



DB2 版本 9.5  
Linux 版、UNIX 版和 Windows 版



IBM 数据服务器客户机快速入门



DB2 版本 9.5  
Linux 版、UNIX 版和 Windows 版



IBM 数据服务器客户机快速入门

**注意**

使用此信息及其支持的产品前，请先阅读第 91 页的附录 B，『声明』下的常规信息。

**修订版声明**

此文档包含 IBM 的所有权信息。它在许可协议中提供，且受版权法的保护。本出版物中包含的信息不包括对任何产品的保证，且提供的任何语句都不需要如此解释。

您可在线或通过当地的 IBM 代表处订购 IBM 出版物。

- 要在线订购出版物，请转至 IBM 出版物中心，网址为：[www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order)
- 要查找当地的 IBM 代表处，请转至 IBM 全球联系人目录，网址为：[www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide)

要从美国或加拿大的 DB2 市场和销售部订购 DB2 出版物，请致电 1-800-IBM-4YOU (426-4968)。

当您向 IBM 发送信息时，即同意授予 IBM 独一无二的权力以它认为适当且不会对您造成任何影响的方式使用或分发该信息。

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2007. All rights reserved.

# 目录

关于本书. . . . .	v
---------------	---

## 第 1 部分 IBM 数据服务器客户机. . . . . 1

### 第 1 章 IBM 数据服务器客户机简介. . . . . 3

安装 IBM 数据服务器客户机概述. . . . .	3
IBM 数据服务器客户机的类型. . . . .	4
用于安装 IBM 数据服务器客户机的方法. . . . .	6
连接 DB2 数据库的选项. . . . .	7

## 第 2 部分 安装 IBM 数据服务器客户机. . . . . 11

### 第 2 章 IBM 数据服务器客户机需求. . . . . 13

磁盘和内存要求. . . . .	13
DB2 服务器和 IBM 数据服务器客户机的安装要求 (AIX). . . . .	13
DB2 服务器和 IBM 数据服务器客户机的安装要求 (HP-UX). . . . .	15
建议使用的内核配置参数 (HP-UX). . . . .	16
修改内核参数 (HP-UX). . . . .	16
DB2 服务器和 IBM 数据服务器客户机的安装要求 (Linux). . . . .	18
修改内核参数 (Linux). . . . .	20
DB2 服务器和 IBM 数据服务器客户机的安装要求 (Solaris 操作系统). . . . .	22
修改内核参数 (Solaris). . . . .	23
DB2 服务器和 IBM 数据服务器客户机的安装要求 (Windows). . . . .	24
DB2 Connect 产品主机和中型机系统安装要求. . . . .	25

### 第 3 章 安装 IBM 数据服务器客户机. . . . . 27

安装 IBM 数据服务器客户机 (Windows). . . . .	27
安装 IBM 数据服务器客户机 (Linux 和 UNIX). . . . .	29
非 root 用户安装概述 (Linux 和 UNIX). . . . .	30
Root 用户安装和非 root 用户安装之间的差别. . . . .	31
非 root 用户安装的局限性. . . . .	31
作为非 root 用户来安装 DB2 产品. . . . .	34
使用 db2rfe 在非 root 用户安装中启用基于 root 用户的功能. . . . .	35
对非 root 用户安装应用修订包. . . . .	36
使用 db2_deinstall 除去非 root 用户 DB2 产品 (Linux 和 UNIX). . . . .	37

## 第 3 部分 IBM 数据服务器客户机的数据库连接. . . . . 39

### 第 4 章 客户机至服务器通信配置概述. . . . . 41

受支持的客户机和服务器版本组合. . . . .	43
--------------------------	----

受支持的通信协议. . . . .	43
使用“配置助手”添加数据库连接. . . . .	44
使用配置助手 (CA) 配置客户机至服务器连接. . . . .	44
使用“配置助手”来手动配置数据库连接. . . . .	44
通过使用“配置助手”搜索网络来配置数据库连接. . . . .	45
使用“配置助手”创建客户机概要文件. . . . .	46
使用客户机概要文件和“配置助手”来配置数据库连接. . . . .	47
使用“配置助手”来测试数据库连接. . . . .	47
“配置助手”的 LDAP 注意事项. . . . .	48
使用命令行处理器配置客户机至服务器连接. . . . .	48
使用命令行处理器配置客户机至服务器连接. . . . .	48
命名管道连接. . . . .	49
TCP/IP 连接. . . . .	49
使用 CLP 从客户机编目数据库. . . . .	52
使用 CLP 测试客户机至服务器连接. . . . .	54

## 第 4 部分 瘦客户机拓扑中的 IBM 数据服务器客户机部署 (Windows). . . . . 57

### 第 5 章 瘦客户机拓扑概述 (Windows). . . . . 59

瘦客户机设置概述 (Windows). . . . .	60
在代码服务器上安装 IBM 数据服务器客户机或 DB2 Connect 个人版 (Windows). . . . .	60
使代码目录对所有瘦工作站可用 (Windows). . . . .	61
创建瘦客户机响应文件 (Windows). . . . .	61
将网络驱动器从每个瘦客户机映射至代码服务器 (Windows). . . . .	62
运行 thnsetup 命令来设置瘦客户机 (Windows). . . . .	63

## 第 5 部分 合并模块. . . . . 65

### 第 6 章 合并模块的类型. . . . . 67

非 DB2 实例合并模块 (Windows). . . . .	67
DB2 实例合并模块 (Windows). . . . .	68

## 第 6 部分 附加安装选项. . . . . 71

### 第 7 章 安装命令行选项. . . . . 73

IBM 数据服务器运行时客户机安装命令行选项. . . . .	73
IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序安装命令行选项 (Windows). . . . .	74

## 第 7 部分 卸载. . . . . 77

### 第 8 章 卸载 IBM 数据服务器客户机. . . . . 79

## 第 8 部分 附录. . . . . 81

<b>附录 A. DB2 技术信息概述</b>	<b>83</b>
硬拷贝或 PDF 格式的 DB2 技术库	83
订购印刷版的 DB2 书籍	85
从命令行处理器显示 SQL 状态帮助	86
访问不同版本的 DB2 信息中心	86
在 DB2 信息中心中以您的首选语言显示主题:	87
更新安装在您的计算机或内部网服务器上的 DB2 信息中心	87

DB2 教程	89
DB2 故障诊断信息	89
条款和条件	89

<b>附录 B. 声明</b>	<b>91</b>
-----------------	-----------

<b>索引</b>	<b>95</b>
-----------	-----------

---

## 关于本书

任何对安装和配置 IBM® 数据服务器客户机、IBM 数据服务器运行时客户机或 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序感兴趣的人都应阅读本书。

此外，任何对设置瘦客户机或 DB2 Connect™ 瘦客户机环境感兴趣的人也可以阅读有关这些主题的章节，以从中受益。





---

## 第 1 部分 **IBM** 数据服务器客户机



---

# 第 1 章 IBM 数据服务器客户机简介

---

## 安装 IBM 数据服务器客户机概述

本主题概述了有关客户机的可用信息并且提供了与更多详细信息的链接。提供这些信息以帮助您完成下列任务：

1. 选择适当的 IBM 数据服务器客户机或其他方法来建立系统与远程 DB2<sup>®</sup> 数据库之间的连接。
2. 选择最适合用于安装您的客户机的方法。
3. 完成在设置客户机时需要执行的步骤并遵循相应的注意事项。

### 用于连接至 DB2 数据库的选项

用于将一个系统连接至远程 DB2 数据库的选项包括各种 IBM 数据服务器客户机和驱动程序。取决于系统是否连接至远程数据库的可用选项包括：

- 位于业务用户的机器或应用程序服务器上的应用程序。
- 应用程序开发工作站。
- 数据库管理员工作站。

如果还需要连接至使用中型机或大型机的数据库，那么还需要考虑其他选项。

### IBM 数据服务器客户机的类型

DB2 产品支持下列类型的 IBM 数据服务器客户机：

- IBM 数据服务器客户机
- IBM 数据服务器运行时客户机
- IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序

另一个产品（DB2 Connect 个人版）具有 IBM 数据服务器客户机的所有功能，并且能够连接至大中型机的数据库。

请参阅相关链接以了解有关各种类型的 IBM 数据服务器客户机的详细信息。

### 用于安装客户机的方法

用于安装数据服务器客户机或数据服务器运行时客户机的常用方法是运行产品 DVD 上提供的安装程序。用于安装数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序的常用方法是从 [https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/pick.do?lang=en\\_US&source;=swg-datasc](https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/pick.do?lang=en_US&source;=swg-datasc) 下载 **setup.exe**，然后运行 **setup.exe** 命令。

还可以采用其他安装方法。某些方法适用于自动部署大量客户机。其他方法利用 Windows<sup>®</sup> 操作系统的各种功能，它们是常用方法的备用方法。在 Windows 上，您可以使用合并模块将数据服务器运行时客户机或数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序的功能嵌入在应用程序中。请参阅相关链接以获得详细信息。

## 用于设置客户机的步骤和注意事项

在选择使用特定类型的客户机之后，设置客户机涉及到下列步骤和注意事项：

- 确保满足系统先决条件
- 执行安装
- 对数据库进行编目并配置与远程服务器的连接（对于数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序，这并不是必需的）

对于已经存在 DB2 通用数据库™ (UDB) 版本 8 客户机或 DB2 版本 9 客户机的系统，还需要考虑是使用版本 9.5 数据服务器客户机迁移（并替换）现有客户机，还是保留该 DB2 UDB 版本 8 客户机和版本 9 客户机并且再安装一个版本 9.5 数据服务器客户机。

注：用于迁移并替换现有客户机的选项仅适用于数据服务器客户机。

---

## IBM 数据服务器客户机的类型

可以使用下列类型的 IBM 数据服务器客户机：

- IBM 数据服务器客户机
- IBM 数据服务器运行时客户机
- IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序

每种类型的 IBM 数据服务器客户机旨在提供特定支持：

- 如果需要数据库管理支持并且要使用诸如 ODBC、CLI、.NET 或 JDBC 之类的应用程序编程接口 (API) 来开发应用程序，请使用 IBM 数据服务器客户机。
- 如果需要命令行处理器 (CLP) 支持以及应用程序运行时和部署支持的基本客户机功能，请使用 IBM 数据服务器运行时客户机。
- 如果需要对 Windows 应用程序的 DB2 CLI API、ODBC API 和 .NET API 的运行支持，请使用 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序。此客户机还是用于部署 Windows 应用程序的轻量级解决方案。

### IBM 数据服务器客户机

IBM 数据服务器客户机具有 IBM 数据服务器运行时客户机的所有功能，以及用于数据库管理、应用程序开发和客户机/服务器配置的功能。

这些功能包括：

- 根据所需的安装映像大小和磁盘空间，比部署 IBM 数据服务器运行时客户机的占用量更大。然而，在受支持的 Windows 操作系统上，可以修剪 IBM 数据服务器客户机映像以减小安装映像大小。
- 用来帮助对数据库进行编目和配置数据库服务器的“配置助手”。
- 用于数据库实施和数据库管理的“控制中心”和其他图形工具。以下平台提供了这些工具：Windows on x86（仅 32 位）、Windows on x64（AMD64/EM64T）、Linux® on x86 和 Linux on AMD64/EM64T（x64）。
- 适用于新用户的“第一步”。
- Visual Studio 工具
- 数据服务器开发者工具

- 应用程序头文件
- 各种编程语言的预编译程序
- 绑定支持
- 样本和教程
- IBM Informix® 动态服务器支持 PHP、Ruby、.NET 和 JDBC

### IBM 数据服务器运行时客户机

IBM 数据服务器运行时客户机提供用于对远程 DB2 数据库执行应用程序的方法。GUI 工具未随 IBM 数据服务器运行时客户机一起提供。

这些功能包括:

- 用于发出 DB2 命令的命令行处理器 (CLP)，它提供了一种同样用于对 DB2 服务器执行远程管理的基本方法。
- 用来处理数据库连接、SQL 语句、XQuery 语句和 DB2 命令的基本客户机支持。
- 支持常用数据库访问以下接口: JDBC、ADO.NET、OLE DB、ODBC、DB2 命令行界面 (CLI)、PHP 和 Ruby。这包括用来定义数据源的驱动程序和功能。例如，对于 ODBC，安装 IBM 数据服务器客户机会安装 DB2 ODBC 驱动程序并注册该驱动程序。应用程序开发和其他用户可以使用“Windows ODBC 数据源管理员”工具来定义数据源。
- LDAP Exploitation。
- 支持常用网络通信协议: TCP/IP 和“命名管道”。
- 支持在同一台计算机上安装客户机的多个副本。这些副本可以是相同的版本，也可以是不同的版本。
- 许可证条款允许对应用程序自由重新分发 IBM 数据服务器运行时客户机。
- 根据所需的安装映像大小和磁盘空间，比完整部署 IBM 数据服务器客户机的占有量更小。
- 一个目录，用来存储用于连接至 DB2 数据库和服务器的信息。
- 在受支持的 Windows 操作系统上:
  - 可以与应用程序封装在一起，从而能够连接至该应用程序
  - 可以具有 Windows Installer 合并模块的形式，从而能够将 RTCL DLL 文件包含在应用程序安装包中。您还可以通过此方法只将客户机中需要的部分包括在应用程序中。
- IBM Informix 动态服务器支持 PHP、Ruby、.NET 和 JDBC

### IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序

IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序是用于 Windows 应用程序的轻量级部署解决方案。它为使用 DB2 CLI API、ODBC API 或 .NET API 的应用程序提供运行时支持，而不需要安装数据服务器客户机或数据服务器运行时客户机。

这些功能包括:

- 支持使用命令行界面 (CLI)、开放式数据库连接 (ODBC)、.NET、PHP 和 Ruby 来访问 DB2 数据库的应用程序。
- 在受支持的 Windows 操作系统上:

- 此客户机用作可安装映像
- 提供了合并模块，它使您很容易将此客户机嵌入在基于 Windows Installer 的安装中
- 在受支持的 Linux 和 UNIX® 操作系统上，一个单独的可交付产品 IBM 数据服务器 ODBC 和 CLI 驱动程序 提供了用于 Linux 和 UNIX 应用程序的类似轻量级部署解决方案。不同之处是没有 .NET 支持，并且此驱动程序只能用作 TAR 文件，不能用作可安装映像。
- IBM Informix 动态服务器支持 .NET、PHP 和 Ruby

---

## 用于安装 IBM 数据服务器客户机的方法

本节概述了用于安装 IBM 数据服务器客户机（即，IBM 数据服务器客户机、IBM 数据服务器运行时客户机和 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序）的常用方法和备用方法。有关任何一种方法的更多详细信息，请参阅与其他主题的连接。

客户机通常安装在未安装 DB2 服务器的机器上。如果已经安装了一个 DB2 服务器产品，那么不需要安装客户机，这是因为 DB2 服务器具有 IBM 数据服务器客户机具备的所有功能。

### 用于大多数情况的方法

用于安装 IBM 数据服务器客户机的常用方法是运行产品 DVD 上提供的安装程序（在 Windows 上使用 setup 命令，在 Linux 和 UNIX 上使用 db2setup 命令）。IBM 数据服务器客户机安装映像还可以包含在 DB2 服务器安装映像上。

### 用于自动完成大规模部署的方法

有一组方法适用于自动部署大量客户机。这些方法包括：

- **响应文件。** 可以通过使用响应文件安装方法来自动完成客户机安装。
- **第三方部署工具。** 可以使用一些部署工具或方法（例如，Windows Active Directory、Windows Systems Management Server (SMS) 或 Tivoli® 产品来安装客户机。

### 利用 Windows 操作系统功能的方法

另一组选项将利用 Windows 操作系统的功能：

- **Windows 瘦客户机拓扑。** 此选项支持 IBM 数据服务器客户机和 DB2 Connect 个人版。在 Windows 上，可以将数据服务器客户机部署在瘦客户机拓扑中。在瘦客户机拓扑中，客户机代码安装在单个代码服务器上的一个共享 Windows 目录中，而不是安装在每台客户机工作站的本地硬盘上。每个客户机工作站都通过连接至代码服务器上的共享 Windows 目录来执行数据服务器客户机代码。
- **使用 Windows 非管理员标识。** 常用安装方法使用 Windows 管理员用户标识，即，Administrators 组中的一个用户标识。但是，也可以使用 Windows Power Users 组或 Users 组中的一个用户标识来安装 IBM 数据服务器客户机。当执行安装的用户标识没有管理员特权时就适合使用此方法。DB2 产品还支持 Windows 提升特权机制。建议使用 Windows 提升特权，以允许非管理员安装 IBM 数据服务器客户机。

## 特定于 Linux 和 UNIX 的方法

为 DB2 服务器提供的备用安装方法也适用于客户机，尤其是 *db2\_install* 脚本。

在受支持的 Linux 和 UNIX 操作系统上，IBM 数据服务器 ODBC 和 CLI 驱动程序可用作 TAR 文件。有关详细信息，请参阅相关链接。

## 使用单独客户机的方法

如果安装了 DB2 服务器产品，那么您可以使用单独的客户机实例，而不是使用与服务器和客户机实例作用相同的服务器实例。

要创建单独的客户机实例，请使用带 *-s* 选项的 *db2icrt* 命令来创建客户机实例。例如：

```
db2icrt -s client <instname>
```

---

## 连接 DB2 数据库的选项

本节概述了您在完成以下任务时可以选择的选项：在一台机器（本地系统）上安装某些对象，从而使它可以连接至另一台机器（远程系统）上的数据库。为了选择合适的选项，首先需要考虑本地系统是下面哪一种系统：

- 在一个业务用户的系统上或者在应用程序服务器上运行业务应用程序的系统。
- 应用程序开发工作站。
- 数据库管理员工作站。

还需要确定您想连接至的数据库所在的位置。数据库可能位于：

- 位于同一台机器上，即，位于本地系统上。这些数据库包括位于单个 DB2 实例或者各种 DB2 实例中的数据库。
- 位于不同的机器上，即，位于远程系统上。
- 位于不同的机器上，而这些机器是使用中型机或大型机的服务器。

## 用于业务用户系统或应用程序服务器的选项

通常，当业务应用程序连接至数据库时，将采用下列其中一种拓扑：

- 应用程序连接至位于同一台机器上的一个 DB2 数据库。个人工作站上的单个用户使用的应用程序就是这样的应用程序。
- 应用程序连接至位于另一台机器上的一个 DB2 数据库。
- 应用程序客户机连接至应用程序服务器，而应用程序服务器又连接至位于下列位置的一个或多个 DB2 数据库：
  - 都位于同一台机器上。
  - 都位于其他一台或多台机器上。
  - 上面的组合。

如果 DB2 服务器与应用程序安装在同一台机器上，那么不需要安装单独的 DB2 客户机。DB2 服务器产品具有以下功能：它可以使应用程序连接至本地数据库，也可以使应用程序连接至远程机器上的数据库。

如果安装应用程序的机器上没有安装 DB2 服务器，那么可以选择下列选项来使应用程序连接至远程 DB2 数据库：



- **IBM 数据服务器客户机。**此选项涉及到安装和配置随 DB2 产品一起提供的其中一个客户机。IBM 数据服务器客户机安装在直接连接至 DB2 数据库的任何机器上。根据应用程序拓扑的不同，客户机将安装在每台业务用户工作站上或者一个应用程序服务器上。单个 IBM 数据服务器客户机可以使一台机器上的所有应用程序连接至其他机器上的一个或多个 DB2 数据库。
- **DB2 实例合并模块。**这些合并模块创建 DB2 实例环境。这种方法可以通过将文件包括在相应的模块中来部署 IBM 数据服务器运行时客户机。这种方法适用于 Windows Installer 以及支持 Windows Installer 合并模块的其他安装工具。通过此方法，单个安装程序将同时安装应用程序和数据服务器运行时客户机。如果您不需要实例环境或命令行处理器（CLP），那么应使用非 DB2 实例合并模块来避免管理实例。
- **非 DB2 实例合并模块。**这些合并模块创建非 DB2 实例环境。这种方法可以通过将客户机 DLL 文件包含在应用程序部署包中来部署 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序。这种方法适用于 Windows Installer 以及支持 Windows Installer 合并模块的其他安装工具。通过此方法，单个安装程序将同时安装应用程序和 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序。
- **DB2 应用程序驱动程序。**如果使用 DB2 应用程序驱动程序，那么连接至数据库所需要的信息将包括在应用程序中，或者应用程序将提示用户提供这些信息。这种方法与使用 IBM 数据服务器客户机的方法不同，DB2 客户机将此信息存放在它的目录中。应用程序驱动程序是作为一个文件部署在应用程序目录中的，因此，不需要单独进行特定于 DB2 的安装或设置。通常，将应用程序驱动程序打包在应用程序中之后，将只为该应用程序提供连接。DB2 应用程序驱动程序与其他 DB2 应用程序驱动程序或 IBM 数据服务器客户机共存于同一台机器上。DB2 产品为 Java™（JDBC 和 SQLJ）应用程序以及 ODBC 和 CLI 应用程序提供了驱动程序。可以通过下列方法来获得驱动程序：1）从数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序安装映像中复制驱动程序文件；2）从 developerWorks® 下载驱动程序文件。

## 用于应用程序开发工作站的选项

IBM 数据服务器客户机具有 IBM 数据服务器运行时客户机的所有功能，以及用于客户机/服务器配置、数据库管理和应用程序部署的工具。下列各节按照应用程序开发者使用的其他工具和产品描述了数据服务器客户机的用途和设置。

通常，应用程序开发者将使用多个工具和产品来编写用于访问 DB2 数据库的代码。通常，每个开发者工作站都包括下列组件：

- 集成开发环境（IDE），例如，Rational® Application Developer 或者 Microsoft® Visual Studio。
- 与 IDE 相关的特定于 DB2 的开发工具，例如：
  - IBM Database Developer Add-ins for Visual Studio .NET
  - 数据服务器开发者工具
- 访问数据库服务器以管理开发者正在开发的数据库。此数据库服务器可以位于下面的其中一个位置或者同时位于下面这两个位置：
  - 位于每个开发者的工作站上；因此，每个开发者都具有该数据库的本地副本。
  - 位于工作组服务器上；因此，多个开发者可以使用该数据库的同一副本。

在上述情况下，数据服务器客户机的作用是提供编译应用程序时所需要的头和库，还会提供用于数据库管理的工具。但是，并不总是必须安装数据服务器客户机才能获得这些工具。只要机器上安装了 DB2 服务器，就不需要安装单独的 IBM 数据服务器客户



机。 DB2 服务器具有独立数据服务器客户机所具备的所有功能。

## 用于管理员工作站的选项

数据库管理员可以通过两种主要方法中的一种来对远程数据库执行管理任务。他们使用一种工具（例如，Telnet）连接至单台数据库服务器，然后在本地运行 DB2 管理员命令。或者，他们可以在自己的工作站上运行工具和命令，而他们的工作站都与远程数据库相连。本节主要讨论第二种方法，这种方法将要求您选择要使用的 IBM 数据服务器客户机以及在何处把它安装。

DB2 提供多种方法来执行管理员工作站的一个或多个远程 DB2 服务器上的管理活动。以下是各种选项和注意事项：

- **安装 IBM 数据服务器运行时客户机。** 如果您只使用“命令行处理器”（CLP）来进行管理，那么此选项适用。
- **安装 IBM 数据服务器客户机。** 此客户机具有数据服务器运行时客户机所有功能，以及用于客户机/服务器配置、数据库管理和应用程序开发的工具。这些功能包括图形管理工具，例如，“配置助手”和“控制中心”（在受支持的平台上提供）。这些工具使用 DB2 服务器上的 DB2 管理服务器（DAS），缺省情况下，在安装 DB2 服务器期间设置该 DAS。
- **安装 DB2 服务器产品。** 只要机器上安装了 DB2 服务器，就不需要安装单独的 IBM 数据服务器客户机。DB2 服务器具有独立 IBM 数据服务器客户机所具备的所有功能。

## 用于连接至使用中型机和大型机的数据库的选项

借助 DB2 Connect 产品，可以连接至大中型平台（即，OS/390<sup>®</sup>、z/OS<sup>®</sup>、System i<sup>™</sup>、VSE 和 VM）上的 DB2 数据库。还可以连接至符合 Distributed Relational Database Architecture<sup>™</sup>（分布式关系数据库体系结构，DRDA<sup>®</sup>）的非 IBM 数据库。借助 DB2 Connect，可以从用户工作站或 DB2 Linux 版、UNIX 版或 Windows 版服务器进行连接。

以下是各种选项和注意事项：

- **DB2 Connect 个人版。** 此产品安装在工作站上，并提供从该工作站进行的连接。此选项适用于需要将工作站直接连接至一台或多台主机的情况。此产品可用于 Linux 和 Windows 操作系统。
- **DB2 Connect 服务器版。** DB2 Connect 产品的服务器版通常安装在连接服务器上，用来充当连接至受支持的使用中型机和大型机的数据库服务器的网关。借助 DB2 Connect 产品的服务器版，可以使具有 IBM 数据服务器客户机的工作站设置为通过 DB2 Connect 网关来访问主机系统，就好像它们是 Windows 和 UNIX 上的 DB2 数据库一样。

可以同时使用这两个选项。例如，工作站可以采用下列方式连接至使用中型机或大型机的数据库：

- 在本地安装 DB2 Connect 个人版，并使用它来直接连接至主机。
- 通过中间的 DB2 Connect 服务器网关连接至同一台主机或者不同主机。



---

## 第 2 部分 安装 IBM 数据服务器客户机



---

## 第 2 章 IBM 数据服务器客户机需求

---

### 磁盘和内存要求

#### 磁盘要求

产品需要的磁盘空间取决于所选择的安装类型以及具有的文件系统类型。“DB2 安装”向导会根据在典型安装、精简安装或定制安装过程中选择的组件，提供动态的大小估计。

请记住，应包括必需的数据库、软件和通信产品所需要的磁盘空间。

在 Linux 和 UNIX 操作系统上，建议 /tmp 目录中具有 2 GB 的可用空间。

#### 内存要求

DB2 数据库系统至少需要 256 MB RAM。对于一个只运行 DB2 产品和 DB2 GUI 工具的系统，至少需要 512 MB RAM。但是，建议提供 1 GB 的 RAM 以提高性能。这些需求并不包括在系统上运行的其他软件所需要的内存。

当确定内存要求时，应了解下列事项：

- 在基于 Itanium 的 HP-UX V11i 系统上运行的 DB2 产品至少需要 512 MB RAM。
- 对于 IBM 数据服务器客户机支持，这些内存需求是按照存在五个并发客户机连接的情况来计算的。每增加五个客户机连接，就需要增加 16 MB RAM。
- 内存要求会受到数据库系统的大小和复杂程度的影响，还会受到数据库活动范围和访问系统的客户机数量的影响。

对于 DB2 服务器产品，自调整内存功能会自动设置几个内存配置参数值，从而简化了内存配置任务。启用此功能后，内存调整器就会在几个内存使用者（包括排序、程序包高速缓存、锁定列表和缓冲池）之间动态分配可用内存资源。

- 在 Linux 操作系统上，建议使 SWAP 空间至少为 RAM 的两倍。

---

### DB2 服务器和 IBM 数据服务器客户机的安装要求 (AIX)

要安装 DB2 产品，必须满足下列操作系统、硬件和通信先决条件：

表 1. AIX 安装先决条件

操作系统	硬件
AIX® V5.3 <ul style="list-style-type: none"><li>• 需要 64 位 AIX 内核</li><li>• TL5 SP3 (最小值)</li><li>• 最低 C++ 运行时级别是 x1C.rte 8.0.0.8 和 x1C.aix50.rte 8.0.0.8</li></ul>	下列其中一项： <ul style="list-style-type: none"><li>• eServer™ pSeries®</li><li>• IBM System p™</li><li>• IBM System p5™</li></ul>

## 软件注意事项

- （仅适用于客户机）如果计划使用 Kerberos 认证，那么需要 IBM Network Authentication Service 客户机 V1.4 或更高版本。可以从 <https://www6.software.ibm.com/dl/dm/dm-nas-p> 下载 NAS 客户机。
- 使用 bosboot 命令切换至 64 位内核。

要切换至 64 位内核，需要 root 用户权限并应输入下列命令：

```
ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /unix
ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /usr/lib/boot/unix
bosboot -a
shutdown -Fr
```

- DB2 版本 9.5 需要“用于 AIX 的 IBM C++ 运行时环境组件”，它包含 x1C.rte 8.0.0.8。这可以从 IBM AIX 支持 Web 站点获得。
- 需要下列其中一个浏览器来查看联机帮助并运行“第一步”（db2fs）：
  - Mozilla 1.4 和更高版本
  - Firefox 1.0 和更高版本
  - Netscape 7.0 和更高版本

## NFS（网络文件系统）上的 DB2 产品安装

建议不要在 NFS（网络文件系统）上安装 DB2 产品。在 NFS 上运行 DB2 产品（例如，以 NFS 方式安装 /opt/IBM/db2/V9.5，然后卸载以物理方式安装在远程系统上的代码）需要执行若干手动设置步骤。为 DB2 服务器设置 NFS 还有许多潜在问题。它们包含涉及以下方面的可能问题：

- 性能（受网络性能影响）
- 可用性（允许单个故障点）
- 许可证发放（没有在机器中完成检查）
- 很难诊断 NFS 错误

如前所述，NFS 的设置将需要几个手动操作，包括：

- 确保安装点保留安装路径
- 许可权必须受控（例如，写许可权不可给予安装机器）
- 必须手动设置并且在所有安装机器中维护 DB2 注册表
- 如果需要检测 DB2 产品和功能部件，那么必须正确设置和维护 db2ls 命令，该命令列示所安装的 DB2 产品和功能部件
- 当更新 DB2 产品环境时需要更加小心
- 在导出机器和安装机器上清除时需要更多步骤

要了解详细的指示信息，请参阅“Setting up DB2 for UNIX and Linux on NFS mounted file systems”白皮书，它位于以下网址中：<http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/long/dm-0609lee>。

## DB2 服务器和 IBM 数据服务器客户机的安装要求 (HP-UX)

要安装 DB2 产品，必须满足下列操作系统、硬件和通信先决条件：

表 2. HP-UX 安装先决条件

操作系统	硬件
DB2 产品在下列操作系统上受支持： <ul style="list-style-type: none"><li>• 带有下列各项的 HP-UX 11iv2 (11.23.0505)：<ul style="list-style-type: none"><li>– 2005 年 5 月发布的基本质量 (QPKBASE) 捆绑软件</li><li>– 2005 年 5 月发布的应用程序质量 (QPAPPS) 捆绑软件</li></ul></li><li>• HP-UX 11iv3 (11.31)</li></ul>	基于 Itanium® 的 HP Integrity Series Systems

### 内核配置注意事项

如果更新内核配置参数，那么需要重新启动系统。内核配置参数是在 `/etc/system` 中设置的。取决于内核配置参数的值，您可能需要在安装版本 9 客户机或 DB2 服务器产品之前修改它们中的一些。如果正在修改的内核参数未动态列示，那么需要重新引导系统，以使对 `/etc/system` 所作的更改生效。

### 软件注意事项

- 如果您正在安装 IBM 数据服务器客户机，那么必须具有 C 编译器才能构建 SQL 存储过程。
- 需要下列其中一个浏览器来查看联机帮助并运行“第一步” (db2fs)：
  - Mozilla 1.4 和更高版本
  - Firefox 1.0 和更高版本
  - Netscape 7.0 和更高版本

### NFS (网络文件系统) 上的 DB2 产品安装

建议不要在 NFS (网络文件系统) 上安装 DB2 产品。在 NFS 上运行 DB2 产品 (例如，以 NFS 方式安装 `/opt/IBM/db2/V9.5`，然后卸载以物理方式安装在远程系统上的代码) 需要执行若干手动设置步骤。为 DB2 设置 NFS 还有许多潜在问题。它们包含涉及以下方面的可能问题：

- 性能 (受网络性能影响)
- 可用性 (允许单个故障点)
- 许可证发放 (没有在机器中完成检查)
- 很难诊断 NFS 错误

如前所述，NFS 的设置将需要几个手动操作，包括：

- 确保安装点保留安装路径
- 许可权必须受控 (例如，写许可权不可给予安装机器)
- 必须手动设置并且在所有安装机器中维护 DB2 注册表

- 如果需要检测 DB2 产品和功能部件，那么必须正确设置和维护 db2ls 命令，该命令列示所安装的 DB2 产品和功能部件
- 当更新 DB2 产品环境时需要更加小心
- 在导出机器和安装机器上清除时需要更多步骤

要了解详细的指示信息，请参阅“Setting up DB2 for UNIX and Linux on NFS mounted file systems”白皮书，它位于以下网址中：<http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/long/dm-0609lee>。

## 建议使用的内核配置参数（HP-UX）

对于运行 DB2 64 位数据库系统的 HP-UX 系统，通过运行 db2osconf 命令来为系统提供建议使用的适当内核配置参数值。只能从 \$DB2DIR/bin 中运行 db2osconf 实用程序，其中 \$DB2DIR 是 DB2 产品的安装目录。

## 修改内核参数（HP-UX）

为了使 DB2 产品在 HP-UX 操作系统上正确执行，可能需要更新系统的内核配置参数。更新了内核配置参数值之后，必须重新启动计算机。

必须具有 root 用户权限才能修改内核参数。

要修改内核参数：

1. 输入 **sam** 命令来启动“系统管理器”（SAM）程序。
2. 双击**内核配置**图标。
3. 双击**可配置的参数**图标。
4. 双击要更改的参数，并在**公式/值**字段中输入新值。
5. 单击**确定**。
6. 对所有要更改的内核配置参数重复这些步骤。
7. 当完成对所有内核配置参数的设置时，请从操作菜单栏中选择**操作 --> 处理新内核**。

更改内核配置参数的值之后，HP-UX 操作系统将自动重新启动。

---

## DB2 服务器和 IBM 数据服务器客户机的安装要求（Linux）

有关支持的 Linux 分发产品的最新信息，请使用浏览器访问以下网址：<http://www.ibm.com/software/data/db2/linux/validate/>。

要安装 DB2 产品，必须满足分发产品要求、硬件和通信先决条件。

DB2 产品在下列硬件上受支持：

- x86（Intel® Pentium®、Intel Xeon® 和 AMD）32 位 Intel 和 AMD 处理器
- x64（64 位 AMD64 和 Intel EM64T 处理器）
- POWER™（支持 Linux 的 IBM eServer OpenPower™、System i 或 pSeries 系统）
- eServer System z™ 或 System z9™

受支持的 Linux 操作系统包括：



- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 Update 4
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 9 Service Pack 3
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 Service Pack 1

注: POWER 至少需要 SLES 10 Service Pack 1 或 RHEL 5

## 多线程体系结构局限性

如果要在 Linux 操作系统上安装 DB2 版本 9.5 的 32 位数据库产品, 请考虑升级到 64 位操作系统并安装 DB2 版本 9.5 的 64 位数据库产品。多线程体系结构通常会简化内存配置。然而, 这可能影响 32 位 DB2 服务器的内存配置。例如:

- 代理程序线程的专用内存存在单个线程中分配。数据库代理程序的所有专用内存分配的聚集可能在单个进程内存空间中不合适。
- 由于所有数据库的全部数据库共享内存段均在单个进程中分配, 所以对多个数据库的支持受到限制。您可能需要减少某些数据库的内存使用量, 以便同时成功地激活全部数据库。然而, 数据库管理器性能可能会受到影响。另一个方法是创建多个实例并在实例上对数据库进行编目。然而, 将需要大量的系统资源来支持此配置。

## 分发产品要求

在准备 Linux 分发产品时, 应更新内核配置参数。当运行 DB2 数据库系统时, 特定内核参数的缺省值可能不满足要求。

您可能还有其他需要 Linux 系统资源的产品或应用程序。应该根据您的 Linux 系统工作环境的需求修改内核配置参数。

内核配置参数是在 `/etc/sysctl.conf` 中设置的。

有关使用 `sysctl` 命令设置和激活这些参数的信息, 请参阅操作系统手册。

## 程序包要求 (仅服务器)

下列各表列示了 DB2 版本 9.5 的 SLES 和 RHEL 分发产品的程序包要求:

- 对于异步 i/o, `libaio.so.1` 是必需项
- 对于 DB2 服务器, `libstdc++so.5` 是必需项

SLES 的程序包要求

程序包名	描述
<code>libaio</code>	包含 DB2 服务器所需的异步库
<code>compat-libstdc++</code>	包含 <code>libstdc++so.5</code>

RHEL 的程序包要求

目录	程序包名	描述
<code>/System Environment/Libraries</code>	<code>libaio</code>	包含 DB2 服务器所需的异步库
<code>/System Environment/Libraries</code>	<code>compat-libstdc++</code>	包含 <code>libstdc++so.5</code>

下列各表列示了 DB2 版本 9.5 分区服务器的 SUSE Linux 和 Red Hat 分发产品的程序包要求。

- 所有 DB2 系统都需要 pdksh Korn Shell 程序包。
- 分区数据库系统需要远程 shell 实用程序。DB2 支持下列远程 shell 实用程序：
  - rsh
  - ssh

缺省情况下，当执行远程 DB2 节点上的命令时（例如，启动远程 DB2 数据库分区时），DB2 就会使用 rsh。要使用 DB2 缺省值，必须安装 rsh-server 程序包（请参阅下表）。DB2 信息中心提供了有关 rsh 和 ssh 的更多信息。

如果选择使用远程 shell 实用程序 rsh，那么还必须安装并运行 inetd（或 xinetd）。如果选择使用远程 shell 实用程序 ssh，那么需要在完成 DB2 安装后立即设置 DB2RSHCMD 通信变量。如果不设置此注册表变量，那么使用 rsh。

- 分区数据库系统需要网络文件系统支持程序包 nfs-utils。

应在安装并配置了所有必需的程序包后才继续进行 DB2 安装。有关 Linux 的一般信息，请参阅 Linux 分发文档。

#### SUSE Linux 的程序包要求

程序包名	描述
pdksh	Korn Shell。分区数据库环境需要此程序包。
openssh	此程序包中包含一组服务器程序，它们允许用户通过安全 shell 在远程计算机上运行命令或者运行来自远程计算机的命令。如果将 DB2 的缺省配置与 rsh 配合使用，那么不需要此程序包。
rsh-server	此程序包包含一组服务器程序，它们允许用户在远程计算机上运行命令、登录其他计算机以及在计算机之间复制文件（rsh、rexec、rlogin 和 rcp）。如果将 DB2 配置为使用 ssh，那么不需要此程序包。
nfs-utils	网络文件系统支持程序包。它允许远程计算机访问本地文件。

#### Red Hat 的程序包要求

目录	程序包名	描述
/System Environment/Shell	pdksh	Korn Shell。分区数据库环境需要此程序包。
/Applications/Internet	openssh	此程序包中包含一组客户端程序，它们允许用户通过安全 shell 在远程计算机上运行命令。如果将 DB2 的缺省配置与 rsh 配合使用，那么不需要此程序包。
/System Environment/Daemons	openssh-server	此程序包中包含一组服务器程序，它们允许用户通过安全 shell 运行来自远程计算机的命令。如果将 DB2 的缺省配置与 rsh 配合使用，那么不需要此程序包。
/System Environment/Daemons	rsh-server	此程序包包含一组程序，它们允许用户在远程计算机上运行命令。分区数据库环境中需要此程序包。如果将 DB2 配置为使用 ssh，那么不需要此程序包。

## Red Hat 的程序包要求

目录	程序包名	描述
/System Environment/Daemons	nfs-utils	网络文件系统支持程序包。它允许远程计算机访问本地文件。

## 软件注意事项

- （仅适用于客户机）如果计划使用 Kerberos 认证，那么需要 IBM Network Authentication Service 客户机 V1.4 或更高版本。可以从 <https://www6.software.ibm.com/dl/dm/dm-nas-p> 下载 NAS 客户机。
- 需要下列其中一个浏览器来查看联机帮助并运行“第一步”（db2fs）：
  - Mozilla 1.4 和更高版本
  - Firefox 1.0 和更高版本
  - Netscape 7.0 和更高版本
- 如果出现下列情况，那么需要具有能够呈现图形用户界面的 X Window System 软件：
  - 您想要使用“DB2 安装”向导，以在 Linux 或 UNIX 操作系统上安装 DB2 产品，或者
  - 您想要使用在 Linux for x86 和 Linux on AMD 64/EM64T 上使用任何 DB2 图形工具。

## NFS（网络文件系统）上的 DB2 产品安装

建议不要在 NFS（网络文件系统）上安装 DB2 产品。在 NFS 上运行 DB2 产品（例如，以 NFS 方式安装 /opt/IBM/db2/V9.5，然后卸载以物理方式安装在远程系统上的代码）需要执行若干手动设置步骤。为 DB2 设置 NFS 还有许多潜在问题。它们包含涉及以下方面的可能问题：

- 性能（受网络性能影响）
- 可用性（允许单个故障点）
- 许可证发放（没有在机器中完成检查）
- 很难诊断 NFS 错误

如前所述，NFS 的设置将需要几个手动操作，包括：

- 确保安装点保留安装路径
- 许可权必须受控（例如，写许可权不可给予安装机器）
- 必须手动设置并且在所有安装机器中维护 DB2 注册表
- 如果需要检测 DB2 产品和功能部件，那么必须正确设置和维护 db2ls 命令，该命令列示所安装的 DB2 产品和功能部件
- 当更新 DB2 产品环境时需要更加小心
- 在导出机器和安装机器上清除时需要更多步骤

要了解详细的指示信息，请参阅“Setting up DB2 for UNIX and Linux on NFS mounted file systems”白皮书，它位于以下网址中：<http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/long/dm-0609lee>。

## 增强安全性的 Linux 注意事项

在 RHEL 4 和 RHEL 5 系统上，如果增强安全性的 Linux (SELinux) 已启用且处于强制执行方式中，那么安装程序可能会因 SELinux 限制而失败。

为了确定 SELinux 是否已安装且处于强制执行方式中，您可以执行下列其中一项操作：

- 查看 `/etc/sysconfig/selinux` 文件
- 运行 `sestatus` 命令
- 查看 `/var/log/messages` 文件以了解 SELinux 声明（在 RHEL 4 与 RHEL 5 之间，声明格式可能不同。）

要禁用 SELinux，可执行下列其中一项操作：

- 在许可方式下设置它，并以超级用户身份运行 `setenforce 0` 命令
- 修改 `/etc/sysconfig/selinux` 并重新引导机器。

如果 DB2 产品成功安装在 RHEL 4 或 RHEL 5 系统上，那么 DB2 进程将在无限制的域中运行。要将 DB2 进程分配到自己的域，请修改该策略。 `sqlib/samples` 目录中提供了样本 SELinux 策略。

## 修改内核参数 (Linux)

在安装 DB2 数据库系统之前，应更新 Linux 内核参数。当运行 DB2 数据库系统时，Linux 上特殊内核参数的缺省值可能不能满足要求。

必须具有 root 用户权限才能修改内核参数。

要在 Red Hat 和 SUSE Linux 上更新内核参数：

1. 运行 `ipcs -l` 命令
2. 分析输出以确定是否需要系统任何更改。在 `//` 后面添加了注释以指出参数名。

```
# ipcs -l

----- Shared Memory Limits -----
max number of segments = 4096           // SHMMNI
max seg size (kbytes) = 32768           // SHMMAX
max total shared memory (kbytes) = 8388608 // SHMALL
min seg size (bytes) = 1

----- Semaphore Limits -----
max number of arrays = 1024             // SEMMNI
max semaphores per array = 250          // SEMMSL
max semaphores system wide = 256000    // SEMMNS
max ops per semop call = 32             // SEMOPM
semaphore max value = 32767

----- Messages: Limits -----
max queues system wide = 1024           // MSGMNI
max size of message (bytes) = 65536     // MSGMAX
default max size of queue (bytes) = 65536 // MSGMNB
```

- 从关于 Shared Memory Limits 的第一部分开始，SHMMAX 和 SHMALL 就是需要考虑的参数。SHMMAX 是 Linux 系统上共享内存段的最大大小，而 SHMALL 是系统上可分配的共享内存页的最大大小。

- 建议将 SHMMAX 值设置为与系统上物理内存量相等。然而，x86 系统上需要的最小值为 268435456 (256 MB)，而在 64 位系统上，该值将为 1073741824 (1 GB)。
  - 缺省情况下，SHMALL 设置为 8 GB (8388608 KB = 8 GB)。如果您具有的物理内存超过此值，并且要将该物理内存用于 DB2，那么应将此参数增大为大约是计算机的物理内存的 90%。例如，假定计算机系统上有 16 GB 内存，并将这些内存主要用于 DB2，那么 SHMALL 应该设置为 3774873 (16 GB 的 90% 为 14.4 GB；将 14.4 GB 除以 4 KB (这是基页大小) 得到的结果为 3774873)。IPCS 输出已将 SHMALL 转换为千字节 (KB)。这是因为内核需要将此值作为页数。
  - 下一节说明了可用于操作系统的信号量。内核参数 sem 由以下四个标记组成：SEMMSL、SEMMNS、SEMOPM 和 SEMMNI。SEMMNS 是 SEMMSL 乘以 SEMMNI 的结果。数据库管理器要求根据需要增大数组的数目 (SEMMNI)。通常，SEMMNI 应两倍于系统上预期的最大代理程序数乘以数据库服务器计算机上的逻辑分区数再加上数据库服务器计算机上的本地应用程序连接数。
  - 第三部分说明了系统上的消息。
    - MSGMNI 将影响可以启动的代理进程数，MSGMAX 将影响一个队列中可以发送的消息大小，而 MSGMNB 将影响队列大小。
    - 应将 MSGMAX 更改为 64 KB (即，65535 个字节)，MSGMNB 应增大为 65535。
3. 要修改这些内核参数，请编辑 /etc/sysctl.conf 文件。如果此文件不存在，那么应创建它。下列各行是该文件中应包含的内容的示例：
- ```
kernel.sem=250 256000 32 1024
#示例: 用于 64 位系统的 shmmax
kernel.shmmax=1073741824
#示例: 用于 16 GB 内存的 90% 的 shmall
kernel.shmall=3774873
kernel.msgmax=65535
kernel.msgmnb=65535
```
4. 运行 sysctl 时附带 -p 参数，以从缺省文件 /etc/sysctl.conf 中装入 sysctl 设置：
- ```
sysctl -p
```
5. 要使更改在每次重新引导之后生效：
- (SUSE Linux) 激活 boot.sysctl
  - (Red Hat) rc.sysinit 初始化脚本将自动读取 /etc/sysctl.conf 文件

## DB2 服务器和 IBM 数据服务器客户机的安装要求 (Solaris 操作系统)

要安装 DB2 产品，必须满足下列操作系统、硬件和通信先决条件:

表 3. Solaris 操作系统安装先决条件

操作系统	硬件
Solaris 9 <ul style="list-style-type: none"><li>• 64 位内核</li><li>• 补丁 111711-12 和 111712-12</li><li>• 如果使用了原始设备，那么在 Solaris 9 上需要补丁 122300-11，在 Solaris 10 上需要 125100-07</li><li>• 64 位 Fujitsu PRIMEPOWER 和 Solaris 9 内核更新补丁 112233-01 或更高版本，以获取补丁 912041-01 的修订</li></ul> Solaris 10 <ul style="list-style-type: none"><li>• 64 位内核</li><li>• 如果使用了原始设备，那么需要补丁 125101-07</li></ul>	UltraSPARC

### 内核配置注意事项

内核配置参数是在 `/etc/system` 中设置的。如果正在修改的内核参数未动态列示，那么需要重新引导系统，以使对 `/etc/system` 所作的更改生效。您必须先设置这些参数，然后才能安装 IBM 数据服务器客户机。

### 软件注意事项

- (仅适用于客户机) 如果计划使用 Kerberos 认证，那么需要带有 IBM Network Authentication Service (NAS) 客户机 V1.4 或更高版本的 Solaris 操作系统 9 或更高版本。NAS 客户机可以从 Web 站点下载: <https://www6.software.ibm.com/dl/dm/dm-nas-p>。
- 如果您正在安装 IBM 数据服务器客户机，那么必须具有 C 编译器才能构建 SQL 存储过程。
- 需要下列其中一个浏览器来查看联机帮助并运行“第一步” (db2fs):
  - Mozilla 1.4 和更高版本
  - Firefox 1.0 和更高版本
  - Netscape 7.0 和更高版本

可从 <http://sunsolve.sun.com> Web 站点获取安全性补丁。在 SunSolve 在线 Web 站点上，单击左边面板中的“Patches”菜单项。

还需要 Java 2 Standard Edition (J2SE) Solaris 操作系统 Patch Clusters 和 SUNWlibC 软件，可从 <http://sunsolve.sun.com> Web 站点获得。

对于使用 64 位 Fujitsu PRIMEPOWER 的 DB2 系统，需要下列软件资源:

- Solaris 9 内核更新补丁 112233-01 或更高版本，以获取补丁 912041-01 的修订。

Solaris 操作系统的 Fujitsu PRIMEPOWER 补丁可从位于 <http://download.ftsi.fujitsu.com/> 上的 FTSI 下载。

## NFS（网络文件系统）上的 DB2 产品安装

建议不要在 NFS（网络文件系统）上安装 DB2 产品。在 NFS 上运行 DB2 产品（例如，以 NFS 方式安装 /opt/IBM/db2/V9.5，然后卸载以物理方式安装在远程系统上的代码）需要执行若干手动设置步骤。为 DB2 设置 NFS 还有许多潜在问题。它们包含涉及以下方面的可能问题：

- 性能（受网络性能影响）
- 可用性（允许单个故障点）
- 许可证发放（没有在机器中完成检查）
- 很难诊断 NFS 错误

如前所述，NFS 的设置将需要几个手动操作，包括：

- 确保安装点保留安装路径
- 许可权必须受控（例如，写许可权不可给予安装机器）
- 必须手动设置并且在所有安装机器中维护 DB2 注册表
- 如果需要检测 DB2 产品和功能部件，那么必须正确设置和维护 db2ls 命令，该命令列示所安装的 DB2 产品和功能部件
- 当更新 DB2 产品环境时需要更加小心
- 在导出机器和安装机器上清除时需要更多步骤

要了解详细的指示信息，请参阅“Setting up DB2 for UNIX and Linux on NFS mounted file systems”白皮书，它位于以下网址中：<http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/long/dm-0609lee>。

## 修改内核参数（Solaris）

为了使 DB2 数据库系统正常运行，建议您更新系统的内核配置参数。可以使用 db2osconf 实用程序来提供建议的内核参数。如果要利用项目资源控制（/etc/project），那么应该查阅 Solaris 文档。

必须具有 root 用户权限才能修改内核参数。

要使用 db2osconf 命令，必须首先安装 DB2 数据库系统。只能从 \$DB2DIR/bin 中运行 db2osconf 实用程序，其中 \$DB2DIR 是 DB2 产品的安装目录。

修改内核参数之后，必须重新启动系统。

要设置内核参数，请在 /etc/system 文件末尾添加以下行：

```
set parameter_name = value
```

例如，要设置 msgsys:msginfo\_msgmax 参数的值，将以下行添加到 /etc/system 文件的末尾：

```
set msgsys:msginfo_msgmax = 65535
```

更新 /etc/system 文件之后，重新启动系统。



## DB2 服务器和 IBM 数据服务器客户机的安装要求 (Windows)

要安装 DB2 产品, 必须满足下列操作系统、软件和硬件先决条件:

表 4. Windows 工作站平台

操作系统	先决条件	硬件	注意
Windows XP Professional (32 位和 x64) Windows Vista Ultimate (32 位和 x64) Windows Vista Business (32 位和 x64) Windows Vista Enterprise (32 位和 x64)	Windows XP Service Pack 2 或更高版本  IBM 数据服务器 .NET 提供程序客户机应用程序和 CLR 服务器端过程需要 .NET 1.1 SP1 或 .NET 2.0 框架运行时  64 位 IBM 数据服务器 .NET 提供程序应用程序受支持	所有能够运行受支持的 Windows 操作系统 (32 位和基于 x64 的系统) 的 Intel 和 AMD 处理器	

表 5. Windows 服务器平台

操作系统	先决条件	硬件	注意
Windows 2003 Standard Edition (32 位和 x64) Windows 2003 Enterprise Edition (32 位和 x64) Windows 2003 Datacenter Edition (32 位和 x64)	Service Pack 1 或更高版本。  R2 也受支持  IBM 数据服务器 .NET 提供程序客户机应用程序和 CLR 服务器端过程需要 .NET 1.1 SP1 或 .NET 2.0 框架运行时  64 位 IBM 数据服务器 .NET 提供程序应用程序受支持	所有能够运行受支持的 Windows 操作系统的 Intel 和 AMD 处理器	

### 其他软件注意事项

- Windows Installer 3.0 是必需的。如果安装程序未检测到它, 那么将会安装它。
- IBM 数据服务器 .NET 提供程序客户机应用程序和 CLR 服务器端过程需要 .NET 1.1 SP1 或 .NET 2.0 框架运行时。在 x64 环境中, 32 位 IBM 数据服务器 .NET 提供程序应用程序将在 WOW64 仿真方式下运行。
- MDAC 2.8 是必需的。如果尚未安装 MDAC 2.8, 那么“DB2 安装”向导将安装它。



**注：**如果已安装先前版本的 MDAC（例如 2.7），DB2 安装将升级 MDAC 到 2.8。对于典型安装，会安装 MDAC 2.8。对于定制安装，若未取消选择缺省的选项，亦会安装 MDAC 2.8。如果取消选择 MDAC 作为定制安装的一部分，它将不会安装。

- 如果计划使用 LDAP（轻量级目录访问协议），那么应该使用 Microsoft LDAP 客户机或 IBM Tivoli Directory Server V6 客户机（也称为 IBM LDAP 客户机，它随 DB2 产品提供）。安装 Microsoft Active Directory 之前，需要使用 db2schex 实用程序扩展目录模式，您可在安装介质上的 db2\Windows\utilities 目录中找到该实用程序。

Windows XP 和 Windows Server 2003 操作系统中包括了 Microsoft LDAP 客户机。

- 必须启用 TCP/IP 支持来查看联机帮助。
- 需要下列浏览器中的一个来查看联机帮助，运行 DB2 安装启动板（setup.exe），以及运行“第一步”（db2fs）：
  - Internet Explorer 6 和更高版本
  - Mozilla 1.4 和更高版本
  - Firefox 1.0 和更高版本
  - Netscape 7.0 和更高版本

---

## DB2 Connect 产品主机和中型机系统安装要求

DB2 Connect 产品使工作站可以连接至受支持的主机和中型机平台上的数据库，例如，DB2 z/OS 版。在某些情况下，DB2 Connect 客户可能需要应用一些补丁到主机或中型机数据库产品上以启用此功能。请参阅有关的链接以获得关于支持的版本和补丁的信息。



---

## 第 3 章 安装 IBM 数据服务器客户机

---

### 安装 IBM 数据服务器客户机 (Windows)

此任务描述如何在 Windows 操作系统上安装 IBM 数据服务器客户机。这些指示信息适用于任何 IBM 数据服务器客户机类型，即，IBM 数据服务器客户机、IBM 数据服务器运行时客户机和 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序。主要过程描述的是一种尚未安装 DB2 产品时的简单而常见的情况。对于某些信息（例如，用于安装 IBM 数据服务器客户机的备用方法）还提供了相关链接。

如果机器上已经安装了客户机的先前版本，那么首先应阅读有关迁移的主题。

如果机器上已安装了 DB2 服务器产品，那么不需要安装客户机，这是因为 DB2 服务器提供了 IBM 数据服务器客户机中所有的功能。

#### 先决条件

安装 IBM 数据服务器客户机前：

- 已经确定了最适合您的需要的客户机。
- 已经找到了需要的 DVD 或其他安装映像。根据您使用的机器不同，应确保具有相应的 32 位或 64 位版本。
- 您具有一个属于 Administrators 组的 Windows 用户帐户。
- 系统满足所有内存、磁盘空间和安装要求。安装程序将检查磁盘空间和基本系统要求，并通知您是否存在问题。

#### 限制

- 如果已安装下列任一产品，那么不能将其他 DB2 产品安装在同一路径：
  - IBM 数据服务器运行时客户机或
  - IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序
- DB2 安装向导中的字段不接受非英语字符。

此过程只包含一种简单情况。在本主题的其他部分包含有关其他情况的信息。要在 Windows 上安装任何 IBM 数据服务器客户机：

1. 使用想用来执行安装的用户帐户登录系统。
2. 可选：关闭其他任何程序。
3. 将 DVD 插入驱动器中。自动运行功能将启动“DB2 安装”向导，该向导将确定系统语言，并启动该语言的安装程序。
4. 如果要安装数据服务器客户机，请在“DB2 启动板”打开时选择**安装产品**。此步骤不适用于数据服务器运行时客户机或数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序，这是因为它没有启动板。请参阅命令行选项的相关链接。
5. 遵循“DB2 安装”向导的提示。

完成此过程之后，该产品现在就已安装在您在安装期间所指定的位置。数据服务器客户机和数据服务器运行时客户机的缺省安装路径为 Program Files\IBM\sqllib。数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序的缺省安装路径为 Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER。

在安装过程中将创建 DB2 数据库管理器实例。如果没有其他实例称为“DB2”，那么该实例的名称将为“DB2”。如果安装了 DB2 版本 8 或 DB2 版本 9.1 的副本，那么缺省实例为 DB2\_01。

此安装不包含产品文档。请参阅用于安装或访问 DB2 信息中心的各个选项的相关链接。

在安装 IBM 数据服务器客户机之后，下一步的任务就是配置它以访问远程 DB2 服务器。

### 有关本地语言安装的注意事项

对于数据服务器客户机，可以通过手动调用“DB2 安装”向导并指定语言代码，来以非缺省系统语言运行“DB2 安装”向导。例如，**setup -i fr** 命令将运行使用法语的“DB2 安装”向导。对于数据服务器运行时客户机或数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序，每种语言都有单独的安装映像。

### 有关在已经安装了 DB2 版本 9 产品的机器上进行安装的注意事项

安装数据服务器运行时客户机或数据服务器客户机时，所安装的第一个 DB2 产品副本的缺省安装路径是 Program Files\IBM\sqlib。如果将第二个副本安装在同一机器中，那么缺省目录名为 Program Files\IBM\sqlib\_01。通常，缺省目录名为 sqlib\_*nn*，其中 *nn* 表示该机器中已安装的副本数减去一。

安装数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序时，所安装的第一个副本的缺省安装路径是 Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER。如果将第二个副本安装在同一机器中，那么缺省目录名为 Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER\_02。通常，缺省目录名为 IBM DATA SERVER DRIVER\_*nn*，其中 *nn* 是使此目录唯一的生成号码。

如果还要安装数据服务器运行时客户机的第二个副本，命令为：

```
setup /v" TRANSFORMS=:InstanceId1.mst MSINewInstance=1"
```

要安装数据服务器运行时客户机的每个后续副本（最多有 16 个副本），请通过增加 InstanceId*n* 来修改命令，如：

```
setup /v" TRANSFORMS=:InstanceId2.mst MSINewInstance=1"
```

请参阅其他 **setup** 命令参数的相关链接。

如果要安装数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序的第二个副本（最多有 16 个副本），可以使用下列方法：

- 要使用所生成的缺省副本名称来执行新副本安装：

```
setup /o
```
- 如果副本名称已存在，那么请执行该副本的维护（或升级）安装。否则，请使用指定的副本名称执行新安装。

```
setup /n copyname
```

请参阅其他 **setup** 命令参数的相关链接。

如果要安装数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序的多个副本，最多可以安装 16 个副本。每个副本必须安装在不同的目录中。

数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序的缺省副本名称为  
IBMDBCL1

数据服务器客户机或 数据服务器运行时客户机的缺省副本名称为  
DB2COPY1

### 有关在已经安装了 **DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8** 客户机的机器上进行安装的注意事项

在已经安装了 **DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8** 副本的机器上安装数据服务器客户机时，将向用户显示用于安装新副本或迁移 **DB2 UDB 版本 8** 副本的选项。安装保存了 **DB2 UDB 版本 8** 副本的新副本并安装另一个 **DB2 版本 9** 副本。选择迁移会将 **DB2 UDB 版本 8** 客户机实例设置复制到 **DB2 版本 9** 副本，并除去 **DB2 UDB 版本 8** 副本。

如果机器上已经安装了 **DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8** 副本，那么无法将版本 9 副本设置为缺省副本。

当安装数据服务器运行时客户机时，安装程序始终会安装新的副本。作为一个后续步骤，要迁移 **DB2 UDB 版本 8** 客户机实例，请参阅有关迁移的主题。

### 有关使用一个不属于 **Administrators** 组的用户帐户进行安装的注意事项

**Power Users** 组的成员可以安装 **IBM 数据服务器客户机**。如果允许 **Users** 组的成员安装 **IBM 数据服务器客户机**，那么他们也可以进行安装。为了使 **Users** 组的用户能够安装 **IBM 数据服务器客户机**，**Administrators** 组的成员必须确保运行安装的用户对下列各项具有写许可权：

- HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE 注册表分支。
- 系统目录（例如，c:\WINNT）。
- 缺省安装路径（c:\Program Files）或另一个安装路径。

与此相关的是，如果一个不是管理员的用户执行了原始安装，那么不是管理员的用户也可以安装修订包。但是，如果是一个管理员用户帐户执行了原始安装，那么不是管理员的用户就不能安装修订包。

---

## 安装 **IBM 数据服务器客户机 (Linux 和 UNIX)**

此任务描述如何在 **Linux** 或 **UNIX** 上安装 **IBM 数据服务器客户机**。这些指示信息适用于 **IBM 数据服务器客户机**和 **IBM 数据服务器运行时客户机**。主要过程描述的是一种尚未安装 **DB2** 产品时的简单而常见的情况。下面对先决条件进行了总结。如果您需要更多的详细信息，请参阅此节最后的相关链接。

如果机器上已经安装了客户机的先前版本，那么首先应阅读有关迁移的主题。

如果机器上已安装了 **DB2 服务器产品**，那么不需要安装客户机，这是因为 **DB2 服务器** 提供了 **IBM 数据服务器客户机**中所有的功能。

- 已经确定了最适合您的需要的客户机：**数据服务器客户机**或 **数据服务器运行时客户机**。
- 已经找到了需要的 **DVD** 或其他安装映像。

- 系统满足所有内存、磁盘空间和安装要求。安装程序将检查磁盘空间和基本系统要求，并通知您是否存在问题。
- 在 Solaris 操作系统或 HP-UX 上安装 IBM 数据服务器客户机需要更新内核配置参数。对于 Linux 操作系统，也建议您这样做。

要在 Linux 或 UNIX 上安装任何 IBM 数据服务器客户机：

1. 插入并安装适当的 DVD。
2. 更改至要安装 DVD 的目录。
3. 输入 `./db2setup` 命令以启动“DB2 安装”向导。
4. 当“DB2 启动板”打开时，选择**安装产品**。
5. 选择想要安装的客户机。
6. 遵循“DB2 安装”向导的提示。该向导中提供了一些帮助来指导您完成其余步骤。

安装完成后，将在以下目录缺省安装 IBM 数据服务器客户机：

**Linux** `/opt/ibm/db2/V9.5`

**UNIX** `/opt/IBM/db2/V9.5`

此安装不包含产品文档。

请参阅用于安装或访问 DB2 信息中心的各个选项的相关链接。

在安装 IBM 数据服务器客户机之后，下一步的任务就是配置它以访问远程 DB2 服务器。

#### 有关本地语言安装的注意事项

您可以通过手动调用“DB2 安装”向导并指定语言代码，来以非缺省系统语言运行“DB2 安装”向导。例如，`./db2setup -i fr` 将运行使用法语的“DB2 安装”向导。然而，DB2 安装向导中的字段不接受非英语字符。

#### 有关在已安装了 DB2 版本 9.5 客户机的机器上进行安装的注意事项

第一副本的缺省目录名为 V9.5。如果已安装了一个副本，那么第二个安装的缺省目录名将为 V9.5\_01。通常，缺省目录名为 V9.5\_*nn*，其中 *nn* 表示已安装的副本数减去一。

#### 有关在已安装了预 DB2 版本 9.5 客户机的机器上进行安装的注意事项

在已经存在 DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8 或 DB2 版本 9 客户机的系统上安装数据服务器客户机或数据服务器运行时客户机，会保留先前的副本并安装另一个 DB2 版本 9.5 副本。有关将客户机实例迁移至 DB2 版本 9.5 的信息，请参阅迁移主题。

---

## 非 root 用户安装概述 (Linux 和 UNIX)

在版本 9.5 之前，仅当您具有 root 用户特权时，才能安装产品、应用和回滚修订包、配置实例、添加功能部件或卸载产品。现在，即使您是非 root 用户，您仍可以在 Linux 和 UNIX 平台上执行这些任务。

DB2 安装程序在非 root 用户安装期间会自动创建和配置非 root 用户实例。作为非 root 用户，您可以在安装期间定制非 root 用户实例的配置。此外，还可以在没有任何 root 用户特权的情况下使用和维护已安装的 DB2 产品。

DB2 产品的非 root 用户安装具有一个 DB2 实例，在缺省情况下大多数功能部件均已启用。

非 root 用户安装对以下团体很有吸引力：

- 企业具有成千上万个工作站和用户，他们想在不浪费系统管理员时间的情况下安装 DB2 产品
- 应用程序开发者，他们通常不是系统管理员，但要使用 DB2 产品来开发应用程序
- 独立软件供应商（ISV），他们开发不需要 root 用户权限但嵌入 DB2 产品的软件

虽然非 root 用户安装具有 root 用户安装的大部分功能，但仍存在一些差别和局限性。您可以通过让 root 用户运行 db2rfe 命令来解除一些局限性。

## Root 用户安装和非 root 用户安装之间的差别

除了少数局限性之外，非 root 用户安装的目录结构与 root 用户安装的目录结构略有不同。

在 root 用户安装期间，将在 root 用户选择的目录中创建 DB2 产品的子目录和文件。

与 root 用户不同，非 root 用户无法选择 DB2 产品的安装位置。非 root 用户安装始终置于 \$HOME/sqllib 目录中，其中 \$HOME 表示非 root 用户的主目录。非 root 用户的 sqllib 目录中的子目录布局与 root 用户安装的子目录布局相似。

对于 root 用户安装，可以创建多个实例。实例所有权与创建实例时所使用的用户标识相关联。

非 root 用户安装只能具有一个 DB2 实例。非 root 用户安装目录包含所有不带软链接的 DB2 产品文件和实例文件。

下表总结了 root 用户安装和非 root 用户安装之间的差别。

表 6. Root 用户安装和非 root 用户安装之间的差别

条件	Root 用户安装	非 root 用户安装
用户可以选择安装目录	是	否。DB2 产品安装在用户的主目录中。
允许的 DB2 实例数目	多个	一个
安装期间部署的文件	仅程序文件。您必须在完成安装后才创建实例。	程序文件和实例文件。DB2 产品已准备就绪，可在完成安装后立即使用。

## 非 root 用户安装的局限性

除了 root 用户安装和非 root 用户安装之间的差别之外，非 root 用户安装存在一些局限性。此主题讨论局限性可帮助您决定是否要使用非 root 用户安装。

### 产品局限性

一些 DB2 产品在非 root 用户安装中不受支持：



- 数据服务器开发者工具
- DB2 嵌入式应用程序服务器 (DB2 EAS)
- DB2 Query Patroller
- DB2 Net Search Extender
- 本地安装的 DB2 信息中心

**注:** 由于需要 root 用户权限来启动守护程序, 所以本地安装的 DB2 信息中心在非 root 用户安装中不受支持。然而, 如果安装在同一计算机上, 那么非 root 用户安装 DB2 实例可以配置为使用本地安装的 DB2 信息中心。

### 功能和工具局限性

下列功能和工具在非 root 用户安装中不可用:

- DB2 管理服务器 (DAS) 及其相关的命令: dasprt、dasdrop、daslist、dasmigr 和 dasupdt
- 配置助手
- 控制中心
- 不支持 db2governor 提高优先级的能力
- 在工作负载管理器 (WLM) 中, 允许您尝试在非 root 用户 DB2 实例中的 DB2 服务类中设置代理程序优先级。然而, 将不会考虑代理程序优先级, 并且将不返回 SQLCODE 错误。
- 不支持在系统重新引导时自动启动非 root 用户 DB2 实例

### 运行状况监视器局限性

下列运行状况监视器功能在非 root 用户安装中不受支持:

- 在发生警报时运行脚本或任务操作
- 发送警报通知

### 分区数据库局限性

只有单一分区数据库在非 root 用户安装中受支持。您无法添加其他数据库分区。

### 列示 DB2 产品

在作为非 root 用户运行 db2ls 命令时所生成的输出与在作为 root 用户运行时所生成的输出不同。有关详细信息, 请参阅 db2ls 命令主题。

### DB2 副本

每个非 root 用户只能安装一个 DB2 产品的副本。

### DB2 实例局限性

在非 root 用户安装中, 安装期间将创建一个 DB2 实例。无法创建其他实例。

### DB2 实例操作只能由实例所有者执行

Root 用户安装和非 root 用户安装可以置于不同安装路径中, 从而在同一计算机上共存。然而, 非 root 用户实例只能由拥有非 root 用户实例的非 root 用户使用 db2\_deinstall 命令进行更新或删除。

具有 root 用户特权的用户所创建的 DB2 实例只能由具有 root 用户特权的用户进行更新或删除。

### DB2 实例命令

下列 DB2 实例命令在非 root 用户安装中不可用:



### **db2icrt**

作为非 root 用户安装 DB2 产品时，将自动创建和配置单个实例。在非 root 用户安装中无法创建更多实例。然而，如果需要配置自动创建的实例，那么您可以使用非 root 用户安装配置命令 db2nrcfg。

### **db2iupdt**

db2iupdt 命令无法用于非 root 用户实例。但您可以使用非 root 用户安装配置命令 (db2nrcfg) 来更新非 root 用户 DB2 实例。然而，由于在更新 DB2 产品时会自动更新非 root 用户实例，所以您通常不需要对其进行更新。

### **db2idrop**

无法删除在非 root 用户安装期间自动创建的实例。必须卸载 DB2 产品，方能删除 DB2 实例。

### **db2imigr**

对于非 root 用户安装，迁移不受支持。

## **迁移局限性**

Root 用户实例无法迁移到非 root 用户实例。

## **安装后操作只能由 DB2 实例所有者执行**

Root 用户安装和非 root 用户安装可以在同一计算机上共存。然而，只有安装 DB2 产品的初始非 root 用户才可以执行后续操作，例如：

- 应用修订包
- 添加功能部件
- 安装附件产品

## **调整 ulimit 值**

UNIX 和 Linux 上的 ulimit 命令设置或报告用户资源限制，例如数据和堆栈限制等。对于 root 用户实例，数据库服务器会动态更新所需的 ulimit 设置，您无需更改永久设置。然而，对于非 root 用户实例，ulimit 设置只能在安装期间进行检查。如果这些设置不适当，那么将显示警告消息。您需要 root 用户权限来更改 ulimit 设置。

## **可通过运行 db2rfe 来克服的局限性**

非 root 用户安装还存在其他一些局限性，您可通过运行 db2rfe 命令来克服它们。下列功能和能力在非 root 用户安装中最初是不可用的：

- 基于操作系统的认证
- 高可用性 (HA) 功能
- 在 /etc/services 文件中保留服务名的能力
- 增大用户数据上限的能力 (ulimit)。此能力仅适用于 AIX。在其他平台上，必须手动增大用户数据上限。

运行“为非 root 用户安装启用 root 用户功能”命令 (db2rfe) 以启用这些功能和能力。运行 db2rfe 命令是可选的，但它必须由具有 root 用户权限的用户来运行。

## 非 root 用户安装中的认证类型

对于 DB2 产品，基于操作系统的认证是缺省认证类型。由于非 root 用户安装不支持基于操作系统的认证，因此，如果您在作为非 root 用户安装 DB2 产品之后选择不运行 db2rfe 命令，那么就必须手动设置认证类型。通过在数据库管理器配置文件（dbm cfg）中更新下列参数，您可以实现此操作：

- clnt\_pw\_plugin（客户机用户标识/密码插件配置参数）
- group\_plugin（组插件配置参数）
- srvcon\_pw\_plugin（用于入局连接的用户标识/密码插件服务器配置参数）

## 作为非 root 用户来安装 DB2 产品

可作为非 root 用户安装大多数 DB2 产品。

在作为非 root 用户安装任何 DB2 产品之前，您应该了解 root 用户安装和非 root 用户安装之间的差别以及非 root 用户安装的局限性。请参阅本主题末尾的“相关链接”以了解详细信息。

作为非 root 用户安装 DB2 产品的先决条件：

- 您必须能够安装该安装 DVD 或者自动安装。
- 您必须具有可用作 DB2 实例的所有者的有效用户标识。

用户标识具有下列限制和要求：

- 必须具有除 guests、admins、users 和 local 之外的主组
  - 可以包含小写字母（a-z）、数字（0-9）和下划线字符（\_）
  - 长度不能超过八个字符
  - 不能以 IBM、SYS、SQL 或数字开头
  - 不能是 DB2 保留字（USERS、ADMINS、GUESTS、PUBLIC 或 LOCAL）或 SQL 保留字
  - 不能包含重音字符
  - 不能是由 NIS 或 NIS+ 管理的标识
  - 如果已指定现有用户标识，而不是创建新用户标识，那么确保该用户标识：
    - 未锁定
    - 不具有到期的密码
- 对于非 root 用户和 root 用户，您要安装的产品硬件和软件先决条件都相同。
  - 在 AIX V5.3 上，必须启用异步 I/O（AIO）。
  - 您的主目录必须是有效的 DB2 路径。

DB2 安装路径具有下列规则：

- 可以包含小写字母（a-z）、大写字母（A-Z）和下划线字符（\_）
- 不能超过 128 个字符
- 不能包含空格
- 不能包含非英文字符

作为非 root 用户安装 DB2 产品应该对非 root 用户透明。换言之，除了作为非 root 用户登录之外，非 root 用户不需要执行特殊的操作来安装 DB2 产品。为了执行非 root 用户安装：

1. 作为非 root 用户登录
2. 使用任何可用的方法来安装 DB2 产品。 选项包括：
  - “DB2 安装”向导（GUI 安装）
  - db2\_install 命令
  - db2setup 命令与响应文件（静默安装）

**注：**由于非 root 用户无法选择安装 DB2 产品的目录，所以响应文件中的任何 FILE 关键字将被忽略。

请参阅本主题末尾的“相关链接”以了解详细信息。

3. 在安装 DB2 产品之后，您需要打开新登录会话以使用非 root 用户 DB2 实例。另外，如果将 DB2 实例环境的来源设置为 \$HOME/sql/lib/db2profile（对于 Bourne shell 和 Korn shell 用户）或 \$HOME/sql/lib/db2chsrc（对于 C shell 用户），其中 \$HOME 是非 root 用户的主目录，那么也可以使用同一登录会话。

在安装 DB2 产品之后，您应该验证操作系统用户进程资源限制（ulimit）。如果不符合最低 ulimit 值，那么 DB2 引擎可能遇到意外的操作资源不足错误。这些错误会导致 DB2 停止运行。

## 使用 db2rfe 在非 root 用户安装中启用基于 root 用户的功能

在非 root 用户安装中，有一些功能和能力最初是不可用的，但您可以通过运行 db2rfe 命令来启用

此任务需要 root 用户权限。

要在非 root 用户安装中启用最初不可用的功能和能力：

1. 找到样本配置文件。 提供了两个样本配置文件：
  - \$HOME/sql/lib/instance/db2rfe.cfg 是使用缺省值为非 root 用户 DB2 实例预先配置的
  - \$HOME/sql/lib/cfg/db2rfe.cfg.sample 未经过配置

其中 \$HOME 是非 root 用户的主目录。

2. 将其中一个样本配置文件复制到其他位置，以使初始文件保持不变。
3. 根据需要更新被复制的配置文件。此配置文件已输入到 db2rfe 命令中。 配置文件的示例是：

```
INSTANCENAME=db2inst2
SET_ULIMIT=NO
ENABLE_HA=NO
ENABLE_OS_AUTHENTICATION=NO
RESERVE_REMOTE_CONNECTION=NO
  **SVCENAME=db2c_db2inst2
  **SVCEPORT=48000
RESERVE_TEXT_SEARCH_CONNECTION=NO
  **SVCENAME_TEXT_SEARCH=db2j_db2inst2
  **SVCEPORT_TEXT_SEARCH=55000
```

**注：**

- DB2 安装程序自动填充 **INSTANCENAME** 参数的值
- **SET\_ULIMIT** 参数仅在 AIX 上可用。在其他操作系统上，具有 root 用户权限的用户需要手动设置 ulimit 值。
- 其他关键字的缺省值是 NO
- 在缺省情况下，注释掉子参数（例如 **SVCENAME**）。注释使用 \*\* 来表示
- 如果将参数设置为 YES，且该参数具有子参数，那么建议您将子参数取消注释，然后提供适当的值。所提供的任何端口值均为示例。确保您分配的端口值是空闲的。

以下提供一个示例来说明编辑的配置文件，该配置文件将启用下列功能和能力：

- 高可用性
- 基于操作系统的认证
- DB2 文本搜索，具有服务名称 **db2j\_db2inst2** 和端口值 **55000**

要启用这些功能和能力，请编辑配置文件，如下所示：

```

INSTANCENAME=db2inst2
SET_ULIMIT=NO
ENABLE_HA=YES
ENABLE_OS_AUTHENTICATION=YES
RESERVE_REMOTE_CONNECTION=NO
  **SVCENAME=db2c_db2inst2
  **SVCEPORT=48000
RESERVE_TEXT_SEARCH_CONNECTION=YES
  SVCENAME_TEXT_SEARCH=db2j_db2inst2
  SVCEPORT_TEXT_SEARCH=55000

```

4. 作为具有 root 用户权限的用户登录
5. 浏览至 \$HOME/sqlib/instance 目录，其中 \$HOME 表示非 root 用户的主目录。
6. 使用下列语法来运行 db2rfe 命令：

```
db2rfe -f config_file
```

其中 *config\_file* 是在步骤 第 35 页的 3 中创建的配置文件。

在应用修订包以便在非 root 用户安装中启用基于 root 用户的功能，您必须重新运行 db2rfe 命令。

## 对非 root 用户安装应用修订包

对非 root 用户安装应用修订包的任务与对 root 用户安装应用修订包的任务基本相同，只存在少数例外情况。

在对非 root 用户安装应用修订包之前，您必须使用过去用于安装非 root 用户安装的用户标识进行登录。

如果您使用 db2rfe 命令在非 root 用户安装中启用 root 功能，那么应找到以前在运行 db2rfe 命令时使用的配置文件。在应用修订包之后，您将需要该配置文件来重新启用 root 用户功能。

要对非 root 用户安装应用修订包：

1. 根据应用修订包主题来应用修订包。

**注：**installFixPack 命令的 -b 选项对非 root 用户安装无效。

2. 可选: 运行 `db2rfe` 命令。如果在非 `root` 用户安装中启用了基于 `root` 用户的功能, 并且想要重新启用这些功能, 那么必须重新运行 `db2rfe` 命令。运行此命令需要 `root` 用户权限。

**注:** 如果在首次启用 `root` 用户功能时编辑了 `$HOME/sqllib/instance/db2rfe.cfg`, 那么在应用修订包时将不会覆盖该配置文件, 因此您可以在运行 `db2rfe` 命令时重新使用该文件。然而, 您还应该检查 `$HOME/sqllib/cfg/db2rfe.cfg.sample`。如果修订包引进可用于非 `root` 用户安装的新 `root` 用户功能, 那么 `$HOME/sqllib/cfg/db2rfe.cfg.sample` 会显示新功能。

## 使用 `db2_deinstall` 除去非 `root` 用户 DB2 产品 (Linux 和 UNIX)

此任务提供使用 `db2_deinstall` 命令除去非 `root` 用户 DB2 产品或组件时需要执行的步骤。

您必须停止非 `root` 用户实例, 然后才运行 `db2_deinstall` 命令。

**注:**

- 此任务适用于在没有 `root` 用户权限的情况下安装 DB2 产品。存在用于卸载使用 `root` 用户权限安装的 DB2 产品的独立任务。
- 与 `root` 用户一样, 非 `root` 用户可以使用 `db2_deinstall` 命令来卸载 DB2 产品。用于非 `root` 用户安装的 `db2_deinstall` 命令具有与 `root` 用户安装时相同的选项, 并且还还具有其他选项: **`-f sqllib`**。
- 作为非 `root` 用户运行 `db2_deinstall` 时将卸载 DB2 产品并删除非 `root` 用户实例, 牢记这一点很重要。这与 `root` 用户安装不同, `root` 用户安装时运行 `db2_deinstall` 命令将仅卸载 DB2 程序文件。
- 不能除去使用本机操作系统实用程序 (例如 `rpm` 或 `SMIT`) 的 DB2 产品。

要卸载非 `root` 用户安装的 DB2 产品:

1. 使用先前用来安装 DB2 产品的用户标识进行登录。
2. 浏览至 `$HOME/sqllib/install` 目录, 其中 `$HOME` 是主目录。
3. 运行 `db2_deinstall` 命令。

**注:**

- 如果您在指定了 **`-a`** 选项的情况下运行 `db2_deinstall` 命令, 那么将除去 DB2 程序文件, 但会将所有配置文件留在名为 `sqllib_bk` 的备份目录中。
- 如果在指定了 **`-a -f sqllib`** 选项的情况下运行 `db2_deinstall` 命令, 那么将除去您的主目录中的整个 `sqllib` 子目录。如果在 `sqllib` 中有您想要保留的文件, 那么务必在运行 `db2_deinstall -a -f sqllib` 命令之前将它们复制到别处地方。
- 与 `root` 用户安装一样, 在指定了 **`-F`** 选项的情况下针对非 `root` 用户安装运行 `db2_deinstall` 命令时, 将允许非 `root` 用户除去特定 DB2 功能部件。然而, 在非 `root` 用户安装中, 您还可以通过运行 `db2nrupdt` 命令来除去特定 DB2 功能部件。



---

## 第 3 部分 **IBM** 数据服务器客户机的数据库连接





---

## 第 4 章 客户机至服务器通信配置概述

此主题提供用于选择适合的方法来配置客户机至服务器通信的信息。此主题用于配置 IBM 数据服务器客户机和服务器产品，而不是数据库连接驱动程序。

### 了解客户机至服务器通信：组件和方案

以下描述的是和客户机至服务器通信有关的基本组件：

- **客户机。** 这指的是通信的发起方。此角色可由下列任意 DB2 产品或组件充当：
  - IBM 数据服务器客户机 或 IBM 数据服务器运行时客户机。
  - DB2 Connect 个人版：此产品是 IBM 数据服务器客户机 的一个超集。
  - DB2 服务器产品：DB2 服务器是 数据服务器客户机 的一个超集。
- **服务器。** 这指的是来自客户机的通信请求的接收方。此角色通常由 DB2 Linux 版、UNIX 版和 Windows 版服务器产品充当。当提到 DB2 Connect 产品时，术语服务器也可以表示中型机或大型机平台上的 DB2 服务器。
- **通信协议。** 这指用来在客户机和服务器之间发送数据的协议。DB2 产品支持以下几个协议：
  - TCP/IP。可根据以下版本进行更进一步的区分：TCP/IPv4 或 TCP/IPv6。
  - 命名管道。此选项仅在 Windows 上可用。
  - IPC（进程间通信）。此协议用于本地连接。

在某些环境中也会遇到一些其他组件：

- **DB2 Connect 网关。** 这指的是一个 DB2 Connect 服务器产品，它提供了一个网关，IBM 数据服务器客户机 可通过该网关连接到中型机和大型机产品上的 DB2 服务器。
- **LDAP（轻量级目录访问协议）。** 在一个启用了 LDAP 的环境中，不必配置客户机至服务器通信。当客户机试图连接至数据库时，若本地机器上的数据库目录中不存在该数据库，那么在 LDAP 目录中搜索连接数据库必需的信息。

下面列出的方案阐明了客户机至服务器通信覆盖的情形的例子：

- 数据服务器客户机 使用 TCP/IP 建立与 DB2 服务器的通信。
- 数据服务器运行时客户机 使用 Windows 网络上的命名管道建立与 DB2 服务器的通信。
- DB2 服务器通过某种通信协议建立与其他 DB2 服务器的通信。
- 数据服务器客户机 通过使用 TCP/IP 的 DB2 Connect 服务器建立与大型机 DB2 服务器的通信。

当服务器设置为使用开发环境时（例如，数据服务器开发者工具），您可能在初始化 DB2 连接时遇到错误消息 SQL30081N。可能的根本原因是远程数据库服务器的防火墙阻止建立连接。在这种情况下，请验证是否正确地配置了防火墙来接受客户机的连接请求。

### 了解客户机至服务器通信：连接类型

通常，提到设置客户机至服务器通信时指的是远程连接，而不是本地连接。

本地连接是一个数据库管理器实例与由那个实例管理的数据库之间的连接。换句话说，CONNECT 语句从数据库管理器实例发出给它自己。本地连接是独特的，因为不需要设置通信并且使用了 IPC（进程间通信）。

远程连接是一个在其中发出 CONNECT 语句到数据库的客户机和数据库服务器处于不同位置的连接。通常，客户机和服务器在不同的机器上。然而，如果客户机和服务器在不同的实例中，那么远程连接可能存在于同一台机器上。

另一个较不常用的连接类型是回送连接。这是一种远程连接类型，该连接配置为从一个 DB2 实例（客户机）到相同的 DB2 实例（服务器）。

## 比较用于配置客户机至服务器通信的方法

有几个方法可用来配置客户机至服务器通信。选择一个合适的方法需要回答两个问题。第一个是您将使用哪个工具：“配置助手”还是命令行工具？

- “配置助手”是一个图形工具，它随 Windows 和 Linux on Intel™ x86 32 位平台以及 AMD64/EM46T 平台上各个版本的数据服务器客户机和 DB2 服务器产品提供。此工具未随数据服务器运行时客户机一起提供。
- 命令行工具由命令行处理器（CLP）以及命令 db2cfexp（配置导出）和 db2cfimp（配置导入）组成。

第二个问题是：您要执行什么类型的配置任务？选项是：

- 通过手动输入信息配置客户机。
- 通过搜索网络寻找要连接至的服务器来配置客户机。
- 使服务器上的数据库对一个或多个客户机可用。
- 使用某个客户机的连接设置作为配置其他客户机的基础。

回答了这些问题，您就可以使用下面的表来识别合适的配置方法。每个方法的链接提供在此主题的末尾。表后的注释提供了更多详细信息。

表 7. 用于配置客户机至服务器连接的工具和方法

配置任务的类型	配置助手	命令行
通过手动输入信息配置客户机	使用“配置助手”来手动配置数据库连接	使用命令行处理器配置客户机到服务器连接
通过搜索网络寻找要连接至的服务器来配置客户机	通过使用“配置助手”搜索网络来配置数据库连接	不适用
使用某个客户机的连接设置作为配置其他客户机的基础	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用“配置助手”创建客户机概要文件</li> <li>2. 使用客户机概要文件和“配置助手”来配置数据库连接</li> </ol>	使用命令 db2cfexp 和 db2cfimp 创建并使用客户机概要文件

注：概要文件在一些配置客户机至服务器通信的方法中使用。客户机概要文件是一个包含客户机的一些设置的文件。设置可以包含：

- 数据库连接信息（包括 CLI 或 ODBC 设置）。
- 客户机设置（包括数据库管理器配置参数和 DB2 注册表变量）。
- CLI 或 ODBC 公共参数。

服务器概要文件和客户机概要文件相似但包含的是服务器的设置。概要文件可以用“配置助手”或通过使用命令 `db2cfexp`（配置导出）和 `db2cfimp`（配置导入）来创建和使用。

注：对于连接到中型机或大型机平台上的数据库的 DB2 Connect 客户，不推荐通过使用“配置助手”搜索网络来配置数据库连接。

---

## 受支持的客户机和服务器版本组合

本节描述哪些版本的客户机可以连接至哪些版本的服务器。这些内容包括对较早版本的支持以及对访问大中型机服务器上 DB2 数据库的支持。有关最新的信息，请参阅 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/sysreqs.html>。

### DB2 通用数据库 ( UDB ) 版本 8、DB2 版本 9.1 和 DB2 版本 9.5 的组合

DB2 通用数据库 ( UDB ) 版本 8 和 DB2 版本 9.1 客户机可以访问远程 DB2 版本 9.5 服务器。请注意以下限制：

- 当不同版本的客户机和 DB2 服务器位于同一系统中，那么会有限制。在这种情况下，使用进程间通信 ( IPC ) 的本地客户机与服务器连接是不受支持的。然而，可以通过将连接当作使用 TCP/IP 的远程连接（称为“回送连接”）来建立该连接。

IBM 数据服务器客户机、IBM 数据服务器运行时客户机和 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序 版本 9.5 可以访问 DB2 版本 9.1 和 DB2 UDB 版本 8 服务器。但是，新的 DB2 版本功能不可用。

### 从 DB2 UDB 版本 7 客户机访问 DB2 版本 9.1 或版本 9.5 服务器

不支持从 DB2 UDB 版本 7 客户机访问。

### 大中型机平台上的 DB2 版本 9.1 或版本 9.5 以及 DB2 产品的组合

DB2 版本 9.5 和版本 9.1 服务器支持从大中型机平台上的以下客户机访问：

- DB2 z/OS 版，版本 7 和版本 8。
- DB2 iSeries™ 版，版本 5。
- DB2 VM 和 VSE 版，版本 7。

IBM 数据服务器客户机版本 9.5、IBM 数据服务器运行时客户机版本 9.5 和 DB2 版本 9.1 客户机可以访问 DB2 Connect 版本 9.5、版本 9.1 和版本 8。

---

## 受支持的通信协议

此主题标识用于从 IBM 数据服务器客户机 连接到 DB2 服务器的受支持的协议。这包括：

- 使用 DB2 Connect 产品从 IBM 数据服务器客户机 连接到中型机或大型机主机。
- 从中型机或大型机平台连接到 DB2 Linux 版、UNIX 版和 Windows 版上的数据库。

TCP/IP 协议在 DB2 Linux 版、UNIX 版和 Windows 版可用的所有平台上受支持。TCP/IPv4 和 TCP/IPv6 都受支持。IPv4 地址具有一个四部分结构，例如，9.11.22.314。IPv6

地址具有一个八部分名称，其中每个部分由 4 个十六进制数字组成并由冒号分隔。两个冒号 (::) 表示一个或多个零集合。例如，2001:0db8:4545:2::09ff:fe7:62dc。

另外，Windows 命名管道协议在 Windows 网络上受支持。要远程管理 DB2 版本 9 数据库，必须使用 TCP/IP 来进行连接。

---

## 使用“配置助手”添加数据库连接

### 使用配置助手 (CA) 配置客户机至服务器连接

配置助手是一个图形工具，可用于配置客户机与远程 DB2 数据库之间的数据库连接。

随 Windows 和 Linux (Intel x86 和 x64 平台) 上的 IBM 数据服务器客户机和 DB2 数据库产品提供了配置助手。

仅当远程数据库管理器配置为接受入站客户机请求时，配置助手才可以配置与数据库的连接。缺省情况下，DB2 数据库产品安装程序检测并配置入站客户机连接的大多数协议。

可以使用下列其中一种方法来配置与数据库的连接：

#### 第 45 页的『通过使用“配置助手”搜索网络来配置数据库连接』

如果您没有任何关于要连接的数据库的信息，请使用此方法。此方法将搜索网络并列示所有可用的数据库。要让 CA 的发现功能返回关于 DB2 系统的信息，必须在服务器上启用 DB2 管理服务器 (DAS) 并且它必须正在运行。

#### 第 47 页的『使用客户机概要文件和“配置助手”来配置数据库连接』

如果为您提供了包含访问目标数据库所需的所有信息的文件，请使用此方法。此方法还可用来编目并连接至在访问概要文件中指定的多个数据库。

#### 『使用“配置助手”来手动配置数据库连接』

如果您知道连接至目标数据库所需的所有信息，请使用此方法。您需要知道：

- 目标数据库所在的服务器支持的通信协议
- 服务器协议的适当通信参数
- 数据库的名称

### 使用“配置助手”来手动配置数据库连接

如果您具有要连接至的数据库及该数据库所在服务器的信息，那么可手动输入所有配置信息。此方法与使用命令行处理器输入命令相似，然而，参数是以图形方式显示的。

在使用“配置助手”(CA) 手动配置与数据库的连接之前：

- 对于要连接至的数据库，确保您具有有效的 DB2 用户标识。
- 如果要从安装了 DB2 服务器或 DB2 Connect 服务器产品的系统配置连接，那么应确保您的用户标识对数据库管理器实例具有 SYSADM 或 SYSCTRL 权限。

要使用 CA 手动配置到数据库的连接：

1. 使用有效的 DB2 用户标识登录系统。
2. 启动 CA。CA 可以从 Windows 上的“开始”菜单启动或者使用 db2ca 命令启动。
3. 在 CA 菜单栏上（在所选项下面）选择使用向导添加数据库。

4. 选择**手动配置与数据库的连接**单选按钮，并单击下一步。
5. 如果在使用“轻量级目录访问协议”（LDAP），那么选择对应于想要在该处维护 DB2 目录的位置的单选按钮。单击下一步。
6. 从**协议**列表中选择要使用的协议的相应单选按钮。（注意：尽管 APPC、APPN 或者 NetBIOS 仍然可能作为选项出现，它们不再受支持。）如果系统上安装了 DB2 Connect 并选择了 TCP/IP，那么可以选择**数据库以物理方式存在于主机或 OS/400 系统上**。如果选中此复选框，那么可以选择您想与主机或 OS/400® 数据库建立的连接类型：
  - 要通过 DB2 Connect 网关进行连接，选择**通过网关连接服务器**单选按钮。
  - 要直接进行连接，选择**直接连接服务器**单选按钮。

单击下一步。

7. 输入必需的通信协议参数，单击下一步。
8. 在**数据库名称**字段中输入要添加的远程数据库的数据库别名，并在**数据库别名**字段中输入本地数据库别名。如果在添加主机或 OS/400 数据库，那么在**数据库名称**字段中，输入位置名（对于 OS/390 或 z/OS 数据库）、RDB 名（对于 OS/400 数据库）或 DBNAME（对于 VSE 或 VM 数据库）。可选择在**注释**中添加描述此数据库的注释。

单击下一步。

9. 如果打算使用 ODBC，那么将此数据库注册为 ODBC 数据源。确保在执行此操作之前已经安装了 ODBC。单击下一步。
10. 在**指定节点选项**窗口中选择操作系统，并输入您想要连接的数据库系统的远程实例名。
11. 在**指定系统选项**窗口中，确保系统名称、主机名和操作系统正确。此面板上的信息用来配置管理节点。可以选择输入注释。单击下一步。
12. 在**指定安全性选项**窗口中，指定将用于认证的安全性选项。
13. 单击**完成**。现在就可以使用此数据库了。选择**退出**菜单操作以关闭 CA。

## 通过使用“配置助手”搜索网络来配置数据库连接

可以使用“配置助手”（CA）来从网络中搜索数据库。

在通过搜索网络来配置数据库连接之前：

- 确保您具有有效的 DB2 用户标识。
- 如果要从安装了 DB2 服务器或 DB2 Connect 服务器产品的系统配置连接，那么应确保您的用户标识对实例具有 SYSADM 或 SYSCTRL 权限。

如果存在以下情况，那么搜索方法功能部件可能无法检测远程系统：

- 远程系统上未运行“DB2 管理服务器”（DAS）。
- 搜索超时。缺省情况下，搜索时将对网络扫描 1 秒钟；这个时间可能不足以检测远程系统。您可以设置 DB2DISCOVERYTIME 注册表变量以指定更长的时间。
- 配置了要运行搜索的网络，使得搜索不能到达期望的远程系统。

下列要点适用于您要在支持 IPv6 的网络上显式地配置 IPv6 地址的情况：

- 系统必须在**已知系统**下列出。
- 仅“配置助手”的“高级视图”支持显式地配置 IPv6 连接。



要通过搜索网络来配置数据库连接:

1. 使用有效的 DB2 用户标识登录系统。
2. 启动 CA。在 Windows 操作系统上, 可以从“开始”菜单来启动 CA; 而在 Windows 和 UNIX 系统上, 可以使用 db2ca 命令来启动 CA。
3. 在 CA 菜单栏上(在所选项下面)选择使用向导添加数据库。添加数据库向导打开。
4. 选择搜索网络单选按钮并单击下一步。
5. 双击已知系统旁边的文件夹以列示客户机已知的所有系统; 或者, 双击其他系统旁边的文件夹以列示网络上的所有系统。如果未列示任何系统, 那么可以单击添加系统以指定一个系统。一旦添加了系统, 它就会出现在已知系统列表中。
6. 展开您感兴趣的系统条目, 直到看到要添加的数据库为止。选择该数据库。单击下一步。
7. 在数据库别名字段中输入本地数据库别名, 并可以选择在注释字段中输入描述此数据库的注释。
8. 如果打算使用 ODBC, 那么将此数据库注册为 ODBC 数据源。必须安装了 ODBC 才能执行此操作。
9. 单击完成。现在可以使用添加的数据库了。单击关闭以退出 CA。

## 使用“配置助手”创建客户机概要文件

此任务包括使用“配置助手”(CA)将设置从现有的客户机导出到客户机概要文件中。此任务是使用现有客户机的设置来设置一个或多个客户机这一大型任务的一部分。

要使用 CA 创建客户机概要文件:

1. 使用有效的 DB2 用户标识登录系统。
2. 启动 CA。CA 可以从 Windows 上的“开始”菜单启动或者使用 db2ca 命令启动。
3. 从配置菜单中选择导出概要文件。
4. 选择下列选项之一:

**所有** 如果想要创建一个包含在系统上编目的所有数据库和此客户机的所有配置信息的概要文件。输入客户机概要文件的名称并单击保存。

### 数据库连接

如果想要创建一个包含在系统上编目的所有数据库但不包含此客户机的任何配置信息的概要文件。输入客户机概要文件的名称并单击保存。

**定制** 如果想要选择在系统上编目的数据库的子集或者此客户机的配置信息的子集。在定制导出概要文件窗口中:

- a. 输入客户机概要文件的名称。
- b. 选中数据库连接复选框, 以包括客户机概要文件中的数据库连接。
- c. 从可用的数据库别名框中选择要导出的数据库, 然后单击 > 以将它们添加到选择的数据库别名框中。要将所有可用的数据库添加到选择的数据库别名框中, 单击 >>。
- d. 选中与想要为目标客户机设置的选项相对应的复选框。可以为目标机器更新和定制数据库管理器配置参数。
- e. 单击导出以完成此任务。
- f. 检查“结果”选项卡中显示的结果。

一旦完成了此任务，就可以配置使用已创建的客户机概要文件的其他客户机。

## 使用客户机概要文件和“配置助手”来配置数据库连接

此任务包括通过使用已经创建的或先前获得的客户机概要文件来配置客户机。此任务是使用现有客户机的设置来设置一个或多个客户机这一大型任务的一部分。可对您要配置的每一个客户机重复这些步骤。

1. 使用有效的 DB2 用户标识登录系统。
2. 启动 CA。CA 可以从 Windows 上的“开始”菜单启动或者使用 db2ca 命令启动。
3. 从配置菜单中选择导入概要文件。
4. 选择下列导入选项之一。可以选择导入客户机概要文件中的所有或部分信息。

**所有** 选择此选项以导入客户机概要文件中的所有信息。打开想要导入的客户机概要文件。

**定制** 选择此选项来导入客户机概要文件的一个子集，例如一个特定的数据库。从定制导入概要文件窗口中：

- a. 选择想要导入的客户机概要文件并单击**装入**。
- b. 从**可用的数据库别名**框中选择要导入的数据库，然后单击 **>** 以将它们添加到**选择的数据库别名**框中。单击 **>>** 以将所有可用的数据库添加到**选择的数据库别名**框中。
- c. 选中与想要定制选项相对应的复选框。
- d. 单击**导入**以完成此任务。
- e. 检查“结果”选项卡中显示的结果。

## 使用“配置助手”来测试数据库连接

在配置数据库连接之后应对其进行测试。

要测试数据库连接：

1. 启动**配置助手**。
2. 在详细视图中突出显示该数据库并从**所选**菜单中选择**测试连接**。“测试连接”窗口打开。
3. 选择一个或多个想要测试的连接类型（**CLI** 为缺省值）。可以同时测试多种类型。输入远程数据库的有效用户标识和密码，并单击**测试连接**。如果连接成功，“结果”页上会出现确认连接的消息。如果测试连接失败，那么您将接收到帮助消息。要更改可能已错误指定的任何设置，在详细视图中选择该数据库并从**所选**菜单项中选择**更改数据库**。

当服务器设置为使用开发环境时（例如，数据服务器开发者工具），您可能在初始化 DB2 连接时遇到错误消息 SQL30081N。可能的根本原因是远程数据库服务器的防火墙阻止建立连接。在这种情况下，请验证是否正确地配置了防火墙来接受客户机的连接请求。

## “配置助手”的 LDAP 注意事项

在启用了 LDAP 的环境中，有关 DB2 服务器和数据库的目录信息存储在 LDAP 目录中。当创建了新数据库时，在 LDAP 目录中就自动注册了该数据库。在数据库连接期间，客户机访问 LDAP 目录以检索必需的数据库和协议信息，并使用此信息来连接至该数据库。

但是，您可能仍想在 LDAP 环境中使用 CA 来：

- 在 LDAP 目录中手动编目数据库。
- 将在 LDAP 中编目的数据库注册为 ODBC 数据源。
- 在 LDAP 服务器上配置 CLI/ODBC 信息。
- 除去在 LDAP 目录中编目的数据库。

---

## 使用命令行处理器配置客户机至服务器连接

### 使用命令行处理器配置客户机至服务器连接

此任务描述如何使用命令行处理器（CLP）来配置 IBM 数据服务器客户机与远程数据库服务器的连接。

在配置客户机与服务器的连接之前，请确保：

- 已在 IBM 数据服务器客户机机器与 DB2 服务器之间建立了网络通信。对于 TCP/IP 协议，可以使用 ping 命令来进行验证。
- DB2 服务器已配置为在网络上工作。通常，这作为安装和配置 DB2 服务器产品的一部分完成。

提供了一些单独的主题来指导您完成下面的各个步骤。一些步骤对每个支持的协议各有一个版本：

1. 为远程数据库服务器标识通信参数值。提供了一些工作表：

TCP/IP 工作表

命名管道工作表

2. 如果正在使用 TCP/IP，那么会有使用远程数据库服务器的通信参数值来更新客户机的 hosts 文件和 services 文件的选项。此步骤不适用于命名管道。
3. 从客户机上编目服务器节点。为每个通信协议都提供了指示信息：
  - 从客户机编目 TCP/IP 节点。
  - 从客户机编目命名管道节点。
4. 在客户机上编目要连接至的数据库。
5. 测试客户机与服务器的连接。



## 命名管道连接

### 用于在客户机上配置命名管道的命名管道工作表

使用以下工作表来帮助标识配置命名管道通信所需的参数值。

表 8. 命名管道参数值工作表

参数	描述	样本值	您的值
计算机名称 ( <i>Computer_name</i> )	服务器的计算机名称。  在服务器上，要定位此参数的值，单击 <b>开始</b> 并选择 <b>设置 &gt; 控制面板</b> 。双击 <b>网络文件夹</b> ，并选择 <b>标识</b> 选项卡。记录该计算机名称。	server1	
实例名 ( <i>instance_name</i> )	您正连接的服务器上的实例的名称。	db2	
节点名 ( <i>node_name</i> )	描述正尝试连接的节点的本地别名或昵称。可以选择想要的任何名称；但是在您的本地节点目录中的所有节点名值必须是唯一的。	db2node	

### 使用 CLP 从客户机编目“命名管道”节点

编目“命名管道”节点会在客户机的节点目录中添加一个描述远程节点的条目。此条目指定选择的别名 (*node\_name*)、远程服务器的工作站名 (*computer\_name*) 和实例 (*instance\_name*)，客户机将使用这些参数来访问远程 DB2 服务器。

要在 IBM 数据服务器客户机上编目“命名管道”节点，在命令行处理器 (CLP) 中输入以下命令：

```
db2 => catalog npipe node node_name
db2 => remote computer_name instance instance_name

db2 => terminate
```

要编目位于 *db2* 实例中称为 *server1* 的服务器上称为 *db2node* 的远程节点，使用：

```
db2 => db2 catalog npipe node db2node remote server1 instance db2

db2 => terminate
```

## TCP/IP 连接

### 用于配置客户机至服务器连接的 TCP/IP 工作表

当继续执行配置步骤时，使用下表中的**您的值**列以记录所需要的值。

表 9. TCP/IP 参数值工作表

参数	描述	样本值	您的值
IP 协议的版本	选项是: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPv4: 地址看上去像 9.21.15.235</li> <li>• IPv6: 地址看上去像: 2001:0db8:4545:2::09ff:fef7:62dc</li> </ul>	IPv4	
主机名 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 主机名 (<i>hostname</i>) 或</li> <li>• IP 地址 (<i>ip_address</i>)</li> </ul>	要解析远程系统的主机名, 在服务器上输入 <i>hostname</i> 命令。  要解析 IP 地址, 输入 <i>ping hostname</i> 命令。	myserver  或  9.21.15.235  或一个 IPv6 地址	
服务名称 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 连接服务名称 (<i>svcname</i>) 或</li> <li>• 端口号/协议 (<i>port_number/tcp</i>)</li> </ul>	<i>services</i> 文件中需要的值。  “连接服务名称”是表示客户机上的连接端口号 ( <i>port_number</i> ) 的任意名称。  该端口号必须与服务器系统上的 <i>services</i> 文件中 <i>svcname</i> 参数映射至的端口号相同。( <i>svcname</i> 参数位于服务器实例上的数据库管理器配置文件中。) 此值不能被任何其他应用程序使用, 并且在 <i>services</i> 文件中必须是唯一的。  在 Linux 或 UNIX 平台上, 此值通常必须为 1024 或更大。  与数据库管理员联系以获得用来配置服务器的值。	server1  或  3700/tcp	
节点名 ( <i>node_name</i> )	描述正尝试连接的节点的本地别名或昵称。可以选择想要的任何名称; 但是在您的本地节点目录中的所有节点名值必须是唯一的。	db2node	

### 更新 TCP/IP 连接的 hosts 和 services 文件

此任务说明使用远程数据库服务器的通信参数值更新客户机上的 *hosts* 文件和 *services* 文件的时间和方式。此任务对于使用 TCP/IP 的连接是可选的, 对于使用命名管道的连接不适用。此任务是使用 CLP 配置客户机到服务器的连接这一大型任务的一部分。

如果要建立到远程数据库服务器的连接 (通过使用它的主机名), 但是您的网络没有包含 DNS (域名服务器, 用来解析主机名到 IP 地址), 那么必须更新 *hosts* 文件。如果要通过 IP 地址访问远程数据库服务器, 那么不需要此步骤。

如果要在建立与远程数据库服务器的连接时指定连接服务名称, 那么需要更新 *services* 文件。连接服务是表示连接端口号的一个任意名称。如果要访问远程数据库服务器的端口号, 那么不需要此步骤。

## 过程

- 要更新客户机上的 `hosts` 文件以将远程服务器的主机名解析为它的 IP 地址:

1. 使用文本编辑器在 `hosts` 文件中添加一个条目, 作为服务器的 IP 地址。 例如:

```
9.21.15.235    myserver    # IP address for myserver
```

其中:

### **9.21.15.235**

表示 *ip\_address*

### **myserver**

表示 *hostname*

**#** 表示描述该条目的注释

如果服务器与 IBM 数据服务器客户机不在同一个域中, 那么您必须提供标准域名, 如 `myserver.spifnet.ibm.com`, 其中 `spifnet.ibm.com` 表示域名。

- 要更新客户机上的 `services` 文件以将服务名称解析为远程服务器的端口号:

1. 使用文本编辑器将“连接服务名称”和端口号添加到 `services` 文件中。 例如:

```
server1 50000/tcp # DB2 connection service port
```

其中:

### **server1**

表示连接服务名称

### **50000**

表示连接端口号 (50000 为缺省值)

### **tcp**

表示您使用的通信协议

**#** 表示描述条目的注释的开始

下表列出了在前述过程中引用的 `hosts` 文件和 `services` 文件的位置。

表 10. `hosts` 文件和 `services` 文件的位置

操作系统	目录
Windows 2000 XP/Windows Server 2003	<code>%SystemRoot%\system32\drivers\etc</code> , 其中 <code>%SystemRoot%</code> 是系统定义的环境变量
Linux 或 UNIX	<code>/etc</code>

## 使用 CLP 从客户机编目 TCP/IP 节点

编目 TCP/IP 节点会在 数据服务器客户机 节点目录中添加一个描述远程节点的条目。此条目指定客户机用来访问远程主机所选择的别名 (*node\_name*)、*hostname* (或 *ip\_address*) 和 *svcname* (或 *port\_number*)。

必须具有“系统管理” (SYSADM) 或“系统控制器” (SYSADM) 权限, 或者将 `catalog_noauth` 选项设置为 ON。不能使用 root 用户权限编目节点。

要编目 TCP/IP 节点:

1. 作为具有“系统管理”（SYSADM）权限或“系统控制器”（SYSCTRL）权限的用户登录系统。
2. 如果正在使用 Linux 或 UNIX 客户机，那么设置实例环境。运行启动脚本：

对于 **bash**、**Bourne** 或 **Korn shell** 程序

```
. INSTHOME/sqllib/db2profile
```

对于 **C shell**

```
source INSTHOME/sqllib/db2cshrc
```

其中 *INSTHOME* 表示实例的主目录。

3. 启动 DB2 命令行处理器。在 Windows 上，从命令提示符处发出 `db2cmd` 命令。在 Linux 或 UNIX 上，从命令提示符处发出 `db2` 命令。
4. 通过在命令行处理器中输入下列命令来编目该节点：

```
db2 => catalog tcpip node node_name remote hostname | ip_address
      server service_name | port_number [remote_instance instance_name]
      [system system_name] [ostype os_type]
```

```
db2 => terminate
```

其中：

- *node\_name* 表示可对具有想要编目的数据库的计算机设置的本地昵称。
- *remote\_instance* 表示数据库所在的服务器实例的名称。
- *system\_name* 表示用于标识服务器的 DB2 系统名称。
- *ostype\_name* 表示服务器的操作系统类型。

注：

- a. 需要 `terminate` 命令来刷新目录高速缓存。
- b. 尽管 *remote\_instance*、*system* 和 *ostype* 是可选的，但对于想要使用 DB2 工具的用户来说它们是必需的。
- c. 在客户机上使用的 *service\_name* 不必与服务器上使用的 *service\_name* 相同。但是，它们映射至的端口号必须匹配。
- d. 尽管没有显示在此，`catalog tcpip node` 命令提供了显示指定 IP 版本的选项，名为 *IPv4* 或 *IPv6*。

要编目想要在使用端口号 50000 的远程服务器 *myserver.ibm.com* 上调用 *db2node* 的节点，应从 **db2** 提示符处输入以下内容：

```
db2 => catalog tcpip node db2node remote myserver server 50000
DB20000I  CATALOG TCP/IP NODE 命令成功完成。
DB21056W  直到刷新目录高速缓存之后，目录更改才会生效。
db2 => terminate
DB20000I  TERMINATE 命令成功完成。
```

## 使用 CLP 从客户机编目数据库

此任务描述如何使用命令行处理器（CLP）从客户机编目数据库。

必须先是客户机上编目数据库，客户机应用程序才能访问远程数据库。创建数据库时，除非指定了不同的数据库别名，否则将自动在服务器上以与数据库名称相同的数据库别名编目数据库。

在 IBM 数据服务器客户机上使用数据库目录中的信息和节点目录中的信息（除非要编目不需要节点的本地数据库）来建立与远程数据库的连接。

- 您需要有效的 DB2 用户标识。DB2 不支持使用 root 用户权限来编目数据库。
- 必须具有“系统管理”（SYSADM）或“系统控制器”（SYSADM）权限，或者将 catalog\_noauth 选项设置为 ON
- 在编目远程数据库时需要下列信息：
  - 数据库名称
  - 数据库别名
  - 节点名
  - 认证类型（可选）
  - 注释（可选）

参阅编目数据库的参数值工作表以获取有关这些参数的信息并记录您使用的值。

- 当编目本地数据库时，下列参数值适用：
  - 数据库名称
  - 驱动器
  - 数据库别名
  - 认证类型（可选）
  - 注释（可选）

可以随时取消编目和重新编目本地数据库。

要在客户机上编目数据库：

1. 使用有效的 DB2 用户标识登录系统。
2. 可选。更新用于数据库编目的参数值工作表中的“值”列。
3. 如果正在使用 Linux 或 UNIX 平台上的 DB2 数据库，那么设置实例环境。运行启动脚本：

**对于 bash、Bourne 或 Korn shell 程序**

```
. INSTHOME/sql1lib/db2profile
```

**对于 C shell**

```
source INSTHOME/sql1lib/db2cshrc
```

其中：*INSTHOME* 表示实例的主目录。

4. 启动 DB2 命令行处理器。在 Windows 上，从命令提示符处发出 db2cmd 命令。在 Linux 或 UNIX 上，从命令提示符处发出 db2 命令。
5. 在命令行处理器中输入下列命令来编目该数据库：

```
db2 => catalog database database_name as database_alias at  
node node_name [ authentication auth_value ]
```

其中：

- *database\_name* 表示想要编目的数据库的名称。
- *database\_alias* 表示想要编目的数据库的本地昵称。
- *node\_name* 表示可对具有想要编目的数据库的计算机设置的昵称。

- `auth_value` 指定将在连接至数据库时发生的认证的类型。此参数缺省为在服务器上指定的认证类型。指定认证类型对提高性能有所帮助。有效值的例子包括：`SERVER`、`CLIENT`、`SERVER_ENCRYPT` 和 `KERBEROS`。

要在使用认证 `server` 的节点 `db2node` 上编目称为 `sample` 的远程数据库以便它具有本地数据库别名 `mysample`，输入下列命令：

```
db2 => catalog database sample as mysample at node db2node
authentication server
```

```
db2 => terminate
```

## 用于编目数据库的参数值工作表

使用以下工作表来记录编目数据库所需的参数值。

表 11. 编目数据库参数值工作表

参数	描述	样本值	您的值
数据库名称 ( <i>database_name</i> )	创建数据库时，除非另有指定，否则请将数据库别名设置为数据库名称。例如，在服务器上创建了 <code>sample</code> 数据库时，还将创建数据库别名 <code>sample</code> 。数据库名称表示远程数据库别名（在服务器上）。	<code>sample</code>	
数据库别名 ( <i>database_alias</i> )	表示远程数据库的任意本地昵称。若未提供昵称，那么缺省名称与数据库名称 ( <i>database_name</i> ) 相同。当从客户机连接至数据库时，使用此名称。	<code>mysample</code>	
认证 ( <i>auth_value</i> )	您的环境中所需的认证的类型。	<code>Server</code>	
节点名 ( <i>node_name</i> )	用来描述数据库存放位置的节点目录条目的名称。对用来编目节点的节点名 ( <i>node_name</i> ) 使用相同的值。	<code>db2node</code>	

## 使用 CLP 测试客户机至服务器连接

在编目节点和数据库之后，应连接至数据库以测试连接。在测试连接之前：

- 数据库节点和数据库必须编目。
- `userid` 和 `password` 的值对于认证它们所在的系统必须有效。客户机上的认证参数应该设置为匹配服务器上的该值，或者应将它保留为未指定。如果没有指定认证参数，该客户机将缺省为 `SERVER_ENCRYPT`。如果服务器不接受 `SERVER_ENCRYPT`，客户机将重试使用从服务器返回的值。如果客户机指定的认证参数值和在服务器上配置的不匹配，您将接收到错误。
- 必须使用在 `DB2COMM` 注册表变量中定义的正确协议启动数据库管理器。如果数据库管理器未启动，那么您可以通过在数据库服务器上输入 `db2start` 命令来启动数据库管理器。

要测试客户机与服务器的连接：

1. 如果正在使用 Linux 或 UNIX 平台，那么设置实例环境。运行启动脚本：

对于 **bash**、**Bourne** 或 **Korn shell** 程序

```
. INSTHOME/sqllib/db2profile
```

对于 **C shell**

```
source INSTHOME/sqllib/db2cshrc
```

其中: *INSTHOME* 表示实例的主目录。

2. 启动 DB2 命令行处理器。在 Windows 上, 从命令提示符处发出 `db2cmd` 命令。在 Linux 或 UNIX 上, 从命令提示符处发出 `db2` 命令。
3. 在客户机上输入以下命令以连接至远程数据库:

```
db2 => connect to database_alias user userid
```

例如, 输入以下命令:

```
connect to mysample user jtris
```

将提示您输入密码。

如果连接成功, 会接收到一条消息, 显示已连接至的数据库的名称。将给出类似如下的消息:

```
数据库连接信息  
数据库服务器 = DB2 9.1.0  
SQL 授权标识 = JTRIS  
本地数据库别名 = mysample
```

现在就可以使用数据库了。例如, 要检索系统目录表中列示的所有表名的列表, 输入以下 SQL 语句:

```
select tabname from syscat.tables
```

当结束使用数据库连接时, 输入 `connect reset` 命令以结束该数据库连接。





---

## 第 4 部分 瘦客户机拓扑中的 **IBM** 数据服务器客户机部署 ( **Windows** )



## 第 5 章 瘦客户机拓扑概述 ( Windows )

本节描述了另一种安装 IBM 数据服务器客户机 的方法，该数据服务器客户机利用对瘦客户机拓扑的 Windows 支持。可以使用此方法在 Windows 上安装 IBM 数据服务器客户机 或 DB2 Connect 个人版。此方法不适用于 IBM 数据服务器运行时客户机，也不适用于 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序。

瘦客户机拓扑或瘦客户机拓扑环境由一个瘦客户机代码服务器以及一个或多个瘦客户机组成。IBM 数据服务器客户机 代码安装在代码服务器上，而不是安装在每台客户机工作站上。在每台瘦客户机工作站上，只需要最少的代码量和最低配置。当瘦客户机开始建立数据库连接时，就会根据需要从代码服务器中动态装入 IBM 数据服务器客户机 代码。然后，瘦客户机将以常见方式连接至数据库。

下面的两个图说明了瘦客户机的拓扑。在第一个图中，IBM 数据服务器客户机 安装在代码服务器上，而代码服务器负责为瘦客户机工作站提供 IBM 数据服务器客户机 代码。然后，这些客户机工作站连接至一个或多个 DB2 服务器。

在第二个图中，使用了 DB2 Connect 个人版而不是 数据服务器客户机。DB2 Connect 个人版提供了一种附加功能，使客户机能够直接连接至中型机和大型机平台上的 DB2 产品。




图 1. 使用 IBM 数据服务器客户机 的典型瘦客户机拓扑




图 2. 使用 DB2 Connect 个人版的典型瘦客户机拓扑

安装在瘦拓扑中的客户机与采用常规方式安装的客户机的功能相似。当客户机工作站只是偶尔需要访问数据库，或者很难在每台客户机工作站上设置 IBM 数据服务器客户机时，就可以使用这种方法来安装客户机。通过实施此类型的环境，每个瘦工作站的磁盘空间要求大大减少，并且只需要在一台机器上（即，代码服务器）安装、更新或迁移代码。必须通过 LAN 连接从代码服务器中装入 DB2 程序。进行程序初始化时造成的性能损失程度取决于一些变量（例如，网络和代码服务器的负载和速度）。

**注：**

1. 必须在每台瘦客户机工作站上维护目录信息，就像在常规 IBM 数据服务器客户机上执行此操作一样。目录文件包含工作站连接至数据库时所需的所有信息。
2. 可以通过使用“配置助手”（CA）提供的概要文件导出和导入选项来让为每台瘦客户机工作站配置数据库连接的步骤自动进行。在设置客户机与服务器的初始连接之后，将配置设置的概要文件导出至所有其他客户机。
3. 可以通过在您的环境中使用“轻量级目录访问协议”（LDAP）来免去为每台瘦客户机工作站配置数据库连接的步骤。一旦从 DB2 服务器向 LDAP 服务器注册了数据库，那么启用了 LDAP 的所有客户机将在连接期间自动检索连接信息。
4. 在瘦客户机上，不支持 `db2rspgn` 命令。
5. 如果您正在为 DB2 Connect 个人版设置瘦客户机环境，那么每台瘦客户机工作站都应该具有此产品的许可证。

---

## 瘦客户机设置概述（Windows）

设置瘦客户机环境涉及到在代码服务器和每个瘦客户机工作站上进行设置。下面列示了设置步骤以及与更多详细信息的链接。

在代码服务器上执行步骤 1 到步骤 3，并在每个瘦客户机工作站上执行其余步骤。

1. 在代码服务器上安装 IBM 数据服务器客户机 或 DB2 Connect 个人版。
2. 使代码服务器上的代码目录对所有瘦工作站都可用。
3. 创建瘦客户机响应文件。
4. 将网络驱动器从每个瘦客户机工作站映射至代码服务器。
5. 运行 `thnsetup` 命令以设置每个瘦客户机。

此安装不包含产品文档。请参阅相关链接以了解有关 DB2 信息中心安装选项的详细信息。

---

## 在代码服务器上安装 IBM 数据服务器客户机或 DB2 Connect 个人版（Windows）

此任务是设置瘦客户机环境这一大型任务的一部分。此任务将安装 IBM 数据服务器客户机 或 DB2 Connect 个人版以及适用于代码服务器的产品代码。DB2 瘦客户机工作站只能从 DB2 瘦客户机代码服务器中装入代码，而 DB2 Connect 瘦工作站只能从 DB2 Connect 瘦代码服务器中装入代码。

要在代码服务器上安装 数据服务器客户机（或 DB2 Connect 个人版）：

1. 找到适当的 DVD 并启动安装向导。
2. 从安装向导中选择**定制安装**。

3. 从选择要安装的功能部件窗口中，选择服务器支持，然后选择瘦客户机代码服务器。
4. 完成安装向导中的其余步骤。

下一步的任务是使代码服务器上的代码目录对所有瘦工作站都可用。

---

## 使代码目录对所有瘦工作站可用 ( Windows )

使代码目录对于所有瘦工作站都可用是设置瘦客户机环境这一大型任务的一部分。要从代码服务器装入需要的代码，每个目标瘦工作站都必须能够读取安装有 IBM 数据服务器客户机 或 DB2 Connect 个人版源代码的目录。

以 Windows XP 作为示例，要使代码目录对所有瘦工作站可用（以读取方式），需要执行下列步骤：

1. 在代码服务器上，启动 **Windows 资源管理器**。
2. 选择代码服务器上将来为瘦工作站提供服务的目录。在本示例中，选择 `d:\sqllib` 目录来设置共享。
3. 从菜单栏中选择 **文件 -> 属性**。
4. 选择 **共享** 选项卡。
5. 选择 **共享该文件夹** 单选按钮。
6. 在 **共享名** 字段中，输入不超过八个字符的共享名。例如，输入 `NTCODESV`。
7. 所有瘦客户机用户需要对此目录具有读访问权。例如，如果 `jsmith` 要登录瘦客户机并访问代码服务器上的瘦客户机代码，他必须具有对此目录的访问权。指定读访问权，如下所示：
  - a. 单击 **许可权**。“共享权限”窗口将打开。
  - b. 在 **组或用户名** 框中，突出显示 **Everyone** 组。

**注：**可以将访问权授予 **Everyone** 组（它是专门为瘦客户机用户定义的组）或个别瘦客户机用户。
  - c. 选择 **读取**。
  - d. 单击 **确定**，直至所有窗口都关闭。

下一步的任务是创建瘦客户机响应文件。

---

## 创建瘦客户机响应文件 ( Windows )

此任务是设置瘦客户机环境这一大型任务的一部分。此任务将创建一个响应文件，在后续任务中将使用该响应文件来设置每个瘦客户机工作站。响应文件是一个文本文件，它包含可使安装能够自动完成的设置和配置数据。该文件中包含关键字及相应值的列表。可以通过编辑随 DB2 产品一起提供的样本响应文件来创建用于瘦客户机安装的响应文件。

在 `c:\sqllib\thinsetup` 目录中找到样本响应文件 `db2thin.rsp`，其中 `c:\sqllib` 表示安装了瘦客户机代码服务器的驱动器。在响应文件中，星号 (\*) 的作用类似于注释。在安装期间，行首添加了星号的任何行都会被忽略。要启用一个参数，除去星号。如果不指定关键字或已注释掉它，那么将使用缺省值。

例如，要安装对 ODBC 的支持，在响应文件中，此关键字的缺省条目为：

```
*COMP =ODBC_SUPPORT
```

要安装此组件，应从此行除去星号，如下例中所示：

```
COMP =ODBC_SUPPORT
```

对于某些关键字，必须设置值。要启用这些关键字，应除去星号。但是，还要确保将等号右边的内容替换为您想要该参数具有的值。

例如，

```
*DB2.DIAGLEVEL = 0 - 4
```

将变成：

```
DB2.DIAGLEVEL = 4
```

要将此参数设置为 4。

编辑完响应文件之后，使用另一名称保存它以保留原始样本。例如，将经过编辑的文件命名为 `test.rsp`，并将它保存于先前步骤中对其设置共享权限的目录（例如，`d:\sql1lib`）中。

在后续步骤中，在每个瘦客户机工作站上，将通过执行 `thnsetup` 命令并使用此响应文件来设置每个瘦客户机。

---

## 将网络驱动器从每个瘦客户机映射至代码服务器（Windows）

此任务是设置瘦客户机环境这一大型任务的一部分。

必须作为对代码服务器具有共享目录访问权的有效用户登录工作站。因为本地定义的用户帐户是在代码服务器上创建的，所以您能够访问代码服务器。

可以通过从瘦客户机映射网络驱动器来访问在代码服务器上创建的共享目录下的 `thnsetup` 目录，如下所示：

1. 启动“Windows 资源管理器”。
2. 从工具菜单中，选择**映射网络驱动器**。
3. 在**驱动器**下拉列表中，选择想要将代码服务器的位置映射至的驱动器。
4. 在“文件夹”字段中指定共享位置，如下所示：

```
\\computer_name\share_name
```

其中：

**computer\_name**

表示代码服务器的计算机名称。

**share\_name**

表示代码服务器上的共享目录的共享名。

5. 选中**登录时重新连接**复选框以使共享持久。


下一步的任务是启用每个瘦客户机。

## 运行 thnsetup 命令来设置瘦客户机 ( Windows )

运行 thnsetup 命令来设置瘦客户机是设置瘦客户机环境的最后一部分。此命令将设置瘦客户机工作站以及与代码服务器建立必需的链接。

在想要设置为瘦客户机的每个工作站上执行这些步骤。

运行 thnsetup 命令。输入 thnsetup 命令时可以附带下列参数:



其中:

- /P** 指定在代码服务器上安装 DB2 代码的路径。此参数是必需的。如果尚未将持久网络驱动器映射至代码服务器, 那么此参数应是用来表示网络驱动器的盘符。
- /U** 指定标准响应文件名。此参数是必需的。通常, 该文件位于代码服务器上的 c:\sql1lib\thnsetup 目录中, 其中 c:\sql1lib 表示安装了瘦客户机代码服务器的驱动器。
- /L** 指定标准日志文件名, 该文件记录设置信息和在设置期间发生的所有错误。如果不指定日志文件的名称, 那么使用缺省文件名 db2.log。此文件将在安装了操作系统的驱动器的目录 db2log 中。此参数是可选的。
- /M** 指定代码服务器的计算机名称。此参数是必需的。
- /S** 指定安装 DB2 产品的代码服务器的共享名。仅当未映射持久网络驱动器时, 此参数才是必需的。在 Windows XP 和 Windows Server 2003 上, 此参数是必需的。

例如, 要创建瘦工作站, 其中:

- 代码服务器上共享名为 *NTCODESV* 的共享目录本地映射至 *x:* 驱动器;
- 响应文件为 *test.rsp*; 并且
- 响应文件与代码服务器位于相同目录中:

从工作站的 DOS 提示符处输入以下命令:

```
x:\thnsetup\thnsetup /P x: /U x:\thnsetup\test.rsp /M machineName
```

当 thnsetup 命令完成时, 检查日志文件 (y:\db2log 目录中的 db2.log, 其中 y 是安装 DB2 代码的驱动器) 中的消息。

日志文件中的错误消息将随尝试安装期间遇到的错误的不同而有所变化。日志文件将说明故障原因, 并出现一条消息, 说明设置尚未完成。





---

## 第 5 部分 合并模块



---

## 第 6 章 合并模块的类型

---

### 非 DB2 实例合并模块 ( Windows )

有两种类型的合并模块: DB2 实例合并模块和非 DB2 实例合并模块。

建议您使用非 DB2 实例合并模块。请参阅相关链接以了解有关 DB2 实例合并模块的详细信息。

通过使用非 DB2 实例 Windows Installer 合并模块, 可以轻松地将 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序功能添加至任何使用 Windows Installer 的产品。

当合并模块时, 将提示您提供副本名称。可以在同一台机器上安装 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序产品的多个副本, 因此, 应根据每个副本的唯一名称来对它们进行标识。当在每台目标机器上执行安装时就会使用此名称。选择一个不太可能已经用于另一个 IBM 数据服务器驱动程序或 DB2 副本的名称。合适的名称包括应用程序的名称, 例如, myapp\_dsdrivercopy\_1。如果该名称不是唯一的, 安装就会失败。

有关合并模块技术的更多信息, 请参阅安装授权产品所包含的文档或以下网站上的文档: <http://msdn.microsoft.com>。

下列合并模块可供使用:

#### **IBM 数据服务器 ODBC 和 CLI 驱动程序合并模块.msm**

此模块对使用“开放式数据库连接”(ODBC)以访问数据的应用程序提供支持。此模块是其他合并模块的必备模块。

#### **IBM 数据服务器 .NET 提供程序合并模块.msm**

此模块允许应用程序使用 IBM Data Server Provider for .NET (DB2 .NET Data Provider 和 IDS .NET Data Provider)。IBM Data Server Provider .NET 是 ADO.NET 接口的扩展, 它允许 .NET 应用程序快速而安全地访问 DB2 数据库或 Informix 数据库的数据。

以下合并模块包含特定于语言的消息, 供 ODBC、CLI 和 .NET 的 IBM 数据服务器驱动程序使用。视产品的语言而定, 在合适的合并模块中包含并安装组件。

IBM DSDRIVER 消息 - 阿拉伯语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 保加利亚语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 简体中文.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 繁体中文.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 克罗地亚语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 捷克语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 丹麦语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 荷兰语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 英语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 芬兰语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 法语.msm

IBM DSDRIVER 消息 - 德语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 希腊语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 希伯来语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 匈牙利语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 意大利语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 日语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 韩语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 挪威语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 波兰语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 巴西葡萄牙语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 标准葡萄牙语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 罗马尼亚语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 俄语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 斯洛伐克语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 斯洛文尼亚语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 西班牙语.msm  
IBM DSDRIVER 消息 - 瑞典语.msm

---

## DB2 实例合并模块 ( Windows )

DB2 版本 9.5 支持两种类型的合并模块: DB2 实例合并模块和非 DB2 实例合并模块。建议您使用非 DB2 实例合并模块。

DB2 实例合并模块需要更多的开销和维护,但在下列情况下可以使用:

- 应用程序需要 DB2 实例环境,或者
- 应用程序需要的功能仅存在于 DB2 实例合并模块中。(下面列示了 DB2 实例合并模块。)

通过使用 DB2 实例 Windows Installer 合并模块,可以轻松地将 IBM 数据服务器运行时客户机功能添加至任何使用 Windows Installer 的产品。

当合并模块时,将提示您提供 DB2 副本名称。可以在同一台计算机上安装 DB2 产品的多个副本;因此,应根据每个副本的唯一名称来识别它们。当在每台目标机器上执行安装时就会使用此名称。选择一个不太可能已经用于另一个 DB2 副本的名称。合适的名称包括应用程序的名称,例如,myapp\_db2copy\_1。如果该名称不是唯一的,安装就会失败。

有关合并模块技术的更多信息,请参阅安装授权产品所包含的文档或以下网站上的文档: <http://msdn.microsoft.com>。

下列合并模块可供使用:

### **DB2 基本客户机合并模块.msm**

此模块提供数据库连接、SQL 和 DB2 命令功能所需的功能。此模块允许您使用命名管道通信协议来在客户机/服务器环境中传送数据,包括创建数据库或访问远程主机数据时用于此类任务的系统绑定文件,此模块还提供了用于管理本地和远程数据库的各种工具。此模块还允许您创建可用来配置安装版本中的 DB2 副本的响应文件。可配置选项指定用来配置 DB2 副本的响应文件所在的

位置。配置类型包括创建实例、设置数据库管理器配置参数或 DB2 概要文件注册表变量。您还可以使用此模块的“命令行处理器”（CLP）。

有关各种定制操作的顺序和建议的顺序的信息，请使用诸如 Orca 之类的工具来查看合并模块。

#### **DB2 JDBC 和 SQLJ 支持.msm**

此模块包含 JDBC 和 SQLJ 支持，允许使用 JDBC 驱动程序来构建和运行 Java 样本。

#### **DB2 LDAP Exploitation 合并模块.msm**

此模块允许 DB2 副本使用 LDAP 目录来存储数据库目录和配置信息。

#### **DB2 ODBC 支持合并模块.msm**

此模块对使用“开放式数据库连接”（ODBC）以访问数据的应用程序提供支持。

#### **DB2 OLE DB 支持合并模块.msm**

此模块提供了一组界面，允许应用程序统一访问存储在不同数据源中的数据。

#### **IBM 数据服务器 .NET 提供程序合并模块.msm**

此模块允许应用程序使用 IBM 数据服务器 .NET 提供程序。IBM 数据服务器 .NET 提供程序是 ADO.NET 接口的扩展，它允许 .NET 应用程序快速而安全地访问 DB2 数据库中的数据。

以下合并包含 DB2 副本使用的 IBM 数据服务器客户机消息。视产品的语言而定，在合适的合并模块中包含并安装组件。

- IBM 数据服务器客户机消息 - 阿拉伯语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 保加利亚语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 简体中文.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 繁体中文.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 克罗地亚语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 捷克语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 丹麦语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 荷兰语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 英语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 芬兰语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 法语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 德语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 希腊语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 希伯来语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 匈牙利语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 意大利语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 日语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 韩国语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 挪威语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 波兰语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 巴西葡萄牙语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 标准葡萄牙语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 罗马尼亚语.msm
- IBM 数据服务器客户机消息 - 俄语.msm

IBM 数据服务器客户机消息 - 斯洛伐克语.msm  
IBM 数据服务器客户机消息 - 斯洛文尼亚语.msm  
IBM 数据服务器客户机消息 - 西班牙语.msm  
IBM 数据服务器客户机消息 - 瑞典语.msm

---

## 第 6 部分 附加安装选项





## 第 7 章 安装命令行选项

### IBM 数据服务器运行时客户机安装命令行选项

通过在 Linux 或 UNIX 操作系统上使用 db2setup.exe 命令或者在 Windows 上使用 setup.exe 命令，可以安装 IBM 数据服务器运行时客户机。然而，在 Windows 上安装 IBM 数据服务器运行时客户机时，setup.exe 命令的参数不同。

下表列示了所选的通用标准 Windows Installer 命令行选项，当执行用于在 Windows 安装 IBM 数据服务器运行时客户机的 setup.exe 时，这些选项可用。有关可用的 Windows Installer 选项的更多信息，请参阅 <http://www.msdn.microsoft.com/>

- /w** 此选项强制 setup.exe 等待，直至安装完成，然后才退出。
- /v** 此选项允许您将其他命令行选项和公共属性传递至 Windows Installer。您必须指定此选项来执行静默安装。有关可用的 Windows Installer 选项的更多信息，请参阅 <http://www.msdn.microsoft.com/>
- /!\*v[日志文件名]**  
此选项允许您创建安装日志。可以使用该日志来对安装期间遇到的任何问题  
进行故障诊断。
- /qn** 此选项允许您执行非用户界面（UI）静默安装。
- /qb!** 此选项显示一个基本用户界面，该界面显示简单的进度和错误消息处理并隐藏  
取消按钮。
- /L** 此选项允许您指定安装语言。例如，要将法语指定为安装语言，输入 setup.exe  
/L1036 命令。

表 12. 语言标识

语言	标识
沙特阿拉伯语	1025
保加利亚语	1026
简体中文	2052
繁体中文	1028
克罗地亚语	1050
捷克语	1029
丹麦语	1030
标准荷兰语	1043
英语	1033
芬兰语	1035
标准法语	1036
德语	1031
希腊语	1032
希伯来语	1037
匈牙利语	1038

表 12. 语言标识 (续)

语言	标识
标准意大利语	1040
日语	1041
韩国语	1042
挪威语 (博克马尔语)	1044
波兰语	1045
巴西葡萄牙语	1046
标准葡萄牙语	2070
罗马尼亚语	1048
俄语	1049
斯洛伐克语	1051
斯洛文尼亚语	1060
传统类西班牙语	1034
瑞典语	1053
土耳其语	1055

以下是公共属性，可以指定为控制数据服务器运行时客户机的安装:

- 这些参数必须是命令行的最后参数。
- **RSP\_FILE\_PATH** - 这应该包含响应文件的完整路径，该响应文件将用于驱动数据服务器运行时客户机的安装。仅当指定了 **/qn** 时才有效。

要执行响应文件安装，应该使用下列命令行参数:

```
setup /v"/qn RSP_FILE_PATH=[响应文件的完整路径]"
```

该示例假定尚未安装客户机的任何副本。如果存在一个或多个副本，那么应执行不同的命令。要安装另一个副本，使用以下命令:

```
setup /v" TRANSFORMS=:InstanceId1.mst MSINEWINSTANCE=1  
/qn RSP_FILE_PATH=[响应文件的完整路径]"
```

---

## IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序安装命令行选项 (Windows)

以下列表描述了在 Windows 上执行安装命令来安装 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序时可用的命令行选项。有关可用的 Windows Installer 选项的更多信息，请参阅 <http://www.msdn.microsoft.com/>

### **/n** [副本名称]

指定要安装以使用的副本名称。如果指定此选项，就会覆盖在响应文件中指定的安装路径。如果副本名称已存在，那么请执行该副本的维护安装。否则，请使用指定的副本名称执行新安装。

**/o** 始终使用所生成的缺省副本名称来执行新副本安装。

### **/u** [响应文件]

指定要使用的响应文件的完整路径和文件名。

**/m** 与 **-u** 选项一起用来在安装期间显示进度对话。但是，将不会提示您输入任何内容。

**/l [日志文件]**

要使用的日志文件的完整路径和文件名。

**/p [安装目录]**

更改产品的安装路径。如果指定此选项，就会覆盖在响应文件中指定的安装路径。

**/i language**

指定要执行安装的语言的双字母语言代码。

**/?** 生成用法信息。

要执行响应文件安装，应该使用下列命令行参数：

```
setup /u "[Full path to the response file]"
```

要使用所生成的缺省副本名称来安装新副本，请使用：

```
setup /o
```

要安装另一个副本，使用以下命令：

```
setup /n "COPY_NAME"
```



---

## 第 7 部分 卸载



---

## 第 8 章 卸载 IBM 数据服务器客户机

本主题描述如何卸载 IBM 数据服务器客户机。

执行下列其中一个步骤来卸载 IBM 数据服务器客户机。

1. 要从 Linux 或 UNIX 操作系统中除去 IBM 数据服务器客户机，请运行 DB2DIR/install 目录中的 db2\_deinstall -a 命令，其中 DB2DIR 是安装数据服务器客户机时指定的位置。
2. 要从 Windows 操作系统中除去 IBM 数据服务器客户机，请使用“添加/删除程序”窗口，该窗口可通过 Windows 控制面板访问。请参阅操作系统帮助以了解有关从 Windows 操作系统中除去软件产品的更多信息。

**注：**在 Windows 上，“添加/删除程序”窗口可用来卸载任何 IBM 数据服务器客户机。如果要除去 IBM 数据服务器客户机，可以运行 db2unins 命令。然而，此方法不能用来除去 IBM 数据服务器运行时客户机或 IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序。有关更多信息，请参阅 db2unins 命令主题。





---

## 第 8 部分 附录



---

## 附录 A. DB2 技术信息概述

可以通过下列工具和方法获取 DB2 技术信息:

- DB2 信息中心
  - 主题（任务、概念和参考主题）
  - DB2 工具的帮助
  - 样本程序
  - 教程
- DB2 书籍
  - PDF 文件（可下载）
  - PDF 文件（在 DB2 PDF DVD 中）
  - 印刷版书籍
- 命令行帮助
  - 命令帮助
  - 消息帮助

**注:** DB2 信息中心主题的更新频率比 PDF 书籍或硬拷贝书籍的更新频率高。要获取最新信息，请安装可用的文档更新，或者参阅 [ibm.com](http://www.ibm.com)<sup>®</sup> 上的 DB2 信息中心。

可以在线访问 [ibm.com](http://www.ibm.com) 上的其他 DB2 技术信息，如技术说明、白皮书和 IBM Redbooks<sup>®</sup> 出版物。访问位于以下网址的 DB2 信息管理软件库站点：<http://www.ibm.com/software/data/sw-library/>。

### 文档反馈

我们非常重视您对 DB2 文档的反馈。如果您想就如何改善 DB2 文档提出建议，请将电子邮件发送至 [db2docs@ca.ibm.com](mailto:db2docs@ca.ibm.com)。DB2 文档小组会阅读您的所有反馈，但不能直接答复您。请尽可能提供具体的示例，这样我们才能更好地了解您所关心的问题。如果您要提供有关具体主题或帮助文件的反馈，请加上标题和 URL。

请不要用以上电子邮件地址与 DB2 客户支持机构联系。如果您遇到文档不能解决的 DB2 技术问题，请与您当地的 IBM 服务中心联系以获得帮助。

---

## 硬拷贝或 PDF 格式的 DB2 技术库

下列各表描述 IBM 出版物中心（网址为 [www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order)）提供的 DB2 资料库。可以从 [www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947](http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947) 下载 PDF 格式的英文 DB2 版本 9.5 手册和已翻译的版本。

尽管这些表标识书籍有印刷版，但可能未在您所在国家或地区提供。

表 13. DB2 技术信息

书名	书号	是否提供印刷版
<i>Administrative API Reference</i>	SC23-5842-00	是

表 13. DB2 技术信息 (续)

书名	书号	是否提供印刷版
<i>Administrative Routines and Views</i>	SC23-5843-00	否
<i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1</i>	SC23-5844-00	是
<i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2</i>	SC23-5845-00	是
<i>Command Reference</i>	SC23-5846-00	是
《数据移动指南和参考》	S151-0617-00	是
《数据恢复及高可用性指南与参考》	S151-0619-00	是
《数据服务器、数据库和数据库对象指南》	S151-0612-00	是
《数据库安全性指南》	S151-0614-00	是
<i>Developing ADO.NET and OLE DB Applications</i>	SC23-5851-00	是
<i>Developing Embedded SQL Applications</i>	SC23-5852-00	是
<i>Developing Java Applications</i>	SC23-5853-00	是
<i>Developing Perl and PHP Applications</i>	SC23-5854-00	否
<i>Developing User-defined Routines (SQL and External)</i>	SC23-5855-00	是
<i>Getting Started with Database Application Development</i>	GC23-5856-00	是
《Linux 和 Windows 上的 DB2 安装和管理入门》	G151-0623-00	是
《国际化指南》	S151-0616-00	是
《消息参考, 第 1 卷》	G151-0632-00	否
《消息参考, 第 2 卷》	G151-0633-00	否
《迁移指南》	G151-0622-00	是
《Net Search Extender 管理和用户指南》	S151-0761-00	是
注: DB2 信息中心中并不包含此文档的内容		
《分区和集群指南》	S151-0615-00	是
<i>Query Patroller Administration and User's Guide</i>	SC23-8507-00	是
《IBM 数据服务器客户机快速入门》	G151-0625-00	否
《DB2 服务器快速入门》	G151-0624-00	是
《Spatial Extender 和地理数据管理功能部件用户指南和参考》	S151-0760-00	是
<i>SQL Reference, Volume 1</i>	SC23-5861-00	是
<i>SQL Reference, Volume 2</i>	SC23-5862-00	是

表 13. DB2 技术信息 (续)

书名	书号	是否提供印刷版
《系统监视器指南和参考》	S151-0618-00	是
《文本搜索指南》	S151-0620-00	是
《故障诊断指南》	G151-0621-00	否
《调整数据库性能》	S151-0613-00	是
《Visual Explain 教程》	S151-0634-00	否
《新增内容》	S151-0629-00	是
<i>Workload Manager Guide and Reference</i>	SC23-5870-00	是
《pureXML 指南》	S151-0630-00	是
《XQuery 参考》	S151-0631-00	否

表 14. 特定于 DB2 Connect 的技术信息

书名	书号	是否提供印刷版
《DB2 Connect 个人版快速入门》	G151-0627-00	是
《DB2 Connect 服务器快速入门》	G151-0628-00	是
《DB2 Connect 用户指南》	S151-0626-00	是

表 15. Information Integration 技术信息

书名	书号	是否提供印刷版
<i>Information Integration: Administration Guide for Federated Systems</i>	SC19-1020-01	是
<i>Information Integration: ASNCLP Program Reference for Replication and Event Publishing</i>	SC19-1018-02	是
<i>Information Integration: 《联合数据源配置指南》</i>	S151-0468-00	否
<i>Information Integration: 《SQL 复制指南和参考》</i>	S151-0475-00	是
<i>Information Integration: Introduction to Replication and Event Publishing</i>	SC19-1028-01	是

## 订购印刷版的 DB2 书籍

如果您需要印刷版的 DB2 书籍，可以在许多（但不是所有）国家或地区在线购买。无论何时都可以从当地的 IBM 代表处订购印刷版的 DB2 书籍。请注意，DB2 PDF 文档 DVD 上的某些软拷贝书籍没有印刷版。例如，DB2 消息参考的任何一卷都没有提供印刷版书籍。

只要支付一定费用，就可以从 IBM 获取 DB2 PDF 文档 DVD，该 DVD 包含许多 DB2 书籍的印刷版。根据您下订单的位置，您可能能够从 IBM 出版物中心在线订购书籍。如果在线订购在您所在国家或地区不可用，您总是可以从当地的 IBM 代表处订购印刷版 DB2 书籍。注意，并非 DB2 PDF 文档 DVD 上的所有书籍都有印刷版。

注：最新最完整的 DB2 文档保留在网址如下的 DB2 信息中心中：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5>。

要订购印刷版的 DB2 书籍：

- 要了解您是否可从所在国家或地区在线订购印刷版的 DB2 书籍，可查看 IBM 出版物中心站点，网址为：<http://www.ibm.com/shop/publications/order>。必须先选择国家、地区或语言才能访问出版物订购信息，然后再按照针对您所在位置的订购指示信息进行订购。
- 要从当地的 IBM 代表处订购印刷版的 DB2 书籍：
  1. 从下列其中一个 Web 站点找到当地代表处的联系信息：
    - IBM 全球联系人目录，网址为 [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide)
    - IBM 出版物 Web 站点，网址为 <http://www.ibm.com/shop/publications/order>。必须先选择国家、地区或语言才能访问对应您的所在地的出版物主页。在此页面中访问“关于此站点”链接。
  2. 请在致电时说明您想订购 DB2 出版物。
  3. 请向您当地的代表处提供想要订购的书籍的书名和书号。有关书名和书号的信息，请参阅第 83 页的『硬拷贝或 PDF 格式的 DB2 技术库』。

---

## 从命令行处理器显示 SQL 状态帮助

DB2 返回描述 SQL 语句执行结果的 SQLSTATE。SQLSTATE 帮助说明 SQL 状态和 SQL 状态类代码的含义。

要调用 SQL 状态帮助，打开命令行处理器并输入：

```
? sqlstate or ? class code
```

其中，*sqlstate* 表示有效的 5 位 SQL 状态，*class code* 表示该 SQL 状态的前 2 位。

例如，? 08003 显示 08003 SQL 状态的帮助，而 ? 08 显示 08 类代码的帮助。

---

## 访问不同版本的 DB2 信息中心

对于 DB2 版本 9.5 主题，DB2 信息中心 URL 为 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/>

对于 DB2 版本 9 主题，DB2 信息中心 URL 为 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/>

对于 DB2 版本 8 主题，请访问以下版本 8 信息中心 URL：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/>

---

## 在 DB2 信息中心中以您的首选语言显示主题:

DB2 信息中心尝试以您在浏览器首选项中指定的语言显示主题。如果未提供主题的首选语言翻译版本,那么 DB2 信息中心将显示该主题的英文版。

• 要在 Internet Explorer 浏览器中以您的首选语言显示主题:

1. 在 Internet Explorer 中,单击工具 → Internet 选项 → 语言...按钮。“语言首选项”窗口打开。
2. 确保您的首选语言被指定为语言列表中的第一个条目。
  - 要将新语言添加至列表,单击添加... 按钮。

**注:** 添加语言并不能保证计算机具有以首选语言显示主题所需的字体。

- 要将语言移至列表顶部,选择该语言并单击上移按钮直到该语言成为语言列表中的第一个条目。
3. 清除浏览器高速缓存然后刷新页面以便以首选语言显示 DB2 信息中心。
- 要在 Firefox 或 Mozilla 浏览器中以首选语言显示主题:
1. 在工具 → 选项 → 高级对话框中的语言部分中选择按钮。“语言”面板将显示在“首选项”窗口中。
  2. 确保您的首选语言被指定为语言列表中的第一个条目。
    - 要将新语言添加至列表,单击添加... 按钮以从“添加语言”窗口中选择一种语言。
    - 要将语言移至列表顶部,选择该语言并单击上移按钮直到该语言成为语言列表中的第一个条目。
  3. 清除浏览器高速缓存然后刷新页面以便以首选语言显示 DB2 信息中心。

在某些浏览器和操作系统组合上,可能还必须将操作系统的区域设置更改为您选择的语言环境和语言。

---

## 更新安装在您的计算机或内部网服务器上的 DB2 信息中心

如果已经在本地安装了 DB2 信息中心,您可以下载并安装 IBM 提供的更新。

更新在本地安装的 DB2 信息中心要求您:

1. 停止计算机上的 DB2 信息中心,然后以独立方式重新启动信息中心。如果以独立方式运行信息中心,那么网络上的其他用户将无法访问信息中心,因而您可以下载和应用更新。
2. 使用“更新”功能部件来查看可用的更新。如果有您希望安装的更新,那么请使用“更新”功能部件来下载并安装这些更新。

**注:** 如果您的环境要求在一台未连接至因特网的机器上安装 DB2 信息中心更新,那么必须使用一台已连接至因特网的机器将更新站点镜像至本地文件系统并安装 DB2 信息中心。如果网络中有许多用户将安装文档更新,那么可以通过在本地也为更新站点建立镜像并为更新站点创建代理来缩短每个人执行更新所需要的时间。

如果提供了更新包,那么使用更新功能来下载这些更新包。但是,只有在单机方式下才能使用更新功能。


3. 停止独立信息中心,然后在计算机上重新启动 DB2 信息中心。

**注：**在 Windows Vista 上，必须以管理员身份才能运行下面所列示的命令。要启动具有所有管理员特权的命令提示符或图形工具，右键单击快捷方式，然后选择**以管理员身份运行**。

要更新安装在您的计算机或内部网服务器上的 DB2 信息中心：

1. 停止 DB2 信息中心。
  - 在 Windows 上，单击**开始** → **控制面板** → **管理工具** → **服务**。右键单击 **DB2 信息中心** 服务，并选择**停止**。
  - 在 Linux 上，输入以下命令：  
`/etc/init.d/db2icdv95 stop`
2. 以独立方式启动信息中心。
  - 在 Windows 上：
    - a. 打开命令窗口。
    - b. 浏览至信息中心的安装位置。缺省情况下，DB2 信息中心安装在 <Program Files>\IBM\DB2 Information Center\Version 9.5 目录中，其中 <Program Files> 表示 Program Files 目录的位置。
    - c. 从安装目录浏览至 doc\bin 目录。
    - d. 运行 help\_start.bat 文件：  
`help_start.bat`
  - 在 Linux 上：
    - a. 浏览至信息中心的安装位置。缺省情况下，DB2 信息中心安装在 /opt/ibm/db2ic/V9.5 目录中。
    - b. 从安装目录浏览至 doc/bin 目录。
    - c. 运行 help\_start 脚本：  
`help_start`

系统缺省 Web 浏览器将启动以显示独立信息中心。

3. 单击“更新”按钮 (  )。在信息中心的右边面板上，单击**查找更新**。将显示现有文档的更新列表。
4. 要启动下载进程，请检查您想要下载的选项，然后单击**安装更新**。
5. 在完成下载和安装进程后，单击**完成**。
6. 停止独立信息中心。
  - 在 Windows 上，浏览至安装目录的 doc\bin 目录并运行 help\_end.bat 文件：  
`help_end.bat`  
  
**注：**help\_end 批处理文件包含安全终止用 help\_start 批处理文件启动的进程所需的命令。不要使用 Ctrl-C 或任何其他方法来终止 help\_start.bat。
  - 在 Linux 上，浏览至安装目录的 doc/bin 目录并运行 help\_end 脚本：  
`help_end`  
  
**注：**help\_end 脚本包含安全终止用 help\_start 脚本启动的进程所需的命令。不要使用任何其他方法来终止 help\_start 脚本。
7. 重新启动 DB2 信息中心。



- 在 Windows 上，单击开始 → 控制面板 → 管理工具 → 服务。右键单击 **DB2 信息中心** 服务，并选择启动。
- 在 Linux 上，输入以下命令：  
`/etc/init.d/db2icdv95 start`

更新后的 DB2 信息中心将显示新的主题和更新后的主题。

---

## DB2 教程

DB2 教程帮助您了解 DB2 产品的各个方面。这些课程提供了逐步指示信息。

### 开始之前

可从信息中心查看 XHTML 版的教程：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>。

某些课程使用了样本数据或代码。有关其特定任务的任何先决条件的描述，请参阅教程。

### DB2 教程

要查看教程，请单击标题。

《*pureXML 指南*》中的『**pureXML™**』

设置 DB2 数据库以存储 XML 数据以及如何对本机 XML 数据存储执行基本操作。

《*Visual Explain 教程*》中的『**Visual Explain**』

使用 Visual Explain 来分析、优化和调整 SQL 语句以获取更好的性能。

---

## DB2 故障诊断信息

很多故障诊断和问题确定信息可帮助您使用 DB2 产品。

### DB2 文档

故障诊断信息可在 DB2 信息中心的“DB2 故障诊断指南”或“支持和故障诊断”部分找到。可在该处找到有关如何使用 DB2 诊断工具和实用程序隔离和找出问题的信息、某些最常见问题的解决方案以及有关如何解决使用 DB2 产品时可能遇到的问题的问题的建议。

### DB2 技术支持 Web 站点

如果您遇到了问题并且想要获取查找可能的原因和解决方案的帮助，请参阅 DB2 技术支持 Web 站点。该“技术支持”站点具有指向最新 DB2 出版物、技术说明、授权程序分析报告（APAR 或错误修订）、修订包和其他资源的链接。可搜索此知识库并查找问题的可能解决方案。

访问位于以下网址的 DB2 技术支持 Web 站点：<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>

---

## 条款和条件

如果符合以下条款和条件，那么授予您使用这些出版物的准用权。

**个人使用:** 只要保留所有的专有权声明, 您就可以为个人、非商业使用复制这些出版物。未经 IBM 明确同意, 您不可以分发、展示或制作这些出版物或其中任何部分的演绎作品。

**商业使用:** 只要保留所有的专有权声明, 您就可以仅在企业内复制、分发和展示这些出版物。未经 IBM 明确同意, 您不可以制作这些出版物的演绎作品, 或者在您的企业外部复制、分发或展示这些出版物或其中的任何部分。

除非本准用权中有明确授权, 不得把其他准用权、许可或权利(无论是明示的还是暗含的)授予其中包含的出版物或任何信息、数据、软件或其他知识产权。

当使用这些出版物损害了 IBM 的利益, 或者根据 IBM 的规定, 未正确遵守上述指导说明时, 那么 IBM 保留自主决定撤销本文授予的准用权的权利。

您不可以下载、出口或再出口本信息, 除非完全遵守所有适用的法律和法规, 包括所有美国出口法律和法规。

IBM 对这些出版物的内容不作任何保证。这些出版物“按现状”提供, 不附有任何种类的(无论是明示的还是暗含的)保证, 包括但不限于暗含的关于适销和适用于某种特定用途的保证。

---

## 附录 B. 声明

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，那么由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

有关双字节（DBCS）信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106, Japan

**本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：** International Business Machines Corporation“按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本资料中描述的产品和 / 或程序进行改进和 / 或更改，而不另行通知。

本文档可提供非 IBM Web 站点和资源的链接和引用。IBM 对本文中引用、提供或链接到的任何非 IBM Web 站点或第三方资源不承担任何责任、保证或其他义务。对非 IBM Web 站点的链接并不意味着 IBM 认可这些 Web 站点或其拥有者的内容或用途。此外，IBM 并不是您使用第三方可进入的任何事务的一方，也不会为这些事务负责，即使您是通过 IBM 站点了解或链接到第三方。因此，您承认并认可 IBM 不会为这些外部站点或资源的可用性负责，也不会为它们提供的任何内容、服务、产品或其他事务承担责任或义务。第三方提供的任何软件都遵守与该软件相关的许可条款和条件。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：（i）允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及（ii）允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Canada Limited  
Office of the Lab Director  
8200 Warden Avenue  
Markham, Ontario  
L6G 1C7  
CANADA

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

本信息可能包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名称都是虚构的，与实际商业企业所用的名称和地址的任何雷同纯属巧合。

版权许可：

本信息可能包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口（API）进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。

凡这些样本程序的每份拷贝或其任何部分或任何衍生产品，都必须包括如下版权声明：

©（贵公司的名称）（年）。此部分代码是根据 IBM 公司的样本程序衍生出来的。© Copyright IBM Corp.（输入年份）。All rights reserved.

## 商标

DB2 版本 9.5 文档库的各个文档中标识的公司、产品或服务名称可能是 International Business Machines Corporation 或其他公司的商标或服务标记。有关 IBM Corporation 在美国和 / 或其他国家的商标的信息在 <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> 中。

下列各项是其他公司的商标或注册商标, 且已在 DB2 文档库中的至少一份文档中使用:

Microsoft、Windows、Windows NT<sup>®</sup> 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

Intel、Intel 徽标、Intel Inside<sup>®</sup> 徽标、Intel Centrino<sup>®</sup>、Intel Centrino 徽标、Celeron<sup>®</sup>、Intel Xeon、Intel SpeedStep<sup>®</sup>、Itanium 和 Pentium 是 Intel Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

Java 和所有基于 Java 的商标是 Sun Microsystems,Inc. 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家或地区的注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和其他国家或地区的注册商标。

Adobe<sup>®</sup>、Adobe 徽标、PostScript<sup>®</sup> 和 PostScript 徽标是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家或地区的注册商标或商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。



# 索引

## [ A ]

### 安装

- 操作系统先决条件 (Linux) 16
  - 操作系统先决条件 (Solaris 操作系统) 22
  - 操作系统先决条件 (Windows) 24
  - 先决条件
    - AIX 13
    - Linux 16
    - Solaris 操作系统 22
    - Windows 24
  - 先决条件 (AIX) 13
  - 先决条件 (HP-UX) 15
  - 先决条件 (Linux) 16
  - 先决条件 (Solaris 操作系统) 22
  - 先决条件 (Windows) 24
  - 硬件先决条件 (Linux) 16
  - 硬件先决条件 (Solaris 操作系统) 22
  - 硬件先决条件 (Windows) 24
  - Java 先决条件 (AIX) 13
  - Java 要求 24
- 安装 DB2 产品
- 作为非 root 用户 34

## [ B ]

### 帮助

- 显示 87
- 有关 SQL 语句 86

### 编目

- 命名管道 49
- 数据库 52
  - 参数值工作表 54
- 主机数据库
  - DB2 Connect 52
- TCP/IP 节点 51

## [ C ]

### 参数

- 值工作表
  - 编目数据库 54
  - 命名管道 49
  - 配置客户机至服务器的连接 49

### 操作系统

- 先决条件
  - AIX 13
  - HP-UX 15
  - Linux 16
  - Solaris 22
  - Windows 24

### 测试

- 数据库连接 47

### 测试连接

- 客户机至服务器 54

### 磁盘要求

- Linux 13
- UNIX 13
- Windows 13

## [ D ]

### 代码服务器

- 安装 DB2 Connect 个人版 60
- 安装 IBM 数据服务器客户机 60
- 瘦客户机
  - 映射网络驱动器 62

### 代码目录

- 瘦客户机 61

### 导出函数

- 创建客户机概要文件 46

### 导入功能

- 配置客户机概要文件 47

- 订购 DB2 书籍 85

## [ F ]

### 发现功能

- 配置数据库连接 45

### 非 root 用户安装 31, 34

- 差别 31
- 局限性 31
- 目录结构 31
- 启用基于 root 用户的功能 35

- 卸载 37

- 修订包 36

### 非 root 用户实例

- 除去 37

- 删除 37

### 服务器

- 客户机连接 44, 48

## [ G ]

### 更新

- 信息中心 87
- DB2 信息中心 87

### 故障诊断

- 教程 89
- 联机信息 89

- 关于本书 v

## [ H ]

- 合并模块
  - 非 DB2 实例 67
  - DB2 实例 68

## [ J ]

- 基于 root 用户的功能
  - 在非 root 用户安装中 35
- 教程
  - 故障诊断和问题确定 89
  - Visual Explain 89
- 局限性
  - 非 root 用户安装 31

## [ K ]

- 客户机
  - 服务器连接 44, 48
- 客户机概要文件
  - 使用导出功能来创建 46
  - 使用导入功能来配置 47
- 客户机配置
  - 不受支持 43
  - 受支持 43
- 客户机至服务器通信
  - 连接、配置 41
    - TCP/IP 参数值工作表 49
  - 连接、使用 CLP 测试 54

## [ M ]

- 命令
  - 目录数据库 52
  - 目录 npipe 49
  - 目录 tcpip 51
  - db2osconf 16
  - db2setup 29
  - db2start 54
  - thnsetup 63
- 命令行处理器 (CLP)
  - 编目节点 51
  - 编目数据库 52
  - 配置客户机至服务器的连接 48
  - 配置 TCP/IP
    - 客户机 50
- 命令行选项
  - IBM 数据服务器运行时客户机安装 73
  - IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序安装 74
- 命名管道 43
  - 参数值工作表 49
- 目录结构 31

## [ N ]

- 内存要求
  - Linux 13
  - UNIX 13
  - Windows 13
- 内核配置参数
  - 建议 (HP-UX) 16
  - 修改 (HP-UX) 16
  - 修改 (Linux) 20
  - 修改 (Solaris) 23
  - db2osconf 命令 (HP-UX) 16

## [ P ]

- 配置
  - 客户机至服务器连接
    - 命令行处理器 (CLP) 48
    - 配置助手 (CA) 44
    - TCP/IP 工作表 49
  - TCP/IP
    - 客户机 50
  - 配置助手 (CA)
    - 编目数据库 41
    - 测试
      - 数据库连接 47
    - 创建客户机概要文件 46
    - 发现功能部件 45
    - 配置
      - 客户机概要文件 47
      - 客户机至服务器连接 44
      - 数据库连接, 一般 44
    - 配置客户机至服务器通信 41
    - LDAP 注意事项 48

## [ Q ]

- 启用基于 root 用户的功能
  - 在非 root 用户安装中 35
- 轻量级目录访问协议 (LDAP)
  - 目录支持注意事项 48

## [ S ]

- 删除
  - 非 root 用户实例 37
- 声明 91
- 示例
  - 连接至远程数据库 54
- 手动添加数据库
  - 配置助手 (CA) 44
- 瘦客户机
  - 安装 60
  - 代码服务器
    - 映射网络驱动器 62



- 瘦客户机 (续)
  - 代码目录 61
  - 典型安装 59
  - 启用 63
  - 响应文件 61
  - 注意事项 59
- 受支持的客户机配置 43
- 数据库
  - 编目 52
  - 配置 47
- 数据库连接
  - 测试 47
  - 配置
    - 使用“发现” 45
    - 使用“配置助手”(CA) 44

## [ T ]

- 添加
  - 数据库
    - 手动 44
- 条款和条件
  - 出版物的使用 89
- 通信协议
  - 命名管道 43
  - TCP/IP 43

## [ W ]

- 文档
  - 使用条款和条件 89
  - PDF 或印刷的 83
- 文档概述 83
- 问题确定
  - 教程 89
  - 联机信息 89

## [ X ]

- 先决条件
  - IBM 数据服务器客户机
    - 连接至主机数据库 25
- 响应文件
  - 创建
    - 瘦客户机 61
- 卸载 79
  - 非 root 用户 37
- 信息中心
  - 版本 86
  - 更新 87
  - 以各种语言查看 87
- 修订包
  - 非 root 用户安装 36
- 修改
  - 内核参数 (HP-UX) 16

- 修改 (续)
  - 内核参数 (Linux) 20
  - 内核参数 (Solaris) 23

## [ Y ]

- 印刷版书籍
  - 订购 85
- 硬件
  - 先决条件
    - AIX 13
    - HP-UX 15
    - Linux 16
    - Solaris 操作系统 22
    - Windows 24
- 映射
  - 瘦客户机上的网络驱动器 62
- 用户帐户
  - IBM 数据服务器客户机 27

## [ Z ]

- 主机数据库
  - 客户机连接 25

## A

- AIX
  - 安装先决条件 13
  - 操作系统先决条件 13
  - 硬件先决条件 13

## D

- DB2 非 root 用户实例
  - 除去 37
- DB2 服务器
  - 安装先决条件 (AIX) 13
  - 安装先决条件 (HP-UX) 15
  - 安装先决条件 (Linux) 16
  - 安装先决条件 (Solaris 操作系统) 22
  - 安装先决条件 (Windows) 24
  - 硬件先决条件 15
- DB2 信息中心
  - 版本 86
  - 更新 87
  - 以各种语言查看 87
- DB2 Connect 个人版
  - 安装
    - 在代码服务器上 60
- DB2 Connect 瘦客户机
  - 安装 60
  - 代码服务器
    - 映射网络驱动器 62
  - 代码目录 61

DB2 Connect 瘦客户机 (续)

典型安装 59

响应文件 61

注意事项 59

db2osconf 命令 16

db2rfe 31, 35

## H

HP-UX

安装先决条件 15

操作系统先决条件 15

内核配置参数 16

修改

内核参数 16

硬件先决条件 15

## I

IBM 数据服务器客户机 79

安装

概述 6, 7

在代码服务器上 60

UNIX 29

Windows 27

安装先决条件 (AIX) 13

安装先决条件 (HP-UX) 15

安装先决条件 (Linux) 16

安装先决条件 (Solaris 操作系统) 22

安装先决条件 (Windows) 24

编目

命名管道节点 49

TCP/IP 节点 51

概述 3

类型 4

连接至

主机数据库 25

用户帐户 27

IBM 数据服务器客户机 3, 4

IBM 数据服务器运行时客户机 3, 4

IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序 3

IBM 数据服务器运行时客户机

安装

命令行选项 73

IBM 数据服务器 ODBC、CLI 和 .NET 驱动程序

安装

命令行选项 74

## J

Java

安装 DB2 (HP-UX)

先决条件 15

## L

LDAP (轻量级目录访问协议)

目录支持注意事项 48

Linux

安装要求 16

操作系统先决条件 16

修改

内核参数 20

硬件先决条件 16

Linux 库

libaio.so.1 16

libstdc++so.5 16

## R

root 用户安装 31

差别 31

目录结构 31

## S

Solaris

修改

内核参数 23

Solaris 操作系统

安装先决条件 22

操作系统先决条件 22

硬件先决条件 22

SQL 语句

显示帮助 86

## T

TCP/IP 43

配置

客户机 50

TCP/IPv6 支持 43

thnsetup 命令 63

## U

UNIX

安装

IBM 数据服务器客户机 29

除去

DB2 非 root 用户实例 37

## V

Visual Explain

教程 89

# W

Windows 操作系统

安装

IBM 数据服务器客户机 27

安装先决条件 24

操作系统先决条件 24

硬件先决条件 24







中国印刷

G151-0625-00



Spine information:

**DB2 版本 9.5 Linux 版、UNIX 版和 Windows 版**

**IBM 数据服务器客户快速入门**

