

ネットワーク(同時使用)ライセンス 管理者ガイド

次の説明は、IBM® SPSS® Statistics 21 にネットワーク ライセンスを使用しているサイトの管理者向けです。このライセンスでは、任意の数のコンピュータに SPSS Statistics をインストールできます。ただし、アプリケーションを同時に実行できるユーザーの数は、ライセンスを購入したユーザーの数に制限されます。

始める前に

認証コードが必要です。別紙に記載されている場合、または <http://www.ibm.com/software/getspss> から入手できる場合があります。この認証コードを使用して、Network License Manager 用のライセンスを取得できます。**Network License Manager** では、ネットワーク ライセンスが管理され、エンドユーザーが IBM® SPSS® Statistics を実行できるようにします。認証コードが見つからない場合は、営業担当者に連絡してください。

ネットワーク ライセンスが正しく設定されていることを確認するには、次の手順を実行します。

- ▶ **Network license manager をインストールします。**Network License Manager は、エンドユーザーにネットワーク ライセンスを与えるユーティリティです。ネットワーク上のコンピュータにライセンス マネージャをインストールできます。これは、通常デスクトップ コンピュータが接続できるサーバーとなります。詳細は、[p. 2 Network License Manager のインストール](#) を参照してください。
- ▶ **製品にライセンスを許可します。**この操作により、ライセンスの許可に必要な情報が License Manager に提供されます。詳細は、[p. 6 製品のライセンス](#) を参照してください。
- ▶ **Network license manager をテストします。**ライセンス許可されていることを確認するためにライセンス マネージャをテストする必要があります。詳細は、[p. 11 ライセンス マネージャのテスト](#) を参照してください。
- ▶ **ローカルのデスクトップ コンピュータに SPSS Statistics をインストールします。**ユーザーまたはエンドユーザーがデスクトップ コンピュータで完全インストールを実行します。インストール中に、エンドユーザーはライセンス マネージャを実行しているコンピュータを指定します。エンドユーザーが SPSS Statistics を起動しようとする、ライセンス マネージャに接続されライセンスが取得されます。ライセンスが利用可能になると、SPSS Statistics が起動します。詳細は、[p. 11 ローカル デスクトップ コンピュータへの製品のインストール](#) を参照してください。

インストールに必要な管理手順はありませんが、何か問題が発生した場合は、「[ネットワーク ライセンスの管理](#)」(p. 17) を参照してください。

ゴースト化

ソフトウェアをゴースト化 (イメージの複製) するには、ライセンス マネージャをインストールし、ゴースト化 (複製) イメージの作成に使用するローカルデスクトップに製品をインストールします。必要に応じて他のコンピュータもゴースト化します。

Citrix とターミナル サービス

Citrix Server またはターミナル サービス サーバー上で IBM® SPSS® Statistics アプリケーションをインストールして公開する作業は、他の Windows アプリケーションの場合と同じ方法で実行できます。ただし、ライセンス マネージャ自体を仮想環境にインストールできないことにご注意ください。ライセンス マネージャは物理的に存在するコンピュータ上にインストールする必要があります。

混合ライセンス

IBM® SPSS® Statistics は、混合ライセンス環境 (ローカル ライセンスおよびネットワーク ライセンスの組み合わせ) に対するサポートは制限されています。通常的环境では、すべてのライセンスがローカルで、またはネットワーク ライセンス マネージャを使用して扱われます。たとえば、主要な製品がネットワーク ライセンス マネージャを使用してライセンス認証された場合、アドオン モジュールもネットワーク ライセンス マネージャを使用してライセンス認証されます。

混合ライセンスのオプションは、ネットワーク ライセンス マネージャを使用した主要製品のライセンス認証、licenseactivator を使用したエンド ユーザーのコンピュータ上の アドオン モジュールのライセンス認証です。この種類の混合ライセンスを設定するには、ネットワーク ライセンスとともに SPSS Statistics をインストールします。エンド ユーザーのコンピュータの licenseactivator を使用して、アドオン モジュールをライセンス認証します。licenseactivator の詳細は、「[licenseactivator を使用したライセンスの自動インストール](#)」 (p. 8) を参照してください。

SPSS Statistics では、主要製品をローカルでライセンス認証し、ネットワーク ライセンス マネージャを使用してアドオン モジュールをライセンス認証する逆のシナリオはサポートしていません。

Network License Manager のインストール

エンド ユーザーがデスクトップ コンピュータに IBM® SPSS® Statistics をインストールする前に、Network License Manager をインストールする必要があります。このユーティリティは、継続して実行されるサービスまたはデーモンで、通常ネットワーク上の 1 台のコンピュータにインストールします。(リダンダント ライセンス マネージャを設定する場合、複数のコンピュータにインストールすることもできます。詳細は、「[リダンダント ライセンス サーバーの設定](#)」 (p. 19) を参照してください。) デスクトップ コンピュータにはネットワーク ライセンス マネージャをインストールしません。

エンド ユーザーが、ネットワーク ライセンスが許可された IBM SPSS アプリケーションを起動するたびに、ライセンス マネージャからライセンスが要求されます。購入したライセンスによってソフトウェアを同時に使用できるエンド ユーザー数が決まっており、このユーティリティによってその数までのライセンスが各コンピュータに発行されます。ライセンス数が上限に達すると、それ以降のライセンス要求は拒否されます。エンド ユーザーが頻繁にライセンスを拒否されていることがわかったら、営業担当者に連絡し、ソフトウェアを同時に使用できるエンド ユーザー数がもっと多いライセンスを購入できます。

ライセンス マネージャは、別の DVD/CD にあります。eImage としてダウンロードすることもできます。

注： ネットワーク ライセンス マネージャは物理的なコンピュータ上にインストールする必要があります。ライセンス マネージャの仮想環境へのインストールはサポートされていません。

注： また、License Manager では、アクティブなエンド ユーザー セッションの数や各セッションに関する情報がログ ファイルに記録されます。このログ ファイルは、接続上の問題でトラブルシューティングを行う際に役立ちます。詳細は、[p. 18 ログ情報の取得](#) を参照してください。

複数のオペレーティング システム:

この network license manager が稼動しているプラットフォームは、クライアントが稼動しているプラットフォームと一致する必要はありません。たとえば、Linux のライセンス マネージャは、Windows のクライアントにライセンスを与えることができます。

ライセンス マネージャの管理

Windows のみに使用できるライセンス マネージャ アドミニストレータを使用して、ライセンス マネージャを管理します。そのため、ライセンス マネージャ アドミニストレータをインストールするために少なくとも 1 台の Windows マシンが必要です。

システム要件

Network License Manager をインストールするコンピュータは、次の要件を満たしている必要があります。

- 550Mhz 以上のプロセッサ
- 128MB 以上の RAM

重要: ライセンス サーバー上でファイアウォールを実行している場合は、UDP 用にポート 5093 を開く必要があります。そうしないと、クライアント コンピュータは License Manager からライセンスを取得できません。さらに、リダンダント (冗長) ライセンス サーバーを使用する場合、ライセンス サーバーが互いに通信できるように、UDP 用にポート 5099 を開ける必要があります。

License Manager のアップグレード

以前のバージョンの license Manager がインストールされている場合は、次の手順を実行する必要があります。

- ▶ 古い license Manager をインストールしたディレクトリに移動します。
- ▶ lservrc ファイルをコピーします。Windows では、winnt サブディレクトリの中を探してください。
- ▶ 安全な場所に lservrc ファイルを保存します。
- ▶ ユーザーがコンピュータ ライセンスをチェックアウトした場合、これらのユーザーがライセンスを再度チェックインするようにします。チェックアウトしたライセンスのリストの取得についての詳細は、「[コンピュータ ライセンスの設定](#)」(p.21) を参照してください。
- ▶ ライセンス マネージャを終了します。 [詳細は、 p.25 license manager の開始および停止 を参照してください。](#)
- ▶ 古いライセンス マネージャをアンインストールします。 [詳細は、 p.26 License manager のアンインストール を参照してください。](#)
- ▶ 新しいライセンス マネージャをインストールします。Windows へのインストールの詳細は、「[Windows へのライセンス マネージャのインストール](#)」(p. 4) を参照してください。UNIX/Linux へのインストールの詳細は、「[UNIX/Linux へのライセンス マネージャのインストール](#)」(p. 5) を参照してください。Mac OS へのインストールの詳細は、「[Mac OS へのライセンス マネージャのインストール](#)」(p. 5) を参照してください。
- ▶ 保存された lservrc ファイルを、新しいライセンス マネージャをインストールした場所またはインストール ディレクトリの winnt サブディレクトリ (Windows の場合) にコピーします。Windows のデフォルトの場所を受け入れた場合は、C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager フォルダを確認してください。

Windows へのライセンス マネージャのインストール

注： ネットワーク ライセンス マネージャは物理的なコンピュータ上にインストールする必要があります。ライセンス マネージャの仮想環境へのインストールはサポートされていません。

注： Windows Vista または 7 では、管理者としてインストーラを起動する必要があります。インストーラ ファイルを起動するよう指示された場合、ファイルを右クリックして **【管理者として実行】** を選択します。

注： マシンに Java がインストールされていることを確認してください。

- ▶ ライセンス マネージャを実行するネットワーク コンピュータの DVD/CD ドライブにコンカレント ライセンス ツール DVD/CD を挿入します。Windows のライセンス マネージャのインストーラを検索し、DVD/CD から起動します。

または

- ▶ eImage ファイルをダウンロードする場合、WinZip などのアーカイブ ユーティリティを使用して、eImage のすべてのファイルを解凍します。ご使用のオペレーティング システムのインストーラ ファイルを起動します。
- ▶ 画面に表示される指示に従います。

UNIX/Linux へのライセンス マネージャのインストール

注： ネットワーク ライセンス マネージャは物理的なコンピュータ上にインストールする必要があります。ライセンス マネージャの仮想環境へのインストールはサポートされていません。

- ▶ ライセンス マネージャを実行するネットワーク コンピュータの DVD/CD ドライブにコンカレント ライセンス ツール DVD/CD を挿入します。ご使用のオペレーティング システムのインストーラ ファイルを検索します。

または

- ▶ eImage ファイルのダウンロード後、ファイルをダウンロードした場所に移動します。
- ▶ ライセンス マネージャを `Untar` で展開します。
- ▶ 解凍された `.bin` ファイルを実行します。
- ▶ 画面に表示される指示に従います。
- ▶ Windows コンピュータにライセンス マネージャ アドミニストレータをインストールします。詳細は、[p. 6 ライセンス マネージャ アドミニストレータのインストール](#) を参照してください。
- ▶ License Manager の起動方法は、「[license manager の開始および停止](#)」（[p. 25](#)）を参照してください。

Mac OS へのライセンス マネージャのインストール

- ▶ ライセンス マネージャを実行するネットワーク コンピュータの DVD/CD ドライブにコンカレント ライセンス ツール DVD/CD を挿入します。ご使用のオペレーティング システムのインストーラ ファイルを検索します。

または

- ▶ eImage ファイルのダウンロード後、ファイルをダウンロードした場所に移動します。
- ▶ ライセンス マネージャの ZIP ファイルをダブルクリックしてファイルの内容を展開します。
- ▶ 展開したライセンス マネージャのインストーラをダブルクリックします。

- ▶ 画面に表示される指示に従います。
- ▶ Windows コンピュータにライセンス マネージャ ツールをインストールします。詳細は、[p. 6 ライセンス マネージャ アドミニストレータのインストール](#) を参照してください。
- ▶ License Manager の起動方法は、「[license manager の開始および停止](#)」 (p. 25) を参照してください。

ライセンス マネージャ アドミニストレータのインストール

Windows 専用のライセンス マネージャ アドミニストレータを使用して、ライセンス マネージャを管理します。オペレーティング システムに応じて、このアプリケーションを手動でインストールする必要があります。

- **Windows** :ライセンス マネージャがインストールされている同じマシン上に、ライセンス マネージャ アドミニストレータは自動的にインストールされます。また、ライセンス マネージャをリモートで管理する場合、別の Windows コンピュータにインストールするオプションもあります。
 - **その他のオペレーティング システム**:Windows 以外のコンピュータにライセンス マネージャをインストールした場合、Windows コンピュータにライセンス マネージャ ツールをインストールする必要があります。
- ▶ ライセンス マネージャ アドミニストレータを実行するネットワーク コンピュータの DVD/CD ドライブに コンカレント ライセンス ツール DVD/CD を挿入します。ライセンス マネージャ アドミニストレータのインストールを検索し、DVD/CD から起動します。
または
 - ▶ eImage ファイルをダウンロードする場合、WinZip などのアーカイブ ユーティリティを使用して、eImage のすべてのファイルを解凍します。ライセンス マネージャ アドミニストレータのインストール ファイルを起動します。
 - ▶ 画面に表示される指示に従います。

製品のライセンス

Windows の製品本体部分のインストールの完了後、[終了] をクリックするとライセンス認証ウィザードが起動します。ライセンス認証ウィザードでは、IBM® SPSS® Statistics のライセンスを取得できます。他のオペレーティング システムでは、ライセンス マネージャをインストールした後コマンド プロンプトからライセンスをインストールする必要があります。

今すぐライセンスを取得しない場合、一時的なトライアル ライセンスとなり、トライアル期間にわたり 制限されたユーザー数で SPSS Statistics を使用できます。IBM® SPSS® Statistics の場合、すべてのアドオン モジュールは有効になります。IBM® SPSS® Statistics Developer の場合、コア システムだけが有効になります。使用期間 (製品を最初に使用したときから開始) が終了すると、SPSS Statistics は動作しなくなります。そのため、できるだけ早くライセンスを取得することをお勧めし

ます。ライセンスを取得するか、試用期間を有効にしないと、SPSS Statistics を使用することはできません。

注：ライセンスは、ネットワーク コンピュータのロック コード付きハードウェアに関連付けられます。ネットワーク コンピュータまたはそのハードウェアを交換すると、新しいロック コードが与えられるため、販売担当者に連絡して新しい認証コードを取得する必要があります。

警告： ライセンスは時刻の変更を感知します。システムの日付や時刻を変更した後に製品を実行できなくなった場合、<http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> にアクセスし、カスタマ サービス チームに連絡してください。

ライセンス認証ウィザードの使用 (Windows のみ)

注： Windows Vista を使用している場合、管理者の証明書の入力促される可能性があります。正しい証明書がないと、ライセンス認証ウィザードを実行できません。

ライセンス認証ウィザードを使用できるのは Windows だけです。異なるオペレーティング システムでライセンス マネージャの認証を行う必要がある場合、コマンド プロンプトからライセンス認証を行う必要があります。詳細は、[p. 8 コマンド プロンプトからのライセンスのインストール](#) を参照してください。

- ▶ インストール時にライセンス認証ウィザードを起動しない場合、またはライセンス取得前にライセンス認証ウィザードをキャンセルする場合、ライセンス マネージャ インストール ディレクトリにある `law.exe` を実行することによって起動できます。Windows Vista または 7 では、管理者としてインストーラを実行する必要があります。`law.exe` を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
- ▶ ライセンス認証ウィザードが立ち上がったら、[すぐ製品にライセンスを適用する] を選択します。
- ▶ プロンプトが表示されたら、1 つまたは複数の認証コードを入力します。IBM® SPSS® Statistics をダウンロードしたら、認証コードを<http://www.ibm.com/software/getspss> から入手できます。インストール メディアがある場合、認証コードはソフトウェアに付属する別紙、または DVD/CD ケースの内表紙に記載されています。管理者から認証コードを受け取っておく必要があります。

ライセンス認証ウィザードから、認証コードが IBM Corp. にインターネット経由で送信され、ライセンスを自動的に取得します。プロキシを設定している場合は、[プロキシを設定] をクリックし、適切な設定を入力してください。

認証プロセスが失敗すると、電子メールの送信を指示するダイアログ ボックスが表示されます。そして、デスクトップの電子メール プログラムを使って電子メールを送信するか Web ベースの電子メール アプリケーションを介して電子メールを送信するか選択します。

- デスクトップを選択した場合、適切な情報で新しいメッセージが自動的に作成されます。
- Web ベースのアプリケーションを選択した場合、まず Web ベースの電子メール プログラムで新しいメッセージを作成する必要があります。ライセンス認証ウィザードからメッセージ テキストをコピーし、電子メール アプリケーションに貼り付けます。

電子メール メッセージを送信すると、ライセンス認証ウィザードの確認メッセージが表示されます。電子メールは、即座に処理されます。[ライセンスコードを入力] をクリックして、受信したライセンス コードを入力します。すでにライセンス認証ウィザードを閉じている場合、ウィザードを再起動して [今すぐ製品にライセンスを適用する] を選択します。[コードを入力] パネルで、受け取ったライセンス コードを入力し、[次へ] をクリックしてプロセスを完了します。

コマンド プロンプトからのライセンスのインストール

コマンド プロンプトからインストールするには、2 つの方法があります。licenseactivator を使用するとインターネットから自動的にライセンスを取得でき、echoid を使用すると手動で取得できます。

licenseactivator を使用したライセンスの自動インストール

ライセンスをインストールするコンピュータはインターネットに接続している必要があります。接続していない場合は、ライセンスを手動でインストールしてください。詳細は、[p. 9 ライセンスの手動インストール](#) を参照してください。

- ▶ License Manager をインストールしたユーザーとしてログインします。
- ▶ コマンド プロンプトを起動して、ライセンス マネージャのインストール ディレクトリに移動します。これは、ライセンス マネージャのインストール先ディレクトリで、IBM® SPSS® Statistics のインストール先ディレクトリではありません。Windows のデフォルトの場所を受け入れた場合は、C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager フォルダを確認してください。
- ▶ **Windows のみ**:winnt サブディレクトリに移動します。
- ▶ 通常は認証コードを使用します。コマンド プロンプトで次のように入力します。これは、最も簡単な例です。コマンド プロンプトの使用の詳細は、この後の説明を参照してください。

```
licenseactivator <auth-code>
```

<auth-code> は認証コードです。

ライセンスが有効になったことを示すメッセージが表示されます。このメッセージが表示されない場合は、エラー コードを確認し、ライセンスを手動でインストールしてください。詳細は、[p. 9 ライセンスの手動インストール](#) を参照してください。

licenseactivator を使用すると、製品ライセンスが有効になり、ディレクトリにログ ファイルが書き込まれます。ログ ファイル名は、licenseactivator_<month>_<day>_<year>.log です。エラーが発生した場合は、ログ ファイルで詳細を確認できます。この情報は、IBM Corp. に問い合わせをする際にも役立ちます。

認証コードを使った licenseactivator の使用方法。

licenseactivator は、通常、購入した製品に付属している 1 つ以上の認証コードとともに使用します。すべてのテキストを 1 行に入力します。

```
licenseactivator authcode1[:authcode2:...:authcodeN] [PROXYHOST=proxy-hostname]
[PROXYPORT=proxy-port-number] [PROXYUSER=proxy-userid] [PROXYPASS=proxy-password]
```

- 認証コードが複数ある場合はコロン (:) で区切ります。
- プロキシ設定は任意ですが、コンピュータがプロキシを設定している場合は設定が必要な場合があります。OS によって、必要なプロキシ設定が異なります。

Windows :プロキシ設定が機能するのは、コントロール パネルの [インターネット オプション] にある [ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定] で、特定の プロキシ サーバーのアドレスおよびポートが指定されている場合に限りです。コマンド ラインにプロキシ ホストおよびポートを入力しないでください。ただし、PROXYUSER および PROXYPASS に値を入力する必要があります。

その他のオペレーティング システム:その他のオペレーティング システムの場合、特定の プロキシ設定に応じて、コマンド ラインのすべてのプロキシ設定の入力が必要な場合があります。

ライセンス コードを使った spssactivator の使用方法 :

あまり一般的ではありませんが、IBM Corp. からすでに「ライセンス」を受けている場合もあります。

```
licenseactivator licensecode[:licensecode2:...:licensecodeN]
```

- ライセンス コードが複数ある場合はコロン (:) で区切ります。
- ライセンス コードを使用する場合、licenseactivator はインターネットに接続しないため、プロキシ情報を指定する必要はありません。

ライセンスの手動インストール

- ▶ License Manager をインストールしたユーザーとしてログインします。
- ▶ コマンド プロンプトを起動して、ライセンス マネージャのインストール ディレクトリ。これは、ライセンス マネージャのインストール先ディレクトリで、IBM® SPSS® Statistics のインストール先ディレクトリではありません。Windows のデフォルトの場所を受け入れた場合は、C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager フォルダを確認してください。
- ▶ **Windows のみ**:winnt サブディレクトリに移動します。

ネットワーク (同時使用)ライセンス 管理者ガイド

- ▶ サーバー コンピュータ用のロック コードを取得します。コマンド プロンプトで、「echoid」(その他のオペレーティング システム) と入力します。または「./echoid」(UNIX) と入力します。
- ▶ 当社にご連絡いただくか、spsscs@us.ibm.com にメールをお送りいただくことにより、ロック コードおよび認証コードを IBM Corp. にお送りください。IBM Corp. から、ライセンス コードまたはライセンス コードを含むファイルをお送りします。
- ▶ licenseactivator を使って、ライセンス コードを入力します。

試用期間の有効化

ライセンスをインストールしなかった場合は、IBM® SPSS® Statistics の試用期間を有効にできます。

- ▶ インストール メディアがある場合、DVD/CD が DVD/CD ドライブにあることを確認してください。eImage をダウンロードした場合、eImage のコンテンツを開くか抽出する必要があります。
- ▶ WlmAdmin アプリケーションを起動します。 [詳細は、 p.17 WlmAdmin アプリケーションの起動 を参照してください。](#)
- ▶ WlmAdmin アプリケーションの左側のウィンドウ枠で、[Subnet Servers] の隣にある + 記号をクリックします。ライセンス マネージャ サーバーが一覧表示されていない場合は、[Edit] メニューから [Defined Server List] を選択してコンピュータを指定、μます。
- ▶ ライセンス マネージャを実行しているネットワーク コンピュータの名前を右クリックして、次の項目を選択します。
[機能を追加] > [ファイルから] > [サーバーとそのファイルへ]

注： [To Server and its File] ではなく [To Server] を選択すると、試用情報はメモリーに保存されます。ネットワーク コンピュータを再起動すると、この情報は消失します。

- ▶ [Open] ダイアログ ボックスで
「D:¥Windows¥Administration¥Licensing¥NetworkLicenseManager¥lservrc.temp」と入力します。ここでの D はインストール ディスク ドライブを示します。ディスク ドライブに D 以外のドライブを使用している場合は、適切なドライブ文字を入力してください。 eImage をダウンロードした場合、
<eImage>¥Administration¥Licensing¥NetworkLicenseManager¥lservrc.temp と入力します。
<eImage> は eImage ファイルを開いた、または展開した場所です。
- ▶ ライセンスが表示されたら、[OK] をクリックします。ライセンスの詳細を表示する方法は、「[ライセンスに関する詳細の表示](#)」 (p.18) を参照してください。

ライセンスの追加

後でライセンスを追加できます。ライセンスを追加するプロセスは、元のライセンスをインストールするプロセスと同じです。

ライセンスの表示

WlmAdmin アプリケーションでネットワーク ライセンス (ユーザー数を含む) を表示できます。WlmAdmin アプリケーションおよびライセンスの表示の詳細は、「[ネットワーク ライセンスの管理](#)」(p. 17) を参照してください。

ライセンス マネージャのテスト

ライセンス マネージャが適切に稼動していることを確認するために、ライセンス マネージャをテストする必要があります。

- ▶ 別のコンピュータにライセンス マネージャ アドミニストレータをインストールしていない場合、テストしたいライセンス マネージャが稼動して「いない」Windows コンピュータにライセンス マネージャ ツールをインストールしてください。詳細は、[p. 6 ライセンス マネージャ アドミニストレータのインストール](#) を参照してください。
- ▶ WlmAdmin アプリケーションを起動します。詳細は、[p. 17 WlmAdmin アプリケーションの起動](#) を参照してください。
- ▶ テストするリモート ライセンス マネージャ サーバーを追加します。詳細は、[p. 18 サーバーの追加](#) を参照してください。
- ▶ リモート サーバーのライセンスを表示します。詳細は、[p. 18 ライセンスに関する詳細の表示](#) を参照してください。

ライセンスを表示できる場合、ライセンス マネージャはローカル デスクトップ コンピュータと接続する準備ができています。ローカル デスクトップ コンピュータに製品をインストールできます。ライセンスが表示されない場合、前の手順を見直して、ライセンス マネージャが正しくインストールされていることを確認してください。

ローカル デスクトップ コンピュータへの製品のインストール

注：VPN を経由したネットワーク ライセンス マネージャへの接続は、正式にサポートされていません。

エンド ユーザーのコンピュータ (ローカル) に製品を完全にインストールするには、2 つの方法があります。各コンピュータに手動でインストールするか、Systems Management Server (SMS) のようなアプリケーションを使用して Windows が稼動しているコンピュータにインストールをプッシュできます。また、Mac や Linux でサイレント インストールを実行できます。

ローカルのデスクトップに手動でインストールするには

- ▶ **インストール メディアを利用可能にする**：製品の eImage をダウンロードし、共有ネットワーク ドライブにファイルを解凍します。物理インストール メディアがある場合、DVD/CD のコピーを必要な部数作成するか、共有ネットワーク ドライブに置きます。

- ▶ **インストール手順書をコピーし、ライセンスに関する情報を準備する。**製品のインストール手順書のコピーを必要な部数作成します。インストール方法はダウンロードサイトから入手できます。またはインストール メディアがある場合、DVD/CD の /Documentation/<language>/InstallationDocuments ディレクトリにあります。ライセンスの種類に対応する指示に従います。完全バージョンまたは省略バージョンの指示を配布できます。サイト ライセンス用の認証コードを入力する必要があります。指示書をコピーする前に、指示書の初めにある空欄にこの情報を記入しておきます。
- ▶ **インストールに必要なものをエンド ユーザーに配布する:**インストール DVD/CD (またはダウンロード済みファイルまたはネットワーク上での CD-ROM の場所)、インストール手順書、およびライセンス情報を、各コンピュータに手動でインストールできるエンド ユーザーに必要なに応じて配布します。

Windows が稼働しているローカルのデスクトップにプッシュするには

IBM® SPSS® Statistics のインストールは Microsoft Windows インストーラ (MSI) と互換性があるため、エンド ユーザーのコンピュータにインストールをプッシュできます。

Windows が稼働しているコンピュータへのインストールのプッシュ

インストールのプッシュは、ユーザーの介入なしにソフトウェアをあらゆる人数のエンド ユーザーに配布する手法です。IBM® SPSS® Statistics の完全インストールをエンド ユーザーの Windows が稼働するデスクトップ コンピュータにプッシュできます。インストールのプッシュに使用するテクノロジーでは、MSI エンジン 3.0 以上がサポートされている必要があります。

注： インストールのプッシュは、Mac と Linux では直接利用できません。代わりに、サイレント インストールを実行できます。 [詳細は、 p.16 Mac および Linux コンピュータでのサイレント インストールの実行 を参照してください。](#)

以前のバージョンのアンインストール

以前のバージョンの IBM® SPSS® Statistics のインストール先と同じディレクトリにプッシュする場合は、古いバージョンをアンインストールする必要があります。インストールをプッシュすると同様にアンインストールをプッシュできます。 [詳細は、 p.16 アンインストールのプッシュ を参照してください。](#)

プッシュ インストールのプロパティ

プッシュ インストールに使用できるプロパティには、次のようなものがあります。すべてのプロパティは大文字小文字を区別します。値に空白文字が含まれている場合は、その値を引用符で囲む必要があります。

テーブル 1-1
プッシュ インストールのプロパティ

プロパティ	説明	有効値
INSTALLDIR	IBM® SPSS® Statistics のインストール先となるエンドユーザーのデスクトップ コンピュータ上のディレクトリ。このプロパティは省略可能です。指定がない場合、デフォルト値はC:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\1 になります。	C:\Statistics などの有効なパス。
LICENSETYPE	ライセンスの種類。この値では大文字と小文字が区別されず。	Network
LSHOST	Network license manager を実行しているネットワーク コンピュータの IP アドレスまたは名前。	1 つ以上の有効な IP アドレスまたはネットワーク コンピュータ名。複数のアドレスまたは名前は、コロンで区切ります (例: server1:server2:server3)。
DISABLE_COMMUTE	エンドユーザーのデスクトップ コンピュータでのコミュータ ライセンス機能を無効にします。このプロパティが指定された場合、コミュータ ライセンスのショートカットはデスクトップ コンピュータにインストールされません。コミュータ ライセンスの詳細は、「 コミュータ ライセンスの設定 」 (p. 21) を参照してください。	1 (コミュータ ライセンスを無効にする)。
COMMUTE_MAX_LIFE	エンドユーザーがコミュータ ライセンスをチェックアウトできる最大日数。 詳細は、p. 21 コミュータ ライセンスの設定を参照してください。	1 から 30 までの数字。
HELPCHOICE	ヘルプ言語を示す値。すべての言語でヘルプをインストールするか、英語のほか 1 つの指定言語でインストールするかを選択できます。値は ALL または特定の言語を示すコードです。デフォルトは、システム ロケールまたは TRANSFORMS プロパティで指定された言語です。 詳細は、p. 15 英語以外のシステムにインストールをプッシュするを参照してください。 使用できる値の列にコードを示します。コードに関連する言語を、コードの隣のカッコ内に示します。	ALL (すべての言語) de (ドイツ語) en (英語) es (スペイン語) fr (フランス語) it (イタリア語) ja (日本語) ko (韓国語) pl (ポーランド語) ru (ロシア語) zh_CN (簡体字中国語) zh_TW (繁体字中国語)
COMPANYNAME	会社の名前。	任意の文字列。

MSI ファイル

IBM SPSS Statistics 19.msi ファイルは DVD/CD の Windows¥SPSSStatistics¥<architecture> ディレクトリにあります。<architecture> は 32bit または 64bit です。ソフトウェアをダウンロードした場合、MSI ファイルを使用するには、eImage のコンテンツを抽出する必要があります。

コマンド ラインの例

製品のインストールのプッシュに使用できるコマンド ラインの例を次に示します。すべてのテキストを 1 行に入力します。

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 19.msi" /qn /L*v logfile.txt  
INSTALLDIR="C:\Statistics" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver"
```

SMS を使用したインストールのプッシュ

Systems Management Servers (SMS) を使用して IBM® SPSS® Statistics をプッシュする際の基本手順は次のとおりです。

- ▶ DVD/CD の Windows¥SPSSStatistics¥<architecture> ディレクトリにある適切なディレクトリをネットワーク コンピュータにコピーします。ソフトウェアをダウンロードした場合、eImage の内容を展開する必要があります。
- ▶ コピー先のディレクトリにある IBM SPSS Statistics 19.sms ファイルを編集します。テキスト エディタを使用して、CommandLine の値を適切なプロパティを追加することで編集します。利用可能なプロパティのリストは、「[プッシュ インストールのプロパティ](#)」 (p. 12) を参照してください。コマンド ラインで適切な MSI ファイルを指定してください。
- ▶ IBM SPSS Statistics 19.sms ファイルからパッケージを作成し、そのパッケージをエンド ユーザーのデスクトップ コンピュータに配布します。

グループ ポリシーまたは関連するテクノロジーを使用したインストールのプッシュ

- ▶ DVD/CD の Windows¥SPSSStatistics¥<architecture> ディレクトリにある適切なディレクトリをネットワーク コンピュータにコピーします。ソフトウェアをダウンロードした場合、eImage の内容を展開する必要があります。
- ▶ ORCA などのアプリケーションを使用して、コピーされたフォルダの下の適切な IBM SPSS Statistics 19.msi ファイルのプロパティ テーブルを編集します。ORCA は、Windows 2003 Server SDK に含まれています (<http://www.microsoft.com/downloads> へ移動し、「SDK」で検索してください)。プロパティ テーブルに追加できるプロパティのリストは、「[プッシュ インストールのプロパティ](#)」 (p. 12) を参照してください。適切な MSI ファイルを使用してください。
- ▶ 編集した IBM SPSS Statistics 19.msi ファイルを使用してパッケージを作成し、そのパッケージをエンド ユーザーのデスクトップ コンピュータに配布します。

英語以外のシステムにインストールをプッシュする

追加の指定をせずに英語以外のシステムにプッシュできます。ただし、インストーラの言語 (インタラクティブ インストールをプッシュする場合) が英語で表示される場合、インターフェイスは英語で表示され、またヘルプも英語で表示されます。ユーザーはインストール後にユーザー インターフェイスの言語を変更できますが、ローカライズされたヘルプは使用できません。

TRANSFORMS プロパティを使用して、DVD/CD で使用できる MST ファイルのいずれかを指定できます。MST ファイルを使用して、インストーラ、ユーザー インターフェイス、およびヘルプを指定の言語で表示できます。IBM® SPSS® Statistics をダウンロードした場合、MST ファイルは使用できません。ユーザーは、ローカライズされたヘルプの言語パックを手動でインストールし、製品のユーザー インターフェイス言語を手動で変更する必要があります。

TRANSFORMS プロパティは、MsiExec.exe のパラメータです。次の例では、TRANSFORMS プロパティを使用して、フランス語のインストールをプッシュします。インストーラがフランス語で、またユーザー インターフェイスもフランス語で表示され、フランス語のヘルプがインストールされます。(ヘルプ言語を HELPCHOICE プロパティで上書きすることもできます。詳細は、[p.12 プッシュ インストールのプロパティ](#) を参照してください。) すべてのテキストを 1 行に入力します。

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 19.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Statistics" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver" TRANSFORMS=1036.mst
```

次の言語の MST は DVD/CD の Windows¥SPSSStatistics¥<architecture> ディレクトリにあります (<architecture> は 32bit または 64bit)。eImage をダウンロードした場合、これらのファイルは展開した eImage ファイルの root に保存されます。

テーブル 1-2
言語の MST ファイル

言語	MST ファイル
英語	1033.mst
フランス語	1036.mst
ドイツ語	1031.mst
イタリア語	1040.mst
日本語	1041.mst
韓国語	1042.mst
ポーランド語	1045.mst
ロシア語	1048.mst
スペイン語	1034.mst
簡体字中国語	2052.mst
繁体中国語	1028.mst

アンインストールのプッシュ

注： アンインストール コマンドをプッシュすると、エンド ユーザーがカスタマイズした設定は失われます。特定のユーザーがカスタマイズした設定を必要とする場合は、それらのユーザーを配布から除外して、製品を手動でインストールするよう指示できます。

新しいバージョンの IBM® SPSS® Statistics のインストールをプッシュする場合、アンインストールを行う必要がある場合があります。このアンインストールは、次のコマンドをプッシュすることで自動的に行えます。すべてのテキストを 1 行に入力します。

```
MsiExec.exe /X{06C43FAA-7226-41EF-A05E-9AE0AA849FFE} /qn /L*v logfile.txt
ALLUSERS=1 REMOVE="ALL"
```

このコマンドは、SPSS Statistics 21 をアンインストールします。次の表には、本リリースおよび以前のリリースのアンインストール ID を示します。

テーブル 1-3
IBM SPSS Statistics のアンインストール ID

バージョン	アンインストール ID
21.*	{1E26B9C2-ED08-4EEA-83C8-A786502B41E5}
20.*	{2AF8017B-E503-408F-AACE-8A335452CAD2}
19.*	{06C43FAA-7226-41EF-A05E-9AE0AA849FFE}
18.*	{C25215FC-5900-48B0-B93C-8D3379027312}
17.0.2	{2ECDE974-69D9-47A9-9EB0-10EC49F8468A}
17.0.1	{46B65150-F8AA-42F2-94FB-2729A8AE5F7E}
17.0.0	
16.*	{621025AE-3510-478E-BC27-1A647150976F}

Mac および Linux コンピュータでのサイレント インストールの実行

サイレントの無人インストールは、グラフィカル インターフェイスを表示せず、ユーザーの介入を必要としません。IBM® SPSS® Statistics には、Mac OS および Linux でこの種類のインストールを実行できるインストーラ プロパティ ファイルが含まれます。このファイルには、それらのオプションと説明が記述されています。

インストーラ プロパティ ファイルの使用方法

インストーラ プロパティ ファイルの installer.properties は、DVD/CD のルート ディレクトリの /Linux/Administration または /MacOS/Administration にあります。eImage をダウンロードした場合、installer.properties は、eImage の Administration フォルダにあります。

- ▶ DVD/CD または eImage からインストーラ プロパティ ファイルをコピーします。
- ▶ テキスト エディタでこのコピーされたファイルを開きます。

- ▶ 必要なプロパティを変更します。文字列値が必要なオプションと、インストーラの選択内容に対応し、0 (オフ) または 1 (オン) に設定できるオプションがあります。

サイレント インストールを実行する方法

Mac OS にインストールしている場合、インタラクティブ インストーラではなくサイレント インストーラを使用してください。サイレント インストーラには .bin 拡張子があり、eImage としてダウンロードに使用できます。インストール メディアの場合、DVD/CD の /MacOS/Administration/ にあります。

- ▶ ターミナル (端末) アプリケーションを使用して、引用符で囲んだインストーラ プロパティの場所に -f スイッチを使用して、インストール実行ファイルを起動します。Mac OS および Linux の場合、ルートとして、または `sudo` コマンドで実行する必要があります。Linux での例を次に示します。

```
sudo ./setup.bin -f "/root/installer.properties"
```

ネットワーク ライセンスの管理

ライセンス マネージャでネットワーク ライセンスを管理します。ライセンス マネージャ自体を管理し、保持しているネットワーク ライセンスに関する情報を表示するために、ライセンス マネージャ アドミニストレータの主要なユーザー インターフェイスである WlmAdmin アプリケーションを使用できます。ライセンス マネージャ アドミニストレータは、Windows のネットワーク ライセンス マネージャとともに自動的にインストールされます。Windows 以外のコンピュータまたはリモート Windows コンピュータでライセンス マネージャを管理している場合は、別の Windows コンピュータにライセンス マネージャ アドミニストレータをインストールしてください。詳細は、[p. 6 ライセンス マネージャ アドミニストレータのインストール](#) を参照してください。

注：追加の管理情報を必要とする場合、ネットワーク ライセンス マネージャ アドミニストレータとともにインストールされた、SafeNet マニュアルを参照してください。本ドキュメントは、ネットワーク ライセンス マネージャ ディレクトリの Content ディレクトリにあります (C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\9.5.0\License Manager Administrator\Content など)。

WlmAdmin アプリケーションの起動

ライセンス マネージャがインストールされている Windows コンピュータから起動する

- ▶ Windows の [スタート] メニューから次の項目を選択します。
[すべてのプログラム] > [IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager <バージョン>]
> [Sentinel RMS License Server Administration]

ライセンス マネージャ ツールがインストールされている Windows コンピュータから起動する

- ▶ Windows の [スタート] メニューから次の項目を選択します。
[すべてのプログラム] > [IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager Administrator <バージョン>] > [Sentinel RMS License Server Administration]

サーバーの追加

ネットワーク ライセンス マネージャを管理する前に、WlmAdmin アプリケーションにサーバーを追加する必要があります。サーバーを追加するには、2 つの方法があります。

手動でサーバーを追加するには

- ▶ WlmAdmin アプリケーション メニューから、次の項目を選択します。
編集 > Defined Server List
- ▶ [Defined Server List] ダイアログで、ライセンス マネージャを実行しているサーバーの名前または IP アドレスを入力します。
- ▶ [追加] をクリックします。
- ▶ [OK] をクリックします。

サーバーが、WlmAdmin アプリケーションの左側のウィンドウ枠に [Defined Servers] リストが表示されます。

サブネットのサーバーのリストを表示するには

- ▶ WlmAdmin アプリケーションの左側のウィンドウ枠で、[Subnet Servers] の隣にある + 記号をクリックします。

サブネットのネットワーク ライセンス マネージャ サーバーのリストが表示されます。この方法で特定のサーバーが見つからない場合、上記のようにサーバーを手動で追加する必要があります。

ログ情報の取得

エンド ユーザーのライセンスの確認がうまくいかない場合、ログ ファイルに役立つ情報が含まれていることがあります。LSERVOPTS 環境変数と `-f <trace-log-file>` および `-l <usage-log-file>` オプションを使用して、ログ ファイルを作成するよう指定できます。環境変数およびオプションの詳細は、ライセンス マネージャ アドミニストレータ インストール ディレクトリの content ディレクトリの SafeNet を参照してください。

ライセンスに関する詳細の表示

手動で、またはライセンス認証ウィザードを使用して追加したライセンスに関する詳細を表示できます。

- ▶ WlmAdmin アプリケーションの左側のウィンドウ枠で、ライセンス マネージャ サーバーの隣の + 記号をクリックし、ライセンスを表示します。
- ▶ ライセンスの名前をクリックします。右側のウィンドウに、ライセンスに関する詳細が表示されます。ライセンスを識別するためにコードが使用されています。コードの最初の部分は機能を示します。2 番目の部分はバージョンを示します。

機能コードに関連付けられた名前を確認するには

- ▶ コマンド プロンプトを使用して、ライセンス マネージャ アドミニストレータがインストールされているディレクトリに移動します。
- ▶ 「Imshowlic <server>」 (Windows) または 「./Imshowlic <server> (その他のオペレーティング システム)」 と入力します。<server> は、ライセンス マネージャを実行しているサーバーの名前または IP アドレスです。

サーバー上で使用可能なすべての機能の一覧が、製品別およびバージョン別に表示されます。

リダンダント ライセンス サーバーの設定

同じユーザー群をサポートする複数のリダンダント (冗長) ライセンス サーバーを設定できます。リダンダント サーバーにより、サービスがクラッシュしたときに発生する中断を防ぐことができます。1 台目のサーバーがクラッシュしても、別のリダンダント サーバーがライセンスの管理を引き継ぎます。

リダンダント (冗長) 機能を有効にするには、特殊な認証コードが必要です。ソフトウェアに付属する認証コードでは、冗長性が有効になりません。ソフトウェアに付属するコードをインストールすることにより、リダンダント (冗長) 機能を使用できなくなるため、注意してください。冗長性を有効にする場合は、下記の準備手順に従ってください。次に、カスタマ サービスに、電子メール (jpspsupt@jp.ibm.com) または電話 (03-5466-5620) で 9:00 から 17:00 の間に連絡してください。北米以外のお客様は、お近くのオフィスにお問い合わせください。

3 台以上で奇数台のライセンス サーバーがあり、かつその過半数が同時に動作している必要があります。たとえば、リダンダント ライセンス サーバーが 3 台ある場合は、うち 2 台が動作中である必要があります。

各リダンダント ライセンス サーバーを準備するには

- ▶ ライセンス マネージャをインストールします。 [詳細は、 p. 2 Network License Manager のインストール を参照してください。](#)
- ▶ コマンド プロンプトを使用して、ライセンス マネージャをインストールしたディレクトリに移動します。
- ▶ 各サーバー コンピュータのロック コードを取得します。コマンド プロンプトで、「echoid」 (Windows) または 「./echoid」 (他のオペレーティング システム) と入力します。

- ▶ ロック コードを控えておきます。カスタマ サポートまたはお近くのオフィスへのご連絡の際にこちらが必要になります。
- ▶ リダンダント ライセンス サーバーごとにこの手順を繰り返します。

リダンダント ライセンス サーバー プールを設定するには

- ▶ ライセンス マネージャがいずれかのリダンダント ライセンス サーバー上で実行されている場合は、各コンピュータの license manager 停止します。
- ▶ WlmAdmin アプリケーション メニューから、次の項目を選択します。
編集 > [冗長ライセンス ファイル]
WrlfTool アプリケーションが開きます。
- ▶ WrlfTool アプリケーション メニューから、次の項目を選択します。
ファイル > 新規
- ▶ リダンダント ライセンス サーバーごとに [Add] をクリックして、各サーバーのホスト名と IP アドレスを指定します。
- ▶ リダンダント ライセンス サーバーが使用される順になるようにサーバーの順序を変更します。リストの最初がプライマリ サーバーです。
- ▶ [Add License] をクリックして、カスタマ サービスまたはお近くのオフィスから受け取ったライセンスを追加します。複数のライセンスを受け取った場合には、必ずすべてを追加してください。
- ▶ [OK] をクリックします。
- ▶ 入力し終わったら、[Done] をクリックします。

リダンダント ライセンス ファイルを保存するには

- ▶ WrlfTool アプリケーション メニューから、次の項目を選択します。
ファイル > Save As
- ▶ リダンダント ライセンス ライセンス ファイル (lserverlrf) をアクセスしやすい場所に保存します。次の手順でファイルをコピーする必要があります。

リダンダント ライセンス サーバーを設定するには

- ▶ リダンダント ライセンス ファイル (lserverlrf) を Windows をライセンス マネージャのインストール ディレクトリの winnt サブフォルダにコピーします。デフォルトの場所を受け入れた場合は、C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager フォルダを確認してください。その他のオペレーティング システムの場合、ファイルをライセンス マネージャのインストール ディレクトリに直接コピーします。3 台以上のリダンダント ライセンス サーバーが必要です。
- ▶ 各リダンダント ライセンス サーバーでライセンス マネージャを開始します。

エンド ユーザーのコンピュータを設定するには

エンドユーザーが製品をインストールするときは、コロンで区切られたサーバー名または IP アドレス (例: server1:server2:server3) ですべてのリダンダント サーバーを指定します。セットアップ プログラムによって、必要な構成情報がエンドユーザーのコンピュータに追加されます。すでに製品がデスクトップ コンピュータにインストールされている場合は、設定情報を追加するために次の手順を手動で実行してください。また、すべてのサーバーを定義する新しいインストールの後でアンインストールをプッシュすることもできます。プッシュ インストールの詳細は、「[Windows が稼動しているコンピュータへのインストールのプッシュ](#)」(p.12) を参照してください。すでに製品がデスクトップ コンピュータにインストールされている場合は、設定情報を追加するために次の手順を手動で実行してください。また、すべてのサーバーを定義する新しいインストールの後でアンインストールをプッシュすることもできます。プッシュ インストールの詳細は、「[Windows が稼動しているコンピュータへのインストールのプッシュ](#)」(p.12) を参照してください。

- ▶ テキスト エディタで spssprod. inf を開いてください。Windows の場合は、このファイルはデスクトップ コンピュータの製品インストール ディレクトリにあります。Mac OS の場合は、Contents/bin のアプリケーション バンドルにあります。Linux の場合は、製品のインストール ディレクトリの /bin サブディレクトリにあります。

- ▶ DAEMONHOST の行をコメントアウトします。次に例を示します。

```
#DAEMONHOST=server1
```

- ▶ RedundantServersの行を新規に追加し、コロンで区切られたサーバー名または IP アドレスを設定します。次に例を示します。

```
RedundantServers=server1:server2:server3
```

- ▶ spssprod. inf を保存します。

コンピュータ ライセンスの設定

コンピュータ ライセンスを使用すると、エンド ユーザーはライセンス マネージャからライセンスをチェックアウトし、ネットワークに接続していないときでもライセンスを使用できるようになります。Windows の場合、コンピュータ ライセンスはデフォルトで有効化されて「いません」。その他のオペレーティング システムではデフォルトで有効化されています。コンピュータ ライセンスを実際にチェックアウトするための手順は、エンド ユーザーのインストール手順に記載されています。

社外からライセンス マネージャ サーバー経由でのアクセス用に有効にするライセンス数の割合を、制限することができます。すべてのライセンス (トークン) が外勤者に使用されてしまわないように、コンピュータ ライセンスを制限することをお勧めします。指定された割合のライセンスがコンピュータで使用された後、コンピュータ ライセンスの期限を過ぎるまで、またはチェック バックされない限り、ライセンスをこれ以上使用できません。エンド ユーザーがライセンスをチェックアウトできる最大期間を設定することもできます。デフォルトの最大期間は、7 日間です。

警告: コミュータ ライセンスでレダndan ト ライセンス サーバーを使用している場合、コンピュータ ライセンスのチェック インおよびチェック アウトはプライマリ ライセンス サーバーのみで実行できます。プライマリ ライセンス サーバーが稼動していない場合、エンド ユーザーはライセンスのチェック インおよびチェック アウトを実行できません。

使用可能なコンピュータ ライセンス数の割合を設定するには

- ▶ ライセンス マネージャ サーバー上に LSERVOPTS 環境変数を作成します。この変数は Windows ではライセンス マネージャをインストールする過程で作成されます。そのため、Windows 以外のオペレーティング システムでのみこの作業を行う必要があります。
- ▶ LSERVOPTS 環境変数の値を編集して、「-com <percentage>」を含めます。<percentage> は社外で使用可能なライセンス数を示す 0~100 の数字です。0 を指定すると、コンピュータ ライセンスが無効になります。このスイッチはデフォルトで Windows に含まれていて、0 に設定されています。
- ▶ ライセンス マネージャを実行しているコンピュータを再起動します。

コンピュータ ライセンスの最大期間を設定するには

コンピュータ ライセンスをチェック アウトする時間の最大日数は、デスクトップ コンピュータの spssprod.inf ファイルの CommuterMaxLife 設定で指定されます。Windows の場合は、このファイルはデスクトップ コンピュータの製品インストール ディレクトリにあります。Mac OS の場合は、Contents/bin のアプリケーション バンドルにあります。Linux の場合は、製品のインストール ディレクトリの /bin サブ ディレクトリにあります。spssprod.inf を開き、CommuterMaxLife を検索します。このオプションの値を、エンド ユーザーがコンピュータ ライセンスをチェックアウトできる最大日数に設定してください。この値の範囲は 1 ~ 30 です。この値は、インストールをプッシュするときにも設定できます。詳細は、[p.12 Windows が稼動しているコンピュータへのインストールのプッシュ](#) を参照してください。

注： この機能は時間単位ではなく日単位で作用します。たとえば、CommuterMaxLife オプションを 1 日に設定し、その後で午前 9 時にライセンスをチェックすると、そのライセンスは翌日の午前 0 時までチェックインされません。したがって、CommuterMaxLife が 1 日に設定されていても、ライセンスは実際には 39 時間保持されます。

コマンドラインからチェックアウトしたライセンスの一覧を表示するには

どのユーザーがライセンスをチェック アウトしたかを確認することができます。

- ▶ コマンド プロンプトを使用して、ライセンス マネージャ アドミニストレータがインストールされているディレクトリに移動します。
- ▶ 「lsmon <server>」(Windows)または「./lsmon <server> (その他のオペレーティング システム)」と入力します。<server> は、ライセンス マネージャを実行しているサーバー

の名前または IP アドレスです。ローカル ホスト サーバーに対してのみチェックアウトしたライセンスを表示する場合は、ライセンス サーバー名を省略できます。

WlmAdmin アプリケーションからチェックアウトしたライセンスの一覧を表示するには

次のようにして、WlmAdmin アプリケーションでチェックアウトしたライセンスを表示することもできます。

- ▶ WlmAdmin アプリケーションの左側のウィンドウ枠で、ライセンス マネージャ サーバーの隣にある + 記号をクリックします。
- ▶ [Clients] の隣の [+] をクリックします。ネットワーク ライセンスを使用するクライアントが表示されます。クライアントが表示されない場合、ネットワーク ライセンスを使用するユーザーはいません。
- ▶ 特定のクライアントを選択して、クライアントがライセンスをチェックアウトしたかどうかを表示します。選択した後、右側のウィンドウ枠の [Detailed Information] エリアを確認します。

ライセンス リザーベーション (予約) の設定

特定のユーザーまたはユーザー グループに予約するライセンス数を指定するファイルとして、リザーベーション ファイルを作成できます。各ユーザーは、ネットワーク ID またはコンピュータ名 (IP アドレスではない) で識別されます。たとえば、パワーユーザーのグループ用のライセンスを予約するためのリザーベーション ファイルなどを設定できます。これらのユーザーにはライセンスは常に使用可能です。また、予約を利用して、特定のユーザーをライセンスにアクセスできないようにも設定できます。

新しいリザーベーション ファイルを作成するには

- ▶ WlmAdmin アプリケーション メニューから、次の項目を選択します。
編集 > [予約ファイル]
Wlsgmrg Application が開きます。
- ▶ Wlsgmrg アプリケーション メニューから、次の項目を選択します。
ファイル > 新規

リザーベーション ファイルにライセンスとユーザーを追加するには

- ▶ Wlsgmrg アプリケーション メニューから、次の項目を選択します。
[機能] > Add
- ▶ ウィザードの最初の 画面で [Next] をクリックします。
- ▶ 予約対象のライセンスに関連付けられた機能コードを指定します。ライセンスに関連する機能コードの取得方法は、「[ライセンスに関する詳細の表示](#)」 (p. 18) を参照してください。また、WlmAdmin アプリケーションに表示されるバージョン (160 など) を入力して、対象バージョンを規定することもできます。バージョンは必須

です。キャパシティ ライセンスはサポートされていないため、[Capacity] コントロールは無視してください。

- ▶ [次へ] をクリックします。
- ▶ ユーザー グループの名前を指定します。名前は、任意に設定できますが、内容を表すようなものにしてください (「Sales」など)。
- ▶ グループに予約するライセンス数を指定します。グループ メンバーは、依然としてすべてのライセンスにアクセスできますが、グループ外のユーザーには指定したライセンス数が使用できなくなります。たとえば、10 のライセンスがあって 5 つを予約すると、グループのメンバーには 10 のライセンスが使用できますが、他のユーザーには 5 つしか使用できません。
- ▶ [Members] ウィンドウで、[Add] をクリックして、グループに関連付けるユーザー名またはコンピュータ名を指定します (IP アドレスは使用しない)。ユーザーまたはコンピュータがグループに含まれると、そのユーザーやコンピュータはリザベーション ライセンスを使用できるようになります。ユーザーまたはコンピュータがグループから外されると、そのユーザーやコンピュータはリザベーション ライセンスにまったくアクセスできなくなります。ユーザーやコンピュータを必要なだけ指定してください。なお、各グループは相互に排他的である必要があります。したがって、同じライセンスに関係する異なるグループには、互いに共通のユーザーやコンピュータを含めることはできません。
- ▶ すべてのユーザーがグループに追加されたら、[Finish] をクリックします。
- ▶ 必要に応じて、他のグループまたはライセンスを追加します。また、ライセンスまたはグループを右クリックし、[Properties] を選択して、ライセンスやグループの修正または削除が可能です。

リザベーション ファイルを保存するには

- ▶ リザベーション ファイルの定義を終了したら、メニューから次の項目を選択します。
ファイル > Save As
- ▶ ファイルをアクセスしやすい場所に保存します。次の手順でファイルをコピーする必要があります。
- ▶ ライセンス サーバーが起動時に、lsreserv ファイルを自動的に検出できるようにするには、ファイルを Windows のライセンス マネージャのインストール ディレクトリの winnt サブフォルダにコピーします。デフォルトの場所を受け入れた場合は、C:\Program Files\IBM\SPSS\Concurrent Licensing Tools\<version>\License Manager フォルダを確認してください。その他のオペレーティング システムの場合、ファイルをライセンス マネージャのインストール ディレクトリに直接コピーします。
- ▶ 同じ予約をすべてのリダンダント サーバーに適用する場合は、各サーバーにリザベーション ファイル (lsreserv) をコピーします。
- ▶ 終了したら、それぞれの license manager を再起動します。

license manager の開始および停止

License manager を起動する方法は、オペレーティング システムによって異なります。

Windows

Windows コンピュータの場合、ライセンス マネージャはシステム サービスです。デフォルトでは、サービスは自動的に開始されます。ただし、このサービスを手動で開始する必要がある場合は、次の手順を実行します。

- ▶ Windows のコントロール パネルで、[管理ツール] をダブルクリックします。
- ▶ [サービス] をダブルクリックします。
- ▶ [サービス] リストから「Sentinel RMS License Manager」を見つけます。
- ▶ そのサービスを右クリックし、[開始] または [停止] をクリックします。

その他のオペレーティング システム

他のオペレーティング システムでは、ライセンス マネージャはデーモン サービスです。次の手順を完了して、サービスを手動で開始します。また、ライセンス マネージャが自動的に開始されるように設定することもできます (手順は次のとおり)。

- ▶ コマンド プロンプトを使用して、ライセンス マネージャをインストールしたディレクトリを参照します。
- ▶ **起動。**root として、コマンド プロンプトで「./lserv &」と入力し、Enter キーを押します。
- ▶ **停止。**root として、コマンド プロンプトで「./lsrvdown <hostname>」と入力します。ここでの「<hostname>」は、License Manager が実行されているコンピュータのネットワーク名です。次に Enter キーを押します。

License manager を自動的に開始されるように設定する

Windows

- ▶ Windows のコントロール パネルで、[管理ツール] をダブルクリックします。
- ▶ [サービス] をダブルクリックします。
- ▶ [サービス] リストから「Sentinel RMS License Manager」を見つけます。
- ▶ そのサービスを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
- ▶ スタートアップの種類を [自動] に設定します。
- ▶ [OK] をクリックします。

その他のオペレーティング システム

- ▶ オペレーティング システムの起動ファイルのいずれかに「./lserv &」を追加します。

License manager のアンインストール

Windows

- ▶ Windows の [スタート] メニューから次の項目を選択します。
設定 > コントロール パネル
- ▶ [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
- ▶ [IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager] を選択して [削除] をクリックします。
- ▶ ライセンス マネージャを削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示された場合は、[はい] をクリックします。
- ▶ [Sentinel RMS License Manager] を選択し、[削除] をクリックします。
- ▶ ライセンス マネージャを削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示された場合は、[はい] をクリックします。

その他のオペレーティング システム

- ▶ コマンド プロンプトを使用して、license manager をインストールしたディレクトリを参照します。
- ▶ ライセンス マネージャを停止するには、コマンド プロンプトで「./lsrdown <hostname>」と入力します。 <hostname> は、ライセンス マネージャが実行されているコンピュータのネットワーク名です。次に Enter キーを押します。
- ▶ License manager がインストールされているディレクトリを削除します。

ライセンス マネージャ アドミニストレータのアンインストール

Windows

- ▶ Windows の [スタート] メニューから次の項目を選択します。
設定 > コントロール パネル
- ▶ [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
- ▶ [IBM SPSS Concurrent Licensing Tools - License Manager Administrator] を選択して [削除] をクリックします。
- ▶ コンカレント ライセンス ツールを削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示された場合は、[はい] をクリックします。

その他のオペレーティング システム

- ▶ ライセンス マネージャ アドミニストレータがインストールされているディレクトリを削除します。

デスクトップ コンピュータのトラブルシューティング

エンド ユーザーのデスクトップ コンピュータの license manager で問題が発生した場合は、次の手順を実行します。

- ▶ `lswhere` を実行して、デスクトップ コンピュータで license manager を実行しているネットワーク コンピュータを検出できることを確認します。 [詳細は、p.27 lswhere の実行 を参照してください。](#)
- ▶ license manager サービスがネットワーク コンピュータで実行されていることを確認します。
- ▶ 適切な `spssprod.inf` ファイルを確認します。Windows の場合は、このファイルはデスクトップ コンピュータの製品インストール ディレクトリにあります。Mac OS の場合は、`Contents/bin` のアプリケーション バンドルにあります。Linux の場合は、製品のインストール ディレクトリの `/bin` サブディレクトリにあります。`spssprod.inf` を開き、`DAEMONHOST` に、license manager を実行しているコンピュータの正しい名前または IP アドレスが設定されていることを確認してください。リダンダント サーバーを使用している場合、これは空にしてください。その代わりに、`RedundantServers` ですべての設定を定義します。それぞれの名前はコロン (:) で区切ります。たとえば、ライセンス マネージャを実行しているコンピュータが `SERVER1`、`SERVER2`、および `SERVER3` の場合、`RedundantServers` は `SERVER1:SERVER2:SERVER3` と設定します。

lswhere の実行

`lswhere` は、エンド ユーザーのデスクトップ コンピュータから実行でき、network license manager を実行しているコンピュータを確認できます。

- ▶ コマンド プロンプトを使用して、現在のディレクトリを次のどれかに変更します。
 - **Windows** の場合 : `<installation directory>`
 - **Mac OS** の場合 : `<installation directory>/<product>.app/Contents/bin`
 - **Linux** の場合 : `<installation directory>/bin`
- ▶ 「`lswhere`」 (Windows) または 「`/lswhere`」 (Linux および Mac) と入力します。

サービスとサポート

IBM Corp. テクニカル サポートに連絡するには、<http://www.ibm.com/support> にアクセスしてケースを送信してください。IBM Corp. テクニカル サポートに登録していない場合は、登録が必要です。

IBM Corp. では、IBM Corp. 製品のトレーニング セミナーを定期的を開催しています。オンサイトでのトレーニング受講も可能です。トレーニング セミナーの詳細は、<http://www.ibm.com/training/spss> を参照してください。