

9.1

*Administrace produktu IBM MQ*

**IBM**

**Poznámka**

Než začnete používat tyto informace a produkt, který podporují, přečtěte si informace, které uvádí [“Poznámky” na stránce 565](#).

Toto vydání se vztahuje k verzi 9 vydání 1 produktu IBM® MQ a ke všem následujícím vydáním a modifikacím, dokud nebude v nových vydáních uvedeno jinak.

Když odešlete informace do IBM, udělíte společnosti IBM nevýlučné právo použít nebo distribuovat informace libovolným způsobem, který společnost považuje za odpovídající, bez vzniku jakýchkoliv závazků vůči vám.

© **Copyright International Business Machines Corporation 2007, 2024.**

# Obsah

<b>Správa serveru.....</b>	<b>7</b>
Způsoby administrace správců front produktu IBM MQ a přidružených prostředků.....	8
Správa produktu IBM MQ pomocí řídicích příkazů.....	10
Administrace pomocí příkazů MQSC.....	12
Spouštění příkazů MQSC interaktivně.....	13
Spouštění příkazů MQSC z textových souborů.....	16
Zdroje, ze kterých můžete zadávat příkazy MQSC v systému z/OS.....	19
Automatická konfigurace ze skriptu MQSC při spuštění.....	20
Řešení problémů s příkazy MQSC.....	21
Generické hodnoty a znaky se speciálním významem.....	22
Automatizace administrace IBM MQ pomocí příkazů PCF.....	23
Úvod do formátu Programovatelných příkazů produktu IBM MQ.....	24
Použití rozhraní MQAI ke zjednodušení používání PCFs.....	36
Administrace pomocí produktu REST API.....	72
Začínáme s produktem administrative REST API.....	72
Vzdálená administrace pomocí REST API.....	77
REST API časová razítka.....	81
REST API Ošetření chyb.....	81
REST API zjišťování.....	84
REST API Podpora národních jazyků.....	85
Verze REST API.....	87
Administrace pomocí webové konzoly.....	88
Začínáme s webovou konzolou.....	89
Stručný přehled produktu New Web Console.....	90
Přepínání typů konzoly v systému IBM MQ for Multiplatforms.....	94
Dashboard Web Console.....	94
Administrace pomocí produktu IBM MQ Explorer.....	128
Co lze dělat s IBM MQ Explorer.....	128
Nastavení produktu IBM MQ Explorer.....	130
Použití aplikace IBM MQ Taskbar (pouze Windows).....	136
Aplikace pro monitorování výstrah produktu IBM MQ (pouze Windows).....	136
Práce s lokálními objekty produktu IBM MQ.....	136
Práce se správci front.....	137
Zastavení kanálů MQI.....	146
Práce s lokálními frontami.....	147
Práce se vzdálenými frontami.....	156
Práce s frontami aliasů.....	158
Práce s modelové fronty.....	160
Práce s frontami nedoručených zpráv.....	161
Práce s administrativními tématy.....	180
Práce s odběry.....	183
Práce se službami.....	186
Správa objektů pro spuštění.....	193
Použití obslužného programu <b>dmpmqmsg</b> mezi dvěma systémy.....	195
Práce se vzdálenými objekty IBM MQ.....	199
Konfigurace správců front pro vzdálenou administraci.....	200
Správa příkazového serveru pro vzdálenou administraci.....	204
Vydávání příkazů MQSC ve vzdáleném správci front.....	205
Převod dat mezi kódovanými znakovými sadami.....	206
Správa serveru Managed File Transfer.....	211
Spuštění agenta MFT.....	211
Výpis agentů MFT.....	216

Zastavení agenta MFT.....	216
Spuštění nového přenosu souborů.....	218
Vytvoření naplánovaného přenosu souborů.....	220
Práce s nevyřízenými přenosy souborů.....	222
Spouštění přenosu souboru.....	222
Monitorování přenosů souborů, které probíhají.....	224
Zobrazení stavu přenosů souborů v protokolu přenosu.....	226
Monitorování prostředků produktu MFT.....	228
Práce se šablonami přenosu souborů.....	254
Přenos dat ze souborů do zpráv.....	256
Přenos dat ze zpráv do souborů.....	264
Most protokolů.....	270
Most Connect:Direct.....	286
Práce s MFT z IBM Integration Bus.....	300
Obnova a restartování produktu MFT.....	300
Nastavení časového limitu pro zotavení pozdržených přenosů.....	301
Správa serveruMQ Telemetry.....	306
Konfigurace správce front pro telemetrie v systémech Linux a AIX.....	306
Konfigurace správce front pro telemetrii v systému Windows.....	308
Konfigurace distribuovaných front pro odesílání zpráv klientům MQTT.....	310
MQTT identifikace klienta, autorizace a ověření.....	312
Ověření kanálu telemetrie pomocí TLS.....	318
Soukromí zveřejňování kanálů telemetrie.....	320
Konfigurace TLS pro klienty MQTT Java a kanály telemetrie.....	320
Konfigurace kanálu JAAS kanálu telemetrie.....	325
Správa serveruIBM MQ Light.....	327
Zobrazení objektů IBM MQ v použití klienty produktu MQ Light.....	327
MQ Light identifikace klienta, autorizace a ověření.....	329
Ochrana soukromí kanálů u kanálů.....	331
Konfigurace klientů MQ Light s TLS.....	331
Odpojení klientů MQ Light od správce front.....	332
Administrace výběrového vysílání.....	333
Začínáme s výběrovým vysíláním.....	333
Topologie témat výběrového vysílání produktu IBM MQ.....	334
Řízení velikosti zpráv výběrového vysílání.....	335
Povolení konverze dat pro systém zpráv výběrového vysílání.....	336
Monitorování aplikace výběrového vysílání.....	337
spolehlivost zpráv výběrového vysílání.....	338
Rozšířené úlohy výběrového vysílání.....	338
Správa serveruIBM MQ for IBM i.....	341
Správa produktu IBM MQ for IBM i pomocí příkazů jazyka CL.....	342
Alternativní způsoby administrace produktu IBM MQ for IBM i.....	355
Správa činnosti systému pro IBM i.....	361
Dostupnost, zálohování, obnova a opětovné spuštění v systému IBM i.....	367
UVÁDĚNÁ DO KLIDOVÉHO STAVUIBM MQ for IBM i.....	409
Správa serveruIBM MQ for z/OS.....	413
Vydávání příkazů do produktu IBM MQ for z/OS.....	414
Obslužné programy IBM MQ for z/OS.....	422
Provoz IBM MQ for z/OS.....	424
Psaní programů pro správu IBM MQ for z/OS.....	444
Správa prostředků produktu IBM MQ v systému z/OS.....	456
Zotavení a restartování v systému z/OS.....	494
IBM MQ a IMS.....	515
Provozní Advanced Message Security na z/OS.....	528
IBM MQ for z/OS Poskytovatel služeb pro IBM z/OS Connect EE.....	529
Administrace a konfigurace produktu IBM MQ Internet Pass-Thru.....	554
Spuštění a zastavení MQIPT.....	554
Správa produktu MQIPT pomocí příkazového řádku.....	558

Použití produktu IPT Administration Client.....	559
Vytváření záloh.....	562
Ladění výkonu.....	563
<b>Poznámky.....</b>	<b>565</b>
Informace o programovacím rozhraní.....	566
Ochranné známky.....	566



# Správa serveru IBM MQ

Chcete-li spravovat správce front produktu IBM MQ a přidružené prostředky, vyberte preferovanou metodu ze sady úloh, kterou můžete použít k aktivaci a správě těchto prostředků.

## Informace o této úloze

Objekty produktu IBM MQ můžete spravovat lokálně nebo vzdáleně:

### Lokální administrace

Lokální administrace znamená provádění úloh administrace u všech správců front, které jste definovali na svém lokálním systému. Můžete přistoupit k jiným systémům, například přes emulační program terminálu TCP/IP **telnet**, a provádět administraci zde. V produktu IBM MQ můžete tuto funkci považovat za lokální administraci, protože nejsou zahrnuty žádné kanály, což znamená, že komunikace je spravována operačním systémem.

Další informace viz téma [“Práce s lokálními objekty produktu IBM MQ”](#) na stránce 136.

### Vzdálená administrace



Produkt IBM MQ podporuje administraci z jediného kontaktního místa přes vzdálenou administraci. Vzdálená administrace vám umožňuje vydávat příkazy z vašeho lokálního systému, které jsou zpracovány na jiném systému a vztahují se také na IBM MQ Explorer. Chcete-li například změnit definici fronty ve vzdáleném správci front, můžete zadat vzdálený příkaz. K tomuto systému se nemusíte přihlašovat, ačkoli byste měli mít definované vhodné kanály. Musí být spuštěn správce front a příkazový server na cílovém systému.

Některé příkazy nelze tímto způsobem vydat, zejména při vytváření nebo spouštění správců front a spouštění příkazových serverů. Chcete-li provést tento typ úlohy, musíte se buď přihlásit ke vzdálenému systému a zadat příkazy z tohoto systému, nebo vytvořit proces, který může vydat příkazy pro vás. Toto omezení platí také pro IBM MQ Explorer.






Další informace viz téma [“Práce se vzdálenými objekty IBM MQ”](#) na stránce 199.


Existuje řada různých metod, které můžete použít k vytváření a administraci správců front a souvisejících prostředků v produktu IBM MQ. Tyto metody zahrnují rozhraní příkazového řádku, grafická uživatelská rozhraní a rozhraní API administrace.

K dispozici jsou různé sady příkazů, které můžete použít ke správě produktu IBM MQ v závislosti na platformě:

- [“Řídící příkazy produktu IBM MQ”](#) na stránce 8
- [“IBM MQ Skript skriptů \(MQSC\)”](#) na stránce 8
- [“Programovatelné formáty příkazů \(PCFs\)”](#) na stránce 9
-  [administrative REST API](#)
-  [“IBM i Řídící jazyk \(CL\)”](#) na stránce 9

Pro vytváření a správu objektů produktu IBM MQ existují také další následující volby:

-   [“IBM MQ Explorer”](#) na stránce 9
-  [“IBM MQ Console”](#) na stránce 10
-  [“Výchozí konfigurační aplikace Windows”](#) na stránce 10
-  [“Klastrová služba Microsoft \(MSCS\)”](#) na stránce 10

 [Informace o rozhraních a volbách administrace na serveru IBM MQ for z/OS viz “Správa serveru IBM MQ for z/OS”](#) na stránce 413.

Pomocí příkazů PCF můžete automatizovat některé úlohy administrace a monitorování pro lokální i vzdálené správce front. Tyto příkazy lze také zjednodušit pomocí rozhraní MQAI ( IBM MQ Administration Interface) na některých platformách. Další informace o automatizaci administrativních úloh viz [“Automatizace administrace IBM MQ pomocí příkazů PCF”](#) na stránce 23.

### Související pojmy

[IBM MQ Technický přehled](#)

### Související úlohy

[Naplánování](#)

[Konfigurace](#)

### Související odkazy

[Porovnání sad příkazů](#)

## Způsoby administrace správců front produktu IBM MQ a přidružených prostředků

Pro administraci správců front produktu IBM MQ a přidružených prostředků existuje několik různých voleb.

### Řídící příkazy produktu IBM MQ



Administrativní úlohy týkající se správců front lze provádět pomocí řídicích příkazů.

IBM MQ for Windows, systémy UNIX and Linux® poskytují *řídící příkazy*, které vydáváte na příkazovém řádku systému.

Řídící příkazy jsou popsány v tématu [Vytvoření a správa správců front na více platformách](#). Informace o příkazu pro řídicí příkazy naleznete v příručce [IBM MQ Control commands](#).

### IBM MQ Skript skriptů (MQSC)

Pomocí příkazů MQSC spravujete objekty správce front včetně samotného správce front, front, definic procesů, seznamů názvů, kanálů, kanálů připojení klienta, služeb listenerů, služeb ověřování a objektů ověřovacích informací.

Příkazy MQSC zadáte do správce front pomocí příkazu **runmqsc**. Můžete to provést interaktivně, vydávat příkazy z klávesnice nebo můžete přesměrovat standardní vstupní zařízení (stdin) tak, aby se spustily posloupnosti příkazů z textového souboru ASCII. V obou případech je formát příkazů stejný.

Příkaz **runmqsc** můžete spustit ve třech režimech, v závislosti na parametrech nastavených v příkazu:

- *Režim ověření*, kde jsou příkazy MQSC ověřeny v lokálním správci front, ale nejsou spuštěny.
- *Přímý režim*, kde jsou příkazy MQSC spouštěny v lokálním správci front.
- *Nepřímý režim*, kde jsou příkazy MQSC spuštěny ve vzdáleném správci front.

Příkazy MQSC jsou k dispozici na všech platformách, včetně IBM i a z/OS. Příkazy MQSC jsou shrnuty v části [Porovnávání sad příkazů](#).



V systému UNIX, Linux, and Windows můžete prostředí MQSC použít jako jednotlivé příkazy vydané na příkazovém řádku systému. Chcete-li problém komplikovat nebo více příkazů, lze prostředí MQSC sestavit do souboru, který spustíte z příkazového řádku. Příkazy MQSC mohou být odeslány vzdálenému správci front. Podrobné informace naleznete v tématu [“Spouštění příkazů MQSC z textových souborů”](#) na stránce 16.



Chcete-li zadat příkazy na serveru IBM i, vytvořte seznam příkazů v souboru skriptu, potom spusťte soubor pomocí příkazu STRMQMMQSC.

Notes:



1. Jako vstupní knihovnu do STRMQMMMQSC nepoužívejte knihovnu QTEMP, protože použití knihovny QTEMP je omezeno. Jako vstupní soubor pro příkaz musíte použít jinou knihovnu.
2. V systému IBM i jsou v souboru pro souběžný tisk vráceny odpovědi MQSC pro příkazy, které jsou vydány ze souboru skriptu.

Další informace o použití příkazů MQSC viz [“Administrace pomocí příkazů MQSC”](#) na stránce 12.

## Programovatelné formáty příkazů (PCFs)

Programovatelné formáty příkazů (PCFs) definují příkaz a odpovědi na zprávy, které lze vyměňovat mezi programem a libovolným správcem front (který podporuje PCFs) v síti. Můžete použít příkazy PCF v aplikačním programu správy systému pro administraci objektů produktu IBM MQ : objekty ověřovacích informací, kanály, listenery kanálů, seznamy názvů, definice procesů, správce front, fronty, služby a paměťové třídy. Aplikace může pracovat z jediného místa v síti ke komunikaci s informacemi o příkazech a odpovědmi s libovolným správcem front, lokálním nebo vzdáleným pomocí lokálního správce front.

Další informace o PCFs viz [“Úvod do formátu Programovatelných příkazů produktu IBM MQ”](#) na stránce 24.

Definice PCFs a struktur pro příkazy a odpovědi naleznete v části [Odkaz na formátovatelné formáty příkazů](#).

## administrative REST API

> V 9.1.0

Produkt administrative REST API poskytuje rozhraní RESTful, které můžete použít ke správě produktu IBM MQ. Použijete-li administrative REST API, vyvoláte metodu HTTP na adrese URL, která reprezentuje objekt IBM MQ . Můžete například požádat o informace o instalacích produktu IBM MQ pomocí metody HTTP GET na této adrese URL:

> V 9.1.0

```
https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/installation
```

Produkt administrative REST API můžete použít s implementací protokolu HTTP/REST programovacího jazyka nebo pomocí nástrojů, jako je cURL, nebo doplněk prohlížeče klienta REST.

Další informace naleznete v tématu [administrative REST API](#) .

## IBM i Řídicí jazyk (CL)

> IBM i

Tento jazyk lze použít k vydání příkazů administrace pro IBM MQ for IBM i. Příkazy lze zadat buď na příkazový řádek, nebo pomocí zápisu CL programu. Tyto příkazy provádějí podobné funkce jako PCF příkazy, ale formát je jiný. CL příkazy jsou navrženy výhradně pro servery a odezvy CL jsou čitelné pro člověka, zatímco příkazy PCF jsou nezávislé na platformě a oba formáty příkazů a odezvy jsou určeny pro použití programem.

Podrobné informace o CL (Control Language) jazyka IBM i najdete v tématu [Příkazy CL produktu IBM MQ for IBM i](#).

## IBM MQ Explorer

> Windows > Linux

Pomocí konzoly IBM MQ Explorer můžete provádět následující akce:

- Definujte a řídíte různé prostředky, jako jsou správci front, fronty, definice procesů, seznamy názvů, kanály, kanály připojení klienta, moduly listener, služby a klastry.
- Spustit nebo zastavit lokálního správce front a jeho přidružené procesy.

- Zobrazte si správce front a jejich přidružené objekty na pracovní stanici nebo z jiných pracovních stanic.
- Zkontrolujte stav správců front, klastrů a kanálů.
- Zkontrolujte, které aplikace, uživatelé nebo kanály mají otevřenou konkrétní frontu ze stavu fronty.

V systémech Windows a Linux můžete produkt IBM MQ Explorer spustit pomocí systémové nabídky, spustitelného souboru MQExplorer nebo příkazu **strmqcfg**.

**Linux** Chcete-li produkt IBM MQ Explorer spustit v produktu Linux úspěšně, musíte být schopni zapisovat soubor do svého domovského adresáře a domovský adresář musí existovat.

Další informace viz téma [“Administrace pomocí produktu IBM MQ Explorer”](#) na stránce 128.

Produkt IBM MQ Explorer můžete použít ke správě vzdálených správců front na jiných platformách včetně produktu z/OS.

Produkt IBM MQ Explorer může být nainstalován buď jako součást instalace produktu (viz Instalace a odinstalace produktu IBM MQ), nebo ze samostatného IBM MQ Explorer ke stažení, dostupného z Fix Central (viz Instalace a odinstalace produktu IBM MQ Explorer jako samostatné aplikace v systémech Linux a Windows).

## IBM MQ Console

**V 9.1.0**

Produkt IBM MQ Console můžete použít ke správě produktu IBM MQ z webového prohlížeče.

Další informace viz téma [“Administrace pomocí webové konzoly”](#) na stránce 88.

## Výchozí konfigurační aplikace Windows

**Windows**

Chcete-li vytvořit *startéru* (nebo výchozí) sadu objektů IBM MQ, můžete použít výchozí konfigurační program produktu Windows. Souhrn výchozích objektů, které jsou vytvořeny, je uveden v tabulce [Tabulka 1: Objekty vytvořené výchozí konfigurační aplikací Windows](#).

## Klastrová služba Microsoft (MSCS)

**Windows**

Služby MSCS (Microsoft Cluster Service) vám umožňují připojit servery do *klastru*, poskytující vyšší dostupnost dat a aplikací a usnadňovat správu systému. MSCS může automaticky zjišťovat a zotavovat se ze selhání serveru nebo aplikací.

Je důležité nesměšujte klastry v prostředí MSCS s klastry IBM MQ. Rozlišování je následující:

### IBM MQKlastry

Jedná se o skupiny dvou nebo více správců front na jednom nebo více počítačích, poskytují automatické propojení a umožňují sdílení front mezi nimi pro vyrovnávání zátěže a redundanci.

### Klastry MSCS

Jedná se o skupiny počítačů, které jsou vzájemně propojeny a nakonfigurovány tak, že pokud dojde k selhání, MSCS provede *přepnutí při selhání*, převede stavová data aplikací ze selhávajícího počítače na jiný počítač v klastru a znovu zahájí jejich činnost.

[Podpora produktu Microsoft Cluster Service \(MSCS\)](#) poskytuje podrobné informace o tom, jak nakonfigurovat systém IBM MQ for Windows pro použití MSCS.

## **ULW** Správa produktu IBM MQ pomocí řídicích příkazů

Řídicí příkazy poskytují způsob, jak provádět řadu administrativních úloh IBM MQ v systému UNIX, Linux, and Windows.

Chcete-li vydávat příkazy pro řízení, vaše ID uživatele musí být členem skupiny mqm pro většinu řídicích příkazů. Další informace viz téma [Oprávnění k administraci produktu IBM MQ v systému UNIX, Linux, and Windows](#). Kromě toho si poznamenejte informace specifické pro prostředí, pro platformu nebo platformy, váš podnik používá.

Při použití řídicích příkazů, které pracují se správcem front, je nutné použít příkaz z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete.

Při použití řídicích příkazů, které pracují na správci front nakonfigurovaném pro použití ověření připojení s CHCKLOCL (POVINNÝ), a také zjištění selhání připojení, buď

- Zadejte ID uživatele a heslo, pokud to řídicí příkaz umožňuje.
- Používejte ekvivalenty příkazů MQSC řídicích příkazů, pokud tyto příkazy existují.
- Spusťte správce front s použitím volby -ns, zatímco řídicí příkazy, které nelze připojit, je třeba spustit.

Úplný seznam řídicích příkazů najdete v tématu [Řídicí příkazy produktu IBM MQ](#).

## Použití řídicích příkazů na systémech Windows

### Windows

V produktu IBM MQ for Windows zadáváte řídicí příkazy do příkazového řádku.

Řídicí příkazy a jejich parametry nejsou citlivé na velikost písmen, ale argumenty pro tyto příkazy, jako jsou názvy front a názvy správců front, rozlišují velikost písmen.

Například v příkazu:

```
crtmqm /u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE jupiter.queue.manager
```

- Název příkazu může být zadán velkými nebo malými písmeny nebo se jedná o směs obou hodnot. Všechny tyto podmínky jsou platné: `crtmqm`, `CRTMQM` a `CRTmqm`.
- Příznak může být zadán jako `-u`, `-U`, `/u` nebo `/U`.
- `SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE` a `jupiter.queue.manager` musí být zadány přesně tak, jak je uvedeno.

## Použití řídicích příkazů na systémech UNIX a Linux

### Linux

### UNIX

V systémech IBM MQ for UNIX a Linux zadáváte řídicí příkazy do okna shellu.

V prostředích UNIX jsou řídicí příkazy včetně samotného názvu příkazu, příznaků a všech argumentů citlivé na malá a velká písmena. Například v příkazu:

```
crtmqm -u SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE jupiter.queue.manager
```

- Název příkazu musí být `crtmqm`, nikoli `CRTMQM`.
- Příznak musí být `-u`, ne `-U`.
- Fronta nedoručených zpráv se nazývá `SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE`.
- Argument je zadán jako `jupiter.queue.manager`, což se liší od `JUPITER.queue.manager`.

Dávejte pozor na zadávání příkazů přesně tak, jak je vidíte v příkladech.

### Související odkazy

[IBM MQ Odkaz na řídicí příkazy](#)

## Administrace pomocí příkazů MQSC

Ke správě objektů správce front můžete použít příkazy MQSC včetně samotného správce front, front, definic procesů, kanálů, kanálů připojení klienta, modulů listener, služeb názvů, klastrů a objektů ověřovacích informací. Příkazy MQSC jsou k dispozici na všech platformách.

### Informace o této úloze

Způsob, jakým vydáváte příkazy MQSC, závisí na platformě:

- ▶ **ULW** V systému UNIX, Linux, and Windows vydejte příkazy MQSC pro správce front pomocí příkazu `runmqsc`. Příkaz `runmqsc` je možné spustit mnoha způsoby:
  - Interaktivně, vydávání příkazů z klávesnice. Viz téma [“Spouštění příkazů MQSC interaktivně”](#) na stránce 13.
  - Z textového souboru ASCII. Viz téma [“Spouštění příkazů MQSC z textových souborů”](#) na stránce 16.
  - Ve vzdáleném správci front. Viz téma [“Práce se vzdálenými objekty IBM MQ”](#) na stránce 199.
- ▶ **z/OS** V systému z/OS lze příkazy MQSC zadat z určitého počtu zdrojů, v závislosti na příkazu. Další informace viz téma [“Zdroje, ze kterých můžete zadávat příkazy MQSC v systému z/OS”](#) na stránce 19.

Příkazy MQSC jsou podrobně popsány v sekci [Příkazy MQSC](#).

### Procedura

- Každý příkaz začíná s primárním parametrem (slovesem) a za ním následuje sekundární parametr (podstatné jméno). To je pak následováno názvem nebo generickým názvem objektu (v závorkách), pokud existuje jeden, který se nachází na většině příkazů. Poté mohou parametry obvykle nastat v libovolném pořadí; má-li parametr odpovídající hodnotu, musí se hodnota objevit přímo za parametrem, ke kterému se vztahuje.

**Poznámka:** ▶ **z/OS** V systému z/OS nemusí být sekundární parametr druhý.

- Klíčová slova, závorky a hodnoty mohou být odděleny libovolným počtem mezer a čárkami. Čárka zobrazená v syntaktických diagramech může být vždy nahrazena jednou nebo více mezerami. Musí být bezprostředně před každým parametrem (za primárním parametrem) alespoň jedna mezera (za primárním parametrem) kromě z/OS.
- Libovolný počet mezer se může vyskytnout na začátku nebo na konci příkazu, a mezi parametry, interpunkcí a hodnotami. Platný je například tento příkaz:

```
ALTER QLOCAL ('Account' ) TRIGDPTH ( 1)
```

Mezery uvnitř páru uvozovek jsou významné.

- Další čárky se mohou objevit kdekoli, kde jsou mezery povoleny a jsou považovány za prázdné (pokud ovšem nejsou uvnitř řetězců ohraničených uvozovkami).
- Opakované parametry nejsou povoleny. Opakující se parametr s verzí "NO" jako v REPLACE NOREPLACE je také nepovolený.
- Řetězce, které obsahují mezery, malé znaky nebo speciální znaky, musí být uzavřeny v jednoduchých uvozovkách, pokud jedna z následujících věcí není pravdivá:
  - Speciální znaky jsou jeden nebo více z následujících znaků:
    - Tečka (.)
    - Lomítko (/)
    - Podtržítka (\_)
    - Procento (%)

- **z/OS** Příkaz je vydán z operací IBM MQ for z/OS a řídicích panelů.
- Řetězec je generická hodnota končící hvězdičkou. (na systému IBM i musí být uzavřeny v jednoduchých uvozovkách)
- Řetězec je jediná hvězdička, např. TRACE (\*) (na IBM i musí být uzavřeny v jednoduchých uvozovkách)
- The string is a range specification containing a colon, for example, CLASS (01:03)

Pokud řetězec sám obsahuje jednoduchou uvozovku, je apostrof představován dvěma jednoduchými uvozovkami. Malá písmena, která nejsou obsažena v uvozovkách, jsou přeskládaná na velká písmena.

- **Multi**

V systému [Multiplatforms](#) je řetězec neobsahující žádné znaky (tj. dvě jednoduché uvozovky bez mezery mezi) interpretován jako prázdný prostor uzavřený v apostrofech, tj. interpretovaný stejným způsobem jako ("). Výjimkou je, je-li používán atribut jeden z následujících atributů, když jsou dvě jednoduché uvozovky bez mezer interpretovány jako řetězec s nulovou délkou:

- TOPICSTR
- SUB
- USERDATA
- SELECTOR

- **z/OS**

Chcete-li v apostrofech z/OS mezeru uzavřít do jednoduchých uvozovek, musíte je zadat jako takové ("). Řetězec neobsahující žádné znaky (") je stejný jako příkaz entering ().

- Všechny koncové mezery v řetězcových atributech, které jsou založeny na typech MQCHARV, jako jsou SELECTOR, sub user data, jsou považovány za důležité, což znamená, že 'abc ' se nerovná 'abc '.
- Úvodní závorka následovaná uzavírací závorkou bez výrazných informací mezi nimi není platná, není-li výslovně uvedeno jinak. Například, následující řetězec není platný:

```
NAME ( )
```

- Klíčová slova nerozlišují velká a malá písmena: AltER, alter a ALTER jsou přijatelné. Cokoli, co není obsaženo v uvozovkách, je složené na velká písmena.
- Synonyma jsou definována pro některé parametry. Například DEF je vždy synonymem pro DEFINE, takže DEF QLOCAL je platná. Synonyma nejsou však jen minimální řetězce; DEFI není platným synonymem pro DEFINE.

**Poznámka:** Pro parametr DELETE neexistuje žádné synonymum. Tím se vyhnete náhodnému odstranění objektů při použití DEF, synonym pro DEFINE.

- Příkazy MQSC používají určité speciální znaky k tomu, aby měly určité významy. Další informace o těchto speciálních znacích a o jejich použití najdete v tématu [“Generické hodnoty a znaky se speciálním významem”](#) na stránce 22.

### Související odkazy

[runmqsc \(spuštění příkazů MQSC\)](#)

## Spouštění příkazů MQSC interaktivně

Příkazy MQSC můžete použít interaktivně pomocí příkazového okna nebo shellu.

### Než začnete

Můžete nastavit výzvu, která se zobrazí při spuštění příkazu **runmqsc**. Viz téma [“Nastavení příkazového řádku MQSC”](#) na stránce 15.

Když spouštíte příkazy MQSC interaktivně na platformách UNIX and Linux , příkazový řádek **runmqsc** podporuje vyvolání příkazu, dokončení příkazu a příkazové klávesy Emacs. Viz téma [“Příkaz runmqsc na systémech UNIX a Linux”](#) na stránce 15.

## Informace o této úloze

### Postup

1. Chcete-li použít příkazy MQSC interaktivně, otevřete příkazové okno nebo shell a zadejte následující příkaz:

```
runmqsc QMgrName
```

Kde *QMgrName* uvádí jméno správce front, kterého chcete zpracovat příkazy MQSC. Chcete-li zpracovat příkazy MQSC ve výchozím správci front, můžete ponechat *QMgrName* prázdný.

2. Zadejte libovolný příkaz MQSC, podle potřeby. Chcete-li například vytvořit lokální frontu s názvem ORANGE . LOCAL . QUEUE , zadejte tento příkaz:

```
DEFINE QLOCAL (ORANGE.LOCAL.QUEUE)
```

Pro příkazy, které mají příliš mnoho parametrů, aby se vešly na jeden řádek, použijte znaky pokračování k označení toho, že příkaz pokračuje na následujícím řádku:

- Znaménko minus (-) označuje, že příkaz má pokračovat od začátku následujícího řádku.
- Znaménko plus (+) označuje, že příkaz má pokračovat od prvního nemezerových znaků na následujícím řádku.

Vstup příkazu končí posledním znakem neprázdné řádky, která není pokračovacím znakem. Vstup příkazu lze také explicitně ukončit zadáním středníku (;).

3. Zastavte práci s příkazy MQSC zadáním následujícího příkazu:

```
end
```

Případně můžete použít znak EOF pro váš operační systém.

### Výsledky

Když vydáte příkazy MQSC, správce front vrátí zprávy operátora, které potvrzují vaše akce nebo vám sdělí o chybách, které jste provedli. Například, následující zpráva potvrdí, že je vytvořena fronta:

```
AMQ8006: IBM MQ queue created.
```

Následující zpráva označuje, že jste udělali chybu syntaxe:

```
AMQ8405: Syntax error detected at or near end of command segment below:-  
AMQ8426: Valid MQSC commands are:
```

```
ALTER  
CLEAR  
DEFINE  
DELETE  
DISPLAY  
END  
PING  
REFRESH  
RESET  
RESOLVE  
RESUME  
START  
STOP
```

```
SUSPEND
4 : end
```

Tyto zprávy jsou odeslány na standardní výstupní zařízení. Pokud jste příkaz nezadali správně, podívejte se na referenční informace příkazu, abyste našli správnou syntaxi. Viz [příkazy MQSC](#).

### Související úlohy

“Spouštění příkazů MQSC z textových souborů” na stránce 16

Spouštění příkazů MQSC interaktivně je vhodné pro rychlé testy, ale pokud máte velmi dlouhé příkazy nebo opakovaně používáte určitou posloupnost příkazů, můžete `stdin` přesměrovat z textového souboru. Výstup můžete také přesměrovat do souboru.

### Související odkazy

[runmqsc](#)

## Nastavení příkazového řádku MQSC

Příkazový řádek MQSC můžete nastavit na vámi zvolenou výzvu pomocí proměnné prostředí **MQPROMPT**.

### Procedura

- Nastavte proměnnou prostředí **MQPROMPT** na výzvu dle vlastního výběru. Výzva se vloží jak při interaktivním spuštění konzoly **runmqsc**, tak při přesměrování vstupu do souboru **runmqsc** ze souboru nebo ze standardního vstupního zařízení (`stdin`).

Do příkazového řádku můžete zahrnout prostý text a můžete také vložit proměnné prostředí pomocí notace `+VARNAME+` stejným způsobem jako definice objektů služeb IBM MQ. Další informace viz téma “Definování objektu služby” na stránce 187.

Chcete-li například nastavit výzvu na hodnotu MQSC, zadejte jeden z následujících příkazů:

- Windows**

```
set MQPROMPT="MQSC"
```

- Linux** **UNIX**

```
export MQPROMPT="MQSC"
```

### Příklad

Následující příklad ukazuje nastavení proměnné **MQPROMPT** v systému AIX. Výzva je nastavena tak, aby zobrazovala jméno uživatele, název správce front a název hostitele IBM MQ. Tyto hodnoty jsou převzaty z jiných proměnných prostředí, které jsou nastaveny na systému:

```
sh> export MQPROMPT="+USER+ @ +QMNAME+ @ +MQ_HOST_NAME+> "
sh> runmqsc MY.QMGR
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024.
Starting MQSC for queue manager MY.QMGR.
myuser @ MYQMGR @ aix1> DISPLAY QMSTATUS
```

**Linux**

**UNIX**


### Příkaz **runmqsc** na systémech UNIX a Linux

Příkazový řádek **runmqsc** v systémech UNIX a Linux podporuje příkazové klávesy příkazu k vyvolání příkazu, dokončení příkazu a Emacs.

K dispozici jsou následující funkce editoru příkazového řádku:

- Opětovné vyvolání dříve zadaných příkazů pomocí klávesy se šipkou nahoru a šipky dolů
- Automatické dokončení pro další klíčové slovo příkazu pomocí klávesy Tab a mezerníku
- Klávesy příkazů Emacs nebo podobné klávesové funkce příkazu

Chcete-li použít tyto funkce, musí být nainstalována knihovna curses. Není-li knihovna curses na vašem systému nainstalována, **runmqsc** nemá funkce editoru příkazového řádku a zpráva se zobrazí při spuštění příkazového řádku **runmqsc** . Název knihovny curses, která se má instalovat, závisí na platformě UNIX :

-  V systému AIX nainstalujte produkt curses .
- Na všech ostatních platformách a na serveru Linux nainstalujte produkt ncurses .

## Instalace produktu ncurses nebo curses v systému AIX

**Poznámka:** Následující příklad používá instrukce pro Linux

Spuštěním následujícího příkazu vyhledejte existující balíky produktu ncurses :

```
rpm -qa | grep -i ncurses
```

Požadované balíky produktu ncurses jsou následující:

```
ncurses-term-6.1-7.20180224.el8.noarch
ncurses-6.1-7.20180224.el8.x86_64
ncurses-base-6.1-7.20180224.el8.noarch
ncurses-c++-libs-6.1-7.20180224.el8.x86_64
ncurses-libs-6.1-7.20180224.el8.x86_64
ncurses-compat-libs-6.1-7.20180224.el8.x86_64
ncurses-devel-6.1-7.20180224.el8.x86_64
```

Spuštěním následujícího příkazu můžete nainstalovat všechny požadované balíky produktu ncurses uvedené v předchozím textu:

```
yum install ncurses*
```

## Přizpůsobení vazeb kláves Emacs

Můžete přizpůsobit klíče, které jsou svázány s příkazy. Můžete například svázat klíče s vazbami vi místo výchozích vazeb kláves Emacs.

Klíče se přizpůsobují úpravou souboru `.editrc` , který je uložen v domovském adresáři. Další informace viz [editrc](#) na manuálové stránce FreeBSD .

## Vypnutí vyvolání příkazu, dokončení příkazu a klávesy příkazu Emacs

Pomocí nastavení proměnné prostředí můžete zakázat příkazové klíče vyvolání příkazu, dokončení příkazu a Emacs. Nastavte proměnnou prostředí `MQ_OVERRIDE_LIBEDIT_LOAD` na TRUE.

Tato proměnná prostředí může být použita jako náhradní řešení, když **runmqsc** zobrazuje tuto informativní zprávu:

```
AMQ8521I: Command completion and history unavailable
```

## Spouštění příkazů MQSC z textových souborů

Spouštění příkazů MQSC interaktivně je vhodné pro rychlé testy, ale pokud máte velmi dlouhé příkazy nebo opakovaně používáte určitou posloupnost příkazů, můžete `stdin` přesměrovat z textového souboru. Výstup můžete také přesměrovat do souboru.

### Informace o této úloze

Vstup pro příkaz **runmqsc** je převzat ze *standardního vstupního zařízení*, také nazývaný jako `stdin`. `stdin` je zařízení, ze kterého se bere vstup do systému. Obvykle se jedná o klávesnici, ale můžete zadat, že vstup má pocházet ze sériového portu nebo z diskového souboru, například.



Výstup příkazu **runmqsc** je výstupem na *standardním výstupním zařízení*, který je také označován jako `stdout`. `stdout` je zařízení, na které se posílá výstup ze systému. Obvykle se jedná o obrazovku, ale můžete přesměrovat výstup na sériový port nebo do souboru.

Při používání skriptu můžete chtít sestavit příkazy MQSC do skriptu:

- **z/OS** Inicializační datové sady CSQINP1, CSQINP2a CSQINPX nebo dávkový obslužný program CSQUTIL na systému z/OS.
- **IBM i** Příkaz **STRMQM** na IBM i.
- **ULW** Příkaz **runmqsc** na UNIX, Linux, and Windows.

Náznak příkazu MQSC můžete nastavit na výzvu k zadání pomocí proměnné prostředí **MQPROMPT**. Další informace viz téma [“Nastavení příkazového řádku MQSC”](#) na stránce 15.

## Postup

1. Vytvořte textový soubor, který obsahuje příkazy MQSC, které chcete spustit.

- Pro přenositelnost mezi prostředími IBM MQ omezte délku řádku v příkazových souborech MQSC na 72 znaků.
- Každý příkaz musí začínat na novém řádku.
- Řádek začínající hvězdičkou (\*) v první pozici se ignoruje. To lze použít k vložení komentářů do souboru.
- Prázdné řádky se ignorují.
- Znaménko plus (+) označuje, že příkaz pokračuje od prvního nemezerových znaků na dalším řádku. Pokud použijete příkaz + k pokračování příkazu, nezapomeňte ponechat alespoň jedno prázdné místo před dalším parametrem (kromě z/OS, kde to není nutné). Jakékoli komentáře nebo prázdné řádky se zahodí, když je příkaz znovu sestavován do jediného řetězce.
- Znaménko minus (-), znamená to, že příkaz má pokračovat od začátku dalšího řádku. Jakékoli komentáře nebo prázdné řádky se zahodí, když je příkaz znovu sestavován do jediného řetězce.
- Příkazy MQSC, které jsou obsaženy v příkazu Escape PCF (Programmable Command Format), nemohou pokračovat se znaménkem plus nebo znaménkem minus. Celý příkaz musí být obsažen v jednom příkazu Escape. (Informace o příkazech PCF naleznete v části [Úvod do formátu Programmable Command Formats](#)).
- V systémech Multiplatforms, a v systému z/OS pro příkazy vydané v obslužném programu dávkového zpracování CSQUTIL můžete použít středník (;) k ukončení příkazu, a to i v případě, že jste na konci předchozího řádku zadali znak plus (+).
- Řádek nesmí končit řídicím znakem klávesnice (například tabelátor).
- Spustíte-li příkaz **runmqsc** v režimu klienta přesměrováním `std in` z textového souboru, IBM MQ očekává, že první řádek vstupního souboru bude heslo.
- **Windows** Pokud je v systému Windowsv příkazovém skriptu (například jako součást popisu objektu) použit určitý speciální znak, jako je například znak libry (£) a logický operátor NOT (OE), jsou zobrazeny odlišně ve výstupu příkazu, jako je například **DISPLAY QLOCAL**.
- Informace o syntaxi příkazů MQSC najdete v tématu [Příkazy MQSC](#).
- Můžete použít ukázkové příkazové soubory MQSC, které vám pomohou při vytváření textového souboru:

### **amqscos0.tst**

Definice objektů používaných vzorovými programy.

### **amqscic0.tst**

Definice front pro transakce CICS.

**Windows** V systému Windows jsou tyto soubory umístěny v adresáři `MQ_INSTALLATION_PATH\tools\mqsc\samples`. `MQ_INSTALLATION_PATH` představuje adresář vysoké úrovně, ve kterém je nainstalován produkt IBM MQ .

**Linux** **UNIX** V systému UNIX and Linux jsou tyto soubory umístěny v adresáři `MQ_INSTALLATION_PATH/samp`. `MQ_INSTALLATION_PATH` představuje adresář vysoké úrovně, ve kterém je nainstalován produkt IBM MQ .

2. Ověřte, zda je syntaxe příkazu na lokálním správci front správná, aniž by bylo nutné spouštět příkazy. Použijte parametr **-v** u příkazu **runmqsc** :

Proveďte jednu z následujících akcí:

- **V 9.1.4** **CD** Použijte volbu **-f** k označení názvu textového souboru:

```
runmqsc -f myprog.in -v QmgrName
```

, nebo

- **LTS** Před IBM MQ 9.1.4 pomocí příkazu `<` operátor nasměruje příkazy MQSC z textového souboru `myprog.in` na příkaz:

```
runmqsc -v QmgrName < myprog.in
```

Vrácená sestava je podobná té, která je zobrazena v části [Obrázek 2 na stránce 19](#).

Při ověřování příkazů nelze zadat vzdáleného správce front. To znamená, že nemůžete zadat parametr **-w** .

3. Použijete-li příkaz **runmqsc** :

Proveďte jednu z následujících akcí:

- **V 9.1.4** **CD** Pomocí volby **-f** v příkazu `runmqsc` identifikujte vstupní soubor, například `myprog.in` .

```
runmqsc -f myprog.in -v QmgrName
```

, nebo

- **LTS** Před použitím produktu IBM MQ 9.1.4

- Operátor `<` pro přímý vstup z textového souboru. Následující příkaz například spustí posloupnost příkazů obsažených v textovém souboru `myprog.in`:

```
runmqsc QMgrName < myprog.in
```

nebo

- Operátor `>` pro přímý výstup do textového souboru. Následující příkaz například spustí posloupnost příkazů obsažených v textovém souboru `myprog.in` a odešle ji do souboru s názvem `results.out`:

```
runmqsc QMgrName < myprog.in > results.out
```

Příkaz [Obrázek 1 na stránce 19](#) zobrazí extrakt z příkazového souboru MQSC `myprog.in` a [Obrázek 2 na stránce 19](#) zobrazí příslušný extrakt výstupu v produktu `myprog.out`.

### Příklad

Příkazy MQSC jsou napsány v čitelném formátu, tj. v textu ASCII. Následující příklad je extrahována z příkazového souboru MQSC, který zobrazuje příkaz MQSC, **DEFINE QLOCAL**.

```

DEFINE QLOCAL(ORANGE.LOCAL.QUEUE) REPLACE +
DESCR(' ') +
PUT(ENABLED) +
DEFPRTY(0) +
DEFPSIST(NO) +
GET(ENABLED) +
MAXDEPTH(5000) +
MAXMSGL(1024) +
DEFSOPT(SHARED) +
NOHARDENBO +
USAGE(NORMAL) +
NOTRIGGER;

```

Obrázek 1. Extrahovat z příkazového souboru MQSC

Když se příkaz **runmqsc** dokončí, vrátí se sestava. Následující příklad je extrahována ze sestavy:

```

Starting MQSC for queue manager jupiter.queue.manager.
.
.
12:  DEFINE QLOCAL('ORANGE.LOCAL.QUEUE') REPLACE +
:    DESCR(' ') +
:    PUT(ENABLED) +
:    DEFPRTY(0) +
:    DEFPSIST(NO) +
:    GET(ENABLED) +
:    MAXDEPTH(5000) +
:    MAXMSGL(1024) +
:    DEFSOPT(SHARED) +
:    NOHARDENBO +
:    USAGE(NORMAL) +
:    NOTRIGGER;
AMQ8006: IBM MQ queue created.
.
.
.

```

Obrázek 2. Extrahovat z příkazového souboru zpráv MQSC

### Související úlohy

“Nastavení příkazového řádku MQSC” na stránce 15

Příkazový řádek MQSC můžete nastavit na vámi zvolenou výzvu pomocí proměnné prostředí **MQPROMPT**.

“Spouštění příkazů MQSC interaktivně” na stránce 13

Příkazy MQSC můžete použít interaktivně pomocí příkazového okna nebo shellu.

### Související odkazy

[runmqsc](#)

**z/OS**

## Zdroje, ze kterých můžete zadávat příkazy MQSC v systému z/OS

Příkazy MQSC lze vydat z různých zdrojů v závislosti na daném příkazu.

Příkazy mohou být vydány z následujících zdrojů:

- Konzola nebo ekvivalent produktu z/OS
- Vstupní datové sady inicializace CSQINP1, CSQINP2, CSQINPT a CSQINPX
- Dávkový obslužný program CSQUTIL
- Pomiřitelné autorizované aplikace, odesílání příkazů jako zprávy do systému SYSTEM.COMMAND.INPUT fronta

**z/OS**

Další podrobnosti najdete v tématu [Vydávání příkazů](#).

Ne všechny příkazy však mohou být vydávány ze všech těchto zdrojů. Příkazy lze klasifikovat podle toho, zda mohou být vydány z:

**1**

CSQINP1

**2**

CSQINP2

**C**

Konzola z/OS

**R**

Příkazový server a fronta příkazů, a to pomocí CSQUTIL, CSQINPT, CSQINPX nebo aplikací

V popisech příkazů v [příkazech MQSC](#) jsou tyto zdroje identifikovány pomocí znaků 1, 2, C a R v každém popisu příkazu.

V 9.1.4

Multi

## Automatická konfigurace ze skriptu MQSC při spuštění

V produktu IBM MQ 9.1.4 můžete nakonfigurovat správce front tak, aby automaticky aplikoval obsah skriptu MQSC nebo sady skriptů MQSC v každém spuštění správce front.

Tuto funkci můžete použít k vytvoření konfigurace, kterou lze upravit, a automaticky přehrát při příštím spuštění správce front. Například, pokud se skript nebo skripty nacházejí na připojené jednotce, je možné mít centralizovanou konfiguraci, kde se poslední verze použije na každého správce front, jakmile se spustí.

Konkrétní scénář, v němž může být užitečný, spočívá v zajištění toho, aby jednotný klastr obsahoval stejné definice ve všech správcích front v klastru, a to tak, že bude mít jednu sadu konfigurací, kterou všichni aplikují. Příklad toho najdete v tématu [Vytvoření jednotného klastru z produktu IBM MQ 9.1.4](#).

### Než začnete

Můžete použít:

1. Jednotlivý skript a vytvoření textového souboru pomocí příkazů MQSC.
2. Sada skriptů MQSC:
  - Chcete-li identifikovat adresář, ve kterém budou konfigurace existovat, a
  - V tomto adresáři vytvořte soubory, každý s příponou `.mqsc`, například `queues.mqsc`.

Vzhledem k tomu, že tento skript je znovu použit při každém spuštění správce front, je důležité, aby bylo možné přehrávat příkazy. Například příkaz **DEFINE** musí obsahovat řetězec **REPLACE**, v opačném případě se příkaz zobrazí jako selhání při spuštění druhého správce front, protože objekt již existuje.

Všimněte si, že ve skriptu MQSC se s libovolným řádkem s předponou `*` zachází jako s komentářem.

### Povolení automatické konfigurace skriptů MQSC

Nový správce front lze konfigurovat pomocí příznaku `-ic` příkazu `crtmqm` a jeho určením na určitém souboru nebo adresáři. Dodaná hodnota se uloží do souboru `qm.ini` pod sekci AutoConfig jako atribut **MQSCConfig**.

Chcete-li povolit automatickou konfiguraci MQSC, můžete nakonfigurovat existujícího správce front přidáním atributu stanovy AutoConfig **MQSCConfig**a odkazováním na platný soubor nebo adresář. Příklad:

```
AutoConfig:
MQSCConfig=C:\mq_configuration\uniclus.mqsc
```

## Jak funguje automatická konfigurace?

Během spuštění správce front je konfigurace označená atributem stanza AutoConfig **MQSCConfig** předána validací **runmqsc**, aby byla zajištěna platná syntaxe, a poté uložena ve stromu dat správce front do adresáře `autocfg` jako jeden soubor `cached.mqsc`.

Když je zpracováno více souborů z adresáře, jsou zpracovány v abecedním pořadí, a pokud obsahuje příkaz `end` nebo `quit` MQSC, zbytek obsahu tohoto souboru se přeskočí.

Během prvního spuštění správce front, neschopnost číst soubor nebo adresář nebo soubor s neplatnou syntaxí MQSC, zabrání spuštění správce front s příslušnou chybovou zprávou jak na konzolu, tak i do protokolu chyb správce front.

Při následných restartech, pokud soubor nebo adresář, na který je odkazováno, je nečitelný nebo obsahuje neplatnou syntaxi MQSC, použije se dříve uložený soubor a zpráva se zapíše do protokolu chyb správce front, který je zvýrazněn.

V okamžiku, kdy je správce front povolen pro připojení aplikací, je obsah produktu `cached.mqsc` použit pro správce front. Protokol **runmqsc** použité konfigurace je uložen v adresáři chyb správce front jako soubor s názvem `autocfgmqsc.LOG`.

Kromě toho je do protokolu chyb správce front zaprotokolován libovolný příkaz MQSC, který není úspěšně dokončen, a určete příčinu selhání příkazu.

## Řešení problémů s příkazy MQSC

Pokud nemůžete spustit příkazy MQSC pro spuštění, použijte informace z tohoto tématu, abyste zjistili, zda se na vás některý z těchto běžných problémů vztahuje. Není vždy jasné, jaký problém je, když si přečtete chybu, kterou generuje příkaz.

### Procedura

- Pokud přesměrujete vstup ze souboru, ujistěte se, že používáte operátor přesměrování `<`. Pokud tento operátor vynecháte, interpretuje správce front název souboru jako název správce front a zobrazí následující chybovou zprávu:

```
AMQ8118E: IBM MQ queue manager does not exist.
```

- Pokud přesměrujete výstup do souboru, ujistěte se, že používáte operátor přesměrování `>`. Standardně je soubor vložen do aktuálního pracovního adresáře v době, kdy je vyvolán **runmqsc**. Uveďte plně kvalifikovaný název souboru pro odeslání výstupu do specifického souboru a adresáře.
- Zkontrolujte, zda jste vytvořili správce front, který bude spouštět příkazy, a zda je správce front spuštěn pomocí následujícího příkazu, a zobrazte tak všechny správce front:

```
dspmq
```

Není-li správce front spuštěn, spusťte jej. Další informace viz téma [“Spuštění správce front”](#) na stránce [137](#).

- Ujistěte se, že jste zadali správce front v příkazu **runmqsc**, nebo že máte definován výchozí správce front.

Pokud jste nedefinovali výchozího správce front, nebo obdržíte tuto chybu:

```
AMQ8146E: IBM MQ queue manager not available.
```

- Zkontrolujte, zda se nepokoušíte zadat příkaz MQSC jako parametr příkazu **runmqsc**. Jako parametr příkazu **runmqsc** nelze zadat příkaz MQSC. Například, toto není platné:

```
runmqsc DEFINE QLOCAL(FRED)
```

- Zkontrolujte, zda jste zadali příkaz **runmqsc** . Před zadáním příkazu **runmqsc** nelze zadat příkazy MQSC.
- Zkontrolujte, zda se nepokoušíte o spuštění řídicího příkazu z produktu **runmqsc**. Příkazy řízení z produktu **runmqsc** nelze spouštět. Například nemůžete zadat příkaz **strmqm** ke spuštění správce front v době, kdy spouštíte příkazy MQSC interaktivně. Pokud tak učiníte, obdržíte chybové zprávy podobné této zprávě:

```
runmqsc
.
.
Starting MQSC for queue manager jupiter.queue.manager.
1 : strmqm saturn.queue.manager
AMQ8405: Syntax error detected at or near end of cmd segment below:-s
AMQ8426: Valid MQSC commands are:
ALTER
CLEAR
DEFINE
DELETE
DISPLAY
END
PING
REFRESH
RESET
RESOLVE
RESUME
START
STOP
SUSPEND
2 : end
```


## Generické hodnoty a znaky se speciálním významem

Následující informace popisují generické hodnoty a znaky, které mají speciální význam při sestavování příkazů MQSC.

Kdekoli může mít parametr generickou hodnotu, zadá se konec s hvězdičkou (\*), například ABC\*. Generická hodnota znamená všechny hodnoty začínající znaky; takže ABC\* znamená všechny hodnoty začínající řetězcem ABC.

Jsou-li v hodnotě použity znaky, které vyžadují uvozovky, musí být hvězdička umístěna uvnitř uvozovek, tedy 'abc\*'. Hvězdička musí být poslední nebo jediný znak v hodnotě.

Otazník (?) a dvojtečka (:) nejsou povoleny v generických hodnotách.

Tabulka 1. Popisy znaků, které mají speciální význam	
Znak	Popis
	Mezery se používají jako oddělovače. Vícenásobné prázdné znaky jsou stejné jako jedno prázdné místo, kromě řetězců, které jsou uzavřeny v apostrofech ('). Všechny koncové mezery v těchto řetězcových atributech, které jsou založeny na typech MQCHARV, se považují za významné.
,	Čárky se používají jako oddělovače. Jednotlivé čárky jsou stejné jako jedna čárka, kromě řetězců, které jsou uzavřeny v apostrofech (').
'	Apostrof označuje začátek nebo konec řetězce. IBM MQ ponechává všechny znaky, které jsou uzavřeny v uvozovkách, přesně tak, jak jsou zadány. Tyto apostrofy nejsou zahrnuty při výpočtu délky řetězce.
"	Jednoduché uvozovky uvnitř řetězce jsou ošetřeny IBM MQ jako jeden znak při výpočtu délky řetězce a řetězec není ukončen.
=	 V systému z/OS označuje znaménko rovná se na začátku hodnoty parametru, která je ukončena čárkou nebo mezerou.
(	levá závorka označuje začátek hodnoty parametru nebo seznamu hodnot.

Tabulka 1. Popisy znaků, které mají speciální význam (pokračování)

Znak	Popis
)	Pravá závorka označuje konec hodnoty parametru nebo seznamu hodnot.
:	Dvojtečka indikuje inkluzivní rozsah. Např. (1: 5) se rozumí (1,2,3,4, 5). Tuto notaci lze použít pouze v příkazech <b>TRACE</b> .
*	Hvězdička znamená všechno. Např. <b>DISPLAY TRACE (*)</b> znamená zobrazit všechna trasování a <b>DISPLAY QUEUE (PAY*)</b> znamená zobrazit všechny fronty s názvy začínajícími na PAY.

Potřebujete-li použít některý z těchto speciálních znaků v poli (například jako součást popisu), je nutné uzavřít celý řetězec do jednoduchých uvozovek.

## Automatizace administrace IBM MQ pomocí příkazů PCF

Můžete se rozhodnout, že pro vaši instalaci bude výhodné automatizovat některé úlohy administrace a monitorování. Úlohy administrace pro lokální i vzdálené správce front můžete automatizovat pomocí příkazů PCF (programmable command format). Tento oddíl předpokládá, že máte zkušenosti s administrací objektů produktu IBM MQ .

### příkazy PCF

Příkazy pro administraci programu lze použít pro úlohy správy programu v administrativním programu pomocí příkazů programu IBM MQ . Tímto způsobem lze z programu manipulovat s objekty správce front (fronty, definice procesů, seznamy názvů, kanály, kanály připojení klienta, moduly listener, služby a objekty ověřovacích informací) a dokonce manipulovat se správci front.

Příkazy PCF pokrývají stejný rozsah funkcí poskytovaných příkazy MQSC. Můžete napsat program, který vydá příkazy PCF do libovolného správce front v síti z jednoho uzlu. Tímto způsobem můžete centralizovat a automatizovat administrativní úlohy.

Každý příkaz PCF je datová struktura, která je vložena do části dat aplikace zprávy produktu IBM MQ . Každý příkaz je odeslán do cílového správce front s použitím funkce MQI MQPUT stejným způsobem jako jakákoli jiná zpráva. Za předpokladu, že je příkazový server spuštěn ve správci front přijímající zprávu, interpretuje jej jako příkazovou zprávu a spustí příkaz. Chcete-li získat odpovědi, aplikace vydá volání MQGET a data odpovědi jsou vrácena v jiné datové struktuře. Aplikace pak může zpracovat odpověď a podle toho jednat.

**Poznámka:** Narozdíl od příkazů MQSC, příkazy PCF a jejich odpovědi nejsou v textovém formátu, který lze číst.

Stručně řečeno, jsou to některé z věcí potřebných k vytvoření zprávy příkazu PCF:

#### deskriptor zprávy

Jedná se o standardní deskriptor zpráv produktu IBM MQ , v němž:

- Typ zprávy (*MsgType*) je MQMT\_REQUEST.
- Formát zprávy (*Format*) je MQFMT\_ADMIN.

#### Data aplikace

Obsahuje zprávu PCF včetně záhlaví PCF, v níž:

- Typ zprávy PCF (*Type*) určuje MQCFT\_COMMAND.
- Identifikátor příkazu určuje příkaz, například *Change Queue* (MQCMD\_CHANGE\_Q).

Úplný popis datových struktur PCF a jejich implementace viz [“Úvod do formátu Programovatelných příkazů produktu IBM MQ”](#) na stránce 24.

## Atributy objektu PCF

Atributy objektu v PCF nejsou omezeny na osm znaků, jak jsou určeny pro příkazy MQSC. Tyto informace jsou zobrazeny v této příručce kurzívou. Například ekvivalent PCF RQMNAME je *RemoteQMGrName*.

## Únikové PC

Únikové PCFs jsou příkazy PCF, které obsahují příkazy MQSC v textu zprávy. PCFs můžete použít k odeslání příkazů vzdálenému správci front. Další informace o řídicích PCF viz [Úniková](#).

## Úvod do formátu Programovatelných příkazů produktu IBM MQ

Programovatelné formáty příkazů (PCFs) definují příkaz a odpovědi na zprávy, které lze vyměňovat mezi programem a libovolným správcem front (který podporuje PCFs) v síti. PCFs zjednodušují administraci správců front a další správu sítě. Mohou být použity k řešení problému složité správy distribuovaných sítí, zvláště když rostou sítě ve velikosti a složitosti sítě.

Programovatelné formáty příkazů jsou podporovány:

-  IBM MQ for AIX
-  IBM MQ for IBM i
-  položky IBM MQ pro Linux
-  IBM MQ for Solaris
-  IBM MQ for Windows
-  IBM MQ for z/OS

## Řešení problémů PCF

Administrativa distribuovaných sítí může být složitá. Problémy správy se stále zvětšují, neboť se zvyšují velikost a složitost sítí.

Příklady administrace, které jsou specifické pro systém zpráv a front zpráv, zahrnují:

- Správa prostředků.  
Například vytvoření a odstranění fronty.
- Monitorování výkonu.  
Příklad: Maximální hloubka fronty nebo četnost zpráv.
- Kontrola.  
Například ladění parametrů fronty, jako je maximální hloubka fronty, maximální délka zprávy a povolení a zakázání front.
- Směrování zpráv.  
Definice alternativních cest prostřednictvím sítě.

Pomocí příkazů IBM MQ PCF lze zjednodušit administraci správce front a další administraci sítě. Příkazy PCF umožňují použít jednu aplikaci k provedení síťové administrace z jednoho správce front v rámci sítě.

## Co jsou PCFs?

PCFs definují zprávy příkazu a odpovědi, které lze vyměňovat mezi programem a libovolným správcem front (který podporuje PCFs) v síti. Můžete použít příkazy PCF v aplikačním programu správy systému pro administraci objektů produktu IBM MQ : objekty ověřovacích informací, kanály, listenery kanálů, seznamy názvů, definice procesů, správce front, fronty, služby a paměťové třídy. Aplikace může pracovat



z jednoho místa v síti a sdělovat informace o příkazu a odpovědi s libovolným správcem front, lokálním nebo vzdáleným, pomocí lokálního správce front.


Každý správce front má frontu administrace se standardním názvem fronty a vaše aplikace může odesílat zprávy příkazu PCF do této fronty. Každý správce front má také příkazový server pro obsluhu příkazových zpráv z fronty administrace. Zprávy příkazu PCF proto mohou být zpracovány libovolným správcem front v síti a data odpovědi mohou být vrácena do vaší aplikace pomocí uvedené fronty odpovědí. Příkazy PCF a zprávy odpovědí jsou odesílány a přijímány s použitím běžného rozhraní MQI (Message Queue Interface).

Seznam dostupných příkazů PCF včetně jejich parametrů naleznete v části [Definice formátů Programovatelných příkazů](#).

## Použití uživatelem programovatelných formátů příkazů IBM MQ

PCF můžete použít v programu správy systému pro vzdálenou administraci IBM MQ .

Tento oddíl obsahuje:


- [“Zprávy příkazu PCF” na stránce 25](#)
- [“Odpovědi příkazu PCF v produktu IBM MQ” na stránce 28](#)
-  [“Rozšířené odpovědi” na stránce 30](#)
- [Pravidla pro pojmenování IBM MQ objects](#)
- [“Kontrola oprávnění pro příkazy PCF v produktu IBM MQ” na stránce 31](#)


### Zprávy příkazu PCF

Zprávy příkazu PCF se skládají ze záhlaví PCF, parametrů identifikovaných v tomto záhlaví a také uživatelem definovaných dat zprávy. Zprávy jsou vydávány pomocí volání rozhraní fronty zpráv.

Každý příkaz a jeho parametry jsou odeslány jako samostatná příkazová zpráva obsahující záhlaví PCF následovaná počtem struktur parametrů; podrobnosti o záhlaví PCF viz záhlaví MQCFH-PCF a v případě příkladu struktury parametrů viz MQCFST-Parametr řetězce PCF-PCF. Hlavička PCF identifikuje příkaz a počet struktur parametrů, které následují ve stejné zprávě. Každá struktura parametrů poskytuje parametr příkazu.

Odpovědi na příkazy, generované příkazovým serverem, mají podobnou strukturu. Existuje hlavička PCF, za kterou následuje řada struktur parametrů. Odpovědi se mohou skládat z více než jedné zprávy, ale příkazy se vždy skládají pouze z jedné zprávy.

 V systému [Multiplatforms](#)se fronta, do níž jsou odesílány příkazy PCF, vždy nazývá `SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE`.

 V z/OS jsou příkazy odeslány do `SYSTEM.COMMAND.INPUT`, ačkoli `SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE` může být alias pro tuto frontu. Příkazový server obsluhující tuto frontu odesílá odpovědi do fronty definované poli `ReplyToQ` a `ReplyToQMGr` v deskriptoru zprávy příslušné zprávě příkazu.

### Jak zadat zprávy příkazu PCF

Běžné volání rozhraní MQI (Message Queue Interface), MQPUT, MQGET, atd. lze použít k umístění a načtení zpráv příkazu PCF a odpovědí na zprávy z jejich front a z jejich front.

#### Poznámka:

Ujistěte se, že je příkazový server spuštěný v cílovém správci front, aby mohl příkaz PCF zpracovat na daném správci front.

Seznam dodaných hlavičkového souboru najdete v tématu [IBM MQ COPY, header, include a module files](#).

## Deskriptor zpráv pro příkaz PCF

Deskriptor zpráv IBM MQ je plně zdokumentován v [deskriptoru MQMD-Message](#).

Zpráva příkazu PCF obsahuje následující pole v deskriptoru zprávy:

### Sestava

Libovolná platná hodnota, jak je požadováno.

### MsgType

Toto pole musí být MQMT\_REQUEST, aby se označilo, že zpráva vyžaduje odpověď.

### Vypršení


Libovolná platná hodnota, jak je požadováno.

### Zpětná vazba

Nastavit na hodnotu MQFB\_NONE

### Kódování

Pokud odesíláte do jednoho z následujících systémů, nastavte toto pole na kódování použité pro data zprávy; konverze se provede, je-li to nutné:

-  IBM i
-  Linux
-  UNIX
-  Windows

### CodedCharSetId

Pokud odesíláte do jednoho z následujících systémů, nastavte toto pole na identifikátor kódované znakové sady použitý pro data zprávy; převod se provede, je-li to nutné:

-  IBM i
-  Linux
-  UNIX
-  Windows

### Formát

Nastavit na MQFMT\_ADMIN.

### Priorita

Libovolná platná hodnota, jak je požadováno.

### Trvání

Libovolná platná hodnota, jak je požadováno.

### MsgId

Odesílající aplikace může určit libovolnou hodnotu, nebo může být zadána hodnota MQMI\_NONE, která požádá správce front o vygenerování jedinečného identifikátoru zprávy.

### CorrelId

Odesílající aplikace může určovat libovolnou hodnotu, nebo lze zadat hodnotu MQCI\_NONE, která udává, že neexistuje žádný identifikátor korelace.

### ReplyToQ

Název fronty, která má přijmout odezvu.

### ReplyToQMgr

Název správce front pro odezvu (nebo prázdný).

### Pole kontextu zprávy

Tato pole lze podle potřeby nastavit na libovolné platné hodnoty. Obvykle je volba Vložit zprávu MQPMO\_DEFAULT\_CONTEXT použita k nastavení polí kontextu zprávy na výchozí hodnoty.

Používáte-li strukturu MQMD version-2 , musíte nastavit následující dodatečná pole:

**GroupId**

Nastavit na hodnotu MQGI\_NONE

**MsgSeqNumber**

Nastavit na 1

**Offset**

Nastavit na hodnotu 0

**MsgFlags**

Nastavit na MQMF\_NONE

**OriginalLength**

Nastavit na MQOL\_UNDEFINED

## Odesílání uživatelských dat

Struktury PCF lze také použít k odeslání uživatelem definovaných dat zprávy. V tomto případě musí být pole deskriptoru zpráv *Format* nastaveno na MQFMT\_PCF.

### Odesílání a příjem zpráv PCF v určené frontě

#### Odesílání zpráv PCF do určené fronty

Chcete-li odeslat zprávu do určené fronty, volání funkce mqPutpřevede obsah uvedeného balíku do zprávy PCF a odešle zprávu do určené fronty. Obsah vaku se po zavolání nemění.

Jako vstup pro toto volání musíte dodat:

- Popisovač připojení MQI.
- Popisovač objektu pro frontu, na které má být zpráva umístěna.
- Deskriptor zprávy. Další informace o deskriptoru zpráv viz [MQMD-Message descriptor](#).
- Volby vložení zprávy pomocí struktury MQPMO. Další informace o struktuře MQPMO naleznete v tématu [Volby MQPMO-Put-message](#).
- Manipulátor balíku, který má být převeden na zprávu.

**Poznámka:** Pokud balík obsahuje zprávu administrace a bylo použito dotazové volání mqAddk vložení hodnot do balíku, hodnota datové položky MQIASY\_COMMAND musí být příkaz INQUIRE rozpoznávaný rozhraním MQAI.

Úplný popis volání objektu mqPutBag naleznete v části [mqPutBag](#).

#### Příjem zpráv PCF z uvedené fronty

Chcete-li přijmout zprávu z uvedené fronty, volání funkce mqGetBag získá zprávu PCF z určené fronty a převede data zprávy na datový balík.

Jako vstup pro toto volání musíte dodat:

- Popisovač připojení MQI.
- Popisovač objektu fronty, ze které má být přečtena zpráva.
- Deskriptor zprávy. V rámci struktury MQMD musí být parametrem **Format** hodnota MQFMT\_ADMIN, MQFMT\_EVENT nebo MQFMT\_PCF.

**Poznámka:** Je-li zpráva přijata v rámci pracovní jednotky (tj. s volbou MQGMO\_SYNCPOINT) a zpráva má nepodporovaný formát, může být jednotka práce vrácena. Zpráva se pak znovu obnoví do fronty a lze ji načíst pomocí volání MQGET namísto volání objektu mqGetBag. Další informace o deskriptoru zpráv naleznete v tématu [MQGMO-Get-message options](#).

- Získejte volby zprávy pomocí struktury MQGMO. Další informace o struktuře MQGMO naleznete v příručce [MQMD-Message Descriptor](#).
- Popisovač balíku, který má obsahovat převedenou zprávu.

Úplný popis volání objektu mqGetBag naleznete v dokumentu [mqGetBag](#).

### **Odpovědi příkazu PCF v produktu IBM MQ**

V odpovědi na každý příkaz generuje příkazový server jednu nebo více zpráv odpovědí. Zpráva s odezvou má podobný formát jako příkazová zpráva.

Hlavička PCF má stejnou hodnotu identifikátoru příkazu jako příkaz, na který se jedná o odezvu (podrobnosti viz [záhlaví MQCFH-PCF](#)). Identifikátor zprávy a korelační identifikátor se nastavují podle voleb sestavy požadavku.

Je-li typ záhlaví PCF zprávy příkazu MQCFT\_COMMAND, vygenerují se pouze standardní odpovědi. Tyto příkazy jsou podporovány na všech platformách kromě z/OS. Starší aplikace nepodporují PCF v systému z/OS; Průzkumník IBM MQ Windows je jedna z těchto aplikací (IBM WebSphere MQ 6.0 nebo novější IBM MQ Explorer, podporuje PCF na systému z/OS).

Je-li typ záhlaví PCF zprávy příkazu MQCFT\_COMMAND\_XR, bude vygenerována buď rozšířená, nebo standardní odpověď. Tyto příkazy jsou podporovány na z/OS a na některých jiných platformách. Příkazy vydané v produktu z/OS generují pouze rozšířené odpovědi. Na jiných platformách může být vygenerován typ odezvy.

Pokud jeden příkaz uvádí generický název objektu, vrátí se samostatná odezva ve vlastní zprávě pro každý odpovídající objekt. Pro generování odezvy se s generickým názvem zachází jako s více individuálními příkazy (s výjimkou pole řízení MQCFC\_LAST nebo MQCFC\_NOT\_LAST). Jinak jedna zpráva příkazu vygeneruje jednu zprávu odezvy.

Určité odpovědi PCF mohou vrátit strukturu i v případě, že není vyžádáno. Tato struktura je zobrazena v definici odezvy ([Definice formátů Programovatelných příkazů](#)) jako *vždy vráceno*. Důvodem je, že pro tyto odezvy je nezbytné pojmenovat objekty v odpovědi, aby identifikovaly, na který objekt se data vztahují.

### **Deskriptor zpráv pro odezvu**

Zpráva odpovědi obsahuje následující pole v deskriptoru zprávy:

#### **MsgType**

Toto pole je MQMT\_REPLY.

#### **MsgId**

Toto pole je generováno správcem front.

#### **CorrelId**

Toto pole je generováno v souladu s volbami sestavy pro příkazovou zprávu.

#### **Formát**

Toto pole je MQFMT\_ADMIN.

#### **Kódování**

Nastavit na hodnotu MQENC\_NATIVE.

#### **CodedCharSetId**

Nastavit na hodnotu MQCCSI\_Q\_MGR.

#### **Trvání**

Stejně jako ve zprávě příkazu.

#### **Priorita**

Stejně jako ve zprávě příkazu.

Odezva se vygeneruje s MQPMO\_PASS\_IDENTITY\_CONTEXT.

### Standardní odezvy

Zprávy příkazu s typem záhlaví MQCFT\_COMMAND, jsou generovány standardní odpovědi. Tyto příkazy jsou podporovány na všech platformách kromě z/OS.

Existují tři typy standardní odpovědi:

- Odezva OK
- Odezva na chybu
- Odezva dat

### Odezva OK

Tato odezva se skládá ze zprávy, která začíná se záhlavím formátu příkazu, s polem *CompCode* MQCC\_OK nebo MQCC\_WARNING.

Pro MQCC\_OK je hodnota *Reason* MQRC\_NONE.

Pro funkci MQCC\_WARNING identifikuje produkt *Reason* charakter varování. V tomto případě může za záhlavím příkazového formátu následovat jedna nebo více varovných struktur parametrů odpovídajících tomuto kódu příčiny.

V obou případech může pro příkaz dotazu následovat další struktury parametrů, jak je popsáno v následujících sekcích.

### Odezva na chybu

Pokud má příkaz chybu, odešle se jedna nebo více chybových zpráv o chybě (více než jedna může být odeslána dokonce i pro příkaz, který by normálně měl pouze jednu zprávu odezvy). Tyto chybové zprávy odpovědí mají nastavitodpovídající nastavení MQCFC\_LAST nebo MQCFC\_NOT\_LAST.

Každá taková zpráva začíná hlavičkou formátu odezvy, s hodnotou *CompCode* MQCC\_FAILED a polem *Reason*, které identifikuje konkrétní chybu. Každá zpráva obecně popisuje jinou chybu. Kromě toho má každá zpráva buď nula, nebo jednu (nikdy více než jednu) strukturu chybových parametrů, které následují za záhlavím. Tato struktura parametru, pokud existuje jedna, je struktura MQCFIN, s polem *Parameter* obsahujícím jednu z následujících možností:

- MQIACF\_PARAMETER\_ID

Pole *Value* ve struktuře je identifikátor parametru pro parametr, který byl chybný (například MQCA\_Q\_NAME).

- MQIACF\_ERROR\_ID

Tato hodnota se používá s hodnotou *Reason* (v záhlaví příkazového formátu) MQRC\_UNEXPECTED\_ERROR. Pole *Value* ve struktuře MQCFIN představuje neočekávaný kód příčiny přijatý příkazovým serverem.

- MQIACF\_SELEC

Tato hodnota se vyskytne, pokud struktura seznamu (MQCFIL) odeslaná s příkazem obsahuje duplicitní selektor nebo ten, který není platný. Pole *Reason* v záhlaví příkazového formátu identifikuje chybu a pole *Value* ve struktuře MQCFIN představuje hodnotu parametru ve struktuře MQCFIL příkazu, který byl v chybě.

- MQIACF\_ERROR\_OFFSET

Tato hodnota se vyskytne, když se vyskytne chyba porovnání dat v příkazu kanálu ping. Pole *Value* ve struktuře je posunutí chyby porovnání kanálu Ping kanálu.

- MQIA\_CODE\_CHAR\_SET\_ID

Tato hodnota se vyskytne, když identifikátor kódované znakové sady v deskriptoru zprávy přichází zprávy příkazu PCF neodpovídá identifikátoru cílového správce front. Pole *Value* ve struktuře je identifikátor kódované znakové sady správce front.

Poslední (nebo jediná) chybová zpráva odezvy je souhrnná odpověď, s polem *CompCode* MQCC\_FAILED a polem *Reason* MQRCCF\_COMMAND\_FAILED. Tato zpráva nemá žádnou strukturu parametrů za záhlavím.

## Odezva dat

Tato odezva se skládá z odpovědi OK (jak je popsáno výše) na příkaz dotazu. Po odpovědi na OK následují další struktury obsahující požadovaná data, jak je popsáno v tématu [Definice formátů Programovatelných příkazů](#).

Aplikace nesmí záviset na tom, že se tyto přídatné struktury parametrů vrátí v libovolném pořadí.

### Rozšířené odpovědi

Příkazy vydané v produktu z/OS generují rozšířené odpovědi.

Existují tři typy rozšířené odezvy:

- Odezva na zprávu s typem MQCFT\_XR\_MSG
- Odezva položky s typem MQCFT\_XR\_ITEM
- Souhrnná odezva s typem MQCFT\_XR\_SUMMARY

Každý příkaz může generovat jednu nebo více sad odpovědí. Každá sada odpovědí se skládá z jedné nebo více zpráv, číslovaných postupně od 1 v poli *MsgSeqNumber* záhlaví PCF. Hodnota pole *Control* poslední (nebo jediné) odezvy v každé sadě má hodnotu MQCFC\_LAST. Pro všechny ostatní odpovědi v sadě je tato hodnota MQCFC\_NOT\_LAST.

Jakákoli odezva může obsahovat jednu nebo více struktur MQCFBS, ve kterých je pole *Parameter* nastaveno na hodnotu MQBACF\_RESPONSE\_SET, přičemž hodnota je identifikátorem sady odpovědí. Identifikátory jsou jedinečné a identifikují sadu odpovědí, které obsahují odpověď. Pro každou sadu odpovědí existuje struktura MQCFBS, která ji identifikuje.

Rozšířené odezvy mají alespoň dvě struktury parametrů:

- Struktura MQCFBS s polem *Parameter* nastaveným na hodnotu MQBACF\_RESPONSE\_ID. Hodnota v tomto poli je identifikátorem sady odpovědí, ke které odpověď patří. Identifikátor v první sadě je libovolný. V následujících sadách je identifikátor již dříve oznámen ve struktuře MQBACF\_RESPONSE\_SET.
- Struktura MQCFST s polem *Parameter* nastaveným na hodnotu MQCACF\_RESPONSE\_Q\_MGR\_NAME; hodnota je názvem správce front, ze kterého pochází sada odpovědí.

Mnoho odpovědí má další struktury parametrů a tyto struktury jsou popsány v následujících sekcích.

Nelze předem určit, kolik odpovědí je v jiné sadě než získávání odpovědí, dokud nebude nalezen soubor MQCFC\_LAST. Nelze předem určit, kolik sad odpovědí existuje, protože každá sada může obsahovat struktury MQBACF\_RESPONSE\_SET, které označují, že jsou generovány další sady.

## Rozšířené odpovědi na příkazy pro zjišťování

Dotazové příkazy normálně generují odezvu položky (typ MQCFT\_XR\_ITEM) pro každou nalezenou položku, která odpovídá zadaným kritériím vyhledávání. Odezva položky obsahuje pole *CompCode* v záhlaví s hodnotou MQCC\_TOK a pole *Reason* s hodnotou MQRC\_NONE. Obsahuje také další struktury parametrů popisující položku a její požadované atributy, jak je popsáno v tématu [Definice programovatelných formátů příkazů](#).

Pokud se položka nachází v chybě, má pole *CompCode* v záhlaví hodnotu MQCC\_FAILED a pole *Reason* identifikuje konkrétní chybu. K identifikaci položky jsou zahrnuty další struktury parametrů.

Určité příkazy zjišťování mohou vracet obecné odpovědi (ne specifické pro název) spolu s odpověďmi na položku. Tyto odpovědi jsou informativní nebo chybové, odezvy typu MQCFT\_XR\_MSG.

Pokud je příkaz Inquire úspěšný, může být volitelně i souhrnná odezva (typ MQCFT\_XR\_SUMMARY) s hodnotou *CompCode* MQCC\_OK a hodnota pole *Reason* MQRC\_NONE.

Pokud příkaz Inquire selže, mohou být vráceny odpovědi na položky a volitelně může existovat souhrnná odezva (typ MQCFT\_XR\_SUMMARY) s hodnotou *CompCode* MQCC\_FAILED a hodnota pole *Reason* MQRCCF\_COMMAND\_FAILED.

## Rozšířené odpovědi na jiné příkazy než Inquire

Úspěšné příkazy generují odpovědi na zprávy, v nichž má pole *CompCode* v záhlaví hodnotu MQCC\_OK a pole *Reason* má hodnotu MQRC\_NONE. Vždy existuje alespoň jedna zpráva, může to být informační (MQCFT\_XR\_MSG) nebo souhrn (MQCFT\_XR\_SUMMARY). Mohou být volitelně i další informativní zprávy (typ MQCFT\_XR\_MSG). Každá informativní zpráva může zahrnovat několik dalších struktur parametrů s informacemi o příkazu; prohlédněte si popisy jednotlivých příkazů pro struktury, které se mohou vyskytnout.

Příkazy, které selžou při generování odezev chybových zpráv (typ MQCFT\_XR\_MSG), v nichž má pole *CompCode* v záhlaví hodnotu MQCC\_FAILED a pole *Reason* identifikuje konkrétní chybu. Každá zpráva může zahrnovat řadu dalších struktur parametrů s informacemi o chybě: prohlédněte si popisy jednotlivých chyb struktury, které se mohou vyskytnout. Může dojít k vygenerování odezev na informativní zprávy. Může se volitelně jednat o souhrnnou odpověď (MQCFT\_XR\_SUMMARY), s hodnotou *CompCode* MQCC\_FAILED a hodnotou pole *Reason* MQRCCF\_COMMAND\_FAILED.

## Rozšířené odpovědi na příkazy pomocí příkazu CommandScope

Pokud příkaz používá argument **CommandScope** nebo způsobí generování příkazu pomocí parametru **CommandScope**, existuje počáteční sada odpovědí od správce front, kde byl příkaz přijat. Poté je pro každého správce front, do kterého je příkaz směřován (pokud bylo vydáno více jednotlivých příkazů), vytvořena samostatná sada nebo sady odezev. Nakonec je v přijímajícím správci front nastavena odezva, která obsahuje celkovou souhrnnou odpověď (typ MQCFT\_XR\_SUMMARY). Struktura parametru MQCACF\_RESPONSE\_Q\_MGR\_NAME identifikuje správce front, který generuje každou sadu.


Počáteční sada odezvy má následující další struktury parametrů:

- MQIACF\_COMMAND\_INFO (MQCFIN). Možné hodnoty v této struktuře jsou MQCMDI\_CMDScope\_ACCEPTED nebo MQCMDI\_CMDScope\_GENERATED.
- MQIACF\_CMDScope\_Q\_MGR\_COUNT (MQCFIN). Tato struktura označuje počet správců front, do kterých je příkaz odeslán.

## Kontrola oprávnění pro příkazy PCF v produktu IBM MQ

Je-li zpracován příkaz PCF, použije se *UserIdentifier* z deskriptoru zpráv ve zprávě příkazu pro požadované kontroly oprávnění k objektu IBM MQ. Kontrola oprávnění se provádí na každé platformě jinak, jak je popsáno v tomto tématu.

Kontroly se provádějí na systému, na kterém je příkaz zpracováván; proto musí toto ID uživatele existovat na cílovém systému a musí mít požadovaná oprávnění ke zpracování příkazu. Pokud zpráva přišla ze vzdáleného systému, jedním ze způsobů, jak dosáhnout ID existujícího na cílovém systému, je mít odpovídající ID uživatele jak na lokálním tak i na vzdáleném systému.

**Poznámka:**  Informace o kontrole oprávnění na serveru z/OS najdete v tématu [Úloha 1: Identifikovat systémové parametry produktu z/OS](#).

## IBM MQ for IBM i



Aby bylo možné zpracovat libovolný příkaz PCF, musí mít ID uživatele oprávnění *dsp* pro objekt IBM MQ na cílovém systému.

Kromě toho jsou provedeny kontroly oprávnění objektu IBM MQ pro určité příkazy PCF, jak je zobrazeno v [Tabulka 2 na stránce 33](#).

Ve většině případů jsou tyto kontroly stejné kontroly jako kontroly prováděné ekvivalentním CL příkazy IBM MQ, které jsou vydány na lokálním systému. Další informace o mapování z oprávnění správce IBM

MQ na systémové oprávnění k produktu IBM i a o požadavcích na oprávnění pro příkazy CL produktu IBM MQ najdete v tématu [Nastavení zabezpečení v systému IBM i](#). Podrobnosti o zabezpečení týkající se uživatelských procedur jsou uvedeny v dokumentaci [Zabezpečení na úrovni odkazu pomocí uživatelské procedury zabezpečení](#).

**Chcete-li zpracovat jakýkoli z následujících příkazů**, ID uživatele musí být členem profilu skupiny QMQMADM:

- Odeslat signál Ping pro kanál
- Změnit kanál
- Kopírovat kanál
- Vytvořit kanál
- Odstranit kanál
- Resetovat kanál
- Vyřešit kanál
- Spustit kanál
- Ukončit kanál
- Spustit inicializátor kanálu
- Spustit modul listener kanálu

## IBM MQ for UNIX, Linux, and Windows



Aby bylo možné zpracovat libovolný příkaz PCF, musí mít ID uživatele oprávnění *dsp* pro objekt správce front v cílovém systému. Kromě toho jsou provedeny kontroly oprávnění objektu IBM MQ pro určité příkazy PCF, jak je zobrazeno v [Tabulka 2 na stránce 33](#).

**Chcete-li zpracovat kterýkoli z následujících příkazů**, musí ID uživatele patřit do skupiny *mqm*.

**Poznámka:** Pro Windows **pouze** může ID uživatele patřit do skupiny *Administrátoři* nebo skupiny *mqm*.

- Změnit kanál
- Kopírovat kanál
- Vytvořit kanál
- Odstranit kanál
- Odeslat signál Ping pro kanál
- Resetovat kanál
- Spustit kanál
- Ukončit kanál
- Spustit inicializátor kanálu
- Spustit modul listener kanálu
- Vyřešit kanál
- Reset klastru
- Aktualizovat klastr
- Pozastavit správce front
- Obnovit správce front

## IBM MQ Oprávnění k objektům pro více platformám





Tabulka 2. Oprávnění k objektu

<b>Příkaz</b>	<b>Oprávnění k objektu IBM MQ</b>	<b>Oprávnění třídy (pro typ objektu)</b>
Změnit ověřovací informace	dsp a chg	Není k dispozici.
Změnit kanál	dsp a chg	Není k dispozici.
Změnit modul listener kanálu	dsp a chg	Není k dispozici.
Změnit kanál připojení klienta	dsp a chg	Není k dispozici.
Změnit seznam názvů	dsp a chg	Není k dispozici.
Změnit proces	dsp a chg	Není k dispozici.
Změnit frontu	dsp a chg	Není k dispozici.
Změnit správce front	chg viz <i>poznámka 3 a poznámka 5</i>	Není k dispozici.
Změnit službu	dsp a chg	Není k dispozici.
Vymazat frontu	clr	Není k dispozici.
Kopírovat ověřovací informace	dsp	crt
Kopírovat ověřovací informace (Nahradit) viz <i>poznámka 1</i>	od: dsp to: chg	crt
Kopírovat kanál	dsp	crt
Kopírovat kanál (Nahradit) viz <i>poznámka 1</i>	od: dsp to: chg	crt
Kopírovat modul listener kanálu	dsp	crt
Kopírovat modul listener kanálu (Nahradit) viz <i>poznámka 1</i>	od: dsp to: chg	crt
Kopírovat kanál připojení klienta	dsp	crt
Kopírovat kanál připojení klienta (Nahradit) viz <i>poznámka 1</i>	od: dsp to: chg	crt
Kopírovat seznam názvů	dsp	crt
Zkopírovat seznam názvů (nahradit) viz <i>poznámka 1</i>	from: dsp to: dsp a chg	crt
Kopírovat proces	dsp	crt
Kopírovat proces (nahradit) viz <i>poznámka 1</i>	od: dsp to: chg	crt
Kopírovat frontu	dsp	crt
Kopírovat frontu (nahradit) viz <i>poznámka 1</i>	from: dsp to: dsp a chg	crt
Vytvořit ověřovací informace	( <i>systemové výchozí ověřovací informace</i> ) dsp	crt
Vytvořit ověřovací informace (Nahradit) viz <i>poznámka 1</i>	( <i>systemové výchozí ověřovací informace</i> ) dsp to: chg	crt
Vytvořit kanál	( <i>systemový výchozí kanál</i> ) dsp	crt

<i>Tabulka 2. Oprávnění k objektu (pokračování)</i>		
<b>Příkaz</b>	<b>Oprávnění k objektu IBM MQ</b>	<b>Oprávnění třídy (pro typ objektu)</b>
Vytvořit kanál (Nahradit) viz poznámka 1	(systémový výchozí kanál) dsp to: chg	crt
Vytvořit modul listener kanálu	(systémový výchozí modul listener) dsp	crt
Vytvořit modul listener kanálu (Nahradit) viz poznámka 1	(systémový výchozí modul listener) dsp to: chg	crt
Vytvořit kanál připojení klienta	(systémový výchozí kanál) dsp	crt
Vytvořit kanál připojení klienta (Nahradit) viz poznámka 1	(systémový výchozí kanál) dsp to: chg	crt
Vytvořit seznam názvů	(systémový výchozí seznam názvů) dsp	crt
Vytvořit seznam názvů (Nahradit) viz poznámka 1	(systémový výchozí seznam názvů) dsp to: dsp a chg	crt
Vytvořit proces	(systémový výchozí proces) dsp	crt
Vytvořit proces (Nahradit) viz poznámka 1	(systémový výchozí proces) dsp to: chg	crt
Vytvořit frontu	(systémová výchozí fronta) dsp	crt
Vytvořit frontu (nahradit) viz poznámka 1	(systémová výchozí fronta) dsp to: dsp a chg	crt
Vytvořit službu	(systémová výchozí fronta) dsp	crt
Vytvořit službu (Nahradit) viz poznámka 1	(systémová výchozí fronta) dsp to: chg	crt
Odstranit ověřovací informace	dsp a dlt	Není k dispozici.
Odstranit záznam oprávnění	(objekt správce front) chg viz poznámka 4	viz poznámka 4
Odstranit kanál	dsp a dlt	Není k dispozici.
Odstranit modul listener kanálu	dsp a dlt	Není k dispozici.
Odstranit kanál připojení klienta	dsp a dlt	Není k dispozici.
Odstranit seznam názvů	dsp a dlt	Není k dispozici.
Odstranit proces	dsp a dlt	Není k dispozici.
Odstranit frontu	dsp a dlt	Není k dispozici.
Odstranit službu	dsp a dlt	Není k dispozici.
Zjistit ověřovací informace	dsp	Není k dispozici.
Zjistit záznamy oprávnění	viz poznámka 4	viz poznámka 4
Zjistit kanál	dsp	Není k dispozici.
Zjistit modul listener kanálu	dsp	Není k dispozici.
Zjišťovat stav kanálu (pro <b>ChannelType</b> MQCHT_CLSSDR)	inq	Není k dispozici.
Zjistit kanál připojení klienta	dsp	Není k dispozici.

<i>Tabulka 2. Oprávnění k objektu (pokračování)</i>		
<b>Příkaz</b>	<b>Oprávnění k objektu IBM MQ</b>	<b>Oprávnění třídy (pro typ objektu)</b>
Zjistit seznam názvů	dsp	Není k dispozici.
Zjistit proces	dsp	Není k dispozici.
Zjistit frontu	dsp	Není k dispozici.
Zjistit správce front	<i>viz poznámka 3</i>	Není k dispozici.
Zjistit stav fronty	dsp	Není k dispozici.
Zjistit službu	dsp	Není k dispozici.
Odeslat signál Ping pro kanál	ctrl	Není k dispozici.
Odeslat signál Ping pro správce front	<i>viz poznámka 3</i>	Není k dispozici.
Aktualizovat správce front	(objekt správce front) chg	Není k dispozici.
Aktualizovat zabezpečení (pro <b>SecurityType</b> MQSECTYPE_SSL)	(objekt správce front) chg	Není k dispozici.
Resetovat kanál	ctrlx	Není k dispozici.
Obnovit správce front	(objekt správce front) chg	Není k dispozici.
Obnovit statistiku front	dsp a chg	Není k dispozici.
Vyřešit kanál	ctrlx	Není k dispozici.
Nastavit záznam oprávnění	<i>(objekt správce front) chg viz poznámka 4</i>	<i>viz poznámka 4</i>
Spustit kanál	ctrl	Není k dispozici.
Ukončit kanál	ctrl	Není k dispozici.
Zastavit připojení	(objekt správce front) chg	Není k dispozici.
Spustit listener	ctrl	Není k dispozici.
Ukončit listener	ctrl	Není k dispozici.
Spustit službu	ctrl	Není k dispozici.
Zastavit službu	ctrl	Není k dispozici.
Esc	<i>viz poznámka 2</i>	<i>viz poznámka 2</i>

**Notes:**

1. Tento příkaz se použije, pokud objekt, který má být nahrazen, existuje, jinak je kontrola oprávnění jako pro Vytvořit, nebo Kopírovat bez náhrady.
2. Požadované oprávnění je určeno pomocí příkazu MQSC definovaného řídicím textem a je ekvivalentem jednoho z předchozích příkazů.
3. Aby bylo možné zpracovat libovolný příkaz PCF, musí mít ID uživatele oprávnění dsp pro objekt správce front v cílovém systému.
4. Tento příkaz PCF je autorizován, pokud nebyl spuštěn příkazový server s parametrem -a. Při výchozím nastavení je příkazový server spuštěn při spuštění správce front a bez parametru -a. Další informace naleznete v tématu Odkaz na formáty programovatelných příkazů.

5. Udělení oprávnění k ID uživatele chg pro správce front poskytuje schopnost nastavit záznamy oprávnění pro všechny skupiny a uživatele. Neudělíte tomuto oprávnění běžným uživatelům nebo aplikacím.

Produkt IBM MQ také poskytuje některé výstupní body zabezpečení kanálu, takže můžete dodat vlastní uživatelské programy pro kontrolu zabezpečení. Další informace naleznete v tématu [Zobrazení kanálu](#).

Multi

## Použití rozhraní MQAI ke zjednodušení používání PCFs

Rozhraní IBM MQ Administration Interface (MQAI) je programovací rozhraní produktu IBM MQ, které je k dispozici na webové stránce AIX, IBM i, Linux, Solaris, a Windows. Provádí administrativní úlohy ve správci front produktu IBM MQ pomocí datových balíčků pro zpracování vlastností (nebo parametrů) objektů způsobem, který je snazší než použití Programovatelných formátů příkazů (PCFs).

Rozhraní MQAI provádí administrativní úlohy ve správci front prostřednictvím použití *datových balíčků*. Datové váčky umožňují manipulaci s vlastnostmi (nebo parametry) objektů způsobem, který je jednodušší než použití PCF.

Výhody použití rozhraní MQAI jsou následující:

### Zjednodušte použití zpráv PCF

MQAI je jednodušší způsob, jak spravovat IBM MQ. Pokud používáte rozhraní MQAI, nemusíte psát své vlastní zprávy PCF. Tím se vyvarujete problémů spojených se složitými datovými strukturami.

Chcete-li předávat parametry v programech zapsaných pomocí volání MQI, musí zpráva PCF obsahovat příkaz a podrobnosti o řetězci nebo celočíselných datech. Chcete-li tuto konfiguraci vytvořit ručně, musíte do svého programu přidat několik příkazů pro každou strukturu a musíte přidělit paměťový prostor. Tato úloha může být dlouhá a pracná.

Programy napsané pomocí rozhraní MQAI předávají parametry do příslušného datového balíku a vy potřebujete pouze jeden příkaz pro každou strukturu. Použití datových sáčků MQAI odstraňuje potřebu použití polí a přidělování paměti a poskytuje určitou míru izolace od podrobností PCF.

### Snadnější zpracování chybových podmínek

Je obtížné získat návratové kódy zpět z příkazů PCF. Rozhraní MQAI usnadňuje práci s programem za účelem zpracování chybových stavů.

### Výměna dat mezi aplikacemi

Data aplikace jsou odeslána ve formátu PCF a jsou komprimovaná a rozbalena rozhraním MQAI. Pokud se data zprávy skládají z celých čísel a znakových řetězců, můžete použít rozhraní MQAI k využití výhod vestavěného převodu dat produktu IBM MQ pro data PCF. Tím se vyvarujete nutnosti psát uživatelské procedury pro zápis dat.

Po vytvoření a naplnění datového balíku s daty můžete pomocí volání mqExecute odeslat zprávu příkazu administrace na příkazový server správce front. Toto volání čeká na všechny zprávy odezvy. Volání mqExecute zpracuje výměnu s příkazovým serverem a vrátí odpovědi v *vaku odezvy*.

## Příklady použití rozhraní MQAI

Následující ukázkové programy demonstrují použití rozhraní MQAI k provádění různých úloh:

- [amqsaicq.c](#): vytvořte lokální frontu.
- [amqsaiem.c](#): zobrazí události na obrazovce pomocí jednoduchého monitoru událostí.
- [amqsailq.c](#): vytiskne seznam všech lokálních front a jejich aktuálních hloubek.
- [amqsaicl.c](#): vytiskne seznam všech kanálů a jejich typů.

## Sestavení aplikace MQAI

Chcete-li sestavit aplikaci pomocí rozhraní MQAI, propojíte se stejnými knihovnami, jako jste udělali pro produkt IBM MQ. Informace o tom, jak sestavit aplikace produktu IBM MQ, najdete v tématu [Sestavení procedurální aplikace](#).

## Rady a tipy pro konfiguraci produktu IBM MQ pomocí rozhraní MQAI

Volání MQAI používá PCF zprávy k odeslání příkazů administrace na příkazový server místo přímého zpracování přímo s příkazovým serverem. Tipy pro konfiguraci produktu IBM MQ pomocí rozhraní MQAI lze najít v produktu [“Rady a tipy pro použití rozhraní MQAI ke konfiguraci produktu IBM MQ”](#) na stránce 37.

### Související odkazy

[Odkaz na rozhraní administrace IBM MQ](#)


## **Multi** Rady a tipy pro použití rozhraní MQAI ke konfiguraci produktu IBM MQ

Rozhraní IBM MQ Administration Interface (MQAI) používá PCF zprávy k odeslání příkazů administrace na příkazový server místo přímého zpracování přímo s příkazovým serverem. Zde jsou uvedeny některé tipy pro konfiguraci produktu IBM MQ pomocí rozhraní MQAI.

- Znakové řetězce v IBM MQ jsou vyplňovány mezerami na pevnou délku. Řetězce zakončené znakem C lze normálně zadávat jako vstupní parametry do programovacích rozhraní produktu IBM MQ .
- Chcete-li vymazat hodnotu řetězcového atributu, nastavte ji na jednu prázdnou hodnotu a nikoli na prázdný řetězec.
- Zvažte v předstihu atributy, které chcete změnit, a dotazujte se pouze na tyto atributy.
- Určité atributy nelze změnit, například název fronty nebo typ kanálu. Ujistěte se, že jste se pokusili změnit pouze ty atributy, které lze upravit. Prohlédněte si seznam požadovaných a volitelných parametrů pro specifický objekt změny PCF. Viz [Definice formátů Programovatelných příkazů](#).
- Pokud volání MQAI selže, vrátí se do vaku odezvy část podrobností o selhání. Další podrobnosti lze poté nalézt ve vnořeném balíku, ke kterému lze přistupovat pomocí selektoru MQHA\_BAG\_HANDLE. Například, pokud volání mqExecute selže s kódem příčiny MQRCCF\_COMMAND\_FAILED, vrátí se tyto informace v balíku odezvy. Možný důvod pro tento kód příčiny je, že zadaný selektor nebyl platný pro typ zprávy příkazu a tento detail informací se nachází ve vnořeném vaku, ke kterému lze přistupovat pomocí popisovače balíku.

Další informace o příkazu MQExecute viz [“Odeslání administračních příkazů na příkazový server qm pomocí volání mqExecute”](#) na stránce 71 .

Tento scénář ukazuje následující diagram:



## Multi Rozšířená témata MQAI

Informace o indexování, konverzi dat a používání deskriptoru zpráv

### Indexování

Indexy se používají při nahrazování nebo odebírání existujících datových položek z balíku za účelem uchování pořadí vložení.

### Převod dat

Řetězce obsažené v datovém balíku MQAI se mohou nacházet v různých kódovaných znakových sadách a tyto řetězce lze převést pomocí volání `mqSetInteger`.

### Použití deskriptoru zpráv

Volání MQAI generuje deskriptor zprávy, který je nastaven na počáteční hodnotu při vytvoření datového balíku.


## Multi Indexace v rozhraní MQAI

Indexy se používají při nahrazování nebo odebírání existujících datových položek z balíku. Existují tři typy indexování, které umožňují snadné načtení datových položek.

Každý selektor a hodnota v rámci datové položky v balíku mají tři přidružená čísla indexů:

- Index vztahující se k jiným položkám, které mají stejný selektor.
- Index vztahující se ke kategorii selektoru (uživatel nebo systém), ke kterému položka patří.
- Index vztahující se ke všem datovým položkám v tašce (uživatel a systém).

To umožňuje indexování podle selektorů uživatele, selektorů systému, nebo obojí, jak je zobrazeno v [Obrázek 3 na stránce 39](#).



Obrázek 3. Indexování

V produktu [Obrázek 3 na stránce 39](#) může uživatel položka 3 (selektor A) odkazovat na následující dvojice indexů:

- selektor A (ItemIndex 1)
- MQSEL\_ANY\_USER\_SELECTOR (ItemIndex 2)
- MQSEL\_ANY\_SELECTOR (itemIndex 3)

Index je založen na nuly jako pole v C; pokud existuje 'n' výskytů, index se pohybuje od nuly přes 'n-1' bez mezer.

Indexy se používají při nahrazování nebo odebrání existujících datových položek z balíku. Použijete-li tímto způsobem, bude zachováno pořadí vložení, ale mohou být ovlivněny indexy ostatních datových položek. Příklady této funkce viz [Změna informací v rámci balíku](#) a [Odstranění datových položek](#).

Tři typy indexování umožňují snadné načítání datových položek. Pokud například existují tři instance určitého selektoru v balíku, volání položek mqCount může spočítat počet instancí tohoto selektoru a volání mqInquire\* mohou určovat pouze tyto hodnoty, a to jak selektor, tak index. To je užitečné pro atributy, které mohou mít seznam hodnot, jako jsou některé z výhodů na kanálech.

### **Multi** Zpracování konverze dat v MQAI

Řetězce obsažené v datovém balíku MQAI se mohou nacházet v různých kódovaných znakových sadách. Tyto řetězce lze převést pomocí celočíselného volání mqSet.

Podobně jako zprávy PCF, řetězce obsažené v datovém balíku MQAI mohou být v různých kódovaných znakových sadách. Obvykle se všechny řetězce ve zprávě PCF nacházejí ve stejné kódové sadě znaků; tj. stejné nastavení jako správce front.

Každá řetězcová položka v datovém balíku obsahuje dvě hodnoty; samotný řetězec a CCSID. Řetězec, který je přidán do balíku, je získán z parametru **Buffer** volání mqAddString nebo mqSetString. Identifikátor CCSID se získá ze systémové položky obsahující selektor MQIASY\_CODED\_CHAR\_SET\_ID. To se označuje jako *CCSID balíku* a lze jej změnit pomocí volání mqSetInteger.

Když se dotazujete na hodnotu řetězce obsaženého v datovém balíku, CCSID je výstupní parametr z volání.

[Tabulka 3 na stránce 40](#) zobrazuje pravidla používaná při převádění datových pytlů do zpráv a naopak:

Tabulka 3. Zpracování CCSID

Volání MQAI	CCSID	Vstup pro volání	Výstup pro volání
<a href="#">mqBagToBuffer</a>	CCSID na balík ( <u>1</u> )	Ignorováno	Nezměněno
<a href="#">mqBagToBuffer</a>	Řetězcové CCSID v balíku	Použitá	Nezměněno
<a href="#">mqBagToBuffer</a>	Řetězcové CCSID ve vyrovnávací paměti	Nelze použít	Zkopírováno z řetězcových CCSID v balíku
<a href="#">mqBufferToBag</a>	CCSID na balík ( <u>1</u> )	Ignorováno	Nezměněno
<a href="#">mqBufferToBag</a>	Řetězcové CCSID ve vyrovnávací paměti	Použitá	Nezměněno
<a href="#">mqBufferToBagmqBufferToBag</a>	Řetězcové CCSID v balíku	Nelze použít	Zkopírováno z řetězcových CCSID ve vyrovnávací paměti
<a href="#">mqPutBag</a>	MQMD CCSID	Použitá	Nezměněno ( <u>2</u> )
<a href="#">mqPutBag</a>	CCSID na balík ( <u>1</u> )	Ignorováno	Nezměněno
<a href="#">mqPutBag</a>	Řetězcové CCSID v balíku	Použitá	Nezměněno
<a href="#">mqPutBag</a>	Řetězcové CCSID v odeslané zprávě	Nelze použít	Zkopírováno z řetězcových CCSID v balíku
<a href="#">mqGetBag</a>	MQMD CCSID	Používá se pro převod dat zprávy	Nastavit na CCSID vrácených dat ( <u>3</u> )
<a href="#">mqGetBag</a>	CCSID na balík ( <u>1</u> )	Ignorováno	Nezměněno
<a href="#">mqGetBag</a>	Řetězcové CCSID ve zprávě	Použitá	Nezměněno
<a href="#">mqGetBag</a>	Řetězcové CCSID v balíku	Nelze použít	Zkopírováno z řetězcových CCSID ve zprávě
<a href="#">mqExecute</a>	CCSID pro balík požadavků	Používá se pro deskriptor MQMD zprávy požadavku ( <u>4</u> )	Nezměněno
<a href="#">mqExecute</a>	CCSID pro vak odpovědi	Používá se pro konverzi dat zprávy odpovědi ( <u>4</u> )	Nastavit na CCSID vrácených dat ( <u>3</u> )
<a href="#">mqExecute</a>	Řetězcové CCSID v balíku požadavků	Používá se pro zprávu požadavku	Nezměněno
<a href="#">mqExecute</a>	Řetězcové CCSID v tašce odpovědi	Nelze použít	Zkopírováno z řetězcových CCSID ve zprávě odpovědi

**Notes:**

1. CCSID balíku je systémová položka se selektorem MQIASY\_CODED\_CHAR\_SET\_ID.
2. Hodnota MQCCSI\_Q\_MGR se změnila na aktuální identifikátor CCSID správce front.



3. Je-li požadována konverze dat, vrátí se CCSID vrácených dat stejná jako výstupní hodnota. Není-li konverze dat požadována, vrátí se CCSID vrácených dat stejná jako hodnota zprávy. Všimněte si, že pokud se požaduje konverze dat, žádná zpráva se nevrátí, ale selže.
4. Je-li CCSID MQCCSI\_DEFAULT, použije se CCSID správce front.

### Související pojmy

“Převod dat mezi kódovanými znakovými sadami” na stránce 206

Data zprávy v definovaných formátech produktu IBM MQ (známých také jako vestavěné formáty) mohou být převedena správcem front z jedné kódované znakové sady do jiné za předpokladu, že obě znakové sady souvisí s jedním jazykem nebo se skupinou podobných jazyků.

“Soubor ccsid\_part2.tbl” na stránce 209

Soubor ccsid\_part2.tbl se používá k dodání dalších informací o CCSID. Soubor ccsid\_part2.tbl nahrazuje soubor ccsid.tbl, který byl použit před IBM MQ 9.0.

### Multi Použití deskriptoru zpráv v MQAI

Deskriptor zprávy, který generuje volání MQAI, je nastaven na počáteční hodnotu při vytvoření datového balíku.

Typ příkazu PCF se získá z systémové položky se selektorem MQIASY\_TYPE. Při vytváření datového balíku se počáteční hodnota této položky nastavuje v závislosti na typu balíku, který vytvoříte:

Tabulka 4. Typ příkazu PCF	
Druh sáčku	Počáteční hodnota položky MQIASY_TYPE
MQCBO_ADMIN_BAG	PŘÍKAZ MQCFT_COMMAND
MQCBO_COMMAND_BAG	PŘÍKAZ MQCFT_COMMAND
MQCBO_*	UŽIVATEL MQCFT_USER

Když adaptér MQAI vygeneruje deskriptor zprávy, hodnoty použité v parametrech **Format** a **MsgType** závisí na hodnotě systémové položky se selektorem MQIASY\_TYPE, jak je zobrazeno v [Tabulka 4](#) na stránce 41.

Tabulka 5. Parametry formátu a MsgType deskriptoru MQMD		
Typ příkazu PCF	Formát	MsgType
PŘÍKAZ MQCFT_COMMAND	MQFMT_ADMIN	POŽADAVEK MQMT_REQUEST
SESTAVA MQCFT_REPORT	MQFMT_ADMIN	SESTAVA MQMT_REPORT
ODEZVA MQCFT_RESPONSE	MQFMT_ADMIN	MQMT_REPLY
MQCFT_TRACE_ROUTE	MQFMT_ADMIN	MQM_DATAGRAM
UDÁLOST MQCFT_EVENT	UDÁLOST MQFMT_EVENT	MQM_DATAGRAM
MQCFT_*	MQFMT_PCF	MQM_DATAGRAM

Tabulka 5 na stránce 41 ukazuje, že pokud vytvoříte administrativní balík nebo balík příkazů, *Format* deskriptoru zprávy je MQFMT\_ADMIN a *MsgType* je MQMT\_REQUEST. To je vhodné pro zprávu požadavku PCF odeslanou na příkazový server, když se odezva očekává zpět.

Ostatní parametry v deskriptoru zpráv mají hodnoty zobrazené v [Tabulka 6](#) na stránce 41.

Tabulka 6. Hodnoty deskriptoru zpráv	
Parametr	Hodnota
StrucId	ID_STRUKTURY MQM_STRUCT
Version	MQMD_VERSION_1

Tabulka 6. Hodnoty deskriptoru zpráv (pokračování)	
Parametr	Hodnota
<i>Report</i>	MQRO_NONE
<i>MsgType</i>	Viz téma <a href="#">Tabulka 5 na stránce 41</a>
<i>Expiry</i>	30 sekund (poznámka <a href="#">“1” na stránce 42</a> )
<i>Feedback</i>	MQFB_NONE
<i>Encoding</i>	MQENC_NATIVE
<i>CodedCharSetId</i>	závisí na CCSID balíku (poznámka <a href="#">“2” na stránce 42</a> )
<i>Format</i>	Viz téma <a href="#">Tabulka 5 na stránce 41</a>
<i>Priority</i>	MQPRI_PRIORITY_AS_Q_DEF
<i>Persistence</i>	MQPER_NOT_PERSISTENT
<i>MsgId</i>	MQMI_NONE
<i>CorrelId</i>	MQCI_NONE
<i>BackoutCount</i>	0
<i>ReplyToQ</i>	viz poznámka <a href="#">“3” na stránce 42</a>
<i>ReplyToQMgr</i>	prázdná

#### Notes:

1. Tato hodnota může být přepsána při volání `mqExecute` pomocí parametru **OptionsBag**. Další informace o tomto tématu naleznete v tématu [mqExecute](#).
2. Viz [“Zpracování konverze dat v MQAI” na stránce 39](#).
3. Název uživatelem zadané fronty odpovědí nebo dočasné dynamické fronty generované rozhraním MQAI pro zprávy typu MQMT\_REQUEST. Jinak prázdné místo.

## **Multi** Ukázkový program v jazyce C pro vytvoření lokální fronty (amqsaicq.c)

Ukázkový program v jazyce C `amqsaicq.c` vytvoří lokální frontu pomocí MQAI.

```

/*****
/*
/* Program name: AMQSAICQ.C
/*
/* Description: Sample C program to create a local queue using the
/* IBM MQ Administration Interface (MQAI).
/*
/* Statement: Licensed Materials - Property of IBM
/*
/* 84H2000, 5765-B73
/* 84H2001, 5639-B42
/* 84H2002, 5765-B74
/* 84H2003, 5765-B75
/* 84H2004, 5639-B43
/*
/* (C) Copyright IBM Corp. 1999, 2024.
/*
/*****
/*
/* Function:
/* AMQSAICQ is a sample C program that creates a local queue and is an
/* example of the use of the mqExecute call.
/*
/*****/

```

```

/*      - The name of the queue to be created is a parameter to the program.      */
/*      */
/*      - A PCF command is built by placing items into an MQAI bag.                */
/*      These are:-                                                                */
/*      - The name of the queue                                                  */
/*      - The type of queue required, which, in this case, is local.             */
/*      */
/*      - The mqExecute call is executed with the command MQCMD_CREATE_Q.         */
/*      The call generates the correct PCF structure.                            */
/*      The call receives the reply from the command server and formats into     */
/*      the response bag.                                                         */
/*      */
/*      - The completion code from the mqExecute call is checked and if there    */
/*      is a failure from the command server then the code returned by the      */
/*      command server is retrieved from the system bag that is                  */
/*      embedded in the response bag to the mqExecute call.                      */
/*      */
/*      Note: The command server must be running.                                */
/*      */
/*      */

/*****
/*
/* AMQSAICQ has 2 parameters - the name of the local queue to be created          */
/* - the queue manager name (optional)                                           */
/*
/*****
/*****
/* Includes
/*****
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>

#include <cmqc.h>          /* MQI          */
#include <cmqcfh.h>       /* PCF          */
#include <cmqbc.h>        /* MQAI         */

void CheckCallResult(MQCHAR *, MQLONG , MQLONG );
void CreateLocalQueue(MQHCONN, MQCHAR *);

int main(int argc, char *argv[])
{
    MQHCONN hConn;          /* handle to IBM MQ connection */
    MQCHAR QMName[MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH+1]=""; /* default QMgr name */
    MQLONG connReason;     /* MQCONN reason code */
    MQLONG compCode;       /* completion code */
    MQLONG reason;        /* reason code */

    /*****
    /* First check the required parameters
    /*****
    printf("Sample Program to Create a Local Queue\n");
    if (argc < 2)
    {
        printf("Required parameter missing - local queue name\n");
        exit(99);
    }

    /*****
    /* Connect to the queue manager
    /*****
    if (argc > 2)
        strncpy(QMName, argv[2], (size_t)MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH);
        MQCONN(QMName, &hConn, &compCode, &connReason);

    /*****
    /* Report reason and stop if connection failed
    /*****
    if (compCode == MQCC_FAILED)
    {
        CheckCallResult("MQCONN", compCode, connReason);
        exit( (int)connReason);
    }

    /*****
    /* Call the routine to create a local queue, passing the handle to the
    /* queue manager and also passing the name of the queue to be created.
    /*****
    CreateLocalQueue(hConn, argv[1]);

```

```

/*****
/* Disconnect from the queue manager if not already connected */
/*****
if (connReason != MQRC_ALREADY_CONNECTED)
{
    MQDISC(&hConn, &compCode, &reason);
    CheckCallResult("MQDISC", compCode, reason);
}
return 0;
}

/*****
/*
/* Function: CreateLocalQueue */
/* Description: Create a local queue by sending a PCF command to the command */
/* server. */
/*
/*****
/*
/* Input Parameters: Handle to the queue manager */
/* Name of the queue to be created */
/*
/* Output Parameters: None */
/*
/* Logic: The mqExecute call is executed with the command MQCMD_CREATE_Q. */
/* The call generates the correct PCF structure. */
/* The default options to the call are used so that the command is sent */
/* to the SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE. */
/* The reply from the command server is placed on a temporary dynamic */
/* queue. */
/* The reply is read from the temporary queue and formatted into the */
/* response bag. */
/*
/* The completion code from the mqExecute call is checked and if there */
/* is a failure from the command server then the code returned by the */
/* command server is retrieved from the system bag that is */
/* embedded in the response bag to the mqExecute call. */
/*
/*****
void CreateLocalQueue(MQHCONN hConn, MQCHAR *qName)
{
    MQLONG reason; /* reason code */
    MQLONG compCode; /* completion code */
    MQHBAG commandBag = MQHB_UNUSABLE_HBAG; /* command bag for mqExecute */
    MQHBAG responseBag = MQHB_UNUSABLE_HBAG; /* response bag for mqExecute */
    MQHBAG resultBag; /* result bag from mqExecute */
    MQLONG mqExecuteCC; /* mqExecute completion code */
    MQLONG mqExecuteRC; /* mqExecute reason code */

    printf("\nCreating Local Queue %s\n\n", qName);

    /*****
    /* Create a command Bag for the mqExecute call. Exit the function if the */
    /* create fails. */
    /*****
    mqCreateBag(MQCBO_ADMIN_BAG, &commandBag, &compCode, &reason);
    CheckCallResult("Create the command bag", compCode, reason);
    if (compCode !=MQCC_OK)
        return;

    /*****
    /* Create a response Bag for the mqExecute call, exit the function if the */
    /* create fails. */
    /*****
    mqCreateBag(MQCBO_ADMIN_BAG, &responseBag, &compCode, &reason);
    CheckCallResult("Create the response bag", compCode, reason);
    if (compCode !=MQCC_OK)
        return;

    /*****
    /* Put the name of the queue to be created into the command bag. This will */
    /* be used by the mqExecute call. */
    /*****
    mqAddString(commandBag, MQCA_Q_NAME, MQBL_NULL_TERMINATED, qName, &compCode,
        &reason);
    CheckCallResult("Add q name to command bag", compCode, reason);

    /*****
    /* Put queue type of local into the command bag. This will be used by the */
    /* mqExecute call. */

```

```

/*****/
mqAddInteger(commandBag, MQIA_Q_TYPE, MQQT_LOCAL, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Add q type to command bag", compCode, reason);

/*****/
/* Send the command to create the required local queue. */
/* The mqExecute call will create the PCF structure required, send it to */
/* the command server and receive the reply from the command server into */
/* the response bag. */
/*****/
mqExecute(hConn, /* IBM MQ connection handle */
          MQCMD_CREATE_Q, /* Command to be executed */
          MQHB_NONE, /* No options bag */
          commandBag, /* Handle to bag containing commands */
          responseBag, /* Handle to bag to receive the response */
          MQHO_NONE, /* Put msg on SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE */
          MQHO_NONE, /* Create a dynamic q for the response */
          &compCode, /* Completion code from the mqExecute */
          &reason); /* Reason code from mqExecute call */

if (reason == MQRC_CMD_SERVER_NOT_AVAILABLE)
{
    printf("Please start the command server: <strmqcsv QMgrName>\n");
    MQDISC(&hConn, &compCode, &reason);
    CheckCallResult("MQDISC", compCode, reason);
    exit(98);
}

/*****/
/* Check the result from mqExecute call and find the error if it failed. */
/*****/
if ( compCode == MQCC_OK )
    printf("Local queue %s successfully created\n", qName);
else
{
    printf("Creation of local queue %s failed: Completion Code = %d\n",
          qName, compCode, reason);
    if (reason == MQRCCF_COMMAND_FAILED)
    {
        /*****/
        /* Get the system bag handle out of the mqExecute response bag. */
        /* This bag contains the reason from the command server why the */
        /* command failed. */
        /*****/
        mqInquireBag(responseBag, MQHA_BAG_HANDLE, 0, &resultBag, &compCode,
                    &reason);
        CheckCallResult("Get the result bag handle", compCode, reason);

        /*****/
        /* Get the completion code and reason code, returned by the command */
        /* server, from the embedded error bag. */
        /*****/
        mqInquireInteger(resultBag, MQIASY_COMP_CODE, MQIND_NONE, &mqExecuteCC,
                        &compCode, &reason);
        CheckCallResult("Get the completion code from the result bag",
                        compCode, reason);
        mqInquireInteger(resultBag, MQIASY_REASON, MQIND_NONE, &mqExecuteRC,
                        &compCode, &reason);
        CheckCallResult("Get the reason code from the result bag", compCode,
                        reason);
        printf("Error returned by the command server: Completion code = %d :
              Reason = %d\n", mqExecuteCC, mqExecuteRC);
    }
}

/*****/
/* Delete the command bag if successfully created. */
/*****/
if (commandBag != MQHB_UNUSABLE_HBAG)
{
    mqDeleteBag(&commandBag, &compCode, &reason);
    CheckCallResult("Delete the command bag", compCode, reason);
}

/*****/
/* Delete the response bag if successfully created. */
/*****/
if (responseBag != MQHB_UNUSABLE_HBAG)
{
    mqDeleteBag(&responseBag, &compCode, &reason);
    CheckCallResult("Delete the response bag", compCode, reason);
}

```

```

} /* end of CreateLocalQueue */

/*****
/*
/* Function: CheckCallResult
/*
/*****
/*
/* Input Parameters: Description of call
/* Completion code
/* Reason code
/*
/* Output Parameters: None
/*
/* Logic: Display the description of the call, the completion code and the
/* reason code if the completion code is not successful
/*
/*****
void CheckCallResult(char *callText, MQLONG cc, MQLONG rc)
{
    if (cc != MQCC_OK)
        printf("%s failed: Completion Code = %d :
                Reason = %d\n", callText, cc, rc);
}
}

```

## Multi Ukázkový program v jazyce C pro zobrazení událostí pomocí monitoru událostí (amqsaiem.c)

Ukázkový program v jazyce C amqsaiem.c demonstruje základní monitor událostí pomocí MQAI.

```

/*****
/*
/* Program name: AMQSAIEM.C
/*
/* Description: Sample C program to demonstrate a basic event monitor
/* using the IBM MQ Admin Interface (MQAI).
/* Licensed Materials - Property of IBM
/*
/* 63H9336
/* (c) Copyright IBM Corp. 1999, 2024. All Rights Reserved.
/*
/* US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or
/* disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with
/* IBM Corp.
/*****
/*
/* Function:
/* AMQSAIEM is a sample C program that demonstrates how to write a simple
/* event monitor using the mqGetBag call and other MQAI calls.
/*
/* The name of the event queue to be monitored is passed as a parameter
/* to the program. This would usually be one of the system event queues:-
/* SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT Queue Manager events
/* SYSTEM.ADMIN.PERFM.EVENT Performance events
/* SYSTEM.ADMIN.CHANNEL.EVENT Channel events
/* SYSTEM.ADMIN.LOGGER.EVENT Logger events
/*
/* To monitor the queue manager event queue or the performance event queue,
/* the attributes of the queue manager need to be changed to enable
/* these events. For more information about this, see Part 1 of the
/* Programmable System Management book. The queue manager attributes can
/* be changed using either MQSC commands or the MQAI interface.
/* Channel events are enabled by default.
/*
/* Program logic
/* Connect to the Queue Manager.
/* Open the requested event queue with a wait interval of 30 seconds.
/* Wait for a message, and when it arrives get the message from the queue
/* and format it into an MQAI bag using the mqGetBag call.
/* There are many types of event messages and it is beyond the scope of
/* this sample to program for all event messages. Instead the program
/* prints out the contents of the formatted bag.
/* Loop around to wait for another message until either there is an error
/* or the wait interval of 30 seconds is reached.
/*
/*****

```

```

/*****
/*
/* AMQSAIEM has 2 parameters - the name of the event queue to be monitored
/* - the queue manager name (optional)
/*
/*
/*****

/*****
/* Includes
/*****
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>

#include <cmqc.h>          /* MQI          */
#include <cmqcfc.h>       /* PCF        */
#include <cmqbc.h>        /* MQAI       */

/*****
/* Macros
/*****
#if MQAT_DEFAULT == MQAT_WINDOWS_NT
#define Int64 "I64"
#elif defined(MQ_64_BIT)
#define Int64 "l"
#else
#define Int64 "ll"
#endif

/*****
/* Function prototypes
/*****
void CheckCallResult(MQCHAR *, MQLONG , MQLONG);
void GetQEvents(MQHCONN, MQCHAR *);
int PrintBag(MQHBAG);
int PrintBagContents(MQHBAG, int);

/*****
/* Function: main
/*****
int main(int argc, char *argv[])
{
    MQHCONN hConn;          /* handle to connection */
    MQCHAR QMName[MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH+1]=""; /* default QM name      */
    MQLONG reason;         /* reason code          */
    MQLONG connReason;     /* MQCONN reason code   */
    MQLONG compCode;       /* completion code      */

    /*****
    /* First check the required parameters
    /*****
    printf("Sample Event Monitor (times out after 30 secs)\n");
    if (argc < 2)
    {
        printf("Required parameter missing - event queue to be monitored\n");
        exit(99);
    }

    /*****
    /* Connect to the queue manager
    /*****
    if (argc > 2)
        stncpy(QMName, argv[2], (size_t)MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH);
    MQCONN(QMName, &hConn, &compCode, &connReason);
    /*****
    /* Report the reason and stop if the connection failed
    /*****
    if (compCode == MQCC_FAILED)
    {
        CheckCallResult("MQCONN", compCode, connReason);
        exit( (int)connReason);
    }

    /*****
    /* Call the routine to open the event queue and format any event messages
    /* read from the queue.
    /*****
    GetQEvents(hConn, argv[1]);

    /*****
    /* Disconnect from the queue manager if not already connected
    /*****

```

```

/*****
if (connReason != MQRC_ALREADY_CONNECTED)
{
    MQDISC(&hConn, &compCode, &reason);
    CheckCallResult("MQDISC", compCode, reason);
}

return 0;

}

/*****
/*
/* Function: CheckCallResult
/*
/*
/*****
/*
/* Input Parameters: Description of call
/* Completion code
/* Reason code
/*
/* Output Parameters: None
/*
/* Logic: Display the description of the call, the completion code and the
/* reason code if the completion code is not successful
/*
/*
/*****
void CheckCallResult(char *callText, MQLONG cc, MQLONG rc)
{
    if (cc != MQCC_OK)
        printf("%s failed: Completion Code = %d : Reason = %d\n",
            callText, cc, rc);
}

}

/*****
/*
/* Function: GetQEvents
/*
/*
/*****
/*
/* Input Parameters: Handle to the queue manager
/* Name of the event queue to be monitored
/*
/* Output Parameters: None
/*
/* Logic: Open the event queue.
/* Get a message off the event queue and format the message into
/* a bag.
/* A real event monitor would need to be programmed to deal with
/* each type of event that it receives from the queue. This is
/* outside the scope of this sample, so instead, the contents of
/* the bag are printed.
/* The program waits for 30 seconds for an event message and then
/* terminates if no more messages are available.
/*
/*
/*****
void GetQEvents(MQHCONN hConn, MQCHAR *qName)
{
    MQLONG openReason; /* MQOPEN reason code
    MQLONG reason; /* reason code
    MQLONG compCode; /* completion code
    MQHOBJS eventQueue; /* handle to event queue

    MQHBAG eventBag = MQHB_UNUSABLE_HBAG; /* event bag to receive event msg
    MQOD od = {MQOD_DEFAULT}; /* Object Descriptor
    MQMD md = {MQMD_DEFAULT}; /* Message Descriptor
    MQGMO gmo = {MQGMO_DEFAULT}; /* get message options
    MQLONG bQueueOK = 1; /* keep reading msgs while true

    /*****
    /* Create an Event Bag in which to receive the event.
    /* Exit the function if the create fails.
    /*****
    mqCreateBag(MQCBO_USER_BAG, &eventBag, &compCode, &reason);
    CheckCallResult("Create event bag", compCode, reason);
    if (compCode !=MQCC_OK)
        return;

    /*****
    /* Open the event queue chosen by the user
    /*****

```



```

strcpy(od.ObjectName, qName, (size_t)MQ_Q_NAME_LENGTH);
MQOPEN(hConn, &od, MQOO_INPUT_AS_Q_DEF+MQOO_FAIL_IF_QUIESCING, &eventQueue,
&compCode, &openReason);
CheckCallResult("Open event queue", compCode, openReason);

/*****
/* Set the GMO options to control the action of the get message from the
/* queue.
*****/
gmo.WaitInterval = 30000; /* 30 second wait for message
gmo.Options = MQGMO_WAIT + MQGMO_FAIL_IF_QUIESCING + MQGMO_CONVERT;
gmo.Version = MQGMO_VERSION_2; /* Avoid need to reset Message ID
gmo.MatchOptions = MQMO_NONE; /* and Correlation ID after every
/* mqGetBag

/*****
/* If open fails, we cannot access the queue and must stop the monitor.
*****/
if (compCode != MQCC_OK)
    bQueueOK = 0;

/*****
/* Main loop to get an event message when it arrives
*****/
while (bQueueOK)
{
    printf("\nWaiting for an event\n");

    /*****
    /* Get the message from the event queue and convert it into the event
    /* bag.
    *****/
    mqGetBag(hConn, eventQueue, &md, &gmo, eventBag, &compCode, &reason);

    /*****
    /* If get fails, we cannot access the queue and must stop the monitor.
    *****/
    if (compCode != MQCC_OK)
    {
        bQueueOK = 0;

        /*****
        /* If get fails because no message available then we have timed out,
        /* so report this, otherwise report an error.
        *****/
        if (reason == MQRC_NO_MSG_AVAILABLE)
        {
            printf("No more messages\n");
        }
        else
        {
            CheckCallResult("Get bag", compCode, reason);
        }
    }

    /*****
    /* Event message read - Print the contents of the event bag
    *****/
    else
    {
        if ( PrintBag(eventBag) )
            printf("\nError found while printing bag contents\n");
    } /* end of msg found */
} /* end of main loop */

/*****
/* Close the event queue if successfully opened
*****/
if (openReason == MQRC_NONE)
{
    MQCLOSE(hConn, &eventQueue, MQCO_NONE, &compCode, &reason);
    CheckCallResult("Close event queue", compCode, reason);
}

/*****
/* Delete the event bag if successfully created.
*****/
if (eventBag != MQHB_UNUSABLE_HBAG)
{
    mqDeleteBag(&eventBag, &compCode, &reason);
    CheckCallResult("Delete the event bag", compCode, reason);
}

```

```

} /* end of GetQEvents */

/*****
/*
/* Function: PrintBag
/*
/*****
/*
/* Input Parameters: Bag Handle
/*
/* Output Parameters: None
/*
/* Returns: Number of errors found
/*
/* Logic: Calls PrintBagContents to display the contents of the bag.
/*
/*****

int PrintBag(MQHBAG dataBag)
{
    int errors;

    printf("\n");
    errors = PrintBagContents(dataBag, 0);
    printf("\n");

    return errors;
}

/*****
/*
/* Function: PrintBagContents
/*
/*****
/*
/* Input Parameters: Bag Handle
/* Indentation level of bag
/*
/* Output Parameters: None
/*
/* Returns: Number of errors found
/*
/* Logic: Count the number of items in the bag
/* Obtain selector and item type for each item in the bag.
/* Obtain the value of the item depending on item type and display the
/* index of the item, the selector and the value.
/* If the item is an embedded bag handle then call this function again
/* to print the contents of the embedded bag increasing the
/* indentation level.
/*****
int PrintBagContents(MQHBAG dataBag, int indent)
{
    /*****
    /* Definitions
    /*****
    #define LENGTH 500 /* Max length of string to be read
    #define INDENT 4 /* Number of spaces to indent
    /* embedded bag display

    /*****
    /* Variables
    /*****
    MQLONG itemCount; /* Number of items in the bag
    MQLONG itemType; /* Type of the item
    int i; /* Index of item in the bag
    MQCHAR stringVal[LENGTH+1]; /* Value if item is a string
    MQBYTE byteStringVal[LENGTH]; /* Value if item is a byte string
    MQLONG stringLength; /* Length of string value
    MQLONG ccsid; /* CCSID of string value
    MQINT32 iValue; /* Value if item is an integer
    MQINT64 i64Value; /* Value if item is a 64-bit
    /* integer
    MQLONG selector; /* Selector of item
    MQHBAG bagHandle; /* Value if item is a bag handle
    MQLONG reason; /* reason code
    MQLONG compCode; /* completion code
    MQLONG trimLength; /* Length of string to be trimmed
    int errors = 0; /* Count of errors found
    char blanks[] = " /* Blank string used to
    /* indent display

```

```

/*****
/* Count the number of items in the bag */
/*****
mqCountItems(dataBag, MQSEL_ALL_SELECTORS, &itemCount, &compCode, &reason);

if (compCode != MQCC_OK)
    errors++;
else
{
    printf("
    printf("
    printf("
}

/*****
/* If no errors found, display each item in the bag */
/*****
if (!errors)
{
    for (i = 0; i < itemCount; i++)
    {

        /*****
        /* First inquire the type of the item for each item in the bag */
        /*****
        mqInquireItemInfo(dataBag, /* Bag handle */
            MQSEL_ANY_SELECTOR, /* Item can have any selector*/
            i, /* Index position in the bag */
            &selector, /* Actual value of selector */
            /* returned by call */
            &itemType, /* Actual type of item */
            /* returned by call */
            &compCode, /* Completion code */
            &reason); /* Reason Code */

        if (compCode != MQCC_OK)
            errors++;

        switch(itemType)
        {
        case MQITEM_INTEGER:
            /*****
            /* Item is an integer. Find its value and display its index, */
            /* selector and value. */
            /*****
            mqInquireInteger(dataBag, /* Bag handle */
                MQSEL_ANY_SELECTOR, /* Allow any selector */
                i, /* Index position in the bag */
                &iValue, /* Returned integer value */
                &compCode, /* Completion code */
                &reason); /* Reason Code */

            if (compCode != MQCC_OK)
                errors++;
            else
                printf("%.s %-2d %-4d (%d)\n",
                    indent, blanks, i, selector, iValue);
            break

        case MQITEM_INTEGER64:
            /*****
            /* Item is a 64-bit integer. Find its value and display its */
            /* index, selector and value. */
            /*****
            mqInquireInteger64(dataBag, /* Bag handle */
                MQSEL_ANY_SELECTOR, /* Allow any selector */
                i, /* Index position in the bag */
                &i64Value, /* Returned integer value */
                &compCode, /* Completion code */
                &reason); /* Reason Code */

            if (compCode != MQCC_OK)
                errors++;
            else
                printf("%.s %-2d %-4d (%"Int64"d)\n",
                    indent, blanks, i, selector, i64Value);
            break;

        case MQITEM_STRING:
            /*****

```

```

/* Item is a string. Obtain the string in a buffer, prepare */
/* the string for displaying and display the index, selector, */
/* string and Character Set ID. */
/*****
mqInquireString(dataBag, /* Bag handle */
                MQSEL_ANY_SELECTOR, /* Allow any selector */
                i, /* Index position in the bag */
                LENGTH, /* Maximum length of buffer */
                stringVal, /* Buffer to receive string */
                &stringLength, /* Actual length of string */
                &ccsid, /* Coded character set ID */
                &compCode, /* Completion code */
                &reason); /* Reason Code */

/*****
/* The call can return a warning if the string is too long for */
/* the output buffer and has been truncated, so only check */
/* explicitly for call failure. */
/*****
if (compCode == MQCC_FAILED)
    errors++;
else
{
    /*****
    /* Remove trailing blanks from the string and terminate with*/
    /* a null. First check that the string should not have been */
    /* longer than the maximum buffer size allowed. */
    /*****
    if (stringLength > LENGTH)
        trimLength = LENGTH;
    else
        trimLength = stringLength;
    mqTrim(trimLength, stringVal, stringVal, &compCode, &reason);
    printf("%.s %-2d %-4d '%s' %d\n",
           indent, blanks, i, selector, stringVal, ccsid);
}
break;

case MQITEM_BYTE_STRING:
/*****
/* Item is a byte string. Obtain the byte string in a buffer, */
/* prepare the byte string for displaying and display the */
/* index, selector and string. */
/*****
mqInquireByteString(dataBag, /* Bag handle */
                   MQSEL_ANY_SELECTOR, /* Allow any selector */
                   i, /* Index position in the bag */
                   LENGTH, /* Maximum length of buffer */
                   byteStringVal, /* Buffer to receive string */
                   &stringLength, /* Actual length of string */
                   &compCode, /* Completion code */
                   &reason); /* Reason Code

/*****
/* The call can return a warning if the string is too long for */
/* the output buffer and has been truncated, so only check */
/* explicitly for call failure. */
/*****
if (compCode == MQCC_FAILED)
    errors++;
else
{
    printf("%.s %-2d %-4d X'",
           indent, blanks, i, selector);

    for (i = 0 ; i < stringLength ; i++)
        printf("

    printf("\n");
}
break;

case MQITEM_BAG:
/*****
/* Item is an embedded bag handle, so call the PrintBagContents*/
/* function again to display the contents. */
/*****
mqInquireBag(dataBag, /* Bag handle */
            MQSEL_ANY_SELECTOR, /* Allow any selector */
            i, /* Index position in the bag */
            &bagHandle, /* Returned embedded bag hdle*/
            &compCode, /* Completion code */

```

```

        &reason);          /* Reason Code          */

    if (compCode != MQCC_OK)
        errors++;
    else
    {
        printf("%.*s %-2d    %-4d    (%d)\n", indent, blanks, i,
            selector, bagHandle);
        if (selector == MQHA_BAG_HANDLE)
            printf("
        else
            printf("
        PrintBagContents(bagHandle, indent+INDENT);
    }
    break;

    default:
        printf("
    }
}
}
return errors;
}

```

## Multi **Ukázkový program jazyka C pro zjišťování informací o objektech kanálu (amqsaicl.c)**

Ukázkový program v jazyce C amqsaicl.c zjišťuje objekty kanálu pomocí rozhraní MQAI.

```

/*****
/*
/* Program name: AMQSAICL.C
/*
/* Description: Sample C program to inquire channel objects
/*              using the IBM MQ Administration Interface (MQAI)
/*
/*
/* <N_OCO_COPYRIGHT>
/* Licensed Materials - Property of IBM
/*
/* 63H9336
/* (c) Copyright IBM Corp. 2008, 2024. All Rights Reserved.
/*
/* US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or
/* disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with
/* IBM Corp.
/* <NOC_COPYRIGHT>
/*****
/*
/* Function:
/* AMQSAICL is a sample C program that demonstrates how to inquire
/* attributes of the local queue manager using the MQAI interface. In
/* particular, it inquires all channels and their types.
/*
/* - A PCF command is built from items placed into an MQAI administration
/* bag.
/* These are:-
/* - The generic channel name "*"
/* - The attributes to be inquired. In this sample we just want
/* name and type attributes
/*
/* - The mqExecute MQCMD_INQUIRE_CHANNEL call is executed.
/* The call generates the correct PCF structure.
/* The default options to the call are used so that the command is sent
/* to the SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE.
/* The reply from the command server is placed on a temporary dynamic
/* queue.
/* The reply from the MQCMD_INQUIRE_CHANNEL is read from the
/* temporary queue and formatted into the response bag.
/*
/* - The completion code from the mqExecute call is checked and if there
/* is a failure from the command server, then the code returned by the
/* command server is retrieved from the system bag that has been
/* embedded in the response bag to the mqExecute call.
/*
/* Note: The command server must be running.
/*
/*****

```

```

/*                                                                 */
/* AMQSAICL has 2 parameter - the queue manager name (optional)   */
/* - output file (optional) default varies                        */
/*                                                                 */
/*****

/*****
/* Includes                                                                 */
/*****
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#if (MQAT_DEFAULT == MQAT_OS400)
#include <recio.h>
#endif

#include <cmqc.h>           /* MQI           */
#include <cmqcf.h>         /* PCF           */
#include <cmqbc.h>         /* MQAI          */
#include <cmqxc.h>         /* MQCD          */

/*****
/* Function prototypes                                                                 */
/*****
void CheckCallResult(MQCHAR *, MQLONG , MQLONG);

/*****
/* DataTypes                                                                 */
/*****
#if (MQAT_DEFAULT == MQAT_OS400)
typedef _RFILE OUTFILEHDL;
#else
typedef FILE OUTFILEHDL;
#endif

/*****
/* Constants                                                                 */
/*****
#if (MQAT_DEFAULT == MQAT_OS400)
const struct
{
    char name[9];
} ChlTypeMap[9] =
{
    " *SDR      ", /* MQCHT_SENDER */
    " *SVR      ", /* MQCHT_SERVER */
    " *RCVR     ", /* MQCHT_RECEIVER */
    " *RQSTR    ", /* MQCHT_REQUESTER */
    " *ALL      ", /* MQCHT_ALL */
    " *CLTCN    ", /* MQCHT_CLNTCONN */
    " *SVRCONN  ", /* MQCHT_SVRCONN */
    " *CLUSRCVR", /* MQCHT_CLUSRCVR */
    " *CLUSSDR  ", /* MQCHT_CLUSSDR */
};
#else
const struct
{
    char name[9];
} ChlTypeMap[9] =
{
    "sdr      ", /* MQCHT_SENDER */
    "svr      ", /* MQCHT_SERVER */
    "rcvr     ", /* MQCHT_RECEIVER */
    "rqstr    ", /* MQCHT_REQUESTER */
    "all      ", /* MQCHT_ALL */
    "cltconn  ", /* MQCHT_CLNTCONN */
    "svrcn    ", /* MQCHT_SVRCONN */
    "clusrcvr", /* MQCHT_CLUSRCVR */
    "clussdr  ", /* MQCHT_CLUSSDR */
};
#endif

/*****
/* Macros                                                                 */
/*****
#if (MQAT_DEFAULT == MQAT_OS400)
#define OUTFILE "QTEMP/AMQSAICL(AMQSAICL)"
#define OPENOUTFILE(hdl, fname) \
    (hdl) = _Ropen((fname), "wr, rtrncode=Y");
#define CLOSEOUTFILE(hdl) \
    _Rclose((hdl));
#define WRITEOUTFILE(hdl, buf, buflen) \

```

```

        _Rwrite((hdl),(buf),(buflen));
#elif (MQAT_DEFAULT == MQAT_UNIX)
#define OUTFILE "/tmp/amqsaicl.txt"
#define OPENOUTFILE(hdl, fname) \
    (hdl) = fopen((fname),"w");
#define CLOSEOUTFILE(hdl) \
    fclose((hdl));
#define WRITEOUTFILE(hdl, buf, buflen) \
    fwrite((buf),(buflen),1,(hdl)); fflush((hdl));

#else
#define OUTFILE "amqsaicl.txt"
#define OPENOUTFILE(fname) \
    fopen((fname),"w");
#define CLOSEOUTFILE(hdl) \
    fclose((hdl));
#define WRITEOUTFILE(hdl, buf, buflen) \
    fwrite((buf),(buflen),1,(hdl)); fflush((hdl));

#endif

#define ChlType2String(t) ChlTypeMap[(t)-1].name

/*****
/* Function: main
*****/
int main(int argc, char *argv[])
{
    /*****/
    /* MQAI variables
    *****/
    MQHCONN hConn; /* handle to MQ connection */
    MQCHAR qmName[MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH+1]=""; /* default QMgr name */
    MQLONG reason; /* reason code */
    MQLONG connReason; /* MQCONN reason code */
    MQLONG compCode; /* completion code */
    MQHBAG adminBag = MQHB_UNUSABLE_HBAG; /* admin bag for mqExecute */
    MQHBAG responseBag = MQHB_UNUSABLE_HBAG; /* response bag for mqExecute */
    MQHBAG cAttrsBag; /* bag containing chl attributes */
    MQHBAG errorBag; /* bag containing cmd server error */
    MQLONG mqExecuteCC; /* mqExecute completion code */
    MQLONG mqExecuteRC; /* mqExecute reason code */
    MQLONG chlNameLength; /* Actual length of chl name */
    MQLONG chlType; /* Channel type */
    MQLONG i; /* loop counter */
    MQLONG numberOfBags; /* number of bags in response bag */
    MQCHAR chlName[MQ_OBJECT_NAME_LENGTH+1]; /* name of chl extracted from bag */
    MQCHAR OutputBuffer[100]; /* output data buffer */
    OUTFILEHDL *outfp = NULL; /* output file handle

    /*****/
    /* Connect to the queue manager
    *****/
    if (argc > 1)
        strncpy(qmName, argv[1], (size_t)MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH);
    MQCONN(qmName, &hConn, &compCode, &connReason);

    /*****/
    /* Report the reason and stop if the connection failed.
    *****/
    if (compCode == MQCC_FAILED)
    {
        CheckCallResult("Queue Manager connection", compCode, connReason);
        exit( (int)connReason);
    }

    /*****/
    /* Open the output file
    *****/
    if (argc > 2)
    {
        OPENOUTFILE(outfp, argv[2]);
    }
    else
    {
        OPENOUTFILE(outfp, OUTFILE);
    }

    if(outfp == NULL)
    {
        printf("Could not open output file.\n");
    }
}

```

```

    goto MOD_EXIT;
}
/*****
/* Create an admin bag for the mqExecute call */
/*****
mqCreateBag(MQCBO_ADMIN_BAG, &adminBag;, &compCode;, &reason;);
CheckCallResult("Create admin bag", compCode, reason);

/*****
/* Create a response bag for the mqExecute call */
/*****
mqCreateBag(MQCBO_ADMIN_BAG, &responseBag;, &compCode;, &reason;);
CheckCallResult("Create response bag", compCode, reason);

/*****
/* Put the generic channel name into the admin bag */
/*****
mqAddString(adminBag, MQCACH_CHANNEL_NAME, MQBL_NULL_TERMINATED, "*",
            &compCode;, &reason;);
CheckCallResult("Add channel name", compCode, reason);

/*****
/* Put the channel type into the admin bag */
/*****
mqAddInteger(adminBag, MQIACH_CHANNEL_TYPE, MQCHT_ALL, &compCode;, &reason;);
CheckCallResult("Add channel type", compCode, reason);

/*****
/* Add an inquiry for various attributes */
/*****
mqAddInquiry(adminBag, MQIACH_CHANNEL_TYPE, &compCode;, &reason;);
CheckCallResult("Add inquiry", compCode, reason);

/*****
/* Send the command to find all the channel names and channel types. */
/* The mqExecute call creates the PCF structure required, sends it to */
/* the command server, and receives the reply from the command server into */
/* the response bag. The attributes are contained in system bags that are */
/* embedded in the response bag, one set of attributes per bag. */
/*****
mqExecute(hConn, /* MQ connection handle */
          MQCMD_INQUIRE_CHANNEL, /* Command to be executed */
          MQHB_NONE, /* No options bag */
          adminBag, /* Handle to bag containing commands */
          responseBag, /* Handle to bag to receive the response */
          MQHO_NONE, /* Put msg on SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE */
          MQHO_NONE, /* Create a dynamic q for the response */
          &compCode;, /* Completion code from the mqexecute */
          &reason;); /* Reason code from mqexecute call */

/*****
/* Check the command server is started. If not exit. */
/*****
if (reason == MQRC_CMD_SERVER_NOT_AVAILABLE)
{
    printf("Please start the command server: <strmqcsv QMgrName="">\n");
    goto MOD_EXIT;
}

/*****
/* Check the result from mqExecute call. If successful find the channel */
/* types for all the channels. If failed find the error. */
/*****
if ( compCode == MQCC_OK ) /* Successful mqExecute */
{
    /*****
    /* Count the number of system bags embedded in the response bag from the */
    /* mqExecute call. The attributes for each channel are in separate bags. */
    /*****
    mqCountItems(responseBag, MQHA_BAG_HANDLE, &numberOfBags;,
                &compCode;, &reason;);
    CheckCallResult("Count number of bag handles", compCode, reason);

    for ( i=0; i<numberOfBags; i++)
    {
        /*****
        /* Get the next system bag handle out of the mqExecute response bag. */
        /* This bag contains the channel attributes */
        /*****
        mqInquireBag(responseBag, MQHA_BAG_HANDLE, i, &AttrsBag,
                    &compCode;, &reason;);
        CheckCallResult("Get the result bag handle", compCode, reason);

```



```

/*****
/* Get the channel name out of the channel attributes bag */
/*****
mqInquireString(cAttrsBag, MQCACH_CHANNEL_NAME, 0, MQ_OBJECT_NAME_LENGTH,
               chlName, &chlNameLength, NULL, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Get channel name", compCode, reason);

/*****
/* Get the channel type out of the channel attributes bag */
/*****

mqInquireInteger(cAttrsBag, MQIACH_CHANNEL_TYPE, MQIND_NONE, &chlType,
                &compCode, &reason);
CheckCallResult("Get type", compCode, reason);

/*****
/* Use mqTrim to prepare the channel name for printing. */
/* Print the result. */
/*****
mqTrim(MQ_CHANNEL_NAME_LENGTH, chlName, chlName, &compCode, &reason);
sprintf(OutputBuffer, "%-20s%-9s", chlName, ChlType2String(chlType));
WRITEOUTFILE(outfp, OutputBuffer, 29)
}
}

else /* Failed mqExecute */
{
printf("Call to get channel attributes failed: Cc = %ld : Rc = %ld\n",
      compCode, reason);
/*****
/* If the command fails get the system bag handle out of the mqexecute */
/* response bag. This bag contains the reason from the command server */
/* why the command failed. */
/*****
if (reason == MQRCCF_COMMAND_FAILED)
{
mqInquireBag(responseBag, MQHA_BAG_HANDLE, 0, &errorBag,
            &compCode, &reason);
CheckCallResult("Get the result bag handle", compCode, reason);

/*****
/* Get the completion code and reason code, returned by the command */
/* server, from the embedded error bag. */
/*****
mqInquireInteger(errorBag, MQIASY_COMP_CODE, MQIND_NONE, &mqExecuteCC,
                &compCode, &reason);
CheckCallResult("Get the completion code from the result bag",
                compCode, reason);
mqInquireInteger(errorBag, MQIASY_REASON, MQIND_NONE, &mqExecuteRC,
                &compCode, &reason);
CheckCallResult("Get the reason code from the result bag",
                compCode, reason);
printf("Error returned by the command server: Cc = %ld : Rc = %ld\n",
      mqExecuteCC, mqExecuteRC);
}
}

MOD_EXIT:
/*****
/* Delete the admin bag if successfully created. */
/*****
if (adminBag != MQHB_UNUSABLE_HBAG)
{
mqDeleteBag(&adminBag, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Delete the admin bag", compCode, reason);
}

/*****
/* Delete the response bag if successfully created. */
/*****
if (responseBag != MQHB_UNUSABLE_HBAG)
{
mqDeleteBag(&responseBag, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Delete the response bag", compCode, reason);
}

/*****
/* Disconnect from the queue manager if not already connected */
/*****
if (connReason != MQRC_ALREADY_CONNECTED)
{

```

```

MQDISC(&hConn, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Disconnect from Queue Manager", compCode, reason);
}

/*****
/* Close the output file if open */
/*****
if(outfp != NULL)
    CLOSEOUTFILE(outfp);

return 0;
}

/*****
/*
/* Function: CheckCallResult */
/*
/*
/*****
/*
/* Input Parameters: Description of call */
/* Completion code */
/* Reason code */
/*
/* Output Parameters: None */
/*
/* Logic: Display the description of the call, the completion code and the
/* reason code if the completion code is not successful */
/*
/*****
void CheckCallResult(char *callText, MQLONG cc, MQLONG rc)
{
    if (cc != MQCC_OK)
        printf("%s failed: Completion Code = %ld : Reason = %ld\n", callText,
            cc, rc);
}

```

## Multi **Ukázkový program v jazyce C pro dotazování front a tisk informací (amqsailq.c)**

Ukázkový program v jazyce C amqsailq.c zjišťuje aktuální hloubku lokálních front pomocí rozhraní MQAI.

```

/*****
/*
/* Program name: AMQSAILQ.C */
/*
/* Description: Sample C program to inquire the current depth of the local
/* queues using the IBM MQ Administration Interface (MQAI) */
/*
/* Statement: Licensed Materials - Property of IBM */
/*
/* 84H2000, 5765-B73 */
/* 84H2001, 5639-B42 */
/* 84H2002, 5765-B74 */
/* 84H2003, 5765-B75 */
/* 84H2004, 5639-B43 */
/*
/* (C) Copyright IBM Corp. 1999, 2024.
/*
/*****
/*
/* Function:
/* AMQSAILQ is a sample C program that demonstrates how to inquire
/* attributes of the local queue manager using the MQAI interface. In
/* particular, it inquires the current depths of all the local queues.
/*
/* - A PCF command is built by placing items into an MQAI administration
/* bag.
/* These are:-
/* - The generic queue name "*"
/* - The type of queue required. In this sample we want to
/* inquire local queues.
/* - The attribute to be inquired. In this sample we want the
/* current depths.
/*
/* - The mqExecute call is executed with the command MQCMD_INQUIRE_Q.
/*

```

```

/*      The call generates the correct PCF structure.                */
/*      The default options to the call are used so that the command is sent */
/*      to the SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE.                          */
/*      The reply from the command server is placed on a temporary dynamic */
/*      queue.                                                       */
/*      The reply from the MQCMD_INQUIRE_Q command is read from the */
/*      temporary queue and formatted into the response bag.         */
/*      */
/*      - The completion code from the mqExecute call is checked and if there */
/*      is a failure from the command server, then the code returned by */
/*      command server is retrieved from the system bag that has been */
/*      embedded in the response bag to the mqExecute call.         */
/*      */
/*      - If the call is successful, the depth of each local queue is placed */
/*      in system bags embedded in the response bag of the mqExecute call. */
/*      The name and depth of each queue is obtained from each of the bags */
/*      and the result displayed on the screen.                      */
/*      */
/* Note: The command server must be running.                        */
/*      */
/*****
/*
/* AMQSAILQ has 1 parameter - the queue manager name (optional)
/*
*****/

/*****
/* Includes
*****/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>

#include <cmqc.h>          /* MQI                */
#include <cmqcfc.h>       /* PCF                */
#include <cmqbc.h>        /* MQAI               */

/*****
/* Function prototypes
*****/
void CheckCallResult(MQCHAR *, MQLONG , MQLONG);

/*****
/* Function: main
*****/
int main(int argc, char *argv[])
{
    /*****
    /* MQAI variables
    *****/
    MQHCONN hConn;          /* handle to IBM MQ connection */
    MQCHAR qmName[MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH+1]=""; /* default QMgr name */
    MQLONG reason;         /* reason code */
    MQLONG connReason;     /* MQCONN reason code */
    MQLONG compCode;       /* completion code */
    MQHBAG adminBag = MQHB_UNUSABLE_HBAG; /* admin bag for mqExecute */
    MQHBAG responseBag = MQHB_UNUSABLE_HBAG; /* response bag for mqExecute */
    MQHBAG qAttrsBag;      /* bag containing q attributes */
    MQHBAG errorBag;       /* bag containing cmd server error */
    MQLONG mqExecuteCC;     /* mqExecute completion code */
    MQLONG mqExecuteRC;     /* mqExecute reason code */
    MQLONG qNameLength;     /* Actual length of q name */
    MQLONG qDepth;         /* depth of queue */
    MQLONG i;              /* loop counter */
    MQLONG numberOfBags;   /* number of bags in response bag */
    MQCHAR qName[MQ_Q_NAME_LENGTH+1]; /* name of queue extracted from bag*/

    printf("Display current depths of local queues\n\n");

    /*****
    /* Connect to the queue manager
    *****/
    if (argc > 1)
        strncpy(qmName, argv[1], (size_t)MQ_Q_MGR_NAME_LENGTH);
    MQCONN(qmName, &hConn, &compCode, &connReason);

    /*****
    /* Report the reason and stop if the connection failed.
    *****/
    if (compCode == MQCC_FAILED)

```

```

}
  CheckCallResult("Queue Manager connection", compCode, connReason);
  exit( (int)connReason);
}

/*****
/* Create an admin bag for the mqExecute call */
/*****
mqCreateBag(MQCBO_ADMIN_BAG, &adminBag, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Create admin bag", compCode, reason);
/*****
/* Create a response bag for the mqExecute call */
/*****
mqCreateBag(MQCBO_ADMIN_BAG, &responseBag, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Create response bag", compCode, reason);

/*****
/* Put the generic queue name into the admin bag */
/*****
mqAddString(adminBag, MQCA_Q_NAME, MQBL_NULL_TERMINATED, "*",
            &compCode, &reason);
CheckCallResult("Add q name", compCode, reason);

/*****
/* Put the local queue type into the admin bag */
/*****
mqAddInteger(adminBag, MQIA_Q_TYPE, MQQT_LOCAL, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Add q type", compCode, reason);

/*****
/* Add an inquiry for current queue depths */
/*****
mqAddInquiry(adminBag, MQIA_CURRENT_Q_DEPTH, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Add inquiry", compCode, reason);

/*****
/* Send the command to find all the local queue names and queue depths. */
/* The mqExecute call creates the PCF structure required, sends it to */
/* the command server, and receives the reply from the command server into */
/* the response bag. The attributes are contained in system bags that are */
/* embedded in the response bag, one set of attributes per bag. */
/*****
mqExecute(hConn, /* IBM MQ connection handle */
          MQCMD_INQUIRE_Q, /* Command to be executed */
          MQHB_NONE, /* No options bag */
          adminBag, /* Handle to bag containing commands */
          responseBag, /* Handle to bag to receive the response */
          MQHO_NONE, /* Put msg on SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE */
          MQHO_NONE, /* Create a dynamic q for the response */
          &compCode, /* Completion code from the mqExecute */
          &reason); /* Reason code from mqExecute call */

/*****
/* Check the command server is started. If not exit. */
/*****
if (reason == MQRC_CMD_SERVER_NOT_AVAILABLE)
{
  printf("Please start the command server: <strmqcsv QMgrName>\n");
  MQDISC(&hConn, &compCode, &reason);
  CheckCallResult("Disconnect from Queue Manager", compCode, reason);
  exit(98);
}

/*****
/* Check the result from mqExecute call. If successful find the current */
/* depths of all the local queues. If failed find the error. */
/*****
if ( compCode == MQCC_OK ) /* Successful mqExecute */
{
  /*****
  /* Count the number of system bags embedded in the response bag from the */
  /* mqExecute call. The attributes for each queue are in a separate bag. */
  /*****
  mqCountItems(responseBag, MQHA_BAG_HANDLE, &numberOfBags, &compCode,
              &reason);
  CheckCallResult("Count number of bag handles", compCode, reason);

  for ( i=0; i<numberOfBags; i++)
  {
    /*****
    /* Get the next system bag handle out of the mqExecute response bag. */

```

```

/* This bag contains the queue attributes */
/*****
mqInquireBag(responseBag, MQHA_BAG_HANDLE, i, &qAttrsBag, &compCode,
             &reason);
CheckCallResult("Get the result bag handle", compCode, reason);

/*****
/* Get the queue name out of the queue attributes bag */
/*****
mqInquireString(qAttrsBag, MQCA_Q_NAME, 0, MQ_Q_NAME_LENGTH, qName,
               &qNameLength, NULL, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Get queue name", compCode, reason);

/*****
/* Get the depth out of the queue attributes bag */
/*****
mqInquireInteger(qAttrsBag, MQIA_CURRENT_Q_DEPTH, MQIND_NONE, &qDepth,
                &compCode, &reason);
CheckCallResult("Get depth", compCode, reason);

/*****
/* Use mqTrim to prepare the queue name for printing. */
/* Print the result. */
/*****
mqTrim(MQ_Q_NAME_LENGTH, qName, qName, &compCode, &reason)
printf("%4d %-48s\n", qDepth, qName);
}
}

else /* Failed mqExecute */
{
printf("Call to get queue attributes failed: Completion Code = %d :
      Reason = %d\n", compCode, reason);

/*****
/* If the command fails get the system bag handle out of the mqExecute */
/* response bag. This bag contains the reason from the command server */
/* why the command failed. */
/*****
if (reason == MQRCCF_COMMAND_FAILED)
{
mqInquireBag(responseBag, MQHA_BAG_HANDLE, 0, &errorBag, &compCode,
             &reason);
CheckCallResult("Get the result bag handle", compCode, reason);

/*****
/* Get the completion code and reason code, returned by the command */
/* server, from the embedded error bag. */
/*****
mqInquireInteger(errorBag, MQIASY_COMP_CODE, MQIND_NONE, &mqExecuteCC,
                &compCode, &reason);
CheckCallResult("Get the completion code from the result bag",
                compCode, reason);
mqInquireInteger(errorBag, MQIASY_REASON, MQIND_NONE, &mqExecuteRC,
                &compCode, &reason);
CheckCallResult("Get the reason code from the result bag",
                compCode, reason);
printf("Error returned by the command server: Completion Code = %d :
      Reason = %d\n", mqExecuteCC, mqExecuteRC);
}
}

/*****
/* Delete the admin bag if successfully created. */
/*****
if (adminBag != MQHB_UNUSABLE_HBAG)
{
mqDeleteBag(&adminBag, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Delete the admin bag", compCode, reason);
}

/*****
/* Delete the response bag if successfully created. */
/*****
if (responseBag != MQHB_UNUSABLE_HBAG)
{
mqDeleteBag(&responseBag, &compCode, &reason);
CheckCallResult("Delete the response bag", compCode, reason);
}

/*****
/* Disconnect from the queue manager if not already connected */

```

```

/*****
if (connReason != MQRC_ALREADY_CONNECTED)
{
    MQDISC(&hConn, &compCode, &reason);
    CheckCallResult("Disconnect from queue manager", compCode, reason);
}
return 0;
}

*****/
*
* Function: CheckCallResult
*
*****/
*
* Input Parameters:  Description of call
*                   Completion code
*                   Reason code
*
* Output Parameters: None
*
* Logic: Display the description of the call, the completion code and the
*        reason code if the completion code is not successful
*
*****/
void CheckCallResult(char *callText, MQLONG cc, MQLONG rc)
{
    if (cc != MQCC_OK)
        printf("%s failed: Completion Code = %d : Reason = %d\n",
            callText, cc, rc);
}

```

## Multi Datové pytle a MQAI


Datový balík je prostředek pro manipulaci s vlastnostmi nebo parametry objektů pomocí rozhraní IBM MQ Administration Interface (MQAI).

### Datové bagy

- Datový balík obsahuje nula nebo více *datových položek*. Tyto datové položky jsou řazeny v rámci balíku, jak jsou umístěny do tašky. Tomu se říká *pořadí vložení*. Každá datová položka obsahuje *selektor*, který identifikuje datovou položku a *hodnotu* této datové položky, která může být buď celým číslem, 64bitovým celým číslem, celočíselným filtrem, řetězcem, řetězcovým filtrem, bajtovým řetězcem, filtrem bajtového řetězce nebo manipulátorem s jiným vakem. Datové položky jsou popsány v podrobnostech v produktu [“Typy datové položky dostupné v rozhraní MQAI”](#) na stránce 65

Existují dva typy selektorů: *selektory uživatelů* a *selektory systému*. Ty jsou popsány v části [Selektory MQAI](#). Selektory jsou obvykle jedinečné, ale je možné mít více hodnot pro stejný selektor. V tomto případě *index* identifikuje konkrétní výskyt selektoru, který je nezbytný. Indexy jsou popsány v tématu [“Indexace v rozhraní MQAI”](#) na stránce 38.

Hierarchie těchto konceptů je zobrazena na [Obrázku 1](#).



Obrázek 4. Hierarchie koncepcí MQAI

Hierarchie byla vysvětlena v předchozím odstavci.

## Typy datových pytlů

V závislosti na úloze, kterou chcete provést, si můžete vybrat typ datového balíku, který chcete vytvořit:

### uživatelská množina

Jednoduchá taška používaná pro uživatelská data.

### administrační množina

Byl vytvořen balík dat používaný ke správě objektů produktu IBM MQ odesláním administračních zpráv na příkazový server. Administrativní vak automaticky implikuje určité volby, jak je popsáno v [“Vytváření a odstraňování datových balíků”](#) na stránce 64.

### množina příkazů

Pro příkazy správy objektů IBM MQ byl vytvořen také balík. Avšak na rozdíl od tašky pro administraci, příkazový balík automaticky neimplikuje určité volby, ačkoli jsou tyto volby k dispozici. Další informace o volbách viz [“Vytváření a odstraňování datových balíků”](#) na stránce 64.

### skupinový balík

Sáček používaný k zadržení sady seskupených datových položek. Skupinové balíky nelze použít pro administraci objektů produktu IBM MQ .

Kromě toho je **systemová množina** vytvořena rozhraním MQAI, když se z příkazového serveru vrátí zpráva odpovědi a umístí se do výstupního balíku uživatele. Systemový balík nemůže být upraven uživatelem.

Použití datových pytlů Odlišné způsoby použití datových pytlů jsou uvedeny v tomto tématu:

## Použití datových bag

Různé způsoby použití datových pytlů jsou uvedeny v následujícím seznamu:

- Datové pytle [“Vytváření a odstraňování datových balíků”](#) na stránce 64 můžete vytvářet a odstraňovat.
- Data mezi aplikacemi můžete odesílat pomocí datových pytlů [“Vkládání a přijímání datových pytlů pomocí rozhraní MQAI”](#) na stránce 64.
- Datové položky můžete přidat do datových pytlů [“Přidání datových položek do pytlů s rozhraním MQAI”](#) na stránce 66.

- Do datového balíku [“Přidání dotazového příkazu do balíku”](#) na stránce 66 můžete přidat dotazovací příkaz.
- Můžete se dotazovat v datových pytlích [“Inkviování v rámci datových sáčků”](#) na stránce 67.
- Datové položky můžete spočítat v rámci datového balíku [“Počítání datových položek”](#) na stránce 69.
- Můžete změnit informace v rámci datového balíku [“Změna informací v rámci balíku”](#) na stránce 67.
- Datovou datovou sadu [“Vymazání kabelky pomocí volání mqClearBag”](#) na stránce 68 můžete vymazat.
- Můžete oříznout datový balík [“Oříznutí balíku pomocí volání mqTruncateBag”](#) na stránce 69.
- Je možné převádět vaky a vyrovnávací paměti [“Převod balíků a vyrovnávacích pamětí”](#) na stránce 69.

## Multi

### Vytváření a odstraňování datových balíků

#### Vytvoření datových sáčků

Chcete-li použít rozhraní MQAI, vytvořte nejprve datový balík pomocí volání funkce mqCreateBag. Jako vstup pro toto volání dodáváte jednu nebo více voleb pro řízení vytvoření balíku.

Parametr **Options** volání MQCreateBag umožňuje zvolit, zda se má vytvořit uživatelská kabelka, balík příkazů, balík skupiny nebo balík pro administraci.

Chcete-li vytvořit tašku pro uživatele, balík příkazů nebo balík skupiny, můžete vybrat jednu nebo více dalších voleb:

- Použijte formulář seznamu, když existují dva nebo více sousedících výskytů stejného selektoru v balíku.
- Změňte pořadí datových položek tak, jak jsou přidány do zprávy PCF, abyste se ujistili, že se parametry nacházejí ve správném pořadí. Další informace o datových položkách viz [“Typy datové položky dostupné v rozhraní MQAI”](#) na stránce 65.
- Zkontrolujte hodnoty selektorů uživatele pro položky, které jste přidali do balíku.

Administrativní tašky automaticky implikují tyto možnosti.

Datový balík je identifikován svým popisovačem. Popisovač vaku je vrácen z balíku mqCreatea musí být dodán na všech ostatních voláních, které používají datový balík.

Úplný popis volání objektu mqCreateBag naleznete v dokumentu [mqCreateBag](#).

#### Odstranění datových sáčků

Jakýkoli datový balík vytvořený uživatelem musí být také odstraněn pomocí volání funkce mqDeleteBag. Je-li např. v uživatelském kódu vytvořen balík, musí být také odstraněn v kódu uživatele.

Systémové váčky se vytvářejí a odstraňují automaticky pomocí rozhraní MQAI. Další informace o tomto tématu viz [“Odeslání administračních příkazů na příkazový server qm pomocí volání mqExecute”](#) na stránce 71. Uživatelský kód nemůže odstranit systémovou vak.

Úplný popis volání objektu mqDeleteBag naleznete v dokumentu [mqDeleteBag](#).

## Multi

### Vkládání a přijímání datových pytlů pomocí rozhraní MQAI

Data lze také posílat mezi aplikacemi pomocí vkládání a získávání datových pytlů pomocí volání mqPutBag a mqGetBag. To umožňuje rozhraní IBM MQ Administration Interface (MQAI) pracovat s vyrovnávací pamětí a ne s aplikací.

Volání mqPutBag převádí obsah uvedeného balíku do zprávy PCF a odesílá zprávu do zadané fronty a volání mqGetBag odebere zprávu z určené fronty a převede je zpět na datový balík. Volání mqPutBag je tedy ekvivalentem volání mqBagToBuffer následovaného operací MQPUT a objekt Bag mqGetje ekvivalentem volání MQGET následovaného parametrem mqBufferToBag.

Další informace o odesílání a přijímání zpráv PCF ve specifické frontě naleznete v tématu [“Odesílání a příjem zpráv PCF v určené frontě”](#) na stránce 27 .



**Poznámka:** Pokud se rozhodnete použít volání balíku mqGet, musí být podrobnosti o příkazu PCF v rámci zprávy správné; nejsou-li uvedeny, jsou vráceny příslušné chybové výsledky a zpráva PCF se nevrátí.

Multi

### **Typy datové položky dostupné v rozhraní MQAI**

Datové položky jsou používány rozhraním pro administraci produktu IBM MQ (MQAI) k naplnění datových balíčků při jejich vytvoření. Tyto datové položky mohou být uživatelské nebo systémové položky.

Tyto uživatelské položky obsahují uživatelská data, jako například atributy objektů, které jsou spravovány. Systémové položky by měly být použity pro větší kontrolu nad generovanými zprávami: například generování záhlaví zpráv. Další informace o systémových položkách najdete v tématu [“Systémové položky a MQAI”](#) na stránce 65.

### **Typy datových položek**

Když jste vytvořili datový balíček, můžete jej naplnit celým nebo znakovým řetězcovým položkám. Můžete se dotázat na všechny tři typy položek.

Datová položka může být buď celé číslo, nebo položky ve znakovém řetězci. Zde jsou uvedeny typy datové položky dostupné v rámci rozhraní MQAI:

- Celé číslo
- 64bitové celé číslo
- Filtr celých čísel
- Znakový řetězec
- Filtr řetězce
- Bajtový řetězec
- Filtr bajtového řetězce
- Držák sady

### **Použití datových položek**

Jsou to tyto způsoby použití datových položek:

- [“Počítání datových položek”](#) na stránce 69.
- [“Odstranění datových položek”](#) na stránce 70.
- [“Přidání datových položek do pytlů s rozhraním MQAI”](#) na stránce 66.
- [“Filtrování a dotazování datových položek”](#) na stránce 66.

Multi

### **Systémové položky a MQAI**

Systémové položky mohou být použity rozhraním MQAI ( IBM MQ Administration Interface) pro:

- Generování záhlaví PCF. Systémové položky mohou řídit identifikátor příkazu PCF, řídicí volby, pořadové číslo zprávy a typ příkazu.
- Převod dat. Systémové položky obsluhují identifikátor znakové sady pro položky znakového řetězce v balíku.

Podobně jako všechny datové položky se systémové položky skládají z selektoru a hodnoty. Informace o těchto selektorech a o tom, co jsou určeny, naleznete v tématu [Selektory MQAI](#).

Systémové položky jsou jedinečné. Jedna nebo více systémových položek může být identifikováno selektorem systému. Existuje pouze jeden výskyt každého selektoru systému.

Většinu systémových položek lze upravit (viz [“Změna informací v rámci balíku”](#) na stránce 67 ), ale uživatel nemůže změnit volby vytvoření balíku. Systémové položky nelze odstranit. (Viz [“Odstranění datových položek”](#) na stránce 70.)

**Multi****Přidání datových položek do pytlů s rozhraním MQAI**

Je-li vytvořen datový balík pomocí rozhraní administrace produktu IBM MQ (MQAI), můžete jej naplnit daty datovými položkami. Tyto datové položky mohou být uživatelské nebo systémové položky.

Další informace o datových položkách viz [“Typy datové položky dostupné v rozhraní MQAI”](#) na stránce 65.

Rozhraní MQAI vám umožňuje přidávat celočíselné položky, 64bitové celočíselné položky, celočíselné položky filtru, položky znakového řetězce, filtr řetězce, položky bajtových řetězců a položky filtru bajtového řetězce do pytlů a to je zobrazeno v [Obrázek 5](#) na stránce 66. Položky jsou identifikovány selektorem. Jeden selektor obvykle identifikuje pouze jednu položku, ale to není vždy případ. Je-li datová položka se zadaným selektorem již v balíku přítomna, přidá se další instance tohoto selektoru na konec balíku.



Obrázek 5. Přidání datových položek

Přidejte datové položky do balíku pomocí volání mqAdd\*:

- Chcete-li přidat celočíselné položky, použijte celočíselné volání mqAdd, jak je popsáno v části [mqAddInteger](#) .
- Chcete-li přidat 64bitové celočíselné položky, použijte volání mqAddInteger64 , jak je popsáno v souboru [mqAddInteger64](#) .
- Chcete-li přidat celočíselné položky filtru, použijte volání mqAddIntegerFilter , jak je popsáno v [mqAddIntegerFilter](#) .
- Chcete-li přidat položky znak-řetězec, použijte volání řetězce mqAdd, jak je popsáno v části [mqAddString](#) .
- Chcete-li přidat položky filtru řetězce, použijte volání mqAddStringFilter , jak je popsáno v souboru [mqAddStringFilter](#) .
- Chcete-li přidat bajtové řetězcové položky, použijte volání mqAddByteString podle popisu v části [mqAddByteString](#) .
- Chcete-li přidat položky filtru bajtového řetězce, použijte volání filtru mqAddByteString, jak je popsáno v [mqAddByteStringFilter](#)

Další informace o přidávání datových položek do balíku viz [“Systémové položky a MQAI”](#) na stránce 65.

**Multi****Přidání dotazového příkazu do balíku**

Dotazovací volání mqAddse používá k přidání dotazového příkazu do balíku. Volání je konkrétně pro účely administrace, takže je lze použít pouze s balíky administrace. Umožňuje vám uvést selektory atributů, na kterých se chcete dotázat z produktu IBM MQ.

Úplný popis dotazu mqAddInquiry naleznete v tématu [mqAddInquiry](#).

**Multi****Filtrování a dotazování datových položek**

Při použití rozhraní MQAI k dotazům na atributy objektů produktu IBM MQ můžete řídit data, která se vrátí do programu, a to dvěma způsoby.

- Můžete **filtrovat** data, která jsou vrácena pomocí polí `mqAddInteger` a `mqAddString`. Tento přístup umožňuje zadat dvojici *Selector* a *ItemValue*, například:

```
mqAddInteger(inputbag, MQIA_Q_TYPE, MQQT_LOCAL)
```

Tento příklad určuje, že typ fronty (*Selector*) musí být lokální (*ItemValue*) a tato specifikace musí odpovídat atributům objektu (v tomto případě fronty), o které se chcete dotazovat.

Ostatní atributy, které lze filtrovat, odpovídají příkazům PCF Inquire \*, které lze nalézt v produktu “Úvod do formátu Programovatelných příkazů produktu IBM MQ” na stránce 24. Chcete-li se například dotázat na atributy kanálu, podívejte se na příkaz Inquire Channel v této dokumentaci k produktu. Parametry "Required parameters" a "Optional parameters" příkazu Inquire Channel identifikují selektory, které můžete použít k filtrování.

- Můžete **dotaz** konkrétní atributy objektu pomocí volání dotazu `mqAdd`. Tento parametr určuje selektor, o který se zajímáte. Pokud neuvedete selektor, vrátí se všechny atributy objektu.

Zde je příklad filtrování a dotazování na atributy fronty:

```
/* Request information about all queues */
mqAddString(adminbag, MQCA_Q_NAME, "*")

/* Filter attributes so that local queues only are returned */
mqAddInteger(adminbag, MQIA_Q_TYPE, MQQT_LOCAL)

/* Query the names and current depths of the local queues */
mqAddInquiry(adminbag, MQCA_Q_NAME)
mqAddInquiry(adminbag, MQIA_CURRENT_Q_DEPTH)

/* Send inquiry to the command server and wait for reply */
mqExecute(MQCMD_INQUIRE_Q, ...)
```

### Multi Inkviování v rámci datových sáčků

Můžete se dotázat na:


- Hodnota celočíselné položky pomocí celočíselného volání `mqInquire`. Viz [mqInquireInteger](#).
- Hodnota 64-bitové celočíselné položky pomocí volání `mqInquireInteger64`. Viz [mqInquireInteger64](#).
- Hodnota celočíselné položky filtru pomocí volání `mqInquireIntegerFilter`. Viz [mqInquireIntegerFilter](#).
- Hodnota znakové znakové položky pomocí volání řetězce `mqInquire`. Viz řetězec [mqInquireString](#).
- Hodnota položky filtru řetězce pomocí volání `mqInquireStringFilter`. Viz [mqInquireStringFilter](#).
- Hodnota bajtové řetězcové položky pomocí volání `mqInquireByteString`. Viz [mqInquireByteString](#).
- Hodnota položky filtru bajtového řetězce pomocí volání filtru `mqInquireByteString`. Viz filtr [mqInquireByteString](#).
- Hodnota popisovače balíku pomocí volání `mqInquireBag`. Viz [mqInquireBag](#).

Můžete se také dotázat na typ (celé číslo, 64bitové, celočíselný filtr, znakový řetězec, filtr řetězce, řetězec bajtů, filtr řetězců bajtů nebo popisovač balíku) pro konkrétní položku pomocí volání `mqInquireItemInfo`. Viz [mqInquireItemInfo](#).

### Multi Změna informací v rámci balíku


Rozhraní MQAI umožňuje měnit informace v rámci balíku pomocí volání `mqSet*`. Můžete provést následující akce:

1. Upravit datové položky v rámci balíku. Index umožňuje nahrazení jednotlivé instance parametru tím, že identifikuje výskyt položky, která má být upravena (viz [Obrázek 6 na stránce 68](#)).



Obrázek 6. Úprava jedné datové položky

2. Odstraňte všechny existující výskyty uvedeného selektoru a přidejte nový výskyt na konec balíku. (Viz Obrázek 7 na stránce 68.) Speciální hodnota indexu umožňuje nahradit **všechny** instance parametru.



Obrázek 7. Úprava všech datových položek

**Poznámka:** Index zachová pořadí vložení v rámci balíku, ale může ovlivnit indexy ostatních datových položek.

Celočíselný hovor `mqSet` umožňuje upravit celočíselné položky v rámci balíku. Volání `mqSetInteger64` vám umožňuje upravit 64-bitové celočíselné položky. Volání `mqSetIntegerFilter` vám umožňuje upravit celočíselné položky filtru. Volání `mqSetString` vám umožňuje upravit položky ve znakovém řetězci. Volání `mqSetStringFilter` vám umožňuje upravit položky filtru řetězce. Volání `mqSetByteString` umožňuje upravit položky řetězce bajtů. Volání filtru `mqSetByteString` umožňuje upravit položky filtru bajtových řetězců. Alternativně můžete použít tato volání k odstranění všech existujících výskytů uvedeného selektoru a přidat nový výskyt na konci balíku. Datová položka může být uživatelská položka nebo systémová položka.

Úplný popis těchto volání naleznete v následujících tématech:

- [mqSetCelé číslo](#)
- [mqSetInteger64](#)
- [mqSetIntegerFilter](#)
- [mqSetŘetězec](#)
- [mqSetStringFilter](#)
- [mqSetByteString](#)
- [mqSetByteStringFiltr](#)


**Multi** Vymazání kabelky pomocí volání `mqClearBag`

Volání `mqClearBag` odebere všechny uživatelské položky z uživatelské tašky a resetuje systémové položky na jejich počáteční hodnoty. Systémové balíky obsažené v balíku se také odstraní.

Úplný popis volání objektu mqClearBag naleznete v dokumentu [mqClearBag](#).

**Multi** Oříznutí balíku pomocí volání mqTruncateBag

Volání mqTruncateBag snižuje počet uživatelských položek v uživatelské kabelce odstraněním položek z konce balíku, počínaje nejnověji přidanou položkou. Lze ji například použít při použití stejných informací záhlaví ke generování více než jedné zprávy.




Obrázek 8. Oříznutí balíku

Úplný popis volání balíku mqTruncateBag naleznete v části [mqTruncateBag](#).


**Multi** Převod balíků a vyrovnávacích pamětí

Chcete-li odeslat data mezi aplikacemi, za prvé, data zprávy se umístí do tašky. Poté jsou data v balíku převedena na zprávu PCF pomocí volání mqBagToBuffer. Zpráva PCF se odešle do požadované fronty pomocí volání MQPUT. Tato hodnota je zobrazena na obrázku Obrázek 9 na stránce 69. Úplný popis volání mqBagToBuffer pro mqBag naleznete v souboru mqBagToBuffer.



Obrázek 9. Převod kabelek do zpráv PCF

Chcete-li přijímat data, je zpráva přijata do vyrovnávací paměti pomocí volání MQGET. Data ve vyrovnávací paměti se pak převedou do tašky pomocí volání mqBufferToBag a poskytuje vyrovnávací paměť tak, že obsahuje platnou zprávu PCF. Tato hodnota je zobrazena na obrázku Obrázek 10 na stránce 69. Úplný popis volání mqBufferToBag naleznete v části [mqBufferToBag](#).



Obrázek 10. Převod zpráv PCF do formátu balíku

**Multi** Počítání datových položek

Volání mqCount počítá počet položek uživatele, systémových položek nebo obojího, které jsou uloženy v datovém balíku, a vrátí toto číslo. Například, mqCountItems ( Bag, 7, ... ) vrátí počet položek v balíku se selektorem 7. Může počítat položky podle jednotlivých selektorů, selektorů uživatele, podle systémových selektorů nebo podle všech selektorů.

**Poznámka:** Toto volání počítá počet datových položek, nikoli počet jedinečných selektorů v balíku. Selektor se může vyskytnout vícekrát, takže v balíku může být méně jedinečných selektorů než datových položek.

Úplný popis volání položek mqCount naleznete v části [mqCount položek](#).

#### Multi Odstranění datových položek


Položky z pytlů můžete odstranit mnoha způsoby. Můžete provést následující akce:

- Odebrat jednu nebo více uživatelských položek z balíku. Podrobnější informace viz téma [“Odstranění datových položek z balíku pomocí volání položky mqDelete”](#) na stránce 70.
- Odstraňte všechny uživatelské položky z balíku, to znamená, že jste vymazali tašku. Podrobné informace viz [“Vymazání kabelky pomocí volání mqClearBag”](#) na stránce 68.
- Odstraňte uživatelské položky z konce tašky, to znamená, že oříznete balík. Podrobnější informace viz téma [“Oříznutí balíku pomocí volání mqTruncateBag”](#) na stránce 69.

#### Multi Odstranění datových položek z balíku pomocí volání položky mqDelete

Volání položky mqDelete odebere jednu nebo více uživatelských položek z balíku. Index se používá k odstranění:


1. Jediný výskyt zadaného selektoru. (Viz [Obrázek 11](#) na stránce 70.)



Obrázek 11. Odstranění jedné datové položky

, nebo

2. Všechny výskyty určeného selektoru. (Viz [Obrázek 12](#) na stránce 70.)



Obrázek 12. Odstranění všech datových položek

**Poznámka:** Index zachová pořadí vložení v rámci balíku, ale může ovlivnit indexy ostatních datových položek. Například volání položky mqDelete zachová hodnoty indexu datových položek, které následují za odstraněnou položkou, protože indexy jsou reorganizovány tak, aby vyplnily mezeru, která zůstává z odstraněné položky.

Úplný popis volání položky mqDelete najdete v tématu [mqDeleteItem](#).


## Multi Odeslání administračních příkazů na příkazový server qm pomocí volání mqExecute

Po vytvoření a naplnění datového balíku lze pomocí volání mqExecute odeslat na příkazový server správce front zprávu administrativního příkazu. To obslouží výměnu s příkazovým serverem a vrací odpovědi v balíku.

Po vytvoření a naplnění datového balíku dat můžete odeslat zprávu příkazu administrace na příkazový server správce front. Nejjednodušším způsobem, jak to provést, je volání pomocí volání mqExecute . Volání mqExecute odešle zprávu příkazu administrace jako přechodnou zprávu a čeká na všechny odpovědi. Odpovědi jsou vráceny v balíku odpovědí. Tyto informace mohou obsahovat informace o atributech týkajících se několika objektů produktu IBM MQ nebo řady chybových zpráv o chybě PCF, například. Proto může balík odezvy obsahovat pouze návratový kód, nebo může obsahovat *vnořené pytle*.

Zprávy odpovědi jsou umístěny do systémových pytlů vytvořených systémem. Například pro dotazy týkající se názvů objektů se vytvoří systémový balík, který bude obsahovat názvy objektů, a do uživatelského balíku se vloží taška. Manipulátory s těmito sáčky se pak vloží do pytle s odezvou a do vnořené balíku lze přistupovat pomocí selektoru MQHA\_BAG\_HANDLE. Systémový balík zůstane v úložišti, pokud nebude odstraněn, dokud nebude balík odpovědí odstraněn.

Koncept *vnoření* je zobrazen v [Obrázek 13](#) na stránce 71.



Obrázek 13. Vnoření

Jako vstup do volání mqExecute je třeba zadat:

- Popisovač připojení MQI.
- Příkaz, který má být proveden. Mělo by se jednat o jednu z hodnot MQCMD\_ \*.

**Poznámka:** Pokud není tato hodnota rozpoznána rozhraním MQAI, je hodnota stále akceptována. Pokud však bylo k vložení hodnot do balíku použity dotazové volání mqAdd, tento parametr musí být příkaz INQUIRE rozpoznán rozhraním MQAI. To znamená, že parametr by měl být ve tvaru MQCMD\_INQUIRE\_ \*.

- Volitelně lze použít popisovač balíku obsahující volby, které řídí zpracování volání. Také zde můžete zadat maximální dobu v milisekundách, po kterou má rozhraní MQAI čekat na každou zprávu odpovědi.
- Popisovač administračního balíku, který obsahuje podrobnosti o příkazu správy, který má být vydán.
- Popisovač pro soubor odpovědí, který přijímá zprávy odpovědi.

Následující popisovače jsou volitelné:

- Popisovač objektu fronty, do které má být umístěn administrační příkaz.

Není-li zadán žádný popisovač objektu, je příkaz administrace umístěn na SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE náležící k aktuálně připojenému správci front. Toto nastavení je výchozí.

- Manipulátor objektu fronty, do které mají být umístěny zprávy odpovědí.

Můžete se rozhodnout umístit zprávy odpovědi do dynamické fronty, která je vytvořena automaticky rozhraním MQAI. Vytvořená fronta existuje pouze po dobu trvání volání a je odstraněna rozhraním MQAI při ukončení volání mqExecute .

Příklady použití volání mqExecute viz [Příklad kódu](#) .

## V 9.1.0 Administrace pomocí produktu REST API

Produkt administrativní REST API můžete použít ke správě objektů produktu IBM MQ , jako jsou správci front a fronty, a agenti Managed File Transfer a přenosy. Informace jsou odeslány na administrativní REST API ve formátu JSON a přijaté od nich. Tato rozhraní API RESTful vám mohou pomoci integrovat administraci produktu IBM MQ do oblíbených DevOps a automatizovaných nástrojů.

### Než začnete

Referenční informace o dostupných prostředcích REST naleznete v tématu [Odkaz na produkt administrativní REST API](#).

### Procedura

- [“Začínáme s produktem administrativní REST API” na stránce 72](#)
- [“Použití produktu administrativní REST API” na stránce 76](#)
- [“Vzdálená administrace pomocí REST API” na stránce 77](#)
- [“REST API časová razítka” na stránce 81](#)
- [“REST API Ošetření chyb” na stránce 81](#)
- [“REST API zjišťování” na stránce 84](#)
- [“REST API Podpora národních jazyků” na stránce 85](#)

## V 9.1.0 Začínáme s produktem administrativní REST API

Začněte s produktem administrativní REST API a vyzkoušejte si několik ukázkových požadavků pomocí produktu cURL pro vytváření, aktualizaci, prohlížení a odstraňování fronty.

### Než začnete

Abyste mohli začít používat administrativní REST API, příklady v této úloze mají následující požadavky:

- Příklady používají cURL k vytvoření požadavků REST pro zobrazení informací o správcích front v systému a k vytvoření fronty, aktualizaci, zobrazení a odstranění fronty. Proto, abyste dokončili tuto úlohu, budete potřebovat cURL nainstalovanou na vašem systému.
- Chcete-li dokončit tuto úlohu, musíte být uživatelem s určitými oprávněními, abyste mohli použít příkaz **dspmweb**:

– **z/OS** V systému z/OS musíte mít oprávnění ke spuštění příkazu **dspmweb** a k zápisu do souboru mqwebuser.xml.

– **Multi** U všech ostatních operačních systémů musíte být [privilegovaný uživatel](#).

**IBM i**

Na IBM i by měly být příkazy spuštěny v QSHELL.



## Postup

1. Není-li server mqweb již konfigurován pro použití produktem administrativní REST API, nakonfigurujte server mqweb administrativní REST API pro MFT, messaging REST API nebo IBM MQ Console.

Další informace o vytvoření základní konfigurace pro server mqweb se základním registrem naleznete v tématu [Základní konfigurace pro server mqweb](#).

2. 

V systému z/OS nastavte proměnnou prostředí WLP\_USER\_DIR tak, abyste mohli použít příkaz **dspmweb**. Nastavte proměnnou tak, aby ukazovala na konfiguraci serveru mqweb, zadáním následujícího příkazu:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

, kde *WLP\_user\_directory* je název adresáře, který se předává do crtweb. Například:

```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```

Další informace viz [Vytvoření serveru mqweb](#).

3. Určete REST API URL zadáním následujícího příkazu:

```
dspmweb status
```

Příklady v následujících krocích předpokládají, že vaše REST API URL je výchozí URL `https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/`. Pokud se vaše adresa URL liší od výchozí adresy, nahraďte ji následujícími kroky.

4. Vyzkoušejte požadavek GET na prostředku qmgr pomocí základního ověření s uživatelem mqadmin :

```
curl -k https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/qmgr -X GET -u mqadmin:mqadmin
```

5. Vytvořte, zobrazte, pozměňte a odstraňte frontu pomocí prostředku mqsc :

Tento příklad používá správce front QM1. Buď vytvořte správce front se stejným názvem, nebo nahraďte existujícího správce front ve vašem systému.

- a) Učinit požadavek POST na prostředku mqsc pro vytvoření lokální fronty:

V těle požadavku je název nové fronty nastaven na Q1. Je použito základní ověření a záhlaví HTTP `ibm-mq-rest-csrf-token` s libovolnou hodnotou je nastaveno v požadavku REST cURL . Toto dodatečné záhlaví je povinné pro požadavky POST, PATCH a DELETE:

```
curl -k https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/action/qmgr/QM1/mqsc -X POST -u mqadmin:mqadmin -H "ibm-mq-rest-csrf-token: value" -H "Content-Type: application/json" --data '{"type": "runCommandJSON", "command": "define", "qualifier": "qlocal", "name": "Q1"}'
```

- b) Učinit požadavek POST na prostředku mqsc pro zobrazení lokální fronty vytvořené v kroku [“5.a”](#) na [stránce 73](#):

```
curl -k https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/action/qmgr/QM1/mqsc -X POST -u mqadmin:mqadmin -H "ibm-mq-rest-csrf-token: value" -H "Content-Type: application/json" --data '{"type": "runCommandJSON", "command": "display", "qualifier": "qlocal", "name": "Q1"}'
```

- c) Učinit požadavek POST na prostředku mqsc na prostředek k aktualizaci popisu fronty:

```
curl -k https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/action/qmgr/QM1/mqsc -X POST -u mqadmin:mqadmin -H "ibm-mq-rest-csrf-token: value" -H "Content-Type: application/json" --data '{"type": "runCommandJSON", "command": "alter", "qualifier": "qlocal", "name": "Q1", "parameters": {"descr": "new description"}'}
```

- d) Chcete-li zobrazit nový popis fronty, vytvořte požadavek POST na prostředku mqsc . Do pole požadavku zadejte atribut **responseParameters** tak, aby odezva obsahovala pole popisu:

```
curl -k https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/action/qmgr/QM1/mqsc -X POST -u mqadmin:mqadmin -H "ibm-mq-rest-csrf-token: value" -H "Content-Type: application/json" --data '{"type": "runCommandJSON", "command": "display", "qualifier": "qlocal", "name": "Q1", "responseParameters": [{"descr"}]}'
```

e) Učinit požadavek POST na prostředku mqsc k odstranění fronty:

```
curl -k https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/action/qmgr/QM1/mqsc -X POST -u mqadmin:mqadmin -H "ibm-mq-rest-csrf-token: value" -H "Content-Type: application/json" --data '{"type": "runCommandJSON", "command": "delete", "qualifier": "qlocal", "name": "Q1"}'
```

f) Učinit požadavek POST na prostředku mqsc , aby prokázal, že je fronta odstraněna:

```
curl -k https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/action/qmgr/QM1/mqsc -X POST -u mqadmin:mqadmin -H "ibm-mq-rest-csrf-token: value" -H "Content-Type: application/json" --data '{"type": "runCommandJSON", "command": "display", "qualifier": "qlocal", "name": "Q1"}'
```



## Jak pokračovat dále

- Příklady používají základní ověření k zabezpečení požadavku. Místo toho můžete použít ověření založené na tokenech nebo ověření na základě klienta. Další informace viz [Použití ověření klientského certifikátu pomocí REST API a IBM MQ Console](#) a [Použití ověření pomocí tokenů pomocí REST API](#).
- Získejte další informace o používání administrative REST API a vytváření adres URL s parametry dotazu: [“Použití produktu administrative REST API” na stránce 76](#).
- Projděte referenční informace pro dostupné prostředky produktu administrative REST API a všechny dostupné volitelné parametry dotazu: [administrative REST API reference](#).
- Naučte se, jak používat administrative REST API ke správě objektů IBM MQ na vzdálených systémech: [“Vzdálená administrace pomocí REST API” na stránce 77](#).
- Zde se dozvíte, jak používat administrative REST API s MFT: [“Začínáme s produktem REST API for MFT” na stránce 74](#).
- Zjistěte produkt messaging REST API, rozhraní RESTful pro systém zpráv produktu IBM MQ : [Systém zpráv s použitím produktu REST API](#).
- Objevte produkt IBM MQ Console, rozhraní GUI založené na prohlížeči: [“Administrace pomocí webové konzoly” na stránce 88](#).

## Začínáme s produktem REST API for MFT

Začněte rychle s produktem administrative REST API for Managed File Transfer a vyzkoušejte si několik ukázkových požadavků na zobrazení stavu agenta MFT a zobrazení seznamu přenosů.

### Než začnete

- Příklady používají cURL k odeslání požadavků REST k zobrazení seznamu přenosů a zobrazení stavu agenta MFT . Proto, abyste dokončili tuto úlohu, budete potřebovat cURL nainstalovanou na vašem systému.
- Chcete-li dokončit tuto úlohu, musíte být uživatelem s určitými oprávněními, abyste mohli použít příkaz **dspmweb**:
  -  V systému z/OS musíte mít oprávnění ke spuštění příkazu **dspmweb** a k zápisu do souboru mqwebuser.xml.
  -  U všech ostatních operačních systémů musíte být [privilegovaný uživatel](#).

### Postup

1. Ujistěte se, že je server mqweb nakonfigurován pro administrative REST API pro MFT:

- Není-li server mqweb již konfigurován pro použití produktem administrative REST API, nakonfigurujte server mqweb administrative REST API pro MFT, messaging REST API nebo IBM MQ Console. Další informace o vytvoření základní konfigurace pro server mqweb se základním registrem naleznete v tématu [Základní konfigurace pro server mqweb](#).
- Je-li konfigurován server mqweb, ujistěte se, že byl dokončen krok 8 [Základní konfigurace pro server mqweb](#), aby bylo možné povolit administrative REST API pro MFT.

## 2. z/OS

V systému z/OS nastavte proměnnou prostředí WLP\_USER\_DIR tak, abyste mohli použít příkaz **dspmweb**. Nastavte proměnnou tak, aby ukazovala na konfiguraci serveru mqweb, zadáním následujícího příkazu:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

, kde *WLP\_user\_directory* je název adresáře, který se předává do crtmqweb. Například:

```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```

Další informace viz [Vytvoření serveru mqweb](#).

## 3. Určete REST API URL zadáním následujícího příkazu:

```
dspmweb status
```

Příklady v následujících krocích předpokládají, že vaše REST API URL je výchozí URL `https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/`. Pokud se vaše adresa URL liší od výchozí adresy, nahraďte ji následujícími kroky.

## 4. Učinit požadavek GET na prostředku agent, aby vrátil základní podrobnosti o všech agentech, včetně názvu, typu a stavu:

```
curl -k https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/mft/agent/ -X GET -u mftadmin:mftadmin
```

## 5. Vytvořte některé přenosy, které se mají zobrazit, pomocí příkazu **fteCreateTransfer**.

Server mqweb ukládá informace o přenosech do mezipaměti a tyto informace vrací při zpracování požadavku. Tato mezipaměť je resetována při restartu serveru mqweb. Chcete-li zjistit, zda byl server restartován, zobrazením souborů `console.log` a `messages.log` nebo pomocí příkazu z/OS, který se dívá na výstup z spuštěné úlohy.

## 6. Učinit požadavek GET na prostředku transfer a vrátit podrobnosti o až čtyřech přenosech, které byly provedeny od spuštění serveru mqweb:

```
curl -k https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/mft/transfer?limit=4 -X GET -u mftadmin:mftadmin
```

## Jak pokračovat dále

- Příklady používají základní ověření k zabezpečení požadavku. Místo toho můžete použít ověření založené na tokenech nebo ověření na základě klienta. Další informace viz [Použití ověření pomocí tokenů pomocí REST API](#) a [Použití ověření klientského certifikátu pomocí REST API](#) a IBM MQ Console.
- Získejte další informace o používání administrative REST API a vytváření adres URL s parametry dotazu: [“Použití produktu administrative REST API” na stránce 76](#).
- Procházejte referenční informace pro dostupné prostředky administrative REST API pro prostředky MFT a všechny dostupné volitelné parametry dotazu: [administrative REST API reference](#).
- Zjistěte produkt messaging REST API, rozhraní RESTful pro systém zpráv produktu IBM MQ : [Systém zpráv s použitím produktu REST API](#).
- Objevte produkt IBM MQ Console, rozhraní GUI založené na prohlížeči: [“Administrace pomocí webové konzoly” na stránce 88](#).

Když používáte produkt administrative REST API, vyvoláte metody HTTP na adresách URL, které reprezentují různé objekty produktu IBM MQ, jako jsou správci front nebo fronty. Metoda HTTP, například POST, představuje typ akce, která má být provedena na objektu, který je reprezentován adresou URL. Další informace o akci mohou být poskytnuty ve formátu JSON jako součást informačního obsahu metody HTTP, nebo kódované v parametrech dotazu. Informace o výsledku provedení akce mohou být vráceny jako tělo odpovědi HTTP.

## Než začnete

Před použitím produktu administrative REST API vezměte v úvahu tyto skutečnosti:

- Chcete-li používat produkt administrative REST API, musíte se ověřit na serveru mqweb. Ověření můžete provést pomocí základního ověření HTTP, ověření certifikátu klienta nebo ověření založeného na tokenech. Další informace o použití těchto metod ověření naleznete v příručce [IBM MQ Console and REST API security](#).
- Produkt REST API rozlišuje velká a malá písmena. Např. HTTP GET na následující adrese URL nezobrazuje informace, pokud se správce front jmenuje qmgr1.

```
/ibmmq/rest/v1/admin/qmgr/QMGR1
```

- Ne všechny znaky, které lze použít v názvech objektů produktu IBM MQ, lze v adrese URL přímo zakódovat. Chcete-li tyto znaky správně kódovat, je třeba použít příslušné kódování adresy URL:
  - Dopředné lomítko,/, musí být zakódováno jako %2F.
  - Znaménko procent,%, musí být zakódováno jako %25.
- Kvůli chování některých prohlížečů nepojmenujte objekty pouze pomocí tečky nebo dopředného lomítka.

## Informace o této úloze

Když použijete REST API k provedení akce na objektu, musíte nejprve sestavit adresu URL, která tento objekt bude reprezentovat. Každá adresa URL začíná předponou, která popisuje název hostitele a port, na který má být požadavek odeslán. Zbytek adresy URL popisuje konkrétní objekt nebo sadu objektů, které jsou známy jako prostředek.

Akce, která má být provedena na prostředku, definuje, zda adresa URL potřebuje parametry dotazu nebo ne. Definuje také použitou metodu HTTP a informace o tom, zda jsou do adresy URL odeslány další informace nebo vráceny z ní ve formě JSON. Další informace mohou být součástí požadavku HTTP, nebo mohou být vráceny jako součást odezvy HTTP.

Po vytvoření adresy URL a vytvoření volitelného informačního obsahu JSON pro odeslání v požadavku HTTP můžete odeslat požadavek HTTP do produktu IBM MQ. Požadavek můžete odeslat s použitím implementace HTTP, která je vestavěna do programovacího jazyka dle vašeho výběru. Požadavky můžete také odeslat pomocí nástrojů příkazového řádku, jako např. cURL, webového prohlížeče nebo webového prohlížeče add-on.

**Důležité:** Musíte provést kroky [“1.a”](#) na stránce 76 a [“1.b”](#) na stránce 76 jako minimum.

## Postup

1. Sestavit adresu URL:

- a) Určete adresu URL předpony zadáním následujícího příkazu:

```
dspmweb status
```

Adresa URL, kterou chcete použít, obsahuje frázi `/ibmmq/rest/`.

- b) Přidejte prostředek do cesty URL.

K dispozici jsou následující prostředky produktu IBM MQ :

- [/admin/instalace](#)
- [/admin/qmgr.](#)
- [/admin/fronta](#)
- [/admin/odběr](#)
- [/admin/kanál](#)
- [/action/qmgr/{qmgrname}/mqsc](#)

K dispozici jsou následující prostředky produktu Managed File Transfer :

- [/admin/agent](#)
- [/admin/transfer](#)
- [/admin/monitor](#)

Chcete-li například pracovat se správcem front, přidejte do adresy URL předponu /qmgr a vytvořte následující adresu URL:

```
https://localhost:9443/ibmmq/rest/v2/admin/qmgr
```

c) Volitelné: Přidejte všechny další volitelné segmenty cesty k adrese URL.

V referenčních informacích pro každý typ objektu mohou být volitelné segmenty identifikovány v adrese URL složenými závorkami, které ji obklopují { }.

Chcete-li například vytvořit následující adresu URL, přidejte do adresy URL název správce front QM1 :

```
https://localhost:9443/ibmmq/rest/v2/admin/qmgr/QM1
```

d) Volitelné: Přidejte do adresy URL volitelný parametr dotazu.

Přidat otazník,?, proměnné name, equal sign =, a hodnota nebo seznam hodnot na adresu URL.

Chcete-li například požádat o všechny atributy správce front QM1, vytvořte následující adresu URL:

```
https://localhost:9443/ibmmq/rest/v2/admin/qmgr/QM1?attributes=*
```

e) Přidejte další volitelné parametry dotazu do adresy URL.

Přidejte ampersand, &, na adresu URL a pak zopakujte [krok d.](#)

2. Na adrese URL vyvolejte příslušnou metodu HTTP. Uveďte libovolný volitelný informační obsah JSON a poskytněte odpovídající pověření zabezpečení pro ověření. Příklad:

- Použijte implementaci HTTP/REST vašeho zvoleného programovacího jazyka.
- Použijte nástroj, jako např. doplněk prohlížeče klienta REST nebo cURL.

## **V 9.1.0** Vzdálená administrace pomocí REST API

Ke správě vzdálených správců front a objektů produktu IBM MQ , které jsou přidruženy k těmto správcům front, můžete použít produkt REST API . Tato vzdálená administrace zahrnuje správce front, kteří jsou ve stejném systému, ale nikoli ve stejné instalaci produktu IBM MQ jako je server mqweb. Proto můžete použít produkt REST API k administraci celé sítě produktu IBM MQ pouze s jednou instalací, která spouští server mqweb. Chcete-li provádět administraci vzdálených správců front, je třeba nakonfigurovat bránu administrativní REST API tak, aby alespoň jeden správce front ve stejné instalaci jako správce front mqweb působil jako správce front brány. Poté můžete zadat vzdáleného správce front v adrese URL prostředku produktu REST API pro provedení určené administrativní akce.

## Než začnete

Vzdálenou administraci můžete zabránit tak, že zakážete bránu administrative REST API . Další informace viz [Konfigurace brány administrative REST API](#).

Chcete-li použít bránu administrative REST API , musí být splněny následující podmínky:

- Server mqweb musí být nakonfigurován a spuštěn. Další informace o konfiguraci a spuštění příkazu mqweb najdete v tématu [“Začínáme s produktem administrative REST API”](#) na stránce 72.
- Správce front, který chcete nakonfigurovat jako správce front brány, musí být ve stejné instalaci jako server mqweb.
- Vzdálený správce front, kterého chcete spravovat, musí být v systému IBM MQ 8.0 nebo pozdější.
- Musíte se ujistit, že všechny atributy uvedené ve vašem požadavku jsou platné pro systém, na který odesíláte požadavek. Je-li například správce front brány v systému Windows a vzdálený správce front je v systému z/OS, nelze požadovat, aby byl atribut `dataCollection.statistics` vrácen pro požadavek HTTP GET na prostředku queue .
- Musíte se ujistit, že všechny atributy uvedené ve vašem požadavku jsou platné pro úroveň IBM MQ , na kterou odesíláte požadavek. Je-li například vzdálený správce front spuštěn IBM MQ 8.0, nemůžete požadovat vrácení atributu `extended.enableMediaImageOperations` pro požadavek HTTP GET na prostředku queue .
- Musíte použít jeden z těchto podporovaných prostředků REST:
  - /queue
  - /subscription
  - /channel
  - /mqsc
  - /qmgr

Prostředek /qmgr vrací při dotazu vzdáleného správce front pouze podmnožinu atributů: `name`, `status.started`, `status.channelInitiatorState`, `status.ldapConnectionState`, `status.connectionCount` a `status.publishSubscribeState`.

## Informace o této úloze

Chcete-li použít bránu administrative REST API ke správě vzdálených správců front, musíte připravit správce front pro vzdálenou administraci. To znamená, že musíte nakonfigurovat přenosové fronty, moduly listener a kanály odesílatele a příjemce mezi správcem front brány a vzdáleným správcem front. Poté můžete odeslat požadavek REST do vzdáleného správce front uvedením správce front v adrese URL prostředku. Správce front brány je určen buď pomocí příkazu **setmqweb** pro nastavení atributu `mqRestGatewayQmgr` na název správce front brány, nebo odesláním názvu správce front brány v záhlaví, které je odesláno s požadavkem. Požadavek je odeslán prostřednictvím správce front brány do vzdáleného správce front. Odezva se vrátí se záhlavím, které označuje správce front, který byl použit jako správce front brány.

## Postup

1. Konfigurujte komunikaci mezi správcem front brány a vzdálenými správci front, které chcete spravovat. Tyto kroky konfigurace jsou stejné jako kroky, které jsou vyžadovány ke konfiguraci vzdálené administrace spuštěním příkazů `runmqsc` a `PCF`.  
Další informace o těchto krocích naleznete v tématu [“Konfigurace správců front pro vzdálenou administraci”](#) na stránce 200.
2. Konfigurace zabezpečení u vzdálených správců front:
  - a) Ujistěte se, že v systému, na kterém běží vzdálený správce front, existují relevantní ID uživatelů. ID uživatele, které musí existovat ve vzdáleném systému, závisí na roli uživatele produktu REST API :

- Pokud se uživatel REST API nachází ve skupině MQWebAdmin nebo ve skupině RO MQWebAdmin, musí na vzdáleném systému existovat ID uživatele, které spustil daný parametr mqweb. Na serveru IBM MQ Appliance je uživatel, který spouští mqweb server, mqsystem.
  - Je-li uživatel produktu REST API ve skupině MQWebUser, musí ID uživatele produktu REST API existovat ve vzdáleném systému.
- b) Zkontrolujte, zda jsou příslušnému ID uživatele udělena nezbytná úroveň oprávnění pro přístup k příslušným prostředkům produktu REST API ve vzdáleném správci front:
- Oprávnění pro vkládání zpráv do SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE.
  - Oprávnění pro vkládání zpráv do SYSTEM.REST.REPLY.QUEUE.
  - Oprávnění pro přístup k frontám přenosu, které jsou definovány pro vzdálenou administraci.
  - Oprávnění k zobrazení atributů správce front.
  - Oprávnění k provedení požadavků REST. Další informace viz sekce Požadavky na zabezpečení v tématu [Referenční témata o prostředcích produktu REST API](#).
3. Nastavit, který lokální správce front se použije jako brána. Můžete nakonfigurovat výchozího správce front brány, zadat správce front brány v záhlaví HTTP nebo použít kombinaci obou přístupů:
- Konfigurujte výchozího správce front brány pomocí příkazu **setmqweb** :

```
setmqweb properties -k mqRestGatewayQmgr -v qmgrName
```

kde *qmgrName* je název správce front brány.

Tento správce front brány se používá, jsou-li splněny obě následující podmínky:

- Správce front není zadán v záhlaví `ibm-mq-rest-gateway-qmgr` požadavku REST.
  - Správce front, který je zadán v adrese URL prostředku produktu REST API, není lokálním správcem front.
- Konfigurujte správce front brány v každém požadavku REST nastavením záhlaví HTTP `ibm-mq-rest-gateway-qmgr` na název správce front brány.
4. Uvedte název vzdáleného správce front, kterého chcete spravovat, v adrese URL prostředku. Chcete-li například získat seznam front ze vzdáleného správce front `remoteQM`, použijte následující adresu URL:

```
https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/qmgr/remoteQM/queue
```

## Výsledky

Záhlaví `ibm-mq-rest-gateway-qmgr` se vrací s odpovědí REST. Toto záhlaví určuje, který správce front byl použit jako správce front brány.

Máte-li potíže s používáním produktu administrativy REST API při administraci vzdálených správců front, postupujte takto:

- Zkontrolujte, zda je vzdálený správce front spuštěn.
- Zkontrolujte, zda je příkazový server spuštěný na vzdáleném systému.
- Zkontrolujte, zda interval odpojení kanálu nevypršel. Například, pokud je kanál spuštěn, ale pak se po nějaké době vypnul. To je obzvláště důležité, pokud spouštíte kanály ručně.

## Příklad

V následujícím příkladu existují tři instalace produktu IBM MQ na dvou počítačích. V systému Machine 1 existuje Installation 1 a Installation 2. V systému Machine 2 existuje Installation 3. Pro produkt Installation 1 je konfigurován parametr mqweb. V každé instalaci se nachází jeden správce front a tito správci front jsou konfigurováni pro vzdálenou administraci. To znamená, že následující moduly listener, kanály a fronty jsou konfigurovány a spuštěny:

- Na správci front QM1, v Installation 1, na Machine 1:


- Odesílací kanál QM1.to.QM2
- Přijímací kanál QM2.to.QM1
- Odesílací kanál QM1.to.QM3
- Přijímací kanál QM3.to.QM1
- Přenosová fronta QM2
- Přenosová fronta QM3
- Byl konfigurován modul listener na portu 1414.
- Na správci front QM2, v produktu Installation 2, v systému Machine 1:
  - Odesílací kanál QM2.to.QM1
  - Přijímací kanál QM1.to.QM2
  - Přenosová fronta QM1
  - Byl konfigurován modul listener na portu 1415.
- Na správci front QM3, v produktu Installation 3, v systému Machine 2:
  - Odesílací kanál QM3.to.QM1
  - Přijímací kanál QM1.to.QM3
  - Přenosová fronta QM1
  - Výchozí modul listener

Fronta Qon2 je definována na QM2a fronta Qon3 je definovaná na QM3.

Uživatel mquser je definován na obou počítačích, je mu udělena role MQWebAdmin v produktu REST APIa je mu uděleno oprávnění pro přístup k příslušným frontám pro každého správce front.

Příkaz setmqweb se používá ke konfiguraci správce front QM1 jako výchozího správce front brány.

Následující diagram zobrazuje tuto konfiguraci:



Obrázek 14. Diagram ukázkové konfigurace pro vzdálenou administraci pomocí produktu REST API.

Následující požadavek REST je odeslán na server mqweb:

```
GET https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/qmgr/QM2/queue?
attributes=general.isTransmissionQueue
```

Je přijata následující odezva:



```

{
  "queue" :
  [ {
    "general": {
      "isTransmissionQueue": true
    },
    "name": "QM1",
    "type": "local"
  },
  {
    "general": {
      "isTransmissionQueue": false
    },
    "name": "Qon2",
    "type": "local"
  }
]
}

```

Následující požadavek REST je odeslán na server mqweb:

```

GET https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/admin/qmgr/QM3/queue?
attributes=general.isTransmissionQueue,general.description

```

Je přijata následující odezva:

```

{
  "queue" :
  [ {
    "general": {
      "isTransmissionQueue": true,
      "description": "Transmission queue for remote admin."
    },
    "name": "QM1",
    "type": "local"
  },
  {
    "general": {
      "isTransmissionQueue": false,
      "description": "A queue on QM3."
    },
    "name": "Qon3",
    "type": "local"
  }
]
}

```

## V 9.1.0 REST API časová razítka

Když je informace o datu a čase vrácena produktem administrative REST API, je vrácena v čase UTC (Coordinated Universal Time) a ve formátu sady.

Datum a čas se vrací v následujícím formátu časového razítka:

```

YYYY-MM-DDTHH:mm:ss:sssZ

```

Například 2012-04-23T18:25:43.000Z, kde hodnota Z označuje, že časové pásmo je UTC (Coordinated Universal Time).

Přesnost tohoto časového razítka není zaručena. Není-li například server mqweb spuštěn ve stejném časovém pásmu jako správce front, který je zadán v adrese URL prostředku, nemusí být časové razítko přesné. Dále platí, že je-li nutná úprava letního času, nemusí být časové razítko přesné.

## REST API Ošetření chyb

Produkt REST API hlásí chyby vrácením odpovídajícího kódu odezvy HTTP, například 404 (Nenalezeno), a odezvy JSON. Jakýkoli kód odpovědi HTTP, který není v rozsahu 200-299, je považován za chybu.

### Formát odezvy na chybu

Odezva se nachází ve formátu JSON v kódování UTF-8 . Obsahuje vnořené objekty JSON:

- Vnější objekt JSON, který obsahuje jedno pole JSON s názvem `error`.
- Každý prvek v poli je objekt JSON, který představuje informace o chybě. Každý objekt JSON obsahuje následující vlastnosti:

#### **typ**

Řetězec.

Typ chyby.

#### **messageId**

Řetězec.

Jedinečný identifikátor pro zprávu ve tvaru MQWBnnnnX. Tento identifikátor má následující prvky:

#### **MQWB**

Předpona, která ukazuje, že zpráva pochází z rozhraní IBM MQ Rest API.

#### **nnnn**

Jedinečné číslo, které identifikuje zprávu.

#### **X**

Jediný dopis, který označuje závažnost zprávy:

- I , je-li zpráva čistě informativní.
- W , je-li zpráva varující před problémem.
- E , pokud zpráva označuje, že došlo k chybě.
- S , pokud zpráva označuje, že došlo k závažné chybě.

#### **zpráva**

Řetězec.

Popis chyby.

#### **Vysvětlení**

Řetězec.


Vysvětlení chyby.

#### **akce**

Řetězec.

Popis kroků, které lze provést k vyřešení chyby.

#### **qmgrName**

 Toto pole je k dispozici pouze u produktu z/OS , kde je správce front členem skupiny sdílení front. Musíte mít zadán volitelný parametr dotazu **commandScope** nebo atribut **queueSharingGroupDisposition** .

Řetězec.

Název správce front, u kterého došlo k chybě.

Toto pole nelze použít pro messaging REST API.

#### **completionCode**

Toto pole je k dispozici pouze v případě, že **type** je `pcf`, `javanebo rest`.

Číslo.

Kód dokončení MQ přidružený k selhání.

#### **reasonCode**

Toto pole je k dispozici pouze v případě, že **type** je `pcf`, `javanebo rest`.

Číslo.

Kód příčiny MQ přidružený k selhání.

#### **výjimky**

Toto pole je k dispozici pouze v případě, že **type** je `java`.

Pole.

Pole výjimek jazyka Java nebo JMS. Každý prvek pole výjimek obsahuje pole řetězců **stackTrace**. Pole řetězců **stackTrace** obsahuje podrobnosti o každé výjimce rozdělené na řádky.

**V 9.1.2** V produktu IBM MQ 9.1.2 již toto pole není vráceno.

## Chyby se skupinami sdílení front

### z/OS

Ve skupině sdílení front je možné zadat volitelný parametr dotazu **commandScope** pro určité příkazy. Tento parametr umožňuje šíření příkazu do jiných správců front v rámci skupiny sdílení front. Kterákoliv z těchto příkazů může selhat nezávisle, což má za následek úspěšné provedení některých příkazů a některé příkazy selhávající pro skupinu sdílení front.

V případě, že se příkaz částečně nezdaří, je vrácen kód chyby HTTP 500. Pro každého správce front, který generoval selhání, se informace o tomto selhání vrací jako prvek v poli **error** JSON. Pro každého správce front, který úspěšně spustil daný příkaz, je název správce front vrácen jako prvek v poli **success** JSON.

## Příklady

- Následující příklad ukazuje chybovou odezvu na pokus o získání informací o správci front, který neexistuje:

```
"error": [
  {
    "type": "rest",
    "messageId": "MQWB0009E",
    "message": "MQWB0009E: Could not query the queue manager 'QM1'",
    "explanation": "The MQ REST API was invoked specifying a queue manager name which cannot be located.",
    "action": "Resubmit the request with a valid queue manager name or no queue manager name, to retrieve a list of queue managers."
  }
]
```

- **z/OS** Následující příklad ukazuje chybovou odezvu na pokus o odstranění fronty ve skupině sdílení front, která neexistuje pro některé správce front:

```
"error" : [
  {
    "type": "rest",
    "messageId": "MQWB0037E",
    "message": "MQWB0037E: Could not find the queue 'missingQueue' - the queue manager reason code is 3312 : 'MQRCCF_UNKNOWN_OBJECT_NAME'",
    "explanation": "The MQ REST API was invoked specifying a queue name which cannot be located.",
    "action": "Resubmit the request with the name of an existing queue, or with no queue name to retrieve a list of queues.",
    "qmgrName": "QM1"
  },
  {
    "type": "rest",
    "messageId": "MQWB0037E",
    "message": "MQWB0037E: Could not find the queue 'missingQueue' - the queue manager reason code is 3312 : 'MQRCCF_UNKNOWN_OBJECT_NAME'",
    "explanation": "The MQ REST API was invoked specifying a queue name which cannot be located.",
    "action": "Resubmit the request with the name of an existing queue, or with no queue name to retrieve a list of queues.",
    "qmgrName": "QM2"
  }
],
"success" : [{"qmgrName": "QM3"}, {"qmgrName": "QM4"}]
```

## Chyby požadavků MFT

Pokud služby MFT REST API nejsou povoleny a vy vyvoláte MFT REST API, obdržíte následující výjimku:

```
{
  "error": [
    {
      "action": "Enable the Managed File Transfer REST API and resubmit the request.",
      "completionCode": 0,
      "explanation": "Managed File Transfer REST calls are not permitted as the service is disabled.",
      "message": "MQWB0400E: Managed File Transfer REST API is not enabled.",
      "msgId": "MQWB0400E",
      "reasonCode": 0,
      "type": "rest"
    }
  ]
}
```

Pokud jsou služby produktu MFT REST API povoleny a koordinační správce front není nastaven v souboru `mqwebuser.xml`, obdržíte následující výjimku:

```
{
  "error": [
    {
      "action": "Set the coordination queue manager name and restart the mqweb server.",
      "completionCode": 0,
      "explanation": "Coordination queue manager name must be set before using Managed File Transfer REST services.",
      "message": "MQWB0402E: Coordination queue manager name is not set.",
      "msgId": "MQWB0402E",
      "reasonCode": 0,
      "type": "rest"
    }
  ]
}
```

### V 9.1.0 REST API zjišťování

Documentation pro produkt REST API je k dispozici ve formátu IBM Documentation a ve formátu Swagger. Swagger je běžně používaný přístup pro dokumentování rozhraní REST API. Dokumentaci Swagger pro produkt REST API lze zobrazit povolením funkce zjišťování rozhraní API na webovém serveru mqweb.



## Než začnete


**Důležité:** Funkce Zjišťování rozhraní API je stabilizovaná a stále můžete tuto funkci použít. Produkt IBM MQ v současné době nepodporuje použití funkce `mpOpenAPI`.

Chcete-li zobrazit dokumentaci Swagger pomocí zjišťování rozhraní API, je třeba povolit zabezpečení pro přístup k indexovému serveru. Další informace o krocích, které jsou vyžadovány k povolení zabezpečení, naleznete v tématu [Zabezpečení produktu IBM MQ Console a zabezpečení REST API](#).

## Postup

1. Vyhledejte soubor `mqwebuser.xml` v jednom z následujících adresářů:

-  `MQ_DATA_PATH/web/installations/installationName/servers/mqweb`
-  `WLP_user_directory/servers/mqweb`

Kde `WLP_user_directory` je adresář, který byl zadán při spuštění skriptu  `crtmqweb` za účelem vytvoření definice mqweb serveru.

2. Přidejte příslušný soubor XML do souboru `mqwebuser.xml`:

- Pokud značky `<featureManager>` existují ve vašem souboru `mqwebuser.xml`, přidejte následující XML do značek `<featureManager>`:  
`<feature>apiDiscovery-1.0</feature>`
- Pokud značky `<featureManager>` neexistují ve vašem souboru `mqwebuser.xml`, přidejte následující XML do značek `<server>`:

```
<featureManager>
  <feature>apiDiscovery-1.0</feature>
</featureManager>
```

3. Zobrazte si dokumentaci Swagger pomocí jedné z následujících metod:

- Zobrazte webovou stránku, kterou můžete procházet, a vyzkoušejte produkt REST API zadáním následující adresy URL do prohlížeče:

`https://host:port/ibm/api/explorer`

Kromě ověření každého požadavku musíte zahrnout záhlaví `ibm-mq-rest-csrf-token` pro každý požadavek POST, PATCH nebo DELETE. Obsahem tohoto záhlaví může být libovolný řetězec, včetně prázdného.

Toto záhlaví požadavku se používá k potvrzení toho, že pověření použitá k ověření požadavku jsou používána vlastníkem pověření. To znamená, že token se používá k zabránění útokům na padělání požadavků mezi servery.

- Načtěte jeden dokument Swagger 2, který popisuje celý produkt REST API zadáním požadavku HTTP GET na tuto adresu URL:

`https://host:port/ibm/api/docs`

Tento dokument lze použít pro aplikace, u kterých chcete programově procházet dostupná rozhraní API.

#### hostitel

Určuje název hostitele nebo adresu IP, na které je REST API k dispozici.

Výchozí hodnota je `localhost`.

#### Port

Uvádí číslo portu HTTPS, které používá administrativní REST API .

Výchozí hodnota je `9443`.

Pokud se změní název hostitele nebo číslo portu z výchozího nastavení, můžete určit správné hodnoty z adresy URL REST API . K zobrazení adresy URL použijte příkaz `dspmweb status` .

## V 9.1.0 REST API Podpora národních jazyků

Produkt REST API podporuje s určitými kvalifikacemi schopnost uvést národní jazyky jako část požadavku HTTP.

### Pozadí

Hlavičky HTTP umožňují konkrétní chování, které mají být zadány na požadavcích a další informace, které mají být poskytnuty v odpovědích.

V záhlaví HTTP je zahrnuta schopnost požadovat vrácení informací v národním jazyce. REST API respektuje toto záhlaví, je-li to možné.

### Uvedení národního jazyka

V záhlaví HTTP ACCEPT-LANGUAGE může být dodána jedna nebo více jazykových příznaků. Můžete volitelně přidružit skupinu disků rank ke značkám, které umožňují specifikaci seznamu seřazeného podle předvolby. [Tato stránka má užitečnou diskusi o zásadě.](#)

Produkt REST API dodržuje toto záhlaví a vybírá jazyk ze záhlaví ACCEPT-LANGUAGE a vrací zprávy v tomto jazyce. Pokud záhlaví ACCEPT-LANGUAGE neobsahuje žádný jazyk, který může produkt REST API podporovat, jsou zprávy vráceny ve výchozím jazyce. Tento výchozí jazyk odpovídá výchozímu národnímu prostředí webového serveru REST API .

Část [“Jaká data jsou přeložena?”](#) na stránce 86 vysvětluje, jaká data jsou přeložena.

## Označení příslušného jazyka v odpovědích

Záhlaví HTTP CONTENT-LANGUAGE na odpovědích z REST API označuje jazyk, ve kterém jsou zprávy vráceny.

### Jaká data jsou přeložena?

Chybové a informativní zprávy jsou přeloženy, jiný text nikoli.

- Data vrácená ze správce front nejsou přeložena-například v případě spuštění příkazu MQSC prostřednictvím produktu REST API jsou odpovědi správce front uvedeny v národním prostředí správce front.
- Vygenerovaná dokumentace (Swagger) pro REST API, jak je vystavena přes funkci `apiDiscovery`, je v angličtině.

### Jaké jazyky jsou podporovány?

Kromě angličtiny jsou chyby REST API a informativní zprávy přeloženy do následujících jazyků.

#### Čínština (zjednodušená)

Odepřeno značkou jazyka `zh_CN`

#### Čínština (tradiční)

Odepřeno značkou jazyka `zh_TW`

#### Čeština

Odepřeno značkou jazyka `cs`

#### Francouzština

Odepřeno značkou jazyka `fr`

#### Maďarština

Odepřeno značkou jazyka `hu`

#### Italština

Odepřeno značkou jazyka `it`

#### Japonština

Odepřeno značkou jazyka `ja`

#### Korejština

Odepřeno značkou jazyka `ko`

#### Polština

Odepřeno značkou jazyka `pl`

#### (Brazílie) portugálština

Odepřeno značkou jazyka `pt_BR`

#### Ruština

Odepřeno značkou jazyka `ru`

#### Španělština

Odepřeno značkou jazyka `es`

### Příklady

V příkladech má webový server výchozí národní prostředí v angličtině.

#### Určení jednoho podporovaného jazyka

V záhlaví požadavku je `ACCEPT-LANGUAGE` nastaven na `fr`. Toto nastavení uvádí, že francouzština je upřednostňovaným jazykem pro přeložitelný text.

V záhlaví odezvy je `CONTENT-LANGUAGE` nastaven na `fr`. Toto nastavení označuje, že chybové a informativní zprávy v odpovědi jsou ve francouzštině.

### Určení seznamu jazyků

V záhlaví požadavku je ACCEPT - LANGUAGE nastaven na `am, fr`. Toto nastavení uvádí, že Amharština a francouzština jsou přijatelné jazyky pro přeložitelný text a že Amharština je upřednostňovaný jazyk pro přeložitelný text.

V záhlaví odezvy je CONTENT - LANGUAGE nastaven na `fr`. Toto nastavení označuje, že chybové a informativní zprávy v odpovědi jsou ve francouzštině, protože produkt REST API nepodporuje hodnotu Amharic.

### Určení jednoho nepodporovaného jazyka

V záhlaví požadavku je ACCEPT - LANGUAGE nastaven na `am`. Toto nastavení uvádí, že Amharština je upřednostňovaným jazykem pro přeložitelný text.

V záhlaví odezvy je CONTENT - LANGUAGE nastaven na `en`. Toto nastavení označuje, že chybové a informativní zprávy v odpovědi jsou v angličtině, protože produkt REST API nepodporuje Amharské.

## V 9.1.0 Verze REST API

V IBM MQ 9.1 je REST API ve verzi 1. V produktu IBM MQ 9.1.5 je produkt REST API verze 2. Toto číslo verze tvoří část základní adresy URL pro požadavky REST. Například `https://localhost:9443/ibmmq/rest/v2/admin/installation`. Číslo verze se používá k izolování klientů od změn v produktu REST API, které mohou být zavedeny v budoucích verzích.

Některé změny, které jsou zavedeny do produktu REST API, mohou změnit existující funkci produktu REST API tak, že je třeba aktualizovat klienty používající produkt REST API, je třeba aktualizovat. Aby se zabránilo tomu, že změny klientů budou aktualizovány, zvýší se číslo verze REST API a stávající funkce se stabilizuje na předchozím čísle. Nová funkce, která může změnit existující funkci, je přidána do REST API na nové číslo verze. Proto mohou klienti i nadále používat produkt REST API na předchozí verzi, aniž by byly aktualizovány.

Změny REST API, které mohou vyústit v aktualizaci klienta, zahrnují následující změny:

- Odebrání podpory pro existující atribut ve formátu JSON, který je odeslán nebo vrácen z produktu REST API.
- Odebrání adresy URL, příkazového slova HTTP nebo záhlaví. Je-li například přejmenována adresa URL nebo záhlaví nebo se používá jiné slovo.
- Přidání nového povinného atributu JSON do dat, která jsou odeslána na existující adresu URL.
- Přidání nového povinného záhlaví HTTP k datům, která jsou odeslána na existující adresu URL.
- Přidání nového povinného parametru dotazu do existující adresy URL.

Když se tento typ změny zavede do funkce REST API, která existovala ve verzi Long Term Support (LTS), číslo verze REST API se zvýší pro první z těchto změn. Veškeré následné změny provedené ve verzi produktu Continuous Delivery (CD), které mohou vyžadovat změny v klientech používajících produkt REST API, používají nové číslo verze.

Toto číslo verze zůstane stejné ve všech dalších verzích produktu CD až do dalšího vydání LTS. Proto se číslo verze v jednotlivých verzích produktu LTS zvyšuje nejvýše jednou.

Když se číslo verze zvýší, existující funkce REST API se stabilizuje na číslo staré verze. To znamená, že existující funkce produktu REST API, která byla k dispozici ve vydání produktu LTS, zůstává k dispozici ve starém čísle verze, avšak v této verzi nejsou provedeny žádné další změny. Jakákoli nová funkce, která je přidána do REST API, se přidá do nové verze REST API. Nicméně jakákoli přidání, která jsou provedena na serveru REST API ve vydáních produktu CD před zvýšením verze, nejsou garantována, aby byla zahrnuta ve starší verzi produktu REST API.

Existující klienti mohou pokračovat v používání produktu REST API ve starém čísle verze bez nutnosti jakýchkoli změn. Starší verze produktu REST API mohou být zamítnuty a nakonec odebrány.

Některé změny nevyžadují změny u klientů, kteří používají produkt REST API. Tyto změny nevedou ke zvýšení čísla verze. Proto se ujistěte, že žádný klient používající REST API nemusí být aktualizován, když jsou tyto typy změn zavedeny. Tyto změny na REST API mohou zahrnovat následující změny:

- Přidání nového atributu JSON do existujících dat vrácených z produktu REST API.

- Přidání nové adresy URL.
- Přidání nového příkazového slova HTTP k existující adrese URL.
- Přidání nového stavového kódu do existující adresy URL.
- Přidání nových volitelných atributů JSON do dat, která jsou odeslána na existující adresu URL.
- Přidání nových parametrů dotazu na existující adresu URL.
- Přidání nových záhlaví do dat, která jsou odeslána na existující adresu URL.
- Návrat nových záhlaví z REST API.

## Změny nové funkce rozhraní REST API produktu Continuous Delivery


Pro novou funkci produktu REST API , která je přidána ve verzi produktu CD , se všechny změny provedené v této nové funkci, které mohou následně vyžadovat změny klientů REST API , nezvyšují číslo verze. To znamená, že nová funkce se může změnit před dalším vydáním LTS , aniž by se zvyšoval číslo verze. Je-li funkce zahrnuta ve vydání produktu LTS , všechny následné změny, které mohou vyžadovat změny klientů REST API , zvyšují číslo verze.

### Příklad

1. Ve verzi LTS X je produkt REST API verze 1.
2. Ve verzi CD X.0.1 je přidána podpora pro novou adresu URL. Tato změna nevyžaduje změny u klientů, kteří používají produkt REST API. Proto REST API zůstává na verzi 1.
3. V CD X.0.2 je přidána podpora pro novou adresu URL. Tato změna nevyžaduje změny v klientech, kteří používají rozhraní API REST. Proto REST API zůstává na verzi 1.
4. At LTS release Y, the REST API is at version 1.
5. Ve verzi CD Y.0.1 se přejmenuje existující adresa URL. Tato změna může vyžadovat změny pro klienty, kteří používají produkt REST API. Proto je nová verze REST API vytvořena jako verze 2. Přejmenovaná adresa URL je zahrnuta ve verzi 2 produktu REST API, spolu se všemi existujícími funkcemi. Libovolná nová funkce, která se přidá do REST API , se přidá do verze 2. Verze 1 zůstává stabilizovaná na úrovni v LTS vydání Y.
6. Ve verzi CD Y.0.2 se přejmenuje jiná existující adresa URL. Vzhledem k tomu, že verze je již v produktu CD verze Y vyšší, zůstává REST API ve verzi 2. Verze 1 zůstává stabilizovaná na úrovni v LTS vydání Y.
7. V produktu LTS verze Z REST API zůstává ve verzi 2. Verze 1 zůstává stabilizovaná na úrovni v LTS vydání Y.

## Administrace pomocí webové konzoly

Základní administrativní úlohy můžete provádět pomocí webové konzoly.

 V produktu IBM MQ 9.1.5 je nová webová konzola, známá jako New Web Console, dostupná na IBM MQ for Multiplatforms, viz [Stručný přehled produktu New Web Console](#). Pro IBM MQ Appliance a IBM MQ for z/OS můžete i nadále používat původní webovou konzolu, která je nyní známá jako Dashboard Web Console, viz [“Dashboard Web Console” na stránce 94](#).

Pokud chcete, můžete pokračovat v používání produktu Dashboard Web Console on Multiplatforms, viz [“Přepínání typů konzoly v systému IBM MQ for Multiplatforms” na stránce 94](#).

**Poznámka:** Při používání webové konzoly zakažte použití příkazového serveru v žádném z správců front. Pokud je pro správce front zakázán příkazový server, webová konzola přestane reagovat s dlouhými prodlevami při zpracování příkazů. Jakékoli příkazy, které jsou vydány správci front, pro které je příkazový server vyřazován z časového limitu.

### Související úlohy

[Trasování IBM MQ Console a REST API](#)



## V 9.1.5 Začínáme s webovou konzolou

Začněte s webovou konzolou rychle začít. Tyto pokyny platí jak pro New Web Console , tak pro Dashboard Web Console.

### Než začnete

Chcete-li dokončit tuto úlohu, musíte být uživatelem s určitými oprávněními, abyste mohli použít příkaz **dspmqweb**:

- ▶ **z/OS** V systému z/OS musíte mít oprávnění ke spuštění příkazu **dspmqweb** a k zápisu do souboru `mqwebuser.xml`.
- ▶ **Multi** U všech ostatních operačních systémů musíte být privilegovaný uživatel.

▶ **IBM i** Na IBM i by měly být příkazy spuštěny v QSHELL.

### Postup

1. Pokud webový server dosud není nakonfigurován pro použití webového konzoly, nakonfigurujte server `mqweb`.

Další informace o vytvoření základní konfigurace pro server `mqweb` se základním registrem naleznete v tématu [Základní konfigurace pro server mqweb](#).

2. ▶ **z/OS**

V systému z/OS nastavte proměnnou prostředí `WLP_USER_DIR` tak, abyste mohli použít příkaz **dspmqweb** . Nastavte proměnnou tak, aby ukazovala na konfiguraci serveru `mqweb`, zadáním následujícího příkazu:

```
export WLP_USER_DIR=WLP_user_directory
```

, kde `WLP_user_directory` je název adresáře, který se předává do `crtmqweb`. Například:

```
export WLP_USER_DIR=/var/mqm/web/installation1
```

Další informace viz [Vytvoření serveru mqweb](#).

3. Určete identifikátor URI pro webovou konzolu zadáním následujícího příkazu:

```
dspmqweb status
```

Příkaz vygeneruje výstup podobný následujícímu:

```
MQWB1124I: Server 'mqweb' is running.
URLS:
https://localhost:9443/ibmmq/rest/v1/
https://localhost:9443/ibmmq/console/
```

Identifikátor URI pro webovou konzolu končí příponou `console/`.

4. Připojte se k webové konzole zadáním adresy URL z produktu “3” na stránce 89 v prohlížeči.

Výjimka zabezpečení může být vytvořena prohlížečem, protože výchozí certifikát poskytnutý s webovým serverem `mqweb` není důvěryhodný certifikát. Zvolte, zda chcete pokračovat na webovou konzolu.

5. Přihlaste se na webovou konzolu. Použijte jméno uživatele `mqadmin` a heslo `mqadmin`.

### Jak pokračovat dále

- Ve výchozím nastavení webová konzola používá ověření založené na tokenech k ověření uživatelů. Také můžete použít ověření klientských certifikátů. Další informace naleznete v tématu [Použití ověření klientských certifikátů pomocí konzoly REST API a webové konzoly](#).

- Zde se dozvíte více o použití webové konzoly: [“Začínáme s webovou konzolou”](#) na stránce 89 nebo [“Dashboard Web Console”](#) na stránce 94.

## **V 9.1.0 z/OS Omezení v z/OS**

Při používání produktu IBM MQ Console ke správě správců front v produktu z/OS platí následující omezení.

- Správci front v produktu z/OS nelze vytvořit, odstranit, spustit nebo zastavit.
- Inicializátory kanálu v produktu z/OS nelze spustit nebo zastavit a stav inicializátoru kanálu se nezobrazí.
- Moduly listener nelze zobrazit ani spravovat.
- Spuštění, příkaz ping, vyřešení a resetování příkazů kanálu může být vydáno pouze se CHLDISP (DEFAULT).
- Nové objekty lze vytvořit pouze s QSGDISP (QMGR).
- Objekty definované s QSGDISP (GROUP) nemohou být zobrazeny nebo spravovány.
- Zabezpečení správce front nelze spravovat.
- Použití systémového prostředku nelze monitorovat.

### **Související pojmy**

[“Administrace pomocí webové konzoly”](#) na stránce 88

Základní administrativní úlohy můžete provádět pomocí webové konzoly.

[Práce s lokálními správci front](#)

## **Multi Omezení v IBM MQ for Multiplatforms**

Při používání produktu IBM MQ Console ke správě správců front v produktu IBM MQ for Multiplatforms platí následující omezení.

- Příkaz IBM MQ Console nelze použít pro práci s kanály AMQP.
- Produkt IBM MQ Console nelze použít pro práci s kanály MQTT.

### **Související pojmy**

[“Administrace pomocí webové konzoly”](#) na stránce 88

Základní administrativní úlohy můžete provádět pomocí webové konzoly.


[Práce s lokálními správci front](#)

## **Multi V 9.1.5 Stručný přehled produktu New Web Console**


Produkt IBM MQ 9.1.5 má novou konzolu s názvem New Web Consolea nový vzhled a chování.

Cílem této rychlé prohlídky je seznámit se s produktem New Web Console. Chcete-li pokračovat s použitím existující konzoly ( Dashboard Web Console), můžete se k ní vrátit, viz téma [Přepínání typů konzoly v systému IBM MQ for Multiplatforms](#).

Když se poprvé přihlásíte ke konzole, dostanete se na cílovou stránku. Odtud se můžete rozhodnout vytvořit správce front nebo frontu, přejít na některá témata výuky nebo otevřít informace o produktu IBM MQ v produktu IBM Documentation.



Případně můžete klepnutím na ikonu správy spustit správu objektů produktu IBM MQ ihned.



Pohled správy na počátku zobrazuje správce front a jejich aktuální stav. Můžete také vytvořit nové správce front.


IBM MQ

## Manage: Queue managers

Search, Refresh, Create +

Queue manager name ↑	Version	Status	
MpgQM2	9.1.5.0	Running	⋮
MyPortQmgr	9.1.5.0	Stopped	⋮
QM1	9.1.5.0	Stopped	⋮
qmanotherone	9.1.5.0	Stopped	⋮
qmq	9.1.5.0	Stopped	⋮
qnd	9.1.5.0	Stopped	⋮
qne	9.1.5.0	Stopped	⋮
RPilotFinalTest	9.1.5.0	Running	⋮
sdwe	9.1.5.0	Stopped	⋮
Steves_qm	9.1.5.0	Stopped	⋮

Každý správce front obsahuje nabídku, která vám umožňuje zastavit nebo konfigurovat spuštěného správce front nebo spustit nebo odstranit zastaveného správce front.




Záznamy oprávnění, objekty ověřovacích informací a záznamy ověření kanálu pro správce front lze nalézt na kartě **Zabezpečení** na stránce **Konfigurace** správce front, kde můžete vytvořit a přidat nové záznamy.


Klepnutím na název spuštěného správce front otevřete jeho panel dashboard.

Z panelu dashboard správce front můžete provádět následující akce:


Na kartě **Fronty** :

- Vytvořit nové fronty
- Konfigurovat existující fronty 
- Chcete-li zobrazit existující zprávy a vytvořit nové zprávy, klepněte na název fronty.



Na kartě **Témata** :

- Vytvoření nových témat
- Konfigurovat existující témata 
- Chcete-li zobrazit odpovídající odběry, klepněte na název tématu.

Na kartě **Odběry** :

- Vytvořit nové spravované nebo nespravované odběry
- Konfigurace existujících odběrů 

Na kartě **Komunikace** :

- Listenery:
  - Spustit, zastavit a konfigurovat moduly listener 
  - Vytvořit nové listenery
- Kanály správce front:
  - Spuštění, zastavení, příkaz ping a konfigurace kanálů 
  - Vytvořit nové kanály
  - Resetovat kanály (z položky nabídky **Rozšířené**)
  - Vyřešení nejistých zpráv v kanálech (z položky nabídky **Rozšířené**)

- Aplikační kanály:
  - Spuštění, zastavení, příkaz ping a konfigurace kanálů
  - Vytvořit nové kanály
  - Resetovat kanály (z položky nabídky **Rozšířené**)
  - Vyřešení nejistých zpráv v kanálech (z položky nabídky **Rozšířené**)

## Multiplatforms **Přepínání typů konzoly v systému IBM MQ for Multiplatforms**

Můžete se rozhodnout pokračovat v používání staršího Dashboard Web Console spíše než New Web Console na IBM MQ for Multiplatforms.

### Informace o této úloze

Ve výchozím nastavení je produkt New Web Console povolen na více platformách. Chcete-li použít původní webovou konzolu (nyní známou jako Dashboard Web Console), můžete přepnout úpravou nastavení v souboru `mqwebuser.xml`. V systémech UNIX a Linux se `mqwebuser.xml` nachází v adresáři `var/mqm/web/installations/installationName/servers/mqweb`. V systému Windows se `mqwebuser.xml` nachází v adresáři `MQ_DATA_PATH\web\installations\installationName\servers\mqweb`.

### Procedura

- Chcete-li přepnout na použití Dashboard Web Console:
  - a) V souboru `mqwebuser.xml` vyhledejte vlastnost s názvem `mqConsoleEarName`.
  - b) Změňte hodnotu vlastnosti a nastavte ji na hodnotu `com.ibm.mq.console`:

```
<variable name="mqConsoleEarName" value="com.ibm.mq.console"/>
```

- Chcete-li se přepnout zpět na použití New Web Console:
  - a) V souboru `mqwebuser.xml` vyhledejte vlastnost s názvem `mqConsoleEarName`.
  - b) Změňte hodnotu vlastnosti a nastavte ji na hodnotu `com.ibm.mq.webconsole`:

```
<variable name="mqConsoleEarName" value="com.ibm.mq.webconsole"/>
```

### Výsledky

Když zadáte adresu URL webové konzoly do prohlížeče, zobrazí se vybraný typ webové konzoly.

**Poznámka:** Jediné platné hodnoty pro vlastnost `mqConsoleEarName` jsou `com.ibm.mq.webconsole` a `com.ibm.mq.console`. Jakákoli jiná hodnota způsobí následující chybu:

```
00000107 com.ibm.ws.app.manager.AppMessageHelper W CWWKZ0014W: The
application com.ibm.mq.console could not be started as it could not be found at location C:/
Program Files/IBM/MQ/web/mq/apps/com.ibm.mq.invalid.ear.
```

## **V 9.1.5** Dashboard Web Console

V produktu IBM MQ 9.1.5 je webová konzola dostupná v předchozích verzích známa jako Dashboard Web Console.

Pro produkt IBM MQ for Multiplatforms je k dispozici nová webová konzola s názvem New Web Console (viz [Rychlá prohlídka produktu New Web Console](#)). Uživatelé produktu IBM MQ for z/OS musí pokračovat v používání produktu Dashboard Web Console, který je popsán v následujících tématech.

Uživatelé IBM MQ for Multiplatforms se mohou rozhodnout pokračovat v používání produktu Dashboard Web Console, viz “Přepínání typů konzoly v systému IBM MQ for Multiplatforms” na stránce 94.

## **V 9.1.0 Práce s lokálními správci front**

Lokální modul widget správce front v produktu IBM MQ Console můžete použít k vytvoření, konfiguraci a řízení lokálních správců front.

### **Informace o této úloze**

**Multi** Lokální modul widget správce front obsahuje seznam lokálních správců front, které jsou přidány do instalace produktu IBM MQ, ze které je spuštěn produkt IBM MQ Console. Správci front, kteří jsou přidruženi k různým instalacím produktu IBM MQ na stejném systému, nejsou na seznamu.

**z/OS** V systému z/OS zobrazuje modul widget lokálního správce front správce front, kteří jsou ve stejné verzi jako produkt IBM MQ Console, a jsou definováni na systému, na kterém je spuštěn server MQ Console. Správci front v jiné verzi než MQ Console nejsou uvedeni.


Ze seznamu můžete vybrat jednotlivé správce front, se kterými chcete pracovat.

**Poznámka:** **V 9.1.0** Produkt IBM MQ Console nepodporuje replikované správce datových front (RQMs).

Do svého panelu dashboard můžete přidat lokální modul widget správce front tak, že klepnete na volbu

**Přidat modul widget** . Poté vyberte volbu **Lokální správci front**.




Modul widget můžete přejmenovat poté, co jste jej vytvořili. Podržte ukazatel myši nad pruhem titulků





a zobrazí se ikona přejmenování. Klepněte na ikonu, zadejte nový název v okně Přejmenovat pomůcku a klepněte na volbu **Přejmenovat**.

**z/OS** V produktu z/OS nelze vytvářet, spouštět, zastavovat ani odstraňovat správce front.

### **Procedura**

- Chcete-li vytvořit nového lokálního správce front, postupujte takto:
  - a) Klepněte na ikonu Vytvořit  v panelu nástrojů modulu widget lokálního správce front.
  - b) Zadejte název nového správce front. Název může obsahovat až 48 znaků. Platnými znaky jsou písmena a číslice a znaky ".", "/", "\_ a "%".
  - c) Volitelné: Zadejte dostupný port TCP/IP, na kterém má správce front naslouchat. Číslo portu nesmí být vyšší než 65535.
  - d) Klepněte na volbu **Vytvořit**. Vytvoří se a spustí nový správce front.
- Postup při spuštění lokálního správce front:
  - a) Vyberte správce front, kterého chcete spustit, ze seznamu v lokálním modulu widget správce front.
  - b) Klepněte na ikonu Start  na panelu nástrojů modulu widget lokálního správce front.
- Chcete-li zastavit lokálního správce front:
  - a) Ze seznamu v lokálním modulu widget správce front vyberte správce front, kterého chcete zastavit.
  - b) Klepněte na ikonu zastavení  na panelu nástrojů modulu widget lokálního správce front.

- c) Klepnutím na tlačítko **Zastavit** potvrdíte, že chcete zastavit správce front.
- Postup při odstranění lokálního správce front:
  - a) Ze seznamu v lokálním modulu widget správce front vyberte správce front, kterého chcete odstranit.
  - b) Je-li správce front spuštěn, zastavte jej.
- c) Klepněte na ikonu Odstranit  v panelu nástrojů modulu widget lokálního správce front.
- d) Klepnutím na tlačítko **Odstranit** potvrdíte, že chcete odstranit správce front. Správce front a všechny přidružené objekty se odstraní.
- Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti lokálního správce front, postupujte takto:
  - a) Zkontrolujte, zda je správce front spuštěn, a vyberte jej v seznamu správce front.
  - b) Klepněte na ikonu vlastností  na panelu nástrojů modulu widget lokálního správce front. Případně poklepejte na správce front.
  - c) Prohlédněte si vlastnosti a upravte je podle potřeby. Je-li textové pole s vlastnostmi vypnuto, vlastnost je jen pro čtení nebo upravována pouze z příkazového řádku. Informace o určité vlastnosti lze zobrazit v informacích o vlastnostech v části Vlastnosti správce front v dokumentaci produktu IBM MQ Explorer.
- Chcete-li obnovit zabezpečení pro lokálního správce front, postupujte takto:
  - a) Zkontrolujte, zda je lokální správce front spuštěn, a vyberte jej v seznamu správce front.
  - b) Vyberte ... > **Obnovit zabezpečení**
  - c) Vyberte zabezpečení správce front, které má být aktualizováno:
    - Vyberte volbu **Autorizační služba**, chcete-li aktualizovat seznam autorizací, které jsou interně drženy komponentou autorizační služby.
    - Vyberte volbu **Ověřování připojení**, chcete-li aktualizovat zobrazení konfigurace pro ověření připojení uložené v mezipaměti.
    - Chcete-li aktualizovat zobrazení v mezipaměti klíčů SSL nebo TLS, vyberte volbu **SSL**. Tato volba také aktualizuje umístění serverů LDAP, které se používají pro ověřené seznamy zrušených certifikátů, a všechny šifrovací hardwarové parametry.
- Chcete-li pracovat se záznamy oprávnění pro lokálního správce front, postupujte takto:
  - a) Zkontrolujte, zda je lokální správce front spuštěn, a vyberte jej v seznamu správce front.
  - b) Vyberte některou z následujících voleb:
    - Vyberte ... > **Správa záznamů oprávnění** pro práci se záznamy oprávnění pro správce front a určete akce, které mohou uživatelé akcí provést.
    - Vyberte ... > **Spravovat záznamy oprávnění** pro práci se záznamy oprávnění k vytváření pro správce front a určení skupin objektů, které mohou uživatelé vytvářet v daném správci front.
- Chcete-li automaticky vytvořit kartu panelu dashboard pro lokálního správce front, postupujte takto:
  - a) Vyberte správce front v lokálním modulu widget správce front.
  - b) Vyberte ... > **Přidat novou kartu panelu dashboard**  
Vytvoří se nová karta panelu dashboard. Na kartě je uveden název správce front.
- Chcete-li filtrovat seznam lokálních správců front, postupujte takto:
  - a) Do vyhledávacího pole zadejte text filtru.
  - b) Chcete-li filtrování zastavit, odstraňte text z vyhledávacího pole.



## V 9.1.0 Práce s objekty IBM MQ

Pomocí modulů widget objektů produktu IBM MQ v produktu IBM MQ Console můžete pracovat s různými typy objektů produktu IBM MQ .


### Informace o této úloze

Každý modul widget objektu IBM MQ obsahuje objekty, které jsou přidruženy ke specifickému správci front. Na panel dashboard můžete přidat následující typy modulů widget objektu IBM MQ :

- Modul widget Fronty
- Modul widget Témata
- Modul widget Moduly
- Modul widget Kanály
- Modul widget kanálů připojení klienta
- Modul widget Informace ověření
- Modul widget odběrů


### Procedura

- Chcete-li vytvořit modul widget objektu IBM MQ :

- a) Klepněte na volbu **Přidat modul widget**  .
- b) Ze seznamu vyberte příslušného správce front.
- c) Klepněte na název typu modulu widget objektu, který chcete vytvořit.






- 

Postup při přejmenování modulu widget objektu:

- a) Podržte ukazatel myši nad pruhem titulku a zobrazí se ikona přejmenování  .  
Klepněte na ikonu.
- b) Zadejte nový název do okna Přejmenovat modul widget a klepněte na volbu **Přejmenovat**.

- 

Chcete-li konfigurovat modul widget objektu IBM MQ :

- a) Klepněte na ikonu konfigurace  v pruhu titulku modulu widget.
  - b) Volitelné: Určete správce front, pro kterého jsou zobrazeny objekty produktu IBM MQ .
  - c) Volitelné: Uveďte, zda jsou systémové objekty zobrazeny nebo skryty.
  - d) Klepněte na tlačítko **Uložit**.
- Chcete-li filtrovat objekty zobrazované v modulu widget, postupujte takto:
    - a) Do vyhledávacího pole zadejte text filtru.
    - b) Chcete-li filtrování zastavit, odstraňte text z vyhledávacího pole.
  - Chcete-li obnovit obsah modulu widget, klepněte na ikonu aktualizace   v pruhu titulku modulu widget.
  - Chcete-li modul widget odebrat, klepněte na ikonu Odebrat   v pruhu titulku modulu widget.

## **Práce s frontami**


Modul widget Fronty v produktu IBM MQ Console můžete použít k zobrazení front, které existují pro určitého správce front. Do fronty můžete přidávat a odstraňovat fronty, přidávat a mazat zprávy ve frontě, procházet zprávy, zobrazovat a nastavovat vlastnosti fronty a spravovat záznamy oprávnění fronty.

### **Než začnete**










Než budete moci modul widget použít, je třeba vytvořit modul widget fronty. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.




### **Informace o této úloze**

V modulu widget fronty je uveden seznam front, které existují pro určitého správce front. Ze seznamu můžete vybrat jednotlivé fronty, se kterými chcete pracovat.

 Záznamy oprávnění pro fronty v produktu z/OS nelze zobrazit ani upravit.

### **Procedura**

- Přidání fronty:
  - a) Klepněte na ikonu Vytvořit   na panelu nástrojů modulu widget fronty.
  - b) Zadejte název fronty. Platnými znaky jsou písmena a číslice a znaky ".", "/", "\_" a "%".
  - c) Vyberte typ fronty, která má být přidána.
  - d) Klepněte na volbu **Vytvořit**. Nová fronta se vytvoří.
- Postup při vkládání zpráv do fronty:
  - a) Vyberte frontu, do které chcete přidat zprávy ze seznamu v modulu widget fronty. Nemůžete vybrat modelovou frontu.
  - b) Klepněte na ikonu vložení zprávy   na panelu nástrojů modulu widget fronty.
  - c) Zadejte zprávu, kterou chcete vložit do fronty.
  - d) Klepněte na tlačítko **Vložit**.
- Chcete-li vymazat zprávy z fronty:
  - a) Vyberte lokální frontu, ze které chcete vymazat zprávy ze seznamu v modulu widget fronty.
  - b) Vyberte  ... > **Vymazat frontu**.
  - c) Klepnutím na volbu **Vymazat frontu** potvrďte, že chcete vymazat frontu.
- Postup při procházení zpráv ve frontě:
  - a) Vyberte lokální nebo alias frontu, kterou chcete procházet ze seznamu v modulu widget fronty.
  - b) Klepněte na ikonu Procházet   na panelu nástrojů modulu widget fronty. Otevře se okno se zprávou o procházení zobrazující zprávy ve frontě.
- Chcete-li odstranit frontu:
  - a) Vyberte frontu, kterou chcete odstranit ze seznamu v modulu widget fronty.
  - b) Klepněte na ikonu Odstranit   na panelu nástrojů modulu widget fronty.
  - c) Volitelné: Pokud fronta obsahuje zprávy, potvrďte, že je možné tuto frontu vymazat klepnutím na volbu **Vymazat frontu**.
  - d) Klepnutím na tlačítko **Odstranit** potvrďte, že chcete odstranit frontu. Fronta je odstraněna.
- Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti fronty, postupujte takto:
  - a) Vyberte frontu v modulu widget fronty.

- b) Klepněte na ikonu vlastností  na panelu nástrojů modulu widget fronty. Případně poklepejte na frontu.
- c)  Prohlédněte si vlastnosti a upravte je podle potřeby. Je-li textové pole s vlastnostmi vypnuto, vlastnost je jen pro čtení nebo upravována pouze z příkazového řádku. Informace o vlastnosti naleznete v informacích o vlastnostech v části [Vlastnosti fronty](#) v dokumentaci k produktu MQ Explorer.
- Chcete-li zobrazit a upravit záznamy oprávnění pro frontu, postupujte takto:
  - a) Vyberte frontu v modulu widget.
  - b) Klepněte na  ... > **Správa záznamů oprávnění**.  
Záznamy oprávnění zobrazují oprávnění, která mají uživatelé a administrátoři ve vybrané frontě.

## **Práce s tématy**

Modul widget témat v produktu IBM MQ Console můžete použít k přidání a odstranění témat a k zobrazení a nastavení vlastností tématu.

### Než začnete








Než budete moci modul widget použít, je třeba vytvořit modul widget témat. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.

### Informace o této úloze




V modulu widget témat jsou uvedena témata, která existují pro specifického správce front. Můžete vybrat jednotlivá témata ze seznamu, se kterými chcete pracovat.

 Nemůžete zobrazit nebo upravit záznamy oprávnění pro téma v systému z/OS.

### Procedura

- Přidání tématu:
  - a) Klepněte na ikonu Vytvořit   v panelu nástrojů modulu widget témat.
  - b) Zadejte název nového tématu. Platnými znaky jsou písmena a číslice a znaky ".", "/", "\_ "a "%".
  - c) Určete řetězec tématu, do kterého publikujete zprávy pro dané téma. Další informace naleznete v tématu [Vlastnosti tématu](#).
  - d) Klepněte na volbu **Vytvořit**. Vytvoří se nové téma.
- Odstranění tématu:
  - a) Vyberte téma, které chcete odstranit ze seznamu v modulu widget témat.
  - b) Klepněte na ikonu Odstranit   v panelu nástrojů modulu widget témat.
  - c) Klepnutím na tlačítko **Odstranit** potvrdíte, že chcete dané téma odstranit. Téma bylo odstraněno.
- Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti tématu, postupujte takto:
  - a) Vyberte téma v modulu widget témat.
  - b) Klepněte na ikonu vlastností   v panelu nástrojů modulu widget témat. Můžete také poklepat na téma.
  - c)  Prohlédněte si vlastnosti a upravte je podle potřeby. Je-li textové pole s vlastnostmi vypnuto, vlastnost je jen pro čtení nebo upravována pouze z příkazového řádku. Informace o vlastnosti

naleznete v informacích o vlastnostech v produktu [Vlastnosti tématu](#) v dokumentaci k produktu MQ Explorer.

- Chcete-li publikovat zprávu na téma, postupujte takto:
  - a) Klepněte na ikonu vložení zprávy  v panelu nástrojů modulu widget témat.
  - b) Zadejte zprávu do pole **Zpráva**.
  - c) Zadejte řetězec tématu pro publikování zprávy v poli **Řetězec tématu**.
  - d) Klepněte na volbu **Publikovat**.
- Přihlášení k odběru tématu:
  - a) Klepněte na ikonu odběru  v panelu nástrojů modulu widget témat.
  - b) Do pole **Řetězec tématu** zadejte řetězec tématu, k jehož odběru se chcete přihlásit.
  - c) Klepněte na volbu **Odebírat**.
- Chcete-li zobrazit a upravit záznamy oprávnění pro téma, postupujte takto:
  - a) Vyberte téma v modulu widget témat.
  - b) Klepněte na  ... > **Správa záznamů oprávnění**.  
Záznamy oprávnění zobrazují oprávnění, která mají uživatelé a administrátoři na vybraném tématu.

## **Práce s listenery**

Pomocí modulu widget listener v produktu IBM MQ Console můžete přidávat a odstraňovat moduly listener, spouštět a zastavovat moduly listener, zobrazovat a nastavovat vlastnosti modulu listener a spravovat záznamy oprávnění pro modul listener.

### Než začnete



Než budete moci modul widget použít, je třeba vytvořit modul widget pro listenery. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.






### Informace o této úloze

Modul widget modulů listener obsahuje seznam modulů listener, které existují pro specifického správce front. Můžete vybrat jednotlivé moduly listener ze seznamu, se kterými chcete pracovat.

 Modul listener pro listenery na produktu z/OS nelze použít.

### Procedura

- Přidání modulu listener protokolu TCP/IP:
  - a) Klepněte na ikonu Vytvořit  na panelu nástrojů modulu widget pro listenery.
  - b) Zadejte název modulu listener. Platnými znaky jsou písmena a číslice a znaky ".", "/", "\_", "a", "%".
  - c) Zadejte dostupný port TCP/IP pro modul listener. Číslo portu nesmí být vyšší než 65535.
  - d) Klepněte na volbu **Vytvořit**. Vytvoří se nový modul listener.
- Chcete-li odstranit modul listener:
  - a) Vyberte listener, který chcete odstranit ze seznamu v modulu widget listener.
  - b) Klepněte na ikonu Odstranit  v panelu nástrojů modulu widget modulu listener.
  - c) Klepnutím na tlačítko **Odstranit** potvrdíte, že chcete modul listener odstranit. Listener je odstraněn.

- Chcete-li spustit modul listener:
  - a) Vyberte listener, který chcete spustit ze seznamu v modulu widget listener.
  - b) Klepněte na ikonu spuštění  na panelu nástrojů modulu widget pro moduly listener.
- Chcete-li zastavit modul listener:
  - a) Vyberte listener, který chcete zastavit, ze seznamu v modulu widget listener.
  - b) Klepněte na ikonu zastavení  na panelu nástrojů modulu widget modulů listener.
  - c) Klepnutím na tlačítko **Zastavit** potvrďte, že chcete zastavit modul listener.
- Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti modulu listener, postupujte takto:
  - a) Vyberte modul listener v modulu widget listener.
  - b) Klepněte na ikonu vlastností  na panelu nástrojů modulu widget modulů listener. Případně poklepejte na modul listener.
  - c)  Prohlédněte si vlastnosti a upravte je podle potřeby. Je-li textové pole s vlastnostmi vypnuto, vlastnost je jen pro čtení nebo upravována pouze z příkazového řádku. Informace o vlastnosti naleznete v informacích o vlastnostech v části [Vlastnosti modulu listener](#) v dokumentaci k produktu MQ Explorer.
- Chcete-li zobrazit a upravit záznamy oprávnění pro modul listener, postupujte takto:
  - a) Vyberte modul listener v modulu widget listener.
  - b) Klepněte na  ... > **Správa záznamů oprávnění**. Záznamy oprávnění zobrazují oprávnění, která mají uživatelé a administrátoři na vybraném modulu listener.

## **Práce s kanály**


Pomocí modulu widget kanálů v produktu IBM MQ Console lze přidávat a odstraňovat kanály, spouštět a zastavovat kanály, obnovovat a odstraňovat kanály a odesílat kanály ping kanály. Můžete také zobrazit a nastavit vlastnosti kanálu a spravovat záznamy oprávnění pro kanál.

### Než začnete


Než budete moci modul widget použít, je třeba vytvořit modul widget kanálů. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.

### Informace o této úloze









Modul widget kanálů obsahuje seznam kanálů, které existují pro určitého správce front. Můžete vybrat jednotlivé kanály ze seznamu, se kterými chcete pracovat.

 Nemůžete zobrazit nebo upravit záznamy oprávnění pro kanál v systému z/OS.


### Procedura

- Přidání kanálu:
  - a) Klepněte na ikonu Vytvořit  v panelu nástrojů modulu widget kanálů.
  - b) Zadejte název kanálu. Platnými znaky jsou písmena a číslice a znaky ":", "/", "\_ "a "%".
  - c) Vyberte typ kanálu, který má být přidán.
  - d) Vytváříte-li odesílatele, odesílatele klastru nebo kanál žadatele, zadejte název připojení. Názvem připojení je název počítače, který je hostitelem cílového správce front. Formát názvu je

`computer_name(port_number)`. `název_počítače` je název nebo adresa IP počítače, který je hostitelem cílového správce front, a `číslo_portu` je port, který používá modul listener cílového správce front.

- e) Vytváříte-li odesílací kanál nebo kanál serveru, určete přenosovou frontu, která odpovídá správci front na přijímacím konci kanálu.
- f) Klepněte na volbu **Vytvořit**. Vytvoří se nový kanál.
- Chcete-li odstranit kanál:
  - a) Vyberte kanál, který chcete odstranit ze seznamu v modulu widget kanálů.
  - b) Klepněte na ikonu Odstranit  na panelu nástrojů modulu widget.
  - c) Klepnutím na tlačítko **Odstranit** potvrdíte, že chcete kanál odstranit. Kanál je odstraněn.
- Spuštění kanálu:
  - a) Vyberte kanál, který chcete spustit, ze seznamu v modulu widget kanálů.
  - b) Klepněte na ikonu spuštění  na panelu nástrojů modulu widget.
- Zastavení kanálu:
  - a) Vyberte kanál, který chcete zastavit, ze seznamu v modulu widget kanálů.
  - b) Klepněte na ikonu zastavení  na panelu nástrojů modulu widget.
  - c) Klepnutím na tlačítko **Zastavit** potvrdíte, že chcete zastavit kanál.
- Chcete-li zobrazit vlastnosti kanálu, postupujte takto:
  - a) Vyberte kanál v modulu widget kanálů.
  - b) Klepněte na ikonu vlastností  na panelu nástrojů modulu widget kanálů. Případně poklepejte na kanál.
  - c)   
Prohlédněte si vlastnosti a upravte je podle potřeby. Je-li textové pole s vlastnostmi vypnuto, vlastnost je jen pro čtení nebo upravována pouze z příkazového řádku. Informace o vlastnosti naleznete v informacích o vlastnostech v části [Vlastnosti kanálu](#) v dokumentaci k produktu MQ Explorer.
- Chcete-li resetovat kanál:
  - a) Vyberte kanál v modulu widget kanálů.
  - b) Klepněte na  ... > **Resetovat**.
  - c) Uveďte pořadové číslo zprávy.  
Je třeba resetovat kanál, pokud se nespustí, protože dva konce nesouhlasí s pořadovým číslem další zprávy, která má být odeslána. Pořadové číslo zprávy uvádí toto číslo.
  - d) Klepněte na tlačítko **Resetovat kanál**.
- Postup při vyřešení stavu kanálu:
  - a) Vyberte kanál v modulu widget kanálů.
  - b) Klepněte na  ... > **Vyřešit**.
  - c) Vyberte, zda chcete potvrdit nebo vrátit aktuální dávku zpráv klepnutím na tlačítko **Potvrdit** nebo **Vrátit se zpět**.
- Postup při odeslání signálu ping do kanálu:
  - a) Vyberte kanál v modulu widget kanálů.
  - b) Klepněte na  ... > **Testování spojení**.
- Chcete-li zobrazit nebo upravit záznamy oprávnění pro kanál, postupujte takto:

a) Vyberte kanál v modulu widget.

b) Klepněte na  ... > **Správa záznamů oprávnění**.

Záznamy oprávnění zobrazují oprávnění, která mají uživatelé a administrátoři na vybraném kanálu.

## **Práce s kanály připojení klienta**


Pomocí modulu widget kanálů připojení klienta v produktu IBM MQ Console lze přidávat a odstraňovat kanály připojení klienta ve správci front, zobrazovat a nastavovat vlastnosti a spravovat záznamy oprávnění pro daný kanál.

### Než začnete

Před použitím modulu widget pro připojení klienta je třeba vytvořit modul widget kanálů připojení klienta. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.



### Informace o této úloze

V modulu widget kanálů připojení klienta je uveden seznam kanálů připojení klienta, které existují pro konkrétního správce front. Můžete vybrat jednotlivé kanály připojení klienta ze seznamu, se kterými chcete pracovat.

 V produktu z/OS můžete zobrazit nebo upravit záznamy oprávnění pro kanál připojení klienta.

### Procedura

• Chcete-li přidat kanál připojení klienta, postupujte takto:

a) Klepněte na ikonu Vytvořit   na panelu nástrojů modulu widget kanálů připojení klienta.



b) Zadejte název pro kanál připojení klienta. Platnými znaky jsou písmena a číslice a znaky ".", "/", "\_", "a" a "%".

c) Uveďte jméno připojení. Názvem připojení je název počítače, který je hostitelem cílového správce front. Formát je *název\_počítače(číslo\_portu)*, kde *název\_počítače* je název nebo adresa IP počítače, který je hostitelem cílového správce front, a *číslo\_portu* je port, který používá modul listener cílového správce front.

d) Klepněte na volbu **Vytvořit**. Vytvoří se nový kanál připojení klienta.

• Chcete-li odstranit kanál připojení klienta, postupujte takto:



a) Vyberte kanál připojení klienta, který chcete odstranit ze seznamu v modulu widget kanálů připojení klienta.

b) Klepněte na ikonu Odstranit   na panelu nástrojů modulu widget.

c) Klepnutím na tlačítko **Odstranit** potvrďte, že chcete odstranit kanál připojení klienta. Kanál připojení klienta je odstraněn.

• Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti kanálu připojení klienta, postupujte takto:


a) Vyberte kanál připojení klienta v modulu widget kanálů připojení klienta.

b) Klepněte na ikonu vlastností   na panelu nástrojů modulu widget kanálů připojení klienta. Případně poklepejte na kanál připojení klienta.

c) 

Prohlédněte si vlastnosti a upravte je podle potřeby. Je-li textové pole s vlastnostmi vypnuto, vlastnost je jen pro čtení nebo upravována pouze z příkazového řádku. Informace o vlastnosti

naleznete v informacích o vlastnostech v části [Vlastnosti kanálu](#) v dokumentaci k produktu MQ Explorer.

- Chcete-li zobrazit a upravit záznamy oprávnění pro kanál připojení klienta, postupujte takto:
  - a) Vyberte kanál připojení klienta v modulu widget kanálů připojení klienta.
  - b) Klepněte na  ... > **Spravovat záznamy oprávnění**. Záznamy oprávnění zobrazují oprávnění, která mají uživatelé a administrátoři na vybraném kanálu připojení klienta.

## **Práce s informacemi o ověření**

Modul widget informací o ověření v produktu IBM MQ Console můžete použít k přidání a odstranění objektů ověřovacích informací ve správci front. Můžete také zobrazit a nastavit vlastnosti a spravovat záznamy oprávnění pro objekty.


### Než začnete

Než budete moci modul widget s informacemi o ověření použít, musíte jej nejprve vytvořit. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.



### Informace o této úloze

Modul widget Informace o ověření uvádí informace o ověření, které existují pro specifického správce front. Můžete vybrat jednotlivé ověřovací informace ze seznamu, se kterými budete pracovat.




Informace o ověření správce front tvoří část podpory produktu IBM MQ pro zabezpečení TLS (Transport Layer Security). Tyto objekty obsahují definice vyžadované k provedení kontroly odvolání certifikátů pomocí protokolu OCSP nebo seznamu odvolaných certifikátů (CRL) na serverech LDAP a definic, které jsou vyžadovány k povolení kontroly ID uživatele a hesla.

 Nemůžete použít IDPW LDAP, nebo můžete zobrazit nebo upravit záznamy oprávnění pro objekt ověřovacích informací v systému z/OS.

### Procedura

- Chcete-li přidat objekt ověřovacích informací:
  - a) Klepněte na ikonu Vytvořit  **Create**  na panelu nástrojů modulu widget Informace o ověření.
  - b) Uveďte název objektu ověřovacích informací. Platnými znaky jsou písmena a číslice a znaky ".", "/", "\_", "a", "%".
  - c) Zadejte typ objektu ověřovacích informací.
  - d) Zadejte další informace odpovídající danému typu objektu:
    - Do pole **CRL LDAP** zadejte **Název serveru LDAP**. Tento název je název hostitele, adresa IPv4 desítková tečkami nebo hexadecimální notace IPv6 hostitele, na kterém je spuštěn server LDAP, s volitelným číslem portu.
    - Do pole **OCSP** zadejte **Adresu URL odpovídacího modulu OCSP**. Tato adresa URL je adresou URL respondenta, který se používá ke kontrole odvolání certifikátů. Tato hodnota musí být adresa URL protokolu HTTP obsahující název hostitele a číslo portu odpovídacího modulu OCSP. Pokud odpovídací modul OCSP používá port 80, což je výchozí hodnota pro protokol HTTP, je možné číslo portu vynechat. Adresy URL protokolu HTTP jsou definovány v RFC 1738.
    - Pro produkt **IDPW OS** nejsou k dispozici žádné další požadavky.
    - Pro **IDPW LDAP** zadejte **Název serveru LDAP** a **Krátký uživatelský** název. Název serveru LDAP je název hostitele, adresa IPv4 desítková tečkami nebo hexadecimální notace IPv6 hostitele, na kterém je spuštěn server LDAP, s volitelným číslem portu. Krátké uživatelské jméno je pole v záznamu uživatele LDAP, které se používá jako krátký název pro připojení.



- e) Klepněte na volbu **Vytvořit**.
- Odstranění objektu ověřovacích informací:
  - a) Vyberte objekt ověřovacích informací, který chcete odstranit ze seznamu v modulu widget.
  - b) Klepněte na ikonu Odstranit  na panelu nástrojů modulu widget.
  - c) Klepnutím na tlačítko **Odstranit** potvrdíte, že chcete odstranit objekt ověřovacích informací. Objekt je odstraněn.
- Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti objektu ověřovacích informací, postupujte takto:
  - a) Vyberte objekt ověřovacích informací v modulu widget.
  - b) Klepněte na ikonu vlastností  na panelu nástrojů modulu widget. Případně poklepejte na objekt ověřovacích informací.
  - c) Prohlédněte si vlastnosti a upravte je podle potřeby. Je-li textové pole s vlastnostmi vypnuto, vlastnost je jen pro čtení nebo upravována pouze z příkazového řádku.
- Chcete-li zobrazit a upravit záznamy oprávnění pro objekt ověřovacích informací, postupujte takto:
  - a) Vyberte objekt ověřovacích informací v modulu widget informací o ověření.
  - b) Klepněte na  ... > **Spravovat záznamy oprávnění**. Záznamy oprávnění zobrazují oprávnění, která mají uživatelé a administrátoři na vybraném objektu ověřovacích informací.

## **Práce s odběry**

Můžete použít modul widget odběrů v produktu IBM MQ Console k přidání a odstranění odběrů ve správci front, zobrazení a nastavení vlastností a správě záznamů oprávnění pro odběry.

### Než začnete

Než budete moci modul widget použít, je třeba vytvořit modul widget odběru. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.


### Informace o této úloze



Odběry jsou vydávány pro správce front a obsahují informace o publikacích, které chce odběratel přijmout:

- Řetězec tématu, o který se odběratel zajímá; toto téma se může rozvinout na více řetězců témat, jsou-li použity zástupné znaky.
- Volitelný výběrový řetězec, který má být použit na publikované zprávy.
- Název fronty, na které jsou umístěny vybrané publikace.

Další informace o odběrech naleznete v tématu [Odběratelé a odběry](#) a [DEFINE SUB](#).

### Procedura

- Přidání objektu odběru:
  - a) Klepněte na ikonu Vytvořit  v panelu nástrojů modulu widget odběrů.
  - b) Uveďte název objektu. Platnými znaky jsou písmena a číslice a znaky ".", "/", "\_", "a", "%".
  - c) Vyberte volbu **Třída cíle Spravovaný** nebo **Poskytnuto**. Vyberete-li volbu **Spravované**, bude místo určení vytvořeno v lokálním správci front.
  - d) Pokud vyberete cílovou třídu **Poskytnuto**, v poli **Cíl** uveďte název fronty, do které jsou předávány zprávy pro tento odběr.
  - e) Do pole **Řetězec tématu** zadejte řetězec tématu, k jehož odběru se chcete přihlásit.

- f) Vyberte nastavení **Použití zástupného znaku** . Chcete-li určit, že zástupné znaky reprezentují části řetězců, vyberte volbu **Zástupný znak na úrovni znaku** . Chcete-li určit, že zástupné znaky představují části hierarchie témat, vyberte volbu **Zástupný znak na úrovni tématu** .
- g) Vyberte volbu **Rozsah**. Vyberte volbu **Vše** , aby byl odběr předán všem správcům front, kteří jsou přímo připojeni prostřednictvím kolektivu nebo hierarchie publikování či odběru. Vyberte volbu **Správce front** , takže odběr předá zprávy publikované na daném tématu pouze v rámci tohoto správce front.
- h) Volitelné: Určete položku **Selektor**. Řetězec výběru je výraz, který se použije na publikování, aby se určilo, zda odpovídá odběru.
  - i) Klepněte na volbu **Vytvořit**.
- Odstranění objektu odběru:
  - a) Vyberte objekt odběru, který chcete odstranit ze seznamu v modulu widget odběrů.
  - b) Klepněte na ikonu Odstranit  na panelu nástrojů modulu widget.
  - c) Klepnutím na tlačítko **Odstranit** potvrdíte, že chcete odstranit objekt odběru. Objekt je odstraněn.
- Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti objektu odběru, postupujte takto:
  - a) Vyberte objekt odběru v modulu widget.
  - b) Klepněte na ikonu vlastností  na panelu nástrojů modulu widget. Případně poklepejte na objekt odběru.
  - c) Prohlédněte si vlastnosti a upravte je podle potřeby. Je-li textové pole s vlastnostmi vypnuto, vlastnost je jen pro čtení nebo upravována pouze z příkazového řádku.

### **Práce se záznamy ověření kanálu**

Modul widget záznamů ověření kanálu v produktu IBM MQ Console můžete použít k přidání a odstranění záznamů ověření kanálu ve správci front. Můžete také zobrazit a nastavit vlastnosti pro záznamy ověření kanálu.

### **Než začnete**

Než budete moci použít modul widget záznamů ověření kanálu, musíte jej nejprve vytvořit. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.



### **Informace o této úloze**


Chcete-li uplatnit přesnější kontrolu nad přístupem, který je udělen k připojovacím systémům na úrovni kanálu, můžete použít záznamy ověření kanálu.

Chcete-li vynutit zabezpečení, můžete použít záznamy blokujícího ověření kanálu k blokování přístupu k vašim kanálům. Záznamy ověřování kanálu mapy adres můžete také použít, chcete-li povolit přístup k určeným uživatelům. Další informace o záznamech ověření kanálu naleznete v části [Záznamy ověřování kanálu](#).

### **Procedura**

- Chcete-li přidat záznam ověření kanálu s identitou rozlišujícího názvu SSL/TLS, prohlédněte si téma [“Vytvoření záznamů ověření kanálu s identitou protokolu SSL/TLS pro rozlišovací jméno”](#) na stránce 107.
- Chcete-li přidat záznam ověření kanálu s identitou ID uživatele aplikace klienta, prohlédněte si téma [“Vytvoření záznamů ověření kanálu s identitou ID uživatele aplikace klienta”](#) na stránce 108.
- Chcete-li přidat záznam ověření kanálu s identitou názvu vzdáleného správce front, prohlédněte si téma [“Vytvoření záznamů ověření kanálu se jménem identity vzdáleného správce front”](#) na stránce 109.


- Chcete-li přidat záznam ověření kanálu s identitou adresy, prohlédněte si téma [“Vytvoření záznamů ověření kanálu s identitou adresy IP”](#) na stránce 110.
- Chcete-li odstranit záznam ověření kanálu:
  - a) Vyberte záznam ověřování kanálu, který chcete odstranit, ze seznamu v modulu widget záznamů ověření kanálu.
  - b) Klepněte na ikonu Odstranit  na panelu nástrojů modulu widget.
  - c) Klepnutím na tlačítko **Odstranit** potvrdíte, že chcete odstranit záznam ověřování kanálu. Ověřovací záznam kanálu je odstraněn.
- Chcete-li zobrazit a upravit vlastnosti záznamu ověřování kanálu, postupujte takto:
  - a) Vyberte záznam ověřování kanálu, který chcete upravit, ze seznamu v modulu widget pro záznam ověřování kanálu.
  - b) Klepněte na ikonu vlastností  na panelu nástrojů modulu widget. Případně poklepejte na záznam ověření kanálu.
  - c) Prohlédněte si vlastnosti a upravte je podle potřeby. Je-li textové pole s vlastnostmi vypnuto, vlastnost je jen pro čtení nebo upravována pouze z příkazového řádku.

 *Vytvoření záznamů ověření kanálu s identitou protokolu SSL/TLS pro rozlišovací jméno*  
 Modul widget záznamů ověření kanálu můžete použít k vytvoření povolení, blokování a varování pro záznam ověřování kanálu s identitou rozlišujícího názvu SSL/TLS. Identita rozlišovacího jména SSL/TLS odpovídá uživatelům, kteří prezentují osobní certifikát SSL nebo TLS, který obsahuje zadaný rozlišující název.

## Než začnete

Než budete moci použít modul widget záznamů ověření kanálu, musíte jej nejprve vytvořit. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.

## Procedura

- Chcete-li přidat záznam ověření kanálu:
  - a) Klepněte na ikonu Vytvořit  na panelu nástrojů modulu widget záznamu ověřování kanálu.
  - b) Vyberte **Typ pravidla**, chcete-li označit, jaký typ pravidla chcete v záznamu ověření kanálu:
    - Vyberte volbu **Povolit**, chcete-li povolit přístup k příchozím připojením.
    - Vyberte volbu **Blokovat**, chcete-li blokovat přístup k příchozím připojením.
    - Vyberte volbu **Varovat**, chcete-li varovat o přístupu k příchozím připojením, která by byla zablokována. K připojení je povolen přístup a je hlášena chybová zpráva. Jsou-li nakonfigurovány události, vytvoří se zpráva události, která ukazuje podrobnosti o tom, co by bylo zablokováno. Hlášená jsou pouze odpovídající pravidla.
  - c) Vyberte typ identity **Rozlišovací jméno SSL/TLS** ze seznamu.
  - d) Klepněte na tlačítko **Další**.
  - e) Zadejte **Profil kanálu**.  
 Profil kanálu je název kanálu nebo sady kanálů, pro které nastavujete ověřování kanálu. Profil může obsahovat zástupné znaky, aby bylo možné blokovat rozsah kanálů. Například, profil `a1phade1ta*` blokuje kanály s názvem `alphadelta1`, `alphadelta2`, `alphadelta3` a tak dále.

- f) Uvedte **Peer name**. Například CN=John Smith, O=IBM, OU=Test, C=GB. Další informace o názvech serverů typu peer najdete v tématu [Pravidla produktu WebSphere MQ pro hodnoty SSLPEER](#).
- g) Volitelné: Uvedte filtr **Address**, který se použije. Adresa je adresa IP, která se očekává na druhém konci kanálu.
- h) Volitelné: Zadejte **Název vydavatele certifikátu SSL**. Název vydavatele certifikátu SSL je název certifikační autority, o kterou musí být certifikát SSL/TLS vydán.
- i) Volitelné: Klepněte na tlačítko **Další**.
- j) Volitelné: Pro typ pravidla **Povolit** můžete volitelně uvést **Zdroj uživatele** pro záznam ověření kanálu. Zdroj uživatele uvádí zdroj ID uživatele, který se použije, když se příchozí připojení shoduje s rozlišujícím názvem SSL/TLS.
  - Volba **Kanál** určuje, že příchozí připojení, která se shodují s mapováním, používají proudové ID uživatele nebo libovolného uživatele definovaného v daném objektu kanálu.
  - Volba **Mapa** uvádí, že příchozí připojení, která se shodují s mapováním, používají ID uživatele, které je uvedeno v poli **Jméno uživatele MCA**.
- k) Volitelné: Klepněte na tlačítko **Další**.
- l) Volitelné: Uvedte **Popis** pro záznam ověření kanálu.
- m) Klepněte na volbu **Vytvořit**. Vytvoří se nový záznam ověření kanálu.

#### Vytvoření záznamů ověření kanálu s identitou ID uživatele aplikace klienta



Modul widget záznamů ověření kanálu můžete použít k vytvoření povolení, blokování a upozornění na záznamy ověření kanálu s identitou ID uživatele aplikace klienta. Identita ID uživatele aplikace klienta se shoduje s ID aplikací klienta z kanálu připojení klienta.

## Než začnete

Než budete moci použít modul widget záznamů ověření kanálu, musíte jej nejprve vytvořit. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.

## Procedura

- Chcete-li přidat záznam ověření kanálu:

- a) Klepněte na ikonu Vytvořit   na panelu nástrojů modulu widget záznamu ověřování kanálu.
- b) Vyberte **Typ pravidla**, chcete-li označit, jaký typ pravidla chcete v záznamu ověření kanálu:
  - Vyberte volbu **Povolit**, chcete-li povolit přístup k příchozím připojením.
  - Vyberte volbu **Blokovat**, chcete-li blokovat přístup k příchozím připojením.
  - Vyberte volbu **Varovat**, chcete-li varovat o přístupu k příchozím připojením, která by byla zablokována. K připojení je povolen přístup a je hlášena chybová zpráva. Jsou-li nakonfigurovány události, vytvoří se zpráva události, která ukazuje podrobnosti o tom, co by bylo zablokováno. Hlášená jsou pouze odpovídající pravidla.
- c) Vyberte typ identity **ID uživatele aplikace klienta** ze seznamu.
- d) Klepněte na tlačítko **Další**.
- e) Zadejte **Profil kanálu**.  
Název profilu kanálu je název kanálu nebo sady kanálů, pro které nastavujete ověřování kanálu. Profil může obsahovat zástupné znaky, aby bylo možné blokovat rozsah kanálů. Například, profil a1phade1ta\* blokuje kanály s názvem alphadelta1, alphadelta2, alphdelta3 a tak dále.
- f) Uvedte **ID uživatele klienta**. ID uživatele klienta je ID uživatele klienta, kterého chcete povolit, blokovat nebo varovat.

- g) Volitelné: Uvedte filtr **Address** , který se použije. Adresa je adresa IP, která se očekává na druhém konci kanálu.
- h) Volitelné: Klepněte na tlačítko **Další**.
- i) Volitelné: Pro typ pravidla **Povolit** můžete volitelně uvést **Zdroj uživatele** pro záznam ověření kanálu. Zdroj uživatele uvádí zdroj ID uživatele, který se použije, když příchozí připojení odpovídá ID uživatele klienta.
  - Volba **Kanál** určuje, že příchozí připojení, která se shodují s mapováním, používají proudové ID uživatele nebo libovolného uživatele definovaného v daném objektu kanálu.
  - Volba **Mapa** uvádí, že příchozí připojení, která se shodují s mapováním, používají ID uživatele, které je uvedeno v poli **Jméno uživatele MCA** .
- j) Volitelné: Klepněte na tlačítko **Další**.
- k) Volitelné: Uvedte **Popis** pro záznam ověření kanálu.
- l) Klepněte na volbu **Vytvořit**. Vytvoří se nový záznam ověření kanálu.


**V 9.1.0** Vytvoření záznamů ověření kanálu se jménem identity vzdáleného správce front  
 Modul widget záznamů ověření kanálu můžete použít k vytvoření povolení, blokování a varování v záznamech ověření kanálu se vzdálenou identitou správce front. Identita názvu vzdáleného správce front odpovídá zadanému správci front.

## Než začnete

Než budete moci použít modul widget záznamů ověření kanálu, musíte jej nejprve vytvořit. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.

## Procedura

- Chcete-li přidat záznam ověření kanálu:

- a) Klepněte na ikonu Vytvořit **V 9.1.0**  na panelu nástrojů modulu widget záznamu ověřování kanálu.
- b) Vyberte **Typ pravidla** , chcete-li označit, jaký typ pravidla chcete v záznamu ověření kanálu:
  - Vyberte volbu **Povolit** , chcete-li povolit přístup k příchozím připojením.
  - Vyberte volbu **Blokovat** , chcete-li blokovat přístup k příchozím připojením.
  - Vyberte volbu **Varovat** , chcete-li varovat o přístupu k příchozím připojením, která by byla zablokována. K připojení je povolen přístup a je hlášena chybová zpráva. Jsou-li nakonfigurovány události, vytvoří se zpráva události, která ukazuje podrobnosti o tom, co by bylo zablokováno. Hlášená jsou pouze odpovídající pravidla.
- c) Ze seznamu vyberte typ identity **Název vzdáleného správce front** .
- d) Klepněte na tlačítko **Další**.
- e) Zadejte **Název profilu**.  
 Název profilu je název kanálu nebo sady kanálů, pro které nastavujete ověřování kanálu. Profil může obsahovat zástupné znaky, aby bylo možné blokovat rozsah kanálů. Například, profil a1phade1ta\* blokuje kanály s názvem alphadelta1, alphadelta2, alphdelta3 a tak dále.
- f) Zadejte **Název správce front**. Název správce front určuje název vzdáleného správce front, kterého chcete povolit, blokovat nebo varovat.
- g) Volitelné: Uvedte filtr **Address** , který se použije. Adresa je adresa IP, která se očekává na druhém konci kanálu.
- h) Volitelné: Klepněte na tlačítko **Další**.

- i) Volitelné: Pro typ pravidla **Povolit** můžete volitelně uvést **Zdroj uživatele** pro záznam ověření kanálu. Zdroj uživatele uvádí zdroj ID uživatele, který se použije, když se příchozí připojení shoduje s názvem vzdáleného správce front.
  - Volba **Kanál** určuje, že příchozí připojení, která se shodují s mapováním, používají proudové ID uživatele nebo libovolného uživatele definovaného v daném objektu kanálu.
  - Volba **Mapa** uvádí, že příchozí připojení, která se shodují s mapováním, používají ID uživatele, které je uvedeno v poli **Jméno uživatele MCA**.
- j) Volitelné: Klepněte na tlačítko **Další**.
- k) Volitelné: Uveďte **Popis** pro záznam ověření kanálu.
- l) Klepněte na volbu **Vytvořit**. Vytvoří se nový záznam ověření kanálu.

#### Vytvoření záznamů ověření kanálu s identitou adresy IP


Modul widget záznamů ověření kanálu můžete použít k vytvoření povolení, blokování a varování ověřovacích záznamů kanálu s identitou adresy. Identita adresy se shoduje se specifickými adresami IP.

### Než začnete

Než budete moci použít modul widget záznamů ověření kanálu, musíte jej nejprve vytvořit. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.

### Procedura

- Chcete-li přidat záznam ověření kanálu:

- a) Klepněte na ikonu Vytvořit  na panelu nástrojů modulu widget záznamu ověřování kanálu.
- b) Vyberte **Typ pravidla**, chcete-li označit, jaký typ pravidla chcete v záznamu ověření kanálu:
  - Vyberte volbu **Povolit**, chcete-li povolit přístup k příchozím připojením.
  - Vyberte volbu **Blokovat**, chcete-li blokovat přístup k příchozím připojením.
  - Vyberte volbu **Varovat**, chcete-li varovat o přístupu k příchozím připojením, která by byla zablokována. K připojení je povolen přístup a je hlášena chybová zpráva. Jsou-li nakonfigurovány události, vytvoří se zpráva události, která ukazuje podrobnosti o tom, co by bylo zablokováno. Hlášená jsou pouze odpovídající pravidla.
- c) Vyberte typ identity **Address** ze seznamu.
- d) Klepněte na tlačítko **Další**.
- e) Volitelné: Pro typ pravidla **Blok** nebo **Varovat** zadejte **Kdy se má shodovat**.  
Můžete si vybrat z těchto možností:
  - **V modulu listener**. Tato volba se pokusí o shodu pravidla s pravidlem v modulu listener.
  - **Na kanálu**. Tato volba se pokusí o shodu s pravidlem v kanálu.
- f) Zadejte **Název profilu**.  
Název profilu je název kanálu nebo sady kanálů, pro které nastavujete ověřování kanálu. Profil může obsahovat zástupné znaky, aby bylo možné blokovat rozsah kanálů. Například, profil `a1phadelta1ta*` blokuje kanály s názvem `alphadelta1`, `alphadelta2`, `alphadelta3` a tak dále.
- g) Zadejte **Adresu**. Adresa je adresa IP nebo seznam adres IP oddělených čárkami, které jsou povoleny nebo blokovány.
- h) Volitelné: Klepněte na tlačítko **Další**.

- i) Volitelné: Pro typ pravidla **Povolit** můžete volitelně uvést **Zdroj uživatele** pro záznam ověření kanálu. Zdroj uživatele uvádí zdroj ID uživatele, který se použije, když se příchozí připojení shoduje s názvem vzdáleného správce front.
  - Volba **Kanál** určuje, že příchozí připojení, která se shodují s mapováním, používají proudové ID uživatele nebo libovolného uživatele definovaného v daném objektu kanálu.
  - Volba **Mapa** uvádí, že příchozí připojení, která se shodují s mapováním, používají ID uživatele, které je uvedeno v poli **Jméno uživatele MCA**.
- j) Volitelné: Klepněte na tlačítko **Další**.
- k) Volitelné: Uvedte **Popis** pro záznam ověření kanálu.
- l) Klepněte na volbu **Vytvořit**. Vytvoří se nový záznam ověření kanálu.


**V 9.1.0** *Vytvoření záznamů ověření kanálu s konečnou přiřazenou identitou ID uživatele*  
 Modul widget záznamů ověření kanálu můžete použít k vytvoření záznamů ověření kanálu blokování a varování s konečnou přiřazenou identitou ID uživatele. Konečná přiřazená identita ID uživatele se shoduje se seznamem zadaných ID uživatelů z kanálu serveru.

## Než začnete

Než budete moci použít modul widget záznamů ověření kanálu, musíte jej nejprve vytvořit. Další informace o vytváření modulů widget objektů prostoru IBM MQ naleznete v tématu [“Práce s objekty IBM MQ”](#) na stránce 97.

## Procedura

- Chcete-li přidat záznam ověření kanálu:


- a) Klepněte na ikonu Vytvořit  na panelu nástrojů modulu widget záznamu ověřování kanálu.
- b) Vyberte **Typ pravidla**, chcete-li označit, jaký typ pravidla chcete v záznamu ověření kanálu:
  - Vyberte volbu **Blokovat**, chcete-li blokovat přístup k příchozím připojením.
  - Vyberte volbu **Varovat**, chcete-li varovat o přístupu k příchozím připojením, která by byla zablokována. K připojení je povolen přístup a je hlášena chybová zpráva. Jsou-li nakonfigurovány události, vytvoří se zpráva události, která ukazuje podrobnosti o tom, co by bylo zablokováno. Hlášená jsou pouze odpovídající pravidla.
- c) Vyberte typ identity **Konečné přiřazené ID uživatele** ze seznamu.
- d) Klepněte na tlačítko **Další**.
- e) Zadejte **Název profilu**.  
 Název profilu je název kanálu nebo sady kanálů, pro které nastavujete ověřování kanálu. Profil může obsahovat zástupné znaky, aby bylo možné blokovat rozsah kanálů. Například, profil `a1phade1ta*` blokuje kanály s názvem `alphadelat1`, `alphadelat2`, `alphadelat3` a tak dále.
- f) Uvedte **Seznam uživatelů**. Seznam uživatelů je čárkami oddělený seznam ID uživatelů, které mají být blokovány z kanálu.
- g) Volitelné: Klepněte na tlačítko **Další**.
- h) Volitelné: Uvedte **Popis** pro záznam ověření kanálu.
- i) Klepněte na volbu **Vytvořit**. Vytvoří se nový záznam ověření kanálu.


## **V 9.1.0** Práce se záznamy oprávnění

Přístup skupin ke správcům front a objektům IBM MQ lze řídit určením záznamu oprávnění pro danou skupinu.

## Informace o této úloze

Přístup, který skupina uživatelů systému zpráv má k určitému správci front nebo objektu IBM MQ , lze dokončuje pomocí záznamů oprávnění. Záznam oprávnění se konfiguruje stejným způsobem pro všechny typy objektů pomocí stejné procedury, ačkoli skutečná oprávnění, která konfigurujete, závisí na typu objektu.

Například kontrast různých oprávnění, která jsou k dispozici pro správce front a frontu, jak je ilustrováno na následujících obrázcích: 




Authority records for 'qm3'

Entity name	Entity type
mqm	Group
mqsystem	User

Total: 2 Last updated: 3:40:18 PM


<b>Administration</b>	<b>Context</b>	<b>MQI</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Change	<input checked="" type="checkbox"/> Set all context	<input checked="" type="checkbox"/> Alternate user authority
<input checked="" type="checkbox"/> Delete	<input checked="" type="checkbox"/> Set identity context	<input checked="" type="checkbox"/> Connect
<input checked="" type="checkbox"/> Display		<input checked="" type="checkbox"/> Inquire
<input checked="" type="checkbox"/> Ctrl		<input checked="" type="checkbox"/> Set
		<input checked="" type="checkbox"/> System

Check all Uncheck all Close Save





## Authority records for 'q1' on qm3

Delete  1 item selected <a href="#">Cancel</a>	
▲ Entity name	Entity type
mqm	Group
mqsystem	User

Administration	Context	MQI
<input checked="" type="checkbox"/> Change	<input checked="" type="checkbox"/> Pass all context	<input checked="" type="checkbox"/> Browse
<input checked="" type="checkbox"/> Clear	<input checked="" type="checkbox"/> Pass identity context	<input checked="" type="checkbox"/> Inquire
<input checked="" type="checkbox"/> Delete	<input checked="" type="checkbox"/> Set all context	<input checked="" type="checkbox"/> Get
<input checked="" type="checkbox"/> Display	<input checked="" type="checkbox"/> Set identity context	<input checked="" type="checkbox"/> Put
		<input checked="" type="checkbox"/> Set



[Check all](#) [Uncheck all](#) [Close](#) [Save](#)



S záznamy oprávnění na systému z/OSnemůžete pracovat.

### Procedura

- Chcete-li zobrazit nebo upravit záznam oprávnění pro objekt IBM MQ , postupujte takto:
  - a) Vyberte objekt v modulu widget na řídicím panelu. Přidružený správce front musí být spuštěn.
  - b) Na panelu nástrojů příslušného modulu widget vyberte volbu ... > **Spravovat záznamy oprávnění**.
  - c) Vyberte skupinu, pro kterou chcete zobrazit záznam oprávnění. Zobrazí se oprávnění pro tuto skupinu.
  - d) Podle potřeby vyberte nebo vymažte výběr oprávnění. V závislosti na typu objektu, pro který vytváříte záznam oprávnění, jsou k dispozici různá oprávnění.
  - e) Klepněte na tlačítko **Uložit**.
- Chcete-li zobrazit nebo upravit záznam o vytvoření oprávnění pro správce front, postupujte takto:
  - a) Vyberte správce front v modulu widget správce front na panelu dashboard. Správce front musí být spuštěn.
  - b) Na panelu nástrojů modulu widget vyberte volbu ... > **Správa záznamů vytvoření oprávnění**.
  - c) Vyberte skupinu, pro kterou chcete zobrazit záznam vytvoření oprávnění. Zobrazí se oprávnění pro tuto skupinu.
  - d) Podle potřeby vyberte nebo vymažte oprávnění k vytvoření.
  - e) Klepněte na tlačítko **Uložit**.
- Chcete-li vytvořit záznam oprávnění pro objekt IBM MQ , postupujte takto:

- a) Vyberte objekt IBM MQ v modulu widget na řídicím panelu. Přidružený správce front musí být spuštěn.
  - b) Na panelu nástrojů modulu widget vyberte volbu ... > **Spravovat záznamy oprávnění**.
  - c) Klepněte na ikonu plus .
  - d) Uveďte jméno uživatele nebo skupiny, pro kterou vytváříte záznam oprávnění. Musí existovat uživatel nebo skupina.
  - e) Vyberte volbu **Typ entity**, abyste určili, zda je entita uživatel nebo skupina.
  - f) Klepněte na volbu **Vytvořit**.
  - g) Vyberte nebo vymažte oprávnění, která má mít uživatel nebo skupina. Pro každý typ objektu jsou k dispozici různé oprávnění.
  - h) Klepněte na tlačítko **Uložit**.
- Chcete-li vytvořit záznam oprávnění pro vytváření objektů ve správci front, postupujte takto:
    - a) Vyberte správce front v modulu widget na řídicím panelu. Správce front musí být spuštěn.
    - b) Na panelu nástrojů modulu widget vyberte volbu ... > **Správa záznamů vytvoření oprávnění**.
    - c) Klepněte na ikonu Vytvořit .
    - d) Uveďte jméno uživatele nebo skupiny, pro kterou vytváříte záznam oprávnění. Musí existovat uživatel nebo skupina.
    - e) Vyberte volbu **Typ entity**, abyste určili, zda je entita uživatel nebo skupina.
    - f) Klepněte na volbu **Vytvořit**.
    - g) Vyberte nebo vymažte oprávnění k vytvoření, která má mít uživatel nebo skupina k dispozici.
    - h) Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Monitorování využití systémových prostředků

Modul widget Grafy v produktu IBM MQ Console se používá k zobrazení dat monitorování pro správce front.

### Informace o této úloze

Do svého panelu dashboard přidáte modul widget Grafy a poté jej nakonfigurujete tak, aby monitoroval konkrétní aspekt využití prostředků. Můžete vytvořit mnoho instancí modulu widget Grafy, abyste zobrazili jiná data. Data se zobrazí ve formátu grafu.

Aby bylo možné spustit systémový prostředek monitorování, musí být uživatel nebo skupina částí MQWebAdmin nebo MQWebAdminRO. Jakmile je monitorování spuštěno, může každý ověřený MQWebUser přistupovat k proudu a monitorovat přidáním modulu widget Grafy.


Data se shromažďují v 10 sekundových intervalech. Osa X grafu zobrazuje časovou osu. Osa Y zobrazuje jednotky vhodné pro daný prostředek, který si prohlížíte. Dynamická změna velikosti osy Y se přizpůsobí datům, která jsou vrácena.

Než budete moci konfigurovat modul widget grafu, musíte mít alespoň jednoho spuštěného správce front.


 Systémové využití prostředků v systému z/OS nelze monitorovat.

### Postup

1. Přidejte modul widget Grafy na panel dashboard:

- a) Klepněte na ikonu Přidat modul widget .
- b) Vyberte **Grafy**.

2. Nakonfigurujte modul widget Grafy tak, aby zobrazoval data:

- Klepněte na ikonu konfigurace  v pruhu titulku modulu widget Grafy.
- Volitelné: Zadejte **Název modulu widget**. Tento název se zobrazí v pruhu titulku modulu widget.
- Vyberte volbu **Třída prostředků**, která má být monitorovaná:

**Procesory platformy**

Monitorujte využití CPU.

**Trvalá datová úložiště platformy**

Monitorujte použití prostředku disku.

**Statistika použití rozhraní API**

Volání rozhraní API pro monitorování.

**Statistika použití rozhraní API pro jednotlivé fronty**

Rozhraní API monitoru volá jednotlivé fronty. Vyberete-li tuto třídu, zadejte do pole **Objekt** název fronty, která má být monitorována.

- Vyberte **Typ prostředku**, který chcete monitorovat.

Typy prostředků, které jsou k dispozici pro výběr, závisí na vybrané třídě prostředků. Následující tabulka zobrazuje typy prostředků:

<i>Tabulka 7. Typy prostředků</i>		
<b>Třída</b>	<b>Typ</b>	<b>Popis</b>
Procesory platformy	Výkon procesoru - pro celou platformu	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit údaje o výkonu pro CPU a paměť.
	Výkon procesoru - spuštěný správce front	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit údaje o výkonu pro CPU a paměť, která souvisí se správcem front, kterého monitorujete. Správce front musí být spuštěn, abyste jej mohli monitorovat. Pokud monitorujete výsledky z více než jednoho správce front, různé barvy se používají k rozlišení dat o výkonu v grafu.
Trvalá datová úložiště platformy	Využití disku - pro celou platformu	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit údaje o výkonu pro využití globálního disku.
	Využití disku - spuštění správce front	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit údaje o výkonu pro využití disku, které souvisí se správcem front, které monitorujete. Správce front musí být spuštěn, abyste jej mohli monitorovat. Pokud monitorujete výsledky z více než jednoho správce front, různé barvy se používají k rozlišení dat o výkonu v grafu.
	Využití disku - protokol pro zotavení správce front	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit data o tom, jak se diskové úložiště používá pro protokol zotavení každého správce front, kterého monitorujete.
Statistika použití rozhraní API	MQCONN a MQDISC	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit data pro volání MQCONN a MQDISC.
	MQOPEN a MQCLOSE	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit data pro volání MQOPEN a MQCLOSE.

<i>Tabulka 7. Typy prostředků (pokračování)</i>		
<b>Třída</b>	<b>Typ</b>	<b>Popis</b>
	MQINQ a MQSET	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit data pro volání MQINQ a MQSET.
	MQPUT	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit data o voláních MQPUT.
	MQGET	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit data v voláních souvisejících s příkazy MQGET.
	Potvrdit a odvolat	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit informace o použití synchronizačních bodů správcem front.
	Odebírat	Výběrem tohoto typu zobrazte data, která souvisejí s voláními MQSUB.
	Publikovat	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit data o publikovaných zprávách.
Statistika použití rozhraní API pro jednotlivé fronty	MQOPEN a MQCLOSE	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit data pro volání MQOPEN a MQCLOSE pro určenou frontu.
	MQINQ a MQSET	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit data pro volání MQINQ a MQSET pro určenou frontu.
	MQPUT a MQPUT1	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit data týkající se volání MQPUT a volání MQPUT1-related pro určenou frontu.
	MQGET	Vyberte tento typ, chcete-li zobrazit data o voláních MQGET pro uvedenou frontu.

e) Vyberte **Prvek prostředku** , který se má monitorovat:

Prvky prostředku, které jsou k dispozici pro výběr, závisí na třídě prostředků a typu prostředku, které jsou vybrány. V následujících tabulkách jsou uvedeny prvky prostředků:

<i>Tabulka 8. Prvky pro prostředky základních jednotek platformy</i>		
<b>Typ</b>	<b>Element</b>	<b>Popis</b>
Výkon procesoru - pro celou platformu	Procentní část uživatelského času procesoru	Zobrazuje procentní část vytížení CPU ve stavu uživatele.
	Procentní část systémového času procesoru	Zobrazuje procentní část vytížení CPU ve stavu systému.
	Zatížení procesoru-průměr za jednu minutu	Zobrazuje průměrnou zátěž během 1 minuty.
	Zatížení CPU-průměr za pět minut	Zobrazí průměr zatížení za 5 minut.

<i>Tabulka 8. Prvky pro prostředky základních jednotek platformy (pokračování)</i>		
<b>Typ</b>	<b>Element</b>	<b>Popis</b>
	Zatížení CPU-patnáctiminutový průměr	Zobrazuje průměrnou zátěž během patnácti minut.
	Procentní část volné paměti RAM	Zobrazuje procentní část volné paměti RAM.
	Celkový počet bajtů paměti RAM	Zobrazí celkové dostupné bajty paměti RAM.
Výkon procesoru - spuštěný správce front	Uživatelský čas procesoru - odhad procentní části pro správce front	Odhaduje procento využití CPU v uživatelském stavu pro procesy, které souvisejí se správcí front, kteří jsou monitorováni.
	Systémový čas procesoru - odhad procentní části pro správce front	Odhaduje procento využití CPU v systémovém stavu pro procesy, které souvisejí se správcí front, kteří jsou monitorováni.
	Celkový počet bajtů paměti RAM-odhad pro správce front	Odhaduje celkový počet bajtů RAM používaných správcí front, kteří jsou monitorováni.

<i>Tabulka 9. Prvky pro prostředky trvalých dat platformy ukládají prostředky</i>		
<b>Typ</b>	<b>Element</b>	<b>Popis</b>
Využití disku - pro celou platformu	Systém souborů trasování MQ - počet používaných bajtů	Zobrazuje počet bajtů diskové paměti, které používá systém souborů trasování.
	Systém souborů trasování MQ - volné místo	Zobrazí diskovou paměť, která je vyhrazená pro volný trasovací systém souborů.
	Systém souborů chyb MQ - počet používaných bajtů	Zobrazuje počet bajtů diskové paměti, které jsou používány daty chyby.
	Systém souborů chyb MQ - volné místo	Zobrazí diskovou paměť, která je vyhrazena pro data chyby, která jsou volná.
	Počet souborů FDC MQ	Zobrazuje aktuální počet souborů FDC.
Využití disku - spuštění správce front	Systém souborů správce front - počet používaných bajtů	Zobrazuje počet bajtů diskové paměti, které jsou použité soubory správce front pro správce front, které monitorujete.
	Systém souborů správce front - volné místo	Zobrazí diskové úložiště, které je vyhrazeno pro soubory správce front, které jsou volné.

<i>Tabulka 9. Prvky pro prostředky trvalých dat platformy ukládají prostředky (pokračování)</i>		
<b>Typ</b>	<b>Element</b>	<b>Popis</b>
Využití disku - protokol pro zotavení správce front	Protokol - počet používaných bajtů	Zobrazuje počet bajtů diskového úložiště, které se používají pro protokoly zotavení správců front, které monitorujete.
	Protokol - maximální počet bajtů	Zobrazuje maximální počet bajtů diskového úložiště, které je konfigurováno pro použití protokolů pro zotavení správce front.
	System souborů protokolu - počet používaných bajtů	Zobrazuje celkový počet bajtů disku použitých pro systém souborů protokolu.
	System souborů protokolu - maximální počet bajtů	Zobrazuje počet bajtů disku, které jsou konfigurované pro systém souborů protokolu.
	Protokol - počet fyzicky zapsaných bajtů	Zobrazuje počet bajtů zapisovaných do protokolů pro zotavení.
	Protokol - počet logicky zapsaných bajtů	Zobrazuje logický počet bajtů zapsaných do protokolů pro zotavení.
	Protokol - latence zápisu	Zobrazuje ukazatel latence při synchronním zápisu do protokolu pro zotavení správce front.

<i>Tabulka 10. Prvky pro prostředky statistiky využití rozhraní API</i>		
<b>Typ</b>	<b>Element</b>	<b>Popis</b>
MQCONN a MQDISC	Počet operací MQCONN/ MQCONN	Zobrazuje počet volání MQCONN a MQCONN.
	Počet nezdařených operací MQCONN/MQCONN	Zobrazuje počet nezdařených volání pro MQCONN a MQCONN.
	Souběžná připojení - horní mez	Zobrazuje maximální počet souběžných připojení v aktuálním intervalu statistiky.
	Počet operací MQDISC	Zobrazuje počet volání MQDISC.
MQOPEN a MQCLOSE	Počet operací MQOPEN	Zobrazuje počet volání MQOPEN.
	Počet nezdařených operací MQOPEN	Zobrazuje počet nezdařených volání operace MQOPEN.
	Počet operací MQCLOSE	Zobrazuje počet volání MQCLOSE.

<i>Tabulka 10. Prvky pro prostředky statistiky využití rozhraní API (pokračování)</i>		
<b>Typ</b>	<b>Element</b>	<b>Popis</b>
	Počet nezdařených operací MQCLOSE	Zobrazuje počet nezdařených volání pro MQCLOSE.
MQINQ a MQSET	Počet operací MQINQ	Zobrazuje počet volání MQINQ.
	Počet nezdařených operací MQINQ	Zobrazuje počet nezdařených volání MQINQ.
	Počet operací MQSET	Zobrazuje počet volání MQSET.
	Počet nezdařených operací MQSET	Zobrazuje počet nezdařených volání MQSET.
MQPUT	Celkový počet operací MQPUT/ MQPUT1 pro interval	Zobrazuje počet volání MQPUT a MQPUT1.
	Celkový počet bajtů operací MQPUT/MQPUT1 pro interval	Zobrazuje celkový počet bajtů dat, která jsou vložena voláními MQPUT a MQPUT1.
	Počet dočasných zpráv operací MQPUT	Zobrazuje počet přechodných zpráv, které jsou vloženy příkazem MQPUT.
	Počet trvalých zpráv operací MQPUT	Zobrazuje počet trvalých zpráv, které jsou vloženy příkazem MQPUT.
	Počet nezdařených operací MQPUT	Zobrazuje počet nezdařených volání MQPUT.
	Počet dočasných zpráv operací MQPUT1	Zobrazuje počet přechodných zpráv vložených příkazem MQPUT1.
	Počet trvalých zpráv operací MQPUT1	Zobrazuje počet trvalých zpráv, které byly vloženy příkazem MQPUT1.
	Počet nezdařených operací MQPUT1	Zobrazuje počet nezdařených volání pro MQPUT1.
	Vložení dočasných zpráv-počet bajtů	Zobrazuje počet bajtů vložených do netrvalých zpráv.
	Počet bajtů trvalého vložení zpráv	Zobrazuje počet bajtů vložených do trvalých zpráv.
	Počet operací MQSTAT	Zobrazuje počet volání operace MQSTAT.
	Počet nezdařených operací MQSTAT	Zobrazuje počet nezdařených volání pro MQSTAT.

<i>Tabulka 10. Prvky pro prostředky statistiky využití rozhraní API (pokračování)</i>		
<b>Typ</b>	<b>Element</b>	<b>Popis</b>
MQGET	Celkový počet destruktivních získání za interval	Počet zpráv, které byly odebrány z front pomocí příkazu MQGET.
	Celkový počet bajtů destruktivních operací get pro interval	Počet bajtů dat, která byla odebrána z front pomocí příkazu MQGET.
	Počet dočasných zpráv destruktivních operací get	Počet dočasných zpráv, které byly odebrány z front pomocí příkazu MQGET.
	Počet trvalých zpráv destruktivních operací get	Počet trvalých zpráv, které byly odebrány z front pomocí příkazu MQGET.
	Počet nezdařených operací MQGET	Zobrazuje počet nezdařených volání operace MQGET.
	Počet bajtů získaných dočasných zpráv	Zobrazuje počet bajtů netrvalých zpráv, které byly vráceny do MQGET.
	Počet bajtů získaných trvalých zpráv	Zobrazuje počet bajtů trvalých zpráv, které byly vráceny do MQGET.
	Počet procházení dočasných zpráv	Zobrazuje počet netrvalých zpráv, které byly procházeny.
	Počet procházení trvalých zpráv	Zobrazuje počet trvalých zpráv, které byly procházeny.
	Počet nezdařených procházení	Zobrazuje počet nezdařených procházení zpráv.
	Počet bajtů procházení dočasných zpráv	Zobrazuje počet bajtů netrvalých zpráv, které byly procházeny.
	Počet bajtů procházení trvalých zpráv	Zobrazuje počet bajtů trvalých zpráv, které byly procházeny.
	Počet zpráv s vypršenou platností	Zobrazuje počet vypršelých zpráv.
	Počet vyprázdnění fronty	Zobrazuje počet front, které byly vyprázdněny.
	Počet operací MQCB	Zobrazuje počet volání MQCB.
	Počet nezdařených operací MQCB	Zobrazuje počet nezdařených volání MQCB.



<i>Tabulka 10. Prvky pro prostředky statistiky využití rozhraní API (pokračování)</i>		
<b>Typ</b>	<b>Element</b>	<b>Popis</b>
	Počet operací MQCTL	Zobrazuje počet volání MQCTL.
	Počet nezdařených operací MQCTL	Zobrazuje počet nezdařených volání pro MQCTL.
Potvrdit a odvolat	Počet potvrzení	Zobrazuje počet volání MQCMIT.
	počet nezdařených potvrzení	Zobrazuje počet nezdařených volání MQCMIT.
	Počet odvolání	Zobrazuje počet volání operace MQBACK.
Odebírat	Počet vytvoření trvalého odběru	Zobrazuje počet volání MQSUB k vytvoření trvalých odběrů.
	Počet změn trvalého odběru	Zobrazuje počet volání MQSUB ke změně trvalých odběrů.
	Počet obnovení trvalého odběru	Zobrazuje počet volání MQSUB k obnovení trvalých odběrů.
	Počet vytvoření dočasného odběru	Zobrazuje počet volání MQSUB k vytvoření netrvalých odběrů.
	Počet změn dočasného odběru	Zobrazuje počet volání MQSUB pro změnu netrvalých odběrů.
	Počet obnovení dočasného odběru	Zobrazuje počet volání MQSUB k obnovení netrvalých odběrů.
	Počet nezdařených vytvoření/ změn/obnovení odběru	Zobrazuje počet nezdařených volání MQSUBRQ k vytvoření, pozměnění nebo obnovení odběrů.
	Počet odstranění trvalého odběru	Zobrazuje počet volání MQSUB k odstranění trvalých odběrů.
	Počet odstranění dočasného odběru	Zobrazuje počet volání MQSUB k odstranění netrvalých odběrů.
	Počet nezdařených odstranění odběru	Zobrazuje počet volání MQSUB k odstranění odběrů.
	Počet operací MQSUBRQ	Zobrazuje počet volání MQSUBRQ

<i>Tabulka 10. Prvky pro prostředky statistiky využití rozhraní API (pokračování)</i>		
<b>Typ</b>	<b>Element</b>	<b>Popis</b>
	Počet nezdařených operací MQSUBRQ	Zobrazuje počet nezdařených volání pro MQSUBRQ
	Trvalý odběratel - horní mez	Zobrazuje maximální počet trvalých odběrů v aktuálním intervalu statistiky.
	Trvalý odběratel - dolní mez	Zobrazuje minimální počet trvalých odběrů v aktuálním intervalu statistiky.
	Dočasný odběratel - horní mez	Zobrazuje maximální počet netrvalých odběrů v aktuálním intervalu statistiky.
	Dočasný odběratel - dolní mez	Zobrazuje minimální počet netrvalých odběrů v aktuálním intervalu statistiky.
Publikovat	Celkový počet operací MQPUT/MQPUT1 tématu pro interval	Počet zpráv, které se umístí do témat.
	Celkový počet vložených bajtů tématu pro interval	Počet bajtů zpráv vložených do témat.
	Publikování odběratelům - počet zpráv	Zobrazuje počet zpráv publikovaných pro odběratele.
	Publikování odběratelům - počet bajtů	Zobrazuje počet bajtů zpráv, které jsou publikovány odběratelům.
	Dočasné - počet operací MQPUT/MQPUT1 tématu	Zobrazuje počet dočasných zpráv, které jsou vloženy do témat.
	Trvalé - počet operací MQPUT/MQPUT1 tématu	Zobrazuje počet trvalých zpráv, které jsou vloženy do témat.
	Počet nezdařených operací MQPUT/MQPUT1 tématu	Zobrazuje počet neúspěšných pokusů o vložení do tématu.

<i>Tabulka 11. Prvky pro prostředky statistiky využití rozhraní API na frontu</i>		
<b>Typ</b>	<b>Element</b>	<b>Popis</b>
MQOPEN a MQCLOSE	Počet operací MQOPEN	Zobrazuje počet volání MQOPEN.
	Počet operací MQCLOSE	Zobrazuje počet volání MQCLOSE.
MQINQ a MQSET	Počet operací MQINQ	Zobrazuje počet volání MQINQ.

Tabulka 11. Prvky pro prostředky statistiky využití rozhraní API na frontu (pokračování)

Typ	Element	Popis
	Počet operací MQSET	Zobrazuje počet volání MQSET.
MQPUT a MQPUT1	Počet operací MQPUT/MQPUT1	Zobrazuje počet volání MQPUT a MQPUT1.
	Počet bajtů operace MQPUT	Zobrazuje celkový počet bajtů dat, která jsou vložena voláními MQPUT a MQPUT1.
	Počet dočasných zpráv operace MQPUT	Zobrazuje počet přechodných zpráv, které jsou vloženy příkazem MQPUT.
	Počet trvalých zpráv operace MQPUT	Zobrazuje počet trvalých zpráv, které jsou vloženy příkazem MQPUT.
	Počet dočasných zpráv operace MQPUT1	Zobrazuje počet přechodných zpráv vložených příkazem MQPUT1.
	Počet trvalých zpráv operace MQPUT1	Zobrazuje počet trvalých zpráv, které byly vloženy příkazem MQPUT1.
	dočasný počet bajtů	Zobrazuje počet bajtů vložených do netrvalých zpráv.
	trvalý počet bajtů	Zobrazuje počet bajtů vložených do trvalých zpráv.
	vložení, která se vyhnula frontě	
	počet bajtů, které se vyhnuly frontě	
	Kolize zámků	
MQGET	Počet operací MQGET	
	Počet bajtů operace MQGET	
	Počet dočasných zpráv destruktivní operace MQGET	Počet dočasných zpráv, které byly odebrány z fronty příkazem MQGET.
	Počet trvalých zpráv destruktivní operace MQGET	Počet trvalých zpráv, které byly odebrány z fronty příkazem MQGET.
	Počet dočasných bajtů destruktivní operace MQGET	Zobrazuje počet bajtů netrvalých zpráv, které byly vráceny do MQGET.
	Počet trvalých bajtů destruktivní operace MQGET	Zobrazuje počet bajtů trvalých zpráv, které byly vráceny do MQGET.


*Tabulka 11. Prvky pro prostředky statistiky využití rozhraní API na frontu (pokračování)*

Typ	Element	Popis
	Počet dočasných zpráv procházení operace MQGET	Zobrazuje počet netrvalých zpráv, které byly procházeny.
	Počet trvalých zpráv procházení operace MQGET	Zobrazuje počet trvalých zpráv, které byly procházeny.
	Počet dočasných bajtů procházení operace MQGET	Zobrazuje počet bajtů netrvalých zpráv, které byly procházeny.
	Počet trvalých bajtů procházení operace MQGET	Zobrazuje počet bajtů trvalých zpráv, které byly procházeny.
	zprávy s vypršenou platností	Zobrazuje počet vypršelych zpráv.
	počet vyprázdnění fronty	Zobrazuje počet front, které byly vyprázdněny.
	Průměrná doba ve frontě	
	Čas fronty	


f) Vyberte správce front, který má být sledován, a určete barvu, ve které mají být zobrazeny informace pro daného správce front. Chcete-li přidat další správce front, klepněte na tlačítko **Přidat** . Můžete zadat až pět správců front.

g) Klepněte na tlačítko **Uložit**.

## Výsledky

Po konfiguraci modulu widget dojde ke krátkému zpoždění, než se data zobrazí v grafu. Data jsou zobrazena podél časové osy. Každý datový bod představuje konec desetisekundového období, ve kterém jsou data shromážděna. Přesunutím ukazatele myši nad datové body v grafu zobrazíte podrobné informace, jak je uvedeno v následujícím příkladu: 


## User CPU time - percentage estimate for que...



### V 9.1.0 Konfigurace rozvržení panelu dashboard

Panel dashboard je kontejner v produktu IBM MQ Console , ve kterém jsou zobrazeny moduly widget. Můžete vytvořit více karet řídicího panelu, chcete-li zobrazit různé výběry informací.

### Informace o této úloze

Jednotlivé karty panelu dashboard lze konfigurovat klepnutím na šipku vedle názvu karty  . Můžete změnit název karty a přidat popis pro kartu. Také můžete nakonfigurovat, kolik sloupců má karta.

Rozvržení modulů widget v rámci karty panelu dashboard můžete nakonfigurovat přetažením modulů widget.

### Procedura

- [“Vytváření a odstraňování karet panelu dashboard”](#) na stránce 125
- [“Import a export rozvržení panelu dashboard”](#) na stránce 126

### V 9.1.0 Vytváření a odstraňování karet panelu dashboard

Můžete automaticky vytvořit kartu řídicího panelu, která zobrazuje informace o specifickém lokálním správci front. Karty panelu dashboard můžete ručně vytvářet a odstraňovat.

## Informace o této úloze

Když automaticky vytvoříte kartu řídicího panelu, chcete-li zobrazit informace o specifickém lokálním správci front, automaticky se přidají následující moduly widget:


- Modul widget Fronty
- Modul widget kanálů připojení klienta
- Modul widget Kanály
- Modul widget Moduly
- Modul widget odběrů
- Modul widget Témata
- Modul widget Informace ověření

## Procedura

- Chcete-li vytvořit kartu panelu dashboard:
  - a) Klepněte na ikonu plus vedle existujících karet panelu dashboard



- b) Zadejte název nové karty.
  - c) Volitelné: Zadejte popis nové karty.
  - d) Klepněte na tlačítko **Přidat**.
- Chcete-li automaticky vytvořit kartu panelu dashboard pro specifického správce front, postupujte takto:
    - a) Vyberte správce front v lokálním modulu widget správce front.
    - b) Vyberte ... > **Přidat novou kartu panelu dashboard**  
Vytvoří se nová karta panelu dashboard. Na kartě je uveden název správce front.
  - Chcete-li odstranit kartu panelu dashboard:

- a) Klepněte na šipku vedle názvu karty řídicího panelu  .
- b) Vyberte volbu **Odstranit kartu**.
- c) Klepnutím na tlačítko **Odstranit** potvrdíte, že chcete odstranit kartu řídicího panelu. Karta byla odstraněna.

## **Import a export rozvržení panelu dashboard**





Rozvržení řídicího panelu můžete uložit tak, že jej exportujete ze serveru IBM MQ Console. Uložené rozvržení panelu dashboard můžete importovat do produktu IBM MQ Console.

## Informace o této úloze

Když exportujete panel dashboard, vytvoříte na svém lokálním disku soubor .json. Následně můžete naimportovat soubor .json na řídicí panel, abyste znovu vytvořili rozvržení. Importujete-li rozvržení panelu dashboard, můžete se rozhodnout přidat importované karty do existujícího rozvržení řídicího panelu. Případně můžete existující rozvržení panelu dashboard nahradit importovaným rozvržením.

## Procedura

- Postup při exportu rozvržení panelu dashboard:

- a) Klepněte na ikonu nabídky panelu dashboard   .
- b) Vyberte volbu **Exportovat panel dashboard**.  
Soubor se uloží do složky pro stažení vašeho prohlížeče.
- Chcete-li importovat rozvržení řídicího panelu:
  - a) Klepněte na ikonu nabídky panelu dashboard   .
  - b) Vyberte volbu **Importovat panel dashboard**.  
Otevře se okno Importovat konfiguraci panelu dashboard.
  - c) Klepněte na tlačítko **Procházet** a vyhledejte umístění souboru, který obsahuje vaši konfiguraci.
  - d) Zvolte způsob importu karet panelu dashboard:  
Můžete si vybrat z následujících voleb:
    - **Připojit importované karty panelu dashboard k existujícímu panelu dashboard**
    - **Nahradit existující panel dashboard nainportovanými kartami panelu dashboard**
  - e) Klepněte na tlačítko **Importovat**.  
Jsou importovány karty panelu dashboard.





## Řídicí prvky panelu dashboard

Pomocí ovládacích prvků v horní části panelu dashboard můžete povolit trasování produktu IBM MQ Console , přistupovat k nápovědě online, zobrazit informace o serveru IBM MQ Consolea odhlásit se z produktu IBM MQ Console.

### Informace o této úloze

Ovládací prvky panelu dashboard se vztahují na obecné funkce produktu IBM MQ Console.

### Procedura

- Chcete-li získat přístup k produktu IBM Documentation for IBM MQ , klepněte na ikonu nápovědy  .
- Klepněte na ikonu nabídky  , chcete-li importovat, exportovat nebo resetovat panel dashboard. Další informace viz téma [“Konfigurace rozvržení panelu dashboard”](#) na stránce 125.
- Chcete-li povolit nebo zakázat diagnostické trasování pro produkt IBM MQ Console, klepněte na ikonu nastavení  .
- Zobrazte informace o produktu IBM MQ Console, včetně informací o uživateli, který je přihlášen, klepnutím na ikonu osoby  a výběrem volby **O aplikaci**.
- Odhlaste se z produktu IBM MQ Console klepnutím na tlačítko **Odhlásit**.  
Tato volba není k dispozici, pokud jste přihlášení k serveru IBM MQ Console pomocí certifikátu klienta, nebo je-li použita ukázka konfigurace zabezpečení `no_security.xml` . Další informace o konfiguracích zabezpečení viz téma [Konfigurace zabezpečení produktu IBM MQ Console](#).

### Klávesové zkratky

Pro práci s IBM MQ Consolemůžete použít klávesové zkratky.

Následující tabulka obsahuje seznam dostupných zástupců. Všechny ze zástupců se používají v rámci modulu widget.

Tabulka 12. Klávesové zkratky konzoly

Klíč	Akce
p	Zobrazit vlastnosti vybraného objektu
c	Vytvořit nový objekt
shift-d	Odstranit vybraný objekt
a	Vybrat všechny objekty v modulu widget
shift-a	Zrušit výběr objektů

Windows

Linux

## Administrace pomocí produktu IBM MQ Explorer

Produkt IBM MQ Explorer umožňuje provádět lokální nebo vzdálenou administraci vaší sítě pouze z počítače s operačním systémem Windows nebo Linux x86-64 .

IBM MQ for Windows a IBM MQ for Linux x86-64 poskytují administrativní rozhraní s názvem IBM MQ Explorer , aby bylo možné provádět administrativní úlohy jako alternativu k použití příkazů řízení nebo MQSC. [Porovnání sad příkazů](#) zobrazuje, co lze provádět pomocí produktu IBM MQ Explorer.

Produkt IBM MQ Explorer umožňuje provádět lokální nebo vzdálenou administraci vaší sítě z počítače s operačním systémem Windows nebo Linux x86-64 tím, že na správce front a klastry, o které se zajímáte, ukazuje IBM MQ Explorer . Může se vzdáleně připojit ke správcům front spuštěným na jakékoli podporované platformě včetně z/OS, a tak umožnit prohlížení, prozkoumání a pozměňování celého páteří systému zasílání zpráv z konzoly.

Chcete-li nakonfigurovat vzdálené správce front produktu IBM MQ tak, aby je produkt IBM MQ Explorer mohl spravovat, přečtěte si téma [“Předem vyžadovaný software a definice pro produkt IBM MQ Explorer”](#) na stránce 130.

Umožňuje provádět úlohy, které jsou zpravidla přidruženy k nastavení a dokončení pracovního prostředí pro prostor IBM MQ, a to lokálně nebo vzdáleně v rámci domény systému Windows nebo Linux x86-64 .

Pokud máte více než jednu instalaci platformy Eclipse , může dojít k selhání spuštění produktu IBM MQ Explorer v systému Linux. Pokud k tomu dojde, spusťte produkt IBM MQ Explorer pomocí jiného ID uživatele, který používáte pro další instalaci platformy Eclipse .

Chcete-li produkt IBM MQ Explorer spustit v produktu Linux úspěšně, musíte být schopni zapisovat soubor do svého domovského adresáře a domovský adresář musí existovat.

Produkt IBM MQ Explorer lze nainstalovat buď jako součást instalace produktu (viz [Instalace a odinstalace produktu IBM MQ](#)), nebo ze samostatného serveru IBM MQ Explorer ke stažení dostupné z produktu Fix Central (viz [Instalace a odinstalace produktu IBM MQ Explorer jako samostatné aplikace v systémech Linux a Windows](#)).

Windows

Linux

## Co lze dělat s IBM MQ Explorer

Pomocí produktu IBM MQ Explorer můžete provádět administrativní úlohy pomocí řady dialogových oken a dialogových oken vlastností. Můžete také rozšířit IBM MQ Explorer tím, že napíšete jeden nebo více modulů plug-in Eclipse .

### Úlohy IBM MQ Explorer

S produktem IBM MQ Explorer můžete provádět následující úlohy:

- Vytvořte a [odstraňte správce front](#) (pouze v lokálním počítači).
- [Spuštění a zastavení správce front](#) (pouze v lokálním počítači).
- [Definujte, zobrazte a pozměňte definice objektů produktu IBM MQ](#) , jako jsou například fronty a kanály.
- [Procházet zprávy ve frontě](#).



- Spuštění a zastavení kanálu.
- Zobrazit informace o stavu týkající se kanálu, modulu listener, fronty nebo objektů služeb.
- Zobrazit správce front v klastru.
- Zkontrolujte, které aplikace, uživatelé nebo kanály mají otevřenou konkrétní frontu.
- Vytvoření nového klastru správce front pomocí průvodce vytvořením nového klastru.
- Přidejte správce front do klastru pomocí průvodce přidáním správce front do klastru.
- Spravujte objekt ověřovacích informací, který se používá s zabezpečení kanálu TLS (Transport Layer Security).
- Vytvořit a odstranit iniciátory kanálu, monitory spouštěčů a listenery.
- Spusťte nebo zastavte příkazové servery, inicializátory kanálu, monitory spouštěčů a listenery.
- Nastavte specifické služby, které mají být spouštěny automaticky při spuštění správce front.
- Upravte vlastnosti správců front.
- Změňte lokálního výchozího správce front.
- Vyvolejte grafické uživatelské rozhraní produktu **strmqikm** (ikeyman) ke správě certifikátů TLS, k přidružení certifikátů ke správcům front a ke konfiguraci a nastavení úložišť certifikátů (pouze v lokálním počítači).
- Vytvořte objekty JMS z objektů IBM MQ a IBM MQ objektů z objektů JMS.
- Vytvořte továrnu na připojení produktu JMS pro kterýkoli z aktuálně podporovaných typů.
- Upravte parametry pro libovolnou službu, jako je číslo portu TCP pro modul listener, nebo název fronty inicializátoru kanálu.
- Spuštění nebo zastavení trasování služby.

## Dialogová okna Pohledy a vlastnosti

Úlohy administrace se provádějí pomocí řady dialogových oken vlastností a vlastností obsahu.

### Pohled Obsah

Pohled Obsah je panel, který může zobrazit následující:

- Atributy a administrativní volby vztahující se k samotnému produktu IBM MQ .
- Atributy a administrativní volby související s jedním nebo více souvisejícími objekty.
- Atributy a administrativní volby pro klastr.

### dialogová okna vlastností

Dialogové okno vlastností je panel, který zobrazuje atributy týkající se objektu v řadě polí, z nichž některé můžete upravovat.

Pomocí zobrazení Navigator se procházíte přes IBM MQ Explorer . Modul Navigator vám umožňuje vybrat zobrazení obsahu, které požadujete.

## Rozšíření produktu IBM MQ Explorer

Produkt IBM MQ Explorer představuje informace ve stylu, který je konzistentní s rámcem platformy Eclipse a dalšími aplikacemi modulu plug-in, které podporuje platforma Eclipse .

Prostřednictvím rozšíření produktu IBM MQ Explorer mají administrátoři systému schopnost přizpůsobit produkt IBM MQ Explorer tak, aby zlepšil způsob, jakým spravují produkt IBM MQ.

Další informace naleznete v tématu [Rozšíření průzkumníka MQ](#).

## Rozhodování o použití produktu IBM MQ Explorer

Při rozhodování o tom, zda má být při instalaci použit produkt IBM MQ Explorer , zvažte informace uvedené v tomto tématu.

Musíte si být vědomi následujících bodů:

### **názvy objektů**

Pokud použijete malá písmena pro správce front a jiné objekty s produktem IBM MQ Explorer, když pracujete s objekty pomocí příkazů MQSC, musíte názvy objektů uzavřít do jednoduchých uvozovek nebo IBM MQ je nerozezná.

### **Správci velkých front**

Produkt IBM MQ Explorer pracuje nejlépe s malými správci front. Pokud máte na jednom správci front velký počet objektů, může dojít k prodlevám, zatímco produkt IBM MQ Explorer extrahuje nezbytné informace, aby se mohly prezentovat v pohledu.

### **Klastry**

Klastry IBM MQ mohou potenciálně obsahovat stovky nebo tisíce správců front. Produkt IBM MQ Explorer prezentuje správce front v klastru pomocí stromové struktury. Fyzická velikost klastru neovlivňuje rychlost produktu IBM MQ Explorer, protože se produkt IBM MQ Explorer nepřipojuje ke správcům front v klastru, dokud je nevyberete.

## **Nastavení produktu IBM MQ Explorer**

Tento oddíl popisuje kroky, které je třeba provést při nastavení produktu IBM MQ Explorer.

- [“Předem vyžadovaný software a definice pro produkt IBM MQ Explorer” na stránce 130](#)
- [“Zabezpečení pro IBM MQ Explorer” na stránce 130](#)
- [“Zobrazení a skrytí správců front a klastrů v produktu IBM MQ Explorer” na stránce 134](#)
- [“Členství v klastru a IBM MQ Explorer” na stránce 135](#)
- [“Převod dat pro IBM MQ Explorer” na stránce 135](#)

### **Předem vyžadovaný software a definice pro produkt IBM MQ Explorer**

Než se pokusíte použít produkt IBM MQ Explorer, ujistěte se, že jste splnili následující požadavky.

Produkt IBM MQ Explorer se může připojit ke vzdáleným správcům front pouze s použitím komunikačního protokolu TCP/IP.

Zkontrolujte, zda:

1. Příkazový server je spuštěn ve všech vzdáleně spravovaných správci front.
2. V každém vzdáleném správci front musí být spuštěn vhodný objekt modulu listener protokolu TCP/IP. Tento objekt může být modulem listener produktu IBM MQ nebo, v systémech UNIX and Linux, démon inetd.
3. Kanál připojení serveru s výchozím názvem SYSTEM.ADMIN.SVRCONN existuje ve všech vzdálených správcích front.

Kanál můžete vytvořit pomocí následujícího příkazu MQSC:

```
DEFINE CHANNEL(SYSTEM.ADMIN.SVRCONN) CHLTYPE(SVRCONN)
```

Tento příkaz vytvoří základní definici kanálu. Chcete-li mít propracovanější definici (například nastavit zabezpečení), potřebujete další parametry. Další informace viz [DEFINE CHANNEL](#).

4. Fronta systému, SYSTEM.MQEXPLORER.REPLY.MODEL, musí existovat.

### **Zabezpečení pro IBM MQ Explorer**

Používáte-li produkt IBM MQ v prostředí, kde je důležité, abyste mohli řídit přístup uživatelů ke konkrétním objektům, může být třeba zvážit aspekty zabezpečení v používání produktu IBM MQ Explorer.

#### **Oprávnění k používání produktu IBM MQ Explorer**

Kterýkoli uživatel může použít produkt IBM MQ Explorer, ale k připojení, přístupu a správě správců front jsou vyžadována určitá oprávnění.

Chcete-li provádět lokální administrativní úlohy pomocí produktu IBM MQ Explorer, je uživatel povinen mít potřebné oprávnění k provádění administrativních úloh. Je-li uživatel členem skupiny mqm , má uživatel oprávnění provádět všechny lokální administrativní úlohy.

Chcete-li se připojit ke vzdálenému správci front a provádět vzdálené administrativní úlohy pomocí konzoly IBM MQ Explorer, je třeba, aby uživatel, který provádí příkaz IBM MQ Explorer , měl následující oprávnění:

- Oprávnění CONNECT k objektu cílového správce front
- Oprávnění INQUIRE na cílovém objektu správce front
- Oprávnění DISPLAY k objektu cílového správce front
- Oprávnění INQUIRE k frontě, SYSTEM.MQEXPLORER.REPLY.MODEL
- Oprávnění DISPLAY do fronty, SYSTEM.MQEXPLORER.REPLY.MODEL
- VSTUP (get) oprávnění k frontě, SYSTEM.MQEXPLORER.REPLY.MODEL
- OUTPUT (put), oprávnění k frontě, SYSTEM.MQEXPLORER.REPLY.MODEL
- OUTPUT (put), oprávnění k frontě, SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE
- Oprávnění INQUIRE k frontě, SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE
- Oprávnění k provedení vybrané akce

**Poznámka:** Oprávnění INPUT se vztahuje na vstup uživatele z fronty (operace get). OUTPUT autorita se vztahuje k výstupu z uživatele do fronty (operace put).

Chcete-li se připojit ke vzdálenému správci front v systému IBM MQ for z/OS a provádět vzdálené administrativní úlohy pomocí konzoly IBM MQ Explorer, je třeba zadat následující údaje:

- Profil produktu RACF pro systémovou frontu SYSTEM.MQEXPLORER.REPLY.MODEL
- Profil produktu RACF pro fronty AMQ.MQEXPLORER.\*

Kromě toho má uživatel, který spouští produkt IBM MQ Explorer , následující oprávnění:

- RACF UPDATE oprávnění k systémové frontě, SYSTEM.MQEXPLORER.REPLY.MODEL
- RACF UPDATE oprávnění do front, AMQ.MQEXPLORER.\*
- Oprávnění CONNECT k objektu cílového správce front
- Oprávnění k provedení vybrané akce
- Oprávnění READ pro všechny profily hlq.DISPLAY.object ve třídě MQCMDS

Informace o tom, jak udělit oprávnění k objektům IBM MQ , najdete v tématu [Udělení přístupu k objektu IBM MQ na systémech UNIX nebo Linux a Windows](#) .

Pokusí-li se uživatel o provedení operace, kterou nemají oprávnění k provedení, vyvolá cílový správce front procedury selhání autorizace a operace selže.

Výchozím filtrem v produktu IBM MQ Explorer je zobrazit všechny objekty produktu IBM MQ . If there are any IBM MQ objects that a user does not have DISPLAY authority to, authorization failures are generated. Pokud se zaznamenávají události oprávnění, omezte rozsah objektů, které se zobrazí, na objekty, ke kterým má uživatel oprávnění DISPLAY.

### ***Zabezpečení pro připojení ke vzdáleným správcům front z produktu IBM MQ Explorer***

Je třeba zabezpečit kanál mezi produktem IBM MQ Explorer a každým vzdáleným správcem front.

Produkt IBM MQ Explorer se připojuje ke vzdáleným správcům front jako aplikace klienta MQI. To znamená, že každý vzdálený správce front musí mít definici kanálu připojení serveru a vhodného modulu listener protokolu TCP/IP. Pokud nezabezpečujete kanál připojení k serveru, je možné, aby se zlomyslná aplikace připojovala ke stejnému kanálu připojení k serveru a získala přístup k objektům správce front s neomezeným oprávněním. Chcete-li zabezpečit kanál připojení k serveru, zadejte pro atribut MCAUSER kanálu buď neprázdnou hodnotu, použijte záznamy ověření kanálu, nebo použijte uživatelskou proceduru pro zabezpečení zprávy.

**Výchozí hodnota atributu MCAUSER je ID lokálního uživatele.** Pokud jako atribut MCAUSER kanálu připojení serveru zadáte neprázdné jméno uživatele, budou všechny programy, které se připojují ke správci front s použitím tohoto kanálu, spuštěny s identitou uvedeného uživatele a mají stejnou úroveň oprávnění. To se nestane, pokud použijete záznamy ověření kanálu.

### **Použití ukončení zabezpečení s IBM MQ Explorer**

Pomocí produktu IBM MQ Explorer můžete určit výchozí proceduru zabezpečení a uživatelské procedury zabezpečení specifické pro správce front.

Můžete definovat výchozí proceduru zabezpečení, kterou lze použít pro všechna nová připojení klienta ze serveru IBM MQ Explorer. Tato výchozí uživatelská procedura může být přepsána při vytvoření připojení. Můžete také definovat proceduru zabezpečení pro jednoho správce front nebo sadu správců front, která bude účinná při vytvoření připojení. Uživatelské procedury lze zadat pomocí volby IBM MQ Explorer. Další informace naleznete v nápovědě k produktu IBM MQ Explorer .

### **Použití produktu IBM MQ Explorer k připojení ke vzdálenému správci front s použitím kanálů MQI s povoleným protokolem TLS**

Produkt IBM MQ Explorer se připojuje ke vzdáleným správcům front pomocí kanálu MQI. Chcete-li zabezpečit kanál MQI pomocí zabezpečení TLS, je třeba kanál vytvořit s použitím tabulky definic kanálů klienta.

Informace o způsobu vytvoření kanálu MQI s použitím tabulky definic kanálů klienta naleznete v tématu [Přehled produktu IBM MQ MQI clients](#).

Pokud jste kanál ustanovovali pomocí tabulky definic kanálů klienta, můžete produkt IBM MQ Explorer použít k připojení ke vzdálenému správci front s použitím kanálu MQI s povoleným protokolem TLS, jak je popsáno v tématu [“Úlohy v systému, který je hostitelem vzdáleného správce front”](#) na stránce 132 a [“Úlohy na systému, který je hostitelem produktu IBM MQ Explorer”](#) na stránce 132.

## **Úlohy v systému, který je hostitelem vzdáleného správce front**

V systému, který je hostitelem vzdáleného správce front, proveďte následující úlohy:

1. Definujte připojení k serveru a dvojici připojení klienta a určete příslušnou hodnotu atributu *SSLCIPH* v připojení k serveru na obou kanálech. Další informace o atributu *SSLCIPH* naleznete v tématu [Ochrana kanálů pomocí protokolu TLS](#) .
2. Odešlete tabulku definic kanálů AMQCLCHL . TAB, která se nachází v adresáři @ipcc správce front, na systém, který je hostitelem produktu IBM MQ Explorer.
3. Spusťte modul listener protokolu TCP/IP na určeném portu.
4. Umístěte jak certifikáty CA tak osobní TLS do adresáře SSL správce front:
  - /var/mqm/qmgrs/+QMNAME+/SSL pro systémy UNIX and Linux
  - C:\Program Files\IBM\MQ\qmgrs\+QMNAME+\SSL pro systémy Windowskde +QMNAME+ je token představující název správce front.
5. Vytvořte soubor databáze klíčů typu CMS s názvem key .kdb. Uložte heslo do souboru můžete buď kontrolou volby v souboru **strmqikm** (iKeyman). Grafické rozhraní nebo pomocí volby - stash s příkazy **runmqckm** .
6. Přidejte certifikáty CA do databáze klíčů vytvořené v předchozím kroku.
7. Importujte osobní certifikát pro správce front do databáze klíčů.

Podrobnější informace o práci s TLS v systémech Windows najdete v tématu [Práce s TLS v systému UNIX, Linux, and Windows](#).

## **Úlohy na systému, který je hostitelem produktu IBM MQ Explorer**

Na systému, který je hostitelem produktu IBM MQ Explorer, proveďte následující úlohy:

1. Vytvořte soubor databáze klíčů typu JKS s názvem key . jks. Nastaví heslo pro tento soubor databáze klíčů.  
Produkt IBM MQ Explorer používá pro zabezpečení TLS soubory úložiště klíčů produktu Java (JKS) a soubor úložiště klíčů, který se vytváří pro konfiguraci protokolu TLS pro produkt IBM MQ Explorer , se musí shodovat s tímto.
2. Přidejte certifikáty CA do databáze klíčů vytvořené v předchozím kroku.
3. Importujte osobní certifikát pro správce front do databáze klíčů.
4. V systémech Windows a Linux spusťte IBM MQ Explorer pomocí systémové nabídky, spustitelného souboru MQExplorer nebo příkazu **strmqcfcg** .
5. Na panelu nástrojů produktu IBM MQ Explorer klepněte na volbu **Okno-> Předvolby** a poté rozbalte produkt **IBM MQ Explorer** a klepněte na volbu **Úložiště certifikátů klienta SSL**. Zadejte název a heslo souboru JKS vytvořeného v kroku 1 produktu “Úlohy na systému, který je hostitelem produktu IBM MQ Explorer” na stránce 132 jak v úložišti důvěryhodných certifikátů, tak i v úložišti osobních certifikátů, poté klepněte na tlačítko **OK**.
6. Zavřete okno **Předvolby** a klepněte pravým tlačítkem myši na položku **Správci front**. Klepněte na volbu **Zobrazit či skrýt správce fronta** poté klepněte na volbu **Přidat** na obrazovce **Zobrazit/skrýt správce front** .
7. Zadejte název správce front a vyberte volbu **Připojit přímo** . Klepněte na volbu Další.
8. Vyberte volbu **Použít tabulku CCDT (Client Channel Definition CCDT)** a zadejte umístění souboru tabulky kanálů, který jste přenesli ze vzdáleného správce front v kroku 2 v produktu “Úlohy v systému, který je hostitelem vzdáleného správce front” na stránce 132 v systému, který je hostitelem vzdáleného správce front.
9. Klepněte na tlačítko **Dokončit**. Nyní můžete přistupovat ke vzdálenému správci front z produktu IBM MQ Explorer.

### ***Připojení prostřednictvím jiného správce front s produktem IBM MQ Explorer***

Produkt IBM MQ Explorer umožňuje připojit se ke správci front prostřednictvím zprostředkujícího správce front, ke kterému je produkt IBM MQ Explorer již připojen.

V takovém případě příkaz IBM MQ Explorer vloží zprávy příkazu PCF do intermediačního správce front zadáním následujícího příkazu:

- Parametr *ObjectQMgrName* v deskriptoru objektu (MQOD) jako název cílového správce front. Další informace o rozlišení názvů front naleznete v tématu Rozlišování názvů.
- Parametr *UserIdentifier* v deskriptoru zpráv (MQMD) jako lokální userId.


Je-li připojení používáno pro připojení k cílovému správci front prostřednictvím intermediačního správce front, je parametr *userId* znovu zadán v parametru *UserIdentifier* deskriptoru zpráv (MQMD). Aby mohl modul listener MCA v cílovém správci front přijmout tuto zprávu, buď musí být nastaven atribut MCAUSER, nebo *userId* již musí existovat s oprávněním k vložení.

Příkazový server v cílovém správci front vkládá zprávy do přenosové fronty s uvedením atributu *userId* v parametru *UserIdentifier* v deskriptoru zpráv (MQMD). V případě úspěšného provedení této funkce musí prvek *userId* již existovat v cílovém správci front s oprávněním vkládání.

Následující příklad ukazuje, jak připojit správce front prostřednictvím zprostředkujícího správce front k serveru IBM MQ Explorer.

Vytvořte vzdálené administrační připojení ke správci front. Ověřte, že:

- Správce front na serveru je aktivní a má definován kanál SVRCONN (server-connection kanál).
- Modul listener je aktivní.
- Příkazový server je aktivní.
- SYSTEM.MQ EXPLORER.REPLY.MODEL fronta byla vytvořena a že máte dostatečné oprávnění.
- Moduly listener správce front, příkazové servery a odesílací kanály jsou spuštěny.



V tomto příkladu platí následující:

- Produkt IBM MQ Explorer je připojen ke správci front QMGRA (spuštěn na serveru Server1) s použitím připojení klienta.
- Správce front QMGRB na serveru Server2 může být nyní připojen k produktu IBM MQ Explorer prostřednictvím zprostředkujícího správce front (QMGRA).
- Při připojování k produktu QMGRB s produktem IBM MQ Explorer vyberte jako zprostředkující správce front volbu QMGRA .

V této situaci neexistuje přímé připojení k produktu QMGRB z IBM MQ Explorer; připojení k QMGRB je přes QMGRA.

Správce front QMGRB na serveru Server2 je připojen k serveru QMGRA na serveru Server1 s použitím kanálů příjemce odesílatele. Kanál mezi QMGRA a QMGRB musí být nastaven tak, aby vzdálená administrace byla možná; viz [“Konfigurace správců front pro vzdálenou administraci”](#) na stránce 200.

## Zobrazení a skrytí správců front a klastrů v produktu IBM MQ Explorer

Produkt IBM MQ Explorer může v daném okamžiku zobrazovat více než jednoho správce front. Na panelu Zobrazit/skrýt správce front (který lze vybrat z nabídky pro uzel stromu správce front) můžete zvolit, zda chcete zobrazit informace o jiném (vzdáleném) počítači. Lokální správci front jsou zjišťovány automaticky.

Zobrazení vzdáleného správce front:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na uzel stromu **Správci front** a poté vyberte volbu **Zobrazit či skrýt správce front**.
2. Klepněte na tlačítko **Přidat**. Zobrazí se panel Zobrazit či skrýt správce front.
3. Zadejte název vzdáleného správce front a název hostitele nebo adresu IP v poskytnutých polích.  
Název hostitele nebo adresa IP se používají k vytvoření připojení klienta ke vzdálenému správci front s použitím výchozího kanálu pro připojení k serveru, SYSTEM.ADMIN.SVRCONN nebo kanál připojení serveru definovaný uživatelem.
4. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Panel Zobrazit/skrýt správce front také zobrazí seznam všech viditelných správců front. Tento panel můžete použít ke skrytí správců front v navigačním pohledu.

Pokud produkt IBM MQ Explorer zobrazí správce front, který je členem klastru, je tento klaster zjištěn a zobrazen automaticky.

Chcete-li exportovat seznam vzdálených správců front z tohoto panelu, postupujte takto:

1. Zavřete panel Zobrazit/skrýt správce front.
2. Klepněte pravým tlačítkem myši na nejvyšší uzel stromu **IBM MQ** v navigačním podokně produktu IBM MQ Explorera poté vyberte volbu **Exportovat nastavení IBM MQ Explorer** .
3. Klepněte na volbu **IBM MQ Explorer > IBM MQ Explorer Nastavení** .
4. Vyberte volbu **Informace o připojení > Vzdálení správců front**.
5. Vyberte soubor, do kterého chcete uložit exportovaná nastavení.

6. Nakonec klepněte na tlačítko **Dokončit** , chcete-li exportovat informace o připojení vzdáleného správce front do uvedeného souboru.

Chcete-li importovat seznam vzdálených správců front, postupujte takto:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na nejvyšší uzel stromu **IBM MQ** v navigačním podokně produktu IBM MQ Explorer, poté vyberte volbu **Importovat nastavení IBM MQ Explorer** .
2. Klepněte na volbu **IBM MQ Explorer > IBM MQ Explorer Nastavení** .
3. Klepněte na tlačítko **Procházeta** přejděte na cestu k souboru, který obsahuje informace o připojení ke vzdálenému správci front.
4. Klepněte na tlačítko **Otevřít**. Pokud soubor obsahuje seznam vzdálených správců front, je vybráno pole **Informace o připojení > Vzdálené správce front** .
5. Nakonec klepněte na tlačítko **Dokončit** , chcete-li importovat informace o připojení vzdáleného správce front do IBM MQ Explorer.

## Členství v klastru a IBM MQ Explorer

Produkt IBM MQ Explorer vyžaduje informace o správcích front, kteří jsou členy klastru.

Je-li správce front členem klastru, bude uzel stromu klastru automaticky naplněn daty.

Pokud se správci front stanou členy klastrů, zatímco je spuštěný IBM MQ Explorer , pak musíte udržovat IBM MQ Explorer s daty administrace na klastrech tak, aby mohla efektivně komunikovat s nimi a zobrazovat správné informace o klastru, když se o to požádají. Aby to bylo možné provést, potřebuje IBM MQ Explorer následující informace:

- Název správce front úložiště
- Název připojení správce front úložiště v případě, že se nachází ve vzdáleném správci front

Pomocí těchto informací může produkt IBM MQ Explorer provádět následující akce:

- K získání seznamu správců front v klastru použijte správce front úložiště.
- Správa správců front, kteří jsou členy klastru a jsou na podporovaných platformách a úrovních příkazů.

Administrace není možná, pokud:

- Zvolené úložiště se stane nedostupným. Produkt IBM MQ Explorer se automaticky nepřepíná na alternativní úložiště.
- Vybrané úložiště nelze kontaktovat prostřednictvím protokolu TCP/IP.
- Zvolené úložiště je spuštěno ve správci front, který je spuštěn na platformě a na úrovni příkazů, které nejsou podporovány produktem IBM MQ Explorer.

Členy klastru, které lze spravovat, mohou být lokální, nebo mohou být vzdálené, pokud je lze kontaktovat pomocí protokolu TCP/IP. Produkt IBM MQ Explorer se připojuje k lokálním správcům front, kteří jsou členy klastru přímo, bez použití připojení klienta.

## Převod dat pro IBM MQ Explorer

Produkt IBM MQ Explorer pracuje s CCSID 1208 (UTF-8). To umožňuje serveru IBM MQ Explorer správně zobrazit data ze vzdálených správců front. Bez ohledu na to, zda se připojit ke správci front přímo, nebo pomocí intermediačního správce front, vyžaduje IBM MQ Explorer všechny příchozí zprávy, které mají být převedeny na CCSID 1208 (UTF-8).

Pokud se pokusíte navázat spojení mezi serverem IBM MQ Explorer a správcem front s identifikátorem CCSID, který produkt IBM MQ Explorer nerozpozná, bude vydána chybová zpráva.

Podporované konverze jsou popsány v části [Převod kódové stránky](#).

## Použití aplikace IBM MQ Taskbar (pouze Windows)

Aplikace IBM MQ Taskbar zobrazí ikonu na hlavním panelu systému Windows na serveru. Ikona vám poskytuje aktuální stav produktu IBM MQ a nabídku, ze které můžete provádět jednoduché akce.

V systému Windowsse ikona IBM MQ nachází na hlavním panelu na serveru a je překryta barvou barevně kódovaného stavu, která může mít jeden z následujících významů:

### Zelená

Práce správně; žádné výstrahy v současné době

### Modrá

Nejistitelné; IBM MQ se spouští nebo vypíná

### Žlutá

Výstraha; jedna nebo více služeb selhávají nebo se již nezdařily

Chcete-li zobrazit nabídku, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu IBM MQ . V nabídce můžete provádět následující akce:

- Klepnutím na tlačítko **Otevřít** otevřete monitor výstrah produktu IBM MQ .
- Klepnutím na tlačítko **Ukončit** ukončete aplikaci IBM MQ Taskbar.
- Klepnutím na tlačítko **IBM MQ Explorer** spusíte IBM MQ Explorer.
- Klepnutím na tlačítko **Zastavit IBM MQ** zastavíte portál IBM MQ.
- Klepněte na tlačítko **O produktu IBM MQ** , chcete-li zobrazit informace o monitoru výstrah IBM MQ .

## Aplikace pro monitorování výstrah produktu IBM MQ (pouze Windows)

Monitor výstrah IBM MQ je nástroj pro detekci chyb, který identifikuje a zaznamenává problémy s produktem IBM MQ na lokálním počítači.

Monitor výstrah zobrazí informace o aktuálním stavu lokální instalace serveru IBM MQ . Také monitoruje produkt Windows Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) a zajišťuje vynucení nastavení ACPI.

Z monitoru výstrah IBM MQ můžete:

- Přímý přístup k produktu IBM MQ Explorer
- Zobrazit informace související se všemi neprovedenými výstrahami
- Vypněte službu IBM MQ na lokálním počítači
- Směřovat výstražné zprávy po síti na konfigurovatelný uživatelský účet nebo na pracovní stanici nebo server Windows

## Práce s lokálními objekty produktu IBM MQ

Můžete spravovat lokální objekty produktu IBM MQ pro podporu aplikačních programů, které používají rozhraní MQI (Message Queue Interface).

### Informace o této úloze

V tomto kontextu lokální administrace znamená vytváření, zobrazování, změny, kopírování a odstraňování objektů IBM MQ .

Kromě přístupů popsaných v tomto oddílu můžete použít IBM MQ Explorer ke správě lokálních objektů IBM MQ . Další informace viz téma [“Administrace pomocí produktu IBM MQ Explorer”](#) na stránce 128.

### Procedura

- Informace v následujících tématech vám pomohou při správě lokálních objektů produktu IBM MQ .



- [Aplikační programy používající rozhraní MQI](#)
- [“Administrace pomocí příkazů MQSC” na stránce 12](#)
- [“Zobrazení a změna atributů správce front” na stránce 144](#)
- [“Práce s lokálními frontami” na stránce 147](#)
- [“Práce s frontami aliasů” na stránce 158](#)
- [“Práce s modelové fronty” na stránce 160](#)
- [“Práce se službami” na stránce 186](#)
- [“Správa objektů pro spuštění” na stránce 193](#)

## Práce se správci front

Ke spuštění a zastavení správce front můžete použít řídicí příkazy. K zobrazení nebo změně atributů správce front lze použít příkazy MQSC.

### Související úlohy



[Vytvoření správců front na více platformách](#)


### Spuštění správce front

Při vytváření správce front je nutné jej spustit, aby bylo možné ji povolit pro zpracování příkazů nebo volání MQI.

### Informace o této úloze

Frontu správce front lze spustit pomocí příkazu **strmqm**. Popis příkazu **strmqm** a jeho voleb naleznete v souboru [strmqm](#).

  Případně můžete na systémech Windows a Linux (platformy x86 a x86-64) spustit správce front pomocí produktu IBM MQ Explorer.

 V systému Windows můžete správce front spustit automaticky, když se systém spustí pomocí konzoly IBM MQ Explorer. Další informace viz téma [“Administrace pomocí produktu IBM MQ Explorer” na stránce 128](#).

### Procedura

- Chcete-li spustit správce front pomocí příkazu **strmqm**, zadejte příkaz následovaný názvem správce front, kterého chcete spustit.

Chcete-li například spustit správce front s názvem QMB, zadejte následující příkaz:

```
strmqm QMB
```

**Poznámka:** Příkaz **strmqm** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu `dspm q -o installation` můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena.

Příkaz **strmqm** nevrátí řízení, dokud nebude správce front spuštěn a je připraven přijímat požadavky na připojení.

-  

Chcete-li spustit správce front pomocí konzoly IBM MQ Explorer, proveďte následující kroky:

- Otevřete produkt IBM MQ Explorer.
- V pohledu Navigator vyberte správce front.
- Klepněte na tlačítko **Zahájit**.

## Výsledky

Spustí se správce front.

Pokud spuštění správce front trvá déle než několik sekund, produkt IBM MQ vyšle informační zprávy přerušovaně podrobně popisující průběh spouštění.

Multi

## Zastavení správce front

K zastavení správce front můžete použít příkaz **endmqm**. Tento příkaz poskytuje čtyři způsoby zastavení správce front: řízené ukončení práce systému nebo jeho uvedení do klidového stavu, okamžité ukončení práce systému, preventivní ukončení práce systému a ukončení čekání. Případně můžete u produktů Windows a Linux zastavit správce front pomocí produktu IBM MQ Explorer.

## Informace o této úloze

Existují čtyři způsoby, jak zastavit jednoho správce front instance pomocí příkazu **endmqm**:

### Řízené (klidové) ukončení

Příkaz **endmqm** standardně provádí klidové ukončení běhu zadaného správce front. Do klidového stavu bylo ukončeno, dokud se neodpojí všechny připojené aplikace, takže může nějakou dobu trvat.

### okamžité ukončení práce systému

V případě okamžitého ukončení činnosti je možné dokončit všechna aktuální volání MQI, avšak nová volání se nezdaří. Tento typ ukončení činnosti nečeká, až se aplikace odpojí od správce front.

### preventivní ukončení

Správce front bude zastaven okamžitě. Tento typ ukončení práce používejte pouze ve výjimečných případech, například když se správce front nezastaví jako výsledek normálního příkazu **endmqm**.

### Čekání na ukončení

Tento typ ukončení práce je ekvivalentní kontrolnímu ukončení činnosti, kromě toho, že řízení se vám vrátí až poté, co se správce front zastaví.

Příkaz **endmqm** zastaví všechny instance správce front pro více instancí stejným způsobem, jako zastaví jednoho správce front instance. Produkt **endmqm** můžete vydat buď na aktivní instanci, nebo na jednu z instancí v pohotovostním režimu pro správce front s více instancemi. Chcete-li však ukončit správce front, je třeba zadat příkaz **endmqm** v aktivní instanci.

V 9.1.4

V produktu IBM MQ 9.1.4 máte možnost ukončit správce front v cílovém čase v počtu sekund, který zadáte, a to buď s přerušením, nebo bez přerušení základních úloh údržby správce front. Existují dva způsoby, jak zadat cílový čas. Volba **-t** umožňuje dokončení základních úloh údržby správce front, což může vést k prodloužení fáze ukončování správce front. Volba **-tp** přeruší potřebné úlohy údržby správce front, je-li to nezbytné pro dosažení souladu s určeným cílovým časem.

V 9.1.4

Zadáte-li cílový čas, typ ukončení práce systému **-w**, **-i** nebo **-p** udává počáteční typ ukončení práce systému.

**Poznámka:** Ukončení práce systému **immediate** je stále ošetřeno, liší se od ukončení práce systému **controlled**, a to především tak, že všechny spuštěné aplikace jsou v klidovém stavu. Ukončení práce systému **immediate** stále provádí akce úklidu, jako je zhušťování fronty, a trvalé zprávy NPMCLASS (HIGH), které by mohly být časově náročné, zatímco při omezeném času se tyto další akce ukončí, když kolidují se schůzkou v cílovém čase.

V 9.1.4

Správce front v případě potřeby eskaluje typ ukončení práce v pokusu o splnění cílové doby. Příklad:

- A 10 second **-t** target starting at **-w** might be seven seconds quiescing, two seconds immediate shutdown of the queue manager, including housekeeping, then immediate shutdown without further housekeeping:

```
endmqm -w -t 10 queue_manager
```

- 10 sekund **-tp** může být sedm sekund do klidového stavu, dvě sekundy okamžité ukončení činnosti správce front, včetně úklidu, jedné druhé okamžité ukončení bez dalšího úklidu, a pak spuštění ukončení procesů IBM MQ :

```
endmqm -c -tp 10 queue_manager
```

- Dva sekundy cíle **-tp** na **-i** mohou být o jednu sekundu okamžité ukončení správce front, včetně úklidu, jedné druhé okamžité ukončení bez dalšího úklidu, a pak spuštění ukončení procesů IBM MQ :

```
endmqm -i -tp 2 queue_manager
```

- Jeden druhý cíl v **-w** by mohl být 0.1 sekund v wait, například pouze dostatečně dlouhý k odeslání návratových kódů IBM MQ do připojených aplikací, 0.9 sekund okamžitého ukončení práce správce front, včetně úklidu, pak okamžitého ukončení práce bez dalšího úklidu; pak spusťte ukončení procesů IBM MQ .



### Upozornění:

- Trvalé zprávy budou zachovány bez ohledu na typ použitého ukončení práce (včetně ručního ukončení procesů IBM MQ ), zatímco u přechodných zpráv nelze zaručit možnost přežít jakýkoli typ ukončení práce systému.

NPMCLASS (HIGH) ukládá netrvalé zprávy na základě toho, co lze nejlépe provést. Použití **endmqm -t**, **endmqm -tp**, **endmqm -p** nebo ručně ukončených procesů IBM MQ snižuje pravděpodobnost, že NPMCLASS (HIGH) zprávy přežijí cyklus ukončení nebo restartování IBM MQ ve srovnání s **endmqm -w** nebo **endmqm -i** .

- Kombinovaný čas pro ukončení a restartování správce front může být delší v důsledku použití neočekávaného ukončení práce systému, zejména při použití voleb **-p** a **-tp** .


Má-li správce front ukončit procesy produktu IBM MQ k ukončení správce front, bude pravděpodobně nutné provést sladění stavu správce front, je-li správce front restartován.

Podrobný popis příkazu **endmqm** a jeho voleb naleznete v souboru [endmqm](#).

**Tip:** Problémy se zavřením správce front jsou často způsobeny aplikacemi. Například, když aplikace:

- Nezaškrtli správně návratové kódy MQI
- Nevyžadovat oznámení o uvedení do klidového stavu
- Ukončit bez odpojení od správce front (zadáním volání MQDISC )

Dojde-li k problému při pokusu o zastavení správce front, můžete příkaz **endmqm** přerušit pomocí kombinace Ctrl-C. Poté můžete zadat jiný příkaz **endmqm** , ale tentokrát s parametrem, který určuje typ ukončení práce, který vyžadujete.

**Windows**  **Linux** Jako alternativu k použití příkazu **endmqm** v systémech Windows a Linux můžete správce front zastavit pomocí IBM MQ Explorer , aby bylo možné provést řízené nebo okamžité ukončení práce systému.

## Procedura

- Chcete-li správce front zastavit pomocí příkazu **endmqm** , zadejte příkaz následovaný příslušným parametrem, je-li to vyžadováno, a název správce front, který chcete zastavit.

**Poznámka:** Příkaz **endmqm** je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Chcete-li zjistit, ke které instalaci je správce front přidružen, použijte příkaz **dspmq** :

```
dspmq -o installation
```

- Chcete-li provést řízené ukončení práce systému (do klidového stavu), zadejte příkaz **endmqm** , jak je uvedeno v následujícím příkladu, který zastaví správce front s názvem QMB:

```
endmqm QMB
```

Případně zadání příkazu **endmqm** s parametrem **-c** , jak je zobrazeno v následujícím příkladu, je ekvivalentem příkazu `endmqm QMB` .

```
endmqm -c QMB
```

V obou případech se řízení vrátí okamžitě a při zastavení správce front se neoznámí. Pokud chcete, aby příkaz počkal, dokud se nezastaví všechny aplikace a správce front se před vrácením řízení ukončí, použijte parametr **-w** namísto toho, jak je zobrazeno v následujícím příkladu.

```
endmqm -w QMB
```

- Chcete-li provést okamžité ukončení práce systému, zadejte příkaz **endmqm** s argumentem **-i** , jak je uvedeno v následujícím příkladu:

```
endmqm -i QMB
```

- Chcete-li provést preventivní ukončení práce systému, zadejte příkaz **endmqm** s argumentem **-p** , jak ukazuje následující příklad:

```
endmqm -p QMB
```




**Upozornění:** Předvídaté ukončení může mít nepředvídatelné důsledky pro připojené aplikace. Tuto volbu nepoužívejte, pokud se nezdaří všechny ostatní pokusy o zastavení

správce front pomocí normálního příkazu **endmqm** .  Pokud preventivní ukončení práce není funkční, zkuste místo toho [“Ruční zastavení správce front”](#) na stránce 141 .

- Chcete-li požadovat automatické opětovné připojení klienta, zadejte příkaz **endmqm** s parametrem **-r** . Tento parametr má za následek opětovné navázání připojení klientů k jiným správcům front v příslušné skupině správců front.

**Poznámka:** Ukončení správce front s použitím výchozího příkazu **endmqm** nespustí automatické opětovné připojení klienta.

- Chcete-li provést přenos do záložní instance správce front s více instancemi po ukončení této aktivní instance, zadejte příkaz **endmqm** s parametrem **-s** v aktivní instanci správce front s více instancemi.
- Chcete-li ukončit instanci v pohotovostním režimu správce front s více instancemi a ponechat spuštěnou aktivní instanci, zadejte příkaz **endmqm** s parametrem **-x** v rezervní instanci správce front s více instancemi.



Chcete-li zastavit správce front pomocí produktu IBM MQ Explorer v produktu Windows a Linux, postupujte takto:

- a) Otevřete produkt IBM MQ Explorer.
- b) Vyberte správce front z pohledu Navigator .
- c) Klepněte na tlačítko **Zastavit**.  
Zobrazí se panel **Ukončení správce front** .
- d) Vyberte volbu **Řízené** nebo **Okamžité**.
- e) Klepněte na tlačítko **OK**.  
Správce front je zastaven.

### Související úlohy

[Použití aktualizací úrovně údržby na správce front s více instancemi v systému AIX](#)

[Použití aktualizací úrovně údržby na správce front s více instancemi v systému Linux](#)

[Použití aktualizací úrovně údržby na správce front s více instancemi v systému Solaris](#)


[Použití aktualizací úrovně údržby na správce front s více instancemi v systému Windows](#)


Pokud standardní metody pro zastavení a odebrání správce front selžou, můžete se pokusit o ruční zastavení správce front.

## Informace o této úloze

Standardním způsobem zastavení správců front je použití příkazu **endmqm**, jak je popsáno v tématu [“Zastavení správce front”](#) na stránce 138. Pokud nemůžete správce front zastavit standardním způsobem, můžete se pokusit o ruční zastavení správce front. Způsob, jakým to provedete, závisí na platformě, kterou používáte.

## Procedura

- 

Chcete-li zastavit správce front v systému Windows, prohlédněte si téma [“Ruční zastavení správce front v systému Windows”](#) na stránce 141.
- 

Chcete-li zastavit správce front v systému UNIX nebo Linux, viz [“Ruční zastavení správce front v systémech UNIX a Linux”](#) na stránce 142.

## Související úlohy

[Vytváření a správa správců front na více platformách](#)

## Související odkazy

[endmqm](#)

## Ruční zastavení správce front v systému Windows

Pokud nemůžete zastavit správce front v systému Windows pomocí příkazu **endmqm**, můžete se pokusit správce front zastavit ručně tak, že ukončíte všechny procesy, které jsou spuštěny, a zastavením služby IBM MQ.

## Informace o této úloze

**Tip:** Produkt Windows Task Manager a příkaz **tasklist** poskytují omezené informace o úlohách. Další informace, které vám pomohou určit, které procesy se týkají konkrétního správce front, zvažte použití nástroje, jako je *Process Explorer* (`procexp.exe`), který je k dispozici ke stažení na webu Microsoft na adrese <https://www.microsoft.com>.

Chcete-li zastavit správce front v systému Windows, postupujte takto.

## Postup

- Vypište názvy (ID) procesů, které jsou spuštěny, pomocí správce úloh Windows.
- Ukončete procesy pomocí správce úloh produktu Windows nebo pomocí příkazu **taskkill** v následujícím pořadí (pokud jsou spuštěny):

<i>Tabulka 13. Procesy produktu Windows, které mají být zastaveny při spuštění</i>	
Název procesu	Popis
AMQZMUC0	Kritický správce procesů
AMQZXMA0	Řadič provádění
AMQZFUMA	Proces OAM
AMQZLAA0	Agenti LQM
AMQZLSA0	Agenti LQM

Tabulka 13. Procesy produktu Windows , které mají být zastaveny při spuštění (pokračování)	
Název procesu	Popis
AMQZMUFO	Správce utility
AMQZMGR0	Řadič procesu
AMQZMUR0	Restartovatelný správce procesů
AMQFQPUB	Proces publikování a odběrů
AMQFCXUBA.	Pracovní proces zprostředkovatele
AMQRMPPAX.	Proces sdružování procesu
AMQCRSTA	Proces úlohy odpovídacího modulu bez podprocesů
AMQCRS6B	LU62 -kanál příjemce a připojení klienta
AMQRRMFACITY	Proces úložiště (pro klastry)
AMQPCSEA	Příkazový server
RUNMQTRM	Vyvolat monitor spouštěčů pro server
RUNMQDLQ.	Vyvolání obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv
RUNMQCHI.	Proces inicializátoru kanálu
RUNMQLSR	Proces modulu listener kanálu
AMQXSSVNNAME	Servery sdílené paměti

3. Zastavte službu IBM MQ z aplikace **Administration tools > Services** na ovládacím panelu Windows .
4. Pokud jste vyzkoušeli všechny metody a správce front nebyl zastaven, znovu zaveďte systém.

## Linux → UNIX **Ruční zastavení správce front v systémech UNIX a Linux**

Pokud nemůžete zastavit správce front v systémech UNIX a Linux pomocí příkazu **endmqm** , můžete se pokusit správce front zastavit ručně tak, že ukončíte všechny procesy, které jsou spuštěny, a zastavením služby IBM MQ .

### Informace o této úloze

Chcete-li zastavit správce front v systémech UNIX a Linux, proveďte následující kroky.

Pokud správce front zastavíte ručně, mohou být odebrány FFST a soubory FDC umístěné v produktu `/var/mqm/errors`. To by nemělo být považováno za defekt ve správci front.

Správce front se restartuje normálně, a to i poté, co jste jej zastavili s použitím této metody jeho ručního zastavení.

### Postup

1. Pomocí příkazu **ps** najděte ID procesů programů správce front, které jsou stále spuštěny. Je-li například správce front nazván QMNAME, použijte následující příkaz:

```
ps -ef | grep QMNAME
```

2. Ukončete všechny procesy správce front, které stále běží, pomocí příkazu **kill** a zadejte identifikátory PID zjištěné pomocí příkazu **ps** .

Chcete-li ukončit proces, použijte buď příkaz **kill -KILL <pid>** , nebo ekvivalentní příkaz **kill -9 <pid>** .

Budete muset pracovat přes PID, které chcete zabít, jeden po druhém, vydávat tento příkaz pokaždé.

**Důležité:** Pokud použijete jakýkoliv signál jiný než **9 (SIGKILL)** , proces pravděpodobně nebude zastaven a vy získáte nepředvídatelné výsledky.

Ukončete procesy v následujícím pořadí:

<i>Tabulka 14. Procesy UNIX a Linux , které mají být zastaveny, pokud jsou spuštěny</i>	
<b>Název procesu</b>	<b>Popis</b>
amqzmuc0	Kritický správce procesů
amqzma0	Řadič provádění
amqzfuma	Proces OAM
amqzlaa0	Agenti LQM
amqzlsa0	Agenti LQM
amqzmuf0	Správce utility
amqzmur0	Restartovatelný správce procesů
amqzmgr0	Řadič procesu
amqfqpub	Proces publikování a odběrů
amqfcxba	Pracovní proces zprostředkovatele
amqrmppa	Proces sdružování procesu
amqcrsta	Proces úlohy odpovídacího modulu bez podprocesů
amqcrs6b	LU62 -kanál příjemce a připojení klienta
amqrrmfa	Proces úložiště (pro klastry)
amqpcsea	Příkazový server
runmqtrm	Vyvolat monitor spouštěčů pro server
runmqdlq	Vyvolání obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv
runmqchi	Proces inicializátoru kanálu
runmqlsr	Proces modulu listener kanálu

**Poznámka:** Příkaz **kill -9** můžete použít k ukončení procesů, které se nepodaří zastavit.

## Multi Restartování správce front

Pomocí příkazu **strmqm** lze znovu spustit správce front nebo v systémech Windows a Linux x86-64 restartovat správce front z produktu IBM MQ Explorer.

### Informace o této úloze

Správce front je možné restartovat pomocí příkazu **strmqm** . Popis příkazu **strmqm** a jeho voleb naleznete v souboru strmqm.

**Windows** **Linux** V systémech Windows a Linux x86-64 můžete správce front restartovat s použitím produktu IBM MQ Explorer stejným způsobem jako pro spuštění správce front.

## Procedura

- Chcete-li správce front znovu spustit pomocí příkazu **strmqm**, zadejte příkaz následovaný názvem správce front, kterého chcete restartovat.

Chcete-li například spustit správce front s názvem `strmqm saturn.queue.manager`, zadejte následující příkaz:

```
strmqm saturn.queue.manager
```

-  

Chcete-li spustit správce front pomocí konzoly IBM MQ Explorer, proveďte následující kroky:

- a) Otevřete produkt IBM MQ Explorer.
- b) V pohledu Navigator vyberte správce front.
- c) Klepněte na tlačítko **Zahájit**.

## Výsledky

Správce front se restartuje.

Pokud restart správce front trvá déle než několik sekund, IBM MQ zobrazí informační zprávy s přerušovaným podrobným popisem průběhu spouštění.

## Zobrazení a změna atributů správce front

K zobrazení nebo změně atributů správce front lze použít příkazy MQSC.

### Informace o této úloze

Pomocí příkazu **DISPLAY QMGR** lze zobrazit parametry správce front pro správce front a příkaz **ALTER QMGR**, který mění parametry správce front pro lokálního správce front.

## Procedura

- Chcete-li zobrazit atributy správce front zadaného v příkazu **runmqsc**, použijte příkaz **DISPLAY QMGR** MQSC:

```
DISPLAY QMGR
```

Následující příklad ukazuje typický výstup z tohoto příkazu:

```
DISPLAY QMGR
  1 : DISPLAY QMGR
AMQ8408: Display Queue Manager details.
QMNAME(QM1)
ACCTINT(1800)
ACCTQ(OFF)
ACTVCONO(DISABLED)
ALTDATE(2012-05-27)
AUTHOREV(DISABLED)
CHAD(DISABLED)
CHAEXIT( )
CLWLDATA( )
CLWLEN(100)
CLWLUSEQ(LOCAL)
CMDLEVEL(800)
CONFIGEV(DISABLED)
CRTIME(16.14.01)
DEFXMITQ( )
DISTL(YES)
IPADDRV(IPV4)
LOGGERSV(DISABLED)
MAXHANDS(256)
MAXPROPL(NOLIMIT)
ACCTCONO(DISABLED)
ACCTMQI(OFF)
ACTIVREC(MSG)
ACTVTRC(OFF)
ALTTIME(16.14.01)
CCSID(850)
CHADEV(DISABLED)
CHLEV(DISABLED)
CLWLEXIT( )
CLWLMRUC(999999999)
CMDEV(DISABLED)
COMMANDQ(SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE)
CRDATE(2011-05-27)
DEADQ( )
DESCR( )
INHIBTEV(DISABLED)
LOCALEV(DISABLED)
MARKINT(5000)
MAXMSGL(4194304)
MAXPRTY(9)
```



MAXUMSGS(10000)	MONACLS(QMGR)
MONCHL(OFF)	MONQ(OFF)
PARENT( )	PERFMEV(DISABLED)
PLATFORM(WINDOWSNT)	PSRTYCNT(5)
PSNPMSG(DISCARD)	PSNPRES(NORMAL)
PSSYNCPT(IFPER)	QMID(QM1_2011-05-27_16.14.01)
PSMODE(ENABLED)	REMOETEVEV(DISABLED)
REPOS( )	REPOSNL( )
ROUTEREC(MSG)	SCHINIT(QMGR)
SCMDSERV(QMGR)	SSLCRLNL( )
SSLCRYP( )	SSLEV(DISABLED)
SSLFIPS(NO)	SSLKEYR(C:\Program Files\IBM\WebSphere
MQ\Data\qmgrs\QM1\ssl\key)	
SSLRKEYC(0)	STATACLS(QMGR)
STATCHL(OFF)	STATINT(1800)
STATMQI(OFF)	STATQ(OFF)
STRSTPEV(ENABLED)	SYNCPT
TREELIFE(1800)	TRIGINT(999999999)

**Poznámka:** SYNCPT je atribut správce front jen pro čtení.

Parametr **ALL** je standardní volbou příkazu **DISPLAY QMGR**. Zobrazí všechny atributy správce front. Výstup má zejména informace o výchozím názvu správce front, názvu fronty nedoručených zpráv a názvu fronty příkazů.

Zadáním následujícího příkazu můžete potvrdit, že tyto fronty existují:

```
DISPLAY QUEUE (SYSTEM.*)
```

Zobrazí se seznam front, které se shodují s kmenem SYSTEM.\*. Jsou vyžadovány závorky.

- Chcete-li změnit atributy správce front zadaného v příkazu **runmqsc**, použijte příkaz **MQSC ALTER QMGR** a zadejte atributy a hodnoty, které chcete změnit.

Chcete-li například změnit atributy produktu `jupiter.queue.manager`, použijte následující příkazy:

```
runmqsc jupiter.queue.manager
ALTER QMGR DEADQ (ANOTHERDLQ) INHIBTEV (ENABLED)
```

Příkaz **ALTER QMGR** mění použitou frontu nedoručených zpráv a umožňuje blokování událostí.

Parametry, které nejsou zadány v příkazu **ALTER QMGR**, způsobí, že existující hodnoty těchto parametrů zůstanou nezměněny.

## Související úlohy

[Vytvoření správců front na více platformách](#)

## Související odkazy

[Atributy správce front](#)

[runmqsc \(spuštění příkazů MQSC\)](#)

[ZOBRAZIT QMGR](#)

[ZMĚNIT QMGR](#)

## **Multi** Odstranění správce front

Správce front můžete odstranit pomocí příkazu **dltmqm**. Případně na systémech Windows a Linux můžete pomocí produktu IBM MQ Explorer odstranit správce front.

## Než začnete



### Upozornění:

- Odstranění správce front je drastický krok, protože také odstraní všechny prostředky přidružené ke správci front, včetně všech front a jejich zpráv a všech definic objektů. Pokud použijete příkaz **dltmqm**, nezobrazí se žádná výzva, která vám umožní změnit svou mysl; když stisknete klávesu Enter, všechny přidružené prostředky se ztratí.

- **Windows** Při odstraňování správce front v produktu Windows se správce front také odebrán ze seznamu automatického spouštění (popsáno v části “Spuštění správce front” na stránce 137). Po dokončení příkazu se zobrazí zpráva IBM MQ `queue manager ending`. Nesdělili jste, že správce front byl odstraněn.
- Odstranění správce front klastru ji neodebere z klastru. Další informace naleznete v poznámkách k použití v souboru `dltmqm`.

## Informace o této úloze

Správce front můžete odstranit pomocí příkazu `dltmqm`. Pro popis příkazu `dltmqm` a jeho voleb viz `dltmqm`. Ujistěte se, že oprávnění k použití tohoto příkazu má pouze důvěryhodní administrátoři. (Informace o zabezpečení najdete v tématu [Nastavení zabezpečení v systému UNIX, Linux, and Windows](#).)

**Windows** **Linux** Případně můžete na systémech Windows a Linux (platformy x86 a x86-64) odstranit správce front pomocí produktu IBM MQ Explorer.

## Procedura

- Chcete-li odstranit správce front pomocí příkazu `dltmqm`, proveďte následující kroky:
  - a) Zastavte správce front.
  - b) Spustte následující příkaz:

```
dltmqm QMB
```

**Poznámka:** Příkaz `dltmqm` je třeba použít z instalace přidružené ke správci front, se kterým pracujete. Pomocí příkazu `dspmqr -o installation` můžete zjistit, která instalace správce front je přidružena.

- **Windows** **Linux**

Chcete-li odstranit správce front pomocí konzoly IBM MQ Explorer, postupujte takto:

  - a) Otevřete produkt IBM MQ Explorer.
  - b) V pohledu Navigator vyberte správce front.
  - c) Není-li správce front zastaven, zastavte jej.  
Chcete-li zastavit správce front, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a poté klepněte na volbu **Zastavit**.
  - d) Odstraňte správce front.  
Chcete-li odstranit správce front, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a poté klepněte na volbu **Odstranit**.

## Výsledky

Správce front je odstraněn.

## Zastavení kanálů MQI

Když vydáte příkaz `STOP CHANNEL` na kanál připojení serveru, můžete zvolit metodu, která má být použita k zastavení kanálu připojení klienta. To znamená, že kanál klienta, který vydává volání čekání `MQGET`, lze ovládat a můžete rozhodnout o tom, jak a kdy má být kanál zastaven.

Příkaz `STOP CHANNEL` lze vydat se třemi režimy, což indikuje, jak se má kanál zastavit:

### Uvést do klidového stavu

Zastaví kanál po zpracování všech aktuálních zpráv.

Je-li povoleno sdílení konverzací, produkt IBM MQ MQI client bude včas informován o požadavku na zastavení. Tento čas závisí na rychlosti sítě. Klientská aplikace se dozvěděla o požadavku na zastavení v důsledku zadání následného volání do produktu IBM MQ.

## Vynutit

Okamžitě zastaví kanál.

## Ukončit

Okamžitě zastaví kanál. Je-li kanál spuštěn jako proces, může proces kanálu ukončit nebo v případě, že kanál běží jako podproces, jeho podproces.

Jedná se o proces s více fázemi. Je-li použit režim ukončení režimu, je proveden pokus o zastavení kanálu připojení serveru, nejprve režim uvedení do klidového stavu, poté pro režim vynucení a v případě potřeby s ukončením režimu. Klient může obdržet různé návratové kódy během různých fází ukončení. Je-li proces nebo podproces ukončen, klient obdrží chybu komunikace.

Návratové kódy vrácené do aplikace se liší podle zadaného volání MQI a vydaného příkazu STOP CHANNEL. Klient obdrží buď návratový kód MQRC\_CONNECTION\_QUIESCING, nebo návratový kód MQRC\_CONNECTION\_BROKEN. Pokud klient zjistí objekt MQRC\_CONNECTION\_QUIESCING, měl by se pokusit dokončit aktuální transakci a ukončit. To není možné při MQRC\_CONNECTION\_BROKEN. Pokud klient nedokončí transakci a ukončí se dostatečně rychle, po několika sekundách dojde k selhání CONNECTION\_BROKEN. Příkaz STOP CHANNEL s MODE (FORCE) nebo MODE (TERMINATE) je pravděpodobnějši, že bude mít za následek CONNECTION\_BROKEN než MODE (QUIESCE).

## Související pojmy

[Kanály](#)

## Práce s lokálními frontami

Tento oddíl obsahuje příklady některých příkazů MQSC, které můžete použít ke správě lokálních, modelů a front aliasů.

Podrobné informace o těchto příkazech najdete v tématu [Příkazy MQSC](#).

## Související odkazy

[Omezení pojmenování pro fronty](#)

[Omezení pojmenování pro ostatní objekty](#)

## Definování lokální fronty pomocí DEFINE QLOCAL

V případě aplikace je lokální správce front správce front, ke kterému je aplikace připojena. Fronty spravované lokálním správcem front se říká, že jsou lokální pro daného správce front.

## Informace o této úloze

K vytvoření lokální fronty použijte příkaz MQSC **DEFINE QLOCAL**. Můžete také použít výchozí definici definovanou ve výchozí definici lokální fronty nebo můžete upravit charakteristiky fronty z výchozích lokálních front.

**Poznámka:** Výchozí lokální fronta je pojmenována SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE a je vytvořena při instalaci systému.

## Procedura

- Chcete-li vytvořit lokální frontu, zadejte příkaz **DEFINE QLOCAL**, jak je uvedeno v následujícím příkladu.

V tomto příkladě příkaz **DEFINE QLOCAL** definuje frontu s názvem ORANGE.LOCAL.QUEUE s těmito charakteristikami:

- Je povoleno pro získávání, povoleno pro vkládání a pracuje na bázi pořadí priorit.
- Je to *normální* fronta; nejedná se o inicializační frontu nebo přenosovou frontu, a negeneruje zprávy spouštěče.
- Maximální hloubka fronty je 5000 zpráv; maximální délka zprávy je 4194304 bajtů.

```
DEFINE QLOCAL (ORANGE.LOCAL.QUEUE) +
  DESCR('Queue for messages from other systems') +
  PUT(ENABLED) +
  GET(ENABLED) +
  NOTRIGGER +
  MSGDLVSQ(PRIORITY) +
  MAXDEPTH(5000) +
  MAXMSGL(4194304) +
  USAGE(NORMAL)
```

#### Notes:

1. S výjimkou hodnoty pro popis jsou všechny hodnoty atributů zobrazené v příkladu výchozími hodnotami. Tyto příklady jsou uvedeny pro ilustraci. Můžete je vynechat, pokud jste si jisti, že výchozí hodnoty jsou to, co chcete nebo které jste nezměnili. Další informace najdete v tématu [“Zobrazení výchozích atributů objektů s hodnotou DISPLAY QUEUE”](#) na stránce 148.
2. **USAGE (NORMAL)** udává, že tato fronta není přenosovou frontou.
3. Pokud již máte lokální frontu ve stejném správcí front s názvem ORANGE.LOCAL.QUEUE, tento příkaz selže. Použijte atribut **REPLACE**, chcete-li přepsat existující definici fronty, ale prohlédněte si také [“Změna atributů lokální fronty pomocí příkazu ALTER QLOCAL nebo DEFINE QLOCAL”](#) na stránce 149.

#### Související odkazy

[DEFINOVAT QLOCAL](#)

## Zobrazení výchozích atributů objektů s hodnotou DISPLAY QUEUE

Příkaz **DISPLAY QUEUE** můžete použít k zobrazení atributů, které byly převzaty z výchozího objektu, když byl definován objekt IBM MQ .

#### Informace o této úloze

Definujete-li objekt IBM MQ , vezme všechny atributy, které jste neuvedli, z předvoleného objektu. Když například definujete lokální frontu, zdědí tato fronta všechny atributy, které jste vynechali v definici z výchozí lokální fronty, která se nazývá SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE. Pomocí příkazu **DISPLAY QUEUE** můžete přesně zjistit, o které tyto atributy se jedná.

#### Procedura

- Chcete-li zobrazit výchozí atributy objektu pro lokální frontu, použijte tento příkaz:

```
DISPLAY QUEUE (SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE)
```

Syntaxe příkazu **DISPLAY** se liší od syntaxe odpovídajícího příkazu **DEFINE** . V příkazu **DISPLAY** můžete zadat pouze název fronty, zatímco u příkazu **DEFINE** je třeba určit typ fronty, tj. QLOCAL, QALIAS, QMODEL nebo QREMOTE.

Můžete selektivně zobrazovat atributy tak, že je určíte jednotlivě. Příklad:

```
DISPLAY QUEUE (ORANGE.LOCAL.QUEUE) +
MAXDEPTH +
MAXMSGL +
CURDEPTH;
```

Tento příkaz zobrazí tři uvedené atributy, jak je uvedeno:

```
AMQ8409: Display Queue details.
QUEUE(ORANGE.LOCAL.QUEUE)      TYPE(QLOCAL)
CURDEPTH(0)                     MAXDEPTH(5000)
MAXMSGL(4194304)
```

**CURDEPTH** je aktuální hloubka fronty, tj. počet zpráv ve frontě. Jedná se o užitečný atribut k zobrazení, protože pomocí monitorování hloubky fronty můžete zajistit, že se fronta nebude zaplněna.

### Související odkazy

[ZOBRAZIT FRONTU](#)

[Fronty DEFINE](#)

## Kopírování definice lokální fronty pomocí příkazu DEFINE QLOCAL

Definici fronty můžete zkopírovat pomocí atributu **LIKE** příkazu **DEFINE QLOCAL**.

### Informace o této úloze

Příkaz **DEFINE** s atributem **LIKE** můžete použít k vytvoření fronty se stejnými atributy jako uvedená fronta, spíše než fronta předvolená lokální fronty systému. Můžete také použít tento tvar příkazu **DEFINE** ke zkopírování definice fronty, ale nahradit jednu nebo více změn atributů původního objektu.

#### Notes:

1. Když použijete atribut **LIKE** v příkazu **DEFINE**, kopírujete pouze atributy fronty. Nekopírujete zprávy do fronty.
2. Pokud definujete lokální frontu, aniž byste zadali **LIKE**, je to stejné jako:

```
DEFINE LIKE (SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE)
```

### Procedura

- Chcete-li vytvořit frontu se stejnými atributy jako zadaná fronta, spíše než s výchozí lokální frontou systému, zadejte příkaz **DEFINE**, jak je zobrazeno v následujícím příkladu.  
Zadejte název fronty, která má být kopírována přesně tak, jak byla zadána při vytvoření fronty. Pokud název obsahuje malá písmena, uzavřete název do jednoduchých uvozovek.

Tento příklad vytvoří frontu se stejnými atributy jako fronta **ORANGE.LOCAL.QUEUE** místo těch, které jsou výchozí lokální frontou systému:

```
DEFINE QLOCAL (MAGENTA.QUEUE) +  
LIKE (ORANGE.LOCAL.QUEUE)
```

- Chcete-li zkopírovat definici fronty, ale nahradit jednu nebo více změn v attributech původního, zadejte příkaz **DEFINE**, jak je uvedeno v následujícím příkladu.

Tento příkaz zkopíruje atributy fronty **ORANGE.LOCAL.QUEUE** do fronty **THIRD.QUEUE**, ale určuje, že maximální délka zprávy v nové frontě má být 1024 bajtů, nikoli 4194304:

```
DEFINE QLOCAL (THIRD.QUEUE) +  
LIKE (ORANGE.LOCAL.QUEUE) +  
MAXMSGL (1024);
```

### Související odkazy

[Fronty DEFINE](#)

## Změna atributů lokální fronty pomocí příkazu ALTER QLOCAL nebo DEFINE QLOCAL

Atributy fronty můžete změnit dvěma způsoby: pomocí příkazu **ALTER QLOCAL** nebo **DEFINE QLOCAL** s atributem **REPLACE**.

## Informace o této úloze

Atribut **REPLACE** příkazu **ALTER** a **DEFINE** můžete použít k nahrazení existující definice zadanou novou definicí. Rozdíl mezi používáním **ALTER** a **DEFINE** je takový, že **ALTER** s **REPLACE** nemění nespecifikované parametry, ale **DEFINE** s **REPLACE** nastavuje všechny parametry.

## Procedura

- Chcete-li změnit atributy fronty, použijte buď příkaz **ALTER**, nebo příkaz **DEFINE**, jak je zobrazeno v následujících příkladech.

V těchto příkladech je maximální délka zprávy ve frontě `ORANGE.LOCAL.QUEUE` se sníží na 10.000 bajtů.

- Pomocí příkazu **ALTER**:

```
ALTER QLOCAL (ORANGE.LOCAL.QUEUE) MAXMSGL(10000)
```

Tento příkaz změní jednotlivý atribut, který z maximální délky zprávy; všechny ostatní atributy zůstanou stejné.

- Příklad použití příkazu **DEFINE** s parametrem **REPLACE**, například:

```
DEFINE QLOCAL (ORANGE.LOCAL.QUEUE) MAXMSGL(10000) REPLACE
```

Tento příkaz mění nejen maximální délku zprávy, ale také všechny ostatní atributy, kterým jsou uvedeny jejich výchozí hodnoty. Takže například, pokud byla fronta již zablokována, tato změna se změní na Povoleno, protože povolení vložení je výchozí, jak je uvedeno ve frontě `SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE`.

Pokud snížíte maximální délku zprávy na existující frontě, existující zprávy nebudou ovlivněny. Nové zprávy však musí splňovat nová kritéria.

## Související odkazy

[Fronty ALTER](#)

[POZMĚNIT QLOCAL](#)

[Fronty DEFINE](#)

[DEFINOVAT QLOCAL](#)

## Vymazání lokální fronty s CLEAR QLOCAL

Chcete-li vymazat lokální frontu, můžete použít příkaz **CLEAR QLOCAL**.

## Než začnete

Frontu nelze vymazat, pokud:

- Existují nepotvrzené zprávy, které byly vloženy do fronty pod bodem synchronizace.
- Aplikace má aktuálně otevřenou frontu.

## Informace o této úloze

Chcete-li vymazat lokální frontu pomocí příkazu **CLEAR QLOCAL**, musí být název fronty definován pro lokálního správce front.

**Poznámka:** Neexistuje žádný náznak, který vám umožní změnit svou mysl; jakmile stisknete klávesu Enter, zprávy se ztratí.

## Postup

Chcete-li vymazat zprávy z lokální fronty, použijte příkaz **CLEAR QLOCAL** , jak je zobrazeno v následujícím příkladu.

V tomto příkladě se všechny zprávy odstraní z lokální fronty s názvem MAGENTA.QUEUE:

```
CLEAR QLOCAL (MAGENTA.QUEUE)
```

### Související odkazy

[VYMAZAT QLOCAL](#)

## Odstranění lokální fronty s hodnotou DELETE QLOCAL

K odstranění lokální fronty můžete použít příkaz MQSC **DELETE QLOCAL** .

### Informace o této úloze

Frontu nelze odstranit, pokud obsahuje nepotvrzené zprávy.

Pokud má fronta jednu nebo více potvrzených zpráv a žádné nepotvrzené zprávy, lze ji odstranit pouze tehdy, uvedete-li volbu **PURGE** . Odstranění pak pokračuje i v případě, že ve jmenované frontě jsou potvrzené zprávy a tyto zprávy jsou také vyprázdněny.

Zadání **NOPURGE** místo **PURGE** zajišťuje, že tato fronta nebude odstraněna, pokud obsahuje nějaké potvrzené zprávy.

### Procedura

- Chcete-li odstranit lokální frontu, použijte příkaz **DELETE QLOCAL** , jak je uvedeno v následujícím příkladu.

Tento příklad odstraní frontu PINK.QUEUE , pokud ve frontě nejsou žádné potvrzené zprávy:

```
DELETE QLOCAL (PINK.QUEUE) NOPURGE
```

Tento příklad odstraní frontu PINK.QUEUE i v případě, že ve frontě jsou potvrzené zprávy:

```
DELETE QLOCAL (PINK.QUEUE) PURGE
```

### Související odkazy

[ODSTRANIT QLOCAL](#)

## Procházení front pomocí ukázkového programu

Produkt IBM MQ poskytuje ukázkový prohlížeč front, který můžete použít k prohlížení obsahu zpráv ve frontě.

### Informace o této úloze

Prohlížeč je dodáván ve zdrojovém i spustitelném formátu v následujících umístěních, kde *MQ\_INSTALLATION\_PATH* představuje adresář vysoké úrovně, ve kterém je nainstalován produkt IBM MQ .

**Windows**

V systému Windows jsou názvy souborů a cesty pro ukázkový prohlížeč fronty následující:

#### Zdroj

```
MQ_INSTALLATION_PATH\tools\c\samples\
```

#### Spustitelné

```
MQ_INSTALLATION_PATH\tools\c\samples\bin\amqsbcg.exe
```

**Zdroj**

```
MQ_INSTALLATION_PATH/samp/amqsbcg0.c
```

**Spustitelné**

```
MQ_INSTALLATION_PATH/samp/bin/amqsbcg
```

**Procedura**

- Chcete-li spustit ukázkový program, zadejte příkaz, jak je zobrazeno v následujícím příkladu. Ukázkový program vyžaduje dva vstupní parametry, název fronty, v níž mají být zprávy procházeny, a správce front, který tuto frontu vlastní. Příklad:

```
amqsbcg SYSTEM.ADMIN.QMGREVENT.tpp01 saturn.queue.manager
```

**Výsledky**

Typické výsledky z tohoto příkazu jsou zobrazeny v následujícím příkladu:

```
AMQSBCG0 - starts here
*****

MQOPEN - 'SYSTEM.ADMIN.QMGR.EVENT'

MQGET of message number 1
****Message descriptor****

  StrucId   : 'MD   '   Version : 2
  Report   : 0   MsgType : 8
  Expiry   : -1   Feedback : 0
  Encoding : 546   CodedCharSetId : 850
  Format    : 'MQEVENT '
  Priority  : 0   Persistence : 0
  MsgId    : X'414D512073617475726E2E71756575650005D30033563DB8'
  CorrelId : X'0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
  BackoutCount : 0
  ReplyToQ   : '
  ReplyToQMgr : 'saturn.queue.manager'
  ** Identity Context
  UserIdentifier : '
  AccountingToken :
  X'0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
  ApplIdentityData : '
  ** Origin Context
  PutApplType   : '7'
  PutApplName   : 'saturn.queue.manager'
  PutDate       : '19970417'   PutTime : '15115208'
  ApplOriginData : '

  GroupId : X'0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
  MsgSeqNumber : '1'
  Offset       : '0'
  MsgFlags     : '0'
  OriginalLength : '104'

**** Message ****

length - 104 bytes

00000000: 0700 0000 2400 0000 0100 0000 2C00 0000 | .....→.....|
00000010: 0100 0000 0100 0000 0100 0000 AE08 0000 | .....|
00000020: 0100 0000 0400 0000 4400 0000 DF07 0000 | .....D.....|
00000030: 0000 0000 3000 0000 7361 7475 726E 2E71 | .....0...saturn.q|
00000040: 7565 7565 2E6D 616E 6167 6572 2020 2020 | ueue.manager|
00000050: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 | |
00000060: 2020 2020 2020 2020 | |

No more messages
```



## Související odkazy

[Ukázkový program prohlížeče](#)

## Povolení velkých front

Produkt IBM MQ podporuje fronty větší než 2 GB.

**Windows** V systémech Windows je podpora velkých souborů k dispozici bez dalšího povolení.

**Linux** **UNIX** V systémech UNIX a Linux je třeba explicitně povolit podporu velkých souborů předtím, než budete moci vytvořit soubory fronty větší než 2 GB. Informace o tom, jak to provést, naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.

Některé obslužné programy, jako např. tar, se nemohou vypořádat se soubory větší než 2 GB. Před povolením podpory velkých souborů zkontrolujte dokumentaci operačního systému, kde získáte informace o omezeních obslužných programů, které používáte.

Informace o plánování množství paměti, které potřebujete pro fronty, najdete v tématu [Dokumenty výkonu produktu MQ pro sestavy výkonu specifické pro danou platformu](#).

**V 9.1.5** V produktu IBM MQ 9.1.5 můžete řídit velikost souborů fronty pomocí nového atributu v lokálních a modelových frontách. Další informace viz [“Úprava souborů fronty produktu IBM MQ” na stránce 153](#).

## **Multi** **V 9.1.5** **Úprava souborů fronty produktu IBM MQ**

V produktu IBM MQ 9.1.5 můžete řídit velikost souborů fronty pomocí nového atributu v lokálních a modelových frontách. Můžete zobrazit aktuální velikost souboru fronty a maximální velikost, která je aktuálně schopna narůst (na základě velikosti bloku aktuálně používané v daném souboru), pomocí dvou nových atributů stavu fronty.

## Přehled nových atributů

U lokálních a modelových front je třeba zadat další atribut:

### **MAXFSIZE**

Označuje maximální velikost souboru fronty použitého frontou, v megabajtech.

Viz [MAXFSIZE](#) a [“Změna velikosti souboru fronty IBM MQ” na stránce 154](#), kde jsou další informace.

Atribut PCF pro tento atribut je MQIA\_MAX\_Q\_FILE\_SIZE; viz [Změna, kopie a vytvoření fronty](#).

Dva další atributy ve stavu fronty:

### **CURFSIZE**

Zobrazí aktuální velikost souboru fronty v megabajtech zaokrouhlenou na nejbližší megabajt.

Další informace viz [CURFSIZE](#).

Atribut PCF pro tento atribut je MQIA\_CUR\_Q\_FILE\_SIZE.

### **CURMAXFS**

Označuje aktuální maximální velikost, do které může soubor fronty růst, zaokrouhlený na nejbližší megabajt, s ohledem na aktuální velikost bloku ve frontě.

Další informace viz [CURMAXFS](#).

Atribut PCF pro tento atribut je MQIA\_CUR\_MAX\_FILE\_SIZE.

Další informace o těchto dvou attributech PCF viz [Inquire Queue](#) a [Inquire Queue \(response\)](#).

Tyto atributy je možné nastavit a zobrazit pomocí příkazů MQSC, IBM MQ Explorera administrativní REST API.

**Poznámka:** Hodnotu MAXFSIZE lze zobrazit pouze v produktu IBM MQ Console; tuto hodnotu nelze konfigurovat.

## Velikost bloku a granularita

Soubory fronty jsou rozděleny do segmentů nazývaných bloky. Chcete-li zvýšit maximální velikost souboru fronty, může správce front změnit velikost bloku nebo granularitu fronty, kterou může změnit správce front.

Pokud je nově definovaná fronta vytvořena s velkou hodnotou MAXFSIZE, fronta se vytvoří s vhodnou velikostí bloku. Pokud však má existující fronta zvýšení hodnoty MAXFSIZE, například pomocí příkazu ALTER QLOCAL, může být nutné vyprázdnit frontu, aby správce front mohl znovu konfigurovat frontu.

Další informace viz [“Výpočet množství dat, které může uložit soubor fronty produktu IBM MQ” na stránce 155.](#)



**Upozornění:** Některé systémy souborů a operační systémy mají omezení velikosti celého systému souborů nebo velikosti jednotlivých souborů. Měli byste zkontrolovat limity v systémech, které váš podnik používá.

### Související odkazy

[POZMĚNIT FRONTY](#)

[ZOBRAZIT FRONTU](#)

[ZOBRAZIT STAV QSTATUS](#)

## **Změna velikosti souboru fronty IBM MQ**

Maximální velikost souboru fronty je možné zvýšit nebo snížit.

## Než začnete

Před nastavením nové velikosti pro soubor fronty použijte příkaz `DISPLAY QLOCAL`. Zobrazí se velikost souboru fronty, který chcete změnit. Zadejte například následující příkaz:

```
DISPLAY QLOCAL(SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE) MAXFSIZE
```

Obdržíte následující výstup:

```
AMQ8409I: Display queue details
          QUEUE(SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE)          TYPE(QLOCAL)
          MAXFSIZE(DEFAULT)
```

což ukazuje, že maximální velikost souboru fronty je výchozí hodnota 2,088,960 MB.

## Informace o této úloze

Následující postupy vám ukážou, jak postupovat:

- Zmenšíte maximální velikost, do které může soubor fronty růst.
- Zvýšíte maximální velikost, do které může soubor fronty růst.



**Upozornění:** Měli byste být opatrní při zvyšování velikosti souborů fronty, aniž byste zvažili způsob, jakým jsou vaše aplikace napsány, a jejich možný vliv na výkon. Přístup k zprávám náhodně ve velmi velkém souboru fronty může být velmi pomalý.

Pokud zvažujete zvýšení maximální velikosti souboru fronty nad rámec výchozího nastavení, měli byste být opatrní při použití selektorů zpráv, jako jsou ID korelací a řetězce selektoru IBM MQ classes for JMS. Větší soubory fronty jsou vhodnější pro první přístup k frontě.

Velké množství dat v jednotlivých souborech fronty by se mělo provádět pouze u správců front, kteří jsou konfigurováni pro kruhové protokolování, nebo kde zobrazovací média nebyla povolena pro jednotlivé fronty.

Neměli byste omezovat velikost fronty SYSTEM, protože by to mohlo ovlivnit činnost správce front.

## Postup

### 1. Zmenšit maximální velikost souboru fronty

- a) Chcete-li vytvořit lokální soubor s názvem SMALLQUEUEs velikostí 500 gigabajtů, zadejte následující příkaz:

```
DEFINE QLOCAL(SMALLQUEUE) MAXFSIZE(512000)
  2 : DEFINE QLOCAL(SMALLQUEUE) MAXFSIZE(512000)
AMQ8006I: IBM MQ queue created
```

a obdržíte zprávu: AMQ8006I:

**Poznámka:** Pokud nakonfigurujete frontu s hodnotou menší než množství dat, která jsou již v souboru, nové zprávy nelze vložit do fronty.

Pokouší-li se aplikace o vložení zprávy do souboru fronty, který nemá dostatečný prostor, obdrží aplikace návratový kód MQRC\_Q\_SPACE\_NOT\_AVAILABLE. Když se z fronty destruktivně čte dostatek zpráv, mohou aplikace začít vkládat nové zprávy do fronty.

### 2. Zvětšete maximální velikost souboru fronty.

- a) Chcete-li vytvořit lokální soubor s názvem LARGEQUEUEs velikostí 5 TB, zadejte následující příkaz:

```
DEFINE QLOCAL(LARGEQUEUE) MAXFSIZE(5242880)
  3 : DEFINE QLOCAL(LARGEQUEUE) MAXFSIZE(5242880)
AMQ8006I: IBM MQ queue created
```

## **Výpočet množství dat, které může uložit soubor fronty produktu IBM MQ**

Množství dat, které lze uložit do fronty, je omezeno velikostí jednotlivých bloků, do kterých je fronta rozdělena.

### Velikost bloku a granularita

Výchozí velikost bloku je 512 bajtů. Chcete-li podporovat soubory fronty větší než dva terabajty, bude správce front muset zvětšit velikost bloku.

Velikost bloku se automaticky vypočítá, když nakonfigurujete parametr MAXFSIZE pro frontu, ale revidovanou velikost bloku nelze použít na frontu, pokud již fronta obsahuje zprávy. Jakmile je fronta prázdná, správce front automaticky upraví velikost bloku tak, aby podporovala konfigurovanou hodnotu MAXFSIZE.

Příkaz DISPLAY QSTATUS má nový atribut CURMAXFS, který vám umožňuje potvrdit, že byla fronta upravena tak, aby používala novou velikost bloku.

V následujícím příkladu hodnota CURMAXFS 4177920 potvrzuje, že soubor fronty je v současné době schopen růst přibližně na čtyři terabajty ve velikosti. Je-li hodnota parametru MAXFSIZE nakonfigurovaná ve frontě větší než hodnota CURMAXFS, správce front stále čeká na vyprázdnění fronty, než znovu nakonfiguruje velikost bloku souboru fronty.

```
DISPLAY QSTATUS(LARGEQUEUE) CURMAXFS
  2 : DISPLAY QSTATUS(LARGEQUEUE) CURMAXFS
AMQ8450I: Display queue status details
  QUEUE(LARGEQUEUE)                TYPE(Queue)
  CURMAXFS(4177920)                 CURDEPTH(100000)
```

## Kontrola velikosti souboru fronty

Můžete zobrazit aktuální velikost souboru fronty na disku, v megabajtech, pomocí atributu `CURFSIZE` v příkazu `DISPLAY QSTATUS`. To může být užitečné na platformách, jako je například IBM MQ Appliance, kde není možné přímo přistupovat k systému souborů.

```
DISPLAY QSTATUS(SMALLQUEUE) CURFSIZE
1 : DISPLAY QSTATUS(SMALLQUEUE) CURFSIZE
AMQ8450I: Display queue status details
        QUEUE(SMALLQUEUE)                TYPE(QUEUE)
        CURDEPTH(4024)                   CURFSIZE(10)
```

**Poznámka:** Když fronta obsahuje zprávy, které byly z ní odstraněny, atribut `CURFSIZE` se nemusí okamžitě snížit.

Obvykle je nevyužitý prostor v souboru fronty uvolněn pouze za následujících okolností:

- Když žádné aplikace nemají otevřenou frontu
- Po 1000 zápisů do protokolu správce front, nebo
- Při ukončení práce správce front

### Související odkazy

[POZMĚNIT FRONTY](#)

[ZOBRAZIT STAV QSTATUS](#)

## Práce se vzdálenými frontami

Vzdálená fronta je lokální definice vzdálené fronty. To znamená, že definice v lokálním správci front odkazuje na frontu ve vzdáleném správci front.

Nemusíte definovat vzdálenou frontu z lokální pozice, ale výhodou je, že aplikace mohou odkazovat na vzdálenou frontu lokálně definovaným názvem místo toho, aby museli zadávat jméno kvalifikované pomocí ID správce front, ve kterém je umístěna vzdálená fronta.

### Jak fungují lokální definice vzdálených front

Aplikace se připojuje k lokálnímu správci front a poté vyvolá volání `MQOPEN`. V otevřeném volání je určený název fronty uveden v definici vzdálené fronty v lokálním správci front. Definice vzdálené fronty poskytuje názvy cílové fronty, cílového správce front a volitelně přenosové fronty. Chcete-li vložit zprávu do vzdálené fronty, aplikace odešle volání `MQPUT` zadáním manipulátoru vráceného z volání `MQOPEN`. Správce front používá název vzdálené fronty a název vzdáleného správce front v záhlaví přenosu na začátku zprávy. Tyto informace se používají ke směrování zprávy na její správné místo určení v síti.

Jako administrátor můžete řídit místo určení zprávy změnou definice vzdálené fronty.

Následující příklad uvádí, jak aplikace vloží zprávu do fronty vlastněné vzdáleným správcem front. Aplikace se připojuje ke správci front, například `saturn.queue.manager`. Cílová fronta je vlastněna jiným správcem front.

Ve volání `MQOPEN` aplikace uvádí tato pole:

Hodnota pole	Popis
<i>ObjectName</i> CYAN.REMOTE.QUEUE	Určuje lokální název objektu vzdálené fronty. To definuje cílovou frontu a cílového správce front.
<i>ObjectType</i> (Fronta)	Identifikuje tento objekt jako frontu.

Hodnota pole	Popis
<i>ObjectQmgrName</i> Mezera nebo saturn.queue.manager	Toto pole je volitelné.  Je-li tato hodnota prázdná, použije se název lokálního správce front. (Jedná se o správce front, v němž existuje definice vzdálené fronty.)

Poté aplikace odešle zprávu do této fronty za účelem odeslání zprávy do volání MQPUT .

V lokálním správci front je možné vytvořit lokální definici vzdálené fronty pomocí následujících příkazů MQSC:

```
DEFINE QREMOTE (CYAN.REMOTE.QUEUE) +
DESCR ('Queue for auto insurance requests from the branches') +
RNAME (AUTOMOBILE.INSURANCE.QUOTE.QUEUE) +
RQMNAME (jupiter.queue.manager) +
XMITQ (INQUOTE.XMIT.QUEUE)
```

kde:

#### **QREMOTE (CYAN.REMOTE.QUEUE)**

Určuje lokální název objektu vzdálené fronty. Jedná se o název, který aplikace připojené k tomuto správci front musí určit ve volání MQOPEN pro otevření fronty AUTOMOBILE.INSURANCE.QUOTE.QUEUE na vzdáleném správci front jupiter.queue.manager.

#### **DESCR ('Queue for auto insurance requests from the branches')**

Poskytuje další text, který popisuje použití fronty.

#### **RNAME (AUTOMOBILE.INSURANCE.QUOTE.QUEUE)**

Určuje název cílové fronty ve vzdáleném správci front. Jedná se o skutečnou cílovou frontu pro zprávy odeslané aplikacemi, které uvádějí název fronty CYAN.REMOTE.QUEUE. Fronta AUTOMOBILE.INSURANCE.QUOTE.QUEUE musí být definována jako lokální fronta ve vzdáleném správci front.

#### **RQMNAME (jupiter.queue.manager)**

Určuje název vzdáleného správce front, který vlastní cílovou frontu AUTOMOBILE.INSURANCE.QUOTE.QUEUE.

#### **XMITQ (INQUOTE.XMIT.QUEUE)**

Uvádí název přenosové fronty. Tento parametr je volitelný; pokud není zadán název přenosové fronty, použije se fronta se stejným názvem, jako je vzdálený správce front.

V každém případě musí být příslušná přenosová fronta definována jako lokální fronta s atributem **Usage** , který uvádí, že se jedná o přenosovou frontu (USAGE (XMITQ) v příkazech MQSC).

## **Alternativní způsob vkládání zpráv do vzdálené fronty**

Použití lokální definice vzdálené fronty není jediným způsobem, jak umístit zprávy do vzdálené fronty. Aplikace mohou určit úplný název fronty, včetně názvu vzdáleného správce front, jako součást volání MQOPEN . V takovém případě nepotřebujete lokální definici vzdálené fronty. Znamená to však, že aplikace musí buď znát nebo mít přístup k názvu vzdáleného správce front za běhu programu.

## **Použití jiných příkazů se vzdálenými frontami**

Pomocí příkazů MQSC můžete zobrazit nebo změnit atributy objektu vzdálené fronty, nebo můžete objekt vzdálené fronty odstranit. Příklad:

- Chcete-li zobrazit atributy vzdálené fronty, postupujte takto:

```
DISPLAY QUEUE (CYAN.REMOTE.QUEUE)
```

- Chcete-li změnit vzdálenou frontu na povolení vložení. To nemá vliv na cílovou frontu, pouze aplikace, které určují tuto vzdálenou frontu:

```
ALTER QREMOTE (CYAN.REMOTE.QUEUE) PUT(ENABLED)
```

- K odstranění této vzdálené fronty. To nemá vliv na cílovou frontu, pouze její lokální definice:

```
DELETE QREMOTE (CYAN.REMOTE.QUEUE)
```

**Poznámka:** Když odstraníte vzdálenou frontu, odstraníte pouze lokální reprezentaci vzdálené fronty. Vzdálenou frontu jako takovou, ani žádné zprávy, neodstraníte.

## Použití definic vzdálených front jako aliasů

Kromě vyhledání fronty v jiném správci front můžete také použít lokální definici vzdálené fronty pro aliasy správce front a alias fronty odpovědi. Oba typy aliasů jsou interpretována prostřednictvím lokální definice vzdálené fronty. Musíte nastavit vhodné kanály, aby zpráva dorazila na místo určení.

### Alias správce front

Alias je proces, při kterém je název cílového správce front, jak je uveden ve zprávě, změněn správcem front na trase zpráv. Alias správce front jsou důležité, protože je lze použít k řízení cíle zpráv v rámci sítě správců front.

To provedete změnou definice vzdálené fronty na správci front v místě řízení. Odesílající aplikace si není vědoma toho, že uvedený název správce front je alias.

Další informace o aliasech správce front najdete v tématu [Co jsou aliasy?](#).

### Alias fronty pro odpověď

Volitelně může aplikace uvést název fronty pro odpovědi, když umístí *zprávu požadavku* do fronty.

Pokud aplikace, která zpracovává zprávu, extrahuje název fronty pro odpovědi, ví, kam poslat *zprávu odpovědi*, je-li to požadováno.

Alias fronty pro odpověď je proces, jehož prostřednictvím správce front na trase zpráv provádí změnu fronty pro odpověď, jak je uvedeno ve zprávě vzniklé při zpracování požadavku. Odesílající aplikace si není vědoma toho, že zadané jméno fronty pro odpověď je alias.

Alias fronty pro odpověď vám umožňuje změnit název fronty pro odpovědi a volitelně i jeho správce front. To vám na oplátku umožňuje řídit, která trasa se bude používat pro zprávy odpovědi.

Další informace o zprávách požadavků, zprávách odpovědi a frontách odpovědi na fronty naleznete v tématu [Typy zpráv a Fronta pro odpovědi a správce front](#).

Další informace o alias fronty odpovědi naleznete v tématu [Alias fronty odpovědi a klastry](#).

## Práce s frontami aliasů

Můžete definovat alias fronty tak, aby nepřímě odkazovala na jinou frontu nebo téma.



**Upozornění:** Distribuční seznamy nepodporují použití alias fronta, které odkazují na objekty tématu. Pokud fronta aliasů odkazuje na objekt tématu v distribučním seznamu, IBM MQ vrátí MQRC\_ALIAS\_BASE\_Q\_TYPE\_ERROR.

Fronta, na kterou odkazuje alias fronta, může být některá z následujících:

- Lokální fronta (viz [“Definování lokální fronty pomocí DEFINE QLOCAL”](#) na stránce 147).
- Lokální definice vzdálené fronty (viz [“Práce se vzdálenými frontami”](#) na stránce 156).
- Téma.

Alias fronta není skutečná fronta, ale definice, která se za běhu interpretuje jako skutečná (nebo cílová) fronta. Definice alias fronty určuje cílovou frontu. Když aplikace provede volání MQOPEN do alias fronty, správce front tento alias interpretuje na název cílové fronty.

Alias frontu nelze převést na jinou lokálně definovanou alias frontu. Alias fronty však může interpretovat alias fronty, které jsou definovány na jiném místě v klastrech, jejichž členem je lokální správce front. Další informace viz [Rozlišení názvů](#).

Alias fronty jsou užitečné pro:

- Poskytuje různým aplikacím různé úrovně přístupových oprávnění k cílové frontě.
- Umožňuje různým aplikacím pracovat se stejnou frontou různými způsoby. (Možná budete chtít přiřadit jiné výchozí priority nebo jiné výchozí hodnoty perzistence.)
- Zjednodušení údržby, migrace a vyrovnávání pracovní zátěže. (Možná budete chtít změnit název cílové fronty, aniž byste museli změnit aplikaci, která nadále používá alias.)

Předpokládejme například, že byla vyvinuta aplikace pro vložení zpráv do fronty s názvem MY.ALIAS.QUEUE. Určuje název této fronty, když vytváří požadavek MQOPEN, a nepřímo, pokud do této fronty vkládá zprávu. Aplikace si není vědoma, že fronta je alias fronty. Pro každé volání MQI používající tento alias správce front interpretuje skutečný název fronty, což může být buď lokální fronta, nebo vzdálená fronta definovaná v tomto správcí front.

Změnou hodnoty atributu TARGET můžete přesměrovat volání MQI do jiné fronty, případně do jiného správce front. To je užitečné pro údržbu, migraci a vyrovnávání zátěže.

## Definování alias fronty

Následující příkaz vytvoří alias frontu:

```
DEFINE QALIAS (MY.ALIAS.QUEUE) TARGET (YELLOW.QUEUE)
```

Tento příkaz přesměruje volání MQI, která určují MY.ALIAS.QUEUE do fronty YELLOW.QUEUE. Příkaz nevytvoří cílovou frontu; volání MQI se nezdaří, pokud fronta YELLOW.QUEUE za běhu neexistuje.

Změníte-li definici aliasu, můžete přesměrovat volání MQI do jiné fronty. Příklad:

```
ALTER QALIAS (MY.ALIAS.QUEUE) TARGET (MAGENTA.QUEUE)
```

Tento příkaz přesměruje volání MQI do jiné fronty, MAGENTA.QUEUE.

Můžete také použít alias fronty, aby se jedna fronta (cílová fronta) zdala mít různé atributy pro různé aplikace. To provedete definováním dvou aliasů, jednoho pro každou aplikaci. Předpokládejme, že existují dvě aplikace:

- Aplikace ALPHA může vkládat zprávy na YELLOW.QUEUE, ale není povoleno z ní získávat zprávy.
- Aplikace BETA může získat zprávy z YELLOW.QUEUE, ale není povoleno do ní vkládat zprávy.

Následující příkaz definuje alias, který je povolen a je zakázán pro aplikaci ALPHA:

```
DEFINE QALIAS (ALPHAS.ALIAS.QUEUE) +  
TARGET (YELLOW.QUEUE) +  
PUT (ENABLED) +  
GET (DISABLED)
```

Následující příkaz definuje alias, který je zakázán a je povolen pro aplikaci BETA:

```
DEFINE QALIAS (BETAS.ALIAS.QUEUE) +  
TARGET (YELLOW.QUEUE) +  
PUT (DISABLED) +  
GET (ENABLED)
```

ALPHA používá název fronty ALPHAS.ALIAS.QUEUE ve svých voláních MQI; BETA používá název fronty BETAS.ALIAS.QUEUE. Oba přistupují ke stejné frontě, ale různými způsoby.

Atributy LIKE a REPLACE můžete použít při definování aliasů fronty stejným způsobem, jakým používáte tyto atributy s lokálními frontami.

## Použití jiných příkazů s frontami aliasů

Příslušné příkazy MQSC můžete použít k zobrazení nebo změně atributů alias fronty nebo k odstranění objektu alias fronty. Příklad:

Pomocí příkazu **DISPLAY QALIAS** zobrazte atributy alias fronty:

```
DISPLAY QALIAS (ALPHAS.ALIAS.QUEUE)
```

Použijte příkaz **ALTER QALIAS** ke změně názvu základní fronty, na kterou se alias interpretuje, kde volba **FORCE** vynutí změnu, i když je fronta otevřená:

```
ALTER QALIAS (ALPHAS.ALIAS.QUEUE) TARGET(ORANGE.LOCAL.QUEUE) FORCE
```

Pomocí příkazu **DELETE QALIAS** odstraňte tento alias fronty:

```
DELETE QALIAS (ALPHAS.ALIAS.QUEUE)
```

Alias fronty nelze odstranit, pokud má aplikace aktuálně otevřenou frontu.

### Související pojmy

[Distribuční seznamy](#)

### Související odkazy

[ALTER QALIAS](#)

[DEFINICE QALIAS](#)

[ODSTRANIT QALIAS](#)

## Práce s modelové fronty

Správce front vytvoří *dynamickou frontu* v případě, že přijme volání MQI z aplikace určující název fronty, který byl definován jako modelová fronta. Název nové dynamické fronty je generován správcem front při vytvoření fronty. *Modelová fronta* je šablona, která uvádí atributy všech dynamických front vytvořených z této fronty. Modelové fronty poskytují vhodnou metodu pro aplikace k vytvoření front podle potřeby.

### Definování modelové fronty

Příkaz **DEFINE QMODEL** se používá k definování modelové fronty se sadou atributů stejným způsobem, jako když definujete lokální frontu. Modelové fronty a lokální fronty mají stejnou sadu atributů, kromě toho, že u modelových front můžete určit, zda jsou vytvořené dynamické fronty dočasné nebo trvalé. (Trvalé fronty se udržují ve všech restartech správce front, dočasné fronty nikoli.) Příklad:

```
DEFINE QMODEL (GREEN.MODEL.QUEUE) +  
DESCR('Queue for messages from application X') +  
PUT (DISABLED) +  
GET (ENABLED) +  
NOTRIGGER +  
MSGDLVSQ (FIFO) +  
MAXDEPTH (1000) +  
MAXMSGL (2000) +  
USAGE (NORMAL) +  
DEFTYPE (PERMDYN)
```



Tento příkaz vytvoří definici modelové fronty. Z atributu **DEFTYPE** můžete vidět, že skutečné fronty vytvořené z této šablony jsou trvalé dynamické fronty. Jakékoli uvedené atributy se automaticky nekopírují z `SYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE` výchozí fronta.

Atributy **LIKE** a **REPLACE** můžete použít při definování modelových front stejným způsobem, jako je používáte s lokálními frontami.

## Použití jiných příkazů s modelové fronty

Můžete použít příslušné příkazy `MQSC` k zobrazení nebo změně atributů modelové fronty nebo k odstranění objektu modelové fronty. Příklad:

Chcete-li zobrazit atributy modelové fronty, použijte příkaz **DISPLAY QUEUE** :

```
DISPLAY QUEUE (GREEN.MODEL.QUEUE)
```

Pomocí příkazu **ALTER QMODEL** můžete změnit model tak, aby povolovali vložení na libovolnou dynamickou frontu vytvořenou z tohoto modelu:

```
ALTER QMODEL (BLUE.MODEL.QUEUE) PUT(ENABLED)
```

Chcete-li tuto modelovou frontu odstranit, použijte příkaz **DELETE QMODEL** :

```
DELETE QMODEL (RED.MODEL.QUEUE)
```

### Související odkazy

[ZMĚNIT MODEL QMODEL](#)

[DEFINOVAT MODEL QMODEL](#)

[ODSTRANIT MODEL QMODEL](#)

[ZOBRAZIT FRONTU](#)

## Práce s frontami nedoručených zpráv

Každý správce front má obvykle lokální frontu, která má být použita jako fronta nedoručených zpráv, takže zprávy, které nelze doručit do správného místa určení, lze uložit pro pozdější načtení. Vyprávíte správci front o frontě nedoručených zpráv a určíte způsob zpracování zpráv nalezených ve frontě nedoručených zpráv. Použití front s uvázaným písmenem může ovlivnit pořadí doručování zpráv, takže se můžete rozhodnout, že nebudete tyto zprávy používat.

Chcete-li správci front sdělit informace o frontě nedoručených zpráv, zadejte do příkazu **crtmqm** název fronty nedoručených zpráv (například `crtmqm -u DEAD.LETTER.QUEUE`) nebo jej zadejte později pomocí atributu **DEADQ** v příkazu **ALTER QMGR**. Před použitím fronty nedoručených zpráv je třeba definovat frontu nedoručených zpráv.

Ukázkový dead-letter fronta s názvem `SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE` je k dispozici s produktem. Tato fronta je automaticky vytvořena při vytvoření správce front. Tuto definici můžete v případě potřeby upravit a přejmenovat ji.

Fronta nedoručených zpráv nemá žádné speciální požadavky kromě následujících:

- Musí se jednat o lokální frontu
- Jeho atribut **MAXMSGL** (maximální délka zprávy) musí umožnit frontě tak, aby pojmula největší zprávy, které musí správce front zpracovat **plus** velikost záhlaví nedoručených zpráv (`MQDLH`)

Použití front s uvázaným písmenem může ovlivnit pořadí doručování zpráv, takže se můžete rozhodnout, že nebudete tyto zprávy používat. Nastavíte atribut kanálu `USEDLQ` tak, aby určilo, zda se fronta nedoručených zpráv používá, když zprávy nelze doručit. Tento atribut může být konfigurován tak, aby některé funkce správce front používaly frontu nedoručených zpráv, zatímco jiné funkce nikoli. Další

informace o použití atributu kanálu USEDLO v různých příkazech MQSC viz [DEFINE CHANNEL](#), [DISPLAY CHANNEL](#), [ALTER CHANNEL](#) a [DISPLAY CLUSQMGR](#).

Produkt IBM MQ poskytuje obslužnou rutinu fronty nedoručených zpráv, která umožňuje určit způsob zpracování nebo odebrání zpráv nalezených ve frontě s dead-letter. Viz [“Zpracování zpráv ve frontě nedoručených zpráv produktu IBM MQ”](#) na stránce 162.

### **Související pojmy**

[Fronty nedoručených zpráv](#)

### **Související úlohy**

[Odstraňování problémů nedoručených zpráv](#)

### **Související odkazy**

[ZMĚNIT QMGR](#)

[crtmqm \(vytvoření správce front\)](#)

## **Zpracování zpráv ve frontě nedoručených zpráv produktu IBM MQ**

Chcete-li zpracovat zprávy ve frontě nedoručených zpráv (DLQ), produkt IBM MQ poskytuje výchozí obslužnou rutinu DLQ. Obslužná rutina odpovídá zprávám na DLQ proti položkám v tabulce pravidel, kterou definujete.

Zprávy lze vkládat do fronty DLQ správci front, agenty kanálů zpráv (MCA) a aplikací. Všechny zprávy na DLQ musí mít předponu ve struktuře *dead-letter header*, MQDLH. Zprávy odeslané do fronty DLQ správcem front nebo agentem kanálu zpráv mají vždy toto záhlaví; aplikace, které vkládají zprávy do fronty nedoručených zpráv, musí toto záhlaví dodat. Pole *Příčina* struktury MQDLH obsahuje kód příčiny, který identifikuje, proč se zpráva nachází na frontě DLQ.

Všechna prostředí IBM MQ vyžadují rutinu pro pravidelné zpracování zpráv na frontě DLQ. Produkt IBM MQ dodává výchozí rutinu, která se nazývá *obslužná rutina fronty nedoručených zpráv* (obslužná rutina DLQ), kterou vyvoláte pomocí příkazu `runmqdlq`.

Instrukce pro zpracování zpráv na DLQ se dodávají do popisovače DLQ pomocí uživatelem napsaného *tabulky pravidel*. To znamená, že se obslužná rutina DLQ porovnává se zprávami na DLQ proti položkám v tabulce pravidel; když se zpráva DLQ shoduje s položkou v tabulce pravidel, obslužná rutina DLQ provede akci přidruženou k této položce.

### **Související pojmy**

[Fronty nedoručených zpráv](#)

### **Související úlohy**

[Odstraňování problémů nedoručených zpráv](#)

## **IBM i *Obslužná rutina fronty nedoručených zpráv v systému IBM i***

Co je obslužná rutina fronty nedoručených zpráv IBM i a jak ji lze vyvolat?

*Fronta nedoručených zpráv* (DLQ), někdy označovaná jako *fronta nedoručených zpráv*, je zadržující fronta pro zprávy, které nelze doručit do cílových front. Každý správce front v síti by měl mít přidružený DLQ.

**Poznámka:** Často se upřednostňuje vyhnout se umístování zpráv na DLQ. Informace o použití a vyhnutí se příkazu DLQ naleznete v příručce [“Práce s frontami nedoručených zpráv”](#) na stránce 161.

Správci front, agenti kanálů zpráv a aplikace mohou vkládat zprávy do fronty DLQ. Všechny zprávy na DLQ musí mít předponu ve struktuře *dead-letter header*, MQDLH. Zprávy, které správce front nebo agent kanálu zpráv umístili do fronty nedoručených zpráv, mají vždy příkaz MQDLH. Vždy dodávejte MQDLH do aplikací, které vkládají zprávy do fronty DLQ. Pole *Příčina* struktury MQDLH obsahuje kód příčiny, který identifikuje, proč se zpráva nachází na frontě DLQ.

Ve všech prostředích IBM MQ musí existovat rutina, která se pravidelně spouští ke zpracování zpráv na DLQ. Produkt IBM MQ dodává výchozí rutinu, nazývanou *obslužná rutina fronty nedoručených zpráv* (obslužná rutina DLQ), kterou vyvoláte pomocí příkazu STRMQMDLQ. Uživatelem zapsaný *tabulka pravidel* poskytuje instrukce pro obslužnou rutinu DLQ, pro zpracování zpráv na DLQ. To znamená, že se obslužná

rutina DLQ shoduje se zprávami na DLQ proti položkám v tabulce pravidel. Když se zpráva DLQ shoduje s položkou v tabulce pravidel, obslužná rutina DLQ provede akci přidruženou k této položce.

## Vyvolání obslužné rutiny DLQ

K vyvolání popisovače DLQ použijte příkaz STRMQMDLQ. Název fronty DLQ, kterou chcete zpracovat, a správce front, kterého chcete použít dvěma způsoby, můžete pojmenovat:

- As parameters to STRMQMDLQ from the command prompt. Příklad:

```
STRMQMDLQ UDLMSGQ(ABC1.DEAD.LETTER.QUEUE) SRCMBR(QRULE) SRCFILE(library/QTXTSRC)
MQMNAME(MY.QUEUE.MANAGER)
```

- V tabulce pravidel. Příklad:

```
INPUTQ(ABC1.DEAD.LETTER.QUEUE)
```

**Poznámka:** Tabulka pravidel je členem ve zdrojovém fyzickém souboru, který může mít libovolný název.

Příklady platí pro DLQ s názvem ABC1.DEAD.LETTER.QUEUE vlastním výchozím správcem front.

Pokud nezádáte frontu nedoručených zpráv nebo správce front, bude použit výchozí správce front pro danou instalaci spolu s frontou DLQ náležícím do daného správce front.

Příkaz STRMQMDLQ bere svůj vstup z tabulky pravidel.


Abyste mohli spustit program DLQ, musíte mít oprávnění k přístupu jak k samotnému DLQ, tak ke všem frontám zpráv, ke kterým jsou zprávy na frontě DLQ předávány. Musíte mít také oprávnění k převzetí identity jiných uživatelů, aby DLQ mohl vkládat zprávy do front s oprávněním ID uživatele v kontextu zprávy.

### Související pojmy

[Fronty nedoručených zpráv](#)

### Související úlohy

[Odstraňování problémů nedoručených zpráv](#)

 *Tabulka pravidel obslužných rutin DLQ na systému IBM i*

Tabulka pravidel obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv definuje, jak obslužná rutina DLQ zpracovává zprávy, které dorazí do fronty IBM i DLQ.

Tabulka pravidel obslužné rutiny DLQ definuje, jak obslužná rutina DLQ zpracovává zprávy, které dorazí do fronty DLQ. V tabulce pravidel existují dva typy položek:

- První záznam v tabulce, který je volitelný, obsahuje *řídící data*.
- Všechny ostatní položky v tabulce jsou *pravidla* pro obslužnou rutinu DLQ, která se má sledovat. Každé pravidlo se skládá z *vzorku* (sady charakteristik zprávy), proti kterému je zpráva porovnávána, a *akce*, která má být provedena, když se zpráva na DLQ shoduje se zadaným vzorem. V tabulce pravidel musí existovat alespoň jedno pravidlo.

Každá položka v tabulce pravidel se skládá z jednoho nebo více klíčových slov.

### Kontrolní údaje

Tato sekce popisuje klíčová slova, která můžete zahrnout do položky řídicí datové položky v tabulce pravidel obslužných rutin DLQ. Všimněte si následujícího:

- Je-li nějaká hodnota klíčové slovo, je podtržena výchozí hodnota klíčového slova.
- Vertikální čára (|) odděluje alternativy. Můžete uvést pouze jeden z nich.
- Všechna klíčová slova jsou volitelná.

### **INPUTQ ( QueueName| ' ' (výchozí))**

Název fronty DLQ, kterou chcete zpracovat:

1. Jakákoli hodnota UDLMMSGQ (nebo \*DFT), kterou uvedete jako parametr do příkazu **STRMQMDLQ**, potlačí všechny hodnoty INPUTQ v tabulce pravidel.
2. Uvedete-li prázdnou hodnotu UDLMMSGQ jako parametr příkazu **STRMQMDLQ**, použije se hodnota INPUTQ v tabulce pravidel.
3. Pokud uvedete prázdnou hodnotu UDLMMSGQ jako parametr do příkazu **STRMQMDLQ** a prázdnou hodnotu INPUTQ v tabulce pravidel, použije se výchozí systémová fronta nedoručených zpráv.

### **INPUTQM ( QueueManagerNázev| ' ' (výchozí))**

Název správce front, který vlastní objekt DLQ pojmenovaný v klíčovém slově INPUTQ.

Pokud ne zadáte správce front nebo v tabulce pravidel zadáte hodnotu INPUTQM (''), systém pro instalaci použije výchozího správce front.

### **RETRYINT ( Interval|60 (výchozí))**

Interval, v sekundách, kdy se má obslužná rutina DLQ pokoušet znovu zpracovat zprávy na DLQ, který nemohl být zpracován při prvním pokusu, a pro které byly požadovány opakované pokusy. Ve výchozím nastavení je interval opakování 60 sekund.

### **WAIT ( YES (výchozí) |NO|nnn )**

Zda má obslužná rutina DLQ čekat na příchod dalších zpráv do fronty DLQ, když zjistí, že neexistují žádné další zprávy, které by mohl zpracovat.

#### **YES**

Způsobí, že obslužná rutina DLQ bude čekat nekonečně dlouhou dobu.

#### **NO**

Způsobí, že se popisovač DLQ ukončí, když zjistí, že je DLQ prázdný nebo neobsahuje žádné zprávy, které by mohl zpracovat.

#### **nnn**

Způsobí, že obslužná rutina DLQ počká na *nnn* sekund, než dojde k ukončení nové práce, poté, co zjistí, že fronta je prázdná nebo neobsahuje žádné zprávy, které by mohl zpracovat.

Uvedte WAIT (YES) pro zaneprázdněné fronty DLQ a WAIT (NO) nebo WAIT (*nnn*) pro fronty DLQ, které mají nízkou úroveň aktivity. Je-li obslužná rutina DLQ povolena pro ukončení, znovu ji vyvolejte pomocí spouštěče.

Název fronty DLQ můžete zadat jako vstupní parametr příkazu **STRMQMDLQ** jako alternativu k zahrnutí řídicích dat do tabulky pravidel. Je-li zadána nějaká hodnota v tabulce pravidel i při vstupu do příkazu **STRMQMDLQ**, má přednost hodnota zadaná v příkazu **STRMQMDLQ**.

**Poznámka:** Je-li položka řízení-datová položka zahrnuta do tabulky pravidel, musí se jednat o první položku v tabulce.



### **Pravidla DLQ (vzory a akce) v systému IBM i**

Popis vzorů a akcí pro každý z pravidel fronty na dead-dopis produktu IBM i.

Zde je příklad pravidla z tabulky pravidel pro obslužné rutiny DLQ:

```
PERSIST(MQPER_PERSISTENT) REASON (MQRC_PUT_INHIBITED) +  
ACTION (RETRY) RETRY (3)
```

Toto pravidlo dává obslužnému programu DLQ pokyn, aby se tři pokusy o doručení do cílové fronty dostaly libovolnou trvalou zprávou, která byla vložena do fronty nedoručených zpráv, protože byla zablokována operace MQPUT a MQPUT1.

Tato sekce popisuje klíčová slova, která můžete zahrnout do pravidla. Všimněte si následujícího:

- Je-li nějaká hodnota klíčové slovo, je podtržena výchozí hodnota klíčového slova. Pro většinu klíčových slov je výchozí hodnota \* (hvězdička), která odpovídá libovolné hodnotě.
- Vertikální čára (|) odděluje alternativy. Můžete uvést pouze jeden z nich.

- Všechna klíčová slova kromě ACTION jsou volitelná.

Tato sekce začíná popisem klíčových slov odpovídajících vzoru (ty, proti kterým se zprávy na DLQ shodují). Poté popisuje klíčová slova akcí (ta, která určují, jak má obslužná rutina DLQ zpracovat odpovídající zprávu).

**IBM i**

*Klíčová slova odpovídající vzoru DLQ v systému IBM i*

Klíčová slova odpovídající vzoru jsou popsána v příkladu. Tato klíčová slova slouží k určení hodnot, se kterými se budou porovnávat zprávy ve frontě nedoručených zpráv produktu IBM i . Všechna klíčová slova odpovídající vzoru jsou volitelná.

#### **APPLIDAT ( *ApplIdentityData* | \* (výchozí) )**

Hodnota *ApplIdentityData* zprávy na DLQ, uvedená v deskriptoru zpráv, MQMD.

#### **APPLNAME ( *PutApplName* | \* (výchozí) )**

Název aplikace, která vydala volání MQPUT nebo MQPUT1 , jak je uvedeno v poli *PutApplName* deskriptoru zpráv, MQMD, zprávy na DLQ.

#### **APPLTYPE ( *PutApplType* | \* (výchozí) )**

Hodnota *PutApplType* uvedená v deskriptoru zpráv MQMD pro zprávu na DLQ.

#### **DESTQ ( *QueueName* | \* (výchozí) )**

Název fronty zpráv, pro kterou je zpráva určena.

#### **DESTQM ( *QueueManagerName* | \* (výchozí) )**

Název správce front pro frontu zpráv, pro kterou je zpráva určena.

#### **FEEDBACK ( *Zpětná vazba* | \* (výchozí) )**

Je-li hodnota *MsgType* hodnotou MQMT\_REPORT, popisuje *Váš názor* charakter sestavy.

Symbolické názvy můžete používat. Například můžete použít symbolický název MQFB\_COA k identifikaci těchto zpráv na frontě nedoručených zpráv, které vyžadují potvrzení jejich přijetí ve svých cílových frontách.

#### **FORMAT ( *Formát* | \* (výchozí) )**

Název, který odesílatel zprávy používá k popisu formátu dat zprávy.

#### **MSGTYPE ( *MsgType* | \* (výchozí) )**

Typ zprávy na DLQ.

Symbolické názvy můžete používat. Například, můžete použít symbolický název MQMT\_REQUEST k identifikaci těchto zpráv na DLQ, které vyžadují odpovědi.

#### **PERSIST ( *Perzistence* | \* (výchozí) )**

Hodnota perzistence zprávy. (Trvalost zprávy určuje, zda přežije restarty správce front.)

Symbolické názvy můžete používat. Například můžete použít symbolický název MQPER\_PERSISTENT k identifikaci těchto zpráv na DLQ, které jsou trvalé.

#### **REASON ( *ReasonCode* | \* (výchozí) )**

Kód příčiny, který popisuje, proč byla zpráva vložena do fronty DLQ.

Symbolické názvy můžete používat. Například můžete použít symbolický název MQRC\_Q\_FULL k identifikaci těch zpráv umístěných na DLQ, protože jejich cílové fronty byly plné.

#### **REPLYQ ( *QueueName* | \* (výchozí) )**

Název fronty pro odpověď určený v deskriptoru zprávy MQMD, zprávy v protokolu DLQ.

#### **REPLYQM ( *QueueManagerName* | \* (výchozí) )**

Název správce front pro odpověď do fronty určené v klíčovém slově REPLYQ.

#### **USERID ( *UserIdentifier* | \* (výchozí) )**

ID uživatele, který je původcem zprávy na DLQ, jak je uvedeno v deskriptoru zpráv, MQMD.

Pomocí těchto klíčových slov akce fronty nedoručených zpráv můžete určit, jak bude zpracována odpovídající zpráva ve frontě nedoručených zpráv produktu IBM i .

### AKCE (DISCARD|IGNORE|RETRY|FWD)

Akce provedená pro jakoukoli zprávu na DLQ, která se shoduje se vzorem definovaným v tomto pravidle.

#### Zahodit

Způsobí, že se zpráva odstraní z DLQ.

#### IGNORE

Způsobí, že je zpráva uchovávána na DLQ.

#### RETRY

Způsobí, že se obslužná rutina DLQ pokusí znovu vložit zprávu do její cílové fronty.

#### VPŘED

Způsobí předání zprávy do fronty pojmenované na klíčovém slově FWDQ.

Je třeba určit klíčové slovo ACTION. Počet pokusů o implementaci akce je řízen klíčovým slovem RETRY. Klíčové slovo RETRYINT řídicích dat řídí interval mezi pokusy.

### FWDQ ( QueueName | & DESTQ | & REPLYQ)

Název fronty zpráv, do níž je zpráva předávána při výběru klíčového slova ACTION.

#### QueueName

Název fronty zpráv. FWDQ (") není platný.

#### & DESTQ

Do pole *DestQName* ve struktuře MQDLH použijte název fronty.

#### & REPLYQ

Zadejte název fronty z pole *ReplyToQ* v deskriptoru zpráv, MQMD.

Ve vzoru zprávy můžete zadat REPLYQ (? \*), abyste se vyhnuli chybovým zprávám, když se pravidlo určující FWDQ (& REPLYQ) shoduje se zprávou s prázdným polem *ReplyToQ* .

### FWDQM ( QueueManagerName | & DESTQM | & REPLYQM | ' ' (výchozí))

Správce front pro frontu, do níž je zpráva předána.

#### QueueManagerName

Název správce front pro frontu, do níž je zpráva předána, když vyberete klíčové slovo ACTION (FWD).

#### & DESTQM

Název správce front v poli MQDLH se nachází v poli *Název správce frontDestQMGr* .

#### & REPLYQM

Odeberte název správce front z pole *ReplyToQMGr* v deskriptoru zpráv, MQMD.

''

FWDQM ("), což je výchozí hodnota, identifikuje lokálního správce front.

### HEADER ( YES (výchozí) |NO)

Zda by měl příkaz MQDLH zůstat na zprávě, pro kterou je požadována akce ACTION (FWD). Ve výchozím nastavení zůstává MQDLH na zprávě. Klíčové slovo HEADER není platné pro akce jiné než FWD.

### PUTAUT ( DEF (výchozí) |CTX)

Oprávnění, které má být programem DLQ uvedena do zpráv:

#### DEF

Umístí zprávy s oprávněním samotné obslužné rutiny DLQ.

#### CTX

Způsobí, že se zprávy umístí s oprávněním ID uživatele do kontextu zprávy. Pokud zadáte parametr PUTAUT (CTX), musíte mít oprávnění k převzetí identity jiných uživatelů.

## RETRY ( *RetryCount*|1 (výchozí))

Počet případů, kdy je v rozsahu 1-999 999 999 proveden pokus o akci (v intervalu uvedeném v klíčovém slově `RETRYINT` řídicích dat).

**Poznámka:** Počet pokusů učiněných manipulátorem DLQ při implementaci jakéhokoli konkrétního pravidla je specifický pro aktuální instanci obslužné rutiny DLQ; tento počet nebude trvat po restartu. Pokud restartujete obslužnou rutinu DLQ, počet pokusů provedených k použití pravidla se znovu nastaví na nulu.

### **IBM i** Konvence tabulky pravidel DLQ v systému IBM i

Tabulka pravidel fronty nedoručených zpráv produktu IBM i musí dodržovat určité konvence týkající se jeho syntaxe, struktury a obsahu.

- Tabulka pravidel musí obsahovat alespoň jedno pravidlo.
- Klíčová slova se mohou vyskytnout v libovolném pořadí.
- Klíčové slovo může být zahrnuto pouze jednou v libovolném pravidle.
- Klíčová slova nerozlišují velká a malá písmena.
- Klíčové slovo a jeho hodnota parametru musí být odděleny od jiných klíčových slov alespoň jednou mezerou nebo čárkou.
- Libovolný počet mezer se může objevit na začátku nebo na konci pravidla a mezi klíčovými slovy, interpunkčním znaménkem a hodnotami.
- Každé pravidlo musí začínat na novém řádku.
- Pro přenositelnost je významná délka řádku větší než 72 znaků.
- Znaménko plus (+) použijte jako poslední neprázdný znak na řádku, abyste označili, že pravidlo pokračuje od prvního nemezerových znaků na dalším řádku. Znak minus (-) použijte jako poslední neprázdný znak na řádku, abyste indikovali, že pravidlo bude pokračovat od začátku dalšího řádku. V klíčových slovech a parametrech se mohou vyskytnout následující znaky.

Příklad:

```
APPLNAME('ABC+  
D')
```

má za následek 'ABCD'.

```
APPLNAME('ABC-  
D')
```

bude mít za následek 'ABC D'.

- Řádky s komentářem, které začínají hvězdičkou (\*), se mohou vyskytovat kdekoli v tabulce pravidel.
- Prázdné řádky se ignorují.
- Každá položka v tabulce pravidel obslužných rutin DLQ obsahuje jedno nebo více klíčových slov a jejich přidružených parametrů. Parametry musí dodržovat následující pravidla syntaxe:
  - Každá hodnota parametru musí obsahovat alespoň jeden významný znak. Vymezuující uvozovky v hodnotách uzavřených v uvozovkách nejsou považovány za významné. Tyto parametry jsou například platné:

<code>FORMAT('ABC')</code>	3 významné znaky
<code>FORMAT(ABC)</code>	3 významné znaky
<code>FORMAT('A')</code>	1 významný znak
<code>FORMAT(A)</code>	1 významný znak

FORMAT ( ' ' )                      1 významný znak

Tyto parametry jsou neplatné, protože neobsahují žádné významné znaky:

FORMAT ( ' ' )

FORMAT ( )

FORMAT ( )

FORMAT

- Jsou podporovány zástupné znaky. Otazník (?) můžete použít místo libovolného jediného znaku, kromě koncové mezery. Hvězdičku (\*) můžete použít místo nula nebo více sousedních znaků. Hvězdička (\*) a otazník (?) jsou **vždy** interpretovány jako zástupné znaky v hodnotách parametru.
- V parametrech těchto klíčových slov nemůžete zahrnout zástupné znaky: ACTION, HEADER, RETRY, FWDQ, FWDQM a PUTAUT.
- Koncové mezery v hodnotách parametrů a v odpovídajících polích ve zprávě na DLQ nejsou významné, když se používají zástupné znaky. Avšak úvodní a vložené mezery v řetězcích v uvozovkách jsou důležité pro shody se zástupnými znaky.
- Numerické parametry nemohou obsahovat zástupný znak otazník (?). Můžete uvést hvězdičku (\*) místo celého numerického parametru, ale hvězdičku nemůže být zahrnuta jako část číselného parametru. Jedná se například o platné číselné parametry:

MSGTYPE (2)                      Způsobitelné jsou pouze zprávy odpovědi

MSGTYPE (\*)                      Jakýkoli typ zprávy je vhodný

MSGTYPE ( ' \* ' )                Jakýkoli typ zprávy je vhodný

Avšak MSGTYPE ( ' 2 \* ' ) není platné, protože obsahuje hvězdičku (\*) jako část numerického parametru.

- Numerické parametry musí být v rozsahu 0-999 999 999. Je-li hodnota parametru v tomto rozsahu, je přijata, i když momentálně není platná v poli, ke kterému se klíčové slovo vztahuje. Pro číselné parametry můžete použít symbolické názvy.
- Je-li řetězcová hodnota kratší než pole v MQDLH nebo MQMD, ke kterému se klíčové slovo vztahuje, hodnota je vyplněna mezerami do délky pole. Je-li hodnota, kromě hvězdiček, delší než hodnota pole, je diagnostikována chyba. Například, tyto jsou všechny platné hodnoty řetězce pro 8znakové pole:

' ABCDEFGH '                      8 znaků

' A \* C \* E \* G \* I '                5 znaků bez hvězdiček

' \* A \* C \* E \* G \* I \* K \* M \* O \* '    8 znaků bez hvězdiček

- Řetězce, které obsahují mezery, malé znaky nebo speciální znaky jiné než tečka (.), dopředné lomítko (?), podtržítka (\_) a znak procenta (%), musí být ohraničeny jednoduchými uvozovkami. Znaky malým písmem, které nejsou uzavřeny v uvozovkách, jsou složeny na velká písmena. Pokud řetězec obsahuje uvozovku, musí být použity jednoduché uvozovky, které označují jak začátek, tak konec citace. Při výpočtu délky řetězce se každý výskyt dvojitého uvozovky považuje za jediný znak.

#### Zpracování tabulky pravidel DLQ v systému IBM i

Obslužná rutina fronty nedoručených zpráv prohledá tabulku pravidel pro pravidlo se vzorem, který odpovídá zprávě ve frontě nedoručených zpráv produktu IBM i .

Vyhledávání začne s prvním pravidlem v tabulce a pokračuje se sekvenčně přes tabulku. Když je nalezeno pravidlo s vyhovujícím vzorem, tabulka pravidel se pokusí provést akci z tohoto pravidla. Obslužná rutina DLQ zvýší počet opakovaných pokusů pro pravidlo o 1, kdykoli se pokusí o použití tohoto pravidla. Dojde-li k selhání prvního pokusu, pokus se opakuje, dokud počet provedených pokusů neodpovídá číslu uvedenému v klíčovém slově RETRY. Selže-li všechny pokusy, obslužná rutina DLQ vyhledá další porovnávací pravidlo v tabulce.



Tento proces se opakuje pro následná odpovídající pravidla, dokud nebude akce úspěšná. Když se každé vyhovující pravidlo pokusilo o počet pokusů, které byly uvedeny u klíčového slova RETRY, a všechny pokusy se nezdařily, předpokládá se ACTION (IGNORE). AKCE (IGNORE) se také předpokládá, pokud není nalezeno žádné vyhovující pravidlo.

#### Poznámka:

1. Odpovídající vzory pravidel se hledají pouze pro zprávy na DLQ, které začínají na MQDLH. Zprávy, které nezačínají na MQDLH, jsou vykazovány pravidelně jako chybné a zůstávají na frontě DLQ po neomezenou dobu.
2. Všechna klíčová slova vzorku mohou být výchozí, takže se pravidlo může skládat pouze z akce. Všimněte si však, že tato pravidla jsou použita pouze pro všechny zprávy ve frontě, které mají příkazy MQDLHs a které dosud nebyly zpracovány v souladu s ostatními pravidly v tabulce.
3. Tabulka pravidel se ověřuje, když se spustí obslužná rutina DLQ, a chyby označené v tomto čase. (Chybové zprávy vydané obslužnou rutinou DLQ jsou popsány v části [Zprávy a kódy příčiny](#).) V tabulce pravidel můžete provádět změny, ale tyto změny se neprojeví, dokud se nerestartuje obslužná rutina DLQ.
4. Obslužná rutina DLQ nemění obsah zpráv, MQDLH ani deskriptor zprávy. Obslužná rutina DLQ vždy vloží zprávy do jiných front s volbou zprávy MQPMO\_PASS\_ALL\_CONTEXT.
5. Následné chyby syntaxe v tabulce pravidel nemusí být rozpoznány, protože ověření tabulky pravidel eliminuje generování opakovaných chyb.
6. Obslužná rutina DLQ otevře volbu DLQ s volbou MQOO\_INPUT\_AS\_Q\_DEF.
7. Několik instancí obslužné rutiny DLQ může běžet souběžně proti stejné frontě, a to pomocí stejné tabulky pravidel. Je však spíše obvyklé, že existuje vztah typu jeden-na-jeden mezi DLQ a ovladačem DLQ.

#### IBM i

*Ujištění, že všechny zprávy DLQ jsou zpracovány na IBM i*

Obslužná rutina fronty nedoručených zpráv uchovává záznam všech zpráv v DLQ IBM i , které byly zobrazeny, ale nebyly odebrány.

Pokud použijete obslužnou rutinu DLQ jako filtr pro extrakci malé podmnožiny zpráv z DLQ, obslužná rutina DLQ stále uchovává záznam o těchto zprávách na DLQ, který neprovedl. Obslužná rutina DLQ také nemůže zaručit, že budou zobrazeny nové zprávy přicházející do fronty DLQ, i když je DLQ definován jako první dovnitř-první ven (FIFO). Není-li fronta prázdná, je fronta DLQ pravidelně přeskenována, aby kontrolovala všechny zprávy.

Z těchto důvodů se snažte zajistit, aby program DLQ obsahoval co nejméně zpráv. Pokud zprávy, které nemohou být vyřazeny nebo předány jiným frontám (z jakéhokoli důvodu), se mohou nashromáždit ve frontě, vytížení obslužné rutiny DLQ se zvýší a samotný DLQ je v nebezpečí zaplnění.

Můžete přijmout specifická opatření, která umožní programu DLQ prázdné fronty DLQ. Zkuste například použít volbu ACTION (IGNORE), která ponechá zprávy na DLQ zprávy. (Nezapomeňte, že hodnota ACTION (IGNORE) se předpokládá u zpráv, které nejsou explicitně adresovány jinými pravidly v tabulce.) Místo toho pro tyto zprávy, které byste jinak ignorovali, použijte akci, která přesune zprávy do jiné fronty. Příklad:

```
ACTION (FWD) FWDQ (IGNORED.DEAD.QUEUE) HEADER (YES)
```

Podobně platí, že poslední pravidlo v tabulce bude catchAll ke zpracování zpráv, které nebyly adresovány dřívějšími pravidly v tabulce. Konečné pravidlo v tabulce může být například něco podobného:

```
ACTION (FWD) FWDQ (REALLY.DEAD.QUEUE) HEADER (YES)
```

To způsobí, že zprávy, které spadají do konečného pravidla v tabulce, budou předány do fronty REALLY . DEAD . QUEUE, kde je lze zpracovat ručně. Pokud takové pravidlo nemáte, zprávy pravděpodobně zůstanou na frontě DLQ po neomezenou dobu.

Ukázkový kód pro tabulku pravidel obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv v produktu IBM i. Tato vzorová tabulka pravidel obsahuje jeden ovládací prvek-zadávání dat a několik pravidel.

```

*****
*   An example rules table for the STRMQMDLQ command   *
*****
* Control data entry
* -----
* If no queue manager name is supplied as an explicit parameter to
* STRMQMDLQ, use the default queue manager for the machine.
* If no queue name is supplied as an explicit parameter to STRMQMDLQ,
* use the DLQ defined for the local queue manager.
*
inputqm(' ') inputq(' ')

* Rules
* -----
* We include rules with ACTION (RETRY) first to try to
* deliver the message to the intended destination.

* If a message is placed on the DLQ because its destination
* queue is full, attempt to forward the message to its
* destination queue. Make 5 attempts at approximately
* 60-second intervals (the default value for RETRYINT).

REASON(MQRC_Q_FULL) ACTION(RETRY) RETRY(5)

* If a message is placed on the DLQ because of a put inhibited
* condition, attempt to forward the message to its
* destination queue. Make 5 attempts at approximately
* 60-second intervals (the default value for RETRYINT).

REASON(MQRC_PUT_INHIBITED) ACTION(RETRY) RETRY(5)

* The AAAA corporation is always sending messages with incorrect
* addresses. When we find a request from the AAAA corporation,
* we return it to the DLQ (DEADQ) of the reply-to queue manager
* (&REPLYQM).
* The AAAA DLQ handler attempts to redirect the message.

MSGTYPE(MQMT_REQUEST) REPLYQM(AAAA.*) +
ACTION(FWD) FWDQ(DEADQ) FWDQM(&REPLYQM)

* The BBBB corporation never does things by half measures. If
* the queue manager BBBB.1 is unavailable, try to
* send the message to BBBB.2

DESTQM(bbbb.1) +
action(fwd) fwdq(&DESTQ) fwdqm(bbbb.2) header(no)

* The CCCC corporation considers itself very security
* conscious, and believes that none of its messages
* will ever end up on one of our DLQs.
* Whenever we see a message from a CCCC queue manager on our
* DLQ, we send it to a special destination in the CCCC organization
* where the problem is investigated.

REPLYQM(CCCC.*) +
ACTION(FWD) FWDQ(ALARM) FWDQM(CCCC.SYSTEM)

* Messages that are not persistent run the risk of being
* lost when a queue manager terminates. If an application
* is sending nonpersistent messages, it must be able
* to cope with the message being lost, so we can afford to
* discard the message.

PERSIST(MQPER_NOT_PERSISTENT) ACTION(DISCARD)

* For performance and efficiency reasons, we like to keep
* the number of messages on the DLQ small.
* If we receive a message that has not been processed by
* an earlier rule in the table, we assume that it
* requires manual intervention to resolve the problem.
* Some problems are best solved at the node where the
* problem was detected, and others are best solved where

```

```
* the message originated. We do not have the message origin,  
* but we can use the REPLYQM to identify a node that has  
* some interest in this message.  
* Attempt to put the message onto a manual intervention  
* queue at the appropriate node. If this fails,  
* put the message on the manual intervention queue at  
* this node.
```

```
REPLYQM('?*') +  
ACTION(FWD) FWDQ(DEADQ.MANUAL.INTERVENTION) FWDQM(&REPLYQM)
```

```
ACTION(FWD) FWDQ(DEADQ.MANUAL.INTERVENTION)
```

## Vyvolání obslužné rutiny DLQ

Vyvolejte obslužnou rutinu fronty nedoručených zpráv pomocí příkazu `runmqdlq`. Název fronty DLQ, kterou chcete zpracovat, a správce front, který chcete použít, můžete pojmenovat dvěma způsoby.

Tyto dva způsoby jsou následující:

- Jako parametry příkazu `runmqdlq` z příkazového řádku. Příklad:

```
runmqdlq ABC1.DEAD.LETTER.QUEUE ABC1.QUEUE.MANAGER <qrule.rul
```

- V tabulce pravidel. Příklad:

```
INPUTQ(ABC1.DEAD.LETTER.QUEUE) INPUTQM(ABC1.QUEUE.MANAGER)
```

Příklady platí pro DLQ s názvem `ABC1.DEAD.LETTER.QUEUE`, kterou vlastní správce front `ABC1.QUEUE.MANAGER`.

Pokud nezádáte frontu nedoručených zpráv nebo správce front, bude použit výchozí správce front pro danou instalaci spolu s frontou DLQ náležícím do daného správce front.

Příkaz `runmqdlq` přebírá svůj vstup z produktu `stdIn`; přidružujete tabulku pravidel k příkazu `runmqdlq` přesměrováním `stdIn` z tabulky pravidel.

Chcete-li spustit obslužnou rutinu DLQ, musíte mít oprávnění k přístupu jak k samotnému DLQ, tak ke všem frontám zpráv, ke kterým se budou zprávy na DLQ předávat. Aby mohl program DLQ vkládat zprávy do front s oprávněním ID uživatele v kontextu zprávy, musíte mít také oprávnění k převzetí identity jiných uživatelů.

Další informace o příkazu `runmqdlq` naleznete v souboru [runmqdlq](#).

## Související pojmy

[Fronty nedoručených zpráv](#)

## Související úlohy

[Odstraňování problémů nedoručených zpráv](#)

### Ukázkový popisovač DLQ `amqsdlq`

Kromě obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv, vyvolané pomocí příkazu `runmqdlq`, IBM MQ poskytuje zdroj ukázkové obslužné rutiny DLQ `amqsdlq` s funkcí, která je podobná té, jakou poskytuje `runmqdlq`.

Můžete upravit parametr `amqsdlq` tak, aby poskytoval obslužnou rutinu DLQ, která splňuje vaše požadavky. Můžete se například rozhodnout, že chcete obslužnou rutinu DLQ, která může zpracovávat zprávy bez záhlaví zablokovaných písmen. (Oba výchozí obslužná rutina DLQ i ukázka, `amqsdlq`, zpracovávají pouze zprávy na DLQ, které začínají hlavičkou nedoručených zpráv, `MQDLH`. Zprávy, které nezačínají rozhraním `MQDLH`, jsou identifikovány jako chybné a zůstávají na frontě DLQ po neomezenou dobu.)

`MQ_INSTALLATION_PATH` představuje adresář vysoké úrovně, ve kterém je nainstalován produkt IBM MQ.

V produktu IBM MQ for Windows je zdroj amqsdlq zadán v adresáři:

```
MQ_INSTALLATION_PATH\tools\c\samples\d1q
```

a zkompilovaná verze se dodává v adresáři:

```
MQ_INSTALLATION_PATH\tools\c\samples\bin
```

V systémech IBM MQ for UNIX a Linux je zdroj amqsdlq zadán v adresáři:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/samp/d1q
```

a zkompilovaná verze se dodává v adresáři:

```
MQ_INSTALLATION_PATH/samp/bin
```

Produkt **amqsdlq** můžete také kompilovat v režimu klienta. Další informace najdete v tématu [Psaní procedurálních aplikací klienta](#), [Sestavování aplikací pro produkt IBM MQ MQI clients](#) a [Spouštění aplikací v prostředí IBM MQ MQI client](#).

### **Tabulka pravidel obslužné rutiny DLQ**

Tabulka pravidel obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv definuje, jak obslužná rutina DLQ zpracovává zprávy, které dorazí do fronty nedoručených zpráv.

V tabulce pravidel existují dva typy položek:

- První záznam v tabulce, který je volitelný, obsahuje *řídící data*.
- Všechny ostatní položky v tabulce jsou *pravidla* pro obslužnou rutinu DLQ, která se má sledovat. Každé pravidlo se skládá z *vzorku* (sady charakteristik zprávy), proti kterému je zpráva porovnávána, a *akce*, která má být provedena, když se zpráva na DLQ shoduje se zadaným vzorem. V tabulce pravidel musí existovat alespoň jedno pravidlo.

Každá položka v tabulce pravidel se skládá z jednoho nebo více klíčových slov.

### **Související pojmy**

[Fronty nedoručených zpráv](#)

### **Související úlohy**

[Odstraňování problémů nedoručených zpráv](#)

### *Řídící data DLQ*

Klíčová slova v položce řídící datové položky můžete zahrnout do tabulky pravidel obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv.

### **Poznámka:**

- Svislá čára (|) odděluje alternativy, pouze jedna z nich může být uvedena.
- Všechna klíčová slova jsou volitelná.

### **INPUTQ ( *QueueName* | ' ' (výchozí) )**

Název fronty DLQ, kterou chcete zpracovat:

1. Každá hodnota INPUTQ, kterou zadáte jako parametr do příkazu `runmqdlq`, potlačí všechny hodnoty INPUTQ v tabulce pravidel.
2. Pokud nezadáte hodnotu INPUTQ jako parametr příkazu `runmqdlq`, ale parametr **do** zadáte hodnotu v tabulce pravidel, bude použita hodnota INPUTQ v tabulce pravidel.
3. Není-li uveden žádný DLQ nebo uvedete INPUTQ (") v tabulce pravidel, použije se název fronty DLQ patřící ke správci front s názvem, který je zadán jako parametr příkazu `runmqdlq`.
4. Pokud jako parametr příkazu `runmqdlq` nebo jako hodnotu v tabulce pravidel nezadáte hodnotu INPUTQ, bude použita fronta DLQ patřící ke správci front uvedenému v klíčovém slově INPUTQM v tabulce pravidel.

### **INPUTQM ( *QueueManagerNázev* | ' ' (výchozí))**

Název správce front, který vlastní fronty DLQ pojmenované podle klíčového slova INPUTQM:

1. Každá hodnota INPUTQM, kterou zadáte jako parametr do příkazu `runmqdlq`, potlačí všechny hodnoty INPUTQM v tabulce pravidel.
2. Pokud jako parametr příkazu `runmqdlq` nezádáte hodnotu INPUTQM, bude použita hodnota INPUTQM v tabulce pravidel.
3. Není-li zadán správce front nebo v tabulce pravidel uvedete INPUTQM ("), použije se výchozí správce front pro danou instalaci.

### **RETRYINT ( *Interval* | 60 (výchozí))**

Interval, v sekundách, kdy má obslužná rutina DLQ znovu zpracovat zprávy na DLQ, který nemohl být zpracován při prvním pokusu, a pro které byly požadovány opakované pokusy. Ve výchozím nastavení je interval opakování 60 sekund.

### **WAIT ( YES (výchozí) | NO | *nnn* )**

Zda má obslužná rutina DLQ čekat na příchod dalších zpráv do fronty DLQ, když zjistí, že neexistují žádné další zprávy, které by mohl zpracovat.

#### **YES**

Obslužná rutina DLQ čeká nekonečně dlouhou dobu.

#### **NO**

Obslužná rutina DLQ končí, když zjistí, že fronta DLQ je buď prázdná, nebo neobsahuje žádné zprávy, které by mohl zpracovat.

#### ***nnn***

Obslužná rutina fronty DLQ čeká po *nnn* sekund, než se nová práce objeví před ukončením, poté, co zjistí, že je fronta prázdná nebo neobsahuje žádné zprávy, které by mohl zpracovat.

Uvedte WAIT (YES) pro zaneprázdněné fronty DLQ a WAIT (NO) nebo WAIT (*nnn*) pro fronty DLQ, které mají nízkou úroveň aktivity. Je-li obslužná rutina DLQ povolena pro ukončení, vyvolejte ji znovu s použitím spouštěče. Další informace o spouštění naleznete v tématu [Spuštění aplikací produktu IBM MQ pomocí spouštěčů](#).

Alternativou k zahrnutí řídicích dat do tabulky pravidel je dodat názvy fronty nedoručených zpráv a příslušného správce front jako vstupní parametry příkazu `runmqdlq`. Uvedete-li hodnotu v tabulce pravidel i jako vstup do příkazu `runmqdlq`, bude mít přednost hodnota zadaná v příkazu `runmqdlq`.

Pokud zahrnete do tabulky pravidel záznam řídicích dat, musí se jednat o **první** položku v tabulce.

### *Pravidla DLQ (vzory a akce)*

Popis klíčových slov odpovídajících vzoru (ty, proti nimž jsou porovnávány zprávy ve frontě nedoručených zpráv), a klíčová slova akce (ta, která určují, jak má obslužná rutina DLQ zpracovat odpovídající zprávu). K dispozici je také ukázkové pravidlo.

## **Klíčová slova pattern-matching**

Klíčová slova pattern-matching, která slouží k určení hodnot, se kterými se budou zprávy shodovat se zprávami v DLQ, jsou následující. (Všechna klíčová slova odpovídající vzoru jsou volitelná):

### **APPLIDAT ( *ApplIdentityData* | \* (výchozí))**

Hodnota *ApplIdentityData* uvedená v deskriptoru zpráv MQMD pro zprávu na DLQ.

### **APPLNAME ( *PutApplName* | \* (výchozí))**

Název aplikace, která vydala volání MQPUT nebo MQPUT1, jak je uvedeno v poli *PutApplName* deskriptoru zpráv, MQMD, zprávy na DLQ.

### **APPLTYPE ( *PutApplType* | \* (výchozí))**

Hodnota *PutApplType*, uvedená v deskriptoru zpráv MQMD, zprávy na DLQ.

### **DESTQ ( *QueueName* | \* (výchozí))**

Název fronty zpráv, pro kterou je zpráva určena.

**DESTQM ( QueueManagerName|\* (výchozí))**

Název správce fronty zpráv, pro který je zpráva určena.

**FEEDBACK ( Zpětná vazba|\* (výchozí))**

Je-li hodnota *MsgType* MQFB\_REPORT, popisuje *Váš názor* povahu sestavy.

Symbolické názvy můžete používat. Například můžete použít symbolický název MQFB\_COA k identifikaci těchto zpráv na frontě nedoručených zpráv, které potřebují potvrzení o svém příchodu do cílových front.

**FORMAT ( Formát|\* (výchozí))**

Název, který odesílatel zprávy používá k popisu formátu dat zprávy.

**MSGTYPE ( MsgType|\* (výchozí))**

Typ zprávy na DLQ.

Symbolické názvy můžete používat. Například můžete použít symbolický název MQMT\_REQUEST k identifikaci těch zpráv na DLQ, které potřebují odpovědi.

**PERSIST ( Perzistence|\* (výchozí))**

Hodnota perzistence zprávy. (Trvalost zprávy určuje, zda přežije restarty správce front.)

Symbolické názvy můžete používat. Například můžete použít symbolický název MQPER\_PERSISTENT k identifikaci zpráv na DLQ, které jsou trvalé.

**REASON ( ReasonCode|\* (výchozí))**

Kód příčiny, který popisuje, proč byla zpráva vložena do fronty DLQ.

Symbolické názvy můžete používat. Například můžete použít symbolický název MQRC\_Q\_FULL k identifikaci těch zpráv umístěných na DLQ, protože jejich cílové fronty byly plné.

**REPLYQ ( QueueName|\* (výchozí))**

Název fronty pro odpověď určený v deskriptoru zprávy MQMD, zprávy v protokolu DLQ.

**REPLYQM ( QueueManagerName|\* (výchozí))**

Název správce front pro frontu odpovědí, určený v deskriptoru zpráv MQMD, zprávy v protokolu DLQ.

**USERID ( UserIdentifier|\* (výchozí))**

ID uživatele, který vytvořil zprávu na DLQ, jak je uvedeno v deskriptoru zpráv, MQMD, zprávy na DLQ.

**Klíčová slova akce**

Klíčová slova akcí, která se používá k popisu, jak se má zpracovat odpovídající zpráva, jsou následující:

**AKCE (DISCARD|IGNORE|RETRY|FWD)**

Akce, která má být provedena pro každou zprávu na DLQ, která odpovídá vzoru definovanému v tomto pravidle.

**Zahodit**

Vymažte zprávu z DLQ.

**IGNORE**

Nechte zprávu na DLQ.

**RETRY**

Pokud se první pokus o vložení zprávy do cílové fronty nezdaří, zkuste to znovu. Klíčové slovo RETRY nastaví počet pokusů provedených k implementaci akce. Klíčové slovo RETRYINT řídících dat řídí interval mezi pokusy.

**VPŘED**

Přeposlat zprávu do fronty uvedené v klíčovém slově FWDQ.

Je třeba určit klíčové slovo ACTION.

**FWDQ ( QueueName| & DESTQ | & REPLYQ)**

Název fronty zpráv, do které má být postoupána zpráva, když je požadována akce ACTION (FWD).

**QueueName**

Název fronty zpráv. FWDQ (") není platný.

**& DESTQ**

Do pole *DestQName* ve struktuře MQDLH použijte název fronty.

**& REPLYQ**

Zadejte název fronty z pole *ReplyToQ* v deskriptoru zpráv, MQMD.

Chcete-li se vyvarovat chybových zpráv, když pravidlo uvádějící FWDQ (& REPLYQ) odpovídá zprávě s prázdným polem *ReplyToQ* , uveďte REPLYQ (? \*) ve vzoru zprávy.

**FWDQM ( *QueueManagerName* | & DESTQM | & REPLYQM | ' ' (výchozí))**

Správce front pro frontu, do níž má být odeslána zpráva.

***QueueManagerName***

Název správce front pro frontu, do níž má být přesměrována zpráva, když je požadována akce ACTION (FWD).

**& DESTQM**

Název správce front v poli MQDLH se nachází v poli *Název správce frontDestQMgr* .

**& REPLYQM**

Odeberte název správce front z pole *ReplyToQMgr* v deskriptoru zpráv, MQMD.

''

FWDQM (''), což je výchozí hodnota, identifikuje lokálního správce front.

**HEADER ( YES (výchozí) |NO)**

Zda by měl příkaz MQDLH zůstat na zprávě, pro kterou je požadována akce ACTION (FWD). Ve výchozím nastavení zůstává MQDLH na zprávě. Klíčové slovo HEADER není platné pro akce jiné než FWD.

**PUTAUT ( DEF (výchozí) |CTX)**

Oprávnění, které má být programem DLQ uvedena do zpráv:

**DEF**

Vložte zprávy s oprávněním samotné obslužné rutiny DLQ.

**CTX**

Vložte zprávy s oprávněním ID uživatele do kontextu zprávy. Zadáte-li PUTAUT (CTX), musíte mít autorizaci k převzetí identity jiných uživatelů.

**RETRY ( *RetryCount*|1 (výchozí))**

Počet pokusů akce v rozsahu 1-999 999 999 k provedení akce (v intervalu uvedeném v klíčovém slově RETRYINT řídicích dat). Počet pokusů učiněných manipulátorem DLQ při implementaci jakéhokoli konkrétního pravidla je specifický pro aktuální instanci obslužné rutiny DLQ; tento počet nebude trvat po restartu. Je-li obslužná rutina DLQ restartována, počet pokusů provedených k použití pravidla je resetován na nulu.

**Ukázkové pravidlo**

Zde je příklad pravidla z tabulky pravidel pro obslužné rutiny DLQ:

```
PERSIST(MQPER_PERSISTENT) REASON (MQRC_PUT_INHIBITED) +
ACTION (RETRY) RETRY (3)
```

Toto pravidlo dává obslužnému programu DLQ pokyn k provedení tří pokusů doručit do cílové fronty trvalou zprávu, která byla vložena do fronty DLQ, protože byla zablokována akce MQPUT a MQPUT1 .

Všechna klíčová slova, která můžete použít na pravidle, jsou popsána ve zbývající části této sekce. Všimněte si následujícího:

- Je-li nějaká hodnota klíčové slovo, je podtržena výchozí hodnota klíčového slova. Pro většinu klíčových slov je výchozí hodnota \* (hvězdička), která odpovídá libovolné hodnotě.
- Svislá čára (|) odděluje alternativy, pouze jedna z nich může být uvedena.
- Všechna klíčová slova kromě ACTION jsou volitelná.

### Konvence tabulky pravidel DLQ

Syntaxe, struktura a obsah tabulky pravidel pro obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv musí odpovídat těmto konvencím.

Tabulka pravidel musí dodržovat následující konvence:

- Tabulka pravidel musí obsahovat alespoň jedno pravidlo.
- Klíčová slova se mohou vyskytnout v libovolném pořadí.
- Klíčové slovo může být zahrnuto pouze jednou v jakémkoli pravidle.
- Klíčová slova nerozlišují velká a malá písmena.
- Klíčové slovo a jeho hodnota parametru musí být odděleny od jiných klíčových slov alespoň jednou mezerou nebo čárkou.
- Na začátku nebo na konci pravidla může být libovolný počet mezer a mezi klíčovými slovy, interpunkčním znaménkem a hodnotami.
- Každé pravidlo musí začínat na novém řádku.
- V systémech Windows musí poslední pravidlo v tabulce končit znakem znaku návrat na začátek řádku/LF. Toho můžete dosáhnout tím, že zajistíte, že stisknete klávesu Enter na konci pravidla, takže poslední řádek tabulky je prázdný řádek.
- Z důvodů přenositelnosti nesmí být významná délka řádku větší než 72 znaků.
- Znak plus (+) použijte jako poslední neprázdný znak na řádku, abyste indikovali, že pravidlo pokračuje od prvního nemezerových znaků na dalším řádku. Znak minus (-) použijte jako poslední neprázdný znak na řádku, abyste indikovali, že pravidlo bude pokračovat od začátku dalšího řádku. V klíčových slovech a parametrech se mohou vyskytnout následující znaky.

Příklad:

```
APPLNAME(' ABC+  
D')
```

má za následek "ABCD" a

```
APPLNAME(' ABC-  
D')
```

bude mít za následek ' ABC D'.

- Řádky s komentářem, které začínají hvězdičkou (\*), se mohou vyskytovat kdekoli v tabulce pravidel.
- Prázdné řádky se ignorují.
- Každá položka v tabulce pravidel obslužných rutin DLQ obsahuje jedno nebo více klíčových slov a jejich přidružených parametrů. Parametry musí dodržovat následující pravidla syntaxe:
  - Každá hodnota parametru musí obsahovat alespoň jeden významný znak. Vymezení jednoduchých uvozovek v hodnotách, které jsou uzavřeny v uvozovkách, se nepovažují za významné. Tyto parametry jsou například platné:

FORMAT(' ABC ')	3 významné znaky
FORMAT(ABC)	3 významné znaky
FORMAT(' A ')	1 významný znak
FORMAT(A)	1 významný znak
FORMAT(' ')	1 významný znak

Tyto parametry jsou neplatné, protože neobsahují žádné významné znaky:

```
FORMAT(' ')
```



FORMAT ( )

FORMAT ( )

FORMAT

- Jsou podporovány zástupné znaky. Otazník (?) můžete použít místo libovolného jediného znaku kromě koncové mezery; můžete použít hvězdičku (\*) místo nula nebo více sousedních znaků. Hvězdička (\*) a otazník (?) jsou **vždy** interpretovány jako zástupné znaky v hodnotách parametru.
- Zástupné znaky nelze zahrnout do parametrů těchto klíčových slov: ACTION, HEADER, RETRY, FWDQ, FWDQM a PUTAUT.
- Koncové mezery v hodnotách parametrů a v odpovídajících polích ve zprávě na DLQ nejsou významné, když se používají zástupné znaky. Avšak úvodní a vložené mezery v řetězcích, které jsou uzavřeny v jednoduchých uvozovkách, jsou významné pro shodu se zástupnými znaky.
- Numerické parametry nemohou obsahovat zástupný znak otazník (?). Můžete použít hvězdičku (\*) místo celého číselného parametru, ale ne jako část numerického parametru. Jedná se například o platné číselné parametry:

MSGTYPE (2)	Způsobilé jsou pouze zprávy odpovědi
MSGTYPE (*)	Jakýkoli typ zprávy je vhodný
MSGTYPE ('*')	Jakýkoli typ zprávy je vhodný

Avšak MSGTYPE ('2\*') není platné, protože obsahuje hvězdičku (\*) jako část numerického parametru.

- Numerické parametry musí být v rozsahu 0-999 999 999. Je-li hodnota parametru v tomto rozsahu, je přijata, i když momentálně není platná v poli, ke kterému se klíčové slovo vztahuje. Pro číselné parametry můžete použít symbolické názvy.
- Je-li řetězcová hodnota kratší než pole v MQDLH nebo MQMD, ke kterému se klíčové slovo vztahuje, hodnota je vyplněna mezerami do délky pole. Je-li hodnota, kromě hvězdiček, delší než hodnota pole, je diagnostikována chyba. Například, jsou to všechny platné hodnoty řetězce pro 8znakové pole:

'ABCDEFGH'	8 znaků
'A*C*E*G*I'	5 znaků bez hvězdiček
'*A*C*E*G*I*K*M*O*'	8 znaků bez hvězdiček

- Uzavřete řetězce, které obsahují mezery, malé znaky nebo speciální znaky jiné než tečka (.), lomítko (?), podtržítka (\_) a znak procenta (%) v jednoduchých uvozovkách. Znaky malých písmen, které nejsou uzavřeny v jednoduchých uvozovkách, jsou složeny na velká písmena. Pokud řetězec obsahuje uvozovku, použijte dvě jednoduché uvozovky k označení začátku i konce cenové nabídky. Při výpočtu délky řetězce se každý výskyt dvojité uvozovky považuje za jediný znak.

### **Jak se zpracovává tabulka pravidel DLQ**

Obslužná rutina fronty nedoručených zpráv prohledá tabulku pravidel a hledá pravidlo, kde se vzorek shoduje se zprávou na DLQ.

Vyhledávání začne s prvním pravidlem v tabulce a pokračuje se sekvenčně přes tabulku. Když obslužná rutina DLQ najde pravidlo s odpovídajícím vzorem, převezme akci z tohoto pravidla. Obslužná rutina DLQ zvýší počet opakovaných pokusů pro pravidlo o 1 pokaždé, když použije toto pravidlo. Pokud se první pokus nezdaří, pokusí se obslužná rutina DLQ znovu zkusit, dokud se počet pokusů neshoduje s číslem uvedeným v klíčovém slově RETRY. Selže-li všechny pokusy, obslužná rutina DLQ vyhledá další porovnávací pravidlo v tabulce.

Tento proces se opakuje pro následná odpovídající pravidla, dokud nebude akce úspěšná. Když se každé vyhovující pravidlo pokusilo o počet pokusů, které byly uvedeny u klíčového slova RETRY, a všechny pokusy se nezdařily, předpokládá se ACTION (IGNORE). AKCE (IGNORE) se také předpokládá, pokud není nalezeno žádné vyhovující pravidlo.

## Poznámka:

1. Odpovídající vzory pravidel se hledají pouze pro zprávy na DLQ, které začínají na MQDLH. Zprávy, které nezačínají na MQDLH, jsou vykazovány pravidelně jako chybné a zůstávají na frontě DLQ po neomezenou dobu.
2. Všechna klíčová slova vzoru mohou být povolena jako výchozí, taková, že se pravidlo může skládat pouze z akce. Všimněte si však, že tato pravidla jsou použita pouze pro všechny zprávy ve frontě, které mají příkazy MQDLHs a které dosud nebyly zpracovány v souladu s ostatními pravidly v tabulce.
3. Tabulka pravidel se ověřuje, když se spustí obslužná rutina DLQ, a chyby jsou v této době označeny příznakem. Tabulka pravidel můžete kdykoli změnit, ale tyto změny se neprojeví, dokud se nerestartuje obslužná rutina DLQ.
4. Obslužná rutina DLQ nemění obsah zpráv, MQDLH ani deskriptor zprávy. Obslužná rutina DLQ vždy vloží zprávy do jiných front s volbou zprávy MQPMO\_PASS\_ALL\_CONTEXT.
5. Následné chyby syntaxe v tabulce pravidel nemusí být rozpoznány, protože tabulka pravidel je navržena tak, aby eliminovala generování opakovaných chyb během ověření platnosti.
6. Obslužná rutina DLQ otevře volbu DLQ s volbou MQOO\_INPUT\_AS\_Q\_DEF.
7. Několik instancí obslužné rutiny DLQ může běžet souběžně proti stejné frontě, a to pomocí stejné tabulky pravidel. Je však spíše obvyklé, že existuje vztah typu jeden-na-jeden mezi DLQ a ovladačem DLQ.

## Související pojmy

[Fronty nedoručených zpráv](#)

## Související úlohy

[Odstraňování problémů nedoručených zpráv](#)

*Zajištění toho, aby byly zpracovány všechny zprávy DLQ*

Obslužná rutina fronty nedoručených zpráv uchovává záznam všech zpráv v protokolu DLQ, které byly zobrazeny, ale nebyly odebrány.

Pokud použijete obslužnou rutinu DLQ jako filtr pro extrakci malé podmnožiny zpráv z DLQ, obslužná rutina DLQ stále musí uchovat záznam těchto zpráv na DLQ, který nezpracoval. Obslužná rutina DLQ také nemůže zaručit, že budou zobrazeny nové zprávy přicházející do fronty DLQ, a to i v případě, že je fronta DLQ definovaná jako FIFO (first-in-first-out). Není-li fronta prázdná, je fronta DLQ pravidelně přeskenována, aby kontrolovala všechny zprávy.

Z těchto důvodů se snažte zajistit, aby program DLQ obsahoval co nejméně zpráv; pokud zprávy, které nelze vyřadit nebo předány jiným frontám (z jakéhokoli důvodu), se mohou hromadit ve frontě, vytížení obslužné rutiny DLQ se zvýší a samotný DLQ se může zaplnit.

Můžete přijmout specifická opatření, která umožní programu DLQ prázdné fronty DLQ. Zkuste například použít volbu ACTION (IGNORE), která ponechá zprávy na DLQ zprávy. (Nezapomeňte, že hodnota ACTION (IGNORE) se předpokládá u zpráv, které nejsou explicitně adresovány jinými pravidly v tabulce.) Místo toho pro tyto zprávy, které byste jinak ignorovali, použijte akci, která přesune zprávy do jiné fronty. Příklad:

```
ACTION (FWD) FWDQ (IGNORED.DEAD.QUEUE) HEADER (YES)
```

Podobně platí, že poslední pravidlo v tabulce bude catchAll ke zpracování zpráv, které nebyly adresovány dřívějšími pravidly v tabulce. Konečné pravidlo v tabulce může být například něco podobného:

```
ACTION (FWD) FWDQ (REALLY.DEAD.QUEUE) HEADER (YES)
```

To předává zprávy, které spadají do konečného pravidla v tabulce do fronty REALLY.DEAD.QUEUE, kde je lze zpracovat ručně. Pokud takové pravidlo nemáte, zprávy pravděpodobně zůstanou na frontě DLQ po neomezenou dobu.

## Příklad tabulky pravidel obslužných rutin DLQ

Příklad tabulky pravidel pro frontu nedoručených zpráv pro příkaz `runmqdlq` obsahující jedinou položku řídicího prvku-data a několik pravidel.

```
*****
*   An example rules table for the runmqdlq command   *
*****
* Control data entry
* -----
* If no queue manager name is supplied as an explicit parameter to
* runmqdlq, use the default queue manager for the machine.
* If no queue name is supplied as an explicit parameter to runmqdlq,
* use the DLQ defined for the local queue manager.
*
inputqm(' ') inputq(' ')

* Rules
* -----
* We include rules with ACTION (RETRY) first to try to
* deliver the message to the intended destination.
* If a message is placed on the DLQ because its destination
* queue is full, attempt to forward the message to its
* destination queue. Make 5 attempts at approximately
* 60-second intervals (the default value for RETRYINT).

REASON(MQRC_Q_FULL) ACTION(RETRY) RETRY(5)

* If a message is placed on the DLQ because of a put inhibited
* condition, attempt to forward the message to its
* destination queue. Make 5 attempts at approximately
* 60-second intervals (the default value for RETRYINT).

REASON(MQRC_PUT_INHIBITED) ACTION(RETRY) RETRY(5)

* The AAAA corporation are always sending messages with incorrect
* addresses. When we find a request from the AAAA corporation,
* we return it to the DLQ (DEADQ) of the reply-to queue manager
* (&REPLYQM).
* The AAAA DLQ handler attempts to redirect the message.

MSGTYPE(MQMT_REQUEST) REPLYQM(AAAA.*) +
ACTION(FWD) FWDQ(DEADQ) FWDQM(&REPLYQM)

* The BBBB corporation never do things by half measures. If
* the queue manager BBBB.1 is unavailable, try to
* send the message to BBBB.2

DESTQM(bbbb.1) +
action(fwd) fwdq(&DESTQ) fwdqm(bbbb.2) header(no)

* The CCCC corporation considers itself very security
* conscious, and believes that none of its messages
* will ever end up on one of our DLQs.
* Whenever we see a message from a CCCC queue manager on our
* DLQ, we send it to a special destination in the CCCC organization
* where the problem is investigated.

REPLYQM(CCCC.*) +
ACTION(FWD) FWDQ(ALARM) FWDQM(CCCC.SYSTEM)
```

```
* Messages that are not persistent run the risk of being
* lost when a queue manager terminates. If an application
* is sending nonpersistent messages, it should be able
* to cope with the message being lost, so we can afford to
* discard the message. PERSIST(MQPER_NOT_PERSISTENT) ACTION(DISCARD)
* For performance and efficiency reasons, we like to keep
* the number of messages on the DLQ small.
* If we receive a message that has not been processed by
* an earlier rule in the table, we assume that it
* requires manual intervention to resolve the problem.
* Some problems are best solved at the node where the
* problem was detected, and others are best solved where
* the message originated. We don't have the message origin,
* but we can use the REPLYQM to identify a node that has
* some interest in this message.
* Attempt to put the message onto a manual intervention
* queue at the appropriate node. If this fails,
```

```
* put the message on the manual intervention queue at
* this node.

REPLYQM('?*') +
ACTION(FWD) FWDQ(DEADQ.MANUAL.INTERVENTION) FWDQM(&REPLYQM)

ACTION(FWD) FWDQ(DEADQ.MANUAL.INTERVENTION)
```

### **Související pojmy**

[Fronty nedoručených zpráv](#)

### **Související úlohy**

[Odstraňování problémů nedoručených zpráv](#)

### **Související odkazy**

[runmqdlq \(spuštění obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv\)](#)

## **Práce s administrativními tématy**

Spravujete-li administrativní témata, použijte příkazy MQSC.

Podrobné informace o těchto příkazech najdete v tématu [Příkazy MQSC](#).

### **Související pojmy**

[Objekty administrativního tématu](#)

[“Definování administrativního tématu” na stránce 180](#)

Použijte příkaz MQSC **DEFINE TOPIC** k vytvoření administrativního tématu. Při definování administrativního tématu můžete volitelně nastavit každý atribut tématu.

[“Zobrazení atributů objektu administrativního tématu” na stránce 181](#)

Chcete-li zobrazit objekt administrativního tématu, použijte příkaz MQSC **DISPLAY TOPIC**.

[“Změna atributů administrativního tématu” na stránce 181](#)

Atributy témat můžete změnit dvěma způsoby pomocí příkazu **ALTER TOPIC** nebo příkazu **DEFINE TOPIC** s atributem **REPLACE**.

[“Kopírování definice administrativního tématu” na stránce 182](#)

Definici tématu můžete kopírovat s použitím atributu **LIKE** v příkazu **DEFINE**.

[“Odstranění definice administrativního tématu” na stránce 182](#)

K odstranění administrativního tématu můžete použít příkaz MQSC **DELETE TOPIC**.

## **Definování administrativního tématu**

Použijte příkaz MQSC **DEFINE TOPIC** k vytvoření administrativního tématu. Při definování administrativního tématu můžete volitelně nastavit každý atribut tématu.

Jakýkoli atribut tématu, který není explicitně nastaven, je zděněn z výchozího administrativního tématu **SYSTEM.DEFAULT.TOPIC**, který byl vytvořen při instalaci instalace systému.

Například, příkaz **DEFINE TOPIC**, který následuje, definuje téma s názvem **ORANGE.TOPIC** s těmito charakteristikami:

- Interpretuje řetězec tématu **ORANGE**. Informace o tom, jak lze používat řetězce témat, najdete v tématu [Kombinování řetězců témat](#).
- Jakýkoli atribut, který je nastaven na **ASPARENT**, používá atribut tak, jak je definován nadřazeným tématem tohoto tématu. Tato akce se opakuje stromem témat, pokud jde o kořenové téma, **SYSTEM.BASE.TOPIC** je nalezeno. Další informace najdete v tématu [Stromy témat](#).

```
DEFINE TOPIC (ORANGE.TOPIC) +
TOPICSTR (ORANGE) +
DEFPRTY(ASPARENT) +
NPMSGDLV(ASPARENT)
```

### **Poznámka:**

- S výjimkou hodnoty řetězce tématu jsou všechny zobrazené hodnoty atributů výchozími hodnotami. Zobrazují se zde pouze jako ilustrace. Můžete je vynechat, pokud jste si jisti, že výchozí hodnoty jsou to, co chcete nebo které jste nezměnili. Další informace najdete v tématu [“Zobrazení atributů objektu administrativního tématu”](#) na stránce 181.
- Pokud již máte administrativní téma na stejném správcí front s názvem ORANGE.TOPIC, tento příkaz selže. Použijte atribut REPLACE, chcete-li přepsat existující definici tématu, ale také se podívejte na téma [“Změna atributů administrativního tématu”](#) na stránce 181.

## Související odkazy

[DEFINOVAT TÉMA](#)

## Zobrazení atributů objektu administrativního tématu

Chcete-li zobrazit objekt administrativního tématu, použijte příkaz MQSC **DISPLAY TOPIC** .

Chcete-li zobrazit všechna témata, použijte:

```
DISPLAY TOPIC(ORANGE.TOPIC)
```

Můžete selektivně zobrazit atributy tak, že je jednotlivě uvedete spolu s příkazem **DISPLAY TOPIC** .

Příklad:

```
DISPLAY TOPIC(ORANGE.TOPIC) +
TOPICSTR +
DEFPRTY +
NPMSGDLV
```

Tento příkaz zobrazí tři uvedené atributy, jak je uvedeno:

```
AMQ8633: Display topic details.
TOPIC(ORANGE.TOPIC)
TOPICSTR(ORANGE)
NPMSGDLV(ASPARENT)
TYPE(LOCAL)
DEFPRTY(ASPARENT)
```

Chcete-li zobrazit hodnoty ASPARENT tak, jak jsou používány v době běhu programu, použijte příkaz **DISPLAY TPSTATUS** . Např. použijte:

```
DISPLAY TPSTATUS(ORANGE) DEFPRTY NPMSGDLV
```

Příkaz zobrazí následující podrobnosti:

```
AMQ8754: Display topic status details.
TOPICSTR(ORANGE)
NPMSGDLV(ALLAVAIL)
DEFPRTY(0)
```

Definujete-li administrativní téma, vezme všechny atributy, které explicitně nezadáte, explicitně z výchozího administrativního tématu, které se nazývá SYSTEM.DEFAULT.TOPIC. Chcete-li zjistit, jaké jsou tyto výchozí atributy, použijte následující příkaz:

```
DISPLAY TOPIC (SYSTEM.DEFAULT.TOPIC)
```

## Související odkazy

[ZOBRAZIT TÉMA](#)

[ZOBRAZIT STAV TPSTATUS](#)

## Změna atributů administrativního tématu

Atributy témat můžete změnit dvěma způsoby pomocí příkazu **ALTER TOPIC** nebo příkazu **DEFINE TOPIC** s atributem **REPLACE** .

Chcete-li například změnit výchozí prioritu zpráv doručených na téma s názvem ORANGE.TOPIC, aby bylo 5, použijte jeden z následujících příkazů.

- Pomocí příkazu **ALTER** :

```
ALTER TOPIC(ORANGE.TOPIC) DEFPRTY(5)
```

Tento příkaz mění jeden atribut, který má výchozí prioritu zprávy doručené na toto téma do 5; všechny ostatní atributy zůstanou stejné.

- Pomocí příkazu **DEFINE** :

```
DEFINE TOPIC(ORANGE.TOPIC) DEFPRTY(5) REPLACE
```

Tento příkaz změní výchozí prioritu zpráv doručených do tohoto tématu. Všechny ostatní atributy mají své výchozí hodnoty.

Změníte-li prioritu zpráv odeslaných do tohoto tématu, nebudou ovlivněny existující zprávy. Jakákoli nová zpráva však použije uvedenou prioritu, pokud ji nezajišťuje publikující aplikace.

### Související odkazy

[ALTER TOPIC](#)

[ZOBRAZIT TÉMA](#)

## Kopírování definice administrativního tématu

Definici tématu můžete kopírovat s použitím atributu LIKE v příkazu **DEFINE** .

Příklad:

```
DEFINE TOPIC (MAGENTA.TOPIC) +  
LIKE (ORANGE.TOPIC)
```

Tento příkaz vytvoří téma MAGENTA.TOPIC, se stejnými atributy jako původní téma, ORANGE.TOPIC, spíše než výchozí administrativní téma systému. Zadejte název tématu, které má být zkopírováno přesně tak, jak bylo zadáno při vytváření tématu. Pokud název obsahuje malá písmena, uzavřete název do jednoduchých uvozovek.

Tento formát příkazu **DEFINE** můžete také použít ke kopírování definice tématu, ale provést změny v attributech původní definice. Příklad:

```
DEFINE TOPIC(BLUE.TOPIC) +  
TOPICSTR(BLUE) +  
LIKE(ORANGE.TOPIC)
```

Také můžete kopírovat atributy tématu BLUE.TOPIC na téma GREEN.TOPIC a zadejte, že když nemohou být publikace doručeny do jejich správné fronty odběratele, nebudou umístěny do fronty nedoručených zpráv. Příklad:

```
DEFINE TOPIC(GREEN.TOPIC) +  
TOPICSTR(GREEN) +  
LIKE(BLUE.TOPIC) +  
USEDLQ(NO)
```

### Související odkazy

[DEFINOVAT TÉMA](#)

## Odstranění definice administrativního tématu

K odstranění administrativního tématu můžete použít příkaz MQSC **DELETE TOPIC** .

Příklad:

DELETE TOPIC(ORANGE.TOPIC)

Aplikace již nebudou moci otevřít téma pro publikování nebo vytvořit nové odběry s použitím názvu objektu, ORANGE.TOPIC. Publikování aplikací, které mají otevřeno téma, je schopno pokračovat v publikování vyřešeného řetězce tématu. Všechny odběry, které již byly v tomto tématu provedeny, budou nadále přijímat publikování po odstranění tématu.

Aplikace, které se na tento objekt tématu neodkazují, ale používají interpretovaný řetězec tématu, který tento objekt tématu představoval, 'ORANGE' v tomto příkladu pokračuje v práci. V takovém případě dědí vlastnosti z objektu tématu ve stromu témat. Další informace najdete v tématu [Stromy témat](#).

### Související odkazy

[Odstranit téma](#)

## Práce s odběry

Správa odběrů pomocí příkazů MQSC.

Odběry mohou být jedním ze tří typů, definovaných v atributu **SUBTYPE** :

### ADMIN

Administrativně definovaný uživatelem.

### PROXY

Interně vytvořený odběr pro směrování publikací mezi správci front.

### Rozhraní API

Vytvořeno programově, například pomocí volání MQSUB MQI.

Podrobné informace o těchto příkazech najdete v tématu [Příkazy MQSC](#) .

### Související pojmy

[“Definování administrativního odběru” na stránce 183](#)

Použijte příkaz MQSC **DEFINE SUB** k vytvoření administrativního odběru. Můžete také použít výchozí definici definovanou ve výchozí lokální definici odběru. Nebo můžete upravit charakteristiky odběru z výchozích lokálních odběrů, SYSTEM.DEFAULT.SUB , která byla vytvořena při instalaci systému.

[“Zobrazení atributů odběrů” na stránce 184](#)

Pomocí příkazu **DISPLAY SUB** lze zobrazit konfigurované atributy všech odběrů známých správci front.

[“Změna atributů lokálního odběru” na stránce 185](#)

Atributy odběru můžete změnit dvěma způsoby pomocí příkazu **ALTER SUB** nebo příkazu **DEFINE SUB** s atributem **REPLACE** .

[“Kopírování definice lokálního odběru” na stránce 186](#)

Definici odběru můžete kopírovat pomocí atributu **LIKE** u příkazu **DEFINE** .

[“Odstranění lokálního odběru” na stránce 186](#)

Chcete-li odstranit lokální odběr, můžete použít příkaz MQSC **DELETE SUB** .

## Definování administrativního odběru

Použijte příkaz MQSC **DEFINE SUB** k vytvoření administrativního odběru. Můžete také použít výchozí definici definovanou ve výchozí lokální definici odběru. Nebo můžete upravit charakteristiky odběru z výchozích lokálních odběrů, SYSTEM.DEFAULT.SUB , která byla vytvořena při instalaci systému.

Například příkaz **DEFINE SUB** , který následuje, definuje odběr s názvem ORANGE s těmito charakteristikami:

- Trvalý odběr, což znamená, že přetrvává po restartování správce front s neomezeným vypršením platnosti.
- Obdrží publikace vytvořené v řetězci tématu ORANGE s prioritami zpráv nastaveným publikujícími aplikacemi.

- Publikace doručené pro tento odběr se odesílají do lokální fronty SUBQ, tato fronta musí být definována před definicí odběru.

```
DEFINE SUB (ORANGE) +
TOPICSTR (ORANGE) +
DESTCLAS (PROVIDED) +
DEST (SUBQ) +
EXPIRY (UNLIMITED) +
PUBPRTY (AS PUB)
```

#### Poznámka:

- Název odběru a názvu řetězce tématu se nemusí shodovat.
- S výjimkou hodnot cíle a řetězce témat jsou všechny zobrazené hodnoty atributů výchozími hodnotami. Zobrazují se zde pouze jako ilustrace. Můžete je vynechat, pokud jste si jisti, že výchozí hodnoty jsou to, co chcete nebo které jste nezměnili. Další informace najdete v tématu [“Zobrazení atributů odběrů” na stránce 184.](#)
- Pokud již máte lokální odběr u stejného správce front s názvem ORANGE, tento příkaz selže. Použijte atribut **REPLACE** , chcete-li přepsat existující definici fronty, ale prohlédněte si také [“Změna atributů lokálního odběru” na stránce 185.](#)
- Pokud fronta SUBQ neexistuje, tento příkaz selže.

#### Související odkazy

[DEFINE SUB](#)

### Zobrazení atributů odběrů

Pomocí příkazu **DISPLAY SUB** lze zobrazit konfigurované atributy všech odběrů známých správcí front.

Např. použijte:

```
DISPLAY SUB(ORANGE)
```

Můžete selektivně zobrazovat atributy tak, že je určíte jednotlivě. Příklad:

```
DISPLAY SUB(ORANGE) +
SUBID +
TOPICSTR +
DURABLE
```

Tento příkaz zobrazí tři uvedené atributy, jak je uvedeno:

```
AMQ8096: IBM MQ subscription inquired.
SUBID(414D51204141412020202020202020EE921E4E20002A03)
SUB(ORANGE)                                         TOPICSTR(ORANGE)
DURABLE(YES)
```

TOPICSTR je vyřešený řetězec tématu, na kterém je tento odběratel v provozu. Je-li definován odběr pro použití objektu tématu, bude řetězec tématu z tohoto objektu použit jako předpona k řetězci tématu poskytovaného při vytváření odběru. SUBID je jedinečný identifikátor přiřazený správcem front při vytvoření odběru. Toto je užitečný atribut, který se má zobrazit, protože některé názvy odběrů mohou být dlouhé nebo v různých znakových sadách, pro které by se mohlo stát nepraktickým.

Alternativní metodou pro zobrazení odběrů je použití ID SUBID:

```
DISPLAY SUB +
SUBID(414D512041414120202020202020EE921E4E20002A03) +
TOPICSTR +
DURABLE
```

Tento příkaz vydá stejný výstup jako předtím:



```
AMQ8096: IBM MQ subscription inquired.  
SUBID(414D51204141412020202020202020EE921E4E20002A03)  
SUB(ORANGE)  
DURABLE(YES)
```

TOPICSTR(ORANGE)

Proxy odběry na správci front se při výchozím nastavení nezobrazují. Chcete-li je zobrazit, zadejte **SUBTYPE** PROXY nebo ALL.

Příkaz `DISPLAY SBSTATUS` můžete použít k zobrazení atributů běhového prostředí. Použijte například příkaz:

```
DISPLAY SBSTATUS(ORANGE) NUMMSGs
```

Zobrazí se následující výstup:

```
AMQ8099: IBM MQ subscription status inquired.  
SUB(ORANGE)  
SUBID(414D51204141412020202020202020EE921E4E20002A03)  
NUMMSGs(0)
```

Definujete-li administrativní odběr, vezme se v něm všechny atributy, které explicitně neurčujete z výchozího odběru, který se nazývá `SYSTEM.DEFAULT.SUB`. Chcete-li zjistit, jaké jsou tyto výchozí atributy, použijte následující příkaz:

```
DISPLAY SUB (SYSTEM.DEFAULT.SUB)
```

## Související odkazy

[ZOBRAZIT POD](#)

## Změna atributů lokálního odběru

Atributy odběru můžete změnit dvěma způsoby pomocí příkazu **ALTER SUB** nebo příkazu **DEFINE SUB** s atributem **REPLACE**.

Chcete-li například změnit prioritu zpráv doručených na odběr s názvem ORANGE na hodnotu 5, použijte některý z následujících příkazů:

- Pomocí příkazu **ALTER** :

```
ALTER SUB(ORANGE) PUBPRTY(5)
```

Tento příkaz změní jeden atribut, který má prioritu zpráv doručených do tohoto odběru na 5; všechny ostatní atributy zůstanou stejné.

- Pomocí příkazu **DEFINE** :

```
DEFINE SUB(ORANGE) PUBPRTY(5) REPLACE
```

Tento příkaz mění nejen prioritu zpráv doručených do tohoto odběru, ale všechny ostatní atributy, kterým jsou uvedeny jejich výchozí hodnoty.

Pokud změníte prioritu zpráv odeslaných na tento odběr, nebudou ovlivněny existující zprávy. Jakékoli nové zprávy však mají zadanou prioritu.

## Související odkazy

[ZMĚNIT DÍLČÍ](#)

[DEFINE SUB](#)

## Kopírování definice lokálního odběru

Definici odběru můžete kopírovat pomocí atributu **LIKE** u příkazu **DEFINE** .

Příklad:

```
DEFINE SUB(BLUE) +  
      LIKE(ORANGE)
```

Také můžete zkopírovat atributy subREAL do sub THIRD.SUBa uvést, že correlID doručených publikací je třetí, spíše než vydavatelé correlID. Příklad:

```
DEFINE SUB(THIRD.SUB) +  
      LIKE(BLUE) +  
      DESTCORL(ORANGE)
```

### Související odkazy

[DEFINE SUB](#)

## Odstranění lokálního odběru

Chcete-li odstranit lokální odběr, můžete použít příkaz MQSC **DELETE SUB** .

```
DELETE SUB(ORANGE)
```

Odběr můžete odstranit také pomocí ID SUBID:

```
DELETE SUB SUBID(414D51204141412020202020202020EE921E4E20002A03)
```

### Související odkazy

[ODSTRANIT DÍLČÍ](#)

## Kontrola zpráv v odběru

Je-li definován odběr, je přidružen ke frontě. Publikované zprávy odpovídající tomuto odběru jsou vloženy do této fronty.

### Informace o této úloze

Všimněte si, že následující příkazy **runmqsc** zobrazují pouze ty odběry, které obdržely zprávy.

Chcete-li zkontrolovat zprávy, které jsou momentálně ve frontě pro odběr, proveďte následující kroky:

### Postup

1. Chcete-li zkontrolovat zprávy ve frontě pro typ odběru `DISPLAY SBSTATUS(sub_name) NUMMSGs`, prohlédněte si téma [“Zobrazení atributů odběrů”](#) na stránce 184.
2. Je-li hodnota **NUMMSGs** větší než nula, identifikujte frontu přidruženou k odběru zadáním příkazu `DISPLAY SUB(sub_name) DEST`.
3. Při použití názvu fronty, který je vrácen, můžete zprávy zobrazit pomocí postupu popsaného v tématu [“Procházení front pomocí ukázkového programu”](#) na stránce 151.

### Související odkazy

[ZOBRAZIT STAV SBSTATUS](#)

## Práce se službami

Servisní objekty představují prostředky, pomocí kterých mohou být další procesy spravovány jako součást správce front. Se službami můžete definovat programy, které jsou spuštěny a zastaveny při spuštění

a ukončení správce front. Služby produktu IBM MQ jsou vždy spuštěny pod ID uživatele, který spustil správce front.

Chcete-li definovat novou definici služby IBM MQ, použijte příkaz MQSC DEFINE SERVICE.

Objekty služby mohou být buď následujících typů:

### Server

Server je objekt služby, který má parametr **SERVTYPE** uvedený jako SERVER. Objekt služby serveru je definice programu, který se provádí, když je spuštěn zadaný správce front. Objekty služeb serveru definují programy, které se obvykle spouští po dlouhou dobu. Objekt služby serveru lze například použít k provedení procesu monitoru spouštěčů, jako např. **runmqtrm**.

Souběžně může být spuštěna pouze jedna instance objektu služby serveru. Stav spuštěných objektů služeb serveru může být monitorován pomocí příkazu MQSC, **DISPLAY SVSTATUS**.

### Příkaz

Příkaz je objekt služby, který má parametr **SERVTYPE** uvedený jako COMMAND. Objekty služby příkazu jsou podobné objektům služby serveru, ale souběžně může být spuštěno více instancí objektu příkazového řádku a jejich stav nelze monitorovat pomocí příkazu MQSC **DISPLAY SVSTATUS**.

Je-li proveden příkaz MQSC, **STOP SERVICE**, neprovede se žádná kontrola, aby bylo možné určit, zda je program spuštěný příkazem MQSC, **START SERVICE**, stále aktivní před zastavením programu.

### Související odkazy

[ZOBRAZIT STAV SVSTATUS](#)

[Spustit službu](#)

[Zastavit službu](#)

## Definování objektu služby

Objekt služby definujete pomocí příkazu MQSC **DEFINE SERVICE**.

Atributy, které potřebujete definovat, jsou následující:

### SERVTYPE

Definuje typ objektu služby. Možné hodnoty jsou následující:

#### SERVER

Objekt služby serveru.

V daném okamžiku může být spuštěna pouze jedna instance objektu služby serveru. Stav objektů služby serveru lze monitorovat pomocí příkazu MQSC, **DISPLAY SVSTATUS**.

#### COMMAND

Objekt služby příkazu.

Souběžně lze provádět více instancí objektu služby příkazů. Stav objektů služby příkazů nelze monitorovat.

### STARTCMD

Program, který se spustí ke spuštění služby. Musí být zadána úplná cesta k programu.

### STARTARG

Argumenty předané do počátečního programu.

### STDERR

Uvádí cestu k souboru, do kterého by měla být přesměrována standardní chyba (stderr) servisního programu.

### STDOUT

Uvádí cestu k souboru, do kterého by měl být přesměrován standardní výstup (stdout) servisního programu.

### STOPCMD

Program, který se provádí za účelem zastavení služby. Musí být zadána úplná cesta k programu.

## STOPARG

Argumenty předané do ukončovacího programu.

## CONTROL

Uvádí, jak se má služba spustit a zastavit:

### RUČNÍ

Služba se nespustí automaticky nebo automaticky zastavovat. Je řízen pomocí příkazů **START SERVICE** a **STOP SERVICE**. Toto je výchozí hodnota.

### QMGR

Definovaná služba má být spuštěna a zastavena současně s tím, jak je spuštěn a zastaven správce front.

### POUZE SPUŠTĚNÍ

Služba se spustí ve stejnou dobu, kdy je správce front spuštěn, ale není požadováno zastavení při zastavení správce front.

## Související pojmy

“Správa služeb” na stránce 188

Pomocí parametru **CONTROL** může být instance objektu služby buď spuštěna a automaticky zastavena správcem front, nebo spuštěna a zastavena pomocí příkazů MQSC **START SERVICE** a **STOP SERVICE**.

## Související odkazy

[Definovat službu](#)

[ZOBRAZIT STAV SVSTATUS](#)

[Spustit službu](#)

[Zastavit službu](#)

## Správa služeb

Pomocí parametru **CONTROL** může být instance objektu služby buď spuštěna a automaticky zastavena správcem front, nebo spuštěna a zastavena pomocí příkazů MQSC **START SERVICE** a **STOP SERVICE**.

Když je spuštěna instance objektu služby, zpráva se zapíše do protokolu chyb správce front obsahující název objektu služby a ID procesu spuštěného procesu. Níže uvedená položka protokolu pro objekt služby serveru začíná takto:

```
02/15/2005 11:54:24 AM - Process(10363.1) User(mqm) Program(amqzmgr0)
Host(HOST_1) Installation(Installation1)
VRMF(7.1.0.0) QMgr(A.B.C)
AMQ5028: The Server 'S1' has started. ProcessId(13031).
```

```
EXPLANATION:
The Server process has started.
ACTION:
None.
```

Níže uvedená položka protokolu pro objekt služby příkazů začíná takto:

```
02/15/2005 11:53:55 AM - Process(10363.1) User(mqm) Program(amqzmgr0)
Host(HOST_1) Installation(Installation1)
VRMF(7.1.0.0) QMgr(A.B.C)
AMQ5030: The Command 'C1' has started. ProcessId(13030).
```

```
EXPLANATION:
The Command has started.
ACTION:
None.
```

Když se služba instance serveru zastaví, zpráva se zapíše do protokolů chyb správce front obsahující název služby a ID procesu ukončení procesu. Následuje příklad položky protokolu pro zastavovací objekt služby serveru:

```
02/15/2005 11:54:54 AM - Process(10363.1) User(mqm) Program(amqzmgr0)
```

```
Host(HOST_1) Installation(Installation1)
VRMF(7.1.0.0) QMgr(A.B.C)
AMQ5029: The Server 'S1' has ended. ProcessId(13031).
```

```
EXPLANATION:
The Server process has ended.
ACTION:
None.
```

## Související odkazy

[“Další proměnné prostředí” na stránce 189](#)

Když je služba spuštěna, prostředí, ve kterém je proces služby spuštěn, je zděděno z prostředí správce front. Je možné definovat další proměnné prostředí, které mají být nastaveny v prostředí procesu služby přidáním proměnných, které chcete definovat, do jednoho ze souborů přepisu prostředí produktu `service.env`.

[Zastavit službu](#)

[Spustit službu](#)

## Další proměnné prostředí




Když je služba spuštěna, prostředí, ve kterém je proces služby spuštěn, je zděděno z prostředí správce front. Je možné definovat další proměnné prostředí, které mají být nastaveny v prostředí procesu služby přidáním proměnných, které chcete definovat, do jednoho ze souborů přepisu prostředí produktu `service.env`.

## Soubory, do kterých lze přidávat proměnné prostředí

K dispozici jsou dva možné soubory, do kterých můžete přidat proměnné prostředí:




### Soubor `service.env` rozsahu stroje

Tento soubor se nachází v umístění:

-   `/var/mqm` v systémech UNIX and Linux .
-  Datový adresář vybraný během instalace v systémech Windows .

### Soubor `service.env` oboru správce front

Tento soubor je umístěn v datovém adresáři správce front. Například umístění souboru pro přepis prostředí pro správce front s názvem QMNAME je následující:

- –   V systémech UNIX and Linux , `/var/mqm/qmgrs/QMNAME/service.env`
-  V systémech Windows ,  
`C:\ProgramData\IBM\MQ\qmgrs\QMNAME\service.env`

Oba soubory se zpracovávají, jsou-li dostupné, s definicemi v souboru oboru správce front, které mají přednost před definicemi v souboru oboru počítače.

## Proměnné prostředí, které lze zadat v produktu `service.env`.

Jakákoli proměnná prostředí může být zadána v `service.env`. Pokud například služba IBM MQ spouští několik příkazů, může být užitečné nastavit uživatelskou proměnnou `PATH` v souboru `service.env`. Hodnoty, které nastavíte proměnnou, nemohou být proměnnými prostředí; například `CLASSPATH=%CLASSPATH%` je chybná. Podobně platí, že při Linux `PATH=$PATH : /opt/mqm/bin` budou neočekávané výsledky.

`CLASSPATH` musí být velkými písmeny a příkaz cesty ke třídě může obsahovat pouze literály. Některé služby (například Telemetrie) nastavují vlastní cestu ke třídám. Hodnota `CLASSPATH` definovaná v produktu `service.env` je přidána k ní.

Formát proměnných definovaných v souboru, `service.env` je seznam dvojic názvu a hodnoty proměnné. Každá proměnná musí být definována na novém řádku a každá proměnná je převzata tak, jak je explicitně definována, včetně neviditelných znaků.

## Příklad `service.env`

```
#####  
## <N_OCO_COPYRIGHT> ##  
## Licensed Materials - Property of IBM ##  
## ##  
## 63H9336 ##  
## (C) Copyright IBM Corporation 2005, 2022. ##  
## ##  
## <NOC_COPYRIGHT> ##  
## ##  
#####  
## Module Name: service.env ##  
## Type : IBM MQ service environment file ##  
## Function : Define additional environment variables to be set ##  
## for SERVICE programs. ##  
## Usage : <VARIABLE>=<VALUE> ##  
## ##  
#####  
MYLOC=/opt/myloc/bin  
MYTMP=/tmp  
TRACEDIR=/tmp/trace  
MYINITQ=ACCOUNTS.INITIATION.QUEUE
```

### Související odkazy

[“Nahraditelné vložené do definic služeb”](#) na stránce 190

V definici objektu služby je možné nahradit tokeny. Symboly, které jsou nahrazovány, jsou při provádění servisního programu automaticky nahrazeny jejich rozbaleným textem. Náhradní tokeny lze odebrat z následujícího seznamu obecných tokenů nebo z libovolných proměnných, které jsou definovány v souboru `service.env`.

### Nahraditelné vložené do definic služeb

V definici objektu služby je možné nahradit tokeny. Symboly, které jsou nahrazovány, jsou při provádění servisního programu automaticky nahrazeny jejich rozbaleným textem. Náhradní tokeny lze odebrat z následujícího seznamu obecných tokenů nebo z libovolných proměnných, které jsou definovány v souboru `service.env`.

Zde jsou uvedeny běžné tokeny, které lze použít k nahrazení tokenů v definici objektu služby:

#### **INSTALAČNÍ\_CESTA\_MQ\_INSTALL\_PATH**

Umístění, kde je nainstalován produkt IBM MQ .

#### **MQ\_DATA\_PATH**

Umístění datového adresáře IBM MQ :

- ▶ **Linux** ▶ **UNIX** Na systémech UNIX and Linux je umístění datového adresáře IBM MQ `/var/mqm/` .
- ▶ **Windows** Umístění datového adresáře IBM MQ na systémech Windows je datový adresář vybraný během instalace produktu IBM MQ .

#### **QMNAME**

Název aktuálního správce front.

#### **NÁZEV\_SLUŽBY\_MQ**

Název služby.

#### **ID\_PČ\_SERVERU**

Tento token může být použit pouze argumenty **STOPARG** a **STOPCMD** .

Pro objekty služby serveru je tento token nahrazen ID procesu procesu spuštěným argumenty **STARTCMD** a **STARTARG** . Jinak bude tento token nahrazen hodnotou 0.

### **MQ\_Q\_MGR\_DATA\_PATH**

Umístění datového adresáře správce front.

### **MQ\_MGR\_DATA\_NAME**

Přetransformovaný název správce front. Další informace o transformaci názvu viz [Základní informace o názvech souborů produktu IBM MQ](#).

Chcete-li použít výměnné vložky, vložte token do znaků + do libovolného z řetězců **STARTCMD**, **STARTARG**, **STOPCMD**, **STOPARG**, **STDOUT** nebo **STDERR** . Příklady této informace viz [“Příklady použití objektů služeb”](#) na stránce 191.

## **Příklady použití objektů služeb**

Služby v této sekci jsou napsány znaky oddělovače cesty ve stylu UNIX , kromě případů, kdy je uvedeno jinak.

### **Použití objektu služby serveru**

Tento příklad ukazuje, jak definovat, použít a změnit objekt služby serveru ke spuštění monitoru spouštěčů.

1. Objekt služby serveru je definován pomocí příkazu **DEFINE SERVICE MQSC**:

```
DEFINE SERVICE(S1) +
CONTROL(QMGR) +
SERVTYPE(SERVER) +
STARTCMD('+MQ_INSTALL_PATH+bin/runmqtm') +
STARTARG('-m +QMNAME+ -q ACCOUNTS.INITIATION.QUEUE') +
STOPCMD('+MQ_INSTALL_PATH+bin/amqsstop') +
STOPARG('-m +QMNAME+ -p +MQ_SERVER_PID+')
```

Kde:

+MQ\_INSTALL\_PATH+ je token, který představuje instalační adresář.

+QMNAME+ je token představující název správce front.

ACCOUNTS.INITIATION.QUEUE je inicializační fronta.

amqsstop je ukázkový program dodávaný s IBM MQ , který požaduje, aby správce front přerušil všechna připojení pro ID procesu. Příkaz amqsstop generuje příkazy PCF, proto musí být spuštěn příkazový server.

+MQ\_SERVER\_PID+ je token představující ID procesu předaný do programu zastavení.

Seznam obecných tokenů viz [“Nahraditelné vložené do definic služeb”](#) na stránce 190 .

2. Instance objektu služby serveru bude spuštěna při příštím spuštění správce front. Avšak ihned spustíte instanci objektu služby serveru pomocí příkazu **START SERVICE MQSC**:

```
START SERVICE(S1)
```

3. Stav procesu služby serveru se zobrazí pomocí příkazu **DISPLAY SVSTATUS MQSC**:

```
DISPLAY SVSTATUS(S1)
```

4. Tento příklad nyní ukazuje, jak změnit objekt služby serveru a aktualizace jsou převzaty ručním restartováním procesu služby serveru. Objekt služby serveru je změněn tak, že inicializační fronta je zadána jako JUPITER.INITIATION.QUEUE. Je použit příkaz **ALTER SERVICE MQSC**:

```
ALTER SERVICE(S1) +
STARTARG('-m +QMNAME+ -q JUPITER.INITIATION.QUEUE')
```

**Poznámka:** Spuštěný služba nevybere žádné aktualizace své definice služby, dokud nebude restartována.

5. Proces služby serveru se restartuje, aby došlo ke spuštění změn, pomocí příkazů **STOP SERVICE** a **START SERVICE** MQSC:

```
STOP SERVICE(S1)
```

Následováno:

```
START SERVICE(S1)
```

Proces služby serveru je restartován a vyzvedne změny provedené v produktu “4” na stránce 191.

**Poznámka:** Příkaz MQSC, **STOP SERVICE**, lze použít pouze tehdy, je-li v definici služby zadán argument **STOPCMD** .

### Související odkazy

[ZMĚNIT SLUŽBU](#)

[Definovat službu](#)

[ZOBRAZIT STAV SVSTATUS](#)

[Spustit službu](#)

[Zastavit službu](#)

### Použití objektu služby příkazu

Tento příklad uvádí, jak definovat objekt služby příkazu pro spuštění programu, který zapisuje záznamy do systémového protokolu operačního systému, když je správce front spuštěn nebo zastaven.

1. Objekt služby příkazu je definován pomocí příkazu **DEFINE SERVICE** MQSC:

```
DEFINE SERVICE(S2) +  
CONTROL(QMGR) +  
SERVTYPE(COMMAND) +  
STARTCMD('/usr/bin/logger') +  
STARTARG('Queue manager +QMNAME+ starting') +  
STOPCMD('/usr/bin/logger') +  
STOPARG('Queue manager +QMNAME+ stopping')
```

Kde:

logger je systémem dodaný příkaz UNIX and Linux pro zápis do systémového protokolu.  
+QMNAME+ je token představující název správce front.

### Související odkazy

[Definovat službu](#)

### Použití objektu služby příkazu při ukončení pouze správce front

Tento příklad ukazuje, jak definovat objekt služby příkazů pro spuštění programu, který zapisuje záznamy do systémového protokolu operačního systému, když je správce front zastaven pouze.

1. Objekt služby příkazu je definován pomocí příkazu **DEFINE SERVICE** MQSC:

```
DEFINE SERVICE(S3) +  
CONTROL(QMGR) +  
SERVTYPE(COMMAND) +  
STOPCMD('/usr/bin/logger') +  
STOPARG('Queue manager +QMNAME+ stopping')
```

Kde:

logger je ukázkový program dodávaný s IBM MQ , který může zapisovat záznamy do systémového protokolu operačního systému.



+QMNAME+ je token představující název správce front.

### Související odkazy

[Definovat službu](#)

### ***Další informace o předávání argumentů***

Tento příklad ukazuje, jak definovat objekt služby serveru pro spuštění programu nazvaného runserv , když je spuštěn správce front.

Tento příklad je napsán s Windows znaky oddělovače cesty stylů.

Jedním z argumentů, které mají být předány do spouštěcího programu, je řetězec obsahující mezeru. Tento argument musí být předán jako jediný řetězec. Chcete-li toho dosáhnout, jsou použity dvojité uvozovky, jak je zobrazeno v následujícím příkazu, abyste definovali objekt služby příkazu:

1. Objekt služby serveru je definován pomocí příkazu **DEFINE SERVICE** MQSC:

```
DEFINE SERVICE(S1) SERVTYP(E(SERVER) CONTROL(QMGR) +
STARTCMD('C:\Program Files\Tools\runserv.exe') +
STARTARG('-m +QMNAME+ -d "C:\Program Files\Tools\'') +
STDOUT('C:\Program Files\Tools\+MQ_SERVICE_NAME+.out')

DEFINE SERVICE(S4) +
CONTROL(QMGR) +
SERVTYP(E(SERVER) +
STARTCMD('C:\Program Files\Tools\runserv.exe') +
STARTARG('-m +QMNAME+ -d "C:\Program Files\Tools\'') +
STDOUT('C:\Program Files\Tools\+MQ_SERVICE_NAME+.out')
```

Kde:

+QMNAME+ je token představující název správce front.

"C:\Program Files\Tools\'" je řetězec obsahující mezeru, která bude předána jako jediný řetězec.

### Související odkazy

[Definovat službu](#)

### ***Automatické spuštění služby***

Tento příklad ukazuje, jak definovat objekt služby serveru, který může být použit k automatickému spuštění monitoru spouštěčů při spuštění správce front.

1. Objekt služby serveru je definován pomocí příkazu **DEFINE SERVICE** MQSC:

```
DEFINE SERVICE(TRIG_MON_START) +
CONTROL(QMGR) +
SERVTYP(E(SERVER) +
STARTCMD('runmqtrm') +
STARTARG('-m +QMNAME+ -q +IQNAME+')
```

Kde:

+QMNAME+ je token představující název správce front.

+IQNAME+ je proměnná prostředí definovaná uživatelem v jednom ze souborů service.env představujících název inicializační fronty.

### Související odkazy

[Definovat službu](#)

## Správa objektů pro spuštění

Produkt IBM MQ vám umožňuje automaticky spustit aplikaci, když jsou splněny určité podmínky ve frontě. Například můžete chtít spustit aplikaci, když se počet zpráv ve frontě dosáhne zadaného čísla. Tento mechanismus se nazývá *spouštění*. Je třeba definovat objekty, které podporují spouštění.

Spouštěcí impuls popsany v detailu v tématu [Spuštění aplikací produktu IBM MQ pomocí spouštěčů](#).

## Definování fronty aplikací pro spuštění

Fronta aplikací je lokální fronta, kterou využívají aplikace pro zasílání zpráv prostřednictvím rozhraní MQI. Spouštěcí impuls vyžaduje, aby byl definován počet atributů fronty ve frontě aplikací.

Spouštěcí impuls je povolen atributem **Trigger** (TRIGGER v příkazech MQSC). V tomto příkladě se má generovat událost triggeru, když je 100 zpráv s prioritou 5 nebo vyšší na lokální frontě MOTOR.INSURANCE.QUEUE:

```
DEFINE QLOCAL (MOTOR.INSURANCE.QUEUE) +  
PROCESS (MOTOR.INSURANCE.QUOTE.PROCESS) +  
MAXMSGL (2000) +  
DEFPSIST (YES) +  
INITQ (MOTOR.INS.INIT.QUEUE) +  
TRIGGER +  
TRIGTYPE (DEPTH) +  
TRIGDPTH (100)+  
TRIGMPRI (5)
```

kde:

### **QLOCAL (MOTOR.INSURANCE.QUEUE)**

Je název definované aplikační fronty.

### **PROCESS (MOTOR.INSURANCE.QUOTE.PROCESS)**

Je jméno definice procesu, která definuje aplikaci, která má být spuštěna programem monitoru spouštěčů.

### **MAXMSGL (2000)**

Je maximální délka zpráv ve frontě.

### **DEFPSIST (YES)**

Určuje, že zprávy v této frontě jsou standardně trvalé.

### **INITQ (MOTOR.INS.INIT.QUEUE)**

Jedná se o název inicializační fronty, v níž má správce front vložit zprávu spouštěče.

### **TRIGGER**

je hodnota atributu spouštěče.

### **TRIGTYPE (DEPTH)**

Uvádí, že událost triggeru je generována, když se počet zpráv požadované priority (TRIGMPRI) dostane do počtu uvedeného v TRIGDPTH.

### **TRIGDPTH (100)**

Počet zpráv požadovaných k vygenerování události spouštěče.

### **TRIGMPRI (5)**

Je prioritita zpráv, které mají být počítány správcem front při rozhodování o tom, zda má být generována událost spouštěče. Spočítají se pouze zprávy s prioritou 5 nebo vyšší.

## Definování inicializační fronty

Dojde-li k události spouštěče, správce front vloží do inicializační fronty zadané v definici fronty aplikací zprávu spouštěče. Inicializační fronty nemají žádná speciální nastavení, ale můžete použít následující definici lokální fronty MOTOR.INS.INIT.QUEUE jako vodítko:

```
DEFINE QLOCAL (MOTOR.INS.INIT.QUEUE) +  
GET (ENABLED) +  
NOSHARE +  
NOTRIGGER +  
MAXMSGL (2000) +  
MAXDEPTH (1000)
```

## Definování procesu

Použijte příkaz DEFINE PROCESS k vytvoření definice procesu. Definice procesu definuje aplikaci, která má být použita ke zpracování zpráv z aplikační fronty. Definice definice fronty aplikací pojmenovává proces, který má být použit, a tím asociuje aplikační frontu s aplikací, která má být použita ke zpracování svých zpráv. To se provádí přes atribut PROCESS na frontě aplikací MOTOR.INSURANCE.QUEUE. Následující příkaz MQSC definuje požadovaný proces, MOTOR.INSURANCE.QUOTE.PROCESS, identifikovaný v tomto příkladu:

```
DEFINE PROCESS (MOTOR.INSURANCE.QUOTE.PROCESS) +
DESCR ('Insurance request message processing') +
APPLTYPE (UNIX) +
APPLICID ('/u/admin/test/IRMP01') +
USERDATA ('open, close, 235')
```

Kde:

### **MOTOR.INSURANCE.QUOTE.PROCESS**

Jedná se o název definice procesu.

### **DESCR ('Insurance request message processing')**

Popisuje aplikační program, k němuž se tato definice vztahuje. Tento text se zobrazí, použijete-li příkaz DISPLAY PROCESS. To vám může pomoci identifikovat, co proces dělá. Pokud v řetězci použijete mezery, musíte řetězec uzavřít do jednoduchých uvozovek.

### **APPLTYPE (UNIX)**

Je typ aplikace, která má být spuštěna.

### **APPLICID ('/u/admin/test/IRMP01')**

Jedná se o název spustitelného souboru aplikace, který je zadán jako úplný název souboru. V systémech Windows by typická hodnota APPLICID byla c:\app1\test\irmp01.exe.

### **USERDATA ('open, close, 235')**

Jsou uživatelem definovaná data, která mohou být použita aplikací.

## Zobrazení atributů definice procesu

Použijte příkaz DISPLAY PROCESS, abyste přezkoumali výsledky své definice. Příklad:

```
DISPLAY PROCESS (MOTOR.INSURANCE.QUOTE.PROCESS)

24 : DISPLAY PROCESS (MOTOR.INSURANCE.QUOTE.PROCESS) ALL
AMQ8407: Display Process details.
DESCR ('Insurance request message processing')
APPLICID ('/u/admin/test/IRMP01')
USERDATA (open, close, 235)
PROCESS (MOTOR.INSURANCE.QUOTE.PROCESS)
APPLTYPE (UNIX)
```

Příkaz MQSC ALTER PROCESS můžete také použít ke změně existující definice procesu a k odstranění definice procesu pomocí příkazu DELETE PROCESS.

## Použití obslužného programu dmpmqmsg mezi dvěma systémy

Obslužný program **dmpmqmsg** (dříve *qload*) byl do produktu začleněn z produktu IBM MQ 8.0. Obslužný program byl dříve k dispozici jako balík SupportPac MO03.

### Přehled

Obslužný program **dmpmqmsg** umožňuje zkopírovat obsah fronty nebo její zprávy do souboru nebo jej přesunout do souboru. Tento soubor lze uložit, jak je požadováno, a použít později k opětovnému načtení zpráv zpět do fronty.

**Důležité:** Soubor má specifický formát srozumitelná obslužným programem. Soubor je však čitelný pro člověka, takže jej můžete aktualizovat v editoru před tím, než jej znovu načtete. Pokud soubor upravíte, není třeba změnit jeho formát.

Možné použití jsou:

- Ukládají se zprávy, které jsou ve frontě, do souboru. Možná pro účely archivace a následné opětovné načtení zpět do fronty.
- Opětovné načtení fronty se zprávami, které jste dříve uložili do souboru.
- Odebrání starých zpráv z fronty.
- 'Přehrací' testovací zprávy z uloženého umístění, dokonce i udržování správného času mezi zprávami, je-li to nutné.



**Upozornění:** Balík SupportPac MO03 použil parametr **-l** pro zadání lokální vazby nebo vazby klienta. **-l** byl nahrazen parametrem **-c**.

Produkt **-P** se nyní používá pro informace o kódové stránce místo produktu **-c**.

Viz [dmpmqmsg](#), kde získáte další informace o příkazu a dostupných parametrech.

## Příklad použití obslužného programu **dmpmqmsg** na systému Linux pomocí počítače Windows

Máte správce front na počítači se systémem Linux, který obsahuje zprávy ve frontě (*Q1*), kterou chcete přesunout do jiné fronty (*Q2*) ve stejném správcí front. Chcete zahájit obslužný program **dmpmqmsg** z počítače Windows.

Fronta (*Q1*) má čtyři zprávy, které byly přidány s použitím ukázkové aplikace **amqspu** (lokální správce front) nebo produktu **amqspu** (vzdálené správce front).

Na počítači se systémem Linux uvidíte:

```
display q1(Q1) CURDEPTH
      2 : display q1(Q1) CURDEPTH
AMQ8409: Display Queue details.
      QUEUE(Q1)
      TYPE(QLOCAL)
      CURDEPTH(4)
```

Nastavte proměnnou prostředí MQSERVER tak, aby ukazovala na správce front v produktu Linux. Příklad:

```
set MQSERVER=SYSTEM.DEF.SVRCONN/TCP/veracruz.x.com(1414)
```

kde *veracruz* je název počítače.

Spusťte obslužný program **dmpmqmsg** pro čtení z fronty, *Q1* a uložte výstup do produktu `c:\temp\mqqload.txt`.

Připojte se jako vzdálený klient ke správcí front *QM\_VER*, který je spuštěn v hostiteli produktu Linux a portu ustanoveným produktem MQSERVER. Připojení můžete dosáhnout jako vzdáleného klienta s použitím atributu: `-c`.

```
dmpmqmsg -m QM_VER -i Q1 -f c:\temp\mqqload.txt -c
Read    - Files:    0  Messages:    4  Bytes:    22
Written - Files:    1  Messages:    4  Bytes:    22
```

Výstupní soubor `c:\temp\mqqload.txt` obsahuje text za použití formátu, který obslužný program **dmpmqmsg** chápe.

Na počítači se systémem Windows zadejte příkaz **dmpmqmsg** (pomocí volby `-o` místo volby `-i`) k načtení fronty (*Q2*) na počítači se systémem Linux ze souboru na počítači se systémem Windows :

```
dmpmqmsg -m QM_VER -o Q2 -f c:\temp\mqqlload.txt -c
Read      - Files:    1  Messages:    4  Bytes:    22
Written   - Files:    0  Messages:    4  Bytes:    22
```

Na počítači se systémem Linux si všimněte, že ve frontě se nyní nacházejí čtyři zprávy, které byly obnoveny ze souboru.

```
display ql(Q2) CURDEPTH
      6 : display ql(Q2) CURDEPTH
AMQ8409: Display Queue details.
      QUEUE(Q2)
      TYPE(QLOCAL)
      CURDEPTH(4)
```

Na počítači se systémem Linux :

Vymažte zprávy z původní fronty.

```
clear qllocal(Q1)
      4 : clear qllocal(Q1)
AMQ8022: IBM MQ queue cleared.
```

Potvrďte, že v původní frontě nejsou žádné další zprávy:

```
display ql(Q1) CURDEPTH
      5 : display ql(Q1) CURDEPTH
AMQ8409: Display Queue details.
      QUEUE(Q1)
      TYPE(QLOCAL)
      CURDEPTH(0)
```

Viz [dmpmqmsg](#) , kde najdete popis příkazu a jeho parametry.

### Související pojmy

“Příklady použití obslužného programu `dmpmqmsg`” na stránce 197

Jednoduché způsoby, jak lze použít obslužný program **dmpmqmsg** (dříve **qload**). Tento obslužný program je začleněn do produktu IBM MQ 8.0.

### Příklady použití obslužného programu `dmpmqmsg`

Jednoduché způsoby, jak lze použít obslužný program **dmpmqmsg** (dříve **qload**). Tento obslužný program je začleněn do produktu IBM MQ 8.0.

Dříve obslužný program **qload** byl k dispozici jako SupportPac MO03.

### Uvolnit frontu do souboru

Pomocí následujících voleb na příkazovém řádku můžete uložit zprávy, které se nacházejí ve frontě, do souboru:

```
dmpmqmsg -m QM1 -i Q1 -f c:\myfile
```

Tento příkaz vezme kopii zpráv z fronty a uloží je v uvedeném souboru.

### Uvolnit frontu do řady souborů

Frontu můžete uvolnit do řady souborů s použitím znaku `insert` v názvu souboru. V tomto režimu je každá zpráva zapsána do nového souboru:

```
dmpmqmsg -m QM1 -i Q1 -f c:\myfile%n
```

Tento příkaz zruší načtení fronty do souborů, myfile1, myfile2, myfile3atd.

### Načíst frontu ze souboru

Chcete-li znovu načíst frontu se zprávami, které jste uložili v produktu [“Uvolnit frontu do souboru”](#) na stránce 197, použijte na příkazovém řádku následující volby:

```
dmpmqmsg -m QM1 -o Q1 -f c:\myfile%n
```

Tento příkaz zruší načtení fronty do souborů, myfile1, myfile2, myfile3atd.

### Načíst frontu ze série souborů

Frontu můžete zavést ze série souborů tak, že použijete znak insert v názvu souboru. V tomto režimu je každá zpráva zapsána do nového souboru:

```
dmpmqmsg -m QM1 -o Q1 -f c:\myfile%n
```

Tento příkaz načte frontu do souborů myfile1, myfile2, myfile3a tak dále.

### Kopírovat zprávy z jedné fronty do jiné fronty

Nahraďte parametr souboru v souboru [“Uvolnit frontu do souboru”](#) na stránce 197 názvem jiné fronty a použijte následující volby:

```
dmpmqmsg -m QM1 -i Q1 -o Q2
```

Tento příkaz umožňuje kopírování zpráv z jedné fronty do jiné fronty.

### Kopírovat prvních 100 zpráv z jedné fronty do jiné fronty

Použijte příkaz v předchozím příkladu a přidejte volbu -r#100 :

```
dmpmqmsg -m QM1 -i Q1 -o Q2 -r#100
```

### Přesunutí zpráv z jedné fronty do jiné fronty

Variace na [“Načíst frontu ze souboru”](#) na stránce 198. Všimněte si, že rozdíl mezi použitím **-i** (malými písmeny), který prochází pouze frontou, a **-I** (velkými písmeny), který se destruktivně dostane z fronty:

```
dmpmqmsg -m QM1 -I Q1 -o Q2
```

### Přesunout zprávy starší než jeden den z jedné fronty do jiné fronty

Tento příklad ukazuje použití volby stáří. Zprávy mohou být vybrány starší než, mladší než nebo v rozsahu od stáří.

```
dmpmqmsg -m QM1 -I Q1 -o Q2 -T1440
```

### Zobrazit stáří zpráv právě ve frontě

Na příkazový řádek použijte následující volby:

```
dmpmqmsg -m QM1 -i Q1 -f stdout -dT
```

## Práce se souborem zpráv

Pokud jste uvolnil zprávu z fronty, jako v [“Uvolnit frontu do souboru”](#) na stránce 197, možná budete chtít soubor upravit.

Možná budete chtít také změnit formát souboru tak, aby používal jednu z voleb zobrazení, které jste neuvedli v době, kdy jste frontu uvolnili.

Pomocí obslužného programu **dmpmqmsg** můžete soubor znovu zpracovat do požadovaného formátu, a to i poté, co došlo k uvolnění z fronty. Na příkazovém řádku použijte následující volby.

```
dmpmqmsg -f c:\oldfile -f c:\newfile -dA
```

Viz [dmpmqmsg](#), kde najdete popis příkazu a jeho parametry.

## Práce se vzdálenými objekty IBM MQ

Objekty produktu IBM MQ ve vzdálených správcích front můžete spravovat pomocí příkazů MQSC, PCF nebo produktu administrative REST API. Před použitím některé z těchto metod je třeba definovat přenosové fronty a kanály mezi lokálním správcem front a vzdáleným správcem front, aby mohly být příkazy odeslány do vzdáleného správce front, a odpovědi přijaté lokálním správcem front. Případně můžete nakonfigurovat klastr správců front a poté použít stejné metody vzdálené administrace.

### Informace o této úloze

Chcete-li připravit správce front pro vzdálenou administraci, je třeba konfigurovat následující objekty v lokálním správcí front:

- Listener.
- Přenosová fronta, která má název vzdáleného správce front.
- Kanál odesílatele, který má podrobnosti o připojení pro vzdáleného správce front.
- Příjímácký kanál, který má stejný název jako odesílací kanál ve vzdáleném správcí front.

Ve vzdáleném správcí front je třeba konfigurovat také následující objekty:

- Listener.
- Přenosová fronta, která má název lokálního správce front.
- Kanál odesílatele, který má podrobnosti o připojení pro lokálního správce front.
- Příjímácký kanál, který má stejný název jako odesílací kanál v lokálním správcí front.

Další informace o konfiguraci těchto objektů najdete v tématu [“Konfigurace správců front pro vzdálenou administraci”](#) na stránce 200.

Další možností je konfigurovat klastr správců front. *Klastr* je skupina správců front nastavená takovým způsobem, že správci front mohou navzájem komunikovat přes jednu síť bez složité fronty přenosových front, kanálů a front. Klastry lze snadno nastavit a obvykle obsahují správce front, kteří spolu logicky souvisejí a které potřebují sdílet data nebo aplikace. Dokonce i ten nejmenší klastr snižuje náklady na administraci systému.

Vytvoření sítě správců front v klastru zahrnuje méně definic než vytváření tradičního prostředí distribuovaných front. S menšími definicemi můžete rychle a snadno nastavit nebo změnit svou síť a snížit riziko, že se v definicích vyskytne chyba.

Chcete-li nastavit klastr, potřebujete definice jednoho odesílatele klastru (CLUSDR) a jednoho příjemce klastru (CLUSRCVR) pro každého správce front. Nepotřebujete žádné definice přenosových front nebo definice vzdálených front. Zásady vzdálené správy jsou stejné při použití v klastru, ale definice samy o sobě jsou značně zjednodušené.

Další informace o konfiguraci klastru najdete v tématu [Konfigurace klastru správce front](#).

## Procedura

- Informace o tom, jak spravovat vzdálené objekty produktu IBM MQ , najdete v následujících dílčích tématech:
  - [“Konfigurace správců front pro vzdálenou administraci”](#) na stránce 200
  - [“Správa příkazového serveru pro vzdálenou administraci”](#) na stránce 204
  - [“Vydávání příkazů MQSC ve vzdáleném správci front”](#) na stránce 205
  - [“Převod dat mezi kódovanými znakovými sadami”](#) na stránce 206


## Konfigurace správců front pro vzdálenou administraci

Vzdáleného správce front můžete z lokálního správce front spravovat pomocí příkazů administrative REST API, MQSC nebo PCF. Vzdálený správce front může být na stejném systému, v jiné instalaci, nebo na jiném systému se stejným prostředím nebo v jiném prostředí produktu IBM MQ . Před vzdálenou administrací správce front z lokálního správce front je třeba vytvořit odesílací a přijímací kanál, modul listener a přenosovou frontu v každém správci front. Tyto kanály a fronty umožňují odeslání příkazů do vzdáleného správce front a odezev, které mají být přijaty v lokálním správci front. Postup vytvoření těchto front a kanálů je stejný, ať už chcete použít příkazy administrative REST API, MQSC nebo PCF.

### Než začnete

- Následující procedura používá vzorové správce front `source.queue.manager` a `target.queue.manager`. Je třeba vytvořit a spustit tyto správce front ve vašem systému, aby bylo možné postupovat podle těchto kroků, nebo nahradit vlastní názvy správců front v příslušných krocích.
- Následující procedura používá TCP/IP jako typ přenosu. Chcete-li dokončit tuto úlohu, musíte znát IP adresu obou systémů.
- Následující procedura vytvoří listenery, které používají síťové porty 1818 na lokálním systému a 1819 na vzdáleném systému. Můžete použít jiné porty, ale musíte nahradit hodnoty portů v příslušných krocích.
- Příkazy musíte spustit lokálně nebo přes síťovou službu, jako je například Telnet.

### Informace o této úloze



Obrázek 15. Nastavení kanálů a front pro vzdálenou administraci

Obrázek 15 na stránce 200 zobrazuje konfiguraci správců front, front a kanálů, které potřebujete pro vzdálenou administraci:



- Objekt `source.queue.manager` je zdrojový správce front, ze kterého můžete vydávat příkazy administrative REST API, MQSC nebo PCF a které jsou vráceny výsledky těchto příkazů.
- Objekt `target.queue.manager` je název cílového správce front, který zpracovává příkazy a generuje zprávy operátora.
- Příkazy se umístí do přenosové fronty, která má stejný název jako vzdálený správce front. V tomto případě, `target.queue.manager`. Přenosová fronta je specializovaná lokální fronta, která dočasně uchovává zprávy dříve, než je program MCA vyzvedne a odešle je do vzdáleného správce front.
- Příkazy se odesílají kanálem `source.to.target` na správce `SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE` ve vzdáleném správci front. Každý konec kanálu má samostatnou definici. Jeden konec je odesílatel a druhý konec je příjemce. Obě definice musí mít stejný název a dohromady tvoří jeden kanál zpráv.
- Výstup příkazu je umístěn ve vzdálené přenosové frontě, která má stejný název jako lokální správce front, ze kterého byl příkaz odeslán. V tomto případě, `source.queue.manager`.
- Výstup je odeslán kanálem `target.to.source` do odpovídající fronty odpovědí, kde je proveden a výstupem je původní příkaz.

## Postup

1. Ve správci front vzdáleného systému se ujistěte, že je přítomna fronta příkazů `SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE`. Tato fronta je standardně vytvořena při vytvoření správce front.
2. Na vzdáleném systému zkontrolujte, zda je příkazový server spuštěn ve správci front. Pokud příkazový server není spuštěn, vzdálená administrace není možná:

- a) Spusťte produkt **runmqsc** pro správce front. Například pro správce front `target.queue.manager` zadejte tento příkaz:

```
runmqsc target.queue.manager
```

- b) Zobrazte stav příkazového serveru zadáním následujícího příkazu:

```
DISPLAY QMSTATUS CMDSERV
```

- c) Ukončete **runmqsc** zadáním následujícího příkazu:

```
end
```

- d) Není-li příkazový server spuštěn, spusťte jej. Například pro správce front `target.queue.manager` zadejte tento příkaz:

```
strmqcsv target.queue.manager
```

3. Definujte kanály, modul listener a přenosovou frontu na lokálním správci front:

- a) Spusťte produkt **runmqsc** pro správce front. Například pro správce front `source.queue.manager` zadejte tento příkaz:

```
runmqsc source.queue.manager
```

- b) Definujte odesílací kanál. Tento odesílací kanál musí mít stejný název jako kanál příjemce ve vzdáleném správci front. Zadejte například následující příkaz MQSC a nahraďte hodnotu parametru **CONNNAME** adresou IP vzdáleného správce front a číslem portu modulu listener:

```
DEFINE CHANNEL ('source.to.target') +
  CHLTYPE(SDR) +
  CONNNAME (localhost:1819) +
  XMITQ ('target.queue.manager') +
  TRPTYPE(TCP)
```

- c) Definujte přijímací kanál. Tento přijímací kanál musí mít stejný název jako odesílací kanál ve vzdáleném správci front. Můžete například použít následující příkaz:

```
DEFINE CHANNEL ('target.to.source') +
CHLTYPE(RCVR) +
TRPTYPE(TCP)
```

- d) Definujte modul listener na lokálním správci front. Můžete například použít následující příkaz:

```
DEFINE LISTENER ('source.queue.manager') +
TRPTYPE (TCP) +
PORT (1818)
```

- e) Definujte přenosovou frontu na lokálním správci front. Tato přenosová fronta musí mít stejný název jako vzdálený správce front. Můžete například použít následující příkaz:

```
DEFINE QLOCAL ('target.queue.manager') +
USAGE (XMITQ)
```

- f) Spustíte modul listener. Můžete například použít následující příkaz:

```
START LISTENER ('source.queue.manager')
```

- g) Ukončete **runmqsc** zadáním následujícího příkazu:

```
end
```

#### 4. Definujte kanály, modul listener a přenosovou frontu ve vzdáleném správci front:

- a) Spustíte produkt **runmqsc** pro správce front. Například pro správce front `target.queue.manager` zadejte tento příkaz:

```
runmqsc target.queue.manager
```

- b) Definujte odesílací kanál. Tento odesílací kanál musí mít stejný název jako kanál příjemce v lokálním správci front. Zadejte například následující příkaz MQSC, který nahradí hodnotu parametru **CONNNAME** adresou IP lokálního správce front a čísla portu pro modul listener:

```
DEFINE CHANNEL ('target.to.source') +
CHLTYPE(SDR) +
CONNNAME (localhost:1818) +
XMITQ ('source.queue.manager') +
TRPTYPE(TCP)
```

- c) Definujte přijímací kanál. Tento kanál příjemce musí mít stejný název jako odesílací kanál v lokálním správci front. Zadejte například tento příkaz:

```
DEFINE CHANNEL ('source.to.target') +
CHLTYPE(RCVR) +
TRPTYPE(TCP)
```

- d) Definujte modul listener. Můžete například použít následující příkaz:

```
DEFINE LISTENER ('target.queue.manager') +
TRPTYPE (TCP) +
PORT (1819)
```

- e) Definujte přenosovou frontu. Tato přenosová fronta musí mít stejný název jako lokální správce front. Můžete například použít následující příkaz:

```
DEFINE QLOCAL ('source.queue.manager') +
USAGE (XMITQ)
```

- f) Spustíte modul listener. Můžete například použít následující příkaz:

```
START LISTENER ('target.queue.manager')
```

- g) Ukončete **runmqsc** zadáním následujícího příkazu:

```
end
```

5. Spusťte odesílací kanál na lokálním systému:

- a) Spusťte produkt **runmqsc** pro správce front. Například pro správce front `source.queue.manager` zadejte tento příkaz:

```
runmqsc source.queue.manager
```

- b) Spusťte kanál odesílatele. Můžete například použít následující příkaz:

```
START CHANNEL ('source.to.target')
```

- c) Ukončete **runmqsc** zadáním následujícího příkazu:

```
end
```

6. Spustit odesílací kanál na vzdáleném systému:

- a) Spusťte program **runmqsc** pro správce front. Například pro správce front `target.queue.manager` zadejte tento příkaz:

```
runmqsc target.queue.manager
```

- b) Spusťte kanál odesílatele. Můžete například použít následující příkaz:

```
START CHANNEL ('target.to.source')
```

- c) Ukončete **runmqsc** zadáním následujícího příkazu:

```
end
```

7. Otestujte, zda byla konfigurace úspěšně dokončena, odesláním příkazu MQSC z lokálního systému do vzdáleného správce front:

- a) Spusťte produkt **runmqsc** pro vzdáleného správce front z lokálního systému. Můžete například použít následující příkaz:

```
runmqsc -w 30 -m source.queue.manager target.queue.manager
```

- b) Zobrazte fronty ve vzdáleném správci front zadáním následujícího příkazu:

```
DISPLAY QUEUE (*)
```

Při úspěchu je zobrazen seznam front ze vzdáleného správce front.

- c) Pokud tyto kroky nebudou fungovat, zkontrolujte, zda jsou kanály na obou systémech ve spuštěném stavu. Nejsou-li kanály spuštěny a nespouštějí se, zkontrolujte, zda jsou kanály a přenosové fronty správně nakonfigurovány a zda je spuštěn příkazový server. Zkontrolujte například, zda je zadán správný parametr CONNAME pro odesílací kanály a zda mají přenosové fronty správné názvy. Také zkontrolujte protokoly správce front, zda v nich nejsou uvedeny výjimky zabezpečení, které mohou pomoci vyřešit problém.

## Výsledky

Správci front jsou konfigurováni pro vzdálenou administraci vzdáleného správce front z lokálního systému.

## Jak pokračovat dále

- Další informace o vzdálené administraci pomocí příkazů MQSC: [“Vydávání příkazů MQSC ve vzdáleném správci front”](#) na stránce 205
- Zde se dozvíte více o psaní administračních programů pomocí příkazů PCF: [“Použití uživatelem programovatelných formátů příkazů IBM MQ”](#) na stránce 25.
- Další informace o použití administrative REST API pro vzdálenou administraci: [“Vzdálená administrace pomocí REST API”](#) na stránce 77.

## Správa příkazového serveru pro vzdálenou administraci

Ke každému správci front je přidružen příkazový server. Příkazový server zpracovává všechny příchozí příkazy ze vzdálených správců front nebo příkazy PCF z aplikací. Tento příkaz prezentuje příkazy správci front pro zpracování a vrací kód dokončení nebo zprávu operátora. Můžete spustit, zastavit a zobrazit stav příkazového serveru. Příkazový server je povinný pro veškerou administraci zahrnující příkazy PCF, rozhraní MQAI a také pro vzdálenou administraci.

### Než začnete

V závislosti na hodnotě atributu správce front **SCMDSERV** je příkazový server buď spuštěn automaticky při spuštění správce front, nebo musí být spuštěn ručně. Je-li příkazový server spuštěn automaticky, nemůžete použít příkazy `strmqcsv` nebo `endmqcsv` ke spuštění a zastavení příkazového serveru. Hodnotu atributu **SCMDSERV** můžete změnit pomocí příkazu MQSC **ALTER QMGR**. Při výchozím nastavení je příkazový server spuštěn automaticky.

Zastavení správce front také ukončí příkazový server, který je k němu přidružen.

### Procedura

- Zobrazte stav příkazového serveru:
  - a) Spusťte produkt **runmqsc** pro příslušného správce front zadáním následujícího příkazu:

```
runmqsc target.queue.manager
```

kde `target.queue.manager` je správce front, pro který je příkazový server zobrazen.

- b) Zobrazte stav příkazového serveru zadáním následujícího příkazu MQSC:

```
DISPLAY QMSTATUS CMDSERV
```

- c) Ukončete **runmqsc** zadáním následujícího příkazu:

```
end
```

- Není-li příkazový server nastaven tak, aby se spouštěl automaticky, spusťte příkazový server zadáním následujícího příkazu:

```
strmqcsv target.queue.manager
```

kde `target.queue.manager` je správce front, pro který je spuštěn příkazový server.

- Není-li příkazový server nastaven tak, aby se spouštěl automaticky, zastavte příkazový server zadáním následujícího příkazu:

```
endmqcsv target.queue.manager
```

kde `target.queue.manager` je správce front, pro který je zastavován příkazový server.

Standardně se příkazový server zastaví řízeným způsobem. Příkazový server lze zastavit okamžitě přidáním parametru `-i` do příkazu.

## Vydávání příkazů MQSC ve vzdáleném správci front

Po konfiguraci správců front pro vzdálenou administraci můžete ke spuštění příkazů MQSC ve vzdáleném správci front použít konkrétní tvar příkazu `runmqsc` v lokálním systému. Každý příkaz se odešle jako únikový PCF do fronty příkazů, `SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE` vzdáleného správce front. Odpovědi jsou přijímány na `SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE` fronta.

### Než začnete

Chcete-li konfigurovat kanály, přenosové fronty, moduly listener a příkazový server před vzdálenou administrací správce front pomocí příkazů MQSC, musíte nejprve provést kroky uvedené v části [“Konfigurace správců front pro vzdálenou administraci”](#) na stránce 200 .

### Postup

1. Ujistěte se, že příkazový server běží na vzdáleném správci front.


Informace o tom, jak spustit příkazový server ve správci front, najdete v tématu [“Správa příkazového serveru pro vzdálenou administraci”](#) na stránce 204.

2. Ve zdrojovém správci front můžete následně spustit příkazy prostředí MQSC jedním ze dvou způsobů:

- Interaktivně, spuštěním příkazu `runmqsc` s následujícími příkazy:

-  Je-li vzdálený správce front spuštěn v systému z/OS, zadejte následující příkaz:

```
runmqsc -w 30 -x -m source.queue.manager target.queue.manager
```

-  Pokud vzdálený správce front není spuštěn v systému z/OS, zadejte následující příkaz:

```
runmqsc -w 30 -m source.queue.manager target.queue.manager
```

- Z příkazového souboru:

- a. Zadejte příkazy MQSC, které mají být spuštěny na vzdáleném systému v textovém souboru, jeden příkaz na řádek.
- b. Ověřte příkazy MQSC v lokálním správci front pomocí příznaku `-v` u příkazu `runmqsc` . Příznak `-v` kontroluje, zda jsou příkazy platné, ale nespouští je. Uvědomte si, že některé příkazy se nemusí zdařit, jsou-li použitelné pro vzdáleného správce front, ale nejsou použitelné pro lokálního správce front:

```
runmqsc -v source.queue.manager < myCmdFile.in > results.out
```

`myCmdFile.in` obsahuje příkazy MQSC, které se mají zkontrolovat, a soubor `results.out` obsahuje výsledky ověření pro příkazy.

- c. Spusťte příkazový soubor ve vzdáleném správci front zadáním jednoho z následujících příkazů:

-  Je-li vzdálený správce front spuštěn v systému z/OS, zadejte následující příkaz:

```
runmqsc -w 30 -x -m source.queue.manager target.queue.manager < myCmdFile.in >  
results.out
```

- **Multi** Pokud vzdálený správce front není spuštěn v systému z/OS, zadejte následující příkaz:

```
runmqsc -w 30 -m source.queue.manager target.queue.manager < myCmdFile.in >
results.out
```

Použité parametry jsou následující parametry:

**-w sekundy**

Uvádí, že příkazy MQSC jsou spuštěny v nepřímém režimu, kde jsou příkazy vloženy do vstupní fronty příkazového serveru a jsou prováděny v pořadí.

Proměnná *sekundy* určuje dobu čekání (v sekundách) pro odezvu ze vzdáleného správce front. Jakékoli odpovědi přijaté po této době jsou vyřazeny, ale příkazy MQSC stále běží na vzdáleném správci front. Následující zpráva se vygeneruje v lokálním správci front, když vyprší časový limit příkazu:

```
AMQ8416: MQSC timed out waiting for a response from the command server.
```

Po ukončení vydávání příkazů MQSC lokální správce front zobrazí všechny odpovědi, které přišly a zahodí všechny další odpovědi.

**-x**

Určuje, že vzdálený správce front je správce front produktu z/OS .

**-m localQMgrNázev**

Určuje název lokálního správce front, který má být použit k odesílání příkazů vzdálenému správci front.

## Jak pokračovat dále

Máte-li potíže se spuštěním příkazů MQSC vzdáleně:

- Zkontrolujte, zda je vzdálený správce front spuštěn.
- Zkontrolujte, zda je příkazový server spuštěn na vzdáleném systému.
- Zkontrolujte, zda interval odpojení kanálu nevypršel. Například, pokud je kanál spuštěn, ale pak se po nějaké době vypnul. To je obzvláště důležité, pokud spouštíte kanály ručně.
- Ujistěte se, že požadavky odeslané z lokálního správce front mají smysl pro cílového správce front. Například požadavky, které zahrnují parametry, které nejsou podporovány ve vzdáleném správci front.
- [“Řešení problémů s příkazy MQSC” na stránce 21](#)

## Převod dat mezi kódovanými znakovými sadami

Data zprávy v definovaných formátech produktu IBM MQ (známých také jako vestavěné formáty) mohou být převedena správcem front z jedné kódované znakové sady do jiné za předpokladu, že obě znakové sady souvisí s jedním jazykem nebo se skupinou podobných jazyků.

Například převod mezi kódovanými znakovými sadami s identifikátory (CCSID) 850 a 500 je podporován, protože se oba používají pro západoevropské jazyky.

Pro konverze znaků EBCDIC newline (NL) na ASCII si prohlédněte [Všichni správci front](#).

Podporované konverze jsou definovány v části [Zpracování konverze dat](#).

**V 9.1.3** V produktu IBM MQ 9.1.3 je převod mezi identifikátory CCSID 37 a 500 podporován v systémech IBM MQ Appliance, Windows, Linux a MacOS.

## Pokud správce front nemůže převést zprávy ve vestavěných formátech

Správce front nemůže automaticky převádět zprávy ve vestavěných formátech, pokud jejich identifikátory CCSID reprezentují různé skupiny národních jazyků. Například konverze mezi CCSID 850 a CCSID 1025 (která je kódovanou znakovou sadou EBCDIC pro jazyky pomocí cyrilice) není podporována, protože mnoho znaků v jedné kódované znakové sadě nemůže být reprezentováno v druhém. Máte-li síť správců front pracujících v různých národních jazycích a převod dat mezi některými z kódovaných znakových sad není podporován, můžete povolit výchozí převod.

Pro platformy, na které se používá produkt `ccsid_part2.tbl`, naleznete další informace v příručce “[Určení výchozího převodu dat](#)” na stránce 210 pomocí produktu `ccsid_part2.tbl`. Výchozí převod dat na platformách jiných než ty, na které se vztahuje soubor `ccsid_part2.tbl`, je popsán v části “[Výchozí převod dat](#)” na stránce 208.

## Rozšířená podpora konverze dat Unicode

Před IBM MQ 9.0předchozí verze produktu nepodporovaly konverzi dat obsahujících kódové body Unicode nad rámec Basic Multilingual Plane (kódové body nad U+FFFF). Podpora konverze dat Unicode byla omezena na kódové body definované ve standardu Unicode 3.0 kódovaném buď v UTF-8 nebo UCS-2, 2bajtová podmnožina pevné šířky UTF-16.

V produktu IBM MQ 9.0podporuje produkt IBM MQ všechny znaky Unicode definované ve standardu Unicode 8.0 při převodu dat. To zahrnuje plnou podporu pro UTF-16, včetně náhradních párů (dvojice 2bajtových znaků UTF-16 v rozsahu X'D800' až do X'DFFF', které představují bod kódu Unicode nad U+FFFF).

Kombinování znakových sekvencí je také podporováno v případech, kdy je předem složený znak v jednom CCSID mapován na kombinaci posloupnosti znaků v jiném CCSID.

Převod dat do a z kódování Unicode a CCSID 1388, 1390, 1399, 4933, 5488 a 16884 byl na některých platformách rozšířen tak, aby podporoval všechny kódové body momentálně definované pro tyto CCSID, včetně těch, které se mapují na identifikační body v doplňkových rovinách Unicode.

V případě CCSID 1390, 1399 a 16884 se jedná o znaky definované ve standardu JIS X 0213 (JIS2004).

Byla také přidána podpora pro konverzi do a z Unicode a šest nových CCSID (1374 až 1379).

## soubor `ccsid_part2.tbl`


Od IBM MQ 9.0 je k dispozici další soubor `ccsid_part2.tbl`.



Soubor `ccsid_part2.tbl` má přednost před souborem `ccsid.tbl` a:

- Umožňuje přidat nebo upravit položky CCSID.
- Určí výchozí převod dat.
- Určíte dat pro různé úrovně příkazu.

`ccsid_part2.tbl` lze použít pouze na následujících platformách:

-  Linux - všechny verze
-  Solaris
-  Windows

 V systému IBM MQ for Windows je `ccsid_part2.tbl` standardně umístěn v adresáři `MQDataRoot\conv\table`. Kromě toho v produktu IBM MQ for Windows zaznamenává všechny podporované kódové sady.


  Na platformách IBM MQ for Linux a Solaris se `ccsid_part2.tbl` nachází v adresáři `MQDataRoot/conv/table`. Pro všechny platformy Linux a Solaris jsou podporované kódové sady uchovávány v převodních tabulkách poskytnutých produktem IBM MQ.

Přestože soubor `ccsid_part2.tbl` nahrazuje existující soubor `ccsid.tbl` používaný v předchozích verzích produktu IBM MQ k zadání dalších informací o CCSID, soubor `ccsid.tbl` je nadále analyzován produktem IBM MQ a nesmí být proto odstraněn.

Další informace viz téma [“Soubor `ccsid\_part2.tbl`”](#) na stránce 209.

## **ccsid.tbl soubor**

Na jiných platformách než na platformách, na které se používá produkt `ccsid_part2.tbl`, se soubor `ccsid.tbl` používá pro následující účely:

-  V systému AIX jsou podporované kódové sady interně drženy operačním systémem.
- Určuje libovolné další kódové sady. Chcete-li uvést další kódové sady, musíte upravit `ccsid.tbl` (návod, jak to provést je poskytnuto v souboru).
- Určuje jakýkoli výchozí převod dat.

Můžete aktualizovat informace zaznamenané v produktu `ccsid.tbl`; můžete tak učinit například v případě, že budoucí vydání operačního systému podporuje další kódované znakové sady.

## **Výchozí převod dat**

Od IBM MQ 9.0 se metoda výchozích dat konverze změnila na následujících platformách:

- Linux - všechny verze
- Solaris
- Windows

Další informace najdete v tématu [“Určení výchozího převodu dat”](#) na stránce 210 za použití příkazu `ccsid_part2.tbl`.

Nastavíte-li kanály mezi dvěma počítači, na kterých není konverze dat normálně podporována, musíte povolit výchozí převod dat pro kanály, které chcete pracovat.

Na jiných platformách, než jsou platformy, na které se používá `ccsid_part2.tbl`, pro povolení výchozího převodu dat upravte soubor `ccsid.tbl` tak, aby určoval předvolený CCSID EBCDIC a předvolený ASCII CCSID. Pokyny, jak to provést, jsou obsaženy v souboru. To musíte provést na všech počítačích, které budou připojeny pomocí kanálů. Restartujte správce front, aby se změna projevila.

Předvolený proces konverze dat je následující:

- Není-li konverze mezi zdrojovým a cílovým CCSID podporována, ale identifikátory CCSID zdrojového a cílového prostředí jsou buď EBCDIC, nebo oba ASCII, znaková data se předají cílové aplikaci bez konverze.
- Pokud jeden CCSID reprezentuje znakovou sadu ASCII a druhá představuje znakovou sadu EBCDIC, produkt IBM MQ převede data s použitím výchozích CCSID pro převod dat definovaných v souboru `ccsid.tbl`.

**Poznámka:** Pokuste se omezit převáděné znaky na ty, které mají stejné hodnoty kódu v kódované znakové sadě uvedené pro zprávu a ve výchozí kódované znakové sadě. Použijete-li pouze sadu znaků, která je platná pro názvy objektů produktu IBM MQ (podle definice v části [Pojmenování objektů IBM MQ](#)) Tento požadavek obecně uspokojí i vy. Výjimky se vyskytují s identifikátory CCSID EBCDIC 290, 930, 1279 a 5026 použité v Japonsku, kde malá písmena mají odlišné kódy od těch, které jsou použity v jiných CCSID EBCDIC.

## **Převod zpráv v uživatelem definovaných formátech**

Správce front nemůže převést zprávy v uživatelem definovaných formátech z jedné kódované znakové sady na jinou. Potřebujete-li převést data ve formátu definovaném uživatelem, musíte pro každý takový formát zadat uživatelské procedury pro převod dat. Nepoužívejte výchozí CCSID pro převod znakových dat v uživatelem definovaných formátech. Další informace o převádění dat v uživatelem definovaných



formátech a o zápisu uživatelských procedur pro převod dat naleznete v tématu [Zápis uživatelských procedur pro převod dat](#).

## Změna identifikátoru CCSID správce front

Pokud jste použili atribut CCSID příkazu ALTER QMGR ke změně CCSID správce front, zastavte a znovu spusťte správce front, abyste se ujistili, že všechny spuštěné aplikace, včetně příkazového serveru a programů kanálu, jsou zastaveny a restartovány.

To je nezbytné, protože všechny aplikace spuštěné v případě změny CCSID správce front budou nadále používat existující CCSID.

## Soubor ccsid\_part2.tbl

Soubor ccsid\_part2.tbl se používá k dodání dalších informací o CCSID. Soubor ccsid\_part2.tbl nahrazuje soubor ccsid.tbl, který byl použit před IBM MQ 9.0.

**Poznámka:** Soubor ccsid.tbl, který byl použit před IBM MQ 9.0 k dodání dalších informací o CCSID, je i nadále analyzován produktem IBM MQ a neměl by být odstraněn. Položky v souboru ccsid\_part2.tbl však mají přednost před ostatními položkami v souboru ccsid.tbl.

Měli byste použít ccsid\_part2.tbl spíše než ccsid.tbl, protože ccsid\_part2.tbl:

- Obsahuje podporu pro hodnoty kódování Unicode. From IBM MQ 9.0, IBM MQ supports all Unicode characters defined in the Unicode 8.0 standard in data conversion, including full support for UTF-16. Další informace viz téma [“Převod dat mezi kódovanými znakovými sadami”](#) na stránce 206.
- Umožňuje vám uvést verzi záznamů CCSID, takže tyto záznamy jsou použitelné pouze pro vybrané úrovně příkazů.




Soubor ccsid\_part2.tbl můžete použít k:

- Přidat nebo upravit záznamy CCSID
- Určí výchozí převod dat.
- Určíte dat pro různé úrovně příkazu.

Soubor ccsid\_part2.tbl lze použít pouze pro následující platformy:

-  Linux - všechny verze
-  Solaris
-  Windows

Umístění souboru ccsid\_part2.tbl závisí na vaší platformě:

-   Adresář `MQDataRoot/conv/table` ve všech verzích produktu Linux a v systému Solaris.
-  Adresář `MQDataRoot\conv\table` v systému Windows.

## Přidání nebo úprava záznamů CCSID

Položka v souboru ccsid\_part2.tbl má následující formát:

```
<CCSID number> <Base CCSID> <DBCS CodePage> <SBCS CodePage>  
<Type> <Encoding> <ACRI> <Name>
```

Příklad záznamu pro CCSID 1200 (UTF-16) je:

```
1200 1200 1200 1200 3 8 0 UTF-16
```

**Poznámka:** Další podrobnosti o hodnotě ACRI viz komentář v souboru `ccsid_part2.tbl`.

Ve formátu `ccsid_part2.tbl`:

**Typ se může rovnat:**

- 1=SBCS
- 2=DBCS
- 3=MBCS

**Kódování se může rovnat:**

- 1=EBCDIC
- 2 = ASCII
- 3 = ISO
- 4 = UCS-2
- 5 = UTF-8
- 6 = Euc
- 7 = GB18030
- 8 = UTF-16
- 9 = UTF-32

Při úpravách souboru:

- Komentář lze určit pomocí symbolu `#` na začátku řádku. To brání produktu IBM MQ v pokusu o analýzu řádku.
- Nelze dodat vložené komentáře.
- Musíte se ujistit, že nevytváříte prázdné řádky.
- Na konec souboru nesmí přidávat nové položky.

Nové záznamy CCSID by měly být přidány před informace o tabulce ACRI.

## Určení výchozího převodu dat

Můžete definovat výchozí konverzní CCSID, které se používají k převodu mezi ASCII nebo podobnými a EBCDIC CCSID, pokud není mezi dvěma CCSID převod podporován.

Pokud tuto funkci povolíte, použije se výchozí konverze pro přenos a záhlaví zpráv a lze ji použít i pro převod uživatelských dat.

Výchozí převody jsou povoleny vytvořením dvou řádků podobných následujícím:

```
default      0      500      1      1      0
default      0      850      1      2      0
```

První řádek nastaví výchozí hodnotu pro CCSID EBCDIC na 500 a druhý řádek nastaví výchozí hodnotu pro CCSID ASCII a podobné CCSID na 850.

## Určení dat pro různé úrovně příkazů

Chcete-li zadat položky CCSID pro různé úrovně příkazů IBM MQ, použijte symbol dvojtečky následovaný úrovní příkazů IBM MQ, pro které má být další sekce použitelná.

Číslo představuje minimální úroveň příkazu, ve které musí být spuštěn správce front nebo klient. Pokud je například aktuální správce front na úrovni příkazů 900 a narazí na příznak úrovně příkazů 800 nebo 900, budou načteny identifikátory CCSID.

Správce front na úrovni 800 však ignoruje všechny identifikátory CCSID v sekci 900.

Uvedená úroveň příkazu je použitelná pro všechny záznamy CCSID zjištěné po příznaku úrovně příkazu, dokud není nalezen nový příznak úrovně příkazu.

Pokud požadujete nastavení úrovně příkazu na všechny úrovně příkazu, uveďte číslo nula.

Při první analýze `ccsid_part2.tblse` produkt IBM MQ chová ke všem CCSID, které byly rozpoznány jako platné pro všechny úrovně příkazů IBM MQ.

Správa verzí se začne používat pouze v případě, že produkt IBM MQ zjistí příznak první úrovně příkazu.

Následující úsek kódu ukazuje příklad použití správy verzí:

```
# Comment Block
# End of Comment Block
# Because no command level flag is specified and we're at the start of the file
# the following CCSIDs will be read on all versions
  819  819    0    819    1    3    0    IS08859-1
  923  923    0    923    1    3    0    IS08859-15
 1051 1051    0   1051    1    3    0    IBM-1051
# The colon :900 below shows that the CCSIDs after will only be for MQ cmd level 900 and above
:900
 8629 437    0    437    1    2    0    IBM-437
12725 437    0    437    1    2    0    IBM-437
16821 437    0    437    1    2    0    IBM-437
20917 437    0    437    1    2    0    IBM-437
# The colon :0 below shows that the CCSIDs after will be for all version of MQ
:0
 4946 850    0    850    1    2    0    IBM-850
33618 850    0    850    1    2    0    IBM-850
61697 850    0    850    1    2    0    IBM-850
61698 850    0    850    1    2    0    IBM-850
```

## Správa serveru Managed File Transfer

Ke správě produktu Managed File Transfer použijte příkazy Managed File Transfer . Můžete také použít IBM MQ Explorer pro některé administrativní úlohy.

### Spustit přenos umístěním zprávy do fronty příkazů agenta

Přenos souboru můžete také spustit vložením zprávy o přenosu souborů do fronty příkazů zdrojového agenta. Příklad názvu fronty příkazů je `SYSTEM.FTE.COMMAND.AGENT01`. Musíte se ujistit, že zpráva dosáhne fronty příkazů správného zdrojového agenta; pokud je zpráva přijata agentem, který neodpovídá zdroji informací v XML, zpráva se odmítne.


XML požadavku na přenos musí odpovídat schématu produktu `FileTransfer.xsd` a použít prvek `<request>` jako kořenový prvek. Informace o struktuře a obsahu zprávy požadavku na přenos viz [Formát zprávy požadavku na přenos souborů](#) . Jak vložíte zprávu požadavku na přenos do fronty příkazů agenta, která je specifická pro úlohu. Rozhraní API IBM MQ Java můžete například použít k programovému vložení zprávy do fronty.


## Spuštění agenta MFT

Než budete moci použít agenta Managed File Transfer pro přenos souborů, musíte nejprve spustit agenta.

### Informace o této úloze






Produkt Managed File Transfer Agent můžete spustit z příkazového řádku. V tomto případě se proces agenta zastaví, když se odhlásíte ze systému.

 V systému UNIX, Linux, and Windows můžete nakonfigurovat agenta tak, aby pokračoval v činnosti při odhlášení ze systému a může pokračovat v přijímání přenosů souborů.

 V systému z/OS můžete nakonfigurovat agenta tak, aby se spustil jako spuštěná úloha z JCL bez potřeby interaktivní relace.

Všimněte si, že pokud agent zjistí nezotavitelnou chybu při spuštění, vygeneruje se první snímek dat o selhání (FDC) a agent se zastaví.

## Procedura

- Chcete-li spustit agenta z příkazového řádku, použijte příkaz **fteStartAgent** .  
Další informace viz [fteStartAgent](#) .
-  **ULW**  
Chcete-li konfigurovat agenta tak, aby při odhlášení ze systému pokračovalo v práci, postupujte takto:
  -  **Windows** V systému Windows nakonfigurujte agenta tak, aby se spouštěl jako služba produktu Windows . Další informace viz téma [“Spuštění agenta MFT jako služby Windows”](#) na stránce 212.
  -  **Linux**  **UNIX** V systémech UNIX a Linux nakonfigurujte agenta tak, aby se spouštěl automaticky při opětovném zavedení systému pomocí skriptového souboru. Další informace viz téma [“Spuštění agenta MFT při spuštění systému UNIX a systému Linux”](#) na stránce 213.
-  **z/OS**  
V systému z/OS nakonfigurujte agenta tak, aby se spouštěl jako spuštěná úloha ze souboru JCL bez potřeby interaktivní relace.  
Další informace viz téma [“Spuštění agenta MFT na systému z/OS”](#) na stránce 215.

## **Spuštění agenta MFT jako služby Windows**

Můžete spustit agenta jako službu Windows , takže když se odhlásíte od produktu Windows, bude váš agent stále spuštěný a může přijímat přenosy souborů.

## Informace o této úloze

Když na serveru Windows spustíte agenta z příkazového řádku, spustí se proces agenta s použitím jména uživatele, které jste použili k přihlášení do produktu Windows. Když se odhlásíte ze systému, proces agenta se zastaví. Chcete-li zabránit zastavení agenta, můžete nakonfigurovat agenta tak, aby se spouštěl jako služba Windows . Spuštění jako služba Windows vám také umožňuje nakonfigurovat agenty, aby se spouštěli automaticky, když se prostředí Windows spustí nebo se znovu spustí.

Chcete-li spustit agenta, který běží jako služba Windows , proveďte následující kroky. Chcete-li spustit agenta jako službu Windows , musíte spustit produkt Managed File Transfer na jedné z podporovaných verzí produktu Windows . Seznam podporovaných prostředí naleznete v tématu [Systémové požadavky pro produkt IBM MQ](#).

Přesné kroky závisí na tom, zda jste již vytvořili agenta, nebo zda vytváříte agenta. Obě volby jsou popsány v následujících krocích.

## Postup

1. Vytváříte-li agenta Managed File Transfer , použijte příkaz **fteCreateAgent**, **fteCreateCDAgent** nebo **fteCreateBridgeAgent** . Uveďte parametr **-s** , který spustí agenta jako službu Windows . V následujícím příkladu je vytvořen agent AGENT1 , který má správce front agenta QMGR1. Služba Windows se spouští s použitím jména uživatele fteuser, které má přiřazené heslo ftepassword.

```
fteCreateAgent -agentName AGENT1 -agentQMGR QMGR1 -s -su fteuser -sp ftepassword
```

Volitelně můžete pro službu zadat název za parametrem **-s** . Pokud nevedete název, bude služba pojmenována mqmftAgentAGENTQMGR, kde *AGENT* je název agenta, který jste uvedli, a *QMGR* je název správce front agenta. V tomto příkladu je výchozí název pro službu mqmftAgentAGENT1QMGR1.

**Poznámka:** Uživatelský účet Windows , který zadáte pomocí parametru **-su** , musí mít práva **Log on as a service** . Informace o tom, jak je nakonfigurovat, najdete v tématu [Guidance for running an MFT agent or logger as a Windows service](#).

Další informace viz [fteCreateAgent](#), [fteCreateCDAgent](#): vytvořte agenta mostu [Connect:Direct](#) nebo [fteCreateBridgeAgent](#) (vytvoření a konfigurace agenta mostu protokolu MFT).

2. Pokud jste při vytváření agenta následovali předchozí krok, spusťte příkazy MQSC, které jsou generovány příkazem **fteCreateAgent**, **fteCreateCDAgent** nebo **fteCreateBridgeAgent**. Tyto příkazy vytvoří fronty IBM MQ, které agent potřebuje.

Například pro agenta s názvem *AGENT1*, správce front agenta s názvem *QMGR1* a koordinačního správce front s názvem *COORDQMGR1* spusťte následující příkaz:

```
runmqsc QMGR1 MQ_DATA_PATH\mqft\config\COORDQMGR1\agents\AGENT1\AGENT1_create.mqsc
```

3. Pokud jste neprovedli předchozí kroky k vytvoření agenta a místo toho chcete nakonfigurovat existujícího agenta, aby se spouštěl jako služba Windows, nejprve zastavte agenta, pokud je spuštěn, a pak upravte jeho konfiguraci.

a) Následující příklad používá agenta s názvem *AGENT1*. Spusťte tento příkaz:

```
fteStopAgent AGENT1
```

- b) Pomocí příkazu **fteModifyAgent** nakonfigurujte agenta tak, aby se spouštěl jako služba produktu Windows :

```
fteModifyAgent -agentName AGENT1 -s -su fteuser -sp ftepassword
```

Další informace viz téma [fteModifyAgent: Spuštění agenta MFT jako služby Windows](#).

4. Spusťte agenta pomocí příkazu **fteStartAgent**. Případně můžete ke spuštění služby použít nástroj Služby produktu Windows, který je k dispozici prostřednictvím nástrojů pro správu v nabídce Ovládací panely na pracovní ploše produktu Windows ke spuštění.

```
fteStartAgent AGENT1
```

Služba pokračuje i v případě, že se odhlásíte od produktu Windows. Chcete-li zajistit, aby se služba také restartovala po restartování démona Windows po ukončení práce, je pole **Typ spuštění** v nástroji Služby Windows standardně nastaveno na hodnotu **Automaticky**. Změňte ji na **Ruční**, pokud nechcete, aby se služba restartovala při restartu Windows.

5. Volitelné: Chcete-li zastavit agenta, použijte příkaz [fteStopAgent](#) nebo použijte nástroj služeb Windows. Například z příkazového řádku spusťte tento příkaz:

```
fteStopAgent AGENT1
```

- Když spustíte příkaz **fteStopAgent** jako službu, příkaz se vždy spustí s použitím parametru **-i** bez ohledu na to, zda jste tento parametr zadali. Parametr **-i** zastaví agenta okamžitě, aniž by došlo k provedení jakýchkoli přenosů, které právě probíhají. To je způsobeno omezením služby Windows.

## Jak pokračovat dále

Pokud máte problémy se spuštěním služby Windows, viz příručka [Guidance for running an MFT agent or logger as a Windows service](#). Toto téma také popisuje umístění souborů protokolu služby produktu Windows.

## Spuštění agenta MFT při spuštění systému UNIX a systému Linux

Managed File Transfer Agent lze nakonfigurovat tak, aby se spouštěl při spuštění systému v systému UNIX. Když se odhlásíte od systému UNIX, bude váš agent stále spuštěný a může přijímat přenosy souborů.

Pokud jste vytvořili a nakonfigurovali agenta pomocí jednoho z těchto příkazů Managed File Transfer ; **fteCreateAgent**, **fteCreateCDAgent**, nebo **fteCreateBridgeAgent**, můžete jej nakonfigurovat tak, aby se spouštěl automaticky během nového zavedení systému na počítačích UNIX pomocí skriptového souboru, který se jednoduše provede:

```
su -l mqmft_user -c mq_install_root/bin/fteStartAgent agent_name
```

Kde *mq\_install\_root* je kořenový adresář požadované instalace produktu Managed File Transfer , je výchozí hodnota: /opt/mqm a *název\_agenta* je název serveru Managed File Transfer Agent , který má být spuštěn. Použití tohoto skriptového souboru se liší v závislosti na konkrétním operačním systému UNIX .

## Solaris

### Solaris

V systému Solaris proveďte následující kroky:

1. Spusťte následující příkaz a sledujte vrácenou cestu:

```
which sh
```

Cesta může být například /usr/bin/sh

2. Jako ID uživatele root systému vytvořte svůj vlastní soubor /etc/init.d/startmqmft .
3. Upravte tento soubor a přidejte do něj řádky skriptu s použitím vrácené cesty z kroku 1 jako prvního řádku ve skriptu:

```
#!/usr/bin/sh
su mqmft_user mq_install_root/bin/fteStartAgent agent_name
```

4. Proveďte spustitelný soubor souboru, například:

```
chmod 755 /etc/init.d/startmqmft
```

5. Symbolizujte soubor do adresáře rc3.d :

```
ln -s /etc/init.d/startmqmft /etc/rc3.d/S98startmqmft
```

Předpona S znamená výchozí stav Spuštěno pro Solaris. 98 je pořadové číslo. Přípona je název souboru z *init.d*

## Linux

### Linux

Pro systémy Linux existuje více způsobů, jak spouštět aplikace během procesu zavádění systému. Obecně lze říci, že tyto kroky:

1. Vytvořte soubor s názvem /etc/rc.mqmft s obsahem:

```
#!/bin/sh
su -l mqmft_user -c mq_install_root/bin/fteStartAgent agent_name"
```

Kde *mqmft\_user* je ID uživatele, pod kterým se má proces agenta spustit. Toto ID uživatele musí být členem skupiny mqm.

2. Proveďte spustitelný soubor souboru, například:

```
chmod 755 /etc/rc.mqmft
```

3. Dále přidejte následující řádek do /etc/inittab:

```
mqmft:5:boot:/etc/rc.mqmft
```

Další způsoby spuštění agenta během zavádění systému Linux zahrnují přidání řádků skriptu do souboru /etc/rc.d/rc.local nebo na Linux SuSe, přidání řádků skriptu do souboru /etc/init.d/boot.local. Měli byste vybrat metodu, která nejlépe vyhovuje vašemu prostředí. Zde jsou některé další informace o jiných způsobech spuštění agenta během spouštění na specifických distribucích Linux, které jsou podporovány:

### SLES 10 a 11

Pro systémy SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 a 11 následujte tyto kroky:

1. Jako ID uživatele root systému vytvořte svůj vlastní soubor /etc/init.d/rc.rclocal.
2. Přidejte následující řádky do souboru rc.rclocal :

```
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: rc.rclocal
# Required-Start: $network $syslog
# Required-Stop: $network $syslog
# Default-Stop: 0 1 2 6
# Description: MQMFT agent startup
### END INIT INFO
su -l mqmft_user -c mq_install_root/bin/fteStartAgent agent_name"
```

3. Spusťte následující příkazy:

```
chmod 755 rc.rclocal
chkconfig --add rc.rclocal
```

## Spuštění agenta MFT na systému z/OS

On z/OS, in addition to running the **fteStartAgent** command from a UNIX System Services session, you can start an agent as a started task from JCL without the need for an interactive session.

Spuštěná úloha se používá, protože je spuštěna pod určitým ID uživatele a není ovlivněna odhlašováním uživatelů.

**Poznámka:** Spuštěné úlohy se obvykle spouštějí pod administrativním uživatelem, který nemusí mít oprávnění log-on, a proto není možné přihlásit se do systému z/OS jako uživatel, pod kterým je agent spuštěn. Příkazy **fteStartAgent**, **fteStopAgent**, **fteSetAgentTraceLevel** a příkaz **fteShowAgentDetails** s uvedeným parametrem **-d** nelze pro daného agenta vydat.

V produktu IBM MQ 9.0.2 a IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 můžete použít vlastnost agenta **adminGroup** s agenty Managed File Transfer na serveru z/OS. Můžete definovat skupinu správců zabezpečení, například MFTADMIN, a poté přidat ID uživatele spuštěné úlohy a administrátora TSO do této skupiny. Upravte soubor vlastností agenta a nastavte vlastnost **adminGroup** tak, aby byla názvem této skupiny správců zabezpečení.

```
adminGroup=MFTADMIN
```

Členové této skupiny pak mohou vydávat příkazy **fteStartAgent**, **fteStopAgent**, **fteSetAgentTraceLevel** a příkaz **fteShowAgentDetails** s parametrem **-d** zadaným pro agenta, který je spuštěn jako spuštěná úloha.

Další informace viz vlastnost **adminGroup** v části [Soubor MFT agent.properties](#).

Jako aplikace Java je agent aplikace produktu UNIX System Services, kterou můžete spustit ze souboru JCL pomocí člena BFGAGSTP, z generované datové sady knihovny PDSE příkazu Managed File Transfer

pro agenta. Další informace o tom, jak vytvořit datovou sadu knihovny PDSE příkazu MFT a upravit ji pro požadovaného agenta, viz [Vytvoření datové sady příkazu agenta MFT nebo modulu protokolování](#).

## Povolit vzdálená připojení agenta pouze s produktem IBM MQ Advanced for z/OS Value Unit Edition



Agent MFT na systému z/OS spuštěný pod identifikátorem produktu (PID) produktu IBM MQ Advanced for z/OS VUE se může připojit ke správci front v produktu z/OS pomocí připojení klienta.

Všimněte si, že PID, pod kterým je agent spuštěný, se zobrazí v protokolu při spuštění agenta.

Podrobnosti o produktech IBM MQ, jejich přidružených hodnotách PID a exportních klasifikacích najdete v tématu [Identifikátory produktu IBM MQ a informace o exportu](#).

Agent MFT na systému z/OS spuštěný pod libovolným identifikátorem PID se může připojit k lokálnímu správci front pouze pomocí připojení vazeb.

Agent produktu MFT v produktu z/OS se může připojit pouze ke správci front, který je rovněž spuštěn v produktu z/OS, bez ohledu na identifikátor PID produktu MFT.

Pokud se agent IBM MQ Advanced for z/OS VUE pokusí o připojení ke správci front, který není spuštěn v systému z/OS, je vydána zpráva [BFGMQ1044E](#) a spuštění agenta se ukončí:

BFGMQ1044E: Připojení klienta agenta v systému z/OS musí být pro správce front v systému z/OS

### Související odkazy

[“Zastavení agenta MFT na systému z/OS” na stránce 217](#)

Pokud spouštíte Managed File Transfer Agent na z/OS jako spuštěnou úlohu z JCL, agent přijímá kromě příkazu **fteStopAgent** také příkazy operátorů z/OS **MODIFY** a **STOP**.

[Soubor MFT agent.properties](#)

## Výpis agentů MFT

Seznam agentů Managed File Transfer registrovaných ke konkrétnímu správci front lze vypsat pomocí příkazového řádku nebo pomocí příkazu IBM MQ Explorer.

### Informace o této úloze

Chcete-li vypsat agenty pomocí příkazového řádku, prohlédněte si příkaz [fteListAgenti](#).

Chcete-li vypsat agenty pomocí produktu IBM MQ Explorer, v pohledu Navigator klepněte na volbu **Agenti** pod názvem koordinačního správce front.

Pokud agent není vypsán příkazem **fteListAgents** nebo se nezobrazuje v IBM MQ Explorer, použijte diagnostickou diagram v následujícím tématu, abyste vyhledali a opravili problém: [Co dělat, pokud váš agent MFT není vypsán příkazem fteListAgents](#).

## Zastavení agenta MFT

Agenta Managed File Transfer můžete zastavit z příkazového řádku. Když zastavíte agenta, uváděli jste do klidového stavu agenta a umožníte agentovi dokončit jeho aktuální přenos souborů před zastavením. Chcete-li agenta zastavit okamžitě, můžete také zadat parametr **-i** na příkazovém řádku. Když se agent zastaví, nemůžete tohoto agenta použít k přenosu souborů, dokud jej nerestartujete.

### Než začnete

Chcete-li zkontrolovat názvy agentů přidružených ke správci front, můžete vypsat agenty pomocí IBM MQ Explorer nebo z příkazového řádku, viz příkaz [fteListAgenti](#).



## Informace o této úloze

Chcete-li zastavit agenta z příkazového řádku, prohlédněte si téma [fteStopAgent](#).

Pokud jste konfigurovali agenta tak, aby se spouštěl jako služba Windows , spuštěním příkazu **fteStopAgent** se zastaví i služba Windows . Eventuálně můžete agenta zastavit zastavením služby pomocí nástroje Služby Windows . Další informace naleznete v tématu “Spuštění agenta MFT jako služby Windows” na stránce 212.

## Zastavení agenta MFT na systému z/OS

Pokud spouštíte Managed File Transfer Agent na z/OS jako spuštěnou úlohu z JCL, agent přijímá kromě příkazu **fteStopAgent** také příkazy operátorů z/OS **MODIFY** a **STOP**.

Spuštěná úloha se používá, protože je spuštěna pod určitým ID uživatele a není ovlivněna odhlašováním uživatelů.

**Poznámka:** Spuštěné úlohy se obvykle spouštějí pod administrativním uživatelem, který nemusí mít oprávnění log-on, a proto není možné přihlásit se do systému z/OS jako uživatel, pod kterým je agent spuštěn. Příkazy **fteStartAgent**, **fteStopAgent**, **fteSetAgentTraceLevel** a příkaz **fteShowAgentDetails** s uvedeným parametrem **-d** nelze pro daného agenta vydat.

V produktu IBM MQ 9.0.2 a IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1můžete použít vlastnost agenta **adminGroup** s agenty Managed File Transfer na serveru z/OS. Můžete definovat skupinu správců zabezpečení, například MFTADMIN, a poté přidat ID uživatele spuštěné úlohy a administrátora TSO do této skupiny. Upravte soubor vlastností agenta a nastavte vlastnost **adminGroup** tak, aby byla názvem této skupiny správců zabezpečení.

```
adminGroup=MFTADMIN
```

Členové této skupiny pak mohou vydávat příkazy **fteStartAgent**, **fteStopAgent** a **fteSetAgentTraceLevel** a příkaz **fteShowAgentDetails** s parametrem **-d** zadaným pro agenta, který je spuštěn jako spuštěná úloha.

Další informace viz vlastnost **adminGroup** v části [Soubor MFT agent.properties](#) .

## Řízené ukončení agenta pomocí příkazu z/OS MODIFY (F)

Příkaz **MODIFY** vám umožňuje zastavit agenta řízeným způsobem jako alternativu k příkazu **fteStopAgent** . Agent dokončuje momentálně probíhající přenosy, ale agent nespouští žádné nové přenosy.

Příklad:

```
F job_name ,APPL=STOP
```

kde *název\_úlohy* je úloha, pod kterou je spuštěn proces agenta.

## Okamžité ukončení agenta pomocí příkazu z/OS STOP (P)

Příkaz **STOP** je ekvivalentní k okamžitému zastavení pomocí příkazu **fteStopAgent** s argumentem **-i** . Agent se zastaví okamžitě, i když agent momentálně přenáší soubor.

Příklad:

```
P job_name
```

kde *název\_úlohy* je úloha, pod kterou je spuštěn proces agenta.

### Související odkazy

[“Spuštění agenta MFT na systému z/OS” na stránce 215](#)

On z/OS, in addition to running the **fteStartAgent** command from a UNIX System Services session, you can start an agent as a started task from JCL without the need for an interactive session.

Soubor [MFT agent.properties](#)

## Spuštění nového přenosu souborů

Nový přenos souboru můžete začít od IBM MQ Explorer nebo z příkazového řádku a můžete zvolit přenos buď jednoho souboru nebo více souborů ve skupině.

### Informace o této úloze

Chcete-li spustit nový přenos souboru z příkazového řádku, prohlédněte si příkaz [fteCreateTransfer command](#).

Chcete-li spustit nový přenos souborů pomocí průvodce **Vytvořit nový spravovaný přenos souborů** v produktu IBM MQ Explorer, postupujte takto:

### Postup

1. V pohledu Navigator klepněte na volbu **Spravovaný přenos souborů. Centrála spravovaných přenosů souborů** se zobrazí v pohledu Obsah.
2. Všechny vaše koordinační správci front se zobrazí v pohledu Navigator . Rozbalte název koordinačního správce front, pro kterého je registrován agent, kterého chcete použít pro přenos. Jste-li aktuálně připojeni ke koordinačnímu správci front jiným než tomu, který chcete použít pro přenos, klepněte pravým tlačítkem myši na název koordinačního správce front v pohledu Navigator a poté klepněte na volbu **Odpojit**. Poté klepněte pravým tlačítkem myši na název koordinačního správce front, kterého chcete použít, a poté klepněte na volbu **Připojit**.
3. Spusťte průvodce **Vytvoření nového spravovaného přenosu souborů** s pomocí jedné z následujících metod:
  - a) Klepněte pravým tlačítkem myši na název kteréhokoli z následujících uzlů v pohledu Navigator : odpovídajícího koordinačního správce front, **Šablony přenosu**, **Protokol přenosu** nebo **Nevyřízené přenosy**. Poté spusťte průvodce klepnutím na tlačítko **Nový přenos** .
  - b) Klepněte na volbu **Soubor > Nový > Další > Průvodci pro spravovaného přenosu souborů > Průvodce novým přenosem** .
4. Postupujte podle pokynů na panelech průvodce. Pro každý panel je k dispozici také kontextově citlivá nápověda. Chcete-li přistupovat k kontextově citlivé nápovědě k produktu Windows, stiskněte klávesu F1. V systému Linux stiskněte klávesu Ctrl+F1 nebo Shift+F1.

## Použití definičních souborů přenosu

Můžete určit definiční soubor přenosu, který lze použít k vytvoření přenosu souborů. Definiční soubor přenosu je soubor XML, který definuje některé nebo všechny informace potřebné k vytvoření přenosu.

Definiční soubory přenosu jsou užitečné, chcete-li uvést více zdrojových souborů a více cílových souborů v jedné operaci přenosu. K odeslání komplexního přenosu souborů můžete použít definiční soubor přenosu. Soubor definice přenosu můžete znovu použít a sdílet.

Pro definiční soubor přenosu můžete použít dva formáty a tyto formáty se mírně liší, a to jak v souladu se schématem produktu `FileTransfer.xsd` . Toto schéma můžete najít v adresáři `samples\schema` instalace produktu Managed File Transfer .

Podporovány jsou následující dva formáty souborů definice přenosu:

- Definice zdrojového a cílového souboru pro přenos. Tato definice používá prvek **transferSpecifications** jako kořen.
- Definice celého přenosu včetně zdrojových a cílových souborů a zdrojového a cílového agenta. Tato definice používá prvek **request** jako kořen.
  - Soubory s tímto formátem lze generovat z příkazu **fteCreateTransfer** s použitím parametru **-gt** .

Následující příklad ukazuje formát definičního souboru přenosu, který uvádí pouze zdrojový a cílový soubor pro přenos:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transferSpecifications xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
  <item checksumMethod="MD5" mode="text">
    <source recursive="false" disposition="leave">
      <file>textTransferTest.txt</file>
    </source>
    <destination type="directory" exist="overwrite">
      <file>c:\targetfiles</file>
    </destination>
  </item>
</transferSpecifications>
```

Chcete-li odeslat tento formát definičního souboru přenosu, musíte na příkazovém řádku uvést zdrojový a cílový agent:

```
fteCreateTransfer -sa AGENT1 -sm agent1qm -da AGENT2 -dm agent2qm -td
c:\definitions\example1.xml
```

Následující příklad je formát definičního souboru přenosu, který uvádí všechny informace požadované pro přenos:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request version="3.00" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
  <managedTransfer>
    <originator>
      <hostName>example.com.</hostName>
      <userID>fteuser</userID>
    </originator>
    <sourceAgent agent="AGENT1" QMgr="agent1qm"/>
    <destinationAgent agent="AGENT2" QMgr="agent2qm"/>
    <transferSet>
      <item mode="binary" checksumMethod="MD5">
        <source recursive="false" disposition="leave">
          <file>c:\sourcefiles\*.jpg</file>
        </source>
        <destination type="directory" exist="error">
          <file>/targetfiles/images</file>
        </destination>
      </item>
    </transferSet>
  </managedTransfer>
</request>
```

Soubor s tímto formátem můžete vygenerovat pomocí parametru **-gt** příkazu **fteCreateTransfer**. Když odešlete definiční soubor přenosu s tímto formátem, nemusíte zadávat nic jiného na příkazovém řádku:

```
fteCreateTransfer -td c:\definitions\example2.xml
```

Můžete přepsat informace o zdrojovém a cílovém agentu o příkazovém řádku tak, že se kromě definičního souboru přenosu přenesete do normálních parametrů. Příklad:

```
fteCreateTransfer -da AGENT9 -dm agent9qm -td c:\definitions\example2.xml
```

Tento příklad používá volby příkazového řádku k přepsání cílového agenta definovaného uvnitř definičního souboru přenosu s **AGENT9** a cílovým správcem front definovaným v definičním souboru přenosu jako **agent9qm**.

Oba popsané formáty mohou obsahovat jeden nebo více prvků < item>. Další informace o prvku < item> naleznete v tématu [Formát zprávy požadavku přenosu souborů](#). Každá z těchto položek přenosu definuje dvojici zdrojového a cílového souboru s dalšími atributy pro řízení chování přenosu. Můžete například určit následující chování:

- Zda přenos používá kontrolní součet
- Zda se jedná o přenos textu nebo binárního souboru
- Zda odstranit zdrojový soubor po dokončení přenosu
- Zda se má přepsat cílový soubor, pokud existuje.


Výhoda použití definičních souborů přenosu je taková, že můžete zadat další volby, které nejsou dostupné z příkazového řádku. Pokud provádíte například přenosy zpráv do souboru, můžete zadat atribut `groupId` pomocí definičního souboru přenosu. Tento atribut určuje ID skupiny IBM MQ zpráv, které se čtou z fronty. Další výhodou definičních souborů přenosu je to, že můžete zadat různé volby pro každou dvojici souborů. Například můžete uvést, zda se použije kontrolní součet, nebo zda je soubor přenesen v textovém nebo binárním režimu, na bázi `file-by-file`. Pokud použijete příkazový řádek, použijí se stejné volby pro každý soubor v přenosu.

Příklad:


```
<item checksumMethod="none" mode="binary">
  <source disposition="leave">
    <file>c:\sourcefiles\source1.doc</file>
  </source>
  <destination type="file" exist="error">
    <file>c:\destinationfiles\destination1.doc</file>
  </destination>
</item>

<item checksumMethod="MD5" mode="text">
  <source disposition="delete">
    <file>c:\sourcefiles\source2.txt</file>
  </source>
  <destination type="file" exist="overwrite">
    <file encoding="UTF8" EOL="CRLF">c:\destinationfiles\destination2.txt</file>
  </destination>
</item>

<item checksumMethod="none" mode="text">
  <source recursive="false" disposition="leave">
    <file>c:\originfiles\source3.txt</file>
  </source>
  <destination type="file" exist="overwrite">
    <file>c:\targetfiles\destination3.txt</file>
  </destination>
</item>
```

 K přenosu souboru ze distribuovaného systému do systému z/OS můžete použít položky:

```
<item checksumMethod="none" mode="text">
  <source recursive="false" disposition="leave">
    <file>textTransferTest.txt</file>
  </source>
  <destination type="dataset" exist="overwrite">
    <file encoding="IBM-1047">//TEXT.TRANS.TEST</file>
  </destination>
</item>
```

 Tento příklad přeneše soubor `textTransferTest.txt` ze zdrojového agenta na datovou sadu `//TEXT.TRANS.TEST` na cílovém agentovi v textovém režimu. Tento přenos převádí zdrojová data z výchozího kódování zdrojového agenta (není zadán žádný atribut kódování zdroje) na kódovou stránku: `IBM-1047`.

## Vytvoření naplánovaného přenosu souborů

Nový přenos souboru můžete naplánovat buď z konzoly IBM MQ Explorer, nebo z příkazového řádku. Naplánovaný přenos může obsahovat jednotlivé soubory nebo více souborů ve skupině. Naplánovaný přenos souborů můžete provést jednou nebo můžete přenos zopakovat vícekrát.

## Informace o této úloze

Plán přenosu souborů můžete nastavit tak, aby se vyskytovali jednou, nebo k němu dojde v následujících intervalech:

- Každou minutu
- Každou hodinu
- Denně
- Týdně
- Měsíčně
- Jednou ročně

Poté můžete určit výskyty, které mají být zastaveny, v následujících bodech:

- V definovaném čase a datu
- Po definovaném počtu výskytů

Alternativně můžete uvést, že výskyty budou pokračovat navždy.

**V 9.1.0.5** Pokud se naplánovaný přenos spustí ve stejnou dobu každý den, použijte atribut **adjustScheduleTimeForDaylightSaving** v souboru vlastností agenta a upravte čas, kdy se časový plán změní, když se změní hodiny. Další informace najdete v tématu [Soubor MFT agent.properties](#).

Chcete-li vytvořit nový naplánovaný přenos souborů pomocí příkazového řádku, použijte parametry plánování (**-tb**, **-ss**, **-oi**, **-of**, **-oca** **-es**) pro příkaz [fteCreateTransfer](#).

Chcete-li vytvořit nový naplánovaný přenos souborů pomocí průvodce **Vytvořit nový spravovaný přenos souborů** v produktu IBM MQ Explorer, postupujte takto:

## Postup

1. V pohledu Navigator klepněte na volbu **Spravovaný přenos souborů. Centrála spravovaných přenosů souborů** se zobrazí v pohledu Obsah.
2. Všechny vaše koordinační správci front se zobrazí v pohledu Navigator . Rozbalte název koordinačního správce front, pro kterého je registrován agent, kterého chcete použít pro přenos. Jste-li aktuálně připojeni ke koordinačnímu správci front jiným než tomu, který chcete použít pro přenos, klepněte pravým tlačítkem myši na název koordinačního správce front v pohledu Navigator a poté klepněte na volbu **Odpojit**. Poté klepněte pravým tlačítkem myši na název koordinačního správce front, kterého chcete použít, a poté klepněte na volbu **Připojit**.
3. Spusťte průvodce **Vytvoření nového spravovaného přenosu souborů** pomocí jedné z následujících metod:
  - a) Klepněte pravým tlačítkem myši na název kteréhokoli z následujících uzlů v pohledu Navigator : odpovídajícího koordinačního správce front, **Šablony přenosu**, **Protokol přenosu** nebo **Nevyřízené přenosy**. Poté spusťte průvodce klepnutím na tlačítko **Nový přenos**.
  - b) Klepněte na volbu **Soubor > Nový > Další > Průvodci pro spravovaného přenosu souborů > Průvodce novým přenosem**.
4. Postupujte podle pokynů na panelech průvodce. Ujistěte se, že jste označili zaškrtačkové políčko **Povolit přenos plánu** a zadejte podrobnosti plánu na kartě **Plán**. Plánované přenosy souborů jsou spuštěny v rámci minuty času zahájení plánu, pokud nejsou žádné problémy, které by mohly ovlivnit přenos. Například se mohou vyskytnout problémy s vaší sítí nebo agentem, které zabraňují spuštění naplánovaného přenosu. Pro každý panel je k dispozici kontextová nápověda. Chcete-li přistupovat k kontextově citlivé nápovědě k produktu Windows, stiskněte klávesu F1. V systému Linux stiskněte klávesu Ctrl+F1 nebo Shift+F1.

## Výsledky

Informace o zprávách souvisejících s naplánovanými přenosy souborů naleznete v tématu [Formáty zpráv protokolu naplánovaných přenosů souborů](#).

## Práce s nevyřízenými přenosy souborů

Naplánované přenosy souborů, které čekají na vyřízení, můžete zobrazit v produktu IBM MQ Explorer. V okně **Nevyřízené přenosy** se zobrazí všechny nevyřízené přenosy registrované s koordinačním správcem front, ke kterému jste aktuálně připojeni.

### Informace o této úloze

Chcete-li zobrazit stav naplánovaného přenosu souborů, který ještě nebyl spuštěn, postupujte takto:

### Postup

1. Rozbalte položku **Spravovaný přenos souborů** v pohledu Navigator . **Centrála spravovaných přenosů souborů** se zobrazí v pohledu Obsah.
2. Všechny vaše koordinační správci front se zobrazí v pohledu Navigator . Rozbalte název koordinačního správce front, kterého jste použili pro naplánovaný přenos. Chcete-li změnit koordinačního správce front, k němuž jste připojeni, klepněte pravým tlačítkem myši na název koordinačního správce front, kterého chcete použít v pohledu Navigator , a poté klepněte na volbu **Připojit**.
3. Klepněte na volbu **Nevyřízené přenosy**. Okno **Nevyřízené přenosy** se zobrazí v pohledu Obsah.
4. V okně **Nevyřízené přenosy** se zobrazí následující podrobnosti o naplánovaných přenosech souborů:
  - a) **Název** Číslo naplánovaného přenosu souboru. Toto číslo je automaticky přiřazeno.
  - b) **Zdroj** Název zdrojového agenta.
  - c) **Zdrojový soubor** Název souboru, který má být přenesen na jeho hostitelském systému.
  - d) **Cíl** Název cílového agenta.
  - e) **Cílový soubor** Název souboru poté, co byl přenesen do cílového systému.
  - f) **Plánovaný začátek (vybrané časové pásmo)** Datum a čas, kdy je naplánováno spuštění přenosu souborů ve zvoleném časovém pásmu administrátora. Chcete-li změnit zobrazenou časovou zónu, klepněte na nabídku **Okno > Předvolby > IBM MQ Explorer > Spravovaný přenos souborů** a vyberte alternativní časové pásmo ze seznamu **Časové pásmo** . Klepněte na tlačítko **OK**.
  - g) **Opakovat každých** Pokud jste zvolili opakování naplánovaného přenosu, zadaný interval, který chcete opakovat, je vyjádřen jako číslo.
  - h) **Typ opakování** Pokud jste zvolili opakování naplánovaného přenosu, typ intervalu opakování, který jste zadali pro přenos souboru. Typ může mít jednu z následujících hodnot: minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce nebo roky.
  - i) **Opakovat dokud** Pokud jste zvolili opakování naplánovaného přenosu, podrobnosti o tom, kdy má být opakovaný přenos souboru zastaven. Například, uvedené datum a čas, nebo po uvedeném počtu výskytů.

### Výsledky

Chcete-li aktualizovat, co se zobrazí v okně **Nevyřízené přenosy** , klepněte na tlačítko Aktualizovat  na panelu nástrojů pohledu Obsah.

Chcete-li zrušit nevyřízený přenos souboru, klepněte pravým tlačítkem myši na konkrétní přenos a klepněte na tlačítko **Storno**. Zrušení přenosu zcela vyřadí požadavek na přenos souborů.

## Spouštění přenosu souboru

Můžete nastavit určité podmínky spouštěče u přenosu souboru, které musí být pravdivé před tím, než se přenos může uskutečnit. Nejsou-li spouštěcí podmínky pravdivé, přenos souborů se neprovede a zpráva protokolu je volitelně odeslána k záznamu skutečnosti, že přenos se neprovedl. Požadavek na přenos souborů se pak vyřadí. Například, můžete nastavit přenos souboru, který se uskuteční pouze tehdy, když je pojmenovaný soubor na systému, kde je umístěn zdrojový agent, větší než uvedená velikost, nebo

jestliže určitý pojmenovaný soubor existuje na systému, kde je umístěn zdrojový agent. Spuštěný přenos souborů můžete nastavit buď z IBM MQ Explorer , nebo z příkazového řádku.

## Informace o této úloze

Prostředek můžete nepřetržitě monitorovat, aby byl splněn požadavek spouštěče. Další informace o monitorování prostředků viz: [“Monitorování prostředků produktu MFT”](#) na stránce 228.

K dispozici jsou tři různé spouštěcí podmínky, které lze nastavit. Podmínky jsou tyto:

- Pokud existuje konkrétní soubor na stejném systému jako zdrojový agent
- Pokud konkrétní soubor neexistuje na stejném systému jako zdrojový agent,
- Je-li určitý soubor v systému, kde je umístěn zdrojový agent (velikost může být vyjádřena v bajtech, KB, MB nebo GB), je velikost určitého souboru v systému. Tyto jednotky měření používají konvenci  $2^{10}$  , například 1 KB se rovná 1024 bajtům a 1 MB sobě rovná 1024 kB.

Typy spouštěčů v předchozím seznamu lze kombinovat dvěma způsoby:

- Pro jedinou podmínku můžete uvést více než jeden soubor na systému, kde je umístěn zdrojový agent. Tím se spustí přenos, pokud některý z uvedených souborů splňuje podmínku (logický operátor OR).
- Můžete uvést více podmínek. Tím se spustí přenos pouze tehdy, jsou-li splněny všechny podmínky (logický operátor AND).

Spuštěný přenos můžete také kombinovat s naplánovaným přenosem. Další informace naleznete v tématu [Vytvoření naplánovaného přenosu souborů](#) . V tomto případě jsou podmínky spouštěče vyhodnocovány v době, kdy má být plán spuštěn, nebo pro opakující se časový plán pokaždé, kdy má být plán spuštěn.

Spuštěné přenosy nejsou na agentech mostu protokolů podporovány.

Chcete-li vytvořit spuštěný přenos souborů pomocí příkazového řádku, použijte parametr **-tr** v příkazu `fteCreateTransfer` .

Chcete-li vytvořit naplánovaný přenos souborů pomocí průvodce **Vytvořit nový spravovaný přenos souborů** v produktu IBM MQ Explorer, postupujte takto:

## Postup


1. V pohledu Navigator klepněte na volbu **Spravovaný přenos souborů**. **Centrála spravovaných přenosů souborů** se zobrazí v pohledu Obsah.
2. Všechny vaše koordinační správci front se zobrazí v pohledu Navigator . Rozbalte název koordinačního správce front, kterého jste použili pro naplánovaný přenos. Chcete-li změnit koordinačního správce front, k němuž jste připojeni, klepněte pravým tlačítkem myši na název koordinačního správce front, kterého chcete použít v pohledu Navigator , a poté klepněte na volbu **Připojit**.
3. Spusťte průvodce **Vytvoření nového spravovaného přenosu souborů** s pomocí jedné z následujících metod:
  - a) Klepněte pravým tlačítkem myši na název kteréhokoli z následujících uzlů v pohledu Navigator : odpovídajícího koordinačního správce front, **Šablony přenosu**, **Protokol přenosu** nebo **Nevyřízené přenosy**. Poté klepnutím na tlačítko **Nový přenos** otevřete průvodce.
  - b) Klepněte na volbu **Soubor > Nový > Další > Průvodci pro spravovaného přenosu souborů > Průvodce novým přenosem** .
4. Postupujte podle pokynů na panelech průvodce. Ujistěte se, že jste označili zaškrtnávací políčko **Povolit spuštěný přenos** na kartě **Spouštěče** a dokončete pole na této kartě, chcete-li nastavit spuštění. Pro každý panel je k dispozici kontextová nápověda. Chcete-li přistupovat k kontextově citlivé nápovědě k produktu Windows, stiskněte klávesu F1. V systému Linux stiskněte kombinaci kláves **Ctrl+F1** nebo **Shift+F1**.

## Monitorování přenosů souborů, které probíhají

Pomocí karty **Spravovaný přenos souborů-Průběh aktuálního přenosu** v produktu IBM MQ Explorer můžete monitorovat přenos souborů, který probíhá. Tento přenos souboru může být spuštěn buď z IBM MQ Explorer , nebo z příkazového řádku. Karta také zobrazuje průběh naplánovaných přenosů v okamžiku, kdy plánované přenosy spustí.

### Informace o této úloze

Chcete-li použít produkt IBM MQ Explorer k monitorování přenosů přidružených ke koordinačnímu správci front ve vzdáleném systému, postupujte podle pokynů v tématu [“Konfigurace produktu IBM MQ Explorer pro monitorování vzdáleného koordinačního správce front”](#) na stránce 225 .


Předchozí informace o přenosu souborů se po zastavení a restartu IBM MQ Explorer nezachovávají. Při restartu se informace o minulých přenosech vyčistí z karty **Aktuální průběh přenosu** . Dokončené přenosy můžete vymazat pomocí volby **Odebrat dokončené přenosy**  v libovolném okamžiku, kdy je IBM MQ Explorer otevřen.


### Postup

Po zahájení nového přenosu souboru pomocí produktu IBM MQ Explorer nebo z příkazového řádku můžete monitorovat postup přenosu na kartě **Aktuální průběh přenosu** . Pro každý přenos se zobrazí následující informace:

- a) **Zdroj**. Název agenta použitého k přenosu souboru ze zdrojového systému.
- b) **Cíl**. Název agenta použitého k přijetí souboru na cílovém systému.
- c) **Aktuální soubor**. Název momentálně přenášeného souboru. Část jednotlivého souboru, která již byla přenesena, se zobrazí v B, KiB, MiB, GiB, nebo TiB spolu s celkovou velikostí souboru v závorkách. Zobrazená jednotka míry závisí na velikosti souboru.  
B je bajty za sekundu. KiB/s je kibibajty za sekundu, kde 1 kibibajt se rovná 1024 bajtům. MiB/s je mebibajtů za sekundu, kde 1 mebibajt se rovná 1 048 576 bajtům. GiB/s je gibibajty za sekundu, kde 1 gibibajt se rovná 1 073 741 824 bajtům. TiB/s je tebibajty za sekundu, kde 1 tebibajt se rovná 1 099 511 627 776 bajtům.
- d) **Číslo souboru**. Přenášíte-li více než jeden soubor, toto číslo představuje, jak daleko je celková skupina souborů, které přenos představuje.
- e) **Průběh**. Ukazatel průběhu zobrazuje, jak dokončit aktuální přenos souborů je jako procentní část.
- f) **Rychlost**. Rychlost, jakou je soubor přenášen v KiB/s (kibibajty za sekundu, kde 1 kibibajt se rovná 1024 bajtům.)
- g) **Spuštěno (vybrané časové pásmo)**. Čas, kdy byl přenos souboru zahájen, uvedený ve zvoleném časovém pásmu administrátora. Chcete-li změnit zobrazenou časovou zónu, klepněte na nabídku **Okno > Předvolby > IBM MQ Explorer > Spravovaný přenos souborů** a vyberte alternativní časové pásmo ze seznamu **Časové pásmo** : . Klepněte na tlačítko **OK**.  
Pokud přenos přejde do stavu obnovy při přenosu souboru, čas zahájení se aktualizuje, aby se projevil čas, kdy přenos souboru pokračuje.

### Výsledky

Tato karta pravidelně aktualizuje své informace, ale za účelem vynucení aktualizovaného zobrazení toho, co je zobrazeno na kartě **Aktuální průběh přenosu** , klepněte na tlačítko **Aktualizovat**  na panelu nástrojů pohledu Obsah.

Chcete-li odstranit přenosy souborů z karty **Aktuální průběh přenosu** , klepněte na volbu **Odebrat dokončené přenosy**  na panelu nástrojů pohledu Obsah. Klepnutím na toto tlačítko odeberete podrobnosti o přenosu souborů pouze z karty; nezastavujte ani nezrušíte aktuální nebo naplánovaný přenos.



Chcete-li se po uzavření vrátit na kartu **Aktuální průběh přenosu**, můžete ji zobrazit klepnutím na volbu **Okno > Zobrazit pohled > Další > Další > Spravovaný přenos souborů-Aktuální průběh přenosu**. Klepněte na tlačítko **OK**.

## Jak pokračovat dále

Kromě toho je možné vyvíjet aplikace pro vlastní monitorování přenosu souborů. Toho lze dosáhnout vytvořením odběru pro příslušné administrativní téma produktu Managed File Transfer (buď programově, nebo administrativně) a aplikace monitoru pak může přijímat publikace o aktivitě přenosu souboru Managed File Transfer v daném tématu. Další informace o tématu odběru a formátu zprávy publikování naleznete v tématu [Příklady zpráv průběhu přenosu souborů](#).

### Související úlohy

[“Konfigurace produktu IBM MQ Explorer pro monitorování vzdáleného koordinačního správce front” na stránce 225](#)

IBM MQ Explorer slouží k monitorování přenosů souborů asociovaných s koordinačním správcem front spuštěnými ve vzdáleném systému. V produktu IBM WebSphere MQ 7.5 nebo novějším vyžadujete systém, který je schopen spouštět produkt IBM MQ Explorer. Je třeba nainstalovat komponentu produktu IBM MQ Explorer, aby bylo možné se připojit ke vzdálenému koordinačnímu správci front.

[“Zobrazení stavu přenosů souborů v protokolu přenosu” na stránce 226](#)

Podrobnosti o přenosech souborů si můžete prohlédnout pomocí **protokolu přenosu** v IBM MQ Explorer. Tyto přenosy mohou být spuštěny buď z příkazového řádku, nebo z IBM MQ Explorer. Můžete také upravit to, co se zobrazí v **protokolu přenosu**.

## Konfigurace produktu IBM MQ Explorer pro monitorování vzdáleného koordinačního správce front

IBM MQ Explorer slouží k monitorování přenosů souborů asociovaných s koordinačním správcem front spuštěnými ve vzdáleném systému. V produktu IBM WebSphere MQ 7.5 nebo novějším vyžadujete systém, který je schopen spouštět produkt IBM MQ Explorer. Je třeba nainstalovat komponentu produktu IBM MQ Explorer, aby bylo možné se připojit ke vzdálenému koordinačnímu správci front.

### Informace o této úloze

Předpoklady: Oprávnění pro připojení ke vzdálenému koordinačnímu správci front nakonfigurováním správce front tak, aby umožňoval vzdálená připojení.

Další informace o tom, jak tuto konfiguraci nakonfigurovat, najdete v tématu [Připojení ke správci front v režimu klienta s ověřováním kanálu a Správa oprávnění pro prostředky specifické pro produkt MFT](#).

Chcete-li monitorovat správce front a přenosy souborů mezi agenty v systému, který není spuštěn v produktu Windows nebo Linux, nakonfigurujte produkt IBM MQ Explorer pro připojení ke vzdálenému systému pomocí následujících kroků:

### Postup

1. Spusťte lokální server IBM MQ Explorer.
2. Když je IBM MQ Explorer načteno, klepněte pravým tlačítkem myši na složku **Spravovaný přenos souborů** a vyberte volbu **Nová konfigurace**.
3. Pokračujte průvodcem, výběrem správce front Coordination and Commands, poté definujte název konfigurace.
4. Klepněte na tlačítko **Dokončit**, abyste dokončili definici.
5. Až definice skončí, klepněte pravým tlačítkem myši na definici a vyberte **Připojit**.

### Výsledky

Nyní spusťte produkt IBM MQ Explorer a použijte jej k monitorování aktivity přenosu pro síť Managed File Transfer přidruženou ke koordinačnímu správci front.

## Související úlohy

“Monitorování přenosů souborů, které probíhají” na stránce 224

Pomocí karty **Spravovaný přenos souborů-Průběh aktuálního přenosu** v produktu IBM MQ Explorer můžete monitorovat přenos souborů, který probíhá. Tento přenos souboru může být spuštěn buď z IBM MQ Explorer , nebo z příkazového řádku. Karta také zobrazuje průběh naplánovaných přenosů v okamžiku, kdy plánované přenosy spustí.

“Zobrazení stavu přenosů souborů v protokolu přenosu” na stránce 226

Podrobnosti o přenosech souborů si můžete prohlédnout pomocí **protokolu přenosu** v IBM MQ Explorer. Tyto přenosy mohou být spuštěny buď z příkazového řádku, nebo z IBM MQ Explorer. Můžete také upravit to, co se zobrazí v **protokolu přenosu**.

## Zobrazení stavu přenosů souborů v protokolu přenosu

Podrobnosti o přenosech souborů si můžete prohlédnout pomocí **protokolu přenosu** v IBM MQ Explorer. Tyto přenosy mohou být spuštěny buď z příkazového řádku, nebo z IBM MQ Explorer. Můžete také upravit to, co se zobrazí v **protokolu přenosu**.

### Postup



1. Rozbalte položku **Spravovaný přenos souborů** v pohledu Navigator a poté rozbalte název koordinačního správce front, pro kterého chcete zobrazit protokol přenosu.
2. Klepněte na volbu **Protokol přenosu** v pohledu Navigator . **Protokol přenosu** se zobrazí v pohledu Obsah.
3. V okně **Protokol přenosu** se zobrazí následující podrobnosti o přenosech souborů:
  - a) **Zdroj** Název agenta na systému, kde je umístěn zdrojový soubor.
  - b) **Cíl** Název agenta na systému, do kterého chcete soubor přenést.
  - c) **Stav dokončení** Stav přenosu souboru. Stav může mít jednu z následujících hodnot: "Started", "In progress", "Successful", "Částečně úspěšný", "Stornováno" nebo "Failed".
  - d) **Vlastník** ID uživatele na hostiteli, který odeslal požadavek na přenos.
  - e) **Spuštěno (vybrané časové pásmo)** Datum a čas, kdy byl požadavek na přenos souborů přijat agentem Managed File Transfer , představený ve zvoleném časovém pásmu administrátora. Chcete-li změnit zobrazenou časovou zónu, klepněte na nabídku **Okno > Předvolby > IBM MQ Explorer > Managed File Transfer** a vyberte alternativní časové pásmo ze seznamu **Časové pásmo:** . Klepněte na tlačítko **OK**.
  - f) **Stav zaznamenán (vybrané časové pásmo)** (Tento sloupec se při výchozím nastavení nezobrazuje. Sloupec můžete zobrazit pomocí volby **Konfigurovat sloupce protokolu přenosu**  .) Datum a čas, kdy byl zaznamenán stav dokončení, v časovém pásmu vybraném administrátorem.
  - g) **Název úlohy** Identifikátor zadáný uživatelem pomocí parametru **-jn** z **fteCreateTransfer** nebo ve skriptu Ant .
  - h) **ID přenosu** Jedinečný identifikátor pro přenos souboru.
  - i) **Připojit: Přímé** Podrobnosti o tématech **Počet procesů, Název procesu, Primární uzel, Sekundární uzel, Typ zdroje a Typ cíle** jsou uvedeny v seznamu.

### Výsledky

**Poznámka:** Interní formát protokolu přenosu byl změněn v IBM MQ 8.0.0 Fix Pack 1 pro APAR IC99545. Výsledkem je, že pokud je produkt IBM MQ Explorer upgradován na verzi V8.0.0.1 nebo novější a poté obnoven na V8.0.0.0, nebude pro přenosy, který se uskutečnil během IBM MQ Explorer , na V8.0.0.1, zobrazen žádný dokument XML auditu. Panel XML v okně **Vlastnosti** pro tyto přenosy bude obsahovat prázdné textové pole.

Chcete-li zobrazit další podrobnosti o dokončeném přenosu, rozbalte přenos, o který se zajímáte, klepnutím na znaménko plus (+). Poté můžete zobrazit všechny názvy zdrojového a cílového souboru

zahrnuté v daném přenosu. Avšak pokud přenos momentálně probíhá a skládá se z mnoha souborů, můžete zobrazit pouze ty soubory, které již byly přeneseny.

Chcete-li aktualizovat, co se zobrazuje v **protokolu přenosu**, klepněte na tlačítko **Obnovit**  na panelu nástrojů pohledu Obsah. Informace o přenosu souborů v protokolu přenosu zůstanou v protokolu poté, co zastavíte a znovu spustíte IBM MQ Explorer. Chcete-li z protokolu odstranit všechny dokončené přenosy souborů, klepněte na panelu nástrojů pohledu Obsah na volbu **Odebrat dokončené přenosy** .

Chcete-li odstranit jednotlivý dokončený přenos souborů z protokolu, klepněte pravým tlačítkem myši na přenos a klepněte na volbu **Odstranit**. Pokud odstraníte přenos, nedojde k zastavení nebo zrušení přenosu, který právě probíhá nebo které bylo naplánováno; odstraňujete pouze uložená historická data.

Chcete-li kopírovat jedinečný identifikátor přenosu do schránky, klepněte pravým tlačítkem myši na tento přenos a klepněte na volbu **Kopírovat ID**.

Metadata a úplný kód XML auditu pro přenos jsou k dispozici z rozevírací nabídky v rámci akce **Vlastnosti**.

### Související úlohy

[“Monitorování přenosů souborů, které probíhají”](#) na stránce 224

Pomocí karty **Spravovaný přenos souborů-Průběh aktuálního přenosu** v produktu IBM MQ Explorer můžete monitorovat přenos souborů, který probíhá. Tento přenos souboru může být spuštěn buď z IBM MQ Explorer, nebo z příkazového řádku. Karta také zobrazuje průběh naplánovaných přenosů v okamžiku, kdy plánované přenosy spustí.

[“Konfigurace protokolu přenosu”](#) na stránce 227

Můžete nakonfigurovat, jaké informace se zobrazí a jak se informace zobrazí v **Přenosové protokolu** v IBM MQ Explorer.

[“Nastavení časového limitu pro zotavení pozdržených přenosů”](#) na stránce 301

Můžete nastavit časový limit zotavení přenosu pro zastaralé přenosy souborů, které platí pro všechny přenosy pro zdrojového agenta. Pro jednotlivý přenos můžete také nastavit časový limit pro obnovu přenosu. Nastavíte-li určitou dobu (v sekundách), během které se zdrojový agent neustále pokouší o obnovení pozastaveného přenosu souborů a přenos není úspěšný, když agent dosáhne časového limitu, přenos selže.


## Konfigurace protokolu přenosu

Můžete nakonfigurovat, jaké informace se zobrazí a jak se informace zobrazí v **Přenosové protokolu** v IBM MQ Explorer.


### Informace o této úloze

Chcete-li změnit pořadí sloupců v **protokolu přenosu**, klepněte na nadpis sloupce, který chcete přesunout, a přetáhněte sloupec do jeho nové pozice. Nové pořadí sloupců zůstane zachováno pouze do té doby, než znovu zastavíte a restartujete IBM MQ Explorer.

Chcete-li filtrovat položky v poli **Protokol přenosu**, zadejte řetězec do pole **Filtrovat zobrazené položky protokolu**. Chcete-li obnovit všechny záznamy do protokolu, odstraňte řetězec, který jste zadali z pole. V tomto poli můžete použít libovolný platný regulární výraz produktu Java. Další informace viz [Regulární výrazy používané MFT](#).

Chcete-li upravit sloupce zobrazované v protokolu přenosu, použijte volbu **Konfigurovat sloupce protokolu přenosu** . Chcete-li spustit a použít okno **Konfigurovat sloupce protokolu přenosu**, postupujte takto.

### Postup

1. Ujistěte se, že máte v pohledu Obsah otevřeno **Protokol přenosu**. Klepněte na volbu **Konfigurovat sloupce protokolu přenosu**  na panelu nástrojů pohledu Obsah. Otevře se okno **Konfigurovat sloupce protokolu přenosu**.

2. Chcete-li upravit pohled **Protokol přenosu**, vyberte nebo zrušte označení jednotlivých zaškrtnutých políček u sloupců, které chcete zobrazit nebo skrýt. Můžete klepnout na **Vybrat vše**, pak **OK**, abyste vybrali všechna zaškrtnutá políčka, nebo **Zrušit veškerý výběr**, pak **OK**, chcete-li vymazat všechna zaškrtnutá políčka.

### **Související úlohy**

“Monitorování přenosů souborů, které probíhají” na stránce 224

Pomocí karty **Spravovaný přenos souborů-Průběh aktuálního přenosu** v produktu IBM MQ Explorer můžete monitorovat přenos souborů, který probíhá. Tento přenos souboru může být spuštěn buď z IBM MQ Explorer, nebo z příkazového řádku. Karta také zobrazuje průběh naplánovaných přenosů v okamžiku, kdy plánované přenosy spustí.

“Zobrazení stavu přenosů souborů v protokolu přenosu” na stránce 226

Podrobnosti o přenosech souborů si můžete prohlédnout pomocí **protokolu přenosu** v IBM MQ Explorer. Tyto přenosy mohou být spuštěny buď z příkazového řádku, nebo z IBM MQ Explorer. Můžete také upravit to, co se zobrazí v **protokolu přenosu**.

## **Monitorování prostředků produktu MFT**

Můžete monitorovat prostředky produktu Managed File Transfer, například frontu nebo adresář. Když je podmínka na tomto prostředku splněna, monitor prostředků spustí úlohu, jako například přenos souboru. Monitorování prostředků můžete vytvořit pomocí příkazu **fteCreateMonitor** nebo zobrazení **Monitory** v modulu plug-in Managed File Transfer pro produkt IBM MQ Explorer.

### **Informace o této úloze**

Monitorování prostředků produktu Managed File Transfer používá následující terminologii:

#### **Monitor prostředků**

Monitor prostředků je proces, který se dotazuje na prostředek (jako je adresář nebo fronta) v předem definovaném pravidelném intervalu, aby zjistil, zda se obsah prostředku změnil. Pokud mají, obsahy se porovnávají se sadou podmínek pro tento monitor. Pokud existuje shoda, úloha pro tento monitor se spustí.

#### **Prostředek**

Systémový prostředek, který monitor prostředků kontroluje při každém intervalu výzvy, který má být porovnán se spouštěcími podmínkami. Struktury front, adresářů nebo vnořených adresářových struktur mohou být monitorované prostředky.

#### **Podmínka a podmínka spouštěče**

Podmínka je výraz, který se vyhodnocuje (obvykle proti obsahu monitorovaného prostředku). Je-li výraz vyhodnocen na hodnotu true, podmínka přispívá k celkovému stavu spouštěče.

Podmínka spouštěče je celková podmínka, která je splněna, jsou-li splněny všechny podmínky. Když je podmínka spouštěče splněna, úloha může pokračovat.

#### **Úloha**

Jedná se o operaci, která se spustí, když je splněna podmínka spouštěče nebo sada podmínek. Podporované úlohy jsou přenos souborů a volání příkazu.

#### **Soubor spouštěče**

Spouštěcí soubor je soubor, který je umístěn v monitorovaném adresáři, aby označoval, že úloha (obvykle přenos) může začít. Může například označovat, že všechny soubory, které mají být zpracovány, dorazily do známého umístění a mohou být přeneseny nebo jinak zpracovány. Název souboru spouštěče lze použít k uvedení souborů, které mají být přeneseny, použitím substituce proměnné. Další informace viz téma “Přizpůsobení úloh monitoru prostředků produktu MFT s nahrazením proměnných” na stránce 238.

Spouštěcí soubor je také známý jako připravený soubor nebo soubor go. Avšak v této dokumentaci se obvykle odkazuje jako na soubor spouštěče.

Monitorování prostředků není podporováno na agentech mostu protokolu nebo na agentech mostu Connect:Direct.

## Koncepce monitorování prostředků produktu MFT

Přehled klíčových pojmů funkce monitorování prostředků produktu Managed File Transfer .

### Monitory prostředků

Monitor prostředků vytvoříte pomocí příkazu **fteCreateMonitor** , který vytvoří a spustí nový monitor prostředků z příkazového řádku. Monitor prostředků je přidružen k agentovi Managed File Transfer a je aktivní pouze tehdy, když je agent spuštěn. Když se agent monitorování zastaví, provede se tak i monitor prostředků. Je-li agent již spuštěn při vytvoření monitoru prostředků, spustí se okamžitě monitor prostředků. Agent monitorování musí být také zdrojovým agentem úlohy, která je iniciována monitorem prostředků.

Názvy monitorů prostředků musí být v rámci agenta jedinečné. Název monitoru prostředků musí být dlouhý minimálně jeden znak a nesmí obsahovat znak hvězdičky (\*), procento (%) nebo otazník (?). Případ, ve kterém je zadán název monitoru prostředků, je ignorován a název monitoru prostředků se převede na velká písmena. Pokusíte-li se vytvořit monitor prostředků s názvem, který již existuje, je požadavek ignorován a pokus je protokolován do tématu protokolu monitorování prostředků.

**Poznámka:** **V 9.1.0** Monitor prostředků nelze vytvořit s definicí úlohy, která obsahuje naplánované přenosy.

Počet monitorů prostředků, které lze na agentovi vytvořit, a všechny spuštěné se stejnou prioritou, neexistuje žádné omezení. Zvažte důsledky překrývajících se monitorovaných prostředků, konfliktů spouštěcí podmínky a jak často prostředky jsou vyzývány.

Překrývání monitorů prostředků může způsobit:

- Možné soupeření ve zdrojovém umístění/položkách.
- Možné duplicitní požadavky na přenos pro stejné zdrojové položky.
- Neočekávané chyby nebo selhání při přenosech v důsledku konfliktů zdrojových položek.

Pokud více monitorů prohledává stejné umístění a může spustit stejné položky, můžete potenciálně skončit s problémem dvou různých monitorů, které odesílají spravované požadavky na přenos pro stejnou položku.

Monitory prostředků se podívají na obsah prostředků po každém intervalu výzvy. Obsah prostředku je porovnán se spouštěcími podmínkami a jsou-li tyto podmínky splněny, je volána úloha přidružená k monitoru prostředků.

Úloha se spouští asynchronně. Pokud se vyskytne shoda podmínek a úloha se spustí, monitor prostředků pokračuje v dotazování na další změny v obsahu prostředku. Takže například, pokud došlo ke shodě, protože soubor s názvem `reports . go` dorazila do monitorovaného adresáře, úloha by byla spuštěna jednou. V dalším intervalu výzev platí, že i když soubor stále existuje, úloha se znovu nespustí. Pokud je však soubor odstraněn a znovu umístěn do adresáře nebo je soubor aktualizován (změní se atribut data poslední změny), další kontrola podmínky spouštěče způsobí, že úloha bude volána znovu.

Před IBM MQ 9.1.5, pokud monitor prostředků provádí anketu, která trvá déle než interval výzev, znamená to, že další výzva se spustí ihned, jakmile se aktuální dokončí bez mezer mezi, což by mohlo mít vliv na to, jak rychle prostředky monitoru odesílají práci na agenta. To může způsobit problémy s výkonem, pokud jsou položky, které se nacházejí během první výzvy, stále tam, když se provede druhá akce.

**V 9.1.5** V produktu IBM MQ 9.1.5 používá monitor prostředků službu ScheduledExecutora spouští další výzvu až po dokončení předchozí výzvy plus nakonfigurovaný čas intervalu výzvy. To znamená, že mezi jednotlivými intervaly výzev bude vždy existovat mezera, a nikoli další výzva, která bude spuštěna bezprostředně po předchozím anketě, pokud byl čas výzvy delší než interval výzev.

**V 9.1.3** Pokud v produktu IBM MQ 9.1.3 došlo k selhání přenosu souboru, můžete vymazat historii monitorování prostředků, což umožňuje odeslání jiného požadavku na přenos bez nutnosti vymazat soubor a umístit jej do adresáře znovu, nebo aktualizovat soubor tak, aby změnil svůj atribut data poslední

změny. Vymazání historie je užitečné například v situacích, kdy je třeba přenést soubor, ale úprava souboru není možná. Další informace viz téma [“Vymazání historie monitoru prostředků”](#) na stránce 252.

## Prostředky

Monitory prostředků v produktu Managed File Transfer mohou odesílat výzvy na obsah následujících dvou typů prostředků:

### Adresáře nebo vnořené struktury adresářů

Běžným scénářem je monitorování adresáře na přítomnost spouštěcího souboru. Externí aplikace může zpracovávat více souborů a umístit je do známého zdrojového adresáře. Když aplikace dokončila své zpracování, označuje, že soubory jsou připraveny k přenosu nebo jiným způsobem, umístěním spouštěcího souboru do monitorovaného umístění. Soubor spouštěče může být detekován monitorem prostředků Managed File Transfer a přenos těchto souborů ze zdrojového adresáře do jiného Managed File Transfer Agent se iniciuje.

Ve výchozím nastavení je monitorovaný adresář monitorován. Chcete-li také prozkoumat dílčí adresáře, nastavte úroveň rekurze v příkazu **fteCreateTransfer**.

Dva příklady monitorování adresáře jsou následující:

- Monitor pro soubor spouštěče (například `trigger.file`) a pak přenos zástupného znaku (například, `*.zip`).
- Monitorujte pro `*.zip` a potom přeneste `${FilePath}` (například soubor, který spustil přenos). Další informace o substituci proměnných viz [“Přízpůsobení úloh monitoru prostředků produktu MFT s nahrazením proměnných”](#) na stránce 238.

**Poznámka:** Nevytvářejte monitor, který monitoruje `*.zip`, a pak přenese `*.zip`. Monitor se pokusí spustit přenos souboru `*.zip` pro každý soubor `.zip` ve vašem systému. To znamená, že monitor generuje \* počet přenosů pro `*.zip`.

Příklad vytvoření monitoru prostředků pro monitorování adresáře viz [“Monitorování adresáře a použití nahrazení proměnných”](#) na stránce 236.

### Fronty produktu IBM MQ

Příkladem monitorování fronty je to, že externí aplikace může generovat zprávy a umísťovat je do známé fronty se stejným ID skupiny. Když aplikace dokončí vkládání zpráv do fronty, znamená to, že je skupina dokončena. Úplná skupina zpráv může být detekována monitorem prostředků Managed File Transfer a přenos skupiny zpráv ze zdrojové fronty do souboru je zahájen. Příklad vytvoření monitoru prostředků pro monitorování fronty, viz [“Příklad: Konfigurace prostředku MFT”](#) na stránce 238.

**Poznámka:** Pro každou frontu lze zadat pouze jeden monitor. Uvedete-li více než jeden monitor k výzvy fronty IBM MQ, dojde k nepředvídatelnému chování.

Monitorování datových sad není podporováno.

## Podmínky a podmínky spouštěče

Podmínka je splněna, když prostředek obsahuje hodnotu, která odpovídá nějakému jinému řetězci nebo vzoru. Podmínky mohou být jedna z následujících:

- Shoda na názvu souboru (vzor)
- Žádná shoda na názvu souboru (vzor)
- Velikost souboru
- Shoda, pokud velikost souboru zůstává stejná pro počet výzev

Srovnávání názvu souboru může být vyjádřeno jako:

- Přesná shoda řetězce
- Jednoduchá shoda se zástupnými znaky podle popisu v části [Použití zástupných znaků s MFT](#)
- Shoda regulárního výrazu

Názvy souborů mohou být také vyloučeny z porovnávání názvů souborů pomocí zástupného znaku nebo Java regulárního výrazu, který identifikuje názvy souborů, které se nikdy neshodují.

Je-li zjištěn odpovídající soubor, bude zachováno jeho poslední upravené časové razítko. Pokud následné výzvy zjistí, že soubor byl změněn, je podmínka spouštěče znovu splněna a úloha se spustí. Má-li podmínka zjistit, kdy soubor neexistuje, pokud se žádný soubor v monitorovaném adresáři neshoduje se vzorem názvu souboru, úloha se spustí. Pokud je soubor přidán do adresáře, který se shoduje se vzorem názvu souboru, úloha se spustí pouze tehdy, když je soubor odstraněn.

## Úkoly

Managed File Transfer podporuje následující dva typy úloh, které můžete nakonfigurovat tak, aby byly spuštěny monitory prostředků:

### Úlohy přenosu souborů

Úlohy přenosu souborů jsou definovány stejným způsobem jako každý jiný přenos souborů. Užitečným způsobem generování kódu XML úlohy vyžadovaného monitorem je spuštění příkazu `fteCreateTransfer` s parametrem `-gt`. Tento příkaz generuje definici úlohy jako dokument XML, včetně specifikace přenosu. Poté předáte název dokumentu XML úlohy jako hodnotu parametru `-mt` v příkazu `fteCreateMonitor`. Když je spuštěn `fteCreateMonitor`, přečte dokument XML úlohy. Po spuštění obslužného programu `fteCreateMonitor` nebudou žádné změny provedené v souboru XML úlohy použity monitorem.

Při použití úlohy přenosu souborů můžete vybrat, kolik podmínek spouštěče se v rámci úlohy převede do dávky. Předvolba je pro jednu podmínku spouštěče pro spuštění jedné úlohy. Můžete spustit příkaz `fteCreateMonitor` s volbou `-bs`, abyste vybrali počet podmínek spouštěče, které jsou společně dávkovány do jedné úlohy.

### Úlohy příkazů

Příkazové úlohy mohou spouštět skripty Ant, volat spustitelné programy nebo spouštět úlohy JCL. Další informace viz téma [“Konfigurace úloh monitorování produktu MFT pro spuštění příkazů a skriptů”](#) na stránce 232.

## Soubory spouštěče


Obsahy spouštěcího souboru v monitoru prostředků můžete použít k definování sady souborů k přenosu v jednom požadavku na přenos. Pokaždé, když je zjištěn odpovídající soubor spouštěče, je jeho obsah analyzován pro cesty ke zdrojovému souboru a volitelně pro cesty k cílovému souboru. Tyto cesty k souborům se poté používají k definování položek souborů v souboru XML pro přenos úloh, který zadáte, který je odeslán jako jednotlivý požadavek na přenos na agenta. Definice monitoru prostředků určuje, zda je povolen obsah spouštěče.

Formát každého souboru spouštěče je jediná cesta k souboru, která má být přenesena na každém řádku textu. Výchozí formát řádku je buď jediná cesta ke zdrojovému souboru, nebo cesta ke zdrojovému souboru a cílovému souboru oddělené čárkou.

Další informace a příklady viz [“Použití spouštěcího souboru”](#) na stránce 246.

## Zálohování a obnova monitorů prostředků

Můžete zálohovat monitory prostředků, které jste již definovali, takže je můžete znovu použít v budoucnu. K dispozici jsou různé možnosti, které lze použít následujícím způsobem:

- Pomocí příkazu `fteCreateMonitor` s parametrem `-ox` můžete exportovat konfiguraci monitoru prostředků do souboru XML a s parametrem `-ix` obnovit monitor prostředků importem konfigurace monitoru prostředků ze souboru XML.
- Použijte příkaz `fteListMonitors` s `-ox`, abyste exportovali definici jednoho monitoru prostředků do souboru XML.
-  Chcete-li exportovat více definic monitoru prostředků do určeného adresáře, použijte příkaz `fteListMonitors` s produktem `-od`. Každá definice monitoru prostředků je uložena do

samostatného souboru XML. Můžete také použít volbu **-od** k exportu jedné definice monitoru prostředků do zadaného adresáře.

Další informace viz téma [“Zálohování a obnova monitorů prostředků MFT”](#) na stránce 250.

## Protokolování monitorování prostředků

**V 9.1.0**

V produktu IBM MQ 9.1.0 zahrnuje produkt Managed File Transfer protokolování monitoru prostředků. Další informace viz téma [“Protokolování monitorů prostředků MFT”](#) na stránce 248.

### Související pojmy

[“Přízpůsobení úloh monitoru prostředků produktu MFT s nahrazením proměnných”](#) na stránce 238  
Jsou-li podmínky spouštěče aktivního monitoru prostředků splněny, je volána definovaná úloha. Kromě volání úlohy přenosu nebo příkazu současně se stejným cílovým agentem nebo stejným cílovým názvem souboru můžete za běhu také upravit definici úlohy. To provedete tak, že vložíte názvy proměnných do souboru XML definice úlohy. Když monitor určí, že jsou podmínky spouštěče splněny a že definice úlohy obsahuje názvy proměnných, nahradí názvy proměnných hodnotami proměnných a pak volá úlohu.

### Související úlohy

[“Konfigurace úloh monitorování produktu MFT pro spouštění příkazů a skriptů”](#) na stránce 232  
Monitory prostředků nejsou omezeny na provádění přenosů souborů jako jejich přidružené úlohy. Můžete také nakonfigurovat monitor pro volání jiných příkazů z agenta monitorování, včetně spustitelných programů, skriptů Ant nebo úloh JCL. Chcete-li volat příkazy, upravte soubor XML definice úlohy monitoru tak, aby obsahoval jeden nebo více prvků příkazů s odpovídajícími parametry volání příkazu, jako jsou argumenty a vlastnosti.

[“Příklad: Konfigurace prostředku MFT”](#) na stránce 238

Frontu IBM MQ můžete zadat jako prostředek, který má být monitorován monitorem prostředků, pomocí parametru **-mq** s příkazem **fteCreateMonitor**.

[“Monitorování fronty a použití substituce proměnných”](#) na stránce 243

Frontu můžete monitorovat a přenášet zprávy z monitorované fronty do souboru pomocí příkazu **fteCreateMonitor**. Hodnota libovolné vlastnosti zprávy IBM MQ v první zprávě, která má být načtena z monitorované fronty, lze nahradit definicí XML úlohy a použít ji k definování chování přenosu.

### Související odkazy

**fteCreateMonitor**: vytvoření monitoru prostředků MFT

**fteListMonitory**: seznam monitorů prostředků MFT

**fteDeleteMonitor**: odstranění monitoru prostředků MFT

## Konfigurace úloh monitorování produktu MFT pro spouštění příkazů a skriptů

Monitory prostředků nejsou omezeny na provádění přenosů souborů jako jejich přidružené úlohy. Můžete také nakonfigurovat monitor pro volání jiných příkazů z agenta monitorování, včetně spustitelných programů, skriptů Ant nebo úloh JCL. Chcete-li volat příkazy, upravte soubor XML definice úlohy monitoru tak, aby obsahoval jeden nebo více prvků příkazů s odpovídajícími parametry volání příkazu, jako jsou argumenty a vlastnosti.

### Informace o této úloze

Cesta k souboru ke spustitelnému programu, skriptu Ant nebo úloze JCL, kterou má agent monitorování volat, musí být zahrnuta do `commandPath` agenta monitorování. Informace o vlastnosti cesty k příkazu naleznete v části [commandPath MFT -vlastnost](#).

Dokument XML definice úlohy můžete vytvořit jedním z následujících způsobů:

- Ručně vytvořte dokument XML definice úlohy na základě schématu produktu `FileTransfer.xsd`. Další informace naleznete v části [“Vytvořit XML definice úlohy ručně podle schématu”](#) na stránce 233.



- Upravte dokument XML vygenerovaný parametrem **fteCreateTransfer -gt** jako základ pro definici vaší úlohy. Další informace naleznete v části [“Vytvoření dokumentu definice úlohy pomocí úpravy generovaného dokumentu”](#) na stránce 235.

Bez ohledu na to, zda chcete úlohu přenosu nebo úlohu příkazů, musí definice úlohy začínat kořenovým prvkem produktu `<request>`. Podřízený prvek prvku `<request>` musí být buď `<managedTransfer>`, nebo `<managedCall>`. Obvykle vyberete `<managedCall>`, když existuje jediný příkaz nebo skript ke spuštění, a `<managedTransfer>`, pokud chcete, aby úloha zahrnovala přenos souborů a volitelně až čtyři volání příkazu.

## Vytvořit XML definice úlohy ručně podle schématu

### Informace o této úloze

Soubor XML definice úlohy můžete ručně vytvořit podle schématu `FileTransfer.xsd`. Toto schéma lze nalézt v `MQ_INSTALLATION_PATH/mqft/samples/schema`. Další informace o tomto schématu naleznete v tématu [Formát zprávy požadavku na přenos souborů](#).

### Příklad

Následující příklad ukazuje vzorový definiční dokument XML uložený jako `cleanuptask.xml`, který používá prvek `<managedCall>` k volání skriptu Ant s názvem `RunCleanup.xml`. Skript `RunCleanup.xml` Ant musí být umístěn na cestě `commandPath` agenta monitorování.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request version="4.00" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
  <managedCall>
    <originator>
      <hostName>hostName</hostName>
      <userID>userID</userID>
      <mqmdUserID>mqmdUserID</mqmdUserID>
    </originator>
    <agent QMgr="QM1" agent="AGENT1"/>
    <reply QMGR="QM1">reply</reply>
    <transferSet priority="1">
      <metaDataSet>
        <metaData key="name1">value1</metaData>
      </metaDataSet>
      <call>
        <command name="RunCleanup.xml" type="antscript" retryCount="2"
          retryWait="30" successRC="0">
          <target>check_exists</target>
          <target>copy_to_archive</target>
          <target>rename_temps</target>
          <target>delete_files</target>
          <property name="trigger.filename" value="{FileName}" />
          <property name="trigger.path" value="{FilePath}" />
        </command>
      </call>
    </transferSet>
  </managedCall>
</request>
```

Prvek `<agent>` uvádí Managed File Transfer Agent, který je nakonfigurovaný se jménem skriptu Ant na jeho `commandPath`.

Struktura `<call><command>` . . . definuje spustitelný soubor nebo skript, který chcete spustit. Příkaz přijímá nepovinný atribut `type`, který může mít jednu z následujících hodnot:

#### ant\_skript

Spustíte skript Ant v samostatném prostředí JVM.

#### Spustitelné

Vyvolat spustitelný program.

#### JCL

Vyvolejte úlohu JCL.

Pokud vynecháte atribut `type`, použije se standardní hodnota `executable`.

Atribut `name` určuje název skriptu Ant, spustitelného souboru nebo úlohy JCL, které chcete spustit, bez jakýchkoli informací o cestě. Agent hledá skript nebo program v umístěních určených pomocí vlastnosti `commandPath` v souboru `agent.properties` agenta.

Atribut `retrycount` udává, kolikrát se má pokusit volat program znovu, pokud program nevrátí návratový kód úspěchu. Hodnota přiřazená k tomuto atributu nesmí být záporná. Pokud atribut `retrycount` nezadáte, bude použita výchozí hodnota nula.

Atribut `retrywait` udává dobu čekání (v sekundách) před tím, než se znovu pokusí o vyvolání programu. Hodnota přiřazená k tomuto atributu nesmí být záporná. Pokud atribut `retrywait` nezadáte, bude použita výchozí hodnota nula.

Atribut `successrc` je výraz používaný k určení, kdy se úspěšně spouští vyvolání programu. Návratový kód procesu pro příkaz je vyhodnocen pomocí tohoto výrazu. Hodnota může být tvořena jedním nebo více výrazy zkombinovanými se svislou čárovým znakem (`|`), což znamená logický operátor OR, nebo znak ampersand (`&`) znaků, které označují logické AND. Každý výraz může být jeden z následujících typů výrazu:

- Číslo pro označení testu rovnosti mezi návratovým kódem procesu a číslem.
- Číslo s předponou větší než znak (`>`), které označuje greater-than test mezi číslem a návratovým kódem procesu.
- Číslo s předponou menší než znak (`<`), označují nižší než test mezi číslem a návratovým kódem procesu.
- Číslo s předponou znaku vykřičníku (`!`), která označuje, že neodpovídá-testu mezi číslem a návratovým kódem procesu. Například: `> 2 & < 7 & ! 5 | 0 | 14` je interpretováno jako následující návratové kódy: 0, 3, 4, 6, 14. Všechny ostatní návratové kódy jsou interpretovány jako neúspěšné.

Pokud atribut `successrc` nezadáte, bude použita výchozí hodnota nula. To znamená, že příkaz je považován za úspěšný, pokud a pouze tehdy, vrátí-li kód nula.

Pro skript Ant byste zpravidla určoval prvky `<target>` a `<property>`. Hodnoty prvku produktu `<target>` musí odpovídat cílovým názvům ve skriptu Ant.

Pro spustitelné programy můžete zadat prvky `<argument>`. Prvky vnořených argumentů určují argumenty, které mají být předány programu, který je volán jako součást vyvolání programu. Argumenty programu jsou sestaveny z hodnot určených prvky argumentu v pořadí, ve kterém jsou rozpoznány prvky argumentů. Jako vnořené prvky vyvolání programu můžete zadat nula nebo více prvků argumentu.

Administrátor definuje a spouští monitor jako normální pomocí dokumentu XML definice úlohy, který obsahuje prvek produktu `<managedCall>`. Příklad:

```
fteCreateMonitor -ma AGENT1 -mm QM1 -md /monitored -mn MONITOR01 -mt
/tasks/cleanuptask.xml -pi 30 -pu seconds -tr match,*go
```

Cesta k dokumentu XML definice přenosu musí být na lokálním systému souborů, ze kterého spouštíte příkaz **fteCreateMonitor** (v tomto příkladě `/tasks/cleanuptask.xml`). Dokument `cleanuptask.xml` se používá pouze k vytvoření monitoru prostředků. Všechny úlohy, na které odkazují dokumenty produktu `cleanuptask.xml` (skripty Ant nebo úlohy JCL), musí být uvedeny v cestě k příkazům agenta monitorování. Je-li podmínka spouštěče monitoru splněna, všechny proměnné v kódu XML definice úlohy budou nahrazeny skutečnými hodnotami z monitoru. Takže například `${FilePath}` je nahrazen ve zprávě požadavku odeslanou agentovi s `/monitored/cleanup.go`. Zpráva požadavku je vložena do fronty příkazů agenta. Příkazový procesor zjistil, že požadavek je určen pro volání programu a spouští uvedený program. Je-li volán příkaz typu `antscript`, spustí se nové prostředí JVM a úloha Ant se spustí pod novým JVM. Další informace o použití substitucí proměnných naleznete v tématu [Úprava úloh pomocí substituce proměnných](#).

### Související pojmy

“Přizpůsobení úloh monitoru prostředků produktu MFT s nahrazením proměnných” na stránce 238

Jsou-li podmínky spouštěče aktivního monitoru prostředků splněny, je volána definovaná úloha. Kromě volání úlohy přenosu nebo příkazu současně se stejným cílovým agentem nebo stejným cílovým názvem souboru můžete za běhu také upravit definici úlohy. To provedete tak, že vložíte názvy proměnných do

souboru XML definice úlohy. Když monitor určí, že jsou podmínky spouštěče splněny a že definice úlohy obsahuje názvy proměnných, nahradí názvy proměnných hodnotami proměnných a pak volá úlohu.

### Související odkazy

[Formát zprávy požadavku na přenos souborů](#)

[Vlastnost commandPath MFT](#)

## Vytvoření dokumentu definice úlohy pomocí úpravy generovaného dokumentu

### Informace o této úloze

Dokument definice úlohy monitoru můžete vytvořit upravením dokumentu XML generovaného volbou **-gt** produktu **fteCreateTransfer**. Vygenerovaný dokument obsahuje prvek `<request>` následovaný prvkem `<managedTransfer>`. Chcete-li převést tuto definici úlohy na platnou strukturu `<managedCall>`, proveďte následující kroky:

### Postup

1. Nahraďte počáteční a koncovou značku `<managedTransfer>` značkami `<managedCall>`.
2. Odeberte všechny prvky produktu `<schedule>` a podřízené uzly.
3. Nahraďte počáteční a koncovou značku `<sourceAgent>` hodnotou `<agent>`, aby odpovídala podrobnostem o konfiguraci agenta monitorování.
4. Odeberte prvky `<destinationAgent>` a `<trigger>`.
5. Odeberte prvky produktu `<item>`.
6. Vložte novou strukturu `<call> . . . </call>` do prvku `<transferSet>`. Tato struktura obsahuje definici příkazu, jak je uvedeno v následujícím příkladu:

```
<call>
  <command name="RunCleanup.xml" type="antscript" retryCount="2"
  retryWait="30" successRC="0">
    <target>check_exists</target>
    <target>copy_to_archive</target>
    <target>rename_temps</target>
    <target>delete_files</target>
    <property name="trigger.filename" value="{FileName}"/>
    <property name="trigger.path" value="{FilePath}"/>
  </command>
</call>
```

### Příklad

Můžete také zachovat prvek `<managedTransfer>` včetně všech podrobností přenosu souborů a vložit až čtyři příkazové volání. V tomto případě jste vložili některý výběr následujících prvků volání mezi prvky `<metaDataSet>` a `<item>`:

#### Volání preSource

Před spuštěním přenosu zavolejte program na zdrojového agenta.

#### Volání postSource

Volejte program na zdrojovém agentovi po dokončení přenosu.

#### Volání preDestination

Před spuštěním přenosu zavolejte program na cílovém agentovi.

#### Volání postDestination

Vyvolejte program na cílovém agentovi po dokončení přenosu.

Každý z těchto prvků přebírá strukturu prvku produktu `<command>`, jak je popsáno v předchozím příkladu. Schéma `FileTransfer.xsd` definuje typy používané různými prvky volání.

Následující příklad zobrazuje volání `preSourceCall`, `postSourceCall`, `preDestinationCall` a `postDestinationCall` v dokumentu definice úlohy:

```
:
<transferSet priority="1">
  <metaDataSet>
    <metaData key="key1">value1</metaData>
  </metaDataSet>
  <preSourceCall>
    <command name="send.exe" retryCount="0" retryWait="0" successRC="0"
      type="executable">
      <argument>report1.pdf</argument>
      <argument>>true</argument>
    </command>
  </preSourceCall>
  <postSourceCall>
    <command name="//DO_IT.JCL" retryCount="0" retryWait="0" successRC="0"
      type="jcl">
      <argument>argument</argument>
    </command>
  </postSourceCall>
  <preDestinationCall>
    <command name="ant_script.xml" retryCount="0" retryWait="0" successRC="0"
      type="antscript">
      <target>step1</target>
      <property name="name" value="value"/>
    </command>
  </preDestinationCall>
  <postDestinationCall>
    <command name="runit.cmd" retryCount="0" retryWait="0" successRC="0" />
  </postDestinationCall>
  <item checksumMethod="none" mode="binary">
:

```

Do přenosu můžete smíchat různé typy příkazů. Argument, cíl a prvky vlastností jsou volitelné.

## Monitorování adresáře a použití nahrazení proměnných

Adresář můžete monitorovat pomocí příkazu `fteCreateMonitor`. Hodnota substituční proměnné může být nahrazena definicí XML úlohy a použita k definování chování přenosu.

### Informace o této úloze

V tomto příkladu se zdrojový agent nazývá `AGENT_HOP`. Adresář, který monitoruje monitory `AGENT_HOP`, se nazývá `/test/monitored`. Agent vyzývá adresář každých 5 minut.

Poté, co je soubor `.zip` zapsán do adresáře, aplikace, která zapisuje soubor do adresáře, zapíše do stejného adresáře spouštěcí soubor. Název souboru spouštěče je stejný jako název souboru `.zip`, ale má jinou příponu souboru. Například po zapsání souboru `file1.zip` do adresáře je soubor `file1.go` zapsán do adresáře. Monitor prostředků monitoruje adresář pro soubory, které odpovídají vzoru `*.go`, poté používá substituci proměnné k požadavku na přenos přidruženého souboru `.zip`.

## Postup

1. Vytvořte kód XML úlohy, který definuje úlohu, kterou monitor provede, když se spustí.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request version="4.00"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
  <managedTransfer>
    <originator>
      <hostName>blue.example.com</hostName>
      <userID>USER1</userID>
    </originator>
    <sourceAgent agent="AGENT_HOP" QMgr="QM_HOP" />
    <destinationAgent agent="AGENT_SKIP" QMgr="QM_SKIP" />
    <transferSet>
      <item mode="binary" checksumMethod="none">
        <source>
          <file>/test/monitored/${fileName}{token=1}{separator=.}.zip</file>

```

```

        </source>
        <destination type="file" exist="overwrite">
          <file>/out/${fileName}{token=1}{separator=.}}.zip</file>
        </destination>
      </item>
    </transferSet>
  </managedTransfer>
</request>

```

Proměnné, které jsou nahrazeny hodnotami přidruženými k souboru spouštěče, jsou zvýrazněny **tučným písmem**. Tato úloha XML je uložena do souboru /home/USER1/task.xml

2. Vytvořte monitor prostředků, který bude monitorovat adresář /test/monitored. Odešlete následující příkaz:

```

fteCreateMonitor -ma AGENT_HOP -mm QM_HOP -md /test/monitored
                 -mn myMonitor -mt /home/USER1/task.xml
                 -tr match,*.*go -pi 5 -pu minutes

```

3. Uživatel nebo program запиše soubor jump.zip do adresáře /test/monitored, pak запиše soubor jump.go do adresáře.
4. Monitor je spuštěn existencí souboru jump.go. Agent nahrazuje informace o souboru spouštěče do XML úlohy.

Výsledkem je, že se kód XML úlohy transformuje na:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request version="4.00"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
  <managedTransfer>
    <originator>
      <hostName>blue.example.com</hostName>
      <userID>USER1</userID>
    </originator>
    <sourceAgent agent="AGENT_HOP" QMgr="QM_HOP" />
    <destinationAgent agent="AGENT_SKIP" QMgr="QM_SKIP" />
    <transferSet>
      <item mode="binary" checksumMethod="none">
        <source>
          <file>/test/monitored/jump.zip</file>
        </source>
        <destination type="file" exist="overwrite">
          <file>/out/jump.zip</file>
        </destination>
      </item>
    </transferSet>
  </managedTransfer>
</request>

```

## Výsledky

Provede se přenos definovaný kódem XML úlohy. Soubor jump.zip je čten z adresáře /test/monitored agentem AGENT\_HOP a je přenesen do souboru nazvaného /out/jump.zip umístěného na systému, kde je spuštěn parametr AGENT\_SKIP.

### Související pojmy

“Přizpůsobení úloh monitoru prostředků produktu MFT s nahrazením proměnných” na stránce 238  
 Jsou-li podmínky spouštěče aktivního monitoru prostředků splněny, je volána definovaná úloha. Kromě volání úlohy přenosu nebo příkazu současně se stejným cílovým agentem nebo stejným cílovým názvem souboru můžete za běhu také upravit definici úlohy. To provedete tak, že vložíte názvy proměnných do souboru XML definice úlohy. Když monitor určí, že jsou podmínky spouštěče splněny a že definice úlohy obsahuje názvy proměnných, nahradí názvy proměnných hodnotami proměnných a pak volá úlohu.

### Související úlohy

“Konfigurace úloh monitorování produktu MFT pro spuštění příkazů a skriptů” na stránce 232  
 Monitory prostředků nejsou omezeny na provádění přenosů souborů jako jejich přidružené úlohy. Můžete také nakonfigurovat monitor pro volání jiných příkazů z agenta monitorování, včetně spustitelných programů, skriptů Ant nebo úloh JCL. Chcete-li volat příkazy, upravte soubor XML definice úlohy monitoru

tak, aby obsahoval jeden nebo více prvků příkazů s odpovídajícími parametry volání příkazu, jako jsou argumenty a vlastnosti.

### Související odkazy

**fteCreateMonitor**: vytvoření monitoru prostředků MFT

## Příklad: Konfigurace prostředku MFT

Frontu IBM MQ můžete zadat jako prostředek, který má být monitorován monitorem prostředků, pomocí parametru **-mq** s příkazem **fteCreateMonitor**.

### Informace o této úloze

V tomto příkladu je prostředek, který má být monitorován, ve frontě *MONITORED\_QUEUE*. Tato fronta se musí nacházet ve správci front agenta monitorování, *QM\_NEPTUNE*. Podmínka, za kterou je fronta monitorována, je přítomnost celé skupiny zpráv. Úloha, která má být provedena, je-li splněna podmínka, je definována v souboru *task.xml*.

**Poznámka:** Nevytvářejte více než jeden monitor prostředků pro monitorování jednotlivé fronty. Pokud tak učiníte, dojde k nepřehlednému chování.

### Postup

Zadejte následující příkaz:

```
fteCreateMonitor -ma AGENT_NEPTUNE -mn myMonitor -mm QM_NEPTUNE -mq MONITORED_QUEUE  
-mt task.xml -tr completeGroups -pi 5 -pu minutes
```

Monitor kontroluje frontu každých pět minut, aby zjistil, zda je podmínka *completeGroups* pravdivá. Je-li ve frontě jedna nebo více úplných skupin, monitor spustí úlohu definovanou v souboru *task.xml* jednou pro každou úplnou skupinu.

## Přizpůsobení úloh monitoru prostředků produktu MFT s nahrazením proměnných

Jsou-li podmínky spouštěče aktivního monitoru prostředků splněny, je volána definovaná úloha. Kromě volání úlohy přenosu nebo příkazu současně se stejným cílovým agentem nebo stejným cílovým názvem souboru můžete za běhu také upravit definici úlohy. To provedete tak, že vložíte názvy proměnných do souboru XML definice úlohy. Když monitor určí, že jsou podmínky spouštěče splněny a že definice úlohy obsahuje názvy proměnných, nahradí názvy proměnných hodnotami proměnných a pak volá úlohu.



**Upozornění:** Názvy proměnných nejsou citlivé na velikost písmen.

Proměnné použité pro substituci jsou k dispozici pouze pro kladné podmínky spouštěče. Pouze parametry spouštěče *match* a *fileSize* způsobí, že proměnné budou nahrazeny proměnnými. Je-li použita podmínka *noMatch* a v definici úlohy existují substituční proměnné názvy, úloha se nevolá a monitor vyvolá návratový kód 110 a chybovou zprávu BFGDM0060E.

### Je-li monitorovaným prostředkem fronta

Hodnota libovolné vlastnosti zprávy IBM MQ v první zprávě, která má být načtena z monitorované fronty, lze nahradit v definici XML úlohy.

Vlastnosti zpráv definované uživatelem mají předponu *usr.*, ale nezahrnujte tuto předponu do názvu proměnné. Názvy proměnných musí být označeny znakem dolaru (\$) a uzavřeny ve složených závorkách {}.

Například `${destFileName}` se nahradí hodnotou vlastnosti zprávy `usr.destFileName` první zprávy, která má být přečtena ze zdrojové fronty. Další informace naleznete v tématu [Vlastnosti zpráv produktu MQ čtené pomocí MFT ze zpráv ve zdrojových frontách a "Monitorování fronty a použití substituce proměnných"](#) na stránce 243.

Není-li proměnná definována jako vlastnost zprávy, monitor ohlásí chybu BFGDM0060E a vrátí návratový kód 110 (Selhala substituce proměnné úlohy monitoru). Kromě toho zapíše agent následující chybovou zprávu do svého protokolu událostí (outputN.log):

```
BFGDM0113W: Trigger failure for <monitor name> for reason BFGDM0060E: A monitor task could not complete as a variable substitution <variable name> was not present.If moderate or verbose resource monitor logging is enabled for the monitor, the monitor writes the following message to the resource monitor event log of the agent (resmoneventN.log):BFGDM0060E: A monitor task could not complete as a variable substitution <variable name> was not present.
```

Další informace o protokolování monitoru prostředků najdete v tématu [“Protokolování monitorů prostředků MFT”](#) na stránce 248 .

Následující tabulka uvádí, které substituční proměnné jsou standardně poskytovány. Například \$ {AGENTNAME} se nahradí názvem agenta monitorování prostředků.

<i>Tabulka 15. Substituční proměnné poskytnuté standardně</i>	
<b>Proměnná</b>	<b>Popis</b>
AgentName	Název agenta monitoru prostředků.
QueueName	Název fronty, která se monitoruje.
ENCODING	Kódování znaků první zprávy ve frontě nebo první zprávy ve skupině.
MessageId	ID zprávy IBM MQ první zprávy ve frontě nebo první zprávy ve skupině.
groupID	ID skupiny IBM MQ skupiny nebo ID zprávy, pokud je nalezena pouze jedna zpráva. Tato proměnná se nastaví pouze v případě, že monitorujete úplné skupiny.
CurrentTime-razítko	Časové razítko založené na místním času, kdy se monitor spustil. Hodnota časového razítka je jedinečná pro agenta.
CurrentTimeStamp UTC	Časové razítko založené na čase, v časovém pásmu UTC, kdy se monitor spustil. Hodnota časového razítka je jedinečná pro agenta.

## Je-li monitorovaný prostředek adresář

Následující tabulka zobrazuje sadu názvů proměnných, které lze nahradit v definici XML úlohy.

<i>Tabulka 16. Proměnné, které lze nahradit</i>	
<b>Proměnná</b>	<b>Popis</b>
FilePath	Úplná cesta souboru spouštěče.
FileName	Část názvu souboru spouštěče.
LastModifiedčas	Čas, kdy byl soubor spouštěče naposledy změněn. Tento čas se vyjadřuje jako místní čas časového pásma, v němž je agent spuštěn a je formátován jako čas ISO 8601.
Datum LastModified	Datum, kdy byl soubor spouštěče naposledy změněn. Toto datum se vyjadřuje jako místní datum časového pásma, v němž je agent spuštěn a je formátován jako datum ISO 8601.
LastModifiedTimeUTC	Čas, kdy byl soubor spouštěče naposledy změněn. Tento čas se vyjadřuje jako místní čas převedený do časového pásma UTC a je formátován jako čas ISO 8601
LastModifiedDateUTC	Datum, kdy byl soubor spouštěče naposledy změněn. Tento datum se vyjadřuje jako místní datum převedený do časového pásma UTC a je naformátovaný na datum podle normy ISO 8601.
AgentName	Název agenta monitoru prostředků.

<i>Tabulka 16. Proměnné, které lze nahradit (pokračování)</i>	
<b>Proměnná</b>	<b>Popis</b>
currentTime-razítko	Časové razítko, které je založeno na místním času, kdy monitor spustil. Hodnota časového razítka je jedinečná pro agenta.
currentTimeStampUTC	Časové razítko, které je založeno na čase v časovém pásmu UTC, který monitor spustil. Hodnota časového razítka je jedinečná pro agenta.

## Je-li monitorovaným prostředkem soubor spouštěče

Následující tabulka obsahuje sadu názvů proměnných, které lze nahradit, když monitor prostředků používá obsah souboru spouštěče k určení souborů, které je třeba přenést.

<i>Tabulka 17. Proměnné, které lze nahradit při použití spouštěcího souboru</i>	
<b>Proměnná</b>	<b>Popis</b>
contentSource	Úplný název cesty ke zdrojovému souboru.
contentDestination	Úplná cesta k cílovému souboru.

Před názvy proměnných musí předcházet znak dolaru (\$) a uzavřený ve složených závorkách, {}. Například `${FilePath}` je nahrazen úplnou cestou k souboru odpovídajícího spouštěcího souboru.

K dispozici jsou dvě speciální klíčová slova, která lze použít na názvy proměnných k dalšímu upřesnění. Patří mezi ně:

### **token**

Index tokenu pro náhradu (začínající od 1 zleva a počínaje od -1 zprava)

### **oddělovač**

Jednotlivý znak pro převod na tokenizaci hodnoty proměnné. Výchozím nastavením je dopředné lomítko (/) na platformách UNIX nebo znak zpětného lomítka (\) na platformách Windows, ale oddělovač může být libovolný platný znak, který se může objevit v hodnotě proměnné.

Je-li klíčové slovo oddělovače určeno v názvu proměnné, hodnota proměnné se rozdělí na prvky podle oddělovacího znaku.

Hodnota, která je přiřazena ke klíčovému slovu tokenu, se používá jako index k výběru tokenu, který má být použit k nahrazení názvu proměnné. Index tokenu je relativní vzhledem k prvnímu znaku v proměnné a začíná hodnotou 1. Není-li klíčové slovo tokenu uvedeno, vloží se celá proměnná.

Všechny hodnoty, které jsou nahrazeny v názvu agenta ve zprávě XML, jsou zpracovány způsobem, který není citlivý na velikost písmen. Všechny názvy Managed File Transfer Agent jsou velkými písmeny. Pokud je hodnota Paris dosazena do atributu agenta v XML zprávě, tato hodnota se interpretuje jako odkaz na agenta PARIS.

### **Související pojmy**

[“Příklady: Substituce proměnné pro definice monitoru prostředků” na stránce 240](#)

Příklady substituce proměnných pro definice monitoru prostředků používající XML a IBM MQ Explorer.

### **Související úlohy**

[Co dělat, pokud substituce proměnné způsobí, že více souborů přejde na jeden název souboru](#)

## **Příklady: Substituce proměnné pro definice monitoru prostředků**

Příklady substituce proměnných pro definice monitoru prostředků používající XML a IBM MQ Explorer.



## Příklady ukazující, jak funguje substituce proměnných

Za předpokladu, že cesta k souboru s odpovídajícím souborem spouštěče je `c:\MONITOR\REPORTS\Paris\Report2009.doc` v systémech Windows a `/MONITOR/REPORTS/Paris/Report2009.doc` na platformách UNIX, jsou proměnné nahrazeny, jak ukazuje následující tabulka.

<i>Tabulka 18. Způsob nahrazení proměnných</i>	
<b>Specifikace proměnné</b>	<b>Po nahrazení proměnných</b>
<code>\${FilePath}</code>	Windows : <code>c:\MONITOR\REPORTS\Paris\Report2009.doc</code> UNIX : <code>/MONITOR/REPORTS/Paris/Report2009.doc</code>
<code>\${FilePath{token=1}{separator=.}}</code>	Windows : <code>c:\MONITOR\REPORTS\Paris\Report2009</code> UNIX : <code>/MONITOR/REPORTS/Paris/Report2009</code>
<code>\${FilePath{token=2}{separator=.}}</code>	Windows : <code>doc</code> UNIX : <code>doc</code>
<code>\${FilePath{token=3}}</code>	Windows : <code>ZPRÁVA</code> UNIX : <code>Paříž</code>

Můžete také zadat záporný index tokenu k výběru tokenů ve vztahu k poslednímu znaku proměnné, jak ukazuje následující tabulka. Příklady v tabulce používají stejnou proměnnou hodnotu, `c:\MONITOR\REPORTS\Paris\Report2009.doc` na systémech Windows a `/MONITOR/REPORTS/Paris/Report2009.doc` na platformách UNIX.

<i>Tabulka 19. Příklady použití negativního indexu tokenů</i>	
<b>Specifikace proměnné</b>	<b>Po nahrazení proměnných</b>
<code>\${FilePath}</code>	Windows : <code>c:\MONITOR\REPORTS\Paris\Report2009.doc</code> UNIX : <code>/MONITOR/REPORTS/Paris/Report2009.doc</code>
<code>\${FilePath{token=-2}{separator=.}}</code>	Windows : <code>c:\MONITOR\REPORTS\Paris\Report2009</code> UNIX : <code>/MONITOR/REPORTS/Paris/Report2009</code>
<code>\${FilePath{token=-2}{separator=\}}</code>	Windows : <code>Paříž</code> UNIX : <code>Paříž</code>
<code>\${FilePath{token=-4}}</code>	Windows : <code>Monitor.</code> UNIX : <code>Monitor.</code>

Proměnné použité pro substituci jsou k dispozici pouze pro následující kladné spouštěcí podmínky a volbu `noSizeChange`, což je výjimka z kladného pravidla podmínky spouštěče:

- `shoda`
- `fileSize`
- `noSizeZměna`

Je-li použita podmínka noMatch a v definici úlohy existují substituční proměnné názvy, úloha se nevolá a monitor vyvolá návratový kód 110 a chybovou zprávu BFGDM0060E.

## Příklad použití XML

Následující příklad definice úlohy XML používá název agenta monitorování jako zdrojového agenta pro přenos (Paris), používá název předkonečného adresáře v cestě k souboru jako název cílového agenta pro přenos (Report2009) a přejmenuje přenesený soubor jako kořen názvu souboru spouštěče s příponou .rpt.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request version="4.00" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
  <managedTransfer>
    <originator>
      <hostName>reportserver.com</hostName>
      <userID>USER1</userID>
    </originator>
    <sourceAgent agent="{AgentName}" QMgr="QM1" />
    <destinationAgent agent="{FilePath{token=-2}}" QMgr="QMD" />
    <transferSet>
      <item mode="binary" checksumMethod="MD5">
        <source recursive="false" disposition="leave">
          <file>c:/incoming/reports/summary/report.doc</file>
        </source>
        <destination type="file" exist="overwrite">
          <file>/reports/${FileName{token=1}{separator=.}}.rpt</file>
        </destination>
      </item>
    </transferSet>
  </managedTransfer>
</request>
```

Výsledkem je, že se kód XML úlohy transformuje na:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request version="4.00" xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
  <managedTransfer>
    <originator>
      <hostName>reportserver.com</hostName>
      <userID>USER1</userID>
    </originator>
    <sourceAgent agent="AGENT1" QMgr="QM1" />
    <destinationAgent agent="Paris" QMgr="QMD" />
    <transferSet>
      <item mode="binary" checksumMethod="MD5">
        <source recursive="false" disposition="leave">
          <file>c:/incoming/reports/summary/report.doc</file>
        </source>
        <destination type="file" exist="overwrite">
          <file>/reports/Report2009.rpt</file>
        </destination>
      </item>
    </transferSet>
  </managedTransfer>
</request>
```

Proměnná `{FilePath{token=-2}}` v atributu `agent` prvku `<destinationAgent>` je nahrazena hodnotou `Paris`. Tato hodnota je zpracovávána způsobem necitlivým na velikost písmen a je interpretována jako odkaz na agenta `PARIS`.

## Příklady použití IBM MQ Explorer

Když vytváříte monitor prostředků pomocí IBM MQ Explorera jakmile byly zadány vlastnosti monitorování a podmínky spouštěče, je volba dána k přidání položek přenosu do monitoru. Následující příklady demonstrují, jak lze použít proměnné `{FilePath}` a `{FileName}` v "**panelu Přidat položku přenosu**" k úpravě převodek, které vyplývají ze shody monitoru prostředků.

### Příklad 1

Chcete-li jednoduše přenést zdrojový soubor do jiného umístění, je-li splněna podmínka spouštěče, lze použít proměnnou `${FilePath}` :

- Nastavte zdroj **Název souboru** tak, aby byl `${FilePath}`.
- Z rozevírací nabídky **Typ** pro cíl vyberte volbu **Adresář**.
- Nastavte místo určení **Název souboru** umístění, do kterého chcete přenést zdrojový soubor, například tento soubor může být `C:\MFT\out\`.

### Příklad 2

Chcete-li přenést zdrojový soubor do jiného umístění a změnit příponu souboru, lze proměnnou `${FileName}` použít ve spojení s proměnnou `${FilePath}` :

V následujícím příkladu se předpokládá, že cesta k souboru zdrojového souboru je rovna

`C:\MONITOR\REPORTS\Paris\Report2009.doc`:

- Nastavte zdroj **Název souboru** tak, aby byl `${FilePath}`.
- Nastavte místo určení **Název souboru** umístění, do kterého má být přenesen zdrojový soubor, za nímž bude následovat `${FileName}{token=1}{separator=.}`, za nímž následuje nové rozšíření souboru. To může být například `C:\MFT\out\${FileName}{token=1}{separator=.}.rpt`, které by se rovnalo `C:\MFT\out\Report2009.rpt` se zdrojovým názvem souboru.

### Příklad 3

Aby bylo možné použít část cesty k souboru zdrojového souboru k určení cíle přenosu, lze proměnnou `${FilePath}` použít ve spojení s tokenem a specifikacemi oddělovače.

V následujícím příkladu se předpokládá, že cesta k souboru zdrojového souboru je rovna

`C:\MONITOR\REPORTS\Paris\Report2009.doc`.

Je možné použít část cesty ke zdrojovému souboru, aby bylo možné určit cíl souboru. Using the file path example of `C:\MONITOR\REPORTS\Paris\Report2009.doc`, if the file were to be transferred to a folder depending upon the location of the source file, that is, `Paris` in this example, then the following could be done:

- Nastavte zdroj **Název souboru** tak, aby byl `${FilePath}`.
- Nastavte místo určení **Název souboru** jako cíl umístění, do kterého mají být umístěny složky pro každé umístění, a poté přidejte cílovou část cesty k souboru a název souboru. To může být například `C:\MFT\out\${FilePath}{token=-2}{separator=} \ ${FileName}`, které by se rovnalo `C:\MFT\out\Paris\Report2009.doc` se zdrojovým názvem souboru.

### Související pojmy

[“Přizpůsobení úloh monitoru prostředků produktu MFT s nahrazením proměnných” na stránce 238](#)

Jsou-li podmínky spouštěče aktivního monitoru prostředků splněny, je volána definovaná úloha. Kromě volání úlohy přenosu nebo příkazu současně se stejným cílovým agentem nebo stejným cílovým názvem souboru můžete za běhu také upravit definici úlohy. To provedete tak, že vložíte názvy proměnných do souboru XML definice úlohy. Když monitor určí, že jsou podmínky spouštěče splněny a že definice úlohy obsahuje názvy proměnných, nahradí názvy proměnných hodnotami proměnných a pak volá úlohu.

### Související úlohy

[Co dělat, pokud substituce proměnné způsobí, že více souborů přejde na jeden název souboru](#)

## Monitorování fronty a použití substituce proměnných

Frontu můžete monitorovat a přenášet zprávy z monitorované fronty do souboru pomocí příkazu

**ftCreateMonitor** . Hodnota libovolné vlastnosti zprávy IBM MQ v první zprávě, která má být načtena z monitorované fronty, lze nahradit definicí XML úlohy a použít ji k definování chování přenosu.

## Informace o této úloze

V tomto příkladu se zdrojový agent nazývá AGENT\_VENUS, který se připojuje k QM\_VENUS. Fronta, kterou monitoruje funkce AGENT\_VENUS, se nazývá START\_QUEUE a je umístěna ve správci front QM\_VENUS. Agent se dotazuje fronty každých 30 minut.

Je-li do fronty zapsána úplná skupina zpráv, úloha monitoru odešle skupině zpráv do souboru jednoho z několika cílových agentů, které se všechny připojí ke správci front QM\_MARS. Název souboru, do kterého se přenáší skupina zpráv, je definován vlastností zprávy IBM MQ `usr.fileName` na první zprávě ve skupině. Název agenta, kterého se odesílá skupina zpráv, je definován vlastností zprávy IBM MQ `usr.toAgent` na první zprávě ve skupině. Není-li záhlaví `usr.toAgent` nastaveno, použije se výchozí hodnota, která se použije pro cílového agenta, AGENT\_MAGENTA.

Zadáte-li `useGroups="true"`, pokud nezádáte také `groupId="{GROUPID}"`, přenos provede první zprávu ve frontě. Pokud například používáte substituci proměnné k vygenerování souboru `fileName`, je tedy možné, že obsah souboru `a.txt` nebude správný. Důvodem je to, že soubor `fileName` je generován monitorem, ale přenos skutečně získá zprávu, která by neměla generovat soubor s názvem `fileName`.

## Postup

1. Vytvořte kód XML úlohy, který definuje úlohu, kterou monitor provede, když se spustí.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request version="4.00"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
  <managedTransfer>
    <originator>
      <hostName>reportserver.com</hostName>
      <userID>USER1</userID>
    </originator>
    <sourceAgent agent="AGENT_VENUS" QMgr="QM_VENUS" />
    <destinationAgent agent="{toAgent}" QMgr="QM_MARS" />
    <transferSet>
      <item mode="binary" checksumMethod="none">
        <source>
          <queue useGroups="true" groupId="{GROUPID}">START_QUEUE</queue>
        </source>
        <destination type="file" exist="overwrite">
          <file>/reports/{fileName}.rpt</file>
        </destination>
      </item>
    </transferSet>
  </managedTransfer>
</request>
```

Proměnné, které jsou nahrazeny hodnotami záhlaví zpráv IBM MQ, jsou zvýrazněny **tučným písmem**. Tato úloha XML je uložena do souboru `/home/USER1/task.xml`

2. Vytvořte monitor prostředků, který bude monitorovat frontu START\_QUEUE.

Odešlete následující příkaz:

```
fteCreateMonitor -ma AGENT_VENUS -mm QM_VENUS -mq START_QUEUE
                 -mn myMonitor -mt /home/USER1/task.xml
                 -tr completeGroups -pi 30 -pu minutes -dv toAgent=AGENT_MAGENTA
```

3. Uživatel nebo program zapisuje skupinu zpráv do fronty START\_QUEUE.

První zpráva v této skupině má následující sadu vlastností zprávy produktu IBM MQ :

```
usr.fileName=larmer
usr.toAgent=AGENT_VIOLET
```

4. Monitor se spustí, když se zapíše úplná skupina. Agent nahradí vlastnosti zprávy produktu IBM MQ do kódu XML úlohy.

Výsledkem je, že se kód XML úlohy transformuje na:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request version="4.00"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
  <managedTransfer>
    <originator>
      <hostName>reportserver.com</hostName>
      <userID>USER1</userID>
    </originator>
    <sourceAgent agent="AGENT_VENUS" QMgr="QM_VENUS" />
    <destinationAgent agent="AGENT_VIOLET" QMgr="QM_MARS" />
    <transferSet>
      <item mode="binary" checksumMethod="none">
        <source>
          <queue useGroups="true" groupId="{GROUPID}">START_QUEUE</queue>
        </source>
        <destination type="file" exist="overwrite">
          <file>/reports/larmer.rpt</file>
        </destination>
      </item>
    </transferSet>
  </managedTransfer>
</request>

```

## Výsledky

Provede se přenos, který je definován úlohou XML úlohy. Úplná skupina zpráv přečtených z START\_QUEUE AGENT\_VENUS je zapsána do souboru s názvem /reports/larmer.rpt na systému, kde běží AGENT\_VIOLET.

## Jak pokračovat dále

### Přenos každé zprávy do samostatného souboru

Chcete-li monitorovat frontu a nechat každou zprávu přenesenou do samostatného souboru, můžete použít podobnou techniku jako v tomto tématu popisovaného dříve.

1. Vytvořte dříve popsany monitor zadáním parametru **-tr completeGroups** v příkazu **fteCreateMonitor**.
2. V kódu XML úlohy zadejte následující text:

```
<queue useGroups="true" groupId="{GROUPID}">START_QUEUE</queue>
```

Když však zprávy vložíte do zdrojové fronty, neukládejte je do skupiny IBM MQ. Přidejte vlastnosti zprávy produktu IBM MQ ke každé zprávě. Například, uveďte vlastnost `usr.filename` s hodnotou jedinečného názvu souboru pro každou zprávu. To efektivně způsobí, že produkt Managed File Transfer Agent bude každou zprávu ve zdrojové frontě považovat za samostatnou skupinu.

## Konfigurace chování opakovaných pokusů monitorování pro přenosy zpráv do souboru

Pokud přenos zpráv do souboru, který je spuštěn monitorem prostředků, selže a ponechá skupinu zpráv, která spustila monitor ve frontě, tento přenos se znovu odešle v následujících intervalech výzev. Počet případů, kdy je přenos znovu odeslán, je omezen vlastností **monitorGroupRetryLimit** agenta monitorování.

## Informace o této úloze

Při každém spuštění nového přenosu zpráv na soubor se vygeneruje nové ID přenosu pro úlohu přenosu.

Je-li agent restartován, monitor spustí přenos znovu, i když byl počet spuštění přenosu překročen, hodnota **monitorGroupRetryLimit** v souboru `agent.properties`. Hodnota vlastnosti **monitorGroupRetryLimit** je maximální počet opakování, kdy monitor spustí přenos zpráv do souboru znovu, pokud skupina zpráv stále existuje ve frontě. Výchozí hodnota této vlastnosti je 10. Hodnota této

vlastnosti může být nastavena na jakoukoli kladnou celočíselnou hodnotu nebo -1. Je-li pro tuto vlastnost uvedena hodnota -1, monitor spustí přenos znovu neomezeně, dokud není podmínka spouštěče splněna.

Pokud pokus o přenos způsobí, že přenos překročí hodnotu **monitorGroupRetryLimit**, zapíše agent chybu do svého protokolu událostí.

S jedinou zprávou se zachází jako by se jednalo o jednu skupinu, a přenos se spustí znovu v každém intervalu výzvy, zatímco zpráva zůstává ve frontě a zatímco počet spuštění přenosu je menší než hodnota **monitorGroupRetryLimit**.

Chcete-li nastavit vlastnost **monitorGroupRetryLimit** na agentovi monitorování, proveďte následující kroky:

## Postup

1. Zastavte agenta monitorování pomocí příkazu **fteStopAgent** .
2. Upravte soubor `agent.properties` pro agenta monitorování tak, aby obsahoval následující řádek:

```
monitorGroupRetryLimit=number_of_retries
```

Soubor `agent.properties` se nachází v adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/agents/monitoring_agent_name`.

3. Spusťte agenta monitorování pomocí příkazu **fteStartAgent** .

## Související úlohy

“Příklad: Konfigurace prostředku MFT” na stránce 238

Frontu IBM MQ můžete zadat jako prostředek, který má být monitorován monitorem prostředků, pomocí parametru **-mq** s příkazem **fteCreateMonitor** .

## Použití spouštěcího souboru

Obsahy spouštěcího souboru v monitoru prostředků můžete použít k definování sady souborů k přenosu v jednom požadavku na přenos. Pokaždé, když je zjištěn odpovídající soubor spouštěče, je jeho obsah analyzován pro cesty ke zdrojovému souboru a volitelně pro cesty k cílovému souboru. Tyto cesty k souborům se poté používají k definování položek souborů v souboru XML pro přenos úloh, který zadáte, který je odeslán jako jednotlivý požadavek na přenos na agenta. Definice monitoru prostředků určuje, zda je povolen obsah spouštěče.

Když vytváříte monitor, můžete povolit spouštění obsahu souboru zadáním parametru **-tc** (spouštěcí obsah). Tento parametr **-tc** se vztahuje pouze na volby spouštěče souboru `match` a `noSizeChange`. Další informace o vytváření monitoru najdete v tématu [fteCreateMonitor: vytvoření monitoru prostředků MFT](#).

Při použití souboru s obsahem spouštěče je výchozí formát každé řádky buď:

- cesta k jednomu zdrojovému souboru nebo
- Cesta ke zdrojovému souboru a cesta k cílovému souboru, oddělené čárkou

kde jsou znaky mezer zpracovány jako součást cest k souborům. Je možné změnit výchozí formát řádku zadáním parametrů **-tcr** a **-tcc** u příkazu **fteCreateMonitor** . Další informace viz [“Rozšířené volby”](#) na stránce 247.

Po analýze souboru spouštěče se vygeneruje seznam cest k souborům a aplikuje se na vámi uvedený kód XML úlohy přenosu. Stejně jako u všech monitorů je formát XML úlohy přenosu kompletní kód XML úlohy přenosu generovaný příkazem **fteCreateTransfer** s definovanou jedinou položkou nebo souborem. Jedna položka musí použít substituční proměnné `{contentSource}` a volitelně `{contentDestination}` jako náhradu pro zdrojové a cílové cesty k souboru. Monitor rozšíří XML úlohy přenosu tak, aby obsahoval položku souboru pro každý řádek (cesta k souboru) v souboru spouštěče.

Nemůžete použít obsah souboru spouštějící pomocí parametru **-bs** , protože argument **-tc** implikuje jeden požadavek na přenos pro každý soubor spouštěče.

## Příklad

Následující příklad definuje monitor, který se má spustit na souboru, který končí v `trig` a čte cesty k souboru v tomto souboru.

```
fteCreateTransfer -gt task.xml -sa SrcAgent -da DestAgent -dd /file/destdir ${contentSource}
fteCreateMonitor -mn TrigMonitor -md /home/trigdir -mt task.xml -ma SrcAgent -tr "match,*.trig"
-tc
```

Příkaz **fteCreateTransfer** vytvoří soubor s názvem `task.xml` pro jednotlivý soubor se zdrojovou cestou k souboru `${sourceContent}`. Příklad:

```
<item checksumMethod="MD5" mode="binary">
  <source disposition="leave" recursive="false">
    <file>${contentSource}</file>
  </source>
</item>
```

Příkaz **fteCreateMonitor** skenuje soubory, které končí v `trig` v adresáři `/home/trigdir` a používá obsah k vytvoření jednoho požadavku na přenos, který je založen na `task.xml` pro všechny cesty v tomto souboru spouštěče. Formát souboru spouštěče musí být jedna cesta k souboru (pouze zdroj) na každém řádku bez oddělovače čárka. Příklad:

```
/home/file/first.txt
/home/file/second.txt
/home/different/third.txt
:
```

Všechny soubory jsou doručovány do adresáře `/file/destdir` se svým názvem souboru a ne jeho cestou k souboru, to znamená, že `/home/file/first.txt` je doručeno na `/file/destdir/first.txt`.

Případně, pokud změníte parametr **-dd /file/destdir** v příkazu **fteCreateTransfer** na **-df \${contentDestination}** a formát obsahu souboru spouštěče na *cestu ke zdrojovému souboru, cesta k cílovému souboru*, můžete definovat různé cílové cesty pro stejného cílového agenta. Příklad:

```
/home/file/first.txt,/home/other/sixth.txt
```

Místo určení se poté stane `/home/other/sixth.txt`.

Substituční proměnné lze tokenizovat. Například můžete oddělit část názvu souboru z uvedené cesty pomocí `${contentDestination{token=-1}}`. Proto je-li cíl **fteCreateTransfer** definován jako **-df /file/destdir/\${contentDestination{token=-1}}**, nové místo určení pro `/home/file/first.txt` je `/file/destdir/sixth.txt`.

## Rozšířené volby

Výchozí formát řádku pro obsah spouštěcího souboru můžete změnit pomocí parametru **-tcr regex**. Zadejte regulární výraz, který odpovídá požadovanému formátu řádku a dodává buď jednu, nebo dvě skupiny zachycení. První skupina zachycení je zdrojem a druhým, volitelným, skupinou zachycení je cíl. Příklad:

- Zdrojová a cílová cesta jsou oddělena pomlčkou:

```
((?:[^\-])+)-((?:[^\-])+)
```

V tomto příkladu je oddělovač definován ve třech umístěních a všechny tři instance spojovníku, `-`, lze změnit na libovolný znak. Ujistěte se, že jste unikli libovolným speciálním znakům.

- Zdrojové a cílové cesty jsou odděleny čárkou s koncovými mezerami. Komentáře, které jsou označeny číselným znaménkem (`#`), jsou ignorovány.

```
((?:[^\,])+),((?:[^\,])+)*(?:#.*)+
```

Cesty k souborům nemohou obsahovat znak čísla (#). Obvykle je položka následující: `/home/source/from.txt,/home/destination/to.txt # some comment`.

Pokud použijete parametr **-tcr**, ujistěte se, že regulární výraz je dobře navržen a otestován tak, aby výraz mohl detekovat chyby a správně analyzovat spouštěcí soubory.

Pořadí zachycení lze změnit pomocí parametru **-tcc destSrc**. Uvedete-li tento parametr, první skupina zachycení je cílová cesta k souboru a druhá skupina je cesta ke zdrojovému souboru.

## Jak se zachází s chybami

### Prázdný soubor spouštěče

Je-li spouštěcí soubor prázdný, výsledkem není přenos souboru. To znamená, že monitor vytvoří požadavek na přenos, ale nejsou zadány žádné položky souboru.

### Soubor spouštěče s chybami

Pokud jakákoli položka v souboru spouštěče selže při analýze s očekávaným formátem, negeneruje se žádný požadavek na přenos. Protokol chyb monitoru je publikován a chyba se také zapisuje do protokolu událostí. Spouštěcí soubor je označen jako zpracovaný a monitor se znovu nepokusí zpracovat soubor, dokud nebude soubor aktualizován.

### Neshoda XML úlohy přenosu

Kód XML úlohy přenosu se musí shodovat se souborem spouštěče, tj. pokud má kód XML úlohy přenosu jak `${sourceContent}`, tak `${destinationContent}`, všechny spouštěcí soubory pro tento monitor musí mít zdrojové a cílové cesty k souborům a podobně pro ně opačný. V prvním případě monitorování hlásí selhání substitučního selhání `${destinationContent}`, pokud soubor spouštěče dodává pouze cestu ke zdrojovému souboru.

## Příklady

Následující příklad je základním spouštěčem obsahu, kde má obsah souboru spouštěče pouze cestu ke zdrojovému souboru:

```
fteCreateTransfer -gt task.xml -sa SrcAgent -da DestAgent -dd /file/destdir ${sourceContent}
fteCreateMonitor -mn TrigMonitor -md /home/trigdir -mt task.xml -ma SrcAgent -tr "match,*.trig"
-tc
```

Argument **-tcr** definuje dvě skupiny zachycených znaků posloupnosti libovolných znaků, které jsou odděleny mezerou. Parametr **-tcc destSrc** a volba označují, že skupiny zachycených znaků mají být zpracovány jako místo určení, pak zdrojem.

```
fteCreateTransfer -gt task.xml -sa SrcAgent -da DestAgent -df ${destinationContent} $
${sourceContent}
fteCreateMonitor -mn TrigMonitor -md /home/trigdir -mt task.xml -ma SrcAgent -tr "match,*.trig"
-tc
-tcr "((?:[^\ ])+) ((?:[^\ ])+)" -tcc destSrc
```

## 9.1.0 Protokolování monitorů prostředků MFT

Diagnostické informace o monitorech prostředků můžete získat pomocí protokolování.

### Informace o této úloze

Protokolování pro monitory prostředků můžete použít buď pomocí příkazu **fteSetAgentLogLevel**, nebo pomocí souboru `agent.properties`, který řídí protokolování monitorování prostředků.

Všimněte si, že existující trasovací body se stále používají pro zachycení informací.



Protokoly monitorování prostředků jsou zapisovány do souboru s názvem `resmoneventN.log`, kde `N` představuje číslo; například `resmonevent0.log`.



**Upozornění:** Všechny monitory prostředků agenta zapisují do stejného souboru protokolu.

Další příklad výstupu souboru `resmoneventN.log` naleznete v části [Co dělat, pokud monitor prostředků adresáře MFT nezobrazuje soubory](#).

V následující tabulce jsou uvedeny typy událostí, které monitor prostředků zapisuje do souboru protokolu. Třetí sloupec popisuje úroveň protokolování potřebnou k zachycení každé události tam, kde nejnižší úroveň je INFO a nejvyšší hodnotou je VERBOSE.

Všimněte si, že nastavení vyšší úrovně protokolování, také zapisuje události nižší úrovně. Například, nastavení úrovně protokolování na MODERATE také zapisuje události úrovně INFO, ale ne VERBOSE události úrovně.

Číslo	Událost	Úroveň protokolování	Popis
1	Vytvořený monitor	INFO	Byl vytvořen monitor prostředků.
2	Monitor odstraněn	INFO	Monitor prostředků byl odstraněn.
3	Monitor zastaven	INFO	Monitor prostředků byl zastaven.
4	Monitor spuštěn	INFO	Monitor prostředků byl spuštěn.
5	Spustit dotazník	INFO	Monitor prostředků spustil nový cyklus výzev.
6	Ukončit dotazník	INFO	Cyklus výzev monitoru prostředků byl ukončen.
7	Shoda vzoru	Podrobně	Byl nalezen soubor v adresáři monitoru spouštěčů nebo zpráva ve frontě, která odpovídá uvedenému vzoru.
8	Neshoda vzorku	Podrobně	Byl nalezen neshodující se soubor v adresáři monitoru spouštěčů nebo zpráva ve frontě, která se neshoduje s uvedeným vzorem.
9	Požadavek na přenos	INFO	Přenos prostředku zahájil přenos.
10	Adresář je příliš hluboký	Podrobně	Adresář monitorovaný monitorem prostředků obsahuje více podadresářů k anketě, než je počet uvedený v konfiguraci monitoru prostředků.
11	Soubor uzamknut	střední	Spouštěcí soubor monitorovaný monitorem prostředků je zamknut jiným procesem.
12	Malá velikost souboru	střední	Spouštěcí soubor je menší než velikost uvedená v konfiguraci monitoru prostředků.
13	Nestabilní velikost souboru	střední	Soubor spouštěče je měněn častěji, než se očekávalo v konfiguraci monitoru prostředků.
14	Příliš mnoho výzev	střední	Monitor prostředků vyvolal příliš mnoho výzev k nestabilnímu souboru spouštěče.
15	Shodné položky	INFO	Celkový počet souborů spouštěče nalezených v adresáři dotazovaných monitorem prostředků.
16	Přenést položky	INFO	Celkový počet položek v požadavku na přenos.

Číslo	Událost	Úroveň protokolování	Popis
17	Generovaný FDC	střední	Monitor prostředků vygeneroval výjimku.
18	Požadavek na přenos	INFO	Požadavek na přenos odeslaný monitorem prostředků.
19	Spuštění monitoru se nezdařilo	střední	Spuštění monitoru prostředků se nezdařilo.
20	Historie byla vymazána	INFO	Informace o historii monitoru byly vymazány.
21	Vymazání historie monitoru se nezdařilo	INFO	Pokus o vymazání informací o historii monitoru se nezdařil.
22	ID přenosu	INFO	ID požadavku na přenos bylo odesláno monitorem.
23	Dávkové zpracování	INFO	Celkový počet požadavků na přenos pro odpovídající položky: $N$ , kde $N$ je číslo.

## Procedura

- Chcete-li použít produkt **fteSetAgentLogLevel** k zapnutí a vypnutí protokolování monitorování prostředků, prostudujte si téma [fteSetAgentLogLevel](#), kde najdete popis parametru **logMonitor** a příklady použití různých voleb.
- Chcete-li použít soubor `agent.properties` k řízení protokolování monitorování prostředků, přečtěte si téma [Soubor MFT agent.properties](#), kde najdete popis dalších vlastností, které umožňují provádět následující činnosti protokolování:
  - Zapnout nebo vypnout protokolování
  - Omezit velikost každého souboru protokolu
  - Omezit počet protokolů, které mohou generovat monitory prostředků

## Příklad

Následující ukázková zpráva nastaví protokolování úrovně produktu `verbose` pro agenta HA2 na správcí front MFTDEMO:

```
<?xml version="1.0"?>
<log:log version="6.00"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:log="https://www.ibm.com/log">
  <log:originator>
    <log:request>
      <log:hostName>192.168.7.1</log:hostName>
      <log:userID>johndoe</log:userID>
    </log:request>
  </log:originator>
  <log:endpoint agent="HA2" QMgr="MFTDEMO"/>
  <log:logMonitor>MON1="verbose"</log:logMonitor>
</log:log>
```

## Související odkazy

[Příkaz fteSetAgentLogLevel](#)

[Soubor MFT agent.properties](#)

## Zálohování a obnova monitorů prostředků MFT

Můžete zálohovat monitory prostředků, které chcete mít k dispozici pro budoucí použití, tak, že exportujete jejich definice do souboru XML, který pak můžete importovat, abyste ze zálohy vytvořili nový monitor prostředků.

## Informace o této úloze

Možná budete muset zálohovat monitory prostředků, které jste dříve definovali, abyste v budoucnu mohli znovu použít jejich definice, například abyste znovu vytvořili monitory prostředků v jiné infrastruktuře, nebo pokud je třeba monitor prostředků znovu vytvořit kvůli problémům se správcem front.

Jednu definici správce prostředků můžete zálohovat buď pomocí příkazu **fteCreateMonitor**, nebo pomocí příkazu **fteListMonitors** s parametrem **-ox**. V obou případech je definice správce prostředků zálohována exportem do souboru XML. Poté můžete pomocí parametru **-ix** příkazu **fteCreateMonitor** vytvořit nového správce prostředků importováním definice ze souboru XML.

Pomocí parametru **-ox** můžete v daném okamžiku zálohovat pouze jednu definici monitoru prostředků.

**V 9.1.0** V produktu IBM MQ 9.1 se parametr **-od** přidá do příkazu **fteListMonitors**. Zadáním tohoto parametru můžete zálohovat více než jeden monitor prostředků najednou tak, že exportujete jejich definice hromadně do uvedeného adresáře. Každá definice monitoru prostředků se uloží do samostatného souboru XML s názvem ve formátu *agent name.monitor name.xml*.

**V 9.1.0** Parametr **-od** je užitečný zejména v případě, že máte velký počet monitorů prostředků, které chcete zálohovat, protože příkaz **fteListMonitors -od** musíte spustit pouze jednou, místo abyste museli spustit příkaz **fteListMonitors -ox** samostatně pro každou definici prostředku, nebo použijte samostatný skript ke spuštění příkazu **fteListMonitors -ox** pro každý monitor prostředků.

## Procedura

- Chcete-li zálohovat definici jednoho monitoru prostředků jeho exportem do souboru XML, použijte jeden z následujících příkazů:

- Příkaz **fteCreateMonitor** s parametrem **-ox**.
- Příkaz **fteListMonitors** s parametrem **-ox**.

Používáte-li parametr **-ox**, musíte také zadat parametry **-ma** a **-mn**, jak ukazuje následující příklad:

```
fteListMonitors -ma AGENT1 -mn MONITOR1 -ox filename1.xml
```

- **V 9.1.0** Chcete-li zálohovat více definic monitoru prostředků jejich exportem do souborů XML v uvedeném adresáři, použijte příkaz **fteListMonitors** s parametrem **-od**, jak ukazuje následující příklad:

```
fteListMonitors -od /usr/mft/resmonbackup
```

Při hromadném zálohování monitorů prostředků musíte zadat platný cílový adresář. Nezádáte-li cílovou cestu, zobrazí se chybová zpráva, jak je uvedeno v následujícím příkladu:

```
BFGCL0762E: Výstupní adresář není uveden. Zopakujte příkaz určeném platné cesty.
```

Parametr **-od** nesmí být kombinován s parametrem **-ox**, jinak se zobrazí následující chybová zpráva:

```
BFGCL0761E: Je neplatné zadat společně parametry '-od' a '-ox'.
```

Můžete definovat konkrétní sadu monitorů prostředků, které se mají zahrnout do zálohy. Například pomocí parametru **-ma** k uvedení názvu agenta můžete zálohovat všechny monitory prostředků pro tohoto agenta, jak ukazuje následující příklad:

```
fteListMonitors -ma AGENT1 -od /usr/mft/resmonbackup
```

Při definování vzoru, který má být použit pro porovnávání názvů agentů nebo monitorů, můžete také použít porovnávání zástupných znaků zahrnutím znaku hvězdičky (\*). Následující příklad zálohuje všechny monitory prostředků, které mají názvy odpovídající zadanému vzoru a které jsou v agentovi s názvem odpovídajícím zadanému vzoru:

```
fteListMonitors -ma AGENT* -mn MON* -od /usr/mft/resmonbackup
```

Když je příkaz spuštěn, zobrazuje následující zprávy sestavy o průběhu:

Bylo nalezeno celkem *number* odpovídajících definic monitoru prostředků.  
*index* z *number* definic monitoru prostředků uložených do systému souborů.

Pokud používáte volbu s komentářem, zobrazí se i nadále celkový počet spuštění, ale místo zobrazení *index* z *number* definic monitoru prostředků uložených do systému souborů příkaz zobrazí název ukládané definice monitoru, například:

BFGCL0762I: Definice monitoru 'FILEMON' agenta 'XFERAGENT' byla uložena jako FILEMON.XFERAGENT.XML do systému souborů.

#### • **V 9.1.0**

Chcete-li zálohovat jeden monitor prostředků pro konkrétního agenta jeho exportem do souboru XML v uvedeném adresáři, použijte příkaz **fteListMonitors** s parametrem **-od** :

```
fteListMonitors -ma AGENT1 -mn MONITOR1 -od /usr/mft/resmonbackup
```

Použití parametru **-od** k zálohování jednoho monitoru prostředků je podobné použití parametru **-ox** , kromě toho, že název výstupního souboru je ve formátu *agent name.monitor name.xml*.

- Chcete-li obnovit definice monitoru prostředků ze zálohy, použijte příkaz **fteCreateMonitor** s parametrem **-ix** , jak ukazuje následující příklad:

```
fteCreateMonitor -ix file name
```

Další příklady použití parametru **-od** viz [fteListMonitory: seznam MFT monitorů prostředků](#).

### Související odkazy

**fteCreateMonitor**: vytvořit monitor prostředků MFT

[fteListMonitory: seznam MFT monitorů prostředků](#)

#### **V 9.1.3** Vymazání historie monitoru prostředků

Můžete vymazat historii monitoru prostředků, aby mohl být odeslán jiný požadavek na přenos souborů pro soubor, který nebyl v důsledku selhání přenesen dříve. Chcete-li vymazat historii monitoru prostředků, můžete použít příkaz **fteClearMonitorHistory** nebo IBM MQ Explorer.

### Než začnete

Pokud byla správa oprávnění uživatele povolena nastavením atributu **authorityChecking** na hodnotu **true** v souboru *agent.properties* , musí mít uživatel, který vymaže historii monitorování, odpovídající oprávnění, jak ukazuje následující tabulka.

Tabulka 20. Oprávnění uživatele požadované ke spuštění příkazu <b>fteClearMonitorHistory</b>		
Uživatel vymaže historii monitoru	MFT přístupové oprávnění	Požadované oprávnění
Stejný uživatel jako ten, který vytvořil monitor prostředků.	Monitorovat	PROCHÁZET v SYSTEM.FTE.AUTHMON1. <název_monitorovacího_agenta>  Jedná se o stejné oprávnění jako oprávnění požadované pro vytvoření nebo odstranění monitoru prostředků.
Jakýkoli jiný uživatel než uživatel, který vytvořil monitor prostředků.	Monitorování operací	SET v SYSTEM.FTE.AUTHPS1. <název_agenta>  Jedná se o stejné oprávnění jako oprávnění požadované pro odstranění monitoru prostředků.

Další informace o správě oprávnění uživatelů naleznete v tématu [Omezení oprávnění uživatelů na MFT akcích agenta](#).


Pokud se uživatel bez požadovaného oprávnění pokusí vymazat historii monitoru prostředků, příkaz **fteClearMonitorHistory** odešle chybovou zprávu a zaprotokoluje selhání do souboru `output0.log` agenta. Další informace viz [fteClearMonitorHistory: clear resource monitor history](#).

## Informace o této úloze

Pokud byl zahájen přenos souborů a soubor nelze z nějakého důvodu přenést, monitor prostředků nevybere tento soubor pro přenos znovu ve své další výzvě, protože historie monitoru označuje, že soubor byl viděn v dřívější výzvě a od té doby nebyl upraven (viz ["Koncepte monitorování prostředků produktu MFT"](#) na stránce 229).

Před IBM MQ 9.1.3, pokud se nezdaří přenos souboru, může být přenos souboru znovu zahájen, pouze pokud je soubor odstraněn a poté znovu umístěn do adresáře, nebo pokud je soubor aktualizován tak, aby se změnil atribut data poslední změny, nebo pokud je znovu vytvořen monitor prostředků.

Avšak z produktu IBM MQ 9.1.3 můžete vymazat historii monitoru prostředků buď pomocí příkazu **fteClearMonitorHistory**, nebo pomocí IBM MQ Explorer. Vymazání historie umožňuje další požadavek na přenos pro soubor, který se nepodařilo přenést, aby byl odeslán bez nutnosti buď odstranit soubor a znovu jej umístit do adresáře, nebo aktualizovat soubor tak, aby změnil jeho atribut data poslední změny, což je užitečné například v situacích, kdy je třeba soubor přenést, ale úprava souboru není možná. Schopnost vymazat historii monitoru prostředků také znamená, že není nutné znovu vytvořit monitor prostředků, aby bylo možné odeslat další požadavek na přenos pro soubor, který se nepodařilo přenést.

 V systému IBM MQ 9.1.3 obsahuje ukázkový člen SBFGCMDSDS dodávaný s produktem Managed File Transfer on z/OS skript JCL, který vymaže historii monitoru.

## Procedura

- Chcete-li použít příkaz **fteClearMonitorHistory** k vymazání historie monitoru prostředků, zadejte příkaz v následujícím formátu:

```
fteClearMonitorHistory -p <configuration> -ma <agent name> -mn <monitor name> -w 1000
```

Jsou vyžadovány pouze parametry **-ma** a **-mn**. Všechny ostatní parametry jsou volitelné. Další informace o použití příkazu **fteClearMonitorHistory**, včetně příkladů, viz [fteClearMonitorHistory: clear resource monitor history](#).

Pokud je historie úspěšně vymazána, příkaz zobrazí následující zprávu:

```
BFGCL0780I: Byl vydán požadavek na vymazání historie monitoru prostředků 'název monitoru'
agenta 'název agenta'.
BFGCL0251I: Požadavek byl úspěšně dokončen.
```

a protokoluje úspěch v souboru `output0.log` agenta.

Pokud se pokus o vymazání historie monitoru prostředků nezdaří, produkt **fteClearMonitorHistory** odešle chybovou zprávu a zaprotokoluje selhání do souboru `output0.log` agenta.

- Chcete-li použít pohled Monitor prostředků v modulu plug-in IBM MQ Explorer MFT k vymazání historie monitoru prostředků, klepněte pravým tlačítkem myši na monitor prostředků a z rozevírací nabídky vyberte volbu **Vymazat historii**.

Pokud je historie úspěšně vymazána, zobrazí se následující zpráva:

```
BFGUI00171: Historie monitoru prostředků byla úspěšně vymazána.
```

Pokud pokus o vymazání historie selže, zobrazí se chybová zpráva. Příklad:

```
BFGUI0016E Nezdařilo se vymazat historii uvedeného monitoru prostředků-příčina 2059
```

## Práce se šablonami přenosu souborů

Šablony pro přenos souborů lze použít k ukládání běžných nastavení přenosu souborů pro opakované nebo komplexní přenosy. Buď vytvořte šablonu přenosu z příkazového řádku pomocí příkazu **fteCreateTemplate** , nebo použijte IBM MQ Explorer k vytvoření šablony přenosu pomocí průvodce **Vytvořit novou šablonu pro spravovaný přenos souborů** , nebo šablonu uložit, zatímco vytváříte přenos souboru tak, že označíte zaškrtačací políčko **Uložit nastavení přenosu jako šablonu** . V okně **Šablony přenosu** se zobrazí všechny šablony přenosu, které jste vytvořili ve své síti produktu Managed File Transfer .

### Informace o této úloze

Chcete-li vytvořit šablonu přenosu z příkazového řádku, použijte příkaz `fteCreateTemplate` . Poté, co chcete odeslat šablonu přenosu, kterou jste vytvořili na příkazovém řádku, klepněte na tlačítko **Odeslat** v produktu IBM MQ Explorer.

Chcete-li zobrazit šablony přenosu v produktu IBM MQ Explorer, postupujte podle následujících kroků:

### Postup

1. Rozbalte položku **Spravovaný přenos souborů** v pohledu Navigator . **Centrála spravovaných přenosů souborů** se zobrazí v pohledu Obsah.
2. Všichni koordinující správci front jsou uvedeni v pohledu Navigator . Rozbalte název koordinačního správce front, kterého jste použili pro naplánovaný přenos. Chcete-li změnit koordinačního správce front, k němuž jste připojeni, klepněte pravým tlačítkem myši na název koordinačního správce front, kterého chcete použít v pohledu Navigator , a poté klepněte na volbu **Připojit**.
3. Klepněte na tlačítko **Přenést šablony**. V pohledu Obsah se zobrazí okno **Šablony přenosu** .
4. V okně **Šablony přenosu** jsou uvedeny následující podrobnosti o přenosech souborů:
  - a) **Název** Název šablony přenosu souborů.
  - b) **Zdroj** Název agenta použitého k přenosu souboru ze zdrojového systému.
  - c) **Zdrojový soubor** Název souboru, který má být přenesen na jeho hostitelském systému.  
Rozbalte informace o šabloně přenosu, abyste zobrazili toto pole.
  - d) **Místo určení** Název agenta použitého k přijetí souboru na cílovém systému.
  - e) **Cílový soubor** Název souboru poté, co byl přenesen do cílového systému.  
Rozbalte informace o šabloně přenosu, abyste zobrazili toto pole.
  - f) **Plánovaný začátek (vybrané časové pásmo)** Datum a čas, kdy je naplánováno spuštění přenosu souboru, v časovém pásmu, které používá administrátor. Chcete-li změnit zobrazenou časovou zónu, klepněte na nabídku **Okno > Předvolby > IBM MQ Explorer > Managed File Transfer** a vyberte alternativní časové pásmo ze seznamu **Časové pásmo** . Klepněte na tlačítko **OK**.
  - g) **Události spouštěče** Typ události, která spouští přenos souboru ke spuštění. Typ může mít jednu z následujících hodnot: `exists`, `does not exist` nebo `exceeds`.

### Výsledky

Chcete-li aktualizovat, co se zobrazí v okně **Šablony přenosu** , klepněte na tlačítko Aktualizovat  na panelu nástrojů pohledu Obsah.

Chcete-li odeslat šablonu přenosu a spustit přenos definovaný v šabloně, klepněte pravým tlačítkem myši na název šablony a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Chcete-li změnit šablonu přenosu, klepněte pravým tlačítkem myši na název šablony a klepněte na volbu **Upravit**. Všechny soubory obsažené v původní šabloně jsou vypsané jako část skupiny přenosu, i když nebyly zahrnuty jako součást skupiny v původní šabloně. Chcete-li odebrat soubor ze šablony, musíte vybrat specifikaci souboru ze skupiny a klepnout na volbu **Odebrat vybrané**. Chcete-li do šablony přidat

nové specifikace souborů, použijte pole v panelu šablony a klepněte na tlačítko **Přidat do skupiny** . Po provedení úprav se zobrazí výzva k zadání nového názvu upravované šablony.

Chcete-li vytvořit přenos souboru ze šablony přenosu, klepněte pravým tlačítkem myši na název šablony a klepněte na volbu **Upravit jako nový přenos**.

Chcete-li vytvořit duplicitní kopii šablony přenosu, klepněte pravým tlačítkem myši na název šablony a klepněte na volbu **Duplikovat**. Duplicitní šablona přenosu se automaticky uloží se stejným názvem jako původní šablona, připojí se k "(kopie)".

Chcete-li odstranit šablonu přenosu, klepněte pravým tlačítkem myši na název šablony a klepněte na volbu **Odstranit**.

### Související úlohy

“Vytvoření šablony přenosu souborů pomocí produktu IBM MQ Explorer” na stránce 255

Šablonu přenosu souborů můžete vytvořit z produktu IBM MQ Explorer nebo z příkazového řádku. Poté můžete tuto šablonu použít k vytvoření nových přenosů souborů pomocí podrobností šablony nebo odeslání šablony ke spuštění přenosu souborů.

### Související odkazy

**fteCreateTemplate**: vytvoření nové šablony přenosu souborů

[Šablony fteList](#)

[Šablony fteDelete](#)

## Vytvoření šablony přenosu souborů pomocí produktu IBM MQ Explorer

Šablonu přenosu souborů můžete vytvořit z produktu IBM MQ Explorer nebo z příkazového řádku. Poté můžete tuto šablonu použít k vytvoření nových přenosů souborů pomocí podrobností šablony nebo odeslání šablony ke spuštění přenosu souborů.

### Informace o této úloze

Chcete-li vytvořit šablonu přenosu souborů z příkazového řádku, použijte příkaz [fteCreateTemplate](#) .

Chcete-li vytvořit šablonu přenosu souborů pomocí průvodce **Vytvořit novou šablonu pro spravovaný přenos souborů** v produktu IBM MQ Explorer, postupujte takto:

### Postup

1. V pohledu Navigator klepněte na volbu **Spravovaný přenos souborů. Centrála spravovaných přenosů souborů** se zobrazí v pohledu Obsah.
2. Všechny vaše koordinační správci front se zobrazí v pohledu Navigator . Rozbalte název koordinačního správce front, kterého jste použili pro naplánovaný přenos. Chcete-li změnit koordinačního správce front, k němuž jste připojeni, klepněte pravým tlačítkem myši na název koordinačního správce front, kterého chcete použít v pohledu Navigator , a poté klepněte na volbu **Připojit**.
3. Spusťte průvodce **Vytvořit novou šablonu pro spravovaný přenos souborů** klepnutím pravým tlačítkem myši na položku **Šablony přenosu** a poté klepněte na volbu **Nová šablona**.
4. Postupujte podle pokynů na panelech průvodce. Pro každý panel je k dispozici kontextová nápověda. Chcete-li přistupovat k kontextově citlivé nápovědě k produktu Windows, stiskněte klávesu F1. V systému Linux stiskněte klávesu Ctrl+F1 nebo Shift+F1.

Pokud jste vytvořili šablonu, která obsahuje všechny požadované podrobnosti přenosu, ujistěte se, že jste zaškrtnuli políčko **Uložit nastavení přenosu jako šablonu** na stránce **Souhrn přenosu** , pokud toto zaškrťovací políčko není již vybráno. Do pole Název zadejte také název šablony. Pokud vytvoříte šablonu, která ještě neobsahuje všechny požadované podrobnosti přenosu, bude zaškrťovací políčko **Uložit nastavení přenosu jako šablonu** automaticky zaškrtnuté.

### Související úlohy

“Práce se šablonami přenosu souborů” na stránce 254

Šablony pro přenos souborů lze použít k ukládání běžných nastavení přenosu souborů pro opakované nebo komplexní přenosy. Buď vytvořte šablonu přenosu z příkazového řádku pomocí příkazu **fteCreateTemplate**, nebo použijte IBM MQ Explorer k vytvoření šablony přenosu pomocí průvodce **Vytvořit novou šablonu pro spravovaný přenos souborů**, nebo šablonu uložit, zatímco vytváříte přenos souboru tak, že označíte zaškrtačací políčko **Uložit nastavení přenosu jako šablonu**. V okně **Šablony přenosu** se zobrazí všechny šablony přenosu, které jste vytvořili ve své síti produktu Managed File Transfer.

### Související odkazy

**fteCreateTemplate**: vytvoření nové šablony přenosu souborů

[Šablony fteList](#)

[Šablony fteDelete](#)

## Zálohování definice šablony přenosu souborů

Šablony přenosu souborů obsahují dokument XML, který definuje specifikace zdrojového a cílového souboru pro přenos. Tento soubor XML můžete použít jako vstup pro příkaz **fteCreateTemplate** k novému vytvoření šablony přenosu souborů.

### Informace o této úloze

Chcete-li zazálohovat dokument XML obsahující specifikace zdrojového a cílového souboru pro šablonu přenosu, použijte příkaz **fteCreateTransfer** nebo IBM MQ Explorer. Chcete-li vytvořit záložní soubor s formátem XML šablony přenosu, postupujte takto:

### Procedura

- Metodě jedna: pomocí parametru **-gt** příkazu [fteCreateTransfer](#) vygenerujte zprávu XML šablony přenosu do nového souboru.
- Metodě dvě: Vytvořit šablonu pomocí produktu IBM MQ Explorer.  
Až se dostanete na stránku *Souhrn šablony přenosu* :
  - a) Zkopírujte *Náhled XML zprávy požadavku*.
  - b) Uložit tuto zprávu XML šablony přenosu do nového souboru.
- Metodě tři: použít příkaz IBM MQ Explorer k zálohování existujících šablon.
  - a) Přejděte na nabídku **Spravovaný přenos souborů > Název správce front > Šablony přenosu**.
  - b) Na panelu Přenos zvýrazněte šablonu, která má být zálohována, klepněte pravým tlačítkem myši a z rozevírací nabídky vyberte volbu **Upravit**.
  - c) Klepejte na tlačítko **Další**, dokud se nedostanete na stránku *Souhrn šablony přenosu*.
  - d) Zkopírujte *Náhled XML zprávy požadavku*.
  - e) Uložit tuto zprávu XML šablony přenosu do nového souboru.

### Výsledky

Můžete použít soubor zpráv XML šablony přenosu vytvořený jednou z výše uvedených metod jako vstup do příkazu [Šablona fteCreate](#). Podrobnosti o způsobu použití tohoto příkazu najdete v popisu příkazu **fteCreateTemplate**.

### Související odkazy

[Příkaz šablony fteCreate](#)

[Příkaz fteListTemplates](#)

## Přenos dat ze souborů do zpráv

Chcete-li přenést data ze souboru do jediné zprávy nebo více zpráv ve frontě IBM MQ, můžete použít funkci Soubor-to-message produktu Managed File Transfer.



Chcete-li provést přenos souborů zpráv a zpráv do souboru, musí být zdrojový a cílový agent přenosu buď na serveru IBM WebSphere MQ 7.5 , nebo později, nebo na serveru IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.3 nebo později. Informace o přenosech zpráv do souboru viz [“Přenos dat ze zpráv do souborů”](#) na stránce 264.

Cílový agent pro přenos souboru na přenos zpráv nemůže být agentem mostu protokolu nebo agentem mostu Connect:Direct .

Data souboru můžete přenášet do dat zprávy produktu IBM MQ . Zprávy IBM MQ lze číst a používat je aplikacemi. Jsou podporovány následující typy přenosu souboru-na-přenos:

- Z jednoho souboru do jediné zprávy. Zpráva nemá nastaveno ID skupiny IBM MQ .
- Z jednoho souboru na více zpráv rozdělením souboru do zpráv o dané délce. Všechny zprávy mají stejné ID skupiny IBM MQ .
- Z jednoho souboru na více zpráv rozdělením textového souboru na oddělovač regulárního výrazu Java . Všechny zprávy mají stejné ID skupiny IBM MQ .
- Z jednoho souboru do více zpráv, rozdělením binárního souboru na hexadecimální oddělovač. Všechny zprávy mají stejné ID skupiny IBM MQ .

Chcete-li rozdělit binární soubor pomocí posloupnosti bajtů jako oddělovače, použijte argument **-sqdb** příkazu **fteCreateTransfer** . Další informace viz [parametr -sqdb](#).

Ve výchozím nastavení jsou zprávy vytvořené přenosem ze souboru do přenosu trvalé. Zprávy mohou být nastaveny jako netrvalé nebo mají hodnotu perzistence definovanou cílovou frontou.

Pokud uvedete, že soubor je rozdělen do více zpráv, všechny zprávy vytvořené ze souboru mají stejné ID skupiny IBM MQ . Pokud nezadáte, že je soubor rozdělen do více zpráv, bude ze souboru vytvořena pouze jedna zpráva a tato zpráva nemá nastaveno ID skupiny IBM MQ .

Pokud přenášíte soubory do velkých zpráv nebo mnoho malých zpráv, možná budete muset změnit některé vlastnosti IBM MQ nebo Managed File Transfer . Další informace naleznete v tématu [Pokyny pro nastavení atributů MQ a vlastností MFT přidružených k velikosti zprávy](#).

**Poznámka:** Je-li cílovou frontou buď klastrovaná fronta, nebo alias pro klastrovanou frontu, obdržíte při přenosu souboru do fronty chybovou zprávu, pokud vlastnost agenta `enableClusterQueueInput` byla nastavena na hodnotu `true`. Další informace naleznete v části [Co dělat, je-li cílová fronta klastrovaná fronta nebo alias-klastrovaná fronta](#)

## Konfigurace agenta pro provedení přenosu souboru na zprávu

Ve výchozím nastavení agenti nemohou provádět přenosy souborů nebo zpráv do souborů. Chcete-li povolit tuto funkci, je třeba nastavit vlastnost agenta `enableQueueInputOutput` na hodnotu `true`. Chcete-li povolit zapisování do klastrovaných front produktu IBM MQ , musíte také nastavit vlastnost agenta `enableClusterQueueInputVýstup` na hodnotu `true`.

### Informace o této úloze

Pokusíte-li se provést přenos souboru na cíl, který nemá vlastnost `enableQueueInputOutput` nastavenou na hodnotu `true`, přenos selže. Zpráva protokolu o přenosu, která se publikuje do koordinačního správce front, obsahuje následující zprávu:

```
BFGI00197E: An attempt to write to a queue was rejected by the destination agent. The agent must have enableQueueInputOutput=true set in the agent.properties file to support transferring to a queue.
```

Chcete-li povolit agentovi zapisovat do front a číst z front, proveďte následující kroky:

### Postup

1. Zastavte cílového agenta pomocí příkazu **fteStopAgent** .
2. Upravte soubor `agent.properties` tak, aby obsahoval řádek `enableQueueInputOutput=true`.

Soubor `agent.properties` se nachází v adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/destination_agent_name`.

3. Volitelné: Upravte soubor `agent.properties` tak, aby obsahoval řádek `enableClusterQueueInputOutput=true`. Soubor `agent.properties` se nachází v adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/destination_agent_name`.
4. Spusťte cílového agenta pomocí příkazu **`fteStartAgent`**.

## Příklad: Přenos jednotlivého souboru do jedné zprávy

Frontu můžete určit jako cíl přenosu souboru pomocí parametru **`-dq`** s příkazem **`fteCreateTransfer`**. Zdrojový soubor musí být menší než maximální délka zprávy nastavená v cílové frontě. Cílová fronta se nemusí nacházet ve stejném správci front jako správce front, k němuž se připojuje cílový agent, ale tyto dva správci front musí být schopni komunikovat.

### Informace o této úloze

Zdrojový soubor se nazývá `/tmp/single_record.txt` a je umístěn na stejném systému jako zdrojový agent, `AGENT_NEPTUNE`. Zdrojový agent, `AGENT_NEPTUNE`, používá správce front `QM_NEPTUNE`. Cílový agent je `AGENT_VENUS` a tento agent se připojuje ke správci front `QM_VENUS`. Cílová fronta, `RECEIVING_QUEUE`, je umístěna ve správci front `QM_MERCURY`. `QM_MERCURY` je ve stejné síti IBM MQ jako správce front `QM_VENUS` a je k němu přístupován.

### Postup

Zadejte následující příkaz:

```
fteCreateTransfer -sa AGENT_NEPTUNE -sm QM_NEPTUNE -da AGENT_VENUS -dm QM_VENUS
-dq RECEIVING_QUEUE@QM_MERCURY /tmp/single_record.txt
```

Je-li cílová fronta umístěna v jiném správci front pro správce front používaného cílovým agentem, je třeba určit hodnotu parametru **`-dq`** v následujícím formátu `název_fronty@název_správce_front`. Pokud v hodnotě neuvédete `@queue_manager_name`, cílový agent předpokládá, že je cílová fronta umístěna na správci front cílového agenta. Výjimkou je případ, kdy byla vlastnost agenta výstupu `enableClusterQueueInput` nastavena na hodnotu `true`. V takovém případě bude cílový agent používat standardní procedury řešení IBM MQ k určení místa, kde se fronta nachází.

Zdrojový agent, `AGENT_NEPTUNE`, čte data ze souboru `/tmp/single_record.txt` a přenáší tato data do cílového agenta, `AGENT_VENUS`. Cílový agent, `AGENT_VENUS`, odesílá data do trvalé zprávy ve frontě `RECEIVING_QUEUE@QM_MERCURY`. Zpráva nemá nastaveno ID skupiny IBM MQ.

## Příklad: Rozdělení jednotlivého souboru do více zpráv podle délky

Soubor můžete rozdělit do více IBM MQ zpráv pomocí parametru **`-qs`** příkazu **`fteCreateTransfer`**. Soubor je rozdělen do sekcí pevné délky, z nichž každá je zapsána do individuální zprávy.

### Informace o této úloze

Zdrojový soubor se nazývá `/tmp/source.file` a jeho velikost je 36 KB. Zdrojový soubor je umístěn na stejném systému jako zdrojový agent `AGENT_NEPTUNE`. Zdrojový agent, `AGENT_NEPTUNE`, se připojí ke správci front `QM_NEPTUNE`. Cílový agent je `AGENT_MERCURY`, který se připojuje ke správci front `QM_MERCURY`. Cílová fronta, `RECEIVING_QUEUE`, je také umístěna ve správci front `QM_MERCURY`. Přenos rozdělí zdrojový soubor do sekcí o velikosti 1 kB a zapíše každou z těchto sekcí do zprávy v `RECEIVING_QUEUE`.

### Postup

Zadejte následující příkaz:

```
fteCreateTransfer -sa AGENT_NEPTUNE -sm QM_NEPTUNE -da AGENT_MERCURY -dm QM_MERCURY
-dq RECEIVING_QUEUE -qs 1K /tmp/source.file
```

Zdrojový agent, AGENT\_NEPTUNE, čte data ze souboru /tmp/source.file a přenáší tato data do cílového agenta, AGENT\_MERCURY. Cílový agent, AGENT\_MERCURY, zapisuje data do třiceti šesti 1 kB trvalých zpráv ve frontě RECEIVING\_QUEUE@QM\_MERCURY. Všechny tyto zprávy mají stejné ID skupiny IBM MQ a poslední zpráva ve skupině má nastaven příznak IBM MQ LAST\_MSG\_IN\_GROUP.

## Příklad: Rozdělení textového souboru do více zpráv s použitím oddělovače regulárního výrazu

Přeneste jeden textový soubor na více zpráv rozdělením souboru na každou shodu daného regulárního výrazu produktu Java. Chcete-li to provést, použijte parametr **-dqdt** příkazu **fteCreateTransfer**.

### Informace o této úloze

Soubor je rozdělen do sekcí s proměnnou délkou, každá z nich je zapsána do individuální zprávy. Textový soubor je rozdělen na každém místě, kde text v souboru odpovídá danému regulárnímu výrazu. Zdrojový soubor se nazývá /tmp/names.text a má následující obsah:

```
Jenny Jones,John Smith,Jane Brown
```

Regulární výraz, který uvádí, kde má být soubor rozdělen, je čárka (,).

Zdrojový soubor je umístěn na stejném systému jako zdrojový agent *AGENT\_NEPTUNE*, který se připojuje ke správci front *QM\_NEPTUNE*. Cílová fronta *RECEIVING\_QUEUE* je umístěna ve správci front *QM\_MERCURY*. *QM\_MERCURY* je také správce front používaný cílovým agentem *AGENT\_MERCURY*. Přenos rozdělí zdrojový soubor do sekcí a запиše každou z těchto sekcí do zprávy na *RECEIVING\_QUEUE*.

### Postup

Zadejte následující příkaz:

```
fteCreateTransfer -sa AGENT_NEPTUNE -sm QM_NEPTUNE -da AGENT_MERCURY -dm QM_MERCURY
-dq RECEIVING_QUEUE -t text -dqdp postfix -dqdt "," /tmp/names.text
```

Zdrojový agent, AGENT\_NEPTUNE, čte data ze souboru /tmp/names.text a přenáší tato data do cílového agenta, AGENT\_MERCURY. Cílový agent, AGENT\_MERCURY, zapisuje data do tří trvalých zpráv ve frontě *RECEIVING\_QUEUE*. Všechny tyto zprávy mají stejné ID skupiny IBM MQ a poslední zpráva ve skupině má nastaven příznak IBM MQ LAST\_MSG\_IN\_GROUP.

Data ve zprávách jsou následující.

- První zpráva:

```
Jenny Jones
```

- Druhá zpráva:

```
John Smith
```

- Třetí zpráva:

```
Jane Brown
```

## Příklad: Rozdělení textového souboru s oddělovačem regulárního výrazu a oddělovač ve zprávách včetně oddělovače

Přeneste jeden textový soubor do více zpráv rozdělením souboru na každou shodu daného regulárního výrazu produktu Java a zahrňte do výsledných zpráv shodu regulárního výrazu. Chcete-li to provést, použijte parametry **-dqdt** a **-qi** příkazu **fteCreateTransfer**.

### Informace o této úloze

Přeneste jeden textový soubor do více zpráv ve frontě. Soubor je rozdělen do sekcí s proměnnou délkou, každá z nich je zapsána do individuální zprávy. Textový soubor je rozdělen na každém místě, kde text v souboru odpovídá danému regulárnímu výrazu. Zdrojový soubor se nazývá `/tmp/customers.text` a má následující obsah:

```
Customer name: John Smith
Customer contact details: john@example.net
Customer number: 314

Customer name: Jane Brown
Customer contact details: jane@example.com
Customer number: 42

Customer name: James Jones
Customer contact details: jjones@example.net
Customer number: 26
```

Regulární výraz, který uvádí, kam má být soubor rozdělen, je `Customer\snumber:\s\d+`, který odpovídá textu "Číslo zákazníka: " následované libovolným počtem číslic. Regulární výrazy zadané na příkazovém řádku musí být ohraničeny dvojími uvozovkami, aby se zabránilo příkazu, který shell vyhodnocuje regulární výraz. Regulární výraz se vyhodnotí jako regulární výraz Java. Další informace viz [Regulární výrazy používané MFT](#).

Standardně se může počet znaků, které může regulární výraz shodovat, nastavit na hodnotu 5. Regulární výraz použitý v tomto příkladu odpovídá řetězcům, které jsou delší než pět znaků. Chcete-li povolit shody, které jsou delší než pět znaků, upravte soubor vlastností agenta tak, aby zahrnoval vlastnost **maxDelimiterMatchLength**.

Ve výchozím nastavení není text, který odpovídá regulárnímu výrazu, do zpráv zahrnut. Chcete-li zahrnout text, který odpovídá regulárnímu výrazu ve zprávách, jako v tomto příkladu, použijte parametr **-qi**. Zdrojový soubor je umístěn na stejném systému jako zdrojový agent `AGENT_NEPTUNE`, který se připojuje ke správci front `QM_NEPTUNE`. Cílová fronta, `RECEIVING_QUEUE`, je umístěna ve správci front `QM_MERCURY`. `QM_MERCURY` je také správce front používaný cílovým agentem `AGENT_MERCURY`. Přenos rozdělí zdrojový soubor do sekcí a запиše každou z těchto sekcí do zprávy v `RECEIVING_QUEUE`.

### Postup

1. Zastavte cílového agenta pomocí následujícího příkazu:

```
fteStopAgent AGENT_MERCURY
```

2. Přidejte následující řádek do souboru vlastností agenta pro `AGENT_MERCURY`:

```
maxDelimiterMatchLength=25
```

**Poznámka:** Zvýšení hodnoty **maxDelimiterMatchLength** může snížit výkon.

3. Spusťte cílového agenta pomocí následujícího příkazu:

```
fteStartAgent AGENT_MERCURY
```

4. Zadejte následující příkaz:

```
fteCreateTransfer -sa AGENT_NEPTUNE -sm QM_NEPTUNE -da AGENT_MERCURY -dm QM_MERCURY
-dq RECEIVING_QUEUE
text -dqdt "Customer\snumber:\s\d+" -qi -dqdp postfix /tmp/customers.text
```

Zdrojový agent, AGENT\_NEPTUNE, čte data ze souboru /tmp/customers.text a přenáší tato data do cílového agenta, AGENT\_MERCURY. Cílový agent, AGENT\_MERCURY, zapisuje data do tří trvalých zpráv ve frontě RECEIVING\_QUEUE. Všechny tyto zprávy mají stejné ID skupiny IBM MQ a poslední zpráva ve skupině má nastaven příznak IBM MQ LAST\_MSG\_IN\_GROUP.

Data ve zprávách jsou následující.

- První zpráva:

```
Customer name: John Smith
Customer contact details: john@example.net
Customer number: 314
```

- Druhá zpráva:

```
Customer name: Jane Brown
Customer contact details: jane@example.com
Customer number: 42
```

- Třetí zpráva:

```
Customer name: James Jones
Customer contact details: jjones@example.net
Customer number: 26
```

## Příklad: Nastavení vlastností zprávy produktu IBM MQ pro přenos souboru na zprávu

Pomocí parametru **-qmp** v příkazu **fteCreateTransfer** můžete určit, zda mají být vlastnosti zpráv produktu IBM MQ nastaveny na první zprávě zapisované do cílové fronty přenosem. Vlastnosti zprávy produktu IBM MQ umožňují aplikaci vybrat zprávy ke zpracování nebo načíst informace o zprávě bez přístupu k deskriptoru MQMD ( IBM MQ Message Descriptor) nebo záhlaví MQRFH2 .

### Informace o této úloze

Do příkazu **fteCreateTransfer** přidejte parametr **-qmp true** . V tomto příkladu je ID uživatele MQMD uživatele, který příkaz odesílá, **larmer**.

### Postup

Zadejte následující příkaz:

```
fteCreateTransfer -sa AGENT_JUPITER -da AGENT_SATURN -dq MY_QUEUE@MyQM -qmp true
-t text /tmp/source_file.txt
```

Vlastnosti zprávy IBM MQ první zprávy zapsané cílovým agentem AGENT\_SATURN, do fronty MY\_QUEUE, ve správci front MyQM, jsou nastaveny na tyto hodnoty:

```
usr.WMQFTETransferId=414cbaedefa234889d999a8ed09782395ea213ebbc9377cd
usr.WMQFTETransferMode=text
usr.WMQFTESourceAgent=AGENT_JUPITER
usr.WMQFTEDestinationAgent=AGENT_SATURN
usr.WMQFTEFileName=source_file.txt
usr.WMQFTEFileSize=1024
usr.WMQFTEFileLastModified=1273740879040
usr.WMQFTEFileIndex=0
usr.WMQFTEMqmdUser=larmer
```

## Příklad: Nastavení vlastností definovaných uživatelem pro přenos souboru-na-zprávu

Uživatelé definovaná metadata jsou nastavena jako vlastnost zprávy IBM MQ na první zprávě zapisované do cílové fronty přenosem. Vlastnosti zprávy produktu IBM MQ umožňují aplikaci vybrat zprávy ke zpracování nebo načíst informace o zprávě bez přístupu k deskriptoru MQMD ( IBM MQ Message Descriptor) nebo záhlaví MQRFH2 .

### Informace o této úloze

Zahrňte parametry `-qmp true a -md account=123456` do příkazu **fteCreateTransfer** , chcete-li nastavit vlastnost `usr.account` na hodnotu 123456 v záhlaví RFH2 .

### Postup

Zadejte následující příkaz:

```
fteCreateTransfer -sa AGENT_JUPITER -da AGENT_SATURN -dq MY_QUEUE@MyQM  
-qmp true -md account=123456 /tmp/source_file.txt
```

Kromě standardní sady vlastností zprávy produktu IBM MQ je vlastnost definovaná uživatelem nastavena v záhlaví zprávy první zprávy zapsané cílovým agentem AGENT\_SATURN, do fronty MY\_QUEUE, ve správci front MyQM. Záhlaví je nastaveno na následující hodnotu:

```
usr.account=123456
```

Předpona `usr` je přidána na začátek názvu uživatelem definovaných metadat.

### ***Příklad: Přidání vlastnosti zprávy definované uživatelem pro přenos souboru na zprávu***

Pokud používáte produkt Managed File Transfer pro přenosy zpráv typu message-to-file, můžete pro výslednou zprávu zahrnout vlastnost zprávy definované uživatelem.

### Informace o této úloze

Chcete-li definovat přizpůsobenou vlastnost zprávy, můžete použít libovolnou z následujících metod:

- Zadejte parametr **-md** v požadavku na přenos. Další informace naleznete v části [“Příklad: Nastavení vlastností definovaných uživatelem pro přenos souboru-na-zprávu”](#) na stránce 262.
- Použijte úlohu Ant ; můžete použít buď `fte:filecopy` nebo `fte:fileove`. Následující příklad je úloha `fte:filecopy`:

```
<project xmlns:fte="antlib:com.ibm.wmqfte.ant.taskdefs" default="complete">  
<!-- Initialise the properties used in this script.-->  
  
<target name="init" description="initialise task properties">  
    <property name="src.file" value="/home/user/file1.bin"/>  
    <property name="dst.queue" value="TEST.QUEUE@qm2"/>  
    <fte:uuid property="job.name" length="8"  
    prefix="copyjob#"/>  
</target>  
<target name="step1" depends="init" description="transfer file">  
  
<fte:filecopy cmdqm="qm0@localhost@1414@SYSTEM.DEF.SVRCONN"  
    src="agent1@qm1" dst="agent2@qm2"  
    rcproperty="copy.result">  
  
<fte:metadata>  
<fte:entry name="fileName" value="${FileName}"/>  
</fte:metadata>  
  
<fte:filespec srcfilespec="${src.file}" dstqueue="${dst.queue}"
```

```

dstmsgprops="true"/>
</fte:filecopy>
</target>
</project>

```

- Použijte monitor prostředků a náhradu proměnných. Následující příklad ukazuje některé XML úlohy přenosu:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<monitor:monitor
xmlns:monitor="https://www.ibm.com/xmlns/wmqfte/7.0.1/MonitorDefinition"
xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="5.00"
xsi:schemaLocation="https://www.ibm.com/xmlns/wmqfte/7.0.1/MonitorDefinition ./Monitor.xsd">
  <name>METADATA</name>
  <pollInterval units="minutes">5</pollInterval>
  <batch maxSize="5"/>
  <agent>AGENT1</agent>
  <resources>
    <directory recursionLevel="0">e:\temp</directory>
  </resources>
  <triggerMatch>
    <conditions>
      <allOf>
        <condition>
          <fileMatch>
            <pattern>*.txt</pattern>
          </fileMatch>
        </condition>
      </allOf>
    </conditions>
  </triggerMatch>
  <tasks>
    <task>
      <name/>
      <transfer>
        <request version="5.00"
xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
          <managedTransfer>
            <originator>
              <hostName>mqjason.raleigh.ibm.com.</hostName>
              <userID>administrator</userID>
            </originator>
            <sourceAgent QMgr="AGENTQM" agent="AGENT1"/>
            <destinationAgent QMgr="AGENTQM" agent="AGENT2"/>
            <transferSet priority="0">
              <metaDataSet>
                <metaData key="FileName">${FileName}</metaData>
              </metaDataSet>
              <item checksumMethod="MD5" mode="text">
                <source disposition="delete" recursive="false">
                  <file>${FilePath}</file>
                </source>
                <destination type="queue">
                  <queue persistent="true"
setMqProps="true">TEST.QUEUE@AGENTQM</queue>
                </destination>
              </item>
            </transferSet>
          </job>
          <name>Metadata_example</name>
        </job>
      </managedTransfer>
    </request>
  </transfer>
</task>
</tasks>
</originator>
  <hostName>mqjason.raleigh.ibm.com.</hostName>
  <userID>administrator</userID>
</originator>
</monitor:monitor>

```

## Související úlohy

“Příklad: Nastavení vlastností zprávy produktu IBM MQ pro přenos souboru na zprávu” na stránce 261 Pomocí parametru **-qmp** v příkazu **fteCreateTransfer** můžete určit, zda mají být vlastnosti zpráv produktu IBM MQ nastaveny na první zprávě zapisované do cílové fronty přenosem. Vlastnosti zprávy produktu IBM MQ umožňují aplikaci vybrat zprávy ke zpracování nebo načíst informace o zprávě bez přístupu k deskriptoru MQMD ( IBM MQ Message Descriptor) nebo záhlaví MQRFH2 .

## Související odkazy

fte: úloha filecopy Ant

fte: fileove Ant úloha

## Selhání přenosu souboru na zprávu

Pokud přenos souboru na přenos zpráv selže poté, co agent zahájil zápis dat souboru do cílové fronty, agent zapíše zprávu do fronty, aby označil aplikaci, která spotřebovává zprávy, že došlo k selhání.

Zpráva zapsaná do cílové fronty, pokud dojde k selhání:

- Je prázdný
- Má stejné ID skupiny IBM MQ jako předchozí zpráva zapsaná do cílové fronty agentem
- Má sadu příznaků IBM MQ LAST\_MSG\_IN\_GROUP
- Obsahuje další vlastnosti zprávy IBM MQ , pokud jsou povoleny vlastnosti zprávy. Další informace naleznete v tématu [Vlastnosti zprávy produktuMQ nastavené uživatelem MFT na zprávách zapsaných do cílových front.](#)

**V 9.1.0.8** Pokud v produktu IBM MQ 9.1.0 Fix Pack 8dojde k selhání přenosu ze souboru, protože došlo k chybě kontroly velikosti oddělovače, odešle se pouze jedna prázdná zpráva. Kromě toho se do této zprávy přidají vlastnosti uživatele, pokud došlo k selhání přenosu kvůli oddělovači přesahující nastavenou velikost v cílovém agentovi.

## Příklad

Požadavek na přenos se vyžaduje spuštěním následujícího příkazu:

```
fteCreateTransfer -sa AGENT_JUPITER -da AGENT_SATURN -dq RECEIVING_QUEUE  
-qmp true -qs 1K /tmp/source1.txt
```

Soubor source1.txt je 48 kB. Přenos rozdělí tento soubor na 1 KB zpráv a zapíše tyto zprávy do cílové fronty RECEIVING\_QUEUE.

Když přenos probíhá, potom, co agent napíše 16 zpráv do RECEIVING\_QUEUE, dojde k selhání na zdrojovém agentovi.

Agent zapíše prázdnou zprávu do RECEIVING\_QUEUE. Kromě standardní sady vlastností zprávy má prázdná zpráva následující sadu vlastností zprávy:

```
usr.WMQFTEResultCode = 40  
usr.WMQFTESupplement = BFGTR0036I: The transfer failed to complete successfully.
```

## Přenos dat ze zpráv do souborů

Funkce zpráv-to-file produktu Managed File Transfer vám umožňuje přenášet data z jedné nebo více zpráv ve frontě IBM MQ do souboru, datová sada (na z/OS) nebo souborového prostoru uživatele. Máte-li aplikaci, která vytváří nebo zpracovává zprávy produktu IBM MQ , můžete tyto zprávy přenést do souboru na libovolném systému ve vaší síti Managed File Transfer pomocí schopnosti Managed File Transfer pro přenos zpráv do souboru.

Informace o přenosech souborů naleznete v příručce [“Přenos dat ze souborů do zpráv”](#) na stránce 256.





**Upozornění:** Zdrojový agent pro přenos zpráv-do-souboru nemůže být agent mostu protokolu nebo agent mostu Connect:Direct .

Data zprávy produktu IBM MQ můžete přenést do souboru. Jsou podporovány následující typy přenosu zpráv do souboru:

- Z jedné zprávy do jednoho souboru
- Z více zpráv do jednoho souboru
- Z více zpráv se stejným ID skupiny IBM MQ do jednoho souboru.
- Z více zpráv do jednoho souboru, včetně textu nebo binárního oddělovače mezi daty z každé zprávy zapsané do souboru.

Pokud přenášíte soubory z velkých zpráv nebo z mnoha malých zpráv, možná budete muset změnit některé vlastnosti IBM MQ nebo Managed File Transfer . Další informace naleznete v tématu [Pokyny pro nastavení atributů MQ a vlastností MFT přidružených k velikosti zprávy](#).

**V 9.1.0** Na serveru IBM MQ 9.1.0 ve zprávě k přenosu souborů zdrojový agent prochází zprávy ze zdrojové fronty, na rozdíl od destruktivního příkazu GET ve starších verzích produktu IBM MQ. Zprávy se odeberou ze zdrojové fronty za všechny zprávy (ve skupině, pokud se používá seskupení zpráv) a data jsou zapsána do cílového souboru. To umožňuje, aby zprávy zůstaly ve zdrojové frontě, pokud se přenos nezdaří nebo je zrušen. Kvůli této změně musí být také poskytnuto oprávnění k souboru PROCHÁZET spolu s oprávněním GET ke spuštění přenosu zpráv do souboru.

V produktu IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 2 a produktu IBM MQ 9.0.4 se produkt Managed File Transfer aktualizuje a obnoví kontrolu porovnání, dříve odebranou hodnotou [APAR IT18213](#), identifikátoru přenosu a hodnoty atributu `groupId` v informačním obsahu XML požadavku na přenos. Pokud jsou tyto dva identifikátory ekvivalentní, zdrojový agent použije identifikátor jako volbu shody identifikátoru zprávy (na rozdíl od volby shody identifikátoru skupiny) pro první pokus MQGET, který se provede na vstupní frontě pro přenos zpráv do souboru.

## Konfigurace agenta pro provádění přenosů zpráv-do souboru

Standardně agenti nemohou provést zprávu do souboru nebo soubor ke zprávě, přenosy. Chcete-li povolit tuto funkci, musíte nastavit vlastnost agenta `enableQueueInputOutput` na `true`.

### Informace o této úloze

Pokud se pokusíte provést zprávu o přenosu souboru ze zdrojového agenta, který nemá vlastnost `enableQueueInputOutput` nastavenou na `true`, přenos selže. Zpráva protokolu o přenosu, která se publikuje do koordinačního správce front, obsahuje následující zprávu:

```
BFGI00197E: An attempt to read from a queue was rejected by the source agent.
The agent must have enableQueueInputOutput=true set in the agent.properties file
to support transferring from a queue.
```

Chcete-li povolit agentovi zapisovat do front a číst z front, proveďte následující kroky:

### Postup

1. Zastavte zdrojového agenta pomocí příkazu **fteStopAgent** .
2. Upravte soubor `agent.properties` tak, aby obsahoval řádek `enableQueueInputOutput=true`.  
Soubor `agent.properties` se nachází v adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/source_agent_name`.
3. Spusťte zdrojového agenta pomocí příkazu **fteStartAgent** .

### Příklad: Přenos z fronty do jednoho souboru

Frontu IBM MQ můžete zadat jako zdroj přenosu souboru pomocí parametru **-sq** s příkazem **fteCreateTransfer** .



```
fteCreateTransfer -sa AGENT_NEPTUNE -sm QM_NEPTUNE -da AGENT_VENUS -df /out/output.txt
-t text -sqdt "\n\u002D\u002D\u002D\n" -sqdp prefix -sq START_QUEUE
```

Oddělovač textu se přidá na začátek dat z každé ze čtyř zpráv na START\_QUEUE ze zdrojového agenta, AGENT\_NEPTUNE. Tato data jsou zapsána do cílového souboru /out/output.txt.

## Příklad: Vložení binárního oddělovače za data z každé zprávy

Při přenosu v binárním režimu ze zdrojové fronty do souboru můžete uvést, že binární oddělovač se vloží za data z jednotlivých zpráv pomocí parametrů **-sq**, **-sqdba** **-sqdp** s příkazem **fteCreateTransfer**.

### Informace o této úloze

V tomto příkladu jsou ve frontě START\_QUEUE tři zprávy. Tato fronta se nachází ve správci front zdrojového agenta QM\_NEPTUNE. Binární oddělovač, který má být vložen za data z každé zprávy, musí být vyjádřen jako seznam hexadecimálních bajtů oddělených čárkami, například: x34, xE7, xAE.

### Postup

Zadejte následující příkaz:

```
fteCreateTransfer -sa AGENT_NEPTUNE -sm QM_NEPTUNE -da AGENT_VENUS -df /out/binary.file
-sqdp postfix -sqdb x34,xE7,xAE -sq START_QUEUE
```

Binární oddělovač se přidá k datům z každé ze tří zpráv v START\_QUEUE ze zdrojového agenta, AGENT\_NEPTUNE. Tato data jsou zapsána do cílového souboru /out/binary.file.

## Monitorování fronty a použití substituce proměnných

Frontu můžete monitorovat a přenášet zprávy z monitorované fronty do souboru pomocí příkazu **fteCreateMonitor**. Hodnota libovolné vlastnosti zprávy IBM MQ v první zprávě, která má být načtena z monitorované fronty, lze nahradit definicí XML úlohy a použít ji k definování chování přenosu.

### Informace o této úloze

V tomto příkladu se zdrojový agent nazývá AGENT\_VENUS, který se připojuje k QM\_VENUS. Fronta, kterou monitoruje funkce AGENT\_VENUS, se nazývá START\_QUEUE a je umístěna ve správci front QM\_VENUS. Agent se dotazuje fronty každých 30 minut.

Je-li do fronty zapsána úplná skupina zpráv, úloha monitoru odešle skupině zpráv do souboru jednoho z několika cílových agentů, které se všechny připojí ke správci front QM\_MARS. Název souboru, do kterého se přenáší skupina zpráv, je definován vlastností zprávy IBM MQ `usr.fileName` na první zprávě ve skupině. Název agenta, kterého se odesílá skupina zpráv, je definován vlastností zprávy IBM MQ `usr.toAgent` na první zprávě ve skupině. Není-li záhlaví `usr.toAgent` nastaveno, použije se výchozí hodnota, která se použije pro cílového agenta, AGENT\_MAGENTA.

Zadáte-li `useGroups="true"`, pokud nezádáte také `groupId="{GROUPID}"`, přenos provede první zprávu ve frontě. Pokud například používáte substituci proměnné k vygenerování souboru `fileName`, je tedy možné, že obsah souboru `a.txt` nebude správný. Důvodem je to, že soubor `fileName` je generován monitorem, ale přenos skutečně získá zprávu, která by neměla generovat soubor s názvem `fileName`.

### Postup

1. Vytvořte kód XML úlohy, který definuje úlohu, kterou monitor provede, když se spustí.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request version="4.00"
```

```

        xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
<managedTransfer>
  <originator>
    <hostName>reportserver.com</hostName>
    <userID>USER1</userID>
  </originator>
  <sourceAgent agent="AGENT_VENUS" QMgr="QM_VENUS" />
  <destinationAgent agent="toAgent" QMgr="QM_MARS" />
  <transferSet>
    <item mode="binary" checksumMethod="none">
      <source>
        <queue useGroups="true" groupId="GROUPID">START_QUEUE</queue>
      </source>
      <destination type="file" exist="overwrite">
        <file>/reports/{fileName}.rpt</file>
      </destination>
    </item>
  </transferSet>
</managedTransfer>
</request>

```

Proměnné, které jsou nahrazeny hodnotami záhlaví zpráv IBM MQ , jsou zvýrazněny **tučným písmem**. Tato úloha XML je uložena do souboru /home/USER1/task.xml

2. Vytvořte monitor prostředků, který bude monitorovat frontu START\_QUEUE.

Odešlete následující příkaz:

```

fteCreateMonitor -ma AGENT_VENUS -mm QM_VENUS -mq START_QUEUE
                 -mn myMonitor -mt /home/USER1/task.xml
                 -tr completeGroups -pi 30 -pu minutes -dv toAgent=AGENT_MAGENTA

```

3. Uživatel nebo program zapisuje skupinu zpráv do fronty START\_QUEUE.

První zpráva v této skupině má následující sadu vlastností zprávy produktu IBM MQ :

```

usr.fileName=larmer
usr.toAgent=AGENT_VIOLET

```

4. Monitor se spustí, když se запиše úplná skupina. Agent nahradí vlastnosti zprávy produktu IBM MQ do kódu XML úlohy.

Výsledkem je, že se kód XML úlohy transformuje na:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request version="4.00"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="FileTransfer.xsd">
  <managedTransfer>
    <originator>
      <hostName>reportserver.com</hostName>
      <userID>USER1</userID>
    </originator>
    <sourceAgent agent="AGENT_VENUS" QMgr="QM_VENUS" />
    <destinationAgent agent="AGENT_VIOLET" QMgr="QM_MARS" />
    <transferSet>
      <item mode="binary" checksumMethod="none">
        <source>
          <queue useGroups="true" groupId="GROUPID">START_QUEUE</queue>
        </source>
        <destination type="file" exist="overwrite">
          <file>/reports/larmer.rpt</file>
        </destination>
      </item>
    </transferSet>
  </managedTransfer>
</request>

```

## Výsledky

Provede se přenos, který je definován úlohou XML úlohy. Úplná skupina zpráv přečtených z START\_QUEUE AGENT\_VENUS je zapsána do souboru s názvem /reports/larmer.rpt na systému, kde běží AGENT\_VIOLET.

## Jak pokračovat dále

### Přenos každé zprávy do samostatného souboru

Chcete-li monitorovat frontu a nechat každou zprávu přenesenou do samostatného souboru, můžete použít podobnou techniku jako v tomto tématu popisovaného dříve.

1. Vytvořte dříve popsany monitor zadáním parametru **-tr completeGroups** v příkazu **fteCreateMonitor**.
2. V kódu XML úlohy zadejte následující text:

```
<queue useGroups="true" groupId="{GROUPEID}">START_QUEUE</queue>
```

Když však zprávy vložíte do zdrojové fronty, neukládejte je do skupiny IBM MQ. Přidejte vlastnosti zprávy produktu IBM MQ ke každé zprávě. Například, uveďte vlastnost `usr.filename` s hodnotou jedinečného názvu souboru pro každou zprávu. To efektivně způsobí, že produkt Managed File Transfer Agent bude každou zprávu ve zdrojové frontě považovat za samostatnou skupinu.

### Příklad: Selhání přenosu zpráv na soubor pomocí vlastností zprávy produktu IBM MQ

Přenos zprávy do souboru se nezdaří nastavením vlastnosti zprávy `usr.UserReturnCode` IBM MQ na hodnotu, která není nula. Můžete také zadat doplňující informace o příčině selhání nastavením vlastnosti zprávy produktu `usr.UserSupplement` IBM MQ.

### Informace o této úloze

V tomto příkladu probíhá přenos mezi frontou `INPUT_QUEUE` a souborem `/home/user/output.file`.

Uživatel vytváří zprávy a umísťuje je do fronty `INPUT_QUEUE`. Zdrojový agent spotřebovává zprávy z fronty `INPUT_QUEUE` a odesílá data přenosu do cílového agenta. Cílový agent zapisuje tato data do souboru `/home/user/output.file`.

Uživatel, který zapisuje zprávy do fronty `INPUT_QUEUE`, chce zastavit probíhající přenos a odstranit všechna data, která již byla zapsána do cílového souboru.

### Postup

1. Uživatel zapíše zprávu do fronty `INPUT_QUEUE`, která má nastaveny následující vlastnosti zprávy produktu IBM MQ:

```
usr.UserReturnCode=1
usr.UserSupplement="Cancelling transfer - sent wrong data."
```

2. Zdrojový agent přečte vlastnosti zprávy IBM MQ a zastaví zpracování zpráv z fronty. Cílový agent odstraní veškerá data souboru, která byla zapsána do cílového adresáře.
3. Zdrojový agent odešle zprávu protokolu přenosu do koordinačního správce front, který hlásí selhání přenosu.

Zpráva obsahuje následující informace:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<transaction version="1.00"
  ID="414d5120514d3120202020202020202020202020207e970d4920008702" agentRole="sourceAgent"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="TransferLog.xsd"
  xmlns="">
  <action time="2008-11-02T21:28:09.593Z">progress</action>
  <sourceAgent agent="FTEAGENT" QMgr="QM1">
    <systemInfo architecture="x86" name="Windows 7"
      version="6.1 build 7601 Service Pack 1" />
  </sourceAgent>
  <destinationAgent agent="FTEAGENT" QMgr="QM1">
    <systemInfo architecture="x86" name="Windows 7"
```

```

        version="6.1 build 7601 Service Pack 1" />
</destinationAgent>
<originator>
  <hostName>reportserver.com</hostName>
  <userID>USER1</userID>
  <mqmdUserID>USER1 </mqmdUserID>
</originator>
<transferSet index="0" size="1"
  startTime="2008-11-02T21:28:09.281Z"
  total="1">
  <item mode="binary">
    <source>
      <queue>INPUT_QUEUE@QM1</queue>
    </source>
    <destination exist="error">
      <file>/home/user/output.file</file>
    </destination>
    <status resultCode="1">
      <supplement>Cancelling transfer - sent wrong data.</supplement>
    </status>
  </item>
</transferSet>
</transaction>

```

## Most protokolů

Most protokolů umožňuje vaší síti Managed File Transfer (MFT) přistupovat k souborům uloženým na souborovém serveru mimo vaši síť MFT , a to buď v lokální doméně, nebo na vzdáleném umístění. Tento souborový server může používat síťové protokoly FTP, FTPS nebo SFTP. Každý souborový server potřebuje alespoň jednoho vyhrazeného agenta. Vyhrazený agent je znám jako agent mostu protokolu. Agent mostu může pracovat s více souborovým serverem.

Most protokolů je k dispozici jako součást komponenty služby produktu Managed File Transfer. Můžete mít více vyhrazených agentů na jednom systému, na kterém běží MFT , které se připojují k různým souborovým serverům.

Agenta mostu protokolu můžete použít k současnému přenosu souborů na více koncových bodů. Produkt MFT poskytuje soubor s názvem `ProtocolBridgeProperties.xml` , který můžete upravit a definovat různé souborové servery protokolu, do kterých chcete přenášet soubory. Příkaz **`ftcCreateBridgeAgent`** přidá podrobnosti o výchozím souborovém serveru protokolu, který je pro vás `ProtocolBridgeProperties.xml` . Tento soubor je popsán v tématu [Formát souboru vlastností mostu protokolu](#).

Agenta mostu protokolu můžete použít k provedení následujících akcí:

- Přeneste soubory ze sítě MFT na vzdálený server pomocí protokolu FTP, FTPS nebo SFTP.
- Stažení souborů ze vzdáleného serveru pomocí protokolu FTP, FTPS nebo SFTP do sítě produktu MFT

**Poznámka:** Agent mostu protokolu může podporovat pouze servery FTP, FTPS nebo SFTP, které umožňují přístup k souborům podle absolutní cesty k souboru. Je-li v požadavku na přenos určena relativní cesta k souboru, agent mostu protokolu se pokusí převést relativní cestu do absolutní cesty k souboru na základě domovského adresáře použitého k přihlášení na server protokolu. Tyto servery protokolů, které umožňují přístup k souborům pouze na základě aktuálního adresáře, nejsou agentem mostu protokolu podporovány.




Diagram zobrazuje dva servery FTP v různých lokalitách. Servery FTP se používají pro výměnu souborů s agenty Managed File Transfer. Agent mostu protokolů se nachází mezi servery FTP a ostatními servery MFT a je konfigurován pro komunikaci s oběma servery FTP.

Ujistěte se, že máte dalšího agenta ve vaší síti MFT kromě agenta mostu protokolů. Agent mostu protokolu je pouze přemostění na server FTP, FTPS nebo SFTP a nezapisuje přenesené soubory na lokální disk. Chcete-li přenést soubory do nebo ze serveru FTP, FTPS nebo SFTP, musíte použít agenta mostu protokolu jako místo určení nebo zdroj pro přenos souborů (reprezentující server FTP, FTPS nebo SFTP) a jiného standardního agenta jako odpovídající zdroj nebo cíl.

Při přenosu souborů pomocí mostu protokolu musí mít most oprávnění ke čtení zdrojového nebo cílového adresáře obsahujícího soubory, které chcete přenést. Chcete-li například přenášet soubory z adresáře /home/fte/bridge, který má oprávnění k provádění (d -- x -- x -- x), dojde k selhání při pokusu o přenos z tohoto adresáře s následující chybovou zprávou:

```
BFGBR0032E: Attempt to read filename from the protocol file server
has failed with server error 550. Failed to open file.
```

## Konfigurace agenta mostu protokolu

Agent mostu protokolů je jako standardní agent MFT. Vytvořte agenta mostu protokolu pomocí příkazu **fteCreateBridgeAgent**. Agentu mostu protokolu lze konfigurovat pomocí souboru `ProtocolBridgeProperties.xml`, který je popsán v tématu [Formát souboru vlastností mostu protokolu](#). Používáte-li dřívější verzi, nakonfigurujte agenta pomocí specifických vlastností mostu protokolů popsáných v tématu [Rozšířené vlastnosti agenta](#). Pro všechny verze můžete také nakonfigurovat mapování pověření, jak je popsáno v tématu ["Mapování pověření pro souborový server"](#) na stránce 278. Poté, co jste nakonfigurovali agenta mostu protokolu pro konkrétní souborový server protokolu, můžete tohoto agenta použít pouze pro tento účel.

## Obnova mostu protokolu

Pokud se agent mostu protokolu nemůže připojit k souborovému serveru, protože souborový server není k dispozici, všechny požadavky na přenos souborů budou zařazeny do fronty, dokud nebude k dispozici souborový server. Pokud se agent mostu protokolu nemůže připojit k souborovému serveru, protože agent používá chybná pověření, přenos se nezdaří a zpráva protokolu přenosu tuto chybu odráží. Pokud je agent mostu protokolů z nějakého důvodu ukončen, všechny požadované přenosy souborů budou zachovány a budou pokračovat po restartování mostu protokolu.

Během přenosu souborů jsou soubory obvykle zapisovány jako dočasné soubory v místě určení a poté jsou přejmenovány, když je přenos dokončen. Je-li však cílem přenosu souborový server protokolu, který je konfigurován jako omezený zápis (uživatelé mohou odesílat soubory na souborový server protokolu,

ale nemohou změnit tyto odeslané soubory žádným způsobem; účinně mohou uživatelé zapisovat pouze jednou), přenesené soubory jsou do místa určení zapisovány přímo. To znamená, že dojde-li během přenosu k problému, zůstanou částečně zapsané soubory na cílovém souborovém serveru protokolu a Managed File Transfer tyto soubory nemůže odstranit nebo upravit. V této situaci přenos selže.

## Definování vlastností pro souborové servery protokolu pomocí souboru ProtocolBridgeProperties.xml

Definujte vlastnosti jednoho nebo více souborových serverů protokolů, do kterých chcete přenášet soubory, a z použití souboru ProtocolBridgeProperties.xml, který je poskytován produktem Managed File Transfer v konfiguračním adresáři agenta.

### Informace o této úloze

Příkaz **fteCreateBridgeAgent** vytvoří soubor ProtocolBridgeProperties.xml v konfiguračním adresáři agenta `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent_name`. Příkaz také vytvoří položku v souboru pro výchozí souborový server protokolu, pokud byla při spuštění příkazu uvedena výchozí hodnota.

Zpráva BFGCL0392I udává umístění souboru ProtocolBridgeProperties.xml.

```
<?xml version="1.0" encoding="IBM-1047"?>
<!--
This ProtocolBridgeProperties.xml file determines the protocol servers that will be accessed by
the
MQMFT protocol bridge agent.

Each protocol server is defined using either a <tns:ftpServer>, <tns:ftpsServer>, or
<tns:sftpServer>
element - depending on the protocol used to communicate with the server. When the protocol
bridge agent participates in a managed file transfer it will determine which server to use
based on
the prefix (if any) present on the file path. For example a file path of 'server1:/home/user/
file.txt' would
be interpreted as a request to transfer /home/user/file.txt using 'server1'. The server name
is compared
to the 'name' attribute of each <tns:ftpServer>, <tns:ftpsServer> or <tns:sftpServer> element
in this
XML document and the first match is used to determine which protocol server the protocol bridge
agent will connect to. If no match is found then the managed file transfer operation will fail.

If a file path is not prefixed with a server name, for example '/home/user/file.txt' then this
XML
document can specify a default server to use for the managed file transfer. To specify a
default server use the <tns:defaultServer> element as the first element inside the
<tns:serverProperties>
element. The default server will be used whenever the protocol bridge agent participates in
a managed file transfer for file names which do not specify a prefix.

An optional <tns:limits> element can be specified within each server definition. This element
contains
attributes that govern the amount of resources used by each defined server.

An optional <tns:credentialsFile> element can be specified within each serverProperties
definition. This
element contains a path to a file containing credentials to be used when connecting to defined
servers.

An example ProtocolBridgeProperties.xml file is as follows:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:serverProperties xmlns:tns="http://wmqfte.ibm.com/ProtocolBridgeProperties"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://wmqfte.ibm.com/ProtocolBridgeProperties
  ProtocolBridgeProperties.xsd">

  <tns:credentialsFile path="$HOME/ProtocolBridgeCredentials.xml" />

  <tns:defaultServer name="myFTPserver" />

  <tns:ftpServer name="myFTPserver" host="windows.hursley.ibm.com" port="1234"
  platform="windows"
  timeZone="Europe/London" locale="en_GB" fileEncoding="UTF-8"
  listFormat="unix" limitedWrite="false">
```



```

    <tns:limits maxListFileNames="100" maxListDirectoryLevels="99999999"
      maxReconnectRetry="2" reconnectWaitPeriod="10"
      maxSessions="60" socketTimeout="30" />
  </tns:ftpServer>

  <tns:ftpsServer name="myFTPSserver" host="unix.hursley.ibm.com" platform="unix"
    timeZone="Europe/London" locale="en_GB" fileEncoding="UTF8"
    listFormat="unix" limitedWrite="false" ftpsType="explicit"
    trustStore="C:\FTE\keystores\myFTPSserver\FTPSKeyStore.jks"
    trustStorePassword="password">

    <tns:limits maxReconnectRetry="10" connectionTimeout="10"/>
  </tns:ftpsServer>

  <tns:sftpServer name="mySFTPserver" host="windows.hursley.ibm.com" platform="windows"
    timeZone="Europe/London" locale="en_GB" fileEncoding="UTF-8"
    limitedWrite="false">

    <tns:limits connectionTimeout="60"/>
  </tns:sftpServer>
</tns:serverProperties>

```

This example shows the outermost <tns:serverProperties> element which must exist for the document to be valid, an optional <tns:defaultServer> element, as well as definitions for an FTP, FTPS and SFTP server.

The attributes of the <tns:ftpServer>, <tns:ftpsServer> and <tns:sftpServer> elements determine the characteristics of the connection established to the server. These attributes correspond to the command line parameters for the 'fteCreateBridgeAgent' command.

The following attributes are valid for all of the <tns:ftpServer>, <tns:ftpsServer> and <tns:sftpServer> elements: name, host, port, platform, fileEncoding, limitedWrite and controlEncoding.

The following attributes are valid for the <tns:ftpServer> and <tns:ftpsServer> elements: timeZone, locale, listFormat, listFileRecentDateFormat, listFileOldDateFormat, and monthShortNames.

The following attributes are valid for the <tns:ftpServer> element only: passiveMode

The following attributes are valid for the <tns:ftpsServer> element only: ftpsType, trustStore, trustStorePassword, trustStoreType, keyStore, keyStorePassword, keyStoreType, ccc, protFirst, auth, and connectTimeout.

The following attributes are valid for the <tns:limits> element within all of the <tns:ftpServer>, <tns:ftpsServer> and <tns:sftpServer> elements: maxListFileNames, maxListDirectoryLevels, maxReconnectRetry, reconnectWaitPeriod, maxSessions and socketTimeout

```

-->
<tns:serverProperties xmlns:tns="http://wmqfte.ibm.com/ProtocolBridgeProperties"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://wmqfte.ibm.com/ProtocolBridgeProperties
  ProtocolBridgeProperties.xsd">

```

```

  <!-- By default the location of the credentials file is in the home directory of the user
  that started the -->

```

```

  <!-- protocol bridge agent. If you wish to specify a different location use the
  credentialsFile element to -->

```

```

  <!-- do this. For

```

```

  example:

```

```

  <!-- <tns:credentialsFile path="/test/
  ProtocolBridgeCredentials.xml"/>

```

```

-->

```

```

  <tns:defaultServer name="WINMVSCA.HURSLEY.IBM.COM" />
  <tns:ftpServer name="WINMVSCA.HURSLEY.IBM.COM" host="WINMVSCA.HURSLEY.IBM.COM"
  platform="UNIX"
    timeZone="Europe/London" locale="en-GB" fileEncoding="US-ASCII"
    listFormat="unix" limitedWrite="false" />

```

```
<!-- Define servers here -->
</tns:serverProperties>
```

Příkaz může vytvořit následující zprávu: BFGCL0532I:

Aby tento agent fungoval, musíte ručně vytvořit další soubor pověření. Tento soubor se standardně nazývá `ProtocolBridgeCredentials.xml` a je umístěn v domovském adresáři uživatele, který spouští agenta. Například, pokud tento uživatel spustil agenta Umístění by bylo: `$HOME/ProtocolBridgeCredentials.xml`

Používáte-li soubor pověření, postupujte takto:

1. Další informace o tom, jak ji vytvořit, najdete v následujícím textu.
2. Soubor pověření musí být v adresáři s omezenými oprávněními. Například, nesmí existovat žádný přístup pro čtení pro ostatní uživatele.
3. Uveďte umístění adresáře pro soubor pověření v proměnné prostředí `$HOME` pro ID uživatele spuštěného agenta, nebo upravte soubor `ProtocolBridgeProperties.xml` a uveďte umístění v:

```
<tns:credentialsFile path="/test/ProtocolBridgeCredentials.xml"/>
```

Chcete-li přidat další nevychozí servery protokolu, upravte tento soubor tak, aby definoval jejich vlastnosti. Tento příklad přidá další server FTP.

**Poznámka:** Agent mostu protokolu nepodporuje zamykání souborů. Důvodem je skutečnost, že produkt Managed File Transfer nepodporuje mechanismus zamykání souborů na souborovém serveru.

## Postup

1. Definujte souborový server protokolu tak, že do souboru vložíte následující řádky jako podřízený prvek produktu `<tns:serverProperties>`:

```
<tns:ftpServer name="myserver" host="myhost.hursley.ibm.com" port="1234"
platform="windows"
timeZone="Europe/London" locale="en-GB" fileEncoding="UTF-8"
listFormat="unix" limitedWrite="false" >
<tns:limits maxListFileNames="10" maxListDirectoryLevels="500"/>
```

2. Pak změňte hodnotu atributů:

- `name` je název vašeho souborového serveru protokolu
- `host` je název hostitele nebo adresa IP souborového serveru protokolu
- `port` je číslo portu souborového serveru protokolu
- `platform` je platforma, na které je spuštěný souborový server protokolu
- `timeZone` je časové pásmo, ve kterém je spuštěn souborový server protokolu
- `locale` je jazyk, který se používá na souborovém serveru protokolu
- `fileEncoding` je kódování znaků souborového serveru protokolu
- `listFormat` je formát výpisu souboru vrácený ze souborového serveru protokolu
- Hodnota `limitedWrite` určuje, zda se má při zápisu na souborový server, který má vytvořit dočasný soubor, postupovat při zápisu do standardního režimu a poté tento soubor při dokončení přenosu přejmenovat. Pro souborový server, který je konfigurován pouze pro zápis, je soubor vytvořen přímo s jeho konečným názvem. Hodnota této vlastnosti může být `true` nebo `false`. Atribut `limitedWrite` a vlastnost agenta `doNotUseTempOutputFile` se používají společně v případě agentů mostu protokolů. Chcete-li použít dočasné soubory, pak nesmíte nastavit hodnotu `doNotUseTempOutputFile` a musíte nastavit hodnotu `limitedWrite` na `false`. Jakákoli jiná kombinace nastavení znamená, že dočasné soubory nebudou použity.
- `maxListFileNames` je maximální počet názvů shromážděných při skenování adresáře na souborovém serveru protokolu pro názvy souborů.
- `maxListDirectoryLevels` je maximální povolený počet úrovní adresářů při skenování adresáře na souborovém serveru protokolu pro názvy souborů.

Další podrobnosti o těchto attributech, včetně toho, zda jsou povinné nebo volitelné a jejich výchozí hodnoty, najdete v tématu [Formát souboru vlastností mostu protokolu](#).

### **Související odkazy**

[Formát souboru vlastností mostu protokolu](#)

[Regulární výrazy používané MFT](#)

## **ProtocolBridgePropertiesExit2: Vyhledání vlastností souborového serveru protokolu**

Máte-li velký počet souborových serverů protokolu, můžete implementovat rozhraní produktu `com.ibm.wmqfte.exitroutine.api.ProtocolBridgePropertiesExit2` pro vyhledání vlastností souborového serveru protokolu, na které se odkazuje v přenosech. Toto rozhraní můžete implementovat jako předvolbu pro údržbu souboru `ProtocolBridgeProperties.xml`. Managed File Transfer poskytuje vzorovou uživatelskou proceduru, která vyhledá vlastnosti souborového serveru protokolu.

### **Konfigurace uživatelských procedur pro vyhledávání vlastností mostu protokolu**

#### **Informace o této úloze**

Všechny uživatelské procedury, které vyhledají vlastnosti mostu protokolu, musí implementovat rozhraní `com.ibm.wmqfte.exitroutine.api.ProtocolBridgePropertiesExit2`. Další informace viz [ProtocolBridgePropertiesExit.java](#) interface.

Více vlastností serveru protokolu můžete zřetěžit stejným způsobem jako ostatní uživatelské procedury. Uživatelské procedury jsou volány v pořadí, ve kterém jsou zadány při použití vlastnosti `protocolBridgePropertiesExitClasses` v souboru vlastností agenta. Inicializují se metody inicializace odděleně a pokud jedna nebo více vrácených hodnot vrátí hodnotu `false`, agent se nespustí. Chyba se ohlásila v protokolu událostí agenta.

Pro metody `getProtocolServerProperties` všech ukončovacích programů se vrátí pouze jeden celkový výsledek. Pokud metoda vrací objekt vlastností jako výsledkový kód, tato hodnota je vrácený výsledek a metody `getProtocolServerProperties` následných uživatelských procedur se nezavolají. Pokud metoda vrací hodnotu `null` jako výsledkový kód, zavolá se metoda `getProtocolServerProperties` další uživatelské procedury. Pokud neexistuje žádná následná uživatelská procedura, bude vrácen výsledek s hodnotou `null`. Celkový výsledný kód `null` je považován za selhání vyhledávání agentem mostu protokolu.

Doporučuje se použít rozhraní `ProtocolBridgePropertiesExit2.java`, ale pro informace o rozhraní `ProtocolBridgePropertiesExit.java` viz [“ProtocolBridgePropertiesExit: Vyhledají se vlastnosti souborového serveru protokolu”](#) na stránce 277.

Chcete-li spustit vaši proceduru, proveďte následující kroky:

#### **Postup**

1. Zkompilujte uživatelskou proceduru vlastností serveru protokolu.
2. Vytvořte archivní soubor Java (JAR) obsahující kompilovanou uživatelskou proceduru a její strukturu balíku.
3. Umístěte soubor JAR obsahující třídu ukončení do adresáře `exits` agenta mostu protokolu. Tento adresář se nachází v adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent_name`.
4. Upravte soubor vlastností agenta mostu protokolu tak, aby zahrnoval vlastnost `protocolBridgePropertiesExitClasses`. Pro hodnotu této vlastnosti zadejte seznam tříd, oddělených čárkami, které implementují uživatelskou proceduru vlastností serveru mostu protokolu. Třídy ukončení se volají v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v tomto seznamu. Další informace naleznete v tématu [Soubor MFT agent.properties](#).
5. Volitelně můžete zadat vlastnost `protocolBridgePropertiesConfiguration`. Hodnota, kterou zadáte pro tuto vlastnost, se předá jako řetězec do metody `initialize()` tříd ukončení zadaných

pomocí `protocolBridgePropertiesExitClasses`. Další informace naleznete v tématu [Soubor MFT agent.properties](#).

## Použití ukázkové uživatelské procedury

### Informace o této úloze

Ukázkový uživatelská procedura, která vyhledá vlastnosti mostu protokolu, je k dispozici v adresáři `MQ_INSTALLATION_PATH/mqft/samples/protocolBridge` a v tématu [Uživatelská procedura vlastností mostu protokolu ukázek](#).

Uživatelská procedura `SamplePropertiesExit2.java` čte soubor vlastností, který obsahuje vlastnosti pro servery protokolů. Formát každé položky v souboru vlastností je následující:

```
serverName=type://host:port
```

Umístění souboru vlastností je převzato z vlastnosti agenta mostu protokolu `protocolBridgePropertiesConfiguration`.

Chcete-li spustit ukázkovou uživatelskou proceduru, proveďte následující kroky:

### Postup

1. Zkompilujte soubor `SamplePropertiesExit2.java`.
2. Vytvořte soubor JAR obsahující kompilovanou uživatelskou proceduru a její strukturu balíku.
3. Vložte soubor JAR do adresáře `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent/exits`.
4. Upravte soubor `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent_name/agent.properties` tak, aby obsahoval řádek:

```
protocolBridgePropertiesExitClasses=SamplePropertiesExit2
```

5. Vytvořte soubor vlastností mostu protokolu, například `protocol_bridge_properties.properties`, v adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent`. Upravte tento soubor, aby zahrnoval položky ve formátu:

```
serverName=type://host:port
```

6. Upravte soubor `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent/agent.properties` tak, aby obsahoval řádek:

```
protocolBridgePropertiesConfiguration=MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent/protocol_bridge_properties.properties
```

Musíte použít absolutní cestu k souboru `protocol_bridge_properties.properties`.

7. Spusťte agenta mostu protokolu pomocí příkazu **`fteStartAgent`**.

### Související pojmy

[“Most protokolů” na stránce 270](#)

Most protokolů umožňuje vaší síti Managed File Transfer (MFT) přistupovat k souborům uloženým na souborovém serveru mimo vaši síť MFT, a to buď v lokální doméně, nebo na vzdáleném umístění. Tento souborový server může používat síťové protokoly FTP, FTPS nebo SFTP. Každý souborový server potřebuje alespoň jednoho vyhrazeného agenta. Vyhrazený agent je znám jako agent mostu protokolu. Agent mostu může pracovat s více souborovým serverem.

### Související odkazy

[Rozhraní ProtocolBridgePropertiesExit.java](#)

Ukázka uživatelské procedury vlastností mostu protokolu

Soubor MFT agent.properties

fteCreateBridgeAgent (vytvoření a konfigurace agenta mostu protokolu MFT)

### **ProtocolBridgePropertiesExit: Vyhledají se vlastnosti souborového serveru protokolu**

Máte-li velký počet souborových serverů protokolu, můžete implementovat rozhraní produktu `com.ibm.wmqfte.exitroutine.api.ProtocolBridgePropertiesExit` pro vyhledání vlastností souborového serveru protokolu, na které se odkazuje v přenosech. Toto rozhraní můžete implementovat jako předvolbu pro údržbu souboru `ProtocolBridgeProperties.xml`. Doporučuje se použít rozhraní `ProtocolBridgePropertiesExit2.java`, ale rozhraní `ProtocolBridgePropertiesExit.java` je také podporováno. Máte-li existující implementaci rozhraní `ProtocolBridgePropertiesExit.java` z produktu IBM WebSphere MQ File Transfer Edition, můžete ji použít v produktu IBM WebSphere MQ 7.5 nebo pozdější. Nová metoda umístění `getCredentialv` souboru `ProtocolBridgePropertiesExit2.java` používá výchozí umístění souboru `ProtocolBridgeCredentials.xml`, což je váš domovský adresář.

### **Konfigurace uživatelských procedur pro vyhledávání vlastností mostu protokolu**

Všechny uživatelské procedury, které vyhledají vlastnosti mostu protokolu, musí implementovat rozhraní `com.ibm.wmqfte.exitroutine.api.ProtocolBridgePropertiesExit`. Další informace naleznete v části "Rozhraní ProtocolBridgePropertiesExit.java" na stránce 277.

Více vlastností serveru protokolu můžete zřetěžit stejným způsobem jako ostatní uživatelské procedury. Uživatelské procedury jsou volány v pořadí, ve kterém jsou zadány při použití vlastnosti `protocolBridgePropertiesExitClasses` v souboru vlastností agenta. Inicializují se metody inicializace odděleně a pokud jedna nebo více vrácených hodnot vrátí hodnotu `false`, agent se nespustí. Chyba se ohlásila v protokolu událostí agenta.

Pro metody `getProtocolServerProperties` všech ukončovacích programů se vrátí pouze jeden celkový výsledek. Pokud metoda vrací objekt vlastností jako výsledkový kód, tato hodnota je vrácený výsledek a metody `getProtocolServerProperties` následných uživatelských procedur se nezavolají. Pokud metoda vrací hodnotu `null` jako výsledkový kód, zavolá se metoda `getProtocolServerProperties` další uživatelské procedury. Pokud neexistuje žádná následná uživatelská procedura, bude vrácen výsledek s hodnotou `null`. Celkový výsledný kód `null` je považován za selhání vyhledávání agentem mostu protokolu.

Chcete-li spustit vaši proceduru, proveďte následující kroky:

1. Zkompilujte uživatelskou proceduru vlastností serveru protokolu.
2. Vytvořte archivní soubor Java (JAR) obsahující kompilovanou uživatelskou proceduru a její strukturu balíku.
3. Umístěte soubor JAR obsahující třídu ukončení do adresáře `exits` agenta mostu protokolu. Tento adresář se nachází v adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent_name`.
4. Upravte soubor vlastností agenta mostu protokolu tak, aby zahrnoval vlastnost `protocolBridgePropertiesExitClasses`. Pro hodnotu této vlastnosti zadejte seznam tříd, oddělených čárkami, které implementují uživatelskou proceduru vlastností serveru protokolu. Třídy ukončení se volají v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v tomto seznamu. Další informace naleznete v tématu Soubor MFT agent.properties.
5. Volitelně můžete zadat vlastnost `protocolBridgePropertiesConfiguration`. Hodnota, kterou zadáte pro tuto vlastnost, se předá jako řetězec do metody `initialize()` tříd ukončení zadaných pomocí `protocolBridgePropertiesExitClasses`. Další informace naleznete v tématu Soubor MFT agent.properties.

### **Rozhraní ProtocolBridgePropertiesExit.java**

```
package com.ibm.wmqfte.exitroutine.api;

import java.util.Map;
import java.util.Properties;
```

```

/**
 * An interface that is implemented by classes that are to be invoked as part of
 * user exit routine processing. This interface defines methods that will be
 * invoked by a protocol bridge agent to look up properties for protocol servers
 * that are referenced in transfers.
 * <p>
 * There will be one instance of each implementation class for each protocol
 * bridge agent. The methods can be called from different threads so the methods
 * must be synchronised.
 */
public interface ProtocolBridgePropertiesExit {

    /**
     * Invoked once when a protocol bridge agent is started. It is intended to
     * initialize any resources that are required by the exit.
     *
     * @param bridgeProperties
     *     The values of properties defined for the protocol bridge.
     *     These values can only be read, they cannot be updated by the
     *     implementation.
     * @return {@code true} if the initialization is successful and {@code
     *         false} if unsuccessful. If {@code false} is returned from an exit
     *         the protocol bridge agent will not start.
     */
    public boolean initialize(final Map<String, String> bridgeProperties);

    /**
     * Obtains a set of properties for the specified protocol server name.
     * <p>
     * The returned {@link Properties} must contain entries with key names
     * corresponding to the constants defined in
     * {@link ProtocolServerPropertyConstants} and in particular must include an
     * entry for all appropriate constants described as required.
     *
     * @param protocolServerName
     *     The name of the protocol server whose properties are to be
     *     returned. If a null or a blank value is specified, properties
     *     for the default protocol server are to be returned.
     * @return The {@link Properties} for the specified protocol server, or null
     *         if the server cannot be found.
     */
    public Properties getProtocolServerProperties(
        final String protocolServerName);

    /**
     * Invoked once when a protocol bridge agent is shut down. It is intended to
     * release any resources that were allocated by the exit.
     *
     * @param bridgeProperties
     *     The values of properties defined for the protocol bridge.
     *     These values can only be read, they cannot be updated by the
     *     implementation.
     */
    public void shutdown(final Map<String, String> bridgeProperties);
}

```

## Mapování pověření pro souborový server

Namapujte pověření uživatele v produktu Managed File Transfer na pověření uživatele na souborovém serveru pomocí výchozí funkce mapování pověření pro agenta mostu protokolu nebo zadáním vlastní uživatelské procedury. Managed File Transfer poskytuje vzorovou uživatelskou proceduru, která provádí mapování pověření uživatele.

### ***Mapování pověření pro souborový server pomocí souboru ProtocolBridgeCredentials.xml***

Mapujte pověření uživatele v produktu Managed File Transfer na pověření uživatele na souborovém serveru pomocí výchozí funkce mapování pověření agenta mostu protokolu. Managed File Transfer poskytuje soubor XML, který můžete upravit a zahrnout vaše informace o pověření.

## Informace o této úloze

Soubor `ProtocolBridgeCredentials.xml` musí být ručně vytvořen uživatelem. Při výchozím nastavení je umístěn v tomto souboru domovský adresář uživatele, který spustil agenta mostu protokolu, ale tento soubor může být uložen kdekoli v systému souborů, který je přístupný pro agenta. Chcete-li určit jiné umístění, přidejte prvek `<credentialsFile>` do souboru `ProtocolBridgeProperties.xml`.  
Například

```
<tns:credentialsFile path="/example/path/to/ProtocolBridgeCredentials.xml"/>
```

Než budete moci používat agenta mostu protokolu, nastavte mapování pověření úpravou tohoto souboru tak, aby obsahoval informace o hostiteli, uživateli a pověření. Další informace a ukázky naleznete v tématu [Formát souboru pověření mostu protokolů](#).

**z/OS** Při vytvoření souboru `ProtocolBridgeCredentials.xml` na platformě z/OS pomocí produktu IBM WebSphere MQ 7.5 nebo starší verze souboru je třeba před úpravou souboru nastavit značku souboru. Chcete-li označit soubor jako obsah ASCII, spusťte následující příkaz:

```
chtag -t -c IS08859-1 ProtocolBridgeCredentials.xml
```

**Poznámka:** **z/OS** V systému z/OS můžete uložit soubor pověření mostu protokolu do datové sady, kde může uživatel určit název souboru `.xml`.

## Postup

1. Upravte řádek `<tns:server name="server name">` a změňte hodnotu atributu názvu na název serveru v souboru `ProtocolBridgeProperties.xml`.

Agenti mostu protokolu, které jsou vytvořeny pro produkt IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.4 a starší, nemají soubor `ProtocolBridgeProperties.xml` (nebo související uživatelské procedury), takže pro produkt IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.4 Fix Pack 1 a pozdější název serveru je automaticky přiřazen název hostitele serveru. Pokud tedy používáte aktualizovaný soubor `ProtocolBridgeCredentials.xml` s položkami `<server>`, bude se shodovat název, který odpovídá názvu hostitele serveru.

Atribut `pattern` můžete použít k určení, že jste použili název serveru, který obsahuje zástupné znaky nebo regulární výrazy. Například

```
<tns:server name="serverA*" pattern="wildcard">
```

2. Vložte ID uživatele a informace o pověření do souboru jako podřízené prvky produktu `<tns:server>`. Do souboru můžete vložit jeden nebo více z následujících prvků:

- Je-li souborový server protokolu FTP, FTPS nebo SFTP serverem, můžete použít hesla k ověření uživatele, který požadavek přenosu požadoval. Vložte do souboru následující řádky:

```
<tns:user name="FTE User ID"  
  serverUserId="Server User ID"  
  serverPassword="Server Password">  
</tns:user>
```

Poté změňte hodnotu atributů.

- `name` je regulární výraz Java k porovnání ID uživatele MQMD přidruženého k požadavku na přenos MFT
- `serverUserId` je hodnota, která se předává na souborový server protokolu jako přihlašovací ID uživatele. Není-li atribut `serverUserId` zadán, použije se místo toho ID uživatele MQMD přidružené k požadavku na přenos MFT.
- `serverPassword` je heslo, které je přidruženo k `serverUserId`.

Atribut name může obsahovat regulární výraz Java . Mapovač pověření se pokusí spojit ID uživatele MQMD požadavku na přenos MFT s tímto regulárním výrazem. Agent mostu protokolů se pokusí o shodu s ID uživatele MQMD k regulárnímu výrazu v atributu názvu prvků < tns: user> v pořadí, ve kterém tyto prvky v souboru existují. Je-li nalezena shoda, agent mostu protokolu nebude hledat další shody. Je-li nalezena shoda, odpovídající hodnoty serverUserId a serverPassword se předají do souborového serveru protokolu jako přihlašovací ID uživatele a heslo. U ID uživatele MQMD se rozlišují velká a malá písmena.

- Je-li souborový server protokolu server SFTP, můžete použít veřejné a soukromé klíče k ověření uživatele požadujícího přenos. Vložte do souboru následující řádky a změňte hodnotu atributů. Prvek < tns: user> může obsahovat jeden nebo více prvků < tns:privateKey>.

```
<tns:user name="FTE User ID"
  serverUserId="Server User ID"
  hostKey="Host Key">
  <tns:privateKey associationName="association"
    keyPassword="Private key password">
    Private key file text
  </tns:privateKey>
</tns:user>
```

- name je regulární výraz Java k porovnání ID uživatele MQMD přidruženého k požadavku na přenos MFT
- serverUserId je hodnota, která se předává na souborový server protokolu jako přihlašovací ID uživatele. Není-li atribut serverUserId zadán, použije se místo toho ID uživatele MQMD přidružené k požadavku na přenos MFT .
- hostKey je očekávaný klíč, který se vrátí ze serveru při přihlášení
- key je soukromý klíč produktu serverUserId
- keyPassword je heslo pro klíč ke generování veřejných klíčů
- associationName je hodnota, která se používá k identifikaci pro účely trasování a protokolování

Atribut name může obsahovat regulární výraz Java . Mapovač pověření se pokusí spojit ID uživatele MQMD požadavku na přenos MFT s tímto regulárním výrazem. Agent mostu protokolů se pokusí o shodu s ID uživatele MQMD k regulárnímu výrazu v atributu názvu prvků < tns: user> v pořadí, ve kterém tyto prvky v souboru existují. Je-li nalezena shoda, agent mostu protokolu nebude hledat další shody. Je-li nalezena shoda, použijí se hodnoty serverUserId a key k ověření uživatele MFT se souborovým serverem protokolu. U ID uživatele MQMD se rozlišují velká a malá písmena.

Další informace o použití soukromých klíčů s agentem mostu protokolů viz [“Příklad: Jak nakonfigurovat agenta mostu protokolu, který má používat pověření soukromého klíče se serverem UNIX SFTP”](#) na stránce 283.

#### **Poznámka:**

Je-li požadavek na přenos zapsán do fronty příkazů, může být ID uživatele produktu MQMD převedeno na velká písmena, pokud je fronta příkazů zdrojového agenta na systému z/OS nebo IBM i . V důsledku toho může ID uživatele MQMD pro stejný původní uživatel přijít na uživatelskou proceduru pověření v původním případě nebo převést na velká písmena v závislosti na zdrojovém agentovi, který je uveden v požadavku na přenos. Výchozí uživatelská procedura mapování pověření provádí shody s rozlišováním malých a velkých písmen proti zadanému ID uživatele produktu MQMD, které může být nutné povolit v souboru mapování.

### **Mapování pověření pro souborový server pomocí tříd ukončení**

Pokud nechcete použít výchozí funkci mapování pověření agenta mostu protokolu, můžete mapovat uživatelská pověření v produktu Managed File Transfer na pověření uživatele na souborovém serveru tak, že napíšete vlastní uživatelskou proceduru. Managed File Transfer poskytuje vzorovou uživatelskou proceduru, která provádí mapování pověření uživatele. Pokud nakonfigurujete uživatelské procedury mapování pověření, budou umístěny místo výchozí funkce mapování pověření.



## Informace o této úloze

Uživatelská procedura pro pověření mostu protokolů mapování musí implementovat jedno z následujících rozhraní:

- `com.ibm.wmqfte.exitroutine.api.ProtocolBridgeCredentialExit`, který umožňuje agentovi mostu protokolu přenášet soubory na jeden výchozí souborový server protokolu a z nich.
- `com.ibm.wmqfte.exitroutine.api.ProtocolBridgeCredentialExit2` vám umožňuje přenášet soubory do více koncových bodů a z nich.

Rozhraní `com.ibm.wmqfte.exitroutine.api.ProtocolBridgeCredentialExit2` obsahuje stejnou funkci jako `com.ibm.wmqfte.exitroutine.api.ProtocolBridgeCredentialExit` a zahrnuje také rozšířenou funkci. Další informace viz [ProtocolBridgeCredentialExit.java](#) interface a [ProtocolBridgeCredentialExit2.java](#) rozhraní.

Uživatelské procedury pověření mohou být zřetězeny podobným způsobem jako ostatní uživatelské procedury. Uživatelské procedury jsou volány v pořadí, ve kterém jsou zadány při použití vlastnosti `protocolBridgeCredentialConfiguration` v souboru vlastností agenta. Inicializují se metody inicializace odděleně a pokud jedna nebo více vrácených hodnot vrátí hodnotu `false`, agent se nespustí. Chyba se ohlásila v protokolu událostí agenta.

Pro metody ID `mapMQUser` všech výchozů je vrácen pouze jeden celkový výsledek pro všechny uživatelské procedury:

- Pokud metoda vrácí hodnotu `USER_SUCCESSFULLY_MAPPED` nebo `USER_DENIED_ACCESS` jako výsledkový kód, tato hodnota je vrácený výsledek a metody ID `mapMQUser` následných uživatelských procedur se nezavolají.
- Pokud metoda vrácí hodnotu `NO_MAPPING_FOUND` jako výsledný kód, zavolá se metoda ID `mqMQUser` další uživatelské procedury.
- Pokud neexistuje žádná následná uživatelská procedura, bude vrácen výsledek `NO_MAPPING_FOUND`.
- Celkový výsledný kód položky `USER_DENIED_ACCESS` nebo `NO_MAPPING_FOUND` je považován za selhání přenosu agentem mostu.

Chcete-li spustit vaši proceduru, proveďte následující kroky:

## Postup

1. Zkompilujte uživatelskou proceduru pověření mostu protokolu.
2. Vytvořte archivní soubor Java (JAR), který obsahuje kompilovanou uživatelskou proceduru a její strukturu balíku.
3. Umístěte soubor JAR, který obsahuje třídu ukončení, do adresáře `exits` agenta mostu. Adresář se nachází v adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent_name`.
4. Upravte soubor vlastností agenta mostu protokolu tak, aby zahrnoval vlastnost `protocolBridgeCredentialExitClasses`. Pro hodnotu této vlastnosti zadejte seznam tříd, oddělených čárkami, které implementují uživatelskou proceduru pověření mostu protokolu. Třídy ukončení se volají v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v tomto seznamu. Další informace naleznete v tématu [Soubor MFT agent.properties](#).
5. Upravte soubor vlastností agenta mostu protokolu tak, aby zahrnoval:

```
exitClassPath=IBM MQ
installation_directory\mqft\config\configuration_queue_manager\agents\protocol_bridge_agent_name\exits\SampleCredentialExit.jar
```

Soubor `agent.properties` pro agenta je umístěn ve vašem adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/agents/bridge_agent_name`.

- Změníte-li soubor `agent.properties`, musíte restartovat agenta, aby se změny projevily.
6. Volitelně můžete zadat vlastnost `protocolBridgeCredentialConfiguration`. Hodnota, kterou zadáte pro tuto vlastnost, se předá jako objekt typu `String` do metody `initialize()` tříd ukončení zadaných pomocí `protocolBridgeCredentialExitClasses`. Další informace naleznete v tématu [Soubor MFT `agent.properties`](#).
  7. Spusťte agenta mostu protokolu pomocí příkazu **`fteStartAgent`**.

*Použití ukázkové uživatelské procedury*

## Informace o této úloze

Uživatelská procedura pověření mostu protokolů je k dispozici v adresáři `MQ_INSTALLATION_PATH/mqft/samples/protocolBridge` a v tématu [Ukázkový uživatelská procedura pověření mostu protokolu](#). Tato ukázka je založena na rozhraní `com.ibm.wmqfte.exitroutine.api.ProtocolBridgeCredentialExit`.

Uživatelská procedura `SampleCredentialExit.java` čte soubor vlastností, který mapuje uživatelská jména MQMD, která jsou přidružena k požadavkům na přenos, na ID uživatelů serveru a na hesla serveru. Umístění souboru vlastností je převzato z vlastnosti agenta mostu protokolu `protocolBridgeCredentialConfiguration`.

Chcete-li spustit ukázkovou uživatelskou proceduru, proveďte následující kroky:

## Postup

1. Zkompilujte soubor `SampleCredentialExit.java`.
2. Vytvořte soubor JAR, který obsahuje kompilovanou uživatelskou proceduru a její strukturu balíku.
3. Umístěte soubor JAR do adresáře `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent_name/exits`.
4. Upravte soubor `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent_name/agent.properties` tak, aby obsahoval řádek:

```
protocolBridgeCredentialExitClasses=SampleCredentialExit
```

5. Upravte soubor vlastností agenta mostu protokolu tak, aby zahrnoval:

```
exitClassPath=IBM MQ
installation_directory\mqft\config\configuration_queue_manager\agents\protocol_bridge_agent_name\exits\SampleCredentialExit.jar
```

Soubor `agent.properties` pro agenta je umístěn ve vašem adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/agents/agent_name`.

Změníte-li soubor `agent.properties`, musíte restartovat agenta, aby se změny projevily.

6. Vytvořte soubor vlastností pověření (`credentials.properties`) v adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent` a upravte jej tak, aby zahrnoval položky ve formátu:

```
mqUserId=serverUserId,serverPassword
```

7. Upravte soubor `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent_name/agent.properties` tak, aby obsahoval řádek:

```
protocolBridgeCredentialConfiguration=MQ_DATA_PATH/mqft/
config/coordination_queue_manager/agents/bridge_agent_name/credentials.properties
```

Musíte použít absolutní cestu k souboru `credentials.properties`.

8. Spusťte agenta mostu protokolu pomocí příkazu **`fteStartAgent`**.

## Příklad: Jak nakonfigurovat agenta mostu protokolu, který má používat pověření soukromého klíče se serverem UNIX SFTP

Tento příklad demonstruje, jak můžete generovat a konfigurovat soubor `ProtocolBridgeCredentials.xml`. Tento příklad je typický příklad a podrobnosti se mohou lišit v závislosti na platformě, ale zásady zůstávají stejné.

### Informace o této úloze

#### Postup

1. Generujte veřejný a soukromý klíč, který má být použit k ověření na serveru SFTP.

Například na hostitelském systému Linux můžete použít nástroj **ssh-keygen** dodaný jako součást balíku 'openssh' a vytvořit dvojici veřejný/soukromý klíč.

Při výchozím nastavení příkaz **ssh-keygen** bez argumentů vyzve k zadání umístění a hesla pro dva soubory s klíči, který standardně zobrazuje názvy:

```
id_rsa      <-- Private key
id_rsa.pub  <-- Public key
```



**Upozornění:** Pokud používáte příkaz **ssh-keygen** z poslední verze OpenSSH, jako je například dodávaná s produktem RHEL 8, použitý formát klíče není kompatibilní s agentem mostu protokolu a pokus o přenos na server SFTP selže se zprávou:

```
BFGBR0216E: Authentication to protocol server 'sftp.host.address' failed
because of invalid private key.
```

Chcete-li vytvořit kompatibilní soukromý klíč s těmito novějšími verzemi softwaru OpenSSH, určete formát klíče s následujícím argumentem příkazu **ssh-keygen** :

```
ssh-keygen -m PEM
```

Obsah soukromého klíče `id_rsa` pak bude mít první a poslední řádek:

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
.....
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

který je kompatibilní s agentem mostu protokolu.

2. Okopírujte celý obsah souboru `id_rsa.pub` do souboru `~/.ssh/authorized_keys` uživatele SFTP na serveru SFTP.

Ujistěte se, že oprávnění k souboru v tomto souboru a adresář `~/.ssh` jsou pro server SFTP nastavena odpovídajícím způsobem, aby bylo možné provést ověření klíče. Tato oprávnění jsou obvykle:

```
~/.ssh          Mode 700
~/.ssh/authorized_keys  Mode 600
```

3. Produkt Managed File Transfer vyžaduje otisk prstu hostitele SSH generovaný pomocí algoritmu MD5 . Spuštěním jednoho z následujících příkazů získáte otisk prstu hostitele SSH serveru SFTP.

- Pro produkt Red Hat® Enterprise Linux verze 6.x a nižší verzi a Linux Ubuntu 14.04 spusťte následující příkaz:

```
ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
```

- Počínaje verzí Red Hat Enterprise Linux 7.x, Linux Ubuntu 16.04 a SuSE Linux 12.4 generuje příkaz `ssh-keygen` při výchozím nastavení ssh otisk prstu pomocí algoritmu SHA56 . Chcete-li generovat otisk prstu ssh pomocí algoritmu MD5 , spusťte následující příkaz:

```
ssh-keygen -l -E MD5 -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
```

Výstup příkazu bude podobný jako v následujícím příkladu:

```
2048 MD5:64:39:f5:49:41:10:55:d2:0b:81:42:5c:87:62:9d:27 no comment (RSA)
```

Extrahujte hexadecimální část pouze výstupu, která má být použita jako `hostKey` , v souboru `ProtocolBridgeCredentials.xml` (viz krok "4" na stránce 284). Proto byste v tomto příkladě extrahovali `64:39:f5:49:41:10:55:d2:0b:81:42:5c:87:62:9d:27`.

4. Na systému agenta mostu protokolu upravte soubor `ProtocolBridgeCredentials.xml` . Nahradte hodnoty zobrazené kurzívou v následujícím příkladu na základě svých vlastních hodnot:

```
<tns:credentials xmlns:tns="http://wmqfte.ibm.com/ProtocolBridgeCredentials"
xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://wmqfte.ibm.com/ProtocolBridgeCredentials
ProtocolBridgeCredentials.xsd ">
<tns:agent name="Agent_name">
<tns:server name="SFTP_name">
<tns:user name="mq_User_ID" serverUserId="SFTP_user_ID"
hostKey="ssh_host_finger">
<tns:privateKey associationName="name" keyPassword="pass_phrase">
Complete contents of the id_rsa file including the entries
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
-----END RSA PRIVATE KEY-----
</tns:privateKey>
</tns:user>
</tns:server>
</tns:agent>
</tns:credentials>
```

kde:

- *název\_agenta* je název agenta mostu protokolu.
- *SFTP\_host\_name* je název serveru SFTP, jak je zobrazeno v souboru `ProtocolBridgeProperties.xml` .
- *mq\_User\_ID* je ID uživatele MQMD přidružené k požadavku na přenos.
- *SFTP\_user\_ID* je ID uživatele SFTP, které je použito v kroku 2. Jedná se o hodnotu předanou do služby SFTP jako přihlašovací ID uživatele.
- *ssh\_host\_finger* je otisk prstu shromážděný v kroku 3.
- *název* je název, který lze určit pro účely trasování a protokolování.
- *pass\_sousloví* je heslo, které jste zadali v `ssh-keygen` v kroku 1.
- *Complete contents of the id\_rsa file* je úplný obsah vygenerovaného souboru `id_rsa` z kroku 1. Chcete-li zabránit chybě připojení, ujistěte se, že jste zahrnuli obě následující položky:

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

Další klíče můžete přidat duplikováním prvku `<tns:privatekey>`.

5. Pokud agent ještě není spuštěn, spusťte agenta mostu protokolu. Volitelně agent mostu protokolů pravidelně vyzývá soubor `ProtocolBridgeCredentials.xml` a vyzvedne provedené změny.

## Konfigurace mostu protokolů pro server FTPS

Nakonfigurujte server FTPS podobným způsobem, jakým jste nakonfigurovali server FTP: vytvořte agenta mostu pro server, definujte vlastnosti serveru a mapujte uživatelská pověření.

### Informace o této úloze

Chcete-li konfigurovat server FTPS, proveďte následující kroky:

### Postup

1. Vytvořte agenta mostu protokolu pro server FTPS pomocí příkazu **fteCreateBridgeAgent** . Parametry, které jsou použitelné pro FTP jsou také použitelné na FTPS, ale existují také tři povinné parametry specifické pro FTPS:

- a) Argument **-bt** . Jako hodnotu tohoto parametru zadejte hodnotu FTPS .
- b) Parametr **-bts** pro soubor úložiště údajů o důvěryhodnosti. Příkaz předpokládá, že je vyžadováno pouze ověření serveru, a vy musíte uvést umístění souboru úložiště údajů o důvěryhodnosti.

Explicitní tvar protokolu FTPS je standardně nakonfigurován příkazem **fteCreateBridgeAgent** , ale implicitní formulář můžete nakonfigurovat změnou souboru vlastností mostu protokolu. Most protokolů se vždy připojuje k serverům FTPS v pasivním režimu.

Další informace o příkazu **fteCreateBridgeAgent** naleznete v souboru [fteCreateBridgeAgent](#) (vytvoření a konfigurace agenta mostu protokolu MFT ).

Pokud potřebujete pokyny k vytvoření souborů úložiště údajů o důvěryhodnosti, viz článek IBM Developer , [Konfigurace konektivity Secure Sockets Layer v produktu IBM WebSphere MQ File Transfer Edition](#), nebo si prohlédněte informace o nástroji keytool v dokumentaci nástroje [Oracle keytool](#).

2. Definujte vlastnosti serveru FTPS v rámci prvku <ftpsServer> v souboru vlastností mostu protokolu: `ProtocolBridgeProperties.xml`. Další informace naleznete v části [“Definování vlastností pro souborové servery protokolu pomocí souboru ProtocolBridgeProperties.xml”](#) na stránce 272. Ověření klienta můžete povolit také úpravou souboru vlastností mostu protokolu. Podrobnosti o všech volbách konfigurace naleznete v tématu [Formát souboru vlastností mostu protokolu](#).
3. Namapujte pověření uživatele v produktu Managed File Transfer na pověření uživatele na serveru FTPS buď pomocí výchozí funkce mapování pověření agenta mostu protokolu, nebo zadáním vlastní uživatelské procedury. Další informace viz téma [“Mapování pověření pro souborový server”](#) na stránce 278.
4. Soubor úložiště údajů o důvěryhodnosti je standardně konfigurován jako formát JKS; chcete-li změnit formát, upravte soubor vlastností mostu protokolu.

### Příklad

Příklad položky pro server FTPS v souboru vlastností mostu protokolu je zobrazen takto:

```
<tns:serverProperties xmlns:tns="http://wmqfte.ibm.com/ProtocolBridgeProperties"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://wmqfte.ibm.com/ProtocolBridgeProperties
  ProtocolBridgeProperties.xsd">
  <tns:defaultServer name="ftpserver.mycompany.com" />

  <tns:ftpsServer name="ftpserver.mycompany.com" host="ftpserver.mycompany.com" port="990"
  platform="windows"
  timeZone="Europe/London" locale="en_US" fileEncoding="UTF8"
  listFormat="unix" limitedWrite="false"
  trustStore="c:\mydirec\truststore.jks" />

  <!-- Define servers here -->
</tns:serverProperties>
```

## Jak pokračovat dále

Informace o částech protokolu FTPS, které jsou podporovány a které nejsou podporovány, najdete v tématu [Podpora serveru FTPS pomocí mostu protokolů](#).

## Most Connect:Direct

Soubory můžete přenášet do existující sítě IBM Sterling Connect:Direct a z ní. Pomocí mostu Connect:Direct, který je komponentou produktu Managed File Transfer, lze přenášet soubory mezi produkty MFT a IBM Sterling Connect:Direct.




Diagram znázorňuje most MFT Connect:Direct mezi dvěma odděleními, oddělením B2B IT a oddělením IT integrace aplikací. Oddělení B2B IT používá Connect:Direct k přenosu souborů do obchodních partnerů společnosti a z jejich obchodních partnerů. Oddělení IT integrace aplikací používá produkt IBM MQ jako svou infrastrukturu systému zpráv a nedávno jej jako řešení přenosu souborů zvolil Managed File Transfer.

Pomocí mostu MFT Connect:Direct mohou tyto dvě oddělení přenášet soubory mezi sítí Connect:Direct v oddělení IT B2B a sítí MFT v oddělení IT integrace aplikací. Most Connect:Direct je komponenta produktu Managed File Transfer, která obsahuje agenta MFT, který komunikuje s uzlem produktu Connect:Direct. Agent MFT je vyhrazen pro přenosy s uzlem Connect:Direct a je znám jako agent mostu Connect:Direct.

Most Connect:Direct je k dispozici jako součást komponenty Služby a Agent produktu Managed File Transfer lze jej použít pro následující úlohy:

1. Příkaz Managed File Transfer se používá k inicializaci přenosu souboru nebo více souborů z agenta MFT na uzel Connect:Direct.
2. Příkaz Managed File Transfer se používá k zahájení přenosu souboru nebo více souborů z uzlu Connect:Direct na agenta MFT.
3. Pomocí příkazů Managed File Transfer zahajte přenos souborů, který spustí uživatelem definovaný proces Connect:Direct.
4. Chcete-li odeslat požadavek na přenos souboru MFT, použijte proces Connect:Direct.


Most produktu Connect:Direct může přenášet soubory do nebo z pouze uzlů Connect:Direct. Most produktu Connect:Direct může přenést soubory do nebo z lokálního systému souborů pouze v rámci přenosu odeslaného procesem Connect:Direct.

► **z/OS** Most produktu Connect:Direct lze použít k přenosu na datovou sadu, která je umístěna na uzlu Connect:Direct v systému z/OS, nebo z ní. Ve srovnání s přenosy datové sady, které zahrnují pouze agenty Managed File Transfer, existují určité rozdíly v chování. Další informace naleznete v tématu

► **z/OS** [Přenos datových sad do uzlů Connect:Direct a z nich.](#)

## podporované platformy

Most Connect:Direct se skládá z agenta mostu MFT Connect:Direct a uzlu Connect:Direct . Agent je podporován na Windows a Linux pro x86-64. Uzel je podporován na platformách, které jsou podporovány pro IBM Sterling Connect:Direct for Windows a IBM Sterling Connect:Direct for UNIX. Pokyny pro vytvoření agenta mostu Connect:Direct a konfiguraci uzlu Connect:Direct pro komunikaci s agentem naleznete v tématu [Konfigurace mostu produktu Connect:Direct](#).

Most Connect:Direct může přenášet soubory do a z uzlů Connect:Direct , které jsou spuštěny jako součást produktu Connect:Direct for Windows nebo Connect:Direct for UNIX  , nebo Connect:Direct pro instalaci služby z/OS . Podrobnosti o podporovaných verzích produktu Connect:Direct naleznete na webových stránkách [System Requirements for IBM MQ](#).

Agent a uzel, který tvoří most Connect:Direct, musí být na stejném systému nebo mít přístup ke stejnému systému souborů, například prostřednictvím sdíleného připojení NFS. Tento systém souborů se používá k dočasnému ukládání souborů během přenosů souborů, které zahrnují most Connect:Direct, do adresáře definovaného v parametru **cdTmpDir**. Agent mostu Connect:Direct a uzel mostu Connect:Direct musí mít možnost adresovat tento adresář pomocí stejného názvu cesty. Pokud se například agent a uzel nachází v samostatných systémech Windows, musí systémy používat stejné písmeno jednotky k připojení sdíleného systému souborů. Následující konfigurace umožňují agentovi a uzlu používat stejný název cesty:

- Agent a uzel jsou na stejném systému, který běží buď v Windows, nebo Linux for x86-64.
- Agent je v systému Linux for x86-64 a uzel je v systému UNIX.
- Agent je v jednom systému Windows a uzel se nachází na jiném systému Windows .

Následující konfigurace neumožňují agentovi a uzlu použít stejný název cesty:

- Agent je v systému Linux for x86-64 a uzel je v systému Windows.
- Agent je v systému Windows a uzel je v systému UNIX.

Zvažte toto omezení při plánování instalace mostu Connect:Direct.

## Přenos souboru do uzlu Connect:Direct

Pomocí mostu Connect:Direct můžete přenést soubor z agenta Managed File Transfer na uzel produktu Connect:Direct . Určete uzel Connect:Direct jako cíl přenosu uvedením agenta mostu Connect:Direct jako cílového agenta a uvedení cílového souboru ve tvaru *connect\_direct\_node\_name:file\_path*.

## Než začnete

Před přenosem souboru je třeba nakonfigurovat most produktu Connect:Direct , který je komponentou produktu Managed File Transfer. Další informace naleznete v tématu [Konfigurace mostu produktu Connect:Direct](#).

## Informace o této úloze

V tomto příkladu se agent mostu Connect:Direct nazývá CD\_BRIDGE. Zdrojový agent se nazývá FTE\_AGENT a může se jednat o libovolnou verzi produktu WMQFTE. Cílový uzel Connect:Direct se nazývá CD\_NODE1. Soubor, který má být přenesen, je umístěn v cestě k souboru */home/helen/file.log* na systému, kde je umístěn FTE\_AGENT. Soubor bude přenesen do cesty k souboru */files/data.log* v systému, kde je spuštěn CD\_NODE1 .

## Postup

1. Použijte příkaz `fteCreateTransfer` s hodnotou pro parametr **-df** (cílový soubor) ve tvaru *connect\_direct\_node\_name:file\_path* a hodnotu parametru **-da** (cílového agenta) zadaného jako název agenta mostu Connect:Direct .

**Poznámka:** Uzel Connect:Direct určený parametrem *connect\_direct\_node\_name* je uzel, do kterého má být soubor přenesen, nikoli uzel produktu Connect:Direct , který pracuje jako součást mostu Connect:Direct .

```
fteCreateTransfer -sa FTE_AGENT -da CD_BRIDGE
-df CD_NODE1:/files/data.log /home/helen/file.log
```

Další informace naleznete v tématu **fteCreateTransfer**: Spuštění nového přenosu souborů.

2. Zdrojový agent FTE\_AGENT přenesou soubor do CD\_BRIDGE agenta mostu Connect:Direct . Soubor je dočasně uložen v systému, kde je spuštěn agent mostu Connect:Direct , v umístění definovaném vlastností agenta cdTmpDir. Agent mostu Connect:Direct přenesou soubor do uzlu Connect:Direct CD\_NODE1.

### Související pojmy

[“Most Connect:Direct” na stránce 286](#)

Soubory můžete přenášet do existující sítě IBM Sterling Connect:Direct a z ní. Pomocí mostu Connect:Direct , který je komponentou produktu Managed File Transfer, lze přenášet soubory mezi produkty MFT a IBM Sterling Connect:Direct.

### Související úlohy

[“Přenos souboru z uzlu Connect:Direct” na stránce 288](#)

Soubor z uzlu produktu Connect:Direct můžete přenést do Managed File Transfer Agent pomocí mostu Connect:Direct . Jako zdroj přenosu můžete určit uzel produktu Connect:Direct zadáním agenta mostu Connect:Direct jako zdrojového agenta a určení zdrojové specifikace ve formuláři *connect\_direct\_node\_name:file\_path*.

### Související odkazy

[Soubor MFT agent.properties](#)

## Přenos souboru z uzlu Connect:Direct

Soubor z uzlu produktu Connect:Direct můžete přenést do Managed File Transfer Agent pomocí mostu Connect:Direct . Jako zdroj přenosu můžete určit uzel produktu Connect:Direct zadáním agenta mostu Connect:Direct jako zdrojového agenta a určení zdrojové specifikace ve formuláři *connect\_direct\_node\_name:file\_path*.

### Než začnete

Před přenosem souboru je třeba nakonfigurovat most produktu Connect:Direct , který je komponentou produktu Managed File Transfer. Viz [Konfigurace mostu produktu Connect:Direct](#).

### Informace o této úloze

V tomto příkladu se agent mostu Connect:Direct nazývá CD\_BRIDGE. Cílový agent se nazývá FTE\_AGENT a může být libovolnou verzí produktu Managed File Transfer. Zdrojový uzel Connect:Direct se nazývá CD\_NODE1. Soubor, který má být přenesen, je umístěn v cestě k souboru */home/brian/in.file* v systému, kde je umístěn soubor CD\_NODE1 . Soubor je přenesen do cesty k souboru */files/out.file* na systému, kde je spuštěn FTE\_AGENT.

### Postup

Použijte příkaz **fteCreateTransfer** s hodnotou pro zdrojovou specifikaci ve tvaru *connect\_direct\_node\_name:file\_path* a hodnotou parametru **-sa** , který je zadán jako název agenta mostu Connect:Direct .

**Poznámka:** Uzel Connect:Direct zadaný argumentem *connect\_direct\_node\_name* je uzel, ze kterého má být přenesen soubor, nikoli uzel produktu Connect:Direct , který pracuje jako část mostu Connect:Direct . Příklad:

```
fteCreateTransfer -sa CD_BRIDGE -da FTE_AGENT
-df /files/out.file CD_NODE1:/home/brian/in.file
```



Další informace naleznete v tématu [fteCreateTransfer: Spuštění nového přenosu souborů](#).

## Výsledky

Atribut CD\_BRIDGE agenta mostu Connect:Direct požaduje soubor z uzlu Connect:Direct CD\_NODE1. Uzel Connect:Direct odesílá soubor na most Connect:Direct . Během přenosu souboru z uzlu produktu Connect:Direct ukládá most produktu Connect:Direct dočasný soubor v umístění definovaném vlastností agenta cdTmpDir . Když soubor dokončil přenos z uzlu Connect:Direct do mostu Connect:Direct , pak most Connect:Direct odešle soubor do cílového agenta FTE\_AGENT a odstraní soubor z dočasného umístění.

## Související pojmy

“Most Connect:Direct” na stránce 286

Soubory můžete přenášet do existující sítě IBM Sterling Connect:Direct a z ní. Pomocí mostu Connect:Direct , který je komponentou produktu Managed File Transfer, lze přenášet soubory mezi produkty MFT a IBM Sterling Connect:Direct.

## Související odkazy

[Soubor MFT agent.properties](#)

## Přenos datové sady do uzlu Connect:Direct v systému z/OS

Datovou sadu dat z agenta Managed File Transfer v systému z/OS můžete přenést do uzlu Connect:Direct v systému z/OS pomocí mostu Connect:Direct umístěného v systému Windows nebo Linux .

## Než začnete

Před přenosem souboru je třeba nakonfigurovat most produktu Connect:Direct , který je komponentou produktu Managed File Transfer. Viz [Konfigurace mostu produktu Connect:Direct](#).

## Informace o této úloze

V tomto příkladu se parametr **-df** používá k určení cíle přenosu. Parametr **-df** je platný pro použití, je-li zdrojovým agentem přenosu libovolná verze Managed File Transfer. Je-li zdrojový agent IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.4 nebo pozdější, můžete místo toho použít parametr **-ds** . Zdrojový agent se nazývá FTE\_ZOS1 a je agent IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.3 . Agent mostu Connect:Direct se nazývá CD\_BRIDGE a nachází se v systému Linux . Cílový uzel Connect:Direct se nazývá CD\_ZOS2. Zdrojový agent i cílový uzel Connect:Direct jsou umístěny v systémech z/OS . Datová sada, která má být přenesena, se nachází v umístění //FTEUSER.SOURCE.LIB na systému, kde je umístěn FTE\_ZOS1 . Datová sada je přenesena do datové sady //CDUSER.DEST.LIB na systému, kde je umístěn CD\_ZOS2 .

## Postup

1. Použijte příkaz fteCreateTransfer s hodnotou parametru **-df** ve tvaru:  
`connect_direct_node_name:data_set_name;attributes` a hodnotou parametru **-da** (cílového agenta) zadaného jako název agenta mostu Connect:Direct .

Uzel Connect:Direct zadaný argumentem `connect_direct_node_name` je uzel, na který má být přenesena datová sada, nikoli uzel produktu Connect:Direct , který pracuje jako část mostu Connect:Direct .

Název datové sady určený parametrem `název_sady_dat` musí být absolutní, nikoli relativní. Connect:Direct nepředčíslí název datové sady s názvem uživatele.

```
fteCreateTransfer -sa FTE_ZOS1 -sm QM_ZOS
                  -da CD_BRIDGE -dm QM_BRIDGE
                  -df CD_ZOS2://'CDUSER.DEST.LIB;BLKSIZE(8000);LRECL(80)'
                  //'FTEUSER.SOURCE.LIB'
```

Další informace naleznete v tématu [fteCreateTransfer: Spuštění nového přenosu souborů](#).

2. Zdrojový agent FTE\_ZOS1 přenáší data v datové sadě do CD\_BRIDGE agenta mostu Connect:Direct . Data jsou dočasně uložena jako nestrukturovaný soubor v systému, kde je spuštěn agent mostu Connect:Direct , v umístění definovaném vlastností agenta cdTmpDir. Agent mostu Connect:Direct


přenesou data do uzlu Connect:Direct CD\_ZOS2. Když je přenos dokončen, prostý soubor se odstraní ze systému, kde je spuštěn agent mostu Connect:Direct .

### Související pojmy

“Most Connect:Direct” na stránce 286

Soubory můžete přenášet do existující sítě IBM Sterling Connect:Direct a z ní. Pomocí mostu Connect:Direct , který je komponentou produktu Managed File Transfer, lze přenášet soubory mezi produkty MFT a IBM Sterling Connect:Direct.

### Související úlohy

 Přenos datových sad do uzlů Connect:Direct a z těchto uzlů

### Související odkazy

 Vlastnosti BPXWDYN, které nesmíte používat s MFT

## Přenos více souborů do uzlu Connect:Direct

Z Managed File Transfer Agent do uzlu Connect:Direct můžete přenášet více souborů pomocí mostu Connect:Direct . Chcete-li jako místo určení hromadných přenosů souborů použít uzel produktu Connect:Direct , určete agenta mostu Connect:Direct jako cílového agenta a určete cílový adresář ve tvaru `connect_direct_node_name:directory_path`.

### Než začnete

Před přenosem souborů musíte nakonfigurovat most Connect:Direct , což je komponenta produktu Managed File Transfer. Viz [Konfigurace mostu produktu Connect:Direct](#).

### Informace o této úloze

V tomto příkladu se zdrojový agent nazývá FTE\_AGENT. Agent mostu Connect:Direct se nazývá CD\_BRIDGE. Cílový uzel Connect:Direct se nazývá CD\_NODE1. Soubory, které mají být přeneseny, jsou /home/jack/data.log, /logs/log1.txt a /results/latest v systému, kde je umístěn FTE\_AGENT. Soubory se přenášejí do adresáře /in/files na systému, kde je spuštěn CD\_NODE1 .

### Postup

Použijte příkaz `fteCreateTransfer` s hodnotou pro parametr **-dd** (cílový adresář) ve tvaru `connect_direct_node_name:directory_path`. Uveďte hodnotu parametru **-da** (cílového agenta) jako název agenta mostu Connect:Direct .

**Poznámka:** Uzel Connect:Direct zadaný `connect_direct_node_name` je uzel, na který chcete přenést soubory, ne uzel produktu Connect:Direct , který pracuje jako část mostu Connect:Direct .

```
fteCreateTransfer -sa FTE_AGENT -da CD_BRIDGE
                  -dd CD_NODE1:/in/files /home/jack/data.log
                  /logs/log1.txt /results/latest
```

Další informace naleznete v tématu [fteCreateTransfer: Spuštění nového přenosu souborů](#).

### Výsledky

Zdrojový agent FTE\_AGENT přenáší první soubor do CD\_BRIDGE agenta mostu Connect:Direct . Agent mostu Connect:Direct dočasně ukládá soubor do umístění definovaného vlastností adresáře `cdTmpDir`. Když byl soubor zcela přenesen ze zdrojového agenta na most Connect:Direct , agent mostu Connect:Direct odešle soubor do uzlu Connect:Direct , který je definován vlastností agenta `cdNode` . Tento uzel odešle soubor do cílového uzlu Connect:Direct CD\_NODE1. Agent mostu Connect:Direct odstraní soubor z dočasného umístění, jakmile se dokončí přenos mezi dvěma uzly Connect:Direct . Tento proces se opakuje pro každý uvedený zdrojový soubor.

### Související pojmy

“Most Connect:Direct” na stránce 286

Soubory můžete přenášet do existující sítě IBM Sterling Connect:Direct a z ní. Pomocí mostu Connect:Direct , který je komponentou produktu Managed File Transfer, lze přenášet soubory mezi produkty MFT a IBM Sterling Connect:Direct.

### Související úlohy

[“Přenos souboru do uzlu Connect:Direct” na stránce 287](#)

Pomocí mostu Connect:Direct můžete přenést soubor z agenta Managed File Transfer na uzel produktu Connect:Direct . Určete uzel Connect:Direct jako cíl přenosu uvedením agenta mostu Connect:Direct jako cílového agenta a uvedení cílového souboru ve tvaru `connect_direct_node_name:file_path`.

[“Přenos více souborů do produktu Connect:Direct pomocí zástupných znaků” na stránce 292](#)

Chcete-li přenést více souborů z agenta Managed File Transfer na uzel Connect:Direct , použijte most Connect:Direct . Ve specifikaci zdroje, kterou zadáte do příkazu **fteCreateTransfer** , můžete použít zástupné znaky. Stejně jako u všech převodů Managed File Transfer obsahujících zástupné znaky může pouze poslední část cesty k souboru obsahovat zástupný znak. Například `/abc/def*` je platná cesta k souboru a `/abc*/def` není platná.

[“Přenos souboru z uzlu Connect:Direct” na stránce 288](#)

Soubor z uzlu produktu Connect:Direct můžete přenést do Managed File Transfer Agent pomocí mostu Connect:Direct . Jako zdroj přenosu můžete určit uzel produktu Connect:Direct zadáním agenta mostu Connect:Direct jako zdrojového agenta a určení zdrojové specifikace ve formuláři `connect_direct_node_name:file_path`.

[“Přenos více souborů z uzlu Connect:Direct” na stránce 291](#)

Z uzlu Connect:Direct lze do Managed File Transfer Agent přenést více souborů pomocí mostu Connect:Direct . Jako zdroj přenosu více souborů můžete zadat uzel Connect:Direct zadáním agenta mostu Connect:Direct jako zdrojového agenta a zadáním jedné nebo více zdrojových specifikací ve formuláři `connect_direct_node_name:file_path`.

### Související odkazy

[Soubor MFT agent.properties](#)

## Přenos více souborů z uzlu Connect:Direct

Z uzlu Connect:Direct lze do Managed File Transfer Agent přenést více souborů pomocí mostu Connect:Direct . Jako zdroj přenosu více souborů můžete zadat uzel Connect:Direct zadáním agenta mostu Connect:Direct jako zdrojového agenta a zadáním jedné nebo více zdrojových specifikací ve formuláři `connect_direct_node_name:file_path`.

### Než začnete

Před přenosem souboru je třeba nakonfigurovat most produktu Connect:Direct , který je komponentou produktu Managed File Transfer. Viz [Konfigurace mostu produktu Connect:Direct](#).

### Informace o této úloze

V tomto příkladu se agent mostu Connect:Direct nazývá CD\_BRIDGE. Cílový agent se nazývá FTE\_Z a je spuštěn na systému z/OS . Zdrojový uzel Connect:Direct se nazývá CD\_NODE1. Soubory, které mají být přeneseny, jsou umístěny v cestách k souborům `/in/file1`, `/in/file2a` a `/in/file3` v systému, kde je umístěn soubor CD\_NODE1 . Soubory se přenesou do rozdělené datové sady `//OBJECT.LIB` na systému, kde je spuštěna FTE\_Z.

### Postup

Použijte příkaz `fteCreateTransfer` s hodnotami pro specifikace zdrojů ve tvaru `connect_direct_node_name:file_path` a hodnotou parametru `-sa` , který je zadán jako název agenta mostu Connect:Direct .

**Poznámka:** Uzel Connect:Direct zadaný argumentem *connect\_direct\_node\_name* je uzel, ze kterého chcete přenést soubory, nikoli uzel produktu Connect:Direct , který pracuje jako část mostu Connect:Direct .

```
fteCreateTransfer -sa CD_BRIDGE -da FTE_Z
                  -dp '//OBJECT.LIB' CD_NODE1:/in/file1
                  CD_NODE1:/in/file2 CD_NODE1:/in/file3
```

Další informace naleznete v tématu [fteCreateTransfer: Spuštění nového přenosu souborů](#).

## Výsledky

Atribut CD\_BRIDGE agenta mostu Connect:Direct vyžaduje první soubor z uzlu Connect:Direct CD\_NODE1. Uzel Connect:Direct odesílá soubor na most Connect:Direct . Během přenosu souboru z uzlu produktu Connect:Direct ukládá most produktu Connect:Direct dočasný soubor v umístění definovaném vlastností agenta cdTmpDir . Po dokončení přenosu souboru z uzlu Connect:Direct na most Connect:Direct pošle most Connect:Direct soubor do cílového agenta FTE\_Z a poté tento soubor odstraní z dočasného umístění. Tento proces se opakuje pro každý uvedený zdrojový soubor.

### Související pojmy

“Most Connect:Direct” na stránce 286

Soubory můžete přenášet do existující sítě IBM Sterling Connect:Direct a z ní. Pomocí mostu Connect:Direct , který je komponentou produktu Managed File Transfer, lze přenášet soubory mezi produkty MFT a IBM Sterling Connect:Direct.

### Související odkazy

[Soubor MFT agent.properties](#)

## Přenos více souborů do produktu Connect:Direct pomocí zástupných znaků

Chcete-li přenést více souborů z agenta Managed File Transfer na uzel Connect:Direct , použijte most Connect:Direct . Ve specifikaci zdroje, kterou zadáte do příkazu **fteCreateTransfer** , můžete použít zástupné znaky. Stejně jako u všech převodů Managed File Transfer obsahujících zástupné znaky může pouze poslední část cesty k souboru obsahovat zástupný znak. Například /abc/def\* je platná cesta k souboru a /abc\*/def není platná.

## Než začnete

Před přenosem souboru je třeba nakonfigurovat most produktu Connect:Direct , který je komponentou produktu Managed File Transfer. Další informace naleznete v tématu [Konfigurace mostu produktu Connect:Direct](#).

## Informace o této úloze

V tomto příkladu se zdrojový agent nazývá FTE\_AGENT a agent mostu Connect:Direct se nazývá CD\_BRIDGE. Cílový uzel Connect:Direct se nazývá CD\_NODE1. Soubory, které mají být přeneseny, jsou umístěny v adresáři /reports na systému, kde je umístěn FTE\_AGENT. Přenášou se pouze soubory, jejichž názvy začínají řetězcem reporta za nimiž následují dva znaky a přípona .log. Například, soubor /reports/report01.log je přenášen, ale soubor /reports/report1.log se nepřenáší. Soubory se přenášejí do adresáře /home/fred na systému, kde je spuštěný CD\_NODE1 .

## Postup

1. Použijte příkaz fteCreateTransfer s hodnotou pro parametr **-dd** (cílový adresář) ve tvaru *connect\_direct\_node\_name:directory\_path*. Pro parametr **-da** (cílový agent) zadejte agenta mostu Connect:Direct .

**Poznámka:** Uzel Connect:Direct zadaný *connect\_direct\_node\_name* je uzel, na který chcete přenést soubory, ne uzel produktu Connect:Direct , který pracuje jako část mostu Connect:Direct .

```
fteCreateTransfer -sa FTE_AGENT -da CD_BRIDGE
                  -dd CD_NODE1:/home/fred "/reports/report?.log"
```

Další informace naleznete v tématu **fteCreateTransfer**: Spuštění nového přenosu souborů.

2. Zdrojový agent FTE\_AGENT přenesení první soubor, který odpovídá vzoru /reports/report??.log, do CD\_BRIDGE agenta mostu Connect:Direct. Agent mostu Connect:Direct dočasně ukládá soubor do umístění definovaného vlastností adresáře cdTmpDir. Když byl soubor zcela přenesen ze zdrojového agenta na most Connect:Direct, agent mostu Connect:Direct odešle soubor do uzlu Connect:Direct, který je definován vlastností agenta cdNode. Tento uzel odešle soubor do cílového uzlu Connect:Direct CD\_NODE1. Agent mostu Connect:Direct odstraní soubor z dočasného umístění, jakmile se dokončí přenos mezi dvěma uzly Connect:Direct. Tento proces se opakuje pro každý zdrojový soubor, který odpovídá vzoru zástupného znaku /reports/report??.log.

**Poznámka:** Seznam souborů, které se shodují se vzorem /reports/report??.log, se liší v závislosti na operačním systému, kde je umístěn zdrojový agent FTE\_AGENT.

- Je-li zdrojový agent umístěn v systému s operačním systémem Windows, shoda se vzory nerozlišuje velikost písmen. Vzor odpovídá všem souborům v adresáři /reports se jménem souboru ve tvaru report následovaným dvěma znaky a příponou .log bez ohledu na to, zda jsou písmena v. Například Report99.Log odpovídá.
- Je-li zdrojový agent umístěn v systému s operačním systémem Linux nebo UNIX, porovnávání vzorů rozlišuje velká a malá písmena. Vzor odpovídá pouze těmto souborům v adresáři /reports se jménem souboru ve tvaru report následovaným dvěma znaky a příponou .log. Například reportAB.Log je shoda, ale reportAB.LOG a Report99.Log se neshodují.

## Zotavení a restartování pro přenosy do a z uzlů produktu Connect:Direct

Produkt Managed File Transfer se nemusí během přenosu připojit k vašemu uzlu IBM Sterling Connect:Direct; například, pokud se uzel stane nedostupným. Buď se produkt Managed File Transfer pokusí o zotavení přenosu, nebo se přenos nezdaří a vytvoří se chybová zpráva.

### Pokud se uzel Connect:Direct stane nedostupným

Pokud se uzel Connect:Direct stane nedostupným; například kvůli výpadku sítě nebo napájení, Managed File Transfer obnoví přenos souborů následujícími způsoby:

- Pokud Managed File Transfer nebyl dříve úspěšně připojen k uzlu Connect:Direct jako součást tohoto požadavku na přenos, pokus o přenos se znovu pokusí o délku času určenou hodnotami **cdMaxConnectionRetries** a **recoverableTransferRetryInterval properties**. Tyto vlastnosti jsou určeny v souboru agent.properties pro agenta mostu Connect:Direct. Přenos selže a za počtem nezdařených pokusů se vytvoří chybová zpráva, která se dostane do hodnoty **cdMaxConnectionRetries property**. Při výchozím nastavení se přenos pokouší o dobu neurčitou, přičemž mezi pokusy probíhá 60 sekund.
- Pokud se Managed File Transfer již úspěšně připojila k uzlu Connect:Direct jako součást tohoto požadavku na přenos, přenos se znovu pokusí o délku času určenou hodnotami vlastností **cdMaxPartialWorkConnectionRetries** a **recoverableTransferRetryInterval**. Přenos se nezdaří a dojde k vytvoření chybové zprávy, jakmile se počet neúspěšných pokusů dostane do hodnoty vlastnosti **cdMaxPartialWorkConnectionRetries**. Při výchozím nastavení se přenos pokouší o dobu neurčitou, přičemž mezi pokusy probíhá 60 sekund.
- U určitých typů selhání uzlu Connect:Direct, například vynuceně zastaveného uzlu, se Connect:Direct zpracovává do stavu Held Due to Error (HE), jakmile se uzel zotaví. Po obnovení uzlu produkt Managed File Transfer automaticky obnoví všechny procesy Connect:Direct, které souvisejí s přenosem souborů a které mají stav HE.
- Pokud přenos selže, všechny dočasné soubory vztahující se k přenosu se odstraní ze systému, který hostuje most Connect:Direct. Umístění těchto dočasných souborů je definováno vlastností **cdTmpDir**.
- Je-li přenos z Managed File Transfer do Connect:Directa je zadáno dispozice zdroje výmazu, zdrojové soubory se neodstraní, pokud se přenos nezdaří.

## Pokud jsou pověření uživatele uzlu produktu Connect:Direct neplatná

Pokud se Managed File Transfer nepodaří připojit k uzlu Connect:Direct , protože pověření uživatele jsou odmítnuta uzlem, přenos selže a vytvoří se chybová zpráva. V této situaci zkontrolujte, zda jste zadali správná pověření uživatele pro uzel produktu Connect:Direct . Další informace naleznete v tématu [Mapování pověření pro produkt Connect:Direct](#).

## Pokud se agent mostu Connect:Direct stane nedostupným

Pokud se agent mostu Connect:Direct stane nedostupným, všechny probíhající přenosy souborů se obnoví stejným způsobem jako standardní přenosy produktu Managed File Transfer . Další informace viz téma [“Obnova a restartování produktu MFT” na stránce 300](#).

### Související pojmy

[“Most Connect:Direct” na stránce 286](#)

Soubory můžete přenášet do existující sítě IBM Sterling Connect:Direct a z ní. Pomocí mostu Connect:Direct , který je komponentou produktu Managed File Transfer, lze přenášet soubory mezi produkty MFT a IBM Sterling Connect:Direct.

[“Obnova a restartování produktu MFT” na stránce 300](#)

Pokud váš agent nebo správce front nejsou k dispozici z jakéhokoli důvodu, například z důvodu výpadku napájení nebo sítě, produkt Managed File Transfer se v těchto scénářích zotaví:

### Související úlohy

[Konfigurace mostu produktu Connect:Direct](#)

### Související odkazy

[Soubor MFT agent.properties](#)

## Odeslání uživatelem definovaného procesu Connect:Direct ze souboru požadavku na přenos souborů

Požadavek na přenos můžete odeslat pro přenos, který prochází agentem mostu Connect:Direct , který volá proces Connect:Direct definovaný uživatelem jako součást přenosu souborů.

By default, when you submit a file transfer request for a transfer that goes through the Connect:Direct bridge, the Connect:Direct bridge agent generates the Connect:Direct process that is used to transfer the file to or from the remote Connect:Direct node.

Můžete však nakonfigurovat agenta mostu produktu Connect:Direct tak, aby místo toho volalo uživatelem definovaný proces Connect:Direct pomocí souboru `ConnectDirectProcessDefinition.xml` .

### Soubor `ConnectDirectProcessDefinition.xml`

Příkaz `fteCreateCDAgent` vytvoří soubor `ConnectDirectProcessDefinitions.xml` v konfiguračním adresáři agenta `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/cd_bridge_agent_name`. Než budete moci volat procesy Connect:Direct definované uživatelem z agenta mostu Connect:Direct , musíte nastavit definice procesu úpravou tohoto souboru.

Soubor definuje jednu nebo více sad procesů, které zahrnují umístění jednoho nebo více procesů Connect:Direct , které jsou volány jako součást přenosu. Každá sada procesů obsahuje několik podmínek. Pokud přenos splňuje všechny podmínky sady procesů, sada procesů se použije k uvedení, které procesy produktu Connect:Direct se budou volat přenosem. Další informace viz téma [“Určení procesu Connect:Direct , který má být spuštěn, pomocí souboru ConnectDirectProcessDefinition.xml” na stránce 295](#).

### Vnitřní symbolické proměnné

Pomocí vestavěných symbolických proměnných, které jsou definovány produktem Managed File Transfer , lze nahradit hodnoty do procesů Connect:Direct definovaných uživatelem. Při použití konvence

pojmenování Connect:Direct mají všechny vnitřní symbolické proměnné použité Managed File Transfer formát %FTE následovaný pěti velkými alfanumerickými znaky.

Při vytváření procesu pro přenos souborů z uzlu Connect:Direct do systému mostu Connect:Direct musíte jako hodnotu TO FILE v procesu Connect:Direct použít vnitřní proměnnou %FTETFILE. Při vytváření procesu pro přenos souborů do uzlu Connect:Direct ze systému mostu Connect:Direct musíte jako hodnotu FROM FILE v procesu Connect:Direct použít vnitřní proměnnou %FTEFFILE. Tyto proměnné obsahují cesty k dočasným souborům, které používá agent mostu Connect:Direct pro přenosy do sítě Managed File Transfer i z ní.

Další informace o vestavěných symbolických proměnných naleznete v dokumentaci produktu Connect:Direct .

## Ukázkové procesy produktu Connect:Direct

Produkt Managed File Transfer poskytuje ukázkové procesy Connect:Direct . Tyto ukázky jsou umístěny v následujícím adresáři: `MQ_INSTALLATION_PATH/mqft/samples/ConnectDirectProcessTemplates`.

### **Určení procesu Connect:Direct , který má být spuštěn, pomocí souboru `ConnectDirectProcessDefinition.xml`**

Určete, který proces Connect:Direct se má spustit jako součást přenosu Managed File Transfer . Produkt Managed File Transfer poskytuje soubor XML, který můžete upravit, chcete-li určit definice procesu.

## Informace o této úloze

Příkaz `fteCreateCDAgent` vytvoří soubor `ConnectDirectProcessDefinitions.xml` v konfiguračním adresáři agenta `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/cd_bridge_agent_name`. Než budete moci volat procesy Connect:Direct definované uživatelem z agenta mostu Connect:Direct , musíte nastavit definice procesu úpravou tohoto souboru.

Pro každý proces, který chcete zadat jako součást přenosu prostřednictvím mostu Connect:Direct , proveďte následující kroky:

## Postup

1. Definujte proces Connect:Direct , který má agent mostu Connect:Direct volat jako součást přenosu a uložit šablonu procesu do souboru.
2. Otevřete soubor `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/cd_bridge_agent_name/ConnectDirectProcessDefinitions.xml` v textovém editoru.
3. Vytvořte prvek produktu `<processSet>` .
4. Uvnitř prvku `<processSet>` vytvořte prvek `<condition>` .
5. Uvnitř prvku `<condition>` vytvořte jeden nebo více prvků, které definují podmínku, že požadavek na přenos se musí shodovat, aby volal proces Connect:Direct , který jste definovali v kroku 1. Tyto prvky mohou být buď prvky `<match>` , nebo prvky `<defined>` .
  - Pomocí prvku `<match>` lze určit, že se hodnota proměnné musí shodovat se vzorem. Vytvořte prvek `<match>` s následujícími atributy:
    - `variable` -název proměnné, jejíž hodnota se porovnává. Proměnná je vnitřní symbol. Další informace naleznete v části [Substituční proměnné pro použití s procesy Connect:Direct definovanými uživatelem](#).
    - `value` -vzor pro porovnání s hodnotou zadané proměnné.
    - Volitelné: `pattern` -typ vzoru, který používá hodnota atributu `value` . Tento typ vzoru může být `wildcard` nebo `regex`. Tento atribut je volitelný a výchozí je `wildcard`.
  - Chcete-li určit, že proměnná musí mít definovanou hodnotu, použijte prvek `<defined>` . Vytvořte prvek `<defined>` s následujícím atributem:

- `variable` -název proměnné, která musí mít definovanou hodnotu. Proměnná je vnitřní symbol. Další informace naleznete v části [Substituční proměnné pro použití s procesy Connect:Direct definovanými uživatelem](#).

Podmínky zadané v prvku `<condition>` jsou kombinovány s logickým operátorem AND. Všechny podmínky musí být splněny, aby agent mostu Connect:Direct volal proces zadaný tímto prvkem `<processSet>`. Pokud nezádáte prvek `<condition>`, bude sada procesů odpovídat všem přenosům.

6. Uvnitř prvku `<processSet>` vytvořte prvek `<process>`.

7. Uvnitř prvku `<process>` vytvořte prvek `<transfer>`.

Prvek přenosu určuje proces Connect:Direct, který agent mostu Connect:Direct volá jako součást přenosu. Vytvořte prvek `<transfer>` s následujícím atributem:

- `process` - umístění procesu Connect:Direct, které jste definovali v kroku 1. Umístění tohoto souboru je zadáno s absolutní cestou nebo vzhledem k adresáři `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/cd_bridge_agent_name`.

## Výsledky

Při hledání shody s podmínkou se agent mostu Connect:Direct vyhledá na začátku souboru na konec souboru. První nalezená shoda je ta, která se používá.

### Související úlohy

[Konfigurace mostu produktu Connect:Direct](#)

### Související odkazy

[Formát definičního souboru procesu Connect:Direct](#)

[fteCreateCDAgent: vytvoření agenta mostu Connect:Direct](#)

## ***Použití vestavěných symbolických proměnných v procesech produktu Connect:Direct, které jsou volány produktem Managed File Transfer***

Můžete volat uživatelem definovaný proces Connect:Direct z přenosu Managed File Transfer a předat informace z přenosu do procesu produktu Connect:Direct pomocí vestavěných symbolických proměnných v definici procesu.

### Informace o této úloze

Tento příklad používá vestavěné symbolické proměnné k předávání informací z přenosu Managed File Transfer do uživatelsky definovaného procesu Connect:Direct. Další informace o vestavěných symbolických proměnných používaných produktem Managed File Transfer naleznete v části [Substituční proměnné pro použití s procesy Connect:Direct definovanými uživatelem](#).

V tomto příkladě je soubor přenesen z Managed File Transfer Agent do uzlu mostu Connect:Direct. První část přenosu je prováděna pomocí Managed File Transfer. Druhá část přenosu je prováděna uživatelem definovaným procesem Connect:Direct.

## Postup

1. Vytvoření procesu Connect:Direct, který používá vestavěné symbolické proměnné.

```
%FTEPNAME PROCESS
  SNODE=%FTESNODE
  PNODEID=(%FTEPUSER,%FTEPPASS)
  SNODEID=(%FTESUSER,%FTESPASS)

COPY001 COPY
  FROM (
    FILE=%FTEFFILE
    DISP=%FTEFDISP
  )
  TO (
    FILE=%FTETFILE
    DISP=%FTETDISP
  )
PEND
```



- Uložit tento proces do textového souboru v následujícím umístění: `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_queue_manager/agents/cd_bridge_agent/Example.cdp`
- Upravte soubor `ConnectDirectProcessDefinition.xml` tak, aby obsahoval pravidlo, které volá proces produktu `Connect:Direct`, který jste vytvořili v kroku 1.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:cdprocess xmlns:tns="http://wmqfte.ibm.com/ConnectDirectProcessDefinitions"
  xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://wmqfte.ibm.com/
  ConnectDirectProcessDefinitions ConnectDirectProcessDefinitions.xsd">

  <tns:processSet>
    <tns:condition>
      <tns:match variable="%FTESNODE" value="TOBERMORY" pattern="wildcard" />
    </tns:condition>
    <tns:process>
      <tns:transfer process="Example.cdp" />
    </tns:process>
  </tns:processSet>
</tns:cdprocess>
```

Pokud je v tomto příkladu odeslán požadavek na přenos na `Connect:Direct` agenta mostu, který má `TOBERMORY` jako jeho zdrojový nebo cílový uzel `Connect:Direct`, je volán proces `Example.cdp` `Connect:Direct`.

- Odešlete požadavek na přenos souborů, který splňuje podmínky, které jste definovali v souboru `ConnectDirectProcessDefinition.xml` v kroku 3.

Například

```
fteCreateTransfer -sa ORINOCO -da CD_BRIDGE
                 -sm QM_WIMBLEDON -dm QM_COMMON
                 -de overwrite -df TOBERMORY:/home/bulgaria/destination.txt
                 -sd leave c:\bungo\source.txt
```

V tomto příkladě je cílový uzel `Connect:Direct` `TOBERMORY`. Tento uzel je sekundárním uzlem v přenosu a hodnota parametru `%FTESNODE` je nastavena na `TOBERMORY`. Tento příkaz vyhovuje podmínce, která je nastavena v souboru `ConnectDirectProcessDefinition.xml`.

- Produkt `Managed File Transfer` přenesení zdrojový soubor do dočasného umístění na stejném systému jako agent mostu `Connect:Direct`.
- Agent mostu `Connect:Direct` nastavuje hodnoty vestavěných symbolických proměnných z informací v požadavku na přenos a informace o konfiguraci.

Vestavěné symbolické proměnné jsou nastaveny na tyto hodnoty:

- `%FTEPNAME`=název\_procesu -Tato hodnota je 8 znaků s názvem procesu vygenerovaným agentem mostu `Connect:Direct`.
- `%FTESNODE`=`TOBERMORY`-Tato hodnota je nastavena z parametru **-df** u příkazu **fteCreateTransfer**.
- `%FTEPUSER`, =primární\_uzlu\_uzlu -Tyto informace jsou převzaty ze souboru `ConnectDirectCredentials.xml`.
- `%FTEPPASS`=heslo\_primárního\_uzlu -Tyto informace jsou převzaty ze souboru `ConnectDirectCredentials.xml`.
- `%FTESUSER`, =uživatel\_sekundárního\_uzlu -Tyto informace jsou převzaty ze souboru `ConnectDirectCredentials.xml`.
- `%FTESPASS`=heslo\_uživatele\_sekundárního\_uzlu -Tyto informace jsou převzaty ze souboru `ConnectDirectCredentials.xml`.
- `%FTEFFILE` =dočasné\_umístění -Tato hodnota je dočasné umístění souboru na stejném systému jako agent mostu `Connect:Direct`.
- `%FTEFDISP`=leave-Tato hodnota je nastavena z parametru **-sd** příkazu **fteCreateTransfer**.

- %FTETFILE=/home/bulgaria/destination.txt -Tato hodnota je nastavena z parametru **-df** příkazu **fteCreateTransfer** .
  - %FTETDISP=overwrite-Tato hodnota je nastavena z parametru **-de** příkazu **fteCreateTransfer** .
7. Proces Connect:Direct je spuštěn na uzlu mostu Connect:Direct . Produkt Connect:Direct přenesou soubor z dočasného umístění na systému mostu Connect:Direct do místa určení /home/bulgaria/destination.txt v systému, kde je spuštěn uzel Connect:Direct TOBERMORY.

### Související pojmy

“Odeslání uživatelem definovaného procesu Connect:Direct ze souboru požadavku na přenos souborů” na stránce 294

Požadavek na přenos můžete odeslat pro přenos, který prochází agentem mostu Connect:Direct , který volá proces Connect:Direct definovaný uživatelem jako součást přenosu souboru.

### Související odkazy

[Substituční proměnné pro použití s procesy Connect:Direct definovanými uživatelem](#)

## Použití procesů Connect:Direct k odeslání požadavků na přenos Managed File Transfer

Požadavek na přenos na agenta mostu Connect:Direct můžete odeslat z procesu produktu Connect:Direct . Managed File Transfer poskytuje příkazy, které lze volat z příkazu **RUN TASK** v procesu Connect:Direct .

Produkt Managed File Transfer poskytuje následující příkazy pro použití s procesy produktu Connect:Direct :

### ftetag

Zadejte tento příkaz v kroku, který předchází příkazu **ftebxfer** nebo **ftecxfer** , aby vytvořil požadované informace o auditu pro přenos. Tento příkaz vezme specifikaci zdroje přenosu jako parametr. Informace o formátu zdrojové specifikace viz [fteCreateTransfer: spuštění nového přenosu souboru](#).

### ftebxfer

Uveďte tento příkaz, chcete-li vytvořit požadavek na přenos souborů, když správce front, který má požadavek na přenos, je umístěn ve stejném systému jako uzel produktu Connect:Direct , který odesílá příkaz. Tento příkaz bere stejné parametry jako příkaz **fteCreateTransfer** . Informace o těchto parametrech naleznete v tématu [fteCreateTransfer: Spuštění nového přenosu souborů](#). Tento příkaz má také další parametr:

#### -qmgrname

Povinné Název správce front, do kterého má být příkaz zadán.

### ftecxfer

Uveďte tento příkaz, chcete-li vytvořit požadavek na přenos souborů, když správce front, který odeslal požadavek na přenos, se nachází na jiném systému než uzel Connect:Direct , který odesílá příkaz. Tento příkaz bere stejné parametry jako příkaz **fteCreateTransfer** . Informace o parametrech naleznete v tématu [fteCreateTransfer: Spuštění nového přenosu souborů](#). Tento příkaz má také tři další parametry:

#### -qmgrname

Povinné Název správce front, do kterého má být příkaz zadán.

#### -connname

Povinné Hostitel a port správce front, do kterého má být zadán příkaz, určený ve formátu IBM MQ CONNAME. Příklad: host.example.com(1337).

#### -channelname

Volitelné. Název kanálu, který má být použit pro připojení ke správci front, do kterého se má příkaz odeslat. Není-li tato hodnota zadána, bude použita výchozí hodnota SYSTEM.DEF.SVRCONN se používá.

## Související úlohy

“Vytvoření a odeslání procesu Connect:Direct , který volá produkt Managed File Transfer pomocí žadatele Connect:Direct” na stránce 299

Žadatel Connect:Direct je grafické uživatelské rozhraní, které můžete použít k vytvoření a odeslání procesu Connect:Direct , který volá produkt Managed File Transfer.

## Související odkazy

Příklad: Soubor procesu Connect:Direct , který volá příkazy MFT

## **Vytvoření a odeslání procesu Connect:Direct , který volá produkt Managed File Transfer pomocí žadatele Connect:Direct**

Žadatel Connect:Direct je grafické uživatelské rozhraní, které můžete použít k vytvoření a odeslání procesu Connect:Direct , který volá produkt Managed File Transfer.

## Informace o této úloze

Tato úloha popisuje postup vytvoření procesu Connect:Direct , který volá příkaz Managed File Transfer **ftecxfer** nebo příkaz **ftebxfer** . Použijte příkaz **ftecxfer** , pokud je správce front, na který je odeslán požadavek na přenos, umístěn v jiném systému než uzel Connect:Direct , který odesílá příkaz. Použijte příkaz **ftebxfer** , když je správce front, na který je odeslán požadavek na přenos, umístěn ve stejném systému jako uzel produktu Connect:Direct , který odesílá příkaz. Příkaz **ftecxfer** vytváří klientské připojení ke správci front agenta zdrojového agenta přenosu. Před voláním příkazu **ftecxfer** je třeba volat příkaz **ftetag** a předat mu informace o specifikaci zdroje. To umožňuje, aby byl proces protokolován a monitorován stejným způsobem jako přenosy zahájené z produktu Managed File Transfer.

## Postup

1. Spusťte žadatele Connect:Direct .
2. Na kartě **Uzly** na panelu vyberte uzel Connect:Direct , který se používá jako primární uzel procesu.
3. Vyberte volbu **Soubor > Nový > Proces**. Otevře se okno **Vlastnosti procesu** .
4. Do pole **Název:** zadejte název procesu.
5. Vyberte sekundární uzel ze seznamu **Snode > Název:** .
6. Vyberte operační systém sekundárního uzlu ze seznamu **Snode > Operační systém:** .
7. Volitelné: Vyplňte všechny další informace v tomto okně, které požadujete.
8. Klepněte na tlačítko **OK**. Okno **Vlastnosti procesu** se zavře.
9. Vytvořte příkaz, který spustí příkaz Managed File Transfer **ftetag** .
  - a) Klepněte pravým tlačítkem myši v okně **Proces** v příkazu **Konec** .
  - b) Vyberte volbu **Vložit > Spustit úlohu**. Otevře se okno **Spuštění příkazu úlohy** .
  - c) Do pole **Popisek:** zadejte Tag.
  - d) V poli **Volitelné parametry nebo příkazy** zadejte `pgm(MQ_INSTALLATION_PATH/bin/ftetag) args(source_specification)`. Další informace o formátu `zdrojová_specifikace` viz **ftecCreateTransfer**: spuštění nového přenosu souboru.
  - e) Klepněte na tlačítko **OK**. Okno **Spuštění příkazu úlohy** se zavře.
10. Vytvořte příkaz, který spustí příkaz Managed File Transfer **ftecxfer** nebo **ftebxfer** .
  - a) Klepněte pravým tlačítkem myši v okně **Proces** v příkazu **Konec** .
  - b) Vyberte volbu **Vložit > Spustit úlohu**. Otevře se okno **Spuštění příkazu úlohy** .
  - c) Do pole **Popisek:** zadejte Transfer.
  - d) V poli **Volitelné parametry nebo příkazy** zadejte `pgm(MQ_INSTALLATION_PATH/bin/ftecxfer) args(parameters)` nebo `pgm(MQ_INSTALLATION_PATH/bin/ftebxfer) args(parameters)` podle toho, který příkaz zvolíte. Parametry používané příkazy **ftecxfer** a **ftebxfer** jsou stejné jako parametry použité v příkazu **ftecCreateTransfer** a navíc některé další parametry specifické pro **ftecxfer** a **ftebxfer**. Další informace naleznete v tématu

**fteCreateTransfer:** Spuštění nového přenosu souborů a “Použití procesů Connect:Direct k odeslání požadavků na přenos Managed File Transfer” na stránce 298.

- e) Klepněte na tlačítko **OK**. Okno **Spuštění příkazu úlohy** se zavře.
11. Volitelné: Vytvořte libovolné další příkazy, které požadujete.
12. Odešlete daný proces.
  - a) Klepněte pravým tlačítkem myši v okně **Proces** .
  - b) Vyberte volbu **Odeslat**. Otevře se okno **Connect:Direct Attach** .
  - c) Zadejte jméno uživatele a heslo, které se má použít ke spuštění procesu.
  - d) Klepněte na tlačítko **OK**.

### Související pojmy

“Použití procesů Connect:Direct k odeslání požadavků na přenos Managed File Transfer” na stránce 298  
Požadavek na přenos na agenta mostu Connect:Direct můžete odeslat z procesu produktu Connect:Direct . Managed File Transfer poskytuje příkazy, které lze volat z příkazu **RUN TASK** v procesu Connect:Direct .

## Práce s MFT z IBM Integration Bus

S produktem Managed File Transfer můžete pracovat s produktem IBM Integration Bus pomocí uzlů FTEOutput a FTEInput.

- Uzel FTEInput použijte k přenosu souboru po síti pomocí produktu Managed File Transfer a poté tento soubor zpracujte jako součást toku Integration Bus .
- Uzel FTEOutput použijte k přenosu souboru, který byl výstupem z toku Integration Bus do jiného umístění v síti.

Agenti, kteří přenášejí soubory na agenta zprostředkovatele nebo z agenta zprostředkovatele, mohou být na libovolné úrovni Managed File Transfer.

Další informace naleznete v [dokumentaci produktu IBM Integration Bus](#).

## Obnova a restartování produktu MFT

Pokud váš agent nebo správce front nejsou k dispozici z jakéhokoli důvodu, například z důvodu výpadku napájení nebo sítě, produkt Managed File Transfer se v těchto scénářích zotaví:

- Obvykle, pokud se vyskytne problém během přenosu souboru, produkt Managed File Transfer obnoví a restartuje přenos souboru po opravě problému.
- Je-li soubor, který se právě přenášen, odstraněn nebo změněn, když je agent nebo správce front nedostupný, přenos selže a zobrazí se zpráva v protokolu přenosu, která poskytuje podrobnosti o selhání.
- Pokud během přenosu souborů dojde k selhání procesu agenta, přenos pokračuje, když restartujete agenta.
- Pokud agent ztratí připojení ke svému správci front agenta, agent čeká při pokusu o nové připojení ke správci front. Když se agent úspěšně znovu připojí ke svému správci front, pokračuje aktuální přenos.
- Pokud je agent z jakéhokoli důvodu zastaven, všechny monitory prostředků přidružené k systému výzev k zastavení agenta. Když se agent zotaví, monitory se znovu spustí a systém výzev prostředků bude pokračovat.
- V případě přenosu souborů se zdrojovou dispozicí delete, pokud dojde k zotavení po odeslání všech dat ze zdrojového agenta na cílového agenta, je zdrojový soubor před odstraněním odemčen. Toto odemknutí znamená, že zdrojový soubor by mohl být před odstraněním souboru upraven. Proto je považováno za bezpečné odstranit zdrojový soubor a zobrazí se následující varování:

```
BFGTR0075W: The source file has not been deleted because it is possible that the source file was modified after the source file was transferred.
```

V takovém případě ověřte, zda je obsah zdrojového souboru nezměněný, a poté ručně odstraňte zdrojový soubor.

Stav vašich přenosů můžete zkontrolovat v produktu IBM MQ Explorer. Pokud se jakékoli přenosy objeví jako `Stalled`, možná budete muset provést nápravnou akci, protože stav zablokování označuje problém buď s agentem, nebo mezi dvěma agenty, kteří se podílejí na přenosu.

### Související úlohy

[“Nastavení časového limitu pro zotavení pozdržených přenosů” na stránce 301](#)

Můžete nastavit časový limit zotavení přenosu pro zastaralé přenosy souborů, které platí pro všechny přenosy pro zdrojového agenta. Pro jednotlivý přenos můžete také nastavit časový limit pro obnovu přenosu. Nastavíte-li určitou dobu (v sekundách), během které se zdrojový agent neustále pokouší o obnovení pozastaveného přenosu souborů a přenos není úspěšný, když agent dosáhne časového limitu, přenos selže.

## V 9.1.0 Nastavení časového limitu pro zotavení pozdržených přenosů

Můžete nastavit časový limit zotavení přenosu pro zastaralé přenosy souborů, které platí pro všechny přenosy pro zdrojového agenta. Pro jednotlivý přenos můžete také nastavit časový limit pro obnovu přenosu. Nastavíte-li určitou dobu (v sekundách), během které se zdrojový agent neustále pokouší o obnovení pozastaveného přenosu souborů a přenos není úspěšný, když agent dosáhne časového limitu, přenos selže.

### Informace o této úloze

V produktu IBM MQ 9.1 můžete nastavit časový limit zotavení přenosu, který bude platit pro všechny přenosy pro zdrojového agenta tak, že přidáte parametr časového limitu zotavení přenosu do souboru `agent.properties` agenta. Časový limit obnovy přenosu lze také nastavit pro jednotlivé přenosy z příkazového řádku nebo pomocí IBM MQ Explorer nebo pomocí úloh Apache Ant. Je-li v souboru `agent.properties` nastavena hodnota časového limitu pro obnovu přenosu, nastavení časového limitu pro zotavení přenosu pro jednotlivý přenos přepíše hodnotu v souboru `agent.properties`.

Existují tři volby pro časový limit nápravy přenosu:

- Agent pokračuje v pokusu o obnovení pozastaveného přenosu, dokud nebude úspěšně dokončen. To je stejné jako výchozí chování agenta, pokud není nastaven časový limit pro zotavení přenosu.
- Agent označí přenos jako neúspěšný okamžitě po zadání obnovy.
- Agent neustále opakuje zastavený přenos po určitou dobu, než bude přenos označen jako nezdařený.

Nastavení časového limitu pro obnovu přenosu souborů je nepovinné. Pokud ji nenastavíte, budou přenosy následovat výchozí chování. To je stejné jako výchozí chování zdrojového agenta Managed File Transfer před IBM MQ 9.1, kde se agent stále pokouší o obnovení pozastaveného přenosu, dokud nebude úspěšný.

### Související pojmy

[“Obnova a restartování produktu MFT” na stránce 300](#)

Pokud váš agent nebo správce front nejsou k dispozici z jakéhokoli důvodu, například z důvodu výpadku napájení nebo sítě, produkt Managed File Transfer se v těchto scénářích zotaví:

## V 9.1.0 Koncepce vypršení časového limitu zotavení přenosu

Můžete nastavit dobu (v sekundách), během které se zdrojový agent neustále pokouší o zotavení pozastaveného přenosu souborů. Není-li přenos úspěšný, když agent dosáhne časového limitu pro interval opakování, přenos selže.

### Priorita časového limitu zotavení

Hodnota časového limitu pro obnovu přenosu pro jednotlivý přenos zadáný pomocí příkazů `ftCreateTransfer`, `ftCreateTemplate` nebo `ftCreateMonitor` nebo použitím IBM MQ

Explorernebo určeného ve vnořeném prvku **fte:filespec** má přednost před hodnotou zadanou pro argument **transferRecoveryTimeout** v souboru `agent.properties` pro zdrojového agenta.

Pokud je například příkaz **fteCreateTransfer** spuštěn bez parametru **-rt** a dvojice hodnot, zdrojový agent AGENT1 zkontroluje soubor `agent.properties` pro hodnotu **transferRecoveryTimeout**, aby určil chování při vypršení časového limitu zotavení:

```
fteCreateTransfer -sa AGENT1 -da AGENT2 -df C:\import\transferredfile.txt
C:\export\originalfile.txt
```

Pokud parametr **transferRecoveryTimeout** v souboru `agent.properties` buď není nastaven, nebo je nastaven na hodnotu **-1**, agent postupuje podle výchozího chování a pokusí se o zotavení přenosu, dokud nebude úspěšný.

Pokud však příkaz **fteCreateTransfer** obsahuje argument **-rt**, hodnota tohoto parametru má přednost před hodnotou v souboru `agent.properties` a je použita jako nastavení časového limitu zotavení pro přenos:

```
fteCreateTransfer -sa AGENT1 -da AGENT2 -rt 21600 -df C:\import\transferredfile.txt
C:\export\originalfile.txt
```

## Čítač časového limitu zotavení

Čítač časového limitu zotavení se spustí, když se přenos přejde do stavu zotavení. Zpráva protokolu o přenosu je publikována na SYSTEM.FTE s řetězcem tématu `Log/agent_name/transfer_ID` označuje, že stav přenosu je změněn na zotavující se a čas hodin zdrojového agenta, ve kterém došlo ke změně stavu. Je-li přenos obnoven v rámci nastaveného intervalu opakování a nedosáhne časového limitu zotavení (čítač  $\leq$  časový limit zotavení), bude čítač resetován na 0, připraveno ke spuštění znovu, pokud přenos přejde do zotavení.

Pokud počítadlo dosáhne maximální hodnoty nastavené pro časový limit zotavení (čítač == časový limit zotavení), zotavení přenosu se zastaví a zdrojový agent ohlásí přenos jako nezdařený. Tento typ selhání přenosu způsobený tím, že přenos dosáhl časového limitu zotavení, je označen kódem zprávy RECOVERY TIMEOUT (69). Další zpráva protokolu přenosu je publikována na SYSTEM.FTE s řetězcem tématu `Log/agent_name/transfer_ID` znamená, že přenos se nezdařil a obsahuje zprávu, návratový kód a protokol událostí zdrojového agenta. Protokol událostí zdrojového agenta je aktualizován zprávou, pokud se během obnovy vyskytne některá z následujících událostí:

- Je-li parametr časového limitu obnovy nastaven na hodnotu větší než **-1**, přenos přejde do zotavení. Protokol událostí agenta se aktualizuje tak, aby indikoval začátek časovače zotavení pro **TransferId** a dobu, po kterou bude zdrojový agent čekat, než zahájí zpracování časového limitu zotavení.
- Po obnovení obnovovacího přenosu se protokol událostí zdrojového agenta aktualizuje novou zprávou a informuje o tom, že produkt **TransferId**, který byl v zotavení, byl obnoven.
- Když vypršel časový limit obnovy, aktualizuje se protokol událostí zdrojového agenta, aby označoval **TransferId**, které selhaly při obnově kvůli vypršení časového limitu zotavení.

Tyto zprávy protokolu umožňují uživatelům (odběratele a zapisovače protokolu) identifikovat přenosy, které se nezdařily kvůli vypršení časového limitu pro obnovení přenosu.

Čítač pro časový limit obnovy je vždy na zdrojovém agentovi. Pokud však cílový agent včas neobdrží informace ze zdrojového agenta, může odeslat požadavek na zdrojový agent, aby převedla přenos do zotavení. Pro přenos, kde je nastavena volba časového limitu obnovy, spustí zdrojový agent čítač vypršení časového limitu zotavení, když přijme požadavek od cílového agenta.

Ruční obsluha je stále vyžadována pro přenosy, které nepoužívají volbu časového limitu obnovy, selhané a částečně úplné přenosy.

Pro sady přenosů, kde je vydán jeden požadavek na přenos pro více souborů a některé ze souborů byly úspěšně dokončeny, ale jeden dokončen pouze částečně, přenos je stále označen jako `selsels`, protože nebyl dokončen podle očekávání. Při přenosu částečně dokončeného souboru mohlo dojít k vypršení časového limitu zdrojového agenta.

Ujistěte se, že cílový agent a souborový server jsou připraveny a ve stavu, aby akceptovali přenosy souborů.

Musíte vydat požadavek na přenos znovu pro celou sadu, ale abyste se vyhnuli problémům, protože některé soubory zůstanou v cíli z původního pokusu o přenos, můžete vydat nový požadavek s uvedenou volbou `overwrite if existing`. Tím je zajištěno, že se nekompletní sada souborů z předchozího pokusu o přenos vyčistí jako část nového přenosu, dříve než se soubory zapíší do místa určení znovu.

**V 9.1.5** V produktu IBM MQ 9.1.5 již není nutné ručně odebrat soubory části ponechané v místě určení po selhání počátečního pokusu o přenos. Je-li pro přenos nastaven časový limit pro obnovení přenosu, přesune zdrojový agent přenos do stavu `RecoveryTimedven`, dojde-li k překročení časového limitu pro obnovení přenosu. Po opětovné synchronizaci přenosu odebere cílový agent všechny soubory částí, které byly vytvořeny během přenosu, a odešle zprávu o dokončení do zdrojového agenta.

## Trasování a zprávy

Sledovací body jsou zahrnuty pro diagnostické účely. Hodnota časového limitu zotavení, začátek intervalu opakování, spuštění obnovovacího období a resetování čítače a informace o tom, zda došlo k vypršení časového limitu přenosu a které selhalo, jsou protokolovány. V případě problému nebo neočekávaného chování můžete shromáždit výstupní soubor protokolu a trasovací soubory zdrojového agenta a poskytnout je, pokud o to požádá podpora IBM, aby vám pomohl s odstraňováním problémů.

Zprávy vám oznamují, když:

- Převod vstoupí do zotavení (`BFGTR0081I`).
- Přenos byl ukončen, protože vypršel jeho časový limit z zotavení (`BFGSS0081E`).
- Přenos bude obnoven po obnovení činnosti (`BFGTR0082I`).

### Související pojmy

“Obnova a restartování produktu MFT” na stránce 300

Pokud váš agent nebo správce front nejsou k dispozici z jakéhokoli důvodu, například z důvodu výpadku napájení nebo sítě, produkt Managed File Transfer se v těchto scénářích zotaví:

## **V 9.1.0** Nastavení vypršení časového limitu pro zotavení přenosu pro všechny přenosy pro jednoho zdrojového agenta

Můžete nastavit časový limit pro zotavení přenosu, který bude použit pro všechny přenosy pro zdrojového agenta přidáním parametru `transferRecoveryTimeout` do souboru `agent.properties`.

### Informace o této úloze

Chcete-li nastavit časový limit zotavení objektu `treansfer`, který se vztahuje na všechny přenosy pro zdrojového agenta, přidejte dvojici parametr a hodnota pro soubor `transferRecoveryTimeout` do souboru `agent.properties`.

Pro parametr `transferRecoveryTimeout` jsou k dispozici tři volby:

**-1**

Agent bude pokračovat v pokusu o zotavení zastaveného přenosu, dokud nebude přenos úspěšný. Použití této volby je ekvivalent výchozího chování agenta, když není tato vlastnost nastavena.

**0**

Agent zastaví přenos souboru, jakmile vstoupí do zotavení.

**>0**

Agent se bude i nadále pokoušet o zotavení pozastaveného přenosu po dobu v sekundách, jak je nastaveno kladné celé zadané hodnoty.

Jakékoli změny, které jste provedli v souboru `agent.properties`, vstoupí v platnost až po restartování agenta.

V případě potřeby můžete přepsat hodnotu časového limitu pro obnovení přenosu v souboru `agent.properties` pro jednotlivé přenosy. Další informace viz téma [“Nastavení časového limitu pro zotavení přenosu pro jednotlivé přenosy”](#) na stránce 304.

## Procedura

- Chcete-li určit, že agent bude pokračovat v pokusu o zotavení zastaveného přenosu, dokud nebude úspěšně dokončen, nastavte hodnotu časového limitu pro zotavení přenosu `-1`, jak ukazuje následující příklad:

```
transferRecoveryTimeout=-1
```

- Chcete-li určit, že agent označí přenos jako neúspěšný při zadání zotavení, nastavte hodnotu časového limitu pro zotavení přenosu `0`, jak ukazuje následující příklad:

```
transferRecoveryTimeout=0
```

- Chcete-li určit, že agent pokračuje v pozastaveném přenosu po určitou dobu před tím, než je přenos označen jako nezdařený, nastavte hodnotu časového limitu pro zotavení přenosu na dobu v sekundách, kterou chcete, aby agent opakoval pokusy.

Například nastavení hodnoty časového limitu pro obnovu přenosu `21600` znamená, že se agent snaží o zotavení přenosu po dobu šesti hodin od okamžiku, kdy vstoupí do zotavení:

```
transferRecoveryTimeout=21600
```

Maximální hodnota tohoto parametru je `999999999`.

## **V 9.1.0** Nastavení časového limitu pro zotavení přenosu pro jednotlivé přenosy

Časový limit pro zotavení přenosu lze nastavit pro jednotlivé přenosy z příkazového řádku nebo pomocí produktu IBM MQ Explorer nebo pomocí úloh produktu Apache Ant. Je-li v souboru `agent.properties` nastavena hodnota časového limitu pro zotavení přenosu, nastavení časového limitu pro zotavení přenosu pro jednotlivý přenos přepíše hodnotu nastavenou v souboru `agent.properties`.

## Informace o této úloze

Můžete nastavit parametr časového limitu pro zotavení přenosu pro jednotlivý přenos, když jste:

- Vytvoření přenosu buď pomocí příkazu **`fteCreateTransfer`**, nebo pomocí IBM MQ Explorer.
- Vytvořte šablonu přenosu buď pomocí příkazu **`fteCreateTemplate`**, nebo pomocí IBM MQ Explorer.
- Vytvořte monitor prostředků buď pomocí příkazu **`fteCreateMonitor`**, nebo pomocí IBM MQ Explorer.
- Kopírování nebo přesun souborů pomocí úloh `fte: filecopy` nebo `fte: filemove` Ant.

Nastavíte-li hodnotu časového limitu pro obnovení přenosu pro jednotlivý přenos, tato hodnota potlačí hodnotu časového limitu pro obnovu přenosu nastavenou v souboru `agent.properties` (viz [“Nastavení vypršení časového limitu pro zotavení přenosu pro všechny přenosy pro jednoho zdrojového agenta”](#) na stránce 303).

## Procedura

- Chcete-li použít příkaz **`fteCreateTransfer`** nebo **`fteCreateTemplate`** k nastavení časového limitu pro obnovení přenosu, zadejte příslušnou volbu pro argument `-rt`:

**-1**

Agent bude pokračovat v pokusu o zotavení zastaveného přenosu, dokud nebude přenos úspěšný. Použití této volby je ekvivalent výchozího chování agenta, když není tato vlastnost nastavena.

**0**

Agent zastaví přenos souboru, jakmile vstoupí do zotavení.



>0

Agent se bude i nadále pokoušet o zotavení zastaveného přenosu po zadanou dobu v sekundách.

#### Příklady pro příkaz **fteCreateTransfer**

```
fteCreateTransfer -sa AGENT1 -da AGENT2 -rt -1 -df C:\import\transferredfile.txt  
C:\export\originalfile.txt
```

```
fteCreateTransfer -sa AGENT1 -da AGENT2 -rt 0 -df C:\import\transferredfile.txt  
C:\export\originalfile.txt
```

```
fteCreateTransfer -sa AGENT1 -da AGENT2 -rt 21600 -df C:\import\transferredfile.txt  
C:\export\originalfile.txt
```

#### Příklady pro příkaz **fteCreateTemplate**

```
fteCreateTemplate -tn "payroll accounts monthly report template" -rt -1 -sa PAYROLL -sm  
QM_PAYROLL1 -da ACCOUNTS  
-dm QM_ACCOUNTS -df C:\payroll_reports\*.xls C:\out\*.xls
```

```
fteCreateTemplate -tn "payroll accounts monthly report template" -rt 0 -sa PAYROLL -sm  
QM_PAYROLL1 -da ACCOUNTS  
-dm QM_ACCOUNTS -df C:\payroll_reports\*.xls C:\out\*.xls
```

```
fteCreateTemplate -tn "payroll accounts monthly report template" -rt 21600 -sa PAYROLL -sm  
QM_PAYROLL1 -da ACCOUNTS  
-dm QM_ACCOUNTS -df C:\payroll_reports\*.xls C:\out\*.xls
```

Pro příkaz **fteCreateMonitor** není k dispozici žádný parametr **-rt**. Pokud jste u příkazu **fteCreateTransfer** nastavili parametr **-rt** a zároveň jste nastavili parametr **-gt**, je parametr Časový limit zotavení zahrnut do dokumentu XML s definicí přenosu, která je generována při spuštění příkazu **fteCreateTransfer**. Monitor prostředků potom použije tento dokument XML, když spustíte příkaz **fteCreateMonitor**. V následujícím příkladu by podrobnosti o vypršení časového limitu pro zotavení přenosu byly zahrnuty do souboru `task.xml`:

```
fteCreateMonitor -ma AgentName -md C:\mqmft\monitors -mn Monitor_Name -mt task.xml -tr  
"fileSize>=5MB,*.zip"
```

- To use IBM MQ Explorer New Transfer, New Monitor, or New Template wizard page to set the transfer recovery timeout, select the required option in the **Časový limit zotavení přenosu** (seconds) field:

#### Jako zdrojový agent

Pokud vyberete volbu **Jako zdrojového agenta**, použije se hodnota parametru **transferRecoveryTimeout** ze souboru `agent.properties`, pokud je nastavena, jinak se použije výchozí chování při vypršení časového limitu pro obnovení přenosu.

#### Číselné okénko se seznamem

Zadáte-li čas v sekundách v číselném poli se seznamem, agent se bude nadále pokoušet o zotavení zastaveného přenosu po zadanou dobu.

#### Není

Pokud vyberete volbu **Žádná**, nebude nastaven časový limit pro obnovení přenosu a agent bude pokračovat v pokusech o zotavení zastaveného přenosu, dokud nebude přenos úspěšný.

- Chcete-li nastavit časový limit zotavení pomocí úloh produktu Ant, postupujte takto: zahrnout volbu **transferRecoveryTimeout** a hodnotu, s prvky **fte:filecopy** nebo **fte:filemove** pro přesun nebo kopírování souborů, například:

#### Příklad pro **fte:filecopy**

```
<fte:filecopy cmdqm="qm0@localhost@1414@SYSTEM.DEF.SVRCONN"  
src="agent1@qm1" dst="agent2@qm2"  
rcproperty="copy.result" transferRecoveryTimeout="0">  
  
  <fte:filespec srcfilespec="/home/ftuser1/file.bin" dstfile="/home/ftuser2/file.bin"/>  
  
</fte:filecopy>
```

## Příklad pro **fte:filemove**

```
<fte:filemove cmdqm="qm0@localhost@1414@SYSTEM.DEF.SVRCONN"
  src=agent1@qm1 dst="agent2@qm2"
  rcproperty="move.result" transferRecoveryTimeout="21600">

  <fte:filespec srcfilespec="/home/fteuser1/file.bin" dstfile="/home/fteuser2/file.bin"/>
</fte:filemove>
```

Windows

Linux

AIX

## Správa serveru MQ Telemetry

MQ Telemetry se podává pomocí IBM MQ Explorer nebo na příkazovém řádku. Průzkumník můžete použít ke konfiguraci kanálů telemetrie, k řízení služby telemetrie a k monitorování klientů produktu MQTT, kteří jsou připojeni k produktu IBM MQ. Konfigurujte zabezpečení produktu MQ Telemetry pomocí služeb JAAS, TLS a správce oprávnění objektu IBM MQ.

### Administrace pomocí produktu IBM MQ Explorer

Průzkumník můžete použít ke konfiguraci kanálů telemetrie, k řízení služby telemetrie a k monitorování klientů produktu MQTT, kteří jsou připojeni k produktu IBM MQ. Konfigurujte zabezpečení produktu MQ Telemetry pomocí služeb JAAS, TLS a správce oprávnění objektu IBM MQ.

### Administrace pomocí příkazového řádku

MQ Telemetry lze zcela spravovat na příkazovém řádku pomocí příkazů MQSC.

Dokumentace produktu MQ Telemetry také obsahuje ukázkové skripty, které demonstrují základní použití aplikace klienta IBM MQ Telemetry Transport v3.

Před použitím si přečtěte a prostudujte si ukázky v [ukázkových programech produktu IBM MQ Telemetry Transport](#).

#### Související pojmy

[MQ Telemetry](#)

#### Související odkazy

[Vlastnosti MQXR](#)

Linux

AIX

## Konfigurace správce front pro telemetrie v systémech

### Linux a AIX

Chcete-li správce front spustit pro spuštění produktu MQ Telemetry, postupujte podle těchto pokynů. Automatizovanou proceduru můžete spustit, chcete-li nastavit jednodušší konfiguraci pomocí podpory produktu MQ Telemetry pro produkt IBM MQ Explorer.

### Než začnete

1. Informace o tom, jak instalovat produkt IBM MQ a funkci MQ Telemetry naleznete v tématu [Instalace produktu MQ Telemetry](#).
2. Vytvořte a spusťte správce front. Na správce front se v této úloze odkazuje jako na *qMgr*.
3. Jako součást této úlohy můžete konfigurovat službu telemetrie (MQXR). Nastavení vlastností MQXR se ukládají do souboru vlastností specifického pro platformu: `mqxr_unix.properties`. Soubor vlastností MQXR obvykle nemusíte upravovat přímo, protože téměř všechna nastavení lze konfigurovat prostřednictvím příkazů administrace MQSC nebo IBM MQ Explorer. Pokud se rozhodnete soubor upravit přímo, zastavte správce front před tím, než provedete změny. Viz [vlastnosti MQXR](#).

### Informace o této úloze

Podpora MQ Telemetry pro IBM MQ Explorer obsahuje průvodce a vzorovou příkazovou proceduru `sampleMQM`. Nastavení počáteční konfigurace pomocí ID uživatele "guest"; viz téma [Ověření instalace](#)

produktu MQ Telemetry pomocí ukázkových programů IBM MQ Explorer a IBM MQ Telemetry Transport ukázkových programů.

Postupujte podle kroků v této úloze a nakonfigurujte produkt MQ Telemetry ručně pomocí různých schémat autorizace.

## Postup

1. Otevřete příkazové okno v adresáři ukázek telemetrie.

Adresář ukázek telemetrie je `/opt/mqm/mqxr/samples`.

2. Vytvořte přenosovou frontu telemetrie.

```
echo "DEFINE QLOCAL('SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE') USAGE(XMITQ) MAXDEPTH(100000)" | runmqsc qMgr
```

Je-li služba telemetrie (MQXR) spuštěna poprvé, vytvoří `SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE`.

Je vytvořen ručně v této úloze, protože produkt `SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE` musí existovat před spuštěním služby telemetrie (MQXR), aby bylo možné k němu autorizovat přístup.

3. Nastavení výchozí přenosové fronty

Je-li služba telemetrie (MQXR) poprvé spuštěna, neupraví správce front, aby učinil `SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE` výchozí přenosovou frontu.

Chcete-li nastavit `SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE` jako výchozí přenosovou frontu, změňte výchozí vlastnost přenosové fronty. Upravte vlastnost pomocí příkazu IBM MQ Explorer nebo pomocí příkazu v následujícím příkladu:

```
echo "ALTER QMGR DEFXMITQ('SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE')" | runmqsc qMgr
```

Změna výchozí přenosové fronty může kolidovat s vaší stávající konfigurací. Důvodem změny výchozí přenosové fronty do produktu `SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE` je usnadnění odesílání zpráv přímo klientům produktu MQTT. Bez změny výchozí přenosové fronty je třeba přidat definici vzdálené fronty pro každého klienta, který přijímá zprávy produktu IBM MQ Explorer; viz [“Přímé odeslání zprávy klientovi”](#) na stránce 311.

4. Chcete-li vytvořit jedno nebo více uživatelských jmen, postupujte podle pokynů v části [“Autorizace klientů MQTT pro přístup k objektům produktu IBM MQ”](#) na stránce 313. ID uživatelů mají oprávnění publikovat, odebírat a odesílat publikace klientům MQTT.
5. Nainstalujte službu telemetrie (MQXR)

```
cat /opt/<install_dir>/mqxr/samples/installMQXRService_unix.mqsc | runmqsc qMgr
```

Viz také příklad kódu v souboru [Obrázek 16](#) na stránce 308.

6. Spustit službu

```
echo "START SERVICE(SYSTEM.MQXR.SERVICE)" | runmqsc qMgr
```

Služba telemetrie (MQXR) se spouští automaticky při spuštění správce front.

Je spuštěn ručně v této úloze, protože správce front je již spuštěn.

7. Pomocí produktu IBM MQ Explorer lze konfigurovat kanály telemetrie pro příjem žádostí o připojení od klientů MQTT.

Kanály telemetrie musí být nakonfigurovány tak, aby jejich identity byly jedním z ID uživatelů definovaných v kroku 4.

Viz také [DEFINE CHANNEL \(MQTT\)](#).

8. Ověřte konfiguraci spuštěním ukázkového klienta.

Aby mohl ukázkový klient pracovat s vaším kanálem telemetrie, musí tento kanál autorizovat klienta k publikování, odběru a příjmu publikací. Ukázkový klient se při výchozím nastavení připojuje k kanálu telemetrie na portu 1883. Viz též [IBM MQ Telemetry Transport sample programs](#).

## Příklad

Obrázek 16 na stránce 308 ukazuje příkaz **runmqsc** k manuálnímu vytvoření `SYSTEM.MQXR.SERVICE` na Linux.

```
DEF SERVICE(SYSTEM.MQXR.SERVICE) +
CONTROL(QMGR) +
DESCR('Manages clients using MQXR protocols such as MQTT') +
SERVTYPE(SERVER) +
STARTCMD('+MQ_INSTALL_PATH+/mqxr/bin/runMQXRService.sh') +
STARTARG('-m +QMNAME+ -d "+MQ_Q_MGR_DATA_PATH+" -g "+MQ_DATA_PATH+"') +
STOPCMD('+MQ_INSTALL_PATH+/mqxr/bin/endMQXRService.sh') +
STOPARG('-m +QMNAME+') +
STDOUT('+MQ_Q_MGR_DATA_PATH+/mqxr.stdout') +
STDERR('+MQ_Q_MGR_DATA_PATH+/mqxr.stderr')
```

Obrázek 16. `installMQXRService_unix.mqsc`

## Windows

## Konfigurace správce front pro telemetrii v systému Windows

Chcete-li správce front spustit pro spuštění produktu MQ Telemetry, postupujte podle těchto pokynů. Automatizovanou proceduru můžete spustit, chcete-li nastavit jednodušší konfiguraci pomocí podpory produktu MQ Telemetry pro produkt IBM MQ Explorer.

### Než začnete

1. Informace o tom, jak instalovat produkt IBM MQ a funkci MQ Telemetry naleznete v tématu [Instalace produktu MQ Telemetry](#).
2. Vytvořte a spusťte správce front. Na správce front se v této úloze odkazuje jako na *qMgr*.
3. Jako součást této úlohy můžete konfigurovat službu telemetrie (MQXR). Nastavení vlastností MQXR se ukládají do souboru vlastností specifického pro platformu: `mqxr_win.properties`. Soubor vlastností MQXR obvykle nemusíte upravovat přímo, protože téměř všechna nastavení lze konfigurovat prostřednictvím příkazů administrace MQSC nebo IBM MQ Explorer. Pokud se rozhodnete soubor upravit přímo, zastavte správce front před tím, než provedete změny. Viz [vlastnosti MQXR](#).

### Informace o této úloze

Podpora MQ Telemetry pro IBM MQ Explorer obsahuje průvodce a vzorovou příkazovou proceduru `sampleMQM`. Nastavení počáteční konfigurace pomocí ID uživatele "guest"; viz téma [Ověření instalace produktu MQ Telemetry pomocí ukázkových programů IBM MQ Explorer](#) a [IBM MQ Telemetry Transport ukázkových programů](#).

Postupujte podle kroků v této úloze a nakonfigurujte produkt MQ Telemetry ručně pomocí různých schémat autorizace.

### Postup

1. Otevřete příkazové okno v adresáři ukázek telemetrie.  
Adresář ukázek telemetrie je `WMQ program installation directory\mqxr\samples`.
2. Vytvořte přenosovou frontu telemetrie.

```
echo DEFINE QLOCAL('SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE') USAGE(XMITQ) MAXDEPTH(100000) | runmqsc qMgr
```

Je-li služba telemetrie (MQXR) spuštěna poprvé, vytvoří `SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE`.

Je vytvořen ručně v této úloze, protože produkt `SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE` musí existovat před spuštěním služby telemetrie (`MQXR`), aby bylo možné k němu autorizovat přístup.

### 3. Nastavení výchozí přenosové fronty pro `qMgr`

```
echo ALTER QMGR DEFXMLTQ('SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE') | runmqsc qMgr
```

Obrázek 17. Nastavit výchozí přenosovou frontu

Je-li služba telemetrie (`MQXR`) poprvé spuštěna, neupraví správce front, aby učinil `SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE` výchozí přenosovou frontu.

Chcete-li nastavit `SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE` jako výchozí přenosovou frontu, změňte výchozí vlastnost přenosové fronty. Upravte vlastnost pomocí příkazu IBM MQ Explorer nebo pomocí příkazu v produktu [Obrázek 17 na stránce 309](#).

Změna výchozí přenosové fronty může kolidovat s vaší stávající konfigurací. Důvodem změny výchozí přenosové fronty do produktu `SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE` je usnadnění odesílání zpráv přímo klientům produktu `MQTT`. Bez změny výchozí přenosové fronty je třeba přidat definici vzdálené fronty pro každého klienta, který přijímá zprávy produktu IBM MQ; viz [“Přímé odeslání zprávy klientovi” na stránce 311](#).

### 4. Chcete-li vytvořit jedno nebo více uživatelských jmen, postupujte podle pokynů v části [“Autorizace klientů MQTT pro přístup k objektům produktu IBM MQ” na stránce 313](#). ID uživatelů mají oprávnění publikovat, odebírat a odesílat publikace klientům `MQTT`.

### 5. Nainstalujte službu telemetrie (`MQXR`)

```
type  
installMQXRService_win.mqsc | runmqsc qMgr
```

### 6. Spustit službu

```
echo START SERVICE(SYSTEM.MQXR.SERVICE) | runmqsc qMgr
```

Služba telemetrie (`MQXR`) se spouští automaticky při spuštění správce front.

Je spuštěn ručně v této úloze, protože správce front je již spuštěn.

### 7. Pomocí produktu IBM MQ Explorer lze konfigurovat kanály telemetrie pro příjem žádostí o připojení od klientů `MQTT`.

Kanály telemetrie musí být nakonfigurovány tak, aby jejich identity byly jedním z ID uživatelů definovaných v kroku 4.

Viz také [DEFINE CHANNEL \(MQTT\)](#).

### 8. Ověřte konfiguraci spuštěním ukázkového klienta.

Aby mohl ukázkový klient pracovat s vaším kanálem telemetrie, musí tento kanál autorizovat klienta k publikování, odběru a příjmu publikací. Ukázkový klient se při výchozím nastavení připojuje k kanálu telemetrie na portu 1883. Viz též [IBM MQ Telemetry Transport sample programs](#).

## Ruční vytvoření `SYSTEM.MQXR.SERVICE`

[Obrázek 18 na stránce 310](#) ukazuje příkaz `runmqsc` k manuálnímu vytvoření `SYSTEM.MQXR.SERVICE` na Windows.

```

DEF SERVICE(SYSTEM.MQXR.SERVICE) +
CONTROL(QMGR) +
DESCR('Manages clients using MQXR protocols such as MQTT') +
SERVTYPE(SERVER) +
STARTCMD('+MQ_INSTALL_PATH+\mqxr\bin\runMQXRService.bat') +
STARTARG('-m +QMNAME+ -d "+MQ_Q_MGR_DATA_PATH+\" -g "+MQ_DATA_PATH+\"') +
STOPCMD('+MQ_INSTALL_PATH+\mqxr\bin\endMQXRService.bat') +
STOPARG('-m +QMNAME+') +
STDOUT('+MQ_Q_MGR_DATA_PATH+\mqxr.stdout') +
STDERR('+MQ_Q_MGR_DATA_PATH+\mqxr.stderr')

```

Obrázek 18. `installMQXRService_win.mqsc`

## Windows Linux AIX Konfigurace distribuovaných front pro odesílání zpráv klientům MQTT

Aplikace produktu IBM MQ mohou odesílat zprávy klientů produktu MQTT v3 publikováním do odběru vytvořeného klientem nebo odesláním zprávy přímo. Je-li použita metoda Whichever, je zpráva vložena do produktu SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE a odeslána klientovi prostřednictvím služby telemetrie (MQXR). Existuje celá řada způsobů, jak umístit zprávu do SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE.

### Publikování zprávy v odezvě na odběr klienta produktu MQTT

Služba telemetrie (MQXR) vytváří odběr v zastoupení klienta produktu MQTT. Klient je místem určení pro všechny publikace, které odpovídají odběru odesílanému klientem. Telemetrické služby předávají zpět odpovídající publikace zpět klientovi.

Klient produktu MQTT je připojen k produktu IBM MQ jako správce front s jeho názvem správce front nastaveným na hodnotu `ClientIdentifier`. Místo určení pro publikace, které mají být odeslány na klienta, je přenosová fronta, SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE. Služba telemetrie předává zprávy v produktu SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE klientům produktu MQTT s použitím názvu cílového správce front jako klíče ke specifickému klientovi.

Služba telemetrie (MQXR) otevře přenosovou frontu pomocí příkazu `ClientIdentifier` jako název správce front. Služba telemetrie (MQXR) předává obslužnou rutinu objektu fronty k volání produktu MQSUB, aby přesměroval publikování, která odpovídají odběru klienta. V rozlišení názvu objektu je `ClientIdentifier` vytvořen jako název vzdáleného správce front a přenosová fronta musí být interpretovaný jako SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE. Pomocí standardního rozlišení názvu objektu IBM MQ je `ClientIdentifier` interpretován následujícím způsobem; viz [Tabulka 21 na stránce 311](#).

#### 1. `ClientIdentifier` neodpovídá ničemu.

`ClientIdentifier` je název vzdáleného správce front. Neshoduje se s názvem lokálního správce front, aliasem správce front nebo názvem přenosové fronty.

Název fronty není definován. V současné době služba telemetrie (MQXR) nastavuje SYSTEM.MQTT.PUBLICATION.QUEUE jako název fronty. Klient MQTT v3 nepodporuje fronty, takže vyřešený název fronty je klientem ignorován.

Vlastnost lokálního správce front, Výchozí přenosová fronta, musí být nastavena na SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE, takže publikování je na klienta SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE odesláno na klienta.

#### 2. `ClientIdentifier` se shoduje s aliasem správce front nazvaným `ClientIdentifier`.

`ClientIdentifier` je název vzdáleného správce front. Shoduje se s názvem aliasu správce front. Alias správce front musí být definován spolu s `ClientIdentifier` jako název vzdáleného správce front.

Nastavením názvu přenosové fronty v definici aliasu správce front není nutné, aby byl výchozí přenos nastaven na SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE.

Tabulka 21. Rozlišování názvů alias správce front produktu MQTT					
	Vstup		Výstup		
<i>ClientIdentifier</i>	Název správce front	Název fronty	Název správce front	Název fronty	Přenosová fronta
Neodpovídá ničemu	<i>ClientIdentifier</i>	<i>nedefinováno</i>	<i>ClientIdentifier</i>	<i>nedefinováno</i>	Výchozí přenosová fronta. SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE
Odpovídá aliasu správce front s názvem <i>ClientIdentifier</i>	<i>ClientIdentifier</i>	<i>nedefinováno</i>	<i>ClientIdentifier</i>	<i>nedefinováno</i>	SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE

Další informace o rozlišování názvů naleznete v tématu [Rozlišování názvů](#).

Každý program IBM MQ může publikovat do stejného tématu. Publikování je odesláno svým odběratelům, včetně klientů MQTT v3, kteří mají předplatné tématu.

Je-li v klastru vytvořeno administrativní téma s atributem CLUSTER(*clusterName*), může každá aplikace v klastru publikovat na klienta; například:

```
echo DEFINE TOPIC('MQTTExamples') TOPICSTR('MQTT Examples') CLUSTER(MQTT) REPLACE | runmqsc qMgr
```

Obrázek 19. Definování tématu klastru v systému Windows

**Poznámka:** Neposkytujte SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE atribut klastru.

Odběratelé klienta MQTT a vydavatelé se mohou připojovat k různým správcům front. Odběratelé a vydavatelé mohou být součástí stejného klastru nebo připojeni k hierarchii publikování/odběru. Publikování je doručeno od vydavatele k odběrateli pomocí produktu IBM MQ.

## Přímé odeslání zprávy klientovi

Alternativou ke klientovi, který vytváří odběr a přijímá publikování, která odpovídá tématu odběru, odešle přímo klientovi produktu MQTT v3 zprávu. Klientské aplikace produktu MQTT V3 nemohou odesílat zprávy přímo, ale mohou být spuštěny jiné aplikace, jako například aplikace produktu IBM MQ.

Aplikace IBM MQ musí znát *ClientIdentifier* klienta MQTT v3. Protože klienti produktu MQTT v3 nemají fronty, je název cílové fronty předán metodě *messageArrived* aplikačního klienta MQTT v3 jako název tématu. Například v programu MQI vytvořte deskriptor objektu s klientem jako názvem *ObjectQmgrName*:

```
MQOD.ObjectQmgrName = ClientIdentifier ;
MQOD.ObjectName = name ;
```

Obrázek 20. Deskriptor objektu MQI pro odeslání zprávy do místa určení klienta MQTT v3

Je-li aplikace napsána pomocí JMS, vytvořte místo určení typu point-to-point, například:

```

javax.jms.Destination jmsDestination =
(javax.jms.Destination)jmsFactory.createQueue
("queue://ClientIdentifier/name");

```

Obrázek 21. Místo určení JMS pro odeslání zprávy klientovi MQTT v3

Chcete-li odeslat nevyžádaná zpráva do klienta produktu MQTT , použijte definici vzdálené fronty. Název vzdáleného správce front musí být resolvedto ClientIdentifier klienta. Přenosová fronta musí být interpretovaný jako SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE ; viz Tabulka 22 na stránce 312. Název vzdálené fronty může být cokoli. Klient jej přijme jako řetězec tématu.

Tabulka 22. Rozpoznání názvu definice vzdálené fronty klienta MQTT

Vstup		Výstup		
Název fronty	Název správce front	Název fronty	Název správce front	Přenosová fronta
Název definice vzdálené fronty	Název prázdného nebo lokálního správce front	Název vzdálené fronty použitý jako řetězec tématu	ClientIdentifier	SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE

Je-li klient připojen, je zpráva odeslána přímo klientovi MQTT , který volá metodu messageArrived ; viz messageArrived method.

Pokud byl klient odpojen s trvalou relací, je tato zpráva uložena v produktu SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE ; viz MQTT nestavové a stavové relace. Je postoupen klientovi, když se klient znovu připojí k relaci.

Pokud odešlete netrvalou zprávu, která se odešle klientovi s jednou jednou kvalitou služby, QoS=0. Pokud odešlete trvalou zprávu přímo klientovi, standardně se odešle s přesně jednou kvalitou služby, QoS=2. Vzhledem k tomu, že klient nemusí mít mechanismus perzistence, může klient snížit kvalitu služby, kterou přijímá pro zprávy odeslané přímo. Chcete-li snížit kvalitu služby pro zprávy odesílané přímo na klienta, vytvořte odběr tématu DEFAULT . QoS. Určete maximální kvalitu služby, kterou klient může podporovat.

## Windows Linux AIX MQTT identifikace klienta, autorizace a ověření

Služba telemetrie (MQXR) publikuje nebo odebírá témata IBM MQ v zastoupení klientů produktu MQTT pomocí kanálů produktu MQTT . Administrátor produktu IBM MQ konfiguruje identitu kanálu produktu MQTT , která se používá pro autorizaci produktu IBM MQ . Administrátor může definovat společnou identitu pro kanál nebo použít Jméno uživatele nebo ClientIdentifier klienta připojeného k danému kanálu.

Služba telemetrie (MQXR) může ověřit identitu klienta pomocí tokenu Username dodaného klientem nebo pomocí certifikátu klienta. Jméno uživatele je ověřováno pomocí hesla poskytnutého klientem.

Shrnutí: Identifikace klienta je výběrem identity klienta. V závislosti na kontextu je klient identifikován pomocí ClientIdentifier, Username, obecné identity klienta vytvořené administrátorem nebo klientským certifikátem. Identifikátor klienta používaný pro kontrolu pravosti nemusí být stejný jako identifikátor, který se používá pro autorizaci.

Klientské programy produktu MQTT nastavují hodnoty Jméno uživatele a Heslo odesílané na server pomocí kanálu produktu MQTT . Mohou také nastavit vlastnosti TLS, které jsou vyžadovány pro šifrování a ověření připojení. Administrátor rozhodne, zda má být ověřen kanál produktu MQTT a jak ověřit kanál.

Chcete-li autorizovat klienta MQTT pro přístup k objektům produktu IBM MQ , autorizujte klienta ClientIdentifiernebo Username klienta nebo autorizujte společnou identitu klienta. Chcete-li povolit klientovi připojit se k produktu IBM MQ, ověřit identitu Jméno uživatele nebo použít certifikát klienta. Nakonfigurujte službu JAAS tak, abyste ověřili identitu Jméno uživatele a nakonfigurovali TLS pro ověření certifikátu klienta.



Pokud na straně klienta nastavíte `Host`, buď zašifrujte připojení pomocí sítě VPN, nebo nakonfigurujte kanál MQTT tak, aby používal TLS, aby bylo heslo soukromé.

Certifikáty klientů je obtížné spravovat. Z tohoto důvodu, pokud jsou rizika spojená s ověřením hesla přijatelná, ověření hesla se často používá k ověření klientů.

Pokud je k dispozici bezpečný způsob správy a ukládání certifikátu klienta, je možné spolehnout se na ověření certifikátu. Avšak zřídka je možné bezpečně spravovat certifikáty v typech prostředí, ve kterých se používá telemetrie. Místo toho je ověření zařízení používajících certifikáty klientů doplněno ověřením hesel klienta na serveru. Z důvodu další složitosti je použití certifikátů klienta omezeno na vysoce citlivé aplikace. Použití dvou forem ověření se nazývá dvoufaktorové ověření. Musíte znát jeden z faktorů, jako je heslo, a mít druhý takový certifikát, jako je například certifikát.

Ve vysoce citlivé aplikaci, jako je například čip a poziční zařízení, je toto zařízení během výroby zablokováno, aby se zabránilo manipulaci s vnitřním hardwarem a softwarem. Důvěryhodný, časově omezený, klientský certifikát je zkopírován do zařízení. Zařízení je implementováno do umístění, kde má být použito. Další ověřování se provádí pokaždé, když je zařízení používáno, buď pomocí hesla, nebo jiným certifikátem z čipové karty.

Windows

Linux

AIX

## Identita a autorizace klienta produktu MQTT

Použijte ID klienta, `Username` nebo obecnou identitu klienta pro autorizaci pro přístup k objektům produktu IBM MQ.

Administrátor produktu IBM MQ má tři volby pro výběr identity kanálu produktu MQTT. Administrátor provede volbu při definování nebo úpravě kanálu MQTT používaného klientem. Identita se používá k autorizaci přístupu k tématům produktu IBM MQ. Výběr je proveden v následujícím pořadí:

1. ID klienta (viz [USECLNTID](#)).
2. Identita, kterou administrátor poskytuje pro kanál (MCAUSER kanálu). Viz [MCAUSER](#).
3. Není-li použita žádná z předchozích voleb, `Username` předané z klienta MQTT (`Username` je atributem třídy `MqttConnectOptions`. Musí být nastavena dříve, než se klient připojí ke službě. Jeho výchozí hodnota je null).

**Zabraňte problémům:** Identita vybraná tímto procesem se poté odkazuje například na příkaz `DISPLAY CHSTATUS (MQTT)` jako MCAUSER klienta. Uvědomte si, že to nemusí být nutně stejná identita jako MCAUSER kanálu, který je uvedený ve volbě (2).

Pomocí příkazu IBM MQ `setmqaut` vyberte, které objekty a které akce mají být použity pro identitu přidruženou k kanálu produktu MQTT. Například následující kód autorizuje identitu kanálu `MQTTClient`, kterou poskytuje administrátor správce front `QM1`:

```
setmqaut -m QM1 -t q -n SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE -p MQTTClient -all +put
setmqaut -m QM1 -t topic -n SYSTEM.BASE.TOPIC -p MQTTClient -all +pub +sub
```

Windows

Linux

AIX

## Autorizace klientů MQTT pro přístup k objektům

### produktu IBM MQ

Chcete-li autorizovat klienty MQTT k publikování a přihlášení k odběru objektů produktu IBM MQ, postupujte podle následujících kroků. Postup sleduje čtyři alternativní vzory řízení přístupu.

### Než začnete

Klienti produktu MQTT mají autorizaci k přístupu k objektům v produktu IBM MQ tím, že jim bude přiřazena identita při připojení k telemetrickým kanálům. Administrátor produktu IBM MQ konfiguruje kanál telemetrie pomocí produktu IBM MQ Explorer tak, aby poskytl klientovi jeden ze tří typů identity:

1. `ClientIdentifier`
2. `Username`
3. Název, který administrátor přiřadí ke kanálu.

Je-li použit typ Whichever, musí být identita definována jako činitel pomocí instalované autorizační služby IBM MQ jako činitel. Výchozí autorizační služba na Windows nebo Linux se nazývá OAM (Object Authority Manager). Používáte-li OAM, musí být identita definována jako ID uživatele.

Použijte identitu, chcete-li poskytnout klientovi nebo kolekci klientů, oprávnění k publikování nebo odběru témat definovaných v produktu IBM MQ. Pokud se klient MQTT přihlásil k odběru tématu, použijte tuto identitu k udělení oprávnění k přijímání výsledných publikací.

Je těžké spravovat systém s desítkami tisíc klientů MQTT, přičemž každý z nich vyžaduje individuální přístupová oprávnění. Jedním řešením je definovat společné identity a přidružit jednotlivé klienty MQTT k jedné z obecných identit. Definujte tolik obecných identit, kolik jich potřebujete k definování různých kombinací oprávnění. Dalším řešením je napsat svou vlastní autorizační službu, která se může snadněji vypořádat s tisíci uživateli, než je operační systém.

Klienti produktu MQTT můžete kombinovat do společných identit dvěma způsoby pomocí OAM:

1. Definujte více kanálů telemetrie, každý s jiným ID uživatele, které administrátor přiděluje pomocí Průzkumníka IBM MQ. Klienti, kteří se připojují pomocí různých čísel portů TCP/IP, jsou přidruženi k různým kanálům telemetrie a přiřazují se různým identitám.
2. Definujte jeden kanál telemetrie, ale každý klient vyberte volbu *Jméno uživatele* z malé sady ID uživatelů. Administrátor konfiguruje kanál telemetrie tak, aby jako svou identitu vybral klienta *Jméno uživatele*.

V této úloze se identita kanálu telemetrie nazývá *mqttUser*, bez ohledu na to, jak je nastavena. Pokud kolekce klientů používají různé identity, použijte více *mqttUsers*, jeden pro každou kolekci klientů. Protože úloha používá nástroj OAM, každý *mqttUser* musí být ID uživatele.

## Informace o této úloze

V této úloze máte na výběr ze čtyř modelů řízení přístupu, které můžete upravit na specifické požadavky. Vzory se liší v granularitě řízení přístupu.

- [“Bez řízení přístupu” na stránce 314](#)
- [“Hrubé řízení přístupu” na stránce 314](#)
- [“Řízení přístupu s vysokou úrovní granularity” na stránce 315](#)
- [“Detailní řízení přístupu” na stránce 315](#)

Výsledkem těchto modelů je přiřadit *mqttUsers* sady oprávnění k publikování a odběru IBM MQa přijímat publikace od produktu IBM MQ.

### *Bez řízení přístupu*

Klienti MQTT mají administrativní oprávnění IBM MQ a mohou provádět jakékoli akce na libovolném objektu.

## Postup

1. Vytvořte ID uživatele *mqttUser*, který bude fungovat jako identita všech klientů MQTT.
2. Přidejte *mqttUser* do skupiny *mqm*; viz [Přidání uživatele do skupiny na systému Windows](#) nebo [Vytvoření a správa skupin v systému Linux](#)

### *Hrubé řízení přístupu*

Klienti produktu MQTT mají oprávnění k publikování a odběru a k odesílání zpráv klientům MQTT. Nemají oprávnění k provádění jiných akcí nebo k přístupu k jiným objektům.

## Postup

1. Vytvořte ID uživatele *mqttUser*, který bude fungovat jako identita všech klientů MQTT.
2. Autorizovat produkt *mqttUser* k publikování a odběru všech témat a k odesílání publikací klientům MQTT.

```
setmqaut -m qMgr -t topic -n SYSTEM.BASE.TOPIC -p mqttUser -all +pub +sub
setmqaut -m qMgr -t q -n SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE -p mqttUser -all +put
```

### Řízení přístupu s vysokou úrovní granularity

Klienti produktu MQTT jsou rozděleni do různých skupin pro publikování a přihlášení k různým sadám témat a pro odesílání zpráv klientům MQTT .

## Postup

1. Vytvořte více uživatelských jmen, *mqttUsers* a více administrativních témat ve stromu témat publikování/odběru.
2. Autorizovat různé *mqttUsers* pro různá témata.

```
setmqaut -m qMgr -t topic -n topic1 -p mqttUserA -all +pub +sub
setmqaut -m qMgr -t topic -n topic2 -p mqttUserB -all +pub +sub
```

3. Vytvořte skupinu *mqtt* a přidejte všechny *mqttUsers* do skupiny.
4. Autorizovat *mqtt* pro odesílání témat klientům MQTT .

```
setmqaut -m qMgr -t q -n SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE -p mqtt -all +put
```

### Detailní řízení přístupu

Klienti MQTT jsou začleněni do existujícího systému řízení přístupu, který autorizuje skupiny k provádění akcí na objektech.

## Informace o této úloze

ID uživatele je přiřazeno k jedné nebo více skupinám operačního systému v závislosti na oprávněních, která vyžaduje. Pokud jsou aplikace produktu IBM MQ publikující a odebírající se ke stejnému prostoru tématu jako klienti produktu MQTT , použijte tento model. Na skupiny se odkazuje jako na Publish X, Subscribe Y a mqtt

### Publish X

Členové skupin produktu Publish X mohou publikovat do produktu *topicX*.

### Subscribe Y

Členové skupin produktu Subscribe Y se mohou přihlásit k odběru *topicY*.

### mqtt

Členové skupiny *mqtt* mohou odesílat publikace MQTT klientům.

## Postup

1. Vytvořte více skupin, Publish X a Subscribe Y , které jsou přiděleny na více administrativních témat ve stromu témat publikování/odběru.
2. Vytvořte skupinu mqtt.
3. Vytvořte více ID uživatelů, *mqttUsers* a přidejte uživatele do kterékoli ze skupin v závislosti na tom, k čemu mají oprávnění.
4. Autorizujte různé skupiny Publish X a Subscribe X na různá témata a autorizujte skupinu *mqtt* k odesílání zpráv klientům MQTT .

```
setmqaut -m qMgr -t topic -n topic1 -p Publish X -all +pub
setmqaut -m qMgr -t topic -n topic1 -p Subscribe X -all +pub +sub
setmqaut -m qMgr -t q -n SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE -p mqtt -all +put
```

## Ověření klienta MQTT pomocí hesla

Ověřte Jméno uživatele pomocí hesla klienta. Klienta můžete ověřit pomocí jiné identity k totožnosti, která se používá k autorizaci klienta pro publikování a odběr témat.

Služba telemetrie (MQXR) používá službu JAAS k ověření klienta Username. Služba JAAS používá heslo zadané klientem MQTT.

Administrátor produktu IBM MQ se rozhodne, zda ověřit Jméno uživatele, nebo ne ověřit vůbec, konfigurací kanálu MQTT, ke kterému se klient připojuje. Klienti mohou být přiřazeni k různým kanálům a každý kanál lze nakonfigurovat tak, aby ověřoval klienty různými způsoby. Pomocí JAAS můžete nakonfigurovat, které metody musí ověřit klienta a které mohou volitelně autentizovat klienta.

Výběr identity pro ověření nemá vliv na volbu identity pro autorizaci. Možná budete chtít nastavit obecnou identitu pro autorizaci pro administrativní pohodlí, ale autentizovat každého uživatele k použití této identity. Následující postup popisuje kroky k ověření totožnosti jednotlivých uživatelů při používání společné identity:

1. Administrátor produktu IBM MQ nastavuje identitu kanálu produktu MQTT na libovolný název, jako například MQTTClientUser, pomocí Průzkumníka IBM MQ.
2. Administrátor produktu IBM MQ autorizuje produkt MQTTClient k publikování a odběru libovolného tématu:

```
setmqaut -m QM1 -t q -n SYSTEM.MQTT.TRANSMIT.QUEUE -p MQTTClient -all +put
setmqaut -m QM1 -t topic -n SYSTEM.BASE.TOPIC -p MQTTClient -all +pub +sub
```

3. Vývojář klientské aplikace MQTT vytvoří objekt MqttConnectOptions a nastaví Jméno uživatele a Heslo, než se připojí k serveru.
4. Vývojář zabezpečení vytvoří JAAS LoginModule, aby ověřil Jméno uživatele s heslem Heslo a zahrne jej do konfiguračního souboru JAAS.
5. Administrátor produktu IBM MQ konfiguruje kanál produktu MQTT k ověření identity uživatele Username klienta pomocí JAAS.

## Ověření klienta MQTT pomocí TLS

Připojení mezi klientem MQTT a správcem front jsou vždy iniciována klientem MQTT. Klient MQTT je vždy klientem SSL. Ověření klienta serveru a ověření serveru klienta MQTT jsou volitelná.

Tím, že klientovi poskytnete soukromý podepsaný digitální certifikát, můžete ověřit klienta MQTT na serveru WebSphere MQ. Administrátor produktu WebSphere MQ může přinutit klienty MQTT k ověření ve správci front pomocí protokolu TLS. Ověření klienta lze požadovat pouze jako součást vzájemného ověření.

Jako alternativu k používání SSL ověřují některé druhy VPN (Virtual Private Network), jako je IPsec, koncové body připojení TCP/IP. VPN šifruje každý IP paket, který se posílá po síti. Jakmile je navázáno spojení s VPN, vytvořili jste důvěryhodnou síť. Klienty MQTT je možné připojit ke kanálům telemetrie pomocí protokolu TCP/IP v síti VPN.

Ověření klienta pomocí TLS spoléhá na to, že klient má tajný klíč. Tajný klíč je soukromý klíč klienta v případě certifikátu podepsaného držitelem nebo klíč poskytnutý certifikační autoritou. Klíč se používá k podepsání digitálního certifikátu klienta. Každý, kdo má k dispozici odpovídající veřejný klíč, může ověřit digitální certifikát. Certifikáty mohou být důvěryhodné, nebo pokud jsou zřetězeny, jsou trasovány zpět prostřednictvím řetězu certifikátů s důvěryhodným kořenovým certifikátem. Ověření klienta odešle všechny certifikáty v řetězu certifikátů, které poskytuje klient na server. Server kontroluje řetěz certifikátů, dokud nenajde certifikát, kterému důvěřuje. Důvěryhodný certifikát je buď veřejný certifikát generovaný z certifikátu podepsaného držitelem, nebo kořenový certifikát, který je obvykle vydán certifikační autoritou. Jako finální, volitelný, krok lze důvěryhodný certifikát porovnat s "aktivním" seznamem odvolaných certifikátů.

Důvěryhodný certifikát může být vydán certifikační autoritou a je již obsažen v úložišti certifikátů JRE. Může se jednat o certifikát podepsaný držitelem nebo o certifikát, který byl přidán do úložiště klíčů kanálu telemetrie jako důvěryhodný certifikát.

**Poznámka:** Kanál telemetrie má kombinované úložiště klíčů/úložiště údajů o důvěryhodnosti, které drží soukromé klíče jednomu nebo více kanálům telemetrie, a všechny veřejné certifikáty potřebné k ověření klientů. Vzhledem k tomu, že kanál SSL musí mít úložiště klíčů a jedná se o stejný soubor jako úložiště údajů o důvěryhodnosti kanálu, není nikdy na úložiště certifikátů JRE odkazováno. Z toho vyplývá, že pokud ověření klienta vyžaduje kořenový certifikát CA, musíte umístit kořenový certifikát do úložiště klíčů pro kanál i v případě, že je již kořenový certifikát CA v úložišti certifikátů JRE. Na úložiště certifikátů JRE se nikdy neodkazuje.

Přemýšlejte o hrozbách, s nimiž má ověřování klienta bojovat, a rolích, které klient a server hrají při potlačování hrozeb. Ověřování samotného certifikátu klienta není dostatečné k zabránění neoprávněnému přístupu do systému. Pokud má zařízení klienta v držení nějaký jiný uživatel, nemusí zařízení klienta nutně jednat s oprávněním patřícím držiteli certifikátu. Nikdy se proti nechtěným útokům nespolehejte na jedinou obranu. Přejemnějším použijte dvoufaktorovou metodu ověření a doplňte držení certifikátu znalostmi o soukromých informacích. Můžete například použít službu JAAS a ověřit klienta pomocí hesla vydaného serverem.

Primární hrozbou pro certifikát klienta je to, že se dostane do špatných rukou. Certifikát je uchovávan v heslem chráněném úložišti klíčů u klienta. Jak se dostane do úložiště klíčů? Jakým způsobem klient MQTT získá heslo k úložišti klíčů? Jak je bezpečná je ochrana pomocí hesla? Telemetrická zařízení jsou často snadno odnímatelná, a pak mohou být někde v soukromí napadnuta. Musí být hardware zařízení odolný proti neoprávněné manipulaci? Obtíže s rozdělením a ochranou certifikátů na straně klienta jsou známy, označují se jako problém se správou klíčů.

Sekundární hrozbou je, že zařízení může být zneužito pro přístup k serverům nezamýšlenými způsoby. Například když je manipulováno s aplikací MQTT, lze využít slabinu v konfiguraci serveru s použitím identity ověřeného klienta.

Chcete-li ověřit klienta MQTT pomocí protokolu SSL, nakonfigurujte kanál telemetrie a klienta.

### **Související pojmy**

[“Konfigurace kanálu telemetrie pro ověření klienta MQTT pomocí TLS” na stránce 317](#)

Administrátor IBM MQ konfiguruje kanály telemetrie na serveru. Každý kanál je konfigurován tak, aby přijímal připojení TCP/IP na jiném čísle portu. Kanály TLS jsou konfigurovány tak, aby přístup k souborům s klíči byl chráněn přístupovou frází. Je-li kanál TLS definován bez přístupové fráze nebo bez souboru s klíči, kanál připojení TLS neakceptuje.

### **Související úlohy**

[Konfigurace klienta MQTT pro ověření klienta pomocí TLS](#)

## **Windows Linux AIX Konfigurace kanálu telemetrie pro ověření klienta**

### **MQTT pomocí TLS**

Administrátor IBM MQ konfiguruje kanály telemetrie na serveru. Každý kanál je konfigurován tak, aby přijímal připojení TCP/IP na jiném čísle portu. Kanály TLS jsou konfigurovány tak, aby přístup k souborům s klíči byl chráněn přístupovou frází. Je-li kanál TLS definován bez přístupové fráze nebo bez souboru s klíči, kanál připojení TLS neakceptuje.

Nastavte vlastnost `com.ibm.mq.MQTT.ClientAuth` kanálu telemetrie TLS na `REQUIRED`, chcete-li přinutit všechny klienty, kteří se připojují k tomuto kanálu, aby poskytli důkaz o tom, že mají ověřené digitální certifikáty. Certifikáty klientů jsou ověřovány pomocí certifikátů od certifikačních autorit, což vede k důvěryhodnému kořenovému certifikátu. Je-li certifikát klienta podepsán sám sebou nebo je podepsán certifikátem, který pochází z certifikační autority, musí být bezpečně uloženo veřejně podepsané certifikáty klienta nebo certifikační autority na serveru.

Umístěte certifikát klienta s veřejným podpisem nebo certifikát z certifikační autority do úložiště klíčů kanálu telemetrie. Na serveru jsou veřejně podepsané certifikáty uloženy ve stejném souboru s klíči jako soukromě podepsané certifikáty, spíše než v odděleném úložišti údajů o důvěryhodnosti.

Server ověřuje podpis všech klientských certifikátů, které se posílají pomocí všech veřejných certifikátů a šifrovacích sad, které má. Server ověřuje řetěz klíčů. Správce front může být konfigurován tak, aby testoval certifikát na seznamu odvolaných certifikátů (CRL). Vlastnost seznamu názvů odvolání správce front je SSLCRLNL.

Je-li některý z certifikátů, který klient odešle, ověřen certifikátem v úložišti klíčů serveru, je klient autentizován.

Administrátor produktu IBM MQ může nakonfigurovat stejný kanál telemetrie, aby používal službu JAAS ke kontrole klienta `UserName` nebo `ClientIdentifier` klienta s klientem `Password`.

Pro více kanálů telemetrie můžete použít stejné úložiště klíčů.

Ověření alespoň jednoho digitálního certifikátu v úložišti klíčů klienta chráněného heslem na zařízení ověřuje klienta na serveru. Digitální certifikát se používá pouze pro ověření produktem IBM MQ. Nepoužívá se k ověření adresy TCP/IP klienta, nebo k nastavení identity klienta pro autorizaci nebo účtování. Identita klienta přijatého serverem je buď `Jméno uživatele`, nebo `ClientIdentifier` klienta, nebo identitu vytvořenou administrátorem produktu IBM MQ.

Šifrovací sady TLS můžete také použít pro ověření klienta. Plánujete-li používat šifrovací sady SHA-2, viz [“Systémové požadavky pro použití šifrovacích sad SHA-2 s kanály produktu MQTT”](#) na stránce 319.

### **Související pojmy**

[“Konfigurace kanálu telemetrie pro ověření kanálu pomocí TLS”](#) na stránce 319

Administrátor IBM MQ konfiguruje kanály telemetrie na serveru. Každý kanál je konfigurován tak, aby přijímal připojení TCP/IP na jiném čísle portu. Kanály TLS jsou konfigurovány tak, aby přístup k souborům s klíči byl chráněn přístupovou frází. Je-li kanál TLS definován bez přístupové fráze nebo bez souboru s klíči, kanál připojení TLS neakceptuje.

[CipherSpecs a CipherSuites](#)

### **Související odkazy**

[DEFINE CHANNEL \(MQTT\)](#)

[ALTER CHANNEL \(MQTT\)](#)

Windows

Linux

AIX

## **Ověření kanálu telemetrie pomocí TLS**

Připojení mezi klientem MQTT a správcem front jsou vždy iniciována klientem MQTT. Klient MQTT je vždy klientem SSL. Ověření klienta serveru a ověření serveru klienta MQTT jsou volitelná.

Klient se vždy pokusí o ověření serveru, pokud není nakonfigurován pro použití specifikace CipherSpec, která podporuje anonymní připojení. Pokud se ověření nezdaří, připojení není navázáno.

Jako alternativu k používání SSL ověřují některé druhy VPN (Virtual Private Network), jako je IPsec, koncové body připojení TCP/IP. VPN šifruje každý IP paket, který se posílá po síti. Jakmile je navázáno spojení s VPN, vytvořili jste důvěryhodnou síť. Klienty MQTT je možné připojit ke kanálům telemetrie pomocí protokolu TCP/IP v síti VPN.

Ověření serveru pomocí SSL ověřuje server, na který chcete zasílat důvěrné informace. Klient provádí kontroly, které odpovídají certifikátům odeslaným ze serveru, certifikátům umístěným v úložišti údajů o důvěryhodnosti nebo v úložišti JRE `cacerts`.

Úložiště certifikátů JRE je soubor `JKS cacerts`. Nachází se v adresáři JRE `InstallPath\lib\security\`. Je nainstalován s výchozím heslem `changeit`. Můžete buď uložit certifikáty, kterým důvěřujete, do úložiště certifikátů JRE, nebo do úložiště údajů o důvěryhodnosti klienta. Nelze používat obě úložiště. Úložiště údajů o důvěryhodnosti klienta použijte v případě, že chcete zachovat veřejné certifikáty, kterým klient důvěřuje, od certifikátů, které používají jiné aplikace Java. Úložiště certifikátů JRE používejte v případě, že chcete používat společné úložiště certifikátů pro všechny aplikace Java spuštěné v rámci klienta. Rozhodnete-li se použít úložiště certifikátů JRE, zkontrolujte certifikáty, které obsahuje, abyste se ujistili, že jim důvěřujete.

Konfiguraci JSSE můžete upravit zadáním jiného poskytovatele důvěryhodnosti. Poskytovatele důvěryhodnosti můžete upravit tak, aby prováděl různé kontroly certifikátů. V některých prostředích OGSi, která používala klienta MQTT, prostředím poskytuje jiného poskytovatele důvěryhodnosti.

Chcete-li ověřit kanál telemetrie pomocí TLS, nakonfigurujte server a klienta.

## Windows Linux AIX **Konfigurace kanálu telemetrie pro ověření kanálu pomocí TLS**

Administrátor IBM MQ konfiguruje kanály telemetrie na serveru. Každý kanál je konfigurován tak, aby přijímal připojení TCP/IP na jiném čísle portu. Kanály TLS jsou konfigurovány tak, aby přístup k souborům s klíči byl chráněn přístupovou frází. Je-li kanál TLS definován bez přístupové fráze nebo bez souboru s klíči, kanál připojení TLS neakceptuje.

Uložte digitální certifikát serveru, podepsaný svým soukromým klíčem, v úložišti klíčů, které bude kanál telemetrie používat na serveru. Uložte všechny certifikáty ve svém klíčovém řetězci v úložišti klíčů, chcete-li přenést klíč řetězce do klienta. Nakonfigurujte kanál telemetrie pomocí průzkumníka produktu IBM MQ pro použití TLS. Zadejte ji s cestou k úložišti klíčů a přístupové heslo pro přístup k úložišti klíčů. Pokud nenastavíte číslo portu TCP/IP kanálu, číslo portu kanálu telemetrie TLS je standardně nastaveno na hodnotu 8883.

Šifrovací sady TLS můžete také použít pro ověření kanálu. Plánujete-li používat šifrovací sady SHA-2 , viz [“Systémové požadavky pro použití šifrovacích sad SHA-2 s kanály produktu MQTT”](#) na stránce 319.

### **Související pojmy**

[“Konfigurace kanálu telemetrie pro ověření klienta MQTT pomocí TLS”](#) na stránce 317

Administrátor IBM MQ konfiguruje kanály telemetrie na serveru. Každý kanál je konfigurován tak, aby přijímal připojení TCP/IP na jiném čísle portu. Kanály TLS jsou konfigurovány tak, aby přístup k souborům s klíči byl chráněn přístupovou frází. Je-li kanál TLS definován bez přístupové fráze nebo bez souboru s klíči, kanál připojení TLS neakceptuje.

[CipherSpecs a CipherSuites](#)

### **Související odkazy**

[DEFINOVAT KANÁL \(MQTT\)](#)

[ZMĚNIT KANÁL \(MQTT\)](#)

## Windows Linux AIX **Systémové požadavky pro použití šifrovacích sad SHA-2 s kanály produktu MQTT**

Používáte-li verzi produktu Java , která podporuje šifrovací sady SHA-2 , můžete tyto sady použít k zabezpečení kanálů produktu MQTT (telemetrie) a klientských aplikací.

V případě produktu IBM MQ 8.0 , který obsahuje službu telemetrie (MQXR), je minimální verze produktu Java Java 7 z IBM , SR6. Sady šifer SHA-2 jsou standardně podporovány v produktu Java 7 od IBM, SR4 a dále. K zabezpečení kanálů produktu MQTT (telemetrie) můžete proto použít šifrovací sady SHA-2 s kanály telemetrie (MQXR).

Pokud spouštíte klienta produktu MQTT s jiným prostředím JRE, je třeba zajistit, aby podporoval také šifrovací sady SHA-2 .

### **Související pojmy**

[Služba \(MQXR\) telemetrie](#)

[“Konfigurace kanálu telemetrie pro ověření kanálu pomocí TLS”](#) na stránce 319

Administrátor IBM MQ konfiguruje kanály telemetrie na serveru. Každý kanál je konfigurován tak, aby přijímal připojení TCP/IP na jiném čísle portu. Kanály TLS jsou konfigurovány tak, aby přístup k souborům s klíči byl chráněn přístupovou frází. Je-li kanál TLS definován bez přístupové fráze nebo bez souboru s klíči, kanál připojení TLS neakceptuje.

### **Související odkazy**

[DEFINE CHANNEL \(MQTT\)](#)

[ALTER CHANNEL \(MQTT\)](#)

Soukromí publikace MQTT odeslané buď ve směru přes kanály telemetrie jsou zabezpečeny pomocí TLS k šifrování přenosů přes připojení.

Klienti produktu MQTT, kteří se připojují k telemetrickým kanálům, používají TLS k zabezpečení ochrany soukromí publikací přenášných na kanálu pomocí symetrického šifrování klíče. Vzhledem k tomu, že koncové body nejsou ověřeni, nelze samotné šifrování kanálu důvěřovat. Kombinuje zabezpečení ochrany soukromí se serverem nebo vzájemným autentizací.

Jako alternativu k používání SSL ověřují některé druhy VPN (Virtual Private Network), jako je IPsec, koncové body připojení TCP/IP. VPN šifruje každý IP paket, který se posílá po síti. Jakmile je navázáno spojení s VPN, vytvořili jste důvěryhodnou síť. Klienty MQTT je možné připojit ke kanálům telemetrie pomocí protokolu TCP/IP v síti VPN.

Pro typickou konfiguraci, která šifruje kanál a ověřuje server, nahlédněte do [“Ověření kanálu telemetrie pomocí TLS”](#) na stránce 318.

Šifrování TLS připojení bez ověření serveru odkrývá připojení k útokům typu "man-in-the-middle". Ačkoli informace, které vyměňujete, jsou chráněny proti odposlouchávání, nevíte, s kým si ji vyměňujete. Pokud neovládnu síť, vystavujete se někomu, kdo zadrží vaše IP přenosy a maskuje se jako koncový bod.

Můžete vytvořit šifrované připojení TLS bez ověření serveru pomocí výměny klíčů Diffie-Hellman CipherSpec, která podporuje anonymní TLS. Hlavní utajený údaj, sdílený mezi klientem a serverem a používaný k šifrování přenosů TLS, je vytvořen bez výměny certifikátu serveru soukromě podepsaných.

Vzhledem k tomu, že anonymní připojení jsou nezabezpečená, většina implementací TLS není standardně nastavena na použití anonymních CipherSpecs. Pokud je požadavek klienta pro připojení TLS akceptován kanálem telemetrie, kanál musí mít úložiště klíčů chráněné heslem. Ve výchozím nastavení, protože implementace TLS nevyužívají anonymní položku CipherSpecs, musí úložiště klíčů obsahovat soukromě podepsaný certifikát, který může klient ověřit.

Pokud použijete anonymní CipherSpecs, úložiště klíčů serveru musí existovat, ale nemusí obsahovat žádné soukromě podepsané certifikáty.

Jiným způsobem, jak navázat šifrované spojení, je nahradit poskytovatele důvěryhodnosti na klientovi vlastním implementací. Váš poskytovatel důvěryhodnosti by neověřil certifikát serveru, ale připojení by bylo šifrováno.



**Upozornění:** Při použití TLS v produktu MQTT můžete použít velké zprávy, ale může to mít vliv na výkon, když se to dělá. Produkt MQTT je optimalizován pro zpracování malých zpráv (obvykle mezi 1KB a 1MB ve velikosti).

### telemetrie

Nakonfigurujte protokol TLS k ověření kanálu telemetrie a klienta produktu MQTT Java a zašifrujte přenos zpráv mezi nimi. MQTT Klienti produktu Java používají k připojení kanálů telemetrie pomocí TLS produkt Java Secure Socket Extension (JSSE). Jako alternativu k používání SSL ověřují některé druhy VPN (Virtual Private Network), jako je IPsec, koncové body připojení TCP/IP. VPN šifruje každý IP paket, který se posílá po síti. Jakmile je navázáno spojení s VPN, vytvořili jste důvěryhodnou síť. Klienty MQTT je možné připojit ke kanálům telemetrie pomocí protokolu TCP/IP v síti VPN.

Můžete nakonfigurovat připojení mezi klientem produktu Java MQTT a telemetrickým kanálem pro použití protokolu TLS prostřednictvím protokolu TCP/IP. Co je zabezpečeno, závisí na tom, jak nakonfigurovat TLS pro použití JSSE. Počínaje nejbezpečnějšími konfiguracema můžete nakonfigurovat tři různé úrovně zabezpečení:

1. Povolte připojení pouze důvěryhodným klientům MQTT. Připojte klienta produktu MQTT pouze k důvěryhodnému kanálu telemetrie. Šifrování zpráv mezi klientem a správcem front; viz [“Ověření klienta MQTT pomocí TLS”](#) na stránce 316



2. Připojte klienta produktu MQTT pouze k důvěryhodnému kanálu telemetrie. Šifrování zpráv mezi klientem a správcem front; viz [“Ověření kanálu telemetrie pomocí TLS”](#) na stránce 318.
3. Šifrování zpráv mezi klientem a správcem front; viz [“Soukromí zveřejňování kanálů telemetrie”](#) na stránce 320.

## Konfigurační parametry JSSE

Upravte parametry JSSE, abyste změnili způsob, jakým je nakonfigurováno připojení TLS. Konfigurační parametry JSSE jsou uspořádány do tří sad:

1. [Kanál MQ Telemetry](#)
2. [KlientMQTT Java](#)
3. [JRE](#)

Konfigurujte parametry kanálu telemetrie pomocí Průzkumníka IBM MQ . Nastavte parametry klienta MQTT Java v atributu `MqttConnectionOptions.SSLProperties` . Upravte parametry zabezpečení prostředí JRE úpravou souborů v adresáři zabezpečení prostředí JRE jak na klientu, tak na serveru.

### MQ Telemetry kanál

Nastavte všechny parametry TLS kanálu telemetrie pomocí Průzkumníka IBM MQ .

#### ChannelName

`ChannelName` je povinný parametr u všech kanálů.

Název kanálu identifikuje kanál přidružený k určitému číslu portu. Kanály názvů, které vám pomohou spravovat sady klientů produktu MQTT .

#### PortNumber

`PortNumber` je volitelný parametr na všech kanálech. Výchozí hodnota je 1883 pro kanály TCP a 8883 pro kanály TLS.

Číslo portu TCP/IP přidružené k tomuto kanálu. Klienti MQTT jsou připojeni k kanálu zadáním portu definovaného pro kanál. Má-li kanál vlastnosti TLS, musí se klient připojit pomocí protokolu TLS, například:

```
MQTTClient mqttClient = new MqttClient( "ssl://www.example.org:8884", "clientId1");
mqttClient.connect();
```

#### KeyFile

Parametr `KeyFileName` je povinný parametr pro kanály TLS. Musí být vynechán pro kanály TCP.

`KeyFileName` je cesta k úložišti klíčů Java obsahujícímu digitální certifikáty, které poskytnete. Použijte JKS, JCEKS nebo PKCS12 jako typ úložiště klíčů na serveru.

Identifikujte typ úložiště klíčů pomocí jednoho z následujících přípon souborů:

- .jks
- .jceks
- .p12
- .pkcs12

Předpokládá se, že úložiště klíčů JKS je úložištěm klíčů s jinou příponou souboru.

Na serveru můžete kombinovat jeden typ úložiště klíčů s jinými typy úložiště klíčů na straně klienta.

Uložte soukromý certifikát serveru do úložiště klíčů. Certifikát je znám jako certifikát serveru. Certifikát může být podepsán sám sebou nebo může být součástí řetězu certifikátů, který je podepsán podpisovým orgánem.

Používáte-li řetěz certifikátů, umístěte přidružené certifikáty do úložiště klíčů serveru.

Certifikát serveru a všechny certifikáty ve svém řetězu certifikátů jsou odeslány klientům za účelem ověření identity serveru.

Pokud jste nastavili `ClientAuth` na `Required`, úložiště klíčů musí obsahovat všechny certifikáty nezbytné k ověření klienta. Klient odešle certifikát podepsaný svým držitelem nebo řetěz certifikátů a klient je autentizován prvním ověřením tohoto materiálu proti certifikátu v úložišti klíčů. Pomocí řetězu certifikátů může jeden certifikát ověřit mnoho klientů, i když je vydáván s různými klientskými certifikáty.

### **PassPhrase**

`PassPhrase` je povinný parametr pro kanály TLS. Musí být vynechán pro kanály TCP.

Přístupová fráze se používá k ochraně úložiště klíčů.

### **ClientAuth**

Parametr `ClientAuth` je volitelným parametrem TLS. Výchozí hodnota je bez ověření klienta. Musí být vynechán pro kanály TCP.

Nastavte volbu `ClientAuth`, pokud chcete, aby služba telemetrie (MQXR) ověřila klienta, před tím, než povolíte klientovi připojení k telemetrickým kanálům.

Nastavíte-li volbu `ClientAuth`, musí se klient připojit k serveru pomocí protokolu TLS a ověřit server. V odpovědi na nastavení `ClientAuth` odešle klient svůj digitální certifikát na server a všechny ostatní certifikáty ve svém úložišti klíčů. Jeho digitální certifikát je známý jako certifikát klienta. Tyto certifikáty jsou ověřovány proti certifikátům uchovávaným v úložišti klíčů kanálu a v úložišti prostředí JRE `cacerts`.

### **CipherSuite**

Hodnota `CipherSuite` je volitelným parametrem TLS. Výchozí nastavení je vyzkoušet všechny povolené specifikace `CipherSpecs`. Musí být vynechán pro kanály TCP.

Chcete-li použít konkrétní `CipherSpec`, nastavte parametr `CipherSuite` na název `CipherSpec`, který se musí použít k vytvoření připojení TLS.

Služba telemetrie a klient MQTT vyjednáva obecnou specifikaci `CipherSpec` ze všech specifikací `CipherSpecs`, které jsou povoleny na každém konci. Je-li na obou koncích připojení zadána specifická hodnota `CipherSpec`, musí se shodovat s položkou `CipherSpec` na druhém konci.

Nainstalujte další šifry přidáním dalších poskytovatelů do JSSE.

### **Federální standardy zpracování informací (FIPS)**

Standard FIPS je volitelné nastavení. Ve výchozím nastavení není nastavena.

Buď na panelu vlastností správce front, nebo pomocí obslužného programu `runmqsc` nastavte `SSLFIPS`. Volba `SSLFIPS` určuje, zda mají být použity pouze algoritmy s certifikací FIPS.

### **Seznam názvů revokace**

Seznam názvů revoze je volitelné nastavení. Ve výchozím nastavení není nastavena.

Buď na panelu vlastností správce front, nebo pomocí obslužného programu `runmqsc` nastavte `SSLCRLNL`. `SSLCRLNL` uvádí seznam názvů objektů ověřovacích informací, které se používají k poskytnutí umístění odvolaných certifikátů.

Nejsou použity žádné další parametry správce front, které nastavují vlastnosti TLS.

### **Klient produktu MQTT Java**

Nastavte vlastnosti TLS pro klienta Java v `MqttConnectionOptions.SSLProperties`; například:

```
java.util.Properties sslClientProperties = new Properties();
sslClientProperties.setProperty("com.ibm.ssl.keyStoreType", "JKS");
com.ibm.micro.client.mqttv3.MqttConnectOptions conOptions = new MqttConnectOptions();
conOptions.setSSLProperties(sslClientProperties);
```

Názvy a hodnoty specifických vlastností jsou popsány ve třídě `MqttConnectOptions`. Odkazy na dokumentaci rozhraní API klienta pro knihovny klienta MQTT viz [Referenční příručka programování klienta MQTT](#).

## Protokol

Protokol je volitelný.

Protokol je vybrán při vyjednávání s telemetrickým serverem. Požadujete-li určitý protokol, můžete jej vybrat. Pokud telemetrický server nepodporuje protokol, připojení selže.

## ContextProvider

`ContextProvider` je volitelný.

## KeyStore

`KeyStore` je volitelné. Nakonfigurujte ji, pokud je na serveru nastaveno `ClientAuth`, aby se vynutila autentizace klienta.

Umístěte digitální certifikát klienta, podepsaný pomocí svého soukromého klíče do úložiště klíčů. Zadejte cestu k úložišti klíčů a heslo. Typ a poskytovatel jsou volitelné. JKS je výchozí typ a IBMJCE je výchozí poskytovatel.

Určete jiného poskytovatele úložiště klíčů, který bude odkazovat na třídu, která přidává nového poskytovatele úložiště klíčů. Chcete-li vytvořit instanci produktu `KeyManagerFactory`, nastavte název algoritmu používaného poskytovatelem úložiště klíčů tak, že nastavíte název správce klíčů.

## TrustStore

Parametr `TrustStore` je volitelný. Všechny certifikáty, které důvěřujete, můžete umístit do úložiště JRE `cacerts`.

Konfigurujte úložiště údajů o důvěryhodnosti, chcete-li mít pro klienta jiné úložiště údajů o důvěryhodnosti. Úložiště údajů o důvěryhodnosti byste neměli konfigurovat, pokud server používá certifikát vydaný dobře známou CA, která již má svůj kořenový certifikát uložený v produktu `cacerts`.

Přidejte veřejně podepsaný certifikát serveru nebo kořenového certifikátu do úložiště údajů o důvěryhodnosti a uveďte cestu k úložišti údajů o důvěryhodnosti a heslo. JKS je výchozí typ a IBMJCE je výchozí poskytovatel.

Uveďte jiného poskytovatele úložiště údajů o důvěryhodnosti, který bude odkazovat na třídu, která přidává nového poskytovatele úložiště údajů o důvěryhodnosti. Předějte název algoritmu používaného poskytovatelem úložiště údajů o důvěryhodnosti pro vytvoření instance správce `TrustManagerFactory` nastavením názvu správce důvěryhodnosti.

## JRE

Další aspekty zabezpečení produktu Java, které ovlivňují chování TLS na straně klienta i serveru, jsou nakonfigurovány v prostředí JRE. Konfigurační soubory na Windows jsou v `Java Installation Directory\jre\lib\security`. Pokud používáte prostředí JRE dodané s produktem IBM MQ, cesta je uvedena v následující tabulce:

Platforma	Cesta k souboru
Windows	<code>WMQ Installation Directory\java\jre\lib\security</code>
UNIX and Linux platformy	<code>WMQ Installation Directory/java/jre64/jre/lib/security</code>

## Dobře známá certifikační autority

Soubor `cacerts` obsahuje kořenové certifikáty známých certifikačních autorit. `cacerts` se standardně použije, pokud nevedete úložiště údajů o důvěryhodnosti. Pokud používáte úložiště `cacerts` nebo neposkytujete úložiště údajů o důvěryhodnosti, musíte přezkoumat a upravit seznam podepisujících subjektů v produktu `cacerts` tak, aby splňoval vaše požadavky na zabezpečení.

Produkt `cacerts` můžete otevřít pomocí příkazu `IBM MQ strmqikm`, který spustí obslužný program správy klíčů produktu `IBM`. Otevřete soubor `cacerts` jako soubor `JKS` s použitím hesla `changeit`. Upravte heslo tak, aby byl soubor zabezpečen.

## Konfigurace tříd zabezpečení

Použijte soubor `java.security` k registraci dalších poskytovatelů zabezpečení a dalších výchozích vlastností zabezpečení.

## Oprávnění

Použijte soubor `java.policy` k úpravě oprávnění udělených prostředkům. `javaws.policy` uděluje oprávnění pro `javaws.jar`

## Odolnost šifrování

Některá prostředí `JRE` se dodávají se sníženým šifrováním odolnosti. Pokud nemůžete importovat klíče do úložišť klíčů, může být příčinou snížení odolnosti šifrování. Buď zkuste spustit příkaz **ikeman** pomocí příkazu **strmqikm**, nebo stáhněte silné, ale omezené soubory jurisdikcí z [IBM Developer Kit, Security information](#).

**Důležité:** Vaše země původu by mohla mít omezení týkající se dovozu, držení, užívání nebo přeexportování do jiné země, šifrovacího softwaru. Před stažením nebo používáním neomezených souborů zásad je třeba zkontrolovat zákony vaší země. Zkontrolujte jeho předpisy a zásady týkající se dovozu, držení, užívání a zpětného exportu šifrovacího softwaru za účelem zjištění, zda je tento šifrovací software povolen.

## Upravte poskytovatele důvěryhodnosti tak, aby se klient mohl připojit k libovolnému serveru.

Následující příklad ilustruje, jak přidat poskytovatele důvěry a odkázat se na něj z kódu klienta `MQTT`. Tento příklad nezajišťuje žádné ověření klienta nebo serveru. Výsledné připojení `TLS` je šifrováno, aniž bylo ověřováno.

Úsek kódu v produktu Obrázek 22 na stránce 324 nastavuje poskytovatele důvěry `AcceptAllProviders` a správce důvěry pro klienta `MQTT`.

```
java.security.Security.addProvider(new AcceptAllProvider());
java.util.Properties sslClientProperties = new Properties();
sslClientProperties.setProperty("com.ibm.ssl.trustManager", "TrustAllCertificates");
sslClientProperties.setProperty("com.ibm.ssl.trustStoreProvider", "AcceptAllProvider");
conOptions.setSSLProperties(sslClientProperties);
```

### Obrázek 22. MQTT Úsek kódu klienta

```
package com.ibm.mq.id;
public class AcceptAllProvider extends java.security.Provider {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public AcceptAllProvider() {
super("AcceptAllProvider", 1.0, "Trust all X509 certificates");
put("TrustManagerFactory.TrustAllCertificates",
AcceptAllTrustManagerFactory.class.getName());
}
}
```

### Obrázek 23. AcceptAllProvider.java

```

protected static class AcceptAllTrustManagerFactory extends
javax.net.ssl.TrustManagerFactorySpi {
public AcceptAllTrustManagerFactory() {}
protected void engineInit(java.security.KeyStore keystore) {}
protected void engineInit(
javax.net.ssl.ManagerFactoryParameters parameters) {}
protected javax.net.ssl.TrustManager[] engineGetTrustManagers() {
return new javax.net.ssl.TrustManager[] { new AcceptAllX509TrustManager() };
}
}

```

Obrázek 24. *AcceptAllTrustManagerFactory.java*

```

protected static class AcceptAllX509TrustManager implements
javax.net.ssl.X509TrustManager {
public void checkClientTrusted(
java.security.cert.X509Certificate[] certificateChain,
String authType) throws java.security.cert.CertificateException {
report("Client authtype=" + authType);
for (java.security.cert.X509Certificate certificate : certificateChain) {
report("Accepting:" + certificate);
}
}
public void checkServerTrusted(
java.security.cert.X509Certificate[] certificateChain,
String authType) throws java.security.cert.CertificateException {
report("Server authtype=" + authType);
for (java.security.cert.X509Certificate certificate : certificateChain) {
report("Accepting:" + certificate);
}
}
public java.security.cert.X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
return new java.security.cert.X509Certificate[0];
}
private static void report(String string) {
System.out.println(string);
}
}
}

```

Obrázek 25. *AcceptAllX509TrustManager.java*

Windows

Linux

AIX

## Konfigurace kanálu JAAS kanálu telemetrie

Nakonfigurujte službu JAAS tak, aby ověřoval identitu Jméno uživatele odeslané klientem.

Administrátor produktu IBM MQ konfiguruje, které kanály produktu MQTT vyžadují ověření klienta pomocí služby JAAS. Určete název konfigurace JAAS pro každý kanál, který má provést ověření JAAS. Kanály mohou používat stejnou konfiguraci JAAS nebo mohou používat různé konfigurace služby JAAS. Konfigurace jsou definovány v produktu *WMQData directory\qmgrs\qMgrName\mqxr\jaas.config*.

Soubor *jaas.config* je uspořádán podle názvu konfigurace JAAS. Pod každým názvem konfigurace je uveden seznam konfigurací přihlášení, viz [“Ukázkový soubor jaas.config”](#) na stránce 326.

JAAS poskytuje čtyři standardní přihlašovací moduly. Standardní přihlašovací moduly NT a UNIX mají omezenou hodnotu.

### Modul JndiLogin

Ověřuje se proti adresářové službě konfigurované pod rozhraním JNDI (Java Naming and Directory Interface).

### Krb5LoginModule

Ověřuje použití protokolů Kerberos.

### NTLoginModule

Provádí ověření pomocí informací o zabezpečení NT pro aktuálního uživatele.

### Modul UnixLogin

Ověřuje použití informací o zabezpečení produktu UNIX pro aktuálního uživatele.

Problém s používáním produktu NTLoginModule nebo UnixLoginModule je, že služba telemetrie (MQXR) je spuštěna s identitou mqm, nikoli s identitou kanálu produktu MQTT. mqm je identita předávaná produktu NTLoginModule nebo UnixLoginModule pro ověřování, nikoli identita klienta.

Chcete-li tento problém odstranit, napište svůj vlastní přihlašovací modul nebo použijte jiné standardní přihlašovací moduly. Ukázka JAASLoginModule.java se dodává spolu s MQ Telemetry. Jedná se o implementaci rozhraní produktu javax.security.auth.spi.LoginModule. Použijte jej k vytvoření vlastní metody ověření.

Všechny nové třídy LoginModule, které zadáte, musí být na cestě ke třídě služby telemetrie (MQXR). Neumisťujte své třídy do adresářů IBM MQ, které jsou v cestě ke třídě. Vytvořte své vlastní adresáře a definujte celou cestu ke třídám pro službu telemetrie (MQXR).

Cestu ke třídě používanou službou telemetrie (MQXR) můžete rozšířit nastavením cesty ke třídám v souboru service.env. CLASSPATH musí být velkými písmeny, a příkaz cesty ke třídě může obsahovat pouze literály. Proměnné v proměnné CLASSPATH nelze použít; například CLASSPATH=%CLASSPATH% je chybná. Služba telemetrie (MQXR) nastavuje vlastní cestu ke třídám. Hodnota CLASSPATH definovaná v produktu service.env je přidána k ní.

Služba telemetrie (MQXR) poskytuje dvě zpětná volání, která vrací hodnoty Jméno uživatele a Heslo pro klienta připojeného k kanálu produktu MQTT. Hodnoty Jméno uživatele a Heslo jsou nastaveny v objektu MqttConnectOptions. Příklad přístupu k Username a Password najdete v tématu [“Ukázková metoda JAASLoginModule.Login\(\)”](#) na stránce 326.

### Ukázkový soubor jaas.config

Příklad konfiguračního souboru JAAS s jednou pojmenovanou konfigurací, MQXRConfig

```
MQXRConfig {
samples.JAASLoginModule required debug=true;
//com.ibm.security.auth.module.NTLoginModule required;
//com.ibm.security.auth.module.Krb5LoginModule required
//    principal=principal@your_realm
//    useDefaultCcache=TRUE
//    renewTGT=true;
//com.sun.security.auth.module.NTLoginModule required;
//com.sun.security.auth.module.UnixLoginModule required;
//com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
//    useTicketCache="true"
//    ticketCache="${user.home}/${}tickets";
};
```

### Ukázková metoda JAASLoginModule.Login()

Příklad modulu přihlášení JAAS kódovaného tak, aby přijímal hodnoty Jméno uživatele a Heslo poskytnuté klientem MQTT.

```
public boolean login()
throws javax.security.auth.login.LoginException {
    javax.security.auth.callback.Callback[] callbacks =
    new javax.security.auth.callback.Callback[2];
    callbacks[0] = new javax.security.auth.callback.NameCallback("NameCallback");
    callbacks[1] = new javax.security.auth.callback.PasswordCallback(
    "PasswordCallback", false);
    try {
        callbackHandler.handle(callbacks);
        String username = ((javax.security.auth.callback.NameCallback) callbacks[0])
        .getName();
        char[] password = ((javax.security.auth.callback.PasswordCallback) callbacks[1])
        .getPassword();
        // Accept everything.
        if (true) {
            loggedIn = true;
        } else
        {
            throw new javax.security.auth.login.FailedLoginException("Login failed");
        }
        principal= new JAASPrincipal(username);
    }
```

```

} catch (java.io.IOException exception) {
throw new javax.security.auth.login.LoginException(exception.toString());
} catch (javax.security.auth.callback.UnsupportedCallbackException exception) {
throw new javax.security.auth.login.LoginException(exception.toString());
}

return loggedIn;
}

```

### Související úlohy

Vyřešení problému: přihlašovací modul JAAS , který není volán službou telemetrie

### Související odkazy

[Třída MQXR AuthCallback](#)

## Správa serveru IBM MQ Light

Produkt MQ Light můžete spravovat pomocí produktu IBM MQ Explorer nebo z příkazového řádku. Pomocí Průzkumníka můžete konfigurovat kanály a monitorovat klienty MQ Light , kteří jsou připojeni k produktu IBM MQ. Konfigurace zabezpečení produktu MQ Light pomocí TLS a JAAS.

### Než začnete

Informace o instalaci AMQP na vaší platformě najdete v tématu [Výběr, co se má instalovat](#). Nainstalujte komponentu služby AMQP pomocí aktualizace výrobce produktu IBM MQ V8.0.0.4 , nikoli balíku V8.0.0.4 Fix Pack. Komponentu AMQP nelze nainstalovat na verzi správce front starší než V8.0.0.4.

### Administrace pomocí produktu IBM MQ Explorer

Prostřednictvím Průzkumníka lze konfigurovat kanály AMQP a monitorovat klienty produktu MQ Light , kteří jsou připojeni k produktu IBM MQ. Zabezpečení produktu MQ Light můžete nakonfigurovat pomocí TLS a JAAS.

### Administrace pomocí příkazového řádku

Produkt MQ Light můžete spravovat na příkazovém řádku [pomocí příkazů MQSC](#).

## Zobrazení objektů IBM MQ v použití klienty produktu MQ Light

Můžete si prohlédnout různé prostředky produktu IBM MQ , které používají klienti produktu MQ Light , například připojení a odběry.

### Připojení

Je-li spuštěna služba AMQP, vytvoří se nové připojení Hconns a připojí se ke správci front. Tento fond HConnes se používá, když klienti MQ Light publikují zprávy. Hcons lze zobrazit pomocí příkazu **DISPLAY CONN** . Příklad:

```
DISPLAY CONN(*) TYPE(CONN) WHERE (APPLDESC LK 'WebSphere MQ Advanced Message Queuing Protocol*')
```

Tento příkaz také zobrazuje všechny klienty Hconn specifické pro klienta. Atributy Hconn, které mají prázdný atribut ID klienta, jsou Hconns použité ve fondu

Když se klient MQ Light připojí ke kanálu AMQP, připojí se nový Hconn ke správci front. Tento parametr Hconn se používá k asynchronnímu příjmu zpráv pro odběry, které vytvořil klient produktu MQ Light . Hconn používaný konkrétním klientem MQ Light lze zobrazit pomocí příkazu **DISPLAY CONN** . Příklad:

```
DISPLAY CONN(*) TYPE(CONN) WHERE (CLIENTID EQ 'recv_abcd1234')
```

## Odběry vytvořené klienty

Když se klient MQ Light přihlásí k odběru tématu, vytvoří se nový odběr IBM MQ . Název odběru obsahuje následující informace:

- Název klienta. Pokud se klient připojil ke sdílenému odběru, použije se název sdílení.
- Vzor tématu, k jehož odběru je klient přihlášen.
- Předpona. Předpona je `private` , pokud klient vytvořil nesdílený odběr, nebo `share` , pokud se klient připojil ke sdílenému odběru

Chcete-li zobrazit odběry používané konkrétním klientem produktu MQ Light , spusťte příkaz **DISPLAY SUB** a filtrujte na předponu `private` :

```
DISPLAY SUB(':private:*')
```

Chcete-li zobrazit sdílené odběry, které používá více klientů, spusťte příkaz **DISPLAY SUB** a filtrujte podle předpony `share` :

```
DISPLAY SUB(':share:*')
```

Vzhledem k tomu, že sdílené odběry mohou být použity více klienty produktu MQ Light , můžete chtít zobrazit klienty, kteří v současné době spotřebovávají zprávy ze sdíleného odběru. Můžete to provést tak, že vypíšete seznam Hconn, které mají momentálně otevřený popisovač ve frontě odběru. Chcete-li zobrazit klienty aktuálně používající sdílení, proveďte následující kroky:

1. Vyhledejte název fronty, který sdílený odběr používá jako cíl. Příklad:

```
DISPLAY SUB(':private:recv_e298452:public') DEST
5 : DISPLAY SUB(':private:recv_e298452:public') DEST
AMQ8096: WebSphere MQ subscription inquired.
SUBID(414D5120514D312020202020202020707E0A565C2D0020)
SUB(:private:recv_e298452:public)
DEST(SYSTEM.MANAGED.DURABLE.560A7E7020002D5B)
```

2. Spuštěním příkazu **DISPLAY CONN** najdete úchyty otevřené v této frontě:

```
DISPLAY CONN(*) TYPE(HANDLE) WHERE (OBJNAME
EQ SYSTEM.MANAGED.DURABLE.560A7E7020002D5B)
21 : DISPLAY CONN(*) TYPE(HANDLE) WHERE(OBJNAME EQ
SYSTEM.MANAGED.DURABLE.560A7E7020002D5B)

AMQ8276: Display Connection details.
CONN(707E0A56642B0020)
EXTCONN(414D5143514D31202020202020202020)
TYPE(HANDLE)

OBJNAME(SYSTEM.BASE.TOPIC)          OBJTYPE(TOPIC)

OBJNAME(SYSTEM.MANAGED.DURABLE.560A7E7020002961)
OBJTYPE(Queue)
```

3. Pro každý z manipulátorů si zobrazte ID klienta produktu MQ Light , které má otevřený popisovač:

```
DISPLAY CONN(707E0A56642B0020) CLIENTID
23 : DISPLAY CONN(707E0A56642B0020) CLIENTID

AMQ8276: Display Connection details.
CONN(707E0A56642B0020)
EXTCONN(414D5143514D31202020202020202020)
TYPE(CONN)
CLIENTID(recv_8f02c9d)
DISPLAY CONN(707E0A565F290020) CLIENTID
24 : DISPLAY CONN(707E0A565F290020) CLIENTID
AMQ8276: Display Connection details.
CONN(707E0A565F290020)
EXTCONN(414D5143514D31202020202020202020)
```



## MQ Light identifikace klienta, autorizace a ověření

Podobně jako u jiných klientských aplikací produktu IBM MQ lze připojení AMQP zabezpečit mnoha způsoby.

K zabezpečení připojení AMQP k produktu IBM MQ můžete použít následující funkce zabezpečení:

- [Záznamy ověření kanálu](#)
- [Ověření připojení](#)
- Konfigurace uživatele MCA kanálu
- Definice oprávnění IBM MQ
- [Připojitelnost TLS](#)

Z pohledu zabezpečení se vytváření připojení skládá z následujících dvou kroků:

- Rozhodování o tom, zda by mělo připojení pokračovat
- Rozhodování o tom, jakou identitu produktu IBM MQ předpokládá aplikace pro pozdější kontroly oprávnění

Následující informace popisují různé konfigurace produktu IBM MQ a kroky, které se provedou při pokusu klienta AMQP o vytvoření připojení. Ne všechny konfigurace produktu IBM MQ používají všechny popsané kroky. Některé konfigurace například nepoužívají TLS pro připojení uvnitř firewallu společnosti a některé konfigurace používají TLS, ale nepoužívají certifikáty klienta pro autentizaci. Mnoho prostředí nepoužívá vlastní nebo vlastní moduly JAAS .

### Zavedení připojení

Následující kroky popisují, co se stane, když je připojení ustanoveno klientem AMQP. Kroky určují, zda bude připojení pokračovat a která identita produktu IBM MQ předpokládá, že aplikace bude kontrolovat oprávnění:

1. Pokud klient otevře připojení TLS k produktu IBM MQ a poskytuje certifikát, pokusí se správce front o ověření certifikátu klienta.
2. Pokud klient poskytuje pověření pro jméno uživatele a heslo, je správcem front přijat rámec AMQP SASL a je zkontrolována konfigurace CONNAUTH produktu MQ .
3. Jsou kontrolována pravidla ověření kanálu produktu MQ (například, zda je adresa IP a rozlišující název certifikátu TLS platné)
4. Je aktivován příkaz MCAUSER kanálu MCAUSER, pokud není v opačném případě stanoveno jinak.
5. Pokud byl modul JAAS nakonfigurován, je vyvolán
6. Kontrola oprávnění MQ CONNECT byla použita pro výsledné ID uživatele produktu MQ .
7. Spojení navázáno s předpokládanou identitou IBM MQ .

### Publikování zpráv

Následující kroky popisují, co se stane, když je zpráva publikována klientem AMQP. Kroky určují, zda bude připojení pokračovat a která identita produktu IBM MQ předpokládá, že aplikace bude kontrolovat oprávnění:

1. Do správce front dorazí připojený rámec propojení AMQP. Pro identitu uživatele produktu MQ vytvořeného během připojení je zkontrolováno oprávnění pro publikování produktu IBM MQ pro určený řetězec tématu.
2. Zpráva se publikuje na zadaný řetězec tématu.

## Přihlášení k odběru vzorku tématu

Následující kroky popisují, co se stane, když se klient AMQP přihlásí k odběru vzoru tématu. Kroky určují, zda bude připojení pokračovat a která identita produktu IBM MQ předpokládá, že aplikace bude kontrolovat oprávnění:

1. Do správce front dorazí připojený rámec propojení AMQP. Pro identitu uživatele produktu MQ vytvořené během připojení je zkontrolováno oprávnění k odběru pro určený vzorek tématu produktu IBM MQ .
2. Je vytvořen odběr.

## Identita a autorizace klienta produktu MQ Light

Pro autorizaci pro přístup k objektům IBM MQ použijte ID klienta produktu MQ Light , jméno uživatele produktu MQ Light nebo obecnou identitu klienta definovanou v kanálu nebo v pravidle ověřování kanálu.

Administrátor provede výběr při definování nebo úpravě kanálu AMQP konfigurací nastavení CONNAUTH správce front nebo definováním pravidel ověřování kanálu. Identita se používá k autorizaci přístupu k tématům produktu IBM MQ . Tato volba je založena na následujících:

1. Atribut USECLNTID kanálu.
2. Atribut ADOPTCTX pro pravidlo CONNAUTH správce front.
3. Atribut MCAUSER definovaný na kanálu.
4. Atribut USERSRC odpovídajícího pravidla ověření kanálu.

**Zabraňte problémům:** Identita vybraná tímto procesem se poté odkazuje například na příkaz DISPLAY CHSTATUS (AMQP) jako MCAUSER klienta. Uvědomte si, že to nemusí být nutně stejná identita jako MCAUSER kanálu, který je uvedený ve volbě (2).

Pomocí příkazu IBM MQ **setmqaut** vyberte, které objekty a které akce mají být autorizovány k použití identitou přidruženou ke kanálu AMQP. Například následující příkazy autorizují identitu kanálu AMQPClient, kterou poskytuje administrátor správce front QM1:

```
setmqaut -m QM1 -t topic -n SYSTEM.BASE.TOPIC -p AMQPClient -all +pub +sub
```

a

```
setmqaut -m QM1 -t qmgr -p AMQPClient -all +connect
```

## Ověření klienta MQ Light pomocí hesla

Autentizujte jméno uživatele produktu MQ Light pomocí hesla klienta. Klienta můžete ověřit pomocí jiné identity z identity použité k autorizaci klienta pro publikování a přihlášení k odběru témat.

Služba AMQP může použít službu MQ CONNAUTH nebo JAAS k ověření jména uživatele klienta. Je-li jedna z těchto konfigurací nakonfigurována, je heslo poskytnuté klientem ověřeno konfigurací CONNAUTH produktu MQ nebo modulem JAAS .

Následující procedura nastiňuje příklad kroků k ověření totožnosti jednotlivých uživatelů vůči místním uživatelům a heslům lokálního operačního systému a pokud je to úspěšné, přijmout společnou identitu AMQPUser:

1. Administrátor produktu IBM MQ nastaví identitu MCAUSER kanálu AMQP na libovolný název, jako např. produkt AMQPUser, pomocí Průzkumníka IBM MQ .
2. Administrátor produktu IBM MQ autorizuje produkt AMQPUser k publikování a odběru libovolného tématu:

```
setmqaut -m QM1 -t topic -n SYSTEM.BASE.TOPIC -p AMQPUser -all +pub +sub +connect
```

3. Administrátor produktu IBM MQ nakonfiguruje pravidlo IDPWOS CONNAUTH pro kontrolu jména uživatele a hesla prezentovaného klientem. Pravidlo CONNAUTH by mělo nastavit CHCKCLNT (REQUIRED) a ADOPTCTX (NO).

**Poznámka:** Doporučuje se používat pravidla ověřování kanálu a nastavit atribut kanálu MCAUSER na uživatele, který nemá oprávnění, a tím umožňuje větší kontrolu nad připojeními ke správci front.

## Ochrana soukromí kanálů u kanálů

Soukromí publikování AMQP odeslané v obou směrech přes kanály AMQP je zabezpečeno pomocí TLS k šifrování přenosů přes připojení.

Klienti AMQP, kteří se připojují k kanálům AMQP, používají TLS k zabezpečení ochrany soukromí publikací přenášených na kanálu pomocí symetrického šifrování klíče. Vzhledem k tomu, že koncové body nejsou ověřeny, nelze samotné šifrování kanálu důvěřovat. Kombinuje zabezpečení ochrany soukromí se serverem nebo vzájemným autentizací.

Jako alternativu k používání TLS některé druhy VPN (Virtual Private Network), jako je IPsec, ověřují koncové body připojení TCP/IP. VPN šifruje každý IP paket, který se posílá po síti. Jakmile je navázáno spojení s VPN, vytvořili jste důvěryhodnou síť. Klienti AMQP lze připojit ke kanálům AMQP pomocí protokolu TCP/IP v síti VPN.

Šifrování TLS připojení bez ověření serveru odkrývá připojení k útokům typu "man-in-the-middle". Ačkoli informace, které vyměňujete, jsou chráněny proti odposlouchávání, nevíte, s kým si ji vyměňujete. Pokud neovládnu síť, vystavujete se někomu, kdo zadrží vaše IP přenosy a maskuje se jako koncový bod.

Můžete vytvořit šifrované připojení TLS bez ověření serveru pomocí výměny klíčů Diffie-Hellman CipherSpec , která podporuje anonymní TLS. Hlavní utajený údaj, sdílený mezi klientem a serverem a používaný k šifrování přenosů TLS, je vytvořen bez výměny certifikátu serveru soukromě podepsaných.

Vzhledem k tomu, že anonymní připojení jsou nezabezpečená, většina implementací TLS není standardně nastavena na použití anonymních CipherSpecs. Pokud je požadavek klienta pro připojení TLS přijat kanálem AMQP, kanál musí mít úložiště klíčů chráněné heslem. Ve výchozím nastavení, protože implementace TLS nevyužívají anonymní položku CipherSpecs, musí úložiště klíčů obsahovat soukromě podepsaný certifikát, který může klient ověřit.

Pokud použijete anonymní CipherSpecs, úložiště klíčů serveru musí existovat, ale nemusí obsahovat žádné soukromě podepsané certifikáty.

Jiným způsobem, jak navázat šifrované spojení, je nahradit poskytovatele důvěryhodnosti na klientovi vlastním implementací. Váš poskytovatel důvěryhodnosti by neověřil certifikát serveru, ale připojení by bylo šifrováno.

## Konfigurace klientů MQ Light s TLS

Klienty produktu MQ Light můžete nakonfigurovat tak, aby používaly zabezpečení TLS k ochraně dat v síti a k ověření identity správce front, k němuž se klient připojuje.

Chcete-li používat TLS pro připojení z klienta MQ Light ke kanálu AMQP, musíte zajistit, aby byl správce front konfigurován na TLS. Téma [Konfigurace zabezpečení TLS pro správce front](#) popisuje, jak nakonfigurovat úložiště klíčů, ze kterého správce front čte certifikáty TLS.

Pokud byl správce front konfigurován s použitím úložiště klíčů, je třeba konfigurovat atributy TLS na kanálu AMQP, ke kterému se klienti připojí. Kanály AMQP mají čtyři atributy související s konfigurací TLS následujícím způsobem:

### SSLCAUTH

Atribut SSLCAUTH slouží k určení, zda má správce front vyžadovat od klienta MQ Light , aby mohl předložit certifikát klienta k ověření jeho identity.

### SSLCIPH

Atribut SSLCIPH určuje šifru, kterou má kanál použít ke kódování dat v toku TLS.

## SSLPEER

Atribut SSLPEER se používá k určení rozlišujícího názvu (DN), který musí certifikát klienta odpovídat, má-li být připojení povoleno.

## CERTLABL

CERTLABL určuje certifikát, který má být správce front přítomen klientovi. Úložiště klíčů správce front může obsahovat více certifikátů. Tento atribut umožňuje určit certifikát, který má být použit pro připojení k tomuto kanálu. Není-li uveden žádný CERTLABL, použije se certifikát v úložišti klíčů správce front s popisem, který odpovídá atributu CERTLABL správce front.

Pokud jste nakonfigurovali kanál AMQP s atributy TLS, musíte službu AMQP restartovat pomocí následujícího příkazu:

```
STOP SERVICE(SYSTEM.AMQP.SERVICE) START SERVICE(SYSTEM.AMQP.SERVICE)
```

Když se klient MQ Light připojí ke kanálu AMQP chráněnému pomocí TLS, ověřuje klient identitu certifikátu předloženého správcem front. Chcete-li to provést, musíte nakonfigurovat klienta MQ Light s úložištěm údajů o důvěryhodnosti, které obsahuje certifikát správce front. Postup se liší v závislosti na klientu MQ Light, který používáte.

- Dokumentaci k rozhraní API klienta MQ Light for Node JS naleznete v tématu <https://www.npmjs.com/package/mqlight>.
- Dokumentaci k produktu MQ Light pro rozhraní Java API naleznete v tématu <https://mqlight.github.io/java-mqlight/>.
- Informace o dokumentaci klienta MQ Light pro Ruby viz <https://www.rubydoc.info/github/mqlight/ruby-mqlight/>
- Informace o dokumentaci klienta MQ Light pro Python naleznete v tématu <https://python-mqlight.readthedocs.org/en/latest/>.

## Odpojení klientů MQ Light od správce front

Chcete-li odpojit produkt MQ Light od správce front, buď spusťte příkaz PURGE CHANNEL, nebo zastavte připojení ke klientovi produktu MQ Light.

- Spusťte příkaz **PURGE CHANNEL**. Příklad:

```
PURGE CHANNEL(MYAMQP) CLIENTID('recv_28dbb7e')
```

- Případně zastavte připojení, které klient MQ Light používá k odpojení klienta, provedením následujících kroků:

1. Najděte připojení, které klient používá, spuštěním příkazu **DISPLAY CONN**. Příklad:

```
DISPLAY CONN(*) TYPE(CONN) WHERE (CLIENTID EQ 'recv_28dbb7e')
```

Výstup příkazu je následující:

```
DISPLAY CONN(*) TYPE(CONN) WHERE(CLIENTID EQ 'recv_28dbb7e')
40 : DISPLAY CONN(*) TYPE(CONN) WHERE(CLIENTID EQ 'recv_28dbb7e')
AMQ8276: Display Connection details.
CONN(707E0A565F2D0020)
EXTCONN(414D5143514D31202020202020202020)
TYPE(CONN)
CLIENTID(recv_28dbb7e)
```

2. Zastavte připojení. Příklad:

```
STOP CONN(707E0A565F2D0020)
```

## Administrace výběrového vysílání

Tyto informace použijte, chcete-li se dozvědět více o úlohách administrace výběrového vysílání produktu IBM MQ, jako je například snížení velikosti zpráv výběrového vysílání a povolení konverze dat.

### Začínáme s výběrovým vysíláním

Pomocí těchto informací můžete začít pracovat s tématy výběrového vysílání IBM MQ a s objekty komunikace s informacemi o komunikaci.

#### Informace o této úloze

Systém zpráv výběrového vysílání produktu IBM MQ používá síť k doručování zpráv pomocí mapování témat na adresy skupin. Následující úlohy jsou rychlým způsobem, jak otestovat, zda je požadovaná adresa IP a port správně nakonfigurovány pro systém zpráv výběrového vysílání.

#### Vytvoření objektu **COMMINFO** pro výběrové vysílání

Objekt s informacemi o komunikaci (**COMMINFO**) obsahuje atributy přidružené k přenosu výběrového vysílání. Další informace o parametrech objektu **COMMINFO** najdete v tématu [DEFINE COMMINFO](#).

K definování objektu **COMMINFO** pro výběrové vysílání použijte následující příklad příkazového řádku:

```
DEFINE COMMINFO(MC1) GRPADDR(group address) PORT(port number)
```

kde *MC1* je název vašeho objektu **COMMINFO**, *adresa skupiny* je vaše adresa IP skupinového vysílání nebo název DNS a *číslo portu* je port, na kterém má být přenos vysílán (Výchozí hodnota je 1414).

Vytvoří se nový objekt **COMMINFO** s názvem *MC1*; tento název je název, který musíte zadat při definování objektu **TOPIC** v následujícím příkladu.

#### Vytvoření objektu **TOPIC** pro výběrové vysílání

Téma je předmětem informací publikovaných ve zprávě publikování/odběru a téma je definováno vytvořením objektu **TOPIC**. Objekty **TOPIC** mají dva parametry, které definují, zda mohou být použity s výběrovým vysíláním nebo ne. Tyto parametry jsou: **COMMINFO** a **MCAST**.

- **COMMINFO** Tento parametr uvádí název objektu informací o komunikaci výběrového vysílání. Další informace o parametrech objektu **COMMINFO** najdete v tématu [DEFINE COMMINFO](#).
- **MCAST** Tento parametr uvádí, zda je výběrové vysílání povoleno na této pozici ve stromu témat.

K definování objektu **TOPIC** pro výběrové vysílání použijte následující příklad příkazového řádku:

```
DEFINE TOPIC(ALLSPORTS) TOPICSTR('Sports') COMMINFO(MC1) MCAST(ENABLED)
```

Vytvoří se nový objekt **TOPIC** s názvem *ALLSPORTS*. Má řetězec tématu *Sports*, jeho související komunikační informační objekt se nazývá *MC1* (což je název, který jste zadali při definování objektu **COMMINFO** v předchozím příkladu) a výběrové vysílání je povoleno.

#### Testování publikování/odběru výběrového vysílání

Po vytvoření objektů **TOPIC** a **COMMINFO** lze tyto objekty testovat pomocí ukázky `amqspubc` a ukázky `amqssubc`. Další informace o těchto ukázkách naleznete v tématu [Ukázkové programy publikování/odběru](#).

1. Otevřete dvě okna příkazového řádku; První příkazový řádek je určen pro ukázkou publikování `amqspubc` a druhý příkazový řádek je určen pro ukázkou odběru `amqssubc`.
2. Zadejte následující příkaz na příkazový řádek 1:

```
amqspubc Sports QM1
```

kde *Sports* je řetězec tématu objektu **TOPIC** definovaný v předchozím příkladu, a *QM1* je název správce front.

3. Zadejte následující příkaz na příkazový řádek 2:

```
amqssubc Sports QM1
```

kde *Sports* a *QM1* jsou stejné jako použité v kroku “2” na stránce 333.

4. Zadejte příkaz `Hello world` na příkazový řádek 1. Pokud je port a adresa IP, které jsou uvedeny v objektu `COMMINFO`, konfigurovány správně; vzorek `amqssubc`, který naslouchá na portu pro publikace z uvedené adresy, výstupů `Hello world` na příkazovém řádku 2.

## Topologie témat výběrového vysílání produktu IBM MQ

Tento příklad se používá k pochopení topologie témat výběrového vysílání produktu IBM MQ .

Podpora skupinového vysílání produktu IBM MQ vyžaduje, aby každý podstrom má svou vlastní skupinu výběrového vysílání a datový proud v rámci celkové hierarchie.

Schéma tvorby adres IP *classful network* má určený adresní prostor pro adresy pro výběrové vysílání. Úplný rozsah výběrového vysílání adres IP je 224 . 0 . 0 . 0 až 239 . 255 . 255 . 255, ale některé z těchto adres jsou vyhrazené. Pro seznam vyhrazených adres kontaktujte svého administrátora systému, nebo další informace viz <https://www.iana.org/assignments/multicast-addresses>. Doporučuje se používat lokálně vymezenou adresu výběrového vysílání v rozsahu 239 . 0 . 0 . 0 až 239 . 255 . 255 . 255.


V následujícím diagramu jsou k dispozici dva možné proudy dat výběrového vysílání:

```
DEF COMMINFO(MC1) GRPADDR(239.XXX.XXX.XXX
)
DEF COMMINFO(MC2) GRPADDR(239.YYY.YYY.YYY)
```

kde 239 . XXX . XXX . XXX a 239 . YYY . YYY . YYY jsou platné adresy výběrového vysílání.

Tyto definice tématu se používají k vytvoření stromu témat, jak je zobrazeno v následujícím diagramu:

```
DEFINE TOPIC(FRUIT) TOPICSTRING('Price/FRUIT') MCAST(ENABLED) COMMINFO(MC1)
DEFINE TOPIC(FISH) TOPICSTRING('Price/FISH') MCAST(ENABLED) COMMINFO(MC2)
```



Každý objekt pro komunikaci výběrového vysílání (`COMMINFO`) představuje jiný proud dat, protože jejich adresy skupin jsou odlišné. V tomto příkladě je téma `FRUIT` definováno pro použití objektu `COMMINFO MC1`, téma `FISH` je definováno pro použití objektu `COMMINFO MC2` a uzel `Price` nemá žádné definice výběrového vysílání.

Výběrové vysílání produktu IBM MQ má omezení 255 znaků pro řetězce témat. Toto omezení znamená, že je třeba věnovat pozornost názvům uzlů a listových uzlů ve stromu; pokud jsou názvy uzlů a koncových uzlů příliš dlouhé, může řetězec tématu překročit 255 znaků a vrátit kód příčiny `2425 (0979) (RC2425): MQRC_TOPIC_STRING_ERROR`. Doporučuje se, aby řetězce témat byly co nejkratší, protože delší řetězce témat mohou mít škodlivý vliv na výkon.

## Řízení velikosti zpráv výběrového vysílání

Tyto informace použijte, chcete-li se dozvědět více o formátu zpráv produktu IBM MQ a snížit velikost zpráv IBM MQ .

Zprávy produktu IBM MQ mají k sobě přidružené číselné atributy, které jsou obsaženy v deskriptoru zpráv. Pro malé zprávy mohou tyto atributy představovat většinu datového provozu a mohou mít významný nepříznivý vliv na přenosovou rychlost. Výběrové vysílání produktu IBM MQ umožňuje uživateli konfigurovat, který z těchto atributů je přenášen spolu se zprávou.

Přítomnost atributů zpráv jiných než řetězec tématu závisí na tom, zda objekt COMMINFO uvádí, že musí být odeslány nebo nikoli. Není-li atribut přenesen, použije přijímající aplikace výchozí hodnotu. Výchozí hodnoty MQMD nejsou nutně stejné jako hodnota MQMD\_DEFAULT, a jsou popsány v [Tabulka 24 na stránce 335](#).

Objekt COMMINFO obsahuje atribut MCPROP , který řídí, kolik z polí MQMD a vlastností uživatele proudí se zprávou. Nastavením hodnoty tohoto atributu na odpovídající úroveň můžete řídit velikost zpráv výběrového vysílání produktu IBM MQ :

### MCPROP

Vlastnosti výběrového vysílání určují, kolik vlastností MQMD a uživatelských vlastností bude přenášeno se zprávami.

#### ALL

Zasílají se všechny uživatelské vlastnosti a všechna pole MQMD.

#### Odpověď

Přenášejí se pouze uživatelské vlastnosti a pole MQMD, která souvisejí s odpovídáním na zprávy. Jde o následující vlastnosti:

- MessageType
- MessageId
- CorrelId
- ReplyToQ
- ReplyToQmgr

#### UŽIVATEL

Přenášejí se pouze uživatelské vlastnosti.

#### NONE

Nepřenášejí se žádné uživatelské vlastnosti ani pole MQMD.

#### COMPAT

Tato hodnota způsobí, že se přenos zprávy bude provádět v kompatibilním režimu na RMM, což umožňuje určitou vnitřní operaci s aktuálními aplikacemi XMS a aplikacemi IBM Integration Bus RMM .

## Atributy zpráv výběrového vysílání

Atributy zprávy mohou pocházet z různých míst, jako je MQMD, polí v MQRFH2a vlastností zprávy.

Následující tabulka ukazuje, co se stane, když se zprávy odesílají s výhradou hodnoty MCPROP a výchozí hodnoty použité, když se atribut neodešle.

Atribut	Akce při použití výběrového vysílání	Předvolba, pokud není přenesena
TopicString	Vždy zahrnout	Nelze použít
MQMQ StrucId	Nepřeneseno	Nelze použít
Verze MQMD	Nepřeneseno	Nelze použít

Tabulka 24. Atributy systému zpráv a informace o tom, jak se vztahují k (pokračování)

Atribut	Akce při použití výběrového vysílání	Předvolba, pokud není přenesena
Sestava	Zahrnuto, pokud není výchozí	0
MsgType	Zahrnuto, pokud není výchozí	MQM_DATAGRAM
Vypršení	Zahrnuto, pokud není výchozí	0
Zpětná vazba	Zahrnuto, pokud není výchozí	0
Kódování	Zahrnuto, pokud není výchozí	MQENC_NORMAL (equiv).
CodedCharSetId	Zahrnuto, pokud není výchozí	1208
Formát	Zahrnuto, pokud není výchozí	MQRFH2
Priorita	Zahrnuto, pokud není výchozí	4
Trvání	Zahrnuto, pokud není výchozí	MQPER_NOT_PERSISTENT
MsgId	Zahrnuto, pokud není výchozí	Null
CorrelId	Zahrnuto, pokud není výchozí	Null
BackoutCount	Zahrnuto, pokud není výchozí	0
ReplyToQ	Zahrnuto, pokud není výchozí	Prázdný
ReplyToQMgr	Zahrnuto, pokud není výchozí	Prázdný
UserIdentifier	Zahrnuto, pokud není výchozí	Prázdný
AccountingToken	Zahrnuto, pokud není výchozí	Null
Typ ITType PutApp	Zahrnuto, pokud není výchozí	MQAT_JAVA
PutAppINName	Zahrnuto, pokud není výchozí	Prázdný
PutDate	Zahrnuto, pokud není výchozí	Prázdný
PutTime	Zahrnuto, pokud není výchozí	Prázdný
ApplOriginData	Zahrnuto, pokud není výchozí	Prázdný
GroupID	Vyloučeno	Nelze použít
MsgSeqNumber	Vyloučeno	Nelze použít
Offset	Vyloučeno	Nelze použít
MsgFlags	Vyloučeno	Nelze použít
OriginalLength	Vyloučeno	Nelze použít
UserProperties	Zahrnuto	Nelze použít

### Související odkazy

[ZMĚNIT KOMMINFO](#)

[DEFINOVAT COMMINFO](#)

## Povolení konverze dat pro systém zpráv výběrového vysílání

Pomocí těchto informací můžete porozumět způsobu, jakým převod dat pracuje pro systém zpráv výběrového vysílání IBM MQ .



Výběrové vysílání produktu IBM MQ je sdíleno, bezspojový protokol, a proto není možné, aby každý klient mohl provádět specifické požadavky na převod dat. Každý klient přihlášený k odběru stejného vícesměrového vysílání přijímá stejná binární data; proto, je-li zapotřebí konverze dat IBM MQ, provede se konverze lokálně na každém klientovi.

V instalaci se smíšenými platformami může být to, že většina klientů vyžaduje data ve formátu, který není nativním formátem pro přenášeč aplikací. V této situaci lze hodnoty **CCSID** a **ENCODING** objektu výběrového vysílání **COMMINFO** použít k definování kódování přenosu zpráv pro efektivitu.

IBM MQ Výběrové vysílání podporuje převod dat informačního obsahu zprávy pro následující vestavěné formáty:

- MQADMIN
- UDÁLOST MQEVENT
- MQPCF
- MQRFH.
- MQRFH2
- FUNKCE MQSTR

Kromě těchto formátů můžete také definovat vlastní formáty a použít uživatelskou proceduru pro převod dat [MQDXP-Data-conversion exit parameter](#).

Informace o převezech programovacích dat naleznete v tématu [Převod dat v rozhraní MQI pro systém zpráv výběrového vysílání](#).

Další informace o konverzi dat najdete v tématu [Převod dat](#).

Další informace o uživatelských procedurách pro převod dat a produktu `ClientExitPath` naleznete v části `ClientExitPath` stanza konfiguračního souboru klienta.

## Monitorování aplikace výběrového vysílání

Tyto informace použijte k seznámení se s administrací a monitorováním výběrového vysílání IBM MQ.

Stav aktuálních vydavatelů a odběratelů pro provoz výběrového vysílání (například počet odeslaných a přijatých zpráv nebo počet ztracených zpráv) se pravidelně přenáší na server z klienta.

Když je přijat stav, atribut `COMMEV` objektu `COMMINFO` uvádí, zda správce front vloží do `SYSTEM.ADMIN.PUBSUB.EVENT`. Zpráva o události obsahuje přijaté informace o stavu. Tyto informace jsou neocenitelnou diagnostickou pomůckou při hledání zdroje problému.

Chcete-li zobrazit informace o připojení aplikací připojených ke správci front, použijte příkaz `MQSC DISPLAY CONN`. Další informace o příkazu `DISPLAY CONN` naleznete v části [DISPLAY CONN](#).

Použijte příkaz `MQSC DISPLAY TPSTATUS`, abyste zobrazili stav vašich vydavatelů a odběratelů. Další informace o příkazu `DISPLAY TPSTATUS` naleznete v části [DISPLAY TPSTATUS](#).

### COMPMEV a indikátor spolehlivosti zpráv výběrového vysílání

*Indikátor spolehlivosti* je použit ve spojení s atributem `COMMEV` objektu `COMMINFO`, je klíčovým prvkem monitorování vydavatelů a odběratelů výběrového vysílání IBM MQ. Indikátor spolehlivosti (pole `MSGREL` vrácené ve stavových příkazech publikování nebo odběru) je indikátor IBM MQ, který ilustruje procentní podíl přenosů, které nemají žádné chyby, někdy je třeba zprávy znovu přenést kvůli chybě přenosu, která se odrazí v hodnotě `MSGREL`. Potenciální příčiny chyb přenosu zahrnují pomalé odběratele, přetížené sítě a výpadky sítě. `COMMEV` kontroluje, zda jsou zprávy událostí generovány pro výběrové vysílání, které jsou vytvořeny pomocí objektu `COMMINFO` a jsou nastaveny na jednu ze tří možných hodnot:

#### VYPNUTO

Zprávy událostí se nezapisují.

#### POVOLENO

Zprávy událostí se vždy zapisou, s frekvencí definovanou v parametru `COMMINFO MONINT`.

## Výjimka

Zprávy událostí jsou zapisovány, je-li spolehlivost zprávy nižší než prahová hodnota spolehlivosti. Úroveň spolehlivosti zpráv 90% nebo méně označuje, že se může vyskytnout problém s konfigurací sítě nebo že jedna nebo více aplikací Publikování/Odběru běží příliš pomalu:

- Hodnota **MSGREL (100, 100)** udává, že v krátké době nebo v dlouhodobém časovém rámci nedošlo k žádným problémům.
- Hodnota **MSGREL (80, 60)** udává, že 20% zpráv má v současné době problémy, ale že je to také zlepšení dlouhodobé hodnoty 60.

Klienti mohou pokračovat v přenášení a přijímání dat výběrového vysílání i v případě, že je přerušeno připojení typu unicast do správce front, a proto mohou být data zastaralá.

## spolehlivost zpráv výběrového vysílání

V této části se dozvíte, jak nastavit odběr výběrového vysílání produktu IBM MQ a historii zpráv.

Klíčovým prvkem pro překonání selhání přenosu s výběrovým vysíláním je ukládání přenášených dat do vyrovnávací paměti (historie zpráv, které mají být uchovány na vysílajícím konci odkazu) produktem IBM MQ. Tento proces znamená, že při ukládání aplikačního procesu se nepožaduje ukládání zpráv do vyrovnávací paměti, protože produkt IBM MQ poskytuje spolehlivost. Velikost této historie se konfiguruje prostřednictvím objektu informací o komunikaci (COMMINFO), jak je popsáno v následujících informacích. Větší přenosová vyrovnávací paměť znamená, že se v případě potřeby přenáší více historie přenosu, ale vzhledem k povaze výběrového vysílání 100% zajištěného doručení nelze podporovat.

Historie zpráv výběrového vysílání IBM MQ je řízena v objektu informací o komunikaci (COMMINFO) pomocí atributu **MSGHIST** :

### MSGHIST

Tato hodnota představuje množství historie zpráv v kilobajtech, které uchovává systém k obsluze opakovaných přenosů v případě NACKs (negativní potvrzení).

Hodnota 0 udává nejnižší úroveň spolehlivosti. Výchozí hodnota je 100 KB.

Historie nových odběrů výběrového vysílání produktu IBM MQ je řízena v objektu informace o komunikaci (COMMINFO) atributem **NSUBHIST** :

### NSUBHIST

Historie nového odběratele určuje, zda odběratel, který se připojuje k proudu publikování, obdrží veškerá data, která jsou momentálně k dispozici, nebo jen publikace zveřejněné od okamžiku přihlášení k odběru.

### NONE

Hodnota NONE způsobí, že se vysílač přenesou pouze publikování provedené od okamžiku odběru. Výchozí hodnota je NONE .

### ALL

Hodnota ALL způsobí, že se vysílač znovu přenesou, jak je známo, o historii tématu. Za určitých okolností může tato situace vyvolat podobné chování u zachovaných publikování.

**Poznámka:** Použití hodnoty ALL může mít nepříznivý vliv na výkon, pokud existuje rozsáhlá historie témat, protože všechny historie témat jsou znovu přeneseny.

## Související odkazy

[DEFINOVAT COMMINFO](#)

[ZMĚNIT KOMMINFO](#)

## Rozšířené úlohy výběrového vysílání

Tyto informace použijte k seznámení se s pokročilými úlohami administrace výběrového vysílání IBM MQ , jako je konfigurování souborů produktu .ini a interoperabilita s IBM MQ LLM.

Aspekty zabezpečení v instalaci výběrového vysílání naleznete v tématu [Zabezpečení výběrového vysílání](#).

## Přemostění mezi doménami pro výběrové vysílání a non-multicast

Pomocí těchto informací můžete porozumět tomu, co se stane, když vydavatel, který není výběrového vysílání, publikuje do tématu s povoleným výběrovým vysíláním IBM MQ .

Pokud vydavatel, který není výběrového vysílání, publikuje do tématu, které je definováno jako **MCAST** povoleno, a povolíte **BRIDGE** , správce front předá zprávu prostřednictvím výběrového vysílání přímo všem odběratelům, kteří mohou naslouchat. Vydavatel výběrového vysílání nemůže publikovat témata, která nejsou aktivována pro výběrové vysílání.

Existující témata mohou být multicast zapnutá nastavením parametrů **MCAST** a **COMMINFO** objektu tématu. Další informace o těchto parametrech naleznete v tématu [Základní koncepce výběrového vysílání](#) .

Atribut **COMMINFO** objektu **BRIDGE** řídí publikace z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání. Je-li parametr **BRIDGE** nastaven na hodnotu **ENABLED** a parametr **MCAST** tématu je také nastaven na hodnotu **ENABLED**, budou z aplikací, které nepoužívají výběrové vysílání, připojeno k aplikacím, které nepoužívají výběrové vysílání. Další informace o parametru **BRIDGE** naleznete v tématu [DEFINE COMMINFO](#).

## Konfigurace souborů .ini pro výběrové vysílání

Tyto informace použijte k pochopení polí Výběrové vysílání IBM MQ v souborech .ini .

Další konfiguraci výběrového vysílání IBM MQ lze provést v souboru ini . Specifický soubor ini , který musíte použít, je závislý na typu aplikací:

- Klient: Nakonfigurujte soubor *MQ\_DATA\_PATH/mqclient.ini* .
- Správce front: Konfigurujte soubor *MQ\_DATA\_PATH/qmgrs/QMNAME/qm.ini* .

kde *MQ\_DATA\_PATH* je umístění datového adresáře IBM MQ ( /var/mqm/mqclient.ini ) a *QMNAME* je název správce front, na kterého se soubor .ini vztahuje.

Soubor .ini obsahuje pole používaná k dokončování chování výběrového vysílání IBM MQ :

```
Multicast:
Protocol      = IP | UDP
IPVersion     = IPv4 | IPv6 | ANY | BOTH
LimitTransRate = DISABLED | STATIC | DYNAMIC
TransRateLimit = 100000
SocketTTL     = 1
Batch         = NO
Loop          = 1
Interface     = <IPAddress>
FeedbackMode  = ACK | NACK | WAIT1
HeartbeatTimeout = 20000
HeartbeatInterval = 2000
```

### Protokol

#### UDP

V tomto režimu jsou pakety odesílány pomocí protokolu UDP. Síťové prvky nemohou poskytovat asistenci v distribuci výběrového vysílání, protože je to v režimu IP. Formát paketu zůstává kompatibilní s PGM. Toto je výchozí hodnota.

#### IP

V tomto režimu vysílač odesílá prvotní IP pakety. Síťové prvky s podporou PGM pomáhají v spolehlivé výběrové distribuci paketů. Tento režim je plně kompatibilní se standardem PGM.

### Verze protokolu IP

#### IPv4

Komunikujte pouze pomocí protokolu IPv4 . Toto je výchozí hodnota.

#### IPv6

Komunikujte pouze pomocí protokolu IPv6 .

**ANY**

Komunikujte pomocí IPv4, IPv6 nebo obou, v závislosti na tom, který protokol je k dispozici.

**obojí**

Podporuje komunikaci pomocí produktů IPv4 a IPv6.

**LimitTrans-Rychlost****VYPNUTO**

K dispozici není žádná kontrola přenosové rychlosti. Toto je výchozí hodnota.

**STATIC**

Implementuje řídicí prvek statické přenosové rychlosti. Vysílač nebude přenášet rychlostí, která přesahuje rychlost zadanou parametrem TransRateLimit.

**DYNAMICKÝ**

Vysílač adaptuje svou přenosovou rychlost podle zpětné vazby, kterou dostává od přijímačů.

V tomto případě nesmí být limit přenosové rychlosti vyšší než hodnota uvedená v parametru Limit TransRate. Vysílač se snaží dosáhnout optimální přenosové rychlosti.

**Limit TransRate**

Limit přenosové rychlosti v Kbps.

**SocketTTL**

Hodnota parametru SocketTTL určuje, zda může výběrový provoz projít přes směrovač, nebo počet směrovačů, které může projít.

**Dávka**

Určuje, zda jsou zprávy v dávce nebo jsou odeslány okamžitě. Jsou zde 2 možné hodnoty:

- *NE* Zprávy nejsou dávkové zpracování, jsou odeslány okamžitě.
- *ANO* Zprávy jsou v dávce.

**Cyklus**

Chcete-li povolit cyklus výběrového vysílání, nastavte hodnotu na 1. Smyčka skupinového vysílání definuje, zda jsou data odesílána do hostitele zpět do hostitele nebo ne.

**Rozhraní**

Adresa IP rozhraní, na kterém probíhá výběrové vysílání. Další informace a odstraňování problémů najdete v tématu: [Testování aplikací pro výběrové vysílání v síti bez výběrového vysílání a Nastavení příslušné sítě pro provoz výběrového vysílání](#)

**FeedbackMode****NACK**

Zpětná vazba pro negativní potvrzení. Toto je výchozí hodnota.

**ACK**

Zpětná vazba prostřednictvím pozitivních potvrzení.

**WAIT1**

Zpětná vazba od pozitivních potvrzení, kde vysílač čeká pouze 1 ACK od některého z přijímačů.

**HeartbeatTimeout**

Časový limit prezenčního signálu v milisekundách. Hodnota 0 označuje, že události časového limitu prezenčního signálu nejsou generovány přijímačem nebo přijímači daného tématu. Výchozí hodnota je 20000.

**HeartbeatInterval**

Interval prezenčního signálu v milisekundách. Hodnota 0 znamená, že nejsou odeslány žádné synchronizační signály. Interval prezenčního signálu musí být podstatně menší než hodnota **HeartbeatTimeout**, aby nedošlo k nepravdivému výskytu události časového limitu prezenčního signálu. Výchozí hodnota je 2000.

**interoperabilita výběrového vysílání s nízkou latencí IBM MQ**

Tyto informace použijte k pochopení interoperability mezi výběrovým vysíláním IBM MQ a systémem zpráv s nízkou latencí IBM MQ (LLM).

Základní přenos informačního obsahu je možný pro aplikaci pomocí LLM, s jinou aplikací používající výběrové vysílání pro výměnu zpráv v obou směrech. Ačkoli multicast používá technologii LLM, samotný produkt LLM není zabudovaný. Proto je možné instalovat jak výběrové vysílání LLM, tak IBM MQ, tak provoz a servis těchto dvou produktů samostatně.

Aplikace LLM, které komunikují s výběrovým vysíláním, mohou vyžadovat odeslání a přijetí vlastností zprávy. Vlastnosti zprávy produktu IBM MQ a pole MQMD se přenášejí jako vlastnosti zprávy LLM se specifickými kódy vlastností zprávy LLM, jak je uvedeno v následující tabulce:

*Tabulka 25. Vlastnosti zprávy produktu IBM MQ pro mapování vlastností LLM produktu IBM MQ*

IBM MQ vlastnost	Typ vlastnosti IBM MQ LLM	Druh nemovitosti LLM	Kód vlastnosti LLM
MQMD.Report	RMM_MSG_PROP_INT32	LLM_PROP_KIND_Int32	-1001
MQMD.MsgType	RMM_MSG_PROP_INT32	LLM_PROP_KIND_Int32	-1002
MQMD.Expiry	RMM_MSG_PROP_INT32	LLM_PROP_KIND_Int32	-1003
MQMD.Feedback	RMM_MSG_PROP_INT32	LLM_PROP_KIND_Int32	-1004
MQMD.Encoding	RMM_MSG_PROP_INT32	LLM_PROP_KIND_Int32	-1005
MQMD.CodedCharSetId	RMM_MSG_PROP_INT32	LLM_PROP_KIND_Int32	-1006
MQMD.Format	RMM_MSG_PROP_BYTES	LM_PROP_PROP_PROP_Řetězec	-1007
MQMD.Priority	RMM_MSG_PROP_INT32	LLM_PROP_KIND_Int32	-1008
MQMD.Persistence	RMM_MSG_PROP_INT32	LLM_PROP_KIND_Int32	-1009
MQMD.MsgId	RMM_MSG_PROP_BYTES	LLM_PROP_KIND_ByteArray	-1010
MQMD.BackoutCount	RMM_MSG_PROP_INT32	LLM_PROP_KIND_Int32	-1012
MQMD.ReplyToQ	RMM_MSG_PROP_BYTES	LM_PROP_PROP_PROP_Řetězec	-1013
MQMD.ReplyToQMger	RMM_MSG_PROP_BYTES	LM_PROP_PROP_PROP_Řetězec	-1014
MQMD.PutDate	RMM_MSG_PROP_BYTES	LM_PROP_PROP_PROP_Řetězec	-1020
MQMD.PutTime	RMM_MSG_PROP_BYTES	LM_PROP_PROP_PROP_Řetězec	-1021
MQMD.ApplOriginData	RMM_MSG_PROP_BYTES	LM_PROP_PROP_PROP_Řetězec	-1022
MQPubOptions	RMM_MSG_PROP_INT32	LLM_PROP_KIND_int32	-1053

Další informace o LLM naleznete v dokumentaci k produktu LLM: [IBM MQ Low Latency Messaging](#).

## IBM i **Správa serveru IBM MQ for IBM i**

Představuje metody, které jsou k dispozici pro správu produktu IBM MQ v systému IBM i.

Úlohy administrace zahrnují vytváření, spouštění, pozměnění, prohlížení, zastavování a odstraňování klastrů, procesů a objektů produktu IBM MQ (správce front, fronty, seznamy názvů, definice procesů, kanály, kanály připojení klienta, moduly listener, služby a objekty ověřovacích informací).

Podrobné informace o tom, jak spravovat produkt IBM MQ for IBM i najdete v následujících odkazech:

- [“Správa produktu IBM MQ for IBM i pomocí příkazů jazyka CL”](#) na stránce 342
- [“Alternativní způsoby administrace produktu IBM MQ for IBM i”](#) na stránce 355
- [“Správa činnosti systému pro IBM i”](#) na stránce 361

### **Související pojmy**

[“Dostupnost, zálohování, obnova a opětovné spuštění v systému IBM i”](#) na stránce 367

Tyto informace vám pomohou pochopit, jak produkt IBM MQ for IBM i používá podporu žurnálování IBM i k podpoře své strategie zálohování a obnovy.

[Základní informace o názvech knihoven správce front produktu IBM MQ for IBM i](#)  
[Instalovatelné služby a komponenty v systému IBM i](#)

### **Související úlohy**

[Změna konfiguračních informací v systému IBM i](#)  
[Nastavení zabezpečení v systému IBM i](#)  
[Určení problémů s aplikacemi produktu IBM MQ for IBM i](#)

### **Související odkazy**

[“UVÁDĚNÁ DO KLIDOVÉHO STAVU IBM MQ for IBM i” na stránce 409](#)  
Tento oddíl vysvětluje, jak uvést do klidového stavu (ukončit nenásilně) IBM MQ for IBM i.

[“Obslužná rutina fronty nedoručených zpráv v systému IBM i” na stránce 162](#)  
Co je obslužná rutina fronty nedoručených zpráv IBM i a jak ji lze vyvolat?

[Systémové a výchozí objekty](#)

IBM i

## **Správa produktu IBM MQ for IBM i pomocí příkazů jazyka CL**

Tyto informace vám pomohou porozumět příkazům produktu IBM MQ IBM i .

Většina skupin příkazů IBM MQ , včetně těch, které jsou asociována se správci front, frontami, tématy, kanály, seznamy názvů, definicemi procesů a objekty ověřovacích informací, lze získat pomocí příslušného příkazu **WRK\*** .

Hlavní příkaz v sadě je **WRKMQM**. Tento příkaz vám umožňuje například zobrazit seznam všech správců front v systému spolu se stavovými informacemi. Případně můžete zpracovat všechny příkazy specifické pro správce front s použitím různých voleb pro každou položku.

V příkazu **WRKMQM** můžete vybrat konkrétní oblasti každého správce front, například práci s kanály, tématy nebo frontami, a odtud vybírat jednotlivé objekty.

### **Záznam definic aplikací IBM MQ**

Když vytváříte nebo upravujete aplikace produktu IBM MQ , je užitečné uchovávat záznam všech vytvořených definic IBM MQ . Tento záznam lze použít pro:

- Výtěžnost
- Údržba
- Odvolávání aplikací produktu IBM MQ

Definice aplikací IBM MQ lze zaznamenat jedním ze dvou způsobů:

1. Vytvoření CL programů pro generování definic IBM MQ pro server.
2. Vytvoření textových souborů MQSC jako členů řadiče SRC pro generování definic IBM MQ pomocí příkazového jazyka cross-platform IBM MQ .

Další podrobnosti o definování objektů front viz [“Administrace pomocí příkazů MQSC” na stránce 12](#) a [“Použití uživatelem programovatelných formátů příkazů IBM MQ” na stránce 25](#).

### **Související odkazy**

[Odkaz na příkazy CL produktu IBM MQ for IBM i](#)

IBM i

## **Než začnete používat produkt IBM MQ for IBM i pomocí CL příkazů**

Tyto informace použijte ke spuštění subsystému IBM MQ a k vytvoření lokálního správce front.

## Než začnete

Ujistěte se, že subsystém IBM MQ je spuštěn (pomocí příkazu STRSBS QMQM/QMQM) a že fronta úloh přidružená k tomuto subsystému není zadržena. Standardně je subsystém IBM MQ a fronta úloh pojmenovány jako QMQM v knihovně QMQM.

## Informace o této úloze

Spuštění správce front pomocí příkazového řádku produktu IBM i

## Postup

1. Vytvořte lokálního správce front zadáním příkazu CRTMQM z příkazového řádku IBM i.  
Při vytváření správce front je k dispozici volba tohoto správce front jako výchozího správce front. Výchozí správce front (může být pouze jeden) je správce front, na který se použije příkaz CL, je-li vynechán parametr názvu správce front (MQMNAME).
2. Spusťte lokálního správce front zadáním příkazu STRMQM z příkazového řádku IBM i.  
Pokud spuštění správce front trvá déle než několik sekund, program IBM MQ zobrazí zprávy o stavu přerušovaně podrobně popisující průběh spouštění. Další informace o těchto zprávách naleznete v tématu [Zprávy a kódy příčin](#).

## Jak pokračovat dále

Správce front můžete zastavit zadáním příkazu ENDMQM z příkazového řádku IBM i a řídit správce front zadáním dalších příkazů IBM MQ z příkazového řádku IBM i.

Vzdálení správci front nelze spustit vzdáleně, ale musí být vytvořeny a spuštěny ve svých systémech lokálními operátory. Výjimkou je místo, kde existují vzdálená provozní zařízení (mimo IBM MQ for IBM i) k povolení takových operací.

Lokální správce front nemůže zastavit vzdáleného správce front.

**Poznámka:** Jako součást uvádění do klidového stavu systému IBM MQ je nutné uvést aktivní správce front do klidového stavu. Tento popis je popsán v tématu [“UVÁDĚNÁ DO KLIDOVÉHO STAVU IBM MQ for IBM i”](#) na stránce 409.

IBM i

## Vytváření objektů IBM MQ for IBM i

Tyto informace použijte k pochopení metod pro vytváření objektů produktu IBM MQ pro produkt IBM i.

## Než začnete

Následující úlohy navrhuji různé způsoby, jak můžete použít produkt IBM MQ for IBM i z příkazového řádku.

## Informace o této úloze

Existují dvě metody online k vytvoření objektů IBM MQ, které jsou:

## Postup

1. Použití příkazu Create, například: příkaz **Create MQM Queue : CRTMQMQ**
2. Pomocí příkazu Práce s objektem MQM a za ním F6, například: Příkaz **Work with MQM Queues : WRKMQMQ**

## Jak pokračovat dále

Seznam všech příkazů viz [IBM MQ for IBM i CL příkazy](#).

**Poznámka:** Všechny příkazy MQM lze zadat z nabídky Příkazy správce front zpráv. Chcete-li zobrazit tuto nabídku, zadejte příkaz GO CMDMQM na příkazový řádek a stiskněte klávesu Enter.

System automaticky zobrazí panel s výzvami k zadání, když vyberete příkaz z této nabídky. Chcete-li zobrazit panel s příkazovým řádkem pro příkaz, který jste zadali přímo na příkazový řádek, stiskněte klávesu F4 před stisknutím klávesy Enter .

### ***Vytvoření lokální fronty pomocí příkazu CRTMQMQ***

#### **Postup**

1. Na příkazový řádek napište příkaz CHGMQM a stiskněte klávesu F4 .
2. Na panelu **Vytvořit frontu MQM** zadejte název fronty, kterou chcete vytvořit, do pole Queue name . Chcete-li uvést smíšený název případu, uzavřete jej do apostrofů.
3. Napište \*LCL do pole Queue type .
4. Zadejte název správce front, pokud nepoužíváte výchozího správce front, a stiskněte klávesu Enter . Všechny hodnoty můžete přepsat novou hodnotou. Posouvejte dopředu, abyste viděli další pole. Volby použité pro klastry jsou na konci seznamu voleb.
5. Pokud jste změnil jakékoli hodnoty, stiskněte klávesu Enter a vytvořte frontu.

### ***Vytvoření lokální fronty pomocí příkazu WRKMQM***

#### **Postup**

1. Na příkazový řádek zadejte příkaz WRKMQM .
2. Zadejte název správce front.
3. Chcete-li zobrazit panel s výzvou, stiskněte klávesu F4. Panel s výzvou je užitečný ke snížení počtu zobrazených front uvedením generického názvu fronty nebo typu fronty.
4. Stiskněte tlačítko Enter a zobrazí se panel **Práce s frontami MQM** . Všechny hodnoty můžete přepsat novou hodnotou. Posouvejte dopředu, abyste viděli další pole. Volby použité pro klastry jsou na konci seznamu voleb.
5. Stisknutím tlačítka F6 vytvořte novou frontu; tato volba vás přenese na panel **CRTMQMQ** . Pokyny pro vytvoření fronty naleznete v příručce “Vytvoření lokální fronty pomocí příkazu CRTMQMQ” na stránce 344 . Po vytvoření fronty se znovu zobrazí panel **Práce s frontami MQM** . Nová fronta se přidá do seznamu, když stisknete klávesu F5=Refresh.

### ***Změna atributů správce front***

#### **Informace o této úloze**

Chcete-li změnit atributy správce front zadaného v příkazu **CHGMQM** , zadejte atributy a hodnoty, které chcete změnit. Chcete-li například změnit atributy produktu `jupiter.queue.manager`, použijte následující volby:

#### **Postup**

Na příkazový řádek napište příkaz **CHGMQM** a stiskněte klávesu F4 .

#### **Výsledky**

Příkaz změní použitou frontu nedoručených zpráv a povolí blokovací události.

### **IBM i Práce s lokálními frontami v systému IBM i**

Tento oddíl obsahuje příklady některých příkazů, které můžete použít ke správě lokálních front. Všechny uvedené příkazy jsou také dostupné pomocí voleb z **panelu příkazu WRKMQM**.



## Definování lokální fronty

V případě aplikace je lokální správce front správce front, ke kterému je aplikace připojena. Fronty spravované lokálním správcem front se říká, že jsou lokální vzhledem k tomuto správci front.

Použijte příkaz **CRTMQMQ QTYPE \*LCL** k vytvoření definice lokální fronty a také k vytvoření datové struktury, která se nazývá fronta. Charakteristiky front lze také upravit z vlastností výchozí lokální fronty.

V tomto příkladě je uvedena fronta, kterou definujeme, `orange.local.queue`, aby měla tyto charakteristiky:

- Je povoleno pro získání, zakázáno pro vkládání a pracuje na bázi first-in-first-out (FIFO).
- Jedná se o *běžnou* frontu, tj. nejedná se o inicializační frontu nebo přenosovou frontu, a negeneruje zprávy spouštěče.
- Maximální hloubka fronty je 1000 zpráv; maximální délka zprávy je 2000 bajtů.

Následující příkaz provádí toto v předvoleném správci front:

```
CRTMQMQ QNAME('orange.local.queue') QTYPE(*LCL)
TEXT('Queue for messages from other systems')
PUTENBL(*NO)
GETENBL(*YES)
TRGENBL(*NO)
MSGDLYSEQ(*FIFO)
MAXDEPTH(1000)
MAXMSGLN(2000)
USAGE(*NORMAL)
```

### Poznámka:

1. USAGE \*NORMAL udává, že tato fronta není přenosovou frontou.
2. Pokud již máte lokální frontu s názvem `orange.local.queue` ve stejném správci front, pak tento příkaz selže. Použijte atribut REPLACE \*YES, chcete-li přepsat existující definici fronty, ale prohlédněte si také [“Změna atributů lokální fronty”](#) na stránce 346.

## Definování fronty nedoručených zpráv

Každý správce front musí mít lokální frontu, která má být použita jako fronta nedoručených zpráv, aby bylo možné uložit zprávy, které nelze doručit na jejich správné místo určení, pro pozdější načtení. Správce front je třeba výslovně sdělit o frontě nedoručených zpráv. To lze provést zadáním fronty nedoručených zpráv do příkazu **CRTMQM** nebo můžete použít příkaz **CHGMQM** a zadat jej později. Před použitím fronty je třeba frontu nedoručených zpráv definovat také.

S produktem se dodává ukázková dead-letter fronta s názvem `SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE`. Tato fronta je automaticky vytvořena při vytvoření správce front. Tuto definici můžete v případě potřeby upravit. Není třeba ji přejmenovat, ačkoli můžete, pokud chcete.

Fronta nedoručených zpráv nemá žádné speciální požadavky kromě následujících:

- Musí se jednat o lokální frontu.
- Jeho atribut MAXMSGL (maximální délka zprávy) musí umožnit frontě tak, aby pojmula největší zprávy, které musí správce front zpracovat **plus** o velikosti záhlaví nedoručených zpráv (MQDLH).

Produkt IBM MQ poskytuje obslužnou rutinu fronty nedoručených zpráv, která umožňuje určit způsob zpracování nebo odebrání zpráv nalezených ve frontě s dead-letter. Další informace uvádí téma [“Obslužná rutina fronty nedoručených zpráv v systému IBM i”](#) na stránce 162.

## Zobrazení výchozích atributů objektů

Definujete-li objekt IBM MQ, vezme všechny atributy, které jste neuvedli, z předvoleného objektu. Když například definujete lokální frontu, zdědí tato fronta všechny atributy, které jste vynechali v definici

z výchozí lokální fronty, která se nazývá SYSTEM . DEFAULT . LOCAL . QUEUE. Chcete-li vidět přesně, jaké jsou tyto atributy, použijte následující příkaz:

```
DSPMQMQ QNAME(SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE) MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)
```

## Kopírování definice lokální fronty

Definici fronty můžete zkopírovat pomocí příkazu CPYMQMQ . Příklad:

```
CPYMQMQ FROMQ('orange.local.queue') TOQ('magenta.queue') MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)
```

Tento příkaz vytvoří frontu se stejnými atributy jako naše původní fronta orange . local . queue, spíše než s předvolenou lokální frontou systému.

Příkaz **CPYMQMQ** můžete také použít ke zkopírování definice fronty, ale nahrazení jedné nebo více změn v atributech původní. Příklad:

```
CPYMQMQ FROMQ('orange.local.queue') TOQ('third.queue') MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)
MAXMSGLEN(1024)
```

Tento příkaz kopíruje atributy fronty orange . local . queue do fronty third . queue, ale uvádí, že maximální délka zprávy v nové frontě má být 1024 bajtů, spíše než 2000.

**Poznámka:** Použijete-li příkaz **CPYMQMQ** , okopírujete pouze atributy fronty, nikoli zprávy ve frontě.

## Změna atributů lokální fronty

Atributy fronty můžete změnit dvěma způsoby pomocí příkazu **CHGMQMQ** nebo příkazu **CPYMQMQ** s atributem REPLACE \*YES. V produktu [“Definování lokální fronty”](#) na stránce 345 jste definovali frontu orange . local . queue. Potřebujete-li například zvýšit maximální délku zprávy v této frontě na 10 000 bajtů.

- Pomocí příkazu **CHGMQMQ** :

```
CHGMQMQ QNAME('orange.local.queue') MQMNAME(MYQUEUEMANAGER) MAXMSGLEN(10000)
```

Tento příkaz změní jednotlivý atribut, který z maximální délky zprávy; všechny ostatní atributy zůstanou stejné.

- Použití příkazu **CRTMQMQ** s volbou REPLACE \*YES, například:

```
CRTMQMQ QNAME('orange.local.queue') QTYPE(*LCL) MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)
MAXMSGLEN(10000) REPLACE(*YES)
```

Tento příkaz mění nejen maximální délku zprávy, ale všechny ostatní atributy, kterým jsou uvedeny jejich výchozí hodnoty. Fronta je nyní povolena, zatímco dříve byla zablokována. Povolené operace Put enabled je výchozí, jak je určeno frontou SYSTEM . DEFAULT . LOCAL . QUEUE, pokud jste ji nezměnili.

Pokud **snižujete** maximální délku zprávy na existující frontě, stávající zprávy nebudou ovlivněny. Nové zprávy však musí splňovat nová kritéria.

## Vymazání lokální fronty

Chcete-li odstranit všechny zprávy z lokální fronty s názvem magenta . queue, použijte následující příkaz:

```
CLRMQMQ QNAME('magenta.queue') MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)
```

Frontu nelze vymazat, pokud:

- Existují nepotvrzené zprávy, které byly vloženy do fronty pod synchronizačním bodem.
- Aplikace má aktuálně otevřenou frontu.

## Odstranění lokální fronty

Chcete-li odstranit lokální frontu, použijte příkaz **DLTMQM Q**.

Frontu nelze odstranit, pokud na ní obsahuje nepotvrzené zprávy, nebo pokud je používána.

## Povolení velkých front

Produkt IBM MQ podporuje fronty větší než 2 GB. Informace o tom, jak povolit podporu produktu IBM i pro podporu velkých souborů, naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.

Informace o produktu IBM i lze nalézt v [IBM Documentation](#).

Některé obslužné programy nemusí být schopny se vypořádat se soubory větší než 2 GB. Před povolením podpory velkých souborů zkontrolujte dokumentaci operačního systému, kde získáte informace o omezeních této podpory.

## IBM i Práce s frontami aliasů v systému IBM i

Tento oddíl obsahuje příklady některých příkazů, které můžete použít ke správě alias front. Všechny uvedené příkazy jsou také dostupné pomocí voleb z **panelu příkazu WRKMQM Q**.

Fronta aliasů (někdy známá jako alias fronty) poskytuje metodu pro přesměrování volání MQI. Fronta aliasů není skutečná fronta, ale definice, která se vyřeší do skutečné fronty. Definice alias fronty obsahuje název cílové fronty, který je určen atributem TGTQNAME.

Když aplikace určuje frontu aliasů ve volání MQI, tento název fronty bude za běhu interpretováno jako skutečný název fronty.

Například, aplikace byla vyvinuta tak, aby vkládala zprávy do fronty s názvem `my.alias.queue`. Určuje název této fronty, když provádí požadavek **MQOPEN**, a nepřímo, pokud vloží zprávu do této fronty. Aplikace si není vědoma toho, že fronta je alias fronta. Pro každé volání MQI používající tento alias identifikuje správce front název skutečné fronty, což může být buď lokální fronta, nebo vzdálená fronta definovaná v tomto správci front.

Změnou hodnoty atributu TGTQNAME můžete přesměrovat volání MQI do jiné fronty, pravděpodobně i na jiného správce front. To je užitečné pro údržbu, migraci a vyrovnání zátěže.

## Definování alias fronty

Následující příkaz vytvoří alias frontu:

```
CRTMQMQ QNAME('my.alias.queue') QTYPE(*ALS) TGTQNAME('yellow.queue')
MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)
```

Tento příkaz přesměruje volání MQI, která uvádějí `my.alias.queue` do fronty `yellow.queue`. Příkaz nevytvoří cílovou frontu; volání MQI se nezdaří, pokud fronta `yellow.queue` v běhovém prostředí neexistuje.

Změníte-li definici aliasu, můžete volání MQI přesměrovat do jiné fronty. Příklad:

```
CHGMQM QNAME('my.alias.queue') TGTQNAME('magenta.queue') MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)
```

Tento příkaz přesměrovává volání MQI do jiné fronty, `magenta.queue`.

Také můžete použít alias fronty k vytvoření jedné fronty (cílová fronta) se zdá, že mají různé atributy pro různé aplikace. To provedete tak, že definujete dva aliasy, jeden pro každou aplikaci. Předpokládejme, že existují dvě aplikace:

- Aplikace ALPHA může vkládat zprávy do produktu `yellow.queue`, ale z ní není povoleno získávat zprávy.
- Aplikace BETA může získat zprávy z produktu `yellow.queue`, ale nemá povoleno vkládat zprávy do zpráv.

To můžete provést pomocí následujících příkazů:

```
/* This alias is put enabled and get disabled for application ALPHA */
CRTMQMQ QNAME('alphas.alias.queue') QTYPE(*ALS) TGTQNAME('yellow.queue')
PUTENBL(*YES) GETENBL(*NO) MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)

/* This alias is put disabled and get enabled for application BETA */
CRTMQMQ QNAME('betas.alias.queue') QTYPE(*ALS) TGTQNAME('yellow.queue')
PUTENBL(*NO) GETENBL(*YES) MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)
```

ALPHA používá název fronty `alphas.alias.queue` ve svých voláních MQI; BETA používá název fronty `betas.alias.queue`. Oba přistupují ke stejné frontě, ale různými způsoby.

Atribut `REPLACE *YES` lze použít při definování alias front stejným způsobem jako při použití těchto atributů s lokálními frontami.

## Použití jiných příkazů s aliasy front aliasů

Pro zobrazení nebo změnu atributů alias fronty můžete použít příslušné příkazy. Příklad:

```
* Display the alias queue's attributes */
DSPMQMQ QNAME('alphas.alias.queue') MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)

/* ALTER the base queue name, to which the alias resolves. */
/* FORCE = Force the change even if the queue is open. */

CHQMCMQ QNAME('alphas.alias.queue') TGTQNAME('orange.local.queue') FORCE(*YES)
MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)
```

## IBM i Práce s modelovými frontami v systému IBM i

Tento oddíl obsahuje příklady některých příkazů, které lze použít ke správě modelových front. Všechny uvedené příkazy jsou také dostupné pomocí voleb z **panelu příkazu WRKMQMQ**.

Správce front vytvoří dynamickou frontu v případě, že přijme volání MQI z aplikace určující název fronty, který byl definován jako modelová fronta. Název nové dynamické fronty je generován správcem front při vytvoření fronty. Modelová fronta je šablona, která uvádí atributy všech dynamických front vytvořených z této fronty.

Modelové fronty poskytují vhodnou metodu pro aplikace k vytváření front podle jejich požadavků.

### Definování modelové fronty

Frontu modelu definujete spolu se sadou atributů stejným způsobem, jakým definujete lokální frontu. Modelové fronty a lokální fronty mají stejnou sadu atributů, kromě toho, že u modelových front můžete určit, zda jsou vytvořené dynamické fronty dočasné nebo trvalé. (Trvalé fronty se udržují ve všech restartech správce front, dočasné fronty nikoli). Příklad:

```
CRTMQMQ QNAME('green.model.queue') QTYPE(*MDL) DFNTYPE(*PERMDYN)
```

Tento příkaz vytvoří definici modelové fronty. Z atributu `DFNTYPE` jsou skutečné fronty vytvořené z této šablony trvalé dynamické fronty. Atributy, které nejsou zadány, se automaticky zkopírují z výchozí fronty `SYSYSTEM.DEFAULT.MODEL.QUEUE`.

Atribut REPLACE \*YES můžete použít, když definujete modelové fronty stejným způsobem, jako je používáte s lokálními frontami.

## Použití jiných příkazů s modelové fronty

Chcete-li zobrazit nebo změnit atributy modelové fronty, můžete použít příslušné příkazy. Příklad:

```
/* Display the model queue's attributes */
DSPMQMQ MQMNAME(MYQUEUEMANAGER) QNAME('green.model.queue')

/* ALTER the model queue to enable puts on any */
/* dynamic queue created from this model. */
CHGMQMQ MQMNAME(MYQUEUEMANAGER) QNAME('blue.model.queue') PUTENBL(*YES)
```

## IBM i Práce se spouštěním v systému IBM i

Pomocí těchto informací získáte informace o spouštění a definicích procesů.

Produkt IBM MQ poskytuje službu pro automatické spouštění aplikace, jsou-li splněny určité podmínky ve frontě. Jeden příklad podmínek je, když počet zpráv ve frontě dosáhne zadaného čísla. Tato funkce se nazývá *spouštění* a je podrobně popsána v části [Spouštěcí kanály](#).

### Co se spouští?

Správce front definuje určité podmínky jako sestavení událostí spouštěče. Je-li pro frontu povoleno spouštění a dojde k události spouštěče, správce front odešle zprávu spouštěče do fronty s názvem inicializační fronty. Přítomnost zprávy spouštěče v inicializační frontě indikuje, že došlo k události spouštěče.

Zprávy spouštěče generované správcem front nejsou trvalé. To má za následek omezení protokolování (tedy zlepšení výkonu) a minimalizace duplikátů během restartu, takže se zlepší doba restartování.

### Co je monitor spouštěčů?

Program, který zpracovává inicializační frontu, se nazývá trigger-monitor aplikace a jeho funkce je číst zprávu spouštěče a provést odpovídající akce na základě informací obsažených ve zprávě spouštěče. Za normálních okolností by tato akce měla spustit nějakou jinou aplikaci ke zpracování fronty, která způsobila vygenerování zprávy spouštěče. Z pohledu správce front není k dispozici žádná speciální informace o aplikaci monitoru spouštěčů-jedná se o další aplikaci, která čte zprávy z fronty (inicializační fronta).

### Změna atributů odeslání úlohy monitoru spouštěčů

Monitor spouštěčů dodaný jako příkaz **STRMQMTRM** odešle úlohu pro každou zprávu spouštěče pomocí předvoleného popisu úlohy systému QDFTJOB. To má omezení v tom, že zadané úlohy se vždy nazývají QDFTJOB a mají atributy výchozího popisu úlohy včetně seznamu knihoven \*SYSVAL. IBM MQ poskytuje metodu pro přepis těchto atributů. Například je možné upravit zadané úlohy tak, aby měly smysluplnější názvy úloh:

1. V popisu úlohy uveďte popis, který chcete, například hodnoty protokolování.
2. Určete Data prostředí definice procesu použitá v procesu spouštěče:

```
CHGMQMPRC PRCNAME(MY_PROCESS) MQMNAME(MHA3) ENVDATA ('JOB(MYLIB/TRIGJOB)')
```

Monitor spouštěčů provádí SBMJOB s použitím zadaného popisu.

Je možné přepsat jiné atributy SBMJOB určením odpovídajícího klíčového slova a hodnoty v datech prostředí definice procesu. Jedinou výjimkou je toto klíčové slovo CMD, protože tento atribut je vyplněn

monitorem spouštěčů. Příklad příkazu k určení dat prostředí definice procesu, kde má být název úlohy i popis změněn následujícím způsobem:

```
CHGMQMPRC PRCNAME(MY_PROCESS) MQMNAME(MHA3) ENVDATA ('JOB(MYLIB/TRIGJOB)
JOB(TRIGGER)')
```

## Definování fronty aplikací pro spuštění

Fronta aplikací je lokální fronta, kterou využívají aplikace pro zasílání zpráv prostřednictvím rozhraní MQI. Spouštěcí impuls vyžaduje, aby byl definován počet atributů fronty ve frontě aplikací. Spuštění samo o sobě je povoleno atributem TRGENBL .

In this example, a trigger event is to be generated when there are 100 messages of priority 5 or higher on the local queue `motor.insurance.queue`, as follows:

```
CRTMQMQ MQMNAME(MYQUEUEMANAGER) QNAME('motor.insurance.queue') QTYPE(*LCL)
PRCNAME('motor.insurance.quote.process') MAXMSGLEN(2000)
DFTMSGPST(*YES) INITQNAME('motor.ins.init.queue')
TRGENBL(*YES) TRGTYPE(*DEPTH) TRGDEPTH(100) TRGMSGPTY(5)
```

kde parametry jsou:

### **MQMNAME(MYQUEUEMANAGER)**

Název správce front.

### **QNAME('motor.insurance.queue')**

Název fronty aplikací, která je definována.

### **PRCNAME('motor.insurance.quote.process')**

Název aplikace, která má být spuštěna programem monitoru spouštěčů.

### **MAXMSGLEN(2000)**

Maximální délka zpráv ve frontě.

### **DFTMSGPST(\*YES)**

Zprávy v této frontě jsou standardně nastaveny jako trvalé.

### **INITQNAME('motor.ins.init.queue')**

Název inicializační fronty, v níž má správce front vložit zprávu spouštěče.

### **TRGENBL(\*YES)**

Hodnota atributu spouštěče.

### **TRGTYPE(\*DEPTH)**

Událost spouštěče se generuje, když se počet zpráv požadované priority ( **TRGMSGPTY** ) dosáhne počtu zadaného v argumentu **TRGDEPTH**.

### **TRGDEPTH(100)**

Počet zpráv požadovaných k vygenerování události spouštěče.

### **TRGMSGPTY(5)**

Priorita zpráv, které mají být počítány správcem front při rozhodování, zda má být generována událost spouštěče. Spočítají se pouze zprávy s prioritou 5 nebo vyšší.

## Definování inicializační fronty

Dojde-li k události spouštěče, správce front vloží do inicializační fronty zadané v definici fronty aplikací zprávu spouštěče. Inicializační fronty nemají žádná speciální nastavení, ale pro navádění můžete použít následující definici lokální fronty `motor.ins.init.queue` :

```
CRTMQMQ MQMNAME(MYQUEUEMANAGER) QNAME('motor.ins.init.queue') QTYPE(*LCL)
GETENBL(*YES) SHARE(*NO) TRGTYPE(*NONE)
MAXMSGL(2000)
MAXDEPTH(1000)
```

## Vytvoření definice procesu

Pomocí příkazu **CRTMQMPPRC** vytvořte definici procesu. Definice procesu přidruhuje aplikační frontu k aplikaci, která má zpracovávat zprávy z fronty. To se provádí prostřednictvím atributu **PRCNAME** ve frontě aplikací `motor.insurance.queue`. Následující příkaz vytvoří požadovaný proces, `motor.insurance.quote.process`, který je identifikován v tomto příkladu:

```
CRTMQMPPRC MQMNAME(MYQUEUEMANAGER) PRCNAME('motor.insurance.quote.process')
TEXT('Insurance request message processing')
APPTYPE(*OS400) APPID(MQTEST/TESTPROG)
USRDATA('open, close, 235')
```

kde parametry jsou:

### **MQMNAME (MYQUEUEMANAGER)**

Název správce front.

### **PRCNAME ('motor.insurance.quote.process')**

Název definice procesu.

### **TEXT('Insurance request message processing')**

Popis aplikačního programu, na který se tato definice vztahuje. Tento text se zobrazí, když použijete příkaz **DSPMQMPPRC**. To vám může pomoci identifikovat, co proces dělá. Pokud v řetězci použijete mezery, musíte řetězec uzavřít do jednoduchých uvozovek.

### **APPTYPE (\*OS400)**

Typ aplikace, která má být spuštěna.

### **APPID (MQTEST/TESTPROG)**

Název spustitelného souboru aplikace, určený jako úplný název souboru.

### **USRDATA ('open, close, 235')**

Uživatелеm definovaná data, která mohou být použita aplikací.

## Zobrazení definice procesu

Pomocí příkazu **DSPMQMPPRC** prozkoumejte výsledky své definice. Příklad:

```
MQMNAME(MYQUEUEMANAGER) DSPMQMPPRC('motor.insurance.quote.process')
```

Také můžete použít příkaz **CHGMQMPRC** ke změně existující definice procesu a příkaz **DLTMQMPRC** k odstranění definice procesu.

## Komunikace mezi dvěma systémy IBM MQ v systému IBM i

Tento příklad kódu ukazuje, jak nastavit dva systémy IBM MQ for IBM i pomocí CL příkazů, aby mohly komunikovat mezi sebou navzájem.

Systémy se nazývají SYSTEMA a SYSTEMB, a použitý komunikační protokol je TCP/IP.

Proveďte následující postup:

1. Vytvořte správce front v systému SYSTEMA a zavoláte jej QMGRA1.

```
CRTMQM  MQMNAME(QMGRA1) TEXT('System A - Queue +
Manager 1') UDLMSGQ(SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE)
```

2. Spusťte tohoto správce front.

```
STRMQM  MQMNAME(QMGRA1)
```

3. Definujte objekty produktu IBM MQ v produktu SYSTEMA , které mají být odesílány zprávy správci front v systému SYSTEMB.

```
/* Transmission queue */
CRTMQMQ QNAME(XMITQ.TO.QMGRB1) QTYPE(*LCL) +
MQMNAME(QMGRA1) TEXT('Transmission Queue +
to QMGRB1') MAXDEPTH(5000) USAGE(*TMQ)

/* Remote queue that points to a queue called TARGETB */
/* TARGETB belongs to queue manager QMGRB1 on SYSTEMB */
CRTMQMQ QNAME(TARGETB.ON.QMGRB1) QTYPE(*RMT) +
MQMNAME(QMGRA1) TEXT('Remote Q pointing +
at Q TARGETB on QMGRB1 on Remote System +
SYSTEMB') RMTQNAME(TARGETB) +
RMTMQMNAME(QMGRB1) TMQNAME(XMITQ.TO.QMGRB1)

/* TCP/IP sender channel to send messages to the queue manager on SYSTEMB*/
CRTMQMCHL CHLNAME(QMGRA1.TO.QMGRB1) CHLTYPE(*SDR) +
MQMNAME(QMGRA1) TRPTYPE(*TCP) +
TEXT('Sender Channel From QMGRA1 on +
SYSTEMA to QMGRB1 on SYSTEMB') +
CONNNAME(SYSTEMB) TMQNAME(XMITQ.TO.QMGRB1)
```

4. Vytvořte správce front v systému SYSTEMBa zavoláte jej QMGRB1.

```
CRTMQM MQMNAME(QMGRB1) TEXT('System B - Queue +
Manager 1') UDLMSGQ(SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE)
```

5. Spusťte správce front v systému SYSTEMB.

```
STRMQM MQMNAME(QMGRB1)
```

6. Definujte objekty produktu IBM MQ , které potřebujete pro příjem zpráv od správce front v produktu SYSTEMA.

```
/* Local queue to receive messages on */
CRTMQMQ QNAME(TARGETB) QTYPE(*LCL) MQMNAME(QMGRB1) +
TEXT('Sample Local Queue for QMGRB1')

/* Receiver channel of the same name as the sender channel on SYSTEMA */
CRTMQMCHL CHLNAME(QMGRA1.TO.QMGRB1) CHLTYPE(*RCVR) +
MQMNAME(QMGRB1) TRPTYPE(*TCP) +
TEXT('Receiver Channel from QMGRA1 to +
QMGRB1')
```

7. Nakonec spusťte modul listener protokolu TCP/IP na serveru SYSTEMB tak, aby mohl být kanál spuštěn. Tento příklad používá výchozí port 1414.

```
STRMQMLSR MQMNAME(QMGRB1)
```

Nyní jste připraveni odesílat testovací zprávy mezi SYSTEMA a SYSTEMB. Pomocí jednoho z dodaných ukázek umístíte řadu zpráv do vzdálené fronty v systému SYSTEMA.

Spusťte kanál v systému SYSTEMA, buď pomocí příkazu **STRMQMCHL**, nebo pomocí příkazu **WRKMQMCHL** a zadáním požadavku na spuštění (Volba 14) proti kanálu odesílatele.

Kanál by měl přejít do stavu RUNNING a zprávy jsou odeslány do fronty TARGETB v systému SYSTEMB.

Zkontrolujte zprávy zadáním následujícího příkazu:

```
WRKMQMMSG QNAME(TARGETB) MQMNAME(QMGRB1).
```

IBM i

## Ukázkové definice prostředků na systému IBM i

Tato ukázka obsahuje CL program AMQSAMP4 sample IBM i .



```

/*****/
/*
/* Program name: AMQSAMP4
/*
/* Description: Sample CL program defining MQM queues
/* to use with the sample programs
/* Can be run, with changes as needed, after
/* starting the MQM
/*
/* <N_OCO_COPYRIGHT> */
/* Licensed Materials - Property of IBM
/*
/* 63H9336
/* (c) Copyright IBM Corp. 1993, 2024. All Rights Reserved.
/*
/* US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or
/* disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with
/* IBM Corp.
/* <NOC_COPYRIGHT> */
/*
/*
/*****/
/* Function:
/*
/* AMQSAMP4 is a sample CL program to create or reset the
/* MQI resources to use with the sample programs.
/*
/* This program, or a similar one, can be run when the MQM
/* is started - it creates the objects if missing, or resets
/* their attributes to the prescribed values.
/*
/*
/* Exceptions signaled: none
/* Exceptions monitored: none
/*
/* AMQSAMP4 takes a single parameter, the Queue Manager name
/*
/*****/
QSYS/PGM PARM(&QMGRNAME)

/*****/
/* Queue Manager Name Parameter
/*****/
QSYS/DCL VAR(&QMGRNAME) TYPE(*CHAR)

/*****/
/* EXAMPLES OF DIFFERENT QUEUE TYPES
/*
/* Create local, alias and remote queues
/*
/* Uses system defaults for most attributes
/*
/*****/
/* Create a local queue */
CRTMQMQ QNAME('SYSTEM.SAMPLE.LOCAL') +
MQMNAME(&QMGRNAME) +
QTYPE(*LCL) REPLACE(*YES) +
+
TEXT('Sample local queue') /* description */+
SHARE(*YES) /* Shareable */+
DFTMSGPST(*YES) /* Persistent messages OK */

/* Create an alias queue */
CRTMQMQ QNAME('SYSTEM.SAMPLE.ALIAS') +
MQMNAME(&QMGRNAME) +
QTYPE(*ALS) REPLACE(*YES) +
+
TEXT('Sample alias queue') +
DFTMSGPST(*YES) /* Persistent messages OK */+
TGTQNAME('SYSTEM.SAMPLE.LOCAL')

/* Create a remote queue - in this case, an indirect reference */
/* is made to the sample local queue on OTHER queue manager */
CRTMQMQ QNAME('SYSTEM.SAMPLE.REMOTE') +
MQMNAME(&QMGRNAME) +
QTYPE(*RMT) REPLACE(*YES) +
+

```

```

TEXT('Sample remote queue')/* description */+
DFTMSGPST(*YES) /* Persistent messages OK */+
RMTQNAME('SYSTEM.SAMPLE.LOCAL')          +
RMTMQMNAME(OTHER) /* Queue is on OTHER */

/* Create a transmission queue for messages to queues at OTHER */
/* By default, use remote node name */
CRTMQMQ QNAME('OTHER') /* transmission queue name */+
MQMNAME(&QMGRNAME)      +
QTYPE(*LCL) REPLACE(*YES) +
TEXT('Transmission queue to OTHER') +
USAGE(*TMQ) /* transmission queue */

/*****
/* SPECIFIC QUEUES AND PROCESS USED BY SAMPLE PROGRAMS */
/*
/* Create local queues used by sample programs */
/* Create MQI process associated with sample initiation queue */
/*
*****/
/* General reply queue */
CRTMQMQ QNAME('SYSTEM.SAMPLE.REPLY')      +
MQMNAME (&QMGRNAME)                       +
QTYPE(*LCL) REPLACE(*YES)                 +
+
TEXT('General reply queue')                +
DFTMSGPST(*NO) /* Not Persistent */

/* Queue used by AMQSINQ4 */
CRTMQMQ QNAME('SYSTEM.SAMPLE.INQ')         +
MQMNAME (&QMGRNAME)                       +
QTYPE(*LCL) REPLACE(*YES)                 +
+
TEXT('Queue for AMQSINQ4')                 +
SHARE(*YES) /* Shareable */+
DFTMSGPST(*NO) /* Not Persistent */+
+
TRGENBL(*YES) /* Trigger control on */+
TRGTYPE(*FIRST)/* Trigger on first message*/+
PRCNAME('SYSTEM.SAMPLE.INQPROCESS')       +
INITQNAME('SYSTEM.SAMPLE.TRIGGER')

/* Queue used by AMQSSET4 */
CRTMQMQ QNAME('SYSTEM.SAMPLE.SET')         +
MQMNAME (&QMGRNAME)                       +
QTYPE(*LCL) REPLACE(*YES)                 +
+
TEXT('Queue for AMQSSET4')                 +
SHARE(*YES) /* Shareable */+
DFTMSGPST(*NO)/* Not Persistent */+
+
TRGENBL(*YES) /* Trigger control on */+
TRGTYPE(*FIRST)/* Trigger on first message*/+
PRCNAME('SYSTEM.SAMPLE.SETPROCESS')       +
INITQNAME('SYSTEM.SAMPLE.TRIGGER')

/* Queue used by AMQSECH4 */
CRTMQMQ QNAME('SYSTEM.SAMPLE.ECHO')        +
MQMNAME (&QMGRNAME)                       +
QTYPE(*LCL) REPLACE(*YES)                 +
+
TEXT('Queue for AMQSECH4')                 +
SHARE(*YES) /* Shareable */+
DFTMSGPST(*NO)/* Not Persistent */+
+
TRGENBL(*YES) /* Trigger control on */+
TRGTYPE(*FIRST)/* Trigger on first message*/+
PRCNAME('SYSTEM.SAMPLE.ECHOPROCESS')     +
INITQNAME('SYSTEM.SAMPLE.TRIGGER')

/* Initiation Queue used by AMQSTRG4, sample trigger process */
CRTMQMQ QNAME('SYSTEM.SAMPLE.TRIGGER') +
MQMNAME (&QMGRNAME)                       +
QTYPE(*LCL) REPLACE(*YES) +
TEXT('Trigger queue for sample programs')

/* MQI Processes associated with triggered sample programs */
/*
*****/
/* Note - there are versions of the triggered samples */
/* in different languages - set APPID for these */
/* process to the variation you want to trigger */
/*
*****/

```

```

CRTMQMPRC PRCNAME('SYSTEM.SAMPLE.INQPROCESS') +
MQMNAME(&QMGRNAME) +
REPLACE(*YES) +
+
TEXT('Trigger process for AMQSINQ4') +
ENVDATA('JOBPTY(3)') /* Submit parameter */ +
/** Select the triggered program here **/ +
APPID('QMOM/AMQSINQ4') /* C +
/* APPID('QMOM/AMQ0INQ4') /* COBOL */ +
/* APPID('QMOM/AMQ3INQ4') /* RPG - ILE */

CRTMQMPRC PRCNAME('SYSTEM.SAMPLE.SETPROCESS') +
MQMNAME(&QMGRNAME) +
REPLACE(*YES) +
+
TEXT('Trigger process for AMQSSET4') +
ENVDATA('JOBPTY(3)') /* Submit parameter */ +
/** Select the triggered program here **/ +
APPID('QMOM/AMQSSET4') /* C */ +
/* APPID('QMOM/AMQ0SET4') /* COBOL */ +
/* APPID('QMOM/AMQ3SET4') /* RPG - ILE */

CRTMQMPRC PRCNAME('SYSTEM.SAMPLE.ECHOPROCESS') +
MQMNAME(&QMGRNAME) +
REPLACE(*YES) +
+
TEXT('Trigger process for AMQSECH4') +
ENVDATA('JOBPTY(3)') /* Submit parameter */ +
/** Select the triggered program here **/ +
APPID('QMOM/AMQSECH4') /* C */ +
/* APPID('QMOM/AMQ0ECH4') /* COBOL */ +
/* APPID('QMOM/AMQ3ECH4') /* RPG - ILE */

/*****/
/*
/* Normal return.
/*
/*
/*****/
SNDPGMMMSG MSG('AMQSAMP4 Completed creating sample +
objects for ' *CAT &QMGRNAME)
RETURN
ENDPGM

/*****/
/*
/* END OF AMQSAMP4
/*
/*
/*****/

```

## IBM i Alternativní způsoby administrace produktu IBM MQ for IBM i

Použití CL příkazů je preferovanou metodou administrace IBM MQ for IBM i. Můžete však použít různé další metody administrace včetně příkazů MQSC, příkazů PCF a vzdálené administrace.

Běžně používáte příkazy jazyka CL produktu IBM i ke správě produktu IBM MQ for IBM i. Přehled těchto příkazů najdete v tématu [“Správa produktu IBM MQ for IBM i pomocí příkazů jazyka CL”](#) na stránce 342.

Události přípravy nástrojů produktu IBM MQ můžete použít k monitorování činnosti správců front. Informace o událostech instrumentace produktu IBM MQ a o jejich použití najdete v tématu [Události instrumentace](#).

Jako alternativu k použití CL příkazů produktu IBM i můžete použít libovolnou z administračních metod popsanych v následujících dílčích tématech:

### IBM i Lokální a vzdálená administrace na systému IBM i

Objekty produktu IBM MQ for IBM i spravujete lokálně nebo vzdáleně.

*Lokální administrace* znamená provádění úloh administrace u všech správců front, které jste definovali na svém lokálním systému. V produktu IBM MQ můžete tuto skutečnost považovat za lokální administraci, protože nejsou zahrnuty žádné kanály produktu IBM MQ, což znamená, že komunikace je spravována operačním systémem. Chcete-li provést tento typ úlohy, musíte se buď přihlásit ke vzdálenému systému a zadat příkazy z tohoto systému, nebo vytvořit proces, který může vydat příkazy pro vás.

Produkt IBM MQ podporuje administraci z jednoho bodu prostřednictvím tzv. *vzdálené administrace*. Vzdálená administrace se skládá z odeslání řídicích zpráv programu PCF (Programmable command format) na SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE v cílovém správci front.

Existuje celá řada způsobů generování zpráv PCF. Patří mezi ně:

1. Psaní programu pomocí zpráv PCF. Viz [“Administrace pomocí příkazů PCF na systému IBM i”](#) na stránce 357.
2. Psaní programu pomocí rozhraní MQAI, který odesílá zprávy PCF. Viz [“Použití rozhraní MQAI ke zjednodušení používání PCFs”](#) na stránce 36.
3. Pomocí nástroje Průzkumník IBM MQ je k dispozici produkt IBM MQ for Windows, který vám umožňuje používat grafické uživatelské rozhraní (GUI) a generovat správné zprávy PCF. Viz téma [“Použití IBM MQ Explorer s IBM MQ for IBM i”](#) na stránce 358.
4. Příkaz **STRMQMMQSC** se používá k přímému odeslání příkazů vzdálenému správci front. Viz téma [“Administrace pomocí příkazů MQSC v systému IBM i”](#) na stránce 356.

Chcete-li například změnit definici fronty ve vzdáleném správci front, můžete zadat vzdálený příkaz.

Některé příkazy nelze tímto způsobem vydat, zejména při vytváření nebo spouštění správců front a spouštění příkazových serverů. Chcete-li provést tento typ úlohy, musíte se buď přihlásit ke vzdálenému systému a zadat příkazy z tohoto systému, nebo vytvořit proces, který může vydat příkazy pro vás.

## Administrace pomocí příkazů MQSC v systému IBM i

Tato část obsahuje informace o příkazech MQSC a o jejich použití ke správě produktu IBM MQ for IBM i.

Příkazy MQSC (IBM MQ script) jsou napsány v textu čitelném pro člověka, který je v textu EBCDIC. Pomocí příkazů MQSC můžete spravovat objekty správce front, včetně samotného správce front, front, definic procesů, seznamů názvů, kanálů, kanálů připojení klienta, modulů listener, služeb, témat a objektů ověřovacích informací.

Příkazy MQSC zadáte do správce front pomocí CL příkazu **STRMQMMQSC** IBM MQ. Tato metoda je pouze dávková metoda a přebírá její vstup ze zdrojového fyzického souboru v systému knihovny serveru. Výchozí název pro tento zdrojový fyzický soubor je QMQSC.



**Upozornění:** Nepoužívejte knihovnu QTEMP jako zdrojovou knihovnu do STRMQMMQSC, protože použití knihovny QTEMP je omezeno. Jako vstupní soubor pro příkaz musíte použít jinou knihovnu.

Produkt IBM MQ for IBM i nedodává zdrojový soubor s názvem QMQSC. Chcete-li zpracovat příkazy MQSC, musíte vytvořit zdrojový soubor QMQSC v knihovně dle vašeho výběru zadáním následujícího příkazu:

```
CRTSRCPF FILE(MYLIB/QMQSC) RCDLEN(240) TEXT('IBM MQ - MQSC Source')
```

Zdroj MQSC je umístěn ve členech v tomto zdrojovém souboru. Chcete-li pracovat se členy, zadejte následující příkaz:

```
WRKMBRPDM MYLIB/QMQSC
```

Nyní můžete přidávat nové členy a udržovat stávající.

Také můžete zadat příkazy MQSC interaktivně zadáním RUNMQSC nebo:

1. Zadání názvu správce front a stisknutí klávesy Enter pro přístup k panelu výsledků produktu **WRKMQM**.
2. Vyberte volbu F23=More options na tomto panelu.
3. Výběr volby 26 proti aktivnímu správci front na panelu zobrazeném v produktu [Obrázek 26](#) na stránce 357.

Chcete-li ukončit tuto relaci MQSC, zadejte příkaz end.

[Obrázek 26](#) na stránce 357 je extrakt z příkazového souboru MQSC zobrazující příkaz MQSC (DEFINE QLOCAL) s jeho atributy.

```

.
.
DEFINE QLOCAL(ORANGE.LOCAL.QUEUE) REPLACE +
DESCR(' ') +
PUT(ENABLED) +
DEFPRTY(0) +
DEFPSIST(NO) +
GET(ENABLED) +
MAXDEPTH(5000) +
MAXMSGL(1024) +
DEFSOPT(SHARED) +
NOHARDENBO +
USAGE(NORMAL) +
NOTRIGGER;
.
.

```

Obrázek 26. Extrahujte z příkazového souboru MQSC, myprog.in

Pro přenositelnost mezi prostředími IBM MQ omezte délku řádku v příkazových souborech MQSC na 72 znaků. Znaménko plus označuje, že příkaz pokračuje na dalším řádku.

Atributy objektu uvedené v MQSC jsou zobrazeny v této sekci velkými písmeny (např. QMNAME), i když nejsou citlivé na velikost písmen.

#### Poznámka:

1. Formát souboru MQSC není závislý na jeho umístění v systému souborů.
2. Názvy atributů MQSC jsou omezeny na osm znaků.
3. Příkazy MQSC jsou k dispozici na jiných platformách, včetně produktu z/OS.

Popis každého příkazu MQSC a jeho syntaxe najdete v tématu [Příkazy MQSC](#).

## IBM i Administrace pomocí příkazů PCF na systému IBM i

Účelem příkazů programu IBM MQ Programmable command format (PCF) je umožnit, aby administrativní úlohy byly naprogramovány do administračního programu. Tímto způsobem můžete vytvářet fronty a definice procesů a měnit správce front z programu.

Příkazy PCF pokrývají stejný rozsah funkcí poskytovaných příkazy MQSC. Avšak na rozdíl od příkazů MQSC, příkazy PCF a jejich odpovědi nejsou v textovém formátu, který můžete číst.

Můžete napsat program, který vydá příkazy PCF do libovolného správce front v síti z jednoho uzlu. Tímto způsobem můžete centralizovat a automatizovat administrativní úlohy.

Každý příkaz PCF je datová struktura, která je vložena do části dat aplikace zprávy produktu IBM MQ . Každý příkaz je odeslán do cílového správce front pomocí funkce MQPUT MQI stejným způsobem jako jakákoli jiná zpráva. Příkazovému serveru ve správci front, který přijímá zprávu, ji interpretuje jako příkazovou zprávu a spustí příkaz. Chcete-li získat odpovědi, aplikace vydá volání MQGET a data odpovědi jsou vrácena v jiné datové struktuře. Aplikace pak může zpracovat odpověď a podle toho jednat.

Stručně řečeno, jsou to některé z věcí, které programátor aplikace musí uvést pro vytvoření zprávy příkazu PCF:

#### deskriptor zprávy

Jedná se o standardní deskriptor zpráv produktu IBM MQ , v němž:

- Typ zprávy (*MsgType*) je MQMT\_REQUEST.
- Formát zprávy (*Format*) je MQFMT\_ADMIN.

#### Data aplikace

Obsahuje zprávu PCF včetně záhlaví PCF, v níž:

- Typ zprávy PCF (*Type*) určuje MQCFT\_COMMAND.
- Identifikátor příkazu určuje příkaz, například *Change Queue* (MQCMD\_CHANGE\_Q).

Únikové PCFs jsou příkazy PCF, které obsahují příkazy MQSC v textu zprávy. PCFs můžete použít k odeslání příkazů vzdálenému správci front. Další informace viz [“Použití rozhraní MQAI ke zjednodušení používání PCFs”](#) na stránce 36.

Úplný popis datových struktur PCF a jejich implementace najdete v tématu [Struktury pro příkazy a odpovědi](#).

## Použití IBM MQ Explorer s IBM MQ for IBM i

Pomocí těchto informací můžete provádět administraci produktu IBM MQ for IBM i pomocí produktu IBM MQ Explorer.

IBM MQ for Windows (platformax86 ) a IBM MQ for Linux (platformyx86 a x86-64 ) poskytují administrativní rozhraní s názvem IBM MQ Explorer, aby bylo možné provádět administrativní úlohy jako alternativu k použití příkazů CL, řízení nebo MQSC.

Produkt IBM MQ Explorer umožňuje provádět lokální nebo vzdálenou administraci vaší sítě z počítače s operačním systémem Windows (platformax86 ) nebo Linux (platformyx86 a x86-64 ) tím, že na správce front a klastry, o které se zajímáte, ukazuje IBM MQ Explorer .

Pomocí IBM MQ Explorer můžete:

- Spuštění a zastavení správce front (pouze v lokálním počítači).
- Definujte, zobrazte a pozměňte definice objektů produktu IBM MQ , jako jsou například fronty, témata a kanály.
- Procházejte zprávy ve frontě.
- Spuštění a zastavení kanálu.
- Zobrazení informací o stavu kanálu.
- Zobrazit správce front v klastru.
- Zkontrolujte, které aplikace, uživatelé nebo kanály mají otevřenou konkrétní frontu.
- Vytvořte nový klastr správce front pomocí průvodce **Vytvořit nový klastr** .
- Přidejte správce front do klastru pomocí průvodce **Přidat správce front do klastru** .
- Správa objektu ověřovacích informací, který se používá s zabezpečení kanálu TLS (Transport Layer Security).

Pomocí online pokynů můžete:

- Definování a řízení různých prostředků včetně správců front, front, kanálů, definic procesů, kanálů připojení klienta, listenerů, témat, služeb, seznamů názvů a klastrů.
- Spustit nebo zastavit správce front a jeho přidružené procesy.
- Zobrazte si správce front a jejich přidružené objekty na pracovní stanici nebo z jiných pracovních stanic.
- Zkontrolujte stav správců front, klastrů a kanálů.

Ujistěte se, že jste splnili následující požadavky, než se pokusíte použít produkt IBM MQ Explorer ke správě produktu IBM MQ na počítači serveru. Zkontrolujte, zda:

1. Příkazový server je spuštěn pro všechny administrované správce front, spuštěný na serveru pomocí příkazu CL **STRMQCSVR**.
2. Pro každého vzdáleného správce front existuje vhodný modul listener protokolu TCP/IP. Jedná se o modul listener produktu IBM MQ spuštěný pomocí příkazu **STRMQLSR** .
3. Kanál připojení serveru s názvem SYSTEM . ADMIN . SVRCONN existuje v každém vzdáleném správci front. Tento kanál musíte vytvořit sami. Je povinná pro všechny spravované vzdálené správce front. Bez ní není vzdálená administrace možná.
4. Ověřte, zda fronta SYSTEM . MQEXPLORER . REPLY . MODEL existuje.

**IBM i**

Tyto informace použijte k seznámení se se vzdálenou správou příkazového serveru IBM MQ for IBM i .

Ke každému správci front může být přidružen příkazový server. Příkazový server zpracovává všechny příchozí příkazy ze vzdálených správců front nebo příkazy PCF z aplikací. Tento příkaz prezentuje příkazy správci front pro zpracování a vrací kód dokončení nebo zprávu operátora v závislosti na původu příkazu.

Příkazový server je povinný pro veškerou administraci zahrnující PCFs, MQAI a také pro vzdálenou administraci.

**Poznámka:** Pro vzdálenou administraci musíte zajistit, aby byl spuštěn cílový správce front. Jinak nemohou zprávy obsahující příkazy opustit správce front, ze kterého jsou vydávány. Místo toho jsou tyto zprávy zařazeny do fronty v lokální přenosové frontě, která obsluhuje vzdáleného správce front. Je-li to možné, vyvarujte se této situace.

Pro spuštění a zastavení příkazového serveru existují samostatné řídicí příkazy. Operace popsané v následujících sekcích můžete provádět pomocí Průzkumníka IBM MQ .

**Spuštění a zastavení příkazového serveru**

Chcete-li spustit příkazový server, použijte tento CL příkaz:

```
STRMQMSVR MQMNAME('saturn.queue.manager')
```

kde `saturn.queue.manager` je správce front, pro který je spuštěn příkazový server.

Chcete-li zastavit příkazový server, použijte jeden z následujících CL příkazů:

1. 

```
ENDMQMSVR MQMNAME('saturn.queue.manager') OPTION(*CNTRLD)
```

který má provést řízené zastavení, kde `saturn.queue.manager` je správce front, pro který je zastavován příkazový server. Jedná se o výchozí volbu, což znamená, že `OPTION(*CNTRLD)` lze vynechat.

2. 

```
ENDMQMSVR MQMNAME('saturn.queue.manager') OPTION(*IMMED)
```

provést okamžité zastavení, kde `saturn.queue.manager` je správce front, pro který je zastavován příkazový server.

**Zobrazení stavu příkazového serveru**

Pro vzdálenou administraci zkontrolujte, zda je spuštěn příkazový server v cílovém správci front. Pokud není spuštěn, vzdálené příkazy nelze zpracovat. Všechny zprávy obsahující příkazy jsou zařazeny do fronty v cílové frontě správce front `SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE`.

Chcete-li zobrazit stav příkazového serveru pro správce front, který se nazývá tento příkaz `saturn.queue.manager`, je příkaz CL následující:

```
DSPMQMSVR MQMNAME('saturn.queue.manager')
```

Vydejte tento příkaz na cílovém počítači. Je-li spuštěn příkazový server, zobrazí se panel se systémem [Obrázek 27 na stránce 360](#) :

```
Display MQM Command Server (DSPMQMSVR)
```

```
Queue manager name . . . . . > saturn.queue.manager
```

```
MQM Command Server Status. . . . > RUNNING
```

```
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display  
F24=More keys
```

Obrázek 27. Zobrazit panel příkazového serveru MQM

## IBM i Spouštění příkazů webové konzoly

Musíte nakonfigurovat prostředí tak, jak je popsáno v následujícím textu, aby se správně spouštěly příkazy prostředí Qshell související s webovou konzolou v produktu IBM MQ for IBM i.

### Informace o této úloze

Když se Qshell spustí, inicializuje vnitřní tabulky pro zpracování příkazů na základě CCSID úlohy. Aby se příkazy prostředí Qshell související s webovou konzolou správně spouštěly v produktu IBM i, musíte nakonfigurovat prostředí.

Národní prostředí je nastaveno nastavením proměnné prostředí LANG na název cesty k objektu národního prostředí. Chcete-li například nastavit národní prostředí pro americkou angličtinu, proměnná prostředí LANG je nastavena takto:

```
LANG=/QSYS.LIB/EN_US.LOCALE
```

V prostředí Qshell můžete zkontrolovat nastavení tak, že zadáte příkaz pro zobrazení seznamu všech proměnných prostředí. Obvykle se jedná o hodnotu LANG, která může mít vliv na národní prostředí pro běhové prostředí. Může mít také LC\_ALL.

Chcete-li spustit příkazy prostředí Qshell správně, musí být nastavení prostředí národního prostředí konzistentní s nastavením úlohy.

### Postup

Použijte CL příkaz DSPJOB JOB (JobNumber/USERProfile/JobName)

- a) Vyberte volbu 2, chcete-li zobrazit atributy definice úlohy.
- b) Následující atributy by měly být konzistentní s nastavením prostředí LANG nebo LC\_ALL
  - Identifikátor jazyka
  - Identifikátor země nebo oblasti
  - Identifikátor znakové sady

Například, pokud

```
LANG=/QSYS.LIB/FR_FR.LOCALE
```

atributy úlohy by měly být:

- ID jazyka..... FRA
- ID země nebo oblasti..... fr
- ID kódované znakové sady..... 304 297 315



## Jak pokračovat dále

Další informace o podpoře národních jazyků najdete v tématu IBM i v publikaci IBM Documentation: [Pokyny pro podporu národních jazyků \(NLS\)](#).

## IBM i Správa činnosti systému pro IBM i

Tyto informace popisují způsob, jakým produkt IBM MQ zpracovává pracovní požadavky a poskytuje podrobnosti o volbách, které jsou k dispozici pro stanovení priorit a řízení úloh asociovaných s produktem IBM MQ.

### Varování

Neměňte objekty správy činnosti systému IBM MQ, pokud plně nerozumíte konceptům správy činnosti systému IBM i a produktu IBM MQ.

Další informace o podsystémech a popisech úloh najdete pod volbou [Správa činnosti systému](#) v dokumentaci produktu IBM i. Věnujte zvláštní pozornost oddílkám [Spouštění úloh](#) a [Dávkové úlohy](#).

Produkt IBM MQ for IBM i obsahuje prostředí IBM i UNIX a podprocesy IBM i. **Neprovádět** žádné změny v objektech v systému Integrated File System (IFS).

Během běžných operací spouští správce front produktu IBM MQ řadu dávkových úloh, které provádějí různé úlohy. Tyto dávkové úlohy se standardně spouštějí v subsystému QMQM, který je vytvořen při instalaci produktu IBM MQ.

Správa činnosti systému odkazuje na proces přizpůsobování úloh produktu IBM MQ za účelem získání optimálního výkonu systému nebo zjednodušení administrace.

Můžete například provést následující akce:

- Změňte prioritu spuštění úloh tak, aby jeden správce front reagoval lépe než jiný.
- Přesměrovat výstup určitého počtu úloh do určité výstupní fronty.
- Nastavit všechny úlohy určitého typu v určitém subsystému.
- Izolovat chyby do podsystému.

Správa činnosti systému se provádí vytvořením nebo změnou popisů úloh přidružených k úlohám IBM MQ. Správu činnosti systému můžete nakonfigurovat takto:

- Celá instalace produktu IBM MQ.
- Jednotliví správci front.
- Jednotlivé úlohy pro jednotlivé správce front.

## IBM i Úlohy IBM MQ pro IBM i

Jedná se o tabulku úloh IBM MQ for IBM i a stručný popis jednotlivých úloh.

Je-li správce front spuštěn, uvidíte některé nebo všechny následující dávkové úlohy běžící pod uživatelským profilem QMQM v subsystému IBM MQ. Úlohy jsou stručně popsány v [Tabulka 26 na stránce 361](#).

Pomocí volby 22 na panelu **Práce se správcem front** (WRKMQM) můžete zobrazit všechny úlohy připojené ke správci front pomocí volby 22. Listenery můžete zobrazit pomocí příkazu WRKMQLSR.

Tabulka 26. Úlohy IBM MQ.	
Jméno úlohy	Funkce
AMQZMUC0	Správce obslužných programů. Tato úloha provádí obslužné programy pro kritické správce front, například správce řetězce žurnálu.

Tabulka 26. Úlohy IBM MQ . (pokračování)	
Jméno úlohy	Funkce
AMQZXMAO	Řadič provedení, který je první úlohou spuštěnou správcem front. Zpracovává požadavky MQCONN a spouští procesy agenta ke zpracování volání rozhraní API produktu IBM MQ .
AMQZFUMA	Správce oprávnění k objektu (OAM).
AMQZLAA0	Agenti správců front, kteří provádějí většinu práce pro aplikace, které se připojují ke správci front pomocí MQCNO_STANDARD_BINDING.
AMQZLSA0	Agent správce front.
AMQZMUFO	Správce utility
AMQZMGRO	Regulátor procesů. Tato úloha se používá ke spuštění a správě listenerů a služeb.
AMQZMURO	Správce obslužných programů. Tato úloha provádí obslužné programy pro kritické správce front, například správce řetězce žurnálu.
AMQFQPUB	Démon publikování/odběru zařazený do fronty.
AMQFCXUBA.	Pracovní úloha zprostředkovatele.
RUNMQBRK	Úloha řízení zprostředkovatele.
AMQRMPPAX.	Úloha fondu procesů kanálu.
AMQCRSTA	TCP/IP-vyvolaný odpovídací modul kanálu.
AMQCRS6B	LU62 -kanál příjemce a připojení klienta (viz poznámka).
AMQRRMFACITY	Správce úložiště pro klastry.
AMQCLMAAKI	Nevláknový modul listener protokolu TCP/IP.
AMQPCSEA	Příkazový procesor PCF, který zpracovává požadavky PCF a vzdálené administrativní požadavky.
RUNMQTRM	Monitor spouštěčů.
RUNMQDLQ.	Obslužná rutina fronty nedoručených zpráv.
RUNMQCHI.	Inicializátor kanálu.
RUNMQCHL.	Úloha kanálu odesílatele, která je spuštěna pro každý odesílací kanál.
RUNMQLSR	Modul listener TCP/IP se vlákem.
AMQRCMLA	Kanál MQSC a příkazový procesor PCF.

**Poznámka:** Úloha příjemce LU62 se spouští v komunikačním subsystému a přebírá její běhové vlastnosti ze směrovacích a komunikačních položek, které se používají ke spuštění úlohy. Další informace najdete v části [Initiated end \(Receiver\)](#) .

## Objekty správy činnosti systému v systému IBM i

Je-li nainstalován produkt IBM MQ , jsou v knihovně QMQM dodány různé objekty, které vám pomohou se správou činnosti systému. Tyto objekty jsou ty, které jsou nezbytné pro spuštění úloh produktu IBM MQ ve vlastním subsystému.

Popis ukázkových úloh jsou poskytovány pro dvě z dávkových úloh IBM MQ . Pokud není zadán žádný popis úlohy pro úlohu IBM MQ , spustí se s předvoleným popisem úlohy QMQMJOB.

Objekty správy činnosti systému dodávané při instalaci produktu IBM MQ jsou uvedeny v produktu [Tabulka 27 na stránce 363](#) a objekty vytvořené pro správce front jsou uvedeny v části [Tabulka 28 na stránce 363](#) .

**Poznámka:** Objekty správy činnosti systému lze nalézt v knihovně QMQM a objekty správce front lze najít v knihovně správce front.

*Tabulka 27. Objekty správy činnosti systému*

Název	Typ	Popis
AMQZLAA0	* JOBD	Popis úlohy, který je použit procesy agenta IBM MQ
AMQZLSA0	* JOBD	Agent správce front izolované vazby
AMQZXMA0	* JOBD	Popis úlohy, který používají řídicí řadiče IBM MQ
QMQM	* SBSDB	Subsystém, v němž jsou spuštěny všechny úlohy IBM MQ
QMQM	* JOBQ	Fronta úloh připojená k dodanému subsystému
QMQMJOB	* JOBD	Výchozí popis úlohy IBM MQ , použijte se, pokud neexistuje specifický popis úlohy pro úlohu
QMQMMSG	* MSGQ	Výchozí fronta zpráv pro úlohy IBM MQ .
QMQMRUN20	* CLS	Popis třídy úloh s vysokou prioritou IBM MQ
QMQMRUN35	* CLS	Popis třídy pro úlohy se střední prioritou IBM MQ
QMQMRUN50	* CLS	Popis třídy úloh s nízkou prioritou IBM MQ

*Tabulka 28. Objekty správy činnosti vytvořené pro správce front*

Název	Typ	Popis
AMQA000000	* JRNRCV	Lokální žurnálový zásobník
AMQAJRGENERICTHE	* JRN	Lokální žurnál
AMQJRNINF	* USRSPC	Uživatelský prostor, který je aktualizován s použitím nejnovějších žurnálových zásobníků požadovaných pro spuštění a obnovení médií správce front. Tento uživatelský prostor může být dotazován aplikací k určení toho, které žurnálové zásobníky vyžadují archivaci a které lze bezpečně odstranit.
ZPRÁVA AQAJRNMSG	* MSGQ	Lokální fronta zpráv žurnálu
AMQCRC6B	* PGM	Program pro spuštění připojení LU6.2
AMQRFOLK	* SOUBOR	Migrovaný definiční soubor kanálu správce front
QMQMMSG	* MSGQ	Fronta zpráv správce front

## Jak produkt IBM MQ používá objekty správy činnosti systému v systému IBM i

Tyto informace popisují způsob, jakým produkt IBM MQ používá objekty správy činnosti systému, a poskytuje příklady konfigurace.



**Upozornění:** Neměňte nastavení položek fronty úloh v subsystému QMQM tak, aby bylo možné omezit počet úloh povolených v subsystému podle priority. Pokud se o to pokusíte, můžete po jejich odeslání ukončit základní úlohy produktu IBM MQ a způsobit selhání spuštění správce front.

Chcete-li porozumět tomu, jak nakonfigurovat správu činnosti systému, musíte nejprve pochopit, jak produkt IBM MQ používá popisy úloh.

Popis úlohy použitý ke spuštění úlohy řídí mnoho atributů úlohy. Příklad:

- Fronta úloh, ve které je úloha zařazena do fronty a na kterém podsystému se spouští úloha.

- Směrovací data použitá ke spuštění úlohy a třídy, kterou úloha používá pro své běhové parametry.
- Výstupní fronta, kterou úloha používá pro tiskové soubory.

Proces spuštění úlohy IBM MQ lze zvážit ve třech krocích:

#### 1. IBM MQ vybírá popis úlohy.

IBM MQ používá následující techniku k určení, který popis úlohy použít pro dávkovou úlohu:

- Podívejte se do knihovny správce front jako popis úlohy se stejným názvem jako má úloha. Další podrobnosti o knihovně správce front najdete v tématu [Základní informace o názvech knihoven správce front produktu IBM MQ for IBM i](#).
- Podívejte se do knihovny správce front pro výchozí popis úlohy QMQMJOB.
- Podívejte se do knihovny QMQM pro popis úlohy se stejným názvem jako má úloha.
- Použijte předvolený popis úlohy QMQMJOB, v knihovně QMQM.

#### 2. Úloha je zadána do fronty úloh.

Popisy úloh dodávané s produktem IBM MQ byly standardně nastaveny pro vkládání úloh do fronty úloh QMQM v knihovně QMQM. Fronta úloh QMQM je připojena k dodanému subsystému QMQM, takže při výchozím nastavení jsou spuštěny úlohy spuštěné v subsystému QMQM.

#### 3. Úloha vstoupí do subsystému a prochází směrovacími kroky.

Když úloha vstoupí do subsystému, směrovací data uvedená v popisu úlohy se použijí k nalezení záznamů o směrování pro úlohu.

Údaje o směrování musí odpovídat jedné ze směrovacích položek definovaných v subsystému QMQM a tato definice definuje, která z dodaných tříd (QMQMRUN20, QMQMRUN35 nebo QMQMRUN50) používá úloha.

**Poznámka:** Nezdá se, že by se úlohy IBM MQ spouštěli, ujistěte se, že je subsystém spuštěný a že fronta úloh není zadržena,

Pokud jste upravili objekty správy práce produktu IBM MQ, ujistěte se, že je vše správně přidruženo. Zadáte-li například do popisu úlohy jinou frontu úloh než QMQM/QMQM, ujistěte se, že je pro subsystém provedena položka ADDJOBQE, tj. QMQM.

Pro každou úlohu dokumentovanou v produktu [Tabulka 26 na stránce 361](#) můžete vytvořit popis úlohy s použitím následujícího listu jako příkladu:

```
What is the queue manager library name? _____
Does job description AMQZXMA0 exist in the queue manager library? Yes No
Does job description QMQMJOB exist in the queue manager library? Yes No
Does job description AMQZXMA0 exist in the QMQM library? Yes No
Does job description QMQMJOB exist in the QMQM library? Yes No
```

Pokud odpovíte Ne na všechny tyto otázky, vytvořte globální popis úlohy QMQMJOB v knihovně QMQM.

## Fronta zpráv IBM MQ

Fronta zpráv produktu IBM MQ, QMQMMSG, je vytvořena v každé knihovně správce front. Zprávy operačního systému jsou odeslány do této fronty, když úlohy správce front končí a IBM MQ odesílá zprávy do fronty. Například chcete-li hlásit, které žurnálové zásobníky jsou potřeba při spuštění. Udržujte počet zpráv v této frontě zpráv na spravovatelné velikosti, aby bylo snazší je monitorovat.

## IBM i Výchozí systémové příklady pro IBM i

Tyto příklady ukazují, jak nemodifikované instalace produktu IBM MQ pracují, když jsou některé standardní úlohy odeslány při spuštění správce front.

Nejprve se spustí úloha řadiče provedení AMQZXMA0.

1. Zadejte příkaz **STRMQM** pro správce front TESTQM.

2. Produkt IBM MQ prohledá knihovnu správce front QMTESTQM, nejprve pro popis úlohy AMQZXMA0, a pak popis úlohy QMQMJOB.

Ani jeden z těchto popisů úloh neexistuje, takže produkt IBM MQ hledá popis úlohy AMQZXMA0 v knihovně produktu QMQM. Tento popis úlohy existuje, proto se používá k odeslání úlohy.

3. Popis úlohy používá předvolenou frontu úloh IBM MQ, takže úloha je zadána do fronty úloh QMQM/QMQM.

4. Směrovací data v popisu úlohy AMQZXMA0 je QMQMRUN20, takže systém prohledá záznamy směrování subsystému pro takový, který odpovídá daným datům.

Při výchozím nastavení má směrovací záznam s pořadovým číslem 9900 porovnávací data, která se shodují s QMQMRUN20, takže úloha je spuštěna s třídou definovanou v tomto směrovacím záznamu, která se také nazývá QMQMRUN20.

5. Třída QMQM/QMQMRUN20 má prioritu spuštění nastavenou na 20, takže úloha AMQZXMA0 se spustí v subsystému QMQM se stejnou prioritou jako většina interaktivních úloh v systému.

## Konfigurace příkladů správy činnosti systému v systému IBM i

Pomocí těchto informací můžete zjistit, jak lze změnit a vytvořit popisy úloh produktu IBM MQ za účelem změny atributů běhového prostředí úloh IBM MQ.

Klíč k pružnosti správy činnosti produktu IBM MQ se nachází ve dvouvrstevném způsobu, který produkt IBM MQ hledá pro popisy úloh:

- Pokud vytvoříte nebo změníte popisy úloh v knihovně správce front, tyto změny přepíše globální popisy úloh v QMQM, ale změny jsou lokální a ovlivní tohoto konkrétního správce front samotného.
- Pokud vytvoříte nebo změníte popisy globálních úloh v knihovně QMQM, tyto popisy úloh ovlivní všechny správce front v systému, pokud nejsou přepsány lokálně pro jednotlivé správce front.

1. Následující příklad zvyšuje prioritu řídicích úloh kanálu pro jednotlivé správce front.

Chcete-li vytvořit správce úložiště a úlohy inicializátoru kanálu, AMQRRMFA a RUNMQCHI spusťte co nejrychleji pro správce front TESTQM, proveďte následující kroky:

- a. Vytvořte lokální duplikáty popisu úlohy QMQM/QMQMJOB s názvy procesů IBM MQ, které chcete řídit v knihovně správce front. Příklad:

```
CRTDUPOBJ OBJ(QMQMJOB) FROMLIB(QMQM) OBJTYPE(*JOB) TOLIB(QMTESTQM)
NEWOBJ (RUNMQCHI)
CRTDUPOBJ OBJ(QMQMJOB) FROMLIB(QMQM) OBJTYPE(*JOB) TOLIB(QMTESTQM)
NEWOBJ (AMQRRMFA)
```

- b. Změňte parametr údajů o směrování v popisu úlohy tak, aby úlohy používaly třídu QMQMRUN20.

```
CHGJOB JOB(QMTESTQM/RUNMQCHI) RTGDTA('QMQMRUN20')
CHGJOB JOB(QMTESTQM/AMQRRMFA) RTGDTA('QMQMRUN20')
```

Úlohy AMQRRMFA a RUNMQCHI pro správce front TESTQM nyní:

- Použít nové popisy lokálních úloh v knihovně správce front
  - Spustit s prioritou 20, protože třída QMQMRUN20 se používá, když se úlohy zadávají do podsystému.
2. Následující příklad definuje novou třídu priority spuštění pro subsystém QMQM.

- a. Vytvořte duplicitní třídu v knihovně QMQM, chcete-li ostatním správcům front povolit přístup k třídě, zadáním následujícího příkazu:

```
CRTDUPOBJ OBJ(QMQMRUN20) FROMLIB(QMQM) OBJTYPE(*CLS) TOLIB(QMQM)
NEWOBJ (QMQMRUN10)
```

- b. Změňte třídu tak, aby měla novou prioritu spuštění, zadáním následujícího příkazu:

```
CHGCLS CLS(QMQM/QMQMRUN10) RUNPTY(10)
```

c. Přidejte novou definici třídy do subsystému zadáním následujícího příkazu:

```
ADDRTGE SBSDB(QMQM/QMQM) SEQNBR(8999) CMPVAL('QMQMRUN10') PGM(QSYS/QCMD)  
CLS(QMQM/QMQMRUN10)
```

**Poznámka:** Můžete uvést libovolnou číselnou hodnotu pro pořadové číslo směřování, ale hodnoty musí být v postupném pořadí. Toto pořadové číslo sděluje subsystému pořadí, ve kterém mají být prohledány záznamy směřování pro porovnání údajů o směřování.

d. Změňte lokální nebo globální popis úlohy tak, aby používal novou třídu priority, zadáním následujícího příkazu:

```
CHGJOB JOB(QMQMlibname/QMQMJOB) RTGDTA('QMQMRUN10')
```

Nyní jsou všechny úlohy správce front přidružené k názvu QMLibraryname používat prioritu spuštění 10.

3. Následující příklad spustí správce front ve svém vlastním subsystému

Chcete-li vytvořit všechny úlohy pro správce front TESTQM v subsystému QBATCH, proveďte následující kroky:

a. Vytvořte lokální duplikát popisu úlohy QMQM/QMQMJOB v knihovně správce front s příkazem

```
CRTDUPOBJ OBJ(QMQMJOB) FROMLIB(QMQM) OBJTYPE(*JOB) TOLIB(QMTESTQM)
```

b. Změňte parametr fronty úloh v popisu úlohy, abyste zajistili, že úlohy budou používat frontu úloh QBATCH.

```
CHGJOB JOB(QMTESTQM/QMQMJOB) JOBQ(*LIBL/QBATCH)
```

**Poznámka:** Fronta úloh je přidružena k popisu podsystému. Pokud zjistíte, že tyto úlohy zůstanou ve frontě úloh, ověřte, zda je definice fronty úloh definována na SBSDB. Použijte příkaz DSPSBSDB pro subsystém a použijte volbu 6, záznamy fronty úloh.

Všechny úlohy pro správce front TESTQM nyní:

- Použít nový lokální výchozí popis úlohy v knihovně správce front
- Jsou odeslány do fronty úloh QBATCH.

Chcete-li se ujistit, že jsou úlohy směřovány a správně seřazeny priority:

- Buď vytvořte směrovací záznamy pro úlohy IBM MQ v podsystému QBATCH, nebo
- Spolévá se na chytlavý směrovací záznam, který volá QCMD, bez ohledu na to, jaká směrovací data se používají.

Tato volba funguje pouze tehdy, je-li volba maxima aktivních úloh pro frontu úloh QBATCH nastavena na \*NOMAX. Předvolba systému je 1.

4. Následující příklad vytvoří další subsystém IBM MQ .

a. Vytvořte duplicitní subsystém v knihovně QMQM zadáním následujícího příkazu:

```
CRTDUPOBJ OBJ(QMQM) FROMLIB(QMQM) OBJTYPE(*SBSDB) TOLIB(QMQM) NEWOBJ(QMQM2)
```

b. Odeberte frontu úloh QMQM zadáním následujícího příkazu:

```
RMVJOBQE SBSDB(QMQM/QMQM2) JOBQ(QMQM/QMQM)
```

c. Vytvořte novou frontu úloh pro daný subsystém zadáním následujícího příkazu:

```
CRTJOBQ JOBQ(QMQM/QMQM2) TEXT('Job queue for IBM MQ Queue Manager')
```

d. Přidejte záznam fronty úloh do subsystému zadáním následujícího příkazu:

```
ADDJOBQE SBSQ(QMQM/QMQM2) JOBQ(QMQM/QMQM2) MAXACT(*NOMAX)
```

e. Vytvořte duplicitní QMQMJOBQ v knihovně správce front zadáním následujícího příkazu:

```
CRTDUPOBJ OBJ(QMQMJOBQ) FROMLIB(QMQM) OBJTYPE(*JOBQ) TOLIB(QMlibraryname)
```

f. Změňte popis úlohy tak, aby používal novou frontu úloh, a to zadáním následujícího příkazu:

```
CHGJOBQ JOBQ(QMlibraryname/QMQMJOBQ) JOBQ(QMQM/QMQM2)
```

g. Spusťte subsystém zadáním následujícího příkazu:

```
STRSBS SBSQ(QMQM/QMQM2)
```

#### Poznámka:

- Subsystém můžete zadat v libovolné knihovně. Pokud se z nějakého důvodu produkt přeinstaluje nebo je knihovna QMQM nahrazena, všechny vámi provedené změny budou odebrány.
- Všechny úlohy správce front přidružené k názvu QMlibraryname nyní běží pod subsystémem QMQM2.

## IBM i Dostupnost, zálohování, obnova a opětovné spuštění v systému IBM i

Tyto informace vám pomohou pochopit, jak produkt IBM MQ for IBM i používá podporu žurnálování IBM i k podpoře své strategie zálohování a obnovy.

Před čtením této sekce musíte být obeznámeni se standardními metodami zálohování a obnovy produktu IBM i a s použitím žurnálů a jejich přidružených žurnálových zásobníků na serveru IBM i. Informace o těchto tématech naleznete v tématu [Zálohování a obnova](#).

Chcete-li porozumět strategii zálohování a obnovy, musíte nejprve porozumět tomu, jak produkt IBM MQ for IBM i organizuje data v systému souborů IBM i a integrovaném systému souborů (IFS).

IBM MQ for IBM i uchovává svá data v individuální knihovně pro každou instanci správce front a v proudových souborech v systému souborů IFS.

Knihovny specifické pro správce front obsahují žurnály, příjemce žurnálů a objekty vyžadované pro řízení správy činnosti systému správce front. Adresáře a soubory IFS obsahují konfigurační soubory IBM MQ, popisy objektů IBM MQ a obsahují data, která obsahují.

Každá změna těchto objektů, která je opravitelná po selhání systému, se zaznamenává do žurnálu *před* aplikováním na příslušný objekt. To má za následek, že tyto změny lze obnovit přehraním informací zaznamenaných v žurnálu.

Produkt IBM MQ for IBM i můžete nakonfigurovat tak, aby v případě selhání serveru nebo správce front používal více instancí správce front na různých serverech, aby bylo možné zvýšit dostupnost správce front a urychlit zotavení.

## IBM i Žurnály správce front v systému IBM i

Tyto informace vám pomohou pochopit, jak produkt IBM MQ for IBM i používá žurnály v rámci své operace k řízení aktualizací lokálních objektů.

Každá knihovna správce front obsahuje žurnál pro daného správce front a žurnál má název QM *GRLIB/AMQ A JRN*, kde QM *GRLIB* je název knihovny správce front a A je písmeno A v případě jednoho správce front instance, který je jedinečný pro danou instanci správce front.

QM *GRLIB* přebírá název QM, za nímž následuje název správce front v jedinečném formátu. Např. správce front s názvem TEST má knihovnu správce front s názvem QMTEST. Knihovna správce front může být zadána při vytváření správce front pomocí příkazu **CRTMQM**.

Žurnály mají přidružené žurnálové zásobníky, které obsahují žurnálované informace. Příjemci jsou objekty, ke kterým lze připojit pouze informace a které se nakonec zaplní.

Žurnálové zásobníky používají cenný prostor na disku s neaktuální informací. Můžete však umístit informace do trvalého úložiště, aby se minimalizoval tento problém. Jeden žurnálový zásobník je připojen k žurnálu v každém konkrétním čase. Pokud žurnálový zásobník dosáhne své předem určené prahové velikosti, odpojí se a nahradí se novým žurnálovým zásobníkem. Prahovou hodnotu žurnálových zásobníků můžete určit, když vytváříte správce front pomocí parametrů **CRTMQM** a **THRESHOLD**.

Žurnálové zásobníky přidružené k lokálnímu žurnálu IBM MQ pro IBM i existují v každé knihovně správce front a adoptují konvenci pojmenování takto:

```
AMQ Arnnnnn
```

kde:

**A**

je písmeno A-Z. Jedná se o produkt A pro správce front s jednou instancí. Může se lišit pro různé instance správce front s více instancemi.

**nnnnn**

je desetinné číslo 00000 to 99999, které je zvýšeno o 1 pro další žurnál v posloupnosti.

**r**

je desetinné číslo 0 to 9, které se zvýší o 1 pokaždé, když se obnoví zásobník.

Pořadí žurnálů je založeno na datu. Název následujícího žurnálu je však založen na následujících pravidlech:

1. AMQA1nnnnn přechází na AMQA1(nnnnn+1) a nnnnn se zalamuje, když dosáhne 99999. Například AMQA099999 jde do AMQA000000a AMQA999999 přejde do AMQA900000.
2. Pokud již existuje žurnál s názvem generovaným pravidlem 1, je zpráva CPI70E3 odeslána do fronty zpráv produktu QSYSOPR a automatické přepínání zásobníku se zastaví.  
Momentálně připojený zásobník pokračuje v používání, dokud nevyšetřujete problém a ručně nepřiložíte nový zásobník.
3. Pokud není v posloupnosti k dispozici žádné nové jméno (tj. všechny možné názvy žurnálů jsou v systému), musíte provést obě tyto akce:
  - a. Odstranění žurnálů již není zapotřebí (viz [“Správa žurnálů v systému IBM i”](#) na stránce 373).
  - b. Zznamenejte změny žurnálu do posledního žurnálového zásobníku pomocí (**RCDMQMIMG**) a poté zopakujte předchozí krok. To umožní opětovné použití starých názvů žurnálových zásobníků.

Žurnál AMQAJRN používá volbu MNGRCV (\*SYSTEM), která umožňuje operačnímu systému umožnit automatické změny žurnálových zásobníků při dosažení prahové hodnoty. Další informace o tom, jak systém spravuje zásobníky, najdete v publikaci *IBM i Backup and Recovery*.

Výchozí prahová hodnota žurnálového zásobníku je 100 000 KB. Při vytváření správce front lze tuto hodnotu nastavit na větší hodnotu. Počáteční hodnota atributu LogReceiverSize je zapsána do stanzy LogDefaults souboru mq.s.ini.

Když žurnálový zásobník přesahuje jeho uvedenou prahovou hodnotu, zásobník se odpojí a vytvoří se nový žurnálový zásobník, který dědí atributy od předchozího zásobníku. Změny atributů LogReceiverSize nebo LogASP poté, co byl vytvořen správce front, jsou ignorovány, když systém automaticky připojuje nový žurnálový zásobník



Další informace o konfiguraci systému najdete v tématu [Změna konfiguračních informací v systému IBM i](#).

Potřebujete-li změnit velikost žurnálových zásobníků po vytvoření správce front, vytvořte nový žurnálový zásobník a nastavte jeho vlastníka na QMQM pomocí následujících příkazů:

```
CRTJRNRCV JRNRCV(QM GRLIB/AMQ Arnnnnn) THRESHOLD(xxxxxx) +  
TEXT('MQM LOCAL JOURNAL RECEIVER')  
CHGOBJOWN OBJ(QM GRLIB/AMQ Arnnnnn) OBJTYPE(*JRNRCV) NEWOWN(QMQM)
```

kde:

#### **QMGRLIB**

Jedná se o název knihovny správce front

#### **A**

Je identifikátor instance (obvykle A).

#### **rnrrrrr**

Je dalším žurnálovým zásobníkem v posloupnosti pojmenování popsané dříve

#### **xxxxxx**

Prahová hodnota nového zásobníku (v kB)

**Poznámka:** Maximální velikost zásobníku je řízena operačním systémem. Chcete-li zkontrolovat tuto hodnotu, podívejte se na klíčové slovo THRESHOLD u příkazu **CRTJRNRCV**.

Nyní připojte nový zásobník k žurnálu AMQAJRN pomocí příkazu:

```
CHGJRN JRN(QMGRLIB/AMQ A JRN) JRNRCV(QMGRLIB/AMQ Annnnnn)
```

Podrobné informace o tom, jak spravovat tyto žurnálové zásobníky, naleznete v příručce [“Správa žurnálů v systému IBM i”](#) na stránce 373.

## **IBM i** **Použití žurnálu správce front v systému IBM i**

Tyto informace vám pomohou pochopit, jak produkt IBM MQ for IBM i používá žurnály v rámci své operace k řízení aktualizací lokálních objektů.

Trvalé aktualizace front zpráv probíhá ve dvou fázích. Záznamy představující aktualizaci jsou nejprve zapsány do žurnálu, pak je soubor fronty aktualizován.

Žurnálové zásobníky se proto mohou stát aktuálnější než soubory fronty. Pro ujištění, že zpracování restartu začíná od konzistentního bodu, IBM MQ používá kontrolní body.

Kontrolní bod je bod v čase, kdy je záznam popsaný v žurnálu stejný jako záznam ve frontě. Samotný kontrolní bod se skládá z řady záznamů žurnálu potřebných k restartování správce front. Například stav všech transakcí (tj. jednotky práce) aktivních v době kontrolního bodu.

Kontrolní body jsou generovány automaticky produktem IBM MQ. Jsou převzaty, když se správce front spustí a vypne a po určitém počtu operací se zaprotokolují.

Můžete vynutit, aby správce front přijal kontrolní bod vydáním příkazu RCDMQMIMG pro všechny objekty ve správci front a zobrazil by tyto výsledky, jak je uvedeno níže:

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) MQMNAME(Q_MGR_NAME) DSPJRNDTA(*YES)
```


Protože fronty zpracovávají další zprávy, záznam kontrolního bodu se stane nekonzistentní s aktuálním stavem front.

Když se produkt IBM MQ znovu spustí, umístí poslední záznam kontrolního bodu do protokolu. Tyto informace jsou uloženy v souboru kontrolního bodu, který je aktualizován na konci každého kontrolního bodu. Záznam kontrolního bodu představuje nejnovější bod konzistence mezi protokolem a daty. Data z tohoto kontrolního bodu se používají ke znovusestavení front tak, jak existovaly v čase kontrolního bodu. Po opětovném vytvoření front se protokol přehrává tak, aby se fronty dostaly do stavu, ve kterém byly před selháním systému nebo při zavření.

Chcete-li porozumět tomu, jak produkt IBM MQ používá žurnál, zvažte případ lokální fronty s názvem TESTQ ve správcí front TEST. To je představováno souborem IFS:

```
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/TEST/queues
```

Pokud je zadaná zpráva vložena do této fronty a poté načtena z fronty, jsou akce, které se provedou, zobrazeny na obrázku [Obrázek 28](#) na stránce 370.



Obrázek 28. Posloupnost událostí při aktualizaci objektů MQM

Pět bodů, A až E, zobrazené v diagramu představují body v čase, které definují následující stavy:

- A** Znárodnění fronty souborů IFS je konzistentní s informacemi obsaženými v žurnálu.
- B** Záznam žurnálu se zapisuje do žurnálu, který definuje operaci Put ve frontě.
- C** Vhodná aktualizace je provedena do fronty.
- D** Do žurnálu se zapisuje záznam do žurnálu definující operaci Get z fronty.
- E** Vhodná aktualizace je provedena do fronty.

Klíčem k možnostem zotavení produktu IBM MQ for IBM i je to, že uživatel může uložit reprezentaci systému souborů protokolu TESTQ v souboru IFS jako v čase A a následně obnovit reprezentaci souboru protokolu systému souborů TESTQ jako v čase E tak, že obnoví uložený objekt a znovu přehrává záznamy v žurnálu od času A .

Tato strategie je použita produktem IBM MQ for IBM i k zotavení trvalých zpráv po selhání systému. Produkt IBM MQ si zapamatuje konkrétní položku v žurnálových zásobnících a zajistí, že při spuštění bude znovu přehrávat záznamy v žurnálech od tohoto bodu. Tato položka spuštění je pravidelně přepočteno, takže produkt IBM MQ musí při příštím spuštění provést pouze minimální potřebné přehrávání.

Produkt IBM MQ poskytuje individuální obnovu objektů. Všechny trvalé informace související s objektem jsou zaznamenány v lokálních žurnálech IBM MQ for IBM i . Jakýkoli objekt IBM MQ , který se stane poškozený nebo poškozený, může být zcela znovu sestaven z informací uložených v žurnálu.

Další informace o tom, jak systém spravuje zásobníky, najdete v tématu [“Dostupnost, zálohování, obnova a opětovné spuštění v systému IBM i”](#) na stránce 367.

### **IBM i** **Obrázky médií v systému IBM i**

V systému IBM i je obraz média úplnou kopií objektu IBM MQ , který je zaznamenán v žurnálu. Některé poškozené nebo poškozené objekty lze automaticky obnovit ze svého obrazu média.

Objekt IBM MQ dlouhé trvání může představovat velký počet položek žurnálu, který se vrátí zpět k bodu, ve kterém byla vytvořena. Chcete-li se tomu vyhnout, IBM MQ for IBM i má koncept médií, který je objektem.

Tento obraz média je úplnou kopií objektu IBM MQ , zaznamenaného v žurnálu. Je-li pořízen obraz objektu, lze objekt znovu sestavit přehráním záznamů žurnálu z tohoto obrazu. Záznam v žurnálu, který představuje bod přehrávání pro každý objekt IBM MQ , je označován jako jeho záznam o obnově médií. Produkt IBM MQ sleduje následující údaje:

- Záznam o obnově médií pro každý objekt správce front.
- Nejstarší položka z této sady (viz chybová zpráva AMQ7462 v příručce [“Správa žurnálů v systému IBM i”](#) na stránce 373 ) pro podrobnosti.

Obrazy objektu \*CTLG a objekt \*MQM jsou pravidelně prováděny, protože tyto objekty jsou zásadní pro restart správce front.

Obrazy jiných objektů se berou v úvahu, když je to vhodné. By default, images of all objects are taken when a queue manager is shut down using the **ENDMQM** command with parameter ENDCCTJOB(\*YES). Tato operace může pro velmi velké správce front trvat poměrně dlouhou dobu. Pokud potřebujete ukončit práci rychle, uveďte parametr RCDMQMIMG (\*NO) s ENDCCTJOB (\*YES). V takových případech se doporučuje zaznamenat úplný obraz média do žurnálů po restartování správce front pomocí následujícího příkazu:

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) MQMNAME(Q_MGR_NAME)
```

Produkt IBM MQ automaticky zaznamená obraz objektu, pokud najde vhodný bod, v němž lze objekt správně popsat malým záznamem v žurnálu. To se však nikdy nestane pro některé objekty, například fronty, které konzistentně obsahují velké počty zpráv.

Místo toho, aby datum nejstaršího záznamu o obnově médií pokračovalo zbytečně dlouhou dobu, použijte příkaz IBM MQ RCDMQMIMG, který vám umožňuje ručně přepracovat obraz vybraných objektů.

## Obnova z obrazů médií

Produkt IBM MQ automaticky obnoví některé objekty ze svého obrazu médií, pokud se zjistí, že jsou poškozené nebo poškozené. Toto platí zejména pro speciální objekty \*MQM a \*CTLG jako součást běžného spuštění správce front. Pokud byla transakce synchronizačního bodu v době posledního vypnutí správce front neúplná, všechny ovlivněné fronty se také obnoví automaticky, aby bylo možné dokončit operaci spuštění.

Ostatní objekty je třeba obnovit ručně pomocí příkazu IBM MQ RCRMQMOBJ. Tento příkaz přehraje záznamy v žurnálu, aby znovu vytvořil objekt IBM MQ . Pokud se objekt IBM MQ poškodí, jediné platné akce ho mají odstranit nebo ji vytvořit znovu touto metodou. Všimněte si však, že přechodné zprávy nelze v tomto módu obnovit.

### **Kontrolní body v systému IBM MQ for IBM i**

Kontrolní body jsou k dispozici v různých dobách, aby poskytly známý konzistentní počáteční bod pro zotavení.

Podproces kontrolního bodu v rámci procesu AMQZMUC0 je zodpovědný za převzetí kontrolního bodu v následujících bodech:

- Spuštění správce front (STRMQM).
- Ukončení práce správce front (ENDMQM).
- Po uplynutí určité doby od posledního kontrolního bodu (výchozí období je 30 minut) a od předchozího kontrolního bodu byl zapsán minimální počet záznamů protokolu (výchozí hodnota je 100).
- Po zapsání počtu záznamů protokolu. Výchozí hodnota je 10 000.
- Po překročení prahové hodnoty žurnálu a vytvoření nového žurnálového zásobníku se automaticky vytvoří nový žurnálový zásobník.
- Když je úplný obraz média pořízen:

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) MQMNAME(Q_MGR_NAME) DSPJRNDTA(*YES)
```

## IBM i Zázlohy dat IBM MQ for IBM i

Tyto informace použijte k pochopení dvou typů zálohování produktu IBM MQ pro každého správce front.

Pro každého správce front existují dva typy zálohování produktu IBM MQ , které je třeba vzít v úvahu:

- Zálohování dat a žurnálů.

Chcete-li se ujistit, že jsou obě datové sady konzistentní, proveďte to pouze po ukončení správce front.

- Zálohování žurnálu.

Tuto akci lze provést v době, kdy je správce front aktivní.

U obou metod je třeba najít názvy adresáře IFS správce front a knihovny správce front. Tyto údaje najdete v konfiguračním souboru produktu IBM MQ (mq5.ini). Další informace naleznete v tématu [Sekce QueueManager](#).

K provedení obou typů zálohování použijte následující procedury:

### Zálohování dat a žurnálů konkrétního správce front

**Poznámka: Nepoužívejte požadavek ukládání za chodu, když je správce front spuštěn. Takový požadavek nelze dokončit, dokud nebudou potvrzeny nebo odvolány všechny definice vázaného zpracování s nevyřízenými změnami. Je-li tento příkaz použit, je-li správce front aktivní, připojení kanálu nemusí skončit standardním způsobem. Vždy použijte následující proceduru.**

1. Vytvořte prázdný žurnálový zásobník pomocí příkazu:

```
CHGJRN JRN(QMTEST/AMQAJRN) JRNRCV(*GEN)
```

2. Chcete-li zaznamenat obraz MQM pro všechny objekty IBM MQ a poté vynutit kontrolní bod pomocí příkazu, použijte příkaz **RCDMQMIMG** :

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) DSPJRNDTA(*YES) MQMNAME(TEST)
```

3. Ukončete kanály a ujistěte se, že správce front není spuštěn. Pokud je správce front spuštěn, zastavte jej pomocí příkazu **ENDMQM** .

4. Vytvořte zálohu knihovny správce front zadáním následujícího příkazu:

```
SAVLIB LIB(QMTEST)
```

5. Vytvořte zálohu adresářů IFS správce front zadáním následujícího příkazu:

```
SAV DEV(...) OBJ((' /QIBM/UserData/mqm/qmgrs/test' ))
```

### Záloha žurnálu určitého správce front

Protože všechny příslušné informace jsou zadrženy v žurnálech, tak dlouho, jak provedete úplné uložení, mohou být částečné zálohy provedeny uložení žurnálových zásobníků. Tyto záznamy se všechny změní od doby úplné zálohy a provedou se zadáním následujících příkazů:

1. Vytvořte prázdný žurnálový zásobník pomocí příkazu:

```
CHGJRN JRN(QMTEST/AMQAJRN) JRNRCV(*GEN)
```

2. Chcete-li zaznamenat obraz MQM pro všechny objekty IBM MQ a poté vynutit kontrolní bod pomocí příkazu, použijte příkaz **RCDMQMIMG** :

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) DSPJRNDTA(*YES) MQMNAME(TEST)
```

3. Žurnálové zásobníky uložte pomocí příkazu:

SAVOBJ OBJ(AMQ\*) LIB(QMTEST) OBJTYPE(\*JRNRCV) .....

Jednoduchá strategie zálohování je provádět úplné zálohování knihoven IBM MQ každý týden a provádět denní zálohování žurnálu. To samozřejmě závisí na tom, jak jste nastavili strategii zálohování pro váš podnik.

### **Správa žurnálů v systému IBM i**


Jako součást strategie zálohování se starejte o příjemce žurnálu. Je užitečné odebrat příjemce žurnálu z knihoven produktu IBM MQ z různých důvodů:

- Pro uvolnění prostoru; to platí pro všechny žurnálové zásobníky
- Pro zlepšení výkonu při spouštění (STRMQM)
- Pro zlepšení výkonu znovuvytváření objektů (RCRMQMOBJ)

Před odstraněním žurnálového zásobníku musíte dbát na to, abyste měli záložní kopii a že již nebudete potřebovat žurnálový zásobník.

Žurnálové zásobníky mohou být odebrány z knihovny správce front *poté, co* byly odpojeny od žurnálů a uloženy, za předpokladu, že jsou k dispozici pro obnovení, je-li třeba pro operaci obnovy.

Koncept správy žurnálů se zobrazí v [Obrázek 29 na stránce 374](#).



Obrázek 29. Žurnálování na IBM i

Je důležité vědět, jak dlouho se v žurnálech IBM MQ pravděpodobně bude muset jít, aby bylo možné určit, kdy byl zásobník žurnálu, který byl zálohován, odstraněn z knihovny správce front, a když může být záloha sama zrušena.

IBM MQ vydává dvě zprávy do fronty zpráv správce front (QMOMMSG v knihovně správce front), aby pomohla určit tento čas. Tyto zprávy se vydávají, když se spustí, když se změní lokální žurnálový zásobník, a použijete RCDMQIMG k vynucení kontrolního bodu. Tyto dvě zprávy jsou:

**AMQ7460**

Bod obnovy po spuštění. Tato zpráva definuje datum a čas spouštěcího záznamu, ze kterého příkaz IBM MQ přehraje žurnál v případě, že došlo k přechodu na zotavení po spuštění. Je-li žurnálový zásobník, který obsahuje tento záznam, dostupný v knihovnách IBM MQ, obsahuje tato zpráva také jméno žurnálového zásobníku, který záznam obsahuje.

**AMQ7462**

Nejstarší položka obnovy média. Tato zpráva definuje datum a čas nejstaršího záznamu, který má být použit k opětovné vytvoření objektu z jeho obrazu média.

Identifikovaný žurnálový zásobník je nejstarší požadovaný. Jakékoli jiné žurnálové zásobníky IBM MQ se staršími daty vytvoření již nejsou potřeba. Pokud se zobrazí pouze hvězdičky, musíte obnovit zálohy od data uvedeného k určení, které je nejstarším žurnálovým zásobníkem.



Potřebujete-li obnovit jednoho nebo více správců front produktu IBM MQ ze zálohy, proveďte následující kroky.

1. Uved'te správce front produktu IBM MQ do klidového stavu.
2. Vyhledejte nejnovější sadu záloh, která se skládá z vaší nejnovější úplné zálohy a následně zálohovaného žurnálového zásobníku.
3. Proveďte operaci RSTLIB, z plné zálohy, abyste obnovili knihovny dat produktu IBM MQ do jejich stavu v době úplné zálohy, zadáním následujících příkazů:

```
RSTLIB LIB(QMQRLIB1) .....  
RSTLIB LIB(QMQRLIB2) .....
```

Pokud byl žurnálový zásobník částečně uložen v jedné záloze žurnálu a plně uložen v následné záloze, obnovte pouze úplné uložení. Obnova žurnálů jednotlivě, v chronologickém pořadí.

4. Proveďte operaci RST, chcete-li obnovit adresáře IFS serveru IBM MQ IFS do systému souborů IFS pomocí následujícího příkazu:

```
RST DEV(...) OBJ('/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/testqm') ...
```

5. Spusťte správce front zpráv. Tím přehraje všechny žurnálové záznamy zapsané od úplného zálohování a obnoví všechny objekty IBM MQ do konzistentního stavu v době zálohování žurnálu.

Chcete-li obnovit úplného správce front na jiném počítači, postupujte podle následující procedury a obnovte vše z knihovny správce front. (TEST používáme jako název ukázkového správce front.)

1. CRTMQM TEST
2. DLTLIB LIB(QMTEST)
3. RSTLIB SAVLIB(QMTEST) DEV(\*SAVF) SAVF(QMGRLIBSAV)
4. Odstraňte následující soubory IFS:

```
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/TEST/QMQMCHKPT  
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/TEST/qmanager/QMQMOBJCAT  
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/TEST/qmanager/QMANAGER  
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/TEST/queues/SYSTEM.AUTH.DATA.QUEUE/q  
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/TEST/queues/SYSTEM.CHANNEL.INITQ/q  
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/TEST/queues/SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUE/q  
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/TEST/queues/SYSTEM.CLUSTER.REPOSITORY.QUEUE/q  
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/TEST/queues/SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE/q  
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/TEST/queues/SYSTEM.PENDING.DATA.QUEUE/q  
/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/TEST/queues/SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE/q
```

5. STRMQM TEST
6. RCRMQMOBJ OBJ(\*ALL) OBJTYPE(\*ALL) MQMNAME(TEST)

**IBM i**

### **Obnova přijímačů žurnálu pro určitého správce front v systému IBM i**

Tyto informace vám pomohou pochopit různé způsoby obnovy žurnálových zásobníků.

Nejběžnější akcí je obnovit záložní přijímač žurnálu do knihovny správce front, pokud je příjemce, který byl odebrán, znovu potřebný pro následnou funkci zotavení.

Jedná se o jednoduchou úlohu a je třeba obnovit žurnálové zásobníky pomocí standardního příkazu IBM i RSTOBJ:

```
RSTOBJ OBJ(QMQMDATA/AMQA000005) OBJTYPE(*JRNRVC) .....
```



Je možné, že bude třeba obnovit posloupnost žurnálových zásobníků, spíše než jeden přijímač. Například AMQA000007 je nejstarší zásobník v knihovně IBM MQ a je třeba obnovit jak AMQA000005, tak AMQA000006.

V takovém případě obnovte příjemce jednotlivě v obráceném chronologickém pořadí. To není vždy nezbytné, ale je to dobrá praxe. V závažných situacích může být třeba použít příkaz IBM i WRKJRNA k přidružení obnovených žurnálových zásobníků k žurnálu.

Při obnově žurnálů systém automaticky vytvoří připojený žurnálový zásobník s novým jménem v pořadí žurnálových zásobníků. Avšak nový vygenerovaný název může být stejný jako žurnálový zásobník, který potřebujete obnovit. Pro vyřešení tohoto problému je nutný ruční zásah; pro vytvoření nového žurnálového zásobníku v pořadí a nového žurnálu před obnovením žurnálového zásobníku.

Vezměme si například problém s uloženým žurnálem AMQAJRN a následujícími příjemci žurnálu:

- AMQA000000
- AMQA100000
- AMQA200000
- AMQA300000
- AMQA400000
- AMQA500000
- AMQA600000
- AMQA700000
- AMQA800000
- AMQA900000

Při obnově žurnálu AMQAJRN do knihovny správce front systém automaticky vytvoří žurnálový zásobník AMQA000000. Tento automaticky generovaný přijímač je v konfliktu s jedním z existujících žurnálových zásobníků (AMQA000000), které chcete obnovit, které nelze obnovit.

Řešením je:

1. Ručně vytvořte další žurnálový zásobník (viz [“Žurnály správce front v systému IBM i”](#) na stránce 367):

```
CRTJRNRCV JRNRCV(QMQRLIB/AMQA900001) THRESHOLD(XXXXX)
```

2. Ručně vytvořte žurnál se žurnálovým zásobníkem:

```
CRTJRN JRN(QMGRLIB/AMQAJRN) MNGRCV(*SYSTEM) +  
JRNRCV(QMQRLIB/AMQA900001) MSGQ(QMGRLIB/AMQAJRNMSG)
```

3. Obnovte lokální žurnálové zásobníky AMQA000000 do AMQA900000.

**IBM i**

## Správci front s více instancemi v systému IBM i

Správci front s více instancemi zlepšují dostupnost tím, že automaticky přepíná na záložní server, pokud selže aktivní server. Aktivní a záložní servery jsou více instancemi stejného správce front. Sdílejí stejná data správce front. Dojde-li k selhání aktivní instance, je třeba převést svůj žurnál na záložní server, který převezme jeho činnost, aby mohl správce front znovu sestavit své fronty.

Konfigurujte systémy IBM i, na kterých spouštíte správce front s více instancemi, takže pokud dojde k selhání aktivní instance správce front, bude žurnál, který používá, dostupný pro záložní instanci, která převezme funkci. Můžete navrhnout své vlastní úlohy konfigurace a administrace, abyste učinili žurnál z aktivní instance dostupný pro instanci, která převezme. Pokud nechcete ztratit zprávy, váš návrh musí zajistit, aby byl záložní žurnál konzistentní s aktivním žurnálem v době selhání. Návrh můžete upravit z jedné ze dvou konfigurací, které jsou popsány spolu s příklady v následujících tématech, která udržují konzistenci.

1. Zrcadíte žurnál ze systému, na kterém je spuštěna aktivní instance správce front, na systémy, které jsou spuštěné v pohotovostním režimu.
2. Umístíte žurnál do nezávislé oblasti IASP (Independent Auxiliary Storage Pool), která je přenositelná ze systému, na kterém je spuštěná instance, na instanci v pohotovostním režimu.

První řešení nevyžaduje žádný dodatečný hardware nebo software, protože používá základní ASP. Druhé řešení vyžaduje přepínatelná IASP, která potřebují podporu klastrování IBM i , která je k dispozici jako samostatně placená komponenta IBM i License Product 5761-SS1 Option 41.

## **IBM i Spolehlivost a dostupnost v systému IBM i**

Správci front s více instancemi mají za cíl zvýšit dostupnost aplikací. Technologická a fyzická omezení znamenají, že potřebujete různá řešení k uspokojení požadavků na zotavení z havárie, zálohování správců front a nepřetržitých operací.

V konfiguraci pro spolehlivost a dostupnost odváte velký počet faktorů, což má za následek čtyři odlišné návrhové body:

### **Zotavení z havárie**

Optimalizováno pro obnovu po velké katastrofě, která zničí všechna vaše místní aktiva.

Zotavení z havárie na systému IBM i je často založené na geografickém zrcadlení nezávislé oblasti ASP.

### **Zálohovat**

Optimalizováno pro obnovu po lokalizovaném selhání, obvykle v důsledku lidské chyby nebo při neočekávaném technickém problému.

Produkt IBM MQ poskytuje správcům front zálohování pravidelné zálohování správců front. Můžete také použít asynchronní replikaci žurnálů správce front a zlepšit tak měnu zálohy.

### **Dostupnost**

Optimalizováno pro obnovu operací rychle, což umožňuje vznik téměř nepřerušovaných služeb po předvídatelných technických selháních, jako je například selhání serveru nebo disku.

Obnova se obvykle měří v minutách, přičemž detekce někdy trvá déle než proces zotavování. Správce front s více instancemi vám pomůže s konfigurací pro *dostupnost*.

### **Spojité operace**

Optimalizováno pro poskytování nepřerušované služby.

Řešení v oblasti nepřetržitého provozu musí vyřešit problém s detekcí a téměř vždy zahrnuje odeslání stejné práce prostřednictvím více než jednoho systému a buď použití prvního výsledku, nebo je-li korektnost významným hlediskem, srovnává alespoň dva výsledky.

Správce front s více instancemi vám pomůže s konfigurací pro *dostupnost*. Jedna instance správce front je aktivní v daném okamžiku. Přepnutí na záložní instanci trvá déle než 10 sekund až 15 minut nebo více, v závislosti na tom, jak je systém nakonfigurován, načten a vyladěn.

Správce front s více instancemi může poskytovat vzhled téměř nepřetržité služby, pokud se používá s novou připojitelnou IBM MQ MQI clients, která je schopna pokračovat ve zpracování bez aplikačního programu, přičemž si musí být vědom výpadku správce front; viz téma [Automatizované nové připojení klienta](#).

## **IBM i Komponenty řešení vysoké dostupnosti v systému IBM i**

Vytvořte řešení vysoké dostupnosti s využitím správců front s více instancemi poskytnutím robustního síťového úložiště pro data správce front, replikace žurnálu nebo robustní úložiště IASP pro žurnály správce front a použití opakovaných připojitelných klientů, aplikací konfigurovaných jako restartovatelné služby správce front.

Správce front s více instancemi reaguje na zjištění selhání správce front opětovným spuštěním spuštění jiné instance správce front na jiném serveru. Aby mohla instance dokončit své spuštění, potřebuje přístup ke sdíleným datům správce front v síťovém úložišti a ke své kopii žurnálu lokálního správce front.

Chcete-li vytvořit řešení vysoké dostupnosti, musíte spravovat dostupnost dat správce front, měnu žurnálu lokálního správce front a buď sestavovat znovu připojitelné klientské aplikace, nebo implementovat aplikace jako služby správce front, aby se restartovaly automaticky při obnově správce front. Prostředí IBM MQ classes for Java nepodporuje automatické opětovné připojování klientů.

## Data správce front

Umístěte data správce front do síťového úložiště, které je sdílené, vysoce dostupné a spolehlivé, případně pomocí disků RAID úrovně 1 nebo vyšší. Systém souborů musí splňovat požadavky na sdílený systém souborů pro správce front s více instancemi; další informace o požadavcích na sdílené systémy souborů naleznete v tématu [Požadavky na sdílené systémy souborů](#). Síťový systém souborů 4 (NFS4) je protokol, který splňuje tyto požadavky.

## Žurnály správce front

Je také třeba konfigurovat žurnály IBM i používané instancemi správce front, aby instance v pohotovostním režimu mohla obnovit data správce front do konzistentního stavu. Pro nepřerušovaný provoz to znamená, že musíte obnovit žurnály do jejich stavu, když se aktivní instance nezdaří. Na rozdíl od řešení zálohování nebo zotavení z havárie, obnova žurnálů do dřívějšího kontrolního bodu není dostatečná.

Nemůžete fyzicky sdílet žurnály mezi více systémy IBM i v síťovém úložišti. Chcete-li obnovit žurnály správce front do konzistentního stavu v bodu selhání, musíte buď převést fyzický žurnál, který byl lokální, na aktivní instanci správce front, v době selhání nové instance, která byla aktivována, nebo udržením zrcadel žurnálu na spuštěných instancích v pohotovostním režimu. Zrcadlený žurnál je replika vzdáleného žurnálu, která byla udržována přesně v synchronizaci s lokálním žurnálem patřícím k instanci, která selhala.

Tři konfigurace jsou výchozí body pro návrh, jak spravovat žurnály pro správce front s více instancemi,

1. Pomocí replikace synchronizovaného žurnálu (zrcadlení žurnálů) z ASP aktivní instance do záložních instancí ASP.
2. Probíhá přenos fondu IASP, který jste konfigurovali pro zadržení žurnálu správce front z aktivní instance na instanci v pohotovostním režimu, která přebírá jako aktivní instanci.
3. Bude použita synchronizovaná sekundární zrcadla IASP.

Další informace o umístění dat správce front do iASPV příkazu IBM MQ IBM i CRTMQM najdete v tématu [ASP](#).

Viz také [Vysoká dostupnost](#) v informacích o produktu IBM i v příručce IBM Documentation.

## Aplikace

Chcete-li vytvořit klienta k automatickému připojení ke správci front při obnově rezervního správce front, připojte aplikaci ke správci front pomocí příkazu MQCONNX a do pole **MQCNO** Volby zadejte volbu MQCNO\_RECONNECT\_Q\_MGR. Viz [Programy ukázek vysoké dostupnosti](#) pro tři ukázkové programy, které používají znovu připojitelné klienty, a [Obnova aplikací](#) pro informace o návrhu aplikací klienta pro zotavení.

**IBM i** *Vytvoření síťové sdílené složky pro data správce front pomocí serveru NetServer v systému IBM i*

Vytvoření síťového sdílení na serveru IBM i pro ukládání dat správce front. Nastavte připojení ze dvou serverů, které budou hostovat instance správce front, abyste měli přístup k síťovému sdílení.

## Než začnete

- Pro tuto úlohu jsou zapotřebí tři servery IBM i. Sdílení sítě je definováno na jednom ze serverů, GAMMA. Další dva servery, ALPHA a BETA, se připojují k GAMMA.
- Nainstalujte produkt IBM MQ na všechny tři servery.
- Nainstalujte produkt System i Navigator; viz [System i Navigator](#).

## Informace o této úloze

- Vytvořte adresář správce front v prostředí GAMMA a nastavte správné vlastnictví a oprávnění pro uživatelské profily QMQM a QMQMADM. Adresář a oprávnění lze snadno vytvořit instalací produktu IBM MQ v systému GAMMA.
- Použijte System i Navigator k vytvoření sdílení do datového adresáře správce front v GAMMA.
- Vytvořte adresáře na ALPHA a BETA, které ukazují na sdílení.

## Postup

1. V systému GAMMA vytvořte adresář, který má být hostitelem dat správce front s profilem uživatele produktu QMQM jako vlastníkem, a jako primární skupinou QMQMADM .

### Tip:

Rychlý a spolehlivý způsob, jak vytvořit adresář se správnými oprávněními, je instalovat IBM MQ na GAMMA.

Později, pokud nechcete spouštět IBM MQ v systému GAMMA, odinstalujte produkt IBM MQ. Po odinstalaci zůstane adresář /QIBM/UserData/mqm/qmgrs na GAMMA s profilem uživatele vlastníka QMQM a QMQMADM primární skupinou.

Úloha používá adresář /QIBM/UserData/mqm/qmgrs v prostředí GAMMA pro sdílení.

2. Spusťte průvodce **Přidat připojení** produktu System i Navigator a připojte se k systému GAMMA.
  - a) Poklepejte na ikonu produktu **System i Navigator** na pracovní ploše Windows .
  - b) Klepnutím na tlačítko **Ano** vytvořte připojení.
  - c) Postupujte podle pokynů v průvodci **Přidat připojení** a vytvořte připojení ze systému IBM i do GAMMA.

Připojení k GAMMA je přidáno do **Moje připojení**.

3. Přidejte nový sdílení souboru v GAMMA.

- a) V okně **System i Navigator** klepněte na složku File Shares v My Connections/GAMMA/ File Systems.
- b) V okně **Moje úlohy** klepněte na volbu **Spravovat sdílení produktu IBM i NetServer**.

Otevře se nové okno **IBM i NetServer -GAMMA**, otevře se na pracovní ploše a zobrazí sdílené objekty.

- c) Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Shared Objects > **Soubor** > **Nový** > **Soubor**.

Otevře se nové okno, **IBM i NetServer File Share-GAMMA**.

- d) Zadejte název pro sdílený název, například WMQ .
- e) Nastavte řízení přístupu na Read/Write.
- f) Vyberte **Název cesty** tak, že přejdete do adresáře /QIBM/UserData/mqm/qmgrs , který jste vytvořili dříve, a klepněte na tlačítko **OK**.

Okno **Sdílení souborů IBM i NetServer -GAMMA** se zavře a WMQ je vypsán v okně sdílených objektů.

4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku **WMQ** v okně sdílených objektů. Klepněte na volbu **Soubor** > **Oprávnění**.

Otevře se okno **Qmgrs Permissions-GAMMA** pro objekt /QIBM/UserData/mqm/qmgrs.

- a) Zkontrolujte následující oprávnění pro produkt QMQM, nejsou-li již nastaveny:

- Read
- Write
- Execute
- Management
- Existence

Alter  
Reference

b) Zkontrolujte následující oprávnění pro produkt QMQMADM, nejsou-li již nastaveny:

Read  
Write  
Execute  
Reference

c) Přidejte další uživatelské profily, které chcete udělit oprávnění pro produkt /QIBM/ UserData/mqm/qmgrs.

Můžete například udělit výchozí oprávnění pro profil uživatele (veřejná) Read a Execute pro produkt /QIBM/UserData/mqm/qmgrs.

5. Zkontrolujte, že všechny uživatelské profily, které mají udělen přístup k produktu /QIBM/ UserData/mqm/qmgrs v systému GAMMA, mají stejné heslo jako na serverech, které mají přístup k GAMMA.

Zejména se ujistěte, že uživatelské profily produktu QMQM na jiných serverech, které mají přístup ke sdílení, mají stejné heslo jako uživatelský profil produktu QMQM v GAMMA.

**Tip:** Chcete-li nastavit hesla, klepněte na složku My Connections/GAMMA/Users and Groups v navigátoru System i Navigator . Případně můžete použít příkazy **CHFUSRPRF** a **CHGPWD** .

## Výsledky

Zkontrolujte, zda můžete získat přístup k GAMMA z jiných serverů používajících sdílení. Provádíte-li další úlohy, zkontrolujte, zda můžete získat přístup k GAMMA z ALPHA a BETA pomocí cesty /QNTC/GAMMA/WMQ. Pokud adresář /QNTC/GAMMA neexistuje v ALPHA nebo BETA, pak musíte vytvořit adresář. V závislosti na doméně NetServer možná budete muset před vytvořením adresáře provést IPL ALPHA nebo BETA.

```
CRTDIR DIR('/QNTC/GAMMA')
```

When you have checked that you have access to /QNTC/GAMMA/WMQ from ALPHA or BETA, issuing the command, CRTMQM MQMNAME('QM1') MQMDIRP('/QNTC/GAMMA/WMQ') creates /QIBM/UserData/mqm/qmgrs/QM1 on GAMMA.

## Jak pokračovat dále

Vytvořte správce front pro více instancí podle kroků v některé z úloh, “Vytvoření správce front s více instancemi pomocí zrcadlení zrcadlení a serveru NetServer na systému IBM i” na stránce 391 nebo “Převedení jednotlivého správce front instance na správce front s více instancemi pomocí serveru NetServer a zrcadlení žurnálu na systému IBM i” na stránce 395.

## Výkon překonání selhání na systému IBM i

Doba, kterou trvá zjištění instance správce front, se nezdařila a pak může pokračovat ve zpracování v pohotovostním režimu, může se pohybovat mezi desítkami sekund až 15 minut nebo více, v závislosti na konfiguraci. Při návrhu a testování řešení vysoké dostupnosti je třeba zásadním způsobem zvýšit výkon.

Váží se výhody a nevýhody při rozhodování, zda nakonfigurovat správce front s více instancemi k použití replikace žurnálu, nebo použít oblast IASP. Zrcadlení vyžaduje, aby správce front zapisován synchronně do vzdáleného žurnálu. Z hlediska hardwaru to nemusí mít vliv na výkon, ale z perspektivy softwaru je více účastnického zápisu do vzdáleného žurnálu než jen do lokálního žurnálu, a to lze očekávat, že se sníží výkon spuštěného správce front v určitém rozsahu. Když však správce front v pohotovostním režimu převezme řízení, zpoždění synchronizace lokálního žurnálu ze vzdáleného žurnálu spravované aktivní instancí před tím, než se nezdařilo, je obvykle malé ve srovnání s časem, který produkt IBM i potřebuje ke zjištění a přenosu IASP na server, na kterém běží instance správce front. Doba přenosu IASP může být až patnáct minut, než aby byla dokončena (v sekundách). Doba přenosu IASP závisí na počtu objektů, které

musí být *logicky zapnuty*, když je IASP přenesen na záložní systém a velikost přístupových cest nebo indexů, které je třeba sloučit.

Když správce front v pohotovostním režimu převezme řízení, zpoždění synchronizace lokálního žurnálu ze vzdáleného žurnálu spravované aktivní instancí před tím, než se nezdařilo, je obvykle malé ve srovnání s časem, který produkt IBM i potřebuje pro zjištění a přenos nezávislé oblasti ASP na server, na kterém běží instance správce front. Doba přenosu nezávislé oblasti ASP může být maximálně deset až patnáct minut, než aby byla dokončena v sekundách. Doba přenosu nezávislé oblasti ASP závisí na počtu objektů, které musí být *logicky zapnuty*, když je nezávislé ASP převedeno do rezervního systému a velikost přístupových cest nebo indexů, které je třeba sloučit.

Převádíte-li však žurnál, není jediným faktorem, který ovlivňuje čas, kdy rezervní instance trvá, než se obnoví. Je také třeba brát v úvahu dobu, kterou systém souborů sítě potřebuje k uvolnění zámku dat správce front, který signalizuje instanci v pohotovostním režimu, aby se pokusil pokračovat s jeho spuštěním, a také časem, který zabere zotavení front z žurnálu tak, že instance bude moci znovu spustit zpracování zpráv. Tyto další zdroje zpoždění se přidávají do doby, kdy je třeba spustit instanci v pohotovostním režimu. Celkový čas na přepnutí se skládá z následujících součástí:

#### **Čas detekce selhání**

Doba, kterou systém NFS potřebuje k uvolnění zámku na datech správce front, a rezervní instance bude pokračovat ve svém procesu spouštění.

#### **Doba přenosu**

V případě klastru s vysokou dostupností čas, kdy produkt IBM i převádí fond IASP ze systému, který je hostitelem aktivní instance, na instanci v pohotovostním režimu a v případě replikace žurnálu tak dlouho, jak dlouho trvá aktualizace lokálního žurnálu na záložním zdroji se daty ze vzdálené repliky.

#### **Čas restartování**

Doba, kterou nově aktivní instance správce front potřebuje k novému sestavení front z posledního kontrolního bodu v obnoveném žurnálu a k obnovení zpracování zpráv.

#### **Poznámka:**

Je-li instance v pohotovostním režimu, která převzala, konfigurována pro synchronní replikaci do dříve aktivní instance, spuštění může být zpožděno. Nová aktivovaná instance nemusí být schopna replikovat na svůj vzdálený žurnál, pokud je vzdálený žurnál na serveru, který hostil předchozí aktivní instanci, a server selhal.

Výchozí doba čekání na synchronní odezvu je jedna minuta. Můžete nakonfigurovat maximální prodlevu před vypršením časového limitu replikace. Alternativně můžete instance v pohotovostním režimu nakonfigurovat tak, aby začínaly používat asynchronní replikaci na nezdařenou aktivní instanci. Později přepnete na synchronní replikaci, když se instance nezdaří znovu spustit v rezervní databázi. Stejně úvahy platí pro použití synchronních nezávislých zrcadel ASP.

Můžete provést oddělené měření úrovně baseline pro tyto komponenty, které vám pomohou posoudit celkový čas na překonání selhání a určit faktor do svého rozhodnutí, který přístup ke konfiguraci použít. Při rozhodování o nejlepším konfiguračním rozhodnutí musíte také zvážit, jak ostatní aplikace na stejném serveru budou překonávání selhání, a zda existují procesy zálohování nebo zotavení z havárie, které již používají IASP.

Časy přenosů IASP lze zkrátit tak, že vyladíte konfiguraci klastru:

1. Uživatelské profily napříč systémy v klastru by měly mít stejné GID a UID, aby se zabránilo potřebě logického zapnutí procesu pro změnu identifikátorů UID a GID.
2. Minimalizujte počet databázových objektů v systému a základních uživatelských diskových oblastí, protože je třeba je sloučit, abyste vytvořili tabulku křížových odkazů pro skupinu diskových oblastí.
3. Další rady k výkonu najdete v publikaci IBM Redbook, *Implementing PowerHA for IBM i, SG24-7405*.

Konfigurace pomocí základních oblastí ASP, zrcadlení žurnálu a malá konfigurace by se měla přepnout v pořadí desítek sekund.

**i s klastrováním produktu IBM MQ**

Spuštění produktu IBM MQ v systému IBM i a využití schopností klastrování produktu IBM i může poskytovat komplexnější řešení vysoké dostupnosti než použití klastrování produktu IBM MQ .

Chcete-li tuto schopnost mít, musíte nastavit:

1. Klastry ve vašem počítači se systémem IBM i ; viz [“IBM iKlastry” na stránce 383](#)
2. Nezávislá oblast pomocné paměti (IASP), do které přesunete správce front; viz [“Nezávislé oblasti pomocné paměti \(IASP\)” na stránce 383](#)
3. CRG (Cluster Resource Group), viz [“Skupiny prostředků klastru zařízení” na stránce 383](#), ve kterém definujete:
  - Doména nápravy
  - UCHOPTE
  - Výstupní program; viz [“Ukončovací program zařízení CRG zařízení” na stránce 384](#)

**IBM iKlastry**

Klastr IBM i je kolekce instancí, tj. IBM i počítačů nebo oblastí, které jsou navzájem logicky propojeny.

Účelem této skupiny je umožnit zálohování každé instance, odstranění jediného bodu selhání a zvýšení odolnosti aplikací a dat. Při vytvoření klastru je možné nakonfigurovat různé typy skupin klastrových prostředků (CRG) pro správu aplikací, dat a zařízení v klastru.

Další informace najdete v tématu [Vytvoření klastru a příkazu Vytvoření klastru \(CRTCLU\)](#) .

**Nezávislé oblasti pomocné paměti (IASP)**

IASP je typ uživatelské oblasti ASP, která slouží jako rozšíření úložiště na úrovni single-level. Je to část úložiště, která díky své nezávislosti na systémové paměti lze snadno zmanipulovat, aniž by bylo nutné provést IPL systému.

Oblast IASP může být snadno přepnuta na jinou instanci operačního systému nebo replikována na cílový IASP na jiné instanci operačního systému. Pro přepínání IASP mezi instancemi lze použít dvě metody:

- První metoda vyžaduje všechny počítače v klastru a přepínatelná disková věž obsahující IASP, aby byla připojena pomocí smyčky HSL (High Speed Link).
- Druhá metoda vyžaduje, aby instance operačního systému byly logické oblasti na stejném počítači IBM i , kde je možné přepínat I/O procesory (IOP) mezi logickými oblastmi. K replikaci IASP není nutný žádný speciální hardware. Replikace se provádí pomocí TCP/IP přes síť.

Další informace najdete v popisu příkazu [CFGDEVASP \(Konfigurace zařízení ASP\)](#) .

**Skupiny prostředků klastru zařízení**

Existuje několik typů skupin klastrových prostředků (CRG). Další informace o různých typech CRG, které jsou k dispozici, najdete v tématu [Skupina prostředků klastru](#).

Toto téma se soustředí na skupinu CRG zařízení. Skupina CRG zařízení:

- Popisuje a spravuje prostředky zařízení, jako jsou nezávislé oblasti ASP (IASP).
- Definuje doménu obnovy uzlů klastru
- Přiřadí zařízení a
- Přiřadí výstupní program, který bude zpracovávat události klastru.

Doména obnovy označuje, který uzel klastru bude považován za primární uzel. Zbytek uzlů je považován za zálohy. Záložní uzly jsou také objednány v doméně obnovy a určují, který uzel je první zálohou, druhou zálohou atd. v závislosti na tom, kolik uzlů v doméně obnovy existuje.

Dojde-li k selhání primárního uzlu, výstupní program se spustí na všech uzlech v doméně obnovy. Ukončovací program spuštěný v první záloze pak může provést nezbytné inicializace, aby tento uzel mohl být novým primárním uzlem.

Další informace najdete v tématu [Vytvoření skupin CRG zařízení](#) a příkazu [Vytvoření skupiny klastrových prostředků \(CRTCRG\)](#).


## Ukončovací program zařízení CRG zařízení

Služba prostředků klastru (CRG) operačního systému volá uživatelský program skupiny prostředků klastru (CRG) zařízení, když se vyskytne událost v jednom z uzlů, které definuje doména obnovy; například událost přepnutí při selhání nebo přepnutí.

Událost překonání selhání se vyskytne, když selže primární uzel klastru a CRG se přepne se všemi prostředky, které spravují, a událost přepnutí nastane tehdy, když je určitá skupina CRG ručně přepnuta z primárního uzlu na záložní uzel.

Buď jak buď, výstupní program má na starosti inicializaci a spuštění všech programů spuštěných na předchozím primárním uzlu, který převádí první záložní uzel do nového primárního uzlu.

Například u IBM MQ by měl být výstupní program na starosti spuštění podsystému IBM MQ (QMQM) a správců front. Správci front by měli být konfigurováni tak, aby automaticky spouštěli moduly listener a služby, jako např. monitory spouštěčů.

 Ukázkový ukončovací program AMQSCRG4 je k dispozici na serveru IBM i z produktu IBM MQ 9.1.

## Přepínatelná konfigurace IASP

Produkt IBM MQ může být nastaven tak, aby využíval schopností klastrování produktu IBM i. Postupujte takto:

1. Vytvoření klastru IBM i mezi systémy datového centra
2. Přesuňte správce front do oblasti IASP.

[“Přesouvání nebo odebrání správce front do nezávislého ASP nebo z tohoto fondu.”](#) na stránce 385 obsahuje nějaký vzorový kód, který vám pomůže provést tuto operaci.


3. Musíte vytvořit skupinu CRG definující doménu obnovy, IASP a uživatelský program.

[“Konfigurace skupiny prostředků klastru \(CRG\) zařízení”](#) na stránce 384 obsahuje nějaký vzorový kód, který vám pomůže provést tuto operaci.

### Související pojmy

[“Nezávislé oblasti ASP a vysoká dostupnost”](#) na stránce 404

Nezávislé oblasti ASP umožňují přesun aplikací a dat mezi servery. Flexibilita nezávislých oblastí ASP znamená, že jsou základem pro některá řešení vysoké dostupnosti IBM i. Při zvažování, zda použít oblast ASP nebo nezávislou oblast ASP pro žurnál správce front, byste měli zvážit jinou konfiguraci vysoké dostupnosti založenou na nezávislých oblastech ASP.

 [Konfigurace skupiny prostředků klastru \(CRG\) zařízení](#)

Ukázkový program pro nastavení skupiny klastrových prostředků (CRG) zařízení.

## Informace o této úloze

V následujícím příkladu si všimněte, že:

- [ PRIMARY SITE NAME ] a [ BACKUP SITE NAME ] mohou být jakékoli dva odlišné řetězce o osmi znacích nebo méně.
- [ PRIMARY IP ] and [ BACKUP IP ] are the IPs to be used for mirroring.



## Postup

1. Identifikujte název klastru.
2. Identifikujte název a knihovnu uživatelského programu CRG.
3. Určete název primárního uzlu a záložní uzly, které mají být definovány touto skupinou prostředků klastru (CRG).
4. Identifikujte IASP, který má být spravován touto skupinou CRG, a ujistěte se, že byl vytvořen pod primárním uzlem.
5. Vytvořte popis zařízení v záložních uzlech pomocí příkazu:

```
CRTDEVASP DEVD([IASP NAME]) RSRNAME([IASP NAME])
```

6. Přidejte převzatelnou adresu IP do všech uzlů pomocí příkazu:

```
ADDCPIFC INTNETADR(' [TAKEOVER IP]') LIND([LINE DESC])  
SUBNETMASK(' [SUBNET MASK] ') AUTOSTART(*NO)
```

7. Přijímací adresu IP spusťte pouze v primárním uzlu pomocí příkazu:

```
STRTCPIFC INTNETADR(' [TAKEOVER IP]')
```

8. Volitelné: Pokud je vaše IASP přepínatelný, volejte tento příkaz:

```
CRTCRG CLUSTER([CLUSTER NAME]) CRG([CRG NAME]) CRGTYPE(*DEV) EXITPGM([EXIT LIB]/[EXIT  
NAME])  
USRPRF([EXIT PROFILE]) RCDYMN(( [PRIMARY NODE] *PRIMARY) ([BACKUP NAME] *BACKUP))  
EXITPGMFMT(EXTP0200) CFGOBJ([IASP NAME] *DEV *ONLINE '[TAKEOVER IP]')
```

9. Volitelné: Pokud se má vaše IASP zrcadlit, volejte tento příkaz:

```
CRTCRG CLUSTER([CLUSTER NAME]) CRG([CRG NAME]) CRGTYPE(*DEV) EXITPGM([EXIT LIB]/[EXIT NAME])  
USRPRF([EXIT PROFILE]) RCDYMN(( [PRIMARY NODE] *PRIMARY *LAST [PRIMARY SITE NAME] (' [PRIMARY  
IP] ')))  
[BACKUP NAME] *BACKUP *LAST [BACKUP SITE NAME] (' [BACKUP IP] '))) EXITPGMFMT(EXTP0200)  
CFGOBJ([IASP NAME] *DEV *ONLINE '[TAKEOVER IP]')
```



*Přesouvání nebo odebrání správce front do nezávislého ASP nebo z tohoto fondu.*

Ukázkový program pro přesunutí správce front do nezávislé oblasti pomocné paměti (IASP) a příkazy k odebrání správce front z nezávislé oblasti ASP.

## Informace o této úloze

V následujícím příkladu si všimněte, že:

- [ NÁZEV SPRÁVCE] je název vašeho správce front.
- [ Název IASP] je jméno vašeho IASP.
- [ MANAGER LIBRARY] je název knihovny správce front.
- [ MANAGER DIRECTORY] je název adresáře správce front.

## Postup

1. Identifikujte svůj primární uzel a záložní uzly.
2. Proveďte následující postup na svém primárním uzlu:
  - a) Ujistěte se, že správce front byl ukončen.
  - b) Ujistěte se, že IASP je v ary on pomocí příkazu

```
VRYCFG CFGOBJ([IASP NAME]) CFGTYPE(*DEV) STATUS(*ON)
```

- c) Vytvořte adresář správců front v oblasti IASP.

Pod kořenovým adresářem bude adresář s názvem vašeho IASP, který je:

```
QSH CMD('mkdir -p /[IASP_NAME]/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/')
```

- d) Přesuňte objekty IFS správce front do adresáře správců front, který jste právě vytvořili v oddílu IASP, pomocí následujícího příkazu:

```
QSH CMD('mv /QIBM/UserData/mqm/qmgrs/[MANAGER_NAME]  
/[IASP_NAME]/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/')
```

- e) Vytvořte dočasný soubor typu save file s názvem MGRLIB pomocí příkazu:

```
CRTSAVF QGPL/MGRLIB
```

- f) Uložte knihovnu správce front do souboru typu save file produktu MGRLIB . Použijte tento příkaz:

```
SAVLIB LIB([MANGER LIBRARY]) DEV(*SAVF) SAVF(QGPL/MGRLIB)
```

- g) Odstraňte knihovnu správce front pomocí následujícího příkazu a ignorujte všechny dotazové zprávy:

```
DLTLIB [MANAGER LIBRARY]
```

- h) Obnovte knihovnu správce front do oblasti IASP pomocí následujícího příkazu:

```
RSTLIB SAVLIB([MANAGER LIBRARY]) DEV(*SAVF) SAVF(QGPL/MGRLIB)  
RSTASPDEV([IASP_NAME])
```

- i) Odstraňte dočasný soubor typu save pomocí následujícího příkazu:

```
DLTF FILE(QGPL/MGRLIB)
```

- j) Vytvořte symbolický odkaz na objekty IFS správce front v oblasti IASP pomocí následujícího příkazu:

```
ADDLNK OBJ('/[IASP_NAME]/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/[MANAGER_NAME]')  
NEWLNK('/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/[MANAGER_NAME]')
```

- k) Připojte se k oblasti IASP pomocí následujícího příkazu:

```
SETASPGRP [IASP_NAME]
```

- l) Spusťte správce front pomocí následujícího příkazu:

```
STRMQM [MANAGER_NAME]
```

### 3. Provedte následující postup na svém záložním uzlu nebo uzlech:

- a) Vytvořte dočasný adresář správce front pomocí následujícího příkazu:

```
QSH CMD('mkdir -p /[IASP_NAME]/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/[MANAGER_NAME]')
```

- b) Vytvořte symbolický odkaz na dočasný adresář správce front pomocí následujícího příkazu:

```
ADDLNK OBJ('/[IASP_NAME]/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/[MANAGER_NAME]')  
NEWLNK('/QIBM/UserData/mqm/qmgrs/[MANAGER_NAME]')
```

- c) Odstraňte dočasný adresář pomocí následujícího příkazu:

```
QSH CMD('rm -r /[IASP_NAME]')
```

- d) Přidejte na konec souboru následující příkaz /QIBM/UserData/mqm/mqs.ini:

```
QueueManager:
```

```
Name=[MANAGER_NAME]
Prefix=/QIBM/UserData/mqm
Library=[MANAGER_LIBRARY]
Directory=[MANAGER_DIRECTORY]
```

4. Chcete-li odebrat správce front z nezávislé oblasti ASP, zadejte následující příkazy:

- a) VRYCFG CFGOBJ ([ IASP NÁZEV]) CFGTYPE (\* DEV) STAV (\* ON)
- b) SETASPGRP [ JMÉNO-IASP]
- c) ENDMQM [ NÁZEV SPRÁVCE]
- d) DLTMQM [ MANAGER NAME]

**IBM i**

### **Konfigurace zrcadlového žurnálu pro oblast ASP v systému IBM i**

Konfigurace robustního správce front s více instancemi pomocí synchronní replikace mezi zrcadlenými žurnály.

Konfigurace zrcadlených správců front používá žurnály, které jsou vytvořeny v základních nebo nezávislých oblastech ASP.

V systému IBM i jsou data správce front zapsána do žurnálů a do systému souborů. Žurnály obsahují hlavní kopii dat správce front. Žurnály jsou sdíleny mezi systémy buď pomocí synchronní, nebo asynchronní replikace žurnálu. Chcete-li restartovat instanci správce front, je třeba použít kombinaci lokálních a vzdálených žurnálů. Restart správce front čte záznamy žurnálu ze směsi lokálních a vzdálených žurnálů na serveru a data správce front na sdíleném síťovém systému souborů. Data v systému souborů urychlí restart správce front. Kontrolní body jsou uloženy v systému souborů a označují body synchronizace mezi systémem souborů a žurnály. Žurnálové záznamy uložené před kontrolním bodem se nevyžadují pro typického restartování správce front. Avšak data v systému souborů nemusí být aktuální a záznamy žurnálu po kontrolním bodu se používají k dokončení znovuspuštění správce front. Data v žurnálech připojených k instanci jsou uchována až do data, takže restart může být úspěšně dokončen.

Ale dokonce i záznamy žurnálu nemusí být aktuální, pokud se vzdálený žurnál na záložním serveru asynchronně replikoval a selhání se vyskytlo před jeho synchronizací. V případě, že se rozhodnete restartovat správce front pomocí vzdáleného žurnálu, který není synchronizován, instance správce front v pohotovostním režimu může buď znovu zpracovat zprávy, které byly odstraněny před selháním aktivní instance, nebo nezpracovává zprávy, které byly přijaty před selháním aktivní instance.


Další, vzácná možnost, je to, že systém souborů obsahuje nejnovější záznam kontrolního bodu a nesynchronizovaný vzdálený žurnál na rezervním systému nikoliv. V takovém případě se správce front automaticky nerestartuje. Máte možnost volby čekání na synchronizaci vzdáleného žurnálu nebo studeného spuštění správce front v pohotovostním režimu ze systému souborů. I když v tomto případě systém souborů obsahuje novější kontrolní bod dat správce front než vzdálený žurnál, nemusí obsahovat všechny zprávy, které byly zpracovány, než došlo k selhání aktivní instance. Některé zprávy mohou být znovu zpracovány a některé nebyly zpracovány, po studeném restartu, který je mimo synchronizaci se žurnály.

Ve správci front s více instancemi je souborový systém také použit k určení toho, která instance správce front je aktivní a která je rezervní. Aktivní instance získá zámek pro data správce front. Pohotovostní režim čeká na získání zámku, a když se stane, stane se aktivním instancí. Zámek je uvolněn aktivní instancí, pokud se ukončí normálně. Uzamčení je uvolněno systémem souborů, pokud systém souborů zjistí, že aktivní instance selhala, nebo nemůže přistoupit k systému souborů. Systém souborů musí splňovat požadavky na zjišťování selhání; viz [Požadavky na sdílené systémy souborů](#).

Architektura správců front s více instancemi v produktu IBM i poskytuje automatické restartování po selhání serveru nebo správce front. Podporuje také obnovení dat správce front po selhání systému souborů, v němž jsou uložena data správce front.

Pokud v produktu [Obrázek 30](#) na stránce 388 dojde k selhání ALPHA, můžete pomocí zrcadlového žurnálu ručně restartovat produkt QM1 on BETA. Přidáním možnosti správce front s více instancemi do produktu QM1 se rezervní instance produktu QM1 obnoví automaticky na BETA, pokud selže aktivní instance na ALPHA. Produkt QM1 se může také automaticky obnovit, pokud se jedná o server ALPHA, který selže, a ne pouze aktivní instanci produktu QM1. Jakmile se BETA stane hostitelem aktivní instance správce front, může být spuštěna rezervní instance na ALPHA.

Obrázek 30 na stránce 388 ukazuje konfiguraci, která zrcadlí žurnály mezi dvěma instancemi správce front pomocí serveru NetServer k ukládání dat správce front. Můžete rozšířit vzor, aby zahrnoval více žurnálů, a tím více instancí. Postupujte podle pravidel pojmenování žurnálu vysvětlených v tématu “Žurnály správce front v systému IBM i” na stránce 367. Aktuálně je počet spuštěných instancí správce front omezen na dva, jeden je aktivní a druhý je v pohotovostním režimu.



Obrázek 30. Zrcadlení žurnálu správce front

Lokální žurnál pro QM1 na hostiteli ALPHA se nazývá AMQAJRN (nebo více plně, QMQM1/AMQAJRN) a na BETA žurnálu je QMQM1/AMQBJRN. Každý lokální žurnál se replikuje do vzdálených žurnálů na všech ostatních instancích správce front. Je-li správce front konfigurován se dvěma instancemi, bude lokální žurnál replikován na jeden vzdálený žurnál.

### Replikace vzdáleného žurnálu \*SYNC nebo \*ASYN

Žurnály IBM i se zrcadlí pomocí synchronního (\*SYNC) nebo asynchronního (\*ASYN) zapisování do žurnálu; viz [Správa vzdálených žurnálů](#).

Režim replikace v [Obrázek 30 na stránce 388](#) je \*SYNC, ne \*ASYN. \*ASYN je rychlejší, ale pokud se vyskytne chyba, když je stav vzdáleného žurnálu \*ASYNPEND, lokální a vzdálený žurnál nejsou konzistentní. Vzdálený žurnál musí být zachycovat s lokálním žurnálem. Pokud zvolíte \*SYNC, lokální systém čeká na vzdálený žurnál, než se vrátí z volání, které vyžaduje dokončený zápis. Lokální a vzdálené deníky obecně zůstávají konzistentní s jiným. Pouze v případě, že operace \*SYNC trvá déle než určený čas<sup>1</sup> a vzdálené žurnálování je deaktivováno, aby se žurnály vymkly ze synchronizace. Chyba se zaprotokoluje do fronty zpráv žurnálu a do QSYSOPR. Správce front tuto zprávu detekuje, zapíše

<sup>1</sup> Určená doba je 60 sekund v systému IBM i 5 a v rozsahu od 1-3600 sekund na server IBM i 6.1 .

chybu do protokolu chyb správce front a deaktivuje vzdálenou replikaci žurnálu správce front. Aktivní instance správce front se obnoví bez vzdáleného žurnálování do tohoto žurnálu. Je-li vzdálený server opět dostupný, musíte ručně reaktivovat synchronní replikaci vzdáleného žurnálu. Žurnály se poté znovu synchronizují.

Problém s konfigurací \*SYNC / \*ASYNC ilustrovaný v Obrázek 30 na stránce 388 představuje způsob, jakým instance správce front v pohotovostním režimu na BETA přebírá řízení. Jakmile instance správce front v BETA zapíše svou první trvalou zprávu, pokusí se aktualizovat vzdálený žurnál na ALPHA. Pokud došlo k selhání ALPHA a ALPHA je stále mimo provoz ALPHA a ALPHA selže, vzdálené žurnálování do ALPHA selže. BETA čeká na odpověď ALPHA a poté deaktivuje vzdálené žurnálování a pokračuje ve zpracování zpráv pouze s lokálním žurnálováním. BETA musí chvíli počkat, než zjistí, že ALPHA je mimo provoz a působuje období nečinnosti.

Volba mezi nastavením vzdáleného žurnálování na \*SYNC nebo \*ASYNC je odlehlá. Tabulka 29 na stránce 389 sumarizuje kompromisy mezi dvěma správci front pomocí žurnálování \*SYNC a \*ASYNC :

<i>Tabulka 29. Volby vzdáleného žurnálování</i>			
<b>Aktivní</b>	<b>Odloženo</b>	<b>*SYNC</b>	<b>*ASYNC</b>
<b>*SYNC</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jednotné přepnutí a překonání selhání</li> <li>2. Rezervní instance se neobnoví okamžitě po překonání selhání.</li> <li>3. Vzdálené žurnálování musí být dostupné po celou dobu</li> <li>4. Výkon správce front závisí na vzdáleném žurnálování.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jednotné přepnutí a překonání selhání</li> <li>2. Vzdálené žurnálování musí být přepnuto na *SYNC , když je dostupný záložní server</li> <li>3. Vzdálené žurnálování musí zůstat dostupné po restartování.</li> <li>4. Výkon správce front závisí na vzdáleném žurnálování.</li> </ol>
<b>*ASYNC</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Není to rozumná kombinace</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Některé zprávy mohou být ztraceny nebo duplikovány po přepnutí při selhání nebo přepnutí</li> <li>2. Rezervní instance nemusí být k dispozici po celou dobu, kdy má aktivní instance pokračovat bez prodlevy.</li> <li>3. Výkon není závislý na vzdáleném žurnálování</li> </ol>

#### **\*SYNC / \*ASYNC**

Aktivní instance správce front používá žurnálování \*ASYNC a když se instance správce front v pohotovostním režimu spustí, okamžitě se pokusí použít žurnálování \*ASYNC .

1. Vzdálený žurnál je transakčně konzistentní s lokálním žurnálem aktivního správce front. Je-li správce front přepnut na instanci v pohotovostním režimu, může být okamžitě obnoven. Instance v pohotovostním režimu se normálně obnovuje bez ztráty nebo duplicity zpráv. Zprávy jsou ztraceny nebo duplikovány pouze v případě, že selhalo vzdálené žurnálování od posledního kontrolního bodu a předtím aktivního správce front nelze restartovat.
2. Pokud správce front dojde k selhání v instanci v pohotovostním režimu, nemusí být možné spustit okamžitě. Instance správce front v pohotovostním režimu je aktivována pomocí žurnálování \*ASYNC . Příčina selhání by mohla zabránit vzdálenému žurnálování na server, který je hostitelem instance v pohotovostním režimu. Správce front počká, dokud nebude problém zjištěn, než zpracuje nějaké trvalé zprávy. Chyba se zaprotokoluje do fronty zpráv žurnálu a do QSYSOPR. Správce front tuto zprávu detekuje, zapíše chybu do protokolu chyb správce front a deaktivuje vzdálenou replikaci žurnálu správce front. Aktivní instance správce front se obnoví bez vzdáleného

žurnálování do tohoto žurnálu. Je-li vzdálený server opět dostupný, musíte ručně reaktivovat synchronní replikaci vzdáleného žurnálu. Žurnály se poté znovu synchronizují.

3. Server, na který je vzdálený žurnál replikován, musí být vždy dostupný pro údržbu vzdáleného žurnálu. Vzdálený žurnál je obvykle replikován na stejný server, který je hostitelem záložního správce front. Server se může stát nedostupným. Chyba se zaprotokoluje do fronty zpráv žurnálu a do QSYSOPR. Správce front tuto zprávu detekuje, запиše chybu do protokolu chyb správce front a deaktivuje vzdálenou replikaci žurnálu správce front. Aktivní instance správce front se obnoví bez vzdáleného žurnálování do tohoto žurnálu. Je-li vzdálený server opět dostupný, musíte ručně reaktivovat synchronní replikaci vzdáleného žurnálu. Žurnály se poté znovu synchronizují.
4. Vzdálené žurnálování je pomalejší než lokální žurnálování a je podstatně pomalejší, pokud jsou servery odděleny velkou vzdáleností. Správce front musí čekat na vzdálené žurnálování, což snižuje výkon správce front.

Konfigurace \*SYNC / \*SYNC mezi dvojicí serverů má nevýhodu prodlevy při obnovení rezervní instance po překonání selhání. Konfigurace \*SYNC / \*ASYNČ nemá tento problém.

\*SYNC / \*SYNC nezaručuje žádnou ztrátu zpráv po přepnutí nebo překonání selhání, pokud je k dispozici vzdálený žurnál. Chcete-li snížit riziko ztráty zpráv po překonání selhání nebo přepnutí, máte dvě možnosti. Buď zastavte aktivní instanci, pokud se vzdálený žurnál stane neaktivní, nebo vytvořte vzdálené žurnály na více než jednom serveru.

#### **\*SYNC / \*ASYNČ**

Aktivní instance správce front používá žurnálování \*SYNC a když se spustí instance správce front v pohotovostním režimu, použije žurnálování \*ASYNČ . Krátce po zpřístupnění serveru, který je hostitelem nové rezervní instance, musí systémový operátor přepnout vzdálený žurnál na aktivní instanci do \*SYNC. Když operátor přepíná vzdálené žurnálování z \*ASYNČ do \*SYNC , aktivní instance se pozastaví, je-li stav vzdáleného žurnálu \*ASYNČPEND. Aktivní instance správce front čeká až do přenosu zbývajících žurnálových záznamů do vzdáleného žurnálu. Když se vzdálený žurnál synchronizuje s lokálním žurnálem, nový pohotovostní režim je znovu transakčně konzistentní s novou aktivní instancí. Z pohledu správy správců front s více instancemi v konfiguraci \*SYNC / \*ASYNČ má systémový operátor IBM i další úlohu. Operátor musí přepnout vzdálené žurnálování do \*SYNC navíc k restartování nezdařené instance správce front.

1. Vzdálený žurnál je transakčně konzistentní s lokálním žurnálem aktivního správce front. Je-li aktivní instance správce front přepojována nebo převedena na instanci v pohotovostním režimu, může být rezervní instance obnovena okamžitě. Instance v pohotovostním režimu se normálně obnovuje bez ztráty nebo duplicity zpráv. Zprávy jsou ztraceny nebo duplikovány pouze v případě, že selhalo vzdálené žurnálování od posledního kontrolního bodu a předtím aktivního správce front nelze restartovat.
2. Systémový operátor musí přepnout vzdálený žurnál z \*ASYNČ na \*SYNC krátce poté, co bude systém hosting aktivní instance znovu dostupný. Operátor může počkat na zachycení vzdáleného žurnálu před přepnutím vzdáleného žurnálu na \*SYNC. Případně může operátor okamžitě přepnout vzdálenou instanci na \*SYNC a vynutit tak, aby aktivní instance čekala, dokud se nezachytí žurnál instance v pohotovostním režimu. Je-li vzdálené žurnálování nastaveno na hodnotu \*SYNC, je záložní instance obecně transakčně konzistentní s aktivní instancí. Zprávy jsou ztraceny nebo duplikovány pouze v případě, že selhalo vzdálené žurnálování od posledního kontrolního bodu a předtím aktivního správce front nelze restartovat.
3. Když byla konfigurace obnovena z přepnutí nebo překonání selhání, server, na kterém je hostován vzdálený žurnál, musí být k dispozici po celou dobu.

Zvolte \*SYNC / \*ASYNČ , chcete-li, aby se správce front v pohotovostním režimu rychle obnovil po překonání selhání. Musíte obnovit nastavení vzdáleného žurnálu na \*SYNC na nové aktivní instanci ručně. Konfigurace \*SYNC / \*ASYNČ odpovídá normálnímu vzoru administrace páru správců front s více instancemi. Po nezdaru jedné instance je před restartováním instance v pohotovostním režimu uveden čas, během kterého aktivní instance nemůže překonat selhání.

#### **\*ASYNČ / \*ASYNČ**

Oba servery, které jsou hostiteli aktivních a záložních správců front, jsou konfigurovány tak, aby používaly vzdálené žurnálování \*ASYNČ .

1. Pokud dojde k přepnutí nebo k překonání selhání, bude správce front pokračovat se žurnálem na novém serveru. Žurnál nemusí být synchronizován, když se provádí přepnutí nebo překonání selhání. V důsledku toho mohou být zprávy ztraceny nebo duplikovány.
2. Aktivní instance je spuštěna i v případě, že server, který je hostitelem správce front v pohotovostním režimu, není k dispozici. Lokální žurnál je replikován asynchronně se záložním serverem, když je k dispozici.
3. Výkonnost lokálního správce front není ovlivněna vzdáleným žurnálováním.

Vyberte volbu \*ASYNC / \*ASYNC , pokud je výkon vaším hlavním požadavkem a jste připraveni uvolnit nebo duplikovat některé zprávy po přepnutí při selhání nebo přepnutí.

#### **\*ASYNC / \*SYNC**

Neexistuje žádný důvod pro použití této kombinace voleb.

### **Aktivace správce front ze vzdáleného žurnálu**

Žurnály se replikují synchronně nebo asynchronně. Vzdálený žurnál nemusí být aktivní, nebo může být zachycovacím lokálním žurnálem. Vzdálený žurnál může být zachycující, i když je synchronně replikován, protože mohl být nedávno aktivován. Pravidla, která správce front použije pro stav vzdáleného žurnálu, který používá během spouštění, jsou následující.

1. Pohotovostní spuštění selže, pokud se musí přehrát ze vzdáleného žurnálu na záložním stavu a stav žurnálu je \*FAILED nebo \*INACTPEND.
2. Když začne aktivace pohotovostního režimu, stav vzdáleného žurnálu na rezervním systému musí být buď \*ACTIVE , nebo \*INACTIVE. Je-li stav \*INACTIVE, je možné, že aktivace selže, pokud ne všechna data žurnálu byla replikována.

K selhání dojde, pokud má data správce front v síťovém systému souborů novější záznam kontrolního bodu, než je přítomen ve vzdáleném žurnálu. Je nepravděpodobné, že by došlo k selhání, pokud je vzdálený žurnál aktivován v rámci výchozího 30minutového maximálního intervalu mezi kontrolními body. Pokud správce front v pohotovostním režimu čte novější záznam kontrolního bodu ze systému souborů, nebude spuštěn.

Máte na výběr: Počkejte, až bude lokální žurnál na aktivním serveru obnoven, nebo studený start spusťte správce front v pohotovostním režimu. Pokud zvolíte studený start, spustí se správce front bez dat žurnálu a spoléhá na konzistenci a úplnost dat správce front v systému souborů.


**Poznámka:** Pokud studený start spustí správce front, riskujete ztrátu nebo duplikaci zpráv po posledním kontrolním bodu. Transakce zprávy byly zapsány do žurnálu, ale některé transakce nemusí být zapsány do dat správce front v systému souborů. Při studeném startu správce front se spustí nový žurnál a transakce, které nejsou zapsány do dat správce front v systému souborů, budou ztraceny.

3. Aktivace pohotovostního správce front čeká na stav vzdáleného žurnálu na rezervním systému a změní se z hodnoty \*ASYNCPEND nebo \*SYNCPEND na \*ASYNC nebo \*SYNC. Zprávy se pravidelně zapisují do protokolu úloh řadiče provedení.

**Poznámka:** V tomto případě aktivace čeká na vzdáleném žurnálu, který je lokální pro pohotovostní správce front, který je aktivován. Správce front také čeká po určitou dobu, než bude pokračovat bez vzdáleného žurnálu. Čeká, když se pokusí o zápis synchronně do svého vzdáleného žurnálu (nebo žurnálů) a žurnál není k dispozici.

4. Aktivace se zastaví, pokud se stav žurnálu změní na \*FAILED nebo \*INACTPEND.

Jména a stavy lokálních a vzdálených žurnálů, které mají být použity v aktivaci, jsou zapsány do protokolu chyb správce front.

 *Vytvoření správce front s více instancemi pomocí zrcadlení zrcadlení a serveru NetServer na systému IBM i*

Vytvořte správce front s více instancemi, který má být spuštěn na dvou serverech IBM i . Data správce front jsou uložena na třetím serveru IBM i pomocí serveru NetServer. Žurnál správce front je zrcadlen mezi dvěma servery pomocí vzdáleného žurnálování. Příkaz **ADDQMJRN** se používá ke zjednodušení vytváření vzdálených žurnálů.

## Než začnete

1. Úloha vyžaduje tři servery IBM i . Nainstalujte IBM MQ na dva z nich, ALPHA a BETA v příkladu. IBM MQ musí být alespoň na verzi 7.0.1.1.
2. Třetí server je server IBM i připojený serverem NetServer k ALPHA a BETA. Používá se ke sdílení dat správce front. Nemělo by mít instalaci produktu IBM MQ . Chcete-li nastavit adresáře a oprávnění správce front, je užitečné instalovat produkt IBM MQ na server jako dočasný krok.
3. Ujistěte se, že uživatelský profil produktu QMQM má stejné heslo na všech třech serverech.
4. Nainstalujte produkt IBM i NetServer; viz [i5/OS NetServer](#).

## Informace o této úloze

Chcete-li vytvořit konfiguraci zobrazenou v Obrázek 31 na stránce 394, proveďte následující kroky. Data správce front jsou připojena pomocí produktu IBM i NetServer.

- Vytvořte připojení z ALPHA a BETA do sdílení adresáře GAMMA, který má uložit data správce front. Úloha také nastaví nezbytná oprávnění, uživatelské profily a hesla.
- Přidání záznamů relační databáze (RDBE) do systémů IBM i , které se chystáte spustit instance správce front. Položky RDBE se používají pro připojení k systémům IBM i používaným pro vzdálené žurnálování.
- Vytvořte správce front QM1 na serveru IBM i , ALPHA.
- Přidejte řídicí informace správce front pro produkt QM1 na druhý server IBM i , BETA.
- Vytvořte vzdálené žurnály na obou serverech IBM i pro obě instance správce front. Každý správce front zapisuje do lokálního žurnálu. Lokální žurnál je replikován do vzdáleného žurnálu. Příkaz **ADDQMJRN** zjednodušuje přidávání žurnálů a připojení.
- Spusťte správce front, který povoluje instanci v pohotovostním režimu.

## Postup

1. Proveďte úlohu “Vytvoření síťové sdílené složky pro data správce front pomocí serveru NetServer v systému IBM i” na stránce 379.

V důsledku toho má ALPHA a BETA sdílení /QNTC/GAMMA/WMQ, které ukazuje na /QIBM/UserData/mqm/qmgrs na GAMMA. Uživatelské profily QMQM a QMQMADM mají nezbytná oprávnění a QMQM má vyhovující hesla na všech třech systémech.

2. Přidání záznamů relační databáze (RDBE) do systémů IBM i , které jdou na instance správce front hostitele.
  - a) V ALPHA vytvořte připojení k BETA.

```
ADDRDBDIRE RDB(BETA) RMTLOCNAME(BETA *IP) RMTAUTMTH(*USRIDPWD)
```

- b) Na BETA vytvořit připojení k ALPHA.

```
ADDRDBDIRE RDB(ALPHA) RMTLOCNAME(ALPHA *IP) RMTAUTMTH(*USRIDPWD)
```

3. Vytvořte správce front QM1 v parametru ALPHA, který ukládá data správce front v systému GAMMA.

```
CRTMQM MQMNAME(QM1) UDLMSGQ(SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE)
MQMDIRP(' /QNTC/GAMMA/WMQ')
```

Cesta používá NetServer k vytvoření dat správce front.

4. Běh na ALPHA. Příkaz přidá na BETA vzdálený žurnál.

```
ADDQMJRN MQMNAME(QM1) RMTJRNRDB(BETA)
```



vytvoří záznamy žurnálu ve svém lokálním žurnálu na ALPHA, když je aktivní instance na ALPHA. Lokální žurnál na ALPHA je replikován na vzdálený žurnál na BETA.

5. Použijte příkaz, abyste zkontrolovaly konfigurační data produktu IBM MQ vytvořená pro ALPHA.

Informace je třeba provést v dalším kroku.

V tomto příkladu je v parametru ALPHA vytvořena následující konfigurace pro:

```
Name=QM1
Prefix=/QIBM/UserData/mqm
Library=QMOM1
Directory=QM1
DataPath= /QNTC/GAMMA/WMQ /QM1
```

6. Vytvořte instanci správce front QM1 na BETA pomocí příkazu. Spusťte následující příkaz na BETA, abyste upravili řídicí informace správce front v BETA.

```
ADDQMINF MQMNAME(QM1)
PREFIX('/QIBM/UserData/mqm')
MQMDIR(QM1)
MQMLIB(QMOM1)
DATAPATH('/QNTC/GAMMA/WMQ /QM1')
```

**Tip:** Zkopírujte a vložte informace o konfiguraci. Sekce správce front je stejná v parametru ALPHA a BETA.

7. Běh na BETA. Příkaz přidá lokální žurnál na BETA a vzdálený žurnál na ALPHA pro.

```
ADDQMJRN MQMNAME(QM1) RMTJNRDB(ALPHA)
```

vytvoří záznamy žurnálu v místním žurnálu na BETA, když je aktivní instance na BETA. Lokální žurnál na BETA je replikován do vzdáleného žurnálu na ALPHA.

**Poznámka:** Jako alternativu můžete chtít nastavit vzdálené žurnálování z BETA do ALPHA pomocí asynchronního žurnálování.

Tento příkaz použijte k nastavení asynchronního žurnálování z BETA do ALPHA, namísto příkazu v kroku “7” na stránce 393.

```
ADDQMJRN MQMNAME(QM1) RMTJNRDB(ALPHA) RMTJNDLV(*ASYNC)
```

Je-li server nebo zápis do žurnálu na serveru ALPHA zdrojem selhání, spustí se BETA bez čekání na nové položky žurnálu, které se mají replikovat na ALPHA.

Přepněte režim replikace na \*SYNC, pomocí příkazu, když je ALPHA online znovu.

Použijte informace v produktu “Konfigurace zrcadlového žurnálu pro oblast ASP v systému IBM i” na stránce 387 k rozhodnutí, zda se žurnály budou zrcadlit synchronně, asynchronně, nebo kombinací obou. Předvolba je replikovat synchronně, s 60 sekundovou čekací dobou pro odpověď ze vzdáleného žurnálu.

8. Ověřte, zda jsou povoleny žurnály na ALPHA a BETA a zda je stav replikace vzdáleného žurnálu.

a) U ALPHA:

```
WRKMQMJRN MQMNAME(QM1)
```

b) V BETA:

```
WRKMQMJRN MQMNAME(QM1)
```

9. Spusťte instance správce front v ALPHA a BETA.

a) Spustte první instanci na serveru ALPHA, čímž se stane aktivní instancí. Povolení přepínání na instanci v pohotovostním režimu.

```
STRMQM MQMNAME(QM1) STANDBY(*YES)
```

b) Spustte druhou instanci na BETA, takže ji budete mít rezervní instanci.


```
STRMQM MQMNAME(QM1) STANDBY(*YES)
```

## Výsledky

Slouží ke kontrole stavu správce front:

1. Stav instance správce front v parametru ALPHA by měl být.
2. Stav instance správce front v BETA by měl být.

## Příklad



Obrázek 31. Konfigurace zrcadlového žurnálu

## Jak pokračovat dále

- Ověřte, zda jsou aktivní a rezervní instance přepnuli automaticky. Ukázkové ukázkové programy s vysokou dostupností můžete spustit za účelem testování přechodu na vyšší verzi. Viz téma [Ukázkové programy s vysokou dostupností](#). Ukázkové programy jsou klienti ' C '. Můžete je spustit z platformy Windows nebo Unix.

1. Spustíte ukázkové programy vysoké dostupnosti.
2. U ALPHA ukončete správce front s požadavkem na přepnutí:

```
ENDMQM MQMNAME(QM1) OPTION(*IMMED) ALSWITCH(*YES)
```

3. Zkontrolujte, zda je instance na BETA aktivní.
4. Restartovat na ALPHA

```
STRMQM MQMNAME(QM1) STANDBY(*YES)
```

- Podívejte se na alternativní konfigurace vysoké dostupnosti:
  1. Server NetServer použijte k umístění dat správce front na server Windows .
  2. Místo použití vzdáleného žurnálování k zrcadlení žurnálu správce front, uložte žurnál na nezávislé ASP. Použijte klastrování produktu IBM i k přenosu nezávislého ASP z ALPHA na BETA.

**IBM i** *Převedení jednotlivého správce front instance na správce front s více instancemi pomocí serveru NetServer a zrcadlení žurnálu na systému IBM i*

Převěďte jednoho správce front instance na správce front s více instancemi. Přesuňte data správce front do síťového sdílení připojeného serverem NetServer. Proveďte zrcadlení žurnálu správce front na druhý server IBM i pomocí vzdáleného žurnálování.

## Než začnete

1. Úloha vyžaduje tři servery IBM i . Existující instalace produktu IBM MQ , na serveru ALPHA v příkladu, musí být alespoň na IBM WebSphere MQ 7.0.1 Fix Pack 1. ALPHA spouští správce front s názvem QM1 v příkladu.
2. Nainstalujte IBM MQ na druhý server IBM i , BETA v příkladu.
3. Třetí server je server IBM i připojený serverem NetServer k ALPHA a BETA. Používá se ke sdílení dat správce front. Nemělo by mít instalaci produktu IBM MQ . Chcete-li nastavit adresáře a oprávnění správce front, je užitečné instalovat produkt IBM MQ na server jako dočasný krok.
4. Ujistěte se, že uživatelský profil produktu QMQM má stejné heslo na všech třech serverech.
5. Nainstalujte produkt IBM i NetServer; viz [i5/OS NetServer](#).

## Informace o této úloze

Chcete-li převést jednoho správce front instance na správce front s více instancemi, který je zobrazen v produktu [Obrázek 32 na stránce 399](#), proveďte následující kroky. Správce front pro jednu instanci je v úloze odstraněn a poté znovu vytvořen a ukládá data správce front do síťového sdílení připojeného serverem NetServer. Tento postup je spolehlivější než přesun adresářů a souborů správce front do sdílené síťové složky pomocí příkazu **CPY** .

- Vytvořte připojení z ALPHA a BETA do sdílení adresáře GAMMA, který má uložit data správce front. Úloha také nastaví nezbytná oprávnění, uživatelské profily a hesla.
- Přidání záznamů relační databáze (RDBE) do systémů IBM i , které se chystáte spustit instance správce front. Položky RDBE se používají pro připojení k systémům IBM i používaným pro vzdálené žurnálování.
- Uložte protokoly a definice správce front, zastavte správce front a odstraňte jej.
- Znovu vytvořte správce front a uložte data správce front do síťového sdílení v systému GAMMA.

- Přidejte druhou instanci správce front na jiný server.
- Vytvořte vzdálené žurnály na obou serverech IBM i pro obě instance správce front. Každý správce front zapisuje do lokálního žurnálu. Lokální žurnál je replikován do vzdáleného žurnálu. Příkaz **ADDMQMJRN** zjednodušuje přidávání žurnálů a připojení.
- Spustěte správce front, který povoluje instanci v pohotovostním režimu.

#### Poznámka:

V kroku “4” na stránce 396 úlohy můžete odstranit jediného správce front instance, QM1. Při odstranění správce front dojde k odstranění všech trvalých zpráv ve frontách. Z tohoto důvodu dokončete zpracování všech zpráv uložených správcem front před provedením převodu správce front. Pokud zpracování všech zpráv není možné, vytvořte zálohu knihovny správce front před krokem “4” na stránce 396. Obnovte knihovnu správce front za krokem “5” na stránce 396.

#### Poznámka:

V kroku “5” na stránce 396 úlohy znovu vytvoříte QM1. Ačkoli má správce front stejný název, má jiný identifikátor správce front. Klastrování správce front používá identifikátor správce front. Chcete-li odstranit a znovu vytvořit správce front v klastru, musíte nejprve odebrat daného správce front z klastru, viz téma Odebrání správce front z klastru: Alternativní metoda nebo Odebrání správce front z klastru. Po opětovném vytvoření správce front jej přidejte do klastru. Ačkoli má stejný název jako dříve, zdá se, že je novým správcem front v ostatních správcích front v klastru.

## Postup

1. Proveďte úlohu “Vytvoření síťové sdílené složky pro data správce front pomocí serveru NetServer v systému IBM i” na stránce 379.

V důsledku toho má ALPHA a BETA sdílení /QNTC/GAMMA/WMQ, které ukazuje na /QIBM/UserData/mqm/qmgrs na GAMMA. Uživatelské profily QMQM a QMQMADM mají nezbytná oprávnění a QMQM má vyhovující hesla na všech třech systémech.

2. Přidání záznamů relační databáze (RDBE) do systémů IBM i, které jdou na instance správce front hostitele.
  - a) V ALPHA vytvořte připojení k BETA.

```
ADDRDBDIRE RDB(BETA) RMTLOCNAME(BETA *IP) RMTAUTMTH(*USRIDPWD)
```

- b) Na BETA vytvořit připojení k ALPHA.

```
ADDRDBDIRE RDB(ALPHA) RMTLOCNAME(ALPHA *IP) RMTAUTMTH(*USRIDPWD)
```

3. Vytvořte skripty, které znovu vytvoří objekty správce front.

```
QSAVEQMGR LCLQMGRNAM(QM1) FILENAME(' *CURLIB/QMQSC(QM1) ')
OUTPUT(*REPLACE) MAKEAUTH(*YES) AUTHFN(' *CURLIB/QMAUT(QM1) ')
```

4. Zastavte správce front a odstraňte jej.

```
ENDMQM MQMNAME(QM1) OPTION(*IMMED) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*YES) TIMEOUT(15)
DLTMQM MQMNAME(QM1)
```

5. Vytvořte správce front QM1 v parametru ALPHA, který ukládá data správce front v systému GAMMA.

```
CRTMQM MQMNAME(QM1) UDLMSGQ(SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE)
MQMDIRP(' /QNTC/GAMMA/WMQ ')
```

Cesta používá NetServer k vytvoření dat správce front.

6. Znovu vytvořte objekty správce front pro produkt QM1 z uložených definic.

```
STRMQMQSC SRCMBR(QM1) SRCFILE(*CURLIB/QMQSC) MQMNAME(QM1)
```

7. Aplikujte autorizace z uložených informací.

- a) Zkompilujte uložený autorizační program.

```
CRTCLPGM PGM(*CURLIB/QM1) SRCFILE(*CURLIB/QMAUT)  
SRCMBR(QM1) REPLACE(*YES)
```

- b) Spusťte program pro použití autorizací.

```
CALL PGM(*CURLIB/QM1)
```

- c) Obnovte informace o zabezpečení pro produkt QM1.

```
RFRMQMAUT MQMNAME(QM1)
```

8. Běh na ALPHA. Příkaz přidá na BETA vzdálený žurnál.

```
ADDQMJRN MQMNAME(QM1) RMTJNRDB(BETA)
```

vytvoří záznamy žurnálu ve svém lokálním žurnálu na ALPHA, když je aktivní instance na ALPHA. Lokální žurnál na ALPHA je replikován na vzdálený žurnál na BETA.

9. Použijte příkaz, abyste zkontrolovaly konfigurační data produktu IBM MQ vytvořená pro ALPHA.

Informace je třeba provést v dalším kroku.

V tomto příkladu je v parametru ALPHA vytvořena následující konfigurace pro:

```
Name=QM1  
Prefix=/QIBM/UserData/mqm  
Library=QMOM1  
Directory=QM1  
DataPath= /QNTC/GAMMA/WMQ /QM1
```

10. Vytvořte instanci správce front QM1 na BETA pomocí příkazu. Spusťte následující příkaz na BETA, abyste upravili řídicí informace správce front v BETA.

```
ADDQMINF MQMNAME(QM1)  
PREFIX('/QIBM/UserData/mqm')  
MQMDIR(QM1)  
MQMLIB(QMOM1)  
DATAPATH('/QNTC/GAMMA/WMQ /QM1')
```

**Tip:** Zkopírujte a vložte informace o konfiguraci. Sekce správce front je stejná v parametru ALPHA a BETA.

11. Běh na BETA. Příkaz přidá lokální žurnál na BETA a vzdálený žurnál na ALPHA pro.

```
ADDQMJRN MQMNAME(QM1) RMTJNRDB(ALPHA)
```

vytvoří záznamy žurnálu v místním žurnálu na BETA, když je aktivní instance na BETA. Lokální žurnál na BETA je replikován do vzdáleného žurnálu na ALPHA.

**Poznámka:** Jako alternativu můžete chtít nastavit vzdálené žurnálování z BETA do ALPHA pomocí asynchronního žurnálování.

Tento příkaz použijte k nastavení asynchronního žurnálování z BETA do ALPHA, namísto příkazu v kroku "7" na stránce 393.

```
ADDQMQRN MQMNAME (QM1) RMTJRNRDB (ALPHA) RMTJRNDLV (*ASYNC)
```

Je-li server nebo zápis do žurnálu na serveru ALPHA zdrojem selhání, spustí se BETA bez čekání na nové položky žurnálu, které se mají replikovat na ALPHA.

Přepněte režim replikace na \*SYNC, pomocí příkazu, když je ALPHA online znovu.

Použijte informace v produktu "[Konfigurace zrcadlového žurnálu pro oblast ASP v systému IBM i](#)" na stránce 387 k rozhodnutí, zda se žurnály budou zrcadlit synchronně, asynchronně, nebo kombinací obou. Předvolba je replikovat synchronně, s 60 sekundovou čekací dobou pro odpověď ze vzdáleného žurnálu.

12. Ověřte, zda jsou povoleny žurnály na ALPHA a BETA a zda je stav replikace vzdáleného žurnálu.

a) U ALPHA:

```
WRKMQRN MQMNAME (QM1)
```

b) V BETA:

```
WRKMQRN MQMNAME (QM1)
```

13. Spusťte instance správce front v ALPHA a BETA.

a) Spusťte první instanci na serveru ALPHA, čímž se stane aktivní instancí. Povolení přepínání na instanci v pohotovostním režimu.

```
STRMQM MQMNAME(QM1) STANDBY(*YES)
```

b) Spusťte druhou instanci na BETA, takže ji budete mít rezervní instanci.


```
STRMQM MQMNAME(QM1) STANDBY(*YES)
```

## Výsledky

Slouží ke kontrole stavu správce front:

1. Stav instance správce front v parametru ALPHA by měl být.
2. Stav instance správce front v BETA by měl být.

## Příklad



Obrázek 32. Konfigurace zrcadlového žurnálu

## Jak pokračovat dále

- Ověřte, zda jsou aktivní a rezervní instance přepnuli automaticky. Ukázkové ukázkové programy s vysokou dostupností můžete spustit za účelem testování přechodu na vyšší verzi. Viz téma [Ukázkové programy s vysokou dostupností](#). Ukázkové programy jsou klienti 'C'. Můžete je spustit z platformy Windows nebo Unix.

- Spustíte ukázkové programy vysoké dostupnosti.
- U ALPHA ukončíte správce front s požadavkem na přepnutí:

```
ENDMQM MQMNAME(QM1) OPTION(*IMMED) ALSWITCH(*YES)
```

- Zkontrolujte, zda je instance na BETA aktivní.
- Restartovat na ALPHA

```
STRMQM MQMNAME(QM1) STANDBY(*YES)
```

- Podívejte se na alternativní konfigurace vysoké dostupnosti:


- Server NetServer použijte k umístění dat správce front na server Windows .

2. Místo použití vzdáleného žurnálování k zrcadlení žurnálu správce front, uložte žurnál na nezávislé ASP. Použijte klastrování produktu IBM i k přenosu nezávislého ASP z ALPHA na BETA.

### IBM i Konfigurace komutovaného nezávislého žurnálu ASP v systému IBM i

K vytvoření konfigurace správce front s více instancemi není třeba replikovat nezávislý žurnál ASP. Chcete-li převést nezávislou oblast ASP z aktivního správce front do pohotovostního správce front, je třeba automatizovat prostředky. Existují alternativní řešení vysoké dostupnosti s využitím nezávislé oblasti ASP, které nevyžadují všechny použití správce front s více instancemi.

Když používáte nezávislé ASP, nemusíte zrcadlit žurnál správce front. Pokud jste nainstalovali správu klastrů a servery, které jsou hostiteli instancí správce front, se nacházejí ve stejné skupině prostředků klastru, pak lze žurnál správce front automaticky přenést na jiný server v rámci krátké vzdálenosti aktivního serveru, pokud selže hostitel, na kterém je spuštěna aktivní instance. Žurnál můžete také přenést ručně, jako součást plánovaného přepínače, nebo můžete napsat proceduru příkazu k programovému přenosu nezávislé oblasti ASP.



Obrázek 33. Přenos žurnálu správce front pomocí nezávislého ASP

V případě operace správce front s více instancemi musí být data správce front uložena ve sdíleném systému souborů. Systém souborů může být hostován na různých platformách. Data správce front s více instancemi nelze ukládat do oblasti ASP nebo nezávislé oblasti ASP.

Sdílený systém souborů provádí dvě role v konfiguraci: stejná data správce front jsou sdílena mezi všemi instancemi správce front. Systém souborů musí mít spolehlivý zabezpečený protokol, který zajistí, že bude mít přístup k datům správce front pouze jedna instance správce front, jakmile bude spuštěna. Pokud správce front selže nebo komunikace se souborovým serverem se přeruší, pak systém souborů musí uvolnit zámek na data správce front zadržovaná aktivní instancí, která již nekomunikuje se souborovým systémem. Instance správce front v pohotovostním režimu může poté získat přístup pro čtení a zápis



k datům správce front. Protokol systému souborů musí odpovídat sadě pravidel pro správné fungování se správci front pro více instancí; viz [“Komponenty řešení vysoké dostupnosti v systému IBM i”](#) na stránce 378.

Zamykání mechanismus serializuje příkaz spuštění správce front a řídí, která instance správce front je aktivní. Jakmile se správce front stane aktivním, znovu sestaví své fronty z lokálního žurnálu, který jste vy nebo klastr s vysokou dostupností přenesli na záložní server. Znovu připojitelné klienty, které čekají na opětovné připojení ke stejnému správci front, se znovu připojí a všechny probíhající transakce s lehkým transakcím se zazalohují. Spuštěné aplikace, které jsou nakonfigurovány, aby se spustily jako služby správce front.

Musíte se ujistit, že lokální žurnál z aktivní instance správce front na nezávislé oblasti ASP je přenesen na server, který je hostitelem nově aktivované instance správce front v pohotovostním režimu, a to buď nakonfigurováním správce prostředků klastru, nebo ručním přenosem nezávislé oblasti ASP. Použití nezávislých oblastí ASP nevylučuje konfiguraci vzdálených žurnálů a zrcadlení, pokud se rozhodnete použít nezávislé ASP pro zálohování a zotavení z havárie a používat zrcadlení vzdálených žurnálů pro konfiguraci správce front s vícenásobnou instancí.

Pokud jste zvolili použití nezávislé oblasti ASP, existují alternativní vysoce dostupné konfigurace, které byste mohli zvážit. Základní informace o těchto řešeních jsou popsány v příručce [“Nezávislé oblasti ASP a vysoká dostupnost”](#) na stránce 404.

1. Raději než používat správce front s více instancemi, nainstalovat a nakonfigurovat jednoho správce front instance zcela do nezávislé oblasti ASP a použít služby vysoké dostupnosti IBM i k překonání selhání správce front. Pravděpodobně byste měli rozšířit řešení s monitorem správce front, abyste zjistili, zda správce front selhal nezávisle na serveru. Jedná se o základ řešení uvedeného v tématu *SupportPac MC41: Configuring IBM MQ for iSeries for High Availability*.
2. Použijte nezávislá ASP a zrcadlení mezi servery (XSM) pro zrcadlení nezávislé oblasti ASP místo přepínání nezávislé oblasti ASP na lokální sběrnici. Tím se rozšíří geografická oblast řešení nezávislé oblasti ASP až do doby, kdy je čas potřebný k zápisu záznamů protokolu přes dlouhou vzdálenost.

#### *Vytvoření správce front s více instancemi pomocí nezávislé oblasti ASP a serveru NetServer na systému IBM i*

Vytvořte správce front s více instancemi, který má být spuštěn na dvou serverech IBM i . Data správce front jsou uložena na serveru IBM i pomocí serveru NetServer. Žurnál správce front je uložen v nezávislé oblasti ASP. Chcete-li přenést nezávislé ASP obsahující žurnál správce front na jiný server IBM i , použijte klastrování produktu IBM i nebo manuální proceduru.

### **Než začnete**

1. Úloha vyžaduje tři servery IBM i . Nainstalujte IBM MQ na dva z nich, ALPHA a BETA v příkladu. IBM MQ musí být alespoň na verzi 7.0.1.1.
2. Třetí server je server IBM i připojený serverem NetServer k ALPHA a BETA. Používá se ke sdílení dat správce front. Nemělo by mít instalaci produktu IBM MQ . Chcete-li nastavit adresáře a oprávnění správce front, je užitečné instalovat produkt IBM MQ na server jako dočasný krok.
3. Ujistěte se, že uživatelský profil produktu QMQM má stejné heslo na všech třech serverech.
4. Nainstalujte produkt IBM i NetServer; viz [i5/OS NetServer](#).
5. Vytvořte procedury pro přenos nezávislé oblasti ASP ze selhaného správce front do rezervní databáze, která přebírá. Některé techniky můžete najít v souboru *SupportPac MC41: Configuring IBM MQ for iSeries for High Availability* užitečný při návrhu procedur pro přenos nezávislé oblasti ASP.

### **Informace o této úloze**

Chcete-li vytvořit konfiguraci zobrazenou v [Obrázek 34](#) na stránce 403, proveďte následující kroky. Data správce front jsou připojena pomocí produktu IBM i NetServer.

- Vytvořte připojení z ALPHA a BETA do sdílení adresáře GAMMA, který má uložit data správce front. Úloha také nastaví nezbytná oprávnění, uživatelské profily a hesla.

- Vytvořte správce front QM1 na serveru IBM i , ALPHA.
- Přidejte řídicí informace správce front pro produkt QM1 na druhý server IBM i , BETA.
- Spusťte správce front, který povoluje instanci v pohotovostním režimu.

## Postup

1. Proveďte úlohu “[Vytvoření síťové sdílené složky pro data správce front pomocí serveru NetServer v systému IBM i](#)” na stránce 379.

V důsledku toho má ALPHA a BETA sdílení /QNTC/GAMMA/WMQ, které ukazuje na /QIBM/UserData/mqm/qmgrs na GAMMA. Uživatelské profily QMQM a QMQMADM mají nezbytná oprávnění a QMQM má vyhovující hesla na všech třech systémech.

2. Vytvořte správce front QM1 v parametru ALPHA, který ukládá data správce front v systému GAMMA.

```
CRTMQM MQMNAME(QM1) UDLMSGQ(SYSTEM.DEAD.LETTER.QUEUE)
MQMDIR(' /QNTC/GAMMA/WMQ ')
```

Cesta používá NetServer k vytvoření dat správce front.

3. Použijte příkaz, abyste zkontrolovaly konfigurační data produktu IBM MQ vytvořená pro ALPHA.

Informace je třeba provést v dalším kroku.

V tomto příkladu je v parametru ALPHA vytvořena následující konfigurace pro:

```
Name=QM1
Prefix=/QIBM/UserData/mqm
Library=QMQM1
Directory=QM1
DataPath= /QNTC/GAMMA/WMQ /QM1
```

4. Vytvořte instanci správce front QM1 na BETA pomocí příkazu. Spusťte následující příkaz na BETA, abyste upravili řídicí informace správce front v BETA.

```
ADDQMINF MQMNAME(QM1)
PREFIX(' /QIBM/UserData/mqm ')
MQMDIR(QM1)
MQMLIB(QMQM1)
DATAPATH(' /QNTC/GAMMA/WMQ /QM1 ')
```

**Tip:** Zkopírujte a vložte informace o konfiguraci. Sekce správce front je stejná v parametru ALPHA a BETA.

5. Spusťte instance správce front v ALPHA a BETA.
  - a) Spusťte první instanci na serveru ALPHA, čímž se stane aktivní instancí. Povolení přepínání na instanci v pohotovostním režimu.

```
STRMQM MQMNAME(QM1) STANDBY(*YES)
```

- b) Spusťte druhou instanci na BETA, takže ji budete mít rezervní instanci.


```
STRMQM MQMNAME(QM1) STANDBY(*YES)
```

## Výsledky

Slouží ke kontrole stavu správce front:

1. Stav instance správce front v parametru ALPHA by měl být.
2. Stav instance správce front v BETA by měl být.

## Příklad



Obrázek 34. Přenos žurnálu správce front pomocí nezávislého ASP

## Jak pokračovat dále

- Ověřte, zda jsou aktivní a rezervní instance přepnuli automaticky. Ukázkové ukázkové programy s vysokou dostupností můžete spustit za účelem testování přechodu na vyšší verzi. Viz téma [Ukázkové programy s vysokou dostupností](#). Ukázkové programy jsou klienti 'C'. Můžete je spustit z platformy Windows nebo Unix.

1. Spustíte ukázkové programy vysoké dostupnosti.
2. U ALPHA ukončíte správce front s požadavkem na přepnutí:

```
ENDMQM MQMNAME(QM1) OPTION(*IMMED) ALSWITCH(*YES)
```

3. Zkontrolujte, zda je instance na BETA aktivní.
4. Restartovat na ALPHA

```
STRMQM MQMNAME(QM1) STANDBY(*YES)
```

- Podívejte se na alternativní konfigurace vysoké dostupnosti:
  1. Server NetServer použijte k umístění dat správce front na server IBM i .
  2. Místo použití nezávislé oblasti ASP pro přenos žurnálu správce front na záložní server použijte vzdálené žurnálování, abyste zrcadli žurnál na záložní server.

Nezávislé oblasti ASP umožňují přesun aplikací a dat mezi servery. Flexibilita nezávislých oblastí ASP znamená, že jsou základem pro některá řešení vysoké dostupnosti IBM i . Při zvažování, zda použít oblast ASP nebo nezávislou oblast ASP pro žurnál správce front, byste měli zvážit jinou konfiguraci vysoké dostupnosti založenou na nezávislých oblastech ASP.

Oblasti ASP (Auxiliary Storage Pool) jsou stavební blok architektury IBM i . Diskové jednotky jsou seskupeny tak, aby tvořily jednu oblast ASP. Umístěním objektů v různých ASP můžete chránit data v jednom ASP, aby byla ovlivněna selháním disku v jiném ASP.

Každý server IBM i má alespoň jednu *základní* oblast ASP známou jako systémová oblast ASP. Je označen jako ASP1, a někdy také známý jako \*SYSBAS. Můžete nakonfigurovat až 31 dalších *základních uživatelských* ASP, které jsou nerozeznatelné od systémového oddílu ASP z pohledu aplikace, protože sdílejí stejný obor názvů. Použitím více základních oblastí ASP pro distribuci aplikací na mnoho disků můžete zlepšit výkon a zkrátit dobu obnovy. Použití více základních oblastí ASP může také poskytnout určitý stupeň izolace proti selhání disku, ale nezvyšuje spolehlivost celkově.

Nezávislá ASP jsou speciální typ oblasti ASP. Často se nazývají nezávislé diskové oblasti. Nezávislé diskové oblasti jsou klíčovou komponentou vysoké dostupnosti IBM i . Můžete uložit data a aplikace, které se považují za nezávislé na aktuálním systému, ke kterému jsou připojeny v nezávislých diskových paměťových jednotkách. Můžete konfigurovat přepínatelná nebo nepřepínatelná nezávislá ASP. Z perspektivy dostupnosti se obecně týká pouze přepínatelná nezávislá ASP, která mohou být automaticky přenesena ze serveru na server. Výsledkem je, že můžete přesunout aplikace a data na nezávislé ASP ze serveru na server.

Na rozdíl od základních uživatelských ASP nesdílejí nezávislá ASP stejný obor názvů jako systémový oddíl ASP. Aplikace, které pracují s uživatelskými ASP, vyžadují změny, aby pracovaly s nezávislým ASP. Potřebujete ověřit svůj software a software třetích stran, který používáte, funguje v prostředí nezávislé oblasti ASP.

Je-li nezávislá oblast ASP připojena k jinému serveru, musí být obor názvů nezávislé oblasti ASP zkombinován s oborem názvů systémové oblasti ASP. Tento proces se nazývá *logickým zapnutím* nezávislé oblasti ASP. Můžete logicky zapnout nezávislé ASP bez IPL serveru. Podpora klastrování je nezbytná k automatickému přenosu nezávislých oblastí ASP z jednoho serveru na druhý.

## Budování spolehlivých řešení s nezávislými ASP

Žurnálování nezávislé oblasti ASP, spíše než žurnálování do oblasti ASP a použití replikace žurnálu, poskytuje alternativu k poskytnutí záložního správce front s kopií lokálního žurnálu z neúspěšné instance správce front. Chcete-li automaticky přenést nezávislé ASP na jiný server, musíte mít nainstalovanou a nakonfigurovanou podporu klastrování. Existuje celá řada řešení vysoké dostupnosti pro nezávislá ASP na základě podpory klastrů a zrcadlení disku nízké úrovně, které můžete kombinovat s použitím správců front s více instancemi nebo ji nahradit pomocí správců front s více instancemi.

Následující seznam popisuje komponenty, které jsou potřeba k sestavení spolehlivého řešení na základě nezávislých oblastí ASP.

### Zapisování do žurnálu

Správci front a jiné aplikace používají lokální žurnály k bezpečnému zápisu trvalých dat na disk k ochraně proti ztrátě dat v paměti v důsledku selhání serveru. Toto je někdy označované jako konzistentní v časovém okamžiku. Nezaručuje konzistenci více aktualizací, které se budou provádět za určité časové období.

### Vázané zpracování

Pomocí globálních transakcí můžete koordinovat aktualizace zpráv a databází tak, aby data zapsaná do žurnálu byla konzistentní. Poskytuje konzistenci v časovém úseku pomocí protokolu s dvoufázovým potvrzováním.

## Přepínaný disk

Přepínané disky jsou spravovány skupinou prostředků klastru (CRG) zařízení v klastru s vysokou dostupností. CRG přepne nezávislé oblasti ASP automaticky na nový server v případě neplánovaného výpadku. Skupiny CRG jsou geograficky omezeny v rozsahu lokální vstupně-výstupní sběrnice.

Když nakonfigurujete svůj lokální žurnál na přepínatelné nezávislé ASP, můžete přenést žurnál na jiný server a pokračovat ve zpracování zpráv. Pokud nedojde k selhání nezávislé oblasti ASP, dojde ke ztrátě žádných změn trvalých zpráv provedených bez kontroly synchronizačního bodu nebo potvrzené pomocí řízení synchronizačního bodu.

Jestliže použijete žurnálování i vázané zpracování na přepínatelných nezávislých ASP, můžete přenosové žurnály a žurnály správce front přenášet na jiný server a pokračovat ve zpracování transakcí bez ztráty konzistence nebo potvrzených transakcí.

## Meziserverové zrcadlení (XSM)

XSM zrcadlí primární nezávislou oblast ASP na geograficky vzdálenou nezávislou oblast ASP v síti TCP/IP a přenáší řízení automaticky v případě selhání. Máte volbu konfigurace synchronního nebo asynchronního zrcadlení. Synchronní zrcadlení snižuje výkon správce front, protože data se zrcadlí před dokončením operací zápisu na produkčním systému, ale zaručuje, že sekundární nezávislá oblast ASP bude aktuální. Zatímco pokud použijete asynchronní zrcadlení, nemůžete zaručit, že je sekundární nezávislé ASP aktuální. Asynchronní zrcadlení udržuje konzistenci sekundární nezávislé oblasti ASP.

K dispozici jsou tři technologie XSM.

### Geografické zrcadlení

Geografické zrcadlení je rozšířením klastrování, což vám umožňuje přepínat nezávislá ASP v rámci široké oblasti. Má jak synchronní, tak asynchronní režimy. Můžete zaručit vysokou dostupnost pouze v synchronním režimu, ale oddělení nezávislých oblastí ASP může mít dopad na výkon příliš. Geografické zrcadlení s přepínaným diskem můžete kombinovat tak, aby bylo možné vzdáleně zajistit vysokou dostupnost a zotavení z havárie.

### Zrcadlení Metro

Metro Mirror je služba na úrovni zařízení, která poskytuje rychlé lokální synchronní zrcadlení na delší vzdálenosti, než je lokální sběrnice. Můžete jej zkombinovat se správcem front s více instancemi a poskytnout vám vysokou dostupnost správce front a současně mít dvě kopie nezávislé oblasti ASP, vysoké dostupnosti žurnálu správce front.

### Globální zrcadlení

Globální zrcadlení je služba na úrovni zařízení, která poskytuje asynchronní zrcadlení a je vhodná pro zálohování a zotavení z havárie na delší vzdálenosti, ale není to normální volba pro vysokou dostupnost, protože pouze udržuje bod v čase konzistence spíše než v měně.

Klíčové body rozhodnutí, které byste měli zvážit, jsou:

### ASP nebo nezávislé ASP?

Chcete-li používat správce front s více instancemi, není třeba spouštět klastr s vysokou dostupností IBM i . Můžete si vybrat nezávislá ASP, pokud již používáte nezávislá ASP nebo máte požadavky na dostupnost pro jiné aplikace, které vyžadují nezávislá ASP. Může být užitečné kombinovat nezávislá ASP se správcem front pro více instancí, kteří nahradí monitorování správce front jako prostředek pro zjišťování selhání správce front.

### Dostupnost?

Jaký je cíl doby zotavení (RTO)? Požadujete-li vzhled téměř nepřerušovaného chování, pak má řešení nejrychlejší dobu obnovy?

### Dostupnost žurnálu?

Jak eliminujete žurnál jako jediný bod selhání. Můžete přijmout hardwarové řešení pomocí zařízení RAID 1 nebo lépe, nebo můžete kombinovat nebo používat softwarové řešení pomocí replikovaných žurnálů nebo zrcadlení disku.

### Vzdálenost?

Jak daleko od sebe jsou aktivní a rezervní instance správce front. Mohou vaši uživatelé tolerovat degradaci výkonu replikace synchronně na vzdálenost větší než asi 250 metrů?

## Schopnosti?

Je třeba pracovat na automatizaci administrativních úkolů spojených s udržováním a využíváním řešení pravidelně. Dovednosti požadované pro automatizaci se liší pro řešení založená na oblastech ASP a nezávislých ASP.

**IBM i**

## Odstranění správce front s více instancemi v systému IBM i

Než odstraníte správce front s více instancemi, zastavte vzdálené žurnálování a odeberte instance správce front.

## Než začnete

1. V tomto příkladu jsou na serverech ALPHA a BETA definovány dvě instance správce front produktu QM1 . ALPHA je aktivní instance a BETA je záložní. Data správce front přidružená ke správci front QM1 jsou uložena na serveru IBM i GAMMA s použitím serveru NetServer. Viz téma [“Vytvoření správce front s více instancemi pomocí zrcadlení zrcadlení a serveru NetServer na systému IBM i”](#) na stránce 391.
2. ALPHA a BETA musí být připojeny tak, aby všechny definované vzdálené žurnály mohly být odstraněny IBM MQ.
3. Pomocí systémových příkazů **EDTF** nebo **WRKLNK** ověřte, že je možný přístup k adresáři /QNTC a ke sdílení souboru adresáře serveru.

## Informace o této úloze

Před odstraněním správce front s více instancemi ze serveru pomocí příkazu **DLTMQM** odeberte všechny instance správce front na jiných serverech pomocí příkazu **RMVMQMINF** .

Odeberete-li instanci správce front pomocí příkazu **RMVMQMINF** , lokální a vzdálené žurnály s předponou AMQa přidružené k instanci se odstraní. Informace o konfiguraci instance správce front, lokální vzhledem k serveru, jsou také odstraněny.

Nespouštějte příkaz **RMVMQMINF** na serveru, který obsahuje zbývající instanci správce front. Tím zabráníte tomu, aby produkt **DLTMQM** pracoval správně.

Odstraňte správce front pomocí příkazu **DLTMQM** . Data správce front jsou odebrána ze sdílené sítě. Lokální a vzdálené žurnály s předponou AMQ a přidružené k instanci jsou odstraněny. Produkt **DLTMQM** také odstraní informace o konfiguraci instance správce front, lokální vzhledem k serveru.

V tomto příkladu existují pouze dvě instance správce front. Produkt IBM MQ podporuje spuštěnou víceinstanční konfiguraci, která má jednu aktivní instanci správce front a jednu instanci v pohotovostním režimu. Pokud jste vytvořili další instance správce front pro použití v spuštěných konfiguracích, odeberte je pomocí příkazu **RMVMQMINF** , a teprve pak odstraňte zbývající instanci.

## Postup

1. Spuštěním příkazu **CHGMQMJRN RMTJRNSTS (\*INACTIVE)** na každém serveru zpřístupníte vzdálené žurnálování mezi instancemi správce front jako neaktivní.
  - a) U ALPHA:

```
CHGMQMJRN MQMNAME('QM1')  
RMTJRNADB('BETA') RMTJRNSTS(*INACTIVE)
```

- b) V BETA:

```
CHGMQMJRN MQMNAME('QM1')  
RMTJRNADB('ALPHA') RMTJRNSTS(*INACTIVE)
```

2. Spuštěním příkazu **ENDMQM** na instanci ALPHA, aktivní instance správce front, zastavte obě instance produktu QM1.

```
ENDMQM MQMNAME(QM1) OPTION(*IMMED) INSTANCE(*ALL) ENDCCTJOB(*YES)
```

3. Spuštěním příkazu **RMVMQMINF** na ALPHA odeberte prostředky správce front pro instanci z ALPHA a BETA.

```
RMVMQMINF MQMNAME(QM1)
```

**RMVMQMINF** odstraní informace o konfiguraci správce front pro produkt QM1 z ALPHA. Je-li název žurnálu předponou AMQ, odstraní lokální žurnál přidružený k produktu QM1 z ALPHA. Je-li název žurnálu s předponou AMQ a byl vytvořen vzdálený žurnál, odebere také vzdálený žurnál z BETA.

4. Spuštěním příkazu **DLTMQM** na serveru BETA odstraňte produkt QM1.

```
DLTMQM MQMNAME(QM1)
```

Produkt **DLTMQM** odstraní data správce front ze síťového sdílení v síti GAMMA. Odebere informace o konfiguraci správce front pro produkt QM1 z BETA. Je-li název žurnálu předponou AMQ, odstraní lokální žurnál přidružený k produktu QM1 z BETA. Je-li název žurnálu s předponou AMQ a byl vytvořen vzdálený žurnál, odebere také vzdálený žurnál z ALPHA.

## Výsledky

**DLTMQM** a **RMVMQMINF** odstraní lokální a vzdálené žurnály vytvořené pomocí **CRTMQM** a **ADDMQJRN**. Tyto příkazy také odstraní žurnálové zásobníky. Žurnály a žurnálové zásobníky musí odpovídat konvenci pojmenování, která má jména začínající na AMQ. **DLTMQM** a **RMVMQMINF** odstraní objekty správce front, data správce front a informace o konfiguraci správce front z produktu mqs.iní.

## Jak pokračovat dále

Alternativním přístupem je zadání následujících příkazů po deaktivaci žurnálování v kroku “1” na stránce 406 a před ukončením instancí správce front. Nebo, pokud jste nesledovali konvence pojmenování, musíte vymazat žurnály a příjemce žurnálu podle názvu.

1. U ALPHA:

```
RMVMQMJRN MQMNAME('QM1') RMTJRNDB('BETA')
```

2. V BETA:

```
RMVMQMJRN MQMNAME('QM1') RMTJRNDB('ALPHA')
```

Po odstranění žurnálů pokračujte ve zbývajících částech kroků.

**IBM i**

## Zálohování správce front s více instancemi v systému IBM i

Tento postup ukazuje, jak zálohovat objekty správce front na lokálním serveru a data správce front na síťovém souborovém serveru. Upravte příklad tak, aby zálohovali data pro ostatní správce front.

## Než začnete

V tomto příkladu jsou data správce front přidružená ke správci front QM1 uložena na serveru IBM i s názvem GAMMA s použitím serveru NetServer. Viz téma “Vytvoření správce front s více instancemi pomocí zrcadlení zrcadlení a serveru NetServer na systému IBM i” na stránce 391. Produkt IBM MQ je nainstalován na serverech ALPHA a BETA. Správce front QM1 je konfigurován na ALPHA a BETA.

## Informace o této úloze

Produkt IBM i nepodporuje ukládání dat ze vzdáleného adresáře. Uložení dat správce front ve vzdáleném systému souborů pomocí procedur zálohování, které jsou lokální pro server systému souborů. V této úloze je síťový systém souborů umístěn na serveru IBM i, GAMMA. Data správce front jsou zálohována v souboru typu save v souboru GAMMA.

Pokud se systém souborů v síti nachází v systému Windows nebo Linux, můžete uložit data správce front do komprimovaného souboru a poté je uložit. Máte-li záložní systém, jako například Tivoli Storage Manager, použijte jej k zálohování dat správce front.

## Postup

1. Vytvořte soubor typu save file pro knihovnu ALPHA pro knihovnu správce front přidruženou k produktu QM1.

K pojmenování souboru typu save file použijte název knihovny správce front.

```
CRTSAVF FILE(QGPL/QMQM1)
```

2. Uložte knihovnu správce front v souboru typu save file na ALPHA.

```
SAVLIB LIB(QMQM1) DEV(*SAVF) SAVF(QGPL/QMQM1)
```

3. Vytvořte soubor typu save file pro datový adresář správce front v prostředí GAMMA.

Použijte název správce front k pojmenování souboru typu save file.

```
CRTSAVF FILE(QGPL/QMDQM1)
```

4. Uložte kopii dat správce front z lokálního adresáře v produktu GAMMA.

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/QMDQM1.FILE') OBJ('/QIBM/Userdata/mqm/qmgrs/QM1')
```

### IBM i

## Příkazy pro nastavení správců front s více instancemi

IBM MQ má příkazy pro zjednodušení konfigurace replikace žurnálu, přidávání nových instancí správce front a konfiguraci správců front pro použití nezávislé oblasti ASP.

Žurnálové příkazy pro vytvoření a správu lokálních a vzdálených žurnálů jsou,

### ADDMQMJRN

Pomocí tohoto příkazu můžete vytvořit pojmenovaný lokální a vzdálený žurnál pro instanci správce front a konfigurovat, zda je replikace synchronní nebo asynchronní, jaký je synchronní časový limit a zda má být vzdálený žurnál aktivován okamžitě.

### CHGMQMJRN

Tento příkaz upravuje časový limit, stav a parametry doručení ovlivňující repliky žurnálů.

### RMVMQMJRN

Odebere pojmenované vzdálené žurnály z instance správce front.

### WRKMQMJRN

Vypisuje stav lokálních a vzdálených žurnálů pro lokální instanci správce front.

Přidejte a spravujte další instance správce front pomocí následujících příkazů, které upravují soubor `mqc.ini`.

### ADDMQMINF

Příkaz používá informace extrahované ze souboru `mqc.ini` s příkazem `DSPMQMINF` k přidání nové instance správce front na jiném serveru IBM i.



## FUNKCE RMVMQMINF

Odeberte instanci správce front. Tento příkaz slouží k odebrání instance existujícího správce front nebo k odebrání informací o konfiguraci správce front, který byl odstraněn z jiného serveru.

Příkaz **CRTMQM** má tři parametry usnadňující konfiguraci správce front s více instancemi.

### MQMDIRP ( \*DFT | předpona\_adresáře)

Tento parametr použijte k výběru bodu připojení, který je mapován na data správce front v síťovém úložišti.

### ASP ( \*SYSTEM|\*ASPDEV| číslo-společné-oblasti-ASP)

Uveďte \*SYSTEMnebo číslo oddílu ASP , kam se má umístit žurnál správce front na systému nebo základní uživatelské ASP. Vyberte volbu \*ASPDEV a také nastavte název zařízení pomocí parametru **ASPDEV** , abyste umístili žurnál správce front na nezávislé ASP.

### ASPDEV ( \*ASP|jméno-zařízení)

Uveďte jméno-zařízení primárního nebo sekundárního nezávislého zařízení ASP. Výběr \*ASP má stejný výsledek jako uvedení **ASP** (\*SYSTEM).

## IBM i Aspekty výkonu a překonání selhání disku v systému IBM i

Použijte různé oblasti ASP ke zlepšení výkonu a spolehlivosti.

Pokud použijete velký počet trvalých zpráv nebo velkých zpráv ve vašich aplikacích, doba strávená zapisováním těchto zpráv na disk se stane významným faktorem při výkonu systému.

Ujistěte se, že máte dostatečnou aktivaci disku, abyste se s touto možností vypořádali, nebo zvažte samostatnou oblast ASP (Auxiliary Storage Pool), ve které se mají zadržet žurnálové zásobníky správce front.

Při vytváření správce front s použitím parametru oblasti ASP produktu **CRTMQM** můžete určit, které ASP bude knihovna a žurnály správce front uloženy. Knihovna a žurnály a data IFS správce front jsou standardně uloženy v systémové oblasti ASP.

Oblasti ASP umožňují izolaci objektů na jedné nebo více specifických diskových jednotkách. To může také zredukovat ztrátu dat z důvodu selhání diskového média. Ve většině případů se ztratí pouze ta data, která jsou uložena na diskových jednotkách v dotčeném ASP.

Doporučuje se uložit knihovnu správce front a data žurnálu v oddělených uživatelských oblastech ASP, aby bylo možné zajistit překonání selhání a snížit soupeření o disk.

Další informace najdete v tématu [Zálohování a obnova](#) v dokumentaci produktu IBM i .

## IBM i Použití příkazu SAVLIB k ukládání knihoven IBM MQ v systému IBM i

K ukládání knihoven produktu IBM MQ nelze použít produkt SAVLIB LIB(\*ALLUSR) , protože tyto knihovny mají názvy začínající písmenem Q.

Můžete použít příkaz SAVLIB LIB(QM\*) k ukládání všech knihoven správce front, ale pouze v případě, že používáte jiné zařízení pro ukládání než \*SAVF. Pro produkt DEV(\*SAVF) musíte použít příkaz SAVLIB pro každou knihovnu správce front v systému.

## IBM i UVÁDĚNÁ DO KLIDOVÉHO STAVU IBM MQ for IBM i

Tento oddíl vysvětluje, jak uvést do klidového stavu (ukončit nenásilně) IBM MQ for IBM i.

Uvedení do klidového stavu IBM MQ for IBM i:

1. Přihlaste se k nové interaktivní relaci IBM MQ for IBM i a ujistěte se, že nepřistupujete k žádným objektům.
2. Ujistěte se, že máte:
  - oprávnění \*ALLOBJ nebo oprávnění ke správě objektů pro knihovnu QMQM

- Dostatečné oprávnění k použití příkazu ENDSBS
3. Poradte všechny uživatele, kteří se chystáte zastavit IBM MQ for IBM i.
  4. Způsob, jakým budete pokračovat, závisí na tom, zda chcete ukončit práci (uvedení do klidového stavu) jednotlivého správce front (kde mohou existovat jiní uživatelé) (viz [“Ukončení činnosti jednoho správce front pro produkt IBM MQ for IBM i”](#) na stránce 410 ) nebo všechny správce front (viz [“Vypínání všech správců front pro produkt IBM MQ for IBM i”](#) na stránce 412 ).
  5. Ukončete práci systému mqweb zadáním následujícího příkazu v shellu qshell:

```
/QIBM/ProdData/mqm/bin/endmqweb
```

## Parametr ENDMQM ENDCCTJOB (\*YES)

Parametr ENDMQM ENDCCTJOB (\*YES) funguje jinak v IBM MQ for IBM i V6.0 a později ve srovnání s předchozími verzemi.

Když v předchozích verzích uvedete ENDCCTJOB (\*YES), funkce MQ vynutí ukončení aplikací pro vás.

Když na IBM MQ for IBM i V6.0 nebo pozdější uvedete ENDCCTJOB (\*YES), vaše aplikace se neukončí, ale budou odpojeny od správce front.

Uvedete-li ENDCCTJOB (\*YES) a máte aplikace, které nejsou zapsány pro zjištění, že se správce front ukončuje, při příštím zadání nového volání MQI se volání vrátí s chybou MQRC\_CONNECTION\_BROKEN (2009).

Jako alternativu k použití ENDCCTJOB (\*YES) použijte parametr ENDCCTJOB (\*NO) a použijte volbu WRKMQM volba 22 (Práce s úlohami) k ručnímu ukončení všech aplikačních úloh, které zabrání restartování správce front.

## Ukončení činnosti jednoho správce front pro produkt IBM MQ for IBM i

Tyto informace vám pomohou pochopit tři typy ukončení práce systému.

V následujících postupech použijeme ukázkového názvu správce front QMgr1 a ukázkového názvu subsystému SUBX. V případě potřeby nahradte tyto názvy vlastními hodnotami.

### Plánované ukončení práce

Plánované ukončení práce správce front v systému IBM i

1. Před ukončením činnosti proveďte následující kroky:

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) MQMNAME(QMgr1) DSPJRNDTA(*YES)
```

2. Chcete-li ukončit práci správce front, proveďte následující akce:

```
ENDMQM MQMNAME(QMgr1) OPTION(*CNTRLD)
```

Pokud se QMgr1 neukončí, kanál nebo aplikace jsou pravděpodobně zaneprázdněny.

3. Pokud musíte ukončit QMgr1 okamžitě, proveďte následující:

```
ENDMQM MQMNAME(QMgr1) OPTION(*IMMED)  
ENDCCTJOB(*YES) TIMEOUT(15)
```

### Neplánované ukončení práce

1. Chcete-li ukončit práci správce front, proveďte následující akce:

```
ENDMQM MQMNAME(QMgr1) OPTION(*IMMED)
```

Pokud se QMgr1 neukončí, kanál nebo aplikace jsou pravděpodobně zaneprázdněny.

2. Chcete-li ukončit práci QMgr1 okamžitě, proveďte následující:

```
ENDMQM MQMNAME(QMgr1) OPTION(*IMMED)  
ENDCCTJOB(*YES) TIMEOUT(15)
```

## Zhasněte za neobvyklých podmínek

1. Chcete-li ukončit práci správce front, proveďte následující akce:

```
ENDMQM MQMNAME(QMgr1) OPTION(*IMMED)
```

Pokud se QMgr1 neukončí, pokračujte krokem 3 tím, že:

- QMgr1 je ve svém vlastním subsystému, nebo
  - Všichni správci front, kteří sdílejí stejný subsystém jako QMgr1, můžete ukončit. Použijte proceduru neplánovaného ukončení práce pro všechny tyto správce front.
2. Pokud jste provedli všechny kroky v proceduře pro všechny správce front sdílející daný subsystém ( SUBX v našich příkladech), proveďte:

```
ENDSBS SUBX *IMMED
```

Pokud se tento příkaz nedokončí, ukončete práci všech správců front pomocí procedury neplánovaného ukončení práce a proveďte IPL na vašem počítači.

**Varování:** Nepoužívejte ENDJOBABN pro úlohy IBM MQ , které nevykonávají výsledek ENDJOB nebo ENDSBS, pokud nejste připraveni provést IPL na vašem počítači okamžitě po.

3. Spustit subsystém provedením:

```
STRSBS SUBX
```

4. Okamžité vypnutí správce front provedením následujících kroků:

```
ENDMQM MQMNAME(QMgr1) OPTION(*IMMED)  
ENDCCTJOB(*YES) TIMEOUT(10)
```

5. Restartujte správce front provedením následujících kroků:

```
STRMQM MQMNAME(QMgr1)
```

Dojde-li k selhání, postupujte takto:

- Restartovali jste počítač provedením IPL nebo
- Mít pouze jednoho správce front

Vykonáváním volby sdílené paměti produktu IBM MQ :

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED)  
ENDCCTJOB(*YES) TIMEOUT(15)
```

před opakováním kroku 5.

Pokud restart správce front trvá déle než několik sekund, IBM MQ přidá stavové zprávy do protokolu úlohy s podrobnostmi o průběhu spouštění.

Pokud stále máte problémy s restartováním svého správce front, obraťte se na podporu IBM . Jakékoliv další akce, které byste mohli provést, by mohly poškodit správce front, takže produkt IBM MQ se nebude moci zotavit.

## Vypínání všech správců front pro produkt IBM MQ for IBM i

Tyto informace vám pomohou pochopit tři typy ukončení práce systému.

Procedury jsou téměř stejné jako u jednoho správce front, ale používají místo názvu správce front místo názvu správce front \*ALL a v opačném případě používá příkaz opakovaně s každým názvem správce front. V rámci těchto procedur použijeme ukázkového názvu správce front QMgr1 a ukázkového názvu subsystému SUBX. Nahradte je svým vlastním.

### Plánované ukončení práce

1. Jedna hodina před ukončením práce, spuštění:

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) MQMNAME(QMgr1) DSPJRNDTA(*YES)
```

Tento postup opakujte pro všechny správce front, které chcete ukončit.

2. Chcete-li ukončit práci správce front, proveďte následující akce:

```
ENDMQM MQMNAME(QMgr1) OPTION(*CNTRLD)
```

Tento postup opakujte pro všechny správce front, které chcete ukončit; jednotlivé příkazy lze spouštět paralelně.

Pokud některý správce front neskonečí v přiměřeném čase (například 10 minut), pokračujte krokem 3.

3. Chcete-li ukončit všechny správce front okamžitě, proveďte následující kroky:

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED)  
ENDCCTJOB(*YES) TIMEOUT(15)
```

### Neplánované ukončení práce

1. Chcete-li ukončit práci správce front, proveďte následující akce:

```
ENDMQM MQMNAME(QMgr1) OPTION(*IMMED)
```

Tento postup opakujte pro všechny správce front, které chcete ukončit; jednotlivé příkazy lze spouštět paralelně.

Pokud správci front neukončí, kanál nebo aplikace jsou pravděpodobně zaneprázdněny.

2. Potřebujete-li okamžitě ukončit správce front, proveďte následující kroky:

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED)  
ENDCCTJOB(*YES) TIMEOUT(15)
```

### Zhasněte za neobvyklých podmínek

1. Chcete-li ukončit správce front, proveďte následující akce:

```
ENDMQM MQMNAME(QMgr1) OPTION(*IMMED)
```

Tento postup opakujte pro všechny správce front, které chcete ukončit; jednotlivé příkazy lze spouštět paralelně.

## 2. Ukončete subsystémy ( SUBX v našich příkladech) provedením:

```
ENDSBS SUBX *IMMED
```

Tento postup opakujte pro každý subsystém, který chcete vypnout. Samostatné příkazy mohou být spouštěny paralelně.

Pokud se tomuto příkazu nepodaří dokončit, proveďte v systému IPL.

**Varování:** Nepoužívejte ENDJOBABN pro úlohy, které nevykonávají jako výsledek ENDJOB nebo ENDSBS, pokud nejste připraveni provést IPL na systému ihned poté.

## 3. Spuštění subsystémů provedením:

```
STRSBS SUBX
```

Opakujte tento postup pro každý subsystém, který chcete spustit.

## 4. Okamžité vypnutí správců front provedením následujících kroků:

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED)  
ENDCCTJOB(*YES) TIMEOUT(15)
```

## 5. Restartujte správce front provedením následujících kroků:

```
STRMQM MQMNAME(QMgr1)
```

Tento postup opakujte pro všechny správce front, které chcete spustit.

Pokud restart správce front vyžaduje více než několik sekund IBM MQ , zobrazí se zprávy o stavu přerušované s podrobnostmi o průběhu spouštění.

Pokud stále máte problémy s opětovným spuštěním libovolného správce front, obraťte se na podporu produktu IBM . Jakákoli další akce, která může být provedena, může způsobit poškození správců front, ukončení činnosti produktu MQSeries nebo IBM MQ nelze obnovit.

z/OS

## Správa serveru IBM MQ for z/OS

Administrace správců front a přidružených prostředků zahrnuje úlohy, které se často provádějí při aktivaci a správě těchto prostředků. Vyberte si způsob, kterým chcete spravovat správce front a přidružené prostředky.

Produkt IBM MQ for z/OS může být řízen a spravován sadou obslužných programů a programů dodávaných s produktem. Ke správě produktu IBM MQ for z/OS můžete použít příkazy skriptu IBM MQ Script (MQSC) nebo Programovatelné formáty příkazů (PCFs). Informace o použití příkazů pro produkt IBM MQ for z/OS naleznete v tématu [“Vydávání příkazů do produktu IBM MQ for z/OS”](#) na stránce 414.

Produkt IBM MQ for z/OS také poskytuje sadu obslužných programů, které vám pomohou při administraci systému. Informace o různých obslužných programech a o tom, jak je používat, najdete v tématu [“Obslužné programy IBM MQ for z/OS”](#) na stránce 422.

Podrobnosti o tom, jak spravovat produkt IBM MQ for z/OS a různé administrativní úlohy, které možná budete muset provést, najdete v následujících odkazech:

### Související pojmy

[IBM MQ for z/OS koncepce](#)

### Související úlohy

[“Práce s lokálními objekty produktu IBM MQ”](#) na stránce 136

Můžete spravovat lokální objekty produktu IBM MQ pro podporu aplikačních programů, které používají rozhraní MQI (Message Queue Interface).

[“Práce se vzdálenými objekty IBM MQ”](#) na stránce 199

Objekty produktu IBM MQ ve vzdálených správcích front můžete spravovat pomocí příkazů MQSC, PCF nebo produktu administrative REST API. Před použitím některé z těchto metod je třeba definovat přenosové fronty a kanály mezi lokálním správcem front a vzdáleným správcem front, aby mohly být příkazy odeslány do vzdáleného správce front, a odpovědi přijaté lokálním správcem front. Případně můžete nakonfigurovat klastr správců front a poté použít stejné metody vzdálené administrace.

[“Správa serveru IBM MQ” na stránce 7](#)

Chcete-li spravovat správce front produktu IBM MQ a přidružené prostředky, vyberte preferovanou metodu ze sady úloh, kterou můžete použít k aktivaci a správě těchto prostředků.

[Naplánování](#)

[Plánování vašeho prostředí IBM MQ na systému z/OS](#)

[Konfigurace](#)

[Konfigurace produktu z/OS](#)

[Použití obslužných programů IBM MQ for z/OS](#)

**Související odkazy**

[“Zdroje, ze kterých můžete zadávat příkazy MQSC v systému z/OS” na stránce 19](#)

Příkazy MQSC lze vydat z různých zdrojů v závislosti na daném příkazu.

[Přehled formátů Programovatelných příkazů](#)

**z/OS**

## **Vydávání příkazů do produktu IBM MQ for z/OS**

Ke kontrole správce front můžete použít skriptové příkazy IBM MQ (MQSC) v dávkovém nebo interaktivním režimu.

IBM MQ for z/OS podporuje příkazy MQSC, které mohou být vydány z následujících zdrojů:

- Konzola nebo ekvivalent produktu z/OS (jako např. SDSF/TSO).
- Vstupní datové sady inicializace.
- Dodaný dávkový obslužný program CSQUTIL zpracující seznam příkazů v sekvenční datové sadě.
- S příslušnou autorizovanou aplikací odesláním příkazu jako zprávy do vstupní fronty příkazů. Aplikace může být libovolná z následujících možností:
  - Program v dávkovém regionu
  - Aplikace CICS .
  - Aplikace IMS .
  - Aplikace TSO
  - Aplikační program nebo obslužný program na jiném systému IBM MQ

[Tabulka 31 na stránce 417](#) shrnuje příkazy MQSC a zdroje, ze kterých mohou být vydávány.

Většina funkcí těchto příkazů je k dispozici vhodným způsobem z ovládacích panelů IBM MQ for z/OS a ovládacích prvků.

Změny provedené v definicích prostředků správce front pomocí příkazů (přímo nebo nepřímo) se zachovají přes restarty subsystému IBM MQ .

Produkt IBM MQ for z/OS také podporuje příkazy PCF (Programmable Command Format). Ty zjednoduší vytváření aplikací pro administraci produktu IBM MQ. Příkazy MQSC se nacházejí v textovém formátu čitelném pro člověka, zatímco PCF umožňuje aplikacím vytvářet požadavky a číst odpovědi bez nutnosti analýzy textových řetězců. Podobně jako příkazy MQSC, aplikace vydají příkazy PCF tak, že je odešlou jako zprávy do vstupní fronty příkazů. Další informace o použití příkazů PCF a podrobných informací o těchto příkazech najdete v dokumentaci produktu [Referenční formáty programovatelných příkazů](#) .

Definujete-li objekt v produktu IBM MQ for z/OS, můžete zvolit, zda chcete tuto definici sdílet s jinými správci front ( *globální* definicí) nebo zda má být definice objektu používána pouze jedním správcem front (definice *private* ). Tomu se říká objekt *dispozice*.

### Globální definice

Pokud váš správce front patří do skupiny sdílení front, můžete se rozhodnout sdílet všechny definice objektů, které jste provedli s ostatními členy této skupiny. To znamená, že budete muset definovat objekt pouze jednou, čímž se sníží celkový počet definic požadovaných pro celý systém.

Globální definice objektů jsou uloženy ve *sdíleném úložišti* (ve sdílené databázi Db2 ) a jsou dostupné všem správcům front ve skupině sdílení front. Tyto objekty mají dispozici GROUP.

### Soukromá definice

Chcete-li vytvořit definici objektu, která je vyžadována pouze jedním správcem front, nebo pokud váš správce front není členem skupiny sdílení front, můžete vytvořit definice objektů, které nejsou sdíleny s jinými členy skupiny sdílení front.

Definice soukromých objektů jsou uchovávány na stránce sady nula definujícího správce front. Tyto objekty mají dispozici správce front-QMGR.

Můžete vytvořit soukromé definice pro všechny typy objektů produktu IBM MQ s výjimkou struktur CF (tj. kanálech, seznamů názvů, definic procesů, front, správců front, definic tříd úložišť a objektů ověřovacích informací) a globálních definic pro všechny typy objektů kromě správců front.

Příkaz IBM MQ automaticky zkopíruje definici objektu skupiny na stránku sady stránek nula každého správce front, který ji používá. Kopii definice můžete dočasně změnit, pokud chcete, a produkt IBM MQ vám umožňuje v případě potřeby aktualizovat kopie sady stránek z kopie úložiště.

Produkt IBM MQ se vždy pokusí o aktualizaci kopií sady stránek z kopie úložiště při spuštění (pro příkazy kanálu je to provedeno při restartování inicializátoru kanálu) nebo pokud je objekt skupiny změněn.

**Poznámka:** Kopie definice se obnoví z definice skupiny, pouze pokud se definice skupiny změnila poté, co jste vytvořili kopii definice.

To zajistí, že kopie sady stránek budou odrážet verzi v úložišti, včetně všech změn, které byly provedeny v době, kdy byl správce front neaktivní. Kopie se obnoví generováním příkazů DEFINE REPLACE, a proto existují okolnosti, za kterých se aktualizace neprovedla, například:

- Je-li otevřena kopie fronty, dojde k selhání aktualizace, která změní použití fronty.
- Pokud se na ní kopie fronty obsahuje zprávy, dojde k selhání aktualizace, která odstraní tuto frontu.
- Pokud by kopie fronty vyžadovala změnu příkazu ALTER s hodnotou FORCE.

Za těchto okolností není aktualizace na této kopii provedena, ale je prováděna na kopiích ve všech ostatních správcích front.

Je-li správce front vypnut a znovu spuštěn samostatně, dojde k odstranění všech lokálních kopií objektů, pokud k tomu například nejsou přidruženy žádné zprávy.

Existuje třetí dispozice objektu, která se vztahuje pouze na lokální fronty. To vám umožní vytvořit sdílené fronty. Definice pro sdílenou frontu se nachází ve sdíleném úložišti a je k dispozici všem správcům front ve skupině sdílení front. Kromě toho jsou zprávy ve sdílené frontě také k dispozici všem správcům front ve skupině sdílení front. To je popsáno v tématu [Sdílené fronty a skupiny sdílení front](#). Sdílené fronty mají dispozice objektu SHARED.

Následující tabulka shrnuje vliv voleb dispozice objektu pro správce front, který byl spuštěn samostatně, a jako člen skupiny sdílení front.

Dispozice	Samotný správce front	Člen skupiny sdílení front
QMGR	Definice objektu zadržena na sadě stránek nula.	Definice objektu zadržena na sadě stránek nula.

Dispozice	Samotný správce front	Člen skupiny sdílení front
GROUP	Nepovoleno.	Definice objektu uchovávané ve sdíleném úložišti. Lokální kopie uchovávané na stránce nastavení nuly pro každého správce front ve skupině.
SHARED	Nepovoleno.	Definice fronty je uchovávané ve sdíleném úložišti. Zprávy dostupné libovolnému správci front ve skupině.

## Manipulace s globálními definicemi

Chcete-li změnit definici objektu, který je zadržen ve sdíleném úložišti, musíte určit, zda chcete změnit verzi v úložišti, nebo zda má být lokální kopie na stránce nastavena na nulu. K provedení této akce použijte dispozice objektu jako součást příkazu.

### Směrování příkazů pro různé správce front v systému z/OS

Můžete použít *rozsah příkazu* k řízení toho, který správce front se příkaz spustí.

Můžete zvolit provedení příkazu ve správci front, ve kterém je zadán, nebo u jiného správce front ve skupině sdílení front. Můžete se také rozhodnout pro vydání konkrétního příkazu paralelně ve všech správcích front ve skupině sdílení front. To je možné jak pro příkazy MQSC, tak pro příkazy PCF.

Tato hodnota je určena *rozsahem příkazu*. Rozsah příkazu se používá spolu s dispozicí objektu k určení verze objektu, se kterým chcete pracovat.

Například můžete chtít změnit některé z atributů objektu, jehož definice je zadržena ve sdíleném úložišti.

- Možná budete chtít změnit verzi pouze u jednoho správce front a neprovádět žádné změny v dané verzi v úložišti nebo ve verzi, kterou používají jiní správci front.
- Možná budete chtít změnit verzi ve sdíleném úložišti pro budoucí uživatele, ale ponechat existující kopie nezměněné.
- Možná budete chtít změnit verzi ve sdíleném úložišti, ale také chcete, aby se změny projeví okamžitě na všech správcích front ve skupině sdílení front, která obsahuje kopii objektu na své sadě stránek nula.

Prostřednictvím oboru příkazů lze určit, zda má být příkaz spuštěn v tomto správci front, v jiném správci front nebo ve všech správcích front. Pomocí dispozice objektu určete, zda objekt, který manipulujete, se nachází ve sdíleném úložišti (objekt skupiny), nebo je lokální kopií na sadě stránek nula (objekt správce front).

Pro práci se sdílenou frontou není třeba určit obor příkazu a dispozice objektu, protože každý správce front ve skupině sdílení front pracuje s sdílenou frontou jako s jednou frontou.

### Souhrn příkazů pro IBM MQ for z/OS

Toto téma můžete použít jako odkaz na hlavní příkazy MQSC a PCF.

Tabulka 30 na stránce 416 shrnuje příkazy MQSC a PCF, které jsou k dispozici v produktu IBM MQ for z/OS za účelem změny, definování, odstranění a zobrazení objektů IBM MQ .

Příkaz MQSC	ALTER	Definice	DISPLAY	DELETE
Příkaz PCF	Změnit	Vytvořit/Kopírovat	Zjišťovat	Odstranit
AUTHINFO	X	X	X	X
CFSTATUS			X	



Tabulka 30. Souhrn hlavních příkazů MQSC a PCF podle typu objektu (pokračování)

Příkaz MQSC	ALTER	Definice	DISPLAY	DELETE
CFSTRUCT	X	X	X	X
CHANNEL	X	X	X	X
OČ.			X	
NAMELIST	X	X	X	X
PROCESS	X	X	X	X
QALIAS	M	M	M	M
QCLUSTER			M	
QLOCAL	M	M	M	M
QMGR	X		X	
QMODEL	M	M	M	M
QREMOTE	M	M	M	M
QUEUE	P	P	X	P
QSTATUS			X	
STGCLASS	X	X	X	X

**Klíč k symbolům tabulky:**

- M = pouze MQSC
- P = pouze PCF
- X = obojí

Existuje mnoho dalších příkazů MQSC a PCF, které vám umožňují spravovat jiné prostředky IBM MQ a provádět další akce kromě těch shrnutých v [Tabulka 30](#) na stránce 416.

[Tabulka 31](#) na stránce 417 zobrazuje každý příkaz MQSC a kde každý příkaz může být vydán z:

- Vstupní datová sada inicializace CSQINP1
- vstupní datová sada inicializace CSQINP2
- Konzola produktu z/OS (nebo ekvivalentní)
- SYSTEM.COMMAND.INPUT fronta a příkazový server (z aplikací, CSQUTIL, nebo vstupní datové sady inicializace CSQINPX)

Tabulka 31. Zdroje, ze kterých lze spouštět příkazy MQSC

Příkaz	CSQINP1	CSQINP2	z/OSKonzola	Fronta vstupu příkazů a server
ZMĚNIT AUTHINFO		X	X	X
ZMĚNIT FOND VYROVNÁVACÍCH PAMĚTÍ		X	X	X
ZMĚNIT CFSTRUCT		X	X	X
ZMĚNIT KANÁL		X	X	X
ZMĚNIT SEZNAM NÁZVŮ		X	X	X

Tabulka 31. Zdroje, ze kterých lze spouštět příkazy MQSC (pokračování)

Příkaz	CSQINP1	CSQINP2	z/OSKonzola	Fronta vstupu příkazů a server
POZMĚNIT PSID			X	X
ZMĚNIT PROCES		X	X	X
ZMĚNIT ALIAS QALIAS		X	X	X
POZMĚNIT QLOCAL		X	X	X
ZMĚNIT QMGR		X	X	X
ZMĚNIT MODEL QMODEL		X	X	X
ZMĚNIT QREMOTE		X	X	X
POZMĚNIT ZABEZPEČENÍ	X	X	X	X
ZMĚNIT TŘÍDU STGCLASS		X	X	X
ZMĚNIT DÍLČÍ		X	X	X
ALTER TOPIC		X	X	X
ZMĚNIT TRASOVÁNÍ	X	X	X	X
PROTOKOL ARCHIVACE	X	X	X	X
ZÁLOŽNÍ FSTRUCT			X	X
VYMAZAT QLOCAL		X	X	X
DEFINOVAT AUTHINFO		X	X	X
DEFINOVAT FOND VYROVNÁVACÍCH PAMĚTÍ	X	X		
DEFINOVAT CFSTRUCT		X	X	X
Definovat kanál		X	X	X
DEFINOVAT PROTOKOL			X	X
DEFINOVAT SEZNAM NÁZVŮ		X	X	X
DEFINOVÁNÍ PROCESU		X	X	X
DEFINOVAT PSID	X		X	X
DEFINOVAT ALIAS QALIAS		X	X	X
DEFINOVAT QLOCAL		X	X	X
DEFINOVAT MODEL QMODEL		X	X	X
DEFINOVAT QREMOTE		X	X	X
DEFINOVAT TŘÍDU STGCLASS		X	X	X
DEFINE SUB			X	X
DEFINOVAT TÉMA		X	X	X
ODSTRANIT AUTHINFO		X	X	X
ODSTRANIT FOND VYROVNÁVACÍCH PAMĚTÍ			X	X

Tabulka 31. Zdroje, ze kterých lze spouštět příkazy MQSC (pokračování)

Příkaz	CSQINP1	CSQINP2	z/OSKonzola	Fronta vstupu příkazů a server
ODSTRANIT CFSTRUCT		X	X	X
Odstranit kanál			X	X
Odstranit seznam názvů		X	X	X
Odstranit proces		X	X	X
ODSTRANIT PSID			X	X
ODSTRANIT ALIAS QALIAS		X	X	X
ODSTRANIT QLOCAL		X	X	X
ODSTRANIT MODEL QMODEL		X	X	X
ODSTRANIT QREMOTE		X	X	X
ODSTRANIT STGCLASS		X	X	X
ODSTRANIT DÍLČÍ		X	X	X
Odstranit téma		X	X	X
ZOBRAZIT ARCHIV	X	X	X	X
ZOBRAZIT AUTHINFO		X	X	X
ZOBRAZIT STAV CFSTATUS			X	X
ZOBRAZIT CFSTRUCT		X	X	X
ZOBRAZIT KANÁL		X	X	X
ZOBRAZIT STAV CHSTATUS			X	X
ZOBRAZIT CLUQMGR			X	X
ZOBRAZIT CMDSERV	X	X	X	X
ZOBRAZIT PŘIPOJENÍ		X	X	X
ZOBRAZIT CHINIT		X	X	X
Zobrazit skupinu		X	X	X
ZOBRAZENÍ PROTOKOLU	X	X	X	X
ZOBRAZIT SEZNAM NÁZVŮ		X	X	X
ZOBRAZIT PROCES		X	X	X
ZOBRAZIT ALIAS QALIAS		X	X	X
ZOBRAZIT QCLUSTER		X	X	X
ZOBRAZIT QLOCAL		X	X	X
ZOBRAZIT QMGR		X	X	X
ZOBRAZIT MODEL QMODEL		X	X	X
ZOBRAZIT QREMOTE		X	X	X
ZOBRAZIT STAV QSTATUS		X	X	X

Tabulka 31. Zdroje, ze kterých lze spouštět příkazy MQSC (pokračování)

Příkaz	CSQINP1	CSQINP2	z/OSKonzola	Fronta vstupu příkazů a server
ZOBRAZIT FRONTU		X	X	X
ZOBRAZIT ZABEZPEČENÍ			X	X
ZOBRAZIT TŘÍDU STGCLASS		X	X	X
ZOBRAZIT POD		X	X	X
ZOBRAZIT TÉMA		X	X	X
ZOBRAZIT SYSTÉM	X	X	X	X
ZOBRAZIT VLÁKNO		X	X	X
ZOBRAZIT TRASOVÁNÍ	X	X	X	X
Zobrazení využití		X	X	X
PŘESUNOUT QLOCAL		X	X	X
Odeslat signál Ping pro kanál			X	X
Obnovit BSDS	X	X	X	X
OBNOVIT CFSTRUCT			X	X
Aktualizovat klastr		X	X	X
AKTUALIZOVAT SPRÁVCE FRONT		X	X	X
REFRESH SECURITY		X	X	X
Resetovat kanál			X	X
Reset klastru		X	X	X
RESETOVAT QSTATS		X	X	X
Obnovit položku Tpipe			X	X
Vyřešit kanál			X	X
Vyřešit nejisté položky		X	X	X
OBNOVIT SPRÁVCE FRONT			X	X
ZABEZPEČENÍ OVĚŘENÍ		X	X	X
Nastavit archiv	X	X	X	X
Nastavit protokol	X	X	X	X
Nastavit systém	X	X	X	X
Spustit kanál			X	X
SPUSTIT CHINIT		X	X	X
SPUSTIT CMDSERV	X	X	X	
Spustit listener			X	X
SPUSTIT SPRÁVCE FRONT			X	
Spustit trasování	X	X	X	X

Tabulka 31. Zdroje, ze kterých lze spouštět příkazy MQSC (pokračování)

Příkaz	CSQINP1	CSQINP2	z/OSKonzola	Fronta vstupu příkazů a server
Ukončit kanál			X	X
UKONČIT CHINIT			X	X
UKONČIT CMDSERV	X	X	X	
Ukončit listener			X	X
ZASTAVIT QMGR			X	X
Zastavit trasování	X	X	X	X
SUSPEND QMgr			X	X

V příkazech MQSC každý popis příkazu identifikuje zdroje, ze kterých lze tento příkaz spustit.

## z/OS Inicializační příkazy pro IBM MQ for z/OS

Inicializační příkazy lze použít k řízení spuštění správce front.

Příkazy ve vstupních datových sadách inicializace se zpracují při inicializaci produktu IBM MQ při spuštění správce front. Z inicializačních datových sad inicializace lze zadat tři typy příkazů:

- Příkazy pro definování entit produktu IBM MQ , které nemohou být definovány jinde, například DEFINE BUFFPOOL.

Tyto příkazy musí být umístěny v datové sadě identifikované názvem definice dat CSQINP1. Jsou zpracovány před inicializační fází inicializace. Nelze je zadat prostřednictvím konzoly, operací a řídicích panelů nebo aplikačního programu. Odezvy na tyto příkazy jsou zapsány do sekvenční datové sady, na kterou se odkazujete v příkazu CSQOUT1 spuštěné procedury úlohy.

- Příkazy pro definování objektů IBM MQ , které lze obnovit po restartu. Tyto definice musí být uvedeny v datové sadě identifikované názvem definice dat CSQINP2. Jsou uloženy v sadě stránek nula. CSQINP2 se zpracuje po fázi inicializace inicializace. Odezvy na tyto příkazy jsou zapsány do sekvenční datové sady, na kterou se odkazujete v příkazu CSQOUT2 spuštěné procedury úlohy.
- Příkazy pro manipulaci s objekty IBM MQ . Tyto příkazy musí být také uvedeny v datové sadě identifikované názvem definice dat CSQINP2. Příklad: vzorek dodávaný s produktem IBM MQ obsahuje příkaz ALTER QMGR s cílem určit frontu nedoručených zpráv pro daný subsystém. Odpověď na tyto příkazy je zapsána do výstupní datové sady CSQOUT2 .

**Poznámka:** Jsou-li objekty IBM MQ definovány v souboru CSQINP2, produkt IBM MQ se při každém spuštění správce front pokusí předefinovat. Pokud objekty již existují, pokus o jejich definování selže. Pokud potřebujete definovat své objekty v CSQINP2, můžete se tomuto problému vyhnout pomocí parametru REPLACE příkazů DEFINE, avšak tento problém potlačí všechny změny provedené během předchozího spuštění správce front.

Členové ukázkových inicializačních datových sad jsou dodávány s produktem IBM MQ for z/OS. Jsou popsány v tématu [Ukázkové definice dodávané s produktem IBM MQ](#).

## Příkazy inicializace pro distribuované ukládání do fronty

Pro příkaz START CHINIT můžete také použít inicializační datovou sadu CSQINP2 . Potřebujete-li pro definování distribuovaného prostředí řazení do fronty řadu dalších příkazů (například spuštění modulů listener), produkt IBM MQ poskytuje třetí vstupní datovou sadu inicializace s názvem CSQINPX, která je zpracována jako součást procedury spuštěné úlohy iniciátoru kanálu.

Příkazy MQSC obsažené v datové sadě jsou prováděny na konci inicializace inicializátoru kanálu a výstup se zapisuje do datové sady určené příkazem CSQOUTX DD. Například inicializační datovou sadu CSQINPX můžete použít ke spuštění listenerů.

S produktem IBM MQ for z/OS je dodáván ukázkový člen inicializační datové sady inicializátoru kanálu. Je popsán v tématu [Ukázky definic dodávaných s produktem IBM MQ](#).

## Příkazy inicializace pro publikování/odběr

Pokud potřebujete řadu příkazů pro definování prostředí pro publikování/odběr (například při definování odběrů), produkt IBM MQ poskytne vstupní datovou sadu se čtvrtým inicializací s názvem CSQINPT.

Příkazy MQSC obsažené v datové sadě jsou prováděny na konci inicializace publikování/odběru a výstup je zapisován do datové sady určené příkazem CSQOUTT DD. Chcete-li například definovat odběry, můžete použít inicializační datovou sadu CSQINPT.

Ukázkový člen inicializace datové sady publikování/odběru je dodáván s produktem IBM MQ for z/OS. Je popsán v tématu [Ukázky definic dodávaných s produktem IBM MQ](#).

## **Obslužné programy IBM MQ for z/OS**

Produkt IBM MQ for z/OS poskytuje sadu obslužných programů, které můžete použít pro pomoc při administraci systému.

Produkt IBM MQ for z/OS poskytuje sadu obslužných programů, které vám pomohou provádět různé administrativní úlohy, včetně následujících:

- Správa zásad zabezpečení zpráv.
- Provádět úlohy zálohování, obnovy a reorganizace.
- Vydejte příkazy a definice objektů procesu.
- Vygenerujte uživatelské procedury pro převod dat.
- Upravte zaváděcí datovou sadu.
- Vypište informace o protokolech.
- Vytiskněte protokoly.
- Nastavte tabulky Db2 a další obslužné programy Db2 .
- Zpracovat zprávy ve frontě nedoručených zpráv.

### **Obslužný program zásad zabezpečení zpráv**

Obslužný program zásad zabezpečení zpráv (CSQOUTIL) se spustí jako samostatný obslužný program pro správu zásad zabezpečení zpráv. Další informace najdete v tématu [Obslužný program zásad zabezpečení zpráv \(CSQOUTIL\)](#) .

### **Obslužný program CSQUTIL**

Jedná se o obslužný program, který vám pomůže při zálohování, obnově a reorganizaci úloh. Další informace najdete v tématu [Obslužný program CSQUTIL](#) .

### **Obslužný program pro ukončení konverze dat**

Obslužný program pro ukončení převodu dat produktu IBM MQ for z/OS ( **CSQUCVX** ) běží jako samostatný obslužný program pro vytváření uživatelských rutin pro převod dat.

### **Obslužný program pro katalogizaci protokolu změn**

Obslužný program IBM MQ for z/OS pro změnu inventury ( **CSQJU003** ) běží jako samostatný obslužný program ke změně zaváděcí datové sady (BSDS). Obslužný program můžete použít k provedení následujících funkcí:

- Přidejte nebo odstraňte aktivní nebo archivní datové sady protokolu.
- Zadejte hesla pro protokoly archivace.

## Obslužný program pro mapování tiskových protokolů

Obslužný program pro tisk mapy tiskového protokolu produktu IBM MQ for z/OS ( **CSQJU004** ) běží jako samostatný obslužný program pro výpis následujících informací:

- Název datové sady protokolu a přidružení protokolu RBA protokolu pro obě kopie všech datových sad aktivního a archivního protokolu. Není-li duální protokolování aktivní, je zde pouze jedna kopie datových sad.
- Aktivní datové sady žurnálu dostupné pro nová data protokolu.
- Obsah fronty záznamů kontrolních bodů v zaváděcí datové sadě (BSDS).
- Obsah záznamu historie příkazů protokolu archivace.
- Časové značky systému a obslužných programů.

## Pomocný program pro tisk protokolů

Pomocný program tisku protokolu ( **CSQ1LOGP** ) se spouští jako samostatný obslužný program. Obslužný program můžete spustit zadáním následujícího příkazu:

- Zaváděcí datová sada (BSDS)
- Aktivní protokoly (bez BSDS)
- Archivní protokoly (bez BSDS)

## Obslužný program skupiny sdílení front

Obslužný program skupiny sdílení front ( **CSQ5PQSG** ) běží jako samostatný obslužný program pro nastavení tabulek Db2 a provádění dalších úloh Db2 nezbytných pro skupiny sdílení front.

## Pomocný program pro předformátování aktivního protokolu

Pomocný program pro předformátování aktivního protokolu ( **CSQJUFMT** ) formátuje aktivní datové sady žurnálu před tím, než je správce front používán. Pokud jsou datové sady aktivního žurnálu předformátovány obslužným programem, zvýší se výkon při zápisu do protokolu v prvním průchodu správce front aktivními protokoly.

## Obslužný program obslužné rutiny fronty nedoručených zpráv

Obslužný program pro obslužnou rutinu fronty nedoručených zpráv ( **CSQUDLQH** ) běží jako samostatný obslužný program. Kontroluje zprávy, které jsou ve frontě nedoručených zpráv, a zpracovává je podle sady pravidel, která jste dodáte do obslužného programu.

## Obslužný program qload

V produktu IBM MQ 8.0 je obslužný program **qload** dodávaný s produktem IBM MQ Supportpac MO03 integrován do produktu IBM MQ jako obslužný program **dmpmqmsg** .

V systému z/OS je obslužný program dostupný jako spustitelný modul, CSQUDMSG v knihovně SCSQLOAD, s aliasem QLOAD z důvodu kompatibility. Ukázkový kód JCL je také poskytován jako člen CSQ4QLOD v SCSQPROC.

## **Obslužný program CSQUTIL pro IBM MQ for z/OS**

Obslužný program CSQUTIL je dodáván s produktem IBM MQ for z/OS, který pomáhá provádět úlohy zálohování, obnovy a reorganizace a vydávat příkazy a definice objektů procesů.

Další informace o obslužném programu CSQUTIL najdete v tématu [Obslužný program IBM MQ \(CSQUTIL\)](#). Pomocí tohoto obslužného programu můžete vyvolat následující funkce:

### **COMMAND**

Chcete-li zadat příkazy MQSC, chcete-li zaznamenat definice objektů a vytvořit definiční soubory kanálu klienta, postupujte takto:

### **COPY**

Chcete-li si přečíst obsah fronty zpráv s názvem IBM MQ for z/OS nebo obsah všech front pojmenované sady stránek a vložit je do sekvenčního souboru a zachovat původní frontu.

### **COPYAGE**

Chcete-li zkopírovat celou sadu stránek do větších sad stránek, postupujte takto:

### **EMPTY**

Chcete-li odstranit obsah fronty zpráv s názvem IBM MQ for z/OS nebo obsah všech front pojmenované sady stránek, uchovají se definice těchto front.

### **FORMAT**

Chcete-li zformátovat sady stránek IBM MQ for z/OS,

### **LOAD**

Chcete-li obnovit obsah pojmenované fronty zpráv produktu IBM MQ for z/OS nebo obsah všech front pojmenované stránky sady ze sekvenčního souboru vytvořeného funkcí COPY.

### **STRANAINFO**

Chcete-li extrahovat informace o sadě stránek z jedné nebo více sad stránek, postupujte takto:

### **RESETPAGE**

Chcete-li kopírovat celé sady stránek do jiných datových sad sady stránek a obnovit informace v protokolu v kopii.

### **SCOPY**

Chcete-li zkopírovat obsah fronty do datové sady v době, kdy je správce front offline.

### **SDEFS**

Chcete-li vytvořit sadu příkazů define pro objekty v době, kdy je správce front offline.

### **SLOŽENÍ**

Chcete-li obnovit zprávy z cílové datové sady dřívější operace COPY nebo SCOPY. Příkaz SLOAD zpracovává jednu frontu.

### **SWITCH**

Chcete-li přepnout nebo zadat dotaz na přenosovou frontu asociovanou s kanály odesílatele klastru, postupujte takto:

### **XPARM**

Chcete-li převést modul načítání parametrů inicializátoru kanálu na atributy správce front (pro účely migrace), postupujte takto:

## **Provoz IBM MQ for z/OS**

Použijte tyto základní procedury pro práci s IBM MQ for z/OS.

Operace popsané v tomto oddílu můžete také provádět pomocí IBM MQ Explorer, který je distribuován s produkty IBM MQ for Windows a IBM MQ for Linux (platformy x86 a x86-64). Samostatná komponenta IBM MQ Explorer je k dispozici pro stažení z produktu Fix Central. Další informace viz [“Administrace pomocí produktu IBM MQ Explorer”](#) na stránce 128.



## Vydávání příkazů správce front v systému z/OS

Řídící příkazy obslužného programu IBM MQ můžete vydávat z konzoly produktu z/OS nebo pomocí obslužného programu CSQUTIL. Příkazy mohou použít řetězec předpony příkazu (CPF) k označení toho, který subsystém IBM MQ zpracovává příkaz.

Většinu provozního prostředí produktu IBM MQ můžete ovládat pomocí příkazů IBM MQ . Produkt IBM MQ for z/OS podporuje oba typy příkazů MQSC a PCF těchto příkazů. Toto téma popisuje, jak určit atributy pomocí příkazů MQSC, a tak se odkazuje na tyto příkazy a atributy pomocí jejich názvů příkazů MQSC, spíše než jejich názvů PCF. Podrobné informace o syntaxi příkazů MQSC najdete v tématu [Příkazy MQSC](#). Podrobné informace o syntaxi příkazů PCF viz [“Použití uživatelem programovatelných formátů příkazů IBM MQ” na stránce 25](#). Pokud jste vhodně autorizovaný uživatel, můžete zadat příkazy IBM MQ z:

- Inicializační vstupní datové sady (popsané v části [“Inicializační příkazy pro IBM MQ for z/OS” na stránce 421](#)).
- Konzola produktu z/OS nebo ekvivalentní konzola, například SDSF .
- Hlavní uživatelská rutina příkazu z/OS , MGCRE (SVC 34)
- Obslužný program IBM MQ , CSQUTIL (popsán v [obslužném programu IBM MQ](#).)
- Uživatelská aplikace, která může být:
  - Program CICS
  - Program TSO
  - Dávkový program z/OS
  - Program IMS

Informace o tomto tématu naleznete v příručce [“Psaní programů pro správu IBM MQ for z/OS” na stránce 444](#) .

Většina funkcí těchto příkazů je poskytována vhodným způsobem prostřednictvím operací a ovládacích panelů, které jsou přístupné z TSO a ISPF a jsou popsány v tématu [“Operační a ovládací panely pro IBM MQ for z/OS” na stránce 430](#).

Další informace viz

- [“Zadání příkazů z konzoly produktu z/OS nebo jejího ekvivalentu” na stránce 425](#)
  - [Řetězce předpony příkazu](#)
  - [Použití konzoly z/OS pro zadávání příkazů](#)
  - [Odezvy příkazu](#)
- [Vydávání příkazů z obslužného programu CSQUTIL](#)

### Zadání příkazů z konzoly produktu z/OS nebo jejího ekvivalentu

Můžete zadat všechny příkazy IBM MQ z konzoly z/OS nebo z jejího ekvivalentu. Můžete také zadat příkazy IBM MQ odkudkoli, kde můžete vydávat příkazy z/OS , jako např. SDSF , nebo pomocí makra MGCRE.

Maximální množství dat, které lze zobrazit jako výsledek příkazu zapsaného na konzole, je 32 kB.

#### Poznámka:

1. Příkazy IBM MQ nelze zadávat pomocí formátu příkazu IMS/SSR z terminálu IMS . Tato funkce není podporována adaptérem IMS .
2. Vstupní pole poskytnuté SDSF nemusí být dostatečně dlouhé pro některé příkazy, zejména ty příkazy pro kanály.

#### Řetězce předpony příkazu

Každý příkaz IBM MQ musí mít předponu s řetězcem předpony příkazu (CPF), jak ukazuje [Obrázek 35](#) na stránce 426.

Pod z/OSse může spustit více než jeden podsystém IBM MQ , CPF se používá k určení toho, který podsystém IBM MQ zpracovává příkaz. Chcete-li například spustit správce front pro podsystém s názvem CSQ1, kde CPF je ' +CSQ1 ', vydáte příkaz +CSQ1 START QMGR z konzoly operátora. Tento parametr CPF musí být definován v tabulce názvů podsystémů (pro podsystém CSQ1). To je popsáno v tématu [Definování řetězců s předponou příkazu \(CPF\)](#). V příkladech je řetězec ' +CSQ1 ' se používá jako předpona příkazu.

### Použití konzoly z/OS k zadávání příkazů

Z konzoly produktu z/OS můžete zadat jednoduché příkazy, například příkaz DISPLAY v produktu [Obrázek 35](#) na stránce 426. Nicméně pro složité příkazy nebo pro sady příkazů, které vydáváte často, jsou jiné metody vydávání příkazů lepší.

```
+CSQ1 DISPLAY QUEUE(TRANSMIT.QUEUE.PROD) TYPE(QLLOCAL)
```

*Obrázek 35. Zadání příkazu DISPLAY z konzoly produktu z/OS*

### Odezvy příkazu

Přímé odpovědi na příkazy jsou odeslány na konzolu, která daný příkaz vydala. Produkt IBM MQ podporuje funkci *Extended Console Support* (EMCS), která je k dispozici v produktu z/OS, a proto lze použít konzoly se 4 bajty ID. Navíc všechny příkazy kromě příkazů START QMGR a STOP QMGR podporují použití Toků příkazů a odpovědí (CART), je-li příkaz zadán programem pomocí makra MGCRC.

### Zadání příkazů z obslužného programu CSQUTIL

Příkazy z sekvenční datové sady můžete zadávat pomocí funkce COMMAND obslužného programu CSQUTIL. Tento obslužný program přeneše příkazy jako zprávy do *vstupní fronty systémových příkazů* a čeká na odpověď, která se vytiskne spolu s původními příkazy v SYSPRINT. Podrobné informace o tomto tématu najdete v tématu [Obslužný program IBM MQ](#).

### **Spuštění a zastavení správce front v systému z/OS**

Toto téma se používá jako úvod k zastavení a spuštění správce front.

Tato sekce popisuje, jak spustit a zastavit správce front. Obsahuje informace o následujících tématech:

- [“Než začnete IBM MQ”](#) na stránce 427
- [“Spuštění správce front”](#) na stránce 427
- [“Zastavení správce front”](#) na stránce 429

Spuštění a zastavení správce front je relativně jednoduché. Když se správce front zastaví za normálních podmínek, jeho poslední akce má provést kontrolní bod ukončení. Tento kontrolní bod a protokoly poskytují správci front informace, které je třeba restartovat.

Tento oddíl obsahuje informace o příkazech START a STOP a obsahuje stručný přehled o zahájení činnosti po nestandardním ukončení.

## Než začnete IBM MQ

Po instalaci produktu IBM MQ je tento parametr definován jako formální subsystém z/OS . Tato zpráva se objeví během počátečního zavedení programu (IPL) produktu z/OS:

```
CSQ3110I +CSQ1 CSQ3UR00 - SUBSYSTEM ssnm INITIALIZATION COMPLETE
```

kde *ssnm* je název subsystému IBM MQ .

Od této chvíle můžete spustit správce front pro tento subsystém z *jakékoli konzoly z/OS , která byla autorizována k vydávání řídicích příkazů systému* . To znamená, že skupina příkazů z/OS SYS. Musíte vydat příkaz START z autorizované konzoly, nemůžete jej vydat prostřednictvím JES nebo TSO.

Používáte-li skupiny sdílení front, musíte nejprve spustit službu RRS a poté volbu Db2, než spustíte správce front.

## Spuštění správce front

Správce front můžete spustit zadáním příkazu START QMGR. Pokud však nemáte odpovídající oprávnění, nemůžete úspěšně použít příkaz START. Informace o zabezpečení produktu IBM MQ naleznete v tématu *Nastavení zabezpečení v systému z/OS* . Obrázek 36 na stránce 427 ukazuje příklady příkazu START. (Nezapomeňte, že musíte předčíslovat příkaz IBM MQ s řetězcem předpony příkazu (CPF).)

```
+CSQ1 START QMGR
+CSQ1 START QMGR PARM(NEWLOG)
```

Obrázek 36. Spuštění správce front z konzoly produktu z/OS

Informace o syntaxi příkazu START QMGR viz [START QMGR](#) .

Správce front nelze spustit jako dávkovou úlohu nebo ji spustit pomocí příkazu z/OS START. Tyto metody pravděpodobně spustí adresní prostor pro IBM MQ , který pak skončí abnormálně. Nelze také spustit správce front z obslužného programu CSQUTIL nebo podobnou uživatelskou aplikaci.

Správce front z autorizovaného programu APF však můžete spustit předáním příkazu START QMGR do služby z/OS MGCRE (SVC 34).

Pokud používáte skupiny sdílení front, musí být přidružené systémy Db2 a služba RRS aktivní při spuštění správce front.

## Volby spuštění

Při spuštění správce front je načten modul systémových parametrů. Název modulu parametrů systému můžete zadat jedním ze dvou způsobů:

- S parametrem PARM příkazu /cpf START QMGR, například

```
/cpf START QMGR PARM(CSQ1ZPRM)
```

- Při použití parametru ve spouštěcí proceduře například kód JCL EXEC jako

```
//MQM EXEC PGM=CSQYASCP,PARM='ZPARAM(CSQ1ZPRM)'
```

Modul systémových parametrů poskytuje informace určené při úpravě správce front.

**V 9.1.0** V produktu IBM MQ 9.1.0 můžete použít volbu **QMGRPROD** k uvedení produktu, pro který se má zaznamenat použití správce front, a volbu **AMSPROD**, abyste uvedli ekvivalent AMS, pokud se použije. Podrobnosti o povolených hodnotách najdete v popisu příkazu MQSC [START QMGR](#).

**V 9.1.0** Níže je uveden příklad příkazu JCL EXEC:

```
//MQM EXEC PGM=CSQYASCP,PARM='QMGRPROD(MQ)'
```

Další informace o záznamu použití produktu najdete v příručce [z/OS MVS Product Management](#).

Volbu ENVPARM můžete také použít k nahrazení jednoho nebo více parametrů v proceduře JCL pro správce front.

Můžete například aktualizovat spouštěcí proceduru správce front tak, aby název DDname CSQINP2 byl proměnná. To znamená, že můžete změnit CSQINP2 DDname beze změny spouštěcí procedury. To je užitečné pro implementaci změn, poskytování vrácení pro operátory a operace správce front.

Předpokládejme, že vaše spouštěcí procedura pro správce front CSQ1 vypadala jako [Obrázek 37](#) na stránce 428.

```
//CSQ1MSTR PROC INP2=NORM
//MQMESA EXEC PGM=CSQYASCP
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQANLE
// DD DISP=SHR,DSN=thlqual.SCSQAUTH
// DD DISP=SHR,DSN=db2qual.SDSNLOAD
//BSDS1 DD DISP=SHR,DSN=myqual.BSDS01
//BSDS2 DD DISP=SHR,DSN=myqual.BSDS02
//CSQP0000 DD DISP=SHR,DSN=myqual.PSID00
//CSQP0001 DD DISP=SHR,DSN=myqual.PSID01
//CSQP0002 DD DISP=SHR,DSN=myqual.PSID02
//CSQP0003 DD DISP=SHR,DSN=myqual.PSID03
//CSQINP1 DD DISP=SHR,DSN=myqual.CSQINP(CSQ1INP1)
//CSQINP2 DD DISP=SHR,DSN=myqual.CSQINP(CSQ1&INP2.)
//CSQOUT1 DD SYSOUT=*
//CSQOUT2 DD SYSOUT=*
```

*Obrázek 37. Vzorový spouštěcí postup*

Pokud poté spustíte správce front s použitím příkazu, postupujte takto:

```
+CSQ1 START QMGR
```

použitý parametr CSQINP2 je člen s názvem CSQ1NORM.

Předpokládejme však, že vkládáte novou sadu programů do produkce tak, že při příštím spuštění správce front CSQ1 budou definice CSQINP2 odebrány z členu CSQ1NEW. Chcete-li tak učinit, spusťte správce front pomocí tohoto příkazu:

```
+CSQ1 START QMGR ENVPARM('INP2=NEW')
```

a bude použita hodnota CSQ1NEW místo CSQ1NORM. Pozn.: z/OS omezuje specifikace KEYWORD=value pro symbolické parametry (jako INP2=NEW) na 255 znaků.

### **Spuštění po nestandardním ukončení**

Produkt IBM MQ automaticky zjišťuje, zda restart následuje po normálním ukončení systému nebo při nestandardním ukončení.

Spuštění správce front po jeho nestandardním ukončení se liší od spuštění po zadání příkazu STOP QMGR. Po příkazu STOP QMGR systém dokončí svou práci řádným způsobem a před zastavením provede kontrolní bod ukončení. Když restartujete správce front, použije informace z kontrolního bodu systému a protokolu pro zotavení k určení stavu systému při vypnutí.

Pokud je však správce front ukončen nestandardně, je ukončen, aniž by byl schopen dokončit svou práci nebo provést kontrolní bod ukončení. Když po ukončení znovu spustíte správce front, obnoví své znalosti o svém stavu při ukončení s použitím informací v protokolu a upozorní vás na stav různých úloh. Za normálních okolností proces restartování vyřeší všechny nekonzistentní stavy. V některých případech však musíte provést konkrétní kroky k vyřešení nekonzistencí.

### Uživatelské zprávy při spuštění

Po úspěšném spuštění správce front bude správce front vytvořit sadu zpráv o spuštění.

### Zastavení správce front

Před zastavením správce front musí všechny IBM MQ-související zprávy typu write-to-operator-with-reply (WTOR) přijímat odpovědi, například při získávání požadavků protokolu. Každý příkaz v produktu [Obrázek 38 na stránce 429](#) ukončuje spuštěného správce front.

```
+CSQ1 STOP QMGR
+CSQ1 STOP QMGR MODE(QUIESCE)
+CSQ1 STOP QMGR MODE(FORCE)
+CSQ1 STOP QMGR MODE(RESTART)
```

Obrázek 38. Zastavení správce front

Příkaz STOP QMGR je standardně nastaven na hodnotu STOP QMGR MODE (QUIESCE).

V režimu QUIESCE produkt IBM MQ nepovoluje vytvoření žádných nových podprocesů připojení, ale umožní pokračování existujících podprocesů; operace se ukončí pouze v případě, že všechny podprocesy skončily. Aplikace mohou být upozorněny na oznámení v případě uvedení správce front do klidového stavu. Proto použijte režim QUIESCE, kde je to možné, aby aplikace, které požadovaly oznámení, měly možnost odpojit se. Podrobnosti najdete v tématu [Co se děje během ukončení](#).

Pokud správce front v odpovídající době v odezvě na příkaz STOP QMGR MODE (QUIESCE) nevykonuje přiměřenou dobu, použijte příkaz DISPLAY CONN k určení, zda existují nějaké podprocesy připojení, a proveďte kroky nezbytné k ukončení přidružených aplikací. Nejsou-li k dispozici žádné podprocesy, zadejte příkaz STOP QMGR MODE (FORCE).

Příkazy STOP QMGR MODE (QUIESCE) a STOP QMGR MODE (FORCE) odregistruje produkt IBM MQ z programu ARM (MVS Automatic Restart Manager), což ARM zabrání v automatickém restartování správce front. Příkaz STOP QMGR MODE (RESTART) pracuje stejným způsobem jako příkaz STOP QMGR MODE (FORCE), až na to, že nezaregistroval IBM MQ z ARM. To znamená, že správce front je vhodný pro okamžité automatické restartování.

Není-li subsystém IBM MQ registrován v ARM, je příkaz STOP QMGR MODE (RESTART) odmítnut a do konzoly z/OS se odešle následující zpráva:

```
CSQY205I ARM element arm-element is not registered
```

Není-li tato zpráva vydána, bude správce front restartován automaticky. Další informace o ARM naleznete v tématu ["Použití správce automatického restartu z/OS \(ARM\)"](#) na stránce 503.

## **Pouze zrušte adresní prostor správce front, pokud příkaz STOP QMGR MODE (FORCE) neukončí správce front.**

Pokud je správce front zastaven buď zrušením adresního prostoru, nebo příkazem STOP QMGR MODE (FORCE), je konzistence udržena s připojenými systémy CICS nebo IMS . Opětovná synchronizace prostředků se spustí, když se správce front restartuje a je dokončen, když se ustanoví připojení k systému CICS nebo IMS .

**Poznámka:** Při zastavení správce front může dojít k zadání zprávy IEF352I . z/OS vydá tuto zprávu, pokud zjistí, že není možné označit adresní prostor jako nepoužitelný, což by vedlo k ohrožení integrity. Tuto zprávu můžete ignorovat.

### **Zastavit zprávy**

Po zadání příkazu STOP QMGR se zobrazí zprávy CSQY009I a CSQY002I, například:

```
CSQY009I +CSQ1 ' STOP QMGR' COMMAND ACCEPTED FROM  
USER(userid), STOP MODE(FORCE)  
CSQY002I +CSQ1 QUEUE MANAGER STOPPING
```

Kde *userid* je ID uživatele, který vydal příkaz STOP QMGR, a parametr MODE závisí na tom, které je určeno v příkazu.

Po úspěšném dokončení příkazu STOP se na konzole z/OS zobrazí následující zprávy:

```
CSQ9022I +CSQ1 CSQYASCP ' STOP QMGR' NORMAL COMPLETION  
CSQ3104I +CSQ1 CSQ3EC0X - TERMINATION COMPLETE
```

Pokud používáte ARM, a nevedli jste MODE (RESTART), zobrazí se také tato zpráva:

```
CSQY204I +CSQ1 ARM DEREGISTER for element arm-element type  
arm-element-type successful
```

Správce front nelze restartovat, dokud se nezobrazí následující zpráva:

```
CSQ3100I +CSQ1 CSQ3EC0X - SUBSYSTEM ssnm READY FOR START COMMAND
```

## **z/OS Operační a ovládací panely pro IBM MQ for z/OS**

Můžete použít operace IBM MQ a ovládací panely k provádění administračních úloh na objektech IBM MQ . Toto téma se používá jako úvod k příkazům a k ovládacím panelům.

Tyto panely se používají k definování, zobrazení, změně nebo odstranění objektů IBM MQ . Použijte panely pro administraci za den (day-to-day) a pro provádění malých změn v objektech. Pokud nastavujete nebo měníte mnoho objektů, použijte funkci COMMAND obslužného programu CSQUTIL.

Ovládací panely a ovládací panely podporují ovládací prvky pro inicializátor kanálu (například pro spuštění kanálu nebo modulu listener protokolu TCP/IP), pro klastrování a pro zabezpečení. Také vám umožňují zobrazit informace o vláknech a využití sady stránek.

Panely se odesílají do správce front prostřednictvím vstupní fronty systémových příkazů odesláním příkazu MQSC příkazu IBM MQ .

**Poznámka:**

1. Ovládací panely produktu z/OS IBM MQ a ovládací prvky (CSQOREXX) nemusí podporovat všechny nové funkce a parametry přidané od verze 7. Například zde nejsou žádné panely pro přímou manipulaci s objekty tématu nebo odběry.

Použití jednoho z následujících podporovaných mechanismů vám umožňuje spravovat definice publikování/odběru a další obslužné prvky systému, které nejsou přímo dostupné z jiných panelů:

- a. IBM MQPrůzkumník
- b. z/OSKonzola
- c. Zprávy PCF (Programmable Command Format)
- d. Funkce COMMAND objektu CSQUTIL
- e. webová konzola produktu IBM MQ

Všimněte si, že generická akce **Command** v panelech CSQOREXX vám umožňuje vydat jakýkoli platný příkaz MQSC, včetně příkazů souvisejících se SMDS. Můžete použít všechny příkazy, které funkce COMMAND v problémech CSQUTIL.

2. Příkazy IBM MQ nelze zadávat přímo z příkazového řádku na panelech.
3. Chcete-li používat operace a ovládací panely, musíte mít správné oprávnění zabezpečení; to je popsáno v [ID uživatele pro zabezpečení příkazů a zabezpečení prostředků příkazů](#).
4. Nemůžete zadat ID uživatele a heslo pomocí CSQUTIL nebo panelů CSQODREXX. Místo toho, pokud má ID uživatele oprávnění UPDATE k profilu BATCH v MQCONN, můžete vynechat nastavení **CHKLOCL**(*REQUIRED*). Další informace naleznete v tématu [Použití produktu CHKLOCL na lokálně vázaných aplikacích](#).

## **Vyvolání a pravidla pro operace a ovládací panely**

Můžete řídit IBM MQ a vydávat příkazy řízení prostřednictvím panelů ISPF.

### **Jak přistupovat k operacím IBM MQ a k ovládacím panelům**

Pokud byla pro IBM MQ aktualizována nabídka primární volby ISPF/PDF, můžete přistupovat k operacím IBM MQ a k ovládacím panelům z této nabídky. Podrobné informace o aktualizaci nabídky naleznete v tématu [Úloha 20: Nastavení operací a ovládacích panelů](#).

K operacím IBM MQ a k ovládacím panelům můžete přistupovat z panelu příkazového procesoru TSO (obvykle volba 6 v nabídce primárních voleb ISPF/PDF). Název spustitelného souboru, který spustíte, je CSQOREXX. Má dva parametry; `th1qua1` je kvalifikátor vyšší úrovně pro knihovny IBM MQ, které mají být použity, a `lang1etter` je písmeno označující knihovny národních jazyků, které mají být použity (například E pro U.S. Anglicky). Parametry lze vynechat, jsou-li knihovny produktu IBM MQ trvale nainstalovány v nastavení ISPF. Případně můžete zadat CSQOREXX z příkazového řádku TSO.

Tyto panely jsou určeny pro použití provozovateli a správci s minimálním formálním vzděláním. Přečtěte si tyto pokyny se spuštěnými panely a zkuste provést různé navrhované úlohy.

**Poznámka:** Při použití panelů jsou dočasné dynamické fronty s názvy ve formátu SYSTEM.CSQOREXX.\* jsou vytvořeny.

### **Pravidla pro operace a ovládací panely**

Viz [Pravidla pojmenování objektů IBM MQ](#) o obecných pravidlech pro řetězce znaků a názvy produktu IBM MQ. Existují však některá pravidla, která se vztahují pouze na operace a ovládací panely:

- Neuzavírejte řetězce, například popisy, v jednoduchých nebo dvojitých uvozovkách.
- Pokud do textového pole zahrnete apostrof nebo uvozovku, nemusíte jej opakovat ani přidávat řídicí znak. Znaky jsou uloženy přesně tak, jak je zadáte, například:

This is Maria's queue

Procesor panelů je zdvojnásobí, aby je předali do IBM MQ. Avšak, pokud má oříznout vaše data, aby to bylo možné provést, tak to udělá.

- Ve většině polí můžete použít velká nebo malá písmena a při stisknutí klávesy Enter se tyto znaky přeloží na velká písmena. Výjimky jsou:
  - Názvy tříd úložišť a názvy struktur prostředku Coupling Facility, které musí začínat velkými písmeny A až Z a musí být následovány velkými písmeny A až Z nebo číselnými znaky.
  - Určitá pole, která nejsou přeložena. Patří k nim:
    - ID aplikace
    - Popis
    - Data prostředí
    - Názvy objektů (ale pokud použijete název objektu s malými písmeny, možná jej nebudete moci zadat na konzole z/OS )
    - Název vzdáleného systému
    - Data spouštěče
    - Data uživatele
- V názvech se ignorují úvodní mezery a úvodní podtržítka. Proto nemůžete mít názvy objektů začínající mezerami nebo podtržítka.
- Podtržítka se používají k zobrazení rozsahu prázdných polí. Když stisknete Enter, koncové podtržítka se nahradí mezerami.
- Mnoho popisů a textových polí se prezentují ve více částech, přičemž každá část je zpracovávána nezávisle IBM MQ . To znamená, že koncové mezery jsou zachovány a text není souvislý.

### Prázdná pole

Určíte-li akci **Definovat** pro objekt IBM MQ , každé pole na panelu define obsahuje hodnotu. Prohlédněte si obecnou nápovědu (rozšířenou nápovědu) pro zobrazení panelů, kde získáte informace o tom, kde IBM MQ získává hodnoty. Pokud zapíšete pole prázdnými znaky a mezery nejsou povoleny, IBM MQ vloží do pole výchozí hodnotu instalace nebo vás vyzve k zadání požadované hodnoty.

Když uvedete akci **Alter** pro objekt IBM MQ , každé pole na panelu změn obsahuje aktuální hodnotu pro toto pole. Pokud zapíšete pole s mezerami a prázdné znaky nejsou povoleny, hodnota tohoto pole se nezmění.

### **Objekty a akce v systému z/OS**

Ovládací panely a ovládací panely nabízejí mnoho různých typů objektů a mnoho akcí, které na nich můžete provádět.

Akce jsou vypsány na počátečním panelu a umožňují manipulovat s objekty a zobrazovat informace o nich. Tyto objekty zahrnují všechny objekty IBM MQ společně s dalšími objekty navíc. Objekty spadají do následujících kategorií.

- [Fronty, procesy, objekty ověřovacích informací, seznamy názvů, paměťové třídy a struktury CF](#)
- [Kanály](#)
- [Objekty klastru](#)
- [Správce front a zabezpečení](#)
- [Připojení](#)



- System

Viz Akce pro tabulku křížových odkazů akcí, které lze provést s objekty IBM MQ .

### **Fronty, procesy, objekty ověřovacích informací, seznamy názvů, paměťové třídy a struktury CF**

Jedná se o základní objekty produktu IBM MQ . Může být mnoho z každého typu. Mohou být vypsány, uvedeny s filtrem, definovanými a odstraněnými a mají atributy, které lze zobrazit a pozměnit pomocí příkazů LIST nebo DISPLAY, LIST s FILTER, DEFINE LIKE, MANAGE a ALTER. (Objekty se odstraní pomocí akce MANAGE.)

Tato kategorie se skládá z následujících objektů:

QLOCAL	Lokální fronta
QREMOTE	Vzdálená fronta
QALIAS	Fronta aliasů pro nepřímý odkaz na frontu
QMODEL	Modelová fronta pro dynamické definování front
QUEUE	Libovolný typ fronty
QSTATUS	Stav lokální fronty
PROCESS	Informace o aplikaci, která má být spuštěna při výskytu události spouštěče
AUTHINFO	Ověřovací informace: definice požadované k provedení kontroly seznamu odvolaných certifikátů (CRL) pomocí serverů LDAP
NAMELIST	Seznam názvů, jako např. fronty nebo klastry
STGCLASS	Paměťová třída
CFSTRUCT	struktura prostředku Coupling Facility (CF)
CFSTATUS	Stav struktury prostředku Coupling Facility

### **Kanály**

Kanály se používají pro distribuované řazení do fronty. Může být mnoho z každého typu a mohou být vypsány, vypsány s filtrem, definovanými, odstraněnými, zobrazenými a pozměněnými. Mají také další funkce dostupné pomocí akcí START, STOP a PERFORM. Funkce PERFORM poskytuje resetování, testování spojení a řešení funkcí kanálů.

Tato kategorie se skládá z následujících objektů:

CHANNEL	Libovolný typ kanálu
Odesílatel	Kanál odesílatele
SERVER	Kanál serveru
Příjemce	Kanál příjemce
Žadatel	Kanál žadatele
CLUSRCVR	Přijímací kanál klastru
CLUSSDR	Odesílací kanál klastru
SVRCONN	Kanál připojení serveru
CLNTCONN	Kanál připojení klienta
OČ.	Stav připojení kanálu

### **Objekty klastru**

Objekty klastru jsou vytvářeny automaticky pro fronty a kanály, které patří do klastru. Definice základní fronty a kanálu se mohou nacházet v jiném správci front. Může být mnoho z každého typu

a názvy mohou být duplikovány. Mohou být vypsány, vypsány s filtrem a zobrazeny. Akce PERFORM, START a STOP jsou k dispozici také prostřednictvím akcí LIST.

Tato kategorie se skládá z následujících objektů:

CLUSQ	Fronta klastru, vytvořená pro frontu, která patří do klastru
CLUSCHL	Kanál klastru vytvořený pro kanál, který patří do klastru
CLUSQMGR	Správce front klastru, který je stejný jako kanál klastru, ale je identifikován názvem správce front

Kanály klastru a správci front klastru mají akce PERFORM, START a STOP, ale pouze nepřímo prostřednictvím akce DISPLAY.

### Správce front a zabezpečení

Správce front a objekty zabezpečení mají jednu instanci. Mohou být vypsány a mít atributy, které lze zobrazit a pozměnit (pomocí akcí LIST nebo DISPLAY, a ALTER) a mají k dispozici jiné funkce pomocí akce PERFORM.

Tato kategorie se skládá z následujících objektů:

Správce	Správce front: Akce PERFORM poskytuje funkce pozastavení a obnovení klastrových funkcí.
Zabezpečení	Funkce zabezpečení: akce PERFORM poskytuje funkce aktualizace a opětovného ověření

### Připojení

Propojení lze vypsát, vypsát s filtrem a zobrazovat.

Tato kategorie se skládá pouze z objektu připojení, CONNECT.

### System

Kolekce jiných funkcí. Tato kategorie se skládá z následujících objektů:

SYSTEM	Systemové funkce
CONTROL	Synonymum pro

Dostupné funkce jsou:

LIST nebo DISPLAY	Zobrazit informace o použití skupiny sdílení front, distribuovaných front, sad stránek nebo informací o použití datové sady.
PROVÉST	Obnovit nebo obnovit klastrování
START	Spustit inicializátor kanálu nebo moduly listener
STOP	Zastavit iniciátor kanálu nebo moduly listener

### Akce

Akce, které můžete provést pro každý typ objektu, jsou zobrazeny v následující tabulce:

<i>Tabulka 32. Platné operace a akce ovládacího panelu pro objekty IBM MQ</i>								
Objekt	Změnit	Definovat jako	Spravovat (1)	Vypsat nebo zobrazit	Seznam s filtrem	Provést	Spuštění	Zastavení
AUTHINFO	X	X	X	X	X			
CFSTATUS				X				

Tabulka 32. Platné operace a akce ovládacího panelu pro objekty IBM MQ (pokračování)

Objekt	Změnit	Definovat jako	Spravovat (1)	Vypsat nebo zobrazit	Seznam s filtrem	Provést	Spuštění	Zastavení
CFSTRUCT	X	X	X	X	X			
CHANNEL	X	X	X	X	X	X	X	X
OČ.				X	X			
CLNTCONN	X	X	X	X	X			
CLUSCHL				X	X	X (2)	X (2)	X (2)
CLUSQ				X	X			
CLUSQMGR				X	X	X (2)	X (2)	X (2)
CLUSRCVR	X	X	X	X	X	X	X	X
CLUSDR	X	X	X	X	X	X	X	X
CONNECT				X	X			
CONTROL				X		X	X	X
Správce	X			X		X		
NAMELIST	X	X	X	X	X			
PROCESS	X	X	X	X	X			
QALIAS	X	X	X	X	X			
QLOCAL	X	X	X	X	X			
QMODEL	X	X	X	X	X			
QREMOTE	X	X	X	X	X			
QSTATUS				X	X			
QUEUE	X	X	X	X	X			
Příjemce	X	X	X	X	X	X	X	X
Žadatel	X	X	X	X	X	X	X	X
Zabezpečení	X			X		X		
Odesílatel	X	X	X	X	X	X	X	X
SERVER	X	X	X	X	X	X	X	X
SVRCONN	X	X	X	X	X		X	X
STGCLASS	X	X	X	X	X			
SYSTEM				X		X	X	X

**Poznámka:**

1. Poskytuje Odstranit a další funkce
2. Použití akce Vypsat nebo zobrazit

## **Dispozice objektů v systému z/OS**

Můžete uvést *dispozice* objektu, se kterým potřebujete pracovat. Dispozice označuje, kde je uchován objekt **definice** a jak se objekt chová.

Dispozice je významná pouze v případě, že pracujete s některým z následujících typů objektů:

- fronty
- kanály
- procesy
- Seznamy názvů
- Paměťové třídy
- objekty ověřovacích informací

Pracujete-li s jinými typy objektů, nebude k dispozici.

Povolené hodnoty jsou:

### **Q**

QMGR. Definice objektů jsou uloženy v sadě stránek správce front a jsou přístupné pouze pro správce front.

### **C**

ROZUMÍM. Definice objektů jsou uloženy v sadě stránek správce front a jsou přístupné pouze pro správce front. Jedná se o lokální kopie objektů, které jsou definované jako dispozice GROUP.

### **P**

SOUKROMÉ. Definice objektů jsou uloženy v sadě stránek správce front a jsou přístupné pouze pro správce front. Objekty byly definovány jako mající dispozice QMGR nebo COPY.

### **G**

:NONE. Definice objektů jsou ve sdíleném úložišti a jsou přístupné pro všechny správce front v rámci skupiny sdílení front.

### **S**

Sdílený. Tato dispozice se vztahuje pouze na lokální fronty. Definice front jsou ve sdíleném úložišti a jsou přístupné pro všechny správce front v rámci skupiny sdílení front.

### **A**

VŠE. Pokud je správce fronty akcí buď cílovým správcem front, nebo \*, jsou zahrnuty objekty **všech** dispozic; jinak jsou zahrnuty objekty QMGR a COPY dispozicích. Toto nastavení je výchozí.

## **Výběr správce front, výchozích nastavení a úrovní pomocí ovládacího panelu ISPF v systému z/OS**

Ke kontrole správců front můžete použít spustitelný program CSQOREXX v ISPF.

Při prohlížení počátečního panelu nejste připojeni k žádnému správci front. Jakmile však stisknete klávesu Enter, jste připojeni ke správci front nebo ke správci front v rámci skupiny sdílení front uvedené v poli **Název připojení**. Toto pole můžete ponechat prázdné. To znamená, že používáte výchozího správce front pro dávkové aplikace. Tato hodnota je definována v CSQBDEFV (viz [Úloha 19: Nastavení dávek, TSO a adaptérů RRS](#), kde získáte informace o tomto).

Použijte pole **Cílový správce front** k určení správce front, ve kterém mají být provedeny akce, které požadujete. Ponecháte-li toto pole prázdné, bude použita výchozí hodnota správce front určeného v poli **Název připojení**. Můžete určit cílového správce front, který není cílem připojení. V tomto případě byste normálně zadali název objektu vzdáleného správce front, který poskytuje definici alias správce front (název je použit jako *ObjectQMGrNázev* při otevírání vstupní fronty příkazů). Chcete-li tak učinit, musíte mít nastaveny vhodné fronty a kanály pro přístup ke vzdálenému správci front.

Pole **Správce front akcí** vám umožňuje uvést správce front, který se nachází ve stejné skupině sdílení front jako správce front uvedený v poli **Cílový správce front**, aby mohl být správcem front, ve kterém mají být provedeny akce, které požadujete. Určíte-li \* v tomto poli, budou akce, které požadujete, provedeny ve všech správcích front ve skupině sdílení front. Ponecháte-li toto pole prázdné, použije se výchozí hodnota

zadaná v poli **Cílový správce front** . Pole **Správce front akcí** odpovídá použití modifikátoru příkazů CMDSCOPE popsaného v tématu [Příkazy MQSC](#).

### Předvolby správce front

Pokud ponecháte pole správce front prázdná, nebo se chcete připojit ke skupině sdílení front, otevře se po stisknutí klávesy **Enter** sekundární okno. Toto okno potvrzuje jména správců front, které budete používat. Pokračujte stisknutím klávesy **Enter** . Když se vrátíte na počáteční panel poté, co jste provedli nějaké požadavky, zjistíte, že pole byla dokončena se skutečnými názvy.

### Úrovně správce front

Panel Operace a ovládací panely pracují uspokojivě pouze se správci front spuštěnými v systému z/OS na serveru IBM WebSphere MQ 7.10 nebo novějším.

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je pravděpodobné, že akce pracují pouze částečně, nesprávně, nebo vůbec nejsou a že odpovědi správce front nebyly rozpoznány.

Není-li správce front akce zobrazen nebo je vyšší než IBM MQ 8.0.0, některá pole se nezobrazí a některé hodnoty nelze zadat. Několik objektů a akcí je zakázáno. V takových případech se otevře sekundární okno s dotazem na potvrzení, že chcete pokračovat.

## Použití funkčních kláves a příkazového řádku s řídicími panely ISPF v systému z/OS

Chcete-li použít panely, musíte použít funkční klávesy nebo zadat ekvivalentní příkazy v oblasti příkazů ovládacího panelu ISPF.

- [Funkční klávesy](#)
  - [Zpracování vašich akcí](#)
  - [“Zobrazení uživatelských zpráv produktu IBM MQ” na stránce 438](#)
  - [Zrušení vašich akcí](#)
  - [Získání nápovědy](#)
- [z příkazového řádku](#),

### Funkční klávesy

Funkční klávesy mají speciální nastavení pro IBM MQ. (To znamená, že nemůžete použít výchozí hodnoty ISPF pro funkční klávesy; pokud jste již dříve používali příkaz KEYLIST OFF ISPF kdekoli, musíte zadat KEYLIST ON do oblasti příkazu libovolného operačního systému a ovládacího panelu a pak stisknout klávesu Enter, abyste povolili nastavení IBM MQ .)

Tato nastavení funkčních kláves lze zobrazit na panelech, jak je zobrazeno v části [Obrázek 39 na stránce 439](#). Pokud se nastavení nezobrazí, zadejte příkaz PFSHOW do oblasti příkazu libovolného ovládacího panelu a pak stiskněte klávesu **Enter**. Chcete-li odebrat zobrazení nastavení, použijte příkaz PFSHOW OFF.

Nastavení funkčních kláves v operacích a ovládacích panelech odpovídá standardům CUA. Přestože je možné změnit nastavení klíče prostřednictvím běžných procedur ISPF (jako je obslužný program **KEYLIST** ), nedoporučuje se to.

**Poznámka:** Použití příkazů **PFSHOW** a **KEYLIST** ovlivní všechny ostatní logické obrazovky ISPF, které máte, a jejich nastavení zůstanou, když opustíte operace a ovládací panely.

### Zpracování vašich akcí

Stisknutím klávesy **Enter** provedte požadovanou akci na panelu. Informace z panelu se odešlou do správce front ke zpracování.

Pokaždé, když stisknete klávesu **Enter** na panelech, produkt IBM MQ vygeneruje jednu nebo více zpráv operátora. Pokud byla operace úspěšná, obdržíte potvrzující zprávu CSQ9022I, jinak se vám zobrazí chybové zprávy.

### Zobrazení uživatelských zpráv produktu IBM MQ

Stiskněte funkční klávesu F10 na libovolném panelu a prohlédněte si uživatelské zprávy produktu IBM MQ.

### Zrušení vašich akcí

Na počátečním panelu, jak F3, tak F12 opustí operace a ovládací panely a vrátíte se do ISPF. Správci front nejsou odeslány žádné informace.

Na libovolném jiném panelu stiskněte funkční klávesy F3 nebo F12, chcete-li opustit aktuální panel **ignorování všech dat, která jste zadali od posledního stisknutí klávesy Enter**. Znovu se do správce front neodešlou žádné informace.

- F3 přenese vás rovnou zpět na počáteční panel.
- F12 přenese vás zpět na předchozí panel.

### Získání nápovědy

Každý panel má k sobě přidružené panely nápovědy. Panely nápovědy používají protokoly ISPF:

- Stisknutím funkční klávesy F1 na libovolném panelu zobrazíte obecnou nápovědu (rozšířenou nápovědu) o úloze.
- Stiskněte funkční klávesu F1 s kurzorem na libovolném poli a prohlédněte si specifickou nápovědu k tomuto poli.
- Chcete-li získat obecnou nápovědu, stiskněte funkční klávesu F5 z libovolného panelu nápovědy.
- Stisknutím funkční klávesy F3 se vrátíte na základní panel, který je panel, ze kterého jste stiskli funkční klávesu F1.
- Stisknutím funkční klávesy F6 z libovolného panelu nápovědy získáte nápovědu k funkčním klávesám.

Pokud se informace nápovědy přenáší na druhou nebo následující stránku, zobrazí se v pravém horním rohu panelu indikátor **Více**. Pomocí těchto funkčních kláves můžete procházet stránkami nápovědy:

- F11 se dostanete na další stránku nápovědy (pokud je zde jedna).
- F10 pro návrat na předchozí stránku nápovědy (pokud existuje jedna).

### z příkazového řádku,

K vydání příkazů používaných operacemi a ovládacím panelem není nikdy nutné použít příkazový řádek, protože jsou k dispozici z funkčních kláves. Příkazový řádek vám umožňuje zadat normální příkazy ISPF (například **PFSHOW**).

Příkaz ISPF PANELID ON zobrazí název aktuálního panelu CSQODREXX.

Příkazový řádek je na počátku zobrazen ve výchozí pozici v dolní části panelů bez ohledu na to, jaká nastavení ISPF máte. Chcete-li změnit umístění příkazového řádku, můžete použít příkaz SETTINGS ISPF na kterémkoli z operací a řídicích panelů. Nastavení jsou zapamatována pro následné relace s operacemi a řídicími panely.

### Použití operací a ovládacích panelů na z/OS

Toto téma použijte k prozkoumání počátečního ovládacího panelu zobrazeného z CSQOREXX.

[Obrázek 39 na stránce 439](#) zobrazuje panel, který se zobrazí při spuštění relace panelu.

```

IBM MQ for z/OS - Main Menu
Complete fields. Then press Enter.
Action . . . . . 1      0. List with filter  4. Manage
                        1. List or Display  5. Perform
                        2. Define like     6. Start
                        3. Alter             7. Stop
                        8. Command
Object type . . . . . CHANNEL +
Name . . . . . *
Disposition . . . . . A  Q=Qmgr, C=Copy, P=Private, G=Group,
                        S=Shared, A=All

Connect name . . . . . MQ1C - local queue manager or group
Target queue manager . . . MQ1C
                        - connected or remote queue manager for command input
Action queue manager . . . MQ1C - command scope in group
Response wait time . . . . 30 5 - 999 seconds

(C) Copyright IBM Corporation 1993, 2024. All rights reserved.

Command ==>
F1=Help      F2=Split   F3=Exit     F4=Prompt   F9=SwapNext F10=Messages
F12=Cancel

```

Obrázek 39. Počáteční panel operací a ovládacích prvků IBM MQ

Z tohoto panelu můžete provádět akce, jako například:

- Vyberte požadovaného lokálního správce front a určete, zda mají být příkazy zadány pro daného správce front, pro vzdáleného správce front nebo pro jiného správce front ve stejné skupině sdílení front jako pro lokálního správce front. Pokud potřebujete změnit název správce front, přepište jej.
- Vyberte akci, kterou chcete provést, zadáním odpovídajícího čísla do pole **Akce**.
- Uveďte typ objektu, se kterým chcete pracovat. Stisknutím funkční klávesy F1 získáte nápovědu k typům objektů, pokud si nejste jisti, o jaké typy objektů se jedná.
- Určete dispozici typu objektu, se kterým chcete pracovat.
- Zobrazí seznam objektů uvedeného typu. Zadejte hvězdičku (\*) do pole **Název** a stiskněte klávesu **Enter**, abyste zobrazili seznam objektů (uvedeného typu), které již byly definovány ve správci front akcí. Pak můžete vybrat jeden nebo více objektů, se kterými budete pracovat v posloupnosti. Všechny akce jsou k dispozici ze seznamu.

**Poznámka:** Doporučuje se provést volby, které vedou k zobrazení seznamu objektů, a poté pracovat z tohoto seznamu. Použijte akci **Zobrazit**, protože to je povoleno pro všechny typy objektů.

## Použití nástroje Command Facility v systému z/OS

Pomocí editoru zadejte nebo upravte příkazy MQSC, které mají být předány správci front.

Na primárním panelu, CSQOPRIA, vyberte volbu **8 Command**, chcete-li spustit příkazový prostředek.

Zobrazí se editační relace se sekvenčním souborem *prefix.CSQUTIL.COMMANDS*, který se používá jako vstup do funkce COMMAND CSQUTIL; viz téma [Vydávání příkazů do produktu IBM MQ](#).

Nepotřebujete předpony příkazů s řetězcem předpony příkazu (CPF).

Můžete pokračovat v příkazech MQSC na následujících řádcích tak, že ukončíte aktuální řádek s pokračovacím znakem **+** nebo **-**. Případně můžete použít režim úprav řádků k poskytnutí dlouhých příkazů MQSC nebo hodnot dlouhých hodnot atributu v rámci příkazu.

### úprava řádku

Chcete-li použít úpravu řádku, přesuňte kurzor na odpovídající řádek v editačním panelu a pomocí klávesy **F4** zobrazte jeden řádek v posouvateľném panelu. Jednotlivý řádek může být až 32 760 bajtů dat.

Chcete-li ponechat úpravu řádku:

- **F3 exit** uloží změny provedené na řádku a ukončí se
- Volba **F12 zruší** vrátí změny na editovací panel zahození změn provedených do řádku.

Chcete-li zahodit změny provedené v relaci úprav, použijte **F12 zrušení** k ukončení relace úpravy, která ponechá obsah souboru nezměněný. Příkazy se neprovedou.

## Provádění příkazů

Po dokončení zadávání příkazů MQSC ukončete relaci úpravy s **F3 exit**, abyste uložili obsah souboru a vyvolali CSQUTIL tak, aby příkazy předali správci front. Výstup ze zpracování příkazu je zadržen v souboru *prefix.CSQUTIL.OUTPUT*. Na tomto souboru se automaticky otevře relace úprav, na které můžete zobrazit odpovědi. Stisknutím klávesy **F3 exit** ukončete tuto relaci a vraťte se do hlavní nabídky.

## Práce s objekty IBM MQ v systému z/OS

Mnoho z úloh popsaných v této dokumentaci zahrnuje manipulaci s objekty IBM MQ. Typy objektů jsou správci front, fronty, definice procesů, seznamy názvů, kanály, kanály připojení klienta, moduly listener, služby a objekty ověřovacích informací.

- [Definování jednoduchých objektů fronty](#)
- [Definování jiných typů objektů](#)
- [Práce s definicemi objektů](#)
- [Práce se seznamy názvů](#)

### Definování jednoduchých objektů fronty

Chcete-li definovat nový objekt, použijte existující definici jako základ pro ni. To můžete provést jedním ze tří způsobů:

- Vybráním objektu, který je členem seznamu zobrazeného jako výsledek voleb vybraných na počátečním panelu. Poté zadejte typ akce 2 ( **Definovat jako** ) v poli akce vedle vybraného objektu. Váš nový objekt má atributy vybraného objektu, kromě dispozice. Poté můžete podle potřeby změnit libovolné atributy ve svém novém objektu.
- Na počátečním panelu vyberte typ akce **Definovat jako**, zadejte typ objektu, který definujete v poli **Typ objektu**, a do pole **Název** zadejte název určitého existujícího objektu. Nový objekt má stejné atributy jako objekt, který jste pojmenovali v poli **Název**, kromě dispozice. Poté můžete změnit libovolné atributy ve své definici nového objektu podle potřeby.
- Výběrem typu akce **Definovat jako** zadejte typ objektu a poté ponecháte pole **Název** prázdné. Poté můžete definovat svůj nový objekt a má výchozí atributy definované pro vaši instalaci. Poté můžete změnit libovolné atributy ve své definici nového objektu podle potřeby.

**Poznámka:** Ne zadáte název objektu, který definujete na počátečním panelu, ale na panelu **Definovat**, se kterým jste se seznámili.

Následující příklad ukazuje, jak definovat lokální frontu pomocí existující fronty jako šablony.

### Definování lokální fronty

Chcete-li definovat objekt lokální fronty z operací a ovládacích panelů, použijte existující definici fronty jako základ pro novou definici. Pro dokončení existuje několik panelů. Po dokončení všech panelů a jste spokojeni s tím, že jsou atributy správné, stisknutím klávesy Enter odešlete definici do správce front, který potom vytvoří skutečnou frontu.

Použijte akci **Definovat jako** buď na počátečním panelu, nebo na položce objektu v seznamu zobrazeném jako výsledek voleb vybraných na počátečním panelu.

Například, počínaje počátečním panelem, vyplňte tato pole:

<b>Akce</b>	2 (Definovat jako)
<b>Typ objektu</b>	QLOCAL
<b>Název</b>	QUEUE.YOU.LIKE. Jedná se o název fronty, která poskytuje atributy pro novou frontu.



Stisknutím klávesy Enter zobrazte panel **Definovat lokální frontu** . Pole názvu fronty je prázdné, takže můžete zadat název pro novou frontu. Popis je to ve frontě, na které vytváříte novou definici. Do tohoto pole zadejte vlastní popis nové fronty.

Hodnoty v ostatních polích jsou hodnoty fronty, na které tato nová fronta zakládáte, kromě dispozice. Podle potřeby můžete tato pole zadat, jak potřebujete. Zadejte například Y do pole **Povoleno vkládání** (pokud již není Y), pokud mohou ve vhodných autorizovaných aplikacích vkládat zprávy do této fronty.

Nápovědu k poli získáte přesunutím kurzoru do pole a stisknutím funkční klávesy F1. Nápověda k polím poskytuje informace o hodnotách, které lze použít pro každý atribut.

Jakmile dokončíte první panel, stiskněte funkční klávesu F8 , abyste zobrazili druhý panel.

#### **Pokyny:**

1. V této fázi nestiskni klávesu Enter, jinak bude fronta vytvořena dříve, než budete mít možnost dokončit zbývající pole. (Pokud stisknete Enter předčasně, nebojte se; později můžete definici změnit později.)
2. Netiskněte funkční klávesy F3 nebo F12, nebo data, která jste zadali, budou ztracena.

Stiskněte funkční klávesu F8 opakovaně, abyste viděli a dokončili zbývající panely, včetně definice spouštěče, řízení událostí a outločních panelů hlášení.

#### **Je-li definice lokální fronty dokončena**

Po dokončení definice stiskněte klávesu Enter pro odeslání informací do správce front, který má být zpracovával. Správce front vytvoří frontu v souladu s definicí, kterou jste zadali. Pokud nechcete, aby byla fronta vytvořena, stiskněte funkční klávesu F3 pro ukončení a zrušte definici.

### **Definování jiných typů objektů**

Chcete-li definovat další typy objektů, použijte existující definici jako základ pro novou definici, jak je vysvětleno v tématu [Definování lokální fronty](#).

Použijte akci **Definovat jako** buď na počátečním panelu, nebo na položce objektu v seznamu zobrazeném jako výsledek voleb vybraných na počátečním panelu.

Například, počínaje počátečním panelem, vyplňte tato pole:

<b>Akce</b>	2 (Definovat jako)
<b>Typ objektu</b>	Objekty QALIAS, NAMELIST, PROCESS, CHANNEL a další objekty prostředků.
<b>Název</b>	Ponechte prázdné nebo zadejte název existujícího objektu stejného typu.

Stiskněte klávesu Enter, abyste zobrazili odpovídající panely DEFINE. Vyplňte pole podle potřeby a znovu stiskněte klávesu Enter, chcete-li odeslat informace správci front.

Při definování lokální fronty, definování jiného typu objektu obecně vyžaduje dokončení několika panelů. Definování seznamu názvů vyžaduje určitou další práci, jak je popsáno v tématu [“Práce s seznamy názvů” na stránce 442](#).

### **Práce s definicemi objektů**

Když byl objekt definován, můžete uvést akci v poli **Akce** , chcete-li ji změnit, zobrazit nebo spravovat.

V každém případě můžete buď:

- Vyberte objekt, se kterým chcete pracovat, ze seznamu zobrazeného jako výsledek voleb vybraných na počátečním panelu. Například, když jste zadali 1 do pole **Akce** pro zobrazení objektů, Queue v poli **Typ objektu** a \* v poli **Název** , zobrazí se seznam všech front definovaných v systému. Poté můžete vybrat z tohoto seznamu frontu, se kterou potřebujete pracovat.
- Začněte od počátečního panelu, kde určíte objekt, se kterým pracujete, vyplněním polí **Typ objektu** a **Název** .

### Změna definice objektu

Chcete-li změnit definici objektu, uveďte akci 3 a stiskněte klávesu Enter, abyste viděli panely ALTER. Tyto panely jsou velmi podobné panelům DEFINE. Hodnoty, které chcete, můžete změnit. Po dokončení změn stiskněte klávesu Enter a odešlete informace do správce front.

### Zobrazení definice objektu

Chcete-li zobrazit podrobnosti o objektu, aniž byste je mohli změnit, zadejte akci 1 a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se panely DISPLAY. Opět platí, že tyto panely jsou podobné panelům DEFINE, kromě toho, že nemůžete změnit žádné z těchto polí. Změňte název objektu tak, aby zobrazoval podrobnosti o jiném objektu.

### Odstranění objektu

Chcete-li odstranit objekt, uveďte akci 4 (Spravovat) a akce **Odstranit** je jedna z akcí zobrazených ve výsledném menu. Vyberte akci **Odstranit**.

Budete vyzváni k potvrzení vašeho požadavku. Stisknete-li funkční klávesu F3 nebo F12, požadavek bude zrušen. Pokud stisknete klávesu Enter, požadavek se potvrdí a předá do správce front. Objekt, který jste uvedli, je pak vymazán.

**Poznámka:** Většinu typů objektů kanálu nelze odstranit, pokud není spuštěn inicializátor kanálu.

## Práce s seznamy názvů

Při práci se seznamy názvů budete pokračovat ve stejné době jako u jiných objektů.

Pro akce DEFINE LIKE nebo ALTER stiskněte funkční klávesu F11 pro přidání jmen do seznamu nebo pro změnu jmen v seznamu. To zahrnuje práci s editorem ISPF a všechny normální příkazy pro úpravy ISPF jsou k dispozici. Zadejte každý název v seznamu názvů na samostatný řádek.

Když použijete editor ISPF tímto způsobem, nastavení funkčních kláves jsou normální nastavení ISPF a **nejsou** ta používaná jinými operacemi a řídicími panely.

Je-li třeba v seznamu zadat malá jména, zadejte na příkazový řádek panelu editoru CAPS (OFF). Provedete-li to, všechny seznamy názvů, které upravujete v budoucnu, jsou malými písmeny až do určení CAPS (ON).

Jakmile dokončíte úpravy seznamu názvů, stisknutím funkční klávesy F3 ukončíte relaci úprav ISPF. Pak stiskněte klávesu Enter, abyste odeslali změny do správce front.

**Upozornění:** Pokud v této fázi nestisknete klávesu Enter, ale místo toho stisknete funkční klávesu F3, ztratíte všechny aktualizace, které jste zadali.

## Implementace systému pomocí více přenosových front klastru

Pokud se kanál používá v jednom klastru nebo překrývající se klastr, nic se nezmění. Je-li kanál vybrán a spuštěn, kanál vybírá přenosovou frontu v závislosti na definicích.

### Procedura

- Používáte-li volbu DEFCLXQ, prohlédněte si téma [“Použití automatické definice front a přepínání”](#) na stránce 442.
- Používáte-li fázovaný přístup, viz [“Změna kanálů odesílatele klastru s použitím fázového přístupu”](#) na stránce 443.

## Použití automatické definice front a přepínání

Tuto volbu použijte v případě, že plánujete použít volbu DEFCLXQ. Bude vytvořena fronta pro každý kanál a každý nový kanál.

## Postup

1. Zkontrolujte definici položky SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE a v případě potřeby změňte atributy.

Tato fronta je definována ve členu SCSQPROC (csq4insx).

2. Vytvořte SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.MODEL.QUEUE modelové fronty.
3. Použijte zásady zabezpečení pro tuto modelovou frontu a SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT. \* \* fronty. Pro z/OS spuštěné ID uživatele spuštěné úlohy iniciátoru kanálu musí:

- Řízení přístupu k CLASS (MQADMIN) pro

```
ssid.CONTEXT.SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.channelname
```

- Aktualizovat přístup k CLASS (MQQUEUE) pro

```
ssid.SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.channelname
```

## Změna kanálů odesílatele klastru s použitím fázového přístupu

Tuto volbu použijte, pokud plánujete použít fázovaný přístup. Tento proces vám umožňuje přejít na nové odesílací kanály klastru v různých dobách, aby vyhovovaly potřebám vašeho podniku.

## Než začnete

- Identifikujte své obchodní aplikace a které kanály se používají.
- U front, které používáte, zobrazte klastry, ve kterých se nacházejí.
- Zobrazuje kanály pro zobrazení názvů připojení, názvů vzdálených správců front a klastrů, které kanál podporuje.

## Informace o této úloze

- Vytvořte přenosovou frontu. V systému z/OS můžete chtít zvážit, která stránka se používá pro frontu.
- Nastavte zásady zabezpečení pro frontu.
- Změňte všechny monitorování fronty tak, aby obsahovalo tento název fronty.
- Rozhodněte se, které kanály budou používat tuto přenosovou frontu. Kanály by měly mít podobný název, takže generické znaky ' \* ' v CLCHNAME identifikují kanál.
- Jste-li připraveni použít novou funkci, změňte přenosovou frontu tak, aby určoval název kanálů pro použití této přenosové fronty. Například CLUSTER1.TOPARIS, nebo CLUSTER1.\* nebo \*.TOPARIS
- Spustit kanály

## Postup

1. Příkaz DIS CLUSQMGR (xxxx) XMITQ se používá k zobrazení odesílacích kanálů klastru definovaných v klastru, kde xxxx je název vzdáleného správce front.
2. Nastavte profil zabezpečení pro přenosovou frontu a udělte mu přístup do fronty inicializátoru kanálu.
3. Definujte přenosovou frontu, která má být použita, a uveďte USAGE (XMITQ) INDXTYPE (CORRELID) SHARE a CLCHNAME (hodnota)

ID uživatele spuštěné úlohy iniciátoru kanálu vyžaduje následující přístup:

```
alter class(MQADMIN) ssid.CONTEXT.SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.channel  
update class(MQQUEUE ssid.SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.channel
```

a ID uživatele, které používá příkaz SWITCH, potřebuje následující přístup:

```
alter cl(MQADMIN) ssid.QUEUE.queueName
```

#### 4. Zastavte a restartujte kanály.

Ke změně kanálu dojde, když se kanál spustí pomocí příkazu MQSC, nebo pokud používáte CSQUTIL. Můžete identifikovat kanály, které je třeba restartovat pomocí SWITCH CHANNEL(\*) STATUS z CSQUTIL

Máte-li problémy při spuštění kanálu, zastavte kanál, vyřešte problémy a znovu spusťte kanál.

Všimněte si, že můžete změnit atribut CLCHNAME tak často, jak často potřebujete.

Hodnota použití CLCHNAME je ta, kdy je kanál spuštěn, takže můžete změnit definici CLCHNAME, zatímco kanál bude pokračovat v používání definic od času, kdy byl spuštěn. Kanál používá novou definici při restartování.

## Zrušení provedení změny v systému z/OS

Musíte mít proces na vrácení změn, pokud výsledky nejsou takové, jak byste očekávali.

### Co se může pokazit?

Není-li nová přenosová fronta tím, co očekáváte:

1. Zkontrolujte, zda je hodnota CLCHNAME očekávaná
2. Zkontrolujte protokol úlohy a zkontrolujte, zda byl proces přepnutí dokončen. Pokud ne, počkejte a zkontrolujte novou přenosovou frontu kanálu později.

Používáte-li více přenosových front klastru, je důležité výslovně navrhnout definice přenosových front a vyhnout se složité překrývající se konfiguraci. Tímto způsobem můžete zajistit, aby se v případě problémů vyskytly problémy, můžete se vrátit k původním frontám a konfiguraci.

Dojde-li k problémům během přesunu k použití jiné přenosové fronty, musíte vyřešit všechny problémy, než budete moci pokračovat ve změně.

Než bude možné provést nový požadavek na změnu, musí být dokončen existující požadavek na změnu. Např.:

1. Definujte novou přenosovou frontu s maximální hloubkou jedna a existuje 10 zpráv čekajících na odeslání.
2. Změňte přenosovou frontu tak, aby uváděli jméno kanálu v parametru CLCHNAME.
3. Zastavte a restartujte kanál. Pokus o přesun zpráv selže a ohlásí problémy.
4. Změňte parametr CLCHNAME v přenosové frontě tak, aby byl prázdný.
5. Zastavte a restartujte kanál. Kanál pokračuje v pokusu a dokončení původní žádosti, takže kanál pokračuje v používání nové přenosové fronty.
6. Je třeba vyřešit problémy a znovu spustit kanál, aby byl přesun zpráv úspěšně dokončen.

Když se kanál znovu spustí, zachytí všechny změny, takže pokud jste nastavili CLCHNAME na prázdné místo, kanál nepoužije uvedenou přenosovou frontu.

V tomto příkladu změna hodnoty CLCHNAME na přenosové frontě na mezery nezbytně neznamená, že kanál používá SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT frontou, protože mohou existovat jiné přenosové fronty, jejichž parametr CLCHNAME odpovídá názvu kanálu. Například generické jméno nebo atribut správce front DEFCLXQ může být nastaven na kanál, takže kanál používá dynamickou frontu místo SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT .

## Psaní programů pro správu IBM MQ for z/OS

Chcete-li spravovat správce front, můžete napsat vlastní aplikační programy. Toto téma obsahuje informace o požadavcích na psaní vašich vlastních administračních programů.

## Začátek informací o programovacím rozhraní pro obecné použití

Tato sada témat obsahuje pokyny a pokyny, které vám umožní vydávat příkazy IBM MQ z aplikačního programu IBM MQ .

**Poznámka:** V tomto tématu jsou volání MQI popsána pomocí notace C-language. Typická vyvolání volání v jazycích COBOL, PL/I a assembleru naleznete v příručce [Volání funkcí](#) .

### Pochopení, jak to všechno funguje

V osnově je procedura pro zadávání příkazů z aplikačního programu následující:

1. Sestavte příkaz IBM MQ do typu zprávy IBM MQ s názvem *request message*. Příkaz může být ve formátu MQSC nebo PCF.
2. Odeslat (použít MQPUT ) tato zpráva do speciální fronty se nazývá vstupní fronta systémového příkazu. Příkazový procesor IBM MQ spouští příkaz.
3. Načtení (použijte příkaz MQGET ). výsledky příkazu jako *odpovědní zprávy* v odpovědi na frontu. Tyto zprávy obsahují uživatelské zprávy, které potřebujete k určení, zda byl příkaz úspěšný, a pokud ano, jaké výsledky byly.

Pak je na vašem aplikačním programu, aby zpracoval výsledky.

Tato sada témat obsahuje:

## Příprava front pro administrativní programy

Administrativní programy vyžadují pro systémový vstup příkazů a přijímání odpovědí počet předem definovaných front.

Tento oddíl platí pro příkazy ve formátu MQSC. Ekvivalent v PCF viz [“Použití uživatelem programovatelných formátů příkazů IBM MQ”](#) na stránce 25.

Než budete moci zadat jakékoli volání MQPUT nebo MQGET , musíte nejprve definovat a poté otevřít fronty, které budete používat.

### Definování vstupní fronty příkazu systému

Vstupní fronta systémového příkazu je lokální fronta s názvem SYSTEM.COMMAND.INPUT. Dodaná inicializační datová sada CSQINP2 , thlqual.SCSQPROC(CSQ4INSG), obsahuje výchozí definici pro vstupní frontu systému příkazů. Kvůli kompatibilitě s produktem IBM MQ na jiných platformách alias této fronty s názvem SYSTEM.ADMIN.COMMAND.QUEUE je také k dispozici. Další informace naleznete v tématu [Ukázkové definice dodávané s produktem IBM MQ](#) .

### Definování odpovědi na frontu

Musíte definovat frontu pro odpověď, abyste obdrželi zprávy s odpovědí z příkazového procesoru IBM MQ . Může to být libovolná fronta s atributy, které umožňují, aby na ni byly vloženy zprávy odpovědí. Nicméně pro normální provoz zadejte tyto atributy:

- VYUŽITÍ (NORMÁLNÍ)
- NOTRIGGER (pokud vaše aplikace nepoužívá spuštění)

Vyhnete se používání trvalých zpráv pro příkazy, ale pokud se tak rozhodnete, fronta odpovědí nesmí být dočasnou dynamickou frontou.

Dodaná inicializační datová sada CSQINP2 , thlqual.SCSQPROC(CSQ4INSG), obsahuje definici pro modelovou frontu s názvem SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL. Tento model můžete použít k vytvoření dynamické odpovědi na frontu.

**Poznámka:** Odpovědi generované příkazovým procesorem mohou mít délku až 15 000 bajtů.

Pokud jako frontu odpovědí používáte trvalou dynamickou frontu, měla by vaše aplikace před pokusem o odstranění fronty umožnit dokončení všech operací PUT a GET, jinak je možné vrátit hodnotu MQRC2055 (MQRC\_Q\_NOT\_EMPTY). Pokud k tomu dojde, zkuste odstranění fronty znovu za několik sekund.

### Otevření vstupní fronty systému-příkaz

Než budete moci otevřít vstupní frontu systému, musí být váš aplikační program připojen ke správci front. K provedení této operace použijte volání MQI MQCONN nebo MQCONNX .

Poté pomocí volání MQI MQOPEN otevřete vstupní frontu systémového příkazu. Chcete-li použít toto volání:

1. Nastavte parametr **Options** na hodnotu MQOO\_OUTPUT.
2. Nastavte pole deskriptoru objektu MQOD následujícím způsobem:

**ObjectType**

MQOT\_Q (objekt je fronta)

**ObjectName**

SYSTEM.COMMAND.INPUT

**ObjectQMgrName**

Chcete-li odeslat své zprávy požadavku do lokálního správce front, ponechte toto pole prázdné. To znamená, že vaše příkazy jsou zpracovány lokálně.

Pokud chcete zpracovat příkazy produktu IBM MQ ve vzdáleném správci front, zadejte jeho název. Musíte mít také nastaveny správné fronty a odkazy, jak je popsáno v tématu [Distribuované fronty a klastry](#).

### Otevření fronty pro odpověď

Chcete-li načíst odpovědi z příkazu IBM MQ , musíte otevřít frontu pro odpověď. Jeden způsob, jak to provést, je zadat modelovou frontu SYSTEM.COMMAND.REPLY.MODEL ve volání MQOPEN pro vytvoření trvalé dynamické fronty jako fronty pro odpověď. Chcete-li použít toto volání:

1. Nastavení parametru **Options** na hodnotu MQOO\_INPUT\_SHARED.
2. Nastavte pole deskriptoru objektu MQOD následujícím způsobem:

**ObjectType**

MQOT\_Q (objekt je fronta)

**ObjectName**

Název fronty pro odpovědi. Je-li vámi zadaný název fronty názvem objektu modelové fronty, správce front vytvoří dynamickou frontu.

**ObjectQMgrName**

Chcete-li přijímat odpovědi ve svém lokálním správci front, nechte toto pole prázdné.

**DynamicQName**

Uveďte název dynamické fronty, která se má vytvořit.

### Použití příkazového serveru

Příkazovým serverem je komponenta produktu IBM MQ , která pracuje s komponentou příkazového procesoru. Můžete odeslat formátované zprávy na příkazový server, který interpretuje zprávy, spustí administrativní požadavky a odešle odpovědi zpět do vaší administrační aplikace.

Příkazový server čte zprávy požadavků ze vstupní fronty příkazů systému, ověřuje je a předává platné příkazy jako příkazy do příkazového procesoru. Příkazový procesor zpracovává příkazy a vkládá všechny odpovědi jako odpovědi na zprávy do fronty, které jste zadali. První zpráva odpovědi obsahuje uživatelskou zprávu CSQN205I. Další informace viz [“Interpretace zpráv odpovědí z příkazového serveru”](#) na stránce

450. Příkazový server také zpracovává příkazy iniciátoru kanálu a skupiny sdílení front bez ohledu na to, odkud jsou vydány.

### Identifikace správce front, který zpracovává vaše příkazy

Správce front, který zpracovává příkazy, které jste vydali z administračního programu, je správce front, který vlastní vstupní frontu systému, do které je zpráva vložena.

### Spuštění příkazového serveru

Za normálních okolností je příkazový server spuštěn automaticky při spuštění správce front. Je k dispozici, jakmile se vrátí zpráva CSQ9022I 'START QMGR' NORMAL COMPLETION příkazu START QMGR. Příkazový server se zastaví, když jsou všechny připojené úlohy odpojeny během fáze ukončení systému.

Příkazový server můžete řídit sami pomocí příkazů START CMDSERV a STOP CMDSERV. Chcete-li zabránit automatickému spuštění příkazového serveru při restartování produktu IBM MQ, můžete přidat příkaz STOP CMDSERV do inicializačních datových sad CSQINP1 nebo CSQINP2. Tato akce se však nedoporučuje, protože zabraňuje zpracování příkazů iniciátoru kanálu nebo skupiny sdílení front.

Příkaz STOP CMDSERV zastaví příkazový server, jakmile dokončí zpracování aktuální zprávy, nebo okamžitě, pokud se nezpracovávají žádné zprávy.

Pokud byl příkazový server zastaven příkazem STOP CMDSERV v programu, nelze zpracovat žádné další příkazy z programu. Chcete-li restartovat příkazový server, musíte vydat příkaz START CMDSERV z konzoly produktu z/OS.

Pokud zastavíte a znovu spustíte příkazový server, když je správce front spuštěn, všechny zprávy, které jsou ve vstupní frontě systémových příkazů, když se zastaví příkazový server, se zpracují při restartu příkazového serveru. Pokud však zastavíte a znovu spustíte správce front po zastavení příkazového serveru, budou se při restartu příkazového serveru zpracovávat pouze trvalé zprávy ze vstupní fronty systémových příkazů. Všechny dočasné zprávy na vstupní frontě příkazu systému jsou ztraceny.

### Odeslání příkazů na příkazový server

Pro každý příkaz sestavíte zprávu obsahující příkaz a pak ji vložíte do vstupní fronty příkazu systému.

### Sestavení zprávy obsahující příkazy IBM MQ

Příkazy produktu IBM MQ můžete do aplikačního programu začlenit vytvořením zpráv požadavku, které obsahují požadované příkazy. Pro každý z těchto příkazů:

1. Vytvořte vyrovnávací paměť obsahující znakový řetězec reprezentující příkaz.
2. Zadejte volání MQPUT s uvedením názvu vyrovnávací paměti do parametru **buffer** volání.

Nejjednodušším způsobem, jak to provést v jazyce C, je definovat vyrovnávací paměť pomocí znaku 'char'. Příklad:

```
char message_buffer[ ] = "ALTER QLOCAL(SALES) PUT(ENABLED)";
```

Když sestavujete příkaz, použijte znakový řetězec ukončený znakem null. Neuvádějte řetězec předpony příkazu (CPF) na začátku příkazu, který je definován tímto způsobem. To znamená, že nemusíte měnit své příkazové skripty, pokud je chcete spustit v jiném správci front. Musíte však vzít v úvahu, že rozhraní CPF je zahrnuto ve všech zprávách odezvy, které jsou vloženy do fronty pro odpověď.

Příkazový server převádí všechna malá písmena na velká, pokud nejsou uvnitř uvozovek.

Příkazy mohou mít libovolnou délku až do maximální délky 32 762 znaků.

### Vložení zpráv do vstupní fronty příkazu systému

Použijte volání MQPUT k vložení zpráv požadavků obsahujících příkazy do vstupní fronty systémových příkazů. V tomto volání uvedete jméno fronty pro odpověď, kterou jste již otevřeli.

Jak použít volání MQPUT :

1. Nastavte tyto parametry MQPUT :

**Hconn**

Manipulátor připojení vrácený voláním MQCONN nebo MQCONNX .

**Hobj**

Manipulátor objektu vrácený voláním MQOPEN pro vstupní frontu systémového příkazu.

**BufferLength**

Délka formátovaného příkazu.

**Buffer**

Název vyrovnávací paměti obsahující příkaz.

2. Nastavte tato pole MQMD:

**MsgType**

POŽADAVEK MQMT\_REQUEST

**Format**

MQFMT\_STRING nebo MQFMT\_NONE

Pokud nepoužíváte stejnou kódovou stránku jako správce front, nastavte *CodedCharSetId* podle potřeby a nastavte MQFMT\_STRING tak, aby mohl příkazový server převést zprávu. Nenastavujte MQFMT\_ADMIN, protože váš příkaz bude interpretován jako PCF.

**ReplyToQ**

Jméno odpovědi na frontu.

**ReplyToQMgr**

Chcete-li odpovědi odeslat do lokálního správce front, ponechte toto pole prázdné. Pokud chcete, aby byly vaše příkazy IBM MQ odeslány vzdálenému správci front, zadejte zde jeho název. Musíte mít také nastaveny správné fronty a odkazy, jak je popsáno v tématu [Distribuované fronty a klastry](#).

3. Podle potřeby nastavte libovolná další pole MQMD. Normálně byste měli používat přechodné zprávy pro příkazy.
4. Podle potřeby nastavte libovolné volby *PutMsgOpts* .

Určíte-li MQPMO\_SYNCPOINT (výchozí nastavení), musíte provést volání funkce MQPUT s voláním synchronizačního bodu.

### **Použití příkazu MQPUT1 a vstupní fronty systémových příkazů**

Chcete-li vložit pouze jednu zprávu do vstupní fronty příkazu systému, můžete použít volání **MQPUT1** . Toto volání kombinuje funkce **MQOPEN**a za ním následuje **MQPUT** jedna zpráva, za ním následuje **MQCLOSE**, vše v jednom volání. Pokud použijete toto volání, upravte příslušným způsobem parametry. Podrobné informace naleznete v tématu [Vložení jedné zprávy do fronty pomocí volání MQPUT1](#) .

## **Načítání odpovědi na vaše příkazy**

Příkazový server odešle odpověď na frontu odpovědí pro každou zprávu požadavku, kterou obdrží. Každá administrativní aplikace musí přijímat a zpracovávat zprávy s odpovědí.

Když příkazový procesor zpracovává vaše příkazy, každá zpráva odpovědi se umístí do fronty odpovědí zadané v rámci volání MQPUT . Příkazový server odešle zprávu s odpovědí se stejnou perzistencí jako se zprávou příkazu, kterou obdržel.

### **Čeká se na odpověď**

Chcete-li načíst odpověď ze zprávy požadavku, použijte volání MQGET . Jedna zpráva požadavku může vytvořit několik zpráv s odpovědí. Podrobné informace naleznete v tématu [“Interpretace zpráv odpovědí z příkazového serveru”](#) na stránce 450.



Můžete určit časový interval, po který bude volání MQGET čekat na vygenerování zprávy odpovědi. Pokud nedostanete odpověď, použijte kontrolní seznam začínající v tématu “Pokud neobdržíte odpověď” na stránce 451.

Chcete-li použít volání MQGET :

1. Nastavte tyto parametry:

**Hconn**

Manipulátor připojení vrácený voláním MQCONN nebo MQCONNX .

**Hobj**

Manipulátor objektu vrácený voláním MQOPEN pro frontu pro odpověď.

**Buffer**

Název oblasti, na kterou má být obdržena odpověď.

**BufferLength**

Délka vyrovnávací paměti pro přijetí odpovědi. Musí se jednat o minimálně 80 bajtů.

2. Chcete-li se ujistit, že jste získali pouze odpovědi z příkazu, který jste vydali, musíte zadat příslušná pole *MsgId* a *CorrelId* . Ty závisí na volbách sestavy, MQMED\_REPORT, které jste zadali v rámci volání MQPUT :

**MQRO\_NONE**

Binární nula, '00 ... 00' (24 nul).

**MQRO\_NEW\_MSG\_ID**

Binární nula, '00 ... 00' (24 nul).

Toto je výchozí nastavení, pokud nebyla zadána žádná z těchto voleb.

**MQRO\_PASS\_MSG\_ID**

*MsgId* z MQPUT.

**MQRO\_NONE**

Příkaz *MsgId* z volání MQPUT .

**MQRO\_COPY\_MSG\_ID\_TO\_CORREL\_ID**

Příkaz *MsgId* z volání MQPUT .

Toto je výchozí nastavení, pokud nebyla zadána žádná z těchto voleb.

**ID\_KOLEKCE\_MQRO\_PASS\_RELACE\_**

Příkaz *CorrelId* z volání MQPUT .

Další podrobnosti o volbách sestavy naleznete v tématu Volby sestav a příznaky zpráv.

3. Nastavte následující pole *GetMsgOpts* :

**Options**

MQGMO\_WAIT

Pokud nepoužíváte stejnou kódovou stránku jako správce front, nastavte MQGMO\_CONVERT a nastavte *CodedCharSetId* podle potřeby v MQMD.

**WaitInterval**

Pro odpovědi od lokálního správce front zkuste 5 sekund. Kódováno v milisekundách, to bude 5 000. Pro odpovědi ze vzdáleného správce front a řídicí a stavové příkazy kanálu se pokuste provést 30 sekund. Kódováno v milisekundách, to bude 30 000.

## Vyřazené zprávy

Pokud příkazový server zjistí, že zpráva požadavku není platná, zahodí tuto zprávu a zapíše zprávu CSQN205I do pojmenované fronty odpovědi. Pokud neexistuje žádná odpověď-do fronty, zpráva CSQN205I je vložena do fronty nedoručených zpráv. Návratový kód v této zprávě ukazuje, proč nebyla původní zpráva požadavku platná:

- 00D5020F**    Není to typ MQMT\_REQUEST.
- 00D50210**    Má nulovou délku.
- 00D50212**    Je delší než 32 762 bajtů.
- 00D50211**    Obsahuje všechny prázdné znaky.
- 00D5483E**    Bylo nutné provést převod, ale produkt *Format* nebyl MQFMT\_STRING.
- Jiný**        Viz [Kódy příkazového serveru](#)

### Deskriptor zprávy odpovědi serveru příkazů

Pro každou zprávu s odpovědí jsou nastavena následující pole deskriptoru zpráv MQMD:

<i>MsgType</i>	MQMT_REPLY
<i>Feedback</i>	MQFB_NONE
<i>Encoding</i>	MQENC_NATIVE
<i>Priority</i>	Co se týče deskriptoru MQMD ve zprávě, kterou jste zadali.
<i>Persistence</i>	Co se týče deskriptoru MQMD ve zprávě, kterou jste zadali.
<i>CorrelId</i>	Závisí na volbách sestavy MQPUT .
<i>ReplyToQ</i>	Není.

Příkazový server nastavuje pole *Options* struktury MQPMO na MQPMO\_NO\_SYNCPOINT. To znamená, že můžete načíst odpovědi tak, jak jsou vytvořeny, spíše než jako skupinu v dalším synchronizačním bodu.

### Interpretace zpráv odpovědí z příkazového serveru

Každá zpráva s požadavkem správně zpracovávaná produktem IBM MQ produkuje alespoň dvě zprávy s odpovědí. Každá zpráva odpovědi obsahuje jednu zprávu uživatele IBM MQ .

Délka odpovědi závisí na příkazu, který byl vydán. Nejdelší odpověď, kterou můžete získat, je z DISPLAY NAMELIST, a může být až 15 000 bajtů dlouhá.

První zpráva uživatele, CSQN205I, vždy obsahuje:

- Počet odpovědí (v dekadické soustavě), které můžete použít jako čítač ve smyčce pro získání zbývajících odpovědí. Počet zahrnuje tuto první zprávu.
- Návratový kód z preprocesoru příkazu.
- Kód příčiny, což je kód příčiny z příkazového procesoru.

Tato zpráva neobsahuje CPF.

Příklad:

```
CSQN205I    COUNT=    4, RETURN=00000000C, REASON=00000000B
```

Pole COUNT je dlouhé 8 bajtů a je zarovnané vpravo. Vždy začíná na pozici 18, tedy bezprostředně po COUNT=. Pole RETURN má délku 8 bajtů ve znakovém hexadecimálním formátu a je okamžitě po RETURN= na pozici 35. Pole REASON má délku 8 bajtů ve znakovém hexadecimálním formátu a je okamžitě po REASON= na pozici 52.

Je-li hodnota RETURN= 00000000 a hodnota REASON= je 00000004, je sada zpráv odpovědí neúplná. Po načtení odpovědí uvedených ve zprávě CSQN205I zadejte další volání MQGET a vyčkejte na další sadu

odpovědí. První zpráva v další sadě odpovědí je znovu CSQN205I, která označuje, kolik odpovědí existuje a zda stále ještě existuje více k tomu, aby mohlo dojít.

Další podrobnosti o jednotlivých zprávách najdete v dokumentaci produktu [IBM MQ for z/OS zprávy, dokončení, a kódy příčiny](#).

Pokud používáte neanglickou funkci jazyka, text a rozvržení odpovědí se liší od textu zobrazeného zde. Avšak velikost a umístění čísel a návratových kódů ve zprávě CSQN205I jsou stejné.

## **z/OS Pokud neobdržíte odpověď**

Existuje řada kroků, které můžete provést, pokud neobdržíte odpověď na požadavek na příkazový server.

Pokud nedostáváte odpověď na vaši zprávu s požadavkem, práce prostřednictvím tohoto kontrolního seznamu:

- Je spuštěn příkazový server?
- Je *WaitInterval* dostatečně dlouhá?
- Jsou správně definovány vstupní a odpovědní fronty systémových příkazů a odpovědí?
- Byla volání MQOPEN pro tyto fronty úspěšná?
- Jsou volání příkazů systému MQPUT a MQGET povoleny jak pro vstup příkazu systému, tak pro frontu odpovědí na frontu.
- Zvábali jste zvýšení atributů MAXDEPTH a MAXMSGL vašich front?
- Používáte správně pole *CorrelId* a *MsgId* ?
- Je správce front stále spuštěn?
- Byl příkaz sestaven správně?
- Jsou všechny vaše vzdálené odkazy definovány a fungují správně?
- Byla správně definována volání MQPUT ?
- Byla fronta pro odpověď definována jako dočasná dynamická fronta místo trvalé dynamické fronty? (Je-li zpráva požadavku trvalá, je třeba pro odpověď použít trvalou dynamickou frontu.)

Když příkazový server generuje odpovědi, ale nemůže je zapsat do fronty pro odpovědi, kterou zadáte, zapíše je do fronty nedoručených zpráv.

## **z/OS Předání příkazů pomocí MGCRC**

S příslušnou autorizací může aplikační program provádět požadavky na více správců front pomocí servisní rutiny z/OS .

If you have the correct authorization, you can pass IBM MQ commands from your program to multiple queue managers by the MGCRC (SVC 34) z/OS service. Hodnota CPF identifikuje určitého správce front, do kterého je příkaz směřován. Informace o fondu CPF naleznete v tématu [ID uživatele pro zabezpečení příkazů a zabezpečení prostředků příkazů](#) a [“Vydávání příkazů správce front v systému z/OS” na stránce 425](#).

Použijete-li MGCRC, můžete použít příkaz CART (Command and Response Token) k získání přímých odpovědí na příkaz.

## **z/OS Příklady příkazů a jejich odpovědí**

Toto téma slouží jako série příkladů příkazů na příkazový server a odpovědí z příkazového serveru.

Zde je několik příkladů příkazů, které lze sestavit do zpráv produktu IBM MQ , a zprávy uživatele, které jsou odpovědi. Neení-li uvedeno jinak, každá řádka odpovědi je samostatná zpráva.

- [Zprávy z příkazu DEFINE](#)
- [Zprávy z příkazu DELETE](#)
- [Zprávy z příkazů DISPLAY](#)

- Zprávy z příkazů s CMDSCOPE
- Zprávy z příkazů, které generují příkazy pomocí CMDSCOPE

### Zprávy z příkazu DEFINE

Následující příkaz:

```
DEFINE QLOCAL(Q1)
```

vytvoří tyto zprávy:

```
CSQN205I    COUNT=    2, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQ9022I +CSQ1 CSQMMSGP ' DEFINE QLOCAL ' NORMAL COMPLETION
```

Tyto zprávy odpovědí se vytvářejí při normálním dokončení.

### Zprávy z příkazu DELETE

Následující příkaz:

```
DELETE QLOCAL(Q2)
```

vytvoří tyto zprávy:

```
CSQN205I    COUNT=    4, RETURN=00000000C, REASON=000000008
CSQM125I +CSQ1 CSQMUQLC QLOCAL(Q2) QSGDISP(QMGR) WAS NOT FOUND
CSQM090E +CSQ1 CSQMUQLC FAILURE REASON CODE X'00D44002'
CSQ9023E +CSQ1 CSQMUQLC ' DELETE QLOCAL ' ABNORMAL COMPLETION
```

Tyto zprávy indikují, že lokální fronta s názvem Q2 neexistuje.

### Zprávy z příkazů DISPLAY

Následující příklady zobrazují odpovědi z některých příkazů DISPLAY.

#### Zjišťování názvu fronty nedoručených zpráv

Chcete-li zjistit název fronty nedoručených zpráv pro daného správce front, zadejte tento příkaz z aplikačního programu:

```
DISPLAY QMGR DEADQ
```

Jsou vráceny následující tři uživatelské zprávy, ze kterých můžete extrahovat požadovaný název:

```
CSQN205I    COUNT=    3, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQM409I +CSQ1 QMNAME(CSQ1) DEADQ(SYSTEM.DEAD.QUEUE      )
CSQ9022I +CSQ1 CSQMDRTS ' DISPLAY QMGR ' NORMAL COMPLETION
```

## Zprávy z příkazu DISPLAY QUEUE

Následující příklady ukazují, jak jsou výsledky příkazu závislé na attributech uvedených v tomto příkazu.

### Příklad 1

Lokální frontu definujete pomocí příkazu:

```
DEFINE QLOCAL(Q1) DESCR('A sample queue') GET(ENABLED) SHARE
```

Pokud zadáte následující příkaz z aplikačního programu:

```
DISPLAY QUEUE(Q1) SHARE GET DESCR
```

tyto tři uživatelské zprávy jsou vráceny:

```
CSQN205I    COUNT=    3, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQM401I +CSQ1 QUEUE(Q1                                ) TYPE(
QLOCAL ) QSGDISP(QMGR  )
DESCR(A sample queue
) SHARE GET(ENABLED )
CSQ9022I +CSQ1 CSQMMSG ' DISPLAY QUEUE' NORMAL COMPLETION
```

**Poznámka:** Druhá zpráva, CSQM401I, se zobrazí zde obsazování čtyř řádků.

### Příklad 2

Dvě fronty mají názvy začínající písmenem A:

- A1 je lokální fronta se svým attributem PUT nastaveným na hodnotu DISABLED.
- A2 je vzdálená fronta se svým attributem PUT nastaveným na hodnotu ENABLED.

Pokud zadáte následující příkaz z aplikačního programu:

```
DISPLAY QUEUE(A*) PUT
```

tyto čtyři uživatelské zprávy jsou vráceny:

```
CSQN205I    COUNT=    4, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQM401I +CSQ1 QUEUE(A1                                ) TYPE(
QLOCAL ) QSGDISP(QMGR  )
PUT(DISABLED )
CSQM406I +CSQ1 QUEUE(A2                                ) TYPE(
QREMOTE ) PUT(ENABLED )
CSQ9022I +CSQ1 CSQMMSG ' DISPLAY QUEUE' NORMAL COMPLETION
```

**Poznámka:** Druhé a třetí zprávy, CSQM401I a CSQM406I, jsou zobrazeny zde obsazují tři a dva řádky.

## Zprávy z příkazu DISPLAY NAMELIST

Definujete seznam názvů pomocí příkazu:

```
DEFINE NAMELIST(N1) NAMES(Q1,SAMPLE_QUEUE)
```

Pokud zadáte následující příkaz z aplikačního programu:

```
DISPLAY NAMELIST(N1) NAMES NAMCOUNT
```

jsou vráceny tyto tři uživatelské zprávy:

```
CSQN205I  COUNT=    3, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQM407I +CSQ1 NAMELIST(N1
          ) QS
GDISP(QMGR ) NAMCOUNT(    2) NAMES(Q1
,SAMPLE_QUEUE
)
CSQ9022I +CSQ1 CSQMMSG ' DISPLAY NAMELIST' NORMAL COMPLETION
```

**Poznámka:** Druhá zpráva, CSQM407I, je zobrazena zde obsazuje tři řádky.

### Zprávy z příkazů s CMDSCOPE

Následující příklady zobrazují odpovědi z příkazů, které byly zadány s atributem CMDSCOPE.

#### Zprávy z příkazu ALTER PROCESS

Následující příkaz:

```
ALT PRO(V4) CMDSCOPE(*)
```

vytvoří následující zprávy:

```
CSQN205I  COUNT=    2, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN137I !MQ25 'ALT PRO' command accepted for CMDSCOPE(*), sent to 2
CSQN205I  COUNT=    5, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'ALT PRO' command responses from MQ26
CSQM125I !MQ26 CSQMMSGP PROCESS(V4) QSGDISP(QMGR) WAS NOT FOUND
CSQM090E !MQ26 CSQMMSGP FAILURE REASON CODE X'00D44002'
CSQ9023E !MQ26 CSQMMSGP ' ALT PRO' ABNORMAL COMPLETION
CSQN205I  COUNT=    3, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'ALT PRO' command responses from MQ25
CSQ9022I !MQ25 CSQMMSGP ' ALT PRO' NORMAL COMPLETION
CSQN205I  COUNT=    2, RETURN=00000000, REASON=00000008
CSQN123E !MQ25 'ALT PRO' command for CMDSCOPE(*) abnormal completion
```

Tyto zprávy říkají, že příkaz byl zadán ve správci front MQ25 a odeslán do dvou správců front (MQ25 a MQ26). Příkaz byl úspěšný pro MQ25, ale definice procesu neexistovala na MQ26, takže tento příkaz v daném správci front selhal.

#### Zprávy z příkazu DISPLAY PROCESS

Následující příkaz:

```
DIS PRO(V*) CMDSCOPE(*)
```

vytvoří následující zprávy:

```

CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN137I !MQ25 'DIS PRO' command accepted for CMDSCOPE(*), sent to 2
CSQN205I COUNT= 5, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'DIS PRO' command responses from MQ26
CSQM408I !MQ26 PROCESS(V2) QSGDISP(COPY)
CSQM408I !MQ26 PROCESS(V3) QSGDISP(QMGR)
CSQ9022I !MQ26 CSQMDRTS 'DIS PROCESS' NORMAL COMPLETION
CSQN205I COUNT= 7, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'DIS PRO' command responses from MQ25
CSQM408I !MQ25 PROCESS(V2) QSGDISP(COPY)
CSQM408I !MQ25 PROCESS(V2) QSGDISP(GROUP)
CSQM408I !MQ25 PROCESS(V3) QSGDISP(QMGR)
CSQM408I !MQ25 PROCESS(V4) QSGDISP(QMGR)
CSQ9022I !MQ25 CSQMDRTS 'DIS PROCESS' NORMAL COMPLETION
CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQN122I !MQ25 'DIS PRO' command for CMDSCOPE(*) normal completion

```

Tyto zprávy říkají, že příkaz byl zadán ve správci front MQ25 a odeslán do dvou správců front (MQ25 a MQ26). Zobrazí se informace o všech procesech v každém správci front s názvy začínajícím písmenem V.

### Zprávy z příkazu DISPLAY CHSTATUS

Následující příkaz:

```
DIS CHS(VT) CMDSCOPE(*)
```

vytvoří následující zprávy:

```

CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN137I !MQ25 'DIS CHS' command accepted for CMDSCOPE(*), sent to 2
CSQN205I COUNT= 4, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'DIS CHS' command responses from MQ25
CSQM422I !MQ25 CHSTATUS(VT) CHLDISP(PRIVATE) CONNAME( ) CURRENT STATUS(STOPPED)
CSQ9022I !MQ25 CSQXDRTS 'DIS CHS' NORMAL COMPLETION
CSQN205I COUNT= 4, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'DIS CHS' command responses from MQ26
CSQM422I !MQ26 CHSTATUS(VT) CHLDISP(PRIVATE) CONNAME( ) CURRENT STATUS(STOPPED)
CSQ9022I !MQ26 CSQXDRTS 'DIS CHS' NORMAL COMPLETION
CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQN122I !MQ25 'DIS CHS' command for CMDSCOPE(*) normal completion

```

Tyto zprávy říkají, že příkaz byl zadán ve správci front MQ25 a odeslán do dvou správců front (MQ25 a MQ26). Informace se zobrazují o stavu kanálu na každém správci front.

### Zprávy z příkazu STOP CHANNEL

Následující příkaz:

```
STOP CHL(VT) CMDSCOPE(*)
```

vytvoří tyto zprávy:

```

CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN137I !MQ25 'STOP CHL' command accepted for CMDSCOPE(*), sent to 2
CSQN205I COUNT= 3, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'STOP CHL' command responses from MQ25
CSQM134I !MQ25 CSQMTCHL STOP CHL(VT) COMMAND ACCEPTED
SQN205I COUNT= 3, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'STOP CHL' command responses from MQ26
CSQM134I !MQ26 CSQMTCHL STOP CHL(VT) COMMAND ACCEPTED
CSQN205I COUNT= 3, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'STOP CHL' command responses from MQ26
CSQ9022I !MQ26 CSQXCRPS ' STOP CHL' NORMAL COMPLETION
CSQN205I COUNT= 3, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'STOP CHL' command responses from MQ25
CSQ9022I !MQ25 CSQXCRPS ' STOP CHL' NORMAL COMPLETION
CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQN122I !MQ25 'STOP CHL' command for CMDSCOPE(*) normal completion

```

Tyto zprávy říkají, že příkaz byl zadán ve správci front MQ25 a odeslán do dvou správců front (MQ25 a MQ26). Kanál VT byl zastaven u jednotlivých správců front.

### Zprávy z příkazů, které generují příkazy s CMDSCOPE

Následující příkaz:

```
DEF PRO(V2) QSGDISP(GROUP)
```

vytvoří tyto zprávy:

```

CSQN205I COUNT= 3, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQM122I !MQ25 CSQMMSGP ' DEF PRO' COMPLETED FOR QSGDISP(GROUP)
CSQN138I !MQ25 'DEFINE PRO' command generated for CMDSCOPE(*), sent to 2
CSQN205I COUNT= 3, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'DEFINE PRO' command responses from MQ25
CSQ9022I !MQ25 CSQMMSGP ' DEFINE PROCESS' NORMAL COMPLETION
CSQN205I COUNT= 3, RETURN=00000000, REASON=00000004
CSQN121I !MQ25 'DEFINE PRO' command responses from MQ26
CSQ9022I !MQ26 CSQMMSGP ' DEFINE PROCESS' NORMAL COMPLETION
CSQN205I COUNT= 2, RETURN=00000000, REASON=00000000
CSQN122I !MQ25 'DEFINE PRO' command for CMDSCOPE(*) normal completion

```

Tyto zprávy říkají, že příkaz byl zadán ve správci front MQ25. Když byl objekt vytvořen ve sdíleném úložišti, byl vygenerován jiný příkaz a odeslán všem aktivním správcům front ve skupině sdílení front (MQ25 a MQ26).

**z/OS**

## Správa prostředků produktu IBM MQ v systému z/OS

Pomocí odkazů v tomto tématu zjistíte, jak spravovat prostředky používané produktem IBM MQ for z/OS, například správu souborů protokolů, datových sad, sad stránek, fondů vyrovnávacích pamětí a struktur prostředku Coupling Facility.

Následující odkazy použijte pro podrobnosti o různých administrativních úlohách, které může být nutné dokončit při používání produktu IBM MQ for z/OS:

- [“Správa protokolů” na stránce 457](#)
- [“Správa zaváděcí datové sady \(BSDS\)” na stránce 465](#)
- [“Správa sad stránek” na stránce 473](#)
- [“Jak zálohovat a obnovovat sady stránek” na stránce 480](#)
- [“Jak zálohovat a obnovovat fronty pomocí CSQUTIL” na stránce 484](#)



- [“Správa fondů vyrovnávacích pamětí” na stránce 484](#)
- [“Správa skupin sdílení front a sdílených front v systému z/OS” na stránce 485](#)

## Související pojmy

[IBM MQ for z/OS koncepce](#)

[“Správa serveru IBM MQ for z/OS” na stránce 413](#)

Administrace správců front a přidružených prostředků zahrnuje úlohy, které se často provádějí při aktivaci a správě těchto prostředků. Vyberte si způsob, kterým chcete spravovat správce front a přidružené prostředky.

[“Vydávání příkazů do produktu IBM MQ for z/OS” na stránce 414](#)

Ke kontrole správce front můžete použít skriptové příkazy IBM MQ (MQSC) v dávkovém nebo interaktivním režimu.

[“Zotavení a restartování v systému z/OS” na stránce 494](#)

Toto téma obsahuje informace o mechanismech zotavení a restartování, které používá produkt IBM MQ.

## Související úlohy

[Plánování vašeho prostředí IBM MQ na systému z/OS](#)

[Konfigurace správců front v systému z/OS](#)

[Použití obslužných programů IBM MQ for z/OS](#)

## Související odkazy

[“Zdroje, ze kterých můžete zadávat příkazy MQSC v systému z/OS” na stránce 19](#)

Příkazy MQSC lze vydat z různých zdrojů v závislosti na daném příkazu.

[“Obslužné programy IBM MQ for z/OS” na stránce 422](#)

Produkt IBM MQ for z/OS poskytuje sadu obslužných programů, které můžete použít pro pomoc při administraci systému.

[Přehled formátů Programovatelných příkazů](#)

## Správa protokolů

Toto téma vám pomůže při správě vašich souborů protokolu produktu IBM MQ , včetně procesu archivace protokolu, použití komprese záznamu protokolu, obnovy záznamů protokolu a tiskových záznamů protokolu.

Toto téma popisuje úlohy související se správou protokolů produktu IBM MQ . Obsahuje tyto oddíly:

### Archivace protokolů pomocí příkazu **ARCHIVE LOG**

Autorizovaný operátor může archivovat aktuální datové sady aktivního žurnálu IBM MQ , kdykoli je to vyžadováno pomocí příkazu **ARCHIVE LOG** .

Když zadáte příkaz **ARCHIVE LOG** , produkt IBM MQ ořízne aktuální datové sady aktivního protokolu a poté spustí proces asynchronního odlehčování a aktualizuje BSDS se záznamem procesu odkládání.

Příkaz **ARCHIVE LOG** má volbu **MODE(QUIESCE)** . Je-li tato volba vybrána, jsou úlohy a uživatelé produktu IBM MQ uvedeny do klidového stavu po bodu potvrzení a výsledný bod konzistence je zachycen v aktuálním aktivním protokolu, než bude odložen.

Při plánování strategie zálohování pro zotavení webu zvažte použití volby **MODE(QUIESCE)** při plánování strategie zálohování. Vytváří celosystémový bod konzistence, který minimalizuje počet nekonzistencí dat při použití protokolu archivace s aktuální kopii záložní kopie stránky během obnovy. Příklad:

```
ARCHIVE LOG MODE(QUIESCE)
```

Pokud zadáte příkaz **ARCHIVE LOG** bez zadání parametru **TIME** , bude časové období pro uvedení do klidového stavu standardně nastaveno na hodnotu parametru **QUIESCE** makra CSQ6ARVP . Pokud je čas potřebný pro dokončení **ARCHIVE LOG MODE(QUIESCE)** menší než uvedený čas, příkaz se úspěšně

dokončí; jinak příkaz selže, když vyprší časová lhůta. Časové období můžete zadat explicitně pomocí volby **TIME** , například:

```
ARCHIVE LOG MODE(QUIESCE) TIME(60)
```

Tento příkaz uvádí období do klidového stavu až 60 sekund před zpracováním **ARCHIVE LOG** .

**Upozornění:** Použití volby **TIME** , je-li čas kritický, může výrazně narušit dostupnost portálu IBM MQ pro všechny úlohy a uživatele, kteří používají prostředky produktu IBM MQ .

Standardně se příkaz zpracovává asynchronně od času, kdy jste zadali příkaz. (Chcete-li zpracovat příkaz synchronně s jinými příkazy produktu IBM MQ , použijte volbu WAIT (YES) s produktem **QUIESCE**, ale mějte na paměti, že konzola produktu z/OS je uzamčena ze vstupu příkazu IBM MQ za celé období **QUIESCE** .)

Během klidového období:

- Úlohy a uživatelé ve správci front mají povoleno projít zpracováním potvrzení, ale jsou pozastaveny, pokud se pokusí aktualizovat libovolný prostředek produktu IBM MQ po potvrzení.
- Úlohy a uživatelé, kteří mohou pouze číst data, mohou být ovlivněny, protože mohou čekat na zámky zadržené úlohami nebo uživateli, kteří byli pozastaveni.
- Nové úlohy mohou být spuštěny, ale nemohou aktualizovat data.

Výstup z příkazu **DISPLAY LOG** používá zprávu CSQV400I informující o tom, že uvedení do klidového stavu je v platnosti.

**V 9.1.4**

Například z IBM MQ 9.1.4:

```
CSQJ322I +CSQ1 DISPLAY LOG report ...
Parameter  Initial value      SET value
-----
INBUFF     60
OUTBUFF    400
MAXRTU     2
MAXARCH    2
TWOACTV    YES
TWOARCH    YES
TWOBSDS    YES
OFFLOAD    YES
MAXCNOFF   0
WRTHRSRSH 20
DEALLCT    0
COMPLLOG   NONE
ZHYWRITE   NO
End of LOG report
CSQJ370I +CSQ1 LOG status report ...
Copy %Full zHyperWrite Encrypted DSName
 1    68 NO NO VICY.CSQ1.LOGCOPY1.DS01
 2    68 NO NO VICY.CSQ1.LOGCOPY2.DS01
Restarted at 2019-08-15 09:49:30 using RBA=000000000891B000
Latest RBA=000000000891CCF8
Offload task is AVAILABLE
Full logs to offload - 0 of 4
CSQV400I +CSQ1 ARCHIVE LOG QUIESCE CURRENTLY ACTIVE
CSQ9022I +CSQ1 CSQJC001 ' DISPLAY LOG' NORMAL COMPLETION
```

Například pro Long Term Support a Continuous Delivery před IBM MQ 9.1.2:

```
CSQJ322I +CSQ1 DISPLAY LOG report ...
Parameter  Initial value      SET value
-----
INBUFF     60
OUTBUFF    400
MAXRTU     2
MAXARCH    2
TWOACTV    YES
TWOARCH    YES
TWOBSDS    YES
OFFLOAD    YES
```

```

MAXCNOFF      0
WRTHRSR      20
DEALLCT      0
COMPLOG      NONE
ZHYWRITE     NO                                YES
End of LOG report
CSQJ370I +CSQ1 LOG status report ...
Copy %Full PPRC DSName
  1      68 NO VICY.CSQ1.LOGCOPY1.DS01
  2      68 NO VICY.CSQ1.LOGCOPY2.DS01
Restarted at 2014-04-15 09:49:30 using RBA=000000000891B000
Latest RBA=000000000891CCF8
Offload task is AVAILABLE
Full logs to offload - 0 of 4
CSQV400I +CSQ1 ARCHIVE LOG QUIESCE CURRENTLY ACTIVE
CSQ9022I +CSQ1 CSQJC001 ' DISPLAY LOG' NORMAL COMPLETION

```

Když jsou všechny aktualizace uvedeny do klidového stavu, záznam historie uvedení do klidového stavu v BSDS se aktualizuje s datem a časem, kdy byly datové sady aktivního protokolu oříznuty, a s časem posledního zápisu RBA v aktuálních aktivních datových sadách protokolu. IBM MQ zkrátí aktuální datové sady aktivního žurnálu, přepne na další dostupné datové sady aktivního protokolu a vydá zprávu CSQJ311I , která informuje o tom, že proces odkládání byl spuštěn.

Pokud aktualizace nemohou být uvedeny do klidového stavu před vypršením klidového stavu, IBM MQ vydá zprávu CSQJ317I a zpracování **ARCHIVE LOG** se ukončí. Aktuální datové sady aktivního protokolu nejsou oříznuty, ani přepnout na další dostupné datové sady protokolu a proces odsunutí není spuštěn.

Zda byl uvedení do klidového stavu úspěšné nebo ne, všichni pozastaveni uživatelé a úlohy jsou poté obnoveny a IBM MQ vydá zprávu CSQJ312I, který uvádí, že uvedení do klidového stavu je ukončeno a aktualizace aktivity je obnovena.

Je-li příkaz **ARCHIVE LOG** zadán v případě, že aktuální aktivní protokol je poslední dostupnou aktivní datovou sadou protokolu, nebude příkaz zpracován a produkt IBM MQ zobrazí následující zprávu:

```

CSQJ319I -csect-name CURRENT ACTIVE LOG DATA SET JE POSLEDNÍ POSLEDNÍ
DOSTUPNÁ AKTIVNÍ DATOVÁ SADA PROTOKOLU. ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU ARCHIVACE
BUDE UKONČENO.

```

Je-li příkaz **ARCHIVE LOG** zadán v případě, že již probíhá jiný příkaz **ARCHIVE LOG** , nebude nový příkaz zpracován a produkt IBM MQ zobrazí následující zprávu:

```

CSQJ318I -PŘÍKAZ ARCHIVU PROTOKOLU JIŽ PROBÍHÁ

```

Informace o zprávách vydaných během archivace naleznete v tématu [Zprávy pro IBM MQ for z/OS](#).

## Restartování procesu archivace protokolu po selhání

Pokud došlo k problému během procesu archivace protokolu (například problém s přidělením nebo připojeními pásky), může být archivace aktivního protokolu pozastavena. Archivní proces můžete zrušit a restartovat jej pomocí následujícího příkazu:

```

ARCHIVE LOG CANCEL OFFLOAD

```

Tento příkaz zruší všechny aktuálně probíhající zpracování odkládání a restartuje proces archivace. Začíná nejstarší datovou sadou protokolu, která nebyla archivována, a postupuje se všemi aktivními datovými sadami protokolů, které potřebují odlehčování. Všechny operace archivace protokolu, které byly pozastaveny, jsou restartovány.

Tento příkaz použijte pouze v případě, že jste si jisti, že aktuální úloha archivace protokolu již nefunguje, nebo zda chcete znovu spustit předchozí pokus, který selhal. Důvodem je to, že příkaz může způsobit nestandardní ukončení úlohy odlehčování, což může vést k výpisu.

## Řízení archivace a protokolování

Můžete řídit kompresi, tisk, archivaci, obnovu a protokolování pomocí maker CSQ6LOGP, CSQ6ARVPa CSQ6SYSP . Všimněte si, že změny soukromých objektů jsou protokolovány pouze v protokolech produktu IBM MQ. Jsou také zaprotokolovány změny objektů GROUP (jako jsou sdílené příchozí kanály), protože definice jsou šířeny okolo skupiny a udržovány lokálně.

Mnoho aspektů archivace a protokolování je řízeno pomocí parametrů nastavených pomocí maker CSQ6LOGP, CSQ6ARVP a CSQ6SYSP modulu parametrů systému, je-li správce front upraven. Podrobnosti o těchto makrech najdete v tématu [Přizpůsobte modul systémových parametrů](#).

Některé z těchto parametrů lze změnit v době, kdy je správce front spuštěn pomocí příkazů IBM MQ MQSC SET LOG, SET SYSTEM a SET ARCHIVE. Jsou zobrazeny v [Tabulka 33](#) na stránce 460:

*Tabulka 33. Parametry archivace a protokolování, které lze změnit, zatímco je spuštěn správce front*

příkaz SET	Parametry
LOG	WRTHRSR, MAXARCH, DEALLCT, MAXRTU, COMLOG
ARCHIV	Vše
SYSTEM	LOGLOAD

Nastavení všech parametrů můžete zobrazit pomocí příkazů MQSC DISPLAY LOG, DISPLAY ARCHIVE a DISPLAY SYSTEM. Tyto příkazy také zobrazují informace o stavu archivace a protokolování.

## Řízení komprese protokolu

Můžete povolit nebo zakázat kompresi záznamů protokolu pomocí jedné z následujících

- Příkazy SET a DISPLAY LOG v prostředí MQSC; viz [Příkazy MQSC](#)
- Vyvolání rozhraní PCF. Viz téma [“Úvod do formátu Programovatelných příkazů produktu IBM MQ”](#) na stránce 24
- Použití makra CSQ6LOGP v modulu parametrů systému, viz [Použití CSQ6LOGP](#)

## Tisk záznamů protokolu

Záznamy protokolu můžete extrahovat a tisknout pomocí obslužného programu CSQ1LOGP. Pokyny najdete v tématu [Obslužný program pro tisk protokolů](#).

## Obnova protokolů

Obvykle nemusíte zálohovat a obnovovat protokoly IBM MQ, zvláště pokud používáte duální protokolování. Avšak ve výjimečných případech, jako je například chyba I/O v protokolu, může být nutné obnovit protokoly. Použijte službu Access Method Services k odstranění a redefinování datové sady a potom zkopírujte odpovídající duální protokol do tohoto datového souboru.

### **Vyřazení datových sad protokolu archivu**

Datovou sadu archivního protokolu můžete vyřadit a zvolit automatické zrušení nebo ruční zrušení protokolů.

Musíte mít dostatek protokolovaných dat, aby bylo možné provést obnovu jednotky práce, nastavit obnovu médií sady stránek v případě ztráty sady stránek nebo obnovení struktury prostředku struktury prostředku CF, pokud dojde ke ztrátě struktury prostředku CF. Nezhazujte archivní datové sady žurnálu, které mohou být vyžadovány pro obnovu. Pokud zahodíte tyto datové sady protokolu archivu, nebudete možná moci provést požadované operace obnovy.

Pokud jste potvrdili, že datové sady protokolu archivace mohou být vyřazeny, můžete to provést jedním z následujících způsobů:

- [Výmaz datové sady automatického protokolu archivace](#)
- [Ruční odstranění datových sad protokolu archivu](#)

## Automatické odstranění datové sady protokolu automatického archivu

Systém DASD nebo systém správy pásek můžete použít k automatickému odstranění datových sad protokolu archivace. Doba uchování pro datové sady protokolu archivace IBM MQ je uvedena v poli období uchování ARCRETN v instalačním makru CSQ6ARVP (viz [Použití CSQ6ARVP](#) pro další informace).

Výchozí hodnota pro období uchování určuje, že protokoly archivace mají být uchovány pro 9999 dní (maximum).

**Důležité:** Období uchování můžete změnit, ale musíte se ujistit, že se můžete přizpůsobit počtu cyklů zálohování, které jste naplánovali.

IBM MQ používá hodnotu období uchování jako hodnotu pro parametr JCL RETPD při vytvoření datových sad protokolu archivace.

Doba uchování nastavená subsystémem správy úložišť MVS/DFP (SMS) může být potlačena tímto parametrem IBM MQ . Zpravidla je doba uchování nastavena na nižší hodnotu uvedenou buď pomocí IBM MQ , nebo SMS. Administrátor úložiště a administrátor produktu IBM MQ musí souhlasit s hodnotou období uchování, která je vhodná pro produkt IBM MQ.

**Poznámka:** Produkt IBM MQ nemá automatizovanou metodu k odstranění informací o datových sadách protokolu archivu z BSDS, protože některé systémy správy pásek poskytují externí ruční přepisy pro období uchování. Informace o datové sadě archivního protokolu mohou být proto stále v BSDS po uplynutí doby uchování datové sady a byla poškrábaná systémem správy pásek. Naopak, maximální počet datových sad archivního protokolu může být překročen a data z BSDS mohla být zrušena dříve, než datová sada dosáhla svého data vypršení platnosti.

Pokud jsou datové sady protokolu archivace odstraněny automaticky, nezapomeňte, že operace neaktualizuje seznam protokolů archivu v BSDS. BSDS můžete aktualizovat pomocí obslužného programu pro katalogizaci protokolu změn, jak je popsáno v tématu [“Změna BSDS”](#) na stránce 467. Aktualizace není nezbytná. Záznam starých archivních protokolů plývá prostorem v BSDS, ale nijak neuškodí.

## Ruční odstranění datových sad protokolu archivu

Všechny záznamy protokolu musíte uchovávat jako nejnižší adresu RBA identifikovaná ve zprávách CSQI024I a CSQI025I. Tato adresa RBA se získá pomocí příkazu DISPLAY USAGE, který jste vydali při vytváření bodu obnovení pomocí [Metoda 1: Úplné zálohování](#).

**Přečtěte si téma [Vytvoření bodu obnovení pro nesdílené prostředky před zahazení všech protokolů](#).**

### Umístit a vyřadit datové sady protokolu archivu

Po vytvoření minimálního protokolu RBA vyžadovaného pro zotavení můžete najít archivní datové sady, které obsahují pouze dřívější záznamy žurnálu tak, že provedete následující postup:

1. Chcete-li vytisknout obsah sady BSDS, použijte obslužný program pro mapování tiskových protokolů. Příklad výstupu naleznete v tématu [Obslužný program pro mapování tiskových protokolů](#).
2. Vyhledejte sekce výstupu s názvem ARCHIVE LOG COPY n DATA SETS. Používáte-li duální protokolování, jsou k dispozici dvě sekce. Sloupce se jmenovkou STARTTRBA a ENDRBA zobrazují rozsah RBA obsažených v každém svazku. Najděte svazky s rozsahy, které obsahují minimální hodnotu RBA, kterou jste našli se zprávami CSQI024I a CSQI025I. Toto jsou nejstarší svazky, které potřebujete uchovat. Pokud používáte duální protokolování, existují dva takové svazky.

Pokud žádné svazky nemají odpovídající rozsah, použijte se jeden z následujících případů:

- Minimální adresa RBA nebyla dosud archivována a všechny svazky archivního protokolu můžete vyřadit.
- Seznam svazků protokolu archivace v BSDS obaleném, když počet svazků překročil počet povolený parametrem MAXARCH makra CSQ6LOGP . Pokud BSDS neregistruje svazek protokolu

archivace, tento nosič nelze použít pro obnovu. Proto zvažte přidání informací o existujících svazcích do BSDS. Pokyny naleznete v části [“Změny protokolů archivace”](#) na stránce 469.

Zvažte také zvýšení hodnoty MAXARCH. Další informace najdete v tématu [Použití CSQ6LOGP](#).

3. Odstraňte jakoukoli datovou sadu protokolu archivace nebo svazek s hodnotou ENDRBA, která je menší než hodnota STARTTRBA pro nejdřívější svazek, který chcete uchovat. Pokud používáte duální protokolování, odstraňte obě tyto kopie.

Protože BSDS se zalamuje okolo, prvních několik položek v sekci protokolu archivace BSDS může být novější než záznamy na konci. Podívejte se na kombinaci data a času a porovnejte jejich stáří. Nepředpokládejte, že můžete zahodit všechny položky před záznamem pro archivní protokol obsahující minimální hodnotu LOGRBA.

Odstraňte datové sady. Pokud jsou archivy na pásce, vymažte pásy. Pokud jsou v DASD, spusťte obslužný program z/OS pro odstranění každé datové sady. Pokud chcete, aby BSDS vypsal pouze existující archivní svazky, použijte obslužný program pro katalogizaci protokolu změn (CSQJU003) k odstranění položek pro vyřazené svazky. Příklad najdete v části [“Změny protokolů archivace”](#) na stránce 469.

### **Efekt posunování protokolu**

Dlouho běžící transakce mohou způsobit, že jednotka záznamů protokolu bude obsahovat protokolové datové sady. Produkt IBM MQ zpracovává tento scénář pomocí posunování protokolu, technika, která přesouvá záznamy protokolu za účelem optimalizace množství uchovaných dat protokolu a doby restartování správce front.

Je-li jednotka práce považována za příliš dlouhou, je zápis každého záznamu protokolu zapsán dále v protokolu. To se označuje jako *posunování protokolu*. Je podrobněji popsán v sekci [Soubory protokolu](#).

Správce front používá tyto odsunuté záznamy protokolu místo původních originálů po selhání, aby byla zajištěna integrita pracovní jednotky. K dispozici jsou dva výhody:

- Množství údajů z protokolu, které musí být uchováno pro koordinaci pracovní jednotky, je sníženo
- méně dat protokolu musí být procházena v době restartu správce front, takže správce front je restartován rychleji

Zachovaný záznam protokolu neobsahuje dostatečné informace pro operace obnovy médií.

Data uchovávaná v protokolu se používají pro dva různé účely, obnovení médií a koordinaci jednotky práce. Pokud dojde k selhání média, které má vliv na strukturu CF nebo na sadu stránek, může správce front obnovit média do bodu selhání tím, že obnoví předchozí kopii a aktualizuje tato data pomocí dat obsažených v protokolu. Trvalá aktivita prováděná v pracovní jednotce je zaznamenána v protokolu, takže v případě selhání může být buď záloha vrácena, nebo mohou být zámky obnoveny na změněných prostředcích. Množství dat protokolu, které je třeba zachovat, aby bylo povoleno zotavení správce front, je ovlivněno těmito dvěma prvky.

Pro obnovu médií musíte zachovat dostatečné množství dat protokolu, abyste mohli provést obnovu médií alespoň z nejnovější kopie médií a abyste byli schopni provést jejich vrácení zpět. (Vaše organizační jednotka může určit schopnost zotavení ze starších záloh.) V případě integrity pracovní jednotky je nutné uchovávat data protokolu pro nejstarší v letovém nebo neověřném pracovním jednotkách.

Při správě systému zjistí správce front staré jednotky práce v každém archivu protokolu a hlásí je ve zprávách CSQJ160 a CSQJ161. Interní úloha čte informace z protokolu práce pro tyto staré pracovní jednotky a znovu ji zapíše do podrobnějšího stavu na aktuální pozici v protokolu. Zpráva CSQR026 označuje, kdy k tomu došlo. Příkaz MQSC DISPLAY USAGE TYPE (DATASET) může také pomoci při správě uchování dat protokolu. Příkaz nahlásí následující tři části informací o zotavení:

1. Jak velká část protokolu musí být uchována pro zotavení jednotky práce.
2. Jak velká část protokolu musí být uchována pro obnovu stránek sady stránek.
3. Pro správce front ve skupině sdílení front musí být zachována hodnota protokolu pro obnovení prostředků ve struktuře prostředku CF.

Pro každý z těchto informací se provede pokus mapovat nejstarší protokolovaná data požadovaná do datové sady. Jako nové jednotky spuštění a zastavení práce (1) by se očekávalo, že se přesunou na nejnovější pozici v protokolu. Pokud se nepřesunuje, přerušitelné zprávy UOW vás varují, že se jedná o problém. (2) Souvisí s obnovou médií sady stránek, pokud má být správce front nyní vypnut a restartován. Neví o tom, kdy jste naposledy záložovali své sady stránek, nebo které zálohování budete možná muset použít, pokud došlo k selhání sady stránek. Za normálních okolností se při zpracování kontrolního bodu přesouvá na nejnovější pozici v protokolu, protože změny obsažené ve fondech vyrovnávacích pamětí jsou zapsány do sad stránek. V (3) správce front ví o zálohách struktury prostředku Coupling Facility, které byly provedeny v tomto správci front nebo v jiných správcích front ve skupině sdílení front. Obnovení struktury prostředku CF však vyžaduje sloučení dat žurnálu ze všech správců front ve skupině sdílení front, která byla od poslední zálohy postupovala se strukturou prostředku CF. To znamená, že data protokolu jsou identifikována pořadovým číslem záznamu protokolu (neboli LRSN), který je založen na časovém razítku a tak je použitelný u celé skupiny sdílení front, nikoli jako adresa RBA, která by byla odlišná od různých správců front ve skupině sdílení front. Běžně se přesouvá na nejnovější pozici v protokolu, protože příkazy BACKUP CFSTRUCT jsou prováděny buď na tomto nebo jiných správcích front ve skupině sdílení front.

## **Resetování protokolu správce front**

Toto téma obsahuje informace o tom, jak obnovit protokol správce front.

Nesmíte dovolit, aby se protokol RBA správce front zabaloval od konce rozsahu RBA protokolu do 0, protože to vede k výpadku správce front a všechna trvalá data se stanou neobnovitelnými. Konec protokolu RBA je buď hodnota FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, nebo FFFFFFFFFFFFFFFFFF (pokud se používají 8bajtové centrály RBA).

Správce front vydá zprávy [CSQI045I](#), [CSQI046E](#), [CSQI047E](#), [CSQJ031Da](#) [CSQJ032E](#), aby bylo možné označit, že používaný rozsah protokolu je významný a že byste měli naplánovat provedení akce, abyste se vyvarovali neplánovanému výpadku.

Správce front je ukončen s kódem příčiny [00D10257](#), když hodnota RBA dosáhne hodnoty FFF800000000 (jsou-li používány 6bajtová RBA protokolu) nebo FFFFFFFC00000000 (pokud se používají 8bajtové protokoly RBA jsou používány).

Pokud se používá 6bajtová aplikace RBA, zvažte převedení správce front tak, aby používal 8bajtový protokol RBC namísto resetování protokolu správce front podle postupu popsaného v tématu [“Implementace větší relativní bajtové adresy protokolu”](#) na stránce 464. Převod správce front tak, aby používal 8bajtový protokol RBA, vyžaduje kratší výpadek než resetování protokolu a prodlužuje časový interval, než budete muset protokol resetovat.

Zpráva [CSQJ034I](#), vydaná během inicializace správce front, označuje konec rozsahu protokolu RBA pro správce front jako konfigurovaný a lze jej použít k určení, zda se používají 6bajtová nebo 8bajtová vyrovnávací centrála protokolu.

Postup při resetování protokolu správce front je následující:

1. Vyřešte všechny nevyřešené jednotky práce. Počet nevyřešených jednotek práce se zobrazí při spuštění správce front ve zprávě [CSQR005I](#) jako počet INDOUBT. V každém kontrolním bodu a při ukončení správce front správce front automaticky vydá příkaz.

**DISPLAY CONN(\*) TYPE(CONN) ALL WHERE(UOWSTATE EQ UNRESOLVED)** k poskytnutí informací o nevyřešených jednotkách práce.

Informace o řešení jednotek zotavení naleznete v tématu [Jak se řeší jednotky zotavení z nejistého stavu](#). Konečným východiskem je použití příkazu **RESOLVE INDOUBT MQSC** pro ruční vyřešení nejistých jednotek zotavení.

2. Vypněte správce front čistě.

Můžete použít buď **STOP QMGR** nebo **STOP QMGR MODE(FORCE)**, jak tyto příkazy vyprázdní všechny změněné stránky z fondu vyrovnávacích pamětí do sad stránek.

3. Je-li správce front součástí skupiny sdílení front, proveďte zálohy CFSTRUCT na ostatních správcích front pro všechny struktury ve skupině sdílení front. Tím je zajištěno, že nejnovější zálohy nebudou

v tomto protokolu správce front a že tento protokol správce front není vyžadován pro zotavení CFSTRUCT.

4. Definujte nové protokoly a BSDS pomocí CSQJU003 (viz [Obslužný program pro změnu inventury protokolu změn](#), kde získáte další informace o použití obslužného programu pro změnu inventury protokolu změn).
5. Spusťte příkaz **CSQUTIL RESETPAGE** se všemi sadami stránek pro tohoto správce front (viz téma [Kopírování stránky a resetování protokolu](#), kde získáte další informace o použití této funkce). Všimněte si, že sada stránek RBA může být resetována nezávisle, takže může být zadáno více souběžných úloh (například jedna na jednu sadu stránek), aby se snížila uplynulá doba pro tento krok.
6. Restartujte správce front.

### Související pojmy


“Implementace větší relativní bajtové adresy protokolu” na stránce 464

Před IBM MQ 8.0, IBM MQ for z/OS použil 6bajtovou adresu RBA protokolu 6 k identifikaci umístění dat v protokolu. V produktu IBM MQ 8.0 může být protokol RBA protokolu dlouhý 8 bajtů, čímž se zvyšuje časový interval, než budete muset protokol resetovat.


### Implementace větší relativní bajtové adresy protokolu

Před IBM MQ 8.0, IBM MQ for z/OS použil 6bajtovou adresu RBA protokolu 6 k identifikaci umístění dat v protokolu. V produktu IBM MQ 8.0 může být protokol RBA protokolu dlouhý 8 bajtů, čímž se zvyšuje časový interval, než budete muset protokol resetovat.

Tato nová funkce musí být explicitně povolena. Informace o tom, jak při plánování povolit 8 bajtů protokolu RBA, najdete v tématu [Plánování zvýšení maximálního adresovatelného rozsahu protokolu](#).

**Důležité:**  Pokud správce front není součástí skupiny sdílení front a následně provedete migraci zpět do produktu IBM MQ 8.0.0 nebo 9.0.0, bude při povoleném 8 bajtovém protokolu aplikace RBA zajištěno, že v těchto verzích používáte produkt **OPMODE=NEWFUNC**, jinak se nezdaří spuštění správce front.

Chcete-li povolit osmibajtovou adresu RBA do jednoho správce front produktu IBM MQ for z/OS, postupujte podle těchto pokynů v uvedeném pořadí:

1.  Je-li váš správce front ve skupině sdílení front, zajistěte, aby všichni správci front ve skupině sdílení front, které nejsou v produktu IBM MQ 9.1.0, byli spuštěni buď s volbou **OPMODE=(NEWFUNC,800)** nebo **OPMODE=(NEWFUNC,900)**, než se přesunete ke kroku “2” na stránce 464.

K provedení této akce není třeba, aby celkový výpadek skupiny sdílel frontu. Každý správce front, který není na řadě IBM MQ 9.1.0, můžete zastavit, změnit jej na **OPMODE=(NEWFUNC,800)** nebo **OPMODE=(NEWFUNC,900)** a restartovat jej.

Jakmile jsou všichni správci front ve skupině sdílení front spuštěni v produktu IBM MQ 9.1.0 nebo v kombinaci s **OPMODE=(NEWFUNC,800)** nebo **OPMODE=(NEWFUNC,900)**, proveďte následující kroky pro každého správce front ve skupině sdílení front, dokud všichni správci front nebudou spuštěni s novou sadou BSDS.

2. Přidělte nové datové sady BSDS s podobnými atributy jako aktuální BSDS. Můžete upravit vzorek CSQ4BSDS a odstranit libovolný irelevantní příkaz, nebo můžete použít svůj existující soubor JCL, ale změnit název BSDS na něco podobného produktu ++HLQ++.NEW.BSDS01.

### Notes:

- a. Před odesláním úlohy přidělení nové BSDS zkontrolujte atributy nové sady BSDS. Jediný atribut, který může být změněn, je velikost BSDS.
  - b. Nová BSDS obsahuje více dat, která má aktuální BSDS, proto musíte zajistit, aby nové datové sady byly přiděleny s dostatečným prostorem k dispozici. Ukázka JCL v souboru thlqual.SCSQPROC(CSQ4BSDS) obsahuje doporučené hodnoty při definování nové sady BSDS.
3. Vypněte správce front čistě.



4. Spuštěním příkazu `BSDS conversion utility (CSQJUCNV)` převedete existující sadu BSDS na nové datové sady BSDS. Tento proces obvykle trvá několik sekund.

Stávající BSDS se během tohoto procesu nezmění a můžete ji použít pro inicializaci správce front v případě neúspěšného převodu.

5. Přejmenujte aktuální sadu BSDS tak, aby se stala starým BSDS, a novým BSDS se stane aktuální BSDS, takže se nové datové sady použijí při příštím restartu správce front. Můžete použít příkaz DFSMS Access Method Services ALTER, například:

```
ALTER '++HLQ++.BSDS01' NEWNAME('++HLQ++.OLD.BSDS01')
ALTER '++HLQ++.NEW.BSDS01' NEWNAME('++HLQ++.BSDS01')
```

Ujistěte se, že také vydáváte příkazy pro přejmenování dat a částí indexu klastru VSAM.

6. Restartujte správce front. Měla by začínat ve stejném časovém úseku, jaký by se měl provést při použití 6 bajtů protokolu RBA.

Pokud se správce front úspěšně nerestartoval kvůli selhání při přístupu k převedeným BSDS, pokuste se identifikovat příčinu selhání, vyřešte problém a zopakujte operaci. V případě potřeby se obraťte na středisko podpory produktu IBM se žádostí o pomoc.

Je-li to nutné, lze tuto změnu v tomto bodě zálohovat:

- a. Přejmenování aktuální sady BSDS tak, aby se staly novou BSDS.
- b. Probíhá přejmenování staré sady BSDS tak, aby se staly aktuální BSDS.
- c. Restartování správce front.

Jakmile správce front byl úspěšně restartován s převedenými BSDS, nepokoušejte se o spuštění správce front pomocí starého BSDS.

7. Zpráva CSQJ034I je vydána během inicializace správce front, aby označovala konec protokolu RBA pro správce front jako nakonfigurovaný. Potvrďte, že konec zobrazeného rozsahu RBA protokolu je FFFFFFFFFFFFFFFF. To znamená, že se používá 8bajtový protokol RBA.

**Poznámka:** **V 9.10** Chcete-li umožnit 8bajtovému protokolu RBA v novém správcu front před jeho prvním spuštěním, musíte nejprve vytvořit sadu BSDS formátu 1 s prázdnou verzí a použít ji jako vstup do obslužného programu pro převod BSDS a vytvořit tak formát BSDS formátu verze 2. Informace o tom, jak tento proces provést, najdete v tématu [Vytvoření zaváděcího programu a datových sad protokolu](#).

## Související pojmy

[Větší relativní adresa bajtů protokolu](#)

## Související úlohy

[Plánování zvýšení maximálního adresovatelného rozsahu protokolu](#)

## Související odkazy

[Obslužný program převodu BSDS \(CSQJUCNV\)](#)

## **Správa zaváděcí datové sady (BSDS)**

Datová sada zaváděcího programu (BSDS) se používá k odkazování na sady dat protokolu a záznamy protokolu. Toto téma vám pomůže pochopit, jak můžete BSDS prohlížet, měnit a obnovovat.

Další informace naleznete v tématu [Datová sada zaváděcího programu](#).

Toto téma popisuje úlohy související se správou datové sady zaváděcího programu. Obsahuje tyto oddíly:

- [“Zjištění, co BSDS obsahuje” na stránce 466](#)
- [“Změna BSDS” na stránce 467](#)
- [“Obnova BSDS” na stránce 471](#)

## Zjištění, co BSDS obsahuje

Můžete použít obslužný program mapy tisku (CSQJU004) ke kontrole obsahu BSDS.

Obslužný program pro mapování tiskových protokolů (CSQJU004) je dávkový obslužný program, který uvádí informace uložené v BSDS. Pokyny pro její spuštění najdete v tématu [Obslužný program pro mapování tiskových protokolů](#).

BSDS obsahuje:

- [Časová razítka](#)
- [Stav datové sady aktivního protokolu](#)

### Časová razítka v BSDS

Výstup obslužného programu pro mapování tiskových protokolů zobrazuje časová razítka, která se používají k zaznamenání data a času různých systémových událostí, které jsou uloženy v BSDS.

Do sekce záhlaví sestavy jsou zahrnuta následující časová razítka:

#### SYSTÉMOVÉ ČASOVÉ RAZÍTKO

Odráží datum a čas, kdy byla BSDS naposledy aktualizována. Časové razítko BSDS lze aktualizovat, když:

- Spustí se správce front.
- Prahová hodnota zápisu je dosažena během aktivit zápisu do protokolu. V závislosti na počtu výstupních vyrovnávacích pamětí, které jste uvedli, a o rychlosti aktivity systému, může být BSDS aktualizován několikrát za sekundu, nebo nemusí být aktualizován na několik sekund, minut nebo dokonce hodin. Podrobnosti o prahové hodnotě zápisu naleznete v parametru WRHRSH makra CSQ6LOGP v části [Použití CSQ6LOGP](#).
- Produkt IBM MQ do jednoho režimu BSDS z normálního režimu BSDS v důsledku chyby spadne do režimu BSDS. Tato situace může nastat, když požadavek na získání, vložení, bod, aktualizaci nebo odstranění záznamu BSDS je neúspěšný. Dojde-li k této chybě, produkt IBM MQ aktualizuje časové razítka ve zbývajících BSDS, aby vynutil neshodu časové značky se zakázanou BSDS.

#### ČASOVÉ RAZÍTKO PROGRAMU

Datum a čas, kdy byl obsah BSDS změněn obslužným programem změn protokolu změn (CSQJU003).

Následující časová razítka jsou zahrnuta v části aktivní a archivní datové sady protokolu v sestavě:

##### Aktivní datum protokolu

Datum, kdy byla vytvořena aktivní položka protokolu v BSDS, tj. když byla dokončena položka CSQJU003 NEWLOG.

##### Čas aktivního protokolu

Čas, kdy byla v BSDS vytvořena aktivní položka protokolu, byla-li provedena operace NEWLOG CSQJU003.

##### Datum protokolu archivace

Datum, kdy byla položka protokolu archivace vytvořena v BSDS, tj. když byla provedena operace NEWLOG CSQJU003 nebo byl proveden vlastní archiv.

##### Čas archivace protokolu

Čas, kdy byla položka protokolu archivace vytvořena v BSDS, tj. když byla provedena operace CSQJU003 NEWLOG, nebo byl proveden vlastní archiv.

### Stav datové sady aktivního protokolu

BSDS zaznamenává stav aktivní datové sady protokolu jako jedna z následujících možností:

## NOVÁ VERZE

Datová sada byla definována, ale nebyla nikdy použita produktem IBM MQ, nebo byl protokol oseknut na bod před prvním použitím datové sady. V obou případech se počáteční a koncové hodnoty RBA resetují na nulu.

## Znovupoužitelné

Buď byla definována datová sada, ale nebyla nikdy použita produktem IBM MQ, nebo byla odložena datová sada. Ve výstupu mapy tiskových protokolů je počáteční hodnota RBA pro poslední datovou sadu REUSABLE stejná jako počáteční hodnota RBA datové sady posledního protokolu archivace.

## NELZE ZNOVU POUŽÍT

Datová sada obsahuje záznamy, které nebyly odloženy jako odlehčené.

## STOPPED

Procesor pro odlehčování zjistil chybu při čtení záznamu a tento záznam nebylo možné získat z jiné kopie aktivního protokolu.

## oříznuto

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyskytla se chyba I/O a IBM MQ zastavil zápis do této datové sady. Aktivní datová sada protokolu je odložena, počínaje od počáteční adresy RBA a pokračuje až do posledního platného segmentu záznamu v datové sadě zkrácených aktivních žurnálů. RBA posledního platného segmentu záznamu je nižší než koncová adresa RBA aktivní datové sady protokolu. Protokolování se přepne na další dostupnou aktivní datovou sadu protokolů a pokračuje bez přerušení.

, nebo

- Byla volána funkce ARCHIVE LOG, která zkrátí aktivní protokol.

Stav se zobrazí ve výstupu z obslužného programu mapy tiskových protokolů.

## Změna BSDS

Nemusíte provádět speciální kroky, aby sada BSDS aktualizovala záznamy událostí protokolování, protože produkt IBM MQ to provádí automaticky.

Může však být vhodné změnit BSDS, pokud provedete některou z následujících akcí:

- Přidejte více aktivních datových sad protokolu.
- Kopírovat aktivní datové sady protokolu do nově přidělených datových sad, například při poskytování větších přidělení aktivních protokolů.
- Přesuňte datové sady protokolu do jiných zařízení.
- Obnovte poškozenou BSDS.
- Vyřadit zastaralé datové sady archivního protokolu.

BSDS můžete změnit spuštěním obslužného programu pro katalogizaci protokolu změn (CSQJU003). Tento obslužný program spusťte pouze v případě, že je správce front neaktivní, nebo se mohou vyskytnout nekonzistentní výsledky. Akce obslužného programu je řízena příkazy v datové sadě SYSIN. Tento oddíl uvádí několik příkladů. Úplné pokyny naleznete v tématu [Obslužný program pro změnu inventury protokolu změn](#).

Aktivní datovou sadu žurnálu lze kopírovat pouze v případě, že je správce front neaktivní, protože produkt IBM MQ alokuje aktivní datové sady žurnálu jako výlučné (DISP = OLD) při spuštění správce front.

## Změny aktivních protokolů

Toto téma vám pomůže pochopit, jak můžete změnit aktivní protokoly pomocí BSDS.

Pomocí obslužného programu protokolu změn můžete přidávat do BSDS záznamy v BSDS, odstraňovat z nich záznamy a záznamy záznamů. Zde jsou zobrazeny pouze příklady; nahraďte názvy datových sad zobrazenými s názvy, které chcete použít. Další podrobnosti o obslužném programu naleznete v tématu [Obslužný program pro změnu inventury protokolu změn](#).

Další informace najdete v těchto částech:

- [Přidání položek záznamů do BSDS](#)
- [Odstranění informací o aktivní datové sadě žurnálu ze sady BSDS](#)
- [Záznam informací o datové sadě protokolu v BSDS](#)
- [Zvýšení velikosti aktivního protokolu](#)
- [Použití CSQJUFMT](#)

### **Přidání položek záznamu do BSDS**

Pokud byl aktivní protokol označen jako "zastavený", nebude se znovu používat pro protokolování, ale bude i nadále používán pro čtení. Pomocí služeb metody přístupu můžete definovat nové aktivní datové sady žurnálu a poté pomocí obslužného programu pro katalogizaci protokolu změn zaregistrujete nové datové sady v BSDS. Např. použijte:

```
NEWLOG DSNAMES=MQM111.LOGCOPY1.DS10,COPY1  
NEWLOG DSNAMES=MQM111.LOGCOPY2.DS10,COPY2
```

Pokud kopírujete obsah staré aktivní datové sady protokolu do nové, můžete také dát rozsah RBA a počáteční a koncový časový údaj na funkci NEWLOG.

### **Odstranění informací o aktivní datové sadě žurnálu ze sady BSDS**

Chcete-li odstranit informace o aktivní datové sadě protokolu ze BSDS, můžete použít:

```
DELETE DSNAMES=MQM111.LOGCOPY1.DS99  
DELETE DSNAMES=MQM111.LOGCOPY2.DS99
```

### **Záznam informací o datové sadě protokolu v BSDS**

Chcete-li zaznamenat informace o existující datové sadě aktivního protokolu v BSDS, použijte:

```
NEWLOG DSNAMES=MQM111.LOGCOPY1.DS10,COPY2,STARTIME=19930212205198,  
ENDTIME=19930412205200,STARTRBA=6400,ENDRBA=94FF
```

Možná budete muset vložit záznam obsahující tento typ informací v BSDS, protože:

- Položka pro datovou sadu byla odstraněna, ale je nutná znovu.
- Kopírujete obsah jedné aktivní datové sady žurnálu do jiné datové sady.
- Obnovujete BSDS ze záložní kopie.

### **Zvýšení velikosti aktivního žurnálu**

Existují dvě metody, jak tento proces dosáhnout.

#### 1. Je-li správce front aktivní:

- a. Definujte nové větší datové sady protokolu pomocí skriptu JCL.
- b. Přidejte nové datové sady protokolu do aktivního správce front pomocí příkazu MQSC DEFINE LOG.
- c. Chcete-li přesunout aktuální aktivní protokol, použijte příkaz MQSC ARCHIVE LOG, který bude mít nový větší protokol.
- d. Počkejte na dokončení archivu menší aktivní datové sady protokolu.

- e. Ukončete správce front pomocí obslužného programu CSQJU003 k odebrání starých malých aktivních protokolů.
  - f. Restartujte správce front.
2. Je-li správce front neaktivní:
- a. Zastavte správce front. Tento krok je nezbytný, protože produkt IBM MQ alokuje všechny aktivní datové sady protokolu pro své výlučné použití, když je aktivní.
  - b. Použijte Access Method Services ALTER s volbou NEWNAME, abyste přejmenovali vaše aktivní datové sady protokolu.
  - c. Použijte produkt Access Method Services DEFINE k definování větších aktivních datových sad protokolů.
- Opakovaným použitím starých názvů datových sad nemusíte spouštět obslužný program pro katalogizaci změn, abyste v BSDSs vytvořili nové názvy. Staré názvy datových sad a správné rozsahy RBA se již nacházejí v BSDSs.
- d. Použijte produkt Access Method Services REPRO ke kopírování starých (přejmenovaných) datových sad do příslušných nových datových sad.
- Poznámka:** Tento krok může trvat dlouho, takže váš podnik by mohl být mimo akci pro toto období.
- e. Spusťte správce front.

Jsou-li všechny vaše datové sady protokolů stejné velikosti, bude systém operativně konzistentnější a efektivnější. Pokud datové sady protokolů nemají stejnou velikost, je obtížnější sledovat protokoly systému, a tak může být prostor zbytečně promarněn.

### Použití CSQJUFMT

Nespouštějte formát CSQJUFMT, když se zvýší velikost aktivního protokolu.

Pokud spustíte CSQJUFMT (chcete-li poskytnout výkonnostní výhody při prvním zápisu správce front do nového aktivního protokolu), obdržíte zprávy:

```
IEC070I 203-204,XS95GTLX,REPRO02,OUTPUT,B857,SPMG02, 358
IEC070I MG.W.MG4E.LOGCOPY1.DS02,MG.W.MG4E.LOGCOPY1.DS02.DATA,
IDC3302I ACTION ERROR ON MG.W.MG4E.LOGCOPY1.DS02
IDC3351I ** VSAM I/O RETURN CODE IS 28 - RPLFDBWD = X'2908001C'
IDC31467I MAXIMUM ERROR LIMIT REACHED.

IDC0005I NUMBER OF RECORDS PROCESSED WAS 0
```

Kromě toho, pokud používáte produkt Access Method Services REPRO, ujistěte se, že jste definovali nový prázdný protokol.

Použijete-li REPRO ke zkopírování starých (přejmenovaných) dat do příslušné nové datové sady, výchozí hodnotou je NOREPLACE.

To znamená, že REPRO nenahradí záznam, který se již nachází na určené datové sadě. Když je na datové sadě provedeno formátování, hodnota RBA se resetuje. Čistým výsledkem je datová sada, která není po formátování prázdná.

### Změny protokolů archivace

Toto téma vám pomůže pochopit, jak změnit protokoly archivace.

Můžete přidat, odstranit a změnit heslo položek v BSDS pro protokoly archivace. Zde jsou zobrazeny pouze příklady; nahradte názvy datových sad zobrazenými s názvy, které chcete použít. Další podrobnosti o obslužném programu naleznete v tématu [Obslužný program pro změnu inventury protokolu změn](#).

- [Přidání protokolu archivace](#)
- [Odstranění protokolu archivace](#)
- [Změna hesla protokolu archivace](#)

## Přidání protokolu archivace

Když obnova objektu závisí na čtení existující datové sady protokolu archivace, BSDS musí obsahovat informace o této datové sadě, aby ji produkt IBM MQ mohl najít. Chcete-li registrovat informace o existující datové sadě protokolu archivace v BSDS, použijte:

```
NEWLOG DSNAMES=CSQARC1.ARCHLOG1.E00021.T2205197.A0000015,COPY1VOL=CSQV04,  
UNIT=TAPE,STARTRBA=3A190000,ENDRBA=3A1F0FFF,CATALOG=NO
```

## Odstranění protokolu archivace

Chcete-li odstranit celou datovou sadu protokolu archivace na jednom nebo více svazcích, použijte:

```
DELETE DSNAMES=CSQARC1.ARCHLOG1.E00021.T2205197.A0000015,COPY1VOL=CSQV04
```

## Změna hesla protokolu archivace

Změníte-li heslo existující datové sady protokolu archivace, je nutné změnit také informace v BSDS.

1. Vypište seznam BSDS s použitím obslužného programu pro mapování tiskových protokolů.
2. Odstraňte položku pro datovou sadu protokolu archivace s změněným heslem, pomocí funkce DELETE obslužného programu CSQJU003 (viz téma [Obslužný program pro změnu inventury protokolu změn](#)).
3. Pojmenujte datovou sadu jako pro novou datovou sadu protokolu archivu. Použijte funkci NEWLOG obslužného programu CSQJU003 (viz téma [Obslužný program pro změnu inventury protokolu změn](#)) a zadejte nové heslo, počáteční a koncový systém RBA a čísla svazků (která se nachází ve výstupu obslužného programu pro mapování tiskových protokolů, viz [Nástroj pro mapování tiskových protokolů](#)).

Chcete-li změnit heslo pro nové datové sady archivního protokolu, použijte:

```
ARCHIVE PASSWORD= password
```

Chcete-li zastavit umísťování hesel do nových datových sad protokolu archivace, použijte:

```
ARCHIVE NOPASSWD
```

**Poznámka:** Funkci obslužného programu ARCHIVE použijte pouze v případě, že nemáte externího správce zabezpečení.

## Změna kvalifikátoru vyšší úrovně (HLQ) pro protokoly a BSDS

Toto téma se používá k pochopení postupu požadovaného ke změně kvalifikátoru vyšší úrovně (HLQ).

## Než začnete

Nejprve musíte ukončit správce front, než zkopírujete všechny protokoly nebo datové sady do nových datových sad. Tím se zajistí, že data jsou konzistentní a během restartu nebude zapotřebí žádná obnova.

## Informace o této úloze

Tato úloha poskytuje informace o tom, jak změnit HLQ pro protokoly a BSDS. Postupujte takto:

### Postup

1. Spusťte obslužný program pro tisk protokolu CSQJU004 , abyste zaznamenali informace o datové sadě protokolu. Tyto informace jsou zapotřebí později.
2. Můžete buď:
  - a) spusťte zálohování DSS a obnovte přejmenování v protokolu a BSDS datových sadách, které mají být přejmenovány, nebo
  - b) Použijte AMS DEFINE a REPRO k vytvoření datových sad HLQ a zkopírujte data ze starých datových sad.
3. Upravte procedury MSTR a CHIN tak, aby ukazovala na nové datové sady.
4. Odstraňte staré informace z protokolu v nové kopii BSDS pomocí souboru CSQJU003.
5. Definujte nové datové sady protokolů do nové sady BSDS pomocí funkce NEWLOG CSQJU003. Ponechte všechny informace o každém protokolu stejné, kromě tabulky HLQ.
6. Nová BSDS by měla odrážet stejné informace, které byly zaznamenány pro staré protokoly ve starém BSDS.  
Hodnota HLQ by měla být jediná, která se změnila.

### Jak pokračovat dále

Porovnejte výstup CSQJU004 pro starý a nový BSDS, aby se zajistilo, že budou před spuštěním správce front vypadat EXACTLY (kromě HLQs).

**Poznámka:** Při provádění těchto operací je třeba postupovat opatrně. Nesprávné akce mohou vést k nezotavitelným situacím. Zkontrolujte výstup příkazu PRINT LOG APILITY a ujistěte se, že byly zahrnuty všechny informace potřebné k obnově nebo restartu.

### **Obnova BSDS**

Pokud produkt IBM MQ pracuje v duálním režimu BSDS a dojde k poškození jednoho BSDS, vynucení IBM MQ do jednoho režimu BSDS, IBM MQ pokračuje v práci bez problémů (až do dalšího restartu).

Chcete-li vrátit prostředí do duálního režimu BSDS, postupujte takto:

1. Pomocí komponenty Access Method Services můžete přejmenovat nebo odstranit poškozenou sadu BSDS a definovat novou sadu BSDS se stejným názvem jako poškozený BSDS. Příklady řídicích příkazů lze nalézt v úloze CSQ4BREC v souboru thlqual.SCSQPROC.
2. Zadejte příkaz IBM MQ RECOVER BSDS a vytvořte kopii platné BSDS v nově přidělené datové sadě a znovu nastavte duální BSDS režim.

Pokud produkt IBM MQ pracuje v jednom režimu BSDS a BSDS je poškozen, nebo pokud IBM MQ pracuje v duálním režimu BSDS a obě BSDS jsou poškozeny, správce front se zastaví a nerestartuje se, dokud se datové sady BSDS neopraví. V tomto případě:

1. Vyhledejte sadu BSDS přidruženou k nejnovější datové sadě protokolu archivu. Název datové sady nejnovějšího protokolu archivace se objeví v protokolu úlohy v posledním výskytu zprávy CSQJ003I, který označuje, že zpracování odkládání bylo úspěšně dokončeno. Při přípravě na zbytek tohoto postupu je dobrým zvykem uchovávat protokol všech úspěšných archivů uvedených v této zprávě:
  - Jsou-li protokoly archivace na DASD, BSDS je alokováno na libovolném dostupném DASD. Název BSDS je jako odpovídající název datové sady protokolu archivu; mění pouze první písmeno posledního kvalifikátoru, od A do B, jako v tomto příkladu:

#### **Název protokolu archivace**

CSQ.ARCHLOG1. **A** 0000001

#### **BSDS-název kopie**

CSQ.ARCHLOG1. **B** 0000001

- Pokud jsou protokoly archivace na pásce, BSDS je první datovou sadou prvního svazku protokolu archivace. BSDS se neopakují na pozdějších svazcích.
- 2. Pokud poslední datová sada protokolu archivace nemá žádnou kopii BSDS (například, protože došlo k chybě při předávání), vyhledejte dřívější kopii sady BSDS ze staršího zpracování odkládání.
- 3. Přejmenujte *poškozené* BSDSs pomocí příkazu Access Method Services ALTER s volbou NEWNAME. Chcete-li odstranit poškozený BSDS, použijte příkaz Access Method Services DELETE. Pro každou poškozenou sadu BSDS použijte aplikaci Access Method Services k definování nové sady BSDS jako náhradní datové sady. Úloha CSQ4BREC v souboru thlqual.SCSQPROC obsahuje řídicí příkazy aplikace Access Method Services k definování nové BSDS.
- 4. Pomocí příkazu Access Method Services REPRO zkopírujte sadu BSDS z protokolu archivace do jedné z náhradních BSDS, které jste definovali v kroku “3” na stránce 472. Nekopírujte žádná data do druhého náhradního BSDS, provedete to v kroku “5” na stránce 473.

a. Vytiskněte si obsah sady BSDS.

Chcete-li tisknout obsah sady BSDS, použijte obslužný program mapy tisku (CSQJU004). To vám umožní přezkoumat obsah sady BSDS před tím, než budete pokračovat v práci s obnovou.

b. Aktualizujte inventuru datové sady archivního protokolu v nahrazujícím BSDS.

Vyšetřete výstup z obslužného programu mapy tisku a zkontrolujte, zda náhradní BSDS neobsahuje záznam o protokolu archivace, ze kterého byla zkopírována BSDS. Je-li náhradní BSDS stará kopie, nemusí být její soupis obsahovat všechny archivní datové sady, které byly vytvořeny v poslední době. Soupis BSDS datových sad protokolu archivace musí být aktualizován tak, aby odrážel aktuální soupis subsystému.

Pomocí obslužného programu změny protokolu změn (CSQJU003) NEWLOG aktualizujte nahrazovací sadu BSDS a přidejte záznam protokolu archivace, ze kterého byla zkopírována BSDS. Je-li datová sada protokolu archivace chráněna heslem, použijte volbu PASSWORD funkce NEWLOG. Také pokud je datová sada protokolu archivace katalogizována, ujistěte se, že volba CATALOG funkce NEWLOG je řádně nastavena na hodnotu CATALOG=YES. Použijte příkaz NEWLOG k přidání jakýchkoli dalších datových sad archivního protokolu, které byly vytvořeny později než BSDS kopie.

c. Aktualizujte hesla v náhradních BSDS.

BSDS obsahuje hesla pro datové sady protokolu archivu a pro aktivní datové sady protokolu. Chcete-li zajistit, aby hesla v nahrazujícím BSDS odrážela aktuální hesla používaná vaší instalací, použijte obslužný program ARCHIVE inventářů protokolu změn s volbou PASSWORD.

d. Aktualizujte aktivní soupis datové sady protokolu v nahrazujícím BSDS.

Za neobvyklých okolností mohla být vaše instalace přidána, odstraněna nebo přejmenována na datové sady aktivního protokolu, protože BSDS byla zkopírována. V takovém případě sada BSDS neodráží skutečný počet nebo názvy datových sad aktivního protokolu, které má vaše instalace aktuálně v provozu.

Potřebujete-li odstranit aktivní protokolovací datovou sadu z náhradního soupisu BSDS, použijte funkci DELETE obslužného programu pro změnu inventury.

Potřebujete-li přidat aktivní datovou sadu protokolu do náhradního soupisu protokolu BSDS, použijte funkci NEWLOG obslužného programu změn protokolu změn. Ujistěte se, že je rozsah RBA zadán správně na funkci NEWLOG. Je-li aktivní datová sada protokolu chráněna heslem, použijte volbu PASSWORD.

Pokud potřebujete přejmenovat aktivní protokolovací datovou sadu v nahrazujícím inventáři protokolu BSDS, použijte funkci DELETE obslužného programu pro změnu inventury, po níž následuje funkce NEWLOG. Ujistěte se, že je rozsah RBA zadán správně na funkci NEWLOG. Je-li aktivní datová sada protokolu chráněna heslem, použijte volbu PASSWORD.

e. Aktualizujte aktivní rozsahy RBA protokolu v náhradním BSDS.

Později, když se správce front restartuje, porovná RBA aktivních datových sad protokolů uvedených v BSDS s RBA nalezenou ve skutečných datových sadách aktivního protokolu. Pokud se



RBA nedohodnou, správce front se nerestartuje. Problém je zvětšen při použití staré kopie BSDS. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte obslužný program pro kontrolu protokolu změn (CSQJU003) k úpravě RBA v BSDS pomocí RBA ve skutečných datových sadách aktivního protokolu. To provedete takto:

- Použití obslužného programu pro záznam tiskových protokolů (CSQ1LOGP) k vytištění souhrnné sestavy aktivní datové sady protokolu. Zobrazí se počáteční a koncový RBA.
- Porovnání skutečných rozsahů RBA se rozsahy RBA, které jste právě vytiskli, jsou-li známy všechny aktivní datové sady protokolu RBA.

Jsou-li rozsahy RBA shodné pro všechny aktivní datové sady protokolů, můžete pokračovat dalším krokem obnovy bez další práce.

Nejsou-li rozsahy RBA rovny, upravte hodnoty v BSDS tak, aby odrážely skutečné hodnoty. Pro každou aktivní datovou sadu, kterou je třeba nastavit rozsah RBA, použijte funkci DELETE obslužného programu pro změnu inventury protokolu k odstranění aktivní datové sady protokolu ze soupisu v náhradě BSDS. Pak použijte funkci NEWLOG k předefinování aktivní datové sady protokolu na BSDS. Jsou-li aktivní datové sady žurnálu chráněny heslem, použijte volbu PASSWORD funkce NEWLOG.

- f. Jsou-li pro každou kopii aktivního protokolu uvedeny pouze dvě aktivní datové sady žurnálu, může mít produkt IBM MQ potíže při restartování správce front. Problém může nastat, když je jedna z aktivních datových sad protokolu plná a nebyla odložena, zatímco druhá aktivní datová sada protokolu je blízko k naplnění. V tomto případě přidejte novou datovou sadu aktivního protokolu pro každou kopii aktivního protokolu a definujte každou novou aktivní datovou sadu v inventáři protokolu BSDS.

Pomocí příkazu Access Method Services DEFINE definujte novou aktivní datovou sadu protokolů pro každou kopii aktivního protokolu a pomocí funkce NEWLOG obslužného programu změn protokolu definujte nové aktivní datové sady žurnálu v nahrazujícím BSDS. V příkazu NEWLOG není třeba zadávat rozsahy RBA. Nicméně pokud jsou aktivní datové sady žurnálu chráněny heslem, použijte volbu PASSWORD funkce NEWLOG. Příklady řídicích příkazů k provedení této úlohy lze nalézt v úloze CSQ4LREC v souboru thlqual.SCSQPROC.

5. Zkopírujte aktualizovanou sadu BSDS do druhé nové datové sady BSDS. BSDSs jsou nyní identické.

Použijte obslužný program mapy tisku (CSQJU004) k vytištění obsahu sady BSDS v tomto bodě.

6. Informace o tom, co dělat, pokud jste ztratili aktuální aktivní datovou sadu protokolu, najdete v tématu [Problémy aktivního protokolu](#).
7. Restartujte správce front s použitím nově sestavených BSDS. IBM MQ určuje aktuální RBA a aktivní protokoly, které je třeba archivovat.

## **Správa sad stránek**

V tomto tématu jsou uvedeny informace o způsobu správy sad stránek přidružených ke správci front.

Toto téma popisuje, jak přidávat, kopírovat a obecně spravovat sady stránek přidružené ke správci front. Obsahuje tyto sekce:

- [“Jak změnit kvalifikátor vyšší úrovně \(HLQ\) pro sady stránek” na stránce 474](#)
- [“Jak přidat sadu stránek do správce front” na stránce 474](#)
- [“Co dělat, když se jedna ze sad stránek naplní” na stránce 474](#)
- [“Jak vyvážit zatížení na sadách stránek” na stránce 475](#)
- [Jak zvětšit velikost sady stránek](#)
- [“Jak snížit sadu stránek” na stránce 478](#)
- [“Jak znovu zavést sadu stránek” na stránce 479](#)

- [“Jak zálohovat a obnovovat sady stránek” na stránce 480](#)
- [“Jak odstranit sady stránek” na stránce 483](#)
- [“Jak zálohovat a obnovovat fronty pomocí CSQUTIL” na stránce 484](#)

Popis sad stránek, paměťových tříd, vyrovnávacích pamětí a fondů vyrovnávacích pamětí a některé aspekty týkající se výkonu viz [Sady stránek](#) .

## Jak změnit kvalifikátor vyšší úrovně (HLQ) pro sady stránek

Tato úloha poskytuje informace o tom, jak změnit HLQ pro sady stránek. Chcete-li provést tuto úlohu, postupujte takto:

1. Definujte nové sady stránek HLQ.
2. Pokud je přidělení velikosti stejné jako staré sady stránek, zkopírujte existující sadu stránek pomocí REPRO do prázdných nových sad stránek HLQ.
3. Pokud zvětšujete velikost sad stránek, použijte funkci FORMAT CSQUTIL k formátování cílových stránek a poté funkci COPYPAGE knihovny CSQUTIL ke zkopírování všech zpráv ze zdrojové sady stránek do cílové sady stránek.

Další informace viz [Formátování sad stránek \(FORMAT\)](#) a [Rozbalení sady stránek \(COPYPAGE\)](#).

4. Změňte příkaz definice dat CSQP00xx v proceduře správce front tak, aby ukazoval na nové sady stránek HLQ.

Restartujte správce front a ověřte změny v sadách stránek.

## Jak přidat sadu stránek do správce front

Tento popis předpokládá, že máte správce front, který je již spuštěn. Sadu stránek může být nutné přidat v případě, že například správce front musí pracovat s novými aplikacemi, které používají nové fronty.

Chcete-li přidat novou sadu stránek, postupujte takto:

1. Definujte a naformátujte novou sadu stránek. Jako základ můžete použít ukázkou JCL v souboru thlqual.SCSQPROC(CSQ4PAGE). Další informace naleznete v tématu [Formátování sad stránek \(FORMAT\)](#).  
Dávejte pozor, abyste neformátovaly žádné sady stránek, které se používají, pokud to není to, co zamýšlíte. Pokud ano, použijte volbu FORCE funkce obslužného programu FORMAT.
2. Pomocí příkazu DEFINE PSID s volbou DSN přiřadíte sadu stránek k fondu vyrovnávacích pamětí.
3. Zadáním příkazů DEFINE STGCLASS přidejte příslušné definice paměťových tříd pro danou sadu stránek.
4. Chcete-li volitelně zdokumentovat způsob konfigurace správce front, postupujte takto:
  - a. Přidejte novou sadu stránek do procedury spuštěné úlohy pro vašeho správce front.
  - b. Přidejte definici pro novou sadu stránek do datové sady inicializace CSQINP1 .
  - c. Přidejte definici pro novou paměťovou třídu do člena inicializační datové sady CSQ4INYP .

Podrobnosti o příkazech DEFINE PSID a DEFINE STGCLASS viz [DEFINE PSID](#) a [DEFINE STGCLASS](#).

## Co dělat, když se jedna ze sad stránek naplní

O využití sad stránek můžete zjistit pomocí příkazu IBM MQ DISPLAY USAGE. Například příkaz:

```
DISPLAY USAGE PSID(03)
```

zobrazuje aktuální stav sady stránek 03. To vám řekne, kolik volných stránek má tato sada stránek.

Pokud jste definovali sekundární oblasti pro sady stránek, budou dynamicky rozbaleny pokaždé, když se naplní. Nakonec se použijí všechny sekundární oblasti nebo není k dispozici žádný další prostor na disku. Pokud k tomu dojde, aplikace obdrží návratový kód MQRC\_STORAGE\_MEDIUM\_FULL.

Pokud aplikace obdrží návratový kód MQRC\_STORAGE\_MEDIUM\_FULL z volání MQI, znamená to, že na sadě stránek není dostatek místa. Pokud problém přetrvává nebo se pravděpodobně bude opakovat, musíte něco udělat, abyste jej vyřešili.

K tomuto problému se můžete přiblížit několika způsoby:

- Vyvažování zátěže mezi sadami stránek přesouváním front z jedné sady stránek do druhé.
- Rozbalte sadu stránek. Pokyny naleznete v části [“Jak zvětšit velikost sady stránek”](#) na stránce 477 .
- Předefinujte sadu stránek tak, aby se mohla rozšířit nad 4 GB na maximální velikost 64 GB. Pokyny naleznete v tématu [Definování sady stránek větší než 4 GB](#) .

## Jak vyvážit zatížení na sadách stránek

Vyrovňování zátěže v sadách stránek znamená přesun zpráv přidružených k jedné nebo více frontám z jedné sady stránek do jiné, méně používané, sady stránek. Tuto techniku použijte, pokud není praktické rozbalit sadu stránek.

Chcete-li identifikovat, které fronty používají sadu stránek, použijte příslušné příkazy IBM MQ . Chcete-li například zjistit, které fronty jsou mapovány na sadu stránek 02, nejprve pomocí příkazu zjistěte, které paměťové třídy jsou mapovány na sadu stránek 02:

```
DISPLAY STGCLASS(*) PSID(02)
```

Poté pomocí následujícího příkazu zjistěte, které fronty používají jakou paměťovou třídu:

```
DISPLAY QUEUE(*) TYPE(QLOCAL) STGCLASS
```

## Přesun nesdílené fronty

Chcete-li přesunout fronty a jejich zprávy z jedné sady stránek na jinou, použijte příkaz MQSC MOVE QLOCAL (popsaný v části [MOVE QLOCAL](#) ). Pokud jste identifikovali frontu nebo fronty, které chcete přesunout do nové sady stránek, postupujte takto pro každou z těchto front:

1. Ujistěte se, že fronta, kterou chcete přesunout, není používána žádnou aplikací (to znamená, že hodnoty IPPROCS a OPPROCS z příkazu DISPLAY QSTATUS jsou nulové) a že nemá žádné nepotvrzené zprávy (hodnota UNCOM z příkazu DISPLAY QSTATUS je NO).

**Poznámka:** Jediným způsobem, jak zajistit, aby tento stav pokračoval, je dočasně změnit autorizaci zabezpečení fronty. Další informace naleznete v tématu [Profily pro zabezpečení fronty](#) .

Pokud to nemůžete provést, pozdější fáze tohoto postupu mohou selhat, pokud aplikace začnou frontu používat navzdory preventivním krokům, jako je nastavení PUT (DISABLED). Avšak zprávy nemohou být tímto postupem nikdy ztraceny.

2. Zabraňte aplikacím vkládat zprávy do fronty přesouvané změnou definice fronty tak, aby zakázaly MQPUT . Změňte definici fronty na PUT (DISABLED).
3. Definujte dočasnou frontu se stejnými atributy jako přesouvaná fronta pomocí příkazu:

```
DEFINE QL(TEMP_QUEUE) LIKE(Queue_to_move) PUT(ENABLED) GET(ENABLED)
```

**Poznámka:** Pokud tato dočasná fronta již existuje z předchozího spuštění, před provedením definice ji odstraňte.

4. Přesuňte zprávy do dočasné fronty pomocí následujícího příkazu:

```
MOVE QLOCAL(Queue_To_Move) TOQLOCAL(Temp_Queue)
```

5. Odstraňte frontu, kterou přesouváte, pomocí příkazu:

```
DELETE QLOCAL(Queue_To_Move)
```

6. Definujte novou paměťovou třídu, která se mapuje na požadovanou sadu stránek, například:

```
DEFINE STGCLASS(NEW) PSID(nn)
```

Přidejte novou definici paměťové třídy do datových sad CSQINP2 připravených pro další restart správce front.

7. Změňte definici fronty, kterou přesouváte, změnou atributu paměťové třídy:

```
DEFINE QL(Queue_To_Move) LIKE(Temp_Queue) STGCLASS(NEW)
```

Když je fronta předefinována, je založena na dočasné frontě vytvořené v kroku “3” na stránce 475.

8. Přesuňte zprávy zpět do nové fronty pomocí příkazu:

```
MOVE QLOCAL(Temp) TOQLOCAL(Queue_To_Move)
```

9. Fronta vytvořená v kroku “3” na stránce 475 již není vyžadována. Chcete-li jej odstranit, použijte následující příkaz:

```
DELETE QL(Temp_Queue)
```

10. Pokud byla přesouvaná fronta definována v datových sadách CSQINP2, změňte atribut STGCLASS příslušného příkazu DEFINE QLOCAL v datových sadách CSQINP2. Přidejte klíčové slovo REPLACE, aby byla existující definice fronty nahrazena.

Obrázek 40 na stránce 477 zobrazuje extrakci z úlohy vyrovnání zátěže.

```

//UTILITY EXEC PGM=CSQUTIL,PARM=('CSQ1')
//STEPLIB DD DSN=th1qua1.SCSQANLE,DISP=SHR
// DD DSN=th1qua1.SCSQAUTH,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
COMMAND DDNAME(MOVEQ)
/*
//MOVEQ DD *
ALTER QL(Queue_TO_MOVE) PUT(DISABLED)
DELETE QL(TEMP_QUEUE) PURGE
DEFINE QL(TEMP_QUEUE) LIKE(Queue_TO_MOVE) PUT(ENABLED) GET(ENABLED)
MOVE QLOCAL(Queue_TO_MOVE) TOQLOCAL(TEMP_QUEUE)
DELETE QL(Queue_TO_MOVE)
DEFINE STGCLASS(NEW) PSID(2)
DEFINE QL(Queue_TO_MOVE) LIKE(TEMP_QUEUE) STGCLASS(NEW)
MOVE QLOCAL(TEMP_QUEUE) TOQLOCAL(Queue_TO_MOVE)
DELETE QL(TEMP_QUEUE)
/*

```

Obrázek 40. Extrahovat z úlohy vyrovnání zátěže pro sadu stránek

## Jak zvětšit velikost sady stránek

Nejprve můžete přidělit sadu stránek větší než 4 GB, viz [Definování sady stránek větší než 4 GB](#).

Sadu stránek lze definovat tak, aby se automaticky rozbalila po zaplnění zadáním EXPAND (SYSTEM) nebo EXPAND (USER). Pokud byla vaše sada stránek definována s EXPAND (NONE), můžete ji rozbalit jedním ze dvou způsobů:

- Změňte její definici tak, aby umožňovala automatické rozšíření. Viz [Změna sady stránek tak, aby umožňovala automatické rozšíření](#)
- Vytvořte novou větší sadu stránek a zkopírujte zprávy ze staré sady stránek do nové. Viz [Přesunutí zpráv do nové, větší sady stránek](#)

### Definování sady stránek větší než 4 GB

Produkt IBM MQ může používat stránku s velikostí až 64 GB za předpokladu, že datová sada je definována s 'rozšířenou adresovatelností' pro VSAM. Rozšířená adresovatelnost je atribut, který je předáván datovou třídou SMS.

**Poznámka:** Sady stránek a datové sady aktivního protokolu jsou vhodné k umístění v části EAS (extended address space) svazků s rozšířenou adresou (EAV) a od verze z/OS V1.12 může být datová sada protokolu archivu také umístěna v EAS.

V příkladu zobrazeném v následujícím ukázkovém JCL je třída správy 'EXTENDED' definována pro SMS s 'Extended addressability'. Pokud vaše stávající sada stránek není v současné době definována jako sada s rozšířenou adresovatelností, použijte následující metodu pro migraci do datové sady formátu rozšířené adresovatelnosti.

1. Zastavte správce front.
2. Pomocí služeb Access Method Services přejmenujte existující sadu stránek.
3. Definujte cílovou sadu stránek, stejnou velikost jako existující sadu stránek, ale s DATACLAS (EXTENDED).

**Poznámka:** Datové sady s rozšířeným formátem musí být spravovány pomocí SMS. Toto jsou mechanismy pro vyžádání rozšířeného formátu pro datové sady VSAM:

- Použití datové třídy, která má hodnotu DSNTYPE EXT a podparametr R nebo P k označení požadované nebo upřednostňované.
- Kódování DSNTYPE=EXTREQ (je vyžadován rozšířený formát) nebo DSNTYPE=EXTPREF (je upřednostňován rozšířený formát) v příkazu DD.

- Kódování parametru LIKE= v příkazu DD odkazuje na existující datovou sadu rozšířeného formátu.

Další informace naleznete v tématu [Omezení při definování datových sad s rozšířenými formáty](#).

4. Pomocí funkce COPYPAGE knihovny CSQUTIL zkopírujte všechny zprávy ze zdrojové sady stránek do cílové sady stránek. Další podrobnosti viz [Rozbalení sady stránek \(COPYPAGE\)](#).
5. Restartujte správce front.
6. Změňte sadu stránek tak, aby používala rozšíření systému, aby mohla pokračovat v růstu nad rámec aktuálního přidělení.

Následující kód JCL zobrazuje příklady příkazů služeb Access Method Services:

```
//S1 EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
ALTER 'VICY.CSQ1.PAGE01' -
NEWNAME('VICY.CSQ1.PAGE01.OLD')
ALTER 'VICY.CSQ1.PAGE01.DATA' -
NEWNAME('VICY.CSQ1.PAGE01.DATA.OLD')
DEFINE CLUSTER (NAME('VICY.CSQ1.PAGE01') -
MODEL('VICY.CSQ1.PAGE01.OLD') -
DATACLAS(EXTENDED))
/*
```

### Změna sady stránek tak, aby umožňovala automatické rozšíření

Použijte příkaz ALTER PSID s volbami EXPAND (USER) nebo EXPAND (SYSTEM). Obecné informace o rozbalení sad stránek viz [ALTER PSID](#) a [Rozbalení sady stránek \(COPYPAGE\)](#).

### Přesunutí zpráv do nové, větší sady stránek

Tato technika zahrnuje zastavení a restartování správce front. Tím se odstraní všechny přechodné zprávy, které nejsou ve sdílených frontách při restartu. Máte-li přechodné zprávy, které nechcete odstranit, použijte místo toho vyrovnání zátěže. Další informace naleznete v tématu ["Jak vyvážit zatížení na sadách stránek"](#) na stránce 475. V tomto popisu se sada stránek, kterou chcete rozbít, nazývá *zdrojová* sada stránek; nová, větší sada stránek se označuje jako *cílová* sada stránek.

Postupujte takto:

1. Zastavte správce front.
2. Definujte cílovou sadu stránek a ujistěte se, že je větší než zdrojová sada stránek, s větší hodnotou sekundární oblasti.
3. K formátování sady cílových stránek použijte funkci FORMAT knihovny CSQUTIL. Další podrobnosti viz [Formátovací sady stránek \(FORMAT\)](#).
4. Pomocí funkce COPYPAGE knihovny CSQUTIL zkopírujte všechny zprávy ze zdrojové sady stránek do cílové sady stránek. Další podrobnosti viz [Rozbalení sady stránek \(COPYPAGE\)](#).
5. Restartujte správce front s použitím sady cílových stránek provedením jedné z následujících akcí:
  - Změňte proceduru spuštěné úlohy správce front tak, aby odkazovala na cílovou sadu stránek.
  - Pomocí služeb Access Method Services odstraňte zdrojovou sadu stránek a poté přejmenujte cílovou sadu stránek tak, že jí dáte stejný název jako zdrojové sadě stránek.

### Upozornění:

Než odstraníte jakoukoli sadu stránek IBM MQ, ujistěte se, že jste vytvořili požadované záložní kopie.

### Jak snížit sadu stránek

Zabránit všem uživatelům, kteří nejsou administrátorem produktu IBM MQ, v používání správce front. Například změnou nastavení zabezpečení přístupu.

Pokud máte velkou sadu stránek, která je většinou prázdná (jak ukazuje příkaz DISPLAY USAGE), možná budete chtít zmenšit její velikost. Tento postup zahrnuje použití funkcí COPY, FORMAT a LOAD modulu CSQUTIL (viz IBM MQ obslužný program). Tento postup nefunguje pro sadu stránek nula (0), protože není praktické zmenšovat velikost této sady stránek; jediným způsobem, jak to provést, je opětovná inicializace správce front (viz “Nová inicializace správce front” na stránce 502). Předpokladem této procedury je pokusit se o odebrání všech uživatelů ze systému, aby byla všechna pracovní místa dokončena a sady stránek byly konzistentní.

1. Pomocí příkazu STOP QMGR s atributem QUIESCE nebo FORCE zastavte správce front.
2. Spusťte funkci SCOPY pro CSQUTIL s volbou PSID, abyste zkopírovali všechna data zprávy z velké sady stránek a uložili je do sekvenční datové sady.
3. Definujte novou datovou sadu menší sady stránek, která nahradí velkou sadu stránek.
4. Spusťte funkci FORMAT TYPE (NEW) CSQUTIL pro sadu stránek, kterou jste vytvořili v kroku “3” na stránce 479.
5. Restartujte správce front pomocí sady stránek vytvořené v kroku “3” na stránce 479.
6. Spusťte funkci LOAD knihovny CSQUTIL a načtěte zpět všechny zprávy uložené během kroku “2” na stránce 479.
7. Povolit všem uživatelům přístup ke správci front.
8. Odstraňte starou sadu velkých stránek.

## Jak znovu zavést sadu stránek

V některých scénářích je užitečné znovu převést starou sadu stránek do režimu online pro správce front. Pokud není provedena specifická akce, správce front při uvedení staré sady stránek do stavu online rozpozná, že adresa RBA obnovy sady stránek uložená v samotné sadě stránek a v záznamech kontrolních bodů je stará, a proto automaticky spustí obnovu médií sady stránek, aby byla aktuální.

Takové obnovení médií lze provést pouze při restartování správce front a pravděpodobně bude trvat delší dobu, zejména pokud je nutné číst protokoly archivu na pásce. Za těchto okolností však byla sada stránek v mezidobí offline, a proto protokol neobsahuje žádné informace týkající se obnovy sady stránek.

K dispozici jsou následující tři volby:

### Povolit provedení úplné obnovy médií.

1. Zastavte správce front.
2. Zkontrolujte, zda jsou pro sadu stránek k dispozici definice v proceduře spuštěné úlohy pro správce front i v datové sadě inicializace CSQINP1.
3. Restartujte správce front.

### Povolit zničení všech zpráv v sadě stránek.

Tato volba je užitečná v případech, kdy je sada stránek již dlouho offline (například několik měsíců) a nyní je rozhodnuto ji znovu použít pro jiný účel.

1. Naformátujte sadu stránek pomocí funkce FORMAT CSQUTIL s volbou TYPE (NEW).
2. Přidejte definice pro sadu stránek do procedury spuštěné úlohy pro správce front i do datové sady inicializace CSQINP1.
3. Restartujte správce front.

Použití volby TYPE (NEW) pro formátování vymaže aktuální obsah sady stránek a řekne správci front, aby ignoroval jakékoli historické informace v kontrolním bodu o sadě stránek.

### Přenešte sadu stránek do režimu online a vyhněte se procesu obnovy médií.

Tuto techniku použijte pouze v případě, že jste si jisti, že sada stránek byla po čistém ukončení práce správce front offline. Tato volba je nevhodnější v případě, že sada stránek byla po krátkou dobu offline, obvykle kvůli provozním problémům, jako je například zálohování spuštěné při spuštění správce front.

1. Naformátujte sadu stránek pomocí funkce FORMAT CSQUTIL s volbou TYPE (REPLACE).

2. Buď přidejte sadu stránek zpět do správce front dynamicky pomocí příkazu DEFINE PSID s volbou DSN, nebo povolte její přidání při restartu správce front.

Použití volby TYPE (REPLACE) pro formátování zkontroluje, zda byla sada stránek správcem front čistě uzavřena, a označí ji tak, aby se neprováděla obnova médií. V obsahu sady stránek nejsou provedeny žádné další změny.

## Jak zálohovat a obnovovat sady stránek

Pro zálohování a obnovu jsou k dispozici různé mechanismy. Toto téma vám pomůže porozumět těmto mechanismům.

Tento oddíl popisuje následující témata:

- [“Vytvoření bodu obnovení pro nesdílené prostředky” na stránce 480](#)
- [“Zálohování sad stránek” na stránce 481](#)
- [“Obnova sad stránek” na stránce 482](#)
- [Jak odstranit sady stránek](#)

Informace o tom, jak vytvořit bod zotavení pro sdílené prostředky, viz [“Obnova sdílených front” na stránce 488](#).

### Vytvoření bodu obnovení pro nesdílené prostředky

Produkt IBM MQ může obnovit objekty a nesdílené trvalé zprávy do jejich aktuálního stavu, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

1. Kopie sad stránek z dřívějšího bodu existují.
2. Všechny protokoly produktu IBM MQ jsou k dispozici pro provedení zotavení z tohoto bodu.

Ty představují bod obnovení pro nesdílené prostředky.

Oba objekty a zprávy jsou zadrženy na sadách stránek. Na stejné sadě stránek může existovat více objektů a zpráv z různých front. Pro účely obnovy se objekty a zprávy nemohou zazálohovat izolovaně, takže sada stránek musí být zálohována jako celek, aby se zajistilo správné obnovení dat.

Protokol pro zotavení produktu IBM MQ obsahuje záznam všech trvalých zpráv a změn provedených v objektech. Pokud příkaz IBM MQ selže (například kvůli chybě I/O na sadě stránek), můžete obnovit sadu stránek obnovením záložní kopie a restartováním správce front. IBM MQ použije změny protokolu na stránce nastavené z bodu záložní kopie.

Existují dva způsoby, jak vytvořit bod zotavení:

#### Úplná záloha

Zastavte správce front, který vynutí všechny aktualizace na sadách stránek.

To vám umožní restartovat od bodu obnovení, pomocí pouze zálohované datové sady stránek a protokoly z tohoto bodu zapnu.

#### Fuzzy zálohování

Nezastavujte fuzzy záložních kopií sad stránek bez zastavení správce front.

Pokud použijete tuto metodu a přidružené protokoly budou později poškozeny nebo ztraceny, nebude možné použít fuzzy záložní kopie záložních kopií k obnově. Důvodem je skutečnost, že záložní kopie sady fuzzy obsahují nekonzistentní pohled na stav správce front a jsou závislé na dostupných protokolech. Nejsou-li protokoly k dispozici, musíte se vrátit k poslední sadě kopií sady záložních stránek, které byly provedeny v době, kdy byl subsystém neaktivní ([Metoda 1](#)). a přijmete ztrátu dat z této doby.



## Metoda 1: Úplná záloha

Tato metoda zahrnuje ukončení činnosti správce front. Tím se vynutí všechny aktualizace na sadách stránek tak, aby sady stránek byly v konzistentním stavu.

1. Zastavte všechny aplikace produktu IBM MQ , které používají správce front (což jim umožňuje dokončit první). To lze provést změnou nastavení zabezpečení přístupu nebo nastavení fronty, například.
2. Po dokončení všech aktivit se zobrazí a vyřeší všechny neověřené jednotky zotavení. (Použijte příkazy DISPLAY CONN a RESOLVE INDOUBT, jak je popsáno v [DISPLAY CONN](#) a [RESOLVE INDOUBT](#).)

Tím se stránka nastaví do konzistentního stavu; pokud toto neuděláte, vaše sady stránek nemusí být konzistentní a efektivně provádíte Fuzzy zálohu.

3. Zadejte příkaz ARCHIVE LOG, abyste se ujistili, že jsou nejnovější data protokolu zapsána do datových sad protokolu.
4. Zadejte příkaz STOP QMGR MODE (QUIESCE). Zznamenejte nejnižší hodnotu RBA do zpráv CSQI024I nebo CSQI025I (viz [CSQI024I](#) a [CSQI025I](#) , kde získáte další informace). Měli byste ponechat datové sady protokolu od té, která je indikována hodnotou RBA, až do aktuální datové sady protokolu.
5. Vezměte si záložní kopie všech sad stránek správce front (viz [“Zálohování sad stránek”](#) na stránce [481](#) ).

## Metoda 2: Fuzzy backup

Tato metoda nezahrnuje ukončení činnosti správce front. Proto mohou být aktualizace ve vyrovnávacích pamětech virtuálního úložiště během procesu zálohování. To znamená, že sady stránek nejsou v konzistentním stavu a lze je použít pouze pro zotavení s protokoly.

1. Zadejte příkaz DISPLAY USAGE TYPE (ALL) a zaznamenejte hodnotu RBA do zpráv CSQI024I nebo CSQI025I (viz [CSQI024I](#) a [CSQI025I](#) , kde získáte další informace).
2. Vezměte si záložní kopie sad stránek (viz [“Zálohování sad stránek”](#) na stránce [481](#) ).
3. Zadejte příkaz ARCHIVE LOG, abyste se ujistili, že jsou nejnovější data protokolu zapsána do datových sad protokolu. Chcete-li restartovat od bodu zotavení, musíte ponechat datové sady protokolu od datové sady protokolu označené hodnotou RBA až do aktuální datové sady protokolu.

## Zálohování sad stránek

Chcete-li obnovit sadu stránek, IBM MQ potřebuje vědět, jak daleko v protokolu se má přejít. Produkt IBM MQ uchovává číslo protokolu RBA na stránce nula každé sady stránek, která se nazývá *pořadové číslo žurnálu zotavení* (LSN). Toto číslo je počáteční adresa RBA v protokolu, ze kterého může produkt IBM MQ obnovit sadu stránek. Když zálohujete sadu stránek, toto číslo se také zkopíruje.

Je-li kopie později použita k obnovení sady stránek, musí produkt IBM MQ mít přístup ke všem záznamům protokolu z této hodnoty RBA do aktuální adresy RBA. To znamená, že musíte uchovávat dostatek záznamů protokolu, abyste produkt IBM MQ mohli obnovit z nejstarší záložní kopie sady stránek, kterou chcete zachovat.

Funkci ADRDSSU COPY použijte ke kopírování sad stránek.

Další informace naleznete v dokumentaci [Syntaxe příkazu COPY DATASET pro logickou datovou sadu](#) .

Příklad:

```
//STEP2 EXEC PGM=ADRDSSU,REGION=6M
//SYSPRINT DD SYSOUT=H
//SYSIN DD *
COPY -
DATASET(INCLUDE(SCENDATA.MQPA.PAGESET.*)) -
RENAMEU(SCENDATA.MQPA.PAGESET.** , SCENDATA.MQPA.BACKUP1.** ) -
SPHERE -
REPUNC -
FASTREPLICATION(PREF ) -
```

```
CANCELERROR -  
TOL (ENQF)  
/*  
//
```

Pokud kopírujete sadu stránek za běhu správce front, musíte použít obslužný program pro kopírování, který nejprve zkopíruje stránku nula stránky. Pokud tuto akci neuděláte, můžete poškodit data ve vaší sadě stránek.

Je-li proces dynamického rozbalování sady stránek přerušeno, například při výpadku systému, můžete stále použít ADRDRSSU k vytvoření zálohy sady stránek.

Pokud provedete přístupové metody IDCAMS LISTCAT ENT('page set data set name') ALLOC, uvidíte, že HI-ALLOC-RBA je vyšší než HI-USED-RBA.

Následující čas, kdy se tato sada stránek zaplní, je znovu rozšířena, je-li to možné, a jsou použity stránky mezi vysokou použitou RBA a nejvyšší přidělenou RBA, spolu s další novou oblastí.

## Zálohování definic objektů

Měli byste také zálohovat kopie definic objektů. K tomu použijte funkci MAKEDEF funkce CSQUTIL COMMAND (popsané v části [Vydávání příkazů na IBM MQ \(COMMAND\)](#)).

Zazálohujte definice objektů pokaždé, když si vezmete záložní kopii správce front, a zachováte nejaktuálnější verzi.

## Obnova sad stránek

Pokud byl správce front ukončen v důsledku selhání, může být správce front obvykle restartován se všemi provedenými zotavením během restartu. Toto zotavení však není možné v případě, že nejsou k dispozici žádné sady stránek nebo sady dat protokolu. Rozsah, v jakém se můžete nyní zotavit, závisí na dostupnosti záložních kopií sad stránek a datových sad protokolů.

Chcete-li restartovat od bodu zotavení, musíte mít:

- Záložní kopie sady stránek, která má být obnovena.
- Pokud jste použili proces zálohování "fuzzy" popsany v "Metoda 2: Fuzzy backup" na stránce 481, datová sada protokolu, která zahrnovala zaznamenanou hodnotu RBA, protokolovaná datová sada protokolu, která byla provedena příkazem ARCHIVE LOG, a všechny datové sady protokolu mezi nimi.
- Pokud jste použili úplnou zálohu, ale nemáte datové sady protokolu po provedení příkazu ARCHIVE LOG, **není** třeba spustit funkci FORMAT TYPE (REPLACE) obslužného programu CSQUTIL pro všechny sady stránek.

Chcete-li obnovit sadu stránek do jejího aktuálního stavu, musíte mít také všechny datové sady protokolu a záznamy od příkazu ARCHIVE LOG.

K obnově sady stránek existují dvě metody. Chcete-li použít libovolnou metodu, musí být zastaven správce front.

### Jednoduché zotavení

Jedná se o jednodušší metodu a je vhodná pro většinu situací zotavení.

1. Odstraňte sadu stránek, kterou chcete obnovit ze zálohy.
2. Funkci ADRDSSU COPY použijte k obnovení sady stránek ze záložní kopie.

Případně můžete přejmenovat záložní kopii na původní název nebo změnit příkaz CSQP00xx DD v proceduře správce front tak, aby ukazoval na vaši sadu záložních stránek. Pokud však ztratíte nebo poškodíte sadu stránek, již nebudete mít záložní kopii, ze které chcete obnovit.

3. Restartujte správce front.
4. Po úspěšném restartu správce front můžete restartovat aplikace

5. Znovu instate běžné zálohovací procedury pro obnovenou stránku.

### Rozšířená obnova

Tato metoda poskytuje výkonnostní výhody, pokud máte velkou sadu stránek pro zotavení, nebo pokud byla na sadě stránek od převzetí poslední záložní kopie provedena nějaká aktivita. Avšak vyžaduje více ruční intervence než jednoduchá metoda, což může zvýšit riziko chyby a čas potřebný k provedení obnovy.

1. Odstraňte a znovu definujte sadu stránek, kterou chcete obnovit ze zálohy.
2. Použijte ADRDSSU pro zkopírování záložní kopie stránky sady do nové sady stránek. Novou sadu stránek definujte s hodnotou sekundární oblasti tak, aby ji bylo možné dynamicky rozšiřovat.  
Případně můžete přejmenovat záložní kopii na původní název nebo změnit příkaz CSQP00xx DD v proceduře správce front tak, aby ukazoval na vaši sadu záložních stránek. Pokud však ztratíte nebo poškodíte sadu stránek, již nebudete mít záložní kopii, ze které chcete obnovit.
3. Změňte definice CSQINP1 pro svého správce front tak, aby fond vyrovnávacích pamětí přidružený k sadě stránek byl obnoven tak, jak je to možné, větší. Pokud bude fond vyrovnávacích pamětí velký, můžete být schopni zachovat všechny změněné stránky, které jsou rezidentní ve fondu vyrovnávacích pamětí, a snížit množství vstupů/výstupů na sadu stránek.
4. Restartujte správce front.
5. Když byl správce front úspěšně restartován, zastavte jej (pomocí uvedení do klidového stavu) a potom jej znovu spusťte s použitím běžné definice fondu vyrovnávacích pamětí pro danou sadu stránek. Po úspěšném dokončení tohoto druhého restartu můžete znovu spustit aplikace.
6. Znovu instate běžné zálohovací procedury pro obnovenou stránku.

### Co se stane, když se správce front restartuje

Když je správce front restartován, použije všechny změny provedené v sadě stránek, které jsou registrovány v protokolu, počínaje od bodu restartování pro sadu stránek. IBM MQ může obnovit více sad stránek tímto způsobem. Sada stránek je dynamicky rozbalena, je-li to požadováno, během obnovy média.

Během restartu produkt IBM MQ určuje protokol RBA, odkud má začít, tím, že vezme nejnižší hodnotu z následujících možností:

- Číslo LSN obnovy ze záznamu protokolu kontrolního bodu pro každou sadu stránek.
- Náprava LSN od stránky nula v každé sadě stránek.
- RBA nejstarší nedokončené jednotky zotavení v systému v době, kdy bylo zálohování přijato.

Všechny definice objektů jsou uloženy na sadě stránek nula. Zprávy mohou být uloženy na libovolné dostupné sadě stránek.

**Poznámka:** Správce front nelze restartovat, pokud není k dispozici nulová sada stránek.

### Jak odstranit sady stránek

Stránku sady stránek odstraníte pomocí příkazu DELETE PSID; podrobnosti o tomto příkazu najdete v tématu [ODSTRANIT PSID](#).

Nemůžete odstranit sadu stránek, na kterou se stále odkazuje nějaká třída úložiště. Chcete-li zjistit, které paměťové třídy se odkazují na sadu stránek, použijte příkaz DISPLAY STGCLASS.

Datová sada je dealokována z IBM MQ, ale nebyla vymazána. Zůstane k dispozici pro budoucí použití, nebo jej lze odstranit pomocí zařízení produktu z/OS.

Odeberte sadu stránek ze spuštěné procedury úlohy pro správce front.

Odeberte definici sady stránek z inicializační datové sady CSQINP1.

## Jak zálohovat a obnovovat fronty pomocí CSQUTIL

Toto téma použijte jako referenci pro další informace o zálohování a obnově pomocí CSQUTIL.

K zálohování a obnově front můžete použít obslužné funkce CSQUTIL. Chcete-li zálohovat frontu, použijte funkci COPY nebo SCOPY ke kopírování zpráv z fronty do datové sady. Chcete-li frontu obnovit, použijte doplňkové funkce LOAD nebo SLOAD. Další informace najdete v tématu [Obslužný program IBM MQ](#).

## Správa fondů vyrovnávacích pamětí

Toto téma použijte v případě, že chcete změnit nebo odstranit fondy vyrovnávacích pamětí.

Toto téma popisuje, jak měnit a odstraňovat fondy vyrovnávacích pamětí. Obsahuje tyto oddíly:

- [“Jak změnit počet vyrovnávacích pamětí ve fondu vyrovnávacích pamětí” na stránce 484](#)
- [“Jak odstranit fond vyrovnávacích pamětí” na stránce 485](#)

Fondy vyrovnávacích pamětí jsou definovány během inicializace správce front pomocí příkazů [DEFINE BUFFPOOL](#), které byly vydány z vstupní datové sady inicializace CSQINP1. Jejich atributy lze měnit v reakci na obchodní požadavky, zatímco je správce front spuštěn, a to pomocí procesů detailních v tomto tématu. Správce front zaznamenává aktuální atributy fondu vyrovnávacích pamětí v záznamech protokolu kontrolního bodu. Ty jsou automaticky obnoveny při dalším restartu správce front, pokud definice fondu vyrovnávacích pamětí v CSQINP1 neobsahuje atribut REPLACE.

Pomocí příkazu [DISPLAY USAGE](#) můžete zobrazit aktuální atributy vyrovnávací paměti.

Fondy vyrovnávacích pamětí můžete také dynamicky definovat pomocí příkazu [DEFINE PSID](#) s volbou DSN.

Pokud změníte fondy vyrovnávacích pamětí dynamicky, měli byste aktualizovat také definice v inicializační datové sadě CSQINP1.

Popis sad stránek, paměťových tříd, vyrovnávacích pamětí a fondů vyrovnávacích pamětí a některé z aspektů týkajících se výkonu, které lze použít, naleznete v tématu [Plánování na z/OS](#).

**Poznámka:** Fondy vyrovnávacích pamětí používají významnou paměť. Když zvětšíte velikost fondu vyrovnávacích pamětí nebo definujete nový fond vyrovnávacích pamětí, ujistěte se, že je k dispozici dostatečné úložiště. Další informace naleznete v tématu [Paměť adresního prostoru](#).

## Jak změnit počet vyrovnávacích pamětí ve fondu vyrovnávacích pamětí

Je-li fond vyrovnávacích pamětí příliš malý, může mít tato podmínka za následek zprávu [CSQP020E](#) na konzole, můžete pomocí příkazu ALTER BUFFPOOL přidělit více vyrovnávacích pamětí pomocí příkazu ALTER BUFFPOOL:

1. Zjistěte, kolik prostoru je k dispozici pro nové vyrovnávací paměti, a to tak, že se podíváte na zprávy [CSQY220I](#) v protokolu. Dostupný prostor se vyazuje v MB. Protože vyrovnávací paměť má velikost 4 kB, každý MB dostupného prostoru umožňuje alokovat 256 vyrovnávacích pamětí. Nepřidělujte veškerý volný prostor pro vyrovnávací paměti, protože některé jsou vyžadovány pro další úlohy.

Pokud fond vyrovnávacích pamětí používá pevné 4kB stránky, tj. jeho atribut PAGECLAS je FIXED4KB, ujistěte se, že je v logické oblasti k dispozici dostatek reálné paměti.

2. Je-li ohlášený volný prostor nedostatečný, uvolněte některé vyrovnávací paměti z jiného fondu vyrovnávacích pamětí pomocí příkazu

```
ALTER BUFFPOOL(buf-pool-id) BUFFERS(integer)
```

kde *buf-pool-id* je fond vyrovnávacích pamětí, ze kterého chcete uvolnit prostor, a *integer* je nový počet vyrovnávacích pamětí, které mají být alokovány do tohoto fondu vyrovnávacích pamětí, které musí být menší než původní počet vyrovnávacích pamětí přidělených k tomuto fondu vyrovnávacích pamětí.

3. Přidejte vyrovnávací paměť do fondu vyrovnávacích pamětí, který chcete rozbalit pomocí příkazu

```
ALTER BUFFPOOL(buf-pool-id) BUFFERS(integer)
```

kde *buf-pool-id* je fond vyrovnávacích pamětí, který má být rozbalen, a *integer* je nový počet vyrovnávacích pamětí, které mají být alokovány do tohoto fondu vyrovnávacích pamětí, které musí být větší než původní počet vyrovnávacích pamětí přidělených k tomuto fondu vyrovnávacích pamětí.

## Jak odstranit fond vyrovnávacích pamětí

Když již fond vyrovnávacích pamětí nepoužívá žádná sada stránek, odstraňte ji, abyste uvolnili virtuální paměť, která je k ní přidělena.

Fond vyrovnávacích pamětí odstraní pomocí příkazu `DELETE BUFFPOOL`. Pokud některý ze sad stránek používá tento fond vyrovnávacích pamětí, příkaz selže.

Informace o tom, jak odstranit sady stránek, naleznete v příručce [“Jak odstranit sady stránek”](#) na stránce 483.

## **Správa skupin sdílení front a sdílených front v systému z/OS**

Produkt IBM MQ může používat různé typy sdílených prostředků, například skupiny sdílení front, sdílené fronty a prostředek Coupling Facility. V tomto tématu naleznete přehled procedur potřebných ke správě těchto sdílených prostředků.

Tento oddíl obsahuje informace o následujících tématech:

- [“Správa skupin sdílení front”](#) na stránce 485
- [“Správa sdílených front”](#) na stránce 488
- [“Správa skupinových objektů”](#) na stránce 493
- [“Správa prostředku CF”](#) na stránce 493

## **Správa skupin sdílení front**

Můžete přidat nebo odebrat správce front do skupiny sdílení front (QSG) a spravovat přidružené tabulky Db2.

Toto téma obsahuje sekce o následujících úlohách:

- [“Nastavení skupiny sdílení front”](#) na stránce 485
- [“Přidání správce front do skupiny sdílení front”](#) na stránce 486
- [“Odebrání správce front ze skupiny sdílení front”](#) na stránce 487
- [“Odebrání skupiny sdílení front z tabulek Db2”](#) na stránce 488
- [“Ověření konzistence definic Db2”](#) na stránce 488

## **Nastavení skupiny sdílení front**

Každá skupina sdílení front má název až čtyři znaky. Název musí být v síti jedinečný a nesmí být shodný s žádným názvem správce front.

Chcete-li nastavit skupinu sdílení front, postupujte takto:

1. Pokud se jedná o první skupinu sdílení front, která používá Db2 skupinu sdílení dat, [nastavte Db2 prostředí](#).
2. [Nastavte prostředek Coupling Facility](#).
3. Přidejte skupinu sdílení front do tabulek Db2. Použijte funkci ADD QSG obslužného programu skupiny sdílení front (CSQ5PQSG). Tento program je popsán v části [Obslužný program skupiny sdílení front](#). Ukázka je uvedena v souboru `thlqual.SCSQPROC(CSQ45AQS)`.

4. Přidejte správce front do skupiny sdílení front podle kroků uvedených v části [“Přidání správce front do skupiny sdílení front”](#) na stránce 486 .
5. Definujte struktury aplikace pro IBM MQ podle kroků v části [“Přidání struktury prostředku Coupling Facility”](#) na stránce 493.
6. V případě potřeby [provedte migraci nesdílených front do sdílených front](#).
7. Pro zajištění dostupnosti vytvořte sdílené kanály do a ze skupiny sdílení front.
  - Pro připojení do skupiny sdílení front:
    - Nastavte soket VIPA nebo hardwarový směrovač pro distribuci pracovní zátěže mezi dostupné správce front v rámci skupiny sdílení front.
    - Definujte přijímací kanál s QSGDISP (GROUP), abyste se ujistili, že je definice kanálu k dispozici ve všech správcích front v rámci skupiny QSG.
    - Spustíte modul listener s INDISP (GROUP) na každém správci front pro připojení kanálu MCA do skupiny sdílení front. Připojení klienta k QSG by se měla stále připojovat k modulu listener spuštěnému pomocí INDISP (QMGR).
    - Změňte aplikace tak, aby se připojovaly pomocí názvu skupiny sdílení front, a nikoli pomocí specifického názvu správce front.
    - Zajistěte, aby byla pravidla ověřování kanálu pro všechny správce front v rámci skupiny sdílení front stejná, a umožněte tak aplikacím připojit se k libovolnému správci front v rámci skupiny sdílení front.
  - Pro připojení mimo skupinu sdílení front:
    - Definujte sdílenou přenosovou frontu.
    - Definujte odchozí kanál pomocí QSGDISP (GROUP) a DEFCDISP (SHARED).

Pokud převedete existující kanál na sdílený kanál, může být nutné před spuštěním kanálu zadat příkaz [RESET CHANNEL](#) , protože synchronizační fronta používaná kanálem se změnila.

## Přidání správce front do skupiny sdílení front

Správce front lze přidat do existující skupiny sdílení front.

Všimněte si, že:

- Skupina sdílení front musí existovat před přidáním správců front.
- Správce front může být členem pouze jedné skupiny sdílení front.

Chcete-li přidat správce front do skupiny sdílení front, postupujte takto:

1. Provedením úloh v části [implementovat řízení zabezpečení ESM pro skupinu sdílení front](#) udělte odpovídající přístup k ID uživatelů správce front a inicializátoru kanálu.
2. Pokud má skupina sdílení front nakonfigurované struktury prostředku CF pro odlehčování dat do SMDS, proveďte úlohy v [nastavení prostředí SMDS](#).
3. Zastavte správce front.
4. Použijte funkci ADD QMGR obslužného programu skupiny sdílení front (CSQ5PQSG). Tento program je popsán v [obslužném programu skupiny sdílení front](#). Ukázka je uvedena v souboru thlqual.SCSQPROC(CSQ45AQM).
5. [Změňte modul systémových parametrů](#) pro přidání dat skupiny sdílení front:
  - a. Upravte CSQ6SYSP tak, aby uváděli parametr QSGDATA. Další informace viz [použití CSQ6SYSP](#) .
  - b. Sestavte a propojte modul parametrů systému. Pro zaváděcí modul můžete použít jiný název.
  - c. Změňte proces spuštění tak, aby používal nový modul.

6. Zkopírujte a upravte ukázkového člena thlqual.SCSQPROC(CSQ4INSS), který definuje požadované struktury prostředku CF a fronty SYSTEM. Přidejte přizpůsobeného člena do definice dat CSQINP2 v JCL spuštění správce front.
7. Restartujte správce front pomocí modulu parametrů systému skupiny sdílení front.
8. Volitelně proveďte migraci na profily zabezpečení s předponou s názvem skupiny sdílení front namísto názvu správce front.
9. Jsou-li pro připojení do skupiny sdílení front použity sdílené kanály, vytvořte pravidla ověřování kanálu, která budou zrcadlit pravidla pro ostatní správce front v rámci skupiny sdílení front, a umožněte tak aplikacím připojit se k libovolnému správci front v rámci skupiny sdílení front.
10. 10. Volitelně proveďte jednu z následujících akcí, abyste povolili aplikacím připojeným ke správci front v rámci skupiny sdílení front vkládat zprávy do front, jejichž hostitelem jsou jiní správci front v rámci skupiny sdílení front:
  - Zapněte hromadné řazení do front zadáním příkazu ALTER QMGR IGQ (ENABLED).
  - Definujte přenosové fronty a kanály pro ostatní správce front v rámci skupiny sdílení front. Definováním přenosových front se stejným názvem jako cíloví správci front se vyhnete nutnosti definovat vzdálené fronty a aliasy správců front.

**Poznámka:** Chcete-li přidat správce front do existující skupiny sdílení front obsahující správce front se staršími verzemi produktu IBM MQ, musíte nejprve použít opravu PTF koexistence pro nejvyšší verzi produktu IBM MQ ve skupině na všechny starší verze správce front ve skupině.

## Odebrání správce front ze skupiny sdílení front

Správce front lze ze skupiny sdílení front odebrat pouze v případě, že protokoly správce front nejsou vyžadovány jiným procesem a všechny SMDS vlastněné správcem front jsou prázdné.

Protokoly jsou potřebné, pokud obsahují:

- Nejnovější záloha jedné ze struktur aplikace prostředku Coupling Facility (CF), kterou používá skupina sdílení front
- Data potřebná pro budoucí proces obnovy, tj. správce front použil obnovitelnou strukturu od doby popsané hodnotou posledního intervalu vyloučení zálohy.

Pokud se použije jeden nebo oba tyto body nebo pokud SMDS vlastněný správcem front obsahuje zprávy, nelze správce front odebrat. Chcete-li zjistit, které protokoly správců front jsou potřebné pro budoucí proces obnovy, použijte příkaz MQSC DISPLAY CFSTATUS s volbou TYPE (BACKUP) (podrobnosti o tomto příkazu viz [DISPLAY CFSTATUS](#) ).

Chcete-li odebrat správce front ze skupiny sdílení front, postupujte takto:

1. Zastavte všechny aplikace připojené ke správci front, které vkládají zprávy do sdílených front.
2. Vyřešte všechny neověřené jednotky práce týkající se tohoto správce front.
3. Zadáním příkazu DISPLAY USAGE TYPE (SMDS) určete, zda jsou v nějakém SMDS vlastněném správcem front nějaké zprávy.
4. Pokud existují odlehčované zprávy pro libovolnou strukturu aplikace, počkejte na načtení těchto zpráv z fronty. Počet odlehčených zpráv hlášených pomocí příkazu DISPLAY USAGE TYPE (SMDS) by měl být nulový, než budete pokračovat.
5. Ukončete práci správce front čistě pomocí příkazu STOP QMGR MODE (QUIESCE).
6. Vyčkejte na interval alespoň odpovídající hodnotě parametru EXCLINT, který zadáte v příkazu BACKUP CFSTRUCT v dalším kroku.
7. V jiném správci front spusťte zálohu struktury prostředku CF pro každou obnovitelnou strukturu prostředku CF pomocí příkazu MQSC BACKUP CFSTRUCT a podle potřeby zadejte hodnotu EXCLINT v předchozím kroku.
8. Zkontrolujte výstup z příkazu DISPLAY CFSTATUS (\*) TYPE (BACKUP) a potvrďte, že protokoly správce front nejsou potřebné pro obnovu žádných struktur prostředku CF.

9. Pomocí funkce REMOVE QMGR obslužného programu CSQ5PQSG odeberte správce front ze skupiny sdílení front. Tento program je popsán v části [Obslužný program skupiny sdílení front](#). Ukázka je uvedena v souboru thlqual.SCSQPROC(CSQ45RQM).
10. Před restartováním správce front resetujte systémový parametr QSGDATA na výchozí hodnotu a znovu vytvořte modul systémových parametrů. Informace o přizpůsobení systémových parametrů naleznete v tématu [Použití CSQ6SYSP](#).

Mějte na paměti, že při odebírání posledního správce front ve skupině sdílení front je třeba použít volbu FORCE a nikoli volbu REMOVE. Tato akce odebere správce front ze skupiny sdílení front, přičemž neprovede kontroly konzistence protokolů správce front, které jsou vyžadovány pro zotavení. Tuto operaci byste měli provést pouze v případě, že odstraňujete skupinu sdílení front.

## Odebrání skupiny sdílení front z tabulek Db2

Chcete-li odebrat skupinu sdílení front z tabulek Db2, použijte funkci REMOVE QSG obslužného programu skupiny sdílení front (CSQ5PQSG). Tento program je popsán v části [Obslužný program skupiny sdílení front](#). Ukázka je uvedena v souboru thlqual.SCSQPROC(CSQ45RQS).

Skupinu sdílení front lze odebrat ze společných tabulek skupin sdílení dat Db2 pouze po odebrání všech správců front ze skupiny sdílení front (jak je popsáno v tématu [“Odebrání správce front ze skupiny sdílení front”](#) na stránce 487).

Při odstranění záznamu skupiny sdílení front z administrační tabulky skupiny sdílení front jsou všechny objekty a administrativní informace související s touto skupinou sdílení front odstraněny z jiných tabulek produktu IBM MQ Db2. To zahrnuje informace o sdílených frontách a skupinových objektech.

## Ověření konzistence definic Db2

Problémy se sdílenými frontami v rámci skupiny sdílení front se mohou vyskytnout v případě, že definice objektů Db2 jsou z nějakého důvodu nekonzistentní.

Chcete-li ověřit konzistenci definic objektů Db2 pro správce front, struktury prostředku CF a sdílené fronty, použijte funkci VERIFY QSG obslužného programu skupiny sdílení front (CSQ5PQSG). Tento program je popsán v části [Obslužný program skupiny sdílení front](#).

## **Správa sdílených front**

Toto téma vám pomůže pochopit, jak obnovit, přesunout a migrovat sdílené fronty.

Tento oddíl popisuje následující úlohy:

- [“Obnova sdílených front”](#) na stránce 488
- [“Přesouvání sdílených front”](#) na stránce 489
- [“Migrace nesdílených front do sdílených front”](#) na stránce 491
- [Pozastavení připojení produktu Db2](#)

## Obnova sdílených front

Produkt IBM MQ může obnovit trvalé zprávy ve sdílených frontách, pokud všechny:

- Byly provedeny zálohy struktur CF, které obsahují zprávy.
- Všechny protokoly pro všechny správce front v dané skupině sdílení front jsou k dispozici, aby bylo možné provést zotavení z bodu, ve kterém jsou zálohy provedeny.
- Db2 je k dispozici a záložní tabulka struktury je novější než nejnovější záloha struktury prostředku CF.

Zprávy ve sdílené frontě jsou uloženy ve struktuře prostředku Coupling Facility (CF). Trvalé zprávy lze vkládat do sdílených front a jako trvalé zprávy v nesdílených frontách se tyto zprávy zkopírují do protokolu správce front. Příkazy MQSC [BACKUP CFSTRUCT](#) a [RECOVER CFSTRUCT](#) umožňují obnovu struktury



prostředku CF v nepravděpodobném případě selhání prostředku Coupling Facility. Za takových okolností budou všechny přechodné zprávy uložené v ovlivněné struktuře ztraceny, ale lze obnovit trvalé zprávy. Další aktivitou aplikace používající strukturu je zabráněno, dokud se struktura neobnoví.

Chcete-li povolit obnovu, musíte zálohovat struktury zařízení Coupling Facility často pomocí příkazu MQSC BACKUP CFSTRUCT. Zprávy ve struktuře prostředku CF jsou zapsány do datové sady aktivního protokolu správce front, který provádí zálohování. Zapisuje záznam zálohy na Db2: název zálohované struktury prostředku CF, název správce front, který provádí zálohu, rozsah RBA pro tuto zálohu v daném protokolu správce front a čas zálohování. Zazálohujte struktury seznamu CF, i když neaktivně používáte sdílené fronty, například pokud jste nastavili skupinu sdílení front, která má v úmyslu ji použít v budoucnu.

Strukturu prostředku Coupling Facility můžete obnovit zadáním příkazu MQSC RECOVER CFSTRUCT do správce front, který může provést zotavení; v rámci skupiny sdílení front můžete použít libovolného správce front. Můžete určit jednu strukturu CF, která má být obnovena, nebo můžete obnovit několik struktur prostředku CF současně.

Jak již bylo uvedeno dříve, je důležité, abyste často zálohovali struktury seznamu prostředků CF, v opačném případě může obnova struktury prostředku CF trvat dlouho. Proces obnovy navíc nelze zrušit.

Definice sdílené fronty je uložena v databázi Db2 a lze ji proto obnovit v případě potřeby pomocí standardních procedur databáze produktu Db2. Další informace naleznete v tématu [Sdílené fronty a skupiny sdílení front](#).

## Přesouvání sdílených front

Tato sekce popisuje, jak lze provést vyrovnávání zátěže přesunutím sdílené fronty z jedné struktury prostředku Coupling Facility do jiné. Také popisuje, jak přesunout nesdílenou frontu do sdílené fronty a jak přesunout sdílenou frontu do nesdílené fronty.

Při přesunu z fronty je třeba definovat dočasnou frontu jako část postupu. Důvodem je, že každá fronta musí mít jedinečný název, takže nemůžete mít dvě fronty se stejným názvem, a to i v případě, že fronty mají odlišné dispozice fronty. IBM MQ toleruje, že má dvě fronty se stejným názvem (jako v kroku "2" na stránce 489), ale fronty nelze použít.

- Přesunutí fronty z jedné struktury prostředku Coupling Facility do jiné
- Přesunutí nesdílené fronty do sdílené fronty
- Přesunutí sdílené fronty do nesdílené fronty

### Přesunutí fronty z jedné struktury prostředku Coupling Facility do jiné

Chcete-li přesunout fronty a jejich zprávy z jedné struktury prostředku CF do jiné, použijte příkaz MQSC MOVE QLOCAL. Pokud jste identifikovali frontu nebo fronty, které chcete přesunout do nové struktury prostředku CF, použijte následující postup k přesunu každé fronty:

1. Ujistěte se, že fronta, kterou chcete přesunout, nepoužívá žádné aplikace, to znamená, že atributy fronty IPPROCS a OPPROCS jsou nulové ve všech správcích front ve skupině sdílení front.
2. Zabraňte aplikacím ve vkládání zpráv do přesouvané fronty změnou definice fronty tak, aby byla zablokována MQPUT. Změňte definici fronty na PUT (DISABLED).
3. Definujte dočasnou frontu se stejnými atributy jako fronta, která se přesouvá, pomocí následujícího příkazu:

```
DEFINE QL(TEMP_QUEUE) LIKE(QUEUE_TO_MOVE) PUT(ENABLED) GET(ENABLED) QSGDISP(QMGR)
```

**Poznámka:** Pokud tato dočasná fronta existuje z předchozího spuštění, odstraňte ji před definováním.

4. Přesuňte zprávy do dočasné fronty pomocí následujícího příkazu:

```
MOVE QLOCAL(Queue_To_Move) TOQLOCAL(TEMP_Queue)
```

5. Odstraňte frontu, kterou přesouváte, pomocí příkazu:

```
DELETE QLOCAL(Queue_To_Move)
```

6. Znovu definujte frontu, která se přesouvá, změnou atributu CFSTRUCT pomocí následujícího příkazu:

```
DEFINE QL(Queue_To_Move) LIKE(TEMP_Queue) CFSTRUCT(NEW) QSGDISP(SHARED)
```

Je-li fronta znovu definována, je založena na dočasné frontě vytvořené v kroku [“3”](#) na stránce [489](#).

7. Přesuňte zprávy zpět do nové fronty pomocí příkazu:

```
MOVE QLOCAL(TEMP) TOQLOCAL(Queue_To_Move)
```

8. Fronta vytvořená v kroku [“3”](#) na stránce [489](#) se již nepožaduje. Použijte následující příkaz k odstranění:

```
DELETE QL(TEMP_Queue)
```

9. Je-li přesouvaná fronta definována v datových sadách CSQINP2, změňte atribut CFSTRUCT příslušného příkazu DEFINE QLOCAL v datových sadách CSQINP2. Přidejte klíčové slovo REPLACE tak, aby byla nahrazena existující definice fronty.

[Obrázek 41](#) na stránce [490](#) zobrazuje vzorovou úlohu pro přesunutí fronty z jedné struktury prostředku CF do jiné.

```
//UTILITY EXEC PGM=CSQUTIL,PARM=('CSQ1')
//STEPLIB DD DSN=thlqua1.SCSQANLE,DISP=SHR
// DD DSN=thlqua1.SCSQAUTH,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
COMMAND DDNAME(MOVEQ)
/*
//MOVEQ DD *
ALTER QL(Queue_To_Move) PUT(DISABLED)
DELETE QL(TEMP_Queue) PURGE
DEFINE QL(TEMP_Queue) LIKE(Queue_To_Move) PUT(ENABLED) GET(ENABLED) QSGDISP(QMGR)
MOVE QLOCAL(Queue_To_Move) TOQLOCAL(TEMP_Queue)
DELETE QL(Queue_To_Move)
DEFINE QL(Queue_To_Move) LIKE(TEMP_Queue) CFSTRUCT(NEW) QSGDISP(SHARED)
MOVE QLOCAL(TEMP_Queue) TOQLOCAL(Queue_To_Move)
DELETE QL(TEMP_Queue)
/*
```

*Obrázek 41. Ukázková úloha pro přesunutí fronty z jedné struktury prostředku CF do jiné*

## **Přesunutí nesdílené fronty do sdílené fronty**

Postup přesunu nesdílené fronty do sdílené fronty je stejný jako procedura přesunu fronty z jedné struktury prostředku CF do jiné (viz [“Přesunutí fronty z jedné struktury prostředku Coupling Facility do jiné”](#) na stránce 489 ). Obrázek 42 na stránce 491 poskytuje vzorovou úlohu k provedení tohoto úkolu.

**Poznámka:** Nezapomeňte, že zprávy ve sdílených frontách jsou předmětem určitých omezení týkajících se maximální velikosti zpráv, perzistence zpráv a typu indexu fronty, takže nemusíte být schopni přesunout některé nesdílené fronty do sdílené fronty.

```
//UTILITY EXEC PGM=CSQUTIL,PARM=('CSQ1')
//STEPLIB DD DSN=thlqua1.SCSQANLE,DISP=SHR
//      DD DSN=thlqua1.SCSQAUTH,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
COMMAND DDNAME(MOVEQ)
/*
//MOVEQ DD *
ALTER QL(Queue_To_Move) PUT(DISABLED)
DELETE QL(TEMP_QUEUE) PURGE
DEFINE QL(TEMP_QUEUE) LIKE(Queue_To_Move) PUT(ENABLED) GET(ENABLED)
MOVE QLOCAL(Queue_To_Move) TOQLOCAL(TEMP_QUEUE)
DELETE QL(Queue_To_Move)
DEFINE QL(Queue_To_Move) LIKE(TEMP_QUEUE) CFSTRUCT(NEW) QSGDISP(SHARED)
MOVE QLOCAL(TEMP_QUEUE) TOQLOCAL(Queue_To_Move)
DELETE QL(TEMP_QUEUE)
/*
```

Obrázek 42. Ukázková úloha pro přesun nesdílené fronty do sdílené fronty

## Přesunutí sdílené fronty do nesdílené fronty

Postup přesunu sdílené fronty do nesdílené fronty je stejný jako postup přesunu fronty z jedné struktury CF do jiné (viz [“Přesunutí fronty z jedné struktury prostředku Coupling Facility do jiné”](#) na stránce 489 ).

Obrázek 43 na stránce 491 poskytuje vzorovou úlohu k provedení tohoto úkolu.

```
//UTILITY EXEC PGM=CSQUTIL,PARM=('CSQ1')
//STEPLIB DD DSN=thlqua1.SCSQANLE,DISP=SHR
//      DD DSN=thlqua1.SCSQAUTH,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
COMMAND DDNAME(MOVEQ)
/*
//MOVEQ DD *
ALTER QL(Queue_To_Move) PUT(DISABLED)
DELETE QL(TEMP_QUEUE) PURGE
DEFINE QL(TEMP_QUEUE) LIKE(Queue_To_Move) PUT(ENABLED) GET(ENABLED) QSGDISP(QMGR)
MOVE QLOCAL(Queue_To_Move) TOQLOCAL(TEMP_QUEUE)
DELETE QL(Queue_To_Move)
DEFINE QL(Queue_To_Move) LIKE(TEMP_QUEUE) STGCLASS(NEW) QSGDISP(QMGR)
MOVE QLOCAL(TEMP_QUEUE) TOQLOCAL(Queue_To_Move)
DELETE QL(TEMP_QUEUE)
/*
```

Obrázek 43. Ukázková úloha pro přesun sdílené fronty do nesdílené fronty

## Migrace nesdílených front do sdílených front

K dispozici jsou dvě fáze migrace nesdílených front do sdílených front:

- Migrace prvního (nebo jediného) správce front v rámci skupiny sdílení front
- Migrace všech ostatních správců front v rámci skupiny sdílení front

## Migrace prvního (nebo jediného) správce front v rámci skupiny sdílení front

Obrázek 42 na stránce 491 uvádí vzorovou úlohu pro přesun nesdílené fronty do sdílené fronty. Toto proveďte pro každou frontu, která potřebuje migrovat.

### Poznámka:

1. U zpráv ve sdílených frontách se vztahují určitá omezení týkající se maximální velikosti zpráv, perzistence zpráv a typů indexů fronty, takže nemusíte být schopni přesunout některé nesdílené fronty do sdílené fronty.
2. Pro sdílené fronty je třeba použít správný typ indexu. Pokud migrujete přenosovou frontu jako sdílenou frontu, musí být typ indexu MSGID.

Je-li fronta prázdná, nebo pokud nepotřebujete uchovávat zprávy, které jsou na ní, je migrace fronty jednodušší. Obrázek 44 na stránce 492 ukazuje příklad úlohy, která má být použita za těchto okolností.

```
//UTILITY EXEC PGM=CSQUTIL,PARM=('CSQ1')
//STEPLIB DD DSN=thlqua1.SCSQANLE,DISP=SHR
// DD DSN=thlqua1.SCSQAUTH,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
COMMAND DDNAME(MOVEQ)
/*
//MOVEQ DD *
DELETE QL(TEMP_QUEUE) PURGE
DEFINE QL(TEMP_QUEUE) LIKE(Queue_TO_MOVE) PUT(ENABLED) GET(ENABLED)
DELETE QL(Queue_TO_MOVE)
DEFINE QL(Queue_TO_MOVE) LIKE(TEMP_QUEUE) CFSTRUCT(NEW) QSGDISP(SHARED)
DELETE QL(TEMP_QUEUE)
/*
```

Obrázek 44. Ukázková úloha pro přesun nesdílené fronty bez zpráv do sdílené fronty

## Migrace všech ostatních správců front v rámci skupiny sdílení front

1. Pro každou frontu, která nemá stejný název jako existující sdílená fronta, přesuňte tuto frontu podle popisu v části Obrázek 42 na stránce 491 nebo Obrázek 44 na stránce 492.
2. Pro fronty, které mají stejný název jako existující sdílená fronta, přesuňte zprávy do sdílené fronty s použitím příkazů zobrazených v části Obrázek 45 na stránce 492.

```
MOVE QLOCAL(Queue_TO_MOVE) QSGDISP(QMGR) TOQLOCAL(Queue_TO_MOVE)
DELETÉ QLOCAL(Queue_TO_MOVE) QSGDISP(QMGR)
```

Obrázek 45. Přesun zpráv z nesdílené fronty do existující sdílené fronty

## Pozastavení připojení k produktu Db2

Chcete-li použít údržbu nebo službu pro tabulky nebo balík produktu Db2 související se sdílenými frontami bez zastavení správce front, musíte dočasně odpojit správce front v rámci skupiny sdílení dat (DSG) z produktu Db2.

Postupujte takto:

1. Použijte příkaz MQSC SUSPEND QMGR FACILITY ( Db2 ).
2. Proveďte vazby.
3. Připojte se k produktu Db2 pomocí příkazu MQSC RESUME QMGR FACILITY ( Db2 )

Všimněte si, že existují omezení pro použití těchto příkazů.



**Upozornění:** Když je připojení Db2 pozastaveno, následující operace nebudou dostupné. Proto musíte tuto práci provést v době, kdy je váš podnik alespoň zaneprázdněný.

- Přístup k objektům sdílené fronty pro administraci (definování, odstranění, změna)
- Spouštění sdílených kanálů
- Ukládání zpráv do Db2
- Zálohování nebo obnova CFSTRUCT

## **Správa skupinových objektů**

Toto téma vám pomůže pochopit, jak pracovat s objekty skupiny.

Příkaz IBM MQ automaticky zkopíruje definici objektu skupiny na stránku sady stránek nula každého správce front, který ji používá. Kopii definice můžete dočasně změnit a produkt IBM MQ vám umožňuje aktualizovat kopie sady stránek z kopie úložiště. Produkt IBM MQ se vždy pokusí o aktualizaci kopií sady stránek z kopie úložiště při spuštění (pro objekty kanálu je to provedeno při restartování inicializátoru kanálu). To zajistí, že kopie sady stránek budou odrážet verzi v úložišti, včetně všech změn, které byly provedeny v době, kdy byl správce front neaktivní.

Existují okolnosti, za kterých se aktualizace neprovedla, například:

- Je-li otevřena kopie fronty, dojde k selhání aktualizace, která by změnila použití fronty.
- Má-li kopie fronty zprávy, obnova, která by odstranila tuto frontu, selže.

Za těchto okolností není aktualizace na této kopii provedena, ale je prováděna na kopiích ve všech ostatních správcích front. Zkontrolujte a opravte případné problémy s kopírováním objektů po přidání, změně nebo odstranění skupinového objektu a při restartování správce front nebo inicializátoru kanálu.

## **Správa prostředku CF**

Toto téma slouží k pochopení způsobu přidání nebo odebrání struktur prostředku CF (Coupling Facility).

Tento oddíl popisuje následující úlohy:

- [“Přidání struktury prostředku Coupling Facility” na stránce 493](#)
- [“Odebrání struktury prostředku Coupling Facility” na stránce 493](#)

### **Přidání struktury prostředku Coupling Facility**

Chcete-li přidat strukturu prostředku Coupling Facility, použijte následující postup:

1. Definujte strukturu prostředku CF v datové sadě zásad CFRM. Informace o nastavení prostředku Coupling Facility v části [Nastavení prostředku CF](#) popisují pravidla pro pojmenování struktur prostředku Coupling Facility a jak definovat struktury v datové sadě zásad CFRM.
2. Chcete-li konfigurovat strukturu pro odlehčování dat zpráv do SMDS, přiřadte a předformátujte datové sady. Podrobnosti viz [vytvoření datové sady sdílené zprávy](#).
3. Definujte strukturu pro IBM MQ pomocí příkazu [DEFINE CFSTRUCT](#).

### **Odebrání struktury prostředku Coupling Facility**

Chcete-li odebrat strukturu prostředku Coupling Facility, použijte následující postup:

1. Použijte následující příkaz k získání seznamu všech front pomocí struktury prostředku Coupling Facility, kterou chcete odstranit:

```
DISPLAY QUEUE(*) QSGDISP(SHARED) CFSTRUCT(structure-name)
```

2. Odstraňte všechny fronty, které používají danou strukturu.
3. Odstraňte strukturu prostředku CF z produktu IBM MQ pomocí příkazu `DELETE CFSTRUCT`.
4. Pokud byla struktura konfigurována k odlehčování dat zpráv do SMDS, odstraňte sadu SMDS.
5. Odeberte definici struktury z datové sady zásad CFRM a spusťte obslužný program IXCMIAPIU. (Toto je obrácené nastavení úlohy přizpůsobení nastavené v prostředku Coupling Facility, popsané v části [Nastavit prostředek CF.](#))

## **Ladění monitorování seznamu zařízení Coupling Facility**

Toto téma slouží k pochopení monitorování seznamu prostředku Coupling Facility

Monitorování seznamu prostředku Coupling Facility (CF) se používá k monitorování stavu struktur seznamů obsahujících sdílené fronty produktu IBM MQ. Je-li do sdílené fronty přidána zpráva a změní se hloubka fronty z nuly na nenulovou hodnotu, CF upozorní všechny správce front ve skupině sdílení front. Je-li oznámeno správcem front, může provést řadu akcí, včetně upozornění na monitory spouštěčů, které používají TRIGGER (FIRST), nebo aplikace, které provádějí čekání na získání.

Prostředek CF standardně upozorňuje na všechny správce front ve skupině sdílení front. V některých konfiguracích to může způsobit problémy, jako např.:

- Rozdělení pracovní zátěže s přepočtem pracovních zátěží, kde velká procentní část zpráv se nachází v konkrétním správcem front ve skupině sdílení front, často správce front spuštěného na nejrychlejších oblastech LPAR nebo který je nejbližší k prostředku CF, nebo
- Velký počet neúspěšných získání, což má za následek nevyužitý čas CPU.

Produkt z/OS V2R3 představuje nový atribut správce prostředků prostředku Coupling Facility (CFRM) s názvem **KEYRNOTIFYDELAY**, který lze použít se strukturami seznamů obsahujícími sdílené fronty (tj. struktury aplikací, nikoli strukturu administrátora) a které mohou pro určité pracovní zátěže minimalizovat dopady přehlování pracovní zátěže a prázdných volání MQGET nebo prázdných volání MQSET.

Produkt **KEYRNOTIFYDELAY** lze nastavit pouze pro struktury v prostředku CF, které jsou spuštěny s verzí CFLEVEL 22 nebo vyšší.

Jeho hodnota musí být jedna až sedm desítkových číslic, v rozsahu od 0 do 1 000 000 mikrosekund. Je-li nastavena nenulová hodnota a hloubka přechodu fronty z nuly na nenulovou hodnotu, prostředek CF vybere jednoho správce front ze skupiny sdílení front a oznámí správcem front před všemi ostatními správci front ve skupině.

Správce front je vybrán způsobem round-robin. Pokud vybraný správce front nezpracuje zprávu v časovém intervalu, který je popsán produktem **KEYRNOTIFYDELAY**, budou také upozorněny všechny ostatní správce front v dané skupině sdílení front.

Další informace o produktu **KEYRNOTIFYDELAY** jsou k dispozici zde: [Understanding Keyrange Monitoring Notification Delay](#).

Všimněte si, že existují dva podobné atributy CFRM s názvem **LISTNOTIFYDELAY** a **SUBNOTIFYDELAY**. Ani jeden z nich nemá žádný měřitelný vliv na pracovní zátěž IBM MQ.

## **Zotavení a restartování v systému z/OS**

Toto téma obsahuje informace o mechanismech zotavení a restartování, které používá produkt IBM MQ.

### **Restartování IBM MQ**

Po ukončení správce front jsou zapotřebí různé postupy restartování v závislosti na tom, jak správce front byl ukončen. Toto téma vám pomůže porozumět různým procedurám restartování, které můžete použít.

Toto téma obsahuje informace o tom, jak restartovat správce front za následujících okolností:

- [“Restartování po normálním ukončení”](#) na stránce 495
- [“Restartování po nestandardním ukončení”](#) na stránce 495
- [“Restartování, pokud jste ztratili sady stránek”](#) na stránce 495
- [“Restartování, pokud jste ztratili datové sady protokolu”](#) na stránce 495
- [Restartování, pokud jste ztratili struktury CF](#)

## Restartování po normálním ukončení

Pokud byl správce front zastaven příkazem STOP QMGR, systém dokončí svou práci řádným způsobem a před zastavením provede kontrolní bod ukončení. Když restartujete správce front, použije informace z kontrolního bodu systému a protokolu pro zotavení k určení stavu systému při vypnutí.

Chcete-li správce front restartovat, zadejte příkaz START QMGR, jak je popsáno v tématu [“Spuštění a zastavení správce front v systému z/OS”](#) na stránce 426.

## Restartování po nestandardním ukončení

Produkt IBM MQ automaticky zjišťuje, zda restart následuje po normálním ukončení systému nebo při nestandardním ukončení.

Spuštění správce front poté, co byl ukončen nestandardním způsobem, se liší od jeho spuštění po zadání příkazu STOP QMGR. Pokud je správce front ukončen nestandardně, je ukončen, aniž by byl schopen dokončit svou práci nebo provést kontrolní bod ukončení.

Chcete-li správce front restartovat, zadejte příkaz START QMGR, jak je popsáno v tématu [“Spuštění a zastavení správce front v systému z/OS”](#) na stránce 426. Když restartujete správce front po nestandardním ukončení, obnoví své znalosti o svém stavu při ukončení s použitím informací v protokolu a oznámí vám stav různých úloh.

Za normálních okolností proces restartování vyřeší všechny nekonzistentní stavy. V některých případech však musíte provést konkrétní kroky k vyřešení nekonzistencí. Tento popis je popsán v tématu [“Ruční obnova jednotek práce”](#) na stránce 508.

## Restartování, pokud jste ztratili sady stránek

Pokud jste ztratili sady stránek, musíte je obnovit ze záložních kopií, než budete moci restartovat správce front. Tento popis je popsán v tématu [“Jak zálohovat a obnovovat sady stránek”](#) na stránce 480.

Je možné, že správce front bude za těchto okolností trvat dlouho, protože doba potřebná pro zotavení média je potřeba.

## Restartování, pokud jste ztratili datové sady protokolu

Pokud po zastavení správce front (pomocí příkazu STOP QMGR) dojde ke ztrátě nebo poškození obou kopií protokolu, můžete správce front restartovat s tím, že máte konzistentní sadu sad stránek (vytvořených pomocí [Metoda 1: Úplné zálohování](#)).

Postupujte podle této procedury:

1. Definujte nové sady stránek tak, aby odpovídaly každé existující sadě stránek ve správci front. Informace o definici sady stránek najdete v tématu [Úloha 15: Definování sad stránek](#).  
Ujistěte se, že každá nová sada stránek je větší než odpovídající zdrojová sada stránek.
2. Použijte funkci FORMAT CSQUTIL k formátování sady cílových stránek. Další informace naleznete v tématu [Formátování sad stránek](#).

3. Použijte funkci RESETPAGE produktu CSQUTIL ke zkopírování existujících sad stránek nebo jejich resetování na místě a resetujte protokol RBA na každé stránce. Další informace o této funkci najdete v tématu [Kopírování sady stránek a resetování protokolu](#) .
4. Předefinujte sady dat protokolu správce front a BSDS pomocí souboru CSQJU003 (viz [Obslužný program pro změnu inventury protokolu změn](#) ).
5. Restartujte správce front s použitím nových sad stránek. Chcete-li to provést, proveďte jednu z následujících možností:
  - Změňte proceduru spuštění úlohy správce front tak, aby odkazovaly na nové sady stránek. Další informace naleznete v tématu [Úloha 6: Vytvořit procedury pro správce front IBM MQ](#) .
  - Pomocí služeb Access Method Services odstraňte staré sady stránek a přejmenovávají nové sady stránek tak, že jim dáte stejné názvy jako staré sady stránek.

**Upozornění:** Před odstraněním sady stránek IBM MQ se ujistěte, že jste provedli požadované záložní kopie.

Je-li správce front členem skupiny sdílení front, definice objektů GROUP a SDÍLENÝCH objektů nejsou normálně ovlivněny ztracenými nebo poškozenými protokoly. Pokud se však některé zprávy ve sdílené frontě podílejí na pracovní jednotce, která byla pokryta ztracenými nebo poškozenými protokoly, je účinek na tyto nepotvrzené zprávy nepředvídatelný.

**Poznámka:** Pokud jsou protokoly poškozené a správce front je členem skupiny sdílení front, může dojít ke ztrátě možnosti obnovy sdílených trvalých zpráv. Vydejte příkaz BACKUP CFSTRUCT okamžitě na jiného aktivního správce front ve skupině sdílení front pro všechny struktury prostředku CF s atributem RECOVER (YES).

## Restartování, pokud jste ztratili struktury CF

Pokud ztratíte struktury CF, nemusíte restartovat, protože správce front se neukončí.

### **Alternativní obnova serveru v systému z/OS**

Můžete obnovit jednoho správce front nebo skupinu sdílení front nebo zvažít zrcadlení disku.

Další podrobnosti naleznete v následujících oddílech:

- [Obnova jednotlivého správce front na alternativním serveru](#)
- [Obnova skupiny sdílení front.](#)
  - [Obnova médií struktury prostředku CF](#)
  - [Zálohování skupiny sdílení front na hlavním serveru](#)
  - [Obnova skupiny sdílení front na alternativním serveru](#)
- [Použití zrcadlení disků](#)

## Obnova jednotlivého správce front na alternativním serveru

Dojde-li k celkové ztrátě výpočetního střediska IBM MQ , můžete se zotavit z jiného správce front nebo skupiny sdílení front na pracovišti obnovy. (Informace o postupu při zotavení alternativního serveru pro skupinu sdílení front naleznete v příručce [“Obnova skupiny sdílení front na alternativním serveru”](#) na stránce 500 .)

Chcete-li provést zotavení z jiného správce front na serveru zotavení, musíte pravidelně zálohovat sady stránek a protokoly. Stejně jako u všech operací obnovení dat jsou cíle zotavení z havárie ztraceny jako malá data, zpracování pracovní zátěže (aktualizace) a čas, jak je to možné.

Na pracovišti obnovy:

- Správci front pro zotavení **musí** mít stejné názvy jako ztracení správci front.
- Systémový modul parametrů (například CSQZPARM) použitý v každém správci front pro zotavení musí obsahovat stejné parametry jako odpovídající ztracený správce front.



Po provedení této operace znovu vytvořte všechny správce front tak, jak je popsáno v následujícím postupu. Toto lze použít k provedení zotavení z havárie na pracovišti obnovy pro jediného správce front. Předpokládá se, že vše, co je k dispozici, jsou:

- Kopie protokolů archivace a BSDSs vytvořené normálním spuštěním na primárním serveru (aktivní protokoly budou ztraceny spolu se správcem front na primárním serveru).
- Kopie sad stránek ze správce front na primárním serveru, které jsou stejné nebo starší než nejnovější dostupné archivní kopie protokolu.

Pro aktivní a archivační protokoly můžete použít duální protokolování, v takovém případě je třeba použít aktualizace BSDS pro obě kopie:

1. Definujte nové datové sady sady stránek a načtěte je s daty v kopiích sad stránek z primárního serveru.
2. Definujte nové datové sady aktivního protokolu.
3. Definujte novou datovou sadu BSDS a použijte produkt Access Method Services REPRO, abyste zkopírovali nejnovější archivovanou sadu BSDS do ní.
4. Pomocí obslužného programu pro mapování tiskových protokolů CSQJU004 vytisknete informace z aktuální BSDS. V době, kdy byla tato sada BSDS archivována, byl naposledy archivovaný protokol právě zkrácen jako aktivní protokol a nejeví se jako protokol archivace. Poznamenejte si hodnotu STARTTRBA a ENDRBA tohoto protokolu.
5. Použijte obslužný program pro katalogizaci protokolu změn CSQJU003k registraci této nejnovější datové sady archivního protokolu v BSDS, které jste právě obnovili, pomocí STARTRBA a ENDRBA, zaznamenaných v kroku "4" na stránce 497.
6. Použijte volbu DELETE CSQJU003 k odebrání všech informací aktivního protokolu ze BSDS.
7. Použijte volbu NEWLOG CSQJU003 k přidání aktivních protokolů do BSDS, neurčujte hodnotu STARTTRBA nebo ENDRBA.
8. Použijte CSQJU003 , chcete-li přidat záznam řízení restartu do BSDS. Zadejte CRESTART CREATE, ENDRBA=highrba, kde highrba je vysoká RBA posledního dostupného protokolu archivace (nachází se v kroku "4" na stránce 497 ), plus 1.

BSDS nyní popisuje všechny aktivní protokoly jako prázdné, všechny archivované protokoly, které máte k dispozici, a žádné kontrolní body za koncem vašich protokolů.

9. Restartujte správce front pomocí příkazu START QMGR. Během inicializace se vydá zpráva odpovědi operátora, jako je například následující:

```
CSQJ245D +CSQ1 RESTART CONTROL INDICATES TRUNCATION AT RBA highrba.  
REPLY Y TO CONTINUE, N TO CANCEL
```

Zadejte příkaz Y , chcete-li spustit správce front. Spustí se správce front a obnoví data až do hodnoty ENDRBA zadané v příkazu CRESTART.

Informace o použití CSQJU003 a CSQJU004 viz [Použití obslužných programů IBM MQ](#) .

Následující příklad zobrazuje vzorové vstupní příkazy pro CSQJU003 pro kroky 6, 7 a 8:

```
* Step 6  
DELETE DSNAME=MQM2.LOGCOPY1.DS01  
DELETE DSNAME=MQM2.LOGCOPY1.DS02  
DELETE DSNAME=MQM2.LOGCOPY1.DS03  
DELETE DSNAME=MQM2.LOGCOPY1.DS04  
DELETE DSNAME=MQM2.LOGCOPY2.DS01  
DELETE DSNAME=MQM2.LOGCOPY2.DS02  
DELETE DSNAME=MQM2.LOGCOPY2.DS03  
DELETE DSNAME=MQM2.LOGCOPY2.DS04  
  
* Step 7  
NEWLOG DSNAME=MQM2.LOGCOPY1.DS01,COPY1  
NEWLOG DSNAME=MQM2.LOGCOPY1.DS02,COPY1  
NEWLOG DSNAME=MQM2.LOGCOPY1.DS03,COPY1  
NEWLOG DSNAME=MQM2.LOGCOPY1.DS04,COPY1  
NEWLOG DSNAME=MQM2.LOGCOPY2.DS01,COPY2  
NEWLOG DSNAME=MQM2.LOGCOPY2.DS02,COPY2
```

```
NEWLOG DSNAME=MQM2.LOGCOPY2.DS03,COPY2
NEWLOG DSNAME=MQM2.LOGCOPY2.DS04,COPY2
```

```
* Step 8
CRESTART CREATE, ENDRBA=063000
```

Věci, které musíte zvážit při restartování inicializátoru kanálu na pracovišti obnovy, jsou podobné těm, které se potýkají při použití ARM k restartování inicializátoru kanálu na odlišném obrazu produktu z/OS . Další informace viz [“Použití ARM v síti IBM MQ”](#) na stránce 506. Vaše strategie zotavení by měla pokrývat také obnovu knihoven produktu IBM MQ a prostředí pro programování aplikací, které používají produkt IBM MQ (například CICS ).

Další funkce obslužného programu změny protokolu změn (CSQJU003) mohou být také použity ve scénářích zotavení z havárie. Funkce HIGHRBA umožňuje aktualizaci nejvyšší hodnoty RBA a nejvyšší hodnoty RBA offloaded v rámci zaváděcí datové sady. Funkce CHECKKPT umožňuje přidání nových záznamů front kontrolních bodů nebo odstranění existujících záznamů front kontrolních bodů v BSDS.

**Upozornění: Tyto funkce mohou ovlivnit integritu vašich dat produktu IBM MQ .** Používejte je pouze v případě scénářů zotavení z havárie pod vedením servisního personálu IBM .

### Techniky rychlého kopírování

Pokud jsou při zmrazení správce front zkopírovány kopie všech sad stránek a protokolů, budou kopie konzistentní sadou, kterou lze použít k restartování správce front na alternativním serveru. Obvykle umožňují mnohem rychlejší restart správce front, protože je třeba provést malé zotavení média.

Použijte příkaz `SUSPEND QMGR LOG` ke zmrazení správce front. Tento příkaz vyprazdňuje fondy vyrovnávacích pamětí do sad stránek, přijímá kontrolní bod a zastavuje všechny další aktivity zápisu do protokolu. Po pozastavení aktivity zápisu do žurnálu je správce front účinně zmrazen, dokud nevydáte příkaz `RESUME QMGR LOG`. Zatímco správce front je zmrazen, sady stránek a protokoly lze kopírovat.

Pomocí kopírovacích nástrojů, jako je `FLASHCOPY` nebo `SNAPSHOT` pro rychlé kopírování sad stránek a protokolů, může být doba, během které je správce front zmrazena, omezena na minimum.

V rámci skupiny sdílení front však příkaz `SUSPEND QMGR LOG` nemusí být tak dobrým řešením. Aby byly kopie protokolů efektivní, musí všechny obsahovat stejný okamžik pro obnovení, což znamená, že příkaz `SUSPEND QMGR LOG` musí být zadán ve všech správcích front v rámci skupiny sdílení front současně, a proto celá skupina sdílení front bude nějakou dobu zmrazena.

## Obnova skupiny sdílení front

V případě havárie hlavního serveru můžete restartovat skupinu sdílení front na vzdáleném serveru pomocí zálohovacích datových sad z hlavní organizační jednotky. Chcete-li obnovit skupinu sdílení front, je třeba koordinovat obnovu všech správců front v rámci skupiny sdílení front a koordinovat prostředky s dalšími prostředky, především s produktem Db2. Tento oddíl podrobně popisuje tyto úlohy.

- [Obnova médií struktury prostředku CF](#)
- [Zálohování skupiny sdílení front na hlavním serveru](#)
- [Obnova skupiny sdílení front na alternativním serveru](#)

### Obnova médií struktury prostředku CF

Náprava prostředku struktury CF použitá k uchování trvalých zpráv ve sdílené frontě, závisí na zálohování médií, které může být přehrána zotaveno aplikací zapsaných aktualizací. Pravidelně provádějte zálohy vašich struktur prostředku CF pomocí příkazu `MQSC BACKUP CFSTRUCT`. Všechny aktualizace do sdílených front (`MQGETa MQPUT`) jsou zapsány do protokolu správce front, ve kterém je prováděna aktualizace. Chcete-li provést obnovu médií struktury prostředku CF, je nutné pro danou zálohu použít zaprotokolované aktualizace z protokolů všech správců front, kteří tuto strukturu

prostředku CF použili. Použijete-li příkaz MQSC RECOVER CFSTRUCT, produkt IBM MQ automaticky sloučí protokoly z příslušných správců front a použije aktualizace na nejnovější zálohu.


Záloha struktury prostředku CF je zapsána do protokolu správce front, který zpracoval příkaz BACKUP CFSTRUCT, takže neexistují žádné další datové sady, které by bylo možné shromáždit a přenést je na alternativní server.

### Zálohování skupiny sdílení front na hlavním serveru

Na hlavní stránce je třeba pravidelně vytvářet konzistentní sadu záloh, které lze použít v případě havárie k novému sestavení skupiny sdílení front na alternativním serveru. Pro jednotlivého správce front může být obnova k libovolnému bodu v čase, obvykle na konci protokolů dostupných na vzdáleném serveru. Pokud však byly v rámci sdílené fronty uloženy trvalé zprávy, musí být protokoly všech správců front ve skupině sdílení front sloučeny za účelem obnovy sdílených front, protože kterýkoli správce front v dané skupině sdílení front mohl ve frontě provést aktualizace (MQPUT nebo MQGET).

Chcete-li provést obnovu skupiny sdílení front, je třeba vytvořit časový okamžik, který spadá do rozsahu protokolu protokolovaných dat všech správců front. Avšak, protože můžete **dopředu** obnovit média z protokolu, musí být tento časový okamžik po vydání příkazu BACKUP CFSTRUCT a po provedení jakýchkoli záloh na stránkových souborech. (Typicky může okamžik zotavení korespondovat s koncem obchodního dne nebo týdne.)

Následující diagram zobrazuje časové čáry pro dva správce front ve skupině sdílení front. Pro každého správce front se provedou přibližné zálohy sad stránek (viz Metoda 2: Fuzzy backup). Na správci front A je vydán příkaz BACKUP CFSTRUCT. Následně je na každém správci front vydán příkaz ARCHIVE LOG za účelem zkrácení aktivního protokolu a jeho zkopírování na médium do režimu offline ze správce front, který lze přenést na alternativní server. Konec protokolu identifikuje čas, kdy byl vydán příkaz ARCHIVE LOG, a proto označuje rozsah dat protokolu, která jsou obvykle k dispozici na alternativním serveru. Časový okamžik pro zotavení musí ležet mezi koncem sady stránek nebo zálohami struktury prostředku CF a nejstarším koncem protokolu, který je k dispozici na alternativním webu.



IBM MQ zaznamenává informace přidružené k zálohám struktury prostředku CF v tabulce v produktu Db2. V závislosti na vašich požadavcích budete možná chtít koordinovat časový okamžik pro zotavení IBM MQ s tím pro Db2, nebo by to mohlo být dostačující pro převzetí kopie IBM MQ CSQ.ADMIN\_B\_STRBACKUP poté, co byly dokončeny příkazy BACKUP CFSTRUCT.

Příprava na obnovu:

1. Vytvořte zálohy sady stránek pro každého správce front v rámci skupiny sdílení front.

2. Vydejte příkaz BACKUP CFSTRUCT pro každou strukturu prostředku CF s atributem RECOVER (YES). Tyto příkazy můžete zadat z jednoho správce front nebo z různých správců front v rámci skupiny sdílení front za účelem vyvážení pracovní zátěže.
3. Po dokončení všech záloh vydejte příkaz ARCHIVE LOG k přepnutí aktivního protokolu a vytvoření kopií protokolů a BSDS jednotlivých správců front v rámci skupiny sdílení front.
4. Zaváte zálohy sady stránek, archivované protokoly, archivované BSDS všech správců front ve skupině sdílení front a zvolené informace o záloze Db2 , mimo server.

## Obnova skupiny sdílení front na alternativním serveru

Dříve než budete moci obnovit skupinu sdílení front, musíte připravit prostředí:

1. Máte-li ve svém připojovacím zařízení staré informace od spuštění v době instalace skupiny sdílení front, je třeba nejprve provést vyčištění:

**Poznámka:** Nemáte-li ve spojovacím zařízení staré informace, můžete tento krok vynechat.

- a. Zadejte následující příkaz z/OS k zobrazení struktur prostředku CF pro tuto skupinu sdílení front:

```
D XCF,STRUCTURE,STRNAME= qsgname
```

- b. Pro všechny struktury, které začínají s názvem skupiny sdílení front, použijte příkaz z/OS SETXCF FORCE CONNECTION,STRNAME= strname,CONNAME=ALL k vynucení připojení z těchto struktur:

```
SETXCF FORCE,CONNECTION,STRNAME= strname,CONNAME=ALL
```

- c. Odstraňte všechny struktury prostředku CF pomocí následujícího příkazu pro každou strukturu:

```
SETXCF FORCE,STRUCTURE,STRNAME= strname
```

2. Obnovte systémy Db2 a skupiny sdílení dat.
3. Obnovte objekt CSQ.ADMIN\_B\_STRBACKUP tabulka tak, aby obsahovala informace o nejnovějších zálohách struktury provedených na hlavním serveru.

**Poznámka:** Je důležité, aby tabulka STRBACKUP obsahovala nejnovější informace o zálohování struktury. Starší informace o zálohování struktury mohou vyžadovat datové sady, které jste zahodli jako výsledek informací poskytnutých nedávným příkazem DISPLAY USAGE TYPE (DATASET), což by znamenalo, že vaše obnovená struktura prostředku CF nebude obsahovat přesné informace.

4. Spusťte příkaz ADD QMGR obslužného programu CSQ5PQSG pro všechny správce front ve skupině sdílení front. Tím dojde k obnovení položky skupiny XCF pro každého správce front.

Spustíte-li obslužný program v tomto scénáři, jsou následující zprávy normální:

```
CSQU566I Unable to get attributes for admin structure, CF not found
or not allocated
CSQU546E Unable to add QMGR queue_manager_name entry,
already exists in DB2 table CSQ.ADMIN_B_QMGR
CSQU148I CSQ5PQSG Utility completed, return code=4
```

Chcete-li obnovit správce front ve skupině sdílení front, postupujte takto:

1. Definujte nové datové sady stránek a načtěte je s daty v kopiích sad stránek z primárního serveru.
2. Definujte nové datové sady aktivního protokolu.
3. Definujte novou datovou sadu BSDS a použijte produkt Access Method Services REPRO, abyste zkopírovali nejnovější archivovanou sadu BSDS do ní.
4. Pomocí obslužného programu pro mapování tiskových protokolů CSQJU004 vytisknete informace z aktuální BSDS. V době, kdy byla tato sada BSDS archivována, byl naposledy archivovaný

protokol právě zkrácen jako aktivní protokol a nejeví se jako protokol archivace. Poznamenejte si hodnoty STARTTRBA, STARTLRSN, ENDRBA a ENDLRSN tohoto protokolu.

5. Použijte obslužný program pro katalogizaci protokolu změn CSQJU003k registraci této nejnovější datové sady archivního protokolu v BSDS, které jste právě obnovili, pomocí hodnot zaznamenaných v kroku "4" na stránce 500.
6. Použijte volbu DELETE CSQJU003 k odebrání všech informací aktivního protokolu ze BSDS.
7. Použijte volbu NEWLOG CSQJU003 k přidání aktivních protokolů do BSDS, neurčujte hodnotu STARTTRBA nebo ENDRBA.
8. Vypočítejte *recoverylrsn* pro skupinu sdílení front. *recoverylrsn* je nejnižší z ENDLRSNs napříč všemi správci front ve skupině sdílení front (jak je zaznamenáno v kroku "4" na stránce 500), minus 1. Pokud například ve skupině sdílení front existují dva správci front a parametr ENDLRSN pro jeden z nich je B713 3C72 22C5a další je B713 3D45 2123, je *recoverylrsn* B713 3C72 22C4.
9. Použijte CSQJU003, chcete-li přidat záznam řízení restartu do BSDS. Zadejte:

```
CRESTART CREATE,ENDLRSN= recoverylrsn
```

kde *recoverylrsn* je hodnota, kterou jste zaznamenali v kroku "8" na stránce 501.

BSDS nyní popisuje všechny aktivní protokoly jako prázdné, všechny archivované protokoly, které máte k dispozici, a žádné kontrolní body za koncem vašich protokolů.

Musíte přidat záznam CRESTART do BSDS pro každého správce front v rámci skupiny sdílení front.

10. Restartujte jednotlivé správce front ve skupině sdílení front s příkazem START QMGR. Během inicializace se vydá zpráva odpovědi operátora, jako je například následující:

```
CSQJ245D +CSQ1 RESTART CONTROL INDICATES TRUNCATION AT RBA highrba.  
REPLY Y TO CONTINUE, N TO CANCEL
```

Odpovězte Y a spusťte správce front. Spustí se správce front a obnoví data až do hodnoty ENDRBA zadané v příkazu CRESTART.

Pro produkt IBM WebSphere MQ 7.0.1 a novější může první správce front znovu sestavit oblasti se strukturou administrace pro další členy skupiny sdílení front stejně jako své vlastní, a již není nutné restartovat všechny správce front ve skupině sdílení front v této fázi.

11. Pokud byla znovu sestavena data struktury správy pro všechny správce front, zadejte příkaz RECOVER CFSTRUCT pro každou strukturu aplikace CF.

Pokud vydáte příkaz RECOVER CFSTRUCT pro všechny struktury v jednom správci front, provede se proces sloučení protokolů pouze jednou, takže je rychlejší než vydávání příkazu v jiném správci front pro každou strukturu CF, kde každý správce front musí provést krok sloučení protokolu.

Je-li ve skupině sdílení front, v produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1 a v novějších správcích front, které provádí peer admin, znovu povoleno zpracování podmíněného restartu, zkontrolujte, zda BSDS typu peer obsahuje stejnou hodnotu CRESTART LRSN jako své vlastní. Tím se zajistí integrita znovusestavené administrativní struktury. Je proto důležité restartovat ostatní partnery v QSG, aby mohli zpracovat své vlastní informace CRESTART před dalším nepodmíněným restartováním kteréhokoli člena skupiny.

## Použití zrcadlení disku

Mnoho instalací nyní používá technologie zrcadlení disku, jako například IBM Metro Mirror (dříve PPRC), aby byly synchronní kopie datových sad na alternativním serveru. V takových situacích je mnoho kroků podrobně nepotřebných, protože sada stránek IBM MQ a protokolů na alternativním serveru jsou efektivně identické s těmi, které jsou na hlavním pracovišti. Pokud se takové technologie používají, mohou být kroky k restartování skupiny sdílení front na alternativním serveru shrnuty jako:

- Vymažte struktury prostředku CF produktu IBM MQ na alternativním serveru. (Tyto informace často obsahují zbytkové informace z předchozího cvičení zotavení z havárie).
- Obnovte systémy Db2 a všechny tabulky v databázi používané skupinou sdílení front produktu IBM MQ .
- Restartujte správce front. Před produktem IBM WebSphere MQ 7.0.1 je nutné restartovat každého správce front definovaného ve skupině sdílení front, protože každá správa front během restartu správce front obnoví svoji vlastní oblast struktury správce. Po restartování každého správce front je možné, aby se nezavřela na jejich domovské oblasti LPAR. U produktu IBM WebSphere MQ 7.0.1 a novějších začal první správce front znovu sestavit oddíly se strukturou administrace pro další členy skupiny sdílení front stejně jako své vlastní, a nadále již není nutné restartovat všechny správce front ve skupině sdílení front.
- Po opětovném sestavení administrativní struktury obnovte struktury aplikace.

**V 9.1.2** IBM MQ 9.1.2a pozdější podporuje použití zápisu zHyperWrite při zápisu do aktivních protokolů zrcadlených pomocí Metro Mirror. zHyperWrite může pomoci snížit dopad na výkon při použití funkce Metro Mirror; další informace najdete v tématu [Použití Metro Mirror s IBM MQ](#) .

### **Nová inicializace správce front**

Pokud byl správce front ukončen nenormálně, je možné, že ji nebudete moci restartovat. Důvodem může být ztráta, zkrácení nebo poškození vašich sad stránek nebo protokolů. Pokud k tomu došlo, může být nutné znovu inicializovat správce front (provést studený start).

## Upozornění

**Pokud správce front nelze znovu spustit jiným způsobem, proveďte studený start.** Provedení studeného startu vám umožní obnovit správce front a definice objektů; **nebude** možné obnovit data zprávy. Zkontrolujte, že žádné další scénáře restartování popsané v tomto tématu pro vás nebudou pracovat dříve, než to provedete.

Po restartu jsou všechny objekty IBM MQ definovány a jsou k dispozici pro použití, ale žádná data zprávy nejsou k dispozici.

**Poznámka:** Neznovu inicializujte správce front, je-li součástí klastru. Nejprve je třeba odebrat správce front z klastru (pomocí příkazů RESET CLUSTER na ostatních správcích front v klastru), poté je znovu inicializovat a nakonec jej znovu zavést do klastru jako nového správce front.

Je tomu tak proto, že během opakované inicializace je identifikátor správce front (QMID) změněn, takže jakýkoli objekt klastru s identifikátorem starého správce front musí být odebrán z klastru.

Další informace naleznete v následujících oddílech:

- [Opětovná inicializace správce front, který není ve skupině sdílení front](#)
- [Opětná inicializace správců front ve skupině sdílení front](#)

## Nová inicializace správce front, který není ve skupině sdílení front

Chcete-li znovu inicializovat správce front, postupujte podle této procedury:

1. Připravte příkazy definice objektu, které mají být použity při restartování správce front. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  - Je-li k dispozici sada stránek nula, použijte funkci CSQUTIL SDEFS (viz [Vytvoření seznamu příkazů define IBM MQ](#) ). Musíte získat definice pro všechny typy objektů (objekty ověřovacích informací, struktury prostředku CF, kanály, názvy seznamů názvů, procesy, fronty a paměťové třídy).
  - Není-li sada stránek nula k dispozici, použijte definice z posledního zálohovaného definice objektů.
2. Předefinujte datové sady správce front (toto nedělejte, dokud nedokončíte krok "1" na stránce 502 ).

Další informace naleznete v tématu [Vytváření zaváděcích programů a datových sad protokolu a definování sad stránek](#) .

3. Restartujte správce front s použitím nově definovaných a inicializovaných datových sad žurnálu, BSDS a sad stránek. Použijte vstupní příkazy definice objektu, které jste vytvořili v kroku [“1” na stránce 502](#) jako vstup do vstupní datové sady inicializace CSQINP2 .

## Nová inicializace správců front ve skupině sdílení front

V rámci skupiny sdílení front je opětovná inicializace správců front složitější. Může být nezbytné reinicializovat jednoho nebo více správců front kvůli problémům se sadou stránek nebo s protokolovacími problémy, ale mohou se vyskytnout problémy s Db2 nebo se zařízením pro spojování. Z toho důvodu existuje řada alternativ:

### studený start

Opětovná inicializace celé skupiny sdílení front zahrnuje vynucení všech struktur prostředku Coupling Facility, vymazání všech definic objektů pro skupinu sdílení front z produktu Db2, odstranění nebo opětovné definování protokolů a BSDS a formátování sad stránek pro všechny správce front v rámci skupiny sdílení front.

### Zachované sdílené definice

Odstraňte nebo předefinujte protokoly a BSDS, formátujte sady stránek pro všechny správce front ve skupině sdílení front a vynuťte všechny struktury prostředku Coupling Facility. Při restartu budou všechny zprávy odstraněny. Správci front znovu vytvoří objekty COPY, které odpovídají objektům GROUP, které stále existují v databázi Db2 . Všechny sdílené fronty stále existují a lze je použít.

### Jeden správce front byl znovu inicializován.

Odstraňte nebo předefinujte záznamy protokolů a BSDS a formátujte sady stránek pro jediného správce front (odstraní všechny jeho soukromé objekty a zprávy). Při restartu vytvoří znovu správce front objekty COPY, které odpovídají objektům GROUP, které stále existují v databázi Db2 . Všechny sdílené fronty stále existují, stejně jako zprávy na nich a mohou být použity.

### Obnova skupiny sdílení front v časovém okamžiku

Jedná se o alternativní scénář zotavení z havárie.

Sdílené objekty jsou obnoveny do bodu v čase, který je dosažen zotavením produktu Db2 (popsáno v části [Selhání systému Db2](#) ). Každý správce front může být obnoven do bodu v čase dosažitelného ze záložních kopií, které jsou k dispozici na alternativním serveru.

Trvalé zprávy lze použít ve skupinách sdílení front a lze je obnovit pomocí příkazu MQSC RECOVER CFSTRUCT. Všimněte si, že tento příkaz se obnoví do doby selhání. Neexistuje však žádná obnova přechodných zpráv sdílené fronty; tyto zprávy jsou ztraceny, pokud jste nevytvořili záložní kopie nezávisle pomocí funkce COPY obslužného programu CSQUTIL.

Není nutné se pokoušet o obnovení každého správce front do stejného bodu v čase, protože mezi lokálními objekty v různých správcích front (které aktuálně probíhá zotavení) nedochází k vzájemným závislostem, a resynchronizace správců front s produktem Db2 při restartu vytváří nebo odstraňuje objekty COPY podle potřeby ve správcích front podle správců front.

## Použití správce automatického restartu z/OS (ARM)

Toto téma vám pomůže pochopit, jak můžete použít ARM k automatickému restartování správců front.

Tento oddíl obsahuje informace o následujících tématech:

- [“Co je to ARM?” na stránce 504](#)
- [“Zásady ARM” na stránce 504](#)
- [“Použití ARM v síti IBM MQ” na stránce 506](#)

## Co je to ARM?

Produkt z/OS Automatic Restart Manager (ARM) je funkce zotavení produktu z/OS , která může zlepšit dostupnost správců front. Když úloha nebo úloha selže nebo systém, na kterém je spuštěn, selže, ARM může restartovat úlohu nebo úlohu bez zásahu operátora.

Pokud došlo k selhání správce front nebo inicializátoru kanálu, ARM ji restartuje na stejném obrazu produktu z/OS . Pokud z/OS, a tudíž došlo k selhání celé skupiny souvisejících subsystémů a aplikací, může služba ARM automaticky restartovat všechny nezdařené systémy, v předem definovaném pořadí, na jiném obrazu produktu z/OS v prostředí sysplex. To se nazývá *restart-system restart*.

Restartujte inicializátor kanálu pomocí ARM pouze za výjimečných okolností. Je-li správce front restartován pomocí ARM, restartujte inicializátor kanálu z inicializační datové sady inicializace CSQINP2 (viz [“Použití ARM v síti IBM MQ”](#) na stránce 506 ).

Pomocí ARM můžete restartovat správce front na jiném obrazu produktu z/OS v rámci prostředí sysplex v případě selhání produktu z/OS . Vliv spuštění produktu IBM MQ ARM na jiném obrazu produktu z/OS je popsán v tématu [“Použití ARM v síti IBM MQ”](#) na stránce 506.

Povolení automatického restartu:

- Nastavte pár datových sad ARM.
- Definujte akce automatického restartu, které má z/OS provádět v *zásadě ARM*.
- Spusťte zásadu ARM.

Produkt IBM MQ se musí při spuštění registrovat s ARM (toto se stane automaticky).

**Poznámka:** Chcete-li restartovat správce front v různých obrazech produktu z/OS automaticky, musíte definovat každého správce front jako subsystém v každém obrazu produktu z/OS , v němž může být tento správce front restartován, s jedinečným čtyřznakovým názvem subsystému v prostředí sysplex.

### páry datových sad ARM

Před spuštěním libovolného správce front, pro který chcete spustit správce front, zajistěte, abyste definovali několik datových sad požadovaných pro ARM a že jsou online a aktivní. IBM MQ automatická registrace ARM selže, pokud dvojice datových sad nejsou k dispozici při spuštění správce front. V této situaci IBM MQ předpokládá, že nepřítomnost datové sady páru znamená, že nechcete podporu ARM, a inicializace pokračuje.

Informace o datových sadách dat ARM najdete v tématu [z/OS MVS Setting up a Sysplex](#) .

## Zásady ARM

Zásady automatického restartování jsou uživatelem definovaná pravidla, která řídí funkce ARM, které mohou řídit restarty správce front.

Funkce ARM jsou řízeny uživatelem definovanou *zásadou ARM*. Každý obraz produktu z/OS spouštějící instanci správce front, který má být restartován ARM, musí být připojen k datové sadě ARM, která má aktivní zásadu ARM.

IBM poskytuje výchozí zásadu ARM. Můžete definovat nové zásady nebo potlačit výchozí nastavení zásad pomocí *obslužného programu pro správu dat* (IXCMIAPU) poskytovaného s z/OS. *Tento obslužný program popisuje z/OS MVS Nastavení komplexu subsystémů* a obsahuje podrobné informace o tom, jak definovat zásadu ARM.

V části [Obrázek 47](#) na stránce 505 je uveden příklad zásady ARM. Tato ukázková zásada restartuje všechny správce front v rámci prostředí sysplex, pokud se správce front nezdařil nebo selhal celý systém.



```
//IXCMIAPU EXEC PGM=IXCMIAPU,REGION=2M
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSIN DD *
DATA TYPE(ARM)
DEFINE POLICY NAME(ARMPOL1) REPLACE(YES)
RESTART_GROUP(DEFAULT)
ELEMENT(*)
RESTART_ATTEMPTS(0) /* Jobs not to be restarted by ARM */
RESTART_GROUP(GROUP1)
ELEMENT(SYSMQMGRMQ*) /* These jobs to be restarted by ARM */
/*
```

Obrázek 47. Ukázka zásady ARM

Další informace viz:

- [Definování zásady ARM](#)
- [Aktivace zásady ARM](#)
- [Registrace v produktu ARM](#)

## Definování zásady ARM

Nastavte zásadu ARM následujícím způsobem:

- Definujte parametr RESTART\_GROUPS pro každou instanci správce front, která také obsahuje jakékoli subsystémy CICS nebo IMS , které se připojují k této instanci správce front. Používáte-li konvenci pojmenování subsystému, můžete být schopni použít znak '?' a znak '\*' ve vašich názvech prvků pro definování RESTART\_GROUP s minimálním úsilím o definici.
- Zadejte parametr TERMTYPE (ELEEMTERM) pro iniciátory kanálu, abyste označili, že budou restartováni pouze v případě, že došlo k selhání inicializátoru kanálu a že se nezdařil obraz z/OS .
- Zadejte hodnotu TERMTYPE (ALLTERM) pro správce front, abyste označili, že budou restartovány, pokud buď správce front selhal, nebo došlo k selhání obrazu z/OS .
- Určete parametr RESTART\_METHOD (BOTH, PERSIST) pro správce front a inicializátory kanálu. To informuje ARM, aby se restartoval s použitím souboru JCL, který byl uložen (po vyřešení systémových symbolů) během posledního spuštění. Říká to ARM, aby to udělal bez ohledu na to, zda došlo k selhání jednotlivých prvků, nebo došlo k selhání obrazu z/OS .
- Přijměte výchozí hodnoty pro všechny ostatní volby zásady ARM.

## Aktivace zásady ARM

Chcete-li spustit zásadu správy automatického restartu, zadejte následující příkaz z/OS :

```
SETXCF START,POLICY,TYPE=ARM,POLNAME= mypoř
```

Když je zásada spuštěna, všechny systémy připojené k sadě datové sady ARM používají stejnou aktivní zásadu.

Pomocí příkazu SETXCF STOP zakažte automatické restarty.

## Registrace v ARM

IBM MQ se registruje automaticky jako *prvek ARM* během spuštění správce front (s podmínkou dostupnosti ARM). Odregistroval během své fáze ukončování provozu, pokud se o to neřádá.

Při spuštění správce front určí, zda je k dispozici ARM. Je-li tomu tak, IBM MQ se registruje s použitím názvu SYMQMGR *ssid*, kde *ssid* je čtyřznakový název správce front a SYMQMGR je typ prvku.

Příkazy STOP QMGR MODE (QUIESCE) a STOP QMGR MODE (FORCE) budou deregistrovat správce front z ARM (pokud byl registrován ve spuštění ARM). To zabraňuje restartu ARM tohoto správce front. Příkaz STOP QMGR MODE (RESTART) neregistroval správce front z ARM, takže je vhodný pro okamžité automatické restartování.

Každý adresní adresa inicializátoru kanálu určuje, zda je k dispozici ARM, a pokud se tak registruje s názvem prvku SYMQCH *ssid*, kde *ssid* je název správce front a SYMQCH je typ prvku.

Inicializátor kanálu je vždy deregistrován z ARM, když se ukončí normálně, a zůstává registrován pouze tehdy, když skončí abnormálně. Inicializátor kanálu je vždy deregistrován, pokud selže správce front.

## Použití ARM v síti IBM MQ

Správce front je možné nastavit tak, aby inicializátory kanálu a přidružené moduly listener byly spouštěny automaticky při restartování správce front.

Chcete-li zajistit plně automatické restartování správce front na stejném obrazu serveru z/OS pro komunikační protokoly LU 6.2 i TCP/IP, postupujte takto:

- Spusťte moduly listener automaticky přidáním příslušného příkazu START LISTENER do datové sady CSQINPX.
- Spusťte iniciátor kanálu automaticky přidáním příslušného příkazu START CHINIT do datové sady CSQINP2 .

Informace o restartování správce front pomocí protokolu TCP/IP nebo LU6.2 naleznete v tématu

- [“Restartování na jiném obrazu z/OS s TCP/IP”](#) na stránce 506
- [“Restartování na jiném obrazu produktu z/OS s LU 6.2”](#) na stránce 508

Informace o datových sadách CSQINP2 a CSQINPX naleznete v tématu [Úloha 13: Úprava vstupních datových sad inicializace](#) .

## Restartování na jiném obrazu z/OS s TCP/IP

Používáte-li protokol TCP/IP jako komunikační protokol a používáte-li virtuální adresu IP, můžete je konfigurovat tak, aby se obnovoval na jiných obrazech produktu z/OS , což umožňuje připojení kanálů k tomuto správci front bez jakýchkoli změn. Jinak můžete znovu přidělit adresu TCP/IP po přesunutí správce front do jiného obrazu produktu z/OS pouze v případě, že používáte klastry nebo pokud se připojujete ke skupině sdílení front s použitím názvu logické skupiny DNS (Dynamic Domain Name System) WLM.

- [Při použití klastrování](#)
- [Při připojování ke skupině sdílení front](#)

### Při použití klastrování

z/OS ARM odpovídá na selhání systému restartováním správce front na jiném obrazu produktu z/OS ve stejném prostředí sysplex; tento systém má jinou adresu TCP/IP než původní obraz produktu z/OS . Dále je vysvětleno, jak lze pomocí klastrů produktu IBM MQ znovu přiřadit adresu TCP/IP správce front poté, co byl přesunut do jiného obrazu produktu z/OS .

Když správce front klienta zjistí selhání správce front (jako selhání kanálu), odpoví tím, že znovu alokuje vhodné zprávy ve své přenosové frontě klastru do jiného správce front serveru, který je hostitelem jiné instance cílové fronty klastru. Nemůže však znovu alokovat zprávy, které jsou svázané s původním serverem podle omezujících podmínek afinity, nebo zpráv, které jsou nejisté, protože správce front serveru selhal při zpracování konce dávky. Chcete-li zpracovat tyto zprávy, postupujte takto:

1. Přidělte každému správci front produktu z/OS jiný název přijímacího kanálu klastru a jiný port TCP/IP. Každý správce front potřebuje jiný port, takže dva systémy mohou sdílet jeden zásobník TCP/IP s obrazem z/OS . Jeden z nich je správce front, který byl původně spuštěn na daném obrazu produktu z/OS , a druhým je správce front, který bude po selhání systému restartovat ARM na daném obrazu z/OS . Konfigurujte každý port na každém obrazu produktu z/OS , aby funkce ARM mohla restartovat všechny správce front na libovolném obrazu produktu z/OS .
2. Vytvořte jiný vstupní soubor příkazu inicializátoru kanálu (CSQINPX) pro každou kombinaci správce front a obrazu z/OS , na který se bude odkazovat při spuštění inicializátoru kanálu.

Každý soubor CSQINPX musí zahrnovat příkaz START LISTENER PORT (port) specifický pro daného správce front a příkaz ALTER CHANNEL pro kanál příjemce klastru specifický pro danou kombinaci správce front a obrazu z/OS . Příkaz ALTER CHANNEL musí nastavit název připojení na název TCP/IP obrazu produktu z/OS , na kterém je restartován. Musí obsahovat číslo portu specifické pro restartované správce front jako část názvu připojení.

JCL pro spuštění každého správce front může mít pro tento soubor CSQINPX pevný název datové sady a každý obraz z/OS musí mít jinou verzi každého souboru CSQINPX na nesdíleném svazku DASD.

Dojde-li k restartu ARM, produkt IBM MQ oznámí změnou definici kanálu do úložiště klastru, které ji zase publikuje všem správcům front klienta, kteří vyjádřili zájem o správce front serveru.

Správce front klienta považuje selhání správce front serveru za selhání kanálu a pokusí se o restartování kanálu, který selhal. Když správce front klienta zjistí nové jméno připojení k serveru, restartuje se znovu správce front klienta s restartovacím správcem front serveru. Správce front klienta poté může znovu synchronizovat své zprávy, vyřešit všechny neověřené zprávy ve frontě přenosu správce front klienta a může pokračovat normální zpracování.

### **Při připojování ke skupině sdílení front**

Při připojování ke skupině sdílení front prostřednictvím názvu logické skupiny DNS (Dynamic Domain Name System) protokolu TCP/IP určuje název připojení ve vaší definici kanálu název logické skupiny ve skupině sdílení front, nikoli název hostitele nebo adresu IP fyzického počítače. Po spuštění tohoto kanálu se připojuje k dynamické DNS a poté je připojen k jednomu z správců front ve skupině sdílení front. Tento proces je vysvětlen v části [Nastavení komunikace pro prostor IBM MQ for z/OS pomocí skupin sdílení front](#).

V případě nepravděpodobného výskytu selhání obrazu se vyskytne jedna z následujících situací:

- Správci front na selhávajícím registru obrazu de-register z dynamické služby DNS spuštěné ve vašem prostředí sysplex. Kanál odpovídá na selhání připojení tím, že přejde do stavu RETRYING a poté se připojí k dynamickému serveru DNS, který je spuštěn v prostředí sysplex. Dynamický DNS alokuje příchozí požadavek jednomu ze zbývajících členů skupiny sdílení front, která je stále spuštěna na zbývajících obrazech.
- Pokud není ve skupině sdílení front žádný jiný správce front aktivní a služba ARM restartuje správce front a inicializátor kanálu na jiném obrazu, bude modul listener skupiny v tomto novém obrazu registrován s dynamickým systémem DNS. To znamená, že název logické skupiny (z pole názvu připojení kanálu) se připojuje k dynamické DNS a je pak připojen ke stejnému správci front, nyní běží na jiném obrazu. Nebyla požadována žádná změna definice kanálu.

Pro tento typ zotavení, které se mají provést, je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti:

- V systému z/OS je dynamická služba DNS spuštěna na jednom z obrazů produktu z/OS v prostředí sysplex. Pokud by tento obraz selhal, je třeba nakonfigurovat dynamický DNS, aby byl v prostředí sysplex aktivní sekundární server názvů, který slouží jako alternativa k primárnímu serveru názvů. Informace o primárních a sekundárních dynamických serverech DNS lze nalézt v příručce [OS/390 SecureWay CS IP Configuration](#) .
- Je možné, že modul listener skupiny TCP/IP byl spuštěn na určité adrese IP, která nemusí být k dispozici na tomto obrazu produktu z/OS . Pokud ano, může být třeba modul listener spustit na jiné adrese IP na novém obrazu. Pokud používáte virtuální adresy IP, můžete je nakonfigurovat tak, aby se obnovoval na jiných obrazech z/OS , takže se nepožaduje žádná změna příkazu START LISTENER.

## Restartování na jiném obrazu produktu z/OS s LU 6.2

Pokud používáte pouze komunikační protokoly LU 6.2, můžete po automatickém restartu správce front na jiném obrazu produktu z/OS v rámci prostředí sysplex povolit opětovné navázání síťového připojení po automatickém restartu správce front:

- Definujte každého správce front v rámci prostředí sysplex s jedinečným názvem subsystému.
- Definujte každý inicializátor kanálu v rámci prostředí sysplex s jedinečným názvem LUNAME. Tato hodnota je určena v obou attributech správce front i v příkazu START LISTENER.

**Poznámka:** LUNAME pojmenovává záznam v tabulce na straně APPC, který je zase namapuje na aktuální LUNAME.

- Nastavení sdílené tabulky na straně APPC, na kterou se odkazuje každý obraz produktu z/OS v rámci prostředí sysplex. Ta by měla obsahovat položku pro každý identifikátor LUAME kanálu. Informace o tomto tématu najdete v příručce *z/OS MVS Planning: APPC/MVS Management*.
- Nastavte člena APPCPM xx členu SYS1.PARMLIB pro každý inicializátor kanálu v rámci prostředí sysplex, který má obsahovat LUADD pro aktivaci položky tabulky na straně APPC pro daný inicializátor kanálu. Tyto členy by měli být sdíleny každým obrazem produktu z/OS. Odpovídající SYS1.PARMLIB je aktivován příkazem z/OS SET APPC= xx, který je vydán automaticky během restartování ARM správce front (a jeho inicializátoru kanálu) na jiném obrazu z/OS, jak je popsáno v následujícím textu.
- Použijte atribut správce front LU62ARM, abyste určili příponu xx této SYS1.PARMLIB pro každý inicializátor kanálu. To způsobí, že inicializátor kanálu vydá požadovaný příkaz z/OS SET APPC= xx, aby se aktivoval jeho příkaz LUNAME.

Definujte zásadu ARM tak, aby restartovala iniciátor kanálu pouze v případě, že selže, když jeho obraz z/OS zůstane v provozu; ID uživatele přidružené k adresnímu prostoru XCFAS musí být oprávněno vydat příkaz IBM MQ START CHINIT. Pokud jeho obraz z/OS také selže, nespouštějte znovu iniciátor kanálu, místo toho použijte příkazy v datových sadách CSQINP2 a CSQINPX ke spuštění inicializátoru kanálu a modulů listener.

### Ruční obnova jednotek práce

V rámci skupiny sdílení front můžete ručně obnovit jednotky práce CICS, IMS, RRS nebo jiných správců front. Příkazy správce front lze použít k zobrazení stavu jednotek práce přidružených ke každému připojení ke správci front.

Toto téma obsahuje informace o následujících tématech:

- [“Zobrazení připojení a podprocesů” na stránce 508](#)
- [“Ruční obnova CICS jednotek zotavení” na stránce 509](#)
- [“Ruční obnova IMS jednotek zotavení” na stránce 512](#)
- [“Ruční obnova jednotek zotavení RRS zotavení” na stránce 514](#)
- [“Zotavení jednotek zotavení v jiném správci front v rámci skupiny sdílení front” na stránce 514](#)

### Zobrazení připojení a podprocesů

Příkaz DISPLAY CONN můžete použít k získání informací o připojeních ke správcům front a k nim přidruženým jednotkám práce. Můžete zobrazit aktivní jednotky práce, abyste viděli, co se momentálně děje, nebo abyste viděli, co je třeba ukončit, aby se správce front mohl vypnout, a můžete si zobrazit nevyřešené jednotky práce, které vám pomohou s obnovou.

#### Aktivní jednotky práce

Chcete-li zobrazit pouze aktivní jednotky práce, použijte

```
DISPLAY CONN(*) WHERE(UOWSTATE EQ ACTIVE)
```

## Nevyřešené jednotky práce

Nevyřešená jednotka práce, také známá jako "neověřený podproces", je taková, která se nachází v druhém průchodu operace dvoufázového potvrzování. Prostředky jsou drženy v IBM MQ jeho jménem. Chcete-li zobrazit nevyřešené jednotky práce, použijte

```
DISPLAY CONN(*) WHERE(UOWSTATE EQ UNRESOLVED)
```

K vyřešení stavu nevyřešených jednotek práce je třeba vnější intervence. To může zahrnovat pouze spuštění koordinátora zotavení (CICS, IMS nebo RRS) nebo může zahrnovat více informací, jak je popsáno v následujících sekcích.

## Ruční obnova CICS jednotek zotavení

Toto téma popisuje, co se stane, když se adaptér CICS restartuje, a pak vysvětluje, jak se vypořádat s jakýmkoli nevyřešenými jednotkami nápravy, které se vyskytnou.

## Co se stane, když se restartuje adaptér CICS

Kdykoli je přerušeno spojení, adaptér musí projít *fází restartu* během *procesu opětovného připojení*. Fáze restartování resynchronizuje prostředky. Resynchronizace mezi CICS a IBM MQ umožňuje identifikovat a vyřešit neověřené jednotky práce.

Resynchronizace může být způsobena:

- Explicitní požadavek z distribuované komponenty řazení do fronty
- Implicitní požadavek, když je vytvořeno připojení k IBM MQ

Je-li resynchronizace způsobena připojením k produktu IBM MQ, posloupnost událostí je následující:

1. Proces připojení načítá seznam objektů s nejistým pracovním stavem (UOW) z produktu IBM MQ.
2. ID UOW se zobrazí na konzole ve zprávách CSQC313I .
3. ID pracovní jednotky jsou předána produktu CICS.
4. Produkt CICS inicializuje úlohu resynchronizace (CRSY) pro každé z nejistých ID transakce.
5. Výsledek úlohy pro každou neověřenou jednotku UOW se zobrazí na konzole.

Je třeba zkontrolovat zprávy, které se zobrazují během procesu připojení:

### CSQC313I

Zobrazuje, že jednotka UOW je nejistá.

### CSQC400I

Identifikuje jednotku UOW a za ní následuje jedna z těchto zpráv:

- CSQC402I nebo CSQC403I ukazuje, že jednotka UOW byla úspěšně vyřešena (potvrzena nebo vrácena).
- CSQC404E, CSQC405E, CSQC406E nebo CSQC407E ukazuje, že jednotka UOW nebyla vyřešena.

### CSQC409I

Zobrazuje, že všechny jednotky UOWs byly úspěšně rozpoznány.

### CSQC408I

Zobrazuje, že ne všechny jednotky UOWs byly úspěšně vyřešeny.

### CSQC314I

Generuje varování, že ID pracovní jednotky se zvýrazněnou hvězdičkou nebudou automaticky rozpoznány. Tyto měrné jednotky musí být při restartu explicitně rozpoznány distribuovanou komponentou řazení do fronty.

Obrázek 48 na stránce 510 zobrazuje příklad sady zpráv pro restart, které se zobrazují na konzole z/OS .

```
CSQ9022I +CSQ1 CSQYASCP ' START QMGR' NORMAL COMPLETION
+CSQC323I VICIC1 CSQCQCON CONNECT received from TERMID=PB62 TRANID=CKCN
+CSQC303I VICIC1 CSQCCON CSQCSERV loaded. Entry point is 850E8918
+CSQC313I VICIC1 CSQCCON UOWID=VICIC1.A6E5A6F0E2178D25 is in doubt
+CSQC313I VICIC1 CSQCCON UOWID=VICIC1.A6E5A6F055B2AC25 is in doubt
+CSQC313I VICIC1 CSQCCON UOWID=VICIC1.A6E5A6EFFD60D425 is in doubt
+CSQC313I VICIC1 CSQCCON UOWID=VICIC1.A6E5A6F07AB56D22 is in doubt
+CSQC307I VICIC1 CSQCCON Successful connection to subsystem VC2
+CSQC472I VICIC1 CSQCSERV Server subtask (TCB address=008BAD18) connect
successful
+CSQC472I VICIC1 CSQCSERV Server subtask (TCB address=008BAA10) connect
successful
+CSQC472I VICIC1 CSQCSERV Server subtask (TCB address=008BA708) connect
successful
+CSQC472I VICIC1 CSQCSERV Server subtask (TCB address=008CAE88) connect
successful
+CSQC472I VICIC1 CSQCSERV Server subtask (TCB address=008CAB80) connect
successful
+CSQC472I VICIC1 CSQCSERV Server subtask (TCB address=008CA878) connect
successful
+CSQC472I VICIC1 CSQCSERV Server subtask (TCB address=008CA570) connect
successful
+CSQC472I VICIC1 CSQCSERV Server subtask (TCB address=008CA268) connect
successful
+CSQC403I VICIC1 CSQCTRUE Resolved BACKOUT for
+CSQC400I VICIC1 CSQCTRUE UOWID=VICIC1.A6E5A6F0E2178D25
+CSQC403I VICIC1 CSQCTRUE Resolved BACKOUT for
+CSQC400I VICIC1 CSQCTRUE UOWID=VICIC1.A6E5A6F055B2AC25
+CSQC403I VICIC1 CSQCTRUE Resolved BACKOUT for
+CSQC400I VICIC1 CSQCTRUE UOWID=VICIC1.A6E5A6F07AB56D22
+CSQC403I VICIC1 CSQCTRUE Resolved BACKOUT for
+CSQC400I VICIC1 CSQCTRUE UOWID=VICIC1.A6E5A6EFFD60D425
+CSQC409I VICIC1 CSQCTRUE Resynchronization completed successfully
```

Obrázek 48. Příklad zpráv při restartu

Celkový počet zpráv CSQC313I by se měl rovnat celkovému počtu zpráv CSQC402I plus CSQC403I . Pokud se součty nerovnají, existují měrné jednotky, které proces připojení nemůže vyřešit. Tyto měrné jednotky, které nelze vyřešit, jsou způsobeny problémy s CICS (například studený start) nebo s IBM MQ nebo rozdělením do fronty. Po odstranění těchto problémů můžete zahájit další resynchronizaci odpojením a následným opětovným připojením.

Alternativně můžete všechny význačné UOW vyřešit pomocí příkazu RESOLVE INDOUBT a ID transakce zobrazené ve zprávě CSQC400I. Poté je třeba zahájit odpojení a připojení k vyčištění *jednotky deskriptorů zotavení* v příručce CICS. Musíte znát správný výsledek jednotky UOW, abyste vyřešili UOWs ručně.

Všechny zprávy, které jsou přidruženy k nevyřešeným UOWs, jsou uzamčeny uživatelem IBM MQ a k nim nemají přístup žádné dávkové úlohy, TSO nebo CICS .

Pokud CICS selže a nouzové restartování je nezbytné, *neprovádět* logické použití parametru GENERIC APPLID systému CICS . Pokud ano, a pak se znovu připojíte k produktu IBM MQ, nelze zaručit integritu dat s produktem IBM MQ . Důvodem je to, že produkt IBM MQ považuje novou instanci produktu CICS za odlišnou CICS (protože ID APPLID je odlišné). Nejisté rozlišení je pak založeno na chybném protokolu CICS .

## Ruční řešení jednotek zotavení produktu CICS :

Pokud adaptér skončí nestandardně, CICS a IBM MQ vytváří v nejistých seznamech buď dynamicky, nebo během restartu, v závislosti na tom, který subsystém způsobil nestandardní konec.

**Poznámka:** Pokud použijete vzorový program DFH\$INDB k zobrazení jednotek práce, můžete zjistit, že ne vždy zobrazuje IBM MQ UOWs správně.

Když se produkt CICS připojí k produktu IBM MQ, může existovat jedna nebo více jednotek zotavení, které nebyly vyřešeny.

Jedna z následujících zpráv se odešle na konzolu:

- CSQC404E
- CSQC405E
- CSQC406E
- CSQC407E
- CSQC408I

Podrobnosti o tom, co tyto zprávy znamenají, najdete v tématu [Zprávy adaptéru CICS a Zprávy mostu](#) .

Produkt CICS uchovává podrobnosti o jednotkách zotavení, které nebyly vyřešeny při spuštění připojení. Položka se vyprázdní, když se již nebude zobrazovat v seznamu představeném produktem IBM MQ.

Všechny jednotky zotavení, které CICS nemůže vyřešit, musí být vyřešeny ručně pomocí příkazů IBM MQ . Tento manuální postup se zřídka používá v rámci instalace, protože je požadován pouze tehdy, když provozní chyby nebo softwarové problémy zabránily automatickému vyřešení. *Všechny nekonzistence nalezené při nejistém řešení musí být zkoumány.*

Chcete-li vyřešit jednotky zotavení:

1. Získejte seznam jednotek zotavení z produktu IBM MQ pomocí následujícího příkazu:

```
+CSQ1 DISPLAY CONN( * ) WHERE(UOWSTATE EQ UNRESOLVED)
```

Obdržíte tuto zprávu:

```
CSQM201I +CSQ1 CSQMDRTC DISPLAY CONN DETAILS
CONN(BC85772CBE3E0001)
EXTCONN(C3E2D8C3C7D9F0F940404040404040)
TYPE(CONN)
CONNOPTS(
MQCNO_STANDARD_BINDING
)
UOWLOGDA(2005-02-04)
UOWLOGTI(10.17.44)
UOWSTDA(2005-02-04)
UOWSTTI(10.17.44)
UOWSTATE(UNRESOLVED)
NID(IYRCSQ1 .BC8571519B60222D)
EXTURID(BC8571519B60222D)
QMURID(0000002BDA50)
URTYPE(CICS)
USERID(MQTEST)
APPLTAG(IYRCSQ1)
ASID(0000)
APPLTYPE(CICS)
TRANSID(GP02)
TASKNO(0000096)
END CONN DETAILS
```

Pro připojení produktu CICS se identifikátor NID skládá z ID aplikace CICS a z jedinečného čísla, které poskytuje produkt CICS v době zápisu položek protokolu synchronizačního bodu. Toto jedinečné číslo je uloženo v záznamech zapsaných do systémového protokolu CICS i do protokolu IBM MQ při zpracování synchronizačního bodu. Tato hodnota je odkazována v CICS jako *token zotavení*.

2. Proskenujte protokol CICS , zda neobsahuje záznamy související s konkrétní jednotkou zotavení.

Vyhledejte záznam PREPARE pro instalaci související s úlohou, kde se pole tokenu obnovy (JCSRMTKN) rovná hodnotě získané z ID sítě. ID sítě je dodáno produktem IBM MQ ve výstupu příkazu DISPLAY CONN.

Záznam PREPARE v protokolu CICS pro jednotky zotavení poskytuje číslo úlohy CICS . Všechny ostatní záznamy v protokolu pro tuto úlohu CICS mohou být umístěny pomocí tohoto čísla.

Při skenování protokolu můžete použít obslužný program tisku žurnálu CICS DFHJUP. Podrobné informace o použití tohoto programu naleznete v příručce *CICS Operations and Utilities Guide*.

3. Proskenujte protokol IBM MQ pro záznamy s ID NID souvisejícího s konkrétní jednotkou zotavení. Pak použijte identifikátor URI z tohoto záznamu k získání zbytku záznamů protokolu pro tuto jednotku zotavení.

Při skenování protokolu produktu IBM MQ si všimněte, že spouštěcí zpráva IBM MQ CSQJ001I poskytuje počáteční adresu RBA pro tuto relaci.

K tomuto účelu lze použít program pro tisk záznamů protokolu (CSQ1LOGP).

4. V případě potřeby můžete v produktu IBM MQ vyřešit problém s nejistým stavem.

Produkt IBM MQ lze nasměrovat k provedení akce zotavení pro jednotku zotavení pomocí příkazu IBM MQ `RESOLVE INDOUBT`.

Chcete-li provést zotavení všech podprocesů přidružených k určitému *jménu připojení*, použijte volbu NID (\*).

Příkaz vytvoří jednu z následujících zpráv, které ukazují, zda je podproces potvrzený nebo zálohovaný:

```
CSQV414I +CSQ1 THREAD network-id COMMIT SCHEDULED
CSQV415I +CSQ1 THREAD network-id ABORT SCHEDULED
```

Při provádění neověřených řešení CICS a adaptér nejsou známy příkazy produktu IBM MQ k potvrzení nebo vrácení jednotek zotavení, protože jsou ovlivněny pouze prostředky IBM MQ. Produkt CICS však uchovává podrobné informace o neověřených podprocesech, které nelze vyřešit pomocí produktu IBM MQ. Tyto informace jsou vyprázdněny buď v případě, že je uvedený seznam prázdný, nebo když seznam neobsahuje jednotku zotavení, která má CICS podrobnosti.

## **Ruční obnova IMS jednotek zotavení**

Toto téma popisuje, co se stane, když se adaptér IMS restartuje, a pak vysvětluje, jak se vypořádat s jakýmkoli nevyřešenými jednotkami nápravy, které se vyskytnou.

### **Co se stane, když se restartuje adaptér IMS**

Kdykoli je znovu spuštěno připojení k serveru IBM MQ buď po restartování správce front, nebo příkaz `IMS /START SUBSYS`, IMS vyvolá následující resynchronizaci:

1. IMS představuje seznam ID pracovních jednotek (UOW), o kterých se domnívá, že jsou pochybnosti o adaptéru IBM MQ IMS jeden po druhém s parametrem řešení Commit nebo Backout.
2. Adaptér IMS předává požadavek na vyřešení na IBM MQ a výsledek vrací zpět na IMS.
3. Having processed all the IMS resolution requests, the IMS adapter gets from IBM MQ a list of all UOWs that IBM MQ still holds in doubt that were initiated by the IMS system. Ty jsou nahlášeny do hlavního terminálu IMS ve zprávě CSQQ008I.

**Poznámka:** Je-li jednotka práce nejistá, je jakákoli přidružená zpráva IBM MQ zamknuta produktem IBM MQ a není k dispozici pro žádnou aplikaci.

### **Ruční řešení jednotek zotavení produktu IMS :**

Když se produkt IMS připojí k serveru IBM MQ, může mít IBM MQ jednu nebo více neověřených jednotek zotavení, které nebyly vyřešeny.



Má-li produkt IBM MQ nejisté jednotky zotavení, které IMS neinterpretoval, zobrazí se na hlavním terminálu IMS následující zpráva:

```
CSQQ008I nn units of recovery are still in doubt in queue manager qmgr-name
```

Je-li tato zpráva vydána, IMS byl buď studený start, nebo byl spuštěn s neúplnou páskou protokolu. Tato zpráva může být také vydána, pokud je IBM MQ nebo IMS abnormálně ukončeno kvůli chybě softwaru nebo jinému selhání podsystému.

Po přijetí zprávy CSQQ008I :

- Připojení zůstává aktivní.
- Aplikace produktu IMS mohou stále přistupovat k prostředkům produktu IBM MQ .
- Některé prostředky produktu IBM MQ zůstanou uzamčeny.

Není-li nejisté vlákno vyřešeno, fronty zpráv produktu IMS se mohou začít sestavovat. Pokud se fronty IMS zaplní svou kapacitou, IMS se ukončí. Musíte si být vědomi těchto potenciálních potíží a musíte monitorovat produkt IMS , dokud nebudou plně vyřešeny neověřené jednotky zotavení.

### Procedura nápravy

Chcete-li obnovit jednotky práce IMS , postupujte takto:

1. Vynutí zavření protokolu produktu IMS za použití /SWI OLDS a pak archivaci protokolu IMS . Použijte obslužný program DFSERA10, abyste vytiskli záznamy z předchozí pásky protokolu produktu IMS . Záznamy protokolu typu X ' 3730 ' označují požadavek na potvrzení phase-2 a záznamy protokolu typu X ' 38 ' označují požadavek na předčasné ukončení. Zaznamenejte si požadovanou akci pro poslední transakci v každém závislém regionu.
2. Spusťte dávkovou úlohu DL/I, abyste zazálohovali všechny zúčastněné PSB, které nedosáhly bodu potvrzení. Proces může nějakou dobu trvat, protože transakce se stále zpracovávají. Může také zamknout určitý počet záznamů, které by mohly ovlivnit zbytek zpracování a zbytek front zpráv.
3. Vytvořte seznam neověřených jednotek zotavení z produktu IBM MQ pomocí následujícího příkazu:

```
+CSQ1 DISPLAY CONN(*) WHERE(UOWSTATE EQ UNRESOLVED)
```

Obdržíte tuto zprávu:

```
CSQM201I +CSQ1 CSQMDRTC DISPLAY CONN DETAILS
CONN(BC45A794C4290001)
EXTCONN(C3E2D8C3E2C5C3F240404040404040)
TYPE(CONN)
CONNOPTS(
MQCNO_STANDARD_BINDING
)
UOWLOGDA(2005-02-15)
UOWLOGTI(16.39.43)
UOWSTDA(2005-02-15)
UOWSTTI(16.39.43)
UOWSTATE(UNRESOLVED)
NID(IM8F .BC45A794D3810344)
EXTURID(
0000052900000000
)
QMURID(00000354B76E)
URTYPE(IMS)
USERID(STCPI)
APPLTAG(IM8F)
ASID(0000)
APPLTYPE(IMS)
PSTID(0004)
PSBNAME(GP01MPP)
```

Pro produkt IMSse hodnota NID skládá z názvu připojení produktu IMS a z jedinečného čísla, které poskytuje produkt IMS. Hodnota je odkazována v IMS jako *token zotavení*. Další informace naleznete v příručce *IMS Customization Guide*.

4. Porovnejte ID NID (IMSID plus OASN v hexadecimálním formátu) zobrazené ve zprávách DISPLAY THREAD s hodnotami OASNs (4 bajty), které jsou zobrazeny ve výstupu DFSERA10 . Rozhodněte se, zda chcete operaci potvrdit nebo vrátit zpět.
5. Proveďte nejisté řešení v produktu IBM MQ pomocí příkazu `RESOLVE INDOUBT` , jak je uvedeno níže:

```
RESOLVE INDOUBT( connection-name )  
ACTION(COMMIT|BACKOUT)  
NID( network-id )
```

Chcete-li obnovit všechny podprocesy přidružené k *název-připojení*, použijte volbu NID (\*). Výsledkem příkazu je, že jedna z následujících zpráv indikuje, zda je podproces potvrzený nebo zálohovaný:

```
CSQV414I  THREAD network-id COMMIT SCHEDULED  
CSQV415I  THREAD network-id BACKOUT SCHEDULED
```

Při provádění nejistého řešení IMS a adaptér nejsou obeznámeni s příkazy produktu IBM MQ k potvrzení nebo vrácení neověřených jednotek zotavení, protože jsou ovlivněny pouze prostředky IBM MQ .

### **Ruční obnova jednotek zotavení RRS zotavení**

Toto téma vám pomůže porozumět tomu, jak určit, zda existují nejisté jednotky zotavení RSS a jak ručně vyřešit tyto jednotky zotavení.

Pokud se služba RRS připojuje k serveru IBM MQ, může mít IBM MQ jednu nebo více nejistých jednotek zotavení, které nebyly vyřešeny. Má-li produkt IBM MQ nejisté jednotky zotavení, které služba RRS nevyřešila, je na konzole z/OS vydána jedna z následujících zpráv:

- CSQ3011I
- CSQ3013I
- CSQ3014I
- CSQ3016I

Moduly IBM MQ i služba RRS poskytují nástroje pro zobrazení informací o nejistých jednotkách zotavení a technikách pro ruční vyřešení těchto jednotek.

V produktu IBM MQ použijte příkaz DISPLAY CONN k zobrazení informací o podprocesech s nejistým stavem IBM MQ . Výstup z příkazu zahrnuje jednotku ID zotavení RRS pro podprocesy IBM MQ , které mají jako koordinátora službu RRS. To lze použít k určení výsledku jednotky zotavení.

Použijte příkaz RESOLVE INDOUBT pro ruční vyřešení podprocesu typu IBM MQ v nejistém stavu. Tento příkaz lze použít k potvrzení nebo vrácení jednotky zotavení poté, co jste určili, jaké správné rozhodnutí je.

### **Zotavení jednotek zotavení v jiném správci front v rámci skupiny sdílení front**

Toto téma slouží k identifikaci a ruční obnově jednotek zotavení v jiných správcích front ve skupině sdílení front.

Pokud správce front, který je členem skupiny sdílení front, selže a nelze jej restartovat, mohou ostatní správci front ve skupině provádět zotavení typu peer a převzít z něj převzetí. Správce front však může mít nejisté jednotky zotavení, které nelze vyřešit pomocí partnerského zotavení, protože finální dispozice této jednotky zotavení je známa pouze správci front se selháním. Tyto jednotky zotavení se vyřeší po restartování správce front, ale do té doby zůstávají na pochybách.

To znamená, že určité prostředky (například zprávy) mohou být uzamčeny, takže nejsou k dispozici pro ostatní správce front ve skupině. V této situaci můžete použít příkaz DISPLAY THREAD k zobrazení

těchto jednotek práce v neaktivním správci front. Chcete-li tyto jednotky zotavení ručně zpřístupnit pro zpřístupnění zpráv jiným správcům front ve skupině, můžete použít příkaz RESOLVE INDOUBT.

Zadáte-li příkaz DISPLAY THREAD k zobrazení jednotek zotavení, které jsou nejisté, můžete pomocí klíčového slova QMNAME zadat název neaktivního správce front. Zadáte-li například tento příkaz:

```
+CSQ1 DISPLAY THREAD(*) TYPE(INDOUBT) QMNAME(QM01)
```

Obdrželi jste následující zprávy:

```
CSQV436I +CSQ1 INDOUBT THREADS FOR QM01 -  
NAME    THREAD-XREF    URID NID  
USER1   0000000000000000000000000000 CSQ:0001.0  
USER2   0000000000000000000000000000 CSQ:0002.0  
DISPLAY THREAD REPORT COMPLETE
```

Je-li uvedený správce front aktivní, příkaz IBM MQ nevrací informace o neověřených podprocesech, ale vydá následující zprávu:

```
CSQV435I CANNOT USE QMNAME KEYWORD, QM01 IS ACTIVE
```

Použijte příkaz IBM MQ RESOLVE INDOUBT k vyřešení nejistých podprocesů ručně. Klíčové slovo QMNAME slouží k určení názvu neaktivního správce front v příkazu.

Tento příkaz může být použit k potvrzení nebo vrácení jednotky zotavení. Příkaz vyřeší sdílenou část jednotky zotavení pouze; všechny lokální zprávy zůstávají nedotčeny a zůstanou uzamčeny, dokud se správce front znovu nespustí, nebo se znovu připojí k CICS, IMS nebo dávce RRS.

## IBM MQ a IMS

Produkt IBM MQ poskytuje dvě komponenty pro rozhraní s IMS, adaptérem IBM MQ - IMS a můstkem IBM MQ - IMS. Tyto komponenty se obvykle nazývají adaptér IMS a most IMS.

## Obsluha adaptéru IMS

Toto téma vám pomůže při práci s adaptérem IMS, který spojuje produkt IBM MQ se systémy IMS.

**Poznámka:** Adaptér IMS neobsahuje žádné operace a ovládací panely.

Toto téma obsahuje následující sekce:

- [“Řízení připojení IMS” na stránce 515](#)
- [“Připojení z řídicí oblasti IMS” na stránce 516](#)
- [“Zobrazení nejistých jednotek zotavení” na stránce 518](#)
- [“Řízení připojení oblastí závislých na produktu IMS” na stránce 520](#)
- [“Odpojování od IMS” na stránce 522](#)
- [“Řízení monitoru spouštěčů IMS” na stránce 523](#)

## Řízení připojení IMS

Toto téma použijte k pochopení příkazů operátorů IMS, které řídí a monitorují připojení k produktu IBM MQ.

Produkt IMS poskytuje následující příkazy obsluhy k řízení a monitorování připojení k produktu IBM MQ:

### **/ZMĚNIT PODSYS**

Odstraní neověřnou jednotku zotavení z produktu IMS.

### **/DISPLAY OASN SUBSYS**

Zobrazí nevyřízené prvky zotavení.

### **/ZOBRAZIT SUBSYS**

Zobrazí stav připojení a aktivitu podprocesu.

### **/START SUBSYS**

Připojí řídicí oblast IMS ke správci front.

### **/ZASTAVIT SUBSYS**

Odpojí produkt IMS od správce front.

### **/TRASOVÁNÍ**

Řídí trasování produktu IMS .

Další informace o těchto příkazech najdete v příručce *IMS/ESA Operator's Reference* pro úroveň produktu IMS , kterou používáte.

Odezvy příkazu IMS se odesílají na terminál, ze kterého byl příkaz vydán. Autorizace pro vydání příkazů IMS je založena na zabezpečení IMS .

## **▶ z/OS Připojení z řídicí oblasti IMS**

Toto téma slouží k pochopení mechanismů, které jsou k dispozici pro připojení z produktu IMS do produktu IBM MQ.

Produkt IMS provede jedno připojení z jeho řídicí oblasti ke každému správci front, který používá produkt IMS. Produkt IMS musí být aktivován, aby bylo možné navázat připojení jedním z těchto způsobů:

- Automaticky během jednoho z následujících:
  - Inicializace studeného startu.
  - Teplý start produktu IMS, pokud bylo připojení IBM MQ aktivní, když byl IMS vypnut.
- Jako odpověď na příkaz IMS :

```
/START SUBSYS sysid
```

kde *sysid* je název správce front.

Příkaz může být vydán bez ohledu na to, zda je správce front aktivní.

Připojení nebude navázáno, dokud nebude provedeno první volání rozhraní API produktu MQ pro správce front. Do té doby příkaz IMS /DIS SUBSYS zobrazuje stav jako 'NOT CONN'.

Pořadí, ve kterém spustíte produkt IMS a správce front, není významné.

Produkt IMS nemůže znovu povolit připojení ke správci front automaticky, je-li správce front zastaven příkazem STOP QMGR, příkaz IMS /STOP SUBSYS nebo nestandardní konec. Proto je nutné vytvořit připojení pomocí příkazu IMS /START SUBSYS.

Je-li příkaz IMS uveden v protokolu konzoly správce front podobný tomuto:

```
MODIFY IMS*,SS*
```

Zkontrolujte hlavní protokol produktu IMS a ujistěte se, že produkt IBM MQ má oprávnění RACF k vydání příkazů MODIFY adaptéru IMS Adapter.

## Inicializace adaptéru a připojení ke správci front

Adaptér je sadou modulů načtených do kontrolního a závislého regionu produktu IMS pomocí externího subsystému IMS Attach Facility.

Tato procedura inicializuje adaptér a připojuje se ke správci front:

1. Přečtěte si člen subsystému (SSM) z produktu IMS.PROCLIB. Zvolená SSM je parametr EXEC IMS . V členu je jedna položka pro každého správce front, ke kterému se může produkt IMS připojit. Každá položka obsahuje řídicí informace o adaptéru IBM MQ .
2. Načtěte adaptér IMS .

**Poznámka:** Produkt IMS načte jednu kopii modulů adaptéru pro každou instanci produktu IBM MQ , která je definována v členu SSM.

3. Připojte úlohu externího subsystému pro produkt IBM MQ.
4. Spusťte adaptér s parametrem CTL EXEC (IMSID) jako název připojení.

Proces je stejný bez ohledu na to, zda je připojení součástí inicializace, nebo výsledkem příkazu IMS / START SUBSYS.

Je-li správce front aktivní, když se produkt IMS pokusí o připojení, jsou odeslány následující zprávy:

- na konzolu z/OS :

```
DFS3613I ESS TCB INITIALIZATION COMPLETE
```

- na hlavní terminál IMS :

```
CSQQ000I IMS/TM imsid connected to queue manager ssnm
```

Když se produkt IMS pokusí o vytvoření připojení a *správce front není aktivní*, jsou při každém volání MQI odeslány do hlavního terminálu IMS následující zprávy:

```
CSQQ001I IMS/TM imsid not connected to queue manager ssnm.  
Notify message accepted  
DFS3607I MQM1 SUBSYSTEM ID EXIT FAILURE, FC = 0286, RC = 08,  
JOBNAME = IMSEMPR1
```

Pokud obdržíte zprávu DFS3607I při spuštění připojení k produktu IMS nebo při spuštění systému, znamená to, že správce front není k dispozici. Chcete-li zabránit vzniku velkého množství generovaných zpráv, musíte provést jednu z následujících možností:

1. Spusťte příslušného správce front.
2. Zadejte příkaz IMS :

```
/STOP SUBSYS
```

takže produkt IMS se neočekává, že se připojí ke správci front.

Pokud neuděláte ani jedno z nich, zpráva DFS3607I a přidružená zpráva CSQQ001I budou vydány pokaždé, když je úloha naplánována v regionu, a pokaždé, když je žádost o připojení ke správci front vytvořena aplikací.

## Připojení podprocesu

In an MPP or IFP region, IMS makes a thread connection when the first application program is scheduled into that region, even if that application program does not make an IBM MQ call. V oblasti BMP se připojení podprocesu provádí, když aplikace provádí své první volání funkce IBM MQ (MQCONN nebo MQCONNX). Tento podproces je uchován po celou dobu trvání regionu nebo dokud není připojení zastaveno.

V případě oblastí řízených zprávami i mimo zprávu jsou identifikátory křížových odkazů podprocesu obnovy *Thread-xref* přidružené k vláknu následující:

```
PSTid + PSBname
```

kde:

### **PSTid**

Identifikátor oblasti tabulky specifikace oblasti

### **PSBname**

Název bloku specifikace programu

ID připojení můžete použít jako jedinečné identifikátory v příkazech IBM MQ, v tom případě IBM MQ automaticky vloží tato ID do libovolné zprávy operátora, kterou vygeneruje.

## **Zobrazení nejistých jednotek zotavení**

Můžete zobrazit pochybnosti o jednotkách zotavení a pokusit se o jejich zotavení.

Provozní kroky použité k vypsání a zotavení neověřených jednotek zotavení v tomto tématu jsou pouze pro relativně jednoduché případy. Pokud správce front skončí abnormálně během připojení k IMS, může produkt IMS potvrdit nebo odvrátit práci, aniž by o tom produkt IBM MQ věděl. Po restartování správce front je tato práce označována jako *sporná*. Rozhodnutí musí být učiněno o stavu práce.

Chcete-li zobrazit seznam sporných jednotek zotavení, zadejte následující příkaz:

```
+CSQ1 DISPLAY CONN(*) WHERE(UOWSTATE EQ UNRESOLVED)
```

Produkt IBM MQ reaguje se zprávou jako následující:

```

CSQM201I +CSQ1 CSQMDRTC DIS CONN DETAILS
CONN(BC0F6125F5A30001)
EXTCONN(C3E2D8C3C3E2D8F140404040404040)
TYPE(CONN)
CONNOPTS(
MQCNO_STANDARD_BINDING
)
UOWLOGDA(2004-11-02)
UOWLOGTI(12.27.58)
UOWSTDA(2004-11-02)
UOWSTTI(12.27.58)
UOWSTATE(UNRESOLVED)
NID(CSQ1CHIN.BC0F5F1C86FC0766)
EXTURID(0000000000000001F000000007472616E5F6964547565204E6F762020...)
QMURID(000000026232)
URTYPE(XA)
USERID( )
APPLTAG(CSQ1CHIN)
ASID(0000)
APPLTYPE(CHINIT)
CHANNEL( )
CONNNAME( )
END CONN DETAILS

```

Vysvětlení atributů v této zprávě lze najít v popisu příkazu [DISPLAY CONN](#) .

## Obnova jednotek zotavení z nejistého stavu

Chcete-li obnovit neověřené jednotky zotavení, zadejte tento příkaz:

```

+CSQ1 RESOLVE INDOUBT( connection-name ) ACTION(COMMIT|BACKOUT)
NID( net-node.number )

```

kde:

### ***connection-name***

ID systému IMS .

### **ACTION**

Označuje, zda se má provést operace commit (COMMIT) nebo back out (BACKOUT) této jednotky zotavení.

### ***net-node.number***

Přidružený net-node.number.

Když jste vydali příkaz RESOLVE INDOUBT, zobrazí se jedna z následujících zpráv:

```

CSQV414I +CSQ1 THREAD network-id COMMIT SCHEDULED
CSQV415I +CSQ1 THREAD network-id BACKOUT SCHEDULED

```

## Řešení položek zbytkové obnovy

V daném čase produkt IMS sestaví seznam zbytkových položek pro zotavení (RPE). RRE jsou jednotky zotavení o tom, které IBM MQ mohou mít pochybnosti. Vznikly v několika situacích:

- Pokud správce front není aktivní, má produkt IMS hodnoty RRE, které nelze vyřešit, dokud nebude správce front aktivní. Tyto RRE nejsou problém.

- Pokud je správce front aktivní a připojen k serveru IMSa pokud IMS zálohuje práci, kterou IBM MQ potvrdil, vydá adaptér IMS zprávu CSQQ010E. Pokud musí být data ve dvou systémech konzistentní, vyskytl se problém. Další informace o vyřešení tohoto problému viz [“Ruční obnova IMS jednotek zotavení”](#) na stránce 512.
- Je-li správce front aktivní a připojený k produktu IMS, mohou existovat i komponenty RERE, přestože o tomto problému nebyly informovány žádné zprávy. Po vytvoření připojení IBM MQ k produktu IMS můžete následujícím příkazem IMS zjistit, zda se vyskytl problém:

```
/DISPLAY OASN SUBSYS sysid
```

Chcete-li uvolnit RRE, zadejte jeden z následujících příkazů IMS :

```
/CHANGE SUBSYS sysid RESET
/CHANGE SUBSYS sysid RESET OASN nnnn
```

kde *nnnn* je původní pořadové číslo aplikace uvedené jako odpověď na váš příkaz +CSQ1 DISPLAY. Toto je číslo plánu instance programu, které dává své místo v posloupnosti vyvolání tohoto programu od posledního studeného startu IMS . Produkt IMS nemůže mít dvě neověřené jednotky zotavení se stejným číslem časového plánu.

Tyto příkazy resetují stav IMS ; nevedou k žádné komunikaci s IBM MQ.

## **Řízení připojení oblastí závislých na produktu IMS**

Můžete řídit, monitorovat a v případě potřeby ukončit spojení mezi IMS a IBM MQ.

Řízení připojení závislých oblastí IMS zahrnuje následující aktivity:

- [Připojení ze závislých oblastí](#)
- [Volby chyb oblasti](#)
- [Monitorování aktivity na připojeních](#)
- [Odpojení od závislých oblastí](#)

## **Připojování z závislých oblastí**

Adaptér IMS použitý v řídicí oblasti se také načítá do závislých oblastí. Spojení se provádí z každého závislého regionu na IBM MQ. Toto připojení se používá ke koordinaci závazku práce IBM MQ a IMS . Chcete-li inicializovat a vytvořit připojení, produkt IMS provede následující akce:

1. Přečte člen subsystému (SSM) z produktu IMS.PROCLIB.

Člen subsystému může být zadán v parametru EXEC závislého regionu. Není-li zadán, použije se řídicí oblast SSM. Pokud se oblast nikdy pravděpodobně nepřipojí k produktu IBM MQ, abyste se vyhnuli načtení adaptéru, zadejte člen bez položek.

2. Zavede adaptér IBM MQ .

U programu dávkových zpráv se načítání neprovádí, dokud aplikace nevydá svůj první příkaz systému zpráv. Produkt IMS se v této chvíli pokusí o připojení.

Pro oblast zpracování zpráv nebo pro oblast s rychlou cestou IMS se pokus provede, když je oblast inicializována.



## Volby chyb oblastí

Není-li správce front aktivní nebo pokud nejsou prostředky k dispozici při odeslání prvního příkazu systému zpráv z aplikačních programů, bude provedená akce záviset na volbě chyby zadané v položce SSM. Možné volby jsou:

### R

Do aplikace se odešle odpovídající návratový kód.

### Q

Aplikace bude ukončena nestandardně s kódem abend U3051. Vstupní zpráva je znovu zařazena do fronty.

### A

Aplikace bude ukončena nestandardně s kódem nestandardního ukončení U3047. Vstupní zpráva je vyřazena.

## Monitorování aktivity na připojeních

Vlákno je založeno ze závislé oblasti, když aplikace učiní první úspěšný požadavek IBM MQ . Informace o připojeních a aplikacích, které je aktuálně používají, můžete zobrazit zadáním následujícího příkazu z produktu IBM MQ:

```
+CSQ1 DISPLAY CONN(*) ALL
```

Příkaz vytvoří zprávu podobnou této:

```
CONN(BC45A794C4290001)
EXTCONN(C3E2D8C3C3E2D8F140404040404040)
TYPE(CONN)
CONNOPTS(
MQCNO_STANDARD_BINDING
)
UOWLOGDA(2004-12-15)
UOWLOGTI(16.39.43)
UOWSTDA(2004-12-15)
UOWSTTI(16.39.43)
UOWSTATE(ACTIVE)
NID( )
EXTURID(
0000052900000000
)
QMURID(00000354B76E)
URTYPE(IMS)
USERID(STCPI)
APPLTAG(IM8F)
ASID(0049)
APPLTYPE(IMS)
PSTID(0004)
PSBNAME(GP01MPP)
```

Pro oblast ovládacího prvku *thread-xref* je speciální hodnota CONTROL. Pro závislé oblasti se jedná o PSTid zřetěžený s PSBname. *auth-id* je buď pole uživatele z zakázkového listu, nebo ID z tabulky spuštěných procedur z/OS .

Vysvětlení zobrazeného seznamu naleznete v popisu zprávy CSQV402I v dokumentaci produktu [IBM MQ for z/OS zprávy, dokončení, a kódy příčiny](#) .

IMS poskytuje příkaz zobrazení pro monitorování připojení k IBM MQ. Ukazuje, který program je aktivní na každém připojení závislé oblasti, jménu uživatele LTERM a stavu připojení řídicí oblasti. Příkaz je:

```
/DISPLAY SUBSYS name
```

Stav připojení mezi IMS a IBM MQ se zobrazí jako jedna z následujících možností:

```
CONNECTED  
NOT CONNECTED  
CONNECT IN PROGRESS  
STOPPED  
STOP IN PROGRESS  
INVALID SUBSYSTEM NAME= name  
SUBSYSTEM name NOT DEFINED BUT RECOVERY OUTSTANDING
```

Stav podprocesu z každé závislé oblasti je jeden z následujících:

```
CONN  
CONN, ACTIVE (includes LTERM of user)
```

## Odpojení od závislých regionů

Chcete-li změnit hodnoty v členu SSM produktu IMS.PROCLIB, odpojte závislou oblast. Chcete-li to provést, musíte:

1. Zadejte příkaz IMS :

```
/STOP REGION
```

2. Aktualizujte členu SSM.

3. Zadejte příkaz IMS :

```
/START REGION
```

## **Odpojování od IMS**

Připojení se ukončí, když skončí buď IMS , nebo správce front. Alternativně může operátor hlavního terminálu IMS toto připojení explicitně přerušit.

Chcete-li ukončit spojení mezi IMS a IBM MQ, použijte následující příkaz IMS :

```
/STOP SUBSYS sysid
```

Příkaz odešle na terminál, který ji vydal, následující zprávu, typicky operátorovi hlavního terminálu (MTO):

```
DFS058I STOP COMMAND IN PROGRESS
```

Příkaz IMS :

```
/START SUBSYS sysid
```

aby bylo možné znovu vytvořit připojení, je třeba.

**Poznámka:** Příkaz IMS /STOP SUBSYS není dokončen, jestliže je spuštěn monitor spouštěčů IMS .

## **Řízení monitoru spouštěčů IMS**

Můžete použít transakci CSQQTRMN k zastavení a spuštění monitoru spouštěčů IMS .

Monitor spouštěčů IMS (transakce CSQQTRMN) je popsán v části [Nastavení monitoru spouštěčů IMS](#).

Chcete-li řídit monitor spouštěčů produktu IMS , prohlédněte si:

- [Spuštění CSQQTRMN](#)
- [Zastavení CSQQTRMN](#)

## **Spuštění CSQQTRMN**

1. Zahajte dávkový soubor BMP, který spustí program CSQQTRMN pro každou inicializační frontu, kterou chcete monitorovat.
2. Upravte soubor JCL dávky tak, aby přidal název DDname CSQQUT1 , který ukazuje na datovou sadu obsahující následující informace:

```
QMGRNAME=q_manager_name      Comment: queue manager name
INITQUEUEUENAME=init_q_name   Comment: initiation queue name
LTERM=lterm                   Comment: LTERM to remove error messages
CONSOLEMESSAGES=YES          Comment: Send error messages to console
```

kde:

q_manager_name	Název správce front (je-li prázdný, je předpokládán výchozí nominovaný v CSQQDEFV)
init_q_name	Název inicializační fronty, která má být monitorována
lterm	Název LTERM produktu IMS pro místo určení chybových zpráv (je-li prázdný, výchozí hodnota je MASTER).
CONSOLEMESSAGES= YES	Požaduje, aby zprávy odeslané do nominovaného IMS LTERM byly také odeslány na konzolu z/OS . Je-li tento parametr vynechán nebo je špatně zapsán, standardně se NEZBUDE posílat zprávy na konzolu.

3. Přidejte název definice dat CSQQUT2 , pokud chcete vytisknout tisknutou sestavu zpracování objektu CSQQUT1 .

### **Poznámka:**

1. Datová sada CSQQUT1 je definována s LRECL=80. Další informace o DCB jsou převzaty z datové sady. DCB pro datovou sadu CSQQUT2 je RECFM = VBA a LRECL=125.
2. Do každého záznamu můžete vložit pouze jedno klíčové slovo. Hodnota klíčového slova je oddělena od prvního prázdného slova za klíčovým slovem; to znamená, že můžete zahrnout komentáře. Hvězdička ve sloupci 1 znamená, že celý vstupní záznam je komentář.
3. Pokud přehláskují některý z klíčových slov QMGRNAME nebo LTERM , CSQQTRMN použije výchozí nastavení pro dané klíčové slovo.

4. Před odesláním úlohy monitoru BMP monitoru se ujistěte, že je subsystém spuštěn v IMS (příkazem / START SUBSYS). Pokud není spuštěna, úloha monitoru spouštěčů se ukončí s kódem abend U3042.

## Zastavení CSQQTRMN

Jakmile je spuštěna, CSQQTRMN běží, dokud se nepřeruší buď připojení mezi IBM MQ a IMS , kvůli jedné z následujících událostí:

- ukončení správce front
- IMS Ukončení

nebo je zadán příkaz z/OS STOP **jobname** .

## Řízení mostu IMS

Toto téma vám pomůže porozumět příkazům produktu IMS , které můžete použít k řízení mostu IMS .

K řízení mostu IBM MQ-IMS nejsou k dispozici žádné příkazy IBM MQ . Můžete však zastavit doručování zpráv do produktu IMS následujícími způsoby:

- Pro nesdílené fronty lze použít příkaz ALTER QLOCAL (xxx) GET (DISABLED) pro všechny fronty mostu.
- V případě klastrovaných front použitím příkazu SUSPEND QMGR CLUSTER (xxx). To je platné pouze v případě, že jiný správce front také hostí klastrovanou frontu přemostění.
- U klastrovaných front použitím příkazu SUSPEND QMGR FACILITY (IMSBRIDGE). Do produktu IMS se neodesílají žádné další zprávy, ale odpovědi na všechny nevyřízené transakce jsou přijaty z produktu IMS.

Chcete-li znovu spustit odesílání zpráv do produktu IMS , zadejte příkaz RESUME QMGR FACILITY (IMSBRIDGE).

K zobrazení toho, zda je most pozastaven, můžete také použít příkaz MQSC DISPLAY SYSTEM.

Podrobnosti o těchto příkazech najdete v tématu [Příkazy MQSC](#) .

Další informace viz:

- [“Spuštění a zastavení mostu IMS” na stránce 524](#)
- [“Řízení připojení IMS” na stránce 525](#)
- [Řízení front mostu](#)
- [“Resynchronizace mostu IMS” na stránce 526](#)
- [Práce s názvy tpice](#)
- [Odstranění zpráv z produktu IMS](#)
- [Odstranění tpice](#)
- [“IMS Ukončení platnosti transakce” na stránce 527](#)

## Spuštění a zastavení mostu IMS

Spusťte most IBM MQ spuštěním OTMA. Použijte příkaz IMS :

```
/START OTMA
```

nebo jej spustit automaticky uvedením parametrů OTMA=YES v systémových parametrech produktu IMS . Je-li OTMA již spuštěno, most se spustí automaticky, když se dokončí spuštění správce front. Při spuštění OTMA se vytvoří zpráva události IBM MQ .

Použijte příkaz IMS :

```
/STOP OTMA
```

zastavit komunikaci OTMA. Je-li tento příkaz zadán, bude vytvořena zpráva události IBM MQ .

## Řízení připojení IMS

IMS poskytuje tyto příkazy obsluhy k řízení a monitorování připojení k produktu IBM MQ:

### **/DEQUEUE TMEMBER *tmember* TPIPE *tpipe***

Odstraní zprávy z Tpipe. Uveďte PURGE, chcete-li odebrat všechny zprávy, nebo PURGE1 , chcete-li odebrat pouze první zprávu.

### **/ZOBRAZIT OTMA**

Zobrazí souhrnné informace o serveru a klientech OTMA a o stavu klienta.

### **/ZOBRAZIT *název***

Zobrazí informace o klientovi OTMA.

### **/ZOBRAZIT TRASOVÁNÍ *název***

Zobrazí informace o tom, co je trasováno.

### **/SECURE OTMA**

Nastaví volby zabezpečení.

### **/START OTMA**

Umožňuje komunikaci prostřednictvím OTMA.

### **/START TMEMBER *tmember* TPIPE *tpipe***

Spustí pojmenované Tpipe.

### **/STOP OTMA**

Zastaví komunikaci přes OTMA.

### **/STOP TMEMBER *tmumember* TPIPE *tpipe***

Zastaví uvedené Tpipe.

### **/TRASOVÁNÍ**

Řídí trasování produktu IMS .

Další informace o těchto příkazech naleznete v příručce *IMS/ESA Reference Operators Reference* pro úroveň produktu IMS , kterou používáte.

Odezvy příkazu IMS se odesílají na terminál, ze kterého byl příkaz vydán. Autorizace pro vydání příkazů IMS je založena na zabezpečení IMS .

## Řízení front mostu

Chcete-li ukončit komunikaci se správcem front s názvem člena XCF *tmember* pomocí mostu, zadejte následující příkaz IMS :

```
/STOP TMEMBER tmember TPIPE ALL
```

Chcete-li pokračovat v komunikaci, zadejte následující příkaz IMS :

```
/START TMEMBER tmember TPIPE ALL
```

Pojížení Tpipe pro frontu lze zobrazit pomocí příkazu MQ DISPLAY QUEUE.

Chcete-li zastavit komunikaci se správcem front v jednom Tpipe, zadejte následující příkaz IMS :

```
/STOP TMEMBER tmember TPIPE tpipe
```

Pro každou aktivní frontu mostu je vytvořena jedna nebo dvě Tpipe, takže tento příkaz ukončí komunikaci s frontou IBM MQ . Chcete-li pokračovat v komunikaci, použijte následující příkaz IMS :

```
/START TMEMBER tmember TPIPE tpipe
```

Případně můžete změnit atributy fronty IBM MQ tak, aby byla zablokována.

## Resynchronizace mostu IMS

Most IMS je automaticky restartován vždy při restartování správce front, IMS nebo OTMA.

První úlohou, kterou provádí most IMS , je resynchronizovat s produktem IMS. To zahrnuje IBM MQ a IMS kontrolu pořadových čísel na každém synchronizovaném Tpipe. Synchronizovaná Tpipe se používá při odesílání trvalých zpráv do produktu IMS z fronty mostu IBM MQ - IMS pomocí nulového režimu vázaného zpracování (commit-then-send).

Pokud se most nemůže resynchronizovat s produktem IMS, je ve zprávě CSQ2023E vrácen chybový kód IMS a připojení k OTMA se zastaví. Pokud se most nemůže resynchronizovat s jednotlivými Tpipe IMS , je ve zprávě CSQ2025E vrácen chybový kód IMS a kanál Tpipe se zastavil. Je-li Tpipe spuštěno za studena, obnovená pořadová čísla se automaticky znovu nastaví na 1.

Pokud most zjistí neshodující se pořadová čísla při opětovné synchronizaci s Tpipe, vydá se zpráva CSQ2020E . Pomocí příkazu IBM MQ RESET TPIPE zahajete resynchronizaci s Tpipe IMS . Musíte poskytnout název skupiny XCF a jméno členu a jméno Tpipe; tyto informace jsou poskytovány ve zprávě.

Můžete také uvést:

- Nové opravitelné pořadové číslo, které má být nastaveno v Tpipe pro zprávy odeslané produktem IBM MQa které má být nastaveno jako pořadové číslo příjmu partnera. Pokud toto nezadáte, bude číslo posloupnosti příjmu partnera nastaveno na aktuální pořadové číslo odeslané IBM MQ .
- Nové opravitelné pořadové číslo, které má být nastaveno v Tpipe pro zprávy přijaté produktem IBM MQa které má být nastaveno jako pořadové číslo odesílaného partnera. Pokud toto neuvádíte, odešle se pořadové číslo odeslání partnera na aktuální IBM MQ pořadové číslo přijetí.

Je-li k Tpipe přidružená jednotka zotavení, je tato zpráva také oznámena ve zprávě. Pomocí příkazu IBM MQ RESET TPIPE určete, zda se má jednotka zotavení potvrdit, nebo ji vrátit zpět. Potvrzujete-li jednotku zotavení, byla již dávka zpráv odeslána do produktu IMSa je odstraněna z fronty mostu. Vráťte-li jednotku zotavení, budou zprávy vráceny do fronty mostu a později se odešlou do produktu IMS.

Tpipe režimu vázaného zpracování 1 (odeslání a odeslání) se nesynchronizují.

### Pokyny pro transakce režimu vázaného zpracování 1

V produktu IMSodesílají transakce do režimu vázaného zpracování 1 (CM1) své výstupní odpovědi před bodem synchronizace.

Transakce CM1 nemusí být schopna odeslat svou odpověď, například protože:

- Tpipe, na který se má poslat odpověď, je zastaven
- OTMA je zastavený
- Klient OTMA (který je správcem front) byl pryč.
- Fronta pro odpověď a fronta nedoručených zpráv nejsou k dispozici.

Z těchto důvodů aplikace IMS odesílá zprávu pseudo-abend s kódem U0119. Transakce a program IMS se v tomto případě nezastaví.

Tyto důvody často brání odesílání zpráv do produktu IMS, stejně jako odpovědi doručené z produktu IMS. U0119abend může nastat, pokud:

- Tpipe, OTMA nebo správce front se zastaví, když se zpráva nachází v IMS
- IMS odpoví na jiné Tpipe k příchozí zprávě a že Tpipe je zastaven
- IMS odpovídá na jiného klienta OTMA a tento klient je nedostupný.

Kdykoli se vyskytne abend U0119, příchozí zpráva do IMS i zprávy odpovědi na IBM MQ se ztratí. Pokud výstup transakce CM0 nelze doručit z těchto důvodů, je ve frontě na Tpipe v rámci IMS.

## Práce s názvy tpipe

Mnoho příkazů použitých k řízení mostu IBM MQ - IMS vyžaduje název *tpipe*. Toto téma vám pomůže pochopit, jak můžete najít další podrobnosti o názvu tpipe.

Pro mnoho příkazů, které řídí most IBM MQ - IMS, potřebujete názvy *tpipe*. Názvy Tpipe můžete získat z příkazu DISPLAY QUEUE a povšimněte si následujících bodů:

- Názvy tpipe jsou přiřazeny, když je definována lokální fronta
- lokální frontě jsou pojmenovává dva názvy tpipe, jeden pro synchronizaci a jeden pro nesynchronizaci
- nebudou známy názvy tpipe do IMS do doby, než proběhne nějaká komunikace mezi IMS a IBM MQ specifickou pro danou lokální frontu
- Má-li být kanál tpipe dostupný pro použití v rámci mostu IBM MQ - IMS, musí být přidružená fronta přiřazena k třídě úložiště, která má dokončenou správnou skupinu XCF a pole názvu člena.

## Odstranění zpráv z produktu IMS

Je-li TČlen/Tpipe zastaven, může být odstraněna zpráva, která je určena pro IBM MQ prostřednictvím mostu IMS. Chcete-li odstranit jednu zprávu pro správce front s názvem člena XCF *tmember*, zadejte následující příkaz IMS :

```
/DEQUEUE TMEMBER tmember TPIPE tpipe PURGE1
```

Chcete-li odstranit všechny zprávy v Tpipe, zadejte následující příkaz IMS :

```
/DEQUEUE TMEMBER tmember TPIPE tpipe PURGE
```

## Odstranění tpipe

Nemůžete odstranit IMS tpipe sami. Odstraňují je IMS v následujících případech:

- Synchronizované tpipe se odstraní, když je studený start IMS.
- Nesynchronizované tpipe se odstraní, když je IMS restartován.

## IMS Ukončení platnosti transakce

Čas vypršení platnosti je přidružen k transakci; libovolná zpráva IBM MQ může mít k sobě přidruženou dobu vypršení platnosti. Interval vypršení platnosti je předáván z aplikace do produktu IBM MQ pomocí deskriptoru MQMD.Expiry. Doba je doba trvání zprávy před jejím vypršením, vyjádřená jako hodnota

v desetinách sekundy. Pokus o provedení příkazu MQGET zprávy, později než vypršel, má za následek odebrání zprávy z fronty a provedené zpracování vypršení platnosti. Čas vypršení platnosti se snižuje jako tok zpráv mezi správci front v síti IBM MQ . Když je zpráva IMS předána přes most IMS do OTMA, zbývající doba vypršení platnosti zprávy se předává do OTMA jako čas vypršení platnosti transakce.

Má-li transakce čas vypršení platnosti, OTMA ukončí platnost vstupních transakcí na třech různých místech v produktu IMS:

- vstupní zpráva obdržující od XCF
- čas zařazení do fronty pro vstupní zprávy
- Čas aplikační ručitele

Po čase ručitele se žádné vypršení platnosti neprovede.

Transakce EXPRTIME může být poskytnuta:

- IMS Definice transakce
- IMS Hlavička zprávy OTMA
- IMS DFSINSX0 uživatelská procedura
- Příkazy IMS CREATE nebo UPDATE TRAN

IMS označuje, že vypršelo transakci ukončením transakce s 0243, a vydáním zprávy. Vydaná zpráva je buď DFS555I v prostředí nesdílených front, nebo DFS2224I v prostředí sdílených front.

## Provozní Advanced Message Security na z/OS

Adresní prostor Advanced Message Security přijímá příkazy pomocí příkazu MODIFY z/OS .

Chcete-li zadat příkazy pro adresní prostor Advanced Message Security (AMS), použijte příkaz MODIFY z/OS .

Například

```
F qmgrAMS, cmd
```

kde *qmgr* je předpona názvu spuštěné úlohy.

Tabulka 34 na stránce 528 popisuje přijaté příkazy MODIFY:

<i>Tabulka 34. Advanced Message Security příkazy MODIFY adresního prostoru</i>		
<b>Příkaz</b>	<b>Volba</b>	<b>Popis</b>
DISPLAY		Zobrazit informace o verzi
REFRESH	SVAZEK KLÍČŮ zásada ALL	Aktualizujte certifikáty svazku klíčů, zásady zabezpečení nebo obojí.
SMFAUDIT	SUCCESS Selhání ALL	Nastavit, zda je vyžadováno auditování SMF, když produkt AMS úspěšně chrání nebo neochraňuje zprávy, když produkt AMS selže při ochraně nebo rušení ochrany zpráv, nebo při obou.
SMFTYP	0 - 255	Nastavte typ záznamu SMF, který má být generován, když produkt AMS chrání nebo nechrání zprávy. Chcete-li zakázat monitorování SMF, uveďte typ záznamu 0.

**Poznámka:** Chcete-li zadat volbu, musí být oddělena čárkou. Příklad:



```
F qmgrAMSM,REFRESH KEYRING
F qmgrAMSM,SMFAUDIT ALL
F qmgrAMSM,SMFTYPE 180
```

## příkaz refresh

Změny, které jsou platné vydáním příkazu **REFRESH**, se vztahují na aplikace, které po dokončení příkazu **REFRESH** vydávají MQOPEN. Existující aplikace, které mají otevřenou frontu, pokračují v používání voleb, když aplikace otevřela danou frontu. Chcete-li použít nové hodnoty, musí aplikace zavřít a znovu otevřít frontu.

## Spuštění a zastavení produktu AMS

Není třeba zadávat příkaz pro spuštění nebo zastavení adresního prostoru Advanced Message Security . Adresní prostor AMS je spuštěn automaticky při spuštění správce front, pokud byl produkt AMS povolen s parametrem **SPLCAP CSQ6SYSP**, a zastaví se při zastavení správce front.

## V 9.1.0 z/OS IBM MQ for z/OS Poskytovatel služeb pro IBM z/OS

### Connect EE

Produkt IBM MQ for z/OS Service Provider for IBM z/OS Connect EE (MQ Service Provider) zpracovává požadavky přicházející přes IBM z/OS Connect EE. Produkt MQ Service Provider umožňuje aplikacím zohledňující služby REST interakci s aktivy z/OS, která jsou vystavená pomocí front a témat produktu IBM MQ for z/OS. Toho můžete dosáhnout, aniž byste se museli starat o kódování požadované pro použití asynchronního systému zpráv.

**Důležité:** Produkt z/OS Connect EE verze 3.0.21.0 a novější dodává rozšířenou verzi MQ Service Provider, která podporuje archivní soubory služeb. Měli byste provést migraci na tuto verzi produktu z/OS Connect EE a použít vestavěný server MQ Service Provider místo použití poskytovatele služeb dodaného s produktem IBM MQ for z/OS.

V informacích o produktu z/OS Connect EE v produktu IBM Documentation jsou scénáře rychlého spuštění pro produkt MQ Service Provider v produktu z/OS Connect EE poskytnuty v části [Scénáře rychlého spuštění](#) v části [Použití poskytovatele služby IBM MQ](#) jsou k dispozici podrobné referenční informace.

Tento oddíl se skládá z následujících informací:

#### Související informace

Video: [Produkt IBM MQ Service Provider for z/OS Connect \(YouTube\)](#)

## V 9.1.0 z/OS IBM MQ for z/OS Poskytovatel služeb pro IBM z/OS

### Connect EE -přehled

Přehled produktu IBM MQ for z/OS Service Provider for IBM z/OS Connect EE, který vysvětluje použité zásady a příkazy, které poskytovatel služeb používá.

**Důležité:** Produkt z/OS Connect EE verze 3.0.21.0 a novější dodává rozšířenou verzi MQ Service Provider, která podporuje archivní soubory služeb. Měli byste provést migraci na tuto verzi produktu z/OS Connect EE a použít vestavěný produkt MQ Service Provider místo použití poskytovatele služeb dodaného s produktem IBM MQ for z/OS.

V informacích o produktu z/OS Connect EE v produktu IBM Documentation jsou scénáře rychlého spuštění pro produkt MQ Service Provider v produktu z/OS Connect EE poskytnuty v části [Scénáře rychlého spuštění](#) v části [Použití poskytovatele služby IBM MQ](#) jsou k dispozici podrobné informace o odkazech.

Produkt MQ Service Provider podporuje IBM z/OS Connect EE:

## IBM z/OS Connect Enterprise Edition (z/OS Connect EE)

Jedná se o samostatný, zpoplatněný, produkt založený na produktu WebSphere Liberty (WLP), který poskytuje nástroje pro generování rozhraní RESTful API-Editor rozhraní API a integraci s produktem IBM API Connect.

Další informace naleznete v dokumentu [IBM z/OS Connect EE](#).

**Důležité:** Produkt MQ Service Provider podporuje pouze IBM z/OS Connect EE V2.0.3.0 (APAR [PI66869](#)) nebo novější.

Všechny funkce produktu IBM z/OS Connect EE, jako např. Editor rozhraní API, jsou podporovány s MQ Service Provider.

Aktiva produktu z/OS vystavená produktem z/OS Connect nemusí rozumět REST nebo JSON, protože produkt z/OS Connect mapuje vyvolání REST na lokální volání, a také poskytuje transformace pro převod mezi strukturou JSON a lokálních datových struktur, jako jsou například příručky pro kopírování v jazyce COBOL.

Produkt MQ Service Provider je k dispozici jako samostatná funkce WLP, kterou lze instalovat do příslušné instalace produktu z/OS Connect. Všimněte si, že většina práce při nastavení produktu MQ Service Provider je založena na konfiguraci, takže aplikace REST nemusí být informována o produktu IBM MQ. Přístup k položkám, jako jsou pole MQMD, je však poskytován pro další rozšířené aplikace.

Produkt MQ Service Provider vystavuje fronty a témata produktu IBM MQ jako [“Služby” na stránce 531](#).

## Podporované verze produktu IBM MQ

Produkt MQ Service Provider je podporován s produktem IBM MQ for z/OS 8.0 a novějším.

Verze produktu IBM MQ starší než IBM MQ 9.1.0 se nedodávají s produktem MQ Service Provider.

Informace o tom, jak lze získat informace o produktu MQ Service Provider, najdete v tématu [“Získání MQ Service Provider” na stránce 534](#).

Informace popsané v tématech v této sekci z/OS Connect se vztahují stejně na všechny podporované verze produktu IBM MQ.

## Režimy připojení

V 9.1.1

Modul MQ Service Provider využívá produkt IBM MQ classes for JMS k připojení ke správci front.

Produkt IBM MQ classes for JMS nabízí dva režimy připojení:

### Režim klienta

V režimu klienta jsou připojení ke správci front prováděna prostřednictvím protokolu TCP/IP.

### Režim vazeb

V režimu vazání jsou připojení prováděna přímo ke správci front pomocí rozhraní JNI (Java Native Interface).

Další informace o režimech připojení najdete v tématu: [Režimy připojení pro produkt IBM MQ classes for JMS](#).

Produkt MQ Service Provider v produktu IBM MQ 9.1.0 podporuje připojení ke správcům front spouštěným pouze ve stejné oblasti LPAR jako server IBM z/OS Connect EE a připojení musí být prováděna pomocí režimu vazeb.

V produktu IBM MQ 9.1.1 byl poskytovatel služby rozšířen tak, aby podporoval připojení v režimu klienta k lokálním nebo vzdáleným správcům front produktu IBM MQ for z/OS. To umožňuje větší flexibilitu při nastavení implementace produktu z/OS Connect EE.

Pro produkt MQ Service Provider je režim připojení konfigurován s použitím vlastnosti **transportType** v části `properties.wmqJms` továrny připojení v souboru `server.xml` na serveru IBM z/OS Connect EE :

- **transportType** z BINDINGS umožňuje připojení režimu vazeb.

- Funkce **transportType** CLIENT umožňuje připojení režimu klienta.

Jsou-li k dispozici připojení v režimu klienta, musíte také nastavit vlastnosti **channel**, **hostName** a **port** a případně také různé atributy SSL, pokud se používá TLS.

Podrobnosti o těchto vlastnostech najdete v tématu [properties.wmqJMS](#).

## Další aspekty

Produkt MQ Service Provider používá:

- HTTP GET pro nedestruktivní volání MQGET
- HTTP DELETE pro destruktivní volání MQGET
- HTTP POST pro volání MQPUT

Produkt MQ Service Provider používá záhlaví HTTP jako způsob zadávání různých věcí, jako jsou například hodnoty MQMD.

Další informace o voláních HTTP viz [“Slovesa MQ Service Provider podporují”](#) na stránce 532.

Všimněte si, že jediná data, která jsou znázorněna jako data JSON, jsou informačním obsahem zprávy. To znamená, že aplikace nebudou zbytečně vystavovány koncepcím produktu IBM MQ, pokud všechny tyto informace potřebují pouze data zprávy.


Produkt MQ Service Provider využívá podporu adaptéru prostředků produktu IBM MQ v prostředí WLP, a proto je založen na rozhraní JMS.

## V 9.1.0 z/OS Služby

Produkt MQ Service Provider vystavuje fronty a témata produktu IBM MQ a aplikace, které jsou za nimi, jako služby. Existují dva typy služeb: jednosměrná a dvoucestná, který je popsán v této sekci.

### Jednosměrná služba

Jednosměrná služba může být použita k poskytnutí rozhraní RESTful API na jedné frontě nebo tématu produktu IBM MQ. Klienti RESTful mohou vydat požadavek HTTP POST s informačním obsahem JSON do jednosměrné služby a služba vezme informační obsah a odešle zprávu s informačním obsahem jako tělem zprávy do cílové fronty nebo tématu.



Obrázek 49. Jednosměrná služba

Jednosměrné služby také umožňují, aby byly požadavky HTTP DELETE a HTTP GET vydány pro fronty produktu IBM MQ.


Příkaz HTTP DELETE má za následek destruktivní získání dostupné zprávy z fronty. Výsledkem HTTP GET je procházení první dostupné zprávy z fronty.

**Poznámka:** Dvě volání HTTP GET vracejí stejnou zprávu, pokud se nevyskytla nějaká jiná akce, například HTTP DELETE nebo vypršení platnosti zprávy, a odstraní tak zprávu z fronty.

Tělo zprávy je vráceno klientovi RESTful ve formě JSON. Pokud tělo zprávy dosud není ve formátu JSON, například zakladač COBOL, pak lze produkt z/OS Connect nakonfigurovat tak, aby jej převedl na JSON, a to pomocí transformace dat.

## Dvoucestná služba

Dvoucestná služba umožňuje klientovi RESTful provádět systém zpráv typu požadavek-odezva vůči páru front.



Obrázek 50. Dvoucestná služba

Klient vydá požadavek HTTP POST určující informační obsah JSON. Služba převezme informační obsah, volitelně ji převede na jiný formát, jako např. zakladač COBOL, a odešle jej jako zprávu do fronty požadavků.

Back-endová aplikace spotřebuje zprávu, zpracuje ji a vygeneruje odezvu, která se umístí do fronty odpovědí. Služba vyhledá tuto zprávu, převezme její informační obsah, volitelně ji převede na JSON a vrátí ji jako tělo odezvy testu HTTP POST.

### V 9.1.0 z/OS Slovesa MQ Service Provider podporují

Produkt MQ Service Provider podporuje příkazy HTTP GET, HTTP DELETE a HTTP POST. Použití těchto příkazových slov umožňuje základní interakci s produktem IBM MQ for z/OSa složení čísla těchto příkazových slov umožňuje vystavení složitějších funkcí.

Při provádění požadavku HTTP GET nebo HTTP DELETE příkaz MQ Service Provider ignoruje všechny subjekty uvedené v požadavku.

Pokud je HTTP GET nebo HTTP DELETE úspěšný:

- Informační obsah zprávy se vrátí v těle odpovědi HTTP a stavový kód HTTP je 200.
- Zpráva bez informačního obsahu je vrácena bez těla HTTP. Není-li k dispozici žádná zpráva, je vrácen žádný text HTTP a stavový kód HTTP je 204 (Bez obsahu).



**Upozornění:** IBM z/OS Connect EE očekává, že se informační obsah JSON vždy nachází ve tvaru objektu; to znamená, že minimální platný informační obsah je `{}`.

Při provádění testu HTTP POST jsou jedinými očekávanými parametry informační obsah zprávy, který bude uveden v těle HTTP, a různé prvky popsané v prvku `mqzOSConnectService` element.

Je-li test POST úspěšný:

#### **Jednosměrná služba**

Vrací kód HTTP 204 (Bez obsahu) spolu s prázdným informačním obsahem.

#### **Dvoucestná služba**

Vrací buď obsah zprávy odpovědi ve formátu JSON, nebo, pokud nebyla k dispozici žádná zpráva odpovědi, prázdný tělo odpovědi s kódem odezvy HTTP 204 (Bez obsahu).

### **Záhlaví HTTP**

Při zadávání HTTP POST jednosměrné nebo dvoucestné služby musí být tělo HTTP platným objektem JSON. Je třeba určit:

- záhlaví HTTP Content-Type=application/json na HTTP\_POST
- Kódování UTF-8

Je možné zadat také počet volitelných záhlaví HTTP v závislosti na použité příkazové slovo HTTP, aby bylo možné přizpůsobit chování MQ Service Provider. Další informace naleznete v tématu [Záhlaví HTTP, která lze použít s produktem MQ Service Provider](#) .

### **kódy HTTP**

Pokud příkaz MQ Service Provider zjistí chybu, servisní služba nastaví stavový kód HTTP v rozsahu 400-599. Jinak jsou dříve zdokumentované stavové kódy vždy vráceny.

#### **Chyba na straně klienta**

Pokud volající aplikace předává neplatná data, stavový kód HTTP v rozsahu 400-499 se vrátí volajícímu. Přesný stavový kód závisí na chybě.

Pokud byla při vyvolání výjimky zjištěna neplatná data, je ve formátu JSON uvedeno trasování zásobníku jako v příkladu na straně serveru.

#### **Chyba strany serveru**

Pokud se v produktu MQ Service Provider vyskytne neočekávaná chyba, trasování zásobníku se změní na formát JSON a vrátí se volajícímu s kódem stavu HTTP 500 (Interní chyba serveru). Do protokolů z/OS Connect budou také zapsána vhodná diagnostika.

Informační obsah odpovědi pro zjednodušené příklady chyb je:

```
{
  "errorText": "CSQZ0006E: An unexpected JMSEException occurred while processing a request
for the 'mq7' service. ",
  "exceptionData": {
    "exceptions": [
      {
        "stackTrace": [
          "com.ibm.msg.client.jms.DetailedInvalidDestinationException: JMSWMQ2008:
Failed to open MQ queue 'ThisQueueDoesNotExist'.",
<further content removed for brevity>
        ]
      },
      {
        "stackTrace": [
          "com.ibm.mq.MQException: JMSCMQ0001: WebSphere MQ call failed with
compcode '2' ('MQCC_FAILED') reason '2085' ('MQRC_UNKNOWN_OBJECT_NAME').",
<further content removed for brevity>
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Produkt MQ Service Provider je podporován pro použití s produktem IBM MQ for z/OS 8.0 a novějším. Existují dva způsoby, jak získat MQ Service Provider pro použití s jakoukoli podporovanou verzí produktu IBM MQ.

1. [“Získání serveru MQ Service Provider z funkce komponent služeb systému Unix produktu IBM MQ 9.1.0 \(nebo novější\)”](#) na stránce 534
2. [“Získání MQ Service Provider z Fix Central”](#) na stránce 534

## Získání serveru MQ Service Provider z funkce komponent služeb systému Unix produktu IBM MQ 9.1.0 (nebo novější)

Nainstalujte funkci podle pokynů v adresáři programu. Program Directory for IBM MQ for z/OS lze stáhnout z adresáře [IBM Centrum publikací](#) (viz [IBM MQ for z/OS Program Directory PDF files](#)).

MQ Service Provider bude umístěn v adresáři `PATHPREFIX/zosconnect` ve vašem systému souborů, kde `PATHPREFIX` je hodnota zvolená v době instalace. Ve výchozím nastavení pro IBM MQ 9.1.0 je `PATHPREFIX /usr/lpp/mqm/V9R1M0`.

## Získání MQ Service Provider z Fix Central

Přejděte na adresu [Fix Central](#) a vyhledejte modul MQ Service Provider vyhledáním `IBM-MQ-zOSConnect-ServiceProvider`.

Tento soubor by měl vyhledat soubor `tar`, například `9.1.0-IBM-MQ-zOSConnect-ServiceProvider.tar`, který lze stáhnout na vaši pracovní stanici.



**Upozornění:** Stejný soubor `tar` se používá také s IBM MQ 8.0 a IBM MQ 9.0. Pro IBM MQ 8.0 nebo IBM MQ 9.0 neexistuje samostatný soubor `tar`.

Po stažení přeneste soubor `tar` do adresáře `PATHPREFIX` na odpovídající z/OS LPAR. Tento adresář by měl být někde, který je přístupný pro produkt z/OS Connect.

Extrahujte soubory zadáním následujícího příkazu:

```
tar -oxvf 9.1.0-IBM-MQ-zOSConnect-ServiceProvider.tar
```

Změňte oprávnění adresářové struktury tak, aby byla vhodná pro váš podnik.

## struktura adresářů

Oba způsoby, jak získat MQ Service Provider, vytvoří stejnou adresářovou strukturu. Kořenový adresář této struktury je v rámci této dokumentace označován jako `MQSP_ROOT`, kde `MQSP_ROOT` je `PATHPREFIX/zosconnect`.

Pod `MQSP_ROOT` jsou tyto soubory a adresáře:

<code>mqzosconnect.properties</code>	Properties file that can be copied into z/OS Connect EE
<code>v2.0/Connect EE</code>	Directory containing MQ Service Provider for z/OS
<code>lib/</code>	
<code>com.ibm.mq.zosconnect_2.0.0.jar</code>	Feature jar file for MQ Service Provider for z/OS
<code>Connect EE</code>	
<code>features/</code>	
<code>zosConnectMQ-2.0.mf</code>	Feature manifest for MQ Service Provider for z/OS
<code>Connect EE</code>	

Protokol HTTP není transakčním protokolem, proto není možné provádět žádnou transakční koordinaci operací systému zpráv prováděných produktem MQ Service Provider.

To má následující důsledky:

- Je-li provedena operace HTTP POST do jednosměrné služby a připojení selže před přijetím odpovědi HTTP klientem, klient nemůže okamžitě oznámit, zda byla zpráva odeslána do konfigurované fronty nebo tématu, či nikoli.
- Pokud je HTTP DELETE nastaven na jednosměrnou službu a připojení selže ještě před přijetím odpovědi HTTP klientem, pak zpráva mohla být destruktivně načtena z fronty a ztracena, protože neexistuje způsob, jak by se ničivé získání zpět nezdařilo.
- Je-li proveden test HTTP POST na dvoucestnou službu a připojení selže před přijetím odpovědi HTTP klientem, klient nemůže zjistit, kde k selhání došlo. Zpráva požadavku mohla být odeslána do fronty požadavků nebo mohla být přijata zpráva odpovědi z fronty odezvy a ztracena.
- Neexistuje způsob, jak koordinovat výsledek vícenásobných příkazových slov HTTP, a to buď jednosměrně, nebo dvoucestnou službou.

## **IBM z/OS Connect EE - MQ Service Provider setup procedure**

Přehled komponent, které je třeba nainstalovat, aby bylo možné MQ Service Provider nastavit na serveru IBM z/OS Connect EE.

### Informace o této úloze

Provedte následující úlohy v uvedeném pořadí, abyste nainstalovali MQ Service Provider a všechny jeho předpoklady.

## **Instalace produktu IBM z/OS Connect EE**

Požadavky a postup pro instalaci produktu IBM z/OS Connect EE.

### Než začnete

Ujistěte se, že máte přístup k produktu [Update the z/OS Connect EE V2 embedded WLP](#).

### Informace o této úloze

Tato procedura nastaví server IBM z/OS Connect EE vhodný pro použití s produktem MQ Service Provider. Pokud již máte server, který byl nastaven stejným způsobem, který lze použít místo něj.

### Postup

1. Vytvořte server podle pokynů uvedených v tomto tématu: [Vytvoření serveru z/OS Connect EE Server](#)
2. Povolte autorizovanou službu TXRRS podle postupu popsaného v tématu [Konfigurace procesu typu angel profilu Liberty a autorizovaných služeb systému z/OS](#).
3. Ověřte, zda byla autorizovaná služba TXRRS nastavena správně:
  - a) Spuštění serveru.  
Postupujte podle pokynů v tématu [Spuštění a zastavení produktu z/OS Connect EE](#).
  - b) Prohlédněte si protokoly serveru, které jsou:

```
/var/zosconnect/servers/server_name/logs/messages.log
```

Jedná se o soubory ASCII a měly by obsahovat výstup podobný následujícímu:

```
A CWWKE0001I: The server test has been launched.
I CWWKB0103I: Authorized service group LOCALCOM is available.
I CWWKB0103I: Authorized service group PRODMGR is available.
I CWWKB0103I: Authorized service group SAFCREd is available.
I CWWKB0103I: Authorized service group TXRRS is available.
```

```
I CWWKB0103I: Authorized service group WOLA is available.
I CWWKB0103I: Authorized service group ZOSDUMP is available.
I CWWKB0103I: Authorized service group ZOSWLM is available.
I CWWKB0103I: Authorized service group CLIENT.WOLA is available.
I CWWKB0108I: IBM CORP product z/OS Connect version 02.00 successfully registered with z/OS
```

Zkontrolujte výstup a zjistěte, zda je k dispozici skupina autorizovaných služeb TXRRS. V předchozím příkladu řádek tučným písmem zobrazuje, že je dostupná skupina služeb.

Produkt MQ Service Provider potřebuje tuto skupinu služeb k dispozici.

c) Zastavení serveru.

Postupujte podle pokynů v tématu [Spuštění a zastavení produktu z/OS Connect EE](#).

## Výsledky

Úspěšně jste nainstalovali produkt IBM z/OS Connect EE.

## Jak pokračovat dále

Nainstalujte adaptér prostředků produktu IBM MQ .

### Související úlohy

[“IBM z/OS Connect EE - MQ Service Provider setup procedure” na stránce 535](#)

Přehled komponent, které je třeba nainstalovat, aby bylo možné MQ Service Provider nastavit na serveru IBM z/OS Connect EE.


[“Instalace adaptéru prostředků produktu IBM MQ” na stránce 536](#)


Funkce poskytovatele systému zpráv produktu IBM MQ v produktu IBM z/OS Connect EE využívá komponentu produktu IBM MQ nazývanou IBM MQ adaptér prostředků. Adaptér prostředků je dodáván s produktem IBM MQ jako součást funkce IBM MQ for z/OS Unix System Services Components a musí být nainstalován před tím, než se použije MQ Service Provider.


### **Instalace adaptéru prostředků produktu IBM MQ**

Funkce poskytovatele systému zpráv produktu IBM MQ v produktu IBM z/OS Connect EE využívá komponentu produktu IBM MQ nazývanou IBM MQ adaptér prostředků. Adaptér prostředků je dodáván s produktem IBM MQ jako součást funkce IBM MQ for z/OS Unix System Services Components a musí být nainstalován před tím, než se použije MQ Service Provider.

## Informace o této úloze

 Jste-li zákazníkem produktu IBM MQ 9.1.0 Long Term Support , přečtěte si pokyny v části [“Nastavení režimu vazeb” na stránce 537](#) .

 Pokud budou správci front spuštěni ve stejné oblasti LPAR nebo některé z vašich správců front budou spuštěny ve stejné oblasti LPAR a některé z jiných oblastí LPAR ze serveru IBM z/OS Connect EE , přečtěte si pokyny v oddílu [“Nastavení režimu vazeb” na stránce 537](#) .

 Pokud budou správci front spuštěni pouze v různých oblastech LPAR ze serveru IBM z/OS Connect EE , přečtěte si pokyny produktu [“Nastavení režimu klienta” na stránce 538](#) pro použití připojení v režimu klienta k těmto správcům front.

### Související úlohy

[“IBM z/OS Connect EE - MQ Service Provider setup procedure” na stránce 535](#)

Přehled komponent, které je třeba nainstalovat, aby bylo možné MQ Service Provider nastavit na serveru IBM z/OS Connect EE.

[“Instalace produktu IBM z/OS Connect EE” na stránce 535](#)

Požadavky a postup pro instalaci produktu IBM z/OS Connect EE.

[“Instalace produktu MQ Service Provider do produktu IBM z/OS Connect EE” na stránce 539](#)

Musíte nainstalovat produkt MQ Service Provider do produktu IBM z/OS Connect EE , než bude použit.



Nainstalujte adaptér prostředků produktu IBM MQ pro konektivitu režimu vazeb k produktu IBM MQ.

## Než začnete

Ujistěte se, že je nainstalována funkce IBM MQ for z/OS Unix System Services Components pro verzi správce front, ke které se chystáte připojit.

Pokud se chcete připojit k více verzím správce front, měli byste použít funkci z nejnovější verze.

## Informace o této úloze

Tato procedura nainstaluje adaptér prostředků produktu IBM MQ do produktu IBM z/OS Connect EE.

## Postup

1. Vyhledejte adresář komponent služeb systému Unix verze produktu IBM MQ , ke kterému se chcete připojit.

Tento adresář může být například nazván `/usr/lpp/mqm/V9R1M0/`. Adresář obsahuje podadresář `java/lib` , který obsahuje počet nativních knihoven (soubory `.so` ).



**Upozornění:** Pokud se chcete připojit k více verzím správce front, použijte nejnovější verzi.

2. Upravte soubor `server.xml` na serveru IBM z/OS Connect EE .

Přidejte následující řádky:

```
<variable name="wmqJmsClient.rar.location"
  value="MQJAVA_LIB_DIR/jca/wmq.jmsra.rar"/>
<wmqJmsClient nativeLibraryPath="MQJAVA_LIB_DIR"/>
```

kde `MQJAVA_LIB_DIR` je založen na adresáři umístěném v kroku [“1” na stránce 537](#), například `/usr/lpp/mqm/V9R1M0/java/lib`.

- b. Uložte změny.

První řádek uvádí IBM z/OS Connect EE , kde se má vyhledat adaptér prostředků IBM MQ .

Druhý řádek informuje o adaptéru prostředků produktu IBM MQ , kde lze najít nativní knihovny, které se používají pro připojení vazeb k produktu IBM MQ.

Další informace viz [wmqJmsClienta Implementace aplikací JMS do Liberty pro použití poskytovatele systému zpráv produktu IBM MQ](#) .

3. Nastavte STEPLIB vašeho serveru tak, aby zahrnovala knihovny produktu IBM MQ .

Musíte tak učinit, aby se nativní knihovny umístěné v kroku [“1” na stránce 537](#) mohly připojit ke správci front.

Obvykle to zahrnuje úpravy JCL, které spouští váš server, a zahrnuje následující:

```
//STEPLIB DD DSN=HLQ.SCSQAUTH,DISP=SHR
// DD DSN=HLQ.SCSQANLE,DISP=SHR
```

kde `HLQ` je kvalifikátor vysoké úrovně pro datové sady obsahující instalaci produktu IBM MQ .

Pokud se chcete připojit k více verzím produktu IBM MQ ze stejného serveru, použijte datové sady z nejnovější verze.

## Výsledky

Částečně jste nainstalovali adaptér prostředků produktu IBM MQ .

Nezapomeňte, že adaptér prostředků produktu IBM MQ nebude plně nainstalován, dokud nebude povolena jeho nadřazená funkce (wmqJmsClient-2.0), jak je popsáno v tématu [“Povolení IBM z/OS Connect EE a MQ Service Provider”](#) na stránce 540.

## Jak pokračovat dále

Nainstalujte produkt MQ Service Provider do produktu IBM z/OS Connect EE.

### Související úlohy

“IBM z/OS Connect EE - MQ Service Provider setup procedure” na stránce 535

Přehled komponent, které je třeba nainstalovat, aby bylo možné MQ Service Provider nastavit na serveru IBM z/OS Connect EE.

“Instalace produktu IBM z/OS Connect EE” na stránce 535

Požadavky a postup pro instalaci produktu IBM z/OS Connect EE.

“Instalace produktu MQ Service Provider do produktu IBM z/OS Connect EE” na stránce 539

Musíte nainstalovat produkt MQ Service Provider do produktu IBM z/OS Connect EE , než bude použit.



Nainstalujte adaptér prostředků produktu IBM MQ pro připojení režimu klienta k produktu IBM MQ.

## Než začnete

Ujistěte se, že je nainstalována funkce komponent USS ( IBM MQ for z/OS Unix System Services) pro verzi správce front, ke kterému se chcete připojit.

Další možností je získat adaptér prostředků produktu IBM MQ z produktu IBM Fix Centralvyhledáním položky *Adaptér prostředkůMQ*.

Použijte verzi adaptéru prostředků, která odpovídá verzi produktu IBM MQ , ke které se připojujete. Zkopírujte tento soubor do systému souborů z/OS USS, který obsahuje instalaci serveru IBM z/OS Connect EE , a extrahujte jej do adresáře podle pokynů, které jste obdrželi se stažením.

Pokud se chcete připojit k více verzím správce front, měli byste použít funkci nebo adaptér prostředků z nejnovější verze.

## Informace o této úloze

Tato procedura nainstaluje adaptér prostředků produktu IBM MQ do produktu IBM z/OS Connect EE.

## Postup

1. Vyhledejte adresář komponent služeb systému Unix verze produktu IBM MQ , ke kterému se chcete připojit.

Tento adresář může být například nazván /usr/lpp/mqm/V9R1M0/.

Případně vyhledejte adresář, do kterého jste stáhli adaptér prostředků produktu IBM MQ .

Například /usr/lpp/mqm/ra/V9R1M0/.

2. Upravte soubor server.xml na serveru IBM z/OS Connect EE .

Přidejte následující řádky:

```
a. <variable name="wmqJmsClient.rar.location" value="MQRA_DIR/wmq.jmsra.rar"/>
```

kde MQRA\_DIR je založen na adresáři umístěném v kroku [“1”](#) na stránce 538

- b. Uložte změny.

Proměnná říká IBM z/OS Connect EE , kde má být nalezen adaptér prostředků IBM MQ .

Další informace viz [wmqJmsClienta Implementace aplikací JMS do Liberty pro použití poskytovatele systému zpráv produktu IBM MQ](#) .

## Výsledky

Částečně jste nainstalovali adaptér prostředků produktu IBM MQ .

Nezapomeňte, že adaptér prostředků produktu IBM MQ nebude plně nainstalován, dokud nebude povolena jeho nadřazená funkce (wmqJmsClient-2.0), jak je popsáno v tématu [“Povolení IBM z/OS Connect EE a MQ Service Provider”](#) na stránce 540.

## Jak pokračovat dále

Nainstalujte produkt MQ Service Provider do produktu IBM z/OS Connect EE.

### Související úlohy

[“IBM z/OS Connect EE - MQ Service Provider setup procedure”](#) na stránce 535

Přehled komponent, které je třeba nainstalovat, aby bylo možné MQ Service Provider nastavit na serveru IBM z/OS Connect EE.

[“Instalace produktu IBM z/OS Connect EE”](#) na stránce 535

Požadavky a postup pro instalaci produktu IBM z/OS Connect EE.

[“Instalace adaptéru prostředků produktu IBM MQ”](#) na stránce 536

Funkce poskytovatele systému zpráv produktu IBM MQ v produktu IBM z/OS Connect EE využívá komponentu produktu IBM MQ nazývanou IBM MQ adaptér prostředků. Adaptér prostředků je dodáván s produktem IBM MQ jako součást funkce IBM MQ for z/OS Unix System Services Components a musí být nainstalován před tím, než se použije MQ Service Provider.

[“Instalace produktu MQ Service Provider do produktu IBM z/OS Connect EE”](#) na stránce 539

Musíte nainstalovat produkt MQ Service Provider do produktu IBM z/OS Connect EE , než bude použit.

## Instalace produktu MQ Service Provider do produktu IBM z/OS Connect EE

Musíte nainstalovat produkt MQ Service Provider do produktu IBM z/OS Connect EE , než bude použit.

## Informace o této úloze

Proved'te tuto operaci provedením následujícího postupu:

### Postup

1. Vyhledejte adresář rozšíření produktu IBM z/OS Connect EE .  
U typické instalace se jedná o adresář `/var/zosconnect/v2r0/extensions` , který je popsán zde: [Nastavení adresáře rozšíření produktu](#).
2. Zkopírujte `MQSP_ROOT/mqzosconnect.properties` do adresáře umístěného z kroku [“1”](#) na stránce 539.  
Další informace o příkazu `MQSP_ROOT` naleznete v příručce [“struktura adresářů”](#) na stránce 534 .
3. Upravte zkopírovaný soubor.  
Povšimněte si, že tento soubor je souborem ASCII. Změňte `PATH_TO_INSTALL` na `MQSP_ROOT/v2.0` a uložte změny.



**Upozornění:** Krok [“3”](#) na stránce 539 předpokládá, že ID uživatele, který spustil server, má přístup pro čtení ke struktuře adresáře `MQSP_ROOT` . Pokud tomu tak není, buď přidejte dostatečný přístup k ID uživatele, nebo přesuňte obsah souboru `MQSP_ROOT` do umístění s dostatečným přístupem.

## Výsledky

Nyní jste nainstalovali všechny nezbytné předpoklady pro produkt MQ Service Provider.

## Jak pokračovat dále

Nyní musíte povolit MQ Service Provider a IBM z/OS Connect EE.

### Související úlohy

[“IBM z/OS Connect EE - MQ Service Provider setup procedure” na stránce 535](#)

Přehled komponent, které je třeba nainstalovat, aby bylo možné MQ Service Provider nastavit na serveru IBM z/OS Connect EE.

[“Instalace adaptéru prostředků produktu IBM MQ” na stránce 536](#)

Funkce poskytovatele systému zpráv produktu IBM MQ v produktu IBM z/OS Connect EE využívá komponentu produktu IBM MQ nazývanou IBM MQ adaptér prostředků. Adaptér prostředků je dodáván s produktem IBM MQ jako součást funkce IBM MQ for z/OS Unix System Services Components a musí být nainstalován před tím, než se použije MQ Service Provider.

[“Povolení IBM z/OS Connect EE a MQ Service Provider” na stránce 540](#)

Co musíte udělat, abyste povolili IBM z/OS Connect EE a MQ Service Provider.

### **Povolení IBM z/OS Connect EE a MQ Service Provider**

Co musíte udělat, abyste povolili IBM z/OS Connect EE a MQ Service Provider.

## Než začnete

Ujistěte se, že jste dokončili procedury:

- [“Instalace produktu IBM z/OS Connect EE” na stránce 535](#)
- [“Instalace adaptéru prostředků produktu IBM MQ” na stránce 536](#)
- [“Instalace produktu MQ Service Provider do produktu IBM z/OS Connect EE” na stránce 539](#)

## Informace o této úloze

Tento postup umožňuje jak IBM z/OS Connect EE , tak MQ Service Provider.

## Postup

1. Upravte `server.xml` na serveru IBM z/OS Connect EE , který jste vytvořili, a nahraďte celý prvek **featureManager** těmito řádky:

```
<featureManager>
  <feature>zosconnect:zosconnect-2.0</feature>
  <feature>appSecurity-2.0</feature>
  <feature>jms-2.0</feature>
  <feature>mqzosconnect:zosConnectMQ-2.0</feature>
  <feature>wmqJmsClient-2.0</feature>
  <feature>zosTransaction-1.0</feature>
</featureManager>
```



**Upozornění:** Ukonči tyto položky pouze v případě, že dosud neexistují.

2. Ujistěte se, že ID uživatele, pod kterým je spuštěný server IBM z/OS Connect EE , má přístup ALTER k objektu MVSADMIN.RRS.COMMANDS.\* prostředku ve třídě FACILITY produktu RACF .
3. Nakonfigurujte zabezpečení pro produkt IBM z/OS Connect EE.  
Podrobnosti o provádění tohoto postupu najdete v tématu [Zabezpečení prostředků z/OS Connect EE](#) .
4. Spusťte server.

## Jak pokračovat dále

Zkontrolujte, zda je správně nastavena hodnota IBM z/OS Connect EE .

## Související úlohy

“IBM z/OS Connect EE - MQ Service Provider setup procedure” na stránce 535

Přehled komponent, které je třeba nainstalovat, aby bylo možné MQ Service Provider nastavit na serveru IBM z/OS Connect EE.

“Kontrola, zda je správně nastavena IBM z/OS Connect EE” na stránce 541

Jak zkontrolujete, že je produkt IBM z/OS Connect EE správně nastaven.

## **Kontrola, zda je správně nastavena IBM z/OS Connect EE**

Jak zkontrolujete, že je produkt IBM z/OS Connect EE správně nastaven.

## Než začnete

Ujistěte se, že jste provedli proceduru podrobně popsanou v tématu “Povolení IBM z/OS Connect EE a MQ Service Provider” na stránce 540

## Informace o této úloze

Produkt IBM z/OS Connect EE poskytuje rozhraní API RESTful, které lze použít k dotazování na služby, které jsou nainstalovány, a provádět administrativní akce, jako je zastavení a spuštění těchto služeb.

## Postup

1. Chcete-li se dotázat na seznam aktuálně nainstalovaných služeb, zadejte příkaz HTTP GET nad IBM z/OS Connect EE .

Toto provedete pomocí webového prohlížeče zadáním adresy URL formuláře

```
https://HOST_NAME:HTTPS_PORT/zosConnect/services
```

kde *HOST\_NAME* a *HTTPS\_PORT* jsou hodnoty, které jste zadali v kroku “1” na stránce 535 z “Instalace produktu IBM z/OS Connect EE” na stránce 535.

Například

```
https://yourdomainname:12342/zosConnect/services
```

2. Zadejte ID uživatele a heslo, když jste vyzváni prohlížečem.

Jedná se o hodnoty, které jste zadali v prvku uživatele v kroku “3” na stránce 540 produktu “Povolení IBM z/OS Connect EE a MQ Service Provider” na stránce 540.

## Výsledky

Výsledkem je následující odezva JSON označující, že produkt z/OS Connect je spuštěn, ale nemá nainstalované žádné služby. Všimněte si, že pokud byl použit existující server IBM z/OS Connect EE , který měl instalované služby, pak by se tyto služby zobrazovaly.

```
-----  
{  
  "zosConnectServices": [  ]  
}
```

## Jak pokračovat dále

Vytvořte jednoduchou službu typu IBM MQ v produktu z/OS Connect EE.

## Související úlohy

“IBM z/OS Connect EE - MQ Service Provider setup procedure” na stránce 535

Přehled komponent, které je třeba nainstalovat, aby bylo možné MQ Service Provider nastavit na serveru IBM z/OS Connect EE.

## **V 9.1.0 z/OS Nastavení jednoduchého způsobu MQ Service Provider služby v systému IBM z/OS Connect EE**

Chcete-li nastavit jednoduchou jednosměrnou službu MQ Service Provider, která se připojuje k produktu IBM MQ v režimu vazeb, proveďte následující kroky.

### Než začnete

Ujistěte se, že jste nastavili všechny komponenty správně, jak je popsáno v [“Povolení IBM z/OS Connect EE a MQ Service Provider”](#) na stránce 540 a [“Kontrola, zda je správně nastavena IBM z/OS Connect EE”](#) na stránce 541.

### Postup

1. Vytvořte frontu s názvem ONE\_WAY\_QUEUE na cílovém správci front produktu z/OS pomocí prostředí MQSC nebo Průzkumníka IBM MQ.
2. Definujte továrnu připojení poskytovatele systému zpráv produktu IBM MQ a frontu.  
To provedete přidáním následujících položek do spodní části server.xml, ze serveru IBM z/OS Connect EE, který jste vytvořili, ale uvnitř prvku serveru.

```
<jmsConnectionFactory id="cf1" jndiName="jms/cf1" connectionManagerRef="ConMgr1">
  <properties.wmqJms
    transportType="BINDINGS"
    queueManager="MQ21" />
</jmsConnectionFactory>

<connectionManager id="ConMgr1" maxPoolSize="5" />

<jmsQueue id="q1" jndiName="jms/d1">
  <properties.wmqJms
    baseQueueName="ONE_WAY_QUEUE" />
</jmsQueue>
```

#### Notes:

- a. Změňte hodnotu atributu **queueManager** na správný název cílového správce front.
- b. **V 9.1.1** V tomto příkladě se použije **transportType** volby BINDINGS. To umožňuje, aby byla připojení ke správci front spuštěna ve stejné logické oblasti jako server IBM z/OS Connect EE spuštěna do správců front.

Při použití produktu MQ Service Provider poskytovaného s produktem IBM MQ 9.1.1 nebo novějším je také možné použít produkt **transportType** CLIENT, který umožňuje připojení založená na protokolu TCP/IP ke správcům front produktu z/OS spuštěnému ve stejné logické oblasti jako server IBM z/OS Connect EE nebo k jiné vzdálené oblasti LPAR.

Používáte-li produkt **transportType** CLIENT, je třeba zadat i řadu dalších vlastností. Další informace o těchto vlastnostech najdete v tématu [“Režimy připojení”](#) na stránce 530.

3. Definujte jednoduchou jednosměrnou službu IBM MQ přidáním následujících údajů do server.xml, ze serveru z/OS Connect EE, který jste vytvořili, ale uvnitř prvku serveru.

```
<zosconnect_zosConnectService id="zosconnMQ1"
  invokeURI="/oneWay"
  serviceName="oneWay"
  serviceRef="oneWay" />

<mqzosconnect_mqzOSConnectService id="oneWay"
  connectionFactory="jms/cf1"
```

```
destination="jms/d1"/>
```

Prvek `zosConnectService` definuje novou službu pro IBM z/OS Connect EE pomocí **serviceName** z `oneWay`. Datum:

- Atribut **invokeURI** usnadňuje vyvolání služby.
- Atribut **serviceRef** se musí shodovat s atributem ID poskytovatele služby z/OS Connect, který je v tomto případě poskytován prvkem `mzqOSConnectService`.

Prvek `mzqOSConnectService` definuje jednotlivou instanci služby poskytovanou serverem MQ Service Provider.

Atributy **connectionFactory** a **destination** sdělují instanci, jak vyhledat továrnu připojení poskytovatele systému zpráv produktu IBM MQ a frontu.

Podrobnosti o atributech v této struktuře viz [mzqOSConnectService prvek](#).

## Výsledky

Nastavili jste jednoduchou jednosměrnou službu.


## Jak pokračovat dále

Je třeba otestovat službu.

### Související úlohy

“Testování jednosměrné služby v systému IBM z/OS Connect EE” na stránce 543

Posloupnost kroků, které zajišťují, aby vaše jednosměrná služba fungovala.

 *Testování jednosměrné služby v systému IBM z/OS Connect EE*  
Posloupnost kroků, které zajišťují, aby vaše jednosměrná služba fungovala.

## Než začnete

Ujistěte se, že jste úspěšně dokončili “[Nastavení jednoduchého způsobu MQ Service Provider služby v systému IBM z/OS Connect EE](#)” na stránce 542.

## Postup

1. Zkontrolujte, zda produkt z/OS Connect rozpozná novou službu.

Postupujte tak, že znovu vydáte kroky podrobně popsané v “[Kontrola, zda je správně nastavena IBM z/OS Connect EE](#)” na stránce 541.

Vzhledem k tomu, že je nyní definována služba, měli byste vidět něco podobného následujícímu výstupu:

```
-----  
{  
  "zosConnectServices": [  
    {  
      "serviceName": "oneWay",  
      "serviceDescription": "DATA_UNAVAILABLE",  
      "serviceProvider": "IBM MQ for z/OS service provider for IBM z/OS Connect EE V2.0",  
      "serviceURL": "https://yourdomainname:12342/zosConnect/services/oneWay"  
    }  
  ]  
}
```

**Poznámka:** **ServiceDescription** se vrací jako `DATA_UNAVAILABLE`, protože atribut **serviceDescription** nebyl zadán na prvku `zosConnectService`.

2. Zadejte HTTP POST do služby. Výsledkem je nová zpráva, která se odesílá do ONE\_WAY\_QUEUE s tím, že na testu POST byl zadán jakýkoli informační obsah.

Dobrym způsobem provádění tohoto druhu testování je použít něco podobného modulu Rozšířený klient REST (ARC) pro produkt Google Chrome.

- a) Použijte ARC k vydání HTTP POST proti následující adrese URL:

```
https://HOST_NAME:HTTPS_PORT/oneWay
```

- b) Určete platný objekt JSON pro tělo, například:

```
{"name1" : "value1", "name2" : "value2"}
```

Je třeba určit dvě záhlaví:

- i) Autorizace = Basic *ENCODED\_USERID\_PASSWORD*

kde *ENCODED\_USERID\_PASSWORD* je základní 64 kódované ID uživatele a heslo, jak je popsáno v Základních ověřovacích schématu.

- ii) Typ obsahu = application/json

První záhlaví se používá pro přihlášení k produktu z/OS Connect a je zakódovaná podoba ID uživatele a hesla použitého v produktu “Povolení IBM z/OS Connect EE a MQ Service Provider” na stránce 540.

Druhé záhlaví informuje server o tom, že informační obsah je JSON, což je jediná podporovaná hodnota při zadávání volání HTTP POST do MQ Service Provider.

Pokud toto záhlaví nezadáte, bude vrácena chyba HTTP 415, která označuje nepodporované výsledky typu média.

Zadání HTTP POST do jednosměrné služby má za následek prázdné tělo odpovědi HTTP a vrácený kód odpovědi HTTP 204 (bez obsahu).

ARC odešle zprávu oznamující, že odezva neobsahuje žádná data.

Chcete-li ověřit, zda byla zpráva vložena, použijte k procházení obsahu ONE\_WAY\_QUEUE nástroj, jako např. Průzkumník IBM MQ. Ve frontě s informačním obsahem JSON, který byl odeslán, by ve frontě měla být zpráva IBM MQ formátu MQSTR.

3. Použijte ARC k vydání HTTP DELETE proti této adrese URL:

```
https://HOST_NAME:HTTPS_PORT/oneWay
```

Toto destruktivně získá zprávu, která byla právě odeslána jednosměrné službě.

To by mělo poskytnout tělo odezvy obsahující původní odeslaný informační obsah JSON. Produkt IBM MQ Explorer můžete použít k potvrzení, že zpráva byla destruktivně načtena.

## **Nastavení jednoduchého dvojcestného IBM MQ služby v systému IBM z/OS Connect EE**

Jak jste nastavili dvoucestnou službu IBM MQ v produktu IBM z/OS Connect EE proti existující dvojici front IBM MQ s názvem MQ\_REQUEST\_Q a MQ\_REPLY\_Q.

### **Než začnete**

Ujistěte se, že jste nastavili všechny komponenty správně, jak je popsáno v “Povolení IBM z/OS Connect EE a MQ Service Provider” na stránce 540 a “Kontrola, zda je správně nastavena IBM z/OS Connect EE” na stránce 541.



## Informace o této úloze

Jedná se o trochu více zapojení než nastavení jednosměrné služby, protože požadujete použití back-endové aplikace pro příjem zpráv vzniklých při zpracování požadavku pomocí produktu z/OS Connect a generování zpráv s odpovědí.

Tato úloha předpokládá, že fronty MQ\_REQUEST\_Q a MQ\_REPLY\_Q používá existující back-endová aplikace, například transakce CICS nebo IMS, která přijímá zprávu požadavku z MQ\_REQUEST\_Q a generuje zprávu s odpovědí, která se umístí na hodnotu MQ\_REPLY\_Q.

## Postup

1. Definujte továrnu připojení poskytovatele systému zpráv produktu IBM MQ a dvě fronty poskytovatele systému zpráv produktu IBM MQ na server IBM z/OS Connect EE.

Fronty poskytovatele systému zpráv produktu IBM MQ se mapují na existující fronty MQ\_REQUEST\_Q a MQ\_REPLY\_Q. To provedete přidáním následujících položek do spodní části server.xml, ze serveru IBM z/OS Connect EE, který jste vytvořili, ale uvnitř prvku serveru.

```
<jmsConnectionFactory id="cf2" jndiName="jms/cf2"
  connectionManagerRef="ConMgr2">
  <properties.wmqJms
    transportType="BINDINGS"
    queueManager="MQ21"/>
</jmsConnectionFactory>

<connectionManager id="ConMgr2" maxPoolSize="5"/>

<jmsQueue id="requestQueue" jndiName="jms/requestQueue">
  <properties.wmqJms baseQueueName="MQ_REQUEST_Q"/>
</jmsQueue>

<jmsQueue id="replyQueue" jndiName="jms/replyQueue">
  <properties.wmqJms baseQueueName="MQ_REPLY_Q"/>
</jmsQueue>
```

### Notes:

- a. Změňte hodnotu atributu **queueManager** na správný název cílového správce front.
- b. Je možné, že budete potřebovat provést další konfiguraci těchto prvků v závislosti na povaze aplikace typu back-end. Další informace viz [“Konfigurace MQ Service Provider”](#) na stránce 547.
- c. Je možné, že bude třeba upravit atribut **maxPoolSize** v závislosti na počtu souběžných požadavků. Další informace o tomto atributu viz téma [Konfigurace fondů připojení pro připojení JMS](#).
- d. **V 9.1.1** V tomto příkladě se použije **transportType** volby BINDINGS. To umožňuje, aby byla připojení ke správci front spuštěna ve stejné logické oblasti jako server IBM z/OS Connect EE spuštěna do správců front.

Při použití produktu MQ Service Provider poskytovaného s produktem IBM MQ 9.1.1 nebo novějším je také možné použít produkt **transportType** CLIENT, který umožňuje připojení založená na protokolu TCP/IP ke správčům front produktu z/OS spuštěnému ve stejné logické oblasti jako server IBM z/OS Connect EE nebo k jiné vzdálené oblasti LPAR.

Používáte-li produkt **transportType** CLIENT, je třeba zadat i řadu dalších vlastností. Další informace o těchto vlastnostech najdete v tématu [“Režimy připojení”](#) na stránce 530.

2. Definujte dvoucestnou službu IBM MQ přidáním následujícího příkazu do server.xml, ze serveru z/OS Connect EE, který jste vytvořili, ale uvnitř prvku serveru.

```
<zosconnect_zosConnectService id="zosconnMQ2"
  invokeURI="/twoWay"
  serviceName="twoWay"
  serviceRef="twoWay" />

<mqzosconnect_mqzOSConnectService id="twoWay"
  connectionFactory="jms/cf2"
  destination="jms/requestQueue"
```

```
replyDestination="jms/replyQueue"  
waitInterval="10000"/>
```

#### Notes:

- a. Je možné, že budete potřebovat provést další konfiguraci těchto prvků v závislosti na povaze aplikace typu back-end. Například, můžete potřebovat transformaci dat. Další informace viz [“Konfigurace MQ Service Provider” na stránce 547](#).
- b. Je možné, že bude třeba upravit hodnotu volby **waitInterval**, viz [waitInterval](#) , kde jsou další informace.
- c. V tomto příkladu se předpokládá, že zprávy umístěné v místě určení odpovědí, v aplikaci typu back-end, mají ID korelace, které je stejné jako ID zprávy v cíli požadavku.

Pokud se nejedná o tento případ, je třeba přidat atribut **replySelection** do prvku `mqzosconnect_mqzOSConnectService` a nastavit odpovídajícím způsobem hodnotu.

Další informace viz [replySelection](#) .

## Výsledky

V produktu z/OS Connect EE jste nastavili dvousměrnou službu, kterou lze použít s existující back-endovou aplikací, která využívá pár front produktu IBM MQ .

## Jak pokračovat dále

Můžete vyvolat dvousměrnou službu, která vydá příkaz HTTP POST, na adresu URL `https://host_name:port_no/twoWay`.

Kroky k provedení tohoto postupu jsou podobné těm, které jsou popsány v části [“Testování jednosměrné služby v systému IBM z/OS Connect EE” na stránce 543](#), s výjimkou toho, že je podporováno pouze příkazové slovo HTTP POST a vy byste měli odeslat data informačního obsahu JSON, která jsou vhodná pro existující back-endovou aplikaci.

## Související úlohy

[“Nastavení jednoduchého způsobu MQ Service Provider služby v systému IBM z/OS Connect EE” na stránce 542](#)

Chcete-li nastavit jednoduchou jednosměrnou službu MQ Service Provider , která se připojuje k produktu IBM MQ v režimu vazeb, proveďte následující kroky.

## **Generování souboru archivu služby (SAR)**

Než budete moci vytvořit rozhraní API s produktem IBM z/OS Connect EE, je třeba vygenerovat soubor SAR.

## Informace o této úloze

Toho lze dosáhnout pomocí produktu IBM MQ pomocí procesu CICS-WOLA popsaného v informacích *IBM z/OS Connect EE* v příručce IBM Documentation. Další informace najdete v tématu [Generování archivu služby ze zakladače CICS COBOL](#) .

**Důležité:** Proces popsaný v následujícím textu je volitelný. Nechcete-li využívat možnosti poskytované editorem rozhraní API, nemusíte soubor SAR potřebovat. Pokud však chcete použít podporu transformace dat, kterou poskytuje produkt IBM z/OS Connect EE, budete možná chtít použít schémata JSON a svázat soubory popsané v předchozím odkazu.

Proces popsaný v předchozím odkazu využívá obslužný program **BAQLS2JS** poskytnutý s produktem IBM z/OS Connect EE.

Tento obslužný program:

1. Generuje schémata JSON a vázané soubory, které lze použít v kombinaci s funkcí transformace dat poskytovanou v produktu z/OS Connect EE.

Chcete-li tyto soubory konfigurovat v produktu IBM z/OS Connect EE, nastavte je v konfiguraci pomocí prvku produktu `zosconnect_zosConnectDataXform`.

Další informace viz [“Použití transformací dat s produktem MQ Service Provider”](#) na stránce 550.

2. Vygeneruje soubor SAR, který obsahuje schémata JSON z předcházejícího kroku, a odkaz na atribut **serviceName** konkrétní instance služby IBM z/OS Connect EE.

Tento odkaz se poskytuje **BAQLS2JS** s použitím parametru SERVICE-NAME.

Je-li například parametr SERVICE-NAME=MQ1WayBackend nastaven jako atribut na hodnotu **BAQLS2JS**, vygeneruje produkt **BAQLS2JS** hodnotu SAR, kterou lze použít s konfigurovanou instancí služby produktu IBM MQ takto:

```
<zosconnect_zosConnectService id="MQ1WayService"
    serviceName="MQ1WayBackend"
    serviceRef="mq1way"
    invokeURI="/mq1way"
    dataXformRef="xformJSON2Byte" />
<mqzosconnect_mqzOSConnectService id="mq1way"
    connectionFactory="jms/cf1"
    destination="jms/oneWayRequestQ" />
```

## Výsledky

Po vygenerování lze soubor SAR importovat do editoru rozhraní API a generovat tak rozhraní API. Další informace naleznete v tématu [Vytvoření rozhraní API pomocí editoru rozhraní API z/OS Connect EE API](#).

Jakmile bylo rozhraní API vytvořeno v editoru rozhraní API, je vygenerován archiv rozhraní API (AAR), který lze poté implementovat do produktu z/OS Connect EE, kde bude spuštěn pro službu, na kterou odkazuje služba SERVICE-NAME připsanou v produktu **BAQLS2JS**. Další informace naleznete v tématu [Implementace rozhraní API na server z/OS Connect EE](#).

## Související úlohy

[“Nastavení jednoduchého způsobu MQ Service Provider služby v systému IBM z/OS Connect EE”](#) na stránce 542

Chcete-li nastavit jednoduchou jednosměrnou službu MQ Service Provider, která se připojuje k produktu IBM MQ v režimu vazeb, proveďte následující kroky.

[“Nastavení jednoduchého dvojcestného IBM MQ služby v systému IBM z/OS Connect EE”](#) na stránce 544  
Jak jste nastavili dvoucestnou službu IBM MQ v produktu IBM z/OS Connect EE proti existující dvojici front IBM MQ s názvem MQ\_REQUEST\_Q a MQ\_REPLY\_Q.

## V 9.1.0 z/OS Konfigurace MQ Service Provider

Před použitím produktu MQ Service Provider je třeba zvážit různé oblasti, které je třeba zvážit.

Tento oddíl obsahuje:

- [“Aspekty zabezpečení při použití produktu MQ Service Provider”](#) na stránce 547
- [“Použití transformací dat s produktem MQ Service Provider”](#) na stránce 550
- [“Práce s aplikacemi MQI”](#) na stránce 553

## V 9.1.0 z/OS Aspekty zabezpečení při použití produktu MQ Service Provider

Pro produkt MQ Service Provider jsou k dispozici dvě sady aspektů zabezpečení.

- Určuje, zda může daný uživatel odesílat požadavky RESTful do služeb produktu MQ Service Provider vystavených produktem IBM z/OS Connect EE.
- Zda je daná služba produktu MQ Service Provider autorizována pro přístup ke správci front a jeho prostředkům.

## Určení, zda může daný uživatel odesílat požadavky RESTful do služeb produktu MQ Service Provider vystavených z produktu IBM z/OS Connect EE .

To je řízeno konfigurací v souboru `server.xml` produktu IBM z/OS Connect EE.

Viz [Konfigurace zabezpečení pro produkt z/OS Connect EE](#).

### Zda je daná služba produktu MQ Service Provider autorizována pro přístup ke správci front a k jeho prostředkům

Produkt MQ Service Provider je zásadně aplikací produktu JMS , který je založen na poskytovateli systému zpráv produktu IBM MQ , který je dodáván s WLP, který se připojuje k jednomu nebo více správcům front pomocí připojení v režimu vázání.

V důsledku toho může být produkt MQ Service Provider zabezpečen stejným způsobem jako aplikace, které tyto vlastnosti sdílejí. Toto téma popisuje tyto podobnosti, stejně jako ukazuje rozdíly.

Protože produkt MQ Service Provider je aplikací produktu JMS , připojuje se ke správci front a představuje ID uživatele a volitelné heslo. Ty jsou volitelně ověřovány pomocí volby [Ověřování připojení](#).

Je-li tento parametr platný, může se uživatel připojit v závislosti na konfiguraci zabezpečení správce front. Další informace naleznete v tématu [Nastavení zabezpečení v systému z/OS](#) .

Konfigurační atributy v prvku `mqzOSConnectService` a dílčí prvek `properties.wmqJMS` prvku **`jmsConnectFactory`** v produktu `server.xml` ovlivňují, které ID uživatele a volitelné heslo jsou správci front prezentovány.

Různé možnosti jsou podrobně popsány v následující tabulce.



**Upozornění:** Mezi vlastnostmi konfigurace zabezpečení existuje pořadí priorit.

Atributy **`mqzOSConnectService`** přepisují atributy **`properties.wmqJMS`** a atribut **`useCallerPrincipal`** přepisuje všechny ostatní atributy.

Oba atributy hesla mohou být poskytnuty ve formátu prostého textu nebo v zakódovaném formátu. Kódovaný formát byste měli používat, protože kdokoli s přístupem k produktu `server.xml` může zobrazit heslo v prostém textu.

IBM z/OS Connect EE se dodává s nástrojem **`securityUtility`**, který lze použít ke kódování hesel. Další informace viz příkaz [Liberty: securityUtility](#) .

Prvek služby <code>mqzOSConnect</code>		Prvek <code>properties.wmqJMS</code>		Výsledek
<code>useCallerPrincipal</code>	<code>userName</code> a heslo	<code>userName</code>	<code>Password</code>	
ne nastavit/ nepravda	neset/prázdné	neset/ prázdné	neset/ prázdné	Jméno uživatele přidružené k adresnímu prostoru IBM z/OS Connect EE se předkládá správci front za účelem autorizace a ověření. Nezobrazí se žádné heslo.
ne nastavit/ nepravda	neset/prázdné	set	neset/ prázdné	Jméno uživatele na prvku <b><code>properties.wmqJMS</code></b> se předkládá správci front za účelem autorizace a ověření. Nezobrazí se žádné heslo.
ne nastavit/ nepravda	neset/prázdné	set	set	Jméno uživatele a heslo na prvku produktu <b><code>properties.wmqJMS</code></b> se předkládá správci front za účelem autorizace a ověření.

Tabulka 35. Servisní autorizace (pokračování)

Prvek služby mqzOSConnect		Prvek properties.wmqJms		Výsledek
ne nastavit/ nepravda	obě hodnoty nastaveny	ignorování při nastavení	ignorování při nastavení	Jméno uživatele a heslo na prvku produktu <b>mqzOSConnectService</b> se předkládá správci front za účelem autorizace a ověření.
true	ignorování při nastavení	ignorování při nastavení	ignorování při nastavení	Je převzato činitel uživatele, který byl ověřen pro IBM z/OS Connect EE , a jeho jméno uživatele je představeno správci front pro účely autorizace a ověření. Ne zobrazí se žádné heslo.  Informace o tom, jak nakonfigurovat zabezpečení pro produkt IBM z/OS Connect EE , je zde. <sup>1</sup>

**Poznámka:**

1. [Konfigurace zabezpečení pro produkt z/OS Connect EE](#)

**Příklady**

Zobrazí se jednosměrná služba, kde jak továrna na připojení, tak server mqzOSConnectService uvádějí **userID** a **password**. V obou případech jsou hesla zakódována. Jsou použity **userID** a **password** , které jsou definovány na definici mqzOSConnectService .

**IBM z/OS Connect EE**

```
<zosconnect_zosConnectService
id="samplezOSConnectService1"
invokeURI="/samplezOSConnectService1"
serviceName="samplezOSConnectService1_name"
serviceRef="samplezOSConnectService1_MQ" />

<mqzosconnect_mqzOSConnectService
id="samplezOSConnectService1_MQ"
connectionFactory="jms/sampleCF1"
userName="bill"
password="{aes}AJ+DdZ+1u0KEG5KIwUz4LvHBAQ8nTd3y8K8HAI+48Tt"
destination="jms/sampleQ1" />

<jmsConnectionFactory
id="sampleCF1"
jndiName="jms/sampleCF1"
connectionManagerRef="sampleCF2ConnectionManager1">

<properties.wmqJms
transportType="BINDINGS"
queueManager="MQ21"
userName="matt"
password="{xor}GBMeEg9uERg=" />
</jmsConnectionFactory>

<jmsQueue
id="sampleQ1"
jndiName="jms/sampleQ1">

<properties.wmqJms
baseQueueName="SampleQ1"/>
</jmsQueue>
```

Tento příklad ukazuje jednosměrnou definici služby, která používá stejné objekty JMS (fronta sampleQ1a továrna připojení sampleCF1) jako první příklad. Činitel, který je ověřen pro produkt IBM z/OS Connect EE , se předkládá správci front, protože je zadán parametr **useCallerPrincipal= "true"**.

## IBM z/OS Connect EE

```
<zoscconnect_zosConnectService
id="samplezOSConnectService2"
invokeURI="/samplezOSConnectService2"
serviceName="samplezOSConnectService2_name"
serviceRef="samplezOSConnectService2_MQ" />

<mqzosconnect_mqzOSConnectService
id="samplezOSConnectService2_MQ"
connectionFactory="jms/sampleCF1"
destination="jms/sampleQ1"
useCallerPrincipal="true" />
```

### Použití transformací dat s produktem MQ Service Provider

Produkt IBM z/OS Connect EE poskytuje možnost transformovat data JSON do libovolného formátu před voláním back-endového z/OS aktiva, jako je transakce CICS , a transformovat odezvu z aktiva z/OS zpět na JSON.

Tato schopnost je poskytována přidavným poskytovatelem transformace dat. A built in provider allows JSON to be transformed to or from COBOL, PLI, or C structures.

Nástroj MQ Service Provider pracuje s transformacemi dat IBM z/OS Connect EE , ale je zde řada aspektů, které byste měli vzít v úvahu.

## Další informace o transformaci dat IBM z/OS Connect EE

Viz [Definování datových transformátorů](#).

## Odesílání zpráv do produktu IBM MQ

Je-li služba MQ Service Provider konfigurována s transformací dat a odešle zprávu do správce front (například pokud se jedná o jednosměrnou nebo dvoucestnou službu, která přijala HTTP POST obsahující JSON), MQ Service Provider provede následující kroky:

1. Vezme informační obsah JSON z požadavku HTTP.
2. Předává informační obsah produktu z/OS Connect k provedení transformace dat z formátu JSON na bajtové pole.
3. Vezme výsledek transformace dat a odešle jej správci front ve formě JMS BytesMessage.

Při výchozím nastavení má odeslaná zpráva hodnotu pole MQMD **Format** nastavenou na hodnotu MQSTR, což znamená, že zpráva je řetězcová zpráva. Pokud se nejedná o tento případ, můžete nastavit atribut `mqmdFormat` v prvku `mqzOSConnectService` na příslušnou hodnotu.

Sestava podpory transformace dat vždy generuje výstup s CCSID 37. Tyto informace musí být určeny v poli MQMD `CodedCharSetId` , jinak aplikace získanou z fronty nemusí být schopna dekódovat zprávu. To provedete tak, že nastavíte atribut CCSID ve frontě, na kterou odkazuje prvek služby `mqzOSConnectService` .

Následující příklad konfigurace ilustruje vhodnou konfiguraci pro jednosměrnou službu, která bude použita k odesílání zpráv do fronty s názvem SampleQ1.

Zprávy se mají odeslat s polem MQMD `Format` pole `AFORMAT` a s polem `CodedCharSetId` 37.

Prvek `zosConnectDataXform` sděluje příkazu IBM z/OS Connect EE , kde má vyhledat konfiguraci pro transformace dat, a odkazuje se na něj pomocí atributu `dataXformRef` prvku `zosConnectService` .

Informace o konfiguraci pro obousměrnou službu viz [“Příjem zpráv z produktu IBM MQ”](#) na stránce 551.

```
<jmsConnectionFactory
  id="sampleCF1"
  jndiName="jms/sampleCF1"
  connectionManagerRef="sampleCF1ConnectionManager">

  <properties.wmqJms
    transportType="BINDINGS"
    queueManager="MQ21" />
</jmsConnectionFactory>

<connectionManager
  id="sampleCF1ConnectionManager"
  maxPoolSize="5" />

<jmsQueue id="sampleQ1"
  jndiName="jms/sampleQ1">

  <properties.wmqJms
    baseQueueName="SampleQ1"
    CCSID="37" />
</jmsQueue>

<zosConnectService
  id="samplezOSConnectService1"
  invokeURI="/samplezOSConnectService1"
  serviceName="samplezOSConnectService1_name"
  serviceRef="samplezOSConnectService1_MQ"
  dataXformRef="xformJSON2Byte" />

<mqzOSConnectService
  id="samplezOSConnectService1_MQ"
  connectionFactory="jms/sampleCF1"
  mqmdFormat="AFORMAT"
  destination="jms/sampleQ1" />

<zosConnectDataXform id="xformJSON2Byte"
  bindFileLoc="/XFORM_ROOT/bindfiles" bindFileSuffix=".bnd"
  requestSchemaLoc="/XFORM_ROOT/json" requestSchemaSuffix=".json"
  responseSchemaLoc="/XFORM_ROOT/json"
  responseSchemaSuffix=".json" />
```

## Příjem zpráv z produktu IBM MQ

Když je instance MQ Service Provider konfigurována s transformací dat a chystá se přijmout zprávu od správce front (například pokud se jedná o jednosměrnou službu akcese HTTP GET nebo DELETE, nebo dvoucestná služba, která přijala HTTP POST), MQ Service Provider provede následující kroky.



**Upozornění:** Používáte-li dvousměrnou službu, služba již provede kroky popsané v [“Odesílání zpráv do produktu IBM MQ”](#) na stránce 550.

1. Získává zprávu z fronty.
2. Kontroluje, zda je zpráva buď JMS **BytesMessage**, nebo JMS **TextMessage**. Není-li zpráva ani jedna z nich, vygeneruje se chyba a vrátí se volajcímu. "
3. Předává informační obsah zprávy produktu z/OS Connect k provedení transformace dat z bajtového pole do formátu JSON.
4. Vezme výsledek transformace dat a vrátí jej jako odezvu na metodu HTTP.

V závislosti na typu přijaté zprávy může být třeba provést další konfiguraci. Důvodem je to, že produkt MQ Service Provider potřebuje převést přijatý informační obsah přijaté zprávy do správného formátu pro předání konfigurované transformace dat.

Výchozí transformace dat očekává, že informační obsah bude v CCSID 37, ale aktivum z/OS nemusí generovat zprávy v tomto CCSID.

Potřebná konfigurace závisí na tom, zda je přijat **BytesMessage** nebo **TextMessage**, a zda používáte z/OS Connect V1 nebo z/OS Connect EE.

## BytesMessage Datum přijetí IBM z/OS Connect EE

Pokud má být přijato **BytesMessage** , pak můžete uvést atributy **receiveConversion= "QMGR"** a **receiveCCSID= "37"** v definici fronty, která se použije k přijetí zprávy.

To je ilustrováno v následujícím příkladu. V tomto případě má definice `sampleQ2Receive` nastaveny atributy **receiveConversion** i **receiveCCSID** .

```
<jmsConnectionFactory
  id="sampleCF2"
  jndiName="jms/sampleCF2"
  connectionManagerRef="sampleCF2ConnectionManager">

  <properties.wmqJms
    transportType="BINDINGS"
    queueManager="MQ21" />
</jmsConnectionFactory>

<connectionManager
  id="sampleCF2ConnectionManager"
  maxPoolSize="5" />

<jmsQueue id="sampleQ2Send"
  jndiName="jms/sampleQ2Send">

  <properties.wmqJms
    baseQueueName="SampleQ2Send"
    CCSID="37" />
</jmsQueue>

<jmsQueue id="sampleQ2Receive"
  jndiName="jms/sampleQ2Receive">

  <properties.wmqJms
    baseQueueName="SampleQ2Receive"
    receiveCCSID="37"
    receiveConversion="QMGR" />
</jmsQueue>

<zosconnect_zosConnectService
  id="samplezOSConnectService2"
  invokeURI="/samplezOSConnectService2"
  serviceName="samplezOSConnectService2_name"
  serviceRef="samplezOSConnectService2_MQ"
  dataXformRef="xformJSON2Byte" />

<mqzosconnect_mqzOSConnectService
  id="samplezOSConnectService2_MQ"
  connectionFactory="jms/sampleCF2"
  mqmdFormat="AFORMAT"
  destination="jms/sampleQ2Send"
  replyDestination="jms/sampleQ3Receive" />

<zosconnect_zosConnectDataXform id="xformJSON2Byte"
  bindFileLoc="/XFORM_ROOT/bindfiles" bindFileSuffix=".bnd"
  requestSchemaLoc="/XFORM_ROOT/json" requestSchemaSuffix=".json"
  responseSchemaLoc="/XFORM_ROOT/json"
  responseSchemaSuffix=".json" />
```

## TextMessage Datum přijetí IBM z/OS Connect EE

Má-li být přijat **TextMessage** , pak musíte převést zprávu na CCSID očekávaný transformací dat, standardně 37.

Pokud použijete vlastní transformaci dat a transformace očekává jiný CCSID než 37, můžete uvést atribut [receiveTextCCSID](#) v `mqzOSConnectService` element , abyste nastavili odpovídající CCSID.

To je ilustrováno v následujícím příkladu. V tomto případě má vzorová definice `zOSConnectService3_MQ` atribut [receiveTextCCSID](#) v atributu `mqzOSConnectService` element nastavený na 1208 (UTF-8).

```
<jmsConnectionFactory
  id="sampleCF3"
```



```

jndiName="jms/sampleCF3"
connectionManagerRef="sampleCF3ConnectionManager">

<properties.wmqJms
  transportType="BINDINGS"
  queueManager="MQ21" />
</jmsConnectionFactory>

<connectionManager
  id="sampleCF3ConnectionManager"
  maxPoolSize="5" />

<jmsQueue id="sampleQ3Send"
  jndiName="jms/sampleQ3Send">

  <properties.wmqJms
    baseQueueName="SampleQ3Send"
    CCSID="37" />
</jmsQueue>

<jmsQueue id="sampleQ3Receive"
  jndiName="jms/sampleQ3Receive">

  <properties.wmqJms
    baseQueueName="SampleQ3Receive" />
</jmsQueue>

<zosconnect_zosConnectService
  id="samplezOSConnectService3"
  invokeURI="/samplezOSConnectService3"
  serviceName="samplezOSConnectService3_name"
  serviceRef="samplezOSConnectService3_MQ"
  dataXformRef="customDataXForm" />

<mqzosconnect_mqzOSConnectService
  id="samplezOSConnectService3_MQ"
  connectionFactory="jms/sampleCF3"
  mqmdFormat="AFORMAT"
  destination="jms/sampleQ3Send"
  replyDestination="jms/sampleQ3Receive"
  receiveTextCCSID="1208" />

```

## **Práce s aplikacemi MQI**

Produkt MQ Service Provider poskytuje rozhraní RESTful pro existující aplikace, které používají produkt IBM MQ. Tyto aplikace mohou pracovat s produktem IBM MQ pomocí produktu IBM MQ classes for JMS nebo rozhraní MQI (Message Queue Interface).

Při výchozím nastavení produkt IBM MQ classes for JMS odesílá zprávy, které obsahují záhlaví MQRFH2. Většina aplikací MQI však nevyužívá záhlaví MQRFH2.

Pokud aplikace IBM MQ classes for JMS komunikuje s aplikací MQI, která nebyla navržena pro práci se záhlavími MQRFH2, je zapotřebí konfigurace, aby se zabránilo serveru IBM MQ classes for JMS odesílat zprávy obsahující záhlaví MQRFH2. Další informace najdete v tématu [Mapování zpráv JMS ve zprávách produktu IBM MQ](#).

Pokud bude server MQ Service Provider odesílat zprávy do fronty, které budou spotřebovávány aplikacemi MQI, které neočekávají záhlaví MQRFH2, je třeba nakonfigurovat produkt IBM z/OS Connect EE tak, aby se odesílala záhlaví MQRFH2.

Tuto konfiguraci lze dosáhnout přidáním atributu **targetClient= "MQ"** do příslušné fronty poskytovatele systému zpráv IBM MQ v produktu `server.xml`.

Následující ukázka konfigurace ukazuje jednosměrnou službu MQ Service Provider s **id** z `mqiService`. Na druhé straně je tato možnost konfigurována pro použití fronty poskytovatele systému zpráv produktu MQ s hodnotou **id** `mqiQueue`.

Položka `mqiQueue` byla nakonfigurována s atributem **targetClient= "MQ"**. To znamená, že když aplikace odešle zprávu JMS do této fronty (například v případě, že aplikace vydá požadavek HTTP POST do `mqiService`), zpráva nebude mít přidáno záhlaví MQRFH2.

## IBM z/OS Connect EE

```
<mqzosconnect_mqzOSConnectService
  id="mqiService"
  connectionFactory="jms/mqiCF"
  destination="jms/mqiQueue"/>

<jmsQueue
  id="mqiQueue"
  jndiName="jms/mqiQueue">

  <properties.wmqJms
    baseQueueName="MQIQueue"
    targetClient = "MQ"/>
</jmsQueue>
```

## Administrace a konfigurace produktu IBM MQ Internet Pass-Thru

Nakonfigurujte produkt IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT) tak, že provedete změny v konfiguračním souboru `mqipt.conf`.

**Poznámka:** Měli byste nastavit oprávnění k zabezpečeným souborům v adresáři, ve kterém je umístěn prostor `mqipt.conf`, aby se zabránilo neautorizovaným uživatelům zobrazeným s uloženým heslem produktu MQIPT nebo při změně konfigurace. Chránit všechna hesla uvedená v konfiguračním souboru postupem uvedeným v tématu [Zašifrování uložených hesel](#).




Konfigurační soubor `mqipt.conf` můžete upravit buď pomocí produktu IPT Administration Client, nebo použitím textového editoru s volbou a příkazy příkazového řádku. Úplný seznam vlastností, které lze zadat v konfiguračním souboru obslužného programu `mqipt.conf` naleznete v tématu [Referenční příručka konfigurace produktu IBM MQ Internet Pass-Thru](#).

## Spuštění a zastavení MQIPT

Produkt MQIPT můžete spustit buď z příkazového řádku, nebo jej můžete spustit automaticky při spuštění systému. MQIPT můžete zastavit buď pomocí příkazu IPT Administration Client, nebo pomocí příkazového řádku.

### Spuštění MQIPT z příkazového řádku

Produkt MQIPT je nainstalován do instalačního adresáře, například:

-  **Windows** C:\MQIPT na systémech Windows, se spustitelnými skripty v C:\MQIPT\bin
-  **Linux**  **UNIX** /opt/mqipt na systémech UNIX and Linux, se spustitelnými skripty v /opt/mqipt/bin

Produkt MQIPT také používá domovský adresář, který obsahuje konfigurační soubor `mqipt.conf` a všechny soubory, které jsou za běhu výstupem produktu MQIPT. Následující podadresáře domovského adresáře MQIPT se automaticky vytvoří při prvním vyvolání produktu MQIPT:

- Adresář `errors`, do kterého se zapisují všechny soubory First Failure Support Technology (FFST) a trasovací soubory.
- Adresář `logs`, ve kterém je uložen protokol připojení.

ID uživatele, pod kterým se spouští produkt MQIPT, musí mít oprávnění k vytvoření těchto adresářů, případně musí adresáře již existovat a ID uživatele musí mít oprávnění k vytváření, čtení a zápisu souborů v nich. Pokud také používáte zásadu Java security manager, musí zásada zabezpečení udělit požadovaná oprávnění pro tyto adresáře. Další informace o nastavení zásad správce zabezpečení viz [Java security manager](#).

Instalační adresář můžete použít jako domovský adresář. Pokud použijete tento adresář, musíte se ujistit, že ID uživatele, pod kterým se spouští produkt MQIPT, má odpovídající oprávnění a že je jakákoli zásada správce zabezpečení správně nakonfigurována.

Chcete-li spustit produkt MQIPT, zadejte následující příkaz:

- ▶ **Windows** Na systémech Windows:

```
MQIPT_INSTALLATION_PATH\bin\mqipt MQIPT_HOME_DIR [-sf encryption_key_file]
```

- ▶ **Linux** ▶ **UNIX** Na systémech UNIX and Linux:

```
MQIPT_INSTALLATION_PATH/bin/mqipt MQIPT_HOME_DIR [-sf encryption_key_file]
```

Určit lze následující parametry:

### MQIPT\_HOME\_DIR

Domovský adresář MQIPT, kde je umístěn konfigurační soubor `mqipt.conf`. Všimněte si, že domovský adresář MQIPT lze zadat buď jako absolutní cestu, nebo jako relativní k aktuálnímu pracovnímu adresáři příkazového shellu.

### ▶ V 9.1.5 -sf soubor\_šifrovací\_klíče

Název souboru, který obsahuje šifrovací klíč hesla. Šifrovací klíč používá produkt MQIPT pro přístup k zašifrovaným heslům v konfiguračním souboru `mqipt.conf`.

Tento parametr je volitelný. Chcete-li získat informace o souboru s klíči šifrování hesla a dalších metodách pro zadání názvu souboru při spuštění produktu MQIPT, prohlédněte si téma [“Určení šifrovacího klíče hesla”](#) na stránce 556.

Další informace o šifrování uložených hesel, která má produkt MQIPT používat, naleznete v tématu [Šifrování uložených hesel](#).

Zprávy konzoly zobrazují stav MQIPT. Pokud dojde k chybě, prohlédněte si téma [Odstraňování problémů IBM MQ Internet Pass-Thru](#). Následující zprávy jsou příkladem výstupu při úspěšném spuštění produktu MQIPT:

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 2000, 2024. All Rights Reserved
MQCPI001 IBM MQ Internet Pass-Thru V9.1.4.0 starting
MQCPI004 Reading configuration information from mqipt.conf
MQCPI021 Password checking has been enabled on the command port
MQCPI011 The path C:\mqiptHome\logs will be used to store the log files
MQCPI006 Route 1414 is starting and will forward messages to :
MQCPI034 ...examplehost(1414)
MQCPI035 ...using MQ protocols
MQCPI057 ...trace level 5 enabled
MQCPI078 Route 1414 ready for connection requests
```

## Automatické spuštění MQIPT

Chcete-li produkt MQIPT spustit automaticky při spuštění systému, použijte příkaz `mqiptService` k instalaci služby MQIPT.

- ▶ **Windows** Na systémech Windows viz [“Automatické spuštění produktu MQIPT v systému Windows”](#) na stránce 556.
- ▶ **Linux** ▶ **UNIX** Na jiných platformách viz [“Automatické spuštění produktu MQIPT v systému UNIX nebo Linux”](#) na stránce 557.

## Zastavování MQIPT

MQIPT můžete zastavit buď pomocí příkazu IPT Administration Client, nebo pomocí příkazového řádku.

- Chcete-li použít IPT Administration Client, `mqiptGui`, viz [“Použití produktu IPT Administration Client”](#) na stránce 559.
- Chcete-li použít nástroj pro administraci příkazového řádku `mqiptAdmin`, viz [“Správa produktu MQIPT pomocí příkazového řádku”](#) na stránce 558.

Než budete moci zastavit produkt MQIPT pomocí jedné z těchto metod, musíte nakonfigurovat příkazový port zadáním hodnoty pro vlastnost **CommandPort** v konfiguračním souboru `mqipt.conf` a povolit vzdálené ukončení nastavením vlastnosti **RemoteShutDown** na hodnotu `true`. Před povolením příkazového portu MQIPT nebo povolením vzdáleného ukončení zkontrolujte aspekty zabezpečení v části [Další aspekty zabezpečení](#).

## **V 9.1.5** Určení šifrovacího klíče hesla

Pokud v produktu IBM MQ 9.1.5 obsahuje konfigurace MQIPT hesla, která jsou šifrována pomocí jiného šifrovacího klíče, než je výchozí klíč, musíte zadat šifrovací klíč hesla do souboru, který produkt MQIPT může číst při spuštění.

### Soubor s klíči šifrování hesla

Hesla, která jsou šifrována a používána produktem MQIPT může být šifrována pomocí šifrovacího klíče, který jste poskytli. Pokud nezádáte šifrovací klíč, použije se výchozí šifrovací klíč. Není nutné zadávat šifrovací klíč hesla, je však k tomu bezpečnější. Pokud nezádáte vlastní šifrovací klíč, použije se výchozí šifrovací klíč.

Zadáte-li šifrovací klíč hesla, musí být uložen do souboru, do kterého lze přistupovat pomocí příkazu **mqiptPW** použitého k šifrování hesel a MQIPT. Jediná omezení týkající se obsahu souboru jsou taková, že musí obsahovat alespoň jeden znak a pouze jeden řádek textu.

**Poznámka:** Musíte se ujistit, že jsou na souboru s klíči šifrování hesla nastavena odpovídající oprávnění k souboru, abyste zabránili neautorizovaným uživatelům číst šifrovací klíč. Pouze uživatel, který spouští příkaz **mqiptPW**, a uživatel, pod kterým MQIPT běží, potřebuje oprávnění ke čtení šifrovacího klíče hesla.

Stejný šifrovací klíč hesla se používá k šifrování a dešifrování všech uložených hesel pro instanci produktu MQIPT. Proto potřebujete pro každou instalaci produktu MQIPT pouze jeden soubor s klíči šifrování hesel.

Pokud se změní klíč šifrování hesla pro instalaci produktu MQIPT, musí být všechna zašifrovaná hesla znovu zašifrována pomocí nového šifrovacího klíče.

### Spouštění MQIPT

Výchozí název souboru s klíči šifrování hesla je `MQIPT_HOME_DIR/mqipt_cred.key`, kde `MQIPT_HOME_DIR` je adresář, do kterého je uložen konfigurační soubor `mqipt.conf`. Pokud plánujete spustit produkt MQIPT jako službu, která je automaticky spuštěna, musíte vytvořit soubor s klíči pro šifrování hesel s výchozím názvem.

Je-li soubor klíčů pro šifrování hesel vytvořen s jiným názvem než výchozím názvem, musí být při spuštění zadán název souboru MQIPT. Název souboru s klíči šifrování hesla lze určit pomocí některé z následujících metod v pořadí podle předvolby:

1. argumentem **-sf** u příkazu **mqipt** použitého ke spuštění MQIPT.
2. Proměnná prostředí `MQS_MQIPTCRED_KEYFILE`.
3. vlastnost `com.ibm.mq.ipc.cred.keyfile` Java.

Pokud není zadán žádný název souboru s šifrováním hesla, použije se výchozí název souboru, pokud tento soubor existuje. Pokud výchozí soubor s klíči šifrování hesla neexistuje, použije se výchozí šifrovací klíč hesla.

## **Windows** Automatické spuštění produktu MQIPT v systému Windows

K dispozici je samostatný ovládací program služby **mqiptService.exe**, který můžete spravovat a spustit jako službu MQIPT jako službu Windows.

V systému můžete instalovat pouze jednu službu MQIPT, i když na systému existuje více než jedna instalace produktu MQIPT.

Musíte spustit příkaz **mqiptService** z příkazového řádku administrátora, abyste se ujistili, že máte oprávnění potřebné ke konfiguraci služeb produktu Windows . Chcete-li se připravit na spuštění příkazu **mqiptService** , je obvykle třeba provést tyto kroky:

1. Otevřete příkazový řádek administrátora.
2. Na příkazovém řádku přejděte do instalačního adresáře produktu MQIPT , například:

```
cd /D C:\mqipt\bin
```

3. Spusťte příkaz **mqiptService.exe** z tohoto příkazového řádku.

**mqiptService.exe** přijímá následující argumenty na příkazovém řádku:

#### **mqiptService -install umístění\_mqipt**

Instaluje a zaregistruje službu tak, aby se zobrazila na panelu služeb produktu Windows jako automatická služba.

Po instalaci této služby musíte restartovat Windows .

Parametr cesty, který musí být zadán, je plně kvalifikovaná cesta k adresáři obsahujícímu konfigurační soubor `mqipt.conf` . Uzavřete cestu do dvojitých uvozovek (") pokud obsahuje mezery.

**V 9.1.5** Pokud konfigurace produktu MQIPT obsahuje hesla, která byla šifrována pomocí jiného šifrovacího klíče, než je výchozí, musí být v souboru nazvaném `mqipt_cred.key` ve stejném adresáři jako soubor `mqipt.conf` přítomen šifrovací klíč hesla. Další informace o šifrování hesel v konfiguraci produktu MQIPT naleznete v tématu [Šifrování uložených hesel](#).

#### **mqiptService -remove**

Odebere službu tak, že se již nebude zobrazovat na panelu služeb produktu Windows .

**Poznámka:** K odebrání je možné použít pouze instalaci produktu MQIPT , který instaloval službu.

Pokud máte například dvě instalace produktu MQIPT , jedna v `C:\mqipt1` a jedna v produktu `C:\mqipt2` , a spustíte příkaz `C:\mqipt1\bin\mqiptService -install C:\mqipt1` , pak lze následně použít příkaz **mqiptService** pro odebrání služby pouze z instalace produktu `C:\MQIPT1` . Pokus o odebrání služby pomocí jiné instalace způsobí chybu MQCPE083.

#### **mqiptService ?**

Zobrazí nápovědu ke výpisu platných argumentů.

Parametry **-install** a **-remove** nemohou být zadány společně na stejném příkazu.

Vovoláte-li program `mqiptService.exe` z příkazového řádku bez argumentů, program vyprší a vrátí se s chybou.

Když se spustí služba MQIPT , spustí se všechny aktivní trasy MQIPT . Když je služba zastavena, všechny cesty jsou vystaveny okamžitému ukončení práce.

Linux

UNIX

## **Automatické spuštění produktu MQIPT v systému UNIX nebo Linux**

K dispozici je samostatný řídicí program služby **mqiptService** , který můžete spravovat a spustit MQIPT jako systémovou službu UNIX nebo Linux `init.d` , která se spustí při zavádění systému.

V systému můžete instalovat pouze jednu službu MQIPT , i když na systému existuje více než jedna instalace produktu MQIPT .

Příkaz **mqiptService** musíte spustit jako uživatel `root` , abyste se ujistili, že máte oprávnění potřebné ke konfiguraci služeb.

**mqiptService** přijímá následující argumenty na příkazovém řádku:

#### **mqiptService -instalace**

Instaluje a registruje službu.

Soubor `mqipt.conf` pro danou službu musí být umístěn v instalačním adresáři nejvyšší úrovně MQIPT, ze kterého jste spustili program **mqiptService**.

**V 9.1.5** Pokud konfigurace produktu MQIPT obsahuje hesla, která byla šifrována pomocí jiného šifrovacího klíče, než je výchozí, musí být v souboru nazvaném `mqipt_cred.key` ve stejném adresáři jako soubor `mqipt.conf` přítomen šifrovací klíč hesla. Další informace o šifrování hesel v konfiguraci produktu MQIPT naleznete v tématu [Šifrování uložených hesel](#).

Instalace služby ji automaticky nespouští. Služba se spustí při příštím restartu systému. Pokud potřebujete spustit službu MQIPT ihned, bez restartování, prohlédněte si dokumentaci služby operačního systému.

### **mqiptService -remove**

Odebere službu tak, aby se nadále nespouštěla při zavádění systému.

**Poznámka:** K odebrání je možné použít pouze instalaci produktu MQIPT, který instaloval službu. Pokud máte například dvě instalace produktu MQIPT, jedna v `/opt/mqipt` a jedna v produktu `/usr/local/mqipt`, a spustíte příkaz `/opt/mqipt/bin/mqiptService -install`, pak lze následně použít příkaz **mqiptService** pro odebrání služby pouze z instalace produktu `/opt/mqipt`. Pokud o odebrání služby pomocí jiné instalace způsobí chybu MQCPE083.

### **mqiptService ?**

Zobrazí nápovědu ke výpisu platných argumentů.

Parametry **-install** a **-remove** nemohou být zadány společně na stejném příkazu.

Když se spustí služba MQIPT, spustí se všechny aktivní trasy MQIPT. Když je služba zastavena, všechny cesty jsou vystaveny okamžitému ukončení práce.

## **Správa produktu MQIPT pomocí příkazového řádku**

Ke správě a konfiguraci produktu MQIPT můžete použít příkazový řádek.

Pomocí editoru volby změňte konfigurační soubor `mqipt.conf`, aby splňoval vaše požadavky. Seznam vlastností, které můžete změnit, najdete v tématu [Referenční příručka konfigurace produktu IBM MQ Internet Pass-Thru](#).

Produkt `mqiptAdmin` lze použít k zastavení instance produktu MQIPT nebo k obnovení instance produktu MQIPT po provedení změn v konfiguračním souboru. Skript `mqiptAdmin` je umístěn v podadresáři `bin` instalačního adresáře produktu MQIPT.

MQIPT naslouchá příkazům ze skriptu `mqiptAdmin` na portu příkazu, pokud je hodnota zadána pro vlastnost **CommandPort** v globální sekci konfiguračního souboru `mqipt.conf`. **V 9.1.4** Tato vlastnost není určena v ukázkovém konfiguračním souboru dodávaném s produktem MQIPT z produktu IBM MQ 9.1.4.

Chcete-li odeslat příkaz pro aktualizaci do produktu MQIPT, zadejte následující příkaz:

```
mqiptAdmin -refresh {hostname {port} }
```

Chcete-li odeslat příkaz stop na server MQIPT, zadejte následující příkaz:

```
mqiptAdmin -stop {hostname {port} }
```

*název\_hostitele* je název hostitele systému, na kterém je spuštěn produkt MQIPT. *port* je port příkazu MQIPT.

Pokud jste neposkytli hodnoty pro *název\_hostitele* a *port*, *název\_hostitele* standardně zobrazuje `localhost` a *port* standardně zobrazuje `1881`.

### **refresh**

MQIPT znovu načte `mqipt.conf` a provede následující akce:

- Je-li některá z momentálně aktivních přenosových cest označena jako neaktivní (nebo již nejsou uvedena), MQIPT zavře tyto trasy a zastaví naslouchání příchozím připojením na nich.

- Všechny přenosové cesty označené jako aktivní v konfiguračním souboru, které momentálně neběží, spustí je nahoru.
- Pokud se změní parametry konfigurace momentálně spuštěné přenosové cesty, MQIPT použije změněné hodnoty na tyto přenosové cesty. Je-li to možné (například změna nastavení trasování), provede to bez přerušení běhu připojení. U některých změn parametrů (například změna na místo určení) musí produkt MQIPT před provedením změny zavřít všechna připojení a znovu spustit trasu.

## stop

Produkt MQIPT zavírá všechna připojení, zastaví naslouchání příchozích připojení a poté ukončí činnost.

Tento příkaz je ignorován, pokud soubor `mqipt.conf` neurčuje `RemoteShutDown=true`.

**Poznámka:** V systémech Windows jsou tyto administrativní funkce k dispozici také z nabídky **Start > Programy**, pokud byly při instalaci produktu MQIPT vytvořeny ikony nabídky Start produktu MQIPT.

## Použití produktu IPT Administration Client

IPT Administration Client je grafické uživatelské rozhraní, které zobrazuje globální vlastnosti a specifické vlastnosti přenosové cesty pro každou instanci produktu MQIPT. Ke konfiguraci a aktualizaci jedné nebo více instancí produktu MQIPT můžete použít produkt IPT Administration Client.

**Poznámka:** Produkt IPT Administration Client je zamítnutý. Aktuální verze produktu IPT Administration Client nemusí pracovat s budoucími verzemi produktu MQIPT. Alternativní postup konfigurace a administrace MQIPT naleznete v tématu [Administrace MQIPT pomocí příkazového řádku](#).

Jediná data uložená lokálně pomocí IPT Administration Client je seznam instancí MQIPT, v souboru nazvaném `client.conf`. Globální vlastnosti a vlastnosti předepsané cesty jsou vždy načteny z MQIPT před tím, než se zobrazí v IPT Administration Client. Proto vždy vidíte aktuální stav každé instance produktu MQIPT.

## Spuštění konzoly IPT Administration Client

Spusťte IPT Administration Client pomocí skriptu `mqiptGui`, který se nachází v podadresáři `MQIPT bin`.

Při prvním spuštění produktu IPT Administration Client se zobrazí výzva k zadání informací o připojení k instanci produktu MQIPT. Musíte zadat následující informace:

### Název MQIPT

Název vaší volby, který bude použit k popisu této instance produktu MQIPT.

### Síťová adresa

Adresa systému, na kterém je instalována tato instance produktu MQIPT. Adresa může být název rozpoznávaný serverem názvů, adresou v tečkové desítkové adrese nebo localhost (pokud se tato instance nachází na stejném počítači jako IPT Administration Client).

### Příkazový port

Číslo portu, na kterém je tato instance produktu MQIPT připravena ke komunikaci.

### Časový limit (s)

Počet sekund, po které produkt IPT Administration Client čeká na připojení k této instanci produktu MQIPT. Udržujte tuto hodnotu co nejnižší, aby se zkrátila doba obnovy.

### Přístupové heslo

Heslo použité při komunikaci s touto instancí produktu MQIPT. Dokončete toto pole pouze v případě, že je v platnosti kontrola hesla. (Kontrola platnosti hesla je v platnosti, pokud je **AccessPW** nastaveno v sekci globálních vlastností konfiguračního souboru `mqipt.conf` a má jinou hodnotu než prázdný řetězec.)

### Uložit heslo

Chcete-li uložit heslo lokálně pro budoucí relace, zaškrtněte políčko **Uložit heslo**. Je-li zrušeno zaškrtnutí volby **Uložit heslo**, heslo se uloží pouze po dobu trvání aktuální relace, nebo dokud nebude tato instance produktu MQIPT odebrána z produktu IPT Administration Client).

Instance produktu MQIPT musí být spuštěna a naslouchá na portu příkazu, aby se produkt IPT Administration Client mohl k němu připojit.

**V 9.1.4** Vlastnost **CommandPort** musí být uvedena v globální sekci konfiguračního souboru `mqipt.conf`, aby byl povolen port příkazu. Tato vlastnost není uvedena v ukázkovém konfiguračním souboru dodávaném s produktem MQIPT z produktu IBM MQ 9.1.4.

## Administrace instance produktu MQIPT

Můžete zobrazit a aktualizovat globální vlastnosti a vlastnosti směrování instancí produktu MQIPT pomocí produktu IPT Administration Client.

Informace o tom, jak spustit produkt IPT Administration Client, najdete v tématu [“Spuštění konzoly IPT Administration Client”](#) na stránce 559.

Vyberte instanci produktu MQIPT ze seznamu, chcete-li načíst globální vlastnosti a vlastnosti směrování z této instance produktu MQIPT. Pokud tato instance MQIPT není spuštěna nebo nebyla v sekci globálních vlastností konfiguračního souboru `mqipt.conf` uvedena správná hodnota **CommandPort**, je vydána chybová zpráva. Chcete-li změnit název hostitele a port příkazu, klepněte na nabídku **MQIPT > Připojení**.

Chcete-li zobrazit seznam dostupných tras, poklepejte na instanci MQIPT v seznamu. Vyberte trasu, kde chcete změnit její vlastnosti.

Trasu můžete přidat klepnutím na volbu **MQIPT > Přidat trasu**. Zobrazí se výchozí hodnoty vlastností pro novou trasu tak, jak jsou definovány globálními vlastnostmi nastavenými pro tuto instanci portálu MQIPT.

Klepněte na tlačítko **MQIPT > Použít**, chcete-li použít změny, které jste provedli. Změny se uloží do konfiguračního souboru `mqipt.conf` této instance produktu MQIPT a projeví se okamžitě.

**Poznámka:** Všechny řádky s komentářem, které byly přidány do souboru `mqipt.conf`, se ztratí při aktualizaci.

## Nastavení vlastností produktu MQIPT

Hodnota použitá pro každou vlastnost MQIPT je určena tam, kde je nastavena.

1. Nastavíte-li hodnotu parametru v sekci `[route]` konfiguračního souboru `mqipt.conf`, tato hodnota se použije pro trasu a potlačí všechny hodnoty nastavené v sekci `[global]`. Hodnoty předepsané cesty jsou specifické pro jednotlivou trasu; nemají vliv na žádnou jinou přenosovou cestu.
2. Nastavíte-li hodnotu parametru v sekci `[global]` konfiguračního souboru `mqipt.conf`, tato hodnota se použije pro všechny cesty, dokud nebude explicitně přepsána pro konkrétní trasu.
3. Všechny vlastnosti produktu MQIPT mají výchozí hodnoty, které se používají, pokud nejsou explicitně nastaveny v sekci `[global]` nebo `[route]` konfiguračního souboru `mqipt.conf`. Seznam těchto výchozích hodnot viz [Souhrn vlastností produktu MQIPT](#).

## Příklad

Následující příklad ukazuje, jak jsou hodnoty použité pro dva parametry **LDAPCacheTimeout** a **MinConnectionThreads** ovlivněny místem, kde jsou nastaveny parametry.

Nastavení v konfiguračním souboru `mqipt.conf`:

```
[global]
LDAPCacheTimeout = 120

[route]
name = route1
MinConnectionThreads = 10

[route]
name = route2
LDAPCacheTimeout = 60
```



Hodnoty používané produktem MQIPT:

```
route1
LDAPCacheTimeout: 120 (not set in route1 [route] section; set in [global] section)
MinConnectionThreads: 10 (set in [route] section)
route2
LDAPCacheTimeout: 60 (set in [route] section; [global] section ignored)
MinConnectionThreads: 5 (not set in mqipt.conf for route2; uses the default value)
```

## IPT Administration Client Volby nabídky

### Nabídka Soubor

Seznam instancí produktu MQIPT můžete spravovat pomocí následujících voleb, které jsou k dispozici v nabídce **Soubor** :

#### PřidatMQIPT

Přidá novou instanci MQIPT do seznamu v IPT Administration Client. Podrobné informace o tom, jaké informace je třeba zadat, naleznete v příručce [“Spuštění konzoly IPT Administration Client”](#) na stránce 559 .

#### OdebratMQIPT

Odebere aktuálně zvýrazněnou instanci produktu MQIPT ze seznamu v produktu IPT Administration Client. Tato volba nezastavuje nebo neovlivňuje spuštění této instance produktu MQIPT.

#### Uložit konfiguraci

Uloží seznam instancí MQIPT do lokálního konfiguračního souboru IPT Administration Client tak, aby mohl být obnoven při příštím spuštění serveru IPT Administration Client . Pouze tento MQIPT je uložen lokálně; vlastnosti [global] a [route] jsou vždy načteny z každé instance produktu MQIPT.

#### Konec

Zastavuje IPT Administration Client. Máte možnost uložit nevyřízené změny, než se IPT Administration Client zavře.

### Nabídka MQIPT


Vybranou instanci produktu MQIPT můžete spravovat pomocí následujících voleb, které jsou k dispozici v nabídce **MQIPT** :

#### Připojení

Změní vlastnosti přístupu k instanci MQIPT. Podrobnosti o informacích, které můžete aktualizovat, viz [“Spuštění konzoly IPT Administration Client”](#) na stránce 559 .

#### Heslo

Změní heslo potřebné pro přístup k instanci produktu MQIPT. Ponechte pole **Aktuální heslo** prázdné, pokud v současné době není nastaveno žádné heslo. Nezadávejte nové heslo, chcete-li přestat používat heslo. Chcete-li uložit heslo lokálně, vyberte zaškrťávací políčko **Uložit heslo** . Pokud heslo neuložíte, musíte jej zadat pokaždé, když chcete přistupovat k této instanci produktu MQIPT.

 Nemůžete změnit heslo pro instanci produktu MQIPT , která byla konfigurována s použitím šifrovaného hesla pro přístup.

#### Přidat trasu

Přidá trasu do vybrané instance produktu MQIPT. Každá předepsaná cesta musí mít jedinečný port modulu listener pro instanci MQIPT.

#### Odstranit trasu

Odstraní zvolenou přenosovou cestu z instance produktu MQIPT. Odstranění se neprojeví, dokud nebude použit, a to klepnutím na volbu **MQIPT > Použít**.

#### Použit

Aktualizuje konfigurační soubor instance produktu MQIPT. Nové nastavení se projeví okamžitě.

## Aktualizovat

Přečte aktuální konfigurační soubor z vybrané instance produktu MQIPT a aktualizuje zobrazení.

## Zastavení

Zastaví spuštění instance produktu MQIPT . Po tomto příkazu ztratíte kontakt s produktem MQIPT. Tento příkaz je ignorován, pokud není zapnuta globální vlastnost RemoteShutdown .

Vlastnosti trasy lze aktualizovat stejným způsobem jako globální vlastnosti produktu MQIPT . Když změníte jakékoli vlastnosti přenosové cesty, musíte změny uplatnit, aby se tyto změny projevily. To můžete provést buď výběrem volby nabídky **MQIPT > Použít** , nebo odpovídáním Yes , když jste vyzváni k uložení konfigurace.

## Informace o dostupnosti

Grafické uživatelské rozhraní (GUI) produktu IPT Administration Client bylo vybudováno s ohledem na usnadnění přístupu. Je přímočaré provádět všechny dostupné funkce bez použití myši s použitím ekvivalentů klávesnice. Na obrazovce se můžete pohybovat pomocí Tab, Shift + Tab, Ctrl + Tab a šipky nahoru, šipka dolů, šipka doleva a šipky vpravo ve standardním způsobem. Můžete dosáhnout stejných podmínek jako klepnutím na tlačítka, když vyberete tlačítko a stisknete klávesu Enter.

Volby nabídky lze dosáhnout kombinací kláves Tab a kurzorových kláves nebo použitím akceleračních kláves, které jsou k dispozici pro všechny možnosti. Například můžete zavřít grafické rozhraní výběrem prvního Alt + f, pak Alt + q (Soubor- > Konec). Když se dostanete k položce nabídky, můžete ji aktivovat pomocí klávesy Enter.

K navigaci ve stromu lze použít kurzorové klávesy. Zejména můžete použít kurzorové klávesy vpravo a vlevo k otevření nebo zavření uzlu MQIPT , což vám umožňuje zobrazit nebo skrýt trasy.

Ke změně stavu vybraných zaškrťovacích políček můžete použít mezerník. K výběru polí pro úpravy můžete použít klávesu Enter.

## Vzhled a chování

V ideálním případě by grafické uživatelské rozhraní produktu IPT Administration Client mělo přijmout vzhled a chování prostředí. Protože to není vždy možné, můžete poskytnout konfigurační soubor, který upraví vzhled a chování grafického uživatelského rozhraní tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Konfigurační soubor se nazývá `custom.properties` a měl by být umístěn do podadresáře `bin` .

Použijte tento konfigurační soubor ke konfiguraci následujících prvků GUI:

- Barva popředí (barva textu)
- Barva pozadí
- Písmo textu
- Styl textu (prostého, tučného písma, kurzívy nebo tučného písma a kurzíva)

Ukázkový konfigurační soubor `customSample.properties` je k dispozici v podadresáři `samples` instalační cesty produktu MQIPT , který obsahuje komentáře ukazující, jak ji lze změnit. Budete vyzváni ke zkopírování tohoto souboru do produktu `bin/custom.properties` a k provedení požadovaných změn.

## Vytváření záloh

Existuje celá řada souborů MQIPT , které byste měli zálohovat jako součást běžných procedur zálohování.

Proveďte pravidelné zálohování následujících souborů:

- Konfigurační soubor, `mqipt.conf`
- Soubory svazku klíčů SSL/TLS uvedené v následujících vlastnostech v produktu `mqipt.conf`:
  - **SSLClientKeyRing**
  - **SSLClientCAKeyRing**
  - **SSLServerKeyRing**

- **SSLServerCAKeyRing**
- Soubory hesel svazku klíčů SSL/TLS specifikované v následujících vlastnostech v produktu `mqipt.conf`:
  - **SSLClientKeyRingPW**
  - **SSLClientCAKeyRingPW**
  - **SSLServerKeyRingPW**
  - **SSLServerCAKeyRingPW**
- **V 9.1.5** Soubor s klíči šifrování hesla, pokud konfigurace produktu MQIPT obsahuje hesla, která jsou šifrována jiným šifrovacím klíčem než výchozím klíčem.
- Konfigurační soubor IPT Administration Client, `client.conf`, který obsahuje informace o připojení o všech instancích MQIPT známých IPT Administration Client.
- Soubor zásad zadaný pomocí **SecurityManagerPolicy**, pokud byla tato vlastnost nastavena.
- Soubory uživatelské procedury zabezpečení a soubory uživatelských procedur certifikátů uvedené v následujících vlastnostech v produktu `mqipt.conf`:
  - **SecurityExitName**
  - **SSLExitName**

## Ladění výkonu

Relativní výkonnost každé cesty MQIPT můžete vyladit pomocí kombinace fondu podprocesů a časového limitu nečinnosti.

### Podprocesy připojení

Každé směrování MQIPT je přiřazen pracovní fond souběžně spuštěných podprocesů, které obsluhují příchozí komunikační požadavky. Při inicializaci se vytvoří fond podprocesů (z velikosti zadané v atributu cesty `MinConnectionThreads`) a podproces je přiřazen ke zpracování prvního příchozího požadavku. Když tento požadavek dorazí, je přiřazen další podproces, který je připraven na další příchozí požadavek. Jsou-li všechna vlákna přiřazena k práci, vytvoří se nový podproces, přidá se do pracovního fondu a přiřadí se k práci.

Tímto způsobem fond poroste, dokud není dosaženo maximálního počtu podprocesů (uvedených v **MaxConnectionThreads**). Podprocesy jsou uvolňovány zpět do fondu při ukončení konverzace nebo po uplynutí zadaného časového limitu nečinnosti. Když je dosažen maximální počet pracovních podprocesů, další příchozí požadavek čeká, dokud se podproces neuvolní zpět do pracovního fondu.

Můžete snížit dobu, po kterou mohou požadavky čekat, zvýšením počtu dostupných podprocesů. Musíte však vyvážit tento nárůst se systémovými prostředky, které jsou k dispozici.

### Časový limit nečinnosti

Pracovní podprocesy standardně nejsou ukončovány z důvodu nečinnosti. Pokud byl podproces přiřazen ke konverzaci, zůstane k této konverzaci přiřazen, dokud není normálně uzavřen, přenosová cesta je deaktivovaná, nebo MQIPT se vypne. Volitelně můžete zadat interval časového limitu nečinnosti (ve minutách) ve vlastnosti **IdleTimeout**, aby byly podprocesy, které byly neaktivní po uvedené dobu, recyklovány. Vlákna se recyklují pro použití jejich umístěním zpět do pracovního fondu.

Je-li aktivita IBM MQ intermitentní, nastavte interval prezenčního signálu na hodnotu menší než u časového limitu MQIPT, aby podprocesy nebyly neustále recyklovány.



Tyto informace byly vyvinuty pro produkty a služby poskytované v USA.

Společnost IBM nemusí nabízet produkty, služby nebo funkce uvedené v tomto dokumentu v jiných zemích. Informace o produktech a službách, které jsou ve vaší oblasti aktuálně dostupné, získáte od místního zástupce společnosti IBM. Odkazy na produkty, programy nebo služby společnosti IBM v této publikaci nejsou míněny jako vyjádření nutnosti použití pouze uvedených produktů, programů či služeb společnosti IBM. Místo toho lze použít jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program nebo službu, které neporušují žádná práva k duševnímu vlastnictví IBM. Ověření funkčnosti produktu, programu nebo služby pocházející od jiného výrobce je však povinností uživatele.

Společnost IBM může vlastnit patenty nebo nevyřízené žádosti o patenty zahrnující předměty popsané v tomto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu neposkytuje licenci k těmto patentům. Dotazy týkající se licencí můžete posílat písemně na adresu:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Odpovědi na dotazy týkající se licencí pro dvoubajtové znakové sady (DBCS) získáte od oddělení IBM Intellectual Property Department ve vaší zemi, nebo tyto dotazy můžete zasílat písemně na adresu:

Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan, Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan

**Následující odstavec se netýká Velké Británie nebo kterékoliv jiné země, kde taková opatření odporují místním zákonům:** SPOLEČNOST INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAKOVOU, "JAKÁ JE", BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ. Některé právní řády u určitých transakcí nepřipouštějí vyloučení záruk výslovně vyjádřených nebo vyplývajících z okolností, a proto se na vás toto omezení nemusí vztahovat.

Uvedené údaje mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Údaje zde uvedené jsou pravidelně upravovány a tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této publikace. Společnost IBM může kdykoli bez upozornění provádět vylepšení nebo změny v produktech či programech popsanych v této publikaci.

Veškeré uvedené odkazy na webové stránky, které nespravuje společnost IBM, jsou uváděny pouze pro referenci a v žádném případě neslouží jako záruka funkčnosti těchto webů. Materiály uvedené na tomto webu nejsou součástí materiálů pro tento produkt IBM a použití uvedených stránek je pouze na vlastní nebezpečí.

Společnost IBM může použít nebo distribuovat jakékoli informace, které jí sdělíte, libovolným způsobem, který společnost považuje za odpovídající, bez vyžádání vašeho svolení.

Vlastníci licence k tomuto programu, kteří chtějí získat informace o možnostech (i) výměny informací s nezávisle vytvořenými programy a jinými programy (včetně tohoto) a (ii) oboustranného využití vyměňovaných informací, mohou kontaktovat informační středisko na adrese:

IBM Corporation  
Koordinátor spolupráce softwaru, oddělení 49XA  
148 00 Praha 4-Chodby

148 00 Praha 4-Chodov  
U.S.A.

Poskytnutí takových informací může být podmíněno dodržením určitých podmínek a požadavků zahrnujících v některých případech uhrazení stanoveného poplatku.

IBM poskytuje licencovaný program popsany v těchto informacích a veškeré dostupné licencované materiály na základě podmínek smlouvy IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement nebo jiné ekvivalentní smlouvy mezi námi.

Jakékoli údaje o výkonnosti obsažené v této publikaci byly zjištěny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jakémkoli jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna na vývojových verzích systémů a není zaručeno, že tato měření budou stejná i na běžně dostupných systémech. Některá měření mohla být navíc odhadnuta pomocí extrapolace. Skutečné výsledky mohou být jiné. Čtenáři tohoto dokumentu by měli zjistit použitelné údaje pro své specifické prostředí.

Informace týkající se produktů jiných výrobců pocházejí od dodavatelů těchto produktů, z jejich veřejných oznámení nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů. Společnost IBM tyto produkty netestovala a nemůže potvrdit správný výkon, kompatibilitu ani žádné jiné výroky týkající se produktů jiných výrobců než IBM. Otázky týkající se kompatibility produktů jiných výrobců by měly být směrovány dodavatelům těchto produktů.

Veškerá tvrzení týkající se budoucího směru vývoje nebo záměrů společnosti IBM se mohou bez upozornění změnit nebo mohou být zrušena a reprezentují pouze cíle a plány společnosti.

Tyto údaje obsahují příklady dat a sestav používaných v běžných obchodních operacích. Aby byla představa úplná, používají se v příkladech jména osob a názvy společností, značek a produktů. Všechna tato jména a názvy jsou fiktivní a jejich podobnost se jmény, názvy a adresami používanými ve skutečnosti je zcela náhodná.

#### LICENČNÍ INFORMACE:

Tyto informace obsahují ukázkové aplikační programy ve zdrojovém jazyce ilustrující programovací techniky na různých operačních platformách. Tyto ukázkové programy můžete bez závazků vůči společnosti IBM jakýmkoli způsobem kopírovat, měnit a distribuovat za účelem vývoje, používání, odbytu či distribuce aplikačních programů odpovídajících rozhraní API pro operační platformu, pro kterou byly ukázkové programy napsány. Tyto příklady nebyly plně testovány za všech podmínek. Společnost IBM proto nemůže zaručit spolehlivost, upotřebitelnost nebo funkčnost těchto programů.

Při prohlížení těchto dokumentů v elektronické podobě se nemusí zobrazit všechny fotografie a barevné ilustrace.

## Informace o programovacím rozhraní

---

Informace programátorských rozhraní, je-li poskytnuta, vám pomohou vytvořit aplikační software pro použití s tímto programem.

Tato příručka obsahuje informace o zamýšlených programovacích rozhraních, které umožňují zákazníkům psát programy za účelem získání služeb produktu WebSphere MQ.

Tyto informace však mohou obsahovat i diagnostické údaje a informace o úpravách a ladění. Informace o diagnostice, úpravách a vyladění jsou poskytovány jako podpora ladění softwarových aplikací.

**Důležité:** Nepoužívejte tyto informace o diagnostice, úpravách a ladění jako programátorské rozhraní, protože se mohou měnit.

## Ochranné známky

---

IBM, logo IBM, ibm.com jsou ochranné známky společnosti IBM Corporation, registrované v mnoha jurisdikcích po celém světě. Aktuální seznam ochranných známek IBM je k dispozici na webu na stránce "Copyright and trademark information" [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml). Ostatní názvy produktů a služeb mohou být ochrannými známkami společnosti IBM nebo jiných společností.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.

UNIX je registrovaná ochranná známka skupiny The Open Group ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.

Linux je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.

Tento produkt obsahuje software vyvinutý v rámci projektu Eclipse Project (<http://www.eclipse.org/>).

Java a všechny ochranné známky a loga založené na termínu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Oracle anebo příbuzných společností.









Číslo položky:

(1P) P/N: