

VisualAge Pacbase



# Guide d'installation Serveur Z/OS CICS & Composants Client

*Version 3.5*





VisualAge Pacbase



# Guide d'installation Serveur Z/OS CICS & Composants Client

*Version 3.5*

## Note

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Notices», à la page vii.

Vous pouvez consulter ou télécharger la documentation de VisualAge Pacbase, régulièrement mise à jour, à partir de :

<http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=37&context=SSEP67&uid=swg27005478>

La page d'accueil de la Documentation vous permet d'identifier la dernière édition disponible du présent document.

## Neuvième édition (Novembre 2011)

La présente édition s'applique à :

- VisualAge Pacbase Version 3.5

Vous pouvez nous adresser tout commentaire sur ce document (en indiquant sa référence) via le site Web de notre Support Technique à l'adresse suivante : <http://www.ibm.com/software/awdtools/vapacbase/support.html> ou en nous adressant un courrier à :

IBM Paris Laboratory  
1, place Jean-Baptiste Clément  
93881 Noisy-le-Grand, France.

IBM pourra disposer comme elle l'entendra des informations contenues dans vos commentaires, sans aucune obligation de sa part.

© Copyright IBM Corporation 1983,2011.

# Table des matières

<b>Notices</b> . . . . .	<b>vii</b>	Initialisation fichier archivage QJ . . . . .	58
<b>Marques</b> . . . . .	<b>ix</b>	Chargement du Modèle administration . . . . .	58
<b>Chapitre 1. Préambule</b> . . . . .	<b>1</b>	Saisie de la clé d'accès . . . . .	59
Objet du manuel . . . . .	1	Sauvegarde de la Base Administration . . . . .	59
Architecture du produit . . . . .	1	Liste des dates des composants . . . . .	59
Contenu de la livraison . . . . .	2	Installations annexes . . . . .	60
Bibliographie . . . . .	3	Compléments CICS pour Sockets . . . . .	60
<b>Chapitre 2. Prérequis</b> . . . . .	<b>5</b>	Utilitaire de purge des fichiers de travail . . . . .	61
Prérequis partie Serveur . . . . .	5	Source SQL d'accès au catalogue DB2 . . . . .	61
Matériel et logiciel . . . . .	5	Compléments CICS pour EXCI . . . . .	62
Espace disque . . . . .	5	Interface systèmes de sécurité . . . . .	63
Prérequis partie Client . . . . .	5	Introduction . . . . .	63
Matériel . . . . .	5	Mise en oeuvre pour RACF . . . . .	64
Espace disque . . . . .	6	Mise en oeuvre pour TOPSECRET . . . . .	66
Logiciel . . . . .	6	Interface Va Pacbase/Endevor TSO . . . . .	68
Communications . . . . .	6	Affectation des processeurs aux PROCESSOR GROUP . . . . .	68
<b>Chapitre 3. Installation de la partie Serveur</b> <b>7</b>	<b>7</b>	Installation du système . . . . .	70
Paramétrage . . . . .	7	ZAP sur l'EXIT2 'C1UEXT02' . . . . .	70
Contexte SMP/E . . . . .	7	Chargement du PDS des paramètres du système . . . . .	71
Préparation . . . . .	7	Préparation initiale des fichiers . . . . .	86
Installation du JCL . . . . .	13	LINK-EDIT des EXITS dans bibliothèque autorisée . . . . .	88
Liste des JCLs . . . . .	16	Chargement des messages TSO / VA Pac-Endevor . . . . .	90
Paramétrage du JCL . . . . .	22	Reprises depuis la 2.5 (JJND RPTY RP25) . . . . .	90
Séparateurs des modules de JCLs . . . . .	25	Installation de la Base de Développement . . . . .	92
Installation système . . . . .	25	Mise à jour de la CSD CICS . . . . .	92
Mise à jour de la CSD CICS . . . . .	25	Allocation et chargement des paramètres de la base . . . . .	94
Allocation et chargement des paramètres système . . . . .	34	Initialisation des 'Generation Data Group' . . . . .	97
Initialisations . . . . .	44	Chargement de la base de test . . . . .	100
Renommage des programmes Exit User Batch . . . . .	47	Chargement du Modèle développement . . . . .	101
Chargement des procédures . . . . .	48	Complément - Pac/Impact . . . . .	102
Chargement des squelettes de génération . . . . .	52	Complément CICS : modification sortie transaction . . . . .	106
Chargement des libellés d'erreur et aide en ligne . . . . .	53	<b>Chapitre 4. Installation/Réinstallation des composants Client</b> . . . . .	<b>107</b>
Installation de la Base Administration . . . . .	54	Informations préalables . . . . .	107
Initialisation du fichier des codes utilisateur . . . . .	54	Répertoire racine . . . . .	107
Initialisation des 'Generation Data Group' . . . . .	55	Lancement de l'installation . . . . .	108
Chargement de la Base Administration . . . . .	57		

Principes et architectures de la communication . . . . .	108	PC25 - Description des étapes. . . . .	152
Administrator & Developer workbench . . . . .	111	PC25 - JCL d'exécution . . . . .	157
Pour la fonction Publication : Open Jade et Tidy . . . . .	113	Reprise commandes d'édition-génération (PG20) . . . . .	162
Outils eBusiness . . . . .	114	PG20 - Présentation générale . . . . .	162
Station de Travail VisualAge Pacbase . . . . .	116	PG20 - Entrées / Traitements / Résultats . . . . .	162
Web Application Models (WAM). . . . .	120	PG20 - Description des étapes. . . . .	163
Middleware. . . . .	121	PG20 - JCL d'exécution . . . . .	167
Informations complémentaires . . . . .	123	Reprise commandes d'édition-génération (PG25) . . . . .	171
Configuration du protocole MVS CICS CPI-C. . . . .	123	PG25 - Présentation générale . . . . .	171
Mise à jour des paramètres de la communication . . . . .	124	PG25 - Entrées / Traitements / Résultats . . . . .	172
Le fichier bases.ini . . . . .	124	PG25 - Description des étapes. . . . .	172
Le fichier vaplocat.ini . . . . .	126	PG25 - JCL d'exécution . . . . .	176
Mise à jour, Ajout, Désinstallation de composants . . . . .	130	Reprise mouvements PJ (PJ25) . . . . .	180
<b>Chapitre 5. Tests . . . . .</b>	<b>133</b>	PJ25 - Présentation générale . . . . .	180
Liste des utilitaires principaux . . . . .	133	PJ25 - Description des étapes . . . . .	181
Tests de l'installation. . . . .	133	PJ25 - JCL d'exécution . . . . .	181
Tests de mise à jour TP/batch, Edition-Génération . . . . .	134	Reprise du fichier PP (PP25) . . . . .	182
Tests des procédures de la Base Administration. . . . .	134	PP25 - Présentation générale . . . . .	182
Tests des procédures de la Base de Développement . . . . .	134	PP25 - Entrées / Traitements / Résultats . . . . .	183
Tests des utilitaires d'extraction . . . . .	135	PP25 - Description des étapes. . . . .	184
		PP25 - JCL d'exécution . . . . .	186
<b>Chapitre 6. Réinstallation Serveur . . . . .</b>	<b>137</b>	Reprise PEI (RPP2) . . . . .	188
		RPP2 - Présentation générale . . . . .	188
<b>Chapitre 7. Reprises et échanges entre bases 2.n et 3.n . . . . .</b>	<b>141</b>	RPP2 - Entrées / Traitements / Résultats . . . . .	189
Reprises des bases des versions 2.0 et 2.5 . . . . .	141	RPP2 - Description des étapes. . . . .	189
Préambule . . . . .	141	RPP2 - JCL d'exécution . . . . .	192
Opérations à effectuer . . . . .	141	Reprise mots de passe (UTMP) . . . . .	195
Reprise des paramètres utilisateur (PE25) . . . . .	144	UTMP - Présentation générale . . . . .	195
PE25 - Présentation générale . . . . .	144	UTMP - Description des étapes . . . . .	195
PE25 - Entrées / Traitements / Résultats . . . . .	144	UTMP - JCL d'exécution . . . . .	195
PE25 - Description des étapes. . . . .	145	Reprise paramètres Pac/Transfer (UV25) . . . . .	196
PE25 - JCL d'exécution . . . . .	147	UV25 - Présentation générale . . . . .	196
Reprise de la Base de Développement (PC25) . . . . .	150	UV25 - Entrées / Traitements / Résultats . . . . .	197
PC25 - Présentation générale . . . . .	150	UV25 - Description des étapes . . . . .	197
PC25 - Remarques sur les données reprises . . . . .	151	UV25 - JCL d'exécution . . . . .	199
PC25 - Entrées / Traitements / Résultats. . . . .	152	Echange mouvements MB entre base 2.n et 3.n (MB25) . . . . .	201
		MB25 - Présentation générale . . . . .	201
		MB25 - Description des étapes . . . . .	202
		MB25 - JCL d'exécution . . . . .	203
		Echange mouvements GY entre base 2.n et 3.n (GY25) . . . . .	204
		GY25 - Présentation générale . . . . .	204

GY25 - Description des étapes . . . . .	204	MIUS - Entrées Utilisateur . . . . .	293
GY25 - JCL d'exécution . . . . .	205	MIUS - Description des étapes . . . . .	294
Echange mouvements MB entre base 3.n et 2.n (MB30) . . . . .	206	MIUS - JCL d'exécution . . . . .	296
MB30 - Présentation générale . . . . .	206	MILA - Migration libellés d'erreur administration . . . . .	300
MB30 - Description des étapes . . . . .	207	MILA - Présentation générale . . . . .	300
MB30 - JCL d'exécution . . . . .	207	MILA - Entrées Utilisateur . . . . .	300
Echange mouvements GY entre base 3.n et 2.n (GY30) . . . . .	208	MILA - Description des étapes . . . . .	301
GY30 - Présentation générale . . . . .	208	MILA - JCL d'exécution . . . . .	303
GY30 - Description des étapes . . . . .	209	MIA1 - Génération programmes sans spécifique . . . . .	307
GY30 - JCL d'exécution . . . . .	210	MIA1 - Présentation générale . . . . .	307
Procédures - Tableau récapitulatif des changements . . . . .	211	MIA1 - Entrées Utilisateur . . . . .	307
Reprises des bases de la version 3.0. . . . .	214	MIA1 - Description des étapes . . . . .	307
Opérations à effectuer . . . . .	214	MIA1 - JCL d'exécution . . . . .	311
<b>Chapitre 8. RPPZ Utilitaires . . . . .</b>	<b>217</b>	MIA2 - Génération écrans sans spécifique	316
MIAM - Aide à la migration . . . . .	217	MIA2 - Présentation générale . . . . .	316
MIAM - Présentation générale . . . . .	217	MIA2 - Entrées Utilisateur . . . . .	317
MIAM - Entrées Utilisateur . . . . .	219	MIA2 - Description des étapes . . . . .	317
MIAM - Description des étapes . . . . .	220	MIA2 - JCL d'exécution . . . . .	320
MIAM - JCL d'exécution . . . . .	221	MIA3 - Génération clients sans spécifique	325
MIBA - Migration Batch. . . . .	224	MIA3 - Présentation générale . . . . .	325
MIBA - Présentation générale . . . . .	224	MIA3 - Entrées Utilisateur . . . . .	325
MIBA - Entrées Utilisateur . . . . .	225	MIA3 - Description des étapes . . . . .	325
MIBA - Description des étapes . . . . .	227	MIA3 - JCL d'exécution . . . . .	329
MIBA - JCL d'exécution . . . . .	232	MIA4 - Génération serveurs sans spécifique	333
MIBR - Migration Batch contexte. . . . .	243	MIA4 - Présentation générale . . . . .	333
MIBR - Présentation générale . . . . .	243	MIA4 - Entrées Utilisateur . . . . .	333
MIBR - Entrées Utilisateur . . . . .	243	MIA4 - Description des étapes . . . . .	334
MIBR - Description des étapes . . . . .	245	MIA4 - JCL d'exécution . . . . .	337
MIBR - JCL d'exécution . . . . .	249	<b>Chapitre 9. Les composants . . . . .</b>	<b>343</b>
MIBJ - Migration Journal . . . . .	258	Composants de la partie Serveur. . . . .	343
MIBJ - Présentation générale . . . . .	258	Présentation générale . . . . .	343
MIBJ - Entrées Utilisateur . . . . .	258	Extension interface systèmes de sécurité	343
MIBJ - Description des étapes. . . . .	260	Documentation en ligne. . . . .	344
MIBJ - JCL d'exécution . . . . .	265	Squelettes de génération . . . . .	344
MIMA - Migration Macros . . . . .	274	Paramètres . . . . .	346
MIMA - Présentation générale . . . . .	274	Bibliothèque des paramètres système	346
MIMA - Entrées Utilisateur . . . . .	274	Bibliothèque des JCL de procédures batch . . . . .	350
MIMA - Description des étapes . . . . .	275	Base Administration . . . . .	350
MIMA - JCL d'exécution . . . . .	280	Fichiers de la Base Administration . . . . .	350
MITH - Migration Thesaurus . . . . .	286	Sauvegarde de la Base Administration	352
MITH - Présentation générale. . . . .	286	Base de Développement. . . . .	353
MITH - Entrées Utilisateur. . . . .	286	Fichiers de la Base de Développement	353
MITH - Description des étapes . . . . .	287	Bibliothèque des paramètres Base de Développement . . . . .	354
MITH - JCL d'exécution. . . . .	289	Fichiers de sauvegarde Base de Développement . . . . .	355
MIUS - Migration Utilisateurs. . . . .	293		
MIUS - Présentation générale . . . . .	293		

Modules - fichiers spécifiques. . . . .	356	UTU1 - Extraction ligne 'P' avec 'UNS' . . . . .	373
Pac/Impact . . . . .	356	UTU1 - Entrées Utilisateur . . . . .	373
DSMS. . . . .	357	UTU1 - Description des étapes . . . . .	374
PAF . . . . .	358	UTU1 - JCL d'exécution. . . . .	374
Bibliothèques et fichiers complémentaires . . . . .	359	UTU2 - Mise à jour ligne 'P' avec 'UNS' . . . . .	374
<b>Chapitre 10. Annexes . . . . .</b>	<b>361</b>	UTU2 - Entrées Utilisateur . . . . .	375
Installation du Modèle de la Base		UTU2 - Description des étapes . . . . .	375
Administration. . . . .	361	UTU2 - JCL d'exécution. . . . .	375
VING - Présentation générale . . . . .	361	UTM1 UTM2 - Migration anciennes méta entités . . . . .	376
VING - Entrées / Traitements / Résultats	361	UTM1 - Description des étapes . . . . .	379
VING - Description des étapes . . . . .	362	UTM1 - JCL d'exécution . . . . .	379
VING - JCL d'exécution. . . . .	364	UTM2 - Entrées Utilisateur. . . . .	380
Installation du Modèle de la Base de		UTM2 - Description des étapes . . . . .	380
Développement . . . . .	366	UTM2 - JCL d'exécution . . . . .	382
VINS - Présentation générale . . . . .	366	SMP/E : Suppression d'une version précédente . . . . .	384
VINS - Entrées / Traitements / Résultats	367	Présentation . . . . .	384
VINS - Description des étapes . . . . .	368	Exemples . . . . .	384
VINS - JCL d'exécution . . . . .	370	Optimisation des performances . . . . .	385
Utilitaires d'aide à la reprise . . . . .	373	Installation des fichiers de la Base . . . . .	386
UTU1 UTU2 - Adaptation des opérateurs 'UNS' . . . . .	373	Ressources nécessaires sous CICS . . . . .	386



---

## Notices

Ce document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM. Cela ne signifie pas qu'IBM ait l'intention de les annoncer dans tous les pays où la compagnie est présente. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante : IBM Director of Licensing, IBM Corporation, North Castle Drive, Armonk NY 10504-1785, U.S.A.

Les détenteurs de licences du présent produit souhaitant obtenir des informations sur celui-ci à des fins : (i) d'échange d'informations entre des programmes développés indépendamment et d'autres programmes (y compris celui-ci) et (ii) d'utilisation mutuelle des informations ainsi échangées doivent s'adresser à : IBM Paris Laboratory, SMC Department, 1 place J.B.Clément, 93881 Noisy-Le-Grand Cedex, France. De telles informations peuvent être mises à la disposition du Client et seront soumises aux termes et conditions appropriés, y compris dans certains cas au paiement d'une redevance.

IBM peut modifier ce document, le produit qu'il décrit ou les deux.



---

## Marques

IBM est une marque d'International Business Machines Corporation, Inc. AIX, AS/400, CICS, CICS/MVS, CICS/VSE, COBOL/2, DB2, IMS, MQSeries, OS/2, VisualAge Pacbase, RACF, RS/6000, SQL/DS et VisualAge sont des marques d'International Business Machines Corporation, Inc. dans certains pays.

Java et toutes les marques et logos incluant Java sont des marques de Sun Microsystems, Inc. dans certains pays.

Microsoft, Windows, Windows NT et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation dans certains pays.

UNIX est une marque enregistrée aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays et utilisée avec l'autorisation exclusive de la société X/Open Company Limited.

D'autres sociétés peuvent être propriétaires des autres marques, noms de produits ou logos qui pourraient apparaître dans ce document.



---

# Chapitre 1. Préambule

---

## Objet du manuel

L'objet de ce manuel est de guider l'administrateur dans l'installation du produit pour :

- la partie Serveur,
- la partie Client,
- la communication.

Lorsque l'installation est complète, il est conseillé de procéder à des tests à l'aide du jeu d'essai fourni sur le support d'installation.

Vous trouverez également une description des opérations à effectuer dans le cas de l'installation d'une version de correction.

Un certain nombre d'actions préalables d'administration doivent être effectuées en TP dans Administrator workbench pour que devienne opérationnelle une installation ou réinstallation de VisualAge Pacbase. Ces actions sont documentées dans le "Guide d'utilisation AD workbench", chapitre "Actions préalables d'administration".

---

## Architecture du produit

VisualAge Pacbase est un outil de conception, de développement et de maintenance d'applications eBusiness de type graphique (GUI) ou mode caractère (TUI), Web, conversationnel ou batch.

Cet outil est constitué :

- d'une partie Serveur (incluant l'interface mode caractère),
- d'une partie Client (interface graphique).

Ces deux parties communiquent entre elles grâce à un middleware encapsulé et fourni par IBM.

**NOTE :** L'utilisation des écrans en mode caractère reste possible pour certaines fonctionnalités.

Vous trouverez une description détaillée des composants Serveur dans le chapitre "Les composants".

La partie Serveur

Elle est constituée des éléments suivants :

- les éléments du système : programmes, fichiers (dont documentation en ligne) et paramètres.
- la Base Administration : contenant les paramètres utilisateur et autres paramètres.
- une (ou plusieurs) Base(s) de Développement.

### La partie Client

Elle est constituée de cinq composants qui peuvent être installés séparément :

- Administrator & Developer workbench (qui peut également être installé séparément).

Developer workbench inclut les modules suivants :

- Batch,
- Dialogue,
- eBusiness (trois Outils eBusiness et Services Modeler inclus),
- Services Modeler.

Chacun de ces modules s'exécute de façon indépendante.

- Les outils eBusiness :
  - Générateur de Proxy,
  - Editeur de Localisations (Location Editor),
  - Outil de test (Services Test Facility),
  - VisualAge Pacbase Connector,
  - VisualAge Pacbase Web Connection (Dialog Web Revamping Generator),
  - Web application models (WAM).
- La Station de Travail VisualAge Pacbase (Pacdesign et Pacbench)
- Web application models (WAM)
- Middleware

Les fonctions de communication permettent de gérer les échanges entre les parties Serveur et Client du produit en utilisant, selon l'environnement, les principaux protocoles de communication du marché.

---

## **Contenu de la livraison**

Le contenu d'une livraison du produit varie selon les termes de votre commande :

- Guide d'Installation,
- Program Directory (pour SMP/E),
- CD-Rom pour l'installation de la partie Serveur,
- CD-Rom pour l'installation des composants du poste Client,

- CD-Rom de documentation.

---

## Bibliographie

- Un certain nombre d'actions préalables d'administration doivent être effectuées en TP dans Administrator workbench pour que devienne opérationnelle une installation ou réinstallation de VisualAge Pacbase. Ces actions sont documentées dans le "Guide d'utilisation AD workbench", chapitre "Actions préalables d'administration".
- Les procédures, utilisées par l'Administrateur pour la gestion des Bases et l'administration des versions, et les utilitaires fournis, sont documentés dans le Guide des Procédures de l'Administrateur.
- Pour les sites IBM, l'installation d'un Système de Sécurité, assurant le contrôle des codes utilisateur, des mots de passe et des autorisations d'accès, est documentée dans le chapitre "Installation de la partie Serveur", sous-chapitre "Installations complémentaires", et également dans l'aide en ligne de Administrator workbench.





---

## Chapitre 2. Prérequis

---

### Prérequis partie Serveur

#### Matériel et logiciel

Processeur : z/OS 1.8.

Support d'installation : lecteur CD.

Moniteur : CICS Transaction Server 3.2.

COBOL : COBOL Enterprise 3.4.

#### Espace disque

L'espace disque occupé par les fichiers dépend de l'importance des applications gérées par le système.

Le tableau ci-dessous indique approximativement (en millions d'octets) l'espace disque nécessaire à l'installation des serveurs :

Encombrement installation	Total	VSAM	Non VSAM
Total installation	300	210	90
Total Système	240	175	65
Total fichiers Utilisateur de tests d'installation	60	35	25

---

### Prérequis partie Client

#### Matériel

Les caractéristiques matérielles nécessaires à l'installation des composants clients VisualAge Pacbase sont les suivantes :

- Processeur : Intel Pentium III 450 Mhz minimum ou processeur compatible.
- Moniteur : Moniteur graphique (800x600) VGA ou plus grande résolution (XGA ou SVGA).
- Lecteur de CD-ROM.
- Carte : carte adaptée au réseau du site.
- Mémoire (RAM): 512 Mo (1 Go conseillé).

## Espace disque

Espace disque nécessaire à l'installation :

- 100 Mo pour Administrator & Developer workbench
- 30 Mo pour eBusiness Tools
- 85 Mo pour "IBM SDK for Java 2"
- 25 Mo pour le Middleware
- 6 Mo pour WAM
- 30 Mo pour la Station de Travail VisualAge Pacbase (avec une Méthode incluse).

Si "IBM SDK for Java 2" n'est pas installé sur votre poste, son installation sera automatiquement déclenchée.

Pour une installation opérationnelle de AD workbench par exemple, il vous faudra un espace disque minimum de 215 Mo (100 Mo pour AD workbench, 85 Mo pour "IBM SDK for Java 2" et 30 Mo pour le Middleware).

## Logiciel

Les composants Client de VisualAge Pacbase requièrent un poste équipé d'un Windows 32 bits.

Voir aussi le chapitre "Installation des composants Client", sous-chapitre "Informations préalables".

---

## Communications

Pour permettre la communication entre les composants clients et les serveurs dans un environnement MVS/CICS, les protocoles de communication possible sont : CPI-C et TCP-IP Socket.

---

## Chapitre 3. Installation de la partie Serveur

---

### Paramétrage

#### Contexte SMP/E

VA Pacbase, DSMS et PACTABLES utilisent des load-modules batch et TP communs.

Ces load-modules sont livrés dans le FMID racine HBVP350.

Les composants spécifiques à VA Pacbase sont livrés dans le FMID dépendant JBVP351.

Les composants spécifiques à DSMS sont livrés dans le FMID dépendant JBVP352.

Les composants spécifiques à PACTABLES sont livrés dans le FMID dépendant JBVP353.

Pour installer un FMID dépendant, il est nécessaire d'installer simultanément ou d'avoir installé au préalable le FMID racine HBVP350.

Si le FMID racine HBVP350 a déjà été installé, n'installer que le FMID dépendant JBVP35x.

Sur le CD-ROM d'installation, sont livrés systématiquement le FMID racine HBVP350 et le FMID dépendant JBVP35x.

Les JCLs de RECEIVE APPLY ACCEPT fournis sont prévus pour l'installation simultanée des deux FMIDs. Il conviendra donc de les adapter si le FMID racine HBVP350 a déjà été installé.

#### Préparation

La préparation s'effectue en trois phases :

- Réception du produit avec l'outil SMP/E (System Modification Program/Extended) dans des PDS dédiés. Cette phase est à prendre en charge par l'équipe système habituée à installer les produits IBM avec SMP/E.
- Allocation d'un fichier PDS destiné à stocker l'ensemble des JCLs d'installation et d'exploitation.
- Exécution des JCLs d'installation proprement dits à partir des membres des PDS créés lors de la première phase.

## Remarque en cas d'installation SMP/E antérieure

La phase SMP/E qui suit suppose que l'on parte d'un contexte SMP/E vierge pour le produit, soit que l'on n'ait jamais installé le produit avec SMP/E, soit que l'on ait réinitialisé les différents fichiers relatifs à SMP/E pour la version précédente, soit que l'on désire créer un nouvel environnement SMP/E pour cette version.

Dans le cas contraire, si l'on veut réutiliser les fichiers SMP/E de la version précédente, il est possible de lancer, avant la phase 1, l'utilitaire SMP/E décrit dans les annexes en fin de manuel.

## Première phase

A partir du CD-ROM d'installation du produit, procéder de la façon suivante :

1 - Décharger sur la machine Z/OS les exemples de JCLs contenus dans le CD-ROM.

Le CD-ROM comporte un fichier contenant les exemples de JCLs : un JCL d'allocation des fichiers des RELFILES compressés et du SMPMCS, et les JCLs de configuration et d'installation SMP/E.

1.1 - Allouer au préalable le fichier de réception sur Z/OS, soit en paramétrant le JCL défini ci-dessous, soit en le créant directement avec les caractéristiques requises (tsouid représente le Code utilisateur TSO) :

```
//ALLOCI EXEC PGM=IEFBR14
//*
//FTPALLO DD DSN=tsouid.JBVP351.SAMPLE.JCL.BIN,
//        DISP=(NEW,CATLG,DELETE),
//        DSORG=PS,RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160,
//        SPACE=(TRK,(2,1)),UNIT=SYSALLDA
//*        VOL=SER=&TVOL1
```

1.2 - Décharger les fichiers au format binaire du CD-ROM vers le fichier Z/OS précédemment créé.

Pour cela effectuer un transfert FTP de la façon suivante :

1.2.1 - copier l'exemple de commande FTP 'ftpini\_model.scr' du CD-ROM vers un répertoire de travail de son poste sous le nom 'ftpini.scr' et suivre les instructions de paramétrage figurant sur ce fichier,

1.2.2 - lancer la commande ftp -s:ftpini.scr depuis le répertoire de travail.

2 - Décompresser les exemples de JCLs avec la commande TSO RECEIVE INDA('tsouid.JBVP351.SAMPLE.JCL.BIN').

Ceci crée le fichier tsouid.JBVP351.TMP.JCLINST avec les membres suivants :

- BVPALLOC
- BVPPACC
- BVPPAPP
- BVPPREC
- BVPXMIT
- BVP1DCSI
- BVP2ICSI
- BVP3ALLO
- BVP4DEFZ
- BVP5DDEF
- BVP6DDEF
- BVP7ALLO
- BVP8PDD
- BVP9PAL

3 - Télécharger les RELFILEs compressés et le SMPMCS depuis le CD-ROM.

3.1 - Paramétrer et soumettre le JCL BVPALLOC contenu dans tsouid.JBVP351.TMP.JCLINST afin d'allouer sur Z/OS les fichiers nécessaires au téléchargement.

Suivre pour cela les instructions contenues dans le JCL.

3.2 - télécharger les fichiers au format binaire du CD-ROM vers les fichiers Z/OS.

Pour cela effectuer un transfert FTP de la façon suivante :

3.2.1 - copier l'exemple de commande FTP 'ftpput\_model.scr' du CD-ROM vers un répertoire de travail de son poste sous le nom 'ftpput.scr' et suivre les instructions de paramétrage figurant sur ce fichier.

3.2.2 - lancer la commande ftp -s:ftpput.scr depuis le répertoire de travail.

4 - Décompresser les fichiers RELFILEs sur Z/OS.

Pour cela paramétrer et soumettre le JCL BVPXMIT contenu dans tsouid.JBVP351.TMP.JCLINST

5 - A ce stade, l'installation du produit avec SMP/E peut s'effectuer en utilisant les JCLs contenus dans tsouid.JBVP351.TMP.JCLINST.

Lorsque l'installation se déroule dans un environnement vierge, il faudra créer l'environnement SMP/E et installer les FMIDs HBVP350 et JBVP351 à l'aide des JCLs fournis.

La procédure à suivre comporte alors les trois étapes suivantes :

- Mise en place de l'environnement SMP/E et des fichiers 'Target zone' et 'Distribution zone' du FMID racine HBVP350 :
  - définition des cluster librairies SMP/E (BVP1DCSI),
  - initialisation des bibliothèques SMP/E (BVP2ICSI),
  - allocation des fichiers de travail SMP/E (BVP3ALLO),
  - affectation FMID (BVP4DEFZ),
  - création entrées DDDEF fichiers techniques (BVP5DDEF),
  - définition des fichiers 'Target zone' et 'Distribution zone' (BVP6DDEF),
  - allocation des fichiers 'Target zone' et 'Distribution zone' (BVP7ALLO).
- Mise en place des fichiers 'Target zone' et 'Distribution zone' du FMID dépendant JBVP351 :
  - définition des fichiers 'Target zone' et 'Distribution zone' (BVP8PDD),
  - allocation des fichiers 'Target zone' et 'Distribution zone' (BVP9PAL).
- Installation des composants des FMIDs HBVP350 et JBVP351 :
  - exécution RECEIVE (BVPPREC),
  - exécution APPLY (BVPPAPP),
  - exécution ACCEPT (BVPPACC).

Lorsque l'installation s'effectue dans un environnement comportant déjà le FMID HBVP350 et un FMID JBVP35x, il ne faudra installer que le FMID dépendant JBVP351 de VA Pacbase.

Il suffira de n'exécuter que les étapes 3 et 4 après avoir téléchargé les JCLs nécessaires comme décrit dans l'étape 1 et de modifier les JCLs de RECEIVE APPLY ACCEPT pour retirer le FMID HBVP350 des lignes concernées.

A l'issue de cette première phase, tous les composants nécessaires à l'installation figurent dans les PDS suivants, 'hlq' désignant le préfixe commun des éléments livrés (High-Level Qualifier) :

- hlq.SBVPINST : ensemble des fichiers de longueur 80 comprenant :
  - le fichier des libellés d'erreur (BVPAE),
  - le JCL d'installation initial (BVPPINIT) ,

- un fichier contenant les JCLs et procédures d'installation et d'exploitation (BVPPPTAL),
- les exemples de JCLs SMP/E,
- le fichier BVPAMIAM contenant les paramètres de la procédure MIAM.
- hlq.SBVPPF2 : fichiers d'initialisation PC et PE.
- hlq.SBVPMBR8 : load-modules batch (les load-modules BVPDS600 et BVPDS610 d'interface entre VA Pacbase et DSMS 2.5 sont livrés en standard ; en cas d'utilisation de DSMS il faut donc adapter la procédure DEXP pour utiliser ces nouveaux load-modules à la place de PDS600 et PDS610 qui ne sont pas compatibles à partir de la version VA Pacbase 3.0) ; il est de plus nécessaire d'ajouter les fichiers AN et AR à partir de la version Y04C de VA Pacbase.
- hlq.SBVPMTR8 : load-modules TP.
- hlq.SBVPPF5 : squelettes SA SG SN SP SR SS.
- hlq.SBVPPF6 : squelette SC.
- hlq.SBVPPF7 : squelette SF.
- hlq.SBVPPF8 : fichiers de mise à jour du Modèle administration et du Modèle développement.
- hlq.SBVPSRC : fichiers des sources de longueur 80.
- hlq.SBVPDIC : fichiers de complément du dictionnaire.

### Deuxième phase

Elle est facultative, mais conseillée. Elle consiste en l'allocation d'un fichier PDS avec les caractéristiques suivantes :

- Lrecl=80
- Taille : environ 100 pistes de disque 3390, répertoire de 30 blocs.

### Troisième phase

Elle consiste à recopier le JCL 'hlq.SBVPINST(BVPPINIT)' dans le PDS mentionné dans la deuxième phase, à le paramétrer conformément aux contraintes du site, et à l'exécuter pour obtenir le JCL complet d'implantation et d'exploitation.

Le JCL BVPPINIT exécute le programme BVPMMJCL réceptionné dans le PDS hlq.SBVPMBR8.

Il doit être complété de la façon suivante :

- Renseigner '&hlq' avec la valeur du paramètre 'hlq' utilisé lors de la première phase SMP/E.

- Valoriser '//SYSUT2 DD DSN=' pour désigner le fichier récepteur du JCL complet d'installation-exploitation.  
Ce fichier peut être soit un membre du PDS prévu initialement pour ranger l'ensemble des JCLs, soit un fichier séquentiel choisi par l'utilisateur.
- Renseigner les paramètres (voir sous-chapitre suivant).

Cette exécution de BVPMMJCL doit être conservée : elle peut être réutilisée pour des réinstallations.

### Avertissement

Les utilisateurs TEST et ADMIN sont livrés automatiquement avec leurs mots de passe dans la Base Administration fournie et sont utilisés dans les JCLs livrés.

Il appartient à l'administrateur du site d'éliminer ces utilisateurs à l'issue des tests d'installation du produit.

### JCL d'exécution

```
//VAPACBAS JOB (---),'JCL INSTALLATION',CLASS=D,MSGCLASS=A
//MM1JCL EXEC PGM=BVPMMJCL
//STEPLIB DD DISP=SHR,DSN=&HLQ.SBVPMBR8
// DD DISP=SHR,DSN=---.---.--- LE LIBRARY
//SYSOUT DD SYSOUT=A
//SYSUT1 DD DSN=&HLQ.SBVPINST(BVPPTAL),DISP=SHR
//SYSUT3 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(5,2)),DCB=BLKSIZE=4160
//SYSUT4 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(5,2)),DCB=BLKSIZE=4160
//SYSUT8 DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=1370
//SYSUT9 DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=1370
//*****
//*
//* CREATION OF INSTALLATION JCL THROUGH 'BVPMMJCL'
//* -----
//*
//* MODIFY THE LIST OF THE SUPPLIED COMMANDS BY ASKING,
//* IF NECESSARY, A SELECTION OF PARTS OF INSTALLATION JCL
//* (JCL MODULES), BY GIVING THE APPROPRIATE VALUES TO THE
//* INSTALLATION PARAMETERS, AND, IF NECESSARY, BY SPECIFYING
//* THE LINES TO BE ADDED AT THE BEGINNING OR AT THE END OF
//* EACH JCL MODULE.
//*
//*****
//SYSPRM DD DUMMY
//SYSUT2 DD ----- PDS MEMBER OR SEQUENTIAL FILE RECEIVING
//* THE INSTALLATION JCL (LRECL=80)
//SYSIN DD *
===PRM PRFJ=BVPJ .JOB NAMES PREFIXES (MAX OF 5 CHARACTERS)
===PRM CCPT=<> .JOB ACCOUNTING CODES (JOB CARDS)
===PRM CLASSJ=1 .JOB EXECUTION CLASS (JOB CARDS)
===PRM MSGCL=A .JCL OUTPUT CLASS (MSGCLASS)
===PRM INDSV='EXP.BVP3V' .SYSTEM VSAM FILES INDEX VA-PAC
```



```

===PRM INDSVE='EXP.BVP3VE' .SYSTEM VSAM FILES INDEX ENDEVOR
===PRM INDSN='EXP.BVP3N' .SYSTEM NON VSAM FILES INDEX VA-PAC
===PRM INDSNE='EXP.BVP3NE' .SYSTEM NON VSAM FILES INDEX ENDEVOR
===PRM INDUV='UTI.BVP3V' .USER VSAM FILES INDEX
===PRM INDUN='UTI.BVP3N' .USER NON VSAM FILES INDEX VA-PAC
===PRM INDUNE='UTI.BVP3NE' .USER NON VSAM FILES INDEX ENDEVOR
===PRM BASE='BASE' .NAME OF DATABASE DEVELOPMENT (4 CHAR)
===PRM OUT=H .JOB SYSOUT CLASS
===PRM UWK=SYSDA .WORK FILES UNIT
===PRM UNITSN=SYSDA .NON VSAM SYSTEM FILES UNIT
===PRM UNITUN=SYSDA .NON VSAM USER FILES UNIT
===PRM VOLSN= .SYSTEM NON VSAM FILES VOL=SER=
===PRM VOLSV= .SYSTEM VSAM FILES VOLUME
===PRM VOLUN= .USER NON VSAM FILES VOL=SER
===PRM VOLUV= .USER VSAM FILES VOLUME
===PRM VCAT= .USER FILES VSAM CATALOG
===PRM SCAT= .SYSTEM FILES VSAM CATALOG
===PRM LSK='A' .LANGAGE OF SKELETON FILES
===PRM DSCB='BVP.DSCB' .DSCB MODEL FILE DSNAME
===PRM BIBP='SYS1.PROCLIB' .PROCEDURE LIBRARY
===PRM HLQ='HLQ' .HIGH LEVEL QUALIFIER
===PRM BIBT='SYS1.SORTLIB' .SORT LIBRARY
===PRM BCOB='SYS1.SCEERUN' .COBOL ROUTINE LIBRARY
===PRM LDLIB='NDVR.LOADLIB' .ENDEVOR LOADLIB (AUTHORISED LIB)
===PRM CONLIB='NDVR.CONLIB' .ENDEVOR CONLIB
===PRM MSGLIB='NDVR.MSGLIB' .ENDEVOR ISPLMLIB
===PRM MSGSX='50' .SUFFIX MSGS ENDEVOR ISPLMLIB (00->)
===PRM MSGSXH='F5F0' .IDEM ===PRM MSGX BUT IN HEXA
===PRM CSDL='CICS410.SDFHLOAD' .DFHCSDUP STEPLIB DSN
===PRM DFHCSD='BVP.DFHCSD' .CSD DSN
===PRM DFHEXC='BVP.DFHEXCI' .EXCI DSN
===PRM GROUE='BVPGR' .'GROUP' NAME FOR EXCI
===PRM GROUF='BVPGR' .'GROUP' NAME FOR FILE
===PRM GROUP='BVPGR' .'GROUP' NAME FOR PROGRAM
===PRM GROUT='BVPGR' .'GROUP' NAME FOR TRANSACTION
===PRM LIST=<> .'LIST' NAME
===PRM TABTDF=<> .DSN OF TABLES DESCRIPTION FILE
===PRM DSMS=NULLFILE .DSN OF PRODUCT ELEMENTS (DC)
===PRM EXCN=BVPC .CONNECTION FOR EXCI (4 CHAR)
===PRM EXSS=BVPS .SESSION FOR EXCI
===PRM EXPF=EX .PREFIX OF VIRTUAL TERM FOR EXCI
===PRM CSOC='DBSS' .TRANSACTION CODE "SOCKET" (4 CHAR)
===PRM CPIC='DBST' .TRANSACTION CODE "CPIC" (4 CHAR)
===BEGMOD
./ ADD NAME=$ZMODUL
/*
//

```

## Installation du JCL

Le module BVPMMJCL lit le fichier de JCL squelette et crée en sortie un JCL adapté avec des commandes permettant :

- de sélectionner des portions du JCL squelette, dénommées "modules de JCL",

- de paramétrer le squelette de manière à obtenir un JCL avec un minimum de modifications à effectuer pour le rendre opérationnel,
- de rajouter des lignes avant et/ou après chaque module de JCL pour séparer les modules.

Cette étape peut être exécutée autant de fois que nécessaire pour produire un JCL adéquat.

#### ENTREES UTILISATEUR :

Commande	paramètres	Commentaires
===PRM	PPPP=pppp (1)	Paramètre
===SELM	JCL1 JCL2 .....	Modules de JCLs sélectionnés
===BEGMOD		Insertion de lignes en début de module
....1		Lignes à insérer avant chaque module
....n		
===ENDMOD		Insertion de lignes en fin de module
....1		Lignes à insérer après chaque module
....n		

(1) PPPP = nom du paramètre, pppp = valeur du paramètre

#### Notes

- Lignes ===PRM

Un commentaire peut être indiqué et il doit obligatoirement être précédé par un point et ne pas dépasser la colonne 72.

Les valeurs fournies sont des exemples. Il faut donc les renseigner en fonction des choix du site.

- Lignes ===SELM

Les lignes de ce type permettent de sélectionner éventuellement des modules.

L'installation standard livrant tous les modules, ce type de ligne n'est pas utilisé.

- Lignes ===BEGMOD

```
./ ADD NAME=$ZMODUL
```

On obtient ainsi l'ajout d'une ligne devant chaque module de JCL, de la forme

```
./ ADD NAME=<module-de-JCL>
```

#### RESULTAT OBTENU : le JCL complet

Le fichier obtenu en SYSUT2 contient l'ensemble des JCLs d'installation et d'exploitation. Ce fichier doit être traité sous éditeur pour lancer l'installation proprement dite.

Deux manipulations sont à effectuer sur le JCL complet :

### 1. Modifications globales éventuelles :

Certaines adaptations peuvent être effectuées sur l'ensemble des JCLs.

Les catalogues VSAM sont en commentaire dans le JCL obtenu suite à l'installation :

- dans les DELETE/DEFINE\*/
- dans les STEPCAT des JCLs
- dans les déclarations des paramètres des procédures

Lorsque ces paramètres ne sont pas nécessaires sur le site, le JCL obtenu peut rester tel quel.

Lorsque ces paramètres sont nécessaires sur le site, il faut alors rendre actives les lignes concernées en substituant ces commentaires, dans l'ordre :

- substitution de /\*: par //
- substitution de /\*: et de \*/ par du blanc.

#### Attention : SMS

- Dans les jobs d'installation contenant l'allocation de "Generationdatagroup", il est nécessaire de supprimer les lignes DD //GDGMOD des IDCAMS de définition.
- Si les paramètres UNIT et VOL sont interdits sur le site ceux-ci peuvent être supprimés par exclusion (EXCLUDE sous TSO/EDIT) dans l'ensemble du JCL.

De façon générale, il est conseillé d'effectuer toute autre modification d'ordre général sur les JCLs avant la manipulation suivante d'éclatement des JCLs.

#### Attention : LSR

Les JCLs sont livrés en standard avec l'option LSR d'optimisation batch d'accès aux fichiers VSAM.

Si l'option LSR n'est pas mise en oeuvre sur le site, il conviendra de modifier dans les procédures les lignes de type :

```
//xxLSR DD DSN=&INDxx..file,DISP=SHR  
//PACxx DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=xxLSR','BUFND=10','BUFNI=10
```

par une ligne de type :

```
//PACxx DD DSN=&INDxx..file,DISP=SHR.
```

## 2. Eclatement du fichier en différents membres :

En standard, le JCL complet contient devant chaque module une ligne de la forme './ ADD NAME=<module-de-JCL>', où <module-de-JCL> est le code de la ligne ===MOD rencontrée (voir le Tableau des modules de JCL ci-dessous).

Ceci permet l'éclatement du JCL complet obtenu en autant de membres que de modules de JCL dans un PDS. Pour cela, le fichier du JCL complet est à utiliser en SYSIN de l'utilitaire de mise à jour du PDS : IEBUPDTE.

Remarque :

Du fait du choix de cette valeur par défaut, les ./ à l'intérieur des modules de JCL qui contiennent eux-mêmes l'utilitaire IEBUPDTE ont été remplacés par :/.

Une fois l'éclatement du JCL effectué, il faut substituer à nouveau les :/ à l'intérieur des modules de JCL par des ./ lors de l'exécution des Jobs (jobs contenant des IEBUPDTE).

### EDITION OBTENUE

BVPM MJCL fournit une liste par module de JCL créé, avec les paramètres pris en compte et en fonction des variantes demandées.

**Remarque :**

Les paramètres du JCL squelette étant de la forme \$xxxx, lorsque BVPM MJCL rencontre à l'exécution un caractère \$ ne correspondant pas à un paramètre défini, il envoie des messages d'erreur (par exemple, "Paramètre symbolique inconnu", "Erreur de syntaxe dans le paramètre symbolique", "Position ou longueur du paramètre symbolique erronée").

Ces messages n'arrêtent pas le traitement et doivent être ignorés : ils correspondent à des \$ dans le flot traité par BVPM MJCL qui ne sont effectivement pas des paramètres.

## **Liste des JCLs**

### Tableau des JCLs d'installation

Membre	Contenu	Procédure
	Installation Système et Base Administration	

<b>Membre</b>	<b>Contenu</b>	<b>Procédure</b>
D00CSD	Mise à jour CICS : composants	
D01ALLOC	Allocation des PDS de paramètres	
D02CPAR	Chargement des paramètres communs	
D03DEFIN	Définition des fichiers VSAM communs	
D03GDG	Définition des GDG sauvegarde paramètres	
D03INI	Initialisations des fichiers système	
D04MBR	Renommage load modules batch Exit users	
D05IPROC	Allocation de la Proclib (facultatif)	
D05PROC	Chargement des procédures batch en Proclib	
D06SKEL	Chargement des fichiers squelettes	
D07AE0	Chargement des libellés d'erreur et documentation	INAE
D08INGU	Initialisation du fichier GU des codes utilisateurs	INGU
D08INIAD	Définition des GDG et initialisations	
D08RSAD	Restauration de la Base Administration	RSAD
D08TINQJ	Initialisation du fichier journal d'archivage interface VA Pacbase	INQJ
D08XMET	Installation du Modèle administration	VING
D11ZXIT	Installation exit-users Endeavor	
D12SY	Chargement paramètres Endeavor	
D13PREP	Allocation tables et fichiers de travail VSAM Endeavor	
D14EXIT	Link-edit dans bibliothèque autorisée pour Endeavor	
D15MSG5	Chargement messages Endeavor	
D162530	Reprise Endeavor à partir de la 2.5	
D99INSL	Liste des dates des composants	INSL
	Complément CICS pour EXCI	
E00CSD	Définition CSD "Session/Connection"	
	Complément RACF	
E10RACF	Link-Edit BVPSECUR	
E11RACF	ZAP BVPSECUR	
	Installation Base de Développement	

Membre	Contenu	Procédure
I00CSD	Mise à jour CICS : composants	
I01SY	Allocation du PDS paramètres	
I02SY	Chargement des paramètres	
I03DEF	Définition des fichiers VSAM	
I03INI	Définition des GDG et initialisations	
I04REST	Restauration de la base de tests	REST
I05META	Installation du Modèle développement et gestion de configuration	VINS
I20GDGI	Initialisation des GDG Pac/Impact	

Tableau des JCL de test d'exploitation

Membre	Contenu	Procédure
	Procédures de la Base Administration	
JCLARAD	Archivage du journal	ARAD
JCLPAGX	Extraction Base Administration	PAGX
JCLROAD	Réorganisation de la Base Administration	ROAD
JCLRSAD	Restauration de la Base Administration	RSAD
JCLSVAD	Sauvegarde de la Base Administration	PACG
JCLUPGP	Mise à jour batch format PAF	UPGP
	Procédures de la Base de Développement	
JCLACTI	Suivi d'activité	ACTI
JCLARCH	Archivage du journal de la Base de Développement	ARCH
JCLCPSN	Comparaison de sous-réseaux	PACX
JCLCSES	Compression des numéros de sessions	CSES
JCLESES	Correspondance des numéros de session	ESES
JCLEMLD	Chargement des libellés d'erreur des applications générées	EMLD
JCLEMUP	Mise à jour des libellés d'erreur des applications générées	EMUP
JCLEXLI	Extraction de bibliothèque	PACX
JCLEXPJ	Extraction de mouvements à partir du journal	PACX
JCLEXTA	Extraction d'entité	PACX
JCLEXTR	Extraction d'entité	PACX

<b>Membre</b>	<b>Contenu</b>	<b>Procédure</b>
JCLEXUE	Extraction d'entité utilisateur	PACX
JCLEXPU	Extraction pour purge	PACX
JCLRMEN	Extraction pour remontée remplacement recodification	PACX
JCLGPMC	Edition-génération (MOVE CORRESPONDING)	GPMC
JCLGPRC	Edition-génération (API COBOL)	GPRC
JCLGPRP	Edition-génération + PPAF	GPRP
JCLGPRT	Edition-génération	GPRT
JCLGPRU	Edition-génération source + mise en bibliothèque source	GPRU
JCLMLIB	Gestion des bibliothèques	PACS
JCLPQCA	Contrôle qualité	PQCA
JCLPQCE	Extraction contrôle qualité	PQCE
JCLPRGS	Edition du fichier des plans type	PRGS
JCLREOR	Réorganisation de la Base Développement	REOR
JCLREST	Restauration de la Base Développement	REST
JCLRESY	Complément restauration système	RESY
JCLSADM	Contrôle d'intégrité méthode SSADM	SADM
JCLSASN	Sauvegarde de sous-réseaux	PACS
JCLSASY	Complément de sauvegarde système	SASY
JCLSAVE	Sauvegarde de la Base Développement	PACS
JCLUPDP	Mise à jour batch format PAF	UPDP
JCLUPDT	Mise à jour batch	UPDT
JCLUXSR	Extraction de bibliothèques	PACS
JCLXPAF	Validation de plan type d'extraction	XPAF
JCLXPDM	Validation de plan type d'édition	XPDM
JCLYSMC	Contrôle d'intégrité méthode Yourdon	YSMC
	Module SCM Tools Interface	
JCLUBPM	Génération mouvements Batch de QJ	UBPM
JCLARPM	Archivage du journal QJ de SCM	ARPM
JCLCHPM	Contrôle d'intégrité des événements/éléments	CHPM
JCLCPPM	Comparaison des fichiers extraits	CPPM
JCLEXPM	Extraction des données	EXPM
JCLGPPM	Post-génération	GPPM

<b>Membre</b>	<b>Contenu</b>	<b>Procédure</b>
JCLHIPM	Historisation automatique	HIPM
JCLSIPM	Simulation de génération	SIPM
	Module Pactables	
JCLGETA	Génération de descriptif de tables	GETA
JCLGETD	Génération de descriptif de tables	GETD
JCLGETI	Initialisation de tables	GETI
	Module Pac/Transfer	
JCLTRDU	Production de mouvements DSMS	TRDU
JCLTRJC	Compression du fichier journal	TRJC
JCLTRPF	Génération de mouvements de transfert	TRPF
JCLTRRP	Extraction du journal	TRRP
JCLTRUP	Mise à jour des paramètres Pac/Transfer	TRUP
JCLTRED	Edition des paramètres Pac/Transfer	TRED
	Module Pac/Impact	
JCLIANA	Analyse d'impact	IANA
JCLIGRA	Décomposition en zones groupe	IGRA
JCLIMFH	Fusion FH création FR	IMFH
JCLINFP	Initialisation FP	INFP
JCLINFQ	Initialisation FQ	INFQ
JCLPEP	Edition des critères recherche	IPEP
JCLIPFQ	Edition du fichier FQ	IPFQ
JCLPIA	Edition des résultats	IPIA
JCLISEP	Sélection de points d'entrée	ISEP
JCLISOS	Sélection de chaînes, opérateurs	ISOS
	Reprise des anciennes versions	
RGY250	Echanges de mouvements GY depuis 2.n	GY25
RMB250	Echanges de mouvements MB depuis 2.n	MB25
RGY300	Echanges de mouvements GY vers 2.n	GY30
RMB300	Echanges de mouvements MB vers 2.n	MB30
RMP250	Reprise des mots de passe depuis 2.5	UTMP
RPC250	Reprise du fichier PC depuis 2.n	PC25
RPE250	Reprise du fichier PE depuis 2.n	PE25
RPG200	Reprise du fichier PG depuis 2.0	PG20



<b>Membre</b>	<b>Contenu</b>	<b>Procédure</b>
RPG250	Reprise du fichier PG depuis 2.5	PG25
RPJ250	Reprise du fichier PJ depuis 2.n	PJ25
RPP250	Reprise du fichier PP	PP25
RPEI25	Reprise PEI	RPP2
RUV250	Reprise du fichier UV de Pac/Transfer	UV25
	Utilitaires	
JCLPURGE	Purge des fichiers de travail LB PA WS	
JCLUKD1	Activation des clés d'accès en batch	UKD1
JCLSTAT	Génération fichier statistiques sur base	STAT
JCLUTU1	Extraction lignes 'P' avec opérateur 'UNS'	UTU1
JCLUTU2	Mise à jour lignes 'P' avec opérateur 'UNS'	UTU2
JCLUTM1	Migration des anciennes méta-entités - 1	UTM1
JCLUTM2	Migration des anciennes méta-entités - 2	UTM1
	Endevor	
	Contrôle d'intégrité intra-Endevor	CEND
	Contrôle d'intégrité inter-environnement	CIND
	Valorisation paramètres	GPND
	Reprise du journal archivé 2.n	JJND
	Récupération des mouvements du journal	JRND
	Mise en forme mouvements VA Pacbase dans QJ	MEND
	Création éléments Infopac (reprise existant)	RIND
	Création éléments VA Pacbase (reprise existant)	RPND
	Reprise du fichier des Types 2.n	RPTY
	Reprise des Entités utilisateur	RP25
	Reprise de l'existant	RRND
	Chargement du fichier VSAM des types 'TY'	TYND
	Importation des éléments VA Pacbase dans Endevor	UPND

Tableau des JCLs pour la migration RPPz

<b>Membre</b>	<b>Contenu</b>	<b>Procédure</b>
JCLMIAM	Aide à la migration	MIAM
JCLMIA1	Génération de programmes sans spécifique	MIA1

Membre	Contenu	Procédure
JCLMIA2	Génération d'écrans sans spécifique	MIA2
JCLMIA3	Génération de clients sans spécifique	MIA3
JCLMIA4	Génération de serveurs sans spécifique	MIA4
JCLMIBA	Migration batch	MIBA
JCLMIBJ	Migration du journal	MIBJ
JCLMIBR	Migration réseau	MIBR
JCLMILA	Migration des libellés d'erreurs	MILA
JCLMIMA	Migration des macrostructures	MIMA
JCLMITH	Migration du thésaurus	MITH
JCLMIUS	Migration des utilisateurs	MIUS

## Paramétrage du JCL

Syntaxe :

===PRM PPPP=pppp .Commentaire

- Les valeurs des paramètres contenant des caractères spéciaux doivent être délimitées par des apostrophes.
- Les commentaires sur les lignes ===PRM ne doivent pas dépasser la colonne 72.

Ils doivent être précédés d'un '.' (point).

Note :

Lorsque la valeur par défaut ou la valeur '<>' est renseignée, le paramètre est obligatoire.

Tableau des paramètres

Paramètre	Signification	Défaut
	Lignes JOB :	
PRFJ	Préfixe des noms des jobs (5 caractères maxi)	BVPJ
CCPT	Code comptable des jobs	<>
CLASSJ	Classe d'exécution des jobs	1
MSGCL	Classe de sortie du JCL	A
INDSV	Système VSAM VA Pacbase (24 car. maxi)	'EXP.BVP3V'
INDSVE	Système VSAM Endevor (24 car. maxi)	'EXP.BVP3VE'

Paramètre	Signification	Défaut
INDSN	Système non VSAM (SAM, PDS) VA Pacbase (24 car. maxi)	'EXP.BVP3N'
INDSNE	Système non VSAM (SAM, PDS) Endeavor (24 car. maxi)	'EXP.BVP3NE'
INDUV	Utilisateur VSAM (24 car. maxi)	'UTI.BVP3V'
INDUN	Utilisateur non VSAM (SAM) (24 car. maxi)	'UTI.BVP3N'
BASE	Code Base de Développement (il valorise aussi le code de la transaction de Développement)	BASE
OUT	Classe d'impression des SYSOUTs	H
UWK	UNIT fichiers de travail utilisés.	SYSDA
UNITSN	UNIT fichiers Système NON VSAM	SYSDA
UNITUN	UNIT fichiers Utilisateur NON VSAM	SYSDA
VOLSN	VOL=SER fichiers Système NON VSAM	
VOLSV	VOL=SER fichiers Système VSAM (6)	
VOLUN	VOL=SER fichiers Utilis. NON VSAM	
VOLUV	VOL=SER fichiers Utilisateur VSAM (6)	
VCAT	Catalogue VSAM Base de Développement (fichiers utilisateur)	
SCAT	Catalogue VSAM système (fichiers système)	
LSK	Langue squelettes (1)	A
DSCB	DSNAME fichier DSCB modèle pour les fichiers à génération	'BVP.DSCB'
BIBP	DSNAME bibliothèque des procédures	'SYS1.PROCLIB'
HLQ	Préfixe commun des éléments livrés par SMP/E (30 caractères maximum)	'HLQ'
BIBT	DSNAME bibliothèque tri (SORTLIB)	'SYS1.SORTLIB'
BCOB	DSNAME bibliothèque routines COBOL	'SYS1.SCEERUN'
	Mise à jour de la CSD CICS	
LDLIB	Endeavor load-lib (authorised Lib.)	'NDVR.LOADLIB'
CONLIB	Endeavor CONLIB	'NDVR.CONLIB'
MSGLIB	Endeavor MSGLIB	'NDVR.MSGLIB'
MSGSX	Suffixe messages Endeavor	'50'
MSGSXH	Suffixe messages Endeavor in hexa.	'F5F0'
CSDL	DSN STEPLIB de DFHCSDUP	'CICS410.SDFHLOAD'
DFHCSD	Nom de la CSD à mettre à jour	'BVP.DFHCSD'

Paramètre	Signification	Défaut
DFHEXC	PDS modules EXCI (4) (5)	'BVP.DFHEXCI'
	Entrées CSD	
GROUE	EXCI (4)	BVPGR
GROUP	Programmes	BVPGR
GROUF	Fichiers	BVPGR
GROUT	Transactions	BVPGR
LIST	Liste contenant les groupes CICS	<>
	Pactables	
TABTDF	DSN fichier descriptifs de tables	TD300
	Module DSMS (2)	
DSMS	Nom fichier des éléments Base de Développement (2)	NULLFILE
	EXCI (4)	
EXCN	Connexion EXCI (4)	BVPC
EXSS	Session EXCI (4)	BVPS
EXPF	Préfixe terminal virtuel EXCI (4)	EX
	Transactions	
CSOC	Code transaction SOCKET (3)	DBSS
CPIC	Code transaction CPIC (3)	DBST

(1) A = Anglais, F = Français.

(2) Les DSN de ces fichiers ne doivent être remplacés par ceux installés sur le site que si les modules Tables ou DSMS sont installés ou si le nom par défaut ne convient pas.

(3) Ces codes transactions servent dans le cadre de l'utilisation des stations développeur ou administrateur. L' un pointe sur le moniteur de communication pour le protocole TCP-IP Sockets, et l'autre sur le moniteur de communication pour le protocole CPI-C. Ce code devra être indiqué dans les paramètres d'installation de la partie cliente.

(4) Ces paramètres doivent être remplacés par ceux installés sur le site en cas d'utilisation du module SCM.

(5) En cas d'utilisation de SCM, il faut retirer l'étoile de commentaire sur la ligne contenant le paramètre DFHEXC au niveau de la STEPLIB du step PAC dans les procédures GPRC GPRP GPRT et GPRU.

(6) Paramètre obligatoire même lorsque l'on est sous SMS.

## Séparateurs des modules de JCLs

Lignes en tête ou en fin de modules de JCL

```
===BEGMOD
....1  )
..... ) lignes à insérer avant chaque module de JCL
....n  )
===ENDMOD
....1  )
..... ) lignes à insérer après chaque module de JCL
....n  )
```

Des lignes peuvent être insérées en entrée de BVPMMJCL si la valeur par défaut proposée ne convient pas (Voir section "Valeurs par défaut installation" plus haut).

Ces lignes ont pour but d'effectuer la séparation du fichier de JCL créé par l'utilitaire BVPMMJCL en autant de membres différents que de modules de JCL.

L'utilitaire ajoute devant chaque module de JCL les lignes ....1 à ....n et en fin de chaque module de JCL les lignes ....1 à ....n.

---

## Installation système

### Mise à jour de la CSD CICS

Composants du système

Module D00CSD : Job '\$prfj.D0'

BVP : radical SMP/E, préfixe des fichiers de la Base Administration , des load modules batch et TP ainsi que des procédures.

Fichiers	Commentaires
BVPAE	Libellés d'erreur-Docummentation en ligne
BVPGU	Codes utilisateurs / Mots de passe
BVPGN	Base Administration, fichier des index
BVPGR	Base Administration, fichier des données
BVPGJ	Base Administration, journal des mouvements
BVPGY	Base Administration, données en vrac
BVPGK	Fichier de travail

Fichiers	Commentaires
BVPLB	Fichier des suivis de jobs
BVPPA	Fichier de travail PAF
BVPQJ	Fichier de travail SCM
BVPTR	Fichier de travail A&D workbench
BVPWS	Fichier de travail A&D workbench

Programmes :

BVPQnnn, BVPPnnn, BVPRnnn, BVPSnnn et quelques programmes particuliers toujours préfixés BVP.

Remarque :

L'option permettant le "Dynamic Backout" (JNLSYNWrite et RECOVery) est obligatoire pour les fichiers GN, GR, GJ, GY.

Ajout des programmes sous CICS.

Il est nécessaire de rajouter en "DFHRPL" la ligne DD de la bibliothèque des programmes TP.

Pour plus de détails sur la déclaration des programmes consulter le chapitre "Optimisation des performances" décrit en annexe de ce manuel.

Traitement des majuscules et minuscules

Le système VA Pacbase possède sa propre gestion des caractères en entrée :

- tous les codes introduits en minuscules sont transformés automatiquement en majuscules,
- tous les noms en clair des entités, ainsi que les textes sont laissés en minuscules. Les mots-clés implicites construits à partir des noms en clair sont transformés en majuscules.

Le code action 'X' permet de ne pas effectuer de transformation des caractères.

Cette gestion est assurée par le programme BVPUTCR.

Si l'on souhaite toujours travailler en majuscules, il suffit de remplacer le programme BVPUTCR par BVPUTCX.

JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D0 JOB ($CCPT),'SYSTEM DFHCSDUP',CLASS=$CLASSJ,
//      MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//*          INSTALLATION - CICSCSD *
//*          CICS: CSD BATCH UPDATE SYSTEM *
//*****
//DFHCSDUP EXEC PGM=DFHCSDUP
//STEPLIB DD DSN=$CSDL,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//DFHCSD DD DSN=$DFHCSD,DISP=SHR
//SYSIN DD *
*****
*          COMMON FILES *
*****
DEFINE FILE(BVPAE) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(HELP FILE)
      DSNAME($INDSV..BVPAE)
      STRINGS(10)
      STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
      DATABUFFERS(11) INDEXBUFFERS(10)
      RECORDFORMAT(F)
      ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(NO)
      RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE(BVPPA) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(PAF FILE)
      DSNAME($INDSV..BVPPA)
      STRINGS(10)
      STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
      DATABUFFERS(11) INDEXBUFFERS(10)
      RECORDFORMAT(V)
      ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
      RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE(BVPGK) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(GENERATION RIGHTS FILE)
      DSNAME($INDSV..BVPGK)
      STRINGS(2)
      STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
      DATABUFFERS(3) INDEXBUFFERS(2)
      RECORDFORMAT(F)
      ADD(NO) BROWSE(YES) DELETE(NO) READ(YES) UPDATE(NO)
      RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE(BVPGN) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(INDEX ADMINISTRATION DATABASE)
      DSNAME($INDSV..BVPGN)
      STRINGS(10)
      STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
      DATABUFFERS(11) INDEXBUFFERS(10)
      RECORDFORMAT(F)
      ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
      RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE(BVPGR) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(DATA ADMINISTRATION DATABASE)
      DSNAME($INDSV..BVPGR)

```

```

        STRINGS(10)
        STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
        DATABUFFERS(11)
        RECORDFORMAT(V)
        ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
        RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE(BVPGY) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(EXTEND ADMINISTRATION DATABASE)
        DSNAME($INDSV..BVPGY)
        STRINGS(10)
        STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
        DATABUFFERS(11)
        RECORDFORMAT(F)
        ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
        RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE(BVPGJ) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(JOURNAL ADMINISTRATION DATABASE)
        DSNAME($INDSV..BVPGJ)
        STRINGS(10)
        STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
        DATABUFFERS(11)
        RECORDFORMAT(V)
        ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
        RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE(BVPGU) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(USER ADMINISTRATION DATABASE)
        DSNAME($INDSV..BVPGU)
        STRINGS(10)
        STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
        DATABUFFERS(11) INDEXBUFFERS(10)
        RECORDFORMAT(V)
        ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
        RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE(BVPLB) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(FILE LB)
        DSNAME($INDSV..BVPLB)
        STRINGS(10)
        STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
        DATABUFFERS(11) INDEXBUFFERS(10)
        RECORDFORMAT(F)
        ADD(NO) BROWSE(YES) DELETE(NO) READ(YES) UPDATE(NO)
        RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE(BVPQJ) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(FILE QJ)
        DSNAME($INDSV..BVPQJ)
        STRINGS(10)
        STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
        DATABUFFERS(11)
        RECORDFORMAT(F)
        ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
        RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE(BVPTR) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(FILE TR)
        DSNAME($INDSV..BVPTR)
        STRINGS(10)

```



```

        STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
        DATABUFFERS(11)
        RECORDFORMAT(F)
        ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
        RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE(BVPWS) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(FILE WS)
        DSNAME($INDSV..BVPWS)
        STRINGS(10)
        STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
        DATABUFFERS(11) INDEXBUFFERS(10)
        RECORDFORMAT(F)
        ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
        RECOVERY(BACKOUTONLY)
*****
DEFINE PROGRAM(BVPCICSE) GROUP($GROUP)
        EXECKEY(CICS)
DEFINE PROGRAM(BVPCMPUF) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFAJO) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFANM) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFBAG) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFBIB) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFCHA) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFCHK) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFCTL) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFDBD) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFECR) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFENU) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFFOG) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFIAP) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFMCL) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFPGM) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFRUB) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFRWS) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFSDO) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFTER) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFTRA) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFTXT) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPFVER) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPF000) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQA00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQB00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQC00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQC01) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQC50) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQD00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQE00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQF00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQF10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQG00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQH00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQH01) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQH20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQH30) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQI00) GROUP($GROUP)

```

```

DEFINE PROGRAM(BVPQI01) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQI02) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQI03) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQI04) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQI05) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQI20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQI21) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQI50) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQK10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQK20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQK30) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQL10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQL20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQL21) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQL30) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQL40) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQL41) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQL45) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQL46) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQM00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQP00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQP01) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQP02) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQP03) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQP04) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQP05) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQP06) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQP07) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQP08) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQP50) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQQR0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQR00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQS02) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQS03) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQS04) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQS05) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQS06) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQS07) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQT00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQT10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQT20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQT50) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQU10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQU20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQV10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQV20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQV30) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQX00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQX01) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQY01) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQY02) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQY03) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQY04) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQY05) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQY10) GROUP($GROUP)

```

```

DEFINE PROGRAM(BVPQY11) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQY20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQY30) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQY33) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQZ00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQ000) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQ100) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQ200) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQ210) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQ300) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQ400) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQ500) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQ600) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQ700) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQ800) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPQ900) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRACF) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRADM) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRBAS) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRCE00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRCS00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRC100) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRDOC) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRD000) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRENU) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRIT00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRKEY) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRLGF) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRLGS) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRLIC) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRMC00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRMS00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPROP00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRPAR) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRPRC) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRPVP) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRSEC) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRS12) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRTRF) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRUSE) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRVL00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRXX00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPRWB00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPR000) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPR005) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPR100) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPR200) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPR400) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPR500) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPR600) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPR980) GROUP($GROUP)
RESIDENT(YES)
DEFINE PROGRAM(BVPR990) GROUP($GROUP)
RESIDENT(YES)
DEFINE PROGRAM(BVPSA00) GROUP($GROUP)

```

```

DEFINE PROGRAM(BVPSB00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSB02) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSB10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSB30) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSCPI) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSC00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSC10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSD00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSD05) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSD07) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSD10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSD15) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSD16) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSD17) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSD20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSD25) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSECT) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSEERR) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSE00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSE10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSE20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSE30) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFA0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFB0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFC0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFD0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFE0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFF0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFH0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFIN) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFI0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFJ0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFK0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFLO) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSF00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFP0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFQ0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFR0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFS0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFT0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFV0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSFX0) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSF00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSF05) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSF07) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSF10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSF20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSH00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSH02) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSH04) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSH10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSH20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSH30) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSH40) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSH42) GROUP($GROUP)

```



```

DEFINE PROGRAM(BVPSY00) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSY05) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSY07) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSY10) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSY20) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSY30) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSY40) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPSY50) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPTPST) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPTPWS) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPUCTR) GROUP($GROUP)
RESIDENT(YES)
DEFINE PROGRAM(BVPTUPUF) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPUCTX) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPUFAA) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPUFB1) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPUFB2) GROUP($GROUP)
DEFINE PROGRAM(BVPUFE2) GROUP($GROUP)
*****
DEFINE TRANSACTION($CSOC) GROUP($GROUT)
DESCRIPTION(SOCKET TRANSACTION CODE) PROGRAM(BVPSSOC)
DEFINE TRANSACTION($CPIC) GROUP($GROUT)
DESCRIPTION(CPIC TRANSACTION CODE) PROGRAM(BVPSCPI)
*****
ADD GROUP($GROUF) LIST($LIST)
ADD GROUP($GROUP) LIST($LIST)
ADD GROUP($GROUT) LIST($LIST)
//

```

## Allocation et chargement des paramètres système

Module D01ALLOC : Job '\$prfj.D1'

Allocation du fichier : \$INDSN..BVPSY

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	DELETE des fichiers
STEP2	IEFBR14	allocation des fichiers

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D1 JOB ($CCPT),'PAC D01ALLOC',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* * *
//* INSTALLATION - D01ALLOC *
//* INITIAL ALLOCATION OF THE PARAMETER PDS AND ADDITIONAL FILES *
//* .STEP1 : LISTCAT *
//* .STEP2 : ALLOCATION *
//*****
//*
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS

```

```
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN DD *
LISTC ENT($INDSN..BVPSY)
/*
//STEP2 EXEC PGM=IEFBRI4,COND=(0,EQ,STEP1)
//SY DD DSN=$INDSN..BVPSY,DISP=(,CATLG,DELETE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
// VOL=SER=$VOLSN,
// UNIT=$UNITSN,
// SPACE=(6080,(50,,5))
//
```

Module D02CPAR : Job '\$prfj.D2C'

Chargement du fichier \$INDSN..BVPSY

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IEBUPDTE	Chargement des membres du PDS

Attention :

Changer :/ en ./ avant de soumettre le JOB.

JCL d'exécution

```
===FRM TYPE=DATA
//$PRFJ.D2C JOB ($CCPT),'PAC D02CPAR',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//* INSTALLATION - D02CPAR *
//* LOADS PDS OF COMMON PARAMETERS *
//* .STEP1 : LOADING COMMON PARAMETERS *
//* ->NOTE: *
//* REPLACE :/ BY ./ BEFORE SUBMITTING THE JOB *
//*****
//*
//STEP1 EXEC PGM=IEBUPDTE,PARM=NEW
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSUT2 DD DSN=$INDSN..BVPSY,DISP=SHR
//SYSIN DD DATA,DLM='PP'
:/ ADD NAME=SRTRE01
SORT FIELDS=(1,25,A,48,4,A,32,7,A,39,1,D,54,7,A,26,1,D),FORMAT=BI
:/ ADD NAME=SRTRE02
SORT FIELDS=(1,60,A),FORMAT=BI
:/ ADD NAME=SRTPC25
SORT FIELDS=(42,8,A),FORMAT=BI
:/ ADD NAME=DFBVPAE
DELETE ($INDSV..BVPAE) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
```

```

DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPAE)           -
                  SHR (2,3) RUS   KEYS (12,0)   -
                  VOL ($VOLSV)                 -
                  CYL (45)                     -
                  RECSZ (80 80) )              -
INDEX   ( NAME ($INDSV..BVPAE.I)             -
          CISZ (4096) )                       -
DATA    ( NAME ($INDSV..BVPAE.D)             -
          FSPC (2,1)                          -
          CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/      ADD NAME=DFBVPGN
DELETE ($INDSV..BVPGN) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPGN)         -
                  SHR (2) RUS   KEYS (49,0)   -
                  VOL ($VOLSV)                 -
                  CYL (4 1)                    -
                  RECSZ (59,59) )              -
INDEX   ( NAME ($INDSV..BVPGN.I)             -
          CISZ (4096) )                       -
DATA    ( NAME ($INDSV..BVPGN.D)             -
          FSPC (10,5)                         -
          CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/      ADD NAME=DFBVPGR
DELETE ($INDSV..BVPGR) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPGR)         -
                  SHR (2) RUS   NUMBERED       -
                  VOL ($VOLSV)                 -
                  CYL (4 1)                    -
                  RECSZ (144,144) )            -
DATA    ( NAME ($INDSV..BVPGR.D)             -
          CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/      ADD NAME=DFBVPGY
DELETE ($INDSV..BVPGY) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPGY)         -
                  SHR (2) RUS   NUMBERED       -
                  VOL ($VOLSV)                 -
                  CYL (4 1)                    -
                  RECSZ (1018,1018) )          -
DATA    ( NAME ($INDSV..BVPGY.D)             -
          CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/      ADD NAME=DFBVPGJ
DELETE ($INDSV..BVPGJ) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPGJ)         -
                  SHR (2) RUS   NUMBERED       -
                  VOL ($VOLSV)                 -
                  CYL (1 1)                    -
                  RECSZ (170,170) )            -

```



```

        DATA ( NAME ($INDSV..BVPGJ.D) -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/ ADD NAME=DFBVPGU
DELETE ($INDSV..BVPGU) CLUSTER
    DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPGU) -
        SHR (2,3) RUS KEYS (8,0) -
        VOL ($VOLSV) -
        CYL (4 1) -
        RECSZ (80,80) ) -
    INDEX ( NAME ($INDSV..BVPGU.I) -
        CISZ (4096) ) -
    DATA ( NAME ($INDSV..BVPGU.D) -
        FSPC (2,1) -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/ ADD NAME=DFBVPQJ
DELETE ($INDSV..BVPQJ) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPQJ) -
    SHR (3 3) RUS NUMBERED -
    VOL ($VOLSV) -
    CYL (4 1) -
    RECSZ (1105,1105) ) -
    DATA ( NAME ($INDSV..BVPQJ.D) -
    CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/ ADD NAME=DFBVPSC
DELETE ($INDSV..BVPSC) CLUSTER
    DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPSC) -
        SHR (2,3) RUS KEY (4 0) -
        VOL ($VOLSV) -
        RECSZ (3204,3204) ) -
    INDEX ( NAME ($INDSV..BVPSC.I) -
        CISZ (4096) ) -
    DATA ( NAME ($INDSV..BVPSC.D) -
        FSPC (10,5) SPEED TRK (5) -
        CISZ (3584) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/ ADD NAME=DFBVPSPA
DELETE ($INDSV..BVPSPA) CLUSTER
    DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPSPA) -
        SHR (2,3) RUS KEY (5 0) -
        VOL ($VOLSV) -
        RECSZ (4605,4605) ) -
    INDEX ( NAME ($INDSV..BVPSPA.I) -
        CISZ (4096) ) -
    DATA ( NAME ($INDSV..BVPSPA.D) -
        FSPC (10,5) SPEED CYL (4 1) -
        CISZ (5120) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/ ADD NAME=DFBVPSPG
DELETE ($INDSV..BVPSPG) CLUSTER
    DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPSPG) -
        SHR (2,3) RUS KEY (5 0) -
        VOL ($VOLSV) -
        RECSZ (4605,4605) ) -
    INDEX ( NAME ($INDSV..BVPSPG.I) -
        CISZ (4096) ) -

```

```

        DATA      ( NAME ($INDSV..BVPSG.D)           -
                    FSPC (10,5) SPEED CYL (4 1)       -
                    CISZ (5120) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/      ADD NAME=DFBVPSN
DELETE ($INDSV..BVPSN) CLUSTER
        DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPSN)         -
                        SHR (2,3) RUS   KEY (5 0)     -
                        VOL ($VOLSV)                 -
                        RECSZ (4605,4605) )          -
        INDEX      ( NAME ($INDSV..BVPSN.I)           -
                    CISZ (4096) )                   -
        DATA      ( NAME ($INDSV..BVPSN.D)           -
                    FSPC (10,5) SPEED CYL (5 1)     -
                    CISZ (5120) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/      ADD NAME=DFBVPSR
DELETE ($INDSV..BVPSR) CLUSTER
        DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPSR)         -
                        SHR (2,3) RUS   KEY (5 0)     -
                        VOL ($VOLSV)                 -
                        RECSZ (4605,4605) )          -
        INDEX      ( NAME ($INDSV..BVPSR.I)           -
                    CISZ (4096) )                   -
        DATA      ( NAME ($INDSV..BVPSR.D)           -
                    FSPC (10,5) SPEED TRK (5)        -
                    CISZ (5120) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/      ADD NAME=DFBVPSP
DELETE ($INDSV..BVPSP) CLUSTER
        DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPSP)         -
                        SHR (2,3) RUS   KEY (5 0)     -
                        VOL ($VOLSV)                 -
                        RECSZ (4605,4605) )          -
        INDEX      ( NAME ($INDSV..BVPSP.I)           -
                    CISZ (4096) )                   -
        DATA      ( NAME ($INDSV..BVPSP.D)           -
                    FSPC (10,5) SPEED TRK (3 1)     -
                    CISZ (5120) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/      ADD NAME=DFBVPGS
DELETE ($INDSV..BVPGS) CLUSTER
        DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPGS)         -
                        SHR (2) RUS   KEYS (25,0)     -
                        VOL ($VOLSV)                 -
                        CYL (1 1)                    -
                        RECSZ (214,214) )            -
        INDEX      ( NAME ($INDSV..BVPGS.I)           -
                    CISZ (4096) )                   -
        DATA      ( NAME ($INDSV..BVPGS.D)           -
                    FSPC (10,5)                     -
                    CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/      ADD NAME=DFBVPS
DELETE ($INDSV..BVPS) CLUSTER
        DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPS)         -
                        SHR (2,3) RUS   KEY (5 0)     -
                        VOL ($VOLSV)                 -
                        RECSZ (4605,4605) )          -
        INDEX      ( NAME ($INDSV..BVPS.I)           -

```

```

        CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($INDSV..BVPSS.D) -
      FSPC (10,5) SPEED CYL (5 1) -
      CISZ (5120) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/ ADD NAME=DFBVP GK
DELETE ($INDSV..BVP GK) CLUSTER
  DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVP GK) -
                  SHR (4) RUS KEY (29 0) -
                  VOL ($VOLSV) -
                  CYL (4 1) -
                  RECSZ (80,80) ) -
INDEX ( NAME ($INDSV..BVP GK.I) -
      CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($INDSV..BVP GK.D) -
      FSPC (10,5) -
      CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/ ADD NAME=DFTABTDF
DELETE ($TABTDF) CLUSTER
  DEFINE CLUSTER ( NAME ($TABTDF) -
                  SHR (2 3) RUS KEYS (21,0) -
                  VOL ($VOLUV) -
                  CYL (1 1) -
                  RECSZ (240,240) ) -
INDEX ( NAME ($TABTDF..I) -
      CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($TABTDF..D) -
      FSPC (10,5) -
      CISZ (2048) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/ ADD NAME=DFDSMSDC
LISTCAT ENTRIES ($DSMS) CLUSTER
IF LASTCC NE 0 THEN DO
DELETE ($DSMS) CLUSTER
  DEFINE CLUSTER ( NAME ($DSMS) -
                  SHR (2,3) REUSE KEYS (31,2) -
                  VOL ($VOLUV) -
                  CYL (1 1) -
                  RECSZ (50,168) ) -
INDEX ( NAME ($DSMS..I) -
      CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($DSMS..D) -
      FSPC (10,5) -
      CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
END
:/ ADD NAME=DFBVPLB
DELETE ($INDSV..BVPLB) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPLB) -
                  SHR (4) RUS KEYS (23,0) -
                  VOL ($VOLSV) -
                  CYL (2 1) -
                  RECSZ (117,117) ) -
INDEX ( NAME ($INDSV..BVPLB.I) -
      CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($INDSV..BVPLB.D) -

```

```

                FSPC (20,10) -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/  ADD NAME=DFBVPPA
DELETE ($INDSV..BVP) CLUSTER
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVP) -
                SHR (2 3) RUS KEYS (37 2) -
                VOL ($VOLSV) -
                CYL (5 1) -
                RECSZ (200 1161) ) -
        INDEX ( NAME ($INDSV..BVP.I) -
                CISZ (4096) ) -
        DATA ( NAME ($INDSV..BVP.D) -
                FSPC (10 5) SPEED -
                CISZ (16384) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/  ADD NAME=DFBVPTR
DELETE ($INDSV..BVPTR) CLUSTER
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPTR) -
                SHR (2 3) RUS NUMBERED -
                VOL ($VOLSV) -
                CYL (1 1) -
                RECSZ (4000 4000) ) -
        DATA ( NAME ($INDSV..BVPTR.D) -
                FSPC (10 5) SPEED -
                CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/  ADD NAME=DFBVPWS
DELETE ($INDSV..BVPWS) CLUSTER
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPWS) -
                SHR (2 3) RUS KEYS (37 0) -
                VOL ($VOLSV) -
                CYL (150 5) -
                RECSZ (1537 1537) ) -
        INDEX ( NAME ($INDSV..BVPWS.I) -
                CISZ (4096) ) -
        DATA ( NAME ($INDSV..BVPWS.D) -
                FSPC (10 5) SPEED -
                CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($SCAT) */
:/  ADD NAME=DFSYSPAF
DELETE (&USES.SYSPAF.&USER) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME (&USES.SYSPAF.&USER) -
                SHR (2 3) RUS KEYS(12 0) -
                VOL ($VOLUV) -
                CYL (5 1) -
                RECSZ (170 1031) ) -
        INDEX ( NAME (&USES.SYSPAF.&USER.I) -
                CISZ (4096) ) -
        DATA ( NAME (&USES.SYSPAF.&USER.D) -
                FSPC (10 5) SPEED -
                CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/  ADD NAME=DFSYSEXT
DELETE (&USES.SYSEXT.&USER) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME (&USES.SYSEXT.&USER) -

```

```

        SHR (2 3)  RUS  KEYS(43 0)  -
        VOL ($VOLUV)  -
        CYL (5 1)  -
        RECSZ (254 254) )  -
INDEX   ( NAME (&USES.SYSEXT.&USER.I)  -
        CISZ (4096) )  -
DATA    ( NAME (&USES.SYSEXT.&USER.D)  -
        FSPC (10 5) SPEED  -
        CISZ (4096) )  /*: CATALOG ($VCAT) */
:/      ADD NAME=DFSYSEX2
DELETE (&USES.SYSEX2.&USER) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME (&USES.SYSEX2.&USER)  -
        SHR (2 3)  RUS  KEYS(43 0)  -
        VOL ($VOLSV)  -
        CYL (5 1)  -
        RECSZ (254 254) )  -
INDEX   ( NAME (&USES.SYSEX2.&USER.I)  -
        CISZ (4096) )  -
DATA    ( NAME (&USES.SYSEX2.&USER.D)  -
        FSPC (10 5) SPEED  -
        CISZ (4096) )  /*: CATALOG ($VCAT) */
:/      ADD NAME=DLSYSEX2
DELETE (&USES.SYSEX2.&USER) CLUSTER
:/      ADD NAME=DLOUTFIL
DELETE (&USER)
:/      ADD NAME=LIOUTFIL
LISTCAT ENTRIES (&USER)
:/      ADD NAME=DFSYIANA
DELETE ($INDUV..SYIANA.&USER) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDUV..SYIANA.&USER)  -
        SHR (2 3)  RUS  KEYS(94 1)  -
        VOL ($VOLUV)  -
        CYL (5 1)  -
        RECSZ (100 100) )  -
INDEX   ( NAME ($INDUV..SYIANA.&USER.I)  -
        CISZ (4096) )  -
DATA    ( NAME ($INDUV..SYIANA.&USER.D)  -
        FSPC (10 5) SPEED  -
        CISZ (4096) )  /*: CATALOG ($VCAT) */
:/      ADD NAME=DFBVPWK
DELETE ($INDSV..BVPWK) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPWK)  -
        SHR (2 3)  RUS  KEYS(8 0)  -
        VOL ($VOLSV)  -
        CYL (1 1)  -
        RECSZ (162,162) )  -
INDEX   ( NAME ($INDSV..BVPWK.I)  -
        CISZ (4096) )  -
DATA    ( NAME ($INDSV..BVPWK.D)  -

```

```

                FSPC (10 5) SPEED -
                CISZ (16384) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/  ADD NAME=DFBVPWY
DELETE ($INDSV..BVPWY) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSV..BVPWY) -
                SHR (2 3) RUS KEYS(8 0) -
                VOL ($VOLSV) -
                CYL (2 1) -
                RECSZ (1028,1028) ) -
INDEX ( NAME ($INDSV..BVPWY.I) -
        CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($INDSV..BVPWY.D) -
        FSPC (10 5) SPEED -
        CISZ (16384) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/  ADD NAME=DFSYTRPF
DELETE ($INDUV..SYTRPF.&USER) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDUV..SYTRPF.&USER) -
                SHR (2 3) RUS KEYS(28 0) -
                VOL ($VOLUV) -
                CYL (5 1) -
                RECSZ (180 180) ) -
INDEX ( NAME ($INDUV..SYTRPF.&USER.I) -
        CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($INDUV..SYTRPF.&USER.D) -
        FSPC (10 5) SPEED -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/  ADD NAME=DFSYTRDU
DELETE ($INDUV..SYTRDU.&USER) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDUV..SYTRDU.&USER) -
                SHR (2 3) RUS KEYS(28 0) -
                VOL ($VOLUV) -
                CYL (5 1) -
                RECSZ (180 180) ) -
INDEX ( NAME ($INDUV..SYTRDU.&USER.I) -
        CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($INDUV..SYTRDU.&USER.D) -
        FSPC (10 5) SPEED -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/  ADD NAME=DLSYSPAF
DELETE (&USES.SYSPAF.&USER) CLUSTER
:/  ADD NAME=DLSYSEXT
DELETE (&USES.SYSEXT.&USER) CLUSTER
:/  ADD NAME=DLSYIANA
DELETE ($INDUV..SYIANA.&USER) CLUSTER
:/  ADD NAME=DLSYTRDU
DELETE ($INDUV..SYTRDU.&USER) CLUSTER
:/  ADD NAME=DLBVPWK
DELETE ($INDSV..BVPWK) CLUSTER
:/  ADD NAME=DLBVPWY

```



```

:/      ADD NAME=LIBVPGJ
LISTCAT ENTRIES ($INDSV..BVPGJ) CLUSTER
PP
//

```

## Initialisations

Module D03DEFIN : Job '\$prfj.D3'

Allocation des fichiers système et Base Administration

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	Delete/Define

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D3 JOB ($CCPT),'PAC D03DEFIN',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//*          INSTALLATION - D03DEFIN *
//*  DEFINITION OF COMMON VSAM FILES *
//*    STEP1 : DELETE/DEFINE *
//*****
//*
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEP1 DD DSN=$SCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVPSA),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsc),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsG),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsN),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsR),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsP),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsS),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsA),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsG),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsN),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsR),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsP),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsS),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsA),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsG),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsL),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsR),DISP=SHR
//      DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsW),DISP=SHR
//*
//

```

Module D03GDG : Job '\$prfj.D3G'

Allocation DSCB modèle - Définition GDG



Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	DELETE fichier DSCB modèle
STEP2	IEFBR14	Allocation DSCB modèle

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D3G JOB ($CCPT),'PAC D03GDG',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* * *
//* INSTALLATION - D03GDG *
//* JOB TO RUN ONLY THE FIRST TIME THE PRODUCT IS INSTALLED *
//* . BUILDING OF DSCB MODEL *
//*****
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN DD *
DELETE ($DSCB)
//*
//STEP2 EXEC PGM=IEFBR14
//DSCB DD DISP=(,CATLG),SPACE=(TRK,0),
// UNIT=$UNITSN,
// VOL=SER=$VOLSN,
// DSN=$DSCB
//*
//

```

### Module D03INI : Job '\$prfj.D3I'

#### Initialisations des fichiers système et Base Administration

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	Initialisation clé maxi fichier travail PA des requêtes PAF utilisateur TP
STEP2	IDCAMS	Initialisation clé maxi fichier schémas d'extraction GS Extension Module PAF
STEP3	IDCAMS	Initialisation clé maxi fichier travail WS de la station
STEP4	IDCAMS	Initialisation clé maxi fichier LB suivi des jobs
STEP5	IDCAMS	Initialisation clé maxi fichier travail GK du générateur
PINTR	IDCAMS	Initialisation fichier de travail TR de la station

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D3I JOB ($CCPT),'PAC D03INI',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//*
//*          INSTALLATION - D03INI *
//*  INITIALIZATION: JOB TO RUN ONLY *
//*  THE FIRST TIME THE PRODUCT IS INSTALLED *
//*    . INITIALIZATION OF P.A.F. WORK FILES PA *
//*    . INITIALIZATION OF PDM EXTENSION-USER FILE "GS" *
//*    . INITIALIZATION OF WORK FILE STATION WS *
//*    . INITIALIZATION OF JOB REPORT FILE LB *
//*    . INITIALIZATION OF GENERATION RIGHTS FILE GK *
//*    . INITIALIZATION OF AD WORKBENCH FILE TR *
//*****
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEP1 DD DSN=$SCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//PAO      DD DSN=$INDSV..BVPPA,DISP=SHR
//PAI      DD DSN=$INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN    DD *
        REPRO INFILE (PAI)  OUTFILE (PAO)
//*
//STEP2 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEP2 DD DSN=$SCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//GSO      DD DSN=$INDSV..BVPGS,DISP=SHR
//GSI      DD DSN=$INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN    DD *
        REPRO INFILE (GSI)  OUTFILE (GSO)
//*
//STEP3 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEP3 DD DSN=$SCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//WSO      DD DSN=$INDSV..BVPWS,DISP=SHR
//WSI      DD DSN=$INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN    DD *
        REPRO INFILE (WSI)  OUTFILE (WSO)
//*
//STEP4 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEP4 DD DSN=$SCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//LBO      DD DSN=$INDSV..BVPLB,DISP=SHR
//LBI      DD DSN=$INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN    DD *
        REPRO INFILE (LBI)  OUTFILE (LBO)
//*
//STEP5 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEP5 DD DSN=$SCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//GKO      DD DSN=$INDSV..BVPKG,DISP=SHR
//GKI      DD DSN=$INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN    DD *
        REPRO INFILE (GKI)  OUTFILE (GKO)
//*

```

```
//PTINTR EXEC PGM=BVPTINTR
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=$SCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=$HLQ..SBVPMBR8,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//PAC7TR DD DSN=$INDSV..BVPTR,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=$OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=$OUT
//
```

## Renommage des programmes Exit User Batch

Module D04MBR : Job '\$prfj.D4B'

Renommage des programmes Exit users batch

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IEBCOPY	RENAME load modules Exit users
STEP2	IEBCOPY	COPY load modules Exit users

### JCL d'exécution

```
//$PRFJ.D4B JOB ($CCPT),'PAC D04MBR',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//* INSTALLATION - D04MBR *
//* - RENAME EXIT USERS BATCH LOAD MODULES - *
//*****
//STEP1 EXEC PGM=IEBCOPY,REGION=0M
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//I1 DD DSN=$HLQ..SBVPMBR8,DISP=SHR
//O1 DD DSN=&&TEMP,DISP=(NEW,PASS),
// UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(20,10,100)),
// DCB=(TRTCH=NOCOMP,RECFM=U,BLKSIZE=6144)
//SYSIN DD *
C INDD=I1,OUTDD=O1
S M=((BVPRBASB,BVPRBAS))
S M=((BVPRC10B,BVPRC100))
S M=((BVPRCE0B,BVPRCE00))
S M=((BVPRCS0B,BVPRCS00))
S M=((BVPRDOCB,BVPRDOC))
S M=((BVPRD00B,BVPRD000))
S M=((BVPRIT0B,BVPRIT00))
S M=((BVPRKEYB,BVPRKEY))
S M=((BVPRLGFB,BVPRLGF))
S M=((BVPRLGSB,BVPRLGS))
S M=((BVPRLICB,BVPRLIC))
S M=((BVPRMC0B,BVPRMC00))
S M=((BVPRMS0B,BVPRMS00))
S M=((BVPROP0B,BVPROP00))
```

```

S M=((BVPRPARB,BVPRPAR))
S M=((BVPRPRCB,BVPRPRC))
S M=((BVPRPVPB,BVPRPVP))
S M=((BVPRSECB,BVPRSEC))
S M=((BVPRTRFB,BVPRTRF))
S M=((BVPRXX0B,BVPRXX00))
S M=((BVPRUSEB,BVPRUSE))
S M=((BVPRVL0B,BVPRVL00))
S M=((BVPRWB0B,BVPRWB00))

/*
/**
//STEP2 EXEC PGM=IEBCOPY
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//I1 DD DSN=&&TEMP,DISP=(OLD,DELETE)
//O1 DD DSN=$HLQ..SBVPMBR8,DISP=SHR
//SYSIN DD *
C I=((I1,R)),0=01
/*

```

## Chargement des procédures

Il est conseillé de cataloguer les procédures d'exploitation dans une bibliothèque de procédures :

- soit une PROCLIB réservée : exécuter dans ce cas le job d'allocation puis le job de chargement.
- soit une PROCLIB déjà existante : exécuter dans ce cas directement le job de chargement.

Module D05IPROC : job '\$prfj.D5I'

Allocation d'une bibliothèque réservée (Facultatif)

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IEFBR14	Allocation bibliothèque de procédures

## JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D5I JOB ($CCPT),'PAC D05IPROC',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
/** VISUALAGE PACBASE *
/** *
/** INSTALLATION - D05IPROC *
/** *
/** WARNING! OPTIONAL JOB *
/** ===== *
/** *
/** INITIAL ALLOCATION OF A SPECIAL "PROCLIB" FOR THE PRODUCT *
/** .STEP1 : LISTCAT *
/** .STEP2 : ALLOCATION *
/** *
//*****

```

```

//*
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN DD *
LISTC ENT($BIBP)
/*
//STEP2 EXEC PGM=IEFBRI4,COND=(0,EQ,STEP1)
//LIB DD DSN=$BIBP,DISP=(,CATLG,DELETE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
// VOL=SER=$VOLSN,
// UNIT=$UNITSN,
// SPACE=(6080,(200,20,10))

```

### Module D05PROC : Job '\$prfj.D5P'

#### Chargement des procédures

Ce job comprend une étape IEBUPDTE qui crée un membre par procédure.

Attention :

Changer ./ en ./ avant de soumettre le JOB.

Chaque membre est codifié 'BVPNNNN', où NNNN est le nom standard de la procédure.

Les procédures sont décrites dans les manuels "Les procédures de l'administrateur" ou "Les procédures du développeur", sauf les procédures de reprise qui sont décrites dans le présent manuel.

#### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D5P JOB ($CCPT),'PAC D05PROC',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//* INSTALLATION - D05PROC *
//* *
//* CATALOGING OF BATCH PROCEDURES *
//* *
//* ->NOTE: *
//* REPLACE ./ BY ./ BEFORE SUBMITTING THE JOB *
//* *
//*****
//UPD EXEC PGM=IEBUPDTE,PARM=NEW
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSUT2 DD DSN=$BIBP,DISP=SHR
//SYSIN DD DATA,DLM='F+'
:/ ADD NAME=BVPACTI
:/ ADD NAME=BVPARAD
:/ ADD NAME=BVPARCH

```

```
:/ ADD NAME=BVPARPM
:/ ADD NAME=BVPCEND
:/ ADD NAME=BVPCHPM
:/ ADD NAME=BVPCIND
:/ ADD NAME=BVPCINN
:/ ADD NAME=BVPCPPM
:/ ADD NAME=BVPCSES
:/ ADD NAME=BVPEMLD
:/ ADD NAME=BVPEMUP
:/ ADD NAME=BVPESES
:/ ADD NAME=BVPEXPM
:/ ADD NAME=BVPGETA
:/ ADD NAME=BVPGETD
:/ ADD NAME=BVPGETI
:/ ADD NAME=BVPGPND
:/ ADD NAME=BVPGPMC
:/ ADD NAME=BVPGPPM
:/ ADD NAME=BVPGPRN
:/ ADD NAME=BVPGPRP
:/ ADD NAME=BVPGPRC
:/ ADD NAME=BVPGPRT
:/ ADD NAME=BVPGPRU
:/ ADD NAME=BVPGPRX
:/ ADD NAME=BVPGPRY
:/ ADD NAME=BVPGY25
:/ ADD NAME=BVPGY30
:/ ADD NAME=BVPHIPM
:/ ADD NAME=BVPIANA
:/ ADD NAME=BVPIGRA
:/ ADD NAME=BVPIMFH
:/ ADD NAME=BVPINAE
:/ ADD NAME=BVPINFP
:/ ADD NAME=BVPINFQ
:/ ADD NAME=BVPINGU
:/ ADD NAME=BVPINQJ
:/ ADD NAME=BVPINSL
:/ ADD NAME=BVPIPEP
:/ ADD NAME=BVPIPFQ
:/ ADD NAME=BVPIPIA
:/ ADD NAME=BVPISEP
:/ ADD NAME=BVPISOS
:/ ADD NAME=BVPJJND
:/ ADD NAME=BVPJRND
:/ ADD NAME=BVPLSND
:/ ADD NAME=BVPMB25
:/ ADD NAME=BVPMB30
:/ ADD NAME=BVPMEND
:/ ADD NAME=BVPMNDO
:/ ADD NAME=BVPMLIB
:/ ADD NAME=BVPPACG
:/ ADD NAME=BVPPACS
:/ ADD NAME=BVPPACX
:/ ADD NAME=BVPPAGX
:/ ADD NAME=BVPPC25
:/ ADD NAME=BVPPE25
```

```
:/ ADD NAME=BVPPG20
:/ ADD NAME=BVPPG25
:/ ADD NAME=BVPPJ25
:/ ADD NAME=BVPPPAF
:/ ADD NAME=BVPPP25
:/ ADD NAME=BVPPQCA
:/ ADD NAME=BVPPQCE
:/ ADD NAME=BVPPRGS
:/ ADD NAME=BVPREOR
:/ ADD NAME=BVPREST
:/ ADD NAME=BVPRESY
:/ ADD NAME=BVPRIND
:/ ADD NAME=BVPRMTD
:/ ADD NAME=BVPROAD
:/ ADD NAME=BVPRPND
:/ ADD NAME=BVPRPTY
:/ ADD NAME=BVPRPP2
:/ ADD NAME=BVPRP25
:/ ADD NAME=BVPRRND
:/ ADD NAME=BVPRSAD
:/ ADD NAME=BVPSADM
:/ ADD NAME=BVPSASY
:/ ADD NAME=BVPSAVE
:/ ADD NAME=BVPSIPM
:/ ADD NAME=BVPSMTD
:/ ADD NAME=BVPSTAT
:/ ADD NAME=BVPTRDU
:/ ADD NAME=BVPTRED
:/ ADD NAME=BVPTRJC
:/ ADD NAME=BVPTRPF
:/ ADD NAME=BVPTRRP
:/ ADD NAME=BVPTRUP
:/ ADD NAME=BVPTYND
:/ ADD NAME=BVPUBPM
:/ ADD NAME=BVPUPDP
:/ ADD NAME=BVPUPDT
:/ ADD NAME=BVPUPGP
:/ ADD NAME=BVPUPND
:/ ADD NAME=BVPUTMP
:/ ADD NAME=BVPUTM1
:/ ADD NAME=BVPUTM2
:/ ADD NAME=BVPUTU1
:/ ADD NAME=BVPUTU2
:/ ADD NAME=BVPUV25
:/ ADD NAME=BVPVING
:/ ADD NAME=BVPVINS
:/ ADD NAME=BVPXPAF
:/ ADD NAME=BVPXPDM
:/ ADD NAME=BVPYSMC
F+
//
```

## Chargement des squelettes de génération

Module D06SKEL : Job '\$prfj.D6'

Création et chargement des squelettes.

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	DELETE/DEFINE SA SC SG SN SR SS SP
STEP2	IDCAMS	Chargement (REPRO) SA SC SG SN SR SS SP
STEP3	IDCAMS	DELETE fichier SF
STEP4	IEBGENER	Chargement fichier SF

### JCL d'exécution

```
//$PRFJ.D6 JOB ($CCPT),'PAC D06SKEL',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//*
//*          INSTALLATION - D06SKEL *
//*  LOADING OF PRODUCT SKELETON FILES FOR GENERATION *
//*   .STEP1 : DELETE DEFINE SKELETON FILES SA SC SG SN SR SS SP *
//*   .STEP2 : LOADING VSAM SKELETON FILES SA SC SG SN SR SS SP *
//*   .STEP3 : DELETE "SF" *
//*   .STEP4 : ALLOCATING AND LOADING "SF" *
//*****
//*
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEPCAT DD DSN=$SCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVPSA),DISP=SHR
// DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVpsc),DISP=SHR
// DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVPSG),DISP=SHR
// DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVPSN),DISP=SHR
// DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVPSR),DISP=SHR
// DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVPSs),DISP=SHR
// DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVPSp),DISP=SHR
//*
//STEP2 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEPCAT DD DSN=$SCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SAO DD DSN=$INDSV..BVPSA,DISP=SHR
//SCO DD DSN=$INDSV..BVpsc,DISP=SHR
//SGO DD DSN=$INDSV..BVPSG,DISP=SHR
//SNO DD DSN=$INDSV..BVPSN,DISP=SHR
//SRO DD DSN=$INDSV..BVPSR,DISP=SHR
//SSO DD DSN=$INDSV..BVPSs,DISP=SHR
//SPO DD DSN=$INDSV..BVPSp,DISP=SHR
//SAI DD DSN=$HLQ..SBVPPF5(BVPSA$LSK),DISP=SHR
//SCI DD DSN=$HLQ..SBVPPF6(BVpsc$LSK),DISP=SHR
//SGI DD DSN=$HLQ..SBVPPF5(BVPSG$LSK),DISP=SHR
//SNI DD DSN=$HLQ..SBVPPF5(BVPSN$LSK),DISP=SHR
```



```

//SRI      DD DSN=$HLQ..SBVPPF5(BVPSR$LSK),DISP=SHR
//SSI      DD DSN=$HLQ..SBVPPF5(BVPSS$LSK),DISP=SHR
//SPI      DD DSN=$HLQ..SBVPPF5(BVPSP),DISP=SHR
//SYSIN    DD *
          REPRO INFILE (SAI)   OUTFILE (SA0)
          REPRO INFILE (SCI)   OUTFILE (SCO)
          REPRO INFILE (SGI)   OUTFILE (SG0)
          REPRO INFILE (SNI)   OUTFILE (SNO)
          REPRO INFILE (SRI)   OUTFILE (SRO)
          REPRO INFILE (SSI)   OUTFILE (SS0)
          REPRO INFILE (SPI)   OUTFILE (SPO)
//*
//STEP3    EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN    DD *
          DELETE ($INSDSN..BVPSF)
//*
//STEP4    EXEC PGM=IEBGENER
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN    DD DUMMY
//SYSUT1   DD DSN=$HLQ..SBVPPF7(BVPSF),DISP=SHR
//SYSUT2   DD DSN=$INSDSN..BVPSF,DISP=(,CATLG,DELETE),
//          UNIT=$UNITSN,
//          VOL=SER=$VOLSN,
//          SPACE=(TRK,(10,1)),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=119,BLKSIZE=11900)
//*
//

```

## Chargement des libellés d'erreur et aide en ligne

Module D07AE0 : Job 'Sprfj.D7'

Ce JCL définit, puis charge le fichier AE des libellés d'erreur.

Il doit être exécuté à chaque réinstallation d'une version.

Pour prendre en compte une ou plusieurs langues, il faut ajouter autant de lignes contenant le code langue sur deux caractères en position 3.

Pour prendre en compte toutes les langues disponibles, il faut renseigner une ligne contenant '\*\*' en position 3.

Enfin, il faut que le fichier AE soit fermé dans le conversationnel.

Step	Programme	Commentaires
INPUT	BVPTU001	Prise en compte du paramètre langue
DELDEF	IDCAMS	DELETE DEFINE de AE
PTUCAE	BVPTUCAE	Alimentation AE livré

### JCL d'exécution

```
//$PRFJ.D7 JOB ($CCPT),'PAC D07AE0',CLASS=$CLASSJ,  
// MSGCLASS=$MSGCL  
// JCLLIB ORDER=($BIBP)  
//*****  
//* VISUALAGE PACBASE *  
//* * *  
//* INSTALLATION - D07AE *  
//*****  
//INAE EXEC BVPINAE  
**  
/*
```

---

## Installation de la Base Administration

### Initialisation du fichier des codes utilisateur

Module D08INGU : Job '\$prfj.D8'

Ce JCL ne doit être exécuté qu'à la première installation.

Il définit puis charge le fichier GU avec les codes utilisateur 'TEST' (mot de passe à blanc) et 'ADMIN' (mot de passe 'ADMIN'). Ces codes utilisateur serviront lors de l'activation des clé et lors du lancement des JCLs de tests.

#### Remarque :

Dans le cas d'une réinstallation sur une version supérieure ou égale à 3.0, il sera nécessaire, si l'on veut restaurer la Base Administration de la version précédente, de récupérer au préalable le fichier GU correspondant à la sauvegarde PE.

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	DELETE DEFINE de GU
STEP2	PTUIGU	Création des données

### JCL d'exécution

```
//$PRFJ.D8 JOB ($CCPT),'PAC D08INGU',CLASS=$CLASSJ,  
// MSGCLASS=$MSGCL  
// JCLLIB ORDER=($BIBP)  
//*****  
//* VISUALAGE PACBASE *  
//* * *  
//* INSTALLATION - D08INGU *  
//* - INITIALIZATION OF USER FILE GU - *  
//* * *  
//* EXECUTE THIS JOB ONLY FOR FIRST INSTALLATION *  
/*
```

```

//*
//*****
//*
//INGU EXEC BVPIGU

```

## Initialisation des 'Generation Data Group'

Module D08INIAD : Job '\$prfj.D8A'

Ce JCL n'est à exécuter que lors de la première installation.

Il crée les fichiers GDG et initialise les sauvegardes du journal et de la Base administration.

### Attention :

Si les fichiers sont gérés sous SMS, supprimer les lignes DD //GDGMOD du JCL des steps IDCAMS avant de soumettre le job.

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	GDG du fichier journal administration
STEP2	IEBGENER	Initialisation de ce fichier (PK)
STEP3	IDCAMS	GDG du fichier sauvegarde administration
STEP4	IEBGENER	Initialisation de ce fichier (PE)
STEP5	IDCAMS	GDG du fichier sauvegarde du journal du module SCM
STEP6	IEBGENER	Initialisation de ce fichier (JQ)

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D8A JOB ($CCPT),'PAC D08INIAD',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE
//*
//*          INSTALLATION - D08INIAD
//* JOB TO RUN ONLY FOR THE 1ST INSTALL OF DATABASE ADMINISTRATOR
//*   . BUILDING OF INDEX DATA-GROUP FOR
//*     "PE" SAVE FILE, "PK" ARCHIVAL FILE, "JQ" ARCHIVAL FILE
//*   . "PK" FILE INITIALIZATION
//*   . "JQ" FILE INITIALIZATION
//*   . LOADING OF TEST DATABASE ON "PE" FILE
//* ->NOTE
//* ----
//* IF "SMS" IS INSTALLED DELETE //GDGMOD DD STATEMENTS
//*****
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEP1 DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//GDGMOD DD DSN=$INDSN..BVPPK,

```

```

//      DISP=(,KEEP,DELETE),
//      UNIT=$UNITSN,
//      VOL=SER=$VOLSN,
//      SPACE=(TRK,0),
//      DCB=($DSCB,RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6800)
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN   DD *
        DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
            (NAME ($INDSN..BVPPK) LIMIT (3) SCR)
//*
//STEP2 EXEC PGM=IEBGENER
//SYSIN   DD DUMMY
//SYSPRINT DD DUMMY
//SYSUT1  DD DUMMY,DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=170)
//SYSUT2  DD DSN=$INDSN..BVPPK(+1),
//          DISP=(,CATLG,DELETE),
//          UNIT=$UNITSN,
//          VOL=SER=$VOLSN,
//          SPACE=(TRK,1),
//          DCB=($DSCB,RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6800)
//*
//STEP3 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEPCAT DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//GDGMOD   DD DSN=$INDSN..BVPPE,
//          DISP=(,KEEP,DELETE),
//          UNIT=$UNITSN,
//          VOL=SER=$VOLSN,
//          SPACE=(TRK,0),
//          DCB=($DSCB,RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN   DD *
        DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
            (NAME ($INDSN..BVPPE) LIMIT (3) SCR)
//*
//STEP4 EXEC PGM=IEBGENER
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN   DD DUMMY
//SYSUT1  DD DSN=$HLQ..SBVPPF2(BVPPE),DISP=SHR
//SYSUT2  DD DSN=$INDSN..BVPPE(+1),
//          DISP=(,CATLG,DELETE),
//          UNIT=$UNITSN,
//          VOL=SER=$VOLSN,
//          SPACE=(TRK,(220,10),RLSE),
//          DCB=($DSCB,RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//*
//STEP5 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEPCAT DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//GDGMOD   DD DSN=$INDSN..BVPJQ,
//          DISP=(,KEEP,DELETE),
//          UNIT=$UNITSN,
//          VOL=SER=$VOLSN,
//          SPACE=(TRK,0),
//          DCB=($DSCB,RECFM=FB,LRECL=1119,BLKSIZE=11190)
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN   DD *

```

```

DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
      (NAME ($INDSN..BVPJQ) LIMIT (3) SCR)
//*
//STEP6 EXEC PGM=IEBGENER
//SYSIN DD DUMMY
//SYSPRINT DD DUMMY
//SYSUT1 DD DUMMY,DCB=(RECFM=FB,LRECL=1119,BLKSIZE=1119)
//SYSUT2 DD DSN=$INDSN..BVPJQ(+1),
//      DISP=(,CATLG,DELETE),
//      UNIT=$UNITSN,
//      VOL=SER=$VOLSN,
//      SPACE=(TRK,1),
//      DCB=($DSCB,RECFM=FB,LRECL=1119,BLKSIZE=1119)
//

```

## Chargement de la Base Administration

Module D08RSAD : Job '\$prfj.D8B'

Ce JCL n'est à exécuter que lors de la première installation.

Il exécute la procédure RSAD pour restaurer la Base administration à l'aide de la sauvegarde créée dans le job précédent '\$prfj.D8A'.

### Remarque :

Si vous disposez d'une base d'une version antérieure, consultez le chapitre consacré à la reprise des paramètres utilisateur.

### Attention :

Pour fonctionner, le produit nécessite une clé d'accès. A l'issue de cette étape, une clé d'évaluation est installée, mais elle permet seulement l'exécution de certaines procédures, en particulier les procédures d'installation.

Il est nécessaire de la mettre à jour via la station Administrator workbench, afin de la prendre en compte pour l'ensemble du produit.

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D8B JOB ($CCPT),'PAC D08RSAD',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
// JCLLIB ORDER=($BIBP)
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//* INSTALLATION - D08RSAD *
//* CREATION OF THE TEST DATABASE ADMINISTRATOR *
//* INDICATE THE LANGUAGE CODE OF THE SITE ON Y LINE COL 10-11 *
//*****

```

```
//TESTRSAD EXEC BVPRSAD
*ADMIN ADMIN
Y 20EN
//
```

## Initialisation fichier archivage QJ

Module D08TINQJ : Job '\$prfj.D8T'

Ce JCL ne doit être exécuté qu'à la première installation.

Il définit, puis charge le fichier QJ 'Journal d'archivage du module SCM Tools Interface'.

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	DELETE DEFINE de QJ
PCMINI	PCMINI	Initialisation de QJ

### JCL d'exécution

```
//$PRFJ.D8T JOB ($CCPT), 'PAC D08TINQJ', CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
// JCLLIB ORDER=($BIBP)
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//* INSTALLATION - D08TINQJ *
//* - INITIALIZATION OF SYSTEM FILE QJ - *
//* *
//* EXECUTE THIS JOB ONLY FOR FIRST INSTALLATION >= V300 *
//* *
//*****
//INQJ EXEC BVPIQJ
```

## Chargement du Modèle administration

Module D08XMET : Job '\$prfj.8X'

Ce JCL est à exécuter lors de la première installation et à chaque réinstallation.

Il exécute la procédure VING et installe le Modèle administration.

### JCL d'exécution

```
//$PRFJ.8X JOB ($CCPT), 'PAC D08XMET', CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
// JCLLIB ORDER=($BIBP)
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//* - ADMINISTRATION DATABASE - *
//* MODEL INSTALLATION *
//* INDICATE THE FILE NECESSARY FOR ROAD PROCEDURE *
//*
```

```
//*****
//VING EXEC BVPVING,FDIC='$HLQ..SBVPPF8(BVPMETAD) ',
// USER=ADMIN
*ADMIN ADMIN *** VINSI
/*
//*VINS.PAC7MR DD DSN=ROADFILE
```

## Saisie de la clé d'accès

Cette étape est effectuée à partir de Administrator workbench ; elle comporte les opérations suivantes :

- Saisie de la clé d'accès,
- Définition des cibles de génération,
- Activation de la clé.

Ces opérations sont présentées dans le 'Guide d'utilisation AD workbench', chapitre "Actions préalables d'administration". Elles sont documentées en détail dans l'aide en ligne de Administrator workbench.

## Sauvegarde de la Base Administration

Cette étape est conseillée pour éviter, en cas de problème ultérieur, de recommencer la saisie de la clé.

---

## Liste des dates des composants

Module D99INSL : Job '\$prfj.D99'

Ce job édite les listes suivantes :

- la liste des programmes batch, programmes TP et leurs caractéristiques de génération,
- la liste des fichiers permanents système AE, SA, SC, SG, SR, SS, SN, SP et SF avec la date de leur constitution.

Ces listes doivent être éditées, en cas de détection d'anomalies dans le fonctionnement du système, pour transmettre au support du produit les références de l'installation.

Ce job exécute la procédure INSL.

Signification du Code retour sur composant :

Code retour	Libellé
6	Absence du load-module en bibliothèque
A	Non standard

JCL d'exécution

```

//$PRFJ.D99 JOB ($CCPT),'PAC D99INSL',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
// JCLLIB ORDER=($BIBP)
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//* INSTALLATION - D99INSL *
//* THE FOLLOWING JOB PROVIDES THE LIST OF PROGRAMS *
//* AND SYSTEM FILES INSTALLED ON THE SITE. *
//*****
//INSL EXEC BVPINSL
/*

```

---

## Installations annexes

### Compléments CICS pour Sockets

Pour utiliser des sockets (SPECIFIQUE CICS), il est nécessaire de mettre en place un listener CICS qui ne possède pas, en standard, de système d'authentification. Le contrôle par le système de sécurité s'effectue via l'exit-user de sécurité BVPCICSE livré par SMP/E dans le PDS hlq.SBVPMT8.

Cet exit-user de sécurité BVPCICSE doit être déclaré au niveau de la CSD avec la clause 'EXECKEY(CICS)' (voir le JCL d'installation D00CSD) de la façon suivante :

Sous CICS, saisir la commande 'EZAC AL' :

```

EZAC,ALter
ENTER ONE OF THE FOLLOWING
CICS      ==>          Enter Yes!No
LISTENER  ==> Y       Enter Yes!No

```

Après avoir sélectionné le listener :

```

EZAC,ALter,LISTENER
ENTER ALL FIELDS
APPLID    ==> A6ECCSXP  APPLID of CICS System
NAME      ==> CSKL     TRANSACTION NAME OF LISTENER

```

On obtient l'écran suivant dans lequel il faut préciser le code de l'exit-user :

```

EZAC,ALter,LISTENER
OVERTYPE TO ENTER
APPLID    ==> A6ECCSXP  APPLID of CICS System
TRANID    ==> CSKL     Transaction Name of Listener
PORT      ==> 09957    Port Number of Listener
IMMEDIATE ==> YES      Immediate Startup Yes!No

```



BACKLOG	====> 040	Backlog Value for Listener
NUMSOCK	====> 100	Number of Sockets in Listener
MINMSGL	====> 004	Minimum Message Length
ACCTIME	====> 030	Timeout Value for ACCEPT
GIVTIME	====> 010	Timeout Value for GIVESOCKET
REATIME	====> 300	Timeout Value for READ
FASTRD	====> YES	Read Immediately Yes!No
TRANTRN	====> YES	Translate TRNID Yes!No
TRANUSR	====> YES	Translate User Data Yes!No
SECEXIT	====> BVPCICSE	Name of Security Exit
WLM groups	====> CICSSEXP	====>                    ====>

## Utilitaire de purge des fichiers de travail

Le JCL JCLPURGE est livré en standard.

Il est destiné à purger le fichier de travail de la Station WS (taillé à 150 cylindres pour permettre certaines requêtes très gourmandes), le fichier de travail PAF PA, et le fichier de compte-rendu de job LB.

Il est conseillé de l'exécuter quotidiennement ou de l'insérer dans le lancement du CICS afin d'éviter un éventuel blocage en conversationnel.

## Source SQL d'accès au catalogue DB2

Lors du choix B.....GN..., le système génère le SQL de mise à niveau et appelle le module de mise à jour SQL : BVPRS12.

Le load-module BVPRS12 de mise à jour SQL est livré automatiquement par SMP/E dans le PDS hlq.SBVPMT8. Il permet uniquement au TP de fonctionner, mais n'effectue pas de mise à jour.

Pour bénéficier des fonctionnalités de mise à jour, il faudra télécharger le source BVPRS12 via le Support VisualAge Pacbase, à l'adresse suivante : <http://www.ibm.com/software/awdtools/vapacbase/support.htm>, l'adapter et l'installer comme tout programme DB2 classique :

- Préparation par pré processeur donnant le source Cobol et le DBRM (de même nom que le source COBOL).
- Compilation et link-edit du source COBOL donnant le programme exécutable (BVPRS12).

Le plan est construit avec le DBRM, à l'aide de l'application TSO DB2I (c'est l'opération du BIND).

La table RCT de CICS est mise à jour avec le code de la transaction de la Base de développement et le code du plan précédemment construit.

## Autorisations particulières

Le Userid TSO utilisé pour le BIND doit permettre la consultation des tables suivantes du catalogue :

- SYSIBM.SYSDATABASE
- SYSIBM.SYSTABLESPACE
- SYSIBM.SYSTABLES
- SYSIBM.SYSCOLUMNS

## Remarques :

- Les mises à jour sont effectuées à l'aide d'ordres SQL dynamiques.
- Les tables ou vues DB2 qui sont consultées ou mises à jour, ne sont pas qualifiées, c'est-à-dire que le Userid CICS de l'opérateur qualifiera implicitement le nom de l'objet DB2.

## **Compléments CICS pour EXCI**

Cette étape n'est à envisager que pour les sites utilisant SCM.

Dans ce cas, il faudra vérifier que l'interface EXCI de communication avec le CICS est opérationnelle.

Si tel n'est pas le cas, il faudra s'assurer que le CICS est lancé avec l'option ISC=YES et définir un couple "SESSION/CONNECTION" en exécutant le JCL E00CSD comme décrit ci-dessous.

## JCL d'exécution

```
//$PRFJ.E0 JOB ($CCPT),'SYSTEM DFHCEXCI',CLASS=$CLASSJ,
//      MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//*          INSTALLATION - CICSUSD *
//*          EXCI: CSD BATCH UPDATE SYSTEM *
//*****
//DFHCSDUP EXEC PGM=DFHCSDUP
//STEPLIB DD DSN=$CSDL,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//DFHCSD DD DSN=$DFHCSD,DISP=SHR
//SYSIN DD *
*****
DEFINE CONNECTION($EXCN) GROUP($GROU)
        ACCESSMETHOD(IRC) PROTOCOL(EXCI) CONNTYPE(GENERIC)
        SINGLESESS(NO) DATASTREAM(USER) RECORDFORMAT(U)
        QUEUELIMIT(NO) MAXQTIME(NO) AUTOCONNECT(NO)
        INSERVICE(YES) ATTACHSEC(LOCAL)
        BINDSECURITY(NO) USEDFLTUSER(NO) XLNACTION(KEEP)
DEFINE SESSIONS($EXSS) GROUP($GROU)
        CONNECTION($EXCN) PROTOCOL(EXCI) MAXIMUM(0,0)
```

```

RECEIVEPFX($EXPF) RECEIVECOUNT(5) SENDSIZE(4096)
RECEIVESIZE(4096) SESSPRIORITY(0) AUTOCONNECT(NO)
BUILDCHAIN(YES) USERAREALEN(0) IOAREALEN(4096,4096)
RELREQ(NO) DISCREQ(NO) NEPCCLASS(0)
RECOVPTION(SYSDEFAULT)
*****
ADD GROUP($GROUE) LIST($LIST)

```

## Interface systèmes de sécurité

### Introduction

Un système de sécurité assure les contrôles des codes utilisateur et de leur mot de passe ainsi que les autorisations d'accès.

L'Interface Systèmes de Sécurité a pour objet d'assurer la communication des contrôles entre le système de sécurité installé sur le site et VA Pacbase.

Afin d'assurer une standardisation du contrôle pour tous les systèmes de sécurité, VA Pacbase est interfacé non pas directement avec le système de sécurité, mais avec SAF (System Authorization Facility) par l'intermédiaire des macro-instructions RACROUTE pour RACF ou des macro-instructions TSS pour TOPSECRET.

Pour que la communication entre le système de sécurité et VA Pac soit opérationnelle, deux types d'opérations doivent être effectuées, les premières au niveau du module Administrator workbench, les secondes au niveau du système de sécurité.

- A partir du module Administrator workbench
 

Vous devez modifier la clé d'accès, définir le type d'outil de sécurité utilisé (RACF ou TOPSECRET) et la classe de ressources RACF ou TOPSECRET sous laquelle sont définies les ressources logiques VA Pacbase.

Pour plus d'informations, consultez le "Guide d'utilisation AD workbench", au chapitre "Actions préalables d'administration", ainsi que l'aide en ligne d'Administrator workbench sur les browsers "Clés d'accès" et "Sécurité".
- A partir du système de sécurité
 

Vous devez effectuer les opérations suivantes :

  - créer une classe de ressources RACF ou TOPSECRET selon le système de sécurité choisi.

Pour que le système de sécurité puisse assurer les contrôles dont il a la charge, toutes les ressources logiques VA Pacbase sont associées à une classe RACF ou TOPSECRET.

Les ressources logiques VA Pacbase sont les autorisations possibles pour chaque bibliothèque.

  - créer les ressources sous RACF ou TOPSECRET.

Cette opération consiste à définir dans les tables RACF ou TOPSECRET, les autorisations d'accès aux bibliothèques VA Pacbase si vous choisissez un contrôle total des ressources par RACF ou TOPSECRET.

- déterminer les autorisations des utilisateurs par rapport aux ressources, soit par le biais de commandes, soit par le biais de sous-programmes à installer.

### Mise en oeuvre pour RACF

- Fonctionnalités de l'interface RACF pour le TP :
  - En terminal passif, les traitements sont les suivants :  
Récupération du code utilisateur de connexion au CICS par un 'EXEC CICS ASSIGN' et affichage de celui-ci sur la mire VisualAge Pacbase.  
Si l'on a choisi de donner la possibilité de se connecter avec un code utilisateur autre que celui de connexion au CICS, les champs Utilisateur et Mot de passe sont rendus saisissables, et un contrôle d'existence 'Utilisateur/Mot de passe' est effectué dans les tables RACF dès que le code utilisateur saisi est différent de celui de connexion au CICS.  
En connexion via le workbench, un contrôle d'existence 'Utilisateur/Mot de passe' est effectué dans les tables RACF.  
Erreurs possibles affichées :  
9127 Utilisateur inexistant (non connu de RACF)  
9128 Mot de passe erroné  
9129 Utilisateur révoqué  
9126 Système de sécurité : problème de connexion (toute autre erreur sur le contrôle 'Utilisateur/Mot de passe')
- Fonctionnalités de l'interface RACF pour le Batch :  
Les traitements sont les suivants :
  - 1) Récupération du code utilisateur de connexion système TSO, et vérification dans la Base Administration que ce code soit bien autorisé à lancer la procédure soumise.  
Erreur éditée si l'utilisateur n'est pas autorisé :  
8296 Utilisateur non autorisé à cette procédure
  - 2) Pour chaque carte '\*' rencontrée :
    - Si le code utilisateur est renseigné (différent de blanc), le sous-programme RACF batch BVPSECUR (déclaré dans le système par service SVC) contrôle la validité du couple 'Utilisateur/Mot de passe' de cette carte \*.  
Erreurs possible éditées :  
9127 Utilisateur inexistant (non connu de RACF)  
9128 Mot de passe erroné  
9129 Utilisateur révoqué

9126 Système de sécurité : problème de connexion (toute autre erreur sur le contrôle 'Utilisateur/Mot de passe')

- Si le code utilisateur de la carte '\*' est à "blanc" le code utilisateur de connexion à TSO est récupéré, et il n'est pas effectué de contrôle RACF sur 'Utilisateur/Mot de passe'.

3) Pour les procédures avec précision d'un code bibliothèque sur la carte '\*' (GPRT, EXTR, UPDT ...), il est contrôlé dans les tables RACF les autorisations VisualAge Pacbase utilisateur/ressource bibliothèque.

Erreur éditée si non autorisé :

2546 Accès à cette bibliothèque interdit

Il y a toujours deux niveaux de contrôle :

- l'utilisateur VA Pacbase est celui du système (RACF)
- les ressources (Bibliothèque-Niveau d'autorisation) sont gérées dans RACF.

### Création des ressources

Les ressources sont créées par la procédure 'RDEFINE'.

### Définition des ressources

- Définition de la classe de ressources

Elle s'effectue via les macros ICHERCDE et ICHRFRTB :

```
cccc ICHERCDE CLASS=cccc, ID=128, MAXLNTH=4, FIRST=ALPHANUM,  
OTHER=ANY, POSIT=25, OPER=NO
```

```
cccc ICHRFRTB CLASS=cccc,ACTION=RACF
```

cccc désigne le code de la classe de ressources RACF réservé à VA Pacbase.

- Définition des autorisations d'accès aux ressources

Elle s'effectue par attribution de PERMIT de la façon suivante :

```
PERMIT 4$P CLASS(cccc) ID(user) ACCESS(ALTER) pour les  
administrateurs VA Pacbase
```

```
PERMIT nBBB CLASS(cccc) ID(user) ACCESS(ALTER), n pouvant varier de  
0 à 3 et correspondant au niveau d'autorisation VA Pacbase sur la  
bibliothèque BBB.
```

### Requêtes en TP

En TP, il existe une commande permettant d'exécuter une requête RACF pour déterminer les autorisations des utilisateurs par rapport aux ressources ('EXEC QUERY SECURITY' dans le sous-programme de contrôle BVPRACF).

### Requêtes en batch

Contrairement au TP, il n'existe pas de commande permettant d'effectuer des requêtes RACF : il est donc nécessaire d'exécuter la requête RACF par l'intermédiaire d'un sous-programme assembleur BVPSECUR livré par SMP/E dans le PDS hlq.SBVPMBR8.

Par ailleurs, il sera nécessaire d'installer un SVC dans la librairie LPA.

Cette installation s'effectuera de la façon suivante :

1. déclaration du SVC avec le numéro de routine souhaité.

Par exemple pour le numéro 232 ajouter dans SYS1.PARMLIB(IEASVC00) la ligne SVC Parm 232,REPLACE,TYPE(3),EPNAME(IGC0023B) où IGC0023B est le nom du load module SVC,

2. link du module objet BVPSECUR pour créer le nom de load module nécessaire,

3. ajout du nom de ce load module dans la librairie système de load SVC,

4. ZAP du module Visualage Pacbase BVPSECB avec le numéro de routine SVC choisi,

5. après la mise à jour de la librairie LPA, il sera nécessaire d'effectuer un IPL CLPA pour prendre en compte les modifications.

Le JCL d'exemple E10RACF fourni avec les JCLs d'installation traite les points 2 et 3, et le JCL d'exemple E11RACF traite le point 4.

A l'issue de ces opérations on vérifiera que l'utilisateur est autorisé à lancer la procédure. Dans le cas d'une procédure multi-utilisateurs (UPDT par exemple), à chaque ligne d'identification rencontrée, on ne contrôlera que les niveaux d'autorisation sur bibliothèque.

### **Mise en oeuvre pour TOPSECRET**

Les sources des sous-programmes (assembleur) d'accès aux tables TOPSECRET sont livrés par SMP/E dans le PDS hlq.SBVPSRC et sont à compiler.

#### Compilation des sous-programmes d'accès

BVPTSS et BVPTSSC doivent être compilés avec la bibliothèque TSS "OPMAT" dans la ligne SYSLIB de la compilation Assembleur.

BVPTSSC est un programme CICS et doit être traduit avant compilation et link-edit.

BVPTSSC et le programme TSSCAI (Computer Associates) doivent être déclarés dans la CSD de CICS et se trouver dans une bibliothèque de load-modules de la DFHRPL.

### Création des ressources

TSS ADD(nom-dept) cccc(nbib) cccc(nbib) ...

nom-dept = nom du département

n = niveau d'autorisation

bib = code Bibliothèque

cccc = classe de ressources

Exemple :

Soit une Base comprenant deux Bibliothèques BI1 et BI2. Les ressources définies sous la classe seront, pour les autorisations au niveau Bibliothèque :

4BI1 3BI1 2BI1 1BI1 0BI1 4BI2 3BI2 2BI2 1BI2 0BI2

Remarque : il n'y a pas de distinction entre l'autorisation globale et l'autorisation par Base car cette dernière n'existe pas dans l'Interface Système de Sécurité.

Les ressources correspondant à l'autorisation générale sont définies à l'aide d'un code Bibliothèque spécial \$\$\$ :

4\$\$\$ 3\$\$\$ 2\$\$\$ 1\$\$\$ 0\$\$\$

Le caractère '\*' étant un caractère générique, sous le système de sécurité, l'Inter-Bibliothèque '\*\*\*' est codée avec 3 caractères "livre sterling" (ou 3 "dièses" suivant le clavier).

Il existe un caractère spécial \$P qui permet de déclarer un administrateur.

### Définition des ressources

- Définition de la classe des ressources  
TSS ADD (RDT) RESCLASS(cccc) RESCODE(xx)  
cccc = code de la classe de ressources correspondant à VA Pacbase  
xx = code hexadécimal qui indique le type de ressources

- Définition des autorisations d'accès aux ressources  
TSS PERMIT(code-utilisateur) cccc(nbib)  
TSS PERMIT(code-utilisateur) cccc(nbib)

## **Interface Va Pacbase/Endevor TSO**

### Avertissement

La préparation, l'implantation et le fonctionnement du système utilisent des fonctions standards de l'OS et de VSAM. Toute adaptation modifiant les paramètres saisis lors du paramétrage de l'installation décrit dans le chapitre 3 est à la charge de l'utilisateur et se fait sous sa propre responsabilité.

En particulier toutes les modifications de JCL et de noms des modules exécutables, etc., sont à mettre en oeuvre avec beaucoup de précautions et en sachant que ce genre d'intervention est souvent source d'anomalies parfois insidieuses et délicates à diagnostiquer.

En cas d'incident lors de l'exécution d'une phase de l'implantation, la phase doit impérativement être reprise à son début sans modification du JCL des JOBS concernés.

### **Affectation des processeurs aux PROCESSOR GROUP**

Rappel : Le système VA Pacbase Endevor est composé de deux types d'éléments:

- Le type 'VA Pac' : toutes les entités VA Pacbase ("compilables" ou non) sont stockées dans des Types Endevor dits de types 'VA Pac'. Plusieurs types 'VA Pac' peuvent être créés.
- Le type 'INFOPAC' : chacun des éléments d'un type 'VA Pac' est associé à un type 'INFOPAC' lequel est lui même rattaché à ce type 'VA Pac'. Le type 'INFOPAC' est transparent pour l'utilisateur et les éléments appartenant à ce type sont à cet égard interdits de toutes modifications en dehors des processeurs prévus, entre autres fonctions, à cet effet.

Trois PROCESSOR GROUP doivent être définis pour le système VA Pacbase Endevor.

Deux de ces PROCESSOR GROUP sont affectés à chaque type 'VA Pac', et un seul est affecté à chaque type 'INFOPAC'.

Ces PROCESSOR GROUP doivent être définis comme suit:

- Entités VA Pac "non compilables" (types 'VA Pac')
  - PROCESSOR GROUP: (nom au choix)
  - GENERATE PROCESSOR: (5)



- DELETE PROCESSOR: (2)
- MOVE PROCESSOR: (3)
- Entités VA Pac "compilables" (types 'VA Pac')
  - PROCESSOR GROUP: (nom au choix)
  - GENERATE PROCESSOR: (1)
  - DELETE PROCESSOR: (2)
  - MOVE PROCESSOR: (3)
- Entités VA Pac "compilables" ou non (types 'INFOPAC')
  - PROCESSOR GROUP: (nom au choix)
  - GENERATE PROCESSOR: (4)
  - DELETE PROCESSOR: \*NOPROC\*
  - MOVE PROCESSOR: \*NOPROC\*

Avec :

(1) : Membre 'PRCSGENP' du PDS des paramètres 'BVPSY'.

Ce processeur consiste à compiler l'entité VA Pac générée, à la link-éditer et à créer son FOOTPRINT.

Note : ce JCL doit être adapté aux normes du site avant son implantation dans le système Endeavor ; notamment, le paramètre LOADTEST doit correspondre à la bibliothèque des load-modules utilisateur.

(2) : Membre 'PRCSDELP' du PDS des paramètres 'BVPSY'.

Ce processeur consiste à exécuter l'action DELETE sur le type 'INFOPAC' associé au type 'VA Pac' (cf. procédure batch 'TYND'). Il communique d'autre part à l'EXIT 3, les informations VA Pac de l'élément à supprimer et contenues dans son homonyme, mais de type 'INFOPAC'. L'EXIT3 associera ensuite à ces informations, celles du contexte Endeavor et préparera les mouvements de mise à jour pour la base VA Pac.

(3) : Membre 'PRCSMOVP' du PDS des paramètres 'BVPSY'.

Ce processeur consiste à exécuter l'action MOVE sur le type 'INFOPAC' associé au type 'VA Pac', soit son transfert du STAGE 1 vers le STAGE 2. (cf. procédure batch 'TYND'). Il communique, d'autre part, à l'EXIT 3, les informations VA Pac de l'élément à transférer et contenues dans son homonyme, mais de type 'INFOPAC'. L'EXIT3 associera ensuite à ces informations, celles du contexte Endeavor et préparera les mouvements de mise à jour pour la base VA Pac.

(4) : Membre 'PRCSGENI' du PDS des paramètres 'BVPSY'.

Ce processeur consiste à exécuter l'action ADD sur le type 'INFOPAC' associé au type 'VA Pac'. Il modifie, d'autre part, le FOOTPRINT du load-module compilé (dans le cas d'une entité "compilable") pour lui affecter celui de l'élément 'INFOPAC' en cours. Il communique enfin à l'EXIT 3 les informations VA Pac de l'élément à transférer et contenues dans

son homonyme, mais de type 'INFOPAC'. L'EXIT 3 associera ensuite à ces informations, celles du contexte Endevor et préparera les mouvements de mise à jour pour la base VA Pac.

Note: le paramètre LOADTEST doit correspondre à la bibliothèque des load-modules utilisateur.

(5) : Membre 'PRCSGEPP' du PDS des paramètres 'BVPSY'.

Ce processeur de type 'GENERATE', n'a d'intérêt que pour l'action 'TRANSFER' d'un élément VA Pac non compilable. Il génère et exécute l'action 'TRANSFER' de l'élément 'INFOPAC'.

### Important

Tous les processeurs livrés peuvent être utilisés sans modification. Ils peuvent être personnalisés en fonction des exigences du site avec les précautions citées plus haut. (cf. Chapitre "Description des éléments de l'interface", sous-chapitre "Processeurs Endevor de l'interface" du "Manuel de référence Endevor").

### **Installation du système**

Elle s'effectue par exécution des six JCLs suivants :

- Zap sur Exit2 'C1UEXT02'.
- Chargement du PDS des paramètres du système.
- Préparation initiale des fichiers.
- Chargement des EXITS dans une bibliothèque autorisée
- Chargement des messages TSO / VA Pacbase Endevor dans la bibliothèque d'Endevor du site.
- Reprises depuis la 2.5 (avant l'exécution de ce JOB, lire attentivement le chapitre "Reprise" du "Manuel de référence VA Pacbase Endevor TSO").

### **ZAP sur l'EXIT2 'C1UEXT02'**

Module D11ZXIT : job '\$PRFJ.ZXIT'

Ce module comprend l'étape suivante :

Step	Programme	Commentaires
STEP01	IMASPZAP	ZAP de l'EXIST2. Il concerne le nom membre de la bibliothèque 'ISPMLIB' des messages VA Pacbase Endevor. A n'exécuter que si la valeur choisie pour le paramètre \$MSGSXH n'est pas '50'.

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.XIT JOB ($CCPT),'ZAP EXIT USER',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//*          --- ZAP 'C1UEXT02' EXIT USER ---          *
//*****
//*
//*-----*
//*          I M P O R T A N T          *
//*          -----          *
//* IT IS NOT NECESSARY TO EXECUTE THIS JOB          *
//* IF THE SUFFIX OF THE PACBASE USER MESSAGES      *
//* MEMBER OF ENDEVOR 'ISPLIB' LIBRARY CONTAINS     *
//* THE VALUE '50' (CHECK 'MSGSX' PARAMETER).       *
//* IF THE SUFFIX IS MODIFIED, THIS STEP MUST BE   *
//* EXECUTED. IN ORDER TO DO SO, THE 'MSGSHX'      *
//* MUST BE CODED WITH THE CORRESPONDING HEXA-     *
//* DECIMAL VALUE OF THE NEW SUFFIX.               *
//* FOR INST: IF THE NEW SUFFIX IS: MSGSX='89',    *
//* THE 'MSGSXH' PARAMETER MUST BE                 *
//* CODED: MSGSXH='F8F9'.                          *
//*-----*
//*
//STEP01 EXEC PGM=IMASPZAP
//SYSLIB DD DSN=$HLQ..SBVPMBR8,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//          NAME C1UEXT02 C1UEXT02
//          VER 0303 F5F0
//          REP 0303 $MSGSXH
//*
//

```

## Chargement du PDS des paramètres du système

Module D12SY : job '\$PRFJ.SY'

Ce job comprend un IEBUPDTE des membres suivants :

- Les entrées destinées aux utilitaires de TRI.
- Les définitions (DELETE/DEFINE), les vérifications (VERIFY) et les REPRO des fichiers VSAM.
- Le membre BLBVPQU contenant la commande de construction de l'index de la sauvegarde 'QU' du fichier de mise à jour VA Pac 'UQ'.
- Le membre 'ISPLOGON' contenant les trois fichiers VSAM utilisés par le système VA Pacbase Endevor et devant être définis dans la procédure TSO du LOGON utilisateur.
- Le membre 'ISPF' contenant l'allocation du fichier trace des Exits. Son contenu étant spécifique à chaque utilisateur, il doit être copié dans la procédure de connexion à ISPF.

- Le membre 'CIUU\$msgsx' (voir la signification du paramètre '\$MSGSX' dans le tableau des paramètres). Il est constitué des messages TSO du système VA Pacbase Endeavor et est copié dans la bibliothèque 'ISPMLIB' d'Endeavor.
- Le membre 'PRCSGENI' : JCL du processeur de type 'GENERATE' pour les éléments de types 'INFOPAC' (1).
- Le membre 'PRCSGENP' : JCL du processeur de type 'GENERATE' pour les éléments de types 'VA Pac' avec compilation (1).
- Le membre 'PRCSGEPP' : JCL du processeur de type 'GENERATE' pour les éléments de types 'VA Pac' sans compilation lié à l'action 'TRANSFER' (1).
- Le membre 'PRCSDELP' : JCL du processeur de type 'DELETE' pour les éléments de types 'VA Pac' (1).
- Le membre 'PRCSMOVP' : JCL du processeur de type 'MOVE' pour les éléments de types 'VA Pac' (1).

(1) 'cf. Affectation des processeurs aux PROCESSOR GROUP'

### JCL d'exécution

```
//$PRFJ.SY JOB ($CCPT),'LOAD PARAM.',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*
//*****
//*          LOADING PACBASE-ENDEAVOR PARAMETERS IN 'SY' PDS          *
//*****
//*
//*  *-----*
//*  *          I M P O R T A N T          *
//*  *          -----          *
//*  *          BEFORE EXECUTING THIS JOB, REPLACE ALL          *
//*  *          ':' BY '.' VIA THE EDITOR.          *
//*  *-----*
//*
//*
//ET010 EXEC PGM=IEBUPDTE,PARM=NEW
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSUT1 DD DSN=$INDSN..BVPSY,DISP=SHR
//SYSUT2 DD DSN=$INDSN..BVPSY,DISP=SHR
//SYSIN DD DATA,DLM='F+'
:/ ADD NAME=DFBVPNJ
DELETE ($INDSVE..BVPNJ) CLUSTER
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSVE..BVPNJ)          -
                 SHR (2)          NUMBERED          -
                 VOL ($VOLSV)          REC (310)          -
                 RECSZ (310,310) RUS )          -
                DATA ( NAME ($INDSVE..BVPNJ.D)          -
                       CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($CATU) */
:/ ADD NAME=DFBVPTS
DELETE ($INDSVE..BVPTS) CLUSTER
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSVE..BVPTS)          -
                 SHR (2 3)          KEYS (14 1)          -
```

```

        VOL ($VOLSV)      REC (100)      -
        RECSZ (080,080) RUS )          -
INDEX   ( NAME ($INDSVE..BVPTS.I)      -
        CISZ (4096) )                  -
DATA    ( NAME ($INDSVE..BVPTS.D)      -
        FSPC (10,5)                    -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($CATU) */
:/ ADD NAME=DFBVPTY
DELETE ($INDSVE..BVPTY) CLUSTER
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSVE..BVPTY) -
        SHR (2,3)      KEYS (8,1)      -
        REC (150)      -
        VOL ($VOLSV)  -
        RECSZ (080,080) RUS )          -
INDEX   ( NAME ($INDSVE..BVPTY.I)      -
        CISZ (4096) )                  -
DATA    ( NAME ($INDSVE..BVPTY.D)      -
        FSPC (10,5)                    -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($CATU) */
:/ ADD NAME=DFBVPU
DELETE ($INDSVE..BVPUP) CLUSTER
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSVE..BVPUP) -
        SHR (2,3)      KEYS (43,0)     -
        REC (10000)   -
        VOL ($VOLSV)  -
        RECSZ (112,112) RUS )          -
INDEX   ( NAME ($INDSVE..BVPUP.I)      -
        CISZ (4096) )                  -
DATA    ( NAME ($INDSVE..BVPUP.D)      -
        FSPC (10,5)                    -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($CATU) */
:/ ADD NAME=DFBVPUQ
DELETE ($INDSVE..BVPUQ) CLUSTER
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSVE..BVPUQ) -
        SHR (2,3)      NUMBERED        -
        REC (10000)   -
        VOL ($VOLSV)  -
        RECSZ (170,170) RUS )          -
DATA    ( NAME ($INDSVE..BVPUQ.D)      -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($CATU) */
:/ ADD NAME=DFBVPUU
DELETE ($INDSVE..BVPUU) CLUSTER
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDSVE..BVPUU) -
        SHR (2,3)      NUMBERED        -
        REC (10000)   -
        VOL ($VOLSV)  -
        RECSZ (170,170) RUS )          -
DATA    ( NAME ($INDSVE..BVPUU.D)      -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($CATU) */
:/ ADD NAME=DLBVPUU
DELETE ($INDSVE..BVPUU) CLUSTER
:/ ADD NAME=DLBVPNJ
DELETE ($INDSVE..BVPNJ) CLUSTER
:/ ADD NAME=VERIFY
VERIFY FILE (PAC7TY)

```

```

:/ ADD NAME=BLBVPQU
  DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
      (NAME ($INDUNE..BVPQU) LIMIT (3) SCR)
:/ ADD NAME=ISPLOGON
/**
/** THE FOLLOWING THREE FILES MUST BE DECLARED
/** INTO THE USER TSO LOGON PROCEDURE.
/**
//IKJ      EXEC PGM=IKJEFT01, ...
.
.
//PAC7TY   DD DSN=$INDSVE..BVPTY,DISP=SHR
//PAC7UP   DD DSN=$INDSVE..BVPUP,DISP=SHR
//PAC7UQ   DD DSN=$INDSVE..BVPUQ,DISP=SHR
.
.
//
:/ ADD NAME=ISPF
/**
/** EXITS TRACE FILE ALLOCATION MUST BE DECLARED
/** INTO THE USER ISPF CONNECTION PROCEDURE.
/**
CONTROL MAIN NOMSG
SET &PTRACE = &STR('$INDUNE..&SYSUID..PTRACE')
FREE  FI(PTRACE)
ALLOC FI(PTRACE) SHR REU DA(&PTRACE)
IF &LASTCC > 0 THEN DO
  FREE ATTRLIST(DCBTRACE)
  ATTR DCBTRACE RECFM(F B) LRECL(120) BLKSIZE(12000) DSORG(PS)
  ALLOC FI(PTRACE) DA(&PTRACE) SPACE(20,10) TRACKS USING(DCBTRACE)
  FREE  FI(PTRACE)
  ALLOC FI(PTRACE) SHR REU DA(&PTRACE)
END
:/ ADD NAME=CIUU$MSGSX
CIUU$MSGSX.1E   'INVALID TYPE (INFOPAC) ' .ALARM = YES .HELP = *
''INFOPAC'' TYPE ELEMENTS ARE NOT ALLOWED FOR UPDATING
CIUU$MSGSX.2E   'INVALID ACTION (PACBASE) ' .ALARM = YES .HELP = *
'ACTIONS ''ADD & UPDATE'' ARE NOT ALLOWED FOR PACBASE OUT OF PROCESSOR
CIUU$MSGSX.3E   'INVALID ACTION (PACBASE) ' .ALARM = YES .HELP = *
'ONLY ACTIONS ''ADD & UPDATE'' ARE ALLOWED FOR PACBASE THROUGH PROCESSO
:/ ADD NAME=PRCSGENI
/**
/**-----*
/** G E N E R A T E       P R O C E S S O R           (INFOPAC TYPE) *
/**-----*
/**
//GENI   PROC ROOTPGM='BV',
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',
//          OUT='$OUT',
//          TY='$INDSVE..BVPTY',
//          UP='$INDSVE..BVPUP',
//          LOADTEST='???'
/**
//GEN00   EXEC PGM=BC1PDSIN,MAXRC=0,
//          EXECIF=(&C1COMMENT(36,5),NE,'*RND*')

```

```

//GEN02A DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//         DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//         SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//GEN02B DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//         DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//         SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//GEN03A DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//         DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//         SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//GEN04A DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//         DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//         SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//GEN04B DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//         DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//         SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//*
//GEN0A EXEC PGM=IEBCOPY,MAXRC=4,
//       EXECIF=(&C1COMMENT(36,5),NE,'*RND*')
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUT3 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,30)
//SYSUT4 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,30)
//IN DD DSN=&LOADTEST,DISP=SHR
//OUT DD DSN=&TEMP,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=U,BLKSIZE=6144),
//      SPACE=(TRK,(10,10,10),RLSE)
//SYSIN DD *
C O=OUT,I=IN
S M=((&C1ELEMENT,,R))
//*
//GEN0B EXEC PGM=BSTCOPY,MAXRC=0,COND=(00,NE,GEN0A),
//       EXECIF=(&C1COMMENT(36,5),NE,'*RND*')
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//IN DD DSN=&TEMP,DISP=(OLD,DELETE)
//OUT DD DSN=&LOADTEST,DISP=SHR,FOOTPRNT=CREATE
//SYSIN DD *
C O=OUT,I=IN
S M=((&C1ELEMENT,,R))
//*
//GEN01 EXEC PGM=&ROOTPGM.PNTRAN,
//       EXECIF=(&C1COMMENT(36,5),NE,'*RND*'),
//       PARM=(&C1ACTION(1,8,_),&C1ENVMNT(1,8,_),
//             &C1SYSTEM(1,8,_)&C1SUBSYS(1,8,_)&C1ELTYPE(1,8,_),
//             &C1ELEMENT(1,10,_)&C1STGNUM(1,1,_)&C1CCID(1,12,_))
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//PAC7PU DD DSN=&UP,DISP=SHR
//PAC7TR DD DSN=&&PAC7TR,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//       DCB=(RECFM=FB,LRECL=58,BLKSIZE=58),
//       SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//*
//GEN02 EXEC PGM=&ROOTPGM.PNPR10,MAXRC=0,
//       EXECIF=(&C1COMMENT(36,5),NE,'*RND*'),
//       PARM=(&C1ACTION(1,8,_),&C1ENVMNT(1,8,_),
//             &C1SYSTEM(1,8,_)&C1SUBSYS(1,8,_)&C1ELTYPE(1,8,_),
//             &C1ELEMENT(1,10,_)&C1STGNUM(1,1,_)&C1CCID(1,12,_))
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR

```

```

//SYSIN DD DSN=&&PAC7TR,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7TZ DD DSN=&TY,DISP=SHR
//PAC7BS DD DUMMY,DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080)
//PAC7CW DD DSN=&&CONWIN,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
// SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//PAC7EV DD DSN=&&PAC7EV,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=126,BLKSIZE=12600),
// SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(MOD,PASS)
//SYSUDUMP DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(MOD,PASS)
//*
//*-----*
//* PRINT 'INFOPAC' MEMBER OF THE ORIGINAL STAGE *
//* INTO SEQUENTIAL FILE 'PAC7IP' *
//*-----*
//*
//GEN03 EXEC PGM=CONWRITE,MAXRC=0,
// EXECIF=(&C1COMMENT(36,5),NE,'*RND*')
//CONWIN DD DSN=&&CONWIN,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7IP DD DSN=&&PAC7IP,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
// SPACE=(TRK,(02,01),RLSE)
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(MOD,PASS)
//*
//*-----*
//* COPY SEQUENTIAL 'PAC7IP' IN THE VSAM 'PAC7UP' *
//* DEFINED IN TSO WITH A NEW DDNAME FOR EXIT3 *
//*-----*
//*
//GEN04 EXEC PGM=&ROOTPGM.PNPR11,COND=(00,NE,GEN02),
// EXECIF=(&C1COMMENT(36,5),NE,'*RND*')
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//PAC7EV DD DSN=&&PAC7EV,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7IP DD DSN=&&PAC7IP,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7PU DD DSN=&UP,DISP=SHR
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(MOD,PASS)
//SYSUDUMP DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(MOD,PASS)
//*
//*-----*
//* PRINT SYSOUTS, SYSUDUMP, ... *
//*-----*
//*
//GEN05 EXEC PGM=CONLIST,PARM=PRINT,COND=EVEN,MAXRC=0,
// EXECIF=((&C1COMMENT(36,5),NE,'*IBM*'),
// (&C1COMMENT(36,5),NE,'*RND*'))
//C1BANNER DD DSN=&&BANNER,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
// SPACE=(TRK,(1,1),RLSE)
//C1PRINT DD SYSOUT=&OUT,
// DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171,DSORG=PS)
//LIST01 DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST02 DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST03 DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST04 DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST05 DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(OLD,DELETE)

```



```

//*
:/ ADD NAME=PRCSGEPP
//*
/*-----*
/* GENERATE PROCESSOR (PACBASE TYPE) *
/*-----*
/*
//GEPP PROC ROOTPGM='BV',
// STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',
// OUT='$OUT',
// TY='$INDSVE..BVPTY',
// UP='$INDSVE..BVPUP'
/*
//TRS01 EXEC PGM=BC1PDSIN,MAXRC=0,
// EXECIF=((&C1ACTION(1,3),NE,'ADD'),
// (&C1ACTION(1,4),NE,'MOVE'),
// (&C1ACTION(1,6),NE,'UPDATE'))
//TRS03A DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
// SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//TRS03B DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
// SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//TRS04A DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
// SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//TRS05A DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
// SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//TRS05B DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
// SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
/*
//TRS02 EXEC PGM=&ROOTPGM.PNTRAN,
// EXECIF=((&C1ACTION(1,3),NE,'ADD'),
// (&C1ACTION(1,4),NE,'MOVE'),
// (&C1ACTION(1,6),NE,'UPDATE')),
// PARM=(&C1ACTION(1,8,_),&C1ENVMT(1,8,_),
// &C1SYSTEM(1,8,_)&C1SUBSYS(1,8,_)&C1ELTYPE(1,8,_),
// &C1ELEMENT(1,10,_)&C1STGNUM(1,1,_)&C1CCID(1,12,_))G
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//PAC7PU DD DSN=&UP,DISP=SHR
//PAC7TR DD DSN=&&PAC7TR,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=58,BLKSIZE=58),
// SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
/*
//TRS03 EXEC PGM=&ROOTPGM.PNPR10,
// EXECIF=((&C1ACTION(1,3),NE,'ADD'),
// (&C1ACTION(1,4),NE,'MOVE'),
// (&C1ACTION(1,6),NE,'UPDATE')),
// PARM=(&C1ACTION(1,8,_),&C1ENVMT(1,8,_),
// &C1SYSTEM(1,8,_)&C1SUBSYS(1,8,_)&C1ELTYPE(1,8,_),
// &C1ELEMENT(1,10,_)&C1STGNUM(1,1,_)&C1CCID(1,12,_))
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&&PAC7TR,DISP=(OLD,DELETE)

```

```

//PAC7TZ DD DSN=&TY,DISP=SHR
//PAC7BS DD DSN=&&BSTIPT01,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//      SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//PAC7CW DD DSN=&&CONWIN,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//      SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//PAC7EV DD DSN=&&PAC7EV,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=126,BLKSIZE=12600),
//      SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(MOD,PASS)
//SYSUDUMP DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(MOD,PASS)
//*
//*-----*
//* PRINT 'INFOPAC' MEMBER OF THE ORIGINAL STAGE *
//* INTO SEQUENTIAL FILE 'PAC7IP' *
//*-----*
//*
//TRS04 EXEC PGM=CONWRITE,MAXRC=0,
//      EXECIF=(&C1ACTION(1,8),EQ,'GENERATE')
//CONWIN DD DSN=&&CONWIN,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7IP DD DSN=&&PAC7IP,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//      SPACE=(TRK,(02,01),RLSE)
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(MOD,PASS)
//*
//*-----*
//* COPY SEQUENTIAL 'PAC7IP' IN THE VSAM 'PAC7UP' *
//* DEFINED IN TSO WITH A NEW DDNAME FOR EXIT3 *
//*-----*
//*
//TRS05 EXEC PGM=&ROOTPGM.PNPR11,COND=(00,NE,TRS03),
//      EXECIF=(&C1ACTION(1,8),EQ,'GENERATE')
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//PAC7EV DD DSN=&&PAC7EV,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7IP DD DSN=&&PAC7IP,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7PU DD DSN=&UP,DISP=SHR
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(MOD,PASS)
//SYSUDUMP DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(MOD,PASS)
//*
//*-----*
//* TRANSFER 'INFOPAC' ELEMENT *
//*-----*
//*
//TRS06 EXEC PGM=C1BM3000,PARM=(PAC7BS,CXMSGSX),
//      EXECIF=(&C1ACTION(1,8),EQ,'TRANSFER')
//PAC7BS DD DSN=&&BSTIPT01,DISP=(OLD,PASS)
//CXMSGSX DD SYSOUT=&OUT
//*
//*-----*
//* PRINT SYSOUTS, SYSUDUMP, ... *
//*-----*
//*
//TRS07 EXEC PGM=CONLIST,PARM=PRINT,COND=EVEN,MAXRC=0,
//      EXECIF=((&C1ACTION(1,3),NE,'ADD'),

```

```

//          (&C1ACTION(1,4),NE,'MOVE'),
//          (&C1ACTION(1,6),NE,'UPDATE')
//C1BANNER DD DSN=&&BANNER,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//          SPACE=(TRK,(1,1),RLSE)
//C1PRINT DD SYSOUT=&OUT,
//          DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171,DSORG=PS)
//LIST01 DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST02 DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST03 DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST04 DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST05 DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(OLD,DELETE)
//*
:/ ADD NAME=PRCSGENP
//*
//*-----*
//* G E N E R A T E   (L O A D)   P R O C E S S O R           (P A C B A S E   T Y P E)   *
//*-----*
//*
//GENP    PROC ROOTPGM='BV',
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',
//          OUT='$OUT',
//          TY='$INDSVE..BVPTY',
//          UP='$INDSVE..BVPUP',
//          LOADTEST='???'
//*
//CNWRITE EXEC PGM=CONWRITE
//ELMSRC DD DSN=&&ELMSRC,UNIT=SYSDA,DISP=(,PASS),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=400),
//          SPACE=(TRK,(15,15),RLSE)
//CONWIN DD *
//          WRITE ELEMENT          &C1ELEMENT
//          FROM ENVIRONMENT &C1ENVMT
//          SYSTEM          &C1SYSTEM
//          SUBSYSTEM      &C1SUBSYS
//          TYPE           &C1ELTYPE
//          STAGE          &C1STGID
//          TO DDN          ELMSRC.
//*
//COB     EXEC PGM=IGYCRCTL,MAXRC=04,
//          PARM='NOTERM,NOLIST,NOVBREF,NOOPT,NOTEST,NOXREF,APOST'
//*TEPLIB DD DSN=CEE.SCEERUN,DISP=SHR
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1)),DISP=(,DELETE)
//SYSUT2 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1)),DISP=(,DELETE)
//SYSUT3 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1)),DISP=(,DELETE)
//SYSUT4 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1)),DISP=(,DELETE)
//SYSUT5 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1)),DISP=(,DELETE)
//SYSUT6 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1)),DISP=(,DELETE)
//SYSUT7 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(CYL,(1,1)),DISP=(,DELETE)
//SYSIN DD DSN=&&ELMSRC,DISP=(OLD,DELETE)
//SYSLIN DD DSN=&&LOADSET,UNIT=SYSDA,DISP=(MOD,PASS),
//          SPACE=(400,(500,200)),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=80)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//*
//LKED   EXEC PGM=HEWL,PARM=(LIST,LET,XREF),MAXRC=04

```

```

/**      COND=(4,LT,COB)
//SYSLIB DD DSN=CEE.SCEELKED,DISP=SHR
//      DD DSN=&LOADTEST,DISP=SHR
//SYSLIN DD DSN=&&LOADSET,DISP=(OLD,DELETE)
//      DD *,DCB=BLKSIZE=80
      NAME &C1ELEMENT(R)
//SYSMOD DD DSN=&LOADTEST,DISP=SHR,FOOTPRNT=CREATE
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA,SPACE=(1024,(50,20))
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
/**
//TRS00 EXEC PGM=BC1PDSIN,MAXRC=0,
//      EXECIF=((&C1ACTION(1,3),NE,'ADD'),
//              (&C1ACTION(1,4),NE,'MOVE'),
//              (&C1ACTION(1,6),NE,'UPDATE'))
//TRS02A DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//      SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//TRS02B DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//      SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//TRS03A DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//      SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//TRS04A DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//      SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//TRS04B DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//      SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
/**
//TRS01 EXEC PGM=&ROOTPGM.PNTRAN,
//      EXECIF=((&C1ACTION(1,3),NE,'ADD'),
//              (&C1ACTION(1,4),NE,'MOVE'),
//              (&C1ACTION(1,6),NE,'UPDATE')),
//      PARM=(&C1ACTION(1,8,_),&C1ENVMT(1,8,_),
//            &C1SYSTEM(1,8,_)&C1SUBSYS(1,8,_)&C1ELTYPE(1,8,_),
//            &C1ELEMENT(1,10,_)&C1STGNUM(1,1,_)&C1CCID(1,12,_))G)
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//PAC7PU DD DSN=&UP,DISP=SHR
//PAC7TR DD DSN=&&PAC7TR,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=58,BLKSIZE=58),
//      SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
/**
//TRS02 EXEC PGM=&ROOTPGM.PNPR10,
//      EXECIF=((&C1ACTION(1,3),NE,'ADD'),
//              (&C1ACTION(1,4),NE,'MOVE'),
//              (&C1ACTION(1,6),NE,'UPDATE')),
//      PARM=(&C1ACTION(1,8,_),&C1ENVMT(1,8,_),
//            &C1SYSTEM(1,8,_)&C1SUBSYS(1,8,_)&C1ELTYPE(1,8,_),
//            &C1ELEMENT(1,10,_)&C1STGNUM(1,1,_)&C1CCID(1,12,_))
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&&PAC7TR,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7TZ DD DSN=&TY,DISP=SHR
//PAC7BS DD DSN=&&BSTIPT01,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),

```

```

//          SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//PAC7CW DD DSN=&&CONWIN,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//          SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//PAC7EV DD DSN=&&PAC7EV,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=126,BLKSIZE=12600),
//          SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(MOD,PASS)
//SYSUDUMP DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(MOD,PASS)
//*
/*-----*
/* PRINT 'INFOPAC' MEMBER OF THE ORIGINAL STAGE *
/* INTO SEQUENTIAL FILE 'PAC7IP' *
/*-----*
/*
//TRS03 EXEC PGM=CONWRITE,MAXRC=0,
//          EXECIF=(&C1ACTION(1,8),EQ,'GENERATE')
//CONWIN DD DSN=&&CONWIN,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7IP DD DSN=&&PAC7IP,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//          SPACE=(TRK,(02,01),RLSE)
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(MOD,PASS)
//*
/*-----*
/* COPY SEQUENTIAL 'PAC7IP' IN THE VSAM 'PAC7UP' *
/* DEFINED IN TSO WITH A NEW DDNAME FOR EXIT3 *
/*-----*
/*
//TRS04 EXEC PGM=&ROOTPGM.PNPR11,COND=(00,NE,TRS02),
//          EXECIF=(&C1ACTION(1,8),EQ,'GENERATE')
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//PAC7EV DD DSN=&&PAC7EV,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7IP DD DSN=&&PAC7IP,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7PU DD DSN=&UP,DISP=SHR
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(MOD,PASS)
//SYSUDUMP DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(MOD,PASS)
//*
/*-----*
/*          TRANSFER 'INFOPAC' ELEMENT *
/*-----*
/*
//TRS05 EXEC PGM=C1BM3000,PARM=(PAC7BS,CXMSGSX),
//          EXECIF=(&C1ACTION(1,8),EQ,'TRANSFER')
//PAC7BS DD DSN=&&BSTIPT01,DISP=(OLD,PASS)
//CXMSGSX DD SYSOUT=&OUT
//*
/*-----*
/*          PRINT SYSOUTS, SYSUDUMP, ... *
/*-----*
/*
//TRS06 EXEC PGM=CONLIST,PARM=PRINT,COND=EVEN,MAXRC=0,
//          EXECIF=((&C1ACTION(1,3),NE,'ADD'),
//                  (&C1ACTION(1,4),NE,'MOVE'),
//                  (&C1ACTION(1,6),NE,'UPDATE'))
//C1BANNER DD DSN=&&BANNER,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,

```

```

//          SPACE=(TRK,(1,1),RLSE)
//C1PRINT  DD SYSOUT=&OUT,
//          DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171,DSORG=PS)
//LIST01   DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST02   DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST03   DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST04   DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST05   DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(OLD,DELETE)
//*
:/  ADD NAME=PRCSDELP
//*
//*-----*
//*  D E L E T E   P R O C E S S O R                (PACBASE TYPE)  *
//*-----*
//*
//DELP     PROC ROOTPGM='BV',
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',
//          OUT='$OUT',
//          TY='$INDSVE..BVPTY',
//          UP='$INDSVE..BVPUP'
//*
//DEL00    EXEC PGM=BC1PDSIN,MAXRC=0
//DEL01A   DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//          SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//DEL01B   DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//          SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//DEL03A   DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//          SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//DEL03B   DD DSN=&&SYSDMP2,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//          SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//*
//DEL01    EXEC PGM=&ROOTPGM.PNPR10,
//          EXECIF=(&C1COMMENT(36,5),NE,'*IBM*'),
//          PARM=(DELETE_,&C1ENVMT(1,8,_),
//              &C1SYSTEM(1,8,_)&C1SUBSYS(1,8,_)&C1ELTYPE(1,8,_),
//              &C1ELEMENT(1,10,_)&C1STGNUM(1,1,_)&C1CCID(1,12,_))
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//SYSIN    DD DUMMY
//PAC7TZ   DD DSN=&TY,DISP=SHR
//PAC7BS   DD DSN=&&BSTIPT01,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//          SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//PAC7CW   DD DSN=&&CONWIN,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//          SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//PAC7EV   DD DSN=&&PAC7EV,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=126,BLKSIZE=12600),
//          SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//SYSOUT   DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(MOD,PASS)
//SYSUDUMP DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(MOD,PASS)
//*

```

```

/*-----*
/* PRINT 'INFOPAC' MEMBER INTO SEQUENTIAL 'PAC7IP' *
/*-----*
/*
//DEL02 EXEC PGM=CONWRITE,MAXRC=12,
// EXECIF=(&C1COMMENT(36,5),NE,'*IBM*')
//CONWIN DD DSN=&&CONWIN,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7IP DD DSN=&&PAC7IP,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
// SPACE=(TRK,(02,01),RLSE)
//*
/*-----*
/* COPY SEQUENTIAL 'PAC7IP' IN VSAM 'PAC7UP' *
/* DEFINED UNDER TSO WITH ANOTHER DDNAME FOR EXIT3 *
/*-----*
/*
//DEL03 EXEC PGM=&ROOTPGM.PNPR11,COND=(00,NE,DEL02),
// EXECIF=(&C1COMMENT(36,5),NE,'*IBM*')
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//PAC7EV DD DSN=&&PAC7EV,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7IP DD DSN=&&PAC7IP,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7PU DD DSN=&UP,DISP=SHR
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(MOD,PASS)
//SYSUDUMP DD DSN=&&SYSDMP2,DISP=(MOD,PASS)
//*
/*-----*
/* DELETE 'INFOPAC' ELEMENT *
/*-----*
/*
//DEL04 EXEC PGM=C1BM3000,PARM=(PAC7BS,CXMSGSX),COND=(00,NE,DEL02),
// EXECIF=((&C1ACTION,NE,GENERATE),
// (&C1COMMENT(36,5),NE,'*IBM*'))
//PAC7BS DD DSN=&&BSTIPT01,DISP=(OLD,PASS)
//CXMSGSX DD SYSOUT=&OUT
//*
/*-----*
/* PRINT SYSOUTS, SYSUDUMP, ... *
/*-----*
/*
//DEL05 EXEC PGM=CONLIST,PARM=PRINT,COND=EVEN,MAXRC=0,
// EXECIF=(&C1COMMENT(36,5),NE,'*IBM*')
//C1BANNER DD DSN=&&BANNER,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
// SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//C1PRINT DD SYSOUT=&OUT,
// DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171,DSORG=PS)
//LIST01 DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST02 DD DSN=&&SYSDMP1,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST03 DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST04 DD DSN=&&SYSDMP2,DISP=(OLD,DELETE)
//*
:/ ADD NAME=PRCSMOVP
//*
/*-----*
/* MOVE PROCESSOR (PACBASE TYPE) *
/*-----*

```

```

/**
//MOVP   PROC ROOTPGM='BV',
//        STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',
//        OUT='OUT',
//        TY='$INDSVE..BVPTY',
//        UP='$INDSVE..BVPUP'
/**
//MOV00  EXEC PGM=BC1PDSIN,MAXRC=0
//MOV02A DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//        DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//        SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//MOV03A DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//        DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//        SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//MOV03B DD DSN=&&SYSDMP2,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//        DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//        SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//MOV05A DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//        DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//        SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
//MOV05B DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//        DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171),
//        SPACE=(TRK,(5,5),RLSE)
/**
//MOV01  EXEC PGM=&ROOTPGM.PNTRAN,
//        EXECIF=(&C1ACTION,EQ,TRANSFER),
//        PARM=(&C1ACTION(1,8,_),&C1ENVMT(1,8,_),
//              &C1SYSTEM(1,8,_)&C1SUBSYS(1,8,_)&C1ELTYPE(1,8,_),
//              &C1ELEMENT(1,10,_)&C1STGNUM(1,1,_)&C1CCID(1,12,_))M)
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//PAC7PU  DD DSN=&UP,DISP=SHR
//PAC7TR  DD DSN=&&&&C1ACTION,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=58,BLKSIZE=58),
//        SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
/**
//MOV02  EXEC PGM=IEBGENER,EXECIF=(&C1ACTION,EQ,MOVE)
//SYSIN   DD *
//          GENERATE MAXFLDS=1
//          RECORD FIELD=(058,1,,1)
//SYSUT1  DD *
//          ,&C1ENVMT(1,8,_),&C1SYSTEM(1,8,_)&C1SUBSYS(1,8,_),
//          &C1SELTYPE(1,8,_),&C1ELEMENT(1,10,_)&C1STGNUM)
//          /*
//SYSUT2  DD DSN=&&&&C1ACTION,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=58,BLKSIZE=58),
//        SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//SYSOUT  DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(MOD,PASS)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
/**
//MOV03  EXEC PGM=&ROOTPGM.PNPR10,MAXRC=0,
//        PARM=(&C1ACTION(1,8,_),&C1ENVMT(1,8,_),
//              &C1SYSTEM(1,8,_)&C1SUBSYS(1,8,_)&C1ELTYPE(1,8,_),
//              &C1ELEMENT(1,10,_)&C1STGNUM(1,1,_)&C1CCID(1,12,_))
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//SYSIN   DD DSN=&&&&C1ACTION,DISP=(OLD,DELETE)

```



```

//PAC7TZ DD DSN=&TY,DISP=SHR
//PAC7BS DD DSN=&&BSTIPT01,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//          SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//PAC7CW DD DSN=&&CONWIN,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//          SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//PAC7EV DD DSN=&&PAC7EV,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=126,BLKSIZE=12600),
//          SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(MOD,PASS)
//SYSUDUMP DD DSN=&&SYSDMP2,DISP=(MOD,PASS)
//*
/*-----*
/* PRINT 'INFOPAC' MEMBER FROM ORIGIN STAGE INTO *
/* SEQUENTIAL 'PAC7IP' *
/*-----*
/*
//MOV04 EXEC PGM=CONWRITE,MAXRC=0
//CONWIN DD DSN=&&CONWIN,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7IP DD DSN=&&PAC7IP,DISP=(,PASS),UNIT=SYSDA,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
//          SPACE=(TRK,(02,01),RLSE)
/*
/*-----*
/* COPY SEQUENTIAL 'PAC7IP' IN VSAM 'PAC7UP' *
/* DEFINED UNDER TSO WITH ANOTHER DDNAME FOR EXIT3 *
/*-----*
/*
//MOV05 EXEC PGM=&ROOTPGM.PNPR11,MAXRC=0,COND=(00,NE,MOV04)
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//PAC7EV DD DSN=&&PAC7EV,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7IP DD DSN=&&PAC7IP,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7PU DD DSN=&UP,DISP=SHR
//SYSOUT DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(MOD,PASS)
//SYSUDUMP DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(MOD,PASS)
/*
/*-----*
/* MOVE 'INFOPAC' ELEMENT *
/*-----*
/*
//MOV06 EXEC PGM=C1BM3000,PARM=(PAC7BS,CXMSGSX),MAXRC=8,
//          COND=(00,NE,MOV04)
//PAC7BS DD DSN=&&BSTIPT01,DISP=(OLD,PASS)
//CXMSGSX DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
/*
/*-----*
/* PRINT SYSOUTS, SYSUDUMP, ... *
/*-----*
/*
//MOV07 EXEC PGM=CONLIST,PARM=PRINT,COND=EVEN
//C1BANNER DD DSN=&&BANNER,DISP=(,PASS,DELETE),UNIT=SYSDA,
//          SPACE=(TRK,(01,01),RLSE)
//C1PRINT DD SYSOUT=&OUT,

```

```
//          DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=6171,DSORG=PS)
//LIST01 DD DSN=&&SYSOUT1,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST02 DD DSN=&&SYSOUT2,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST03 DD DSN=&&SYSDMP2,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST04 DD DSN=&&SYSOUT3,DISP=(OLD,DELETE)
//LIST05 DD DSN=&&SYSDMP3,DISP=(OLD,DELETE)
//*
F+
//*
//
```

## Préparation initiale des fichiers

Module D13PREP : job '\$PRFJ.PRE'.

Cette préparation, qui doit être exécutée uniquement lors de la première implantation, est constituée d'un job '\$PRFJ.PRE' qui comprend les étapes suivantes :

Step	Programme	Commentaires
ET010	IDCAMS	Allocation du fichier VSAM des Types Endevor éléments VA Pac et 'INFOPAC': TY Allocation du fichier de travail du contexte VA Pacbase des éléments dans Endevor (préparation MAJ) : UP Allocation du fichier de travail du contexte VA Pacbase + Endevor des éléments dans Endevor (prép. MAJ) : UQ
ET020	BVPNINUQ	Chargement du fichier RRDS 'UQ'
ET030	IDCAMS	DELETE du DSCB modèle du fichier 'QU'
ET040	IDCAMS	BLDG index data-group et initialisation du fichier 'QU' (sauvegarde du fichier de mise à jour VA Pacbase : 'UQ')
ET050	IEBGENER	Chargement du fichier 'QU'
ET060	IDCAMS	Initialisation du fichier 'UP'
ET070	IDCAMS	Initialisation du fichier des types 'TY'

## JCL d'exécution

```
//$PRFJ.PRE JOB ($CCPT), 'PREPARATION', CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*
//*-----*
//*          JOB TO RUN ONLY FIRST TIME PACBASE IS INSTALLED          *
//*-----*
//*
//*****
//*          ALLOCATION TABLES AND WORK VSAM FILES          *
```

```

//*
//* IF "SMS" IS INSTALLED DELETE //GDGMOD DD STATEMENTS *
//*****
//*
//ET010 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEPCAT DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVPTY),DISP=SHR
// DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVPUQ),DISP=SHR
// DD DSN=$INDSN..BVPSY(DFBVPTS),DISP=SHR
//*
//*****
//* LOADING 'UQ' *
//*****
//*
//ET020 EXEC PGM=BVPNINUQ
//STEPLIB DD DSN=$HLQ..SBVPMBR8,DISP=SHR
//PAC7UQ DD DSN=$INDSVE..BVPUQ,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=$OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=$OUT
//*
//*****
//* DELETE DSCB *
//*****
//ET030 EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN DD *
DELETE ($INDUNE..DSCB.BVPQU)
//*
//*****
//* DEFINE DSCB *
//*****
//ET035 EXEC PGM=IEFBR14
//DSCBQU DD DSN=$INDUNE..DSCB.BVPQU,DISP=(,CATLG,DELETE),
// SPACE=(TRK,(0)),VOL=SER=$VOLUN,UNIT=$UNITUN,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=187,BLKSIZE=18700)
//*
//*****
//* BUILDING GENERATION FILE INDEX *
//*****
//ET040 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEPCAT DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//GDGMOD DD DSN=$INDUNE..DSCB.BVPQU,DISP=(,CATLG,DELETE),
// SPACE=(TRK,0),UNIT=$UNITUN,
// VOL=SER=$VOLUN,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=187,BLKSIZE=18700)
//SYSIN DD DSN=$INDSN..BVPSY(BLBVPQU),DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//*
//*****
//* LOADING 'QU' *
//*****
//*
```

```

//ET050 EXEC PGM=IEBGENER
//SYSIN DD DUMMY
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSUT1 DD DUMMY,DCB=(RECFM=FB,LRECL=187,BLKSIZE=18700)
//SYSUT2 DD DSN=$INDUNE..BVPQU(+1),DISP=(,CATLG,DELETE),
//
// VOL=SER=$VOLUN,
// SPACE=(TRK,(1,1),RLSE),UNIT=$UNITUN,
// DCB=$INDUNE..DSCB.BVPQU
//*
//*****
//*      INITIALIZATION OF 'UP'      *
//*****
//*
//ET060 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEP CAT DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSPAF DD DSN=$INDSVE..BVPUP,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=$INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=$INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//*
//*****
//*      INITIALIZATION OF 'TY'      *
//*****
//*
//ET070 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEP CAT DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSPAF DD DSN=$INDSVE..BVPTY,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=$INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=$INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//*
//*****
//*      INITIALIZATION OF 'TS'      *
//*****
//*
//ET080 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEP CAT DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSPAF DD DSN=$INDSVE..BVPTS,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=$INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=$INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//*
//

```

## LINK-EDIT des EXITS dans bibliothèque autorisée

Module D14EXIT : job '\$PRFJ.EXT'.

Le système VA Pacbase Endeavor est constitué de deux EXITS (EXIT2 et EXIT3) lesquels doivent être linkés avec le DRIVER d'Endeavor 'EPC1UEXT'.

Pour ce faire, le job '\$PRFJ.EXT' contient les deux étapes suivantes (à adapter suivant les sites) :

Step	Programme	Commentaires
ET010	IEWL	Link de l'EXIT2
ET020	IEWL	Link de l'EXIT3

Important : à l'issue de ce job, ne pas oublier de définir les EXITS dans Endeavor par l'ajout de ceux-ci via les lignes de macro à C1UEXIT du jcl Endeavor 'BC1JXITS'.

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.EXT JOB ($CCPT), 'EXIT2-EXIT3', CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//*
//*          LINK-EDIT EXITS IN AN AUTHORIZED LINKLIST LIBRARY          *
//*
//*          -----
//*
//* IMPORTANT: YOU MUST DEFINED EXIT PROGRAMS TO ENDEVOR BY ADDING    *
//*          THEM TO THE C1UEXIT MACRO IN THE ENDEVOR JCL              *
//*          'BC1JXITS'.
//*
//*****
//ET010 EXEC PGM=IEWL, PARM='LIST,XREF,LET'
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(1024, (300,100))
//SYSLIB DD DSN='$HLQ..SBVPMBR8', DISP=SHR
//      DD DSN=$LDLIB, DISP=SHR
//      DD DSN=$CONLIB, DISP=SHR
//SYSLMOD DD DSN=$LDLIB, DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSLIN DD *
INCLUDE SYSLIB(EPC1UEXT)
INCLUDE SYSLIB(C1UEXT02)
ENTRY EPC1UEXT
NAME C1UEXT02(R)
/*
//*
//ET020 EXEC PGM=IEWL, PARM='LIST,XREF,LET'
//SYSUT1 DD UNIT=SYSDA, SPACE=(1024, (300,100))
//SYSLIB DD DSN='$HLQ..SBVPMBR8', DISP=SHR
//      DD DSN=$LDLIB, DISP=SHR
//      DD DSN=$CONLIB, DISP=SHR
//SYSLMOD DD DSN=$LDLIB, DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSLIN DD *
INCLUDE SYSLIB(EPC1UEXT)
INCLUDE SYSLIB(C1UEXT03)
ENTRY EPC1UEXT
NAME C1UEXT03(R)
/*
//*
//

```

## Chargement des messages TSO / VA Pac-Endevor

Module D15MSG5 : job '\$PRFJ.MSG'.

Ce job permet de charger les messages utilisateurs TSO du système VA Pacbase Endevor dans la bibliothèque de messages 'ISPMLIB' d'Endevor à partir du membre 'CIUU\$MSG5X' présent dans le PDS des paramètres 'SY' (voir la signification et les valeurs possibles du paramètre '\$MSG5X' dans le tableau des paramètres).

Ce job est constitué de l'étape suivante :

Step	Programme	Commentaires
ET010	IIEBCOPY	Chargement du membre 'CIUU\$MSG5X' dans la bibliothèque 'ISPMLIB' d'Endevor.

Note : Le nom du membre respecte les normes imposées par la société Computer Associates.

### JCL d'exécution

```
//$PRFJ.MSG JOB ($CCPT),'LOAD USER MESSAGES',CLASS=$CLASSJ,  
// MSGCLASS=$MSGCL  
//*  
//*****  
//*          LOADING OF PACBASE MESSAGES IN THE ENDEVOR 'ISPMLIB'          *  
//*****  
//*  
//ET010 EXEC PGM=IIEBCOPY  
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT  
//SYSUT3 DD UNIT=$UWK,SPACE=(TRK,20)  
//SYSUT4 DD UNIT=$UWK,SPACE=(TRK,20)  
//IN DD DSN=$INDSN..BVPSY,DISP=SHR  
//OUT DD DSN=$MSGLIB,DISP=SHR  
//SYSIN DD *  
C I=IN,0=OUT  
S M=CIUU$MSG5X  
/*  
/*  
//
```

### Reprises depuis la 2.5 (JJND RPTY RP25)

Module D162530 : job '\$PRFJ.2530'.

Ce JOB ne concerne que les sites possédant déjà la version 2.5 de l'interface VA Pacbase / Endevor. Son exécution devrait être précédée de la lecture du chapitre "Reprise depuis la 2.5" du présent manuel.

Il consiste en les étapes suivantes:

Step	Procédure	Commentaires
ET010	BVPJND	Reprise du journal archivé
ET020	BVPRPTY	Reprise du fichier VSAM des Types 2.5 vers la Base Administration
ET030	BVPTYND	Chargement du fichier VSAM des Types de la version installée à partir des données contenues dans la Base Administration alimentée lors de l'étape précédente.
ET040	BVPRP25	Reprise des données des Eléments gérés par Endeavor contenus dans Va Pacbase sous les entités utilisateur des méta entités .NDENV et .NDVLM vers les entités utilisateur du nouveau modèle.

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.253 JOB ($CPT,'RETRIEVAL FROM 2.5 ',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*
//*****
//*                                     !!!! ATTENTION !!!! *
//*   THIS JOB MUST BE ONLY EXECUTED FOR A RETRIEVAL FROM 2.5 *
//*   BEFORE EXECUTING THIS JOB, IT IS ADVISABLE TO CONSULT *
//*   THE CHAPTER "RETRIEVAL" OF THE INSTALLATION MANUAL *
//*****
//*
//ET010   EXEC BVPJND,
//         JNARCH='????'           <-- ARCHIVED JOURNAL 2.5
//*
//*****
//*   BEFORE EXECUTING THE FOLLOWING STEPS, *
//*   THE ADMINISTRATION DATABASE MUST BE CLOSED *
//*****
//*
//ET020   EXEC BVPRPTY,
//         PAC7TY='????'           <-- TYPE FILE 'TY' 2.5
//*
//INPUT.CARTE DD *
*ADMIN   ADMIN
//*
//ET030   EXEC BVPTYND
*ADMIN   ADMIN
//*
//ET040   EXEC BVPRP25,
*ADMIN   ADMIN
//         PAC7TY='????'           <-- TYPE FILE 'TY' 2.5
//*

```

```
//INPUT.CARTE DD *  
          ENVIRON SYSTEM  SUBSYSTEM  
//*  
//
```

---

## Installation de la Base de Développement

Toute nouvelle Base de Développement doit être référencée dans la Base d'Administration.

Si le code saisi ne correspond ni à la base livrée (BVAP) ni à une base prédéfinie dans la Base Administration, alors cette référence est mise à jour par UPGP dans la Base d'Administration.

La déclaration complète d'une nouvelle base se fait avec Administrator workbench. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au chapitre 'Installation des composants Client' et également au 'Guide d'utilisation AD workbench'.

**NOTE :** La base de test BVAP livrée à l'installation est déjà déclarée dans la Base d'Administration.

Les opérations décrites ci-dessous sont à exécuter pour chaque création d'une nouvelle Base de Développement.

### Mise à jour de la CSD CICS

Composants de la Base de Développement

Module I00CSD : Job '\$prfj.I0'

bbbb=BASE, code physique de la Base de Développement, code transaction et préfixe des codes fichiers de la Base de Développement, choisi par l'utilisateur.

Fichiers :

- bbbbAN : fichier des index,
- bbbbAR : fichier des données,
- bbbbAJ : journal des mouvements,
- bbbbAY : données en vrac

Transaction : bbbb effectue les opérations courantes sur la base (consultation, mise à jour).

Remarques :



L'option permettant le "Dynamic Backout" (JNLSYNCWrite et RECOVery) est obligatoire pour les fichiers AN, AR, AJ, AY.

Le nombre de Strings, Indexbuffers et Databuffers est prévu pour permettre au produit de fonctionner correctement dans la majorité des installations.

Cependant, pour les sites comportant de très gros volumes de données ainsi qu'un nombre important d'utilisateurs, il peut être nécessaire de revoir ces paramètres.

Pour plus de détails consulter le chapitre "Optimisation des performances" décrit en annexe de ce manuel.

### JCL d'exécution

```
//$PRFJ.I0 JOB ($CCPT), 'DEVPT DFHCSDUP', CLASS=$CLASSJ,
//      MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* * *
//*          INSTALLATION - CICSCSD *
//*   CICS: CSD BATCH UPDATE FOR ONE DEVELOPMENT DATABASE *
//*****
//DFHCSDUP EXEC PGM=DFHCSDUP
//STEPLIB DD DSN=$CSDL, DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//DFHCSD DD DSN=$DFHCSD, DISP=SHR
//SYSIN DD *
*****
*          DEVELOPMENT DATABASE FILES *
*****
DEFINE FILE($BASE.AN) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(DEVELOPMENT DATABASE INDEX)
  DSNAME($INDUV..$BASE.AN)
  STRINGS(10)
  STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
  DATABUFFERS(11) INDEXBUFFERS(10)
  RECORDFORMAT (F)
  ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
  RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE($BASE.AR) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(DEVELOPMENT DATABASE DATA)
  DSNAME($INDUV..$BASE.AR)
  STRINGS(10)
  STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
  DATABUFFERS(11)
  RECORDFORMAT (F)
  ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
  RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE($BASE.AJ) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(DEVELOPMENT DATABASE JOURNAL)
  DSNAME($INDUV..$BASE.AJ)
  STRINGS(10)
```

```

        STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
        DATABUFFERS(11)
        RECORDFORMAT(F)
        ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
        RECOVERY(BACKOUTONLY)
DEFINE FILE($BASE.AY) GROUP($GROUF)
DESCRIPTION(DEVELOPMENT DATABASE EXTEND)
        DSNAME($INDUV..$BASE.AY)
        STRINGS(10)
        STATUS (ENABLED) OPENTIME(STARTUP)
        DATABUFFERS(11)
        RECORDFORMAT(F)
        ADD(YES) BROWSE(YES) DELETE(YES) READ(YES) UPDATE(YES)
        RECOVERY(BACKOUTONLY)
*****
*           DEVELOPMENT DATABASE TRANSACTION           *
*****
DEFINE TRANSACTION($BASE) GROUP($GROUT)
DESCRIPTION(DEVELOPMENT $BASE TRANSACTION) PROGRAM(BVPR000)
//

```

## Allocation et chargement des paramètres de la base

Module I01SY : Job '\$prfj.I1'

Remarque : C'est dans ce PDS que se trouvent les définitions des fichiers de la Base de Développement. Ces tailles sont prévues pour la base de tests d'installation. Elles doivent être adaptées par l'utilisateur en fonction de l'évolution de la taille de la Base de Développement.

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	DELETE du PDS
STEP2	IEFBR14	Allocation

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.I1 JOB ($CCPT),'PAC I01SY',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//*           INSTALLATION - I01SY *
//* INITIAL ALLOCATION OF THE PARAMETERS PDS OF ONE *
//* DEVELOPMENT DATABASE *
//*       .STEP1 : DELETE *
//*       .STEP2 : ALLOCATION *
//*****
//*
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN DD *
DELETE ($INDUN..$BASE.SY)
//*

```

```
//STEP2 EXEC PGM=IEFBRI4
//SY DD DSN=$INDUN..$BASE.SY,DISP=(,CATLG,DELETE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6080),
// UNIT=$UNITUN,
// VOL=SER=$VOLUN,
// SPACE=(6080,(100,,10))
//
```

### Module I02SY : Job 'sprfj.I2'

Attention : Changer ./ en . / avant de soumettre le job.

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IEBUPDTE	Chargement

### JCL d'exécution

```
===FRM TYPE=DATA
//$PRFJ.I2 JOB ($CCPT),'PAC I02SY',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//* INSTALLATION - I02SY *
//* LOADING OF THE PARAMETER PDS *
//* .STEP1 : LOADING PARAMETERS FOR ONE DEVELOPMENT DATABASE *
//* ->NOTE 1 *
//* ----- *
//* REPLACE ./ BY . / BEFORE SUBMITTING THE JOB *
//* ->NOTE 2 *
//* ----- *
//* THIS JOB CONTAINS THE SYSIN'S FOR ALLOCATING THE FILES *
//* THAT MAKING UP THE DEVELOPMENT DATA BASE : *
//* ADAPT THE SIZES SPECIFIED IN THE 'DEFINE' STATEMENTS *
//* TO YOUR REQUIREMENTS. *
//*****
//*
//STEP1 EXEC PGM=IEBUPDTE,PARM=NEW
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSUT2 DD DSN=$INDUN..$BASE.SY,DISP=SHR
//SYSIN DD DATA,DLM='PP'
:/ ADD NAME=DF$BASE.AN
DELETE ($INDUV..$BASE.AN) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDUV..$BASE.AN) -
SHR (2) RUS KEYS (49,0) -
VOL ($VOLUV) -
CYL (20 1) -
RECSZ (59,59) ) -
INDEX ( NAME ($INDUV..$BASE.AN.I) -
CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($INDUV..$BASE.AN.D) -
```

```

                FSPC (10,5) -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/  ADD NAME=DF$BASE.AR
DELETE ($INDUV..$BASE.AR) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDUV..$BASE.AR) -
                SHR (2) RUS  NUMBERED -
                VOL ($VOLUV) -
                CYL (20 1) -
                RECSZ (144,144) ) -
        DATA ( NAME ($INDUV..$BASE.AR.D) -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/  ADD NAME=DF$BASE.AY
DELETE ($INDUV..$BASE.AY) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDUV..$BASE.AY) -
                SHR (2) RUS  NUMBERED -
                VOL ($VOLUV) -
                CYL (5 1) -
                RECSZ (1018,1018) ) -
        DATA ( NAME ($INDUV..$BASE.AY.D) -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/  ADD NAME=DF$BASE.AJ
DELETE ($INDUV..$BASE.AJ) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDUV..$BASE.AJ) -
                SHR (2) RUS  NUMBERED -
                VOL ($VOLUV) -
                CYL (1 1) -
                RECSZ (170,170) ) -
        DATA ( NAME ($INDUV..$BASE.AJ.D) -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/  ADD NAME=DL$BASE.JT
DELETE ($INDUN..$BASE.JT)
:/  ADD NAME=DL$BASE.TJ
DELETE ($INDUN..$BASE.TJ)
:/  ADD NAME=DF$BASE.FP
DELETE ($INDUV.&USER.$BASE.FP) CLUSTER
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDUV.&USER.$BASE.FP) -
                SHR (2) RUS  KEYS (33,0) -
                VOL ($VOLUV) -
                CYL (1 1) -
                RECSZ (33,33) ) -
        INDEX ( NAME ($INDUV.&USER.$BASE.FP.I) -
        CISZ (4096) ) -
        DATA ( NAME ($INDUV.&USER.$BASE.FP.D) -
        FSPC (10,5) -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/  ADD NAME=DF$BASE.EM
DELETE ($INDUV..$BASE.EM) CLUSTER
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDUV..$BASE.EM) -
                SHR (2 3) RUS  KEYS (17,0) -

```

```

        VOL ($VOLUV) -
        CYL (1 1) -
        RECSZ (90,90) ) -
INDEX ( NAME ($INDUV..$BASE.EM.I) -
        CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($INDUV..$BASE.EM.D) -
        FSPC (10,5) -
        CISZ (4096) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/      ADD NAME=DL$BASE.MY
DELETE ($INDUV..$BASE.MY) NONVSAM
:/      ADD NAME=DF$BASE.WK
DELETE ($INDUV..&USERWK) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDUV..&USERWK) -
        SHR (2 3) RUS KEYS(8 0) -
        VOL ($VOLUV) -
        CYL (1 1) -
        RECSZ (162,162) ) -
INDEX ( NAME ($INDUV..&USERWKI) -
        CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($INDUV..&USERWKD) -
        FSPC (10 5) SPEED -
        CISZ (16384) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/      ADD NAME=DF$BASE.WY
DELETE ($INDUV..&USERWY) CLUSTER
SET LASTCC = 0
SET MAXCC = 0
DEFINE CLUSTER ( NAME ($INDUV..&USERWY) -
        SHR (2 3) RUS KEYS(8 0) -
        VOL ($VOLUV) -
        CYL (2 1) -
        RECSZ (1028,1028) ) -
INDEX ( NAME ($INDUV..&USERWYI) -
        CISZ (4096) ) -
DATA ( NAME ($INDUV..&USERWYD) -
        FSPC (10 5) SPEED -
        CISZ (16384) ) /*: CATALOG ($VCAT) */
:/      ADD NAME=DL$BASE.WK
DELETE ($INDUV..&USERWK) CLUSTER
:/      ADD NAME=DL$BASE.WY
DELETE ($INDUV..&USERWY) CLUSTER
:/      ADD NAME=LI$BASE.AJ
LISTCAT ENTRIES ($INDUV..$BASE.AJ) CLUSTER
PP
//

```

## Initialisation des 'Generation Data Group'

Module I03DEF : Job '\$prfj.I3'

Définition des fichiers de la Base de Développement.

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	Delete/Define

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.I3 JOB ($CCPT),'PAC I03DEF',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//* INSTALLATION - I03DEF *
//* DEFINITION OF THE VSAM FILES FOR ONE DEVELOPMENT DATABASE *
//* STEP1 : DELETE/DEFINE OF THE FILES *
//*****
//*
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
//*:STEP1 DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN DD DSN=$INDUN..$BASE.SY(DF$BASE.AN),DISP=SHR
// DD DSN=$INDUN..$BASE.SY(DF$BASE.AR),DISP=SHR
// DD DSN=$INDUN..$BASE.SY(DF$BASE.AY),DISP=SHR
// DD DSN=$INDUN..$BASE.SY(DF$BASE.AJ),DISP=SHR
//*
//

```

### Module I03INI : Job '\$prfj.I3I'

Allocation des fichiers à génération (GDG) de la Base de Développement.

Attention :

Si les fichiers sont gérés sous SMS, supprimer les lignes DD //GDGMOD du JCL des Steps IDCAMS avant de soumettre le Job.

Step	Programme	Commentaires
STEP1	IDCAMS	GDG du fichier PJ
STEP2	IEBGENER	Initialisation du fichier PJ
STEP3	IDCAMS	GDG du fichier PC PD PY
STEP4	IEBGENER	Initialisation fichier PC
STEP5	IEBGENER	Initialisation fichier PD
STEP6	IEBGENER	Initialisation fichier PY

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.I3I JOB ($CCPT),'PAC I03INI',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****

```

```

//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//*          INSTALLATION - I03INI *
//* JOB TO RUN ONLY FOR THE INITIALIZATION OF A NEW DATABASE *
//* . BUILDING OF INDEX DATA-GROUP FOR *
//* "PC", "PJ" SAVE FILES *
//* . "PJ" FILE INITIALIZATION *
//* . LOADING OF TEST DATABASE ON "PC" FILE *
//* ->NOTE *
//* ---- *
//* IF "SMS" IS INSTALLED DELETE //GDGMOD DD STATEMENTS *
/******
//STEP1 EXEC PGM=IDCAMS
/*:STEPCAT DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//GDGMOD DD DSN=$INDUN..$BASE.PJ,
// DISP=(,KEEP,DELETE),
// UNIT=$UNITUN,
// VOL=SER=$VOLUN,
// SPACE=(TRK,0),
// DCB=($DSCB,RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=27880)
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN DD *
    DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
        (NAME ($INDUN..$BASE.PJ) LIMIT (3) SCR)
/*
//STEP2 EXEC PGM=IEBGENER
//SYSIN DD DUMMY
//SYSPRINT DD DUMMY
//SYSUT1 DD DUMMY,DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=170)
//SYSUT2 DD DSN=$INDUN..$BASE.PJ(+1),
// DISP=(,CATLG,DELETE),
// UNIT=$UNITUN,
// VOL=SER=$VOLUN,
// SPACE=(TRK,1),
// DCB=($DSCB,RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=27880)
/*
//STEP3 EXEC PGM=IDCAMS
/*:STEPCAT DD DSN=$VCAT,DISP=SHR
//GDGMOD1 DD DSN=$INDUN..$BASE.PC,
// DISP=(,KEEP,DELETE),
// UNIT=$UNITUN,
// VOL=SER=$VOLUN,
// SPACE=(TRK,0),
// DCB=($DSCB,RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//GDGMOD2 DD DSN=$INDUN..$BASE.PD,
// DISP=(,KEEP,DELETE),
// UNIT=$UNITUN,
// VOL=SER=$VOLUN,
// SPACE=(TRK,0),
// DCB=($DSCB,RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//GDGMOD3 DD DSN=$INDUN..$BASE.PY,
// DISP=(,KEEP,DELETE),
// UNIT=$UNITUN,
// VOL=SER=$VOLUN,
// SPACE=(TRK,0),

```

```

//          DCB=( $DCSB,RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN    DD *
        DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
            (NAME ($INDUN..$BASE.PC) LIMIT (3) SCR)
        DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
            (NAME ($INDUN..$BASE.PD) LIMIT (3) SCR)
        DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
            (NAME ($INDUN..$BASE.PY) LIMIT (3) SCR)
//*
//STEP4 EXEC PGM=IEBGENER
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN    DD DUMMY
//SYSUT1   DD DSN=$HLQ..SBVPPF2(BVPPC),DISP=SHR
//SYSUT2   DD DSN=$INDUN..$BASE.PC(+1),
//          DISP=(,CATLG,DELETE),
//          UNIT=$UNITUN,
//          VOL=SER=$VOLUN,
//          SPACE=(TRK,(350,10),RLSE),
//          DCB=( $DCSB,RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//*
//STEP5 EXEC PGM=IEBGENER
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN    DD DUMMY
//SYSUT1   DD DUMMY,DCB=(RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//SYSUT2   DD DSN=$INDUN..$BASE.PD(+1),
//          DISP=(,CATLG,DELETE),
//          UNIT=$UNITUN,
//          VOL=SER=$VOLUN,
//          SPACE=(TRK,(220,10),RLSE),
//          DCB=( $DCSB,RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//*
//STEP6 EXEC PGM=IEBGENER
//SYSPRINT DD SYSOUT=$OUT
//SYSIN    DD DUMMY
//SYSUT1   DD DUMMY,DCB=(RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//SYSUT2   DD DSN=$INDUN..$BASE.PY(+1),
//          DISP=(,CATLG,DELETE),
//          UNIT=$UNITUN,
//          VOL=SER=$VOLUN,
//          SPACE=(TRK,(220,10),RLSE),
//          DCB=( $DCSB,RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//

```

## Chargement de la base de test

Module I04REST : Job '\$prfj.I4'

Ce job exécute la procédure REST avec en entrée la sauvegarde qui a été chargée sur disque à l'étape STEP4 du job '\$prfj.I3I'.

Pour installer la base de test livrée sur le CD-ROM, lancer le JCL sans le modifier.



Pour installer une base différente de la base livrée, consulter le manuel "Procédures de l'administrateur" dans lequel est documentée la procédure REST.

Dans ce cas la base à restaurer doit avoir été déclarée dans la Base Administration.

Si vous disposez d'une base dont la version est antérieure à la 3.5, consultez le chapitre consacré à la reprise des Paramètres Utilisateur dans le chapitre "Reprises de bases".

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.I4 JOB ($CCPT),'PAC I04REST',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
// JCLLIB ORDER=($BIBP)
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//* INSTALLATION - I04REST *
//* CREATION OF THE DEVELOPMENT TEST DATABASE *
//* INDICATE THE LANGUAGE CODE OF DATABASE ON Y LINE COL 10-11 *
//*****
//TESTREST EXEC BVPREST
*ADMIN ADMIN
Y 20EN
//

```

## **Chargement du Modèle développement**

Module I05META : Job '\$prfj.I5'

Ce JCL est à exécuter lors de la première installation et à chaque réinstallation d'une Base de Développement.

Il exécute la procédure VINS et installe le Modèle développement.

### JCL d'exécution

```

//$PRFJ.I5 JOB ($CCPT),'PAC I05META',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
// JCLLIB ORDER=($BIBP)
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
//* *
//* - DEVELOPMENT DATABASE - *
//* MODEL INSTALLATION *
//* INDICATE THE FILE NECESSARY FOR REOR PROCEDURE *
//*****
//VINS EXEC BVPVINS,FDIC='$HLQ..SBVPPF8(BVPMETBA)',

```

```
//      USER=ADMIN,BASE=$BASE
*ADMIN  ADMIN  ***      VINS
/*
//*VINS.PAC7MR DD DSN=REORFILE
```

## Complément - Pac/Impact

Module I20GDG : Job '\$prfj.I20'

Ce job crée les fichiers nécessaires au module d'analyse d'impact.

Attention :

Si SMS est présent sur le site, supprimer les lignes DD //GDGMOD des étapes GDGBJ et GDGBB avant de soumettre le job.

Step	Programme	Commentaires
INIFO1	BVPRMSYS	
INIFO2	IDCAMS	Allocation GDG fichier FO
INIFO3	IEBGENER	Initialisation à vide fichier FO
INIFR1	BVPRMSYS	
INIFR2	IDCAMS	Allocation GDG fichier FR
INIFR3	IEBGENER	Initialisation à vide fichier FR
INIFQ1	BVPRMSYS	
INIFQ2	IDCAMS	Allocation GDG fichier FQ
INIFQ3	IEBGENER	Initialisation à vide fichier FQ
INIFH1	BVPRMSYS	
INIFH2	IDCAMS	Allocation GDG fichier FH
INIFH3	IEBGENER	Initialisation à vide fichier FH

Voir la description, de ces fichiers au chapitre "Les composants", sous-chapitre "Bases de Développement", section "Pac/Impact".

JCL d'exécution

```
//$PRFJ.I20 JOB ($CCPT),'PAC I05GDG',CLASS=$CLASSJ,
// MSGCLASS=$MSGCL
//*****
//* VISUALAGE PACBASE *
/* *
/* - IMPACT ANALYSIS - *
/* INSTALLATION - I05GDG *
/* BUILDING OF INDEX DATA-GROUP FOR "FH" "FO" "FQ" "FR" FILES *
/* *
/* ->NOTE *
/* ---- *
```

```

//*      IF "SMS" IS INSTALLED DELETE //GDGMOD DD STATEMENTS      *
//*****
//BVPGDG  PROC BASE=$BASE,          CODE OF VAPAC DATABASE
//        USER=TEST,              PACKAGE CODE FOR IMPACT ANALYSIS
//        INDUN='$INDUN',          INDEX OF NON-VSAM USER FILES
//*:      VSAMCAT='$VCAT',          USER VSAM CATALOG
//*:      SYSCAT='$SCAT',          SYSTEM VSAM CATALOG
//        STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES
//        OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS
//        DSCB='$DSCB',           DSCB MODEL FILE
//        VOLS='SER=$VOLUN',       RESULTS FILE VOLUME
//        UNITS=$UNITUN,          RESULTS FILE UNIT
//        UWK=$UWK                WORK UNIT
//*****
//INIF01 EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&INDUN.&USER.&BASE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT  DD SYSOUT=&OUT
//SYSABOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DDNAME=SYSIN
//PACROU DD DSN=&&DFFO,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,1),
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//INIF02 EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VCAT,DISP=SHR
//GDGMOD  DD DSN=&INDUN.&USER.&BASE.FO,
//        DISP=(,KEEP,DELETE),
//        UNIT=&UNITS,
//        VOL=&VOLS,
//        SPACE=(TRK,0),
//        DCB=(&DSCB,RECFM=FB,LRECL=266,BLKSIZE=26600)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&DFFO,DISP=(OLD,DELETE)
//INIF03 EXEC PGM=IEBGENER
//*-----
//SYSIN   DD DUMMY
//SYSPRINT DD DUMMY
//SYSUT1  DD DUMMY,DCB=(RECFM=FB,LRECL=266,BLKSIZE=266)
//SYSUT2  DD DSN=&INDUN.&USER.&BASE.FO(+1),
//        DISP=(,CATLG,DELETE),
//        UNIT=&UNITS,
//        VOL=&VOLS,
//        SPACE=(TRK,1),
//        DCB=(&DSCB,RECFM=FB,LRECL=266,BLKSIZE=26600)
//*
//INIFR1 EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&INDUN.&USER.&BASE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT  DD SYSOUT=&OUT
//SYSABOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DDNAME=SYSIN
//PACROU DD DSN=&&DFFR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,1),
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)

```

```

//INIFR2 EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VCAT,DISP=SHR
//GDGMOD DD DSN=&INDUN..&USER..&BASE.FR,
// DISP=(,KEEP,DELETE),
// UNIT=&UNITS,
// VOL=&VOLS,
// SPACE=(TRK,0),
// DCB=(&DSCB,RECFM=FB,LRECL=72,BLKSIZE=21600)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DFFR,DISP=(OLD,DELETE)
//INIFR3 EXEC PGM=IEBGENER
//*-----
//SYSIN DD DUMMY
//SYSPRINT DD DUMMY
//SYSUT1 DD DUMMY,DCB=(RECFM=FB,LRECL=72,BLKSIZE=72)
//SYSUT2 DD DSN=&INDUN..&USER..&BASE.FR(+1),
// DISP=(,CATLG,DELETE),
// UNIT=&UNITS,
// VOL=&VOLS,
// SPACE=(TRK,1),
// DCB=(&DSCB,RECFM=FB,LRECL=72,BLKSIZE=21600)
//*
//INIFQ1 EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&INDUN..&USER..&BASE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSABOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DDNAME=SYSIN
//PACROU DD DSN=&&DFFQ,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,1),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//INIFQ2 EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VCAT,DISP=SHR
//GDGMOD DD DSN=&INDUN..&USER..&BASE.FQ,
// DISP=(,KEEP,DELETE),
// UNIT=&UNITS,
// VOL=&VOLS,
// SPACE=(TRK,0),
// DCB=(&DSCB,RECFM=FB,LRECL=100,BLKSIZE=21600)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DFFQ,DISP=(OLD,DELETE)
//INIFQ3 EXEC PGM=IEBGENER
//*-----
//SYSIN DD DUMMY
//SYSPRINT DD DUMMY
//SYSUT1 DD DUMMY,DCB=(RECFM=FB,LRECL=100,BLKSIZE=100)
//SYSUT2 DD DSN=&INDUN..&USER..&BASE.FQ(+1),
// DISP=(,CATLG,DELETE),
// UNIT=&UNITS,
// VOL=&VOLS,
// SPACE=(TRK,1),
// DCB=(&DSCB,RECFM=FB,LRECL=100,BLKSIZE=21600)
//*

```

```

//INIFH1 EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&INDUN.&USER.&BASE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSABOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DDNAME=SYSIN
//PACROU DD DSN=&&DFFH,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,1),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//INIFH2 EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
/*:STEPCHAT DD DSN=&VCAT,DISP=SHR
//GDGMOD DD DSN=&INDUN.&USER.&BASE.FH,
// DISP=(,KEEP,DELETE),
// UNIT=&UNITS,
// VOL=&VOLS,
// SPACE=(TRK,0),
// DCB=(&DSCB,RECFM=FB,LRECL=160,BLKSIZE=24000)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DFFH,DISP=(OLD,DELETE)
//INIFH3 EXEC PGM=IEBGENER
//*-----
//SYSIN DD DUMMY
//SYSPRINT DD DUMMY
//SYSUT1 DD DUMMY,DCB=(RECFM=FB,LRECL=160,BLKSIZE=160)
//SYSUT2 DD DSN=&INDUN.&USER.&BASE.FH(+1),
// DISP=(,CATLG,DELETE),
// UNIT=&UNITS,
// VOL=&VOLS,
// SPACE=(TRK,1),
// DCB=(&DSCB,RECFM=FB,LRECL=160,BLKSIZE=24000)
//*
// PEND
//GDG EXEC BVPGDG
//INIF01.PACRIN DD *
DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
(NAME (&USERFO) LIMIT (3) SCR)
/*
//INIFR1.PACRIN DD *
DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
(NAME (&USERFR) LIMIT (3) SCR)
/*
//INIFQ1.PACRIN DD *
DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
(NAME (&USERFQ) LIMIT (3) SCR)
/*
//INIFH1.PACRIN DD *
DEFINE GENERATIONDATAGROUP -
(NAME (&USERFH) LIMIT (3) SCR)
/*
//

```

## **Complément CICS : modification sortie transaction**

En sortie de la transaction bbbb VA Pacbase, le système envoie un CICS RETURN par le programme BVPR005 appelé par XCTL (bbbb étant le code de la base valorisé lors du paramétrage de l'installation).

L'utilisateur peut s'il le désire, remplacer ce programme par un programme qui lui est propre pour, par exemple, rendre la main à un menu général utilisateur ou toute autre manipulation.

Le source BVPR005 peut être téléchargé à partir de l'adresse suivante :  
<http://www.ibm.com/software/awdtools/vapabase/support.html>.

---

## Chapitre 4. Installation/Réinstallation des composants Client

---

### Informations préalables

- Pour installer les composants Client de VisualAge Pacbase sur un poste Windows, vous devez avoir le profil Administrateur sur ce poste.
- L'installation des composants Client s'exécute avec InstallShield for Windows Installer (ISWI). Si Windows Installer n'est pas installé sur le poste, il sera automatiquement installé.
- Vous avez également besoin de Microsoft Windows Script, version 5.1 minimum. Vous pouvez la télécharger à partir de l'URL suivante : <http://www.microsoft.com/downloads>
- Les composants Administrator & Developer workbench et Outils eBusiness requièrent, pour leur fonction Aide en Ligne, l'utilisation d'un navigateur internet standard (Mozilla Firefox ou Internet Explorer conseillés).
- L'installation d'un composant Client n'exige pas l'installation préalable au niveau Serveur de la Base ou des Bases VA Pac à laquelle/auxquelles il se connectera.  
Toutefois, le code de chaque Base VA Pac que vous allez fournir lors de l'installation de certains composants Client, devra être strictement réutilisé lors de l'installation de chacune de ces Bases pour la partie serveur.

Un certain nombre d'actions préalables d'administration doivent être effectuées en TP dans Administrator workbench pour que devienne opérationnelle une installation ou réinstallation de VisualAge Pacbase. Ces actions sont documentées dans le "Guide d'utilisation AD workbench", chapitre "Actions préalables d'administration".

### Répertoire racine

Par défaut, le répertoire racine de tous les composants Client VisualAge Pacbase est :

C:\Program Files\IBM\VisualAge\_Pacbase\_35

Si vous devez vous connecter simultanément à AD workbench et au module Pacbench de la Station de Travail VisualAge Pacbase, les deux composants doivent impérativement être installés sous le même répertoire racine.

Les répertoires de cette racine ne sont modifiables qu'une seule fois, au début, c'est-à-dire à la première installation du premier composant.

**NOTE :** Ne pas utiliser de blancs dans les noms des répertoires.

Que cette racine ait été modifiée ou non, les autres composants s'installeront nécessairement sous cette même racine.

Par contre, lors de l'installation d'une version ultérieure d'un composant, le choix de la nouvelle racine est libre, sachant qu'elle doit être différente de la racine de la version courante (contrôlé à l'installation).

Par "version" il faut comprendre la version désignée par le premier identifiant, par exemple "3.5". Les versions désignées par "Vnn" constituent donc des sous-versions.

Pour plus d'informations, voir le sous-chapitre "Mise à jour, Ajout, Désinstallation de composants".

### **Lancement de l'installation**

Insérer dans le lecteur le CD-ROM livré.

L'exécution de setup.exe lance l'interface graphique du Wizard InstallShield qui va vous guider tout au long de l'installation.

Le premier panneau affiche le texte de la licence du runtime Java. Vous acceptez les termes de la licence ; le panneau suivant vous demande alors votre identification (Nom et Organisation).

**NOTE :** Tous les composants Client de VisualAge Pacbase sont installés en mode utilisation partagée pour le poste.

Ensuite, la liste des composants Client de l'offre VisualAge Pacbase s'affiche sur l'écran.

Choisissez le composant Client que vous souhaitez installer.

La suite de l'installation est décrite dans les sous-chapitres spécifiques à chaque composant.

---

## **Principes et architectures de la communication**

Cette section vous présente les principes de communication entre les composants Client et le serveur VisualAge Pacbase.

Les pages suivantes contiennent des informations indispensables au choix du protocole de communication et au paramétrage du middleware associé.



Ces informations vous seront également utiles lors d'installations ultérieures (autres composants Client ou nouvelles versions de composants déjà installés).

Les protocoles de communication disponibles

- Si le serveur VisualAge Pacbase est installé sous Windows ou UNIX, le protocole VAP Socket devra être utilisé.
- Si le serveur est installé sous MVS/CICS, vous avez le choix entre MVS CICS Socket, MVS CICS CPI-C ou MQ-CICS Bridge, en fonction de l'installation effectuée sur le serveur (voir le chapitre correspondant).

Les détails concernant cette configuration sont donnés dans le sous-chapitre "Informations complémentaires", section "Configuration du protocole MVS CICS CPI-C".

- Si le serveur est installé sous MVS/IMS, vous avez le choix entre IMS Connect et MQ-IMS Bridge, en fonction de l'installation effectuée sur le serveur (voir le chapitre correspondant).

## LE MIDDLEWARE

Le middleware doit toujours être installé sur chaque poste de développeur. Cette installation est automatiquement déclenchée à la première installation sous une racine donnée d'un des composants Client suivants : Administrator & Developer workbench, Station de Travail VisualAge Pacbase et les Outils eBusiness.

Le middleware installé sur chaque poste Développeur assure ainsi la communication directe entre le ou les composants Client et le serveur.

Cependant, vous pouvez aussi opter pour une communication de type gateway.

Une gateway effectue une gestion centralisée et optimisée des accès serveur.

Dans ce contexte, le middleware est également à installer sur un serveur intermédiaire, en sélectionnant l'item Middleware dans la liste des composants Client installables (voir le sous-chapitre correspondant).

Les composants Client communiquent alors avec une passerelle (la Gateway VisualAge Pacbase) qui s'exécute sur ce serveur intermédiaire.

## LES FICHIERS DE LA COMMUNICATION

Pour les deux composants Administrator & Developer workbench et Station de Travail VisualAge Pacbase, le paramétrage de la communication s'articule nécessairement sur deux fichiers, bases.ini et vaplocat.ini.

Le fichier vaplocat.ini est également exploité par le composant Outils eBusiness.

Ces fichiers sont créés de façon transparente et se trouvent dans un répertoire nommé 'common'.

Une réinstallation n'a pas d'impact sur les fichiers bases.ini et vaplocat.ini. Un fichier base\_new.ini est créé pour information uniquement ; il contient la dernière version livrée de ce fichier.

**IMPORTANT :** Pour ajouter/supprimer ultérieurement des Bases VisualAge Pacbase, voire modifier certains paramètres liés à la communication, vous devrez modifier ces fichiers.

Les détails concernant la structure des données dans ces deux fichiers sont fournis à la fin de ce chapitre (Mise à jour des paramètres de la communication).

Le fichier vaplocat.ini :

- Lorsque la communication est directe, le fichier vaplocat.ini exploité se trouve sur chaque poste Développeur.
- Lorsque la communication est de type gateway, le fichier vaplocat.ini exploité se trouve sur le serveur intermédiaire.

Dans les deux cas, ce fichier est placé dans le sous-répertoire 'common' du répertoire racine de l'installation.

C'est dans ce fichier que sont décrite(s) la (ou les) localisation(s).

Une localisation :

- Identifie le protocole utilisé pour accéder au serveur VisualAge Pacbase,
- Donne les coordonnées physiques de ce serveur pour ce protocole,
- Définit les paramètres de communication nécessaires au bon fonctionnement du protocole.

Le fichier bases.ini :

Le fichier bases.ini se trouve sur le poste de chaque développeur, dans le sous-répertoire 'common' du répertoire racine de l'installation.

Ce fichier établit la liste des Bases VisualAge Pacbase accessibles. A chaque Base est associé un nom de localisation (location en anglais).

Plusieurs Bases peuvent avoir une localisation identique. Ces localisations sont définies dans l'autre fichier (vaplocat.ini).

---

## Administrator & Developer workbench

Si "IBM SDK for Java 2" n'est pas installé sur votre poste, son installation sera automatiquement déclenchée. Pour cette installation, comme pour celle de Administrator & Developer workbench, la racine utilisée dépend du contexte courant de l'installation. Pour plus de détails, reportez-vous à la première page de ce chapitre.

Le script d'installation vous demande de sélectionner Administrator workbench ou Developer workbench ou les deux :

- Administrator workbench
- Developer workbench

Developer workbench inclut les modules suivants, chacun étant exécutable séparément.

- le module Batch,
- le module eBusiness et trois des outils eBusiness :
  - Générateur de Proxy
  - Editeur de Localisations (Location Editor)
  - Outil de test (Services Test Facility)
- le module Services Modeler (toutes ses fonctionnalités étant également disponibles dans le module eBusiness).

Que vous installiez Administrator ou Developer workbench ou les deux, l'utilitaire CFM (Configuration File Manager) est toujours installé. CFM permet d'inhiber l'affichage de browsers non utiles pour vos équipes et/ou de permettre l'affichage des browsers spécifiques de Méta Entités définies sur le site. Consultez le Support Technique VisualAge Pacbase pour plus d'informations à ce sujet.

Dans le panneau suivant, vous indiquez le mode de communication utilisé (communication directe ou via gateway).

**NOTE :** Des informations IMPORTANTES concernant la communication vous sont données en début de chapitre.

Ce panneau ne s'affiche pas si vous avez déjà installé, sous la même racine, Administrator & Developer workbench ou la Station de Travail VisualAge Pacbase.

- Si vous choisissez la communication directe, le script d'installation du middleware s'enclenchera automatiquement, une fois l'installation du workbench terminée, et vous demandera de configurer les paramètres de la communication.

Pour la documentation de cette partie de l'installation, voir le sous-chapitre Middleware.

- Si vous choisissez gateway, renseignez d'abord l'adresse IP de cette gateway. L'installation du middleware sur le poste Développeur -- également nécessaire dans ce contexte -- sera alors automatiquement enclenchée après celle du workbench.

Ensuite, dans ce même contexte initial, vous indiquez la (première) Base à laquelle accèdera Administrator & Developer workbench.

Pour cela, un panneau vous propose de renseigner :

1. Le nom d'une Base VA Pac, déjà installée ou non au niveau serveur.

Les noms que vous saisissez ici seront ceux affichés dans l'assistant de connexion, indiquant ainsi à l'utilisateur la (ou les) Base(s) qu'il pourra sélectionner.

Le nom donné à chacune des Bases doit donc être suffisamment explicite pour que celles-ci soient facilement identifiables dans la liste des Bases proposées par l'assistant de connexion.

2. Le code logique de cette Base.

Longueur maximum : 4 caractères.

Si cette Base n'est pas encore installée au niveau Serveur, notez bien le code que vous saisissez ; il devra être réutilisé lors de cette installation.

**NOTE :** La Base dédiée à l'administration du site est automatiquement créée. Son code logique est le code réservé : "\*\*\*\*".

3. Le nom de la Localisation.

Longueur maximum : 20 caractères. Défaut : Location-1

Plusieurs Bases peuvent pointer sur la même localisation.

4. Pour finir, vous précisez le type de contrôle que le workbench appliquera à la connexion. Référez-vous à l'Administrateur de la Base concernée, pour qu'il y ait adéquation entre le ou les contrôles imposés au niveau serveur et leur implémentation au niveau du workbench.

Cet indicateur a trois valeurs possibles, à sélectionner via deux cases à cocher :

"VisualAge Pacbase signon" :

indique que l'utilisateur aura à donner son code et son mot de passe pour se connecter à la Base VisualAge Pacbase.

"Middleware signon" :

indique que l'utilisateur aura à donner son code et son mot de passe pour se connecter au système hôte (dans les deux zones affichées sous "Références Middleware" de l'assistant de connexion).

Si seule la case "Middleware signon" est cochée, le contrôle de la connexion à la Base VA Pac est assuré par le système de sécurité.

Si vous cochez les deux cases, l'utilisateur devra donner son code et son mot de passe pour la connexion au système hôte et pour la connexion à la Base.

Vous avez ainsi défini l'accès à une première Base VA Pac. Le script d'installation vous propose alors de définir la communication et la connexion avec une autre Base, et cela, autant de fois que nécessaire.

L'installation proprement dite peut ensuite démarrer ; appuyez sur le bouton [INSTALL].

**NOTE :** Cette installation est suivie de celle des outils eBusiness (s'ils n'ont pas déjà été installés sous la même racine), et -- dans le contexte initial, défini ci-dessus -- de celle du middleware.

## LES FICHIERS DE LANCEMENT

Les fichiers de lancement des modules sont les suivants :

```
wb_admin.bat
wb_global.bat
wb_batch.bat
wb_dialog.bat
wb_eBusiness.bat

wb_services.bat
wb_extensibility.bat
wb_cfm.bat
```

Ces fichiers se trouvent sous le répertoire racine de Administrator & Developer workbench ("ADWorkbench").

## MENU DEMARRER / CHOIX PROGRAMMES

A l'issue de cette installation, vous trouverez au niveau du bureau Windows, dans le menu Démarrer/choix Programmes, la section VisualAge Pacbase 3.5 Components avec les sous-sections suivantes :

```
Administrator-Developer workbench
    Administration
    Batch
    Dialog
    eBusiness
    Services Modeler
    Extensibility
    cfm
    Global
```

### **Pour la fonction Publication : Open Jade et Tidy**

Depuis la version 3.5 V05, la publication se fait par défaut avec la technologie XSL qui ne nécessite plus les outils OpenJade et Tidy.

Dans le cas où l'on préfère utiliser la publication DSSSL, il est nécessaire d'installer les outils préalablement cités.

Pour les versions antérieures à la 3.5 V05, l'installation des outils OpenJade et Tidy reste un prérequis obligatoire à la publication des documents.

Pour disposer des outils Open Jade et Tidy, il faut se reporter aux consignes d'installation figurant sur la page internet du support VA Pacbase <http://www.ibm.com/software/awdtools/vapacbase/download.html> .

---

## Outils eBusiness

Les Outils eBusiness sont les suivants :

- Générateur de Proxy
- Editeur de Localisations (Location Editor)
- Outil de test (Services Test Facility)
- VisualAge Pacbase Web Connection (Dialog Web Revamping Generator)
- Web Application Models (WAM)

Cette installation permet l'utilisation des Outils eBusiness indépendamment de Developer workbench, sans communication avec un serveur VisualAge Pacbase. Les Outils eBusiness (sauf WAM) sont installés en tant que "features" et "tools" de VisualAge for Java.

Si "IBM SDK for Java 2" n'est pas installé sur votre poste, son installation sera automatiquement déclenchée.

Pour cette installation, comme pour celle des Outils eBusiness, la racine utilisée dépend du contexte courant. Pour plus de détails, reportez-vous à la première page de ce chapitre.

Pour démarrer l'installation, cliquez sur le bouton [INSTALL].

Le composant Middleware est automatiquement installé à la suite de l'installation des Outils eBusiness s'il n'est pas déjà présent sous la racine de l'installation courante. Vous aurez alors à renseigner certains paramètres de communication.

Pour la documentation de cette partie de l'installation, voir le sous-chapitre Middleware.

Le middleware installé dans ce contexte particulier assure la communication entre les serveurs et les proxies générés.

Pour information, les paramètres de ce type de communication seront à positionner par chaque développeur en utilisant l'outil Location Editor inclus dans cette installation.

Par ailleurs, le composant des Outils eBusiness peut fonctionner en mode communication par gateway. Dans ce cas, vous devrez aussi installer le composant Middleware et configurer la communication, au niveau du serveur intermédiaire supportant la gateway VisualAge Pacbase.

**NOTE :** Des informations IMPORTANTES concernant la communication vous sont données en début de chapitre.

## LES FICHIERS DE LANCEMENT

Les fichiers de lancement s'appellent :

- Pour le Générateur de Proxy :  
vapGen.exe
- Pour l'Editeur de Localisations (Location Editor) :  
vapLocationEditor.exe
- Pour l'outil de test (Services Test Facility) :  
vapServicesTestFacility.exe
- Pour Pacbase Web Connection :  
PacWebgen.exe

Ces fichiers se trouvent dans le sous-répertoire suivant :

ebusinesstools\bin

- Contrairement aux autres outils eBusiness, WAM est installé dans un répertoire spécifique, nommé Wam. Ce répertoire contient un fichier zippé et un fichier readme. Lisez-le et suivez les instructions qu'il contient.

## MENU DEMARRER / CHOIX PROGRAMMES

A l'issue de cette installation, vous trouverez au niveau du bureau Windows, dans le menu Démarrer/choix Programmes, la section VisualAge Pacbase 3.5 Components avec les sous-sections suivantes :

eBusiness Tools

- Location Editor
- Proxy Generator
- Services Test Facility
- Dialog Web Revamping Generator

---

## Station de Travail VisualAge Pacbase

**ATTENTION :** La Station de Travail fonctionne dans un environnement 16 bits; assurez-vous que le poste sur lequel fonctionne la Station supporte bien ce type d'applications.

La racine utilisée pour l'installation à effectuer dépend du contexte de cette installation. Pour plus de détails, reportez-vous à la première page de ce chapitre.

Le premier panneau vous invite à sélectionner la langue dans laquelle l'interface de la Station de Travail VisualAge Pacbase apparaîtra.

La langue installée par défaut est l'anglais.

Le panneau suivant vous invite à sélectionner la méthode à installer.

**NOTE :** Si vous souhaitez installer une autre méthode sur le poste, le processus de cette installation sera à reprendre à partir du début.

Si elle est proposée, l'option "Local Install" est à sélectionner systématiquement.

**NOTE :** L'option "sub-features" est identique à l'option "feature" seule.

Dans le panneau suivant, vous sélectionnez :

- Le ou les modules à installer :
  - Pacdesign,
  - Pacbench.
- Le mode de connexion :
  - en mode "libre" : Choix par l'utilisateur de travailler en local ou connecté au Référentiel VisualAge Pacbase.
  - en mode "forcé" : Connexion systématique au Référentiel.

Dans le panneau suivant, vous indiquez le mode de communication utilisé (communication directe ou via gateway).

**NOTE :** Des informations IMPORTANTES concernant la communication vous sont données en début de chapitre.

Ce panneau ne s'affiche pas si vous avez déjà installé, sous la même racine, la Station de Travail VisualAge Pacbase ou Administrator & Developer workbench.



- Si vous choisissez la communication directe, le script d'installation du middleware s'enclenchera automatiquement, une fois l'installation de la Station de Travail terminée, et vous demandera de configurer les paramètres de la communication.  
Pour la documentation de cette partie de l'installation, voir le sous-chapitre Middleware.
- Si vous choisissez gateway, renseignez ici l'adresse IP de cette gateway. L'installation du middleware sur le poste Développeur -- également nécessaire dans ce contexte -- sera automatiquement enclenchée après celle de la Station.

Ensuite, dans ce même contexte initial, vous indiquez la (première) Base à laquelle accèdera la Station de Travail VisualAge Pacbase.

Pour cela, un panneau vous propose de renseigner :

1. Le nom d'une Base VA Pac, déjà installée ou non au niveau serveur.

Les noms que vous saisissez ici seront ceux affichés dans la boîte de connexion, indiquant ainsi à l'utilisateur la (ou les) Base(s) qu'il pourra sélectionner.

Le nom donné à chacune des Bases doit donc être suffisamment explicite pour que celles-ci soient facilement identifiables dans la liste des Bases proposées par l'assistant de connexion.

**NOTE :** Si vous utilisez un fichier personnalisé des paramètres, indiquez, après le nom de la Base, le nom de ce fichier, encadré des signes "<" et ">".

Pour plus de détails sur ces paramètres, reportez-vous à la fin du sous-chapitre.

2. Le code logique de cette Base.

Longueur maximum : 4 caractères.

Si cette Base n'est pas encore installée au niveau Serveur, notez bien le code que vous saisissez ; il devra être réutilisé lors de cette installation.

Les codes que vous saisissez ici seront également affichés dans la boîte de connexion.

La Base dédiée à l'administration du site est automatiquement créée. Son code logique est le code réservé : "\*\*\*\*".

**NOTE :** Un code logique doit être unique pour une Localisation donnée (voir le point 3. suivant).

3. Le nom de la Localisation.

Longueur maximum : 20 caractères.

Défaut : Location-1

Plusieurs Bases peuvent pointer sur la même localisation.

4. Pour finir, vous précisez le type de contrôle que la Station appliquera à la connexion. Référez-vous à l'Administrateur de la Base concernée, pour qu'il y ait adéquation entre le ou les contrôles imposés au niveau serveur et leur implémentation au niveau Station.

Cet indicateur a trois valeurs possibles, à sélectionner via deux cases à cocher :

"Pacbase is secured" :

indique que l'utilisateur aura à donner son code et son mot de passe pour se connecter à la Base VisualAge Pacbase.

"Middleware is secured" :

indique que l'utilisateur aura à donner son code et son mot de passe, dans la boîte Identification Middleware, pour se connecter au système hôte. Si seule la case Middleware est cochée, le contrôle de la connexion à la Base VA Pac est assuré par le système de sécurité.

Si vous cochez les deux cases, l'utilisateur devra donner son code et son mot de passe pour la connexion au système hôte et pour la connexion à la Base.

Vous avez ainsi défini l'accès à une première Base VA Pac. Le script d'installation vous propose alors de définir la communication et la connexion avec une autre Base, et cela, autant de fois que nécessaire.

L'installation proprement dite peut ensuite démarrer ; appuyez sur le bouton [INSTALL].

**NOTE :** Cette installation -- dans le contexte initial, défini ci-dessus -- est automatiquement suivie de celle du middleware.

## LE FICHER DE LANCEMENT

Le fichier de lancement est le suivant :

pexec.exe

Ce fichier se trouve dans le répertoire racine de la Station de Travail VisualAge Pacbase (SPAC\nnnl où "nnn" désigne le numéro de version et où "I" identifie la langue de la version installée).

## MENU DEMARRER / CHOIX PROGRAMMES

A l'issue de cette installation, vous trouverez au niveau du bureau Windows, dans le menu Démarrer/choix Programmes, la section VisualAge Pacbase 3.5 Components avec les sous-sections suivantes :

WorkStation

```
WorkStation 3.5  
WorkStation 3.5 News  
<méthode> News
```

## LE FICHER DES PARAMETRES DE L'INSTALLATION

Certains paramètres de l'installation de la Station de Travail sont positionnés dans le fichier Pacbase.dat.

La procédure d'installation de la Station de Travail crée automatiquement ce fichier dans le répertoire \SPAC\NNNL où "NNN" désigne le numéro de version et "L" le code langue de la version installée.

Le fichier Pacbase.dat - nécessairement conforme à la dernière installation effectuée - est donc utilisé par défaut lors du lancement de la Station.

Cependant, vous pouvez créer un ou plusieurs fichiers de paramétrage. Ceci peut s'avérer utile dans le cas assez rare où plusieurs méthodes sont installées sur un poste. Le changement de méthode sera ainsi facilité à la reconnexion.

Les noms de ces fichiers sont libres mais doivent respecter la norme des fichiers DOS. Il est recommandé de leur donner l'extension .dat.

Vous devez constituer ces fichiers à l'image du fichier Pacbase.dat et les placer dans le même répertoire que lui.

En cas de réinstallation de la Station, les fichiers \*.dat que vous avez créés ne seront pas supprimés.

## DESCRIPTION DU FICHER DES PARAMETRES

Chacune des lignes qui composent ce fichier possède la structure suivante :

- un identifiant numérique sur trois caractères en positions 1 à 3 ;
- le libellé de la ligne, dont la position est libre ;
- la valeur du paramètre, entre crochets ([ et ]), dont la position est également libre.

Voici un exemple de fichier PACBASE.DAT :

```
001 Version Station           [350F]  
002 Serveur                   [PACBASE]  
003 Gestionnaire de communication [MWCOM]  
004 Paramètres de communication [MWCOM]  
005 Système d'exploitation      [WINDOWS]  
006 Méthode                   [MER]  
007 Disque EXE                 [C]
```

008 Disque EXE (défaut) [C]  
009 Disque Données système [C]  
010 Disque Données utilisateur [C]  
011 Mode d'exécution connexion [E]

Le fichier Pacbase.dat ne doit pas être détruit.

Les valeurs possibles pour le paramètre Méthode sont :

VALEUR DU PARAMETRE	NOM DE LA METHODE
MER	MERISE
DON	YSM
ADM	SSADM (en anglais seulement)
OMT	OMT
FAA	IFW

**ATTENTION :** Les paramètres 001 à 005 et 011 ne sont pas modifiables.

#### LE FICHER VAPLOCAT.INI

Le fichier Vaplocat.ini indique la localisation des Bases et les paramètres de communication. Si vous modifiez ce fichier lors de l'utilisation de la Station de Travail, vous devez impérativement redémarrer votre poste.

Pour plus d'informations sur ce fichier, consultez les sous-chapitres "Informations préalables" et "Mise à jour des paramètres de la communication".

---

## Web Application Models (WAM)

La racine utilisée pour l'installation à effectuer dépend du contexte de cette installation. Pour plus de détails, reportez-vous à la première page de ce chapitre.

Pour démarrer l'installation, appuyez sur le bouton [Install].

WAM est installé dans un répertoire spécifique, nommé Wam. Ce répertoire contient un fichier zippé et un fichier readme. Lisez-le et suivez les instructions qu'il contient.

---

## Middleware

L'installation spécifique du composant Middleware, sur une machine dédiée (serveur intermédiaire), n'est nécessaire que lorsqu'une communication par gateway est mise en oeuvre.

En effet, le composant Middleware est automatiquement installé, juste après la première installation (sous une racine donnée) d'un des autres composants Client.

La racine utilisée pour l'installation à effectuer dépend du contexte de cette installation. Pour plus de détails, reportez-vous à la première page de ce chapitre.

Pour utiliser Administrator & Developer workbench ou la Station de Travail VA Pac, les paramètres de localisation de vos Bases VisualAge Pacbase doivent toujours être renseignés.

**NOTE :** Des informations IMPORTANTES concernant la communication vous sont données en début de chapitre.

- Si la communication est assurée via la gateway VisualAge Pacbase, l'installation du Middleware sur ce serveur intermédiaire vous demande de définir la localisation nécessaire pour une première Base VA Pac.  
Pour les détails concernant la mise à jour de ce fichier, reportez-vous au sous-chapitre "Informations complémentaires", section "Mise à jour des paramètres de la communication".
- Si la communication est directe, les localisations vous sont automatiquement proposées ; en effet, elles ont été prédéfinies, juste auparavant, lors de l'installation de Administrator & Developer workbench ou de la Station de Travail.

Ensuite, et quel que soit le composant Client concerné, vous aurez à saisir un certain nombre de paramètres différents, selon le protocole utilisé.

### Liste des paramètres

- VAP SOCKET
  - IP address : Adresse IP et port utilisé par le serveur VA Pac.  
Ne pas saisir de "0" cadrés à gauche, source d'erreur pour certaines configurations.
- MVS CICS SOCKET
  - IP address : Adresse IP et port utilisé par le serveur VA Pac.  
Ne pas saisir de "0" cadrés à gauche, source d'erreur pour certaines configurations.

- Transaction code : Code de la transaction CICS du Moniteur de Communication VisualAge Pacbase.
- Code Page : Valeur identifiant le codage des caractères utilisé par le serveur VisualAge Pacbase.  
La valeur 1147 correspond à l'EBCDIC français
- MVS CICS CPI-C
  - Destination-id entry : BVPSCPI (valeur par défaut).  
Si vous modifiez cette valeur, elle doit être identique à celle positionnée dans Symbolic destination name, paramètre inclus dans la configuration de ce protocole de communication.
  - Code page : Valeur identifiant le codage des caractères utilisé par le serveur VisualAge Pacbase.  
La valeur 1147 correspond à l'EBCDIC français
- MQ-CICS Bridge et MQ-IMS Bridge
  - LocCcsid : Code du jeu de caractères de la machine en local (819 par défaut), utilisé pour la conversion des messages par MQSeries lors des lectures et écritures des Queues.  
9 caractères maximum.
  - Queue Manager name : Nom du Queue Manager local de la partie cliente.  
S'il y a un MQSeries Server intermédiaire sur NT, ce paramètre doit identifier le Queue Manager NT intermédiaire et pas le Queue Manager.  
4 caractères maximum.
  - Request Queue name :  
48 caractères maximum.
  - Reply Queue name :  
48 caractères maximum.
  - Transaction code :  
4 caractères maximum pour CICS  
8 caractères maximum pour IMS
- MVS IMS Connect
  - IP address : Adresse IP et port utilisé par le serveur VA Pac.
  - Data Store : Nom du lien vers IMS défini dans IMS Connect (IMS Data Store ID).
  - RACF group : Nom du groupe RACF pour IMS Connect.
  - Code Page : Valeur identifiant le codage des caractères utilisé par le serveur VisualAge Pacbase.  
La valeur 1147 correspond à l'EBCDIC français.

- Transaction code : Code de la transaction IMS du Moniteur de Communication VisualAge Pacbase.

L'installation proprement dite peut maintenant démarrer. Pour cela, appuyez sur le bouton [Install].

---

## Informations complémentaires

### Configuration du protocole MVS CICS CPI-C

Le texte qui suit donne uniquement les éléments de configuration spécifique à l'utilisation des composants Client de VisualAge Pacbase.

Les prérequis minimum sont :

- IBM Personal Communications 4.2
- Microsoft SNA Server 3.0A

Le Service Pack 2 doit être installé pour des corrections APPC.

Ce protocole (CPI-C/APPC LU6.2) doit être configuré comme suit.

Dans la fenêtre "Define CPI-C Side Information" et dans la zone "Symbolic destination name", saisissez BVPSCPI.

Ce code identifie le moniteur qui établit la connexion entre les composants Client et les programmes serveur de VisualAge Pacbase utilisant APPC.

**IMPORTANT :** Il est possible de saisir une autre valeur que BVPSCPI sachant que, dans TOUS les cas, la valeur du Symbolic destination name doit impérativement être identique à celle du paramètre MONITOR dans le fichier vaplocat.ini.

Exemple d'une localisation dans vaplocat.ini :

```
<MVS-DB2-CPIC>  
COMM_TYPE=CPIC  
MONITOR=BVPSCPI  
MESSAGE_LENGTH=31744  
IXO_TIMEOUT=30  
HOST_ENCODING=1147
```

Dans la zone "TP name", saisissez le code de la transaction CICS associée au moniteur de communication BVPSCPI.

## Mise à jour des paramètres de la communication

### Le fichier bases.ini

Vous aurez besoin de mettre à jour le fichier bases.ini pour rajouter ou supprimer une Base, ou pour modifier des paramètres de communication.

Par défaut, le chemin d'accès à ce fichier est :

C:\Program Files\IBM\VisualAge\_Pacbase\_35\Common\

Le format de ce fichier répond aux normes standard des fichiers .ini de Windows.

Chaque section de ce fichier définit une configuration permettant d'accéder à une Base VisualAge Pacbase. Le nom de cette section est placé entre crochets [Nom de la section].

Le nom de chaque section sera présenté à l'utilisateur lors de sa connexion. Dans la liste ainsi affichée, il choisira sa base de connexion. C'est pourquoi ce nom doit être le plus explicite possible. D'autant plus que vous pouvez définir plusieurs configurations/sections pour une Base, qui doivent donc être facilement identifiables ; vous définissez ainsi plusieurs options de communication pour une même Base.

**NOTE :** Avec la Station de Travail VA Pac, vous pouvez utiliser un fichier personnalisé des paramètres. Dans ce cas, indiquez, après le nom de la Base, le nom de ce fichier, encadré des signes "<" et ">". Pour plus de détails sur ces paramètres, reportez-vous plus haut, à la fin du sous-chapitre "Station de Travail VisualAge Pacbase".

### CONTENU DE CHAQUE SECTION

Les paramètres de chaque section sont listés ci-dessous à raison d'un paramètre par ligne.

- baseCode = code logique de la Base VisualAge Pacbase (obligatoire)  
Longueur maximum : 4 caractères

**NOTE :** Dans le cas de la Station de Travail, ce code logique doit être unique dans le fichier bases.ini pour une localisation donnée.

- signOn = paramètre précisant le mode de contrôle de l'utilisateur à la connexion. Ce paramètre obligatoire prend une des trois valeurs suivantes :
  - VAPac : indique que l'utilisateur n'aura à donner son code et son mot de passe que pour sa connexion à la Base VisualAge Pacbase.



- Middleware : indique que l'utilisateur n'aura à donner son code et son mot de passe que pour sa connexion au système hôte. Le contrôle de la connexion à la Base étant assuré par RACF (ou équivalent).
- VAPac Middleware : indique que l'utilisateur devra donner son code et son mot de passe pour la connexion au système hôte et pour la connexion à la Base (option par défaut).
- communicationAdapter = ce paramètre indique le mode de communication retenu.
  - DIRECT : middleware local
  - GATEWAY : middleware distant (via gateway VisualAge Pacbase)  
Selon l'option choisie certains paramètres sont à définir spécifiquement, ils sont détaillés ci-après.
- connectionCleaningInterval = laps de temps (exprimé en ms.) qui sépare deux lancements de la procédure de nettoyage des connexions.  
Paramètre utile pour la Station de Travail VisualAge Pacbase uniquement.  
Valeur par défaut pour Windows NT/2000/XP = 60000.  
Pour Windows 95/98, ce paramètre prend obligatoirement la valeur -1, non modifiable, pour éviter les problèmes de multi-threading, non supporté par ces plateformes.

#### PARAMETRES POUR ADAPTATEUR DIRECT (MIDDLEWARE LOCAL)

- locationsFile = ce paramètre indique le chemin et le nom du fichier qui contient les définitions des localisations. défaut : ..\common\vaplocat.ini
- location = nom de la localisation pour la Base  
Longueur maximum : 20 caractères.  
Défaut : Location-1  
Plusieurs Bases peuvent pointer sur la même localisation.  
RAPPEL : Une localisation identifie le protocole de communication utilisé pour accéder au serveur VisualAge Pacbase et les coordonnées physiques de ce serveur pour ce protocole.
- traceFile = chemin et nom du fichier qui réceptionnera la trace d'exécution du middleware.  
Par défaut, ce fichier est automatiquement créé (avec timestamp) dans le sous-répertoire VapTrace.
- traceLevel = niveau de détail de la trace d'exécution du middleware. Les valeurs possibles sont :
  - 0 : pas de trace
  - 1 : trace des erreurs (défaut)
  - 2 : trace standard non détaillée
  - 3 : trace pour informations

- 4 et + : trace de debug
- codePageFile = chemin et nom du fichier contenant les tables de conversion des codes page.  
Défaut : ..\middleware\CharConv.txt

#### PARAMETRES POUR ADAPTEUR GATEWAY (MIDDLEWARE DISTANT)

- host = nom ou adresse IP du host où la gateway VisualAge Pacbase est installée.  
Ne pas saisir de "0" cadrés à gauche, source d'erreur pour certaines configurations.  
Défaut : 127.0.0.1 pour host local
- port = valeur du port IP où la gateway réceptionne les requêtes clientes.  
Défaut : 5647
- location = nom de la localisation pour la Base  
Longueur maximum : 20 caractères.  
Défaut : Location-1  
Plusieurs Bases peuvent pointer sur la même localisation.  
RAPPEL : Une localisation identifie le protocole de communication utilisé pour accéder au serveur VisualAge Pacbase et les coordonnées physiques de ce serveur pour ce protocole.
- Les paramètres traceFile et traceLevel, documentés ci-dessus, peuvent être utilisés lors du lancement de la GATEWAY. Pour plus de détails, voir le Guide d'utilisation du Middleware.

#### Le fichier vaplocat.ini

Vous aurez besoin de mettre à jour le fichier vaplocat.ini pour rajouter ou supprimer une Base, ou pour éventuellement modifier d'autres paramètres décrits ci-dessous.

Par défaut, le chemin d'accès à ce fichier est :

C:\Program Files\IBM\VisualAge\_Pacbase\_35\Common\

Pour ajouter une Base VisualAge Pacbase, créez une ligne où vous indiquez le nom de la localisation entre les caractères "<" et ">".

La longueur maximum de ce nom est de 20 caractères.

Les paramètres varient selon le protocole sélectionné, vous saisissez un paramètre par ligne.

- VAP SOCKET

- ```

<NomLocalisation>
COMM_TYPE=SOCKET
MONITOR=BVPSCPI
MESSAGE_LENGTH=31744
IXO_TIMEOUT=30
IXO_ADDRESS=127.0.0.1 3676

```
- MVS CICS SOCKET

```

<NomLocalisation>
COMM_TYPE=TCPMVS
MONITOR=BVPSSOC
MESSAGE_LENGTH=31744
IXO_TIMEOUT=30
HOST_ENCODING=1147
IXO_ADDRESS=127.0.0.1 3676
IXO_TRANSID=V303

```
  - MVS CICS CPI-C

```

<NomLocalisation>
COMM_TYPE=CPIC
MONITOR=BVPSCPI
MESSAGE_LENGTH=31744
IXO_TIMEOUT=30
HOST_ENCODING=1147

```
  - MQ-CICS Bridge

```

<NomLocalisation>
MESSAGE_LENGTH=31744
MONITOR=BVPSCPI
COMM_TYPE=MQCICS
IXO_LOCALCCSID=819
IXO_QUEUEMANAGER=EECC
IXO_REQUESTQUEUE=VAP.CICS_BRIDGE.VAPCS.REQUESTER
IXO_REPLYQUEUE=VAP.CICS_BRIDGE.VAPCS.REPLY
IXO_DYNAMICREPLYQUEUE=VAP.CICS_BRIDGE.VAPCS.DYNAMICREPLY
IXO_TRANSID=WK51
IXO_REQUESTEXPIRY=120
IXO_TIMEOUT=35
IXO_HEADERVERSION=1

```
  - IMS Connect

```

<NomLocalisation>
COMM_TYPE=TCPIMS
MONITOR=XXXXXXXX
MESSAGE_LENGTH=31744
IXO_TIMEOUT=30
HOST_ENCODING=1147
IXO_ADDRESS=127.0.0.1 3676
IXO_TRANSID=WK35
IXO_DATASTORE=IMSC
IXO_RACFGROUP=FR42

```
  - MQ-IMS Bridge

```

<NomLocalisation>
MESSAGE_LENGTH=31744
MONITOR=XXX

```

```
COMM_TYPE=MQIMS
IXO_LOCALCCSID=819
IXO_QUEUEMANAGER=EECC
IXO_REQUESTQUEUE=VAP. IMS_BRIDGE.VAPCS.REQUESTER
IXO_REPLYQUEUE=VAP. IMS_BRIDGE.VAPCS.REPLY
IXO_DYNAMICREPLYQUEUE=VAP. IMS_BRIDGE.VAPCS.DYNAMICREPLY
IXO_TRANSID=WK51
IXO_REQUESTEXPIRY=120
IXO_TIMEOUT=35
IXO_HEADERVERSION=1
```

### Explication des paramètres :

La liste ci-dessous est triée par ordre alphabétique des paramètres.

- **COMM\_TYPE** : Ce paramètre désigne le protocole de communication utilisé.

Les valeurs possibles sont :

- **SOCKET** : Serveur VA Pac sous Windows ou UNIX, utilisant TCP/IP.
  - **TCPMVS** : Serveur VA Pac sous MVS/CICS, utilisant un listener TCP/IP.
  - **CPIC** : Serveur VA Pac sous MVS/CICS, utilisant le protocole CPI-C.
  - **MQCICS** : Serveur VA Pac sous MVS/CICS, utilisant le protocole MQ-CICS-BRIDGE.
  - **MQMCICS**: idem MQCICS et si le middleware est installé sur la même machine que MQSeries Server et que l'on souhaite utiliser un lien direct avec MQSeries.
  - **TCPIMS** : Serveur VA Pac sous MVS/IMS, utilisant le protocole IMS Connect.
  - **MQIMS** : Serveur VA Pac sous MVS/IMS, utilisant le protocole MQ-IMS-BRIDGE.
  - **MQMIMS** : idem MQIMS et si le middleware est installé sur la même machine que MQSeries Server et que l'on souhaite utiliser un lien direct avec MQSeries.
- **IXO\_ADDRESS** : Adresse IP et port utilisé par le serveur VA Pac.

Ne pas saisir de "0" cadrés à gauche, source d'erreur pour certaines configurations.

Le numéro de port doit correspondre au numéro de port indiqué lors de la configuration de la machine host pour OS390 CICS ou IMS/VS.

Idem pour Windows ou UNIX, sachant que pour ces plateformes, un numéro identifie spécifiquement une Base VA Pac. Pour plus de détails, voir le chapitre "Installation de la partie Serveur", sous-chapitre "Installation du Référentiel", section "Base de Développement", dans les Guides d'Installation respectifs.

- IXO\_DATASTORE : Nom du lien vers IMS défini dans IMS Connect (IMS DataStore ID).
- IXO\_DYNAMICREPLYQUEUE : Nom dynamique de la Queue.  
MQ-CICS Bridge et MQ-IMS Bridge.  
Lorsque ce paramètre est renseigné, la Queue de réponse est créée dynamiquement par MQSeries pour pouvoir transmettre les messages de réponse (cf. documentation MQSeries pour l'utilisation de ce type de Queue). Ce paramètre doit alors contenir le nom dynamique de la Queue (Dynamic Queue name) et il faut fournir le nom du "Queue Model" dans le paramètre IXO\_REPLYQUEUE. (48 caractères maximum).
- IXO\_HEADERVERSION : Version de la structure MQCIH (pour MQ-CICS Bridge) ou MQIIH (pour MQ-IMS Bridge).  
Les valeurs autorisées sont 1 (défaut) ou 2, en fonction de l'interface Bridge utilisée. (1 caractère maximum).
- IXO\_LOCALCCSID : Code du jeu de caractères de la machine ne local.  
MQ-CICS Bridge et MQ-IMS Bridge.  
Ce code (819 par défaut) est utilisé pour la conversion des messages par MQSeries lors des lectures et écritures des Queues.  
(9 caractères maximum).
- IXO\_QUEUEMANAGER : Nom du Queue Manager local de la partie cliente.  
MQ-CICS Bridge et MQ-IMS Bridge.  
(4 caractères maximum).  
S'il y a un MQSeries Server intermédiaire sur NT, ce paramètre identifie le Queue Manager NT intermédiaire et pas le Queue Manager.
- IXO\_RACFGROUP : Nom du groupe RACF pour IMS Connect.
- IXO\_REPLYQUEUE : Nom de la Queue des messages de réponse.  
MQ-CICS Bridge et MQ-IMS Bridge.  
(48 caractères maximum).
- IXO\_REQUESTEXPIRY : Délai d'expiration du message de requête, exprimé en secondes.  
MQ-CICS Bridge et MQ-IMS Bridge.  
(9 caractères maximum).
- IXO\_REQUESTQUEUE : Nom de la Queue des messages de requêtes.  
MQ-CICS Bridge et MQ-IMS Bridge.  
(48 caractères maximum).
- IXO\_TIMEOUT : Temps maximum pendant lequel une station de travail attend la réponse du serveur avant de signaler une erreur de communication.  
L'unité de ce paramètre est la seconde.

Sa valeur par défaut est 30.

- IXO\_TRANSID : Identifiant de la transaction.

4 caractères maximum pour CICS.

8 caractères maximum pour IMS.

Une transaction IMS devra être déclarée sous IMS par un GEN INPUT IMS de la manière suivante :

```
APPLCTN PSB=BVPSSOC
TRANSACT CODE=WK35,SEGSIZE=32000,MODE=SNGL,SEGN0=00050,
PRTY=(07,10,00002),PROCLIM=(00005,00015),EDIT=ULC,
MSGTYPE=(MULTSEG,RESPONSE,$CLS)
```

- HOST\_ENCODING : Identifie le codage des caractères utilisé par le serveur VisualAge Pacbase.

La valeur 1147 correspond à l'EBCDIC français.

Non utilisé pour MQ-CICS Bridge et MQ-IMS Bridge.

- MESSAGE\_LENGTH :

La valeur de ce paramètre est obligatoirement 31744.

- MONITOR :

Code du moniteur de communication pour VisualAge Pacbase, c'est-à-dire BVPSCPI, ou BVPSSOC pour MVS CICS SOCKET.

Non utilisé pour IMS Connect et MQ-IMS Bridge.

**NOTE :** Pour MVS CICS CPI-C, vous pouvez toutefois saisir une autre valeur que BVPSCPI sachant que la valeur du paramètre MONITOR doit dans tous les cas être identique à celle positionnée dans 'Symbolic destination name', paramètre inclus dans la configuration de ce protocole de communication.

Tous les paramètres pouvant être exploités dans le fichier vaplocat.ini ne sont pas explicités ici. En effet, certains de ces paramètres permettent des réglages fins concernant le fonctionnement du middleware, réglages également possibles lors de l'exploitation des proxies (générées par les Outils eBusiness). Dans ce contexte particulier, ces paramètres sont édités via l'outil Editeur de Localisations (Location Editor) et sont donc documentés via son aide en ligne. Vous pouvez également consulter la documentation de ces paramètres dans le Guide d'utilisation du Middleware.

---

## Mise à jour, Ajout, Désinstallation de composants

Le CD des composants Client VA Pac vous propose également les options suivantes :

- "Update" pour mettre à jour un composant déjà installé.
- "Modify" pour ajouter un nouveau sous-composant à un composant déjà installé.

Cette option n'est disponible que pour :

- Administrator & Developer workbench :  
ajout de l'un ou l'autre des workbench quand l'un des deux seulement  
avait été installé,
- Station de Travail VisualAge Pacbase :  
ajout d'une Méthode.
- "Remove" pour désinstaller un composant.

Vous pouvez également utiliser la même fonction proposée par le service Windows "Ajout/suppression de Programmes" dans le Panneau de configuration.





---

## Chapitre 5. Tests

---

### Liste des utilitaires principaux

Le tableau résume l'ensemble des utilitaires de gestion de la Base d'Administration et de la Base de Développement.

| JCL     | Description                                        |
|---------|----------------------------------------------------|
| JCLARAD | Archivage du journal de la Base Administration     |
| JCLSVAD | Sauvegarde de la Base Administration               |
| JCLROAD | Réorganisation de la Base Administration           |
| JCLRSAD | Restauration de la Base Administration             |
| JCLPAGX | Extraction Base Administration                     |
| JCLUPGP | Mise à jour batch format PAF Base Administration   |
| JCLARCH | Archivage du journal de la Base Développement      |
| JCLSAVE | Sauvegarde de la Base Développement                |
| JCLMLIB | Gestion des bibliothèques de la Base Développement |
| JCLREOR | Réorganisation de la Base Développement            |
| JCLREST | Restauration de la Base Développement              |
| JCLUPDT | Mise à jour batch de la Base Développement         |
| JCLGPRT | Edition génération                                 |
| JCLEXLI | Extraction bibliothèque                            |
| JCLEXPJ | Extraction journal                                 |
| JCLEXTR | Extraction d'entités                               |
| JCLUXSR | Extraction sous-réseaux                            |

---

### Tests de l'installation

Ces tests comprennent plusieurs phases :

- Tests de mises à jour TP et batch, d'édition-génération
- Tests des procédures d'administration
- Tests des procédures de développement
- Tests des utilitaires d'extraction.

## Tests de mise à jour TP/batch, Edition-Génération

Ces tests comprennent les étapes suivantes :

- Tests d'utilisation en TP :
  - Ouvrir les fichiers de la base de test sous TP.
  - Dérouler les enchaînements d'écrans.
  - Effectuer des mises à jour.
- Tests de mise à jour batch :
  - Exécuter le JCL 'JCLUPDT' (procédure UPDT).
  - Les fichiers de la base doivent être fermés sous TP.
- Tests d'édition et de génération de programmes :
  - Exécuter le JCL 'JCLGPRT' (procédure GPRT).

## Tests des procédures de la Base Administration

En tout premier lieu, faites quelques consultations et mises à jour avec la Station "Administrator workbench".

Procédez ensuite aux tests, sachant que les fichiers de la Base Administration doivent être fermés à l'accès TP.

Ces tests comprennent les étapes listées ci-dessous, à exécuter dans l'ordre suivant :

- Archivage du journal créé lors des tests d'utilisation : exécuter le JCL 'JCLARAD' donnant un fichier PK(1).
- Sauvegarde de la Base Administration : exécuter le JCL 'JCLSVAD' donnant un fichier PE(1) ; la clé d'évaluation n'autorisant pas cette procédure, il faudra saisir la clé fournie auparavant.
- Réorganisation de la sauvegarde séquentielle PE(1) de la Base Administration : exécuter le JCL 'JCLROAD' donnant un fichier PE(2).
- Restauration de la Base Administration à partir de l'archive PK(1) et de la sauvegarde de la base PE(2) : exécuter le JCL 'JCLRSAD'.
- Extraction de données de la Base Administration : exécuter le JCL 'JCLPAGX' et sauvegarder le fichier GY des données extraites.
- Mise à jour PAF de la Base Administration : exécuter le JCL 'JCLUPGP' avec le fichier extrait par l'exécution du JCL 'JCLPAGX'.

## Tests des procédures de la Base de Développement

En tout premier lieu, faites quelques consultations et mises à jour avec la Station "Developer workbench".

Procédez ensuite aux tests, sachant que les fichiers de la Base de Développement doivent être fermés à l'accès TP.

Ces tests comprennent les étapes listées ci-dessous, à exécuter dans l'ordre suivant :

- Archivage du journal créé lors des tests d'utilisation : exécuter le JCL 'JCLARCH' donnant un fichier PJ(1).
- Sauvegarde directe de la Base de Développement : exécuter le JCL 'JCLSAVE' donnant un fichier PC(1) ; la clé d'évaluation n'autorisant pas cette procédure, il faudra saisir la clé fournie auparavant.
- Gestionnaire de bibliothèque : ajout/suppression de bibliothèque dans la Base de Développement : exécuter le JCL 'JCLMLIB' donnant un fichier PC(2).
- Réorganisation de la sauvegarde séquentielle PC(2) de la Base de Développement : exécuter le JCL 'JCLREOR' donnant un fichier PC(3).
- Restauration de la Base de Développement à partir de l'archive PJ(1) et de la sauvegarde de la base PC(3) : exécuter le JCL 'JCLREST'.

Après restauration et réouverture des fichiers de la Base de Développement, il est recommandé de refaire quelques tests rapides en mode conversationnel afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'application.

### **Tests des utilitaires d'extraction**

Ces tests ont pour objet d'exécuter les procédures d'extraction de la base.

Ils comprennent les étapes suivantes, à exécuter dans l'ordre :

- Extraction d'une bibliothèque du réseau sous forme de mouvements : exécuter le JCL 'JCLEXLI'.
- Extraction d'entités d'une bibliothèque : exécuter le JCL 'JCLEXTR'.
- Extraction de mouvements sélectionnés et/ou listes de mouvements sélectionnés à partir du journal archivé (PJ) : exécuter le JCL 'JCLEXPJ'.
- Extraction de sous-réseaux : exécuter le JCL 'JCLXSR'.

Pour tous ces tests, les fichiers de la base peuvent être ouverts dans le conversationnel.

Chacun des jobs peut enchaîner sur une mise à jour UPDT ou UPDP permettant de vérifier la validité des mouvements extraits.



---

## Chapitre 6. Réinstallation Serveur

Une réinstallation de la partie système du serveur VisualAge Pacbase est nécessaire en cas d'anomalies corrigées ou d'améliorations ponctuelles sur la version installée.

L'installation de cette sous-version s'effectue à partir d'un CD-ROM sur les PDS dédiés via SMP/E, puis en exécutant les JCLs fournis si nécessaire.

Cette sous-version, identifiée par un numéro, est constituée :

- d'un CD-ROM d'installation,
- du "Program Directory for VA Pacbase", spécifique à SMP/E,
- d'une liste des anomalies corrigées,
- éventuellement, d'une notice complétant ce chapitre.

D'une manière générale, seuls les fichiers du système et les bibliothèques de programmes sont touchés par une nouvelle version.

Dans tous les cas, les load-modules sont mis à jour par SMP/E qui les recopie dans les PDS hlq.SBVPMBR8 et hlq.SBVPMTR8.

- Remarque en cas d'installation SMP/E antérieure

La réinstallation SMP/E suppose que l'on parte d'un contexte SMP/E vierge pour le produit, soit que l'on n'ait jamais installé le produit avec SMP/E, soit que l'on ait réinitialisé les différents fichiers relatifs à SMP/E pour la version précédente, soit que l'on désire créer un nouvel environnement SMP/E pour cette réinstallation.

Dans le cas contraire, si l'on veut réutiliser les fichiers SMP/E de la version précédente, il faudra au préalable suivre les instructions du sous-chapitre "SMP/E : Suppression d'une version précédente" figurant dans le chapitre des annexes.

Deux cas peuvent se présenter :

### Cas 1 : réinstallation standard

Elle consiste à exécuter les jobs contenus dans les modules de JCLs suivants :

1. D04MBR : job \$prfj.D4B renommage load-modules exit-users batch,
2. D06SKEL : chargement fichiers squelettes,

3. D07AE0 : chargement libellés erreur,
4. D08XMET : installation du Modèle administration (voir la description en annexe en fin de document),
5. I05META: installation d'extension du Modèle de développement. Ce JCL est à lancer pour chaque base réinstallée (voir la description en annexe en fin de document).

### Remarques

Si dans le compte-rendu d'exécution du JCL D08XMET une réorganisation est demandée, il faudra lancer les JCLs suivants :

1. JCLSVAD : sauvegarde de la Base Administration,
2. JCLROAD : réorganisation de la Base Administration,
3. JCLARAD : archivage du journal de la Base Administration,
4. JCLRSAD : restauration de la Base Administration.

Si dans le compte-rendu d'exécution du JCL I05META une réorganisation est demandée, il faudra lancer les JCLs suivants :

1. JCLSAVE : sauvegarde de la Base de Développement,
2. JCLREOR : réorganisation de la Base de Développement,
3. JCLARCH : archivage du journal de la Base de Développement,
4. JCLREST : restauration de la Base de Développement.

### Cas 2 : réinstallation non standard

Elle comporte des opérations spécifiques dont le détail est fourni dans la notice accompagnant la livraison.

On peut cependant préciser quelques règles générales à appliquer avant les jobs décrits précédemment dans la réinstallation standard.

- En cas d'évolution de JCL, procédure ou SYSIN, relancer le JCL hlq.SBVPINST(BVPPINIT) et éclater le fichier résultat pour réinstaller les JCLs comme décrit dans le chapitre 3, sous-chapitre 'Paramétrage'.
- En cas d'évolution de SYSIN système ou de la Base Administration, lancer le JCL D02CPAR.
- En cas de nouveau squelette ou fichier système, lancer, après modification, le JCL D03DEFIN en ne conservant que les DELETE/DEFINE des nouveaux fichiers, et si nécessité exécuter le JCL D03INI sur les fichiers concernés pour les initialiser.
- En cas de nouvelle procédure, lancer le JCL D05PROC.
- En cas de nouvelle SYSIN de la Base de Développement lancer le JCL I02SY.

Remarque :

L'éclatement du fichier résultat du JCL BVPPINIT, ainsi que les JCLs D02CPAR, D05PROC, et I02SY écrasent respectivement tous les JCLs, les SYSINs système et de la Base Administration, les procédures et les SYSINs de la Base de Développement.

Il pourra donc être nécessaire de sauvegarder au préalable les éléments personnalisés.





---

## Chapitre 7. Reprises et échanges entre bases 2.n et 3.n

---

### Reprises des bases des versions 2.0 et 2.5

#### Préambule

Il est à noter que la reprise d'une base peut être complétée par l'exécution de procédures utilitaires destinées à préparer cette reprise vers la nouvelle version.

Celles-ci sont de deux types :

Procédures à exécuter sur la base 2.5.

Leur documentation détaillée figure dans le manuel "Utilitaires 2.5 d'aide à la reprise".

Elles se composent de :

- UTAG : épuration du fichier AG,
- UTFG : typage des formats guide,
- UTSD : association de mot-clé à un type de structure de données.

Procédures à exécuter sur la nouvelle base.

Leur documentation détaillée figure dans le chapitre "Annexes" du présent manuel.

Elles se composent de :

- UTU1 : extraction des lignes 'UNS',
- UTU2 : mise à jour des lignes 'UNS'.

#### Opérations à effectuer

L'installation de cette version nécessite, d'une part, la reprise des fichiers AG (commandes édition-génération), AE AP (paramètres utilisateurs) et AB AC (fichiers PEI) dans la nouvelle Base Administration, et d'autre part la reprise de l'ancienne Base de Développement.

Enchaînement à effectuer :

Il se déroule en sept étapes :

- 1) Sauvegarde de tous les anciens fichiers nécessaires par exécution des procédures suivantes dans l'ancienne version.

- SAVE : sauvegarde de la Base de Développement (PC),
- PARM : sauvegarde des paramètres utilisateur (PE),
- SVAG : sauvegarde des commandes d'édition-génération (PG),
- SVPE : sauvegarde de l'environnement PEI (PP),
- ARCH : archivage du journal (PJ).

## 2) Mise en place de la Base Administration.

Cette étape nécessite le déroulement de l'installation de la Base Administration jusqu'au JCL D07AE0.

Elle permet de créer les fichiers GN, GR, GY, GJ et GU.

Elle consiste en l'exécution des JCLs suivants :

- création de la Base Administration proprement dite,
  - D08INGU : création et initialisation du fichier GU des codes utilisateurs,
  - D08INIAD : création et initialisation des sauvegardes de la base (fichier PE), et du journal (fichier PK),
  - D08RSAD : initialisation de la Base Administration avec les données d'installation,
  - D08TINQJ : initialisation du fichier d'archivage QJ,
  - D08XMET : installation du Modèle administration (voir la description en annexe en fin de manuel),
- Mise en oeuvre de la clé d'accès à partir de la Station Administrator workbench ; elle comporte les opérations suivantes :
  - saisie de la clé d'accès,
  - définition des cibles,
  - activation de la clé,
- réorganisation éventuelle de la Base Administration si le job précédent (D08XMET) le demande dans son compte-rendu d'exécution,
  - JCLSVAD : sauvegarde de la Base Administration,
  - JCLROAD : réorganisation de la Base Administration,
  - JCLARAD : initialisation du fichier journal de la Base Administration,
  - JCLRSAD : restauration de la Base Administration,
- reprise des données de l'ancienne base,
  - RPE250 : reprise des paramètres utilisateurs à partir du fichier PE généré lors de l'étape 1,
  - RMP250 : reprise des mots de passe 2.n (facultatif),
  - JCLSVAD : sauvegarde de la Base Administration.

### 3) Reprise d'une Base de Développement.

Cette étape nécessite le déroulement de l'installation de la (des) Base(s) de Développement jusqu'au JCL I03INI.

Elle consiste en l'exécution des JCLs suivants :

- RPC250 : reprise de l'ancienne Base de Développement à partir de la sauvegarde de l'ancienne base créée dans l'étape 1 et réorganisation de la nouvelle base.
- JCLARCH : archivage de la Base de Développement,
- I04REST : restauration de la nouvelle Base de Développement à partir de la sauvegarde obtenue précédemment ; vous devez penser à indiquer le code de la Base de Développement sur l'entrée utilisateur de la procédure,
- I05META : installation du Modèle développement de la nouvelle base (voir la description en annexe en fin de manuel et créer le fichier MR pour prise en compte de ses mouvements dans la réorganisation),

L'exécution des trois procédures suivantes, si elle n'est pas demandée dans le compte-rendu de I05META, peut être faite dans un souci d'optimisation.

- JCLSAVE : sauvegarde de la nouvelle Base de Développement,
- JCLREOR : réorganisation de la nouvelle Base de Développement,
- JCLREST : restauration de la Base de Développement à partir du fichier de sauvegarde obtenu en sortie de la procédure de réorganisation précédente.

Les étapes 4, 5, 6 et 7 sont facultatives.

### 4) Reprise des commandes d'édition-génération.

Elle consiste en l'exécution des JCLs suivants :

- RPG200 : Reprise d'un fichier PG 2.0,
- RPG250 : Reprise d'un fichier PG 2.5.

### 5) Reprise du journal (PJ).

Elle consiste en l'exécution du JCL suivant :

- RPJ250 : reprise des données du fichier PJ.

### 6) Reprise des fichiers PEI.

Elle consiste en l'exécution des JCLs suivants :

- RPP250 : reprise du fichier PP,
- RPEI25 : reprise PEI.

7) Reprise des paramètres de Pac/Transfer (UV).

Elle consiste en l'exécution du JCL suivant :

- RUV250 : reprise des données du fichier UV.

## **Reprise des paramètres utilisateur (PE25)**

### **PE25 - Présentation générale**

#### Principe

Cette procédure (PE25) permet de reprendre le fichier PE, issu de la sauvegarde des paramètres utilisateurs par la procédure PARM, pour les intégrer dans la Base Administration.

#### Condition d'exécution

Les fichiers de la Base Administration doivent être fermés dans le transactionnel.

#### Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées.

#### Résultat obtenu

La Base Administration intégrant les paramètres utilisateurs issus de la version 2.0 ou 2.5.

#### Remarques

En cas de reprise d'une base sous contrôle RACF, il faudra, lors de la connexion à la Base Administration utiliser un code administrateur de votre base et non le code ADMIN fourni à l'installation.

Il faut également noter que la reprise réinitialise les attributions de licences.

### **PE25 - Entrées / Traitements / Résultats**

Une ligne \* avec Code utilisateur et Mot de passe.

Une ligne 'A' (facultative) permettant de préciser le code et le nom de l'administrateur. Cette ligne n'est nécessaire que dans le cas de l'utilisation d'un système de sécurité (RACF).

La structure de la ligne est la suivante :

| Position | Longueur | Valeur   | Signification            |
|----------|----------|----------|--------------------------|
| 2        | 1        | 'A'      | Code ligne               |
| 3        | 8        | bbbbbbbb | Code de l'administrateur |
| 11       | 36       |          | Nom de l'administrateur  |

Une ligne 'B' par base permettant de préciser les caractéristiques des Bases de Développement qui seront gérées dans la nouvelle Base Administration soit :

- le code de la base : c'est le code logique qui sera indiqué lors de la restauration de la base.
- le nom de la base
- le code de la transaction : il permettra de se connecter à la base en mode passif. C'est le paramètre \$BASE de l' installation, qui sert aussi à la codification des noms de fichiers.

Si le code ou le nom de la base n'est pas renseigné, un message d'anomalie est émis et la procédure ne peut s'effectuer.

La structure de la ligne est la suivante :

| Position | Longueur | Valeur | Signification     |
|----------|----------|--------|-------------------|
| 2        | 1        | 'B'    | Code ligne        |
| 3        | 4        | bbbb   | Code base logique |
| 7        | 36       |        | Nom de la base    |
| 43       | 4        | cccc   | Code transaction  |

Une ligne 'C' (facultative) permettant de préciser le code de la base rattaché aux lignes de commandes optionnelles. Si la commande est commune à toutes les bases, cette ligne n'est pas à saisir et le code base devient '\*\*\*\*'.

La structure de la ligne est la suivante :

| Position | Longueur | Valeur | Signification   |
|----------|----------|--------|-----------------|
| 2        | 1        | 'C'    | Code ligne      |
| 3        | 4        | bbbb   | Code de la base |

### **PE25 - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Traitement des paramètres utilisateur (PE) : PTU920

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                               |
|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------------|
| PAC7EN | &OLDPE        | Entrée | Paramètres utilisateur ancienne version               |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                                     |
| PAC7MB | &&PE25MB      | Entrée | Entrée utilisateur                                    |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration                     |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration                       |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration                |
| PAC7GY | &&PACGY       | Sortie | Mouvements paramètres des utilisateurs (longueur=310) |
| PAC7ET |               | Etat   | Compte-rendu en cas d'anomalie                        |

Mise en forme des mouvements : PAF900

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration                                                                                                                                                            |
| PAC7AN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration                                                                                                                                                              |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                                                                                                                                                                            |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration                                                                                                                                                            |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration                                                                                                                                                              |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration                                                                                                                                                       |
| PAC7GY | &&PACGZ       | Entrée | Mouvements de mise à jour                                                                                                                                                                    |
| PAC7MV | &&PAC7MV      | Sortie | Mouvements mis en forme (doit pouvoir contenir tous les mouvements en entrée plus les mouvements d'annulation élémentaire générés par les mouvements d'annulation multiple) (longueur = 170) |
| PAC7ME | &&PAC7ME      | Sortie | Fichier de travail (longueur=372)                                                                                                                                                            |
| PAC7MW |               | Sortie | Fichier de travail (longueur=170)                                                                                                                                                            |
| PAC7MX |               | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                            |
| PAC7MY |               | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                            |

## Mise à jour de la Base Administration : PACA15

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                             |
|--------|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDSV..BVPGR | Sortie | Données de la Base Administration                   |
| PAC7AN | &INDSV..BVPGN | Sortie | Index de la Base Administration                     |
| PAC7AY | &INDSV..BVPGY | Sortie | Extension de la Base Administration                 |
| PAC7AJ | &INDSV..BVPGJ | Sortie | Journal de la Base Administration                   |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                                   |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration                     |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration                   |
| PACGGY | &INDSV..BVPGY | Entrée | Extension de la Base Administration                 |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration              |
| PAC7ME | &&PAC7ME      | Entrée | Fichier de travail                                  |
| PAC7MV | &&PAC7MV      | Entrée | Mouvements de mise à jour                           |
| PAC7RB | DUMMY         | Sortie | Mouvements erronés UPDT (longueur=80)               |
| PAC7RY | DUMMY         | Sortie | Mouvements erronés UPDP (longueur=310)              |
| PAC7IE |               | Etat   | Compte-rendu de mise à jour (longueur=132)          |
| PAC7IF |               | Etat   | Récapitulatif des mouvements erronés (longueur=132) |

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

Codes retour :

- 0 : OK sans erreur
- 2 : erreur warning
- 4 : erreur grave

### PE25 - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----

```

```

/**          RETRIEVAL OF PE FILE
/**
/** -----
/**
//BVPPE25  PROC OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS
//          INDSV='$INDSV',              INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',              INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
/**:       VSAMCAT='$VCAT',              USER VSAM CATALOG
/**:       SYSTCAT='$SCAT',              SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',    LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',                  LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUTL=$OUT,                   OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          OLDPE=,                      DS NAME OF OLD PE
//          UWK=$UWK,                    WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(100,10),RLSE) '  TRANSACTION SPACE
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
/**-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&&PE25MB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS
/**-----
/**:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
/**:       DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PACGGR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGN DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGY DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGU DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAE),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGY),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//PTU920 EXEC PGM=BVPTU920
/**-----
/**:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
/**:       DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7MB DD DSN=&&PE25MB,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7EN DD DSN=&OLDPE,DISP=SHR
//PAC7GY DD DSN=&&PACGY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)

```



```

//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7ET DD SYSOUT=&OUT
//PAF900 EXEC PGM=BVPAF900,COND=(0,NE,PTU920)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7GY DD DSN=&&PACGY,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=372,BLKSIZE=27156)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MW DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MX DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PAC7MY DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PACA15 EXEC PGM=BVPACA15,
// COND=(0,NE,PTU920),(0,NE,PAF900)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7AJ DD DSN=&INDSV..BVPGJ,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR

```

```

//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GYLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7DC DD DUMMY
//PAC7IE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IF DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7RB DD DUMMY
//PAC7RY DD DUMMY
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

## Reprise de la Base de Développement (PC25)

### PC25 - Présentation générale

#### Principe

La procédure (PC25) permet de reprendre le fichier PC issu de la sauvegarde de l'ancienne Base de Développement en un fichier PC nouveau format.

#### Condition d'exécution

Aucune.

#### Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu donnant le nombre de manuels transformés en rapports, le code de la nouvelle Base de Développement et le nombre d'enregistrements en sortie du fichier PC.

#### Résultat obtenu

Le résultat de cette procédure est une image séquentielle de la Base de Développement au nouveau format. Ce nouveau fichier PC doit servir d'entrée à l'étape obligatoire suivante : la réorganisation.

## PC25 - Remarques sur les données reprises

### Eclatement du descriptif commentaire (-G)

Le descriptif commentaire est éclaté en plusieurs descriptifs.

- Commentaires proprement dits  
Ils regroupent les commentaires et les alias COBOL (-GC).  
Attention :  
Si en version 2.0 ou 2.5, le type de la ligne de documentation n'est pas adapté à l'entité (ex : ligne de génération sur une rubrique) il deviendra un commentaire.
- Lignes de génération  
Elles regroupent les types G, P, V et Z (-GG).
- Paramètres de génération  
On y retrouve le type de ligne O (-GO).
- Gestion des libellés d'erreur  
Ils regroupent les types C, D, F, S, T, U (-GE).
- Appels d'entités par relations  
On y retrouve le type de ligne R (-CR).
- Cas particulier du format guide  
Le type présent sur le descriptif du format guide détermine la valeur du type de la fiche de définition, soit 'C' pour les commentaires, 'G' pour les compléments de génération ou 'O' pour les options de générations. Les appels de formats guides pourront donc être visualisables en -GC, -GG ou -GO.

**ATTENTION :** Si en version 2.0 ou 2.5 sur un même descriptif, le type a plusieurs valeurs, un message d'erreur est édité : une intervention manuelle est demandée pour corriger l'incohérence.

Là encore si l'appel de format guide est 'Généré' ou 'Option de dialogue' à tort, l'appel devient un commentaire.

Remarque importante :

Si en version 2.n , une ligne de type autre que commentaire est écrasée par une ligne de commentaire, du fait de l'éclatement des -G, cet écrasement ne pourra se retrouver dans la version actuelle, il faudra intervenir manuellement dans la nouvelle base.

### Type de table des structures de données

Les structures de données de type table (G, T, M, N) et vue logique (V) conservent leur type. Tous les autres types (fichiers...) deviennent Z. L'état n'est plus supporté par la structure de donnée, le type J disparaît.

### Transformation des manuels U

Les manuels sont transformés en rapports, leurs codes sont complétés par 'EIBM'.

### Données extension : entités utilisateurs, formats guides, maquettes des états.

Les enregistrements suite de ces entités disparaissent, il n'y a plus qu'un index par enregistrement principal et un par enregistrement suite. Des données extension sont créées qui concatènent les informations présentes sur les anciens enregistrements. Ces données longues peuvent avoir une longueur de 1000 et sont réparties sur plusieurs enregistrements. Un seul index est désormais créé qui pointe sur le premier de ces enregistrements.

### **PC25 - Entrées / Traitements / Résultats**

Une ligne \* avec le code de la nouvelle Base de Développement.

Cette ligne est facultative si le code base attribué en version 2.5 convient. Ce code base doit avoir été défini dans la Base Administration.

Si aucun code base n'est renseigné, un message d'anomalie est émis et la procédure ne peut s'effectuer.

La structure de la ligne est la suivante :

| Position | Longueur | Valeur | Signification      |
|----------|----------|--------|--------------------|
| 2        | 1        | '*'    | Code ligne         |
| 3        | 4        | bbbb   | Code nouvelle base |

### **PC25 - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Traitements généraux : PTU911

| Code   | Nom physique   | Type   | Libellé                                       |
|--------|----------------|--------|-----------------------------------------------|
| PAC7MC | &OLDPC         | Entrée | Image séquentielle du réseau ancienne version |
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE | Entrée | Libellés d'erreur                             |
| PAC7MB | &&PC25MB       | Entrée | Entrée utilisateur                            |

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                                                                                                      |
|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7PB | &&PC         | Sortie | Premier enregistrement des données (longueur=153)                                                                            |
| PAC7PE | &&PE         | Sortie | Fiches des O.E.U. (version 2.5), maquettes d'états et des commentaires (excepté les appels de formats guides) (longueur=193) |
| PAC7PG | &&PG         | Sortie | Descriptions des formats guides et des commentaires avec appels de formats guides (longueur=193)                             |
| PAC7PL | &&PL         | Sortie | Fiches des rapports, de leurs descriptions et des manuels (longueur=193)                                                     |
| PAC7PZ | &&PZ         | Sortie | Entités utilisateurs et descriptifs de leurs occurrences (version 2.5.) (longueur=193)                                       |
| PAC7PF | &&PF         | Sortie | Enregistrements autres (longueur=153)                                                                                        |
| PAC7PM | &&PM         | Sortie | Fichier compte-rendu (longueur=62)                                                                                           |
| PAC7ET |              | Etat   | Compte-rendu en cas d'absence du code base                                                                                   |

#### Traitement des manuels et des rapports : PTU909

| Code     | Nom physique  | Type              | Libellé                                                                         |
|----------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDSV..BVPAE | Entrée            | Libellés d'erreur                                                               |
| PAC7PB   | &&PC          | Entrée            | Premier enregistrement des données                                              |
| PAC7PL   | &&PL          | Entrée            | Fiches des rapports, de leurs descriptions et des manuels                       |
| PAC7PI   | &&PI          | Sortie            | Fiches des rapports et de leurs descriptions triés et reformatés (longueur=153) |
| PAC7PM   | &&PM          | Entrée/<br>Sortie | Fichier compte-rendu                                                            |
| SORTWK01 |               | Tri               |                                                                                 |
| SORTWK02 |               | Tri               |                                                                                 |
| SORTWK03 |               | Tri               |                                                                                 |

### Traitement des commentaires PTU92A

| Code     | Nom physique | Type              | Libellé                                                                                 |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7PG   | &&PG         | Entrée            | Descriptions des formats guides et de leurs appels dans les commentaires                |
| PAC7PM   | &&PM         | Entrée/<br>Sortie | Compte-rendu                                                                            |
| PAC7PE   | &&PH         | Sortie            | Descriptions des formats guides et de leurs appels dans les commentaires (longueur=193) |
| SORTWK01 |              | Tri               |                                                                                         |
| SORTWK02 |              | Tri               |                                                                                         |
| SORTWK03 |              | Tri               |                                                                                         |

### Tri des Formats guides : PTU92B

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                                                                                 |
|----------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7PE   | &&PH         | Entrée | Descriptions des formats guides et de leurs appels dans les commentaires                |
| PAC7PK   | &&PK         | Sortie | Descriptions des formats guides et de leurs appels dans les commentaires (longueur=193) |
| SORTWK01 |              | Tri    |                                                                                         |
| SORTWK02 |              | Tri    |                                                                                         |
| SORTWK03 |              | Tri    |                                                                                         |

### Tri des Formats guides : PTU92C

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                                                                 |
|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7PK | &&PK         | Entrée | Descriptions des formats guides et de leurs appels dans les commentaires                |
| PAC7KP | &&KP         | Sortie | Descriptions des formats guides et de leurs appels dans les commentaires (longueur=193) |
| PAC7PB | &&PC         | Entrée | Premier enregistrement des données                                                      |
| PAC7PD | &&PD         | Sortie | Premier enregistrement des données (longueur=153)                                       |

| Code     | Nom physique | Type | Libellé |
|----------|--------------|------|---------|
| SORTWK01 |              | Tri  |         |
| SORTWK02 |              | Tri  |         |
| SORTWK03 |              | Tri  |         |

#### Traitement des maquettes d'états : PTU919

| Code     | Nom physique  | Type              | Libellé                                                                                                         |
|----------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDSV..BVPAE | Entrée            | Libellés d'erreur                                                                                               |
| PAC7PE   | &&PE          | Entrée            | Fiches des O.E.U (version 2.5), des maquettes d'état et des commentaires (excepté les appels de formats guides) |
| PAC7PB   | &&PD          | Entrée            | Premier enregistrement des données                                                                              |
| PAC7PM   | &&PM          | Entrée/<br>Sortie | Fichier compte-rendu                                                                                            |
| PAC7ZP   | &&EP          | Sortie            | Fiches des O.E.U (version 2.5), des maquettes d'états, (longueur=193)                                           |
| PAC7PO   | &&PO          | Sortie            | Commentaires (excepté les appels de formats guides) (longueur=153)                                              |
| PAC7KP   | &&KP          | Entrée            | Commentaires (avec appels de formats guides)                                                                    |
| PAC7PD   | &&PB          | Sortie            | Premier enregistrement des données (longueur=153)                                                               |
| SORTWK01 |               | Tri               |                                                                                                                 |
| SORTWK02 |               | Tri               |                                                                                                                 |
| SORTWK03 |               | Tri               |                                                                                                                 |

#### Traitement des méta entités : PTU912

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                                                         |
|--------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                                                               |
| PAC7PZ | &&PZ          | Entrée | Entités utilisateurs (version 2.5)                                              |
| PAC7PB | &&PC          | Entrée | Premier enregistrement des données                                              |
| PAC7ZP | &&ZP          | Sortie | Enregistrements du Modèle développement (fiches et descriptions) (longueur=193) |

| Code     | Nom physique | Type | Libellé |
|----------|--------------|------|---------|
| SORTWK01 |              | Tri  |         |
| SORTWK02 |              | Tri  |         |
| SORTWK03 |              | Tri  |         |

#### Traitement des entités utilisateurs : PTU913

| Code     | Nom physique  | Type   | Libellé                                                                                                                                                         |
|----------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                                                                                                                                               |
| PAC7PX   | &&EP          | Entrée | Fiches des O.E.U (version 2.5) et des maquettes d'états                                                                                                         |
| PAC7PZ   | &&ZP          | Entrée | Modèle de développement (fiches et descriptifs) et descriptions des O.E.U (version 2.5)                                                                         |
| PAC7PB   | &&PB          | Entrée | Premier enregistrement des données                                                                                                                              |
| PAC7ZP   | &&ZX          | Sortie | Données extension du modèle développement et des entités utilisateurs, des maquettes d'états et des commentaires (avec appels de formats guides) (longueur=193) |
| PAC7PD   | &&PR          | Sortie | Premier enregistrement des données (longueur=153)                                                                                                               |
| SORTWK01 |               | Tri    |                                                                                                                                                                 |
| SORTWK02 |               | Tri    |                                                                                                                                                                 |
| SORTWK03 |               | Tri    |                                                                                                                                                                 |

#### Tri des données extension : SORT

Critères de tri : membre SRTPC25 du PDS SY

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                               |
|----------|--------------|--------|---------------------------------------|
| SORTIN   | &&ZX         | Entrée | Données extension intermédiaires      |
| SORTOUT  | &&XZ         | Sortie | Données longues triées (longueur=193) |
| SORTWK01 |              | Tri    |                                       |
| SORTWK02 |              | Tri    |                                       |
| SORTWK03 |              | Tri    |                                       |



## Fusion des fichiers : PTU914

Cette étape reconstitue l'image séquentielle finale à partir des fichiers intermédiaires issus des étapes précédentes.

| Code   | Nom physique         | Type   | Libellé                                         |
|--------|----------------------|--------|-------------------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE       | Entrée | Fichier des libellés d'erreur                   |
| PAC7ZP | &&XZ                 | Entrée | Données extension triées                        |
| PAC7PO | &&PO                 | Entrée | Commentaires (sans appel de formats guides)     |
| PAC7PD | &&PR                 | Entrée | Premier enregistrement des données              |
| PAC7PI | &&PI                 | Entrée | Fiches des rapports et de leurs descriptions    |
| PAC7PF | &&PF                 | Entrée | Enregistrements autres                          |
| PAC7PM | &&PM                 | Entrée | Fichier compte-rendu                            |
| PAC7PC | &INDUN..&BASE.PC(+1) | Sortie | Image séquentielle du réseau (version actuelle) |
| PAC7ET |                      | Etat   | Compte-rendu de la reprise                      |

### PC25 - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**      RETRIEVAL OF PC FILE
/**
/** -----
/**
//BVPPC25 PROC BASE=$BASE,          CODE OF DEVPT DATABASE
//      INDSN='$INDSN',          INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
//      INDSV='$INDSV',          INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//      INDUN='$INDUN',          INDEX OF USER NON VSAM FILES
/**:    VSAMCAT='$VCAT',          USER VSAM CATALOG
/**:    SYSCAT='$SCAT',          SYSTEM VSAM CATALOG
//      STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES
//      SORTLIB='$BIBT',          SORT LIBRARY
//      DSCB='$DSCB',            DSCB MODEL FILE
//      OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS
//      VOLS='$SER=$VOLUN',       VOLUME OF ARCHIVED JOURNAL
//      UNITS=$UNITUN,           BACKUP UNIT (DISK OR CARTRIDGE)
//      OLDPC=,                  DS NAME OF OLD PC
//      UWK=$UWK,                WORK UNIT
//      SPAPC='(TRK,(300,10),RLSE)', DEVPT DATABASE BACKUP 2
//      CYL='(10,1)'             TEMPORARY SPACE
/** *****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001

```

```

//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&&PC25MB,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PTU911 EXEC PGM=BVPTU911
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7MB DD DSN=&&PC25MB,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7MC DD DSN=&OLDPC,DISP=SHR
//PAC7PF DD DSN=&&PF,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=27846)
//PAC7PB DD DSN=&&PC,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(TRK,1,RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=27846)
//PAC7PE DD DSN=&&PE,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=193,BLKSIZE=27985)
//PAC7PG DD DSN=&&PG,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=193,BLKSIZE=27985)
//PAC7PL DD DSN=&&PL,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=193,BLKSIZE=27985)
//PAC7PM DD DSN=&&PM,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=62,BLKSIZE=6200)
//PAC7PZ DD DSN=&&PZ,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=193,BLKSIZE=27985)
//PAC7ET DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PTU909 EXEC PGM=BVPTU909,COND=(0,NE,PTU911)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7PB DD DSN=&&PC,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7PL DD DSN=&&PL,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PI DD DSN=&&PI,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=27846)
//PAC7PM DD DSN=&&PM,DISP=(OLD,PASS)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR

```

```

//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PTU92A EXEC PGM=BVPTU92A,COND=(0,NE,PTU911)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//PAC7PG DD DSN=&&PG,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PM DD DSN=&&PM,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7PE DD DSN=&&PH,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
//      SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=193,BLKSIZE=27985)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PTU92B EXEC PGM=BVPTU92B,COND=(0,NE,PTU911)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//PAC7PE DD DSN=&&PH,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PK DD DSN=&&PK,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
//      SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=193,BLKSIZE=27985)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PTU92C EXEC PGM=BVPTU92C,COND=(0,NE,PTU911)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//PAC7PB DD DSN=&&PC,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7PK DD DSN=&&PK,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PD DD DSN=&&PD,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
//      SPACE=(TRK,1,RLSE),
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=27846)
//PAC7KP DD DSN=&&KP,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
//      SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),

```

```

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=193,BLKSIZE=27985)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PTU919 EXEC PGM=BVPTU919,COND=(0,NE,PTU911)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7KP DD DSN=&&KP,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PB DD DSN=&&PD,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PE DD DSN=&&PE,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PM DD DSN=&&PM,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7PD DD DSN=&&PB,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=27846)
//PAC7PO DD DSN=&&PO,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=27846)
//PAC7ZP DD DSN=&&EP,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=193,BLKSIZE=27985)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PTU912 EXEC PGM=BVPTU912,COND=(0,NE,PTU911)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7PZ DD DSN=&&PZ,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7ZP DD DSN=&&ZP,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=193,BLKSIZE=27985)
//PAC7PB DD DSN=&&PC,DISP=(OLD,DELETE)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PTU913 EXEC PGM=BVPTU913,COND=(0,NE,PTU911)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR

```

```

//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7PB DD DSN=&&PB,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PD DD DSN=&&PR,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),

// DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=27846)
//PAC7PZ DD DSN=&&ZP,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PX DD DSN=&&EP,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7ZP DD DSN=&&ZX,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=193,BLKSIZE=27985)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//SORTZX EXEC PGM=SORT,COND=(0,NE,PTU911)
//*-----
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTIN DD DSN=&&ZX,DISP=(OLD,DELETE)
//SORTOUT DD DSN=&&XZ,DISP=(NEW,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(CYL,&CYL,RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=193,BLKSIZE=27985)
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(SRTPC25),DISP=SHR
//PTU914 EXEC PGM=BVPTU914,COND=(0,NE,PTU911)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7PF DD DSN=&&PF,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PD DD DSN=&&PR,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PI DD DSN=&&PI,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PM DD DSN=&&PM,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PO DD DSN=&&PO,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7ZP DD DSN=&&XZ,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PC DD DSN=&INDUN..&BASE.PC(+1),
// DISP=(,CATLG,DELETE),
// UNIT=&UNITS,
// VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAPC,
// DCB=(&DSCB,RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//PAC7ET DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

## Reprise commandes d'édition-génération (PG20)

### PG20 - Présentation générale

#### Principe

La procédure (PG20) permet de reprendre le fichier PG image séquentielle des commandes d'édition-génération de la version 2.0 au nouveau format.

Elle met à jour la Base de Développement avec les commandes d'édition-génération, et la Base Administration avec les lignes de JCL (présentes sur l'écran GP visualisé en option C4 version 2.0).

#### Condition d'exécution

Les fichiers de la Base Administration et de la Base de Développement doivent être fermés dans le transactionnel.

#### Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées.

#### Remarques

La mise à jour rejettera tout mouvement à insérer dans une bibliothèque ou une session inexistante dans la nouvelle base. Le fichier PG peut contenir des commandes spécifiques à une bibliothèque ou une session purgée ultérieurement.

La mise à jour d'une commande d'édition-génération pour une entité ne peut s'effectuer si l'entité n'existe pas. Exemple : pour la commande GCP PROGRA, le programme PROGRA devra être présent dans la base.

Les codes utilisateurs présents dans le fichier PG et absents dans la Base Administration sont automatiquement créés pour les utilisateurs ayant des JCLs.

### PG20 - Entrées / Traitements / Résultats

Une ligne \* avec code utilisateur, mot de passe et code de la Base de Développement concernée par les lignes de JCL mises à jour dans la Base Administration.

Si le code utilisateur ou le code de la base n'est pas renseigné, un message d'anomalie est émis et la procédure ne peut s'effectuer.

La structure de la ligne est la suivante :

| Position | Longueur | Valeur   | Signification    |
|----------|----------|----------|------------------|
| 2        | 1        | '*'      | Code ligne       |
| 3        | 8        | uuuuuuuu | Code utilisateur |
| 11       | 8        | pppppppp | mot de passe     |
| 22       | 4        | cccc     | Code base        |

### **PG20 - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Formatage des commandes d'édition génération : PTU908

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                                 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|
| PAC7IN | &OLDPG       | Entrée | Commandes édition-génération ancienne version           |
| PAC7OU | &&PG         | Sortie | Commandes édition-génération reformatées (longueur=150) |

Traitement des commandes d'édition génération : PTU921

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                                      |
|--------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| PAC7PG | &&PG          | Entrée | Commandes édition-génération ancienne version                |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                                            |
| PAC7MB | &&PG20MB      | Entrée | Entrée utilisateur                                           |
| PAC7GY | &&PACGY       | Sortie | Mouvements des commandes d'édition-génération (longueur=310) |
| PAC7GZ | &&PACGZ       | Sortie | Mouvements des lignes de JCL (longueur=310)                  |
| PAC7ET |               | Etat   | Compte-rendu d'anomalies                                     |

Mise en forme des mouvements : PAF900

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                             |
|--------|------------------|--------|-------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement   |

| Code   | Nom physique   | Type   | Libellé                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE | Entrée | Libellés d'erreur                                                                                                                                                                          |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR  | Entrée | Données de la Base Administration                                                                                                                                                          |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN  | Entrée | Index de la Base Administration                                                                                                                                                            |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU  | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration                                                                                                                                                     |
| PAC7GY | &&PACGY        | Entrée | Mouvements de mise à jour                                                                                                                                                                  |
| PAC7MV | &&PAC7MV       | Sortie | Mouvements mis en forme (doit pouvoir contenir tous les mouvements en entrée plus les mouvements d'annulation élémentaire générés par les mouvements d'annulation multiple) (longueur=170) |
| PAC7ME | &&PAC7ME       | Sortie | Fichier de travail (longueur=372)                                                                                                                                                          |
| PAC7MW |                | Sortie | Fichier de travail (longueur=170)                                                                                                                                                          |
| PAC7MX |                | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                          |
| PAC7MY |                | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                          |

#### Mise à jour de la Base de Développement : PACA15

| Code   | Nom physique         | Type   | Libellé                                |
|--------|----------------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR     | Sortie | Données de la Base de Développement    |
| PAC7AN | &INDUV..<br>&BASE.AN | Sortie | Index de la Base de Développement      |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY     | Sortie | Extension de la Base de Développement  |
| PAC7AJ | &INDUV..&BASE.AJ     | Sortie | Journal de la Base de Développement    |
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE       | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN        | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR        | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGY | &INDSV..BVPGY        | Entrée | Extension de la Base Administration    |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU        | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |



| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                             |
|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|
| PAC7DC | DUMMY        | Entrée | Fichier DSMS éléments de la Base de Développement   |
| PAC7ME | &&PAC7ME     | Entrée | Fichier de travail                                  |
| PAC7MV | &&PAC7MV     | Entrée | Mouvements de mise à jour                           |
| PAC7RB | DUMMY        | Sortie | Mouvements erronés UPDT (longueur=80)               |
| PAC7RY | DUMMY        | Sortie | Mouvements erronés UPDP (longueur=310)              |
| PAC7IE |              | Etat   | Compte-rendu de mise à jour (longueur=132)          |
| PAC7IF |              | Etat   | Récapitulatif des mouvements erronés (longueur=132) |

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

Codes retour :

- 0 : OK sans erreur
- 2 : erreur warning
- 4 : erreur grave

Mise en forme des mouvements : PAF900

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|--------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PAC7AN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7GY | &&PACGZ       | Entrée | Mouvements de mise à jour              |

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7MV | &&PAC7MV     | Sortie | Mouvements mis en forme (doit pouvoir contenir tous les mouvements en entrée plus les mouvements d'annulation élémentaire générés par les mouvements d'annulation multiple) (longueur = 170) |
| PAC7ME | &&PAC7ME     | Sortie | Fichier de travail (longueur=372)                                                                                                                                                            |
| PAC7MW |              | Sortie | Fichier de travail (longueur=170)                                                                                                                                                            |
| PAC7MX |              | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                            |
| PAC7MY |              | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                            |

#### Mise à jour de la Base Administration : PACA15

| Code   | Nom physique   | Type   | Libellé                                    |
|--------|----------------|--------|--------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDSV..BVPGR  | Sortie | Données de la Base Administration          |
| PAC7AN | &INDSV..BVPGN  | Sortie | Index de la Base Administration            |
| PAC7AY | &INDSV..BVPGY  | Sortie | Extension de la Base Administration        |
| PAC7AJ | &INDSV..BVPGJ  | Sortie | Journal de la Base Administration          |
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE | Entrée | Libellés d'erreur                          |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN  | Entrée | Index de la Base Administration            |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR  | Entrée | Données de la Base Administration          |
| PACGGY | &INDSV..BVPGY  | Entrée | Extension de la Base Administration        |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU  | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration     |
| PAC7ME | &&PAC7ME       | Entrée | Fichier de travail                         |
| PAC7MV | &&PAC7MV       | Entrée | Mouvements de mise à jour                  |
| PAC7RB | DUMMY          | Sortie | Mouvements erronés UPDT (longueur=80)      |
| PAC7RY | DUMMY          | Sortie | Mouvements erronés UPDP (longueur=310)     |
| PAC7IE |                | Etat   | Compte-rendu de mise à jour (longueur=132) |

| Code   | Nom physique | Type | Libellé                                                |
|--------|--------------|------|--------------------------------------------------------|
| PAC7IF |              | Etat | Récapitulatif des mouvements<br>erronés (longueur=132) |

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

Codes retour :

- 0 : OK sans erreur
- 2 : erreur warning
- 4 : erreur grave

### PG20 - JCL d'exécution

```

/* -----
/*      VISUALAGE PACBASE
/*
/* -----
/*      RETRIEVAL OF PG FILE SINCE 2.0
/*
/* -----
/*
//BVPPG20  PROC BASE=$BASE,           CODE OF DEVPT DATABASE
//          OUT=$OUT,                 OUTPUT CLASS
//          INDUV='$INDUV',           INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDSV='$INDSV',           INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',           INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
/*:        VSAMCAT='$VCAT',           USER VSAM CATALOG
/*:        SYSCAT='$SCAT',           SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',               LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUTL=$OUT,                OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          OLDPG=,                   DS NAME OF OLD PG
//          UWK=$UWK,                  WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(100,10),RLSE)' TRANSACTION SPACE
//*****
//INPUT  EXEC  PGM=BVPTU001
/*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE  DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&&PG20MB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//VERIFY EXEC  PGM=IDCAMS
/*-----
/*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
/*:          DD DSN=&SYSCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE  DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7AJ  DD DSN=&INDUV..&BASE.AJ,DISP=SHR

```

```

//PAC7AN DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PACGGR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGN DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGY DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGU DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAE),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAJ),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAN),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAR),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGY),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//PTU908 EXEC PGM=BVPTU908
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7IN DD DSN=&OLDPG,DISP=SHR
//PAC7OU DD DSN=&&PG,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(TRK,(10,5),RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=150,BLKSIZE=6150)
//PTU921 EXEC PGM=BVPTU921
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7MB DD DSN=&&PG20MB,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PG DD DSN=&&PG,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7GY DD DSN=&&PACGY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)
//PAC7GZ DD DSN=&&PACGZ,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)
//PAC7ET DD SYSOUT=&OUT
//PAF90Y EXEC PGM=BVPAF900,COND=(0,NE,PTU921)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

```

//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVP GN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVP GR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVP GU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7GY DD DSN=&&PACGY,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=372,BLKSIZE=27156)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MW DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MX DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PAC7MY DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PACA1Y EXEC PGM=BVPACA15,COND=((0,NE,PTU921),(0,NE,PAF90Y))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7AJ DD DSN=&INDUV..&BASE.AJ,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVP GN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVP GR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GYLSR DD DSN=&INDSV..BVP GY,DISP=SHR
//PACGGY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GYLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVP GU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7DC DD DUMMY
//PAC7IE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IF DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(OLD,DELETE)

```

```

//PAC7RB DD DUMMY
//PAC7RY DD DUMMY
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAF90Z EXEC PGM=BVPAPF900,COND=(0,NE,PTU921)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//ARLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=10')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7GY DD DSN=&&PACGZ,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=372,BLKSIZE=27156)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MW DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MX DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PAC7MY DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PACA1Z EXEC PGM=BVPACA15,COND=((0,NE,PTU921),
// (0,NE,PAF90Z))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEPCHAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7AJ DD DSN=&INDSV..BVPGJ,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//ARLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=10')
//AYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR

```

```

//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=10')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GYLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7DC DD DUMMY
//PAC7IE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IF DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7RB DD DUMMY
//PAC7RY DD DUMMY
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

## Reprise commandes d'édition-génération (PG25)

### PG25 - Présentation générale

#### Principe

La procédure PG25 permet de reprendre le fichier PG image séquentielle des commandes d'édition-génération de la version 2.5 au nouveau format.

Elle met à jour la Base de Développement avec les commandes d'édition-génération, et la Base Administration avec les lignes de JCL (présentes sur l'écran GP visualisé en option C4 version 2.5).

#### Condition d'exécution

Les fichiers de la Base Administration et de la Base de Développement doivent être fermés dans le transactionnel.

#### Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées.

#### Remarques

La mise à jour rejettera tout mouvement à insérer dans une bibliothèque ou une session inexistante dans la nouvelle base. Le fichier PG peut contenir des commandes spécifiques à une bibliothèque ou une session purgée ultérieurement.

La mise à jour d'une commande d'édition-génération pour une entité ne peut s'effectuer si l'entité n'existe pas. Exemple : pour la commande GCP PROGRA, le programme PROGRA devra être présent dans la base.

Tout utilisateur ayant des lignes de JCLs pour ces générations en mode TP (écran GP visualisé en option C4) est automatiquement créé dans la Base Administration.

### **PG25 - Entrées / Traitements / Résultats**

Une ligne \* avec code utilisateur, mot de passe et code de la Base de Développement concernée par les lignes de JCL mises à jour dans la Base Administration.

Si le code utilisateur ou le code de la base n'est pas renseigné, un message d'anomalie est émis et la procédure ne peut s'effectuer.

La structure de la ligne est la suivante :

| Position | Longueur | Valeur   | Signification    |
|----------|----------|----------|------------------|
| 2        | 1        | '*'      | Code ligne       |
| 3        | 8        | uuuuuuuu | Code utilisateur |
| 11       | 8        | pppppppp | mot de passe     |
| 22       | 4        | cccc     | Code base        |

### **PG25 - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Traitement des commandes d'édition génération : PTU921

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                                      |
|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| PAC7PG | &OLDPG       | Entrée | Commandes édition-génération ancienne version                |
| PAC7AE | &INDSV.BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                                            |
| PAC7MB | &&PG25MB     | Entrée | Entrée utilisateur                                           |
| PAC7GY | &&PACGY      | Sortie | Mouvements des commandes d'édition-génération (longueur=310) |
| PAC7GZ | &&PACGZ      | Sortie | Mouvements des lignes de JCL (longueur=310)                  |
| PAC7ET |              | Etat   | Compte-rendu d'anomalies                                     |



### Mise en forme des mouvements : PAF900

| Code   | Nom physique         | Type   | Libellé                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR     | Entrée | Données de la Base de Développement                                                                                                                                                        |
| PAC7AN | &INDUV..<br>&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement                                                                                                                                                          |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE        | Entrée | Libellés d'erreur                                                                                                                                                                          |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR        | Entrée | Données de la Base Administration                                                                                                                                                          |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN        | Entrée | Index de la Base Administration                                                                                                                                                            |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU        | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration                                                                                                                                                     |
| PAC7GY | &&PACGY              | Entrée | Mouvements de mise à jour                                                                                                                                                                  |
| PAC7MV | &&PAC7MV             | Sortie | Mouvements mis en forme (doit pouvoir contenir tous les mouvements en entrée plus les mouvements d'annulation élémentaire générés par les mouvements d'annulation multiple) (longueur=170) |
| PAC7ME | &&PAC7ME             | Sortie | Fichier de travail (longueur=372)                                                                                                                                                          |
| PAC7MW |                      | Sortie | Fichier de travail (longueur=170)                                                                                                                                                          |
| PAC7MX |                      | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                          |
| PAC7MY |                      | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                          |

### Mise à jour de la Base de Développement : PACA15

| Code   | Nom physique         | Type   | Libellé                               |
|--------|----------------------|--------|---------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR     | Sortie | Données de la Base de Développement   |
| PAC7AN | &INDUV..<br>&BASE.AN | Sortie | Index de la Base de Développement     |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY     | Sortie | Extension de la Base de Développement |
| PAC7AJ | &INDUV..&BASE.AJ     | Sortie | Journal de la Base de Développement   |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE        | Entrée | Libellés d'erreur                     |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN        | Entrée | Index de la Base Administration       |

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                             |
|--------|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration                   |
| PACGGY | &INDSV..BVPGY | Entrée | Extension de la Base Administration                 |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration              |
| PAC7DC | DUMMY         | Entrée | Fichier DSMS éléments de la Base de Développement   |
| PAC7ME | &&PAC7ME      | Entrée | Fichier de travail                                  |
| PAC7MV | &&PAC7MV      | Entrée | Mouvements de mise à jour                           |
| PAC7RB | DUMMY         | Sortie | Mouvements erronés UPDT (longueur=80)               |
| PAC7RY | DUMMY         | Sortie | Mouvements erronés UPDP (longueur=310)              |
| PAC7IE |               | Etat   | Compte-rendu de mise à jour (longueur=132)          |
| PAC7IF |               | Etat   | Récapitulatif des mouvements erronés (longueur=132) |

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

Codes retour :

- 0 : OK sans erreur
- 2 : erreur warning
- 4 : erreur grave

Mise en forme des mouvements : PAF900

| Code   | Nom physique   | Type   | Libellé                           |
|--------|----------------|--------|-----------------------------------|
| PAC7AR | &INDSV..BVPGR  | Entrée | Données de la Base Administration |
| PAC7AN | &INDSV..BVPGN  | Entrée | Index de la Base Administration   |
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE | Entrée | Libellés d'erreur                 |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR  | Entrée | Données de la Base Administration |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN  | Entrée | Index de la Base Administration   |

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration                                                                                                                                                       |
| PAC7GY | &&PACGZ       | Entrée | Mouvements de mise à jour                                                                                                                                                                    |
| PAC7MV | &&PAC7MV      | Sortie | Mouvements mis en forme (doit pouvoir contenir tous les mouvements en entrée plus les mouvements d'annulation élémentaire générés par les mouvements d'annulation multiple) (longueur = 170) |
| PAC7ME | &&PAC7ME      | Sortie | Fichier de travail (longueur=372)                                                                                                                                                            |
| PAC7MW |               | Sortie | Fichier de travail (longueur=170)                                                                                                                                                            |
| PAC7MX |               | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                            |
| PAC7MY |               | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                            |

#### Mise à jour de la Base Administration : PACA15

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|--------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AR | &INDSV..BVPGR | Sortie | Données de la Base Administration      |
| PAC7AN | &INDSV..BVPGN | Sortie | Index de la Base Administration        |
| PAC7AY | &INDSV..BVPGY | Sortie | Extension de la Base Administration    |
| PAC7AJ | &INDSV..BVPGJ | Sortie | Journal de la Base Administration      |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGY | &INDSV..BVPGY | Entrée | Extension de la Base Administration    |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7ME | &&PAC7ME      | Entrée | Fichier de travail                     |
| PAC7MV | &&PAC7MV      | Entrée | Mouvements de mise à jour              |
| PAC7RB | DUMMY         | Sortie | Mouvements erronés UPDT (longueur=80)  |
| PAC7RY | DUMMY         | Sortie | Mouvements erronés UPDP (longueur=310) |

| Code   | Nom physique | Type | Libellé                                             |
|--------|--------------|------|-----------------------------------------------------|
| PAC7IE |              | Etat | Compte-rendu de mise à jour (longueur=132)          |
| PAC7IF |              | Etat | Récapitulatif des mouvements erronés (longueur=132) |

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

Codes retour :

- 0 : OK sans erreur
- 2 : erreur warning
- 4 : erreur grave

### PG25 - JCL d'exécution

```

/* -----
/*      VISUALAGE PACBASE
/*
/* -----
/*      RETRIEVAL OF PG FILE SINCE 2.5
/*
/* -----
/*
//BVPPG25  PROC BASE=$BASE,                CODE OF DEVPT DATABASE
//          OUT=$OUT,                      OUTPUT CLASS
//          INDUV='$INDUV',                INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDSV='$INDSV',                INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',                INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
//*:       VSAMCAT='$VCAT',                USER VSAM CATALOG
//*:       SYSTCAT='$SCAT',                DEVPT SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',      LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',                    LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUTL=$OUT,                     OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          OLDPG=,                        DS NAME OF OLD PG
//          UWK=$UWK,                      WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(100,10),RLSE)'    TRANSACTION SPACE
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
/*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE   DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB  DD DSN=&&PG25MB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS
/*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR

```

```

//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7AJ DD DSN=&INDUV..&BASE.AJ,DISP=SHR
//PAC7AN DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PACGGR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGN DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGY DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGU DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAE),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAJ),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAN),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAR),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGY),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//PTU921 EXEC PGM=BVPTU921
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7MB DD DSN=&&PG25MB,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PG DD DSN=&OLDPG,DISP=SHR
//PAC7GY DD DSN=&&PACGY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)
//PAC7GZ DD DSN=&&PACGZ,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)
//PAC7ET DD SYSOUT=&OUT
//PAF90Y EXEC PGM=BVPAF900,COND=(0,NE,PTU921)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR

```

```

//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7GY DD DSN=&&PACGY,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//
//      SPACE=&SPAMB,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=372,BLKSIZE=27156)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//
//      SPACE=&SPAMB,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MW DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//
//      SPACE=&SPAMB,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MX DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//
//      SPACE=&SPAMB,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PAC7MY DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//
//      SPACE=&SPAMB,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)

//PACA1Y EXEC PGM=BVPACA15,COND=((0,NE,PTU921),(0,NE,PAF90Y))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7AJ DD DSN=&INDUV..&BASE.AJ,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GYLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7DC DD DUMMY
//PAC7IE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IF DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7RB DD DUMMY
//PAC7RY DD DUMMY
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAF90Z EXEC PGM=BVP AF900,COND=(0,NE,PTU921)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR

```

```

//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//ARLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=10')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7GY DD DSN=&&PACGZ,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=372,BLKSIZE=27156)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MW DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MX DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PAC7MY DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PACA1Z EXEC PGM=BVPACA15,COND=((0,NE,PTU921),
// (0,NE,PAF90Z))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEPDAT DD DSN=&SYSDCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7AJ DD DSN=&INDSV..BVPGJ,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//ARLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=10')
//AYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=10')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GYLSR','BUFND=10')

```

```

//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7DC DD DUMMY
//PAC7IE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IF DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7RB DD DUMMY
//PAC7RY DD DUMMY
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

## Reprise mouvements PJ (PJ25)

### PJ25 - Présentation générale

#### Principe

Cette procédure (PJ25) permet de reprendre le fichier PJ, fichier journal (fichier séquentiel des mouvements), en un nouveau fichier d'archive au format de la nouvelle version.

#### Condition d'exécution

Aucune.

#### Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu indiquant le nombre de mouvements lus, en précisant d'une part le nombre de mouvements repris tels quels, c'est à dire dans leur format 2.n, et le nombre de mouvements transformés en mouvements de la nouvelle version. Le nombre d'enregistrements écrits est également édité.

**Attention :** Le nombre d'enregistrements écrits peut être très supérieur au nombre d'enregistrements lus. A partir d'un ancien mouvement 2.n, plusieurs mouvements de la nouvelle version peuvent être créés, notamment pour les méta entités et les entités utilisateurs.

Certains mouvements d'appels de format guide peuvent être incomplets si leur contenu est réparti sur plusieurs mouvements et qu'un seul de ces mouvements apparaît dans le journal. Un display est alors édité.

#### Résultat obtenu

Un fichier journal PJ au format de la nouvelle version.

#### Remarques



Cette opération de transformation du journal est facultative. Elle doit être exécutée si des procédures batch le nécessitent (Utilisation de Pac/Transfer).

Cette reprise s'effectue exclusivement des versions 2.0 ou 2.5 vers la nouvelle version.

La reprise de certains mouvements nécessite la recherche d'informations dans la base de la nouvelle version. Il est fort possible que les données correspondantes n'existent plus dans la nouvelle base (session ou bibliothèque supprimée par exemple). Dans ce cas, l'ancien mouvement sera repris dans son format 2.n.

## PJ25 - Description des étapes

Traitement du fichier séquentiel des mouvements : PTU918

| Code   | Nom physique         | Type   | Libellé                                          |
|--------|----------------------|--------|--------------------------------------------------|
| PAC7PJ | &OLDPJ               | Entrée | Fichier journal ancienne version                 |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE        | Entrée | Libellés d'erreur                                |
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR     | Entrée | Données de la Base de Développement              |
| PAC7AN | &INDUV..<br>&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement                |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY     | Entrée | Données extensions de la Base de Développement   |
| PAC7JP | &&NEWPJ              | Sortie | Fichier journal au nouveau format (longueur=170) |
| PAC7ET |                      | Etat   | Compte-rendu                                     |

## PJ25 - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**              RETRIEVAL OF PJ FILE
/**
/** -----
/**
/**BVPPJ25  PROC BASE=$BASE,           CODE OF DEVPT DATABASE
/**          OUT=$OUT,                 OUTPUT CLASS
/**          INDUV='$INDUV',           INDEX OF USER VSAM FILES
/**          INDSV='$INDSV',           INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
/**          INDSN='$INDSN',           INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
/***:       VSAMCAT='$VCAT',           USER VSAM CATALOG
/***:       SYSTCAT='$SCAT',           DEVPT SYSTEM VSAM CATALOG
/**          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES

```

```

//          LSR='BLSR',                LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OLDPJ=,                    DS NAME OF OLD PJ
//          UWK=$UWK                    WORK UNIT
//*****
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE   DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7AN   DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AY   DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//SYSIN    DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAE),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAN),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAR),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAY),DISP=SHR
//PTU918 EXEC PGM=BVPTU918
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX   DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE   DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7PJ   DD DSN=&OLDPJ,DISP=SHR
//PAC7JP   DD DSN=&&NEWPJ,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(TRK,(300,80),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=27880)
//PAC7ET   DD SYSOUT=&OUT

```

## Reprise du fichier PP (PP25)

### PP25 - Présentation générale

#### Principe

Cette procédure permet de reprendre le fichier PP image séquentielle de l'environnement de production (PEI) de la version 2.0 ou 2.5 et met à jour la Base de Développement de la version installée.

#### Condition d'exécution

Les fichiers de la Base de Développement doivent être fermés dans le transactionnel.

### Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées.

### Résultat obtenu

Cette procédure génère un fichier mouvement contenant les environnements de production existants, la liste des entités générées, les environnements par défaut (-GO de la Bibliothèque), la liste des sessions de production au nouveau format, et met à jour la Base de Développement de la nouvelle version installée.

### Remarques

Tout mouvement de mise à jour dans une Bibliothèque ou une Session inexistante dans la nouvelle Base sera rejeté.

Le fichier PP peut contenir des environnements avec des codes bibliothèques ou des sessions non encore créées ou purgées ultérieurement dans la Base 2.0 ou 2.5.

Lors de la création des environnements dans la session la plus ancienne (0001 ou session d'initialisation de la bibliothèque), une application par défaut sera créée automatiquement dans le même contexte.

## **PP25 - Entrées / Traitements / Résultats**

Une ligne \* avec Code utilisateur et Mot de passe

Si le code utilisateur n'est pas renseigné, un message d'anomalie est émis et la procédure ne peut s'effectuer.

La structure de la ligne est la suivante :

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                   |
|------|------|----------|---------------------------------|
| 2    | 1    | '*'      | Code ligne                      |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur                |
| 11   | 8    | pppppppp | mot de passe                    |
| 19   | 3    | '***'    | option de mise à jour en inter- |
|      |      |          | bibliothèque des environnements |

## PP25 - Description des étapes

Prise en compte des entrées : PTU001

Traitement de l'environnement de production : PTU923

| Code   | Nom physique         | Type   | Libellé                                                      |
|--------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| PAC7PP | &OLDPP               | Entrée | Sauvegarde de l'environnement de production ancienne version |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE        | Entrée | Libellés d'erreur                                            |
| PAC7MB | &&PP25MB             | Entrée | Entrée utilisateur                                           |
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR     | Entrée | Données de la Base de Développement                          |
| PAC7AN | &INDUV..<br>&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement                            |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY     | Entrée | Données extensions de la Base de Développement               |
| PAC7GY | &&PACGY              | Sortie | Mouvements des environnements de production (longueur=310)   |
| PAC7ET |                      | État   | Compte-rendu en cas d'anomalie                               |

Mise en forme des mouvements : PAF900

| Code   | Nom physique         | Type   | Libellé                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR     | Entrée | Données de la Base de Développement                                                                                                                                                        |
| PAC7AN | &INDUV..<br>&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement                                                                                                                                                          |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE        | Entrée | Libellés d'erreur                                                                                                                                                                          |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR        | Entrée | Données de la Base Administration                                                                                                                                                          |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN        | Entrée | Index de la Base Administration                                                                                                                                                            |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU        | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration                                                                                                                                                     |
| PAC7GY | &&PACGY              | Entrée | Mouvements de mise à jour                                                                                                                                                                  |
| PAC7MV | &&PAC7MV             | Sortie | Mouvements mis en forme (doit pouvoir contenir tous les mouvements en entrée plus les mouvements d'annulation élémentaire générés par les mouvements d'annulation multiple) (longueur=170) |

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                           |
|--------|--------------|--------|-----------------------------------|
| PAC7ME | &&PAC7ME     | Sortie | Fichier de travail (longueur=372) |
| PAC7MW |              | Sortie | Fichier de travail (longueur=170) |
| PAC7MX |              | Sortie | Fichier de travail (longueur=743) |
| PAC7MY |              | Sortie | Fichier de travail (longueur=743) |

Mise à jour de la Base de Développement : PACA15

| Code   | Nom physique         | Type   | Libellé                                             |
|--------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR     | Sortie | Données de la Base de Développement                 |
| PAC7AN | &INDUV..<br>&BASE.AN | Sortie | Index de la Base de Développement                   |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY     | Sortie | Extension de la Base de Développement               |
| PAC7AJ | &INDUV..&BASE.AJ     | Sortie | Journal de la Base de Développement                 |
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE       | Entrée | Libellés d'erreur                                   |
| PACGGN | &INDSV..BVP GN       | Entrée | Index de la Base Administration                     |
| PACGGR | &INDSV..BVP GR       | Entrée | Données de la Base Administration                   |
| PACGGY | &INDSV..BVP GY       | Entrée | Extension de la Base Administration                 |
| PACGGU | &INDSV..BVP GU       | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration              |
| PAC7ME | &&PAC7ME             | Entrée | Fichier de travail                                  |
| PAC7MV | &&PAC7MV             | Entrée | Mouvements de mise à jour                           |
| PAC7RB | DUMMY                | Sortie | Mouvements erronés UPDT (longueur=80)               |
| PAC7RY | DUMMY                | Sortie | Mouvements erronés UPDP (longueur=310)              |
| PAC7IE |                      | Etat   | Compte-rendu de mise à jour (longueur=132)          |
| PAC7IF |                      | Etat   | Récapitulatif des mouvements erronés (longueur=132) |

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

Codes retour :

- 0 : OK sans erreur
- 2 : erreur warning
- 4 : erreur grave

## PP25 - JCL d'exécution

```
/*-----  
/*          VISUALAGE PACBASE  
/*  
/*-----  
/*          RETRIEVAL OF PP FILE  
/*  
/*-----  
/*  
//BVPPP25  PROC BASE=$BASE,          CODE OF DEVPT DATABASE  
//          OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS  
//          INDUV='$INDUV',          INDEX OF USER VSAM FILES  
//          INDSV='$INDSV',          INDEX OF SYSTEM VSAM FILES  
//          INDSN='$INDSN',          INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES  
//*:       VSAMCAT='$VCAT',          USER VSAM CATALOG  
//*:       SYSTCAT='$SCAT',          SYSTEM VSAM CATALOG  
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES  
//          LSR='BLSR',              LSR BATCH SYSTEM NAME  
//          OUTL=$OUT,              OUTPUT CLASS OF REPORTS  
//          OLDPP=,                  DS NAME OF OLD PP  
//          UWK=$UWK,                WORK UNIT  
//          SPAMB='(TRK,(100,10),RLSE) ' TRANSACTION SPACE  
//*****  
//INPUT   EXEC PGM=BVPTU001  
/*-----  
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR  
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR  
//CARTE   DD DDNAME=SYSIN  
//PAC7MB  DD DSN=&PP25MB,DISP=(,PASS),  
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),  
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)  
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS  
/*-----  
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR  
//*:       DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR  
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT  
//PAC7AE  DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR  
//PAC7AJ  DD DSN=&INDUV..&BASE.AJ,DISP=SHR  
//PAC7AN  DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR  
//PAC7AR  DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR  
//PACGGR  DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR  
//PACGGN  DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR  
//PACGGY  DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR  
//PACGGU  DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR  
//SYSIN  DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAE),DISP=SHR  
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAJ),DISP=SHR  
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAN),DISP=SHR  
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAR),DISP=SHR
```

```

//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGY),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//PTU923 EXEC PGM=BVPTU923
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//AELSR DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7AE DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AELSR')
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7MB DD DSN=&&PP25MB,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PP DD DSN=&OLDPP,DISP=SHR
//PAC7GY DD DSN=&&PACGY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)
//PAC7ET DD SYSOUT=&OUT
//PAF900 EXEC PGM=BVPAF900,COND=(0,NE,PTU923)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVP GN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVP GR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVP GU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7GY DD DSN=&&PACGY,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=372,BLKSIZE=27156)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,

```

```

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MW  DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MX  DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PAC7MY  DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PACA15 EXEC PGM=BVPACA15,COND=((0,NE,PTU923),(0,NE,PAF900))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSOUT  DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE  DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7AJ  DD DSN=&INDUV..&BASE.AJ,DISP=SHR
//ANLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR   DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR   DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GYLSR   DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGY  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GYLSR','BUFND=10')
//GULSR   DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7DC  DD DUMMY
//PAC7IE  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IF  DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ME  DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7MV  DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7RB  DD DUMMY
//PAC7RY  DD DUMMY
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

## Reprise PEI (RPP2)

### RPP2 - Présentation générale

#### Principe

Cette procédure permet de reprendre l'environnement PEI à partir d'une version 2.0 ou 2.5 et met à jour la Base de développement de la version installée.



Elle prend en compte les mouvements d'environnements pour lesquels des entités sont générées.

#### Condition d'exécution

Les fichiers de la Base de Développement doivent être fermés dans le transactionnel.

#### Résultat obtenu

Une Base de développement intégrant les environnements migrés.

#### Remarques

Tout mouvement de mise à jour dans une Bibliothèque ou une Session inexistante dans la nouvelle Base sera rejeté.

L'environnement cible doit exister au préalable.

### **RPP2 - Entrées / Traitements / Résultats**

Une ligne \* avec Code utilisateur et Mot de passe, ainsi que les codes des environnements sources et de l'environnement cible.

Si la ligne \* est absente ou incorrecte, un message d'anomalie est émis et la procédure ne peut s'effectuer.

La structure de la ligne est la suivante :

| Pos. | Lon. | Valeur     | Signification                                                |
|------|------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 2    | 1    | '*'        | Code ligne                                                   |
| 3    | 8    | uuuuuuuu   | Code utilisateur                                             |
| 11   | 8    | pppppppp   | mot de passe                                                 |
| 19   | 10   | 1234567890 | Codes sur un caractère des environnements devant être repris |
| 29   | 2    | EE         | Code de l'environnement cible de la reprise                  |

### **RPP2 - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Reprise PEI étape 1 : PTU950

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                      |
|--------|--------------|--------|----------------------------------------------|
| PAC7PP | &OLDPP       | Entrée | Sauvegarde fichier PEI de l'ancienne version |
| PAC7MB | &&RPP2MB     | Entrée | Entrée utilisateur                           |
| PAC7GY | &&PP         | Sortie | Mouvements intermédiaires pour PTU955        |

#### Reprise PEI étape 2 : PTU955

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                                                    |
|----------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|
| PAC7GY   | &&PP         | Sortie | Mouvements intermédiaires issus de PTU950                  |
| PAC7GY   | &&PACGY      | Sortie | Mouvements des environnements de production (longueur=310) |
| SORTWK01 |              | Tri    |                                                            |
| SORTWK02 |              | Tri    |                                                            |
| SORTWK03 |              | Tri    |                                                            |

#### Mise en forme des mouvements : PAF900

| Code   | Nom physique         | Type   | Libellé                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR     | Entrée | Données de la Base de Développement                                                                                                                                                        |
| PAC7AN | &INDUV..<br>&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement                                                                                                                                                          |
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE       | Entrée | Libellés d'erreur                                                                                                                                                                          |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR        | Entrée | Données de la Base Administration                                                                                                                                                          |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN        | Entrée | Index de la Base Administration                                                                                                                                                            |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU        | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration                                                                                                                                                     |
| PAC7GY | &&PACGY              | Entrée | Mouvements de mise à jour                                                                                                                                                                  |
| PAC7MV | &&PAC7MV             | Sortie | Mouvements mis en forme (doit pouvoir contenir tous les mouvements en entrée plus les mouvements d'annulation élémentaire générés par les mouvements d'annulation multiple) (longueur=170) |

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                           |
|--------|--------------|--------|-----------------------------------|
| PAC7ME | &&PAC7ME     | Sortie | Fichier de travail (longueur=372) |
| PAC7MW |              | Sortie | Fichier de travail (longueur=170) |
| PAC7MX |              | Sortie | Fichier de travail (longueur=743) |
| PAC7MY |              | Sortie | Fichier de travail (longueur=743) |

Mise à jour de la Base de Développement : PACA15

| Code   | Nom physique         | Type   | Libellé                                             |
|--------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR     | Sortie | Données de la Base de Développement                 |
| PAC7AN | &INDUV..<br>&BASE.AN | Sortie | Index de la Base de Développement                   |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY     | Sortie | Extension de la Base de Développement               |
| PAC7AJ | &INDUV..&BASE.AJ     | Sortie | Journal de la Base de Développement                 |
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE       | Entrée | Libellés d'erreur                                   |
| PACGGN | &INDSV..BVP GN       | Entrée | Index de la Base Administration                     |
| PACGGR | &INDSV..BVP GR       | Entrée | Données de la Base Administration                   |
| PACGGY | &INDSV..BVP GY       | Entrée | Extension de la Base Administration                 |
| PACGGU | &INDSV..BVP GU       | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration              |
| PAC7DC | DUMMY                | Entrée | Fichier DSMS éléments de la Base de Développement   |
| PAC7ME | &&PAC7ME             | Entrée | Fichier de travail                                  |
| PAC7MV | &&PAC7MV             | Entrée | Mouvements de mise à jour                           |
| PAC7RB | DUMMY                | Sortie | Mouvements erronés UPDT (longueur=80)               |
| PAC7RY | DUMMY                | Sortie | Mouvements erronés UPDP (longueur=310)              |
| PAC7IE |                      | Etat   | Compte-rendu de mise à jour (longueur=132)          |
| PAC7IF |                      | Etat   | Récapitulatif des mouvements erronés (longueur=132) |

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

Codes retour :

- 0 : OK sans erreur
- 2 : erreur warning
- 4 : erreur grave

## RPP2 - JCL d'exécution

```

/*-----
/*          VISUALAGE PACBASE
/*
/*-----
/*          RETRIEVAL OF PEI FILE
/*
/*-----
/*
//BVP RPP2  PROC BASE=$BASE,          CODE OF DEVPT DATABASE
//          OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS
//          INDUV='$INDUV',          INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDSV='$INDSV',          INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',          INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
//*:       VSAMCAT='$VCAT',          USER VSAM CATALOG
//*:       SYSTCAT='$SCAT',          SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',              LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUTL=$OUT,              OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          OLDPP=,                 DS NAME OF OLD PP
//          UWK=$UWK,               WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(100,10),RLSE)', TRANSACTION SPACE
//          CYL='(10,1)',            TEMPORARY SPACE
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
/*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE   DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB  DD DSN=&RPP2MB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS
/*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:       DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE  DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7AJ  DD DSN=&INDUV..&BASE.AJ,DISP=SHR
//PAC7AN  DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AR  DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PACGGR  DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGN  DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGY  DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR

```

```

//PACGGU DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAE),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAJ),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAN),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAR),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGY),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//PTU950 EXEC PGM=BVPTU950
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7MB DD DSN=&&RPP2MB,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7PP DD DSN=&OLDPP,DISP=SHR
//PAC7OU DD DSN=&&PP,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(TRK,(10,5),RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=111,BLKSIZE=6660)
//PTU955 EXEC PGM=BVPTU955,COND=(0,NE,PTU950)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7OU DD DSN=&&PP,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7GY DD DSN=&&PACGY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//PAF900 EXEC PGM=BVPAF900,COND=(0,NE,PTU950)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR

```

```

//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7GY DD DSN=&&PACGY,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=372,BLKSIZE=27156)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MW DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MX DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PAC7MY DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PACA15 EXEC PGM=BVPACA15,COND=((0,NE,PTU950),(0,NE,PAF900))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:
//          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7AJ DD DSN=&INDUV..&BASE.AJ,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GYLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7DC DD DUMMY
//PAC7IE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IF DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7RB DD DUMMY
//PAC7RY DD DUMMY
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

## Reprise mots de passe (UTMP)

### UTMP - Présentation générale

#### Principe

Cette procédure est un utilitaire qui permet de reprendre les mots de passe des utilisateurs 2.N à partir du fichier PE issu de la sauvegarde des paramètres utilisateurs par la procédure PARM, pour les intégrer dans le fichier des utilisateurs de la Base Administration.

Le rafraîchissement des mots de passe est fonction de l' option choisie sur la carte utilisateur.

#### Condition d'exécution

Le fichier des utilisateurs de la Base Administration doit être fermé dans le transactionnel.

#### Edition obtenue

En cas de création à tort, la procédure édite un message d' anomalie sous forme de displays.

#### Résultat obtenu

La Base Administration intégrant les mots de passe utilisateurs issus de la version 2.0 ou 2.5.

### UTMP - Description des étapes

#### Reprise des mots de passe 2.N : PTURMP

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                 |
|--------|---------------|--------|-----------------------------------------|
| PAC7MB | &&UTMPMB      | Entrée | Entrée utilisateur                      |
| PAC7CE | &OLDPE        | Entrée | Paramètres utilisateur ancienne version |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration  |

### UTMP - JCL d'exécution

```
//* -----  
//*      VISUALAGE PACBASE  
//*  
//* -----
```

```

/**          PASSWORD RETRIEVAL
/**
/** -----
/**
//BVPUTMP  PROC OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS
//          INDSV='$INDSV',            INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
/**:      VSAMCAT='$VCAT',            USER VSAM CATALOG
/**:      SYSTCAT='$SCAT',            SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',  LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          UWK=$UWK,                  WORK UNIT
//          OLDPE=                      DS NAME OF OLD PE
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
/**-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE   DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB  DD DSN=&&UTMPMB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PTURMP EXEC PGM=BVPTURMP
/**-----
/**:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
/**:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//PAC7MB  DD DSN=&&UTMPMB,DISP=(OLD,DELETE)
//SYSOUT  DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX  DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACGGU  DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PAC7CE  DD DSN=&OLDPE,DISP=SHR

```

## Reprise paramètres Pac/Transfer (UV25)

### UV25 - Présentation générale

#### Principe

La procédure (UV25) permet de reprendre le fichier UV des paramètres de Pac/Transfer de la version 2.0 ou 2.5 au nouveau format.

Elle met à jour la Base Administration.

#### Condition d'exécution

Les fichiers de la Base Administration doivent être fermés dans le transactionnel.

#### Edition obtenue



Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées.

### UV25 - Entrées / Traitements / Résultats

Une ligne \* avec code utilisateur, mot de passe et code de la Base de Développement concernée par les transferts.

Si le code utilisateur ou le code de la base n'est pas renseigné, un message d'anomalie est émis et la procédure ne peut s'effectuer.

La structure de la ligne est la suivante :

| Position | Longueur | Valeur   | Signification    |
|----------|----------|----------|------------------|
| 2        | 1        | '*'      | Code ligne       |
| 3        | 8        | uuuuuuuu | Code utilisateur |
| 11       | 8        | pppppppp | mot de passe     |
| 22       | 4        | cccc     | Code base        |

### UV25 - Description des étapes

Prise en compte des entrées : PTU001

Traitement des paramètres de transfert : PTU922

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                               |
|--------|---------------|--------|-------------------------------------------------------|
| PAC7UV | &OLDUV        | Entrée | Paramètres de transfert de l'ancienne version         |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                                     |
| PAC7MB | &&UV25MB      | Entrée | Entrée utilisateur                                    |
| PAC7GY | &&PACGY       | Sortie | Mouvements des paramètres de transfert (longueur=310) |
| PAC7ET |               | Etat   | Compte-rendu en cas d'anomalie                        |

Mise en forme des mouvements : PAF900

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                           |
|--------|---------------|--------|-----------------------------------|
| PAC7AR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration |
| PAC7AN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration   |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                 |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration |

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PACGGN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration                                                                                                                                                              |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration                                                                                                                                                       |
| PAC7GY | &&PACGZ       | Entrée | Mouvements de mise à jour                                                                                                                                                                    |
| PAC7MV | &&PAC7MV      | Sortie | Mouvements mis en forme (doit pouvoir contenir tous les mouvements en entrée plus les mouvements d'annulation élémentaire générés par les mouvements d'annulation multiple) (longueur = 170) |
| PAC7ME | &&PAC7ME      | Sortie | Fichier de travail (longueur=372)                                                                                                                                                            |
| PAC7MW |               | Sortie | Fichier de travail (longueur=170)                                                                                                                                                            |
| PAC7MX |               | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                            |
| PAC7MY |               | Sortie | Fichier de travail (longueur=743)                                                                                                                                                            |

#### Mise à jour de la Base Administration : PACA15

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                           |
|--------|---------------|--------|---------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDSV..BVPGR | Sortie | Données de la Base Administration                 |
| PAC7AN | &INDSV..BVPGN | Sortie | Index de la Base Administration                   |
| PAC7AY | &INDSV..BVPGY | Sortie | Extension de la Base Administration               |
| PAC7AJ | &INDSV..BVPGJ | Sortie | Journal de la Base Administration                 |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                                 |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration                   |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration                 |
| PACGGY | &INDSV..BVPGY | Entrée | Extension de la Base Administration               |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration            |
| PAC7DC | DUMMY         | Entrée | Fichier DSMS éléments de la Base de Développement |
| PAC7ME | &&PAC7ME      | Entrée | Fichier de travail                                |
| PAC7MV | &&PAC7MV      | Entrée | Mouvements de mise à jour                         |

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                                |
|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|
| PAC7RB | DUMMY        | Sortie | Mouvements erronés UPDT<br>(longueur=80)               |
| PAC7RY | DUMMY        | Sortie | Mouvements erronés UPDP<br>(longueur=310)              |
| PAC7IE |              | Etat   | Compte-rendu de mise à jour<br>(longueur=132)          |
| PAC7IF |              | Etat   | Récapitulatif des mouvements<br>erronés (longueur=132) |

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

Codes retour :

- 0 : OK sans erreur
- 2 : erreur warning
- 4 : erreur grave

#### UV25 - JCL d'exécution

```

/* -----
/*      VISUALAGE PACBASE
/*
/* -----
/*      RETRIEVAL OF UV FILE
/*
/* -----
/*
//BVPUV25  PROC OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS
//          INDSV='$INDSV',              INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',              INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
//*:       VSAMCAT='$VCAT',              USER VSAM CATALOG
//*:       SYSTCAT='$SCAT',              SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',    LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',                  LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUTL=$OUT,                  OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          OLDUV=,                      DS NAME OF OLD UV
//          UWK=$UWK,                    WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(100,10),RLSE)'  TRANSACTION SPACE
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
/*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE   DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB  DD DSN=&&UV25MB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS

```

```

//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE   DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PACGGR   DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGN   DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGY   DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGU   DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//SYSIN    DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAE),DISP=SHR
//         DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR
//         DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR
//         DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGY),DISP=SHR
//         DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//PTU922   EXEC PGM=BVPTU922
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//         DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX   DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE   DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7MB   DD DSN=&&UV25MB,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7UV   DD DSN=&OLDUV,DISP=SHR
//PAC7GY   DD DSN=&&PACGY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//         SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
//         DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)
//PAC7ET   DD SYSOUT=&OUT
//PAF900   EXEC PGM=BVPAF900,COND=(0,NE,PTU922)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//         DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX   DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE   DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PAC7AN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PAC7AR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//GNLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR    DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7GY   DD DSN=&&PACGY,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7ME   DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//         SPACE=&SPAMB,

```

```

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=372,BLKSIZE=27156)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MW DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=6120)
//PAC7MX DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PAC7MY DD DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=748,BLKSIZE=26928)
//PACA15 EXEC PGM=BVPACA15,
//          COND=(0,NE,PTU922),(0,NE,PAF900)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7AJ DD DSN=&INDSV..BVP GJ,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDSV..BVP GN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDSV..BVP GR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDSV..BVP GY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVP GN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVP GR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GYLSR DD DSN=&INDSV..BVP GY,DISP=SHR
//PACGGY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GYLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVP GU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7DC DD DUMMY
//PAC7IE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IF DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ME DD DSN=&&PAC7ME,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7RB DD DUMMY
//PAC7RY DD DUMMY
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

## Echange mouvements MB entre base 2.n et 3.n (MB25)

### MB25 - Présentation générale

#### Principe

Cette procédure permet de reprendre des mouvements de format UPDT de la version 2.0 ou 2.5 vers la nouvelle version.

## Limites

Les Entités utilisateur, Occurrences d'Entités utilisateur, Relations, Manuels de type 'U' ne sont pas traités.

Les appels de Format-guides sont traités comme des commentaires.

Les types de Format-guides changent entre la 2.n et la 3.n : pour permettre l'échange de mouvements entre ces versions, il faut exécuter en 2.n la procédure UTFG qui attribue les types de la 3.n.

## Condition d'exécution

Aucune.

## Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées.

## Résultat obtenu

Cette procédure génère un fichier mouvement à destination de la procédure UPDT de la nouvelle version ainsi qu'un fichier des mouvements rejetés.

## **MB25 - Description des étapes**

### Reprise du fichier MB : PTU926

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                                |
|--------|------------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE    | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement    |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR    | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN    | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU    | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7MB | &OLDMB           | Entrée | Mouvements MB 2.5                      |
| PAC7MV | &&PACMV          | Sortie | Mouvements de reprise pour UPDT        |
| PAC7ME | &&PACME          | Sortie | Mouvements rejetés                     |
| PAC7EF |                  | Etat   | Compte-rendu de reprise                |
| PAC7DD |                  | Etat   | Contrôle autorisation                  |

## MB25 - JCL d'exécution

```
//* -----  
//*          VISUALAGE PACBASE  
//*  
//* -----  
//*          RETRIEVAL OF MB FILE  
//*  
//* -----  
//BVPMB25  PROC BASE=$BASE,                CODE OF DEVPT DATABASE  
//          OUT=$OUT,                      OUTPUT CLASS  
//          INDUV='$INDUV',                INDEX OF USER VSAM FILES  
//          INDSV='$INDSV',                INDEX OF SYSTEM VSAM FILES  
//          INDSN='$INDSN',                INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES  
//*:       VSAMCAT='$VCAT',                USER VSAM CATALOG  
//*:       SYSTCAT='$SCAT',                DEVPT SYSTEM VSAM CATALOG  
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',     LIBRARY OF LOAD-MODULES  
//          LSR='BLSR',                    LSR BATCH SYSTEM NAME  
//          OLDMB=,                        DS NAME OF OLD MB  
//          UWK=$UWK                       WORK UNIT  
//*****  
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS  
//*-----  
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR  
//*:       DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR  
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT  
//PAC7AE   DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR  
//PACGGR   DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR  
//PACGGN   DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR  
//PACGGU   DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR  
//SYSIN    DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAE),DISP=SHR  
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR  
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR  
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR  
//PTU926   EXEC PGM=BVPTU926  
//*-----  
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR  
//*:       DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR  
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR  
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR  
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT  
//SYSOUX   DD SYSOUT=&OUT  
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT  
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT  
//PAC7AE   DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR  
//ARLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR  
//PAC7AR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')  
//GNLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR  
//PACGGN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')  
//GRLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR  
//PACGGR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')  
//GULSR    DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR  
//PACGGU   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
```

```
//PAC7MB DD DSN=&0LDMB,DISP=SHR
//PAC7MV DD DSN=&&PACMV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7ME DD DSN=&&PACME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7EF DD SYSOUT=&OUT
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUT
```

## Echange mouvements GY entre base 2.n et 3.n (GY25)

### GY25 - Présentation générale

#### Principe

Cette procédure permet de reprendre des mouvements de format UPDP de la version 2.0 ou 2.5 vers la nouvelle version.

#### Limites

Les Entités utilisateur, Relations, Manuels de type 'U' ne sont pas traités.

Les appels de Format-guides sont traités comme des commentaires.

Les types de Format-guides changent entre la 2.n et la 3.n : pour permettre l'échange de mouvements entre ces versions, il faut exécuter en 2.n la procédure UTFG qui attribue les types de la 3.n.

#### Condition d'exécution

Aucune.

#### Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées.

#### Résultat obtenu

Cette procédure génère un fichier mouvement à destination de la procédure UPDP de la nouvelle version ainsi qu'un fichier des mouvements rejetés.

### GY25 - Description des étapes

Reprise du fichier GY : PTU927

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé           |
|--------|---------------|--------|-------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur |



| Code   | Nom physique    | Type   | Libellé                                |
|--------|-----------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV.&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement    |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR   | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN   | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU   | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7GY | &OLDGY          | Entrée | Mouvements GY 2.5                      |
| PAC7MV | &&PACMV         | Sortie | Mouvements de reprise pour UPDP        |
| PAC7ME | &&PACME         | Sortie | Mouvements rejetés                     |
| PAC7EF |                 | Etat   | Compte-rendu de reprise                |
| PAC7DD |                 | Etat   | Contrôle autorisation                  |

## GY25 - JCL d'exécution

```

/* -----
/*          VISUALAGE PACBASE
/*
/* -----
/*          RETRIEVAL OF GY FILE
/*
/* -----
/*
//BVPGY25  PROC BASE=$BASE,          CODE OF DEVPT DATABASE
//          OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS
//          INDUV='$INDUV',          INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDSV='$INDSV',          INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',          INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
//*:       VSAMCAT='$VCAT',          USER VSAM CATALOG
//*:       SYSTCAT='$SCAT',          DEVPT SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',              LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OLDGY=,                  DS NAME OF OLD GY
//          UWK=$UWK                WORK UNIT
//*****
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS
/*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:       DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE   DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PACGGR   DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGN   DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGU   DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//SYSIN    DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAE),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR

```

```

//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//PTU927 EXEC PGM=BVPTU927
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7GY DD DSN=&OLDGY,DISP=SHR
//PAC7MV DD DSN=&&PACMV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)
//PAC7ME DD DSN=&&PACME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)
//PAC7EF DD SYSOUT=&OUT
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUT

```

## Echange mouvements MB entre base 3.n et 2.n (MB30)

### MB30 - Présentation générale

#### Principe

Cette procédure permet de reprendre des mouvements de format UPDT de la nouvelle version vers la version 2.0 ou 2.5.

#### Limites

Les Méta entités, Entités utilisateur, Relations, Descriptions, Mots-clés, Documentation associée et Appels de Relation ne sont pas traités.

#### Condition d'exécution

Aucune.

#### Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées.

### Résultat obtenu

Cette procédure génère un fichier mouvement à destination de la procédure UPDT de la version 2.0 ou 2.5 ainsi qu'un fichier des mouvements rejetés.

### **MB30 - Description des étapes**

Reprise du fichier MB : PTU928

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                                |
|--------|------------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE    | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement    |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR    | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN    | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU    | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7MB | &OLDMB           | Entrée | Mouvements MB de la nouvelle version   |
| PAC7MV | &&PACMV          | Sortie | Mouvements de reprise pour UPDT        |
| PAC7ME | &&PACME          | Sortie | Mouvements rejetés                     |
| PAC7EF |                  | Etat   | Compte-rendu de reprise                |
| PAC7DD |                  | Etat   | Contrôle autorisation                  |

### **MB30 - JCL d'exécution**

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**              RETRIEVAL OF MB FILE
/**
/** -----
/**
//BVPMB30  PROC BASE=$BASE,           CODE OF DEVPT DATABASE
//          OUT=$OUT,                 OUTPUT CLASS
//          INDUV='$INDUV',           INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDSV='$INDSV',           INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',           INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
/**:      VSAMCAT='$VCAT',            USER VSAM CATALOG
/**:      SYSCAT='$SCAT',             DEVPT SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES

```

```

//          LSR='BLSR',                LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OLDMB=,                    DS NAME OF OLD MB
//          UWK=$UWK                    WORK UNIT
//*****
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE   DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PACGGR   DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGN   DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGU   DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//SYSIN    DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAE),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//PTU928 EXEC PGM=BVPTU928
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX   DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE   DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ARLSR    DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//GNLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR    DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR    DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU   DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7MB   DD DSN=&OLDMB,DISP=SHR
//PAC7MV   DD DSN=&&PACMV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7ME   DD DSN=&&PACME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7EF   DD SYSOUT=&OUT
//PAC7DD   DD SYSOUT=&OUT

```

## Echange mouvements GY entre base 3.n et 2.n (GY30)

### GY30 - Présentation générale

#### Principe

Cette procédure permet de reprendre des mouvements de format UPDP de la nouvelle version vers la version 2.0 ou 2.5.

## Limites

Les Méta entités, Relations, Descriptions, Mots-clés, Documentation associée et Appels de Relation ne sont pas traités. En revanche, les Entités utilisateur sont reprises sous forme d'Occurrences d'Entités utilisateur 2.n, à charge pour l'utilisateur de créer l'Entité utilisateur 2.n correspondante.

## Condition d'exécution

Aucune.

## Edition obtenue

Cette procédure édite un compte-rendu signalant les anomalies rencontrées.

## Résultat obtenu

Cette procédure génère un fichier mouvement à destination de la procédure UPDP de la version 2.0 ou 2.5 ainsi qu'un fichier des mouvements rejetés.

## **GY30 - Description des étapes**

### Reprise du fichier GY : PTU929

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                                        |
|--------|------------------|--------|------------------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE    | Entrée | Libellés d'erreur                              |
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement            |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement              |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY | Entrée | Données extensions de la Base de Développement |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR    | Entrée | Données de la Base Administration              |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN    | Entrée | Index de la Base Administration                |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU    | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration         |
| PAC7GY | &OLDGY           | Entrée | Mouvements GY de la nouvelle version           |
| PAC7MV | &&PACMV          | Sortie | Mouvements de reprise pour UPDP                |
| PAC7ME | &&PACME          | Sortie | Mouvements rejetés                             |
| PAC7EF |                  | Etat   | Compte-rendu de reprise                        |

| Code   | Nom physique | Type | Libellé               |
|--------|--------------|------|-----------------------|
| PAC7DD |              | Etat | Contrôle autorisation |

### GY30 - JCL d'exécution

```

/* -----
/*      VISUALAGE PACBASE
/*
/* -----
/*      RETRIEVAL OF GY FILE
/*
/* -----
/*
//BVPGY30  PROC BASE=$BASE,                CODE OF DEVPT DATABASE
//          OUT=$OUT,                      OUTPUT CLASS
//          INDUV='$INDUV',                INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDSV='$INDSV',                INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',                INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
//*:       VSAMCAT='$VCAT',                USER VSAM CATALOG
//*:       SYSTCAT='$SCAT',                DEVPT SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',      LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',                    LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OLDGY=,                        DS NAME OF OLD GY
//          UWK=$UWK                        WORK UNIT
//*****
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS
/*-----
/**:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
/**:       DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE   DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PACGGR   DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGN   DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGU   DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PAC7AN   DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AY   DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//SYSIN    DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAE),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAN),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAR),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAY),DISP=SHR
//PTU929   EXEC PGM=BVPTU929
/*-----
/**:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
/**:       DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB  DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX   DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT

```

```

//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7GY DD DSN=&OLDGY,DISP=SHR
//PAC7MV DD DSN=&&PACMV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)
//PAC7ME DD DSN=&&PACME,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=(TRK,(100,20),RLSE),
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=3100)
//PAC7EF DD SYSOUT=&OUT
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUT

```

## Procédures - Tableau récapitulatif des changements

Liste des nouvelles procédures, depuis la 2.5

| Procédure | Remarques                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| ARAD      | Archivage de la Base Administration                         |
| ARPM      | Archivage du journal QJ du module SCM                       |
| INAE      | Initialisation du fichier des libellés d'erreur (AE)        |
| INGU      | Initialisation du fichier des codes utilisateur (GU)        |
| INQJ      | Initialisation du fichier journal d'archivage du module SCM |
| GPMC      | Génération (MOVE CORRESPONDING)                             |
| GPRC      | Génération (API COBOL)                                      |
| ROAD      | Réorganisation de la Base Administration                    |
| RSAD      | Restauration de la Base Administration                      |
| PACG      | Sauvegarde de la Base Administration                        |
| PAGX      | Extraction de la Base Administration                        |
| UKD1      | Maj Batch des clés d'accès et des droits                    |
| VING      | Mise à jour du Modèle administration                        |
| PACS      | Gestion de la Base de Développement                         |
| MLIB      | Gestion des bibliothèques                                   |
| SAVE      | Sauvegarde de la Base de Développement                      |

| <b>Procédure</b> | <b>Remarques</b>                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| GY25             | Reprise d'un fichier GY pour UPDP vers 3.n                 |
| MB25             | Reprise d'un fichier MB pour UPDT vers 3.n                 |
| GY30             | Reprise d'un fichier GY pour UPDP vers 2.n                 |
| MB30             | Reprise d'un fichier MB pour UPDT vers 2.n                 |
| PC25             | Reprise de la Base de Développement                        |
| PE25             | Reprise des paramètres utilisateur (PE)                    |
| PG20             | Reprise des commandes édition-génération 2.0 (PG)          |
| PG25             | Reprise des commandes édition-génération 2.5 (PG)          |
| PJ25             | Reprise du journal 2.n                                     |
| PP25             | Reprise du fichier PP                                      |
| RPP2             | Reprise PEI                                                |
| UTMP             | Reprise des mots de passe                                  |
| UV25             | Reprise des paramètres Pac/Transfer (UV)                   |
| UTM1             | Migration des méta entités (étape 1)                       |
| UTM2             | Migration des méta entités (étape 2)                       |
| UTU1             | Extraction lignes 'P' avec 'UNS'                           |
| UTU2             | Mise à jour lignes 'P' avec 'UNS'                          |
| STAT             | Statistiques sur la base                                   |
| VINS             | Mise à jour du modèle Développement                        |
| CHPM             | Compte-rendu contrôle environnement et éléments de la base |
| CPPM             | Comparaison base avec configuration utilisateur            |
| EXPM             | Extraction des environnements                              |
| GPPM             | Ecriture compte-rendu génération dans QJ                   |
| HIPM             | Mise en production des éléments                            |
| SIPM             | Simulation de génération                                   |
| UBPM             | Génération des mouvements Batch à partir de QJ             |
| TRED             | Pac/Transfer : édition paramètres                          |
| UPGP             | Mise à jour PAF Base Administration                        |
| CEND             | Contrôle d'intégrité intra-Endevor                         |
| CIND             | Contrôle d'intégrité inter-Endevor                         |
| GPND             | Endevor : valorisation des paramètres                      |
| JJND             | Endevor : reprise du journal                               |
| JRND             | Endevor : récupération des mouvements du journal archivé   |



| Procédure | Remarques                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| LSND      | Endevor : mise à jour table bibliothèque/session                  |
| MEND      | Endevor : mise en forme des mouvements de mise à jour             |
| MNDO      | Endevor : mise en forme des mouvements de mise à jour en 2.5      |
| RIND      | Endevor : création des éléments Infopac (reprise de l'existant)   |
| RPND      | Endevor : création des élément Va Pacbase (reprise de l'existant) |
| RPTY      | Endevor : reprise du fichier des types                            |
| RP25      | Endevor : reprise des Entités utilisateur                         |
| RRND      | Endevor : reprise de l'existant                                   |
| TYND      | Endevor : chargement des types                                    |
| UPND      | Endevor : importation des éléments VA Pacbase                     |

Liste des procédures supprimées depuis la release 2.5

| Procédure | Programmes    | Remarques                    |
|-----------|---------------|------------------------------|
| CPSN      | PTU850 PTU855 | Intégrée dans procédure PACX |
| EMSN      | PTU810        |                              |
| MESN      | PTU815        |                              |
| SASN      | PTU130 PTU140 | Intégrée dans procédure PACS |
| UXSR      | UTIXSR        | Intégrée dans procédure PACS |
| CRYP      | PACU99        |                              |
| PARM      | PACU15 PACU80 |                              |
| LOAE      | PACU80        |                              |
| REAG      | PTU560        |                              |
| SVAG      | PTU550        |                              |
| GET0      | PACTI1        |                              |
| GET1      | PACT41        |                              |
| GET2      | PACT41 PACT51 |                              |
| GRPE      | PACR40        |                              |
| INPE      | PACR01        |                              |
| PP16      | PACR90        |                              |
| PRPE      | PACR10        |                              |
| RSPE      | PACR61        |                              |
| SVPE      | PACR60        |                              |
| RVDE      | PREI00 PRE986 |                              |

| Procédure | Programmes           | Remarques |
|-----------|----------------------|-----------|
| RVKE      | PREI40 PREI50        |           |
| STOP      | PTUR00               |           |
| TRRT      | REUV802 PTUG90       |           |
| VDWN      | PVA100 PVA110        |           |
| VPUR      | PVA400               |           |
| VPU1      | PVA300 PVA305 PVA310 |           |
| VPU2      | PVA320               |           |
|           |                      |           |
| LVBL      | PTULVB               |           |
| QREO      | PTUN00 PTUN10 PTUN40 |           |
|           |                      |           |
| RPPG      | PTU908               |           |
| RPTD      | PTAR20               |           |

---

## Reprises des bases de la version 3.0

### Opérations à effectuer

La release 3.5 peut être installée dans le même environnement que la release 3.0. Ce cas est considéré comme une réinstallation.

Avant toute opération, il est conseillé de sauvegarder les Bases de Développement et d'Administration (SAVE, ARCH, SVAD, ARAD), en version 3.0.

- Si cette version est installée dans le même environnement que la 3.0, se reporter au chapitre 'Réinstallation Serveur' du présent manuel.  
Après avoir exécuté la mise à jour du Modèle administration (VING), il faut se connecter à la station administrateur pour renseigner la nouvelle clé d'accès au système.
- Si cette version est installée dans un nouvel environnement, après avoir suivi toutes les étapes de l'installation de la partie serveur, il faut restaurer les bases dans l'ordre suivant :
  - RSAD : restauration de la Base d'Administration,
  - VING : mise à jour du Modèle d'Administration,
  - Connexion par la station Administration workbench pour y saisir et activer la nouvelle clé d'accès au système,
  - REST : restauration de chaque Base de Développement,

- VINS : mise à jour du Modèle développement pour chaque Base de Développement.
- Dans tous les cas, une réorganisation des bases est obligatoire (ARCH, SAVE, REOR, REST).



---

## Chapitre 8. RPPZ Utilitaires

---

### MIAM - Aide à la migration

#### MIAM - Présentation générale

##### Principe

Cette procédure propose les fonctionnalités suivantes :

- détection des entités P à typer en macro : alimentation du fichier PM.
- détection des caractères spéciaux : alimentation du fichier des caractères spéciaux CS.
- détection des entités dont le code correspond à une chaîne de caractères non compatible avec Windows : alimentation du fichier des caractères spéciaux CS.

- détection des entités non reprises : alimentation du fichier NR.

Ceci concerne les rubriques dont les usages ne sont pas reconnus dans RPPz (différents de 0 1 2 3 5 6 7 8 9 B C D F G H I J N O P Q R T U W X Y Z), les blocs bases de données de type SE, AR, QG, TR, QD, Q4, QV, QA, QI, TI, et les états pour maquettes.

- détection des conditionnements orphelins : lignes de conditionnement de type AN OR DU DW DC DI DV provenant de macro-structure et précédées par une ligne de conditionnement de type IF n'appartenant pas à la macro-structure.
- détection des segments renommés en 00 dans les -CD lorsque le segment 00 existe au sein du réseau.
- détection des états avec des libellés en double.
- détection dans les -GE : références à des segments ou rubriques inexistantes dans les -CE ou -CS des écrans, ou référence à un texte inexistant.
- détection des lignes de working à ne pas reprendre (de type M, C, L ou A).

Pour chaque cas rencontré il sera écrit un enregistrement dans le fichier RQ des anomalies.

Description du fichier CS des caractères ou chaînes de caractères spéciaux détectés :

| Pos. | Lon. | Valeur | Signification                         |
|------|------|--------|---------------------------------------|
| 1    | 2    |        | Type de caractère                     |
|      |      | WN     | Caractères incompatibles avec WINDOWS |

| Pos. | Lon. | Valeur | Signification                                                                                                              |
|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | CS     | Caractères spécial                                                                                                         |
| 3    | 4    |        | Caractère ou chaîne de caractères détecté                                                                                  |
| 9    | 4    |        | Caractère ou chaîne de caractères de remplacement : ce champ devra être saisi avant le passage des procédures MIBA ou MIBR |
| 13   | 68   |        | FILLER                                                                                                                     |

Description du fichier NR des entités non reprises :

| Pos. | Lon. | Signification     |
|------|------|-------------------|
| 1    | 3    | Code bibliothèque |
| 4    | 1    | FILLER            |
| 5    | 3    | Type PAF          |
| 8    | 1    | FILLER            |
| 9    | 6    | Code entité       |
| 15   | 1    | FILLER            |
| 16   | 2    | Type de bloc      |
| 18   | 1    | FILLER            |
| 19   | 1    | Usage rubrique    |
| 20   | 131  | FILLER            |

Description du fichier PM des macros non typées :

| Pos. | Lon. | Signification |
|------|------|---------------|
| 1    | 6    | Code entité   |
| 7    | 44   | FILLER        |

Description du fichier RQ des anomalies :

| Pos. | Lon. | Valeur | Signification      |
|------|------|--------|--------------------|
| 1    | 3    |        | Bibliothèque       |
| 4    | 3    |        | Type PAF           |
| 7    | 6    |        | Code entité        |
| 13   | 24   |        | FILLER             |
| 37   | 3    |        | Type de l'anomalie |

| Pos. | Lon. | Valeur | Signification                         |
|------|------|--------|---------------------------------------|
|      |      | BL     | Bloc à ne pas reprendre               |
|      |      | CS     | Caractères spécial                    |
|      |      | EC1    | Problème de tri dans -CE Ecran        |
|      |      | ET1    | Etat avec libellé en double           |
|      |      | ET2    | Etat non utilisé dans un -CD          |
|      |      | ET3    | Etat pour maquette GDP                |
|      |      | GE1    | Référence inexistante (-GE)           |
|      |      | MCN    | Macro non typée                       |
|      |      | OR1    | Conditionnements orphelins            |
|      |      | PG1    | Ligne P de type N en double           |
|      |      | SG1    | Renommage Segment dans -CD            |
|      |      | SG2    | Segment non utilisé dans -CD          |
|      |      | SG3    | Segment vue logique avec FILLER       |
|      |      | UR     | Usage de Rubrique à ne pas reprendre  |
|      |      | WK     | Ligne de working de type M C L ou A   |
|      |      | WN     | Caractères incompatibles avec WINDOWS |
| 40   | 40   |        | Libellé anomalie                      |
| 80   | 2    |        | Section                               |
| 82   | 2    |        | Paragraphe                            |
| 84   | 3    |        | Numéro de ligne                       |
| 87   | 2    |        | Code fichier                          |
| 89   | 4    |        | Code segment                          |
| 93   | 2    |        | Numéro de libellé                     |
| 95   | 6    |        | Code manuel                           |
| 101  | 6    |        | Code rubrique                         |
| 107  | 3    |        | Type PAF                              |
| 110  | 6    |        | Code entité                           |
| 116  | 35   |        | FILLER                                |

## MIAM - Entrées Utilisateur

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification    |
|------|------|----------|------------------|
| 2    | 1    | '*'      | Code ligne       |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur |

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                              |
|------|------|----------|--------------------------------------------|
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe                               |
| 22   | 4    | nnnn     | Numéro de session blanc = session courante |
| 26   | 1    |          | Type de session                            |
|      |      | 'T'      | Si sélection session historisée            |
|      |      | ' '      | Si session courante ou H                   |

Ce traitement s'appuie également sur le fichier paramètre hlq.SBVPINST(BVPAMIAM), fourni à l'installation, qui a la structure suivante :

| Pos. | Lon. | Valeur | Signification                                  |
|------|------|--------|------------------------------------------------|
| 1    | 2    | 'BL'   | Type de bloc non repris                        |
|      |      | 'CS'   | Caractère spécial                              |
|      |      | 'UR'   | Usage de rubrique reconnu                      |
|      |      | 'WK'   | Type de ligne de working à ne pas reprendre    |
|      |      | 'WN'   | Chaîne de caractères incompatible avec Windows |
| 3    | 78   |        | Valeur du paramètre                            |

Ce fichier pourra être enrichi avec les caractères spéciaux souhaités : pour cela il suffit d'ajouter une ligne de type CS avec le caractère voulu. Ce fichier ne nécessite pas d'être trié.

## **MIAM - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Initialisation du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Aide à la migration : BVPLTPAM

| Code   | Nom physique   | Type   | Libellé                                |
|--------|----------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE | &INDMV..BVP AE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR  | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN  | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU  | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |



| Code   | Nom physique    | Type   | Libellé                             |
|--------|-----------------|--------|-------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV.&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement |
| PAC7AN | &INDUV.&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement   |
| PAC7MB | &&MIAMMB        | Entrée | Entrées utilisateur                 |
| PAC7CK | &INPARAM        | Entrée | Paramètres d'analyse                |
| PAC7CS | &OUTCSPE        | Sortie | Caractères spéciaux                 |
| PAC7NR | &OUTNREP        | Sortie | Entités non reprises                |
| PAC7PM | &OUTPMAC        | Sortie | Programmes à typer en Macro         |
| PAC7RQ | &OUTRQER        | Sortie | Anomalies détectées                 |
| PAC7DD |                 | Sortie | Etat d'anomalies                    |

## MIAM - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**              MIGRATION HELP
/**
/** -----
/**
//BVPMIAM  PROC BASE=$BASE,                CODE OF DEVPT DATABASE
//          INDSV='$INDSV',                INDEX OF VSAM SYSTEM FILES
//          INDUV='$INDUV',                INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',                INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION
/**:       VSAMCAT='$VCAT',                USER VSAM CATALOG
/**:       SYSTCAT='$SCAT',                SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',     LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',                    LSR BATCH SYSTEM NAME
//          INPARAM=,                      PARAMETER'S FILE
//          OUT=$OUT,                      OUTPUT CLASS
//          OUTCSPE=,                      SPECIAL CHARACTERS FILE
//          OUTNREP=,                      NOT RETRIEVAL FILE
//          OUTPMAC=,                      MACROS WITHOUT TYPE FILE
//          OUTRQER=,                      ERRORS FILE
//          VOLS='SER=$VOLUN',              BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,                 BACKUP UNIT
//          UWK=$UWK,                      WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(5,1),RLSE)',      REQUEST FILE SPACE
//          SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)'    OUTPUT FILE SPACE
/**-----
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
/**-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE  DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&&MIAMMB,DISP=(,PASS),

```

```

//          UNIT=&UWK,SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLCSPE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTCSPE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LICSPE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISCPE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LICSPE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDCPE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISCPE),PARM='&OUTCSPE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLCSPE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELCPE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISCPE)
//*-----
//*:STPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLCSPE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLNREP EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTNREP'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LINREP,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISNREP EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LINREP,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDNREP EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISNREP),PARM='&OUTNREP'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLNREP,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELNREP EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISNREP)
//*-----

```

```

//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLNREP,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLPMAC EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTPMAC'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIPMAC,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISPMAC EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIPMAC,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDPMAC EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISPMAC),PARM='&OUTPMAC'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLPMAC,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELPMAC EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISPMAC)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLPMAC,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLRQER EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTRQER'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIRQER,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISRQER EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIRQER,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDRQER EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISRQER),PARM='&OUTRQER'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLRQER,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELRQER EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISRQER)

```

```

//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLRQER,DISP=(OLD,DELETE)
//PLTPAM EXEC PGM=BVPLTPAM
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7MB DD DSN=&&MIAMMB,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7CK DD DSN=&INPARAM,DISP=SHR
//PAC7CS DD DSN=&OUTCSPE,DISP=(,CATLG),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAOT,
// DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=6160,LRECL=80)
//PAC7NR DD DSN=&OUTNREP,DISP=(,CATLG),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAOT,
// DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=15000,LRECL=150)
//PAC7PM DD DSN=&OUTPMAC,DISP=(,CATLG),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAOT,
// DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=500,LRECL=50)
//PAC7RQ DD DSN=&OUTRQER,DISP=(,CATLG),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAOT,
// DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=15000,LRECL=150)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

---

## MIBA - Migration Batch

### MIBA - Présentation générale

#### Principe

Cette procédure est un utilitaire qui permet de préparer la migration batch suite à l'extraction des entités dans le référentiel, par la mise en forme de fichiers qui serviront de base aux outils de migration.

## MIBA - Entrées Utilisateur

Ce sont les entrées de la procédure PACX avec les valeurs spécifiques suivantes :

Une ligne '\*' telle que :

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                            |
|------|------|----------|------------------------------------------|
| 2    | 1    | '*'      | Code ligne                               |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur                         |
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe                             |
| 19   | 3    | bbb      | Code bibliothèque d'extraction           |
| 22   | 4    | nnnn     | Numéro de session (blanc=courante)       |
| 26   | 1    | 'T'      | Etat de la session si session historisée |
| 29   | 4    | EXTR     | Code de l'extracteur                     |
| 34   | 1    | '1'      | Formatage pour UPDP (PAF)                |
| 55   | 1    | '1'      | Top demande d'horodatage                 |

Ajouter la ligne de commande suivante :

| Pos. | Lon. | Valeur | Signification                                                                            |
|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | 1    | 'W'    | Code ligne                                                                               |
| 3    | 1    | '1'    | Numéro de ligne                                                                          |
| 4    | 2    | 'EX'   |                                                                                          |
| 6    | 1    | '+'    | Code de sélection de bibliothèque :                                                      |
|      |      |        | Bibliothèque et ses 'centrales' avec génération des lignes d'identification (lignes '*') |
| 7    | 33   | Choix  | Entité à extraire codifiée de la même manière que la zone 'Choix' en conversationnel     |
| 40   | 4    |        | Type d'extraction                                                                        |
|      |      | 'ALL ' | Entité et entités utilisées                                                              |

### Principe de la migration

Pour une entité donnée, l'extraction va s'effectuer à partir de chacune des bibliothèques d'appartenance de chaque élément de son dossier, au sein d'un même réseau.

Première étape : extraction PACX en vision '+'

A chaque extraction d'une fiche d'entité, on recherche la bibliothèque d'appartenance de chaque élément de son dossier.

La bibliothèque la plus haute est la bibliothèque de référence. Dans chaque bibliothèque plus basse trouvée, le dossier de l'entité sera ultérieurement créé (étape suivante).

L'ensemble des bibliothèques d'un même réseau qui contient un élément du dossier est détecté.

Pour chaque bibliothèque, une carte de commande en vision 'C' de l'entité extraite, accompagnée d'une carte assign appropriée, est formatée et triée. L'ensemble de ces cartes va constituer le fichier d'entrée de la seconde étape.

### Seconde étape : extraction PACX en vision 'C'

L'extraction des entités est réalisée dans la bibliothèque d'extraction et les bibliothèques de niveau supérieur. Dans chaque bibliothèque d'extraction, un dossier d'entité est créé, hérité de ses bibliothèques supérieures ou égales.

L'extraction PACX a toutefois été enrichie:

- L'extraction du segment s'accompagne de l'extraction de sa structure de données.
- L'extraction d'un écran s'accompagne de l'extraction de sa fiche dialogue.

Cette procédure nécessite la présence du fichier PAC7PM en entrée du programme BVPACS96.

Ce fichier, défini avec des enregistrements de 50 caractères, contient, en position 1, les codes VA Pacbase des programmes utilisés en tant que macrostructure, mais non définis comme tel dans le référentiel.

Ce fichier est obtenu via la procédure MIAM.

Cette procédure doit également permettre de transformer des caractères spéciaux non reconnus dans un code entité par un autre caractère ou des mots réservés Windows par un autre code. La table de correspondance est représentée par le fichier PAC7CS en entrée des programmes BVPACS94 et BVPACS96 (fichier optionnel, fourni par la procédure MIAM)

Cette procédure génère également les mouvements d'entrée des procédures :

- MIMA (migration des macro-structures) : commandes GCM.
- GPRT (EDITION - GENERATION): commandes GCP, GCO, GGC et GGS
- MIA1 (Aide à la migration des programmes): commandes GCP

- MIA2 (Aide à la migration des écrans): commandes GCO
- MIA3 (Aide à la migration des clients): commandes GGC
- MIA4 (Aide à la migration des serveurs): commandes GGS

## **MIBA - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Initialisation du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Extraction : PACX

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées utilisateur.

| Code   | Nom physique     | Type          | Libellé                                       |
|--------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE    | Entrée        | Libellés d'erreur                             |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée        | Index de la Base de Développement             |
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée        | Données de la Base de Développement           |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY | Entrée        | Données extension de la Base de Développement |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN    | Entrée        | Index de la Base Administration               |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR    | Entrée        | Données de la Base Administration             |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU    | Entrée        | Utilisateurs de la Base Administration        |
| PAC7PJ | DUMMY            | Entrée        | Mouvements archivés                           |
| PAC7MB | &&MIBAMB         | Entrée        | Entrées utilisateur                           |
| PAC7MA | DUMMY            | Entrée        | Fichier travail                               |
| PAC7ES | DUMMY            | Entrée        | Fichier travail                               |
| PAC7BM | &&PACXBM         | Entrée/Sortie | Entrées utilisateur                           |
| PAC7MM | &&PACXMM         | Entrée/Sortie | Fichier travail                               |
| PAC7MJ | &&PACXMJ         | Entrée/Sortie | Fichier travail                               |
| PAC7TE | &&PACXTE         | Entrée/Sortie | Fichier travail                               |
| PAC7RE | &&PACXRE         | Entrée/Sortie | Fichier travail                               |
| PAC7RM | &&PACXRM         | Entrée/Sortie | Fichier travail                               |
| PAC7WD | &&PACXWD         | Entrée/Sortie | Mouvements extraits                           |

| Code     | Nom physique         | Type          | Libellé                                           |
|----------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| SYSEXT   | &INDUV..SYSEXT.&USER | Entrée/Sortie | Fichier de travail                                |
| PAC7MV   | &&MV                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7MR   | &&MR                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7MX   | &&MX                 | Sortie        | Entités non extraites (PACX)                      |
| PAC7GY   | DUMMY                | Sortie        | Mouvements extraits pour UPDP                     |
| PAC7RQ   | &&QR                 | Sortie        | Correspondance Entités/Bibliothèque origine       |
| PAC7TD   | &&TD                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7UE   | &&UE                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7IA   |                      | Etat          | Edition générale de l'enchaînement des programmes |
| PAC7DD   |                      | Etat          | Edition des anomalies sur mouvements en entrée    |
| PAC7ED   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EE   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EG   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EM   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EP   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EQ   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EU   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EZ   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| SORTWK01 |                      | Tri           |                                                   |
| SORTWK02 |                      | Tri           |                                                   |
| SORTWK03 |                      | Tri           |                                                   |

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur
- 4 : Erreur dans les entrées utilisateur (précisée dans PAC7EE) ou dans les extractions (précisée dans PAC7EZ)
- 8 : Erreur dans la ligne '\*' (précisée dans PAC7DD)

Suppression du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Tri et mise en forme cartes commande : BVPACS92



| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                                      |
|----------|--------------|--------|----------------------------------------------|
| PAC7QR   | &&QR         | Entrée | Correspondance<br>Entités/Bibliothèque       |
| PAC7RQ   | &&PACXRQ     | Sortie | Correspondance<br>Entités/Bibliothèque triée |
| PAC7MZ   | &&PACXMB     | Sortie | Cartes de commandes pour entrée<br>PACX      |
| SORTWK01 |              | Tri    |                                              |
| SORTWK02 |              | Tri    |                                              |
| SORTWK03 |              | Tri    |                                              |

Initialisation du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Extraction : PACX2

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées issues du programme BVPACS92.

| Code   | Nom physique     | Type          | Libellé                                          |
|--------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE    | Entrée        | Libellés d'erreur                                |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée        | Index de la Base de<br>Développement             |
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée        | Données de la Base de<br>Développement           |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY | Entrée        | Données extension de la<br>Base de Développement |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN    | Entrée        | Index de la Base<br>Administration               |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR    | Entrée        | Données de la Base<br>Administration             |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU    | Entrée        | Utilisateurs de la Base<br>Administration        |
| PAC7PJ | DUMMY            | Entrée        | Mouvements archivés                              |
| PAC7MB | &&PACXMB         | Entrée        | Entrées utilisateur                              |
| PAC7MA | DUMMY            | Entrée        | Fichier travail                                  |
| PAC7ES | DUMMY            | Entrée        | Fichier travail                                  |
| PAC7BM | &&PACXBM         | Entrée/Sortie | Entrées utilisateur                              |
| PAC7MM | &&PACXMM         | Entrée/Sortie | Fichier travail                                  |
| PAC7MJ | &&PACXMJ         | Entrée/Sortie | Fichier travail                                  |

| Code     | Nom physique         | Type          | Libellé                                                 |
|----------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| PAC7TE   | &&PACXTE             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                         |
| PAC7RE   | &&PACXRE             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                         |
| PAC7RM   | &&PACXRM             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                         |
| PAC7WD   | &&PACXWD             | Entrée/Sortie | Mouvements extraits                                     |
| SYSEXT   | &INDUV..SYSEX2.&USER | Entrée/Sortie | Fichier de travail                                      |
| PAC7MV   | &&MV                 | Sortie        | Fichier travail                                         |
| PAC7MR   | &&MR                 | Sortie        | Fichier travail                                         |
| PAC7MX   | &&MX                 | Sortie        | Entités non extraites (PACX)                            |
| PAC7GY   | &&GY                 | Sortie        | Mouvements extraits pour UPDP                           |
| PAC7RQ   | DUMMY                | Sortie        | Correspondance<br>Entités/Bibliothèque origine          |
| PAC7TD   | &&TD                 | Sortie        | Fichier travail                                         |
| PAC7UE   | &&UE                 | Sortie        | Fichier travail                                         |
| PAC7IA   |                      | Etat          | Edition générale de<br>l'enchaînement des<br>programmes |
| PAC7DD   |                      | Etat          | Edition des anomalies sur<br>mouvements en entrée       |
| PAC7ED   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EE   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EG   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EM   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EP   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EQ   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EU   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EZ   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| SORTWK01 |                      | Tri           |                                                         |
| SORTWK02 |                      | Tri           |                                                         |
| SORTWK03 |                      | Tri           |                                                         |

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur
- 4 : Erreur dans les entrées utilisateur (précisée dans PAC7EE) ou dans les extractions (précisée dans PAC7EZ)

- 8 : Erreur dans la ligne '\*' (précisée dans PAC7DD)

Suppression du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Migration batch : BVPACS94

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                              |
|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------|
| PAC7RQ | &&PACXRQ     | Entrée | Correspondance<br>Entités/Bibliothèque la plus basse |
| PAC7CS | &INPUTSPE    | Entrée | Fichier de correspondance des<br>caractères spéciaux |
| PAC7QR | &&PAC7QR     | Sortie | Correspondance<br>Entités/Bibliothèque la plus basse |

Migration batch : BVPACS96

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                                    |
|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|
| PAC7GY | &&GY         | Entrée | Fichier issu de l'extraction PACX                          |
| PAC7PM | &INPUTMIB    | Entrée | Fichier de la liste des programmes<br>à transformer en MSP |
| PAC7CS | &INPUTSPE    | Entrée | Fichier de correspondance des<br>caractères spéciaux       |
| PAC7TA | &&PAC7TA     | Sortie | Fichier des regroupements                                  |
| PAC7MM | &OUTMIMA     | Sortie | Fichier des commandes MIMA                                 |
| PAC7MI | &OUTGCP      | Sortie | Fichier des commandes GCP                                  |
| PAC7MO | &OUTGCO      | Sortie | Fichier des commandes GCO                                  |
| PAC7MC | &OUTGGC      | Sortie | Fichier des commandes GGC                                  |
| PAC7MS | &OUTGGS      | Sortie | Fichier des commandes GGS                                  |

Réorganisation des mouvements : BVPACS97

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                          |
|--------|--------------|--------|----------------------------------|
| PAC7TA | &&PAC7TA     | Entrée | Fichier des regroupements        |
| PAC7AT | &&PAC7AT     | Sortie | Fichier des regroupements retrié |

Tri et mise en forme fichier import : BVPACS91

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                   |
|--------|--------------|--------|---------------------------|
| PAC7AT | &&PAC7AT     | Entrée | Fichier des regroupements |

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                          |
|----------|--------------|--------|----------------------------------|
| PAC7TI   | &&PAC7TI     | Sortie | Fichier des regroupements retrié |
| SORTWK01 |              | Tri    |                                  |
| SORTWK02 |              | Tri    |                                  |
| SORTWK03 |              | Tri    |                                  |

Tri global : BVPACS98

| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                                           |
|----------|------------------|--------|---------------------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Sortie | Données de la Base de Développement               |
| PAC7AE   | &INDSV..BVPAE    | Entrée | libellés d'erreur                                 |
| PAC7RQ   | &&PAC7QR         | Entrée | Correspondance Entités/Bibliothèque la plus basse |
| PAC7TI   | &&PAC7TI         | Entrée | Fichier des regroupements retrié                  |
| PAC7TG   | &OUTFILE         | Sortie | Fichier résultat tri global                       |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                                   |
| SORTWK02 |                  | Tri    |                                                   |
| SORTWK03 |                  | Tri    |                                                   |

### MIBA - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**              BATCH MIGRATION
/**
/** -----
/**
//BVPMIBA  PROC BASE=$BASE,                CODE OF DEVPT DATABASE
//          INDSV='$INDSV',                INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',                INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILE
//          INDUV='$INDUV',                INDEX OF USER VSAM FILES
//*:       VSAMCAT='$VCAT',                USER VSAM CATALOG
//*:       SYSTCAT='$SCAT',                SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',     LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          SORTLIB='$BIBT',                SORT LIBRARY
//          USER=,                          USER CODE
//          LSR='BLSR',                      LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUT=$OUT,                        UTILITIES AND ERRORS OUTPUT CLASS
//          OUTL=$OUT,                       OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          UWK=$UWK,                         WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(5,1),RLSE)',       REQUEST FILE SPACE
//          SPAMV='(TRK,(50,10),RLSE)',     UPDT FILE SPACE

```

```

//          SPAGY='(TRK,(50,10),RLSE)',          UDPD FILE SPACE
//          SPATD='(TRK,(50,10),RLSE)',          CPSN FILE SPACE
//          INPUTMIB=,                            PROGRAM/MACRO FILE
//          INPUTSPE=,                            SPECIAL CHAR FILE
//          OUTMIMA=,                             OUTPUT MIMA COMMAND
//          OUTFILE=,                             OUTPUT FILE MIGRATION
//          OUTGCP=,                              OUTPUT GCP COMMAND
//          OUTGCO=,                              OUTPUT GCO COMMAND
//          OUTGGC=,                              OUTPUT GGC COMMAND
//          OUTGGS=,                              OUTPUT GGS COMMAND
//          VOLS='SER=$VOLUN',                    BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,                       BACKUP UNIT
//          SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)',         OUTPUT FILE SPACE
//          SRTSPC='(100,10)'                   TEMPORARY SPACE
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&&MIBAMB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLMIMA EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTMIMA'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR

```

```

//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INSDN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIMIMA,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISMIMA EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIMIMA,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDMIMA EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISMIMA),PARM='&OUTMIMA'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INSDN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLMIMA,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELMIMA EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISMIMA)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLMIMA,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLGCP EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGCP'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INSDN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIGCP,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGCP EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIGCP,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDGCP EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGCP),PARM='&OUTGCP'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INSDN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGCP,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGCP EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGCP)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLGCP,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLGCO EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGCO'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR

```

```

//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIGCO,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGCO EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIGCO,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDGCO EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGCO),PARM='&OUTGCO'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGCO,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGCO EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGCO)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLGCO,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLGGC EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGGC'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIGGC,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGGC EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIGGC,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDGGC EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGGC),PARM='&OUTGGC'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGGC,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGGC EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGGC)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLGGC,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLGGS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGGS'
//*-----

```

```

//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIGGS,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGGS EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIGGS,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDGGG EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGGS),PARM='&OUTGGS'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGGS,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGGG EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGGS)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLGGS,DISP=(OLD,DELETE)
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DFSYSEXT),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DEFINE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)
//MAXKEY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSPAF DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=&INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//*
//PACX EXEC PGM=BVPACX,REGION=0K
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT

```



```

//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..&BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..&BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..&BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..&BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7PJ DD DUMMY
//PAC7IA DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ED DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EG DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EM DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EP DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EQ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EU DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EZ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7MA DD DUMMY
//PAC7ES DD DUMMY
//SYLSR DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//SYSEXT DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=SYLSR')
//PAC7MB DD DSN=&&MIBAMB,DISP=(OLD,DELETE,DELETE)
//PAC7BM DD DSN=&&PACXBM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// DCB=BLKSIZE=3440,SPACE=&SPAMB
//PAC7MM DD DSN=&&PACXMM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=113,BLKSIZE=11300)
//PAC7MJ DD DSN=&&PACXMJ,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=158,BLKSIZE=6320)
//PAC7TE DD DSN=&&PACXTE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=323,BLKSIZE=6460)
//PAC7RE DD DSN=&&PACXRE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=36,BLKSIZE=6012)
//PAC7RM DD DSN=&&PACXRM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7RQ DD DSN=&&QR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7WD DD DSN=&&PACXWD,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR

```

```

//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//PAC7MV DD DSN=&&MV,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MR DD DSN=&&MR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MX DD DSN=&&MX,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7TD DD DSN=&&TD,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7GY DD DUMMY
//PAC7UE DD DSN=&&UE,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=230,BLKSIZE=6440)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//*
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV',COND=EVEN
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLSYSEXT),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELETE EXEC PGM=IDCAMS,COND=EVEN
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)
//PACS92 EXEC PGM=BVPACS92,COND=(4,LT,PACX)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7QR DD DSN=&&QR,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7RQ DD DSN=&&PACXRQ,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MZ DD DSN=&&PACXMB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,3),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,3),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,3),,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

```

//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DFSYSEX2),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DFSYSEX2,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DEFINE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
/*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DFSYSEX2,DISP=(OLD,DELETE)
//MAXKEY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
/*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSPAF DD DSN=&INDUV..SYSEX2.&USER,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=&INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//*
//PACX2 EXEC PGM=BVPACX,REGION=0K,COND=(4,LT,PACX)
//*-----
/*:STEPCHAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
/*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7PJ DD DUMMY
//PAC7IA DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ED DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EG DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EM DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EP DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EQ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EU DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EZ DD SYSOUT=&OUTL

```

```

//PAC7MA DD DUMMY
//PAC7ES DD DUMMY
//SYLSR DD DSN=&INDUV..SYSEX2.&USER,DISP=SHR
//SYSEXT DD SUBSYS=(&LSR, 'DDNAME=SYLSR')
//PAC7MB DD DSN=&&PACXMB,DISP=(OLD,DELETE,DELETE)
//PAC7BM DD DSN=&&PACXBM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// DCB=BLKSIZE=3440,SPACE=&SPAMB
//PAC7MM DD DSN=&&PACXMM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=113,BLKSIZE=11300)
//PAC7MJ DD DSN=&&PACXMJ,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=158,BLKSIZE=6320)
//PAC7TE DD DSN=&&PACXTE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=323,BLKSIZE=6460)
//PAC7RE DD DSN=&&PACXRE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=36,BLKSIZE=6012)
//PAC7RM DD DSN=&&PACXRM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7RQ DD DUMMY
//PAC7WD DD DSN=&&PACXWD,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//PAC7MV DD DSN=&&MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MR DD DSN=&&MR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MX DD DSN=&&MX,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7TD DD DSN=&&TD,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAGY,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=6200)
//PAC7UE DD DSN=&&UE,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=230,BLKSIZE=6440)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//*
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV',COND=EVEN
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT

```

```

//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLSYSEX2),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLSYSEX2,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//      UNIT=&UWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELETE EXEC PGM=IDCAMS,COND=EVEN
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLSYSEX2,DISP=(OLD,DELETE)
//PACS94 EXEC PGM=BVPACS94,COND=((4,LT,PACX),
//      (4,LT,PACX2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7CS DD DSN=&INPUTSPE,DISP=SHR
//PAC7RQ DD DSN=&&PACXRQ,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7QR DD DSN=&&PAC7QR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//      SPACE=&SPAMV,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS96 EXEC PGM=BVPACS96,COND=((4,LT,PACX),
//      (4,LT,PACX2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7CS DD DSN=&INPUTSPE,DISP=SHR
//PAC7PM DD DSN=&INPUTMIB,DISP=SHR
//PAC7TA DD DSN=&&PAC7TA,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAOT,
//      DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//PAC7MM DD DSN=&OUTMIMA,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//      SPACE=&SPAMB,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MI DD DSN=&OUTGCP,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//      SPACE=&SPAMB,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MO DD DSN=&OUTGCO,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//      SPACE=&SPAMB,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MC DD DSN=&OUTGGC,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//      SPACE=&SPAMB,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MS DD DSN=&OUTGGS,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//      SPACE=&SPAMB,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS97 EXEC PGM=BVPACS97,COND=((4,LT,PACX),

```

```

//      (4,LT,PACX2)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7TA DD DSN=&&PAC7TA,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7AT DD DSN=&&PAC7AT,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAOT,
//      DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS91 EXEC PGM=BVPACS91,COND=((4,LT,PACX),
//      (4,LT,PACX2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7AT DD DSN=&&PAC7AT,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7TI DD DSN=&&PAC7TI,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAOT,
//      DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,3),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,3),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,3),,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS98 EXEC PGM=BVPACS98,COND=((4,LT,PACX),
//      (4,LT,PACX2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7RQ DD DSN=&&PAC7QR,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7TI DD DSN=&&PAC7TI,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7TG DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAOT,
//      DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,3),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,3),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,3),,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

## MIBR - Migration Batch contexte

### MIBR - Présentation générale

#### Principe

Cette procédure est un utilitaire qui permet de préparer la migration batch suite à l'extraction des entités du référentiel dans un contexte donné (session et réseau ascendant ou descendant d'une bibliothèque) par la mise en forme de fichiers qui serviront de base aux outils de migration.

### MIBR - Entrées Utilisateur

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                                                                        |
|------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | 1    | '*       | Code ligne                                                                           |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur                                                                     |
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe                                                                         |
| 22   | 4    | nnnn     | Numéro de session blanc = session courante                                           |
| 26   | 1    |          | Type de session                                                                      |
|      |      | 'T'      | Si sélection session historisée                                                      |
|      |      | ' '      | Si session courante ou H                                                             |
| 33   | 1    |          | Code extraction de bibliothèque                                                      |
|      |      | 'A'      | Extraction d'une bibliothèque de plus bas niveau et de ses bibliothèques supérieures |
|      |      | 'D'      | Extraction d'une bibliothèque et de ses bibliothèques dépendantes                    |
|      |      | 'U'      | Extraction d'une bibliothèque unique                                                 |

Autant de lignes que de bibliothèques à extraire.

| Pos. | Lon. | Valeur | Signification                |
|------|------|--------|------------------------------|
| 3    | 3    | bbb    | Code bibliothèque à extraire |

#### Principe de la migration

Un contexte d'extraction est sélectionné. La session et la bibliothèque dont sera extrait le réseau ascendant ou descendant sont précisées.

Première étape : extraction des entités présentes dans le contexte.

Tous les index de la base sont lus en séquentiel.

La sélection s'effectue sur les index primaires de toutes les familles d'entités. La bibliothèque la plus haute de la fiche de l'entité est la bibliothèque de référence. La détection d'un élément du dossier dans une bibliothèque plus basse va provoquer la création ultérieure du dossier de l'entité dans cette bibliothèque (étape suivante).

Les overrides des fiches des entités et de leurs dossiers complets, au sein d'un même réseau de bibliothèques sont ainsi détectés (c'est à dire la présence multiple de la fiche ou l'existence d'une ou plusieurs parties de son dossier dans une bibliothèque différente de celle de la fiche).

L'ensemble des bibliothèques d'un même réseau qui contient un élément du dossier est détecté.

Pour chaque bibliothèque, une carte de commande en vision 'C' de l'entité extraite, accompagnée d'une carte assign appropriée, est formatée et triée. L'ensemble de ces cartes va constituer le fichier d'entrée de la seconde étape.

#### Seconde étape : extraction PACX en vision 'C'

L'extraction des entités est réalisée dans la bibliothèque d'extraction et les bibliothèques de niveau supérieur. Dans chaque bibliothèque d'extraction, un dossier d'entité est créé, hérité de ses bibliothèques supérieures ou égales.

L'extraction PACX a toutefois été enrichie:

- L'extraction du segment s'accompagne de l'extraction de sa structure de données.
- L'extraction d'un écran s'accompagne de l'extraction de sa fiche dialogue.

Cette procédure nécessite la présence du fichier PAC7PM en entrée du programme BVPACS96.

Ce fichier, défini avec des enregistrements de 50 caractères, contient, en position 1, les codes VA Pacbase des programmes utilisés en tant que macrostructure, mais non définis comme tel dans le référentiel.

Ce fichier est obtenu via la procédure MIAM.

Cette procédure doit également permettre de transformer des caractères spéciaux non reconnus dans un code entité par un autre caractère ou des mots réservés windows par un autre code.

La table de correspondance est représentée par le fichier PAC7CS en entrée des programmes BVPACS94 et BVPACS96 (fichier optionnel, fourni par la procédure MIAM).



Cette procédure génère également les mouvements d'entrée des procédures suivantes :

- MIMA (migration des macro-structures): commandes GCM
- GPRT (EDITION - GENERATION): commandes GCP, GCO, GGC, et GGS
- MIA1 (Aide à la migration des programmes): commandes GCP
- MIA2 (Aide à la migration des écrans): commandes GCO
- MIA3 (Aide à la migration des clients): commandes GGC
- MIA4 (Aide à la migration des serveurs): commandes GGS

## **MIBR - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Extraction du réseau : BVPACS21

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                                           |
|--------|------------------|--------|---------------------------------------------------|
| PAC7AE | &INDMV..BVPAE    | Entrée | Libellés d'erreur                                 |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR    | Entrée | Données de la Base Administration                 |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN    | Entrée | Index de la Base Administration                   |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU    | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration            |
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement               |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement                 |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY | Entrée | Données extension de la Base de Développement     |
| PAC7MB | &&MIBRMB         | Entrée | Mouvements utilisateur                            |
| PAC7RQ | &&QR             | Sortie | Correspondance Entités/Bibliothèque la plus basse |
| PAC7DD |                  | Sortie | Etat d'anomalies                                  |

Tri et mise en forme cartes commande : BVPACS92

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                   |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------------|
| PAC7QR | &&QR         | Entrée | Correspondance Entités/Bibliothèque       |
| PAC7RQ | &&PACXRQ     | Sortie | Correspondance Entités/Bibliothèque triée |

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                              |
|----------|--------------|--------|--------------------------------------|
| PAC7MZ   | &&PACXMB     | Sortie | Cartes de commandes pour entrée PACX |
| SORTWK01 |              | Tri    |                                      |
| SORTWK02 |              | Tri    |                                      |
| SORTWK03 |              | Tri    |                                      |

Initialisation du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Extraction : PACX2

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées issues du programme BVPACS92.

| Code   | Nom physique     | Type          | Libellé                                       |
|--------|------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE    | Entrée        | Libellés d'erreur                             |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée        | Index de la Base de Développement             |
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée        | Données de la Base de Développement           |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY | Entrée        | Données extension de la Base de Développement |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN    | Entrée        | Index de la Base Administration               |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR    | Entrée        | Données de la Base Administration             |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU    | Entrée        | Utilisateurs de la Base Administration        |
| PAC7PJ | DUMMY            | Entrée        | Mouvements archivés                           |
| PAC7MB | &&PACXMB         | Entrée        | Entrées utilisateur                           |
| PAC7MA | DUMMY            | Entrée        | Fichier travail                               |
| PAC7ES | DUMMY            | Entrée        | Fichier travail                               |
| PAC7BM | &&PACXBM         | Entrée/Sortie | Entrées utilisateur                           |
| PAC7MM | &&PACXMM         | Entrée/Sortie | Fichier travail                               |
| PAC7MJ | &&PACXMJ         | Entrée/Sortie | Fichier travail                               |
| PAC7TE | &&PACXTE         | Entrée/Sortie | Fichier travail                               |
| PAC7RE | &&PACXRE         | Entrée/Sortie | Fichier travail                               |
| PAC7RM | &&PACXRM         | Entrée/Sortie | Fichier travail                               |

| Code     | Nom physique         | Type          | Libellé                                                 |
|----------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| PAC7WD   | &&PACXWD             | Entrée/Sortie | Mouvements extraits                                     |
| SYSEXT   | &INDUV..SYSEX2.&USER | Entrée/Sortie | Fichier de travail                                      |
| PAC7MV   | &&MV                 | Sortie        | Fichier travail                                         |
| PAC7MR   | &&MR                 | Sortie        | Fichier travail                                         |
| PAC7MX   | &&MX                 | Sortie        | Entités non extraites (PACX)                            |
| PAC7GY   | &&GY                 | Sortie        | Mouvements extraits pour UPDP                           |
| PAC7RQ   | DUMMY                | Sortie        | Correspondance<br>Entités/Bibliothèque origine          |
| PAC7TD   | &&TD                 | Sortie        | Fichier travail                                         |
| PAC7UE   | &&UE                 | Sortie        | Fichier travail                                         |
| PAC7IA   |                      | Etat          | Edition générale de<br>l'enchaînement des<br>programmes |
| PAC7DD   |                      | Etat          | Edition des anomalies sur<br>mouvements en entrée       |
| PAC7ED   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EE   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EG   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EM   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EP   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EQ   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EU   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| PAC7EZ   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                              |
| SORTWK01 |                      | Tri           |                                                         |
| SORTWK02 |                      | Tri           |                                                         |
| SORTWK03 |                      | Tri           |                                                         |

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur
- 4 : Erreur dans les entrées utilisateur (précisée dans PAC7EE) ou dans les extractions (précisée dans PAC7EZ)
- 8 : Erreur dans la ligne '\*' (précisée dans PAC7DD)

Suppression du fichier KSDS de travail : IDCAMS

### Migration batch : BVPACS94

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                              |
|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------|
| PAC7RQ | &&PACXRQ     | Entrée | Correspondance<br>Entités/Bibliothèque la plus basse |
| PAC7CS | &INPUTSPE    | Entrée | Fichier de correspondance des<br>caractères spéciaux |
| PAC7QR | &&PAC7QR     | Sortie | Correspondance<br>Entités/Bibliothèque la plus basse |

### Migration batch : BVPACS96

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                                    |
|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|
| PAC7GY | &&GY         | Entrée | Fichier issu de l'extraction PACX                          |
| PAC7PM | &INPUTMIB    | Entrée | Fichier de la liste des programmes<br>à transformer en MSP |
| PAC7CS | &INPUTSPE    | Entrée | Fichier de correspondance des<br>caractères spéciaux       |
| PAC7TA | &&PAC7TA     | Sortie | Fichier des regroupements                                  |
| PAC7MM | &OUTMIMA     | Sortie | Fichier des commandes MIMA                                 |
| PAC7MI | &OUTGCP      | Sortie | Fichier des commandes GCP                                  |
| PAC7MO | &OUTGCO      | Sortie | Fichier des commandes GCO                                  |
| PAC7MC | &OUTGGC      | Sortie | Fichier des commandes GGC                                  |
| PAC7MS | &OUTGGS      | Sortie | Fichier des commandes GGS                                  |

### Réorganisation des mouvements : BVPACS97

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                        |
|--------|--------------|--------|--------------------------------|
| PAC7TA | &&PAC7TA     | Entrée | Fichier des regroupements      |
| PAC7AT | &&PAC7AT     | Sortie | Fichier des regroupements trié |

### Tri et mise en forme fichier import : BVPACS91

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                        |
|----------|--------------|--------|--------------------------------|
| PAC7AT   | &&PAC7AT     | Entrée | Fichier des regroupements      |
| PAC7TI   | &&PAC7TI     | Sortie | Fichier des regroupements trié |
| SORTWK01 |              | Tri    |                                |
| SORTWK02 |              | Tri    |                                |

| Code     | Nom physique | Type | Libellé |
|----------|--------------|------|---------|
| SORTWK03 |              | Tri  |         |

Tri global : BVPACS98

| Code     | Nom physique    | Type   | Libellé                                           |
|----------|-----------------|--------|---------------------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV.&BASE.AR | Sortie | Données de la Base de Développement               |
| PAC7AE   | &INDSV..BVPAE   | Entrée | libellés d'erreur                                 |
| PAC7RQ   | &&PAC7QR        | Entrée | Correspondance Entités/Bibliothèque la plus basse |
| PAC7TI   | &&PAC7TI        | Entrée | Fichier des regroupements retrié                  |
| PAC7TG   | &OUTFILE        | Sortie | Fichier résultat tri global                       |
| SORTWK01 |                 | Tri    |                                                   |
| SORTWK02 |                 | Tri    |                                                   |
| SORTWK03 |                 | Tri    |                                                   |

## MIBR - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**              BATCH MIGRATION
/**
/** -----
/**
//BVPMIBR  PROC BASE=$BASE,          CODE OF DEVPT DATABASE
//          INDSV='$INDSV',          INDEX OF VSAM SYSTEM FILES
//          INDSN='$INDSN',          INDEX OF NON VSAM SYSTEM FILES
//          INDUV='$INDUV',          INDEX OF USER VSAM FILES
/**:      VSAMCAT='$VCAT',          USER VSAM CATALOG
/**:      SYSCAT='$SCAT',          SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          SORTLIB='$BIBT',        SORT LIBRARY
//          USER=,                  USER CODE
//          LSR='BLSR',              LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUT=$OUT,               UTILITIES AND ERRORS OUTPUT CLASS
//          OUTL=$OUT,              OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          UWK=$UWK,               WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(5,1),RLSE)', REQUEST FILE SPACE
//          SPAMV='(CYL,(100,10),RLSE)', UPD FILE SPACE
//          SPAGY='(CYL,(100,10),RLSE)', UPDP FILE SPACE
//          SPATD='(CYL,(100,10),RLSE)', CPSN FILE SPACE
//          INPUTMIB=,              PROGRAM/MACRO FILE
//          INPUTSPE=,              SPECIAL CHAR FILE
//          OUTMIMA=,              OUTPUT MIMA COMMAND

```

```

//          OUTFILE=,                OUTPUT FILE MIGRATION
//          OUTGCP=,                OUTPUT GCP COMMAND
//          OUTGCO=,                OUTPUT GCO COMMAND
//          OUTGGC=,                OUTPUT GGC COMMAND
//          OUTGGS=,                OUTPUT GGS COMMAND
//          VOLS='SER=$VOLUN',      BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,          BACKUP UNIT
//          SPAOT='(CYL,(100,10),RLSE)', OUTPUT FILE SPACE
//          SRTSPC='(100,10)'      TEMPORARY SPACE
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&&MIBRMB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLMIMA EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTMIMA'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIMIMA,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)

```

```

//LISMIMA EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
/*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIMIMA,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDMIMA EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISMIMA),PARM='&OUTMIMA'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLMIMA,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELMIMA EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISMIMA)
//*-----
/*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLMIMA,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLGCP EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGCP'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIGCP,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGCP EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
/*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIGCP,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDGCP EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGCP),PARM='&OUTGCP'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGCP,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGCP EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGCP)
//*-----
/*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLGCP,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLGCO EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGCO'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIGCO,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),

```

```

//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGCO EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
/*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LISGCO,DISP=(OLD,DELETE)
//PRD GCO EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGCO),PARM='&OUTGCO'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN.BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGCO,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGCO EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGCO)
//*-----
/*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLGCO,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLGCG EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGGC'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN.BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIGGC,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGGC EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
/*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIGGC,DISP=(OLD,DELETE)
//PRD GCG EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGGC),PARM='&OUTGGC'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN.BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGGC,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGGC EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGGC)
//*-----
/*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLGGC,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLGGS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGGS'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN.BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR

```



```

//PACROU DD DSN=&&LIGGS,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGGS EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
/*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIGGS,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDGGG EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGGS),PARM='&OUTGGS'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGGS,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGGS EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGGS)
//*-----
/*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLGGS,DISP=(OLD,DELETE)
//PACS21 EXEC PGM=BVPACS21
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7MB DD DSN=&&MIBRMB,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7RQ DD DSN=&&QR,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS92 EXEC PGM=BVPACS92,COND=(4,LT,PACS21)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
/*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
/*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7QR DD DSN=&&QR,DISP=(OLD,PASS)

```

```

//PAC7RQ DD DSN=&&PACXRQ,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MZ DD DSN=&&PACXMB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DFSYSX2),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DFSYSX2,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DEFINE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DFSYSX2,DISP=(OLD,DELETE)
//MAXKEY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSPAF DD DSN=&INDUV..SYSEX2.&USER,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=&INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//*
//PACX2 EXEC PGM=BVPACX,REGION=0K,COND=(4,LT,PACS21)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVP GN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVP GR,DISP=SHR

```

```

//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7PJ DD DUMMY
//PAC7IA DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ED DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EG DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EM DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EP DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EQ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EU DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EZ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7MA DD DUMMY
//PAC7ES DD DUMMY
//SYLSR DD DSN=&INDUV..SYSEX2.&USER,DISP=SHR
//SYSEXT DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=SYLSR')
//PAC7MB DD DSN=&&PACXMB,DISP=(OLD,DELETE,DELETE)
//PAC7BM DD DSN=&&PACXBM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// DCB=BLKSIZE=3440,SPACE=&SPAMV
//PAC7MM DD DSN=&&PACXMM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=113,BLKSIZE=11300)
//PAC7MJ DD DSN=&&PACXMJ,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=158,BLKSIZE=6320)
//PAC7TE DD DSN=&&PACXTE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=323,BLKSIZE=6460)
//PAC7RE DD DSN=&&PACXRE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=36,BLKSIZE=6012)
//PAC7RM DD DSN=&&PACXRM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7RQ DD DUMMY
//PAC7WD DD DSN=&&PACXWD,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//PAC7MV DD DSN=&&MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MR DD DSN=&&MR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MX DD DSN=&&MX,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7TD DD DSN=&&TD,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,

```

```

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAGY,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=6200)
//PAC7UE DD DSN=&&UE,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=230,BLKSIZE=6440)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//*
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV',COND=EVEN
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN.BVPSY(DLSYSEX2),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLSYSEX2,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELETE EXEC PGM=IDCAMS,COND=EVEN
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLSYSEX2,DISP=(OLD,DELETE)
//PACS94 EXEC PGM=BVPACS94,COND=((4,LT,PACS21),
//          (4,LT,PAC2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7CS DD DSN=&INPUTSPE,DISP=SHR
//PAC7RQ DD DSN=&&PACXRQ,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7QR DD DSN=&&PAC7QR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS96 EXEC PGM=BVPACS96,COND=((4,LT,PACS21),
//          (4,LT,PAC2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7CS DD DSN=&INPUTSPE,DISP=SHR
//PAC7PM DD DSN=&INPUTMIB,DISP=SHR
//PAC7TA DD DSN=&&PAC7TA,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//PAC7MM DD DSN=&OUTMIMA,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MI DD DSN=&OUTGCP,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,

```

```

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MO DD DSN=&OUTGCO,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MC DD DSN=&OUTGGC,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MS DD DSN=&OUTGGS,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS97 EXEC PGM=BVPACS97,COND=((4,LT,PACS21),
//          (4,LT,PACX2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPDAT DD DSN=&SYSDAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7TA DD DSN=&&PAC7TA,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7AT DD DSN=&&PAC7AT,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS91 EXEC PGM=BVPACS91,COND=((4,LT,PACS21),
//          (4,LT,PACX2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPDAT DD DSN=&SYSDAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7AT DD DSN=&&PAC7AT,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7TI DD DSN=&&PAC7TI,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS98 EXEC PGM=BVPACS98,COND=((4,LT,PACS21),
//          (4,LT,PACX2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPDAT DD DSN=&SYSDAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7RQ DD DSN=&&PAC7QR,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7TI DD DSN=&&PAC7TI,DISP=(OLD,PASS)

```

```

//PAC7TG DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAOT,
// DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

---

## MIBJ - Migration Journal

### MIBJ - Présentation générale

#### Principe

La procédure de migration des mouvements du journal (MIBJ) s'applique au fichier journal archivé du référentiel. Elle met en forme des fichiers qui serviront de base aux outils de migration

- Elle permet de sélectionner le journal dans une plage de dates, sessions, bibliothèques, etc.
- Elle permet d'extraire du référentiel les entités des mouvements sélectionnés.

L'extraction s'effectue dans la bibliothèque et la session du mouvement d'une part et dans toutes ses bibliothèques inférieures où des overrides de la fiche ou d'un élément du dossier de l'entité ont été détectées.

Pour chaque entité est indiquée la bibliothèque la plus haute du référentiel où elle a été détectée (bibliothèque source).

Les entités créées ou modifiées sont extraites, les entités annulées sont répertoriées.

### MIBJ - Entrées Utilisateur

Une ligne '\*' avec code utilisateur et mot de passe.

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification    |
|------|------|----------|------------------|
| 2    | 1    | *        | Code ligne       |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur |
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe     |

Une ligne 'J' donnant les caractéristiques de l'extraction :

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                        |
|------|------|----------|--------------------------------------|
| 2    | 1    | 'J'      | Code ligne                           |
| 24   | 4    | ssss     | Numéro de session de début           |
| 28   | 4    | ssss     | Numéro de session de fin             |
| 32   | 8    | ssaammjj | Date de début                        |
| 40   | 8    | ssaammjj | Date de fin                          |
| 48   | 1    |          | Version des mouvements sélectionnés  |
|      |      | ' '      | Toutes sessions                      |
|      |      | 'Z'      | Version courante uniquement          |
|      |      | 'T'      | Version historique seule             |
| 49   | 3    | bbb      | Code de la bibliothèque sélectionnée |

### Principe de la migration

Pour chaque mouvement du journal, fiche ou dossier d'une entité, l'extraction va s'effectuer à partir de la bibliothèque et la session du mouvement et à partir de chacune des bibliothèques d'appartenance de chaque élément de son dossier, au sein du réseau inférieur.

### Première étape : analyse du journal

Pour chaque mouvement, fiche ou dossier, on formate un enregistrement RQ avec le type de l'entité, le code de l'entité, la bibliothèque et la session du mouvement.

A chaque traitement d'une entité utilisateur on force l'extraction de sa méta-entité.

Une entité annulée est signalée dans le fichier RQ.

La liste des sessions historisées est consignée dans le fichier RQ.

Pour chaque entité, on recherche dans le référentiel sa bibliothèque d'appartenance la plus haute ainsi que l'ensemble des bibliothèques plus basses que celle du mouvement du journal où elle est overridee (c'est à dire la présence multiple de la fiche ou l'existence d'une ou plusieurs parties de son dossier dans une bibliothèque différente de celle de la fiche).

La bibliothèque la plus haute est la bibliothèque de référence. Dans chaque bibliothèque plus basse trouvée, le dossier de l'entité sera ultérieurement créé (étape suivante).

Pour chaque bibliothèque, une carte de commande en vision 'C' de l'entité extraite, accompagnée d'une carte assign appropriée, est formatée et triée.

L'ensemble de ces cartes va constituer le fichier d'entrée de la seconde étape.

Seconde étape : extraction PACX en vision 'C'

L'extraction des entités est réalisée dans la bibliothèque d'extraction et les bibliothèques de niveau supérieur.

Dans chaque bibliothèque d'extraction, un dossier d'entité est créé, hérité de ses bibliothèques supérieures ou égales.

## **MIBJ - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Extraction du journal : BVPAC SJR

| Code   | Nom physique        | Type   | Libellé                                           |
|--------|---------------------|--------|---------------------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE      | Entrée | Libellés d'erreur                                 |
| PACGGR | &INDSV..BVP GR      | Entrée | Données de la Base Administration                 |
| PACGGN | &INDSV..BVP GN      | Entrée | Index de la Base Administration                   |
| PACGGU | &INDSV..BVP GU      | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration            |
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR    | Entrée | Données de la Base de Développement               |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN    | Entrée | Index de la Base de Développement                 |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY    | Entrée | Données extension de la Base de Développement     |
| PAC7MB | &&MIBJMB            | Entrée | Mouvements utilisateur                            |
| PAC7PJ | &INDUN..&BASE.PJ(0) | Entrée | Mouvements archivés                               |
| PAC7RQ | &&RQ                | Sortie | Correspondance Entités/Bibliothèque la plus basse |
| PAC7DD |                     | Sortie | Etat d'anomalies                                  |
| PAC7EE |                     | Sortie | Compte-rendu d'extractions                        |

Détection des overrides : BVPAC S93



| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                                   |
|----------|------------------|--------|-------------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDSV..BVPAE    | Entrée | Libellés d'erreur                         |
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement       |
| PAC7AN   | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement         |
| PAC7RQ   | &&RQ             | Entrée | Correspondance Entités/Bibliothèque       |
| PAC7QR   | &&QR             | Sortie | Correspondance Entités/Bibliothèque triée |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                           |
| SORTWK02 |                  | Tri    |                                           |
| SORTWK03 |                  | Tri    |                                           |

#### Tri et mise en forme cartes commande : BVPACS92

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                                   |
|----------|--------------|--------|-------------------------------------------|
| PAC7QR   | &&QR         | Entrée | Correspondance Entités/Bibliothèque       |
| PAC7RQ   | &&PACXRQ     | Sortie | Correspondance Entités/Bibliothèque triée |
| PAC7MZ   | &&PACXMB     | Sortie | Cartes de commandes pour entrée PACX      |
| SORTWK01 |              | Tri    |                                           |
| SORTWK02 |              | Tri    |                                           |
| SORTWK03 |              | Tri    |                                           |

#### Initialisation du fichier KSDS de travail : IDCAMS

#### Extraction : PACX2

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées issues du programme BVPACS92.

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                           |
|--------|------------------|--------|-----------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE    | Entrée | Libellés d'erreur                 |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement |

| Code   | Nom physique         | Type          | Libellé                                           |
|--------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV.&BASE.AR      | Entrée        | Données de la Base de Développement               |
| PAC7AY | &INDUV.&BASE.AY      | Entrée        | Données extension de la Base de Développement     |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN        | Entrée        | Index de la Base Administration                   |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR        | Entrée        | Données de la Base Administration                 |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU        | Entrée        | Utilisateurs de la Base Administration            |
| PAC7PJ | DUMMY                | Entrée        | Mouvements archivés                               |
| PAC7MB | &&PACXMB             | Entrée        | Entrées utilisateur                               |
| PAC7MA | DUMMY                | Entrée        | Fichier travail                                   |
| PAC7ES | DUMMY                | Entrée        | Fichier travail                                   |
| PAC7BM | &&PACXBM             | Entrée/Sortie | Entrées utilisateur                               |
| PAC7MM | &&PACXMM             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                   |
| PAC7MJ | &&PACXMJ             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                   |
| PAC7TE | &&PACXTE             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                   |
| PAC7RE | &&PACXRE             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                   |
| PAC7RM | &&PACXRM             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                   |
| PAC7WD | &&PACXWD             | Entrée/Sortie | Mouvements extraits                               |
| SYSEXT | &INDUV..SYSEX2.&USER | Entrée/Sortie | Fichier de travail                                |
| PAC7MV | &&MV                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7MR | &&MR                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7MX | &&MX                 | Sortie        | Entités non extraites (PACX)                      |
| PAC7GY | &&GY                 | Sortie        | Mouvements extraits pour UPDP                     |
| PAC7RQ | DUMMY                | Sortie        | Correspondance Entités/Bibliothèque origine       |
| PAC7TD | &&TD                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7UE | &&UE                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7IA |                      | Etat          | Edition générale de l'enchaînement des programmes |
| PAC7DD |                      | Etat          | Edition des anomalies sur mouvements en entrée    |

| Code     | Nom physique | Type | Libellé                    |
|----------|--------------|------|----------------------------|
| PAC7ED   |              | Etat | Compte-rendu d'extractions |
| PAC7EE   |              | Etat | Compte-rendu d'extractions |
| PAC7EG   |              | Etat | Compte-rendu d'extractions |
| PAC7EM   |              | Etat | Compte-rendu d'extractions |
| PAC7EP   |              | Etat | Compte-rendu d'extractions |
| PAC7EQ   |              | Etat | Compte-rendu d'extractions |
| PAC7EU   |              | Etat | Compte-rendu d'extractions |
| PAC7EZ   |              | Etat | Compte-rendu d'extractions |
| SORTWK01 |              | Tri  |                            |
| SORTWK02 |              | Tri  |                            |
| SORTWK03 |              | Tri  |                            |

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur
- 4 : Erreur dans les entrées utilisateur (précisée dans PAC7EE) ou dans les extractions (précisée dans PAC7EZ)
- 8 : Erreur dans la ligne '\*' (précisée dans PAC7DD)

Suppression du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Migration batch : BVPACS94

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                           |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------------------|
| PAC7RQ | &&PACXRQ     | Entrée | Correspondance Entités/Bibliothèque la plus basse |
| PAC7CS | &INPUTSPE    | Entrée | Fichier de correspondance des caractères spéciaux |
| PAC7QR | &&PAC7QR     | Sortie | Correspondance Entités/Bibliothèque la plus basse |

Migration batch : BVPACS96

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                                 |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------------------------|
| PAC7GY | &&GY         | Entrée | Fichier issu de l'extraction PACX                       |
| PAC7PM | &INPUTMIB    | Entrée | Fichier de la liste des programmes à transformer en MSP |

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                           |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------------------|
| PAC7CS | &INPUTSPE    | Entrée | Fichier de correspondance des caractères spéciaux |
| PAC7TA | &&PAC7TA     | Sortie | Fichier des regroupements                         |
| PAC7MM | &OUTMIMA     | Sortie | Fichier des commandes MIMA                        |
| PAC7MI | &OUTGCP      | Sortie | Fichier des commandes GCP                         |
| PAC7MO | &OUTGCO      | Sortie | Fichier des commandes GCO                         |
| PAC7MC | &OUTGGC      | Sortie | Fichier des commandes GGC                         |
| PAC7MS | &OUTGGS      | Sortie | Fichier des commandes GGS                         |

#### Réorganisation des mouvements : BVPACS97

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                          |
|--------|--------------|--------|----------------------------------|
| PAC7TA | &&PAC7TA     | Entrée | Fichier des regroupements        |
| PAC7AT | &&PAC7AT     | Sortie | Fichier des regroupements retrié |

#### Tri et mise en forme fichier import : BVPACS91

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                          |
|----------|--------------|--------|----------------------------------|
| PAC7AT   | &&PAC7AT     | Entrée | Fichier des regroupements        |
| PAC7TI   | &&PAC7TI     | Sortie | Fichier des regroupements retrié |
| SORTWK01 |              | Tri    |                                  |
| SORTWK02 |              | Tri    |                                  |
| SORTWK03 |              | Tri    |                                  |

#### Tri global : BVPACS98

| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                                           |
|----------|------------------|--------|---------------------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Sortie | Données de la Base de Développement               |
| PAC7AE   | &INDSV..BVPAE    | Entrée | libellés d'erreur                                 |
| PAC7RQ   | &&PAC7QR         | Entrée | Correspondance Entités/Bibliothèque la plus basse |
| PAC7TI   | &&PAC7TI         | Entrée | Fichier des regroupements retrié                  |
| PAC7TG   | &OUTFILE         | Sortie | Fichier résultat tri global                       |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                                   |
| SORTWK02 |                  | Tri    |                                                   |

| Code     | Nom physique | Type | Libellé |
|----------|--------------|------|---------|
| SORTWK03 |              | Tri  |         |

## MIBJ - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**      ARCHIVED JOURNAL MIGRATION
/**
/** -----
/**
//BVP MIBJ  PROC BASE=$BASE,                CODE OF DEVPT DATABASE
//          INDSV='$INDSV',                INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',                INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
//          INDUV='$INDUV',                INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDUN='$INDUN',                INDEX OF USER NON VSAM FILES
/**:      VSAMCAT='$VCAT',                USER VSAM CATALOG
/**:      SYSTCAT='$SCAT',                SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',     LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          SORTLIB='$BIBT',                SORT LIBRARY
//          USER=,                          USER CODE
//          LSR='BLSR',                      LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUT=$OUT,                       UTILITIES AND ERRORS OUTPUT CLASS
//          OUTL=$OUT,                      OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          UWK=$UWK,                       WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(5,1),RLSE)',       REQUEST FILE SPACE
//          SPAMV='(CYL,(100,10),RLSE)',   UPDT FILE SPACE
//          SPAGY='(CYL,(100,10),RLSE)',   UPDP FILE SPACE
//          SPATD='(CYL,(100,10),RLSE)',   CPSN FILE SPACE
//          INPUTMIB=,                      PROGRAM/MACRO FILE
//          INPUTSPE=,                      SPECIAL CHAR FILE
//          OUTMIMA=,                       OUTPUT MIMA COMMAND
//          OUTFILE=,                       OUTPUT FILE MIGRATION
//          OUTGCP=,                        OUTPUT GCP COMMAND
//          OUTGCO=,                        OUTPUT GCO COMMAND
//          OUTGGC=,                        OUTPUT GGC COMMAND
//          OUTGGS=,                        OUTPUT GGS COMMAND
//          VOLS='SER=$VOLUN',              BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,                  BACKUP UNIT
//          SPAOT='(CYL,(100,10),RLSE)',   OUTPUT FILE SPACE
//          SRTSPC='(100,10)',              TEMPORARY SPACE
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE  DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&MIBJMB,DISP=(,PASS),
//        UNIT=&UWK,SPACE=&SPAMB,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----

```

```

//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN .BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN .BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLMIMA EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTMIMA'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN .BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIMIMA,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISMIMA EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIMIMA,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDMIMA EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISMIMA),PARM='&OUTMIMA'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN .BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLMIMA,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELMIMA EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISMIMA)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLMIMA,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLGCP EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGCP'

```

```

//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIGCP,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGCP EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIGCP,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDGCP EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGCP),PARM='&OUTGCP'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGCP,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGCP EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGCP)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLGCP,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLGCO EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGCO'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIGCO,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGCO EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIGCO,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDGCO EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGCO),PARM='&OUTGCO'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGCO,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGCO EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGCO)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLGCO,DISP=(OLD,DELETE)

```

```

//PRLGGC EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGGC'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INSDN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIGGC,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGGC EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIGGC,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDGGC EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGGC),PARM='&OUTGGC'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INSDN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGGC,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGGC EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGGC)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLGGC,DISP=(OLD,DELETE)
//PRLGGS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTGGS'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INSDN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIGGS,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISGGS EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIGGS,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDGGG EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISGGS),PARM='&OUTGGS'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INSDN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLGGS,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELGGS EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISGGS)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT

```



```

//SYSIN DD DSN=&&DLGGS,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC3JR EXEC PGM=BVPAC3JR
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7MB DD DSN=&&MIBJMB,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7PJ DD DSN=&INDUN..&BASE.PJ(0),DISP=SHR
//PAC7RQ DD DSN=&&RQ,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUT
//PAC7EE DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS93 EXEC PGM=BVPACS93,COND=(4,LT,PACSJR)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPDAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7RQ DD DSN=&&RQ,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7QR DD DSN=&&QR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS92 EXEC PGM=BVPACS92,COND=(4,LT,PACSJR)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPDAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7QR DD DSN=&&QR,DISP=(OLD,PASS)

```

```

//PAC7RQ DD DSN=&&PACXRQ,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAMV,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MZ DD DSN=&&PACXMB,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAMV,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DFSYSEX2),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DFSYSEX2,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//      UNIT=&UWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DEFINE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DFSYSEX2,DISP=(OLD,DELETE)
//MAXKEY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSPAF DD DSN=&INDUV..SYSEX2.&USER,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=&INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//*
//PACX2 EXEC PGM=BVPACX,REGION=0K,COND=(4,LT,PACSJR)
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR

```

```

//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7PJ DD DUMMY
//PAC7IA DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ED DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EG DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EM DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EP DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EQ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EU DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EZ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7MA DD DUMMY
//PAC7ES DD DUMMY
//SYLSR DD DSN=&INDUV..SYSEX2.&USER,DISP=SHR
//SYSEXT DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=SYLSR')
//PAC7MB DD DSN=&&PACXMB,DISP=(OLD,DELETE,DELETE)
//PAC7BM DD DSN=&&PACXBM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// DCB=BLKSIZE=3440,SPACE=&SPAMV
//PAC7MM DD DSN=&&PACXMM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=113,BLKSIZE=11300)
//PAC7MJ DD DSN=&&PACXMJ,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=158,BLKSIZE=6320)
//PAC7TE DD DSN=&&PACXTE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=323,BLKSIZE=6460)
//PAC7RE DD DSN=&&PACXRE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=36,BLKSIZE=6012)
//PAC7RM DD DSN=&&PACXRM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7RQ DD DUMMY
//PAC7WD DD DSN=&&PACXWD,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&SRTSPC,,CONTIG)
//PAC7MV DD DSN=&&MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MR DD DSN=&&MR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MX DD DSN=&&MX,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7TD DD DSN=&&TD,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPATD,

```

```

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAGY,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=6200)
//PAC7UE DD DSN=&&UE,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=230,BLKSIZE=6440)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//*
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV',COND=EVEN
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN.BVPSY(DLSYSEX2),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLSYSEX2,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELETE EXEC PGM=IDCAMS,COND=EVEN
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLSYSEX2,DISP=(OLD,DELETE)
//PACS94 EXEC PGM=BVPACS94,COND=((4,LT,PACSJR),
//          (4,LT,PAC2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7CS DD DSN=&INPUTSPE,DISP=SHR
//PAC7RQ DD DSN=&&PACXRQ,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7QR DD DSN=&&PAC7QR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS96 EXEC PGM=BVPACS96,COND=((4,LT,PACSJR),
//          (4,LT,PAC2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7CS DD DSN=&INPUTSPE,DISP=SHR
//PAC7PM DD DSN=&INPUTMIB,DISP=SHR
//PAC7TA DD DSN=&&PAC7TA,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//PAC7MM DD DSN=&OUTMIMA,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MI DD DSN=&OUTGCP,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,

```

```

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MO DD DSN=&OUTGCO,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MC DD DSN=&OUTGGC,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MS DD DSN=&OUTGGS,DISP=(,CATLG),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS97 EXEC PGM=BVPACS97,COND=((4,LT,PACSJR),
//          (4,LT,PACX2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPDAT DD DSN=&SYSDAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7TA DD DSN=&&PAC7TA,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7AT DD DSN=&&PAC7AT,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS91 EXEC PGM=BVPACS91,COND=((4,LT,PACSJR),
//          (4,LT,PACX2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPDAT DD DSN=&SYSDAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7AT DD DSN=&&PAC7AT,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7TI DD DSN=&&PAC7TI,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACS98 EXEC PGM=BVPACS98,COND=((4,LT,PACSJR),
//          (4,LT,PACX2))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPDAT DD DSN=&SYSDAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7RQ DD DSN=&&PAC7RQ,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7TI DD DSN=&&PAC7TI,DISP=(OLD,PASS)

```

```

//PAC7TG DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAOT,
// DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27600,LRECL=400)
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(30,1),,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

---

## MIMA - Migration Macros

### MIMA - Présentation générale

Cette procédure permet, simultanément, de générer et de taguer une ou plusieurs macrostructures à la fois.

En entrée il faut :

- soit saisir une ligne '\*' (code utilisateur, mot de passe et code bibliothèque) ainsi qu'une ou plusieurs lignes de commande, pour chaque macrostructure à générer,
- soit utiliser le fichier OUTMIMA issu des procédures MIBA ou MIBR.

Cette commande s'appelle GCM et permet la saisie de plusieurs paramètres :

- VARIAN=x, représente la variante de la fiche de la macrostructure. Si ce paramètre n'est pas renseigné, la macrostructure sera générée avec la variante de sa fiche (cette valeur étant à 'N' pour la plupart des macrostructures, il est préférable de toujours renseigner ce paramètre).
- LANGEN=x, représente le langage de génération des programmes sur la fiche de la bibliothèque. Par défaut, la macrostructure sera générée avec la valeur de cette option sur la fiche de la bibliothèque.

Attention : toutes les demandes de génération de macrostructures pour une même ligne '\*' doivent avoir la même valeur pour le dernier paramètre.

### MIMA - Entrées Utilisateur

Il faut une ligne '\*' avec code utilisateur, mot de passe et code bibliothèque.

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                      |
|------|------|----------|------------------------------------|
| 2    | 1    | '*'      | Code ligne                         |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur                   |
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe                       |
| 19   | 3    | bbb      | Code bibliothèque                  |
| 22   | 4    | nnnn     | Numéro de session (blanc=courante) |
| 26   | 1    | 'T'      | Etat de la session si session      |

Il faut ensuite une ligne pour la commande GCM avec des paramètres à renseigner (facultatif).

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                                                         |
|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2    | 1    | 'Z'      | Code ligne                                                            |
| 3    | 2    | '90'     | Critère ordre édition (1)                                             |
| 5    | 4    | 'GCM '   | Code commande (1)                                                     |
| 9    | 6    | cccccc   | Code macrostructure (1)                                               |
| 15   | 1    | 'C'      | Indicateur sélection (1)                                              |
| 16   | 1    | '1'      | Option à éditer (1)                                                   |
| 28   | 1    |          | Présence d'une ligne suite                                            |
|      |      | ' '      | Pas de ligne suite                                                    |
|      |      | '*'      | Présence d'une ligne suite                                            |
| 31   | 50   |          | Paramètre de la commande                                              |
|      |      | VARIAN=x | Pour affecter la valeur x à la variante                               |
|      |      | LANGEN=x | Pour affecter la valeur x au langage de génération de la bibliothèque |

(1) Rubriques à ne renseigner que sur la première ligne, pas sur les lignes suite.

Cette procédure doit également permettre de transformer des caractères spéciaux non reconnus dans un code de macrostructure par un autre caractère. La table de correspondance est représentée par le fichier PAC7CS en entrée du programme BVPACP87 (fichier optionnel, fourni par le client).

Ce fichier contient un enregistrement d'une longueur de 20 caractères, constitué de 10 postes de 2 caractères : le premier représente le caractère à remplacer, le deuxième est le caractère remplaçant.

## **MIMA - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Commandes Edition/génération : BVPACA10

| Code     | Nom physique    | Type   | Libellé                                |
|----------|-----------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV.&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement    |
| PAC7AN   | &INDUV.&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement      |
| PAC7AY   | &INDUV.&BASE.AY | Entrée | Extension de la Base de Développement  |
| PAC7AJ   | DUMMY           | Entrée | Journal de la Base de Développement    |
| PAC7AE   | &INDMV..BVP AE  | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN   | &INDSV..BVP GN  | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR   | &INDSV..BVP GR  | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGU   | &INDSV..BVP GU  | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7ME   | &&MIMAMB        | Entrée | Mouvements utilisateur                 |
| PAC7MV   | &&PAC7MV        | Sortie | Mouvements de mise à jour              |
| PAC7MG   | &&PAC7MG        | Sortie | Commandes Edition/Génération           |
| SORTWK01 |                 | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |                 | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |                 | Tri    |                                        |

#### Préparation spécifique GCM : BVPACA30

| Code     | Nom physique    | Type   | Libellé                             |
|----------|-----------------|--------|-------------------------------------|
| PAC7MG   | &&PAC7MG        | Entrée | Commandes Edition/Génération        |
| PAC7AR   | &INDUV.&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement |
| PAC7AN   | &INDUV.&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement   |
| PAC7AE   | &INDMV..BVP AE  | Entrée | Libellés d'erreur                   |
| PAC7JG   | &&PAC7JG        | Sortie | Commande de l'extracteur            |
| PAC7KU   | &&PAC7KU        | Sortie | Fichier état sortie                 |
| SORTWK01 |                 | Tri    |                                     |
| SORTWK02 |                 | Tri    |                                     |
| SORTWK03 |                 | Tri    |                                     |



Extracteur pour génération des programmes : BVPACP30

| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                                       |
|----------|------------------|--------|-----------------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE    | Entrée | Libellés d'erreur                             |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR    | Entrée | Données de la Base Administration             |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN    | Entrée | Index de la Base Administration               |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU    | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration        |
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement           |
| PAC7AN   | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement             |
| PAC7AY   | &INDUV..&BASE.AY | Entrée | Données extension de la Base de Développement |
| PAC7JG   | &&PAC7JG         | Entrée | Mouvements utilisateur                        |
| PAC7W1   | &&PAC7W1         | Sortie | Fichier de travail                            |
| PAC7W2   | &&PAC7W2         | Sortie | Fichier de travail                            |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                               |
| SORTWK02 |                  | Tri    |                                               |
| SORTWK03 |                  | Tri    |                                               |

Préparation génération batch : BVPACP40

| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                             |
|----------|------------------|--------|-------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement |
| PAC7AN   | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement   |
| PAC7W1   | &&PAC7W1         | Entrée | Fichier de travail                  |
| PAC7W2   | &&PAC7W2         | Entrée | Fichier de travail                  |
| PAC7W3   | &&PAC7W3         | Sortie | Fichier de travail                  |
| PAC7W4   | &&PAC7W4         | Sortie | Fichier de travail                  |
| PAC7KP   | &&PAC7KP         | Sortie | Fichier de travail                  |
| PAC7GI   | DUMMY            | Sortie | Fichier de travail                  |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                     |
| SORTWK02 |                  | Tri    |                                     |
| SORTWK03 |                  | Tri    |                                     |

### Préparation génération C9 : BVPACP42

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé            |
|----------|--------------|--------|--------------------|
| PAC7W3   | &&PAC7W3     | Entrée | Fichier de travail |
| PAC7WC   | &&PAC7WC     | Sortie | Fichier de travail |
| SORTWK01 |              | Tri    |                    |
| SORTWK02 |              | Tri    |                    |
| SORTWK03 |              | Tri    |                    |

### Générateur COBOL : BVPACP80

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                 |
|--------|---------------|--------|-------------------------|
| PAC7SC | &INDMV..BVPSC | Entrée | Squelette de génération |
| PAC7WC | &&PAC7WC      | Entrée | Fichier de travail      |
| PAC7W1 | &&PAC7W5      | Sortie | Fichier de travail      |

### Mise en forme du flot généré : BVPACP82

| Code     | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|----------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7W1   | &&PAC7W5      | Entrée | Fichier de travail                     |
| PAC7W4   | &&PAC7W4      | Entrée | Fichier de travail                     |
| PAC7GP   | &&PAC7GP      | Sortie | Fichier de travail                     |
| PAC7EP   | &&PAC7EP      | Sortie | Fichier de travail                     |
| SORTWK01 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |               | Tri    |                                        |

### Tri avant insertion tags : BVPACP84

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé            |
|--------|--------------|--------|--------------------|
| PAC7W1 | &&PAC7W5     | Entrée | Fichier de travail |
| PAC7W2 | &&PAC7W6     | Sortie | Fichier de travail |

#### Tri et préparation avant tag macro : BVPACP86

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                             |
|--------|------------------|--------|-------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement   |
| PAC7W1 | &&PAC7W1         | Entrée | Fichier de travail                  |
| PAC7RQ | &&PAC7RQ         | Sortie | Fichier de travail                  |

#### Génération macro taguée : BVPACP87

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                           |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------------------|
| PAC7CS | &INPUTSPE    | Entrée | Fichier de correspondance des caractères spéciaux |
| PAC7GP | &&PAC7GP     | Entrée | Fichier de travail                                |
| PAC7RQ | &&PAC7RQ     | Entrée | Fichier de travail                                |
| PAC7W2 | &&PAC7W6     | Entrée | Fichier de travail                                |
| PAC7TA | &&PAC7TA     | Sortie | Fichier de travail                                |

#### Formatage du COBOL tagué : BVPACFTA

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                    |
|--------|--------------|--------|----------------------------|
| PAC7TA | &&PAC7TA     | Entrée | Fichier de travail         |
| PAC7AT | &OUTFILE     | Sortie | Fichier des macros taguées |

#### Edition compte-rendu : BVPACD90

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                           |
|--------|---------------|--------|-----------------------------------|
| PAC7AE | &INDMV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                 |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration   |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration |

| Code     | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|----------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7KU   | &&PAC7KU      | Entrée | Fichier état entrée                    |
| PAC7ID   |               | Etat   | Compte-rendu                           |
| PAC7KF   | DUMMY         | Entrée | Fichier de travail                     |
| SORTWK01 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |               | Tri    |                                        |

## MIMA - JCL d'exécution

```

//* -----
//*      VISUALAGE PACBASE
//*
//* -----
//*      MACRO-STRUCTURES MIGRATION
//*
//* -----
//*
//BVPMIMA PROC BASE=$BASE,          CODE OF VAPAC DATABASE
//      INDSV='$INDSV',              INDEX OF VSAM SYSTEM FILES
//      INDSN='$INDSN',              INDEX OF NON VSAM SYSTEM FILES
//      INDUV='$INDUV',              INDEX OF USER VSAM FILES
//*:   SYSTCAT='$SCAT',              SYSTEM VSAM CATALOG
//      STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',    LIBRARY OF LOAD-MODULES
//      INPUTSPE=,                   SPECIAL CHAR FILE
//      OUTFILE=,                     OUTPUT FILE MIGRATION
//      SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)',  OUTPUT FILE SPACE
//      VOLS='SER=$VOLUN',            BACKUP VOLUME
//      UNITS=$UNITUN,                BACKUP UNIT
//      SPAWK='(CYL,(20,5),RLSE)',    WORK FILE SPACE
//      SORTLIB='$BIBT',              SORT LIBRARY
//      LSR='BLSR',                   LSR BATCH SYSTEM NAME
//      UWK=$UWK,                     WORK UNIT
//      OUT=$OUT                       OUTPUT CLASS
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE  DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&MIMAMB,DISP=(,PASS),
//        UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT

```

```

//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//      UNIT=&UWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
/*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//      UNIT=&UWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
/*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PACA10 EXEC PGM=BVPACA10
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AJ DD DUMMY
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7ME DD DSN=&&MIMAMB,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=15300)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=17000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)

```

```

//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACA30 EXEC PGM=BVPACA30,COND=(4,LT,PACA10)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//* DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP30 EXEC PGM=BVPACP30,COND=((4,LT,PACA10),
// (4,LT,PACA30))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//* DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(OLD,PASS)
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,

```

```

//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP40 EXEC PGM=BVPACP40,COND=((4,LT,PACA10),
//          (4,LT,PACA30),(4,LT,PACP30))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W3 DD DSN=&&PAC7W3,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7W4 DD DSN=&&PAC7W4,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=90,BLKSIZE=18000)
//PAC7KP DD DSN=&&PAC7KP,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7GI DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=80
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP42 EXEC PGM=BVPACP42,COND=((4,LT,PACA10),
//          (4,LT,PACA30),(4,LT,PACP30),(4,LT,PACP40))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7W3 DD DSN=&&PAC7W3,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7WC DD DSN=&&PAC7WC,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)

```

```

//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP80 EXEC PGM=BVPACP80,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA30),(4,LT,PACP30),(4,LT,PACP40))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7SC DD DSN=&INDSV..BVPSC,DISP=SHR
//PAC7WC DD DSN=&&PAC7WC,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W5,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP82 EXEC PGM=BVPACP82,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA30),(4,LT,PACP30),(4,LT,PACP40))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W5,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W4 DD DSN=&&PAC7W4,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7GP DD DSN=&&PAC7GP,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//PAC7EP DD DSN=&&PAC7EP,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP84 EXEC PGM=BVPACP84,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA30),(4,LT,PACP30),(4,LT,PACP40),
//      (4,LT,PACP82))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR

```



```

//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W5,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W6,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,

//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP86 EXEC PGM=BVPACP86,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA30),(4,LT,PACP30),(4,LT,PACP40),
//      (4,LT,PACP82))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7W1  DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7RQ  DD DSN=&&PAC7RQ,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=50,BLKSIZE=1000)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP87 EXEC PGM=BVPACP87,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA30),(4,LT,PACP30),(4,LT,PACP40),
//      (4,LT,PACP82))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7CS  DD DSN=&INPUTSPE,DISP=SHR
//PAC7GP  DD DSN=&&PAC7GP,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7RQ  DD DSN=&&PAC7RQ,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2  DD DSN=&&PAC7W6,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7TA  DD DSN=&&PAC7TA,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAOT,
//      DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27000,LRECL=1000)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACFTA  EXEC PGM=BVPACFTA,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA30),(4,LT,PACP30),(4,LT,PACP40),
//      (4,LT,PACP82))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7TA  DD DSN=&&PAC7TA,DISP=(OLD,PASS)

```

```

//PAC7AT DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAOT,
//      DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=27000,LRECL=1000)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACD90 EXEC PGM=BVPACD90,
//      PARM='00000000000000000000000000000000'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7KF DD DUMMY
//PAC7ID DD SYSOUT=&OUT
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

---

## MITH - Migration Thesaurus

### MITH - Présentation générale

#### Principe

Cette procédure est l'utilitaire de migration batch du thesaurus. Suite à l'extraction des entités en inter-bibliothèque dans le référentiel, un fichier mis en forme au format XML et contenant le thesaurus, sera exporté dans la SDP.

### MITH - Entrées Utilisateur

Ce sont les entrées de la procédure PACX avec les valeurs spécifiques suivantes :

Une ligne '\*' telle que :

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification    |
|------|------|----------|------------------|
| 2    | 1    | *        | Code ligne       |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur |

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                            |
|------|------|----------|------------------------------------------|
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe                             |
| 19   | 3    | ***      | extraction en inter-bibliothèque         |
| 22   | 4    | nnnn     | Numéro de session (blanc=courante)       |
| 26   | 1    | 'T'      | Etat de la session si session historisée |
| 29   | 4    | EXLI     | Code de l'extracteur                     |
| 34   | 1    | '1'      | Formatage pour UPDP (PAF)                |
| 55   | 1    | '1'      | Top plan de convergence                  |

L'extraction EXLI s'exécute en inter-bibliothèque, puisque les entités du thesaurus sont créées en inter-bibliothèque dans le référentiel.

Le fichier GY issu du PACX est ensuite filtré, les enregistrements du thesaurus sont sélectionnés et un nouveau fichier au format XML est créé .

## **MITH - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Initialisation du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Extraction : PACX

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées utilisateur.

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                                       |
|--------|------------------|--------|-----------------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE    | Entrée | Libellés d'erreur                             |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement             |
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement           |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY | Entrée | Données extension de la Base de Développement |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN    | Entrée | Index de la Base Administration               |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR    | Entrée | Données de la Base Administration             |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU    | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration        |

| Code     | Nom physique         | Type          | Libellé                                           |
|----------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| PAC7PJ   | DUMMY                | Entrée        | Mouvements archivés                               |
| PAC7MB   | &&MITHMB             | Entrée        | Entrées utilisateur                               |
| PAC7MA   | DUMMY                | Entrée        | Fichier travail                                   |
| PAC7ES   | DUMMY                | Entrée        | Fichier travail                                   |
| PAC7BM   | &&PACXBM             | Entrée/Sortie | Entrées utilisateur                               |
| PAC7MM   | &&PACXMM             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                   |
| PAC7MJ   | &&PACXMJ             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                   |
| PAC7TE   | &&PACXTE             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                   |
| PAC7RE   | &&PACXRE             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                   |
| PAC7RM   | &&PACXRM             | Entrée/Sortie | Fichier travail                                   |
| PAC7WD   | &&PACXWD             | Entrée/Sortie | Mouvements extraits                               |
| SYSEXT   | &INDUV..SYSEXT.&USER | Entrée/Sortie | Fichier de travail                                |
| PAC7MV   | &&MV                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7MR   | &&MR                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7MX   | &&MX                 | Sortie        | Entités non extraites (PACX)                      |
| PAC7GY   | &&GY                 | Sortie        | Mouvements extraits pour UPDP                     |
| PAC7RQ   | DUMMY                | Sortie        | Correspondance Entités/Bibliothèque origine       |
| PAC7TD   | &&TD                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7UE   | &&UE                 | Sortie        | Fichier travail                                   |
| PAC7IA   |                      | Etat          | Edition générale de l'enchaînement des programmes |
| PAC7DD   |                      | Etat          | Edition des anomalies sur mouvements en entrée    |
| PAC7ED   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EE   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EG   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EM   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EP   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EQ   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EU   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| PAC7EZ   |                      | Etat          | Compte-rendu d'extractions                        |
| SORTWK01 |                      | Tri           |                                                   |

| Code     | Nom physique | Type | Libellé |
|----------|--------------|------|---------|
| SORTWK02 |              | Tri  |         |
| SORTWK03 |              | Tri  |         |

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur
- 4 : Erreur dans les entrées utilisateur (précisée dans PAC7EE) ou dans les extractions (précisée dans PAC7EZ)
- 8 : Erreur dans la ligne '\*' (précisée dans PAC7DD)

Suppression du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Sélection des mouvements du thesaurus

et formatage d'un fichier XML : BVPACTH1

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                            |
|--------|--------------|--------|------------------------------------|
| PAC7GY | &&GY         | Entrée | Fichier issu de l'extraction PACX  |
| PAC7RQ | &OUTFILE     | Sortie | Fichier du thesaurus au format XML |

## MITH - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**      THESAURUS  MIGRATION
/**
/** -----
/**
//BVPMITH  PROC BASE=$BASE,           CODE OF DEVPT DATABASE
//          INDSV='$INDSV',           INDEX OF VSAM SYSTEM FILES
//          INDSN='$INDSN',           INDEX OF NON VSAM SYSTEM FILES
//          INDUV='$INDUV',           INDEX OF USER VSAM FILES
//*:       VSAMCAT='$VCAT',           USER VSAM CATALOG
//*:       SYSCAT='$SCAT',           SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          SORTLIB='$BIBT',          SORT LIBRARY
//          USER=,                     USER CODE
//          LSR='BLSR',                 LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUT=$OUT,                   UTILITIES AND ERRORS OUTPUT CLASS
//          OUTL=$OUT,                   OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          UWK=$UWK,                   WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(5,1),RLSE)',   REQUEST FILE SPACE
//          SPAMV='(TRK,(50,10),RLSE)', UPDT FILE SPACE
//          SPAGY='(TRK,(50,10),RLSE)', UPDP FILE SPACE

```

```

//          SPATD='(TRK,(50,10),RLSE)',           CPSN FILE SPACE
//          OUTFILE=,                             OUTPUT FILE MIGRATION
//          VOLS='SER=$VOLUN',                     BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,                         BACKUP UNIT
//          SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)'           OUTPUT FILE SPACE
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE   DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB  DD DSN=&&MITHMB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DFSYSEXT),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DEFINE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT

```

```

//SYSIN DD DSN=&&DFSYSSEXT,DISP=(OLD,DELETE)
//MAXKEY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSPAF DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=&INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//*
//PACX EXEC PGM=BVPACX,REGION=0K
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7PJ DD DUMMY
//PAC7IA DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ED DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EG DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EM DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EP DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EQ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EU DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EZ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7MA DD DUMMY
//PAC7ES DD DUMMY
//SYLSR DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//SYSEXT DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=SYLSR')
//PAC7MB DD DSN=&&MITHMB,DISP=(OLD,DELETE,DELETE)
//PAC7BM DD DSN=&&PACXBM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// DCB=BLKSIZE=3440,SPACE=&SPAMB
//PAC7MM DD DSN=&&PACXMM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=113,BLKSIZE=11300)
//PAC7MJ DD DSN=&&PACXMJ,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMV,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=158,BLKSIZE=6320)

```

```

//PAC7TE DD DSN=&&PACXTE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//        SPACE=&SPATD,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=323,BLKSIZE=6460)
//PAC7RE DD DSN=&&PACXRE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//        SPACE=&SPATD,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=36,BLKSIZE=6012)
//PAC7RM DD DSN=&&PACXRM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//        SPACE=&SPATD,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7RQ DD DUMMY
//PAC7WD DD DSN=&&PACXWD,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//        SPACE=&SPATD,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SORTLIB DD DSN=&&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//PAC7MV DD DSN=&&MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//        SPACE=&SPAMV,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MR DD DSN=&&MR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//        SPACE=&SPAMV,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MX DD DSN=&&MX,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//        SPACE=&SPAMB,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7TD DD DSN=&&TD,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//        SPACE=&SPATD,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//        SPACE=&SPAGY,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=6200)
//PAC7UE DD DSN=&&UE,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//        SPACE=&SPAMV,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=230,BLKSIZE=6440)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//*
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV',COND=EVEN
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&&STEPLIB,DISP=SHR
//        DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&&INDSN..BVPSY(DLSYSEXT),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//        UNIT=&UWK,
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELETE EXEC PGM=IDCAMS,COND=EVEN
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)
//PACTH1 EXEC PGM=BVPACTH1,COND=(4,LT,PACX)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEP CAT DD DSN=&&SYSTCAT,DISP=SHR

```



```

//*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7RQ DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//        UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//        SPACE=&SPAOT,
//        DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=11000,LRECL=110)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

---

## MIUS - Migration Utilisateurs

### MIUS - Présentation générale

#### Principe

Transformation des users en create user.

Cette procédure est l'utilitaire qui permet de transformer des Users en Create users. Suite à l'extraction des utilisateurs déclarés dans l'administration, un fichier contenant les caractéristiques de chaque utilisateur est constitué. Ce fichier correspond à une liste d'ID utilisateur, d'adresses électroniques, de noms, d'ID licence et de niveau administration, séparés par des virgules. Ce fichier est une entrée à l'outil repotools de RTC.

### MIUS - Entrées Utilisateur

Ce sont les entrées de la procédure PACX avec les valeurs spécifiques suivantes :

Une ligne '\*' telle que :

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                      |
|------|------|----------|------------------------------------|
| 2    | 1    | '*'      | Code ligne                         |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur                   |
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe                       |
| 19   | 3    | ***      | Extraction en inter-bibliothèque   |
| 22   | 4    |          | Numéro de session (blanc=courante) |
| 26   | 1    |          | Etat de la session                 |
| 29   | 4    | EXTR     | Code de l'extracteur               |
| 34   | 1    | '1'      | Formatage pour UPDP (PAF)          |
| 55   | 1    | '1'      | Top plan de convergence            |

Une ligne de commande :

| pos. | Lon. | Valeur | Signification                       |
|------|------|--------|-------------------------------------|
| 2    | 1    | 'W'    | Code ligne                          |
| 3    | 1    | '1'    | Numéro de ligne                     |
| 4    | 2    | 'EX'   |                                     |
| 6    | 1    |        | Code de sélection de bibliothèque : |
|      |      | 'C'    | Bibliothèque et ses 'centrales'     |
| 7    | 33   | 1USE   | Méta-entité des utilisateurs        |
| 40   | 4    |        | Type d'extraction (1) :             |
|      |      | 'ALL ' | Entité et entités utilisées         |

L'extraction EXTR s'exécute en inter-bibliothèque, dans la base d'administration.

Le fichier GY issu du PACX est ensuite filtré, les enregistrements des utilisateurs sont sélectionnés et un nouveau fichier, entrée à l'outil repotools de RTC, est créé.

Remarque :

Les virgules sont des délimiteurs de champs. Quand elles sont au sein d'un champs textuel, elles sont remplacées par des points-virgules afin d'être compatibles avec RTC.

## MIUS - Description des étapes

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Initialisation du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Extraction : PACX

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées utilisateur.

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                           |
|--------|---------------|--------|-----------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                 |
| PAC7AN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration   |
| PAC7AR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration |

| Code   | Nom physique         | Type          | Libellé                                            |
|--------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| PAC7AY | &INDUV..BVPGY        | Entrée        | Données extension de la Base Administration        |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN        | Entrée        | Index de la Base Administration                    |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR        | Entrée        | Données de la Base Administration                  |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU        | Entrée        | Fichier des utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7PJ | DUMMY                | Entrée        | Mouvements sélectionnés sur le journal             |
| PAC7MB | &&MIUSMB             | Entrée        | Entrées utilisateur                                |
| PAC7BM | &&PACXBM             | Entrée/Sortie | Entrées utilisateur                                |
| PAC7MM | DUMMY                | Entrée/Sortie |                                                    |
| SYSEXT | &INDUV..SYSEXT.&USER | Entrée/Sortie | Fichier de travail                                 |
| PAC7MJ | &&PACXMJ             | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7TE | &&PACXTE             | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7RE | &&PACXRE             | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7RM | &&PACXRM             | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7RQ | &&PACXRQ             | Entrée/Sortie | Fichier de travail                                 |
| PAC7WD | &&PACXWD             | Entrée/Sortie | Mouvements extraits                                |
| PAC7MV | &MV                  | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7MR | &MR                  | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7TD | &TD                  | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7MX | &MX                  | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7GY | &&GY                 | Sortie        | Mouvements extraits pour UPGP                      |
| PAC7UE | &UE                  | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7IA |                      | Etat          | Edition générale de l'enchaînement des programmes  |
| PAC7DD |                      | Etat          | Edition des anomalies sur mouvements en entrée     |
| PAC7ED |                      | Etat          | Compte-rendu d'extraction                          |
| PAC7EE |                      | Etat          | Compte-rendu d'extraction                          |
| PAC7EG |                      | Etat          | Compte-rendu d'extraction                          |
| PAC7EM |                      | Etat          | Compte-rendu d'extraction                          |

| Code     | Nom physique | Type | Libellé                   |
|----------|--------------|------|---------------------------|
| PAC7EP   |              | Etat | Compte-rendu d'extraction |
| PAC7EQ   |              | Etat | Compte-rendu d'extraction |
| PAC7ES   | DUMMY        |      |                           |
| PAC7EU   |              | Etat | Compte-rendu d'extraction |
| PAC7EZ   |              | Etat | Compte-rendu d'extraction |
| PAC7MA   | DUMMY        |      |                           |
| SORTWK01 |              | Tri  |                           |
| SORTWK02 |              | Tri  |                           |
| SORTWK03 |              | Tri  |                           |

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur
- 4 : Erreur dans les entrées utilisateur (précisée dans PAC7EE) ou dans l'extraction
- 8 : Erreur dans la ligne '\*' (précisée dans PAC7DD)

Suppression du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Transformation des users en create user : BVPLTYAU

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                           |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------------------|
| PAC7GY | &&GY         | Entrée | Fichier issu de l'extraction PACX                 |
| PAC7US | &OUTFILE     | Sortie | Fichier des utilisateurs : entrée outil repotools |

## MIUS - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**              USERS  MIGRATION
/**
/** -----
/**
//BVPMIUS  PROC  INDSV='$INDSV',          INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDUV='$INDUV',              INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',              INDEX OF NON VSAM FOR MIGRATION
//*:       VSAMCAT='$VCAT',              USER VSAM CATALOG
//*:       SYSTCAT='$SCAT',              SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',    LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          SORTLIB='$BIBT',             SORT LIBRARY
//          USER=,                       USER CODE

```

```

//          LSR='BLSR',                LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUT=$OUT,                   UTILITIES AND ERRORS OUTPUT CLASS
//          OUTL=$OUT,                  OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          UWK=$UWK,                   WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(5,1),RLSE)',   REQUEST FILE SPACE
//          SPAMV='(TRK,(50,10),RLSE)', UPDT FILE SPACE
//          SPAGY='(TRK,(50,10),RLSE)', UPDP FILE SPACE
//          SPATD='(TRK,(50,10),RLSE)', CPSN FILE SPACE
//          OUTFILE=,                    OUTPUT FILE MIGRATION
//          VOLS='$SER=$VOLUN',          BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,               BACKUP UNIT
//          SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)'  OUTPUT FILE SPACE
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE   DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB  DD DSN=&&MIUSMB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DFSYSEXT),DISP=SHR

```

```

//PACROU DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DEFINE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)
//MAXKEY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSPAF DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=&INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//*
//PACX EXEC PGM=BVPACX,REGION=0K
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7PJ DD DUMMY
//PAC7IA DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ED DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EG DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EM DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EP DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EQ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EU DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EZ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7MA DD DUMMY
//PAC7ES DD DUMMY
//SYLSR DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//SYSEXT DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=SYLSR')
//PAC7MB DD DSN=&&MIUSMB,DISP=(OLD,DELETE,DELETE)
//PAC7BM DD DSN=&&PACXBM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,

```

```

//          DCB=BLKSIZE=3440,SPACE=&SPAMB
//PAC7MM DD DSN=&&PACXMM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=113,BLKSIZE=11300)
//PAC7MJ DD DSN=&&PACXMJ,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=158,BLKSIZE=6320)
//PAC7TE DD DSN=&&PACXTE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=323,BLKSIZE=6460)
//PAC7RE DD DSN=&&PACXRE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=36,BLKSIZE=6012)
//PAC7RM DD DSN=&&PACXRM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7RQ DD DSN=&&PAC7RQ,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7WD DD DSN=&&PACXWD,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//PAC7MV DD DSN=&&MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MR DD DSN=&&MR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MX DD DSN=&&MX,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7TD DD DSN=&&TD,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAGY,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=6200)
//PAC7UE DD DSN=&&UE,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=230,BLKSIZE=6440)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//*
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV',COND=EVEN
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLSYEXT),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLSYEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)

```

```

//DELETE EXEC PGM=IDCAMS,COND=EVEN
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)
//PLTYAU EXEC PGM=BVPLTYAU,COND=(4,LT,PACX)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPCHAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7US DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAOT,
// DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=12000,LRECL=120)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

---

## MILA - Migration libellés d'erreur administration

### MILA - Présentation générale

#### Principe

Extraction des libellés d'erreur personnalisés de l'administration.

Cette procédure est l'utilitaire qui permet de formater un fichier des libellés d'erreur. Ce fichier contient tous les libellés d'erreur standard. Une extraction des libellés d'erreur personnalisés dans la base administration permet d'override les libellés standard correspondant. Le fichier en sortie contient tous les libellés d'erreur pour tous langages, chaque série étant séparée par une ligne de commentaire indiquant la langue.

### MILA - Entrées Utilisateur

Ce sont les entrées de la procédure PACX avec les valeurs spécifiques suivantes :

Une ligne '\*' telle que :

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                      |
|------|------|----------|------------------------------------|
| 2    | 1    | *        | Code ligne                         |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur                   |
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe                       |
| 19   | 3    | ***      | Extraction en inter-bibliothèque   |
| 22   | 4    |          | Numéro de session (blanc=courante) |
| 26   | 1    |          | Etat de la session                 |



| Pos. | Lon. | Valeur | Signification             |
|------|------|--------|---------------------------|
| 29   | 4    | EXTR   | Code de l'extracteur      |
| 34   | 1    | '1'    | Formatage pour UPDP (PAF) |
| 55   | 1    | '1'    | Top plan de convergence   |

Une ligne de commande :

| Pos. | Lon. | Valeur    | Signification                                     |
|------|------|-----------|---------------------------------------------------|
| 2    | 1    | 'W'       | Code ligne                                        |
| 3    | 1    | '1'       | Numéro de ligne                                   |
| 4    | 2    | 'EX'      |                                                   |
| 6    | 1    |           | Code de sélection de bibliothèque :               |
|      |      | 'C'       | Bibliothèque et ses 'centrales'                   |
| 7    | 33   | YATTABLES | Entité utilisateur des tables de l'administration |

L'extraction EXTR s'exécute en inter-bibliothèque, dans la base d'administration.

Le fichier GY issu du PACX est ensuite filtré, les enregistrements des messages d'erreur sont sélectionnés (descriptif -D02) et remis en forme dans un fichier PAC7LI.

## MILA - Description des étapes

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Initialisation du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Extraction : PACX

Cette étape extrait les mouvements en fonction des entrées utilisateur.

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                           |
|--------|---------------|--------|-----------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                 |
| PAC7AN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration   |
| PAC7AR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration |

| Code   | Nom physique         | Type          | Libellé                                            |
|--------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| PAC7AY | &INDUV..BVPGY        | Entrée        | Données extension de la Base Administration        |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN        | Entrée        | Index de la Base Administration                    |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR        | Entrée        | Données de la Base Administration                  |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU        | Entrée        | Fichier des utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7PJ | DUMMY                | Entrée        | Mouvements sélectionnés sur le journal             |
| PAC7MB | &&MILAMB             | Entrée        | Entrées utilisateur                                |
| PAC7BM | &&PACXBM             | Entrée/Sortie | Entrées utilisateur                                |
| PAC7MM | &&PACXMM             | Entrée/Sortie |                                                    |
| SYSEXT | &INDUV..SYSEXT.&USER | Entrée/Sortie | Fichier de travail                                 |
| PAC7MJ | &&PACXMJ             | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7TE | &&PACXTE             | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7RE | &&PACXRE             | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7RM | &&PACXRM             | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7RQ | &&PACXRQ             | Entrée/Sortie | Fichier de travail                                 |
| PAC7WD | &&PACXWD             | Entrée/Sortie | Mouvements extraits                                |
| PAC7MV | &MV                  | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7MR | &MR                  | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7TD | &TD                  | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7MX | &MX                  | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7GY | &&GY                 | Sortie        | Mouvements extraits pour UPGP                      |
| PAC7UE | &UE                  | Entrée/Sortie |                                                    |
| PAC7IA |                      | Etat          | Edition générale de l'enchaînement des programmes  |
| PAC7DD |                      | Etat          | Edition des anomalies sur mouvements en entrée     |
| PAC7ED |                      | Etat          | Compte-rendu d'extraction                          |
| PAC7EE |                      | Etat          | Compte-rendu d'extraction                          |
| PAC7EG |                      | Etat          | Compte-rendu d'extraction                          |
| PAC7EM |                      | Etat          | Compte-rendu d'extraction                          |

| Code     | Nom physique | Type | Libellé                   |
|----------|--------------|------|---------------------------|
| PAC7EP   |              | Etat | Compte-rendu d'extraction |
| PAC7EQ   |              | Etat | Compte-rendu d'extraction |
| PAC7ES   | DUMMY        |      |                           |
| PAC7EU   |              | Etat | Compte-rendu d'extraction |
| PAC7EZ   |              | Etat | Compte-rendu d'extraction |
| PAC7MA   | DUMMY        |      |                           |
| SORTWK01 |              | Tri  |                           |
| SORTWK02 |              | Tri  |                           |
| SORTWK03 |              | Tri  |                           |

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur
- 4 : Erreur dans les entrées utilisateur (précisée dans PAC7EE) ou dans l'extraction
- 8 : Erreur dans la ligne '\*' (précisée dans PAC7DD)

Suppression du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Mise en forme des libellés d'erreur : BVPLTYAT

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                           |
|--------|--------------|--------|---------------------------------------------------|
| PAC7GY | &&GY         | Entrée | Fichier issu de l'extraction PACX                 |
| PAC7LI | &OUTFILE     | Sortie | Fichier des utilisateurs : entrée outil repotools |

## MILA - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**      ERROR LABEL MIGRATION
/**
/** -----
/**
//BVPMILA PROC INDSV='$INDSV',          INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDUV='$INDUV',            INDEX OF USER VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',            INDEX OF NON VSAM SYSTEM FILE
/**:      VSAMCAT='$VCAT',              USER VSAM CATALOG
/**:      SYSTCAT='$SCAT',              SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',  LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          SORTLIB='$BIBT',           SORT LIBRARY
//          USER=,                     USER CODE

```

```

//          LSR='BLSR',                LSR BATCH SYSTEM NAME
//          OUT=$OUT,                   UTILITIES AND ERRORS OUTPUT CLASS
//          OUTL=$OUT,                   OUTPUT CLASS OF REPORTS
//          UWK=$UWK,                     WORK UNIT
//          SPAMB='(TRK,(5,1),RLSE)',    REQUEST FILE SPACE
//          SPAMV='(TRK,(50,10),RLSE)',  UPDT FILE SPACE
//          SPAGY='(TRK,(50,10),RLSE)',  UPDP FILE SPACE
//          SPATD='(TRK,(50,10),RLSE)',  CPSN FILE SPACE
//          OUTFILE=,                     OUTPUT FILE MIGRATION
//          VOLS='SER=$VOLUN',           BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,               BACKUP UNIT
//          SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)'  OUTPUT FILE SPACE
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE   DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB  DD DSN=&&MILAMB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN   DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DFSYSEXT),DISP=SHR

```

```

//PACROU DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DEFINE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
/*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)
//MAXKEY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
/*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSPAF DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=&INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//*
//PACX EXEC PGM=BVPACX,REGION=0K
//*-----
/*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
/*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7PJ DD DUMMY
//PAC7IA DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ED DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EG DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EM DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EP DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EQ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EU DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EZ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7MA DD DUMMY
//PAC7ES DD DUMMY
//SYLSR DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//SYSEXT DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=SYLSR')
//PAC7MB DD DSN=&&MILAMB,DISP=(OLD,DELETE,DELETE)
//PAC7BM DD DSN=&&PACXBM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,

```

```

//          DCB=BLKSIZE=3440,SPACE=&SPAMB
//PAC7MM DD DSN=&&PACXMM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=113,BLKSIZE=11300)
//PAC7MJ DD DSN=&&PACXMJ,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=158,BLKSIZE=6320)
//PAC7TE DD DSN=&&PACXTE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=323,BLKSIZE=6460)
//PAC7RE DD DSN=&&PACXRE,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=36,BLKSIZE=6012)
//PAC7RM DD DSN=&&PACXRM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7RQ DD DSN=&&PAC7RQ,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7WD DD DSN=&&PACXWD,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//PAC7MV DD DSN=&&MV,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MR DD DSN=&&MR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MX DD DSN=&&MX,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMB,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7TD DD DSN=&&TD,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPATD,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAGY,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=310,BLKSIZE=6200)
//PAC7UE DD DSN=&&UE,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=230,BLKSIZE=6440)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//*
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV',COND=EVEN
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLSYEXT),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLSYEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)

```

```

//DELETE EXEC PGM=IDCAMS,COND=EVEN
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)
//PLTYAT EXEC PGM=BVPLTYAT,COND=(4,LT,PACX)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//PAC7GY DD DSN=&&GY,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7LI DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAOT,
// DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=3500,LRECL=35)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT

```

## MIA1 - Génération programmes sans spécifique

### MIA1 - Présentation générale

Cette procédure permet de générer un programme sans son spécifique propre.

### MIA1 - Entrées Utilisateur

Il faut une ligne '\*' avec code utilisateur, mot de passe et code bibliothèque.

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification     |
|------|------|----------|-------------------|
| 2    | 1    | '*'      | Code ligne        |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur  |
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe      |
| 19   | 3    | bbb      | Code bibliothèque |

Il faut ensuite une ligne de commande de type GCP telle que décrite dans les entrées de la procédure GPRT pour chaque programme à générer.

### MIA1 - Description des étapes

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Commandes Edition/génération : BVPACA10

| Code   | Nom physique    | Type   | Libellé                             |
|--------|-----------------|--------|-------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV.&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement |

| Code     | Nom physique    | Type   | Libellé                                |
|----------|-----------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AN   | &INDUV.&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement      |
| PAC7AY   | &INDUV.&BASE.AY | Entrée | Extension de la Base de Développement  |
| PAC7AJ   | DUMMY           | Entrée | Journal de la Base de Développement    |
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE   | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN   | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR   | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU   | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7ME   | &&MIA1MB        | Entrée | Mouvements utilisateur                 |
| PAC7MV   | &&PAC7MV        | Sortie | Mouvements de mise à jour              |
| PAC7MG   | &&PAC7MG        | Sortie | Commandes Edition/Génération           |
| SORTWK01 |                 | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |                 | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |                 | Tri    |                                        |

#### Ventilation des commandes : BVPACA20

| Code   | Nom physique    | Type              | Libellé                                |
|--------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV.&BASE.AR | Entrée            | Données de la Base de Développement    |
| PAC7AN | &INDUV.&BASE.AN | Entrée            | Index de la Base de Développement      |
| PAC7AE | &INDMV..BVPAE   | Entrée            | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN   | Entrée            | Index de la Base Administration        |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR   | Entrée            | Données de la Base Administration      |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU   | Entrée            | Utilisateurs de la Base Administration |
| PACGGK | &INDSV..BVPGK   | Entrée/<br>Sortie | Droits de génération                   |
| PAC7JG | &&PAC7JG        | Sortie            | Commande de l'extracteur               |
| PAC7KF | &UWK            | Entrée/<br>Sortie | Fichier de travail                     |



| Code     | Nom physique | Type              | Libellé                      |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------|
| PAC7MG   | &&PAC7MG     | Entrée            | Commandes Edition/Génération |
| PAC7W1   | DUMMY        | Entrée/<br>Sortie | Fichier de travail           |
| PAC7KU   | &&PAC7KU     | Sortie            | Fichier état sortie          |
| SORTWK01 |              | Tri               |                              |
| SORTWK02 |              | Tri               |                              |
| SORTWK03 |              | Tri               |                              |

Extracteur pour génération des programmes : BVPACP30

| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                                       |
|----------|------------------|--------|-----------------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDMV..BVP AE   | Entrée | Libellés d'erreur                             |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR    | Entrée | Données de la Base Administration             |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN    | Entrée | Index de la Base Administration               |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU    | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration        |
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement           |
| PAC7AN   | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement             |
| PAC7AY   | &INDUV..&BASE.AY | Entrée | Données extension de la Base de Développement |
| PAC7JG   | &&PAC7JG         | Entrée | Mouvements utilisateur                        |
| PAC7W1   | &&PAC7W1         | Sortie | Fichier de travail                            |
| PAC7W2   | &&PAC7W2         | Sortie | Fichier de travail                            |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                               |
| SORTWK02 |                  | Tri    |                                               |
| SORTWK03 |                  | Tri    |                                               |

Post extraction sans spécifique : BVPACP35

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé            |
|--------|--------------|--------|--------------------|
| PAC7W1 | &&PAC7W1     | Entrée | Fichier de travail |
| PAC7WM | &&PAC7WM     | Sortie | Fichier de travail |
| PAC7W2 | &&PAC7W2     | Entrée | Fichier de travail |

| Code   | Nom physique | Type   | Libellé            |
|--------|--------------|--------|--------------------|
| PAC7WP | &&PAC7WP     | Sortie | Fichier de travail |

#### Préparation génération batch : BVPACP40

| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                             |
|----------|------------------|--------|-------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement |
| PAC7AN   | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement   |
| PAC7W1   | &&PAC7WM         | Entrée | Fichier de travail                  |
| PAC7W2   | &&PAC7WP         | Entrée | Fichier de travail                  |
| PAC7W3   | &&PAC7W3         | Sortie | Fichier de travail                  |
| PAC7W4   | &&PAC7W4         | Sortie | Fichier de travail                  |
| PAC7KP   | &&PAC7KP         | Sortie | Fichier de travail                  |
| PAC7GI   | DUMMY            | Sortie | Fichier de travail                  |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                     |
| SORTWK02 |                  | Tri    |                                     |
| SORTWK03 |                  | Tri    |                                     |

#### Générateur COBOL : BVPACP80

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                 |
|--------|---------------|--------|-------------------------|
| PAC7SC | &INDMV..BVPSC | Entrée | Squelette de génération |
| PAC7WC | &&PAC7W3      | Entrée | Fichier de travail      |
| PAC7W1 | &&PAC7W5      | Sortie | Fichier de travail      |

#### Mise en forme du flot généré : BVPACP82

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|--------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE | &INDMV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7W1 | &&PAC7W5      | Entrée | Fichier de travail                     |

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                      |
|----------|--------------|--------|------------------------------|
| PAC7W4   | &&PAC7W4     | Entrée | Fichier de travail           |
| PAC7GP   | &OUTFILE     | Sortie | COBOL généré sans spécifique |
| PAC7EP   | &&PAC7EP     | Sortie | Fichier de travail           |
| SORTWK01 |              | Tri    |                              |
| SORTWK02 |              | Tri    |                              |
| SORTWK03 |              | Tri    |                              |

#### Edition compte-rendu : BVPACD90

| Code     | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|----------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7KU   | &&PAC7KU      | Entrée | Fichier état entrée                    |
| PAC7ID   |               | Etat   | Compte-rendu                           |
| PAC7KF   | DUMMY         | Entrée | Fichier de travail                     |
| SORTWK01 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |               | Tri    |                                        |

### MIA1 - JCL d'exécution

```

/** -----
/**          VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**          PROGRAM GENERATION WITHOUT SPECIFIC CODE
/**
/** -----
/**
//BVPMIA1 PROC BASE=$BASE,                CODE OF VAPAC DATABASE
//          INDSV='$INDSV',                INDEX OF VSAM SYSTEM FILES
//          INDSN='$INDSN',                INDEX OF NON VSAM SYSTEM FILES
//          INDUV='$INDUV',                INDEX OF USER VSAM FILES
/***:     SYSTCAT='$SCAT',                SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',    LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          OUTFILE=,                    OUTPUT FILE MIGRATION
//          SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)',  OUTPUT FILE SPACE
//          VOLS='SER=$VOLUN',            BACKUP VOLUME

```

```

//          UNITS=$UNITUN,                                BACKUP UNIT
//          SPAWK=' (TRK,(50,10),RLSE)',                  WORK FILE SPACE
//          SORTLIB='$$BIBT',                             SORT LIBRARY
//          LSR='BLSR',                                    LSR BATCH SYSTEM NAME
//          UWK=$UWK,                                      WORK UNIT
//          OUT=$OUT                                       OUTPUT CLASS
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&&MIA1MB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PACA10 EXEC PGM=BVPACA10
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AJ DD DUMMY

```

```

//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7ME DD DSN=&&MIA1MB,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=15300)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=17000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACA20 EXEC PGM=BVPACA20,COND=(4,LT,PACA10)
//*-----*
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//* DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PACGGK DD DSN=&INDSV..BVP GK,DISP=SHR
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//PAC7KF DD UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(20,5),RLSE),DCB=BLKSIZE=27820
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W1 DD DUMMY
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)

```

```

//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP30 EXEC PGM=BVPACP30,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA20))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(OLD,PASS)
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP35 EXEC PGM=BVPACP35,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA20),(4,LT,PACP30))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7WM DD DSN=&&PAC7WM,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7WP DD DSN=&&PAC7WP,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PACP40 EXEC PGM=BVPACP40,COND=((4,LT,PACA10),

```

```

//      (4,LT,PACA20),(4,LT,PACP30)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7W1  DD DSN=&&PAC7WM,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2  DD DSN=&&PAC7WP,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W3  DD DSN=&&PAC7W3,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7W4  DD DSN=&&PAC7W4,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=90,BLKSIZE=18000)
//PAC7KP  DD DSN=&&PAC7KP,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7GI  DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=80
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACP80 EXEC PGM=BVPACP80,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA20),(4,LT,PACP30),(4,LT,PACP40))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7SC  DD DSN=&INDSV..BVPSC,DISP=SHR
//PAC7WC  DD DSN=&&PAC7W3,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W1  DD DSN=&&PAC7W5,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PACP82 EXEC PGM=BVPACP82,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA20),(4,LT,PACP30),(4,LT,PACP40))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE  DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR   DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR   DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR  DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR   DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR

```

```

//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W5,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W4 DD DSN=&&PAC7W4,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7GP DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAOT,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//PAC7EP DD DSN=&&PAC7EP,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACD90 EXEC PGM=BVPACD90,
//      PARM='00000000000000000000000000000000'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7KF DD DUMMY
//PAC7ID DD SYSOUT=&OUT
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//RDR EXEC PGM=IEBGENER,COND=(8,LE,PACP82)
//*-----
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=80
//SYSUT1 DD DSN=&OUTFILE,DISP=SHR
//SYSUT2 DD SYSOUT=(&OUT,INTRDR)

```

---

## MIA2 - Génération écrans sans spécifique

### MIA2 - Présentation générale

Cette procédure permet de générer un écran sans son spécifique propre.



## MIA2 - Entrées Utilisateur

Il faut une ligne '\*' avec code utilisateur, mot de passe et code bibliothèque.

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification     |
|------|------|----------|-------------------|
| 2    | 1    | '*'      | Code ligne        |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur  |
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe      |
| 19   | 3    | bbb      | Code bibliothèque |

Il faut ensuite une ligne de commande de type GCO telle que décrite dans les entrées de la procédure GPRT pour chaque écran à générer.

## MIA2 - Description des étapes

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Commandes Edition/génération : BVPACA10

| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                                |
|----------|------------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement    |
| PAC7AN   | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement      |
| PAC7AY   | &INDUV..&BASE.AY | Entrée | Extension de la Base de Développement  |
| PAC7AJ   | DUMMY            | Entrée | Journal de la Base de Développement    |
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE    | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN    | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR    | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU    | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7ME   | &&MIA2MB         | Entrée | Mouvements utilisateur                 |
| PAC7MV   | &&PAC7MV         | Sortie | Mouvements de mise à jour              |
| PAC7MG   | &&PAC7MG         | Sortie | Commandes Edition/Génération           |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |                  | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |                  | Tri    |                                        |

### Ventilation des commandes : BVPACA20

| Code     | Nom physique    | Type              | Libellé                                |
|----------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV.&BASE.AR | Entrée            | Données de la Base de Développement    |
| PAC7AN   | &INDUV.&BASE.AN | Entrée            | Index de la Base de Développement      |
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE   | Entrée            | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN   | Entrée            | Index de la Base Administration        |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR   | Entrée            | Données de la Base Administration      |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU   | Entrée            | Utilisateurs de la Base Administration |
| PACGGK   | &INDSV..BVPGK   | Entrée/<br>Sortie | Droits de génération                   |
| PAC7JG   | &&PAC7JG        | Sortie            | Commande de l'extracteur               |
| PAC7KF   | &UWK            | Entrée/<br>Sortie | Fichier de travail                     |
| PAC7MG   | &&PAC7MG        | Entrée            | Commandes Edition/Génération           |
| PAC7W1   | DUMMY           | Entrée/<br>Sortie | Fichier de travail                     |
| PAC7KU   | &&PAC7KU        | Sortie            | Fichier état sortie                    |
| SORTWK01 |                 | Tri               |                                        |
| SORTWK02 |                 | Tri               |                                        |
| SORTWK03 |                 | Tri               |                                        |

### Extracteur pour génération des écrans : BVPACE31

| Code   | Nom physique    | Type   | Libellé                                |
|--------|-----------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE | &INDMV..BVPAE   | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR   | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN   | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU   | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7AR | &INDUV.&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement    |

| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                           |
|----------|------------------|--------|-----------------------------------|
| PAC7AN   | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement |
| PAC7JG   | &&PAC7JG         | Entrée | Mouvements utilisateur            |
| PAC7W1   | &&PAC7W1         | Sortie | Fichier de travail                |
| PAC7KE   | &&PAC7KE         | Sortie | Fichier de travail                |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                   |
| SORTWK02 |                  | Tri    |                                   |
| SORTWK03 |                  | Tri    |                                   |

#### Préparation génération dialogue : BVPACE40

| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                                       |
|----------|------------------|--------|-----------------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement           |
| PAC7AN   | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement             |
| PAC7AY   | &INDUV..&BASE.AY | Entrée | Données extension de la Base de Développement |
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE    | Entrée | Libellés d'erreur                             |
| PAC7W1   | &&PAC7W1         | Entrée | Fichier de travail                            |
| PAC7W2   | &&PAC7W2         | Sortie | Fichier de travail                            |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                               |
| SORTWK02 |                  | Tri    |                                               |
| SORTWK03 |                  | Tri    |                                               |

#### Génération des écrans : BVPACE80

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|--------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE | &INDMV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGN | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7SG | &INDMV..BVPSG | Entrée | Squelette de génération                |
| PAC7W2 | &&PAC7W2      | Entrée | Fichier de travail                     |

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                      |
|----------|--------------|--------|------------------------------|
| PAC7EE   | DUMMY        | Sortie | Fichier de travail           |
| PAC7GE   | &OUTFILE     | Sortie | COBOL généré sans spécifique |
| SORTWK01 |              | Tri    |                              |
| SORTWK02 |              | Tri    |                              |
| SORTWK03 |              | Tri    |                              |

#### Edition compte-rendu : BVPACD90

| Code     | Nom physique   | Type   | Libellé                                |
|----------|----------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDMV..BVP AE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN   | &INDSV..BVP GN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR   | &INDSV..BVP GR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGU   | &INDSV..BVP GU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7KU   | &&PAC7KU       | Entrée | Fichier état entrée                    |
| PAC7ID   |                | Etat   | Compte-rendu                           |
| PAC7KF   | DUMMY          | Entrée | Fichier de travail                     |
| SORTWK01 |                | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |                | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |                | Tri    |                                        |

### MIA2 - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**      SCREEN GENERATION WITHOUT SPECIFIC CODE
/**
/** -----
/**
//BVP MIA2 PROC BASE=$BASE,          CODE OF VAPAC DATABASE
//      INDSV='$INDSV',              INDEX OF VSAM SYSTEM FILES
//      INDSN='$INDSN',              INDEX OF NON VSAM SYSTEM FILES
//      INDUV='$INDUV',              INDEX OF USER VSAM FILES
/**:   SYSCAT='$SCAT',                SYSTEM VSAM CATALOG
//      STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',    LIBRARY OF LOAD-MODULES
//      OUTFILE=,                    OUTPUT FILE MIGRATION
//      SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)',  OUTPUT FILE SPACE
//      VOLS='SER=$VOLUN',            BACKUP VOLUME
//      UNITS=$UNITUN,                BACKUP UNIT
//      SPAWK='(TRK,(50,10),RLSE)',   WORK FILE SPACE

```

```

//          SORTLIB=' $BIBT' ,                               SORT LIBRARY
//          LSR='BLSR' ,                                     LSR BATCH SYSTEM NAME
//          UWK=$UWK ,                                       WORK UNIT
//          OUT=$OUT   OUTPUT CLASS
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&&MIA2MB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PACA10 EXEC PGM=BVPACA10
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AJ DD DUMMY
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVP GN,DISP=SHR

```

```

//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNSLR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7ME DD DSN=&&MIA2MB,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=15300)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=17000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACA20 EXEC PGM=BVPACA20,COND=(4,LT,PACA10)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//* DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNSLR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PACGGK DD DSN=&INDSV..BVPGK,DISP=SHR
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//PAC7KF DD UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(20,5),RLSE),DCB=BLKSIZE=27820
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W1 DD DUMMY
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT

```

```

//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACE31 EXEC PGM=BVPACE31,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA20))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(OLD,PASS)
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPACE,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7KE DD DSN=&&PAC7KE,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPACE,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACE40 EXEC PGM=BVPACE40,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA20),(4,LT,PACE31))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPACE,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)

```

```

//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACE80 EXEC PGM=BVPACE80,COND=((4,LT,PACA10),
//      (4,LT,PACA20),(4,LT,PACE31),(4,LT,PACE40))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7SG DD DSN=&INDSV..BVP7SG,DISP=SHR
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(OLD,DELETE)
//PAC7EE DD DUMMY
//PAC7GE DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
//      UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//      SPACE=&SPAOT,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACD90 EXEC PGM=BVPACD90,
//      PARM='00000000000000000000000000000000'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*      DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7KF DD DUMMY
//PAC7ID DD SYSOUT=&OUT
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//RDR EXEC PGM=IEBGENER,COND=(8,LE,PACE80)

```



```

//*-----
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=80
//SYSUT1 DD DSN=&OUTFILE,DISP=SHR
//SYSUT2 DD SYSOUT=(&OUT,INTRDR)

```

## MIA3 - Génération clients sans spécifique

### MIA3 - Présentation générale

Cette procédure permet de générer un client sans son spécifique propre.

### MIA3 - Entrées Utilisateur

Il faut une ligne '\*' avec code utilisateur, mot de passe et code bibliothèque.

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification     |
|------|------|----------|-------------------|
| 2    | 1    | '*'      | Code ligne        |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur  |
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe      |
| 19   | 3    | bbb      | Code bibliothèque |

Il faut ensuite une ligne de commande de type GGC telle que décrite dans les entrées de la procédure GPRT pour chaque client à générer.

### MIA3 - Description des étapes

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Commandes Edition/génération : BVPACA10

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                               |
|--------|------------------|--------|---------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement   |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement     |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY | Entrée | Extension de la Base de Développement |
| PAC7AJ | DUMMY            | Entrée | Journal de la Base de Développement   |
| PAC7AE | &INDMV..BVP AE   | Entrée | Libellés d'erreur                     |
| PACGGN | &INDSV..BVP GN   | Entrée | Index de la Base Administration       |
| PACGGR | &INDSV..BVP GR   | Entrée | Données de la Base Administration     |

| Code     | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|----------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7ME   | &&MIA3MB      | Entrée | Mouvements utilisateur                 |
| PAC7MV   | &&PAC7MV      | Sortie | Mouvements de mise à jour              |
| PAC7MG   | &&PAC7MG      | Sortie | Commandes Edition/Génération           |
| SORTWK01 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |               | Tri    |                                        |

Ventilation des commandes : BVPACA20

| Code     | Nom physique    | Type              | Libellé                                |
|----------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV.&BASE.AR | Entrée            | Données de la Base de Développement    |
| PAC7AN   | &INDUV.&BASE.AN | Entrée            | Index de la Base de Développement      |
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE   | Entrée            | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN   | Entrée            | Index de la Base Administration        |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR   | Entrée            | Données de la Base Administration      |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU   | Entrée            | Utilisateurs de la Base Administration |
| PACGGK   | &INDSV..BVPGK   | Entrée/<br>Sortie | Droits de génération                   |
| PAC7JG   | &&PAC7JG        | Sortie            | Commande de l'extracteur               |
| PAC7KF   | &UWK            | Entrée/<br>Sortie | Fichier de travail                     |
| PAC7MG   | &&PAC7MG        | Entrée            | Commandes Edition/Génération           |
| PAC7W1   | DUMMY           | Entrée/<br>Sortie | Fichier de travail                     |
| PAC7KU   | &&PAC7KU        | Sortie            | Fichier état sortie                    |
| SORTWK01 |                 | Tri               |                                        |
| SORTWK02 |                 | Tri               |                                        |
| SORTWK03 |                 | Tri               |                                        |

Extracteur pour génération des clients : BVPACG31

| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                                       |
|----------|------------------|--------|-----------------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDMV..BVP AE   | Entrée | Libellés d'erreur                             |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR    | Entrée | Données de la Base Administration             |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN    | Entrée | Index de la Base Administration               |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU    | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration        |
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement           |
| PAC7AN   | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement             |
| PAC7AY   | &INDUV..&BASE.AY | Entrée | Données extension de la Base de Développement |
| PAC7JG   | &&PAC7JG         | Entrée | Mouvements utilisateur                        |
| PAC7W1   | &&PAC7W1         | Sortie | Fichier de travail                            |
| PAC7KG   | &&PAC7KG         | Sortie | Fichier de travail                            |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                               |
| SORTWK02 |                  | Tri    |                                               |
| SORTWK03 |                  | Tri    |                                               |

Prégénérateur Client/Serveur : BVPACG4S

| Code     | Nom physique     | Type   | Libellé                                       |
|----------|------------------|--------|-----------------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDMV..BVP AE   | Entrée | Libellés d'erreur                             |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR    | Entrée | Données de la Base Administration             |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN    | Entrée | Index de la Base Administration               |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU    | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration        |
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement           |
| PAC7AN   | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement             |
| PAC7AY   | &INDUV..&BASE.AY | Entrée | Données extension de la Base de Développement |
| PAC7W1   | &&PAC7W1         | Entrée | Fichier de travail                            |
| PAC7W2   | &&PAC7W2         | Sortie | Fichier de travail                            |
| SORTWK01 |                  | Tri    |                                               |

| Code     | Nom physique | Type | Libellé |
|----------|--------------|------|---------|
| SORTWK02 |              | Tri  |         |
| SORTWK03 |              | Tri  |         |

Générateur client : BVPACG8C

| Code     | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|----------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7SS   | &INDSV..BVPSS | Entrée | Squelette génération C/S               |
| PAC7W2   | &&PAC7W2      | Entrée | Fichier de travail                     |
| PAC7EG   | DUMMY         | Sortie | Fichier de travail                     |
| PAC7MP   | DUMMY         | Sortie | Fichier de travail                     |
| PAC7GG   | &OUTFILE      | Sortie | Fichier sortie Client                  |
| SORTWK01 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |               | Tri    |                                        |

Edition compte-rendu : BVPACD90

| Code     | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|----------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7KU   | &&PAC7KU      | Entrée | Fichier état entrée                    |
| PAC7ID   |               | Etat   | Compte-rendu                           |
| PAC7KF   | DUMMY         | Entrée | Fichier de travail                     |
| SORTWK01 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |               | Tri    |                                        |

| Code     | Nom physique | Type | Libellé |
|----------|--------------|------|---------|
| SORTWK03 |              | Tri  |         |

## MIA3 - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**      CLIENT GENERATION WITHOUT SPECIFIC CODE
/**
/** -----
/**
//BVP MIA3 PROC BASE=$BASE,                CODE OF VAPAC DATABASE
//      INDSV='$INDSV',                    INDEX OF VSAM SYSTEM FILES
//      INDSN='$INDSN',                    INDEX OF NON VSAM SYSTEM FILES
//      INDUV='$INDUV',                    INDEX OF USER VSAM FILES
/**:    SYSCAT='$SCAT',                    SYSTEM VSAM CATALOG
//      STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',        LIBRARY OF LOAD-MODULES
//      OUTFILE=,                          OUTPUT FILE MIGRATION
//      SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)',      OUTPUT FILE SPACE
//      VOLS='SER=$VOLUN',                BACKUP VOLUME
//      UNITS=$UNITUN,                    BACKUP UNIT
//      SPAWK='(TRK,(50,10),RLSE)',      WORK FILE SPACE
//      SORTLIB='$BIBT',                  SORT LIBRARY
//      LSR='BLSR',                        LSR BATCH SYSTEM NAME
//      UWK=$UWK,                          WORK UNIT
//      OUT=$OUT                            OUTPUT CLASS
/**-----
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
/**-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&MIA3MB,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
/**-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//      UNIT=&UWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
/**-----
/**:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
/**-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR

```

```

//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PACA10 EXEC PGM=BVPACA10
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AJ DD DUMMY
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7ME DD DSN=&&MIA3MB,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=15300)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=17000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACA20 EXEC PGM=BVPACA20,COND=(4,LT,PACA10)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')

```

```

//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PACGGK DD DSN=&INDSV..BVP GK,DISP=SHR
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//PAC7KF DD UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(20,5),RLSE),DCB=BLKSIZE=27820
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W1 DD DUMMY
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYS SPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYS SOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYS SUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACG31 EXEC PGM=BVPACG31,COND=((4,LT,PACA10),
// (4,LT,PACA20))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//* DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7KG DD DSN=&&PAC7KG,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR

```

```

//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACG4S EXEC PGM=BVPACG4S,COND=((4,LT,PACA10),
// (4,LT,PACA20),(4,LT,PACG31))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//* DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOL,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACG8C EXEC PGM=BVPACG8C,COND=((4,LT,PACA10),
// (4,LT,PACA20),(4,LT,PACG31),(4,LT,PACG4S))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//* DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7SS DD DSN=&INDSV..BVPSS,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7EG DD DUMMY
//PAC7MP DD DUMMY
//PAC7GG DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),

```



```

//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAOT,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACD90 EXEC PGM=BVPACD90,
//          PARM='00000000000000000000000000000000'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7KF DD DUMMY
//PAC7ID DD SYSOUT=&OUT
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//RDR EXEC PGM=IEBGENER,COND=(8,LE,PACG8C)
//*-----
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=80
//SYSUT1 DD DSN=&OUTFILE,DISP=SHR
//SYSUT2 DD SYSOUT=(&OUT,INTRDR)

```

---

## MIA4 - Génération serveurs sans spécifique

### MIA4 - Présentation générale

Cette procédure permet de générer un serveur sans son spécifique propre.

### MIA4 - Entrées Utilisateur

Il faut une ligne '\*' avec code utilisateur, mot de passe et code bibliothèque.

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification    |
|------|------|----------|------------------|
| 2    | 1    | '*'      | Code ligne       |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur |

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification     |
|------|------|----------|-------------------|
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe      |
| 19   | 3    | bbb      | Code bibliothèque |

Il faut ensuite une ligne de commande de type GGS telle que décrite dans les entrées de la procédure GPRT pour chaque serveur à générer.

#### **MIA4 - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du ou des fichiers de sortie

Commandes Edition/génération : BVPACA10

| Code     | Nom physique    | Type   | Libellé                                |
|----------|-----------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV.&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement    |
| PAC7AN   | &INDUV.&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement      |
| PAC7AY   | &INDUV.&BASE.AY | Entrée | Extension de la Base de Développement  |
| PAC7AJ   | DUMMY           | Entrée | Journal de la Base de Développement    |
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE   | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN   | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR   | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU   | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7ME   | &&MIA4MB        | Entrée | Mouvements utilisateur                 |
| PAC7MV   | &&PAC7MV        | Sortie | Mouvements de mise à jour              |
| PAC7MG   | &&PAC7MG        | Sortie | Commandes Edition/Génération           |
| SORTWK01 |                 | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |                 | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |                 | Tri    |                                        |

Ventilation des commandes : BVPACA20

| Code     | Nom physique    | Type              | Libellé                                |
|----------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| PAC7AR   | &INDUV.&BASE.AR | Entrée            | Données de la Base de Développement    |
| PAC7AN   | &INDUV.&BASE.AN | Entrée            | Index de la Base de Développement      |
| PAC7AE   | &INDMV..BVP AE  | Entrée            | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN   | &INDSV..BVP GN  | Entrée            | Index de la Base Administration        |
| PACGGR   | &INDSV..BVP GR  | Entrée            | Données de la Base Administration      |
| PACGGU   | &INDSV..BVP GU  | Entrée            | Utilisateurs de la Base Administration |
| PACGGK   | &INDSV..BVP GK  | Entrée/<br>Sortie | Droits de génération                   |
| PAC7JG   | &&PAC7JG        | Sortie            | Commande de l'extracteur               |
| PAC7KF   | &UWK            | Entrée/<br>Sortie | Fichier de travail                     |
| PAC7MG   | &&PAC7MG        | Entrée            | Commandes Edition/Génération           |
| PAC7W1   | DUMMY           | Entrée/<br>Sortie | Fichier de travail                     |
| PAC7KU   | &&PAC7KU        | Sortie            | Fichier état sortie                    |
| SORTWK01 |                 | Tri               |                                        |
| SORTWK02 |                 | Tri               |                                        |
| SORTWK03 |                 | Tri               |                                        |

Extracteur pour génération des serveurs : BVPACG3T

| Code   | Nom physique    | Type   | Libellé                                |
|--------|-----------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE | &INDMV..BVP AE  | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGR | &INDSV..BVP GR  | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGN | &INDSV..BVP GN  | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU | &INDSV..BVP GU  | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7AR | &INDUV.&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement    |
| PAC7AN | &INDUV.&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement      |

| Code     | Nom physique    | Type   | Libellé                                       |
|----------|-----------------|--------|-----------------------------------------------|
| PAC7AY   | &INDUV.&BASE.AY | Entrée | Données extension de la Base de Développement |
| PAC7JG   | &&PAC7JG        | Entrée | Mouvements utilisateur                        |
| PAC7W1   | &&PAC7W1        | Sortie | Fichier de travail                            |
| PAC7KV   | &&PAC7KV        | Sortie | Fichier de travail                            |
| SORTWK01 |                 | Tri    |                                               |
| SORTWK02 |                 | Tri    |                                               |
| SORTWK03 |                 | Tri    |                                               |

Prégénérateur Client/Serveur : BVPACG4S

| Code     | Nom physique    | Type   | Libellé                                       |
|----------|-----------------|--------|-----------------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE   | Entrée | Libellés d'erreur                             |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR   | Entrée | Données de la Base Administration             |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN   | Entrée | Index de la Base Administration               |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU   | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration        |
| PAC7AR   | &INDUV.&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement           |
| PAC7AN   | &INDUV.&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement             |
| PAC7AY   | &INDUV.&BASE.AY | Entrée | Données extension de la Base de Développement |
| PAC7W1   | &&PAC7W1        | Entrée | Fichier de travail                            |
| PAC7W2   | &&PAC7W2        | Sortie | Fichier de travail                            |
| SORTWK01 |                 | Tri    |                                               |
| SORTWK02 |                 | Tri    |                                               |
| SORTWK03 |                 | Tri    |                                               |

Générateur serveur : BVPACG8S

| Code   | Nom physique  | Type   | Libellé                           |
|--------|---------------|--------|-----------------------------------|
| PAC7AE | &INDMV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                 |
| PACGGR | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration |

| Code     | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|----------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7SS   | &INDSV..BVPSS | Entrée | Squelette génération C/S               |
| PAC7W2   | &&PAC7W2      | Entrée | Fichier de travail                     |
| PAC7EV   | DUMMY         | Sortie | Fichier de travail                     |
| PAC7GV   | &OUTFILE      | Sortie | Fichier sortie Serveur                 |
| SORTWK01 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |               | Tri    |                                        |

Edition compte-rendu : BVPACD90

| Code     | Nom physique  | Type   | Libellé                                |
|----------|---------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE   | &INDMV..BVPAE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN   | &INDSV..BVPGN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR   | &INDSV..BVPGR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGU   | &INDSV..BVPGU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7KU   | &&PAC7KU      | Entrée | Fichier état entrée                    |
| PAC7ID   |               | Etat   | Compte-rendu                           |
| PAC7KF   | DUMMY         | Entrée | Fichier de travail                     |
| SORTWK01 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK02 |               | Tri    |                                        |
| SORTWK03 |               | Tri    |                                        |

### MIA4 - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**      SERVER GENERATION WITHOUT SPECIFIC CODE
/**
/** -----
/**
/**/BVP MIA4 PROC BASE=$BASE,          CODE OF VAPAC DATABASE
/**      INDSV='$INDSV',              INDEX OF VSAM SYSTEM FILES
/**      INDSN='$INDSN',              INDEX OF NON VSAM SYSTEM FILES

```

```

//          INDUV='$INDUV',                INDEX OF USER VSAM FILES
//*:        SYSTCAT='$SCAT',                SYSTEM VSAM CATALOG
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',      LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          OUTFILE=,                       OUTPUT FILE MIGRATION
//          SPAOT='(TRK,(500,80),RLSE)',    OUTPUT FILE SPACE
//          VOLB=$SER=$VOLUN',             BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,                 BACKUP UNIT
//          SPAWK='(TRK,(50,10),RLSE)',    WORK FILE SPACE
//          SORTLIB='$BIBT',               SORT LIBRARY
//          LSR='BLSR',                    LSR BATCH SYSTEM NAME
//          UWK=$UWK,                       WORK UNIT
//          OUT=$OUT                        OUTPUT CLASS
//*****
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&MIA4MB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRLFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(LIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&LIFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//LISFILE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&LIFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PRDFILE EXEC PGM=BVPRMSYS,COND=(4,EQ,LISFILE),PARM='&OUTFILE'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DIOUTFIL),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&DLFILE,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELFILE EXEC PGM=IDCAMS,COND=(4,EQ,LISFILE)
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&DLFILE,DISP=(OLD,DELETE)
//PACA10 EXEC PGM=BVPACA10
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//* DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR

```

```

//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AJ DD DUMMY
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7ME DD DSN=&&MIA4MB,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=153,BLKSIZE=15300)
//PAC7MV DD DSN=&&PAC7MV,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=170,BLKSIZE=17000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACA20 EXEC PGM=BVPACA20,COND=(4,LT,PACA10)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//* DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PACGGK DD DSN=&INDSV..BVP GK,DISP=SHR
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//PAC7KF DD UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(20,5),RLSE),DCB=BLKSIZE=27820
//PAC7MG DD DSN=&&PAC7MG,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W1 DD DUMMY
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,

```

```

//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACG3T EXEC PGM=BVPACG3T,COND=((4,LT,PACA10),
//          (4,LT,PACA20))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7JG DD DSN=&&PAC7JG,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//PAC7KV DD DSN=&&PAC7KV,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
//          SPACE=&SPAWK,

//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACG4S EXEC PGM=BVPACG4S,COND=((4,LT,PACA10),
//          (4,LT,PACA20),(4,LT,PACG3T))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*          DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')

```



```

//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVP GN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVP GR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVP GU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W1 DD DSN=&&PAC7W1,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(,PASS),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPA WK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=260,BLKSIZE=26000)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYS PRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACG8S EXEC PGM=BVPACG8S,COND=((4,LT,PACA10),
// (4,LT,PACA20),(4,LT,PACG3T),(4,LT,PACG4S))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//* DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7SS DD DSN=&INDSV..BVP SS,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVP GN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVP GR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVP GU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7W2 DD DSN=&&PAC7W2,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7EV DD DUMMY
//PAC7GV DD DSN=&OUTFILE,DISP=(,CATLG),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPA OT,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=1600)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYS PRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PACD90 EXEC PGM=BVPACD90,
// PARM='00000000000000000000000000000000'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//* DD DSN=$DFHEXC,DISP=SHR
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR

```

```

//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7KU DD DSN=&&PAC7KU,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7KF DD DUMMY
//PAC7ID DD SYSOUT=&OUT
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,2,,CONTIG)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//RDR EXEC PGM=IEBGENER,COND=(8,LE,PACG8S)
//*-----
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DUMMY,DCB=BLKSIZE=80
//SYSUT1 DD DSN=&OUTFILE,DISP=SHR
//SYSUT2 DD SYSOUT=(&OUT,INTRDR)

```

---

## Chapitre 9. Les composants

---

### Composants de la partie Serveur

#### Présentation générale

D'un point de vue technique, le produit gère des données permanentes en "mode conversationnel" ou en "mode batch" grâce à l'utilisation de deux types de ressources :

- Des bibliothèques dans lesquelles sont stockés les programmes constitutifs du système, ainsi que les paramètres nécessaires à son fonctionnement :
  - Une bibliothèque des programmes conversationnels,
  - Une bibliothèque des programmes batch,
  - Une bibliothèque des paramètres communs et de la Base Administration,
  - Une bibliothèque des paramètres par Base de Développement,
  - Une bibliothèque des JCLs des procédures batch.
- Des fichiers permanents qui matérialisent les données manipulées par les programmes définis précédemment. Ces fichiers peuvent être classés en deux catégories :
  - Les fichiers système, qui ne sont pas liés à une Base de Développement particulière et restent relativement stables.
  - Les fichiers évolutifs qui correspondent à une Base de Développement et dont le volume varie en fonction des mises à jour effectuées.

#### Extension interface systèmes de sécurité

Des sous-programmes particuliers assurent la connexion du produit avec le système de sécurité du site, lorsque cette extension a été choisie.

Pour RACF, le sous-programme est BVPSECRA. Il doit être installé dans une bibliothèque autorisée, par copie du module se trouvant dans la bibliothèque des modules batch (SBVPMBR8) sous le nom BVPSECUR.

| Programme | Système de sécurité |
|-----------|---------------------|
| BVPSECRA  | RACF                |
| BVPTSS    | TOPSECRET Batch     |
| BVPTSSC   | TOPSECRET CICS      |

Pour l'exploitation de cette extension, se reporter au chapitre "Installation" de la partie serveur, sous-chapitre "Installations annexes", "Interface du système de sécurité".

## Documentation en ligne

En plus des bibliothèques décrites dans les sous-chapitres précédents, le produit comprend le fichier contenant les libellés d'erreur et la documentation en ligne : AE.

| Caractéristique | Valeur                                   |
|-----------------|------------------------------------------|
| Taille          | environ 50000 enregistrements par langue |
| Organisation    | VSAM-KSDS                                |
| Recsize         | 80                                       |
| CI Size         | 4096 (data) 1024 (index)                 |
| Clé             | 12 (position 0)                          |
| Utilisation     | batch et TP                              |
| Dsname          | &INDSV..BVP AE                           |

## Squelettes de génération

Le produit comprend par ailleurs les fichiers suivants :

- Un fichier squelette de génération SA, utilisé par le générateur Batch pour les API COBOL.

| Caractéristique | Valeur                     |
|-----------------|----------------------------|
| Taille          | Environ 69 enregistrements |
| Organisation    | VSAM-KSDS                  |
| Recsize         | 4605                       |
| CI Size         | 5120 (data) 1536 (index)   |
| Clé             | 5 (position 0)             |
| Utilisation     | Batch uniquement           |
| Dsname          | &INDSV..BVP SA             |

- Un fichier squelette de génération SC, utilisé par le générateur Batch.

| Caractéristique | Valeur                     |
|-----------------|----------------------------|
| Taille          | Environ 45 enregistrements |
| Organisation    | VSAM-KSDS                  |
| Recsize         | 3204                       |
| CI Size         | 3584 (data) 1024 (index)   |

| Caractéristique | Valeur         |
|-----------------|----------------|
| Clé             | 4 (position 0) |
| Dsname          | &INDSV..BVPSC  |

- Un fichier squelette de génération SG, utilisé par les générateurs Dialogue et Base de données.

| Caractéristique | Valeur                      |
|-----------------|-----------------------------|
| Taille          | Environ 450 enregistrements |
| Organisation    | VSAM-KSDS                   |
| Recsize         | 4605                        |
| CI Size         | 5120 (data) 1536 (index)    |
| Clé             | 5 (position 0)              |
| Utilisation     | Batch uniquement            |
| Dsname          | &INDSV..BVPSG               |

- Un fichier squelette de génération SN, utilisé par le générateur eBusiness.

| Caractéristique | Valeur                      |
|-----------------|-----------------------------|
| Taille          | Environ 350 enregistrements |
| Organisation    | VSAM-KSDS                   |
| Recsize         | 4605                        |
| CI Size         | 5120 (data) 1536 (index)    |
| Clé             | 5 (position 0)              |
| Utilisation     | Batch uniquement            |
| Dsname          | &INDSV..BVPSN               |

- Un fichier squelette de génération SR, utilisé par le générateur Reverse.

| Caractéristique | Valeur                     |
|-----------------|----------------------------|
| Taille          | Environ 25 enregistrements |
| Organisation    | VSAM-KSDS                  |
| Recsize         | 4605                       |
| CI Size         | 5120 (data) 512 (index)    |
| Clé             | 5 (position 0)             |
| Utilisation     | Batch uniquement           |
| Dsname          | &INDSV..BVPSR              |

- Un fichier squelette de génération SP, utilisé par le générateur d'extracteurs PAF.

| Caractéristique | Valeur                    |
|-----------------|---------------------------|
| Taille          | Environ 5 enregistrements |
| Organisation    | VSAM-KSDS                 |
| Reclsize        | 4605                      |
| CI Size         | 5120 (data) 512 (index)   |
| Clé             | 5 (position 0)            |
| Utilisation     | Batch uniquement          |
| Dsname          | &INDSV..BVPSP             |

- Un fichier squelette SF, utilisé par le générateur d'extracteurs PAF.

| Caractéristique | Valeur                       |
|-----------------|------------------------------|
| Taille          | Environ 3000 enregistrements |
| Organisation    | Séquentielle                 |
| Lrecl           | 119                          |
| Utilisation     | Batch uniquement             |
| Dsname          | &INDSN..BVPSF                |

- Un fichier squelette de génération SS, utilisé par le générateur eBusiness.

| Caractéristique | Valeur                      |
|-----------------|-----------------------------|
| Taille          | Environ 600 enregistrements |
| Organisation    | VSAM-KSDS                   |
| Reclsize        | 4605                        |
| CI Size         | 5120 (data) 1536 (index)    |
| Clé             | 5 (position 0)              |
| Utilisation     | Batch uniquement            |
| Dsname          | &INDSV..BVPSS               |

## Paramètres

### Bibliothèque des paramètres système

Elle contient tous les paramètres des utilitaires système mis en oeuvre dans les procédures batch d'installation et d'exploitation des Bases d'Administration et de Développement, ainsi que dans les procédures PAF standards utilisateur.

| Caractéristique | Valeur                         |
|-----------------|--------------------------------|
| Taille          | Environ 20 blocs de 6080       |
| Organisation    | PDS                            |
| DCB             | Recfm=FB,Lrecl=80,Blksize=6080 |
| Dsname          | &INDSN..BVPSY                  |

Les informations concernant les noms, les disques (le catalogue) sont initialisées en fonction du paramétrage effectué à l'installation.

**Attention :** : Ces informations ne doivent pas être modifiées sauf indication particulière.

| Membre  | Contenu ou format     | Indication particulière |
|---------|-----------------------|-------------------------|
| BLBVPQU | GENERATION DATA GROUP |                         |
| DFBVPAE | DELETE/DEFINE AE      |                         |
| DFBVPGJ | DELETE/DEFINE GJ      |                         |
| DFBVPGN | DELETE/DEFINE GN      |                         |
| DFBVPGR | DELETE/DEFINE GR      |                         |
| DFBVPGS | DELETE/DEFINE GS      |                         |
| DFBVPGU | DELETE/DEFINE GU      |                         |
| DFBVPGY | DELETE/DEFINE GY      |                         |
| DFBVPLB | DELETE/DEFINE LB      | Modifiable (5)          |
| DFBVPPA | DELETE/DEFINE PA      | Modifiable (1)          |
| DFBVPQJ | DELETE/DEFINE QJ      |                         |
| DFBVPSA | DELETE/DEFINE SA      |                         |
| DFBVpsc | DELETE/DEFINE SC      |                         |
| DFBVPSG | DELETE/DEFINE SG      |                         |
| DFBVPSN | DELETE/DEFINE SN      |                         |
| DFBVpSP | DELETE/DEFINE SP      |                         |
| DFBVpSR | DELETE/DEFINE SR      |                         |
| DFBVpSS | DELETE/DEFINE SS      |                         |
| DFBVpTR | DELETE/DEFINE TR      |                         |
| DFBVpTY | DELETE/DEFINE TY      |                         |
| DFBVpUP | DELETE/DEFINE UP      |                         |
| DFBVpUQ | DELETE/DEFINE UQ      |                         |

| <b>Membre</b> | <b>Contenu ou format</b> | <b>Indication particulière</b>            |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| DFBVPUU       | DELETE/DEFINE UU         |                                           |
| DLBVPUU       | DELETE                   |                                           |
| DFBVPWS       | DELETE/DEFINE WS         | Modifiable (6)                            |
| DFBVPGK       | DELETE/DEFINE GK         |                                           |
| DFDSMSDC      | DELETE/DEFINE DC         | DSMS : Eléments Base de Développement (2) |
| DFSYIANA      | DEFINE                   | Modifiable                                |
| DLSYIANA      | DELETE                   |                                           |
| DFSYSEXT      | DEFINE                   | Modifiable (3)                            |
| DLSYSEXT      | DELETE                   |                                           |
| DFSYSPAF      | DEFINE                   | Modifiable (4)                            |
| DLSYSPAF      | DELETE                   |                                           |
| DFSYTRDU      | DEFINE                   |                                           |
| DLSYTRDU      | DELETE                   |                                           |
| DFSYTRPF      | DEFINE                   |                                           |
| DFWKREOR      | DEFINE                   |                                           |
| DLWKREOR      | DELETE                   |                                           |
| DFWYREOR      | DEFINE                   |                                           |
| DLWYREOR      | DELETE                   |                                           |
| DFWKROAD      | DEFINE                   |                                           |
| DLWKROAD      | DELETE                   |                                           |
| DFWYROAD      | DEFINE                   |                                           |
| DLWYROAD      | DELETE                   |                                           |
| DFTABTDF      | DELETE/DEFINE TD         | TABLES : Descriptifs                      |
| DLPQCE        | DELETE                   |                                           |
| KEY01         | 00000001                 |                                           |
| LIBVPGJ       | LISTCAT - GJ             |                                           |
| VERIFAE       | VERIFY (PAC7AE)          |                                           |
| VERIFAJ       | VERIFY (PAC7AJ)          |                                           |
| VERIFAN       | VERIFY (PAC7AN)          |                                           |
| VERIFAR       | VERIFY (PAC7AR)          |                                           |
| VERIFAY       | VERIFY (PAC7AY)          |                                           |
| VERIFEM       | VERIFY (PAC7EM)          |                                           |



| Membre   | Contenu ou format | Indication particulière |
|----------|-------------------|-------------------------|
| VERIFGJ  | VERIFY (PAC7GJ)   |                         |
| VERIFGN  | VERIFY (PAC7GN)   |                         |
| VERIFGR  | VERIFY (PAC7GR)   |                         |
| VERIFGU  | VERIFY (PAC7GU)   |                         |
| VERIFGY  | VERIFY (PAC7GY)   |                         |
| VERIFLB  | VERIFY (PAC7LB)   |                         |
| VERIFQJ  | VERIFY (PAC7QJ)   |                         |
| VERIFSA  | VERIFY (PAC7SA)   |                         |
| VERIFSC  | VERIFY (PAC7SC)   |                         |
| VERIFSG  | VERIFY (PAC7SG)   |                         |
| VERIFSN  | VERIFY (PAC7SN)   |                         |
| VERIFSP  | VERIFY (PAC7SP)   |                         |
| VERIFSR  | VERIFY (PAC7SR)   |                         |
| VERIFSS  | VERIFY (PAC7SS)   |                         |
| VERIFTD  | VERIFY (PAC7TD)   |                         |
| SRTPC25  | SORT FIELDS       |                         |
| SRTREO1  | SORT FIELDS       |                         |
| SRTREO2  | SORT FIELDS       |                         |
| MAXKEY   | enreg. maxi       |                         |
| REPRO    | entrée IDCAMS     |                         |
| REPRO999 | entrée IDCAMS     |                         |

- (1) Taille fonction de l'importance des requêtes TP PAF effectuées lors de l'utilisation du fichier.
- (2) A utiliser si DSMS est prévu mais non encore installé
- (3) Taille fonction de l'importance des demandes de l'extracteur profond.
- (4) Taille fonction de l'importance des requêtes batch PAF effectuées lors de l'utilisation du fichier.
- (5) Taille fonction des lancements de GPRT. Ce fichier contient les comptes-rendus d'exécution.
- (6) Taille fonction des requêtes station. Ce fichier de travail doit pouvoir contenir l'ensemble d'une requête A&D workbench pour chaque utilisateur.

## Bibliothèque des JCL de procédures batch

L'installation des procédures est prévue dans une bibliothèque de procédures (PROCLIB).

Cette bibliothèque peut être une bibliothèque existante ou une bibliothèque spécifiquement allouée.

Dans ce dernier cas, les caractéristiques sont les suivantes :

| Caractéristique | Valeur                         |
|-----------------|--------------------------------|
| Taille          | Environ 150 blocs de 6080      |
| Organisation    | PDS                            |
| DCB             | Recfm=FB,Lrecl=80,Blksize=6080 |
| Dsname          | au choix de l'utilisateur.     |

## Base Administration

### Fichiers de la Base Administration

- Le fichier des données GR.

| Caractéristique | Valeur                     |
|-----------------|----------------------------|
| Organisation    | VSAM-RRDS                  |
| Reclsize        | 144                        |
| CI size         | 4096                       |
| Utilisation     | Batch et TP                |
| Dsname          | &INDSV..BVPGR              |
| Encombrement    | 27 enreg. par C.I. de 4096 |

- Le fichier des données extension GY.

| Caractéristique | Valeur                    |
|-----------------|---------------------------|
| Organisation    | VSAM-RRDS                 |
| Reclsize        | 1018                      |
| CI size         | 4096                      |
| Utilisation     | Batch et TP               |
| Dsname          | &INDSV..BVPGY             |
| Encombrement    | 4 enreg. par C.I. de 4096 |

- Le fichier des index GN.

| Caractéristique | Valeur                     |
|-----------------|----------------------------|
| Organisation    | VSAM-KSDS                  |
| Recsize         | 59                         |
| CI size         | 4096 (pour index et data)  |
| Clé             | 49 (position 0)            |
| Utilisation     | Batch et TP                |
| Dsname          | &INDSV..BVPGN              |
| Encombrement    | 62 enreg. par C.I. de 4096 |

- Le fichier journal GJ.

| Caractéristique | Valeur                     |
|-----------------|----------------------------|
| Organisation    | VSAM-RRDS                  |
| Recsize         | 170                        |
| CI size         | 4096                       |
| Utilisation     | Batch et TP                |
| Dsname          | &INDSV..BVPGJ              |
| Encombrement    | 23 enreg. par C.I. de 4096 |

- Le fichier utilisateur GU.

| Caractéristique | Valeur                     |
|-----------------|----------------------------|
| Organisation    | VSAM-KSDS                  |
| Recsize         | 80                         |
| CI size         | 4096                       |
| Utilisation     | Batch et TP                |
| Dsname          | &INDSV..BVPGU              |
| Encombrement    | 50 enreg. par C.I. de 4096 |

Ce fichier étant sensible, sa sauvegarde est à prévoir dans un environnement sécurisé du site d'installation.

- Le fichier journal QJ du module SCM

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| Organisation    | VSAM-KSDS |
| Recsize         | 1105      |
| CI size         | 1105      |

| Caractéristique | Valeur                    |
|-----------------|---------------------------|
| Utilisation     | Batch et TP               |
| Dsname          | &INDSV..BVPQJ             |
| Encombrement    | 4 enreg. par C.I. de 4096 |

### Sauvegarde de la Base Administration

La sauvegarde des fichiers de la Base Administration est constituée de deux fichiers séquentiels à génération.

- La sauvegarde de la base (PE).

C'est un fichier de sauvegarde séquentielle des constituants de la Base Administration : index (GN), données (GR) et extension (GY).

| Caractéristique | Valeur                            |
|-----------------|-----------------------------------|
| Organisation    | Séquentielle à génération         |
| DSNAME          | &INDSN..BVPPE(n)                  |
| DCB             | Recfm=VB,Lrecl=1023,Blksize=27998 |
| Utilisation     | batch                             |
| Encombrement    | 144 octets par donnée             |
|                 | 1023 octets par donnée extension  |
|                 | 59 octets par index.              |

- La sauvegarde du journal (PK).

Son objectif est d'accumuler tous les mouvements de mise à jour de la Base Administration depuis son installation et ayant transité par le fichier des mouvements (GJ).

Au cas où sa taille deviendrait incompatible avec les contraintes d'exploitation, la procédure ARAD permet de le diviser en plusieurs fichiers dont seul le plus récent est manipulé régulièrement.

| Caractéristique | Valeur                          |
|-----------------|---------------------------------|
| Organisation    | Séquentielle à génération       |
| DSNAME          | &INDSN..BVPPK(n)                |
| DCB             | Recfm=FB,Lrecl=170,Blksize=6800 |
| Utilisation     | batch                           |

- La sauvegarde du journal QJ du module SCM.

La sauvegarde de QJ est le fichier JQ.

Ce fichier permet d'archiver les mouvements valides déjà traités par les différentes mises à jour et stockés dans le fichier journal QJ.

| Caractéristique | Valeur                           |
|-----------------|----------------------------------|
| Organisation    | Séquentielle à génération        |
| DSNAME          | &INDSN..BVPJQ(n)                 |
| DCB             | Recfm=FB,Lrecl=1119,Blksize=1119 |
| Utilisation     | batch                            |

## Base de Développement

### Fichiers de la Base de Développement

Ces fichiers contiennent toutes les données relatives au développement des applications.

- Le fichier des données AR.

| Caractéristique | Valeur                     |
|-----------------|----------------------------|
| Organisation    | VSAM-RRDS                  |
| Reclsize        | 144                        |
| CI size         | 4096                       |
| Utilisation     | Batch et TP                |
| Dsname          | &INDUV..&BASE.AR           |
| Encombrement    | 27 enreg. par C.I. de 4096 |

- Le fichier des données extension AY.

| Caractéristique | Valeur                    |
|-----------------|---------------------------|
| Organisation    | VSAM-RRDS                 |
| Reclsize        | 1018                      |
| CI size         | 4096                      |
| Utilisation     | Batch et TP               |
| Dsname          | &INDUV..&BASE.AY          |
| Encombrement    | 4 enreg. par C.I. de 4096 |

- Le fichier des index AN.

| Caractéristique | Valeur                     |
|-----------------|----------------------------|
| Organisation    | VSAM-KSDS                  |
| Recreate        | 59                         |
| CI size         | 4096 (pour index et data)  |
| Clé             | 49 (position 0)            |
| Utilisation     | Batch et TP                |
| Dsname          | &INDUV.&BASE.AN            |
| Encombrement    | 62 enreg. par C.I. de 4096 |

- Le fichier journal AJ.

Tous les mouvements passés sur la base, que ce soit en batch ou en TP, sont conservés afin de permettre une restauration de la base en cas de défaillance des sécurités standard du système, et d'autre part de fournir la source d'informations à l'outil d'analyse de l'évolution de la base.

Ces mouvements sont normalement stockés dans le fichier de sauvegarde des mouvements (PJ), le fichier des mouvements ne servant que de transit entre le moment où le système les traite et le moment où la procédure ARCH les conduit sur leur support définitif.

| Caractéristique | Valeur                     |
|-----------------|----------------------------|
| Organisation    | VSAM-RRDS                  |
| Recreate        | 170                        |
| CI size         | 4096                       |
| Utilisation     | Batch et TP                |
| Dsname          | &INDUV.&BASE.AJ            |
| Encombrement    | 23 enreg. par C.I. de 4096 |

### Bibliothèque des paramètres Base de Développement

| Caractéristique | Valeur                         |
|-----------------|--------------------------------|
| Taille          | Environ 10 blocs de 6080       |
| Organisation    | PDS                            |
| DCB             | Recfm=FB,Lrecl=80,Blksize=6080 |
| Dsname          | &INDUN.&BASE.SY                |

Elle contient les SYSIN de l'utilitaire IDCAMS mis en oeuvre dans les procédures batch d'exploitation d'une Base de Développement.

Les informations concernant les noms des fichiers, les disques (le catalogue) sont initialisées en fonction du paramétrage effectué à l'implantation.

- DELETE/DEFINE des fichiers de la base : sous les noms DFbbbbff (bbbb=BASE, et ff=suffixe caractérisant le fichier concerné).

#### Important

C'est dans ces membres que le responsable du produit peut modifier la taille des fichiers constitutifs de la Base de Développement, en fonction de l'évolution dans le temps de cette dernière.

- LISTCAT du fichier VSAM AJ (Journal de la Base de Développement) sous le nom LIbbbbAJ.

### **Fichiers de sauvegarde Base de Développement**

Suivant l'option 'Dispatch' prise lors de la restauration, la sauvegarde du réseau est constituée de deux fichiers séquentiels à génération (PC et PJ) ou de quatre fichiers séquentiels à génération (PC PD PY et PJ).

- La sauvegarde de la Base ou des données (PC).

C'est un fichier de sauvegarde séquentielle des constituants de la Base de Développement (données (AR), index (AN) et extension (AY)) si option 'Dispatch' ou des données seules (AR) dans le cas contraire.

| Caractéristique | Valeur                            |
|-----------------|-----------------------------------|
| Organisation    | Séquentielle à génération         |
| Dsname          | &INDUN..&BASE.PC(n)               |
| DCB             | Recfm=VB,Lrecl=1023,Blksize=27998 |
| Utilisation     | Batch                             |
| Encombrement    | 144 octets par donnée             |
|                 | 1018 octets par donnée extension  |
|                 | 59 octets par index               |

- La sauvegarde des index de la Base de Développement PD si option 'Dispatch'.

| Caractéristique | Valeur                            |
|-----------------|-----------------------------------|
| Organisation    | Séquentielle à génération         |
| Dsname          | &INDUN..&BASE.PD(n)               |
| DCB             | Recfm=VB,Lrecl=1023,Blksize=27998 |
| Utilisation     | Batch                             |
| Encombrement    | 59 octets par index               |

- La sauvegarde des données en vrac de la Base de Développement PY si option 'Dispatch'.

| Caractéristique | Valeur                            |
|-----------------|-----------------------------------|
| Organisation    | Séquentielle à génération         |
| Dsname          | &INDUN..&BASE.PY(n)               |
| DCB             | Recfm=VB,Lrecl=1023,Blksize=27998 |
| Utilisation     | Batch                             |
| Encombrement    | 1018 octets par index             |

- La sauvegarde du journal (PJ).

Son objectif est d'accumuler tous les mouvements de mise à jour de la Base de Développement depuis son installation et ayant transité par le fichier des mouvements (AJ).

Au cas où sa taille deviendrait incompatible avec les contraintes d'exploitation, la procédure ARCH permet de le diviser en plusieurs fichiers dont seul le plus récent est manipulé régulièrement.

| Caractéristique | Valeur                           |
|-----------------|----------------------------------|
| Organisation    | Séquentielle à génération        |
| DSNAME          | &INDUN..&BASE.PJ(n)              |
| DCB             | Recfm=FB,Lrecl=170,Blksize=27880 |
| Utilisation     | batch                            |

## Modules - fichiers spécifiques

### Pac/Impact :

- Fichier des critères déjà impactés (FQ).

| Caractéristique | Valeur                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Organisation    | Séquentielle à génération                                           |
| DCB             | Recfm=FB,Lrecl=100,Blksize=21600                                    |
| DSNAME          | &INDUN..&USER..&BASE.FQ(n)                                          |
| Utilisation     | permet de mémoriser les critères de recherche d'impact déjà traités |

- Fichier critères de recherche ou points d'entrée (FH).



| Caractéristique | Valeur                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Organisation    | Séquentielle à génération                                                 |
| DCB             | Recfm=FB,Lrecl=160,Blksize=24000                                          |
| DSNAME          | &INDUN..&USER..&BASE.FH(n)                                                |
| Utilisation     | permet de mémoriser les critères de recherche d'impact pour IANA suivante |

- Fichier réduit des critères pour épuration (FR).

| Caractéristique | Valeur                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Organisation    | Séquentielle à génération                                        |
| DCB             | Recfm=FB,Lrecl=72,Blksize=21600                                  |
| DSNAME          | &INDUN..&USER..&BASE.FR(n)                                       |
| Utilisation     | permet d'épurer les critères de recherche d'impact sous éditeur. |

- Fichier résultats d'impact (FO).

| Caractéristique | Valeur                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Organisation    | Séquentielle à génération                                     |
| DCB             | Recfm=FB,Lrecl=260,Blksize=26000                              |
| DSNAME          | &INDUN..&USER..&BASE.FO(n)                                    |
| Utilisation     | permet de mémoriser tous les résultats de l'analyse d'impact. |

- Fichier des entités en production (FP).

| Caractéristique | Valeur                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Organisation    | VSAM-KSDS                                                          |
| Reclsize        | 33                                                                 |
| CI size         | 4096                                                               |
| Clé             | 33 (position 0)                                                    |
| DSN             | &INDUV..&USER..&BASE.FP                                            |
| Utilisation     | permet de restreindre l'analyse aux entités citées dans ce fichier |

**DSMS :**

Pour les utilisateurs disposant du module DSMS (voir également le manuel d'exploitation de ce module), un fichier de ce Module est consulté en batch et en TP par Base de Développement.

Ce fichier contient la liste des entités concernées par chaque amélioration. Le numéro d'amélioration est renseigné par l'utilisateur lors de sa connexion à la base.

- Le fichier DSMS des éléments de la Base de Développement (DC).

| Caractéristique | Valeur                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Organisation    | VSAM-KSDS                                         |
| Recline         | mini 50, maxi 168                                 |
| CI size         | 4096                                              |
| Clé             | 31 (position 2)                                   |
| Utilisation     | Consulté par les maj TP et batch                  |
| DDNAME batch    | PAC7DC (Proc. UPDT, REST, RESY)                   |
| DDNAME CICS     | ddy0DC (dd=ROOTD, y=ROOT2 de l'installation DSMS) |

L'allocation et l'initialisation de ce fichier sont effectuées lors de l'installation du module DSMS.

La définition fournie à l'installation du produit doit être utilisée si le module DSMS n'a pas encore été installé sur le site.

#### PAF :

- Un fichier de travail PA pour PAF-TP et PUF-TP.

Un fichier indexé de travail est nécessaire à l'utilisation des modules PAF et PUF pour l'ensemble des programmes TP utilisateur accédant aux bases de même radical.

| Caractéristique | Valeur                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisation    | VSAM-KSDS                                                                                          |
| Recline         | moyen 200, maxi 539                                                                                |
| CI size         | 4096                                                                                               |
| Clé             | 37 (position 2)                                                                                    |
| Utilisation     | Mis à jour par les sous-programmes BVPTPST et/ou BVPTPWS appelés par les programmes TP utilisateur |
| Dsname          | &INDSV..BVPPA                                                                                      |
| Ddname          | BVPPA                                                                                              |

- Un fichier de travail pour PAF batch.

Un fichier indexé de travail est nécessaire à l'utilisation du module PAF par les programmes batch utilisateur. Ce fichier est alloué pour l'exécution et détruit en fin de job.

| Caractéristique | Valeur                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organisation    | VSAM-KSDS                                                                                                                             |
| Reclsize        | moyen 170, maxi 1031                                                                                                                  |
| CI size         | 4096                                                                                                                                  |
| Clé             | 12 (position 0)                                                                                                                       |
| Utilisation     | Mis à jour par le sous-programme BVPBBT98 appelé par BVPBBTST/ BVPBBTWS (sous-programmes PAF appelés par les programmes utilisateur). |
| Dsname          | &INDUV..SYSPAF.&USER                                                                                                                  |

#### Extension module PAF

Un fichier Schémas d'Extraction GS contenant les extracteurs de l'utilisateur et ses macro-commandes.

| Caractéristique | Valeur          |
|-----------------|-----------------|
| Organisation    | VSAM-KSDS       |
| Reclsize        | 230             |
| CI size         | 4096            |
| Clé             | 49 (position 0) |
| Utilisation     | Batch et TP     |
| Dsname          | &INDUV..BVPGS   |

#### **Bibliothèques et fichiers complémentaires**

Les fichiers compléments du dictionnaire sont livrés automatiquement par SMP/E dans le PDS hlq.SBVPDIC.

#### Module PQC :

Les membres BVPQCRA et BVPQCRF contiennent les règles de qualité standard.

- Membre spécifique du module Pacbench Quality Control

| <b>Membre</b> | <b>Contenu ou format</b>    | <b>Remarques</b> |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| BVPQCRA       | Fichier séquentiel anglais  | Règles standard  |
| BVPQCRF       | Fichier séquentiel français | Règles standard  |

Procédure MIAM.

Le fichier des paramètres pour la procédure MIAM est livré automatiquement par SMP/E dans le PDS hlq.SBVPINST.

| <b>Membre</b> | <b>Contenu ou format</b> | <b>Remarques</b>                           |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| BVPAMIAM      | Fichier séquentiel       | Paramètres standard pour la procédure MIAM |

---

## Chapitre 10. Annexes

---

### Installation du Modèle de la Base Administration

#### VING - Présentation générale

La procédure VING effectue la mise à jour batch de la Base Administration à partir de mouvements livrés par IBM. Parfois on peut utiliser un fichier autre. Par exemple en cas de changement de méthode Pacdesign/Pacbench.

#### Condition d'exécution

L'accès au conversationnel doit être fermé.

#### Anomalies d'exécution

Se reporter au manuel "Les procédures batch de l'administrateur" sous-chapitre "Anomalies d'exécution".

Lorsque l'anomalie survient pendant l'exécution des programmes BVPACI30 ou BVPACI40, la base est laissée dans un état incohérent. Il convient alors, après avoir remédié au problème, de recharger la base avec récupération des mouvements archivés, puis d'exécuter à nouveau la procédure VING.

#### VING - Entrées / Traitements / Résultats

Cette procédure nécessite deux entrées utilisateur :

- une ligne contenant l'identification de l'utilisateur ainsi que le traitement à effectuer,
- les mouvements permettant de créer les méta entités IBM et de reprendre les entités utilisateur clientes au format 'extension' : en aucun cas, l'utilisateur ne doit modifier le contenu de ces mouvements.

La structure de la ligne est la suivante :

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                     |
|------|------|----------|-----------------------------------|
| 2    | 1    | '*'      | Code carte                        |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur                  |
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe                      |
| 19   | 3    | '***'    | Code bibliothèque                 |
| 29   | 4    | 'VINS'   |                                   |
| 33   | 1    | 'I'      | Installation des méta entités IBM |

## Editions obtenues

La procédure édite :

- un compte-rendu avec la liste des programmes exécutés,
- la liste des demandes avec indication des erreurs éventuelles,
- un compte-rendu des mises à jour effectuées par l'installation.

## Résultat obtenu

Une fois la mise à jour effectuée, le réseau est prêt à être manipulé en conversationnel ou en mode batch.

## Remarque importante

Il faut prévoir d'écrire les mouvements extraits pour la procédure ROAD dans un fichier en prenant en compte la ligne indiquée en commentaire :  
'// \*VINS.PAC7MR DD DSN=ROADFILE'.

## **VING - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Vérification des fichiers VSAM : IDCAMS

Mise à jour de la Base Administration : VING

| Code   | Nom physique   | Type   | Libellé                                |
|--------|----------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN | &INDSV..BVP GN | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR | &INDSV..BVP GR | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGY | &INDSV..BVP GY | Entrée | Extension de la Base Administration    |
| PACGGU | &INDSV..BVP GU | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7AJ | &INDSV..BVP GJ | Sortie | Journal de la Base Administration      |
| PAC7AN | &INDSV..BVP GN | Sortie | Index de la Base Administration        |
| PAC7AR | &INDSV..BVP GR | Sortie | Données de la Base Administration      |
| PAC7AY | &INDSV..BVP GY | Sortie | Extension de la Base Administration    |

| Code     | Nom physique | Type          | Libellé                                           |
|----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|
| PAC7MA   | &FDIC        | Entrée        | Mouvements méta entités IBM                       |
| PAC7MB   | &&VINGMB     | Entrée        | Entrées utilisateur                               |
| PAC7BM   | &&PACXBM     | Entrée/sortie | Fichier de travail                                |
| PAC7WD   | &&PACXWD     | Entrée/sortie | Mouvements extraits                               |
| PAC7ES   | &&PACXES     | Entrée/sortie | Mouvements extraits                               |
| PAC7TD   | &&TD         | Entrée/sortie | Mouvements extraits                               |
| PAC7MR   | &&MR         | Sortie        | Mouvements extraits pour ROAD                     |
| PAC7MX   | DUMMY        | Sortie        | Entités non extraites                             |
| PAC7RQ   | DUMMY        | Sortie        | Fichier de travail                                |
| PAC7IA   |              | Etat          | Edition générale de l'enchaînement des programmes |
| PAC7EE   |              | Etat          | Compte-rendu                                      |
| PAC7EQ   |              | Etat          | Compte-rendu                                      |
| PAC7EU   | DUMMY        | Etat          | Compte-rendu                                      |
| PAC7ER   |              | Etat          | Compte-rendu                                      |
| PAC7EZ   |              | Etat          | Compte-rendu                                      |
| PAC7DD   |              | Etat          | Compte-rendu                                      |
| PAC7IE   |              | Etat          | Compte-rendu                                      |
| PAC7IF   |              | Etat          | Compte-rendu                                      |
| PAC7IG   |              | Etat          | Compte-rendu                                      |
| PAC7IH   |              | Etat          | Compte-rendu                                      |
| SORTWK01 |              | Tri           |                                                   |
| SORTWK02 |              | Tri           |                                                   |
| SORTWK03 |              | Tri           |                                                   |

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur détectée sur les fichiers
- 4 : Corriger les problèmes et relancer la procédure
- 8 : Pas d'autorisation d'accès procédure batch
- 12 : Erreur d'entrée-sortie sur un fichier

Suppression du fichier KSDS de travail : IDCAMS

## NING - JCL d'exécution

```

/** -----
/**      VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**      - DATABASE ADMINISTRATOR
/**      - DICTIONARY UPDATING WITH IBM MODEL ADMIN  -
/** -----
/**
/** THE NING PROCEDURE PERFORMS A BATCH UPDATE OF THE DATA
/** BASE ADMIN. , BASED ON TRANSACTIONS PROVIDED.
/**
/** INPUT :
/** - USER IDENTIFICATION LINE (REQUIRED)
/** COL 2 : "*"
/** COL 3 : USERIDXX
/** COL 11 : PASSWORD
/** COL 29 : "VINS"
/** COL 33 : "I" - INSTALLATION OF IBM META-ENTITIES
/** -----
//BVPVING PROC INDSV='$INDSV',          INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//      INDSN='$INDSN',          INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
//      INDUV='$INDUV',          INDEX OF USER VSAM FILES
/**:      VSAMCAT='$VCAT',          USER VSAM CATALOG
/**:      SYSTCAT='$SCAT',          SYSTEM VSAM CATALOG
//      STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',    LIBRARY OF LOAD-MODULES
//      SORTLIB='$BIBT',          SORT LIBRARY
//      OUT=$OUT,          OUTPUT CLASS
//      OUTL=$OUT,          OUTPUT CLASS OF REPORTS
//      FDIC=,          DSN USER'S ADMINISTRATION MODEL
//      USER=,          USER CODE
//      LSR='BLSR',          LSR BATCH SYSTEM NAME
//      UWK=$UWK,          WORK UNIT
//      SPAMB='(TRK,(5,1),RLSE)',    WORK FILE SPACE
//      SPAWK='(TRK,(50,10))',    WORK FILE SPACE
/**-----
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001
/**-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB DD DSN=&&NINGMB,DISP=(,PASS),
//      UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV'
/**-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//      DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DFSYSXEXT),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DFSYSXEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//      UNIT=&UWK,
//      DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DEFINE EXEC PGM=IDCAMS
/**-----

```



```

//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)
//MAXKEY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSPAF DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=&INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PACGGN DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGY DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGJ DD DSN=&INDSV..BVPGJ,DISP=SHR
//PACGGU DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGY),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGJ),DISP=SHR
// DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//*
//VINS EXEC PGM=BVPVINS,REGION=0K
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//PAC7AJ DD DSN=&INDSV..BVPGJ,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=40')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=40')
//GYLSR DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GYLSR','BUFND=40')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=40')
//SYSEXT DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//PAC7IA DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EE DD SYSOUT=&OUTL

```

```

//PAC7EQ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ER DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EU DD DUMMY
//PAC7EZ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IF DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IG DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IH DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7MA DD DSN=&FDIC,DISP=SHR
//PAC7MB DD DSN=&&VINGMB,DISP=(OLD,DELETE,DELETE)
//PAC7BM DD DSN=&&PACXBM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// DCB=BLKSIZE=3440,SPACE=&SPAMB
//PAC7ES DD DSN=&&PACXES,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7WD DD DSN=&&PACXWD,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//PAC7MR DD DSN=&&MR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MX DD DUMMY
//PAC7RQ DD DUMMY
//PAC7TD DD DSN=&&TD,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//*
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV',COND=EVEN
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLSYSEXT),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
// UNIT=&UWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELETE EXEC PGM=IDCAMS,COND=EVEN
//*-----
//*:STEPDAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)

```

---

## Installation du Modèle de la Base de Développement

### VINS - Présentation générale

La procédure VINS effectue la mise à jour batch de la Base de Développement à partir de mouvements livrés par IBM. Parfois on peut utiliser un fichier autre. Par exemple en cas de changement de méthode Pacdesign/Pacbench.

Les entités sont créées en inter-bibliothèque et en session 0001Z afin d'en permettre l'accès depuis n'importe quelle bibliothèque et à partir de n'importe quelle session de la Base de Développement.

### Condition d'exécution

L'accès au conversationnel doit être fermé.

### Anomalies d'exécution

Se reporter au manuel "Les procédures batch de l'administrateur" sous-chapitre "Anomalies d'exécution".

Lorsque l'anomalie survient pendant l'exécution des programmes BVPACI30 ou BVPACI40, la base est laissée dans un état incohérent. Il convient alors, après avoir remédié au problème, de recharger la base avec récupération des mouvements archivés, puis d'exécuter à nouveau la procédure VINS.

## **VINS - Entrées / Traitements / Résultats**

Cette procédure nécessite deux entrées utilisateur :

- une ligne contenant l'identification de l'utilisateur ainsi que le traitement à effectuer,
- les mouvements permettant de créer les méta entités IBM et de reprendre les entités utilisateur clientes au format 'extension' : en aucun cas, l'utilisateur ne doit modifier le contenu de ces mouvements.

La structure de la ligne est la suivante :

| Pos. | Lon. | Valeur   | Signification                                         |
|------|------|----------|-------------------------------------------------------|
| 2    | 1    | '*'      | Code carte                                            |
| 3    | 8    | uuuuuuuu | Code utilisateur                                      |
| 11   | 8    | pppppppp | Mot de passe                                          |
| 19   | 3    | '***'    | Code bibliothèque                                     |
| 29   | 4    | 'VINS'   |                                                       |
| 33   | 1    | 'I'      | Installation des méta entités IBM                     |
|      |      | 'R'      | Reprise des entités utilisateur au format 'extension' |
|      |      | ' '      | 'I' + 'R'                                             |

### Editions obtenues

La procédure édite :

- un compte-rendu avec la liste des programmes exécutés,

- la liste des demandes avec indication des erreurs éventuelles,
- un compte-rendu des mises à jour effectuées par l'installation,
- un compte-rendu des mises à jour effectuées par la reprise.

### Résultat obtenu

Une fois la mise à jour effectuée, le réseau est prêt à être manipulé en conversationnel ou en mode batch.

Pour la reprise des entités utilisateur au format extension, un fichier séquentiel de mouvements d'épuration peut être généré (si 'R' en colonne 33 de l'entrée utilisateur). Il convient alors d'effectuer une réorganisation de la base avec ce fichier en entrée. La réorganisation de la base avec le fichier PC sauvegardé après la reprise est également obligatoire dans le cas où les entités utilisateurs clientes des méta entités .PPTX et .QPAQC existent dans plusieurs sessions.

### Remarque importante

Il faut prévoir d'écrire les mouvements extraits pour la procédure REOR dans un fichier en prenant en compte la ligne suivante, indiquée en commentaire :  
'//\*VINS.PAC7MR DD DSN=REORFILE'.

## **VINS - Description des étapes**

Prise en compte des entrées : PTU001

Initialisation du fichier KSDS de travail : IDCAMS

Vérification des fichiers VSAM : IDCAMS

Mise à jour de la Base de Développement : VINS

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                                |
|--------|------------------|--------|----------------------------------------|
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE   | Entrée | Libellés d'erreur                      |
| PACGGN | &INDSV..BVP GN   | Entrée | Index de la Base Administration        |
| PACGGR | &INDSV..BVP GR   | Entrée | Données de la Base Administration      |
| PACGGY | &INDSV..BVP GY   | Entrée | Extension de la Base Administration    |
| PACGGU | &INDSV..BVP GU   | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration |
| PAC7AJ | &INDUV..&BASE.AJ | Sortie | Journal de la Base de Développement    |

| Code     | Nom physique     | Type              | Libellé                                           |
|----------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| PAC7AN   | &INDUV..&BASE.AN | Sortie            | Index de la Base de Développement                 |
| PAC7AR   | &INDUV..&BASE.AR | Sortie            | Données de la Base de Développement               |
| PAC7AY   | &INDUV..&BASE.AY | Sortie            | Extension de la Base de Développement             |
| PAC7MA   | &FDIC            | Entrée            | Mouvements méta entités IBM                       |
| PAC7MB   | &&VINSMB         | Entrée            | Entrées utilisateur                               |
| PAC7BM   | &&PACXBM         | Entrée/<br>sortie | Fichier de travail                                |
| PAC7WD   | &&PACXWD         | Entrée/<br>sortie | Mouvements extraits                               |
| PAC7ES   | &&PACXES         | Entrée/<br>sortie | Mouvements extraits                               |
| PAC7TD   | &&TD             | Entrée/<br>sortie | Mouvements extraits                               |
| PAC7MR   | &&MR             | Sortie            | Mouvements extraits pour REOR                     |
| PAC7MX   | DUMMY            | Sortie            | Entités non extraites                             |
| PAC7RQ   | DUMMY            | Sortie            | Fichier de travail                                |
| PAC7IA   |                  | Etat              | Edition générale de l'enchaînement des programmes |
| PAC7EE   |                  | Etat              | Compte-rendu                                      |
| PAC7EQ   |                  | Etat              | Compte-rendu                                      |
| PAC7EU   | DUMMY            | Etat              | Compte-rendu                                      |
| PAC7ER   |                  | Etat              | Compte-rendu                                      |
| PAC7EZ   |                  | Etat              | Compte-rendu                                      |
| PAC7DD   |                  | Etat              | Compte-rendu                                      |
| PAC7IE   |                  | Etat              | Compte-rendu                                      |
| PAC7IF   |                  | Etat              | Compte-rendu                                      |
| PAC7IG   |                  | Etat              | Compte-rendu                                      |
| PAC7IH   |                  | Etat              | Compte-rendu                                      |
| SORTWK01 |                  | Tri               |                                                   |
| SORTWK02 |                  | Tri               |                                                   |
| SORTWK03 |                  | Tri               |                                                   |

Codes retour :

- 0 : Pas d'erreur détectée sur les fichiers
- 4 : Corriger les problèmes et relancer la procédure
- 8 : Pas d'autorisation d'accès procédure batch
- 12 : Erreur d'entrée-sortie sur un fichier

Suppression du fichier KSDS de travail : IDCAMS

## VINS - JCL d'exécution

```
/** -----  
/**      VISUALAGE PACBASE  
/**  
/** -----  
/**      - DICTIONARY UPDATING WITH IBM MODEL DEVPT -  
/**  
/** -----  
/**  
/** THE VINS PROCEDURE PERFORMS A BATCH UPDATE OF THE  
/** DATABASE, BASED ON TRANSACTIONS PROVIDED.  
/**  
/** INPUT :  
/** - USER IDENTIFICATION LINE (REQUIRED)  
/**   COL 2 : "*"   
/**   COL 3 : USERIDXX  
/**   COL 11 : PASSWORD  
/**   COL 29 : "VINS"  
/**   COL 33 : "I" - INSTALLATION OF IBM META-ENTITIES  
/**           "R" - RETRIEVAL OF USER ENTITIES WITH THE  
/**           "EXTENSION" FORMAT  
/**           " " "I" + "R"  
/** -----  
/**  
//BVPVINS PROC BASE=$BASE,          CODE OF DEVPT DATABASE  
//      INDSV='$INDSV',             INDEX OF SYSTEM VSAM FILES  
//      INDSN='$INDSN',             INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES  
//      INDUV='$INDUV',             INDEX OF USER VSAM FILES  
/**:   VSAMCAT='$VCAT',             USER VSAM CATALOG  
/**:   SYSTCAT='$SCAT',             SYSTEM VSAM CATALOG  
//      STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',   LIBRARY OF LOAD-MODULES  
//      SORTLIB='$BIBT',             SORT LIBRARY  
//      OUT=$OUT,                    OUTPUT CLASS  
//      OUTL=$OUT,                   OUTPUT CLASS OF REPORTS  
//      FDIC=,                        DSN USER'S DEVELOPMENT MODEL  
//      USER=,                        USER CODE  
//      LSR='BLSR',                   LSR BATCH SYSTEM NAME  
//      UWK=$UWK,                     WORK UNIT  
//      SPAMB='(TRK,(5,1),RLSE)',     WORK FILE SPACE  
//      SPAWK='(TRK,(50,10))',        WORK FILE SPACE  
/**-----  
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001  
/**-----  
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
```

```

//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//CARTE    DD DDNAME=SYSIN
//PAC7MB   DD DSN=&&VINSMB,DISP=(,PASS),
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV'
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DFSYSEXT),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DEFINE EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DFSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)
//MAXKEY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSPAF DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//MAXKEY DD DSN=&INDSN..BVPSY(MAXKEY),DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(REPRO999),DISP=SHR
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PACGGN DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR
//PACGGR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR
//PACGGY DD DSN=&INDSV..BVPGY,DISP=SHR
//PACGGU DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR
//PAC7AJ DD DSN=&INDUV..&BASE.AJ,DISP=SHR
//PAC7AN DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AY DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGY),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAJ),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAN),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAR),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAY),DISP=SHR
//*
//VINS EXEC PGM=BVPVINS,REGION=0K
//*-----
//*:STEP CAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT

```

```

//SYSOUX DD SYSOUT=&OUT
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//PAC7AJ DD DSN=&INDUV..&BASE.AJ,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR')
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVP GN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVP GR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=40')
//GYLSR DD DSN=&INDSV..BVP GY,DISP=SHR
//PACGGY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GYLSR','BUFND=40')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVP GU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=40')
//SYLSR DD DSN=&INDUV..SYSEXT.&USER,DISP=SHR
//SYSEXT DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=SYLSR')
//PAC7IA DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7DD DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EQ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7ER DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7EU DD DUMMY
//PAC7EZ DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IE DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IF DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IG DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7IH DD SYSOUT=&OUTL
//PAC7MA DD DSN=&FDIC,DISP=SHR
//PAC7MB DD DSN=&&VINSMB,DISP=(OLD,DELETE,DELETE)
//PAC7BM DD DSN=&&PACXBM,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// DCB=BLKSIZE=3440,SPACE=&SPAMB
//PAC7ES DD DSN=&&PACXES,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//PAC7WD DD DSN=&&PACXWD,DISP=(,DELETE),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SORTLIB DD DSN=&SORTLIB,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,(3,1),,CONTIG)
//PAC7MR DD DSN=&&MR,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAMB,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)
//PAC7MX DD DUMMY
//PAC7RQ DD DUMMY
//PAC7TD DD DSN=&&TD,DISP=(,PASS),UNIT=&UWK,
// SPACE=&SPAWK,
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=286,BLKSIZE=6292)
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//*

```



```

//PRMSYS EXEC PGM=BVPRMSYS,PARM='&USER,&INDUV',COND=EVEN
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//PACRIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(DLSYSEXT),DISP=SHR
//PACROU DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(,PASS),SPACE=(TRK,1),
//          UNIT=&UWK,
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=800)
//DELETE EXEC PGM=IDCAMS,COND=EVEN
//*-----
//*:STEPCHAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSIN DD DSN=&&DLSYSEXT,DISP=(OLD,DELETE)

```

---

## Utilitaires d'aide à la reprise

### UTU1 UTU2 - Adaptation des opérateurs 'UNS'

#### UTU1 - Extraction ligne 'P' avec 'UNS'

##### Principe

Cette procédure est un utilitaire qui permet d'extraire les lignes 'P' des programmes contenant l'opérateur 'UNS' et n'ayant aucune information dans la zone 'Niveau-conditionnement'. L'utilisateur vérifiera le fichier en sortie. Il devra supprimer de ce fichier toutes les lignes à garder en l'état. Pour toutes les lignes conservées dans le fichier, la zone 'Niveau-conditionnement' sera forcée à '99BL' si on exécute la procédure UTU2.

##### Condition d'exécution

Mettre le nom du fichier résultat des lignes à pointer dans le JCL de lancement : NOMUT='... '

##### Résultat obtenu

Un fichier des lignes 'P' UNS à pointer 'NOMUT'.

#### UTU1 - Entrées Utilisateur

Pas d'entrées utilisateur.

## UTU1 - Description des étapes

Extraction lignes 'P' avec opérateur 'UNS' : UTIUN1

| Code   | Nom physique        | Type   | Libellé                        |
|--------|---------------------|--------|--------------------------------|
| PAC7PC | &INDUN..&BASE.PC(0) | Entrée | Image séquentielle du réseau   |
| UTUTO  | &NOMUT              | Sortie | Lignes 'P' UNS à mettre à jour |

## UTU1 - JCL d'exécution

```
/* -----  
/*      VISUALAGE PACBASE  
/*  
/* -----  
/*      EXTRACTION OF LINES "P"  
/*      WITH OPERATOR "UNS"  
/*      WITHOUT LEVEL-CONDITION TYPE  
/* -----  
/*  
//BVPUTU1 PROC BASE=$BASE,          CODE OF DEVPT DATABASE  
//      INDUN='$INDUN',              INDEX OF USER NOT VSAM FILES  
//      STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',    LIBRARY OF LOAD-MODULES  
//      OUT=$OUT,                    OUTPUT CLASS  
//      VOLS='SER=$VOLUN',           VOLUME FILE &&NOMUT  
//      UWK=$UWK,                    WORK UNIT FILE &&NOMUT  
//      SPAUT='(TRK,(10,05),RLSE)'    SPACE FILE &&NOMUT  
//*****  
//UTIUN1 EXEC PGM=BVPTUNS1  
/*-----  
/*:STPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR  
/*:      DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR  
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR  
//PAC7PC  DD DSN=&INDUN..&BASE.PC(0),DISP=SHR  
//UTUTO   DD DSN=&NOMUT,DISP=(,CATLG,DELETE),  
//        UNIT=&UWK,VOL=&VOLS,SPACE=&SPAUT,  
//        DCB=(RECFM=FB,LRECL=50,BLKSIZE=5000)  
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT  
//SYSOUT  DD SYSOUT=&OUT  
//SYSDUMP DD SYSOUT=&OUT
```

## UTU2 - Mise à jour ligne 'P' avec 'UNS'

### Principe

Cette procédure est un utilitaire qui permet de mettre à jour les enregistrements extrait par la procédure UTU1. Pour toutes les lignes du fichier en entrée, on force '99BL' dans la zone 'Niveau-conditionnement'.

### Condition d'exécution

Mettre le nom du fichier résultat de la procédure UTU1 dans le JCL de lancement : NOMUT='... '

### Résultat obtenu

Nouvelle image séquentielle du réseau.

### **UTU2 - Entrées Utilisateur**

Pas d'entrées utilisateur.

### **UTU2 - Description des étapes**

Maj lignes 'P' avec opérateur 'UNS' : UTIUN2

| Code   | Nom physique         | Type   | Libellé                                    |
|--------|----------------------|--------|--------------------------------------------|
| PAC7PC | &INDUN..&BASE.PC(0)  | Entrée | Image séquentielle du réseau               |
| UTUTI  | &NOMUT               | Entrée | Fichier des lignes 'P' UNS à mettre à jour |
| PAC7CP | &INDUN..&BASE.PC(+1) | Sortie | Nouvelle Image séquentielle du réseau      |

### **UTU2 - JCL d'exécution**

```

//* -----
//*      VISUALAGE PACBASE
//*
//* -----
//*      UPDATE LINES "P"
//*      WITH OPERATOR "UNS"
//* -----
//*
//BVPUTU2  PROC BASE=$BASE,                CODE OF DEVPT DATABASE
//          INDUN='$INDUN',                INDEX OF USER NOT VSAM FILES
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',      LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          OUT=$OUT,                      OUTPUT CLASS
//          DSCB='$DSCB',                  DSCB MODEL FILE
//          VOLS='SER=$VOLUN',             VOLUME FILE PC
//          UNITS=$UNITUN,                 SAVE UNIT
//          SPAPC='(TRK,(300,10),RLSE)'    SPACE PACBASE BASE
//*****
//UTIUN2 EXEC PGM=BVPTUNS2
//*-----
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//PAC7PC DD DSN=&INDUN..&BASE.PC(0),DISP=SHR
//UTUTI DD DSN=&NOMUT,DISP=SHR
//PAC7CP DD DSN=&INDUN..&BASE.PC(+1),
//          DISP=(,CATLG,DELETE),

```

```
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,SPACE=&SPAPC,
//          DCB=(&DSCB,RECFM=VB,LRECL=1023,BLKSIZE=27998)
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//SYSOUT   DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
```

## UTM1 UTM2 - Migration anciennes méta entités

### Principe

Cette procédure est un utilitaire d'aide à la migration des méta entités de type old vers des méta entités de type formaté.

La reprise PC25 transforme les entités utilisateurs 2.n en méta entités 3.n de type old. Ces méta entités ne sont pas modifiables.

Leur transformation en méta entités de type formaté doit permettre leurs modification et enrichissement.

Cette migration nécessite l'intervention du client et va se dérouler en plusieurs étapes.

### Déroulement de la migration

#### Etape 1 : Analyse des relations de la base (UTM1)

En version 3.n, une relation pointe sur un seul type d'entité et non plus à l'instar de la version 2.n, sur une multitude de types.

Toute relation de type old doit être transformée en autant de relations que de nombre d'entités auxquelles elle est liée.

Cette première étape consiste donc à rechercher dans la base VA Pacbase les appels des relations de type old dans les lignes de description des méta entités ainsi que dans toutes les entités.

La liste des appels est éditée et alimente le fichier en sortie.

Dans ce fichier, les caractères '&&' séparent les informations éditées des informations sous forme de fichier mouvement.

L'utilisateur attribuera le nouveau code relation de son choix.

L'ancien code pourra être conservé si la relation pointe sur un seul type d'entité.

Exemple de transformation :

```
RELAT1 P 220 P PGMXCR CR VAO 2243 && ...
```

modifié en :

```
RELATE P 220 P PGMXCR CR VAO 2243 && ...
```

La relation RELATE sera ainsi spécifiquement dédiée aux entités de type 'P' (programme), alors que RELAT1 était dédiée à plusieurs types.

Remarque : la transformation n'est à effectuer que sur le nom de la Relation situé AVANT les caractères &&. La suite de la ligne doit rester en l'état.

Si un même code relation est lié à des EU, mais dans des bibliothèques de réseaux différents, il faut renommer la relation pour chaque nouvelle bibliothèque.

### Etape 2 : Transformation des méta entités, des relations et des entités impactées et mise à jour (UTM2)

- Préalablement à la transformation ,il est contrôlé que toute relation du fichier PAC7ME pointe sur un seul type d'entité. Sinon un display est édité qui demande une uniformisation du type et une ré-exécution de UTM2. La procédure est alors stoppée.

Quand le fichier ME est cohérent , les méta entités de type old sont transformées en méta entités de type formaté.

- Les relations choisies par l'utilisateur sont modifiées ou créées.

Si la relation existe déjà dans la base, elle pourra convenir si elle est définie dans un contexte satisfaisant pour l'entité appelante, si elle est de type contraint et si son type d'entité reliée est identique au type choisi.

Si la relation est de type old, elle sera modifiée en type contraint et le type d'entité choisi lui sera relié.

Si la relation existante ne convient pas, un message d'erreur est édité sous forme de displays et l'utilisateur devra choisir un nouveau code relation.

Toute création de relation se fera dans la bibliothèque et la session H la plus proche de son utilisation.

- Les appels des relations sont mis en forme dans les entités concernées (lignes de description des méta entités et autres).
- Si des erreurs sont détectées (code retour à 8), l'utilisateur devra modifier le fichier en entrée PAC7ME et relancer cette procédure UTM2 avant que la mise à jour ne s'exécute. Attention, ne pas oublier de supprimer ou renommer le fichier permanent &UTM2MV auparavant.

#### Mise à jour

La mise à jour est effectuée par le programme BVPACA15.

Une sauvegarde de la base est recommandée avant son exécution.

Seuls les mouvements en erreur sont édités. Il peut y avoir de nombreux rejets car ces entités créées en version 2.n sont soumises à un plus grand nombre de contrôles en version 3.n. Des interventions manuelles dans la base sont alors indispensables.

Les mouvements ne sont pas journalisés.

Le fichier mouvement &UTM2MV est déclaré en fichier permanent pour permettre à l'utilisateur de visualiser l'ensemble des mouvements soumis à la mise à jour.

### Etape 3 : Etat des lieux

Il est recommandé de réexécuter la première étape afin de s'assurer de l'absence d'appels de relations old dans la base.

Sinon, une intervention de l'utilisateur est à nouveau nécessaire ainsi que le lancement des étapes suivantes.

### Etape 4 : Réorganisation

Quand la migration est jugée satisfaisante, une réorganisation de la base est nécessaire.

#### Condition d'exécution

Aucune pendant l'étape 1 (UTM1).

Pour l'étape 2 de mise à jour, il est nécessaire de fermer les fichiers AR, AN, AJ et AY dans le conversationnel (sauf pour les matériels permettant la concurrence batch/conversationnel).

#### Edition obtenue

A l'issue de l'étape 1, un compte-rendu édite la liste des appels de relations de type old.

A l'issue de l'étape 2 avant la mise à jour, des messages d'erreur sont édités sous forme de displays.

A l'issue de la mise à jour, un compte-rendu signale les anomalies rencontrées.

#### Résultat obtenu

Une fois la réorganisation effectuée, le résultat obtenu est un réseau exempt de méta entités de type old et d'appels de relations de type old.

## UTM1 - Description des étapes

Analyse des relations de la base : PTUME1

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                                                                 |
|--------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement                                     |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement                                       |
| PAC7ME | &UTM1FILE        | Sortie | Liste des appels des relations dans toutes les entités (longueur = 221) |
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE   | Entrée | Libellés d'erreur                                                       |
| PAC7EQ |                  | Etat   | Compte-rendu                                                            |

## UTM1 - JCL d'exécution

```

/** -----
/**          VISUALAGE PACBASE
/**
/** -----
/**          CONVERSION OF OLD META-ENTITIES
/**          ANALYSIS OF THE DATABASE RELATIONS
/** -----
/**
//BVPUTM1  PROC BASE=$BASE,                CODE OF DEVPT DATABASE
//          INDUV='$INDUV',                INDEX OF DEVPT VSAM FILES
//          INDSV='$INDSV',                INDEX OF SYSTEM VSAM FILES
//          INDSN='$INDSN',                INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8',     LIBRARY OF LOAD-MODULES
//          LSR='BLSR',                    LSR BATCH SYSTEM NAME
/**:      VSAMCAT='$VCAT',                  USER VSAM CATALOG
/**:      SYSTCAT='$SCAT',                  SYSTEM VSAM CATALOG
//          OUT=$OUT,                       OUTPUT CLASS
//          UTM1FILE=,                       OUTPUT FILE FOR UTM2
//          VOLS='SER=$VOLUN',              BACKUP VOLUME
//          UNITS=$UNITUN,                  BACKUP UNIT
//          SPAME='(TRK,(300,10),RLSE) '    PC FILE SPACE
/**-----
//*****
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS
/**-----
/**:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
/**:      DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AN   DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AR   DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AY   DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//SYSIN    DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAN),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAR),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAY),DISP=SHR
//PTUME1   EXEC PGM=BVPTUME1
/**-----

```

```

//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
// DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEPDAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*: DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVPAE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7ME DD DSN=&UTM1FILE,DISP=(,CATLG),
// UNIT=&UNITS,VOL=&VOLS,
// SPACE=&SPAME,
// DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=22100,LRECL=221)
//PAC7EQ DD SYSOUT=&OUT

```

## UTM2 - Entrées Utilisateur

Une carte \* en entrée de la seconde étape de la migration (UTM2) avec un code utilisateur et son mot de passe.

Si la carte \* n'est pas renseignée, un message d'anomalie est émis et la procédure ne peut s'effectuer.

## UTM2 - Description des étapes

Contrôle de la cohérence du fichier des relations : PTUME3

| Code     | Nom physique | Type   | Libellé                                                |
|----------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|
| PAC7ME   | &UTM1FILE    | Entrée | Liste des appels des relations dans toutes les entités |
| SORTWK01 |              | Tri    |                                                        |
| SORTWK02 |              | Tri    |                                                        |
| SORTWK03 |              | Tri    |                                                        |

Transformation des méta entités, des relations et de leurs appels : PTUME2

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                                                |
|--------|------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Entrée | Données de la Base de Développement                    |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Entrée | Index de la Base de Développement                      |
| PAC7ME | &UTM1FILE        | Entrée | Liste des appels des relations dans toutes les entités |
| PAC7AE | &INDSV..BVPAE    | Entrée | Libellés d'erreur                                      |



| Code   | Nom physique | Type   | Libellé                                  |
|--------|--------------|--------|------------------------------------------|
| PAC7MV | &UTM2MV      | Sortie | Mouvements mis en forme (longueur = 170) |
| PAC7ET |              | Sortie | Compte-rendu                             |
| PAC7MB | &&UTM2MB     | Entrée | Entrée utilisateur                       |

#### Mise à jour de la Base de Développement : PACA15

| Code   | Nom physique     | Type   | Libellé                                             |
|--------|------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| PAC7AR | &INDUV..&BASE.AR | Sortie | Données de la Base de Développement                 |
| PAC7AN | &INDUV..&BASE.AN | Sortie | Index de la Base de Développement                   |
| PAC7AY | &INDUV..&BASE.AY | Sortie | Extension de la Base de Développement               |
| PAC7AJ | DUMMY            |        | Journal de la Base de Développement                 |
| PAC7AE | &INDSV..BVP AE   | Entrée | Libellés d'erreur                                   |
| PACGGN | &INDSV..BVP GN   | Entrée | Index de la Base Administration                     |
| PACGGR | &INDSV..BVP GR   | Entrée | Données de la Base Administration                   |
| PACGGY | &INDSV..BVP GY   | Entrée | Extension de la Base Administration                 |
| PACGGU | &INDSV..BVP GU   | Entrée | Utilisateurs de la Base Administration              |
| PAC7DC | DUMMY            | Entrée | Fichier DSMS éléments de la Base de Développement   |
| PAC7ME | DUMMY            |        | Fichier de travail                                  |
| PAC7MV | &UTM2MV          | Entrée | Mouvements de mise à jour                           |
| PAC7RB | DUMMY            |        | Mouvements erronés UPDT (longueur=80)               |
| PAC7RY | DUMMY            |        | Mouvements erronés UPDP (longueur=310)              |
| PAC7IE | DUMMY            | Etat   | Compte-rendu de mise à jour (longueur=132)          |
| PAC7IF |                  | Etat   | Récapitulatif des mouvements erronés (longueur=132) |

La liste des mouvements propres à un utilisateur est précédée d'une bannière portant son code.

Codes retour :

- 0 : OK sans erreur
- 2 : erreur warning
- 4 : erreur grave

## UTM2 - JCL d'exécution

```
/*-----  
/*          VISUALAGE PACBASE  
/*  
/*-----  
/*          CONVERSION OF OLD META-ENTITIES  
/*          THE RELATIONS AND THEIR CALLS  
/*-----  
/*  
//BVPUTM2  PROC BASE=$BASE,          CODE OF DEVPT DATABASE  
//          INDUV='$INDUV',          INDEX OF DEVPT VSAM FILES  
//          INDSV='$INDSV',          INDEX OF SYSTEM VSAM FILES  
//          INDSN='$INDSN',          INDEX OF SYSTEM NON VSAM FILES  
//          STEPLIB='$HLQ..SBVPMBR8', LIBRARY OF LOAD-MODULES  
//          LSR='BLSR',              LSR BATCH SYSTEM NAME  
//*:       VSAMCAT='$VCAT',          USER VSAM CATALOG  
//*:       SYSTCAT='$SCAT',          SYSTEM VSAM CATALOG  
//          OUT=$OUT,                OUTPUT CLASS  
//          UTM1FILE=,                INPUT FILE FROM UTM1  
  
//          UTM2MV=,                  OUTPUT FILE FROM UTM2  
//          VOLS='$SER=$VOLUN',       BACKUP VOLUME  
//          UNITS=$UNITUN,            BACKUP UNIT  
//          UWK=$UWK,                  WORK UNIT  
//          SPAMV=(TRK,(300,10),RLSE)', PC FILE SPACE  
//          CYL=(10,1)',              TEMPORARY SPACE  
//*****  
//INPUT EXEC PGM=BVPTU001  
/*-----  
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR  
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR  
//CARTE DD DDNAME=SYSIN  
//PAC7MB DD DSN=&&UTM2MB,DISP=(,PASS),  
//          UNIT=&UWK,SPACE=(TRK,(5,1),RLSE),  
//          DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BLKSIZE=6160)  
//VERIFY EXEC PGM=IDCAMS  
/*-----  
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR  
//*:       DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR  
//SYSPRINT DD SYSOUT=&OUT  
//PACGGN DD DSN=&INDSV..BVPGN,DISP=SHR  
//PACGGR DD DSN=&INDSV..BVPGR,DISP=SHR  
//PACGGU DD DSN=&INDSV..BVPGU,DISP=SHR  
//PAC7AN DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR  
//PAC7AR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR  
//PAC7AY DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR  
//SYSIN DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGN),DISP=SHR  
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGR),DISP=SHR
```

```

//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFGU),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAN),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAR),DISP=SHR
//          DD DSN=&INDSN..BVPSY(VERIFAY),DISP=SHR
//PTUME3 EXEC PGM=BVPTUME3
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7ME DD DSN=&UTM1FILE,DISP=SHR
//SORTWK01 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK02 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//SORTWK03 DD UNIT=&UWK,SPACE=(CYL,&CYL,,CONTIG)
//PTUME2 EXEC PGM=BVPTUME2,COND=(0,NE,PTUME3)
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEPCAT DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR
//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//PAC7MB DD DSN=&&UTM2MB,DISP=(OLD,PASS)
//PAC7ME DD DSN=&UTM1FILE,DISP=SHR
//PAC7MV DD DSN=&UTM2MV,DISP=(,CATLG),
//          UNIT=&UNITS,VOL=&VOL,
//          SPACE=&SPAMV,
//          DCB=(RECFM=FB,BLKSIZE=17000,LRECL=170)
//PAC7ET DD SYSOUT=&OUT
//PACA15 EXEC PGM=BVPACA15,COND=((0,NE,PTUME2),(0,NE,PTUME3))
//*-----
//STEPLIB DD DSN=&STEPLIB,DISP=SHR
//          DD DSN=$BCOB,DISP=SHR
//*:STEPCAT DD DSN=&SYSTCAT,DISP=SHR
//*:          DD DSN=&VSAMCAT,DISP=SHR
//SYSOUT DD SYSOUT=&OUT
//SYSUDUMP DD SYSOUT=&OUT
//PAC7AE DD DSN=&INDSV..BVP AE,DISP=SHR
//GNLSR DD DSN=&INDSV..BVP GN,DISP=SHR
//PACGGN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GNLSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//GRLSR DD DSN=&INDSV..BVP GR,DISP=SHR
//PACGGR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GRLSR','BUFND=10')
//GYLSR DD DSN=&INDSV..BVP GY,DISP=SHR
//PACGGY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GYLSR','BUFND=10')
//GULSR DD DSN=&INDSV..BVP GU,DISP=SHR
//PACGGU DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=GULSR','BUFND=10','BUFNI=10')
//PAC7AJ DD DUMMY
//ANLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AN,DISP=SHR

```

```

//PAC7AN DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ANLSR','BUFND=40','BUFNI=30')
//ARLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AR,DISP=SHR
//PAC7AR DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=ARLSR','BUFND=40')
//AYLSR DD DSN=&INDUV..&BASE.AY,DISP=SHR
//PAC7AY DD SUBSYS=(&LSR,'DDNAME=AYLSR','BUFND=10')
//PAC7DC DD DUMMY
//PAC7ME DD DUMMY
//PAC7MV DD DSN=&UTM2MV,DISP=SHR
//PAC7RB DD DUMMY
//PAC7RY DD DUMMY
//PAC7IE DD DUMMY
//PAC7IF DD SYSOUT=&OUT

```

---

## SMP/E : Suppression d'une version précédente

### Présentation

Cet utilitaire (non fourni) permet de supprimer une version de VA Pacbase, DSMS ou Pactables dans SMP/E.

Les PDS des fichiers 'Target zones' (hlq.SBVPxxx) et 'Distribution zones' (hlq.ABVPxxx) sont purgés des composants de la précédente Version et disponibles pour la nouvelle installation.

#### Mise en oeuvre :

- se définir un MCS comme présenté ci-dessous en remplaçant JBVPxxx par le FMID de la version à supprimer,
- constituer et lancer après paramétrage le JCL présenté ci-dessous qui appelle le MCS précédemment défini.

### Exemples

MCS à définir :

-----

```

++FUNCTION(DELFUNC)
DESCRIPTION(VISUALAGE PACBASE - CICS)
/*      (C) COPYRIGHT IBM CORP 1983, 2007  */.
++VER(Z038)
    DELETE(JBVPXXX) .

```

JCL à exécuter :

-----

```

//$$$$DEF JOB ($$$$$),'DDEF',CLASS=$,MSGCLASS=$

```

```

//*-----

```

```

//* PERFORM SMP/E DELETING SYSMOD
//*

```

```

//* BEFORE USING THIS JOB STEP, YOU WILL HAVE TO MAKE THE
//* FOLLOWING MODIFICATIONS.

```

```

/**
/** - CHANGE THE JOB CARD TO MEET THE INSTALLATION REQUIREMENT
/** - CHANGE &SMPE BY THE NAME OF SMPE HLQ ON YOUR SYSTEM
/** - CHANGE &TGT BY THE NAME YOU CHOOSE FOR TARGET ZONE
/** - CHANGE &DLIB BY THE NAME YOU CHOOSE FOR DISTRIBUTION ZONE
/** - CHANGE &USER BY THE PREFIX YOU CHOOSE FOR MCS
/** - CHANGE JBVXXX BY THE FMID YOU WANT TO DELETE
/**
/**-----
//COPT EXEC PGM=GIMSMP,COND=(4000,LT),REGION=0M
//SMPCSI DD DSN=&SMPE.GLOBAL.CSI,DISP=OLD
//SMPPTFIN DD DSN=&USER.SMPMCS,DISP=SHR
//SMPHOLD DD DUMMY
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SMPSNAP DD SYSOUT=H
//SMPCNTL DD *
    SET BDY(GLOBAL) /* SET TO GLOBAL ZONE. */.
    RECEIVE S(DELFUNC) /* RECEIVE THE FUNCTION. */.
    SET BDY(&TGT) /* SET TO APPLICABLE TARGET. */.
    APPLY S(DELFUNC) /* APPLY TO DELETE OLD FCT. */.
    SET BDY(&DLIB) /* SET TO APPLICABLE DLIB. */.
    ACCEPT S(DELFUNC) /* ACCEPT TO DELETE OLD */.
    SET BDY(&TGT) /* SET TO APPLICABLE TARGET. */.
    UCLIN.
    DEL SYSMOD(DELFUNC) /* DELETE SYSMOD ENTRIES FOR */.
    DEL SYSMOD(JBVXXX) /* DUMMY AND OLD FUNCTION. */.
    ENDUCL.
    SET BDY(&DLIB) /* SET TO APPLICABLE DLIB. */.
    UCLIN.
    DEL SYSMOD(DELFUNC) /* DELETE SYSMOD ENTRIES FOR */.
    DEL SYSMOD(JBVXXX) /* DUMMY AND OLD FUNCTION. */.
    ENDUCL.
    SET BDY(GLOBAL) /* SET TO GLOBAL ZONE. */.
    REJECT HOLDDATA NOFMID /* REJECT SYSMODS, HOLDDATA */
    DELETEDFMID /* FOR THE DELETED FUNCTIONS.*/
    (DELFUNC JBVXXX) /* DELETE THE FMIDS FROM THE */
    /* GLOBALZONE ENTRY. */.

```

---

## Optimisation des performances

Plusieurs moyens permettent d'améliorer les performances de VA Pacbase en batch et en mode conversationnel, en fonction de l'environnement d'installation et de l'importance des bases VA Pacbase gérées.

Ce chapitre fournit les informations nécessaires pour rendre possible l'optimisation des performances.

Les options par défaut d'installation des fichiers, programmes et JCL peuvent être modifiées suivant les suggestions données ci-après.

Des optimisations obtenues par des modifications de l'environnement système sont également possibles. Elles ne sont pas décrites ici, car elles sont liées aux spécificités de chaque site et ne relèvent pas de principes généraux pouvant s'appliquer à tous les sites.

De plus, il est conseillé de modifier le moins possible les options par défaut choisies afin que la reprise de ces modifications lors des réinstallations ne constitue pas une lourde charge pour le gestionnaire des bases VA Pacbase.

### **Installation des fichiers de la Base**

Les fichiers AN AR et AY doivent être installés de préférence sur des volumes différents.

Pour les bases VA Pacbase importantes (à partir d'un million de données), il peut également être intéressant de répartir les fichiers sur plusieurs volumes.

Le fichier AN étant sollicité dans son ensemble par l'activité VA Pacbase, il suffit d'adapter le DEFINE du fichier dans le membre DFbaseAN du PDS des paramètres de la base VisualAge Pacbase, pour une installation multi-volumes.

### **Ressources nécessaires sous CICS**

Pour améliorer les performances de VA Pacbase sous CICS, deux solutions sont à considérer :

- diminuer les temps de chargement des programmes,
- rendre plus efficace la gestion des buffers VSAM.

#### La gestion des programmes

Le premier point est relativement facile à satisfaire : il suffit d'observer la fréquence d'appel des différents programmes et de les déclarer résidents dans la partition CICS (RESIDENT(YES) en CSD).

A titre d'exemple, les programmes suivants figurent parmi les plus fréquemment utilisés :

- BVPRADM : sous-programme d'accès à la Base administration,
- BVPFCHK : lecture/écriture zone de communication PUF,
- BVPF000 : répartiteur pour dossier PUF,
- BVPFCTL : contrôle des autorisations,
- BVPFANM : choix VA PACBASE,
- BVPSERR : serveur d'erreurs,
- BVPSFF0 : dossier méta-entités,
- BVPR980 : mise en forme messages 3270,
- BVPSFIN : initialisation dossier méta-entités,

- BVPR000 : serveur COMM.3270,PUF-TP,V.LOG.

### La gestion des buffers

Trois paramètres associés aux fichiers sont à renseigner en CSD : STRINGS, DATABUFFERS et INDEXBUFFERS.

- STRINGS :

Il spécifie le nombre de strings ou requêtes pouvant être exécutées en parallèle par VSAM sur un même fichier : normalement, un string est consommé le temps de l'entrée-sortie sur disque.

Cependant, certains ordres échappent à cette règle :

READ UPDATE et STARTBR ou RESETBR réservent un string jusqu'aux ordres REWRITE ou UNLOCK et ENDBR respectivement.

- DATABUFFERS :

Il spécifie le nombre de buffers DATA devant être alloués par VSAM à l'ouverture du fichier. Un minimum de deux buffers est nécessaire : un pour la lecture du "control interval DATA", un pour le 'split' de "control interval".

Par défaut : DATABUFFERS = STRINGS + 1

- INDEXBUFFERS :

Il spécifie le nombre de buffers INDEX devant être alloués par VSAM à l'ouverture du fichier. Le nombre minimum de buffers est de 1 par requête.

Il est toutefois préférable d'augmenter ce nombre car, pour un fichier ayant trois niveaux d'INDEX, trois EXCP sont nécessaires pour pointer le CI DATA recherché pour chaque requête en accès direct.

Il est conseillé d'allouer :

- au minimum un buffer par niveau d'index + un buffer par string (valeur de STRINGS)
- au maximum : un buffer par CI de l'INDEX SET + un buffer par string.

### Conclusion

Il est important de prévoir un nombre de buffers suffisant en fonction du nombre de strings.

Il peut être préjudiciable de réserver un nombre trop important de buffers car cela peut entraîner une pagination excessive, donc des EXCP.









Référence : DEPCI001359F - 8794

Imprimé en France