



IBM Systems - iSeries

システム管理
システム値

バージョン 5 リリース 4





IBM Systems - iSeries

**システム管理
システム値**

バージョン 5 リリース 4

お願い

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、225 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM OS/400 (プロダクト番号 5722-SS1) のバージョン 5、リリース 4、モディフィケーション 0 に適用されます。また、改訂版で断りがない限り、それ以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。このバージョンは、すべての RISC モデルで稼働するとは限りません。また CISC モデルでは稼働しません。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典： IBM Systems - iSeries
Systems Management
System values
Version 5 Release 4

発 行： 日本アイ・ピー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2006.2

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2006. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2006

目次

システム値	1	廃止システム値	188
V5R4 の新機能	2	機密保護システム値: サーバー認証インターバル	189
印刷可能な PDF	4	文字ベースのタイプと iSeries ナビゲーター・カテゴリー	189
システム値カテゴリー	4	システム値の概念	190
システム値: 監査の概要	6	機密保護関連システム値のロック機能	190
システム値: 日時の概要	20	復元操作におけるシステム値設定の影響	194
システム値: 装置概要	28	システム値パラメーター	197
システム値: インターナショナル概要	35	システム値の管理	215
システム値: ジョブ概要	56	システム値を比較して更新	215
システム値: ライブラリー・リスト概要	74	機密保護ウィザードの完了	216
システム値: メッセージおよびサービス概要	77	機密保護関連システム値のロックおよびアンロック	216
システム値: パスワード概要	87	復元操作システム値の準備	217
システム値: パフォーマンス概要	103	システム値の保管	221
システム値: 電源制御概要	123	システム・アクセス・レベルの保護	221
システム値: 印刷概要	126	システム値インベントリーの処理	224
システム値: 再始動概要	129		
システム値: 保管および復元概要	143		
システム値: 機密保護概要	151		
システム値: サインオン概要	164		
システム値: 記憶域の概要	172		
システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要	177		
		付録. 特記事項	225
		商標	226
		使用条件	227


システム値

システム値は、システムの操作環境に影響を与える情報です。システム値は、システム上のオブジェクトではありません。システム値には、システムの特定の部分の操作に関する制御情報が入っています。

操作環境を定義する目的のために、システム値を使用してシステムを変更することができます。たとえば、システム日付、ライブラリー・リスト、インターナショナル特性、および特定の機密保護機能はすべてシステム値によってセットされます。

システム値は、iSeries™ ナビゲーターまたは文字ベースのインターフェースを使用して管理できます。表示されているイメージは、iSeries ナビゲーターの中のシステム値機能の位置を示します。強調表示されているパスにしたがって、システム値にアクセスしてください。システム値を選択した後で、システム値のカテゴリーのうちのいずれか 1 つを選択することができます。

システム値を変更するには、システム値の変更 (CHGSYSVAL) コマンドに対して使用 (*USE) 権限を持っていない限りなりません。さらに、特殊権限が必要なシステム値もあります。特殊権限が必要な場合は、以下のシステム値のトピックの中でその旨が記されています。システム値について詳しくは、以下のトピックを参照してください。



- **V5R4 の新機能**

この項では、システム値に関する最新情報が得られます。

- **印刷可能な PDF**

システム値情報に関する印刷可能な PDF が必要な場合は、このオプションを選択してください。

- **システム値ファインダー**

システム値ファインダーを使用して、特定のシステム値またはシステム値のカテゴリーについての情報がどこにあるかを見つけることができます。このツールを使用すると、特定のシステム値が iSeries ナビゲーターのどこにあるか、および、システム値の有効な使用方法がわかります。このツールは、文字ベースのインターフェース用語 (QAUDCTL、QPWDLVL など) に慣れているシステム管理者には非常に便利なツールです。ファインダーは、文字ベースのインターフェース用語と、iSeries ナビゲーターのグラフィカル・インターフェースで使用されている関連用語を識別します。さらに、システム値のそれぞれについての詳細な説明も提供されています。

- **システム値カテゴリー**

iSeries ナビゲーターは、システム値を、監査で始まりシステム制御で終わるカテゴリにグループ化します。このトピックを選択して、各カテゴリ内に入っているシステム値の (個々のシステム値に関する情報へのリンクも含む) を見つけてください。システム値トピック全体を印刷することもできます。

• システム値パラメーター

すべてのシステム値の完全なリストが表示されます。さらに、各システム値について、文字ベースのパラメーター値、タイプ、および長さを見つけることができます。文字ベースの値は、システムの設定または検索のためのプログラムを作成するとき、または文字ベースのインターフェースを使用する場合に使用してください。

また、Web 上の iSeries ナビゲーター・タスクを使用してシステム値を管理できます。このタスクでは、Web ブラウザーを使用してシステム値を処理できます。iSeries ナビゲーターのシステム値コンポーネントだけでなく、時間管理コンポーネントも使用できるため、タイム・ゾーン (QTIMZON) システム値および時間調整 (QTIMADJ) システム値の処理も可能になります。

関連概念

時間管理

25 ページの『日時システム値: タイム・ゾーン』
システムのタイム・ゾーンを指定する。(QTIMZON)

27 ページの『日時システム値: 時刻調整』
時刻保守に使用する時刻調整ソフトウェアを識別する。(QTIMADJ)

188 ページの『廃止システム値』
これらのシステム値は今後オペレーティング・システムでは使用されません。

関連タスク

Web 上の iSeries ナビゲーター・タスク

215 ページの『システム値を比較して更新』
iSeries ナビゲーターを使用して、ネットワーク内の複数のシステムにあるシステム値を比較し、更新してください。

V5R4 の新機能

既存のシステム値の機能拡張および新しいシステム値を利用して、リリースごとにシステムの機能性を向上させることができます。

新規コマンド: システム情報保管 (SAVSYISINF) およびシステム情報復元 (RSTSYISINF)

SAVSYISINF コマンドを使用して、毎回、システム全体を保管 (SAVSYIS) するのではなく、システム値およびネットワーク属性を保管することができます。RSTSYISINF コマンドを使用して、システム値およびネットワーク属性を復元することができます。SAVSYISINF コマンド実行中は RSTSYISINF コマンドを使用できません。また、RSTSYISINF コマンドは、SAVSYISINF コマンドと同じオペレーティング・システムのリリース内、またはそれ以降のリリースの復元時でなければ実行できません。新規の保管および復元コマンド (SAVSYISINF および RSTSYISINF) のシステム値および使用法については、特別な考慮事項があります。これらの考慮事項についての詳細は、『システム情報の保管』を参照してください。

新規および変更されたシステム値

V5R4 には、いくつかの新規システム値または変更されたシステム値があります。V5R4 でのシステム値変更を識別するために、次の表を参照してください。

新規のシステム値		
ユーザー定義出口プログラムを実行するためのジョブ割り込みの許可	QALWJOBITP	このシステム値により、ジョブに割り込んでそのジョブ内でユーザー定義出口プログラムを実行することを求めるユーザー開始要求に対して、システムの応答方法を指定します。
ジョブ・ログ用のプリンター出力の生成	QLOGOUTPUT	このシステム値により、ジョブ完了時のジョブ・ログ生成方法を指定します。
変更されたシステム値		
アクション監査の活動化	QAUDLVL および QAUDLVL2	アテンション・イベント用に新規の特殊値 (*ATNEVT) が追加されました。アテンション・イベントは、状態の機密保護重要度を判別するためにさらに評価が必要な状態のことです。
ジョブ・ログの最大サイズ	QJOBMSGQMX	このシステム値の下限が 8 MB から 2 MB に変更されました。新たな範囲は、2 MB から 64 MB までです。
活動記録ログ・ファイルのサイズ	QHSTLOGSIZ	レコードの有効範囲が、「1 から 65535 まで」から「1 から 10,000,000 まで」に変更されました。また、新しい値として「日次」(*DAILY) が追加されました。この値により、毎日、新しい活動記録ログを作成することができます。
ロケール	QLOCALE	新規システムまたは完全に再インストールされたシステムの場合、この値の初期設定値は、インストール済みの基本 NLV に基づいたデフォルトのロケールになります。一致するロケールがない NLV の場合、iSeries ナビゲーターのデフォルトの設定値は、EN_US になりました。また、文字ベース・インターフェースのデフォルト値は、/QSYS.LIB/EN_US.LOCALE です。
システムで検出されたソフトウェア問題のログ記録	QSFWERRLOG	システムでソフトウェア・エラーが検出されると、エラーが評価されて、無条件にログに記録するか、エラーをログに記録する決定をポリシー・ベースのサービス・モニターまで据え置くかが判別されます。

新機能または変更機能を知る方法

技術変更が行われた部分を知るために、下記の情報を使用します。

-  のイメージは、新規情報または変更情報が始まる箇所を示します。
-  のイメージは、新規情報または変更情報が終わる箇所を示します。

このリリースでの新機能または変更機能に関するその他の情報については、「iSeries プログラム資料説明書」を参照してください。

印刷可能な PDF

これを使用して、この情報の PDF を表示および印刷します。

システム値のトピックの PDF 版を表示またはダウンロードするには、「システム値」を選択してください。

システム値パラメーター・トピックのシステム値リストを印刷するには、PDF 版『システム値』よりも、Web ブラウザーから印刷するのが最適です。システム値パラメーター・トピックのシステム値リストを印刷するには、システム値パラメーターに進み、「ファイル」→「印刷」を選択します。用紙の向きは横長にしてください。

以下の関連トピックを表示またはダウンロードできます。

- 時間管理

- iSeries 機密保護解説書 

PDF ファイルの保管

表示または印刷のために PDF をワークステーションに保管するには:

1. ブラウザーで PDF を右クリックする (リンク上で右クリックしてください)。
2. Internet Explorer を使用している場合は、「対象をファイルに保存」をクリックする。Netscape Communicator を使用している場合は、「リンク先を名前を付けて保存」をクリックする。
3. PDF を保存したいディレクトリーに進む。
4. 「保存」をクリックする。

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

これらの PDF を表示または印刷するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。Adobe Web サイト (英語) (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html)  からコピーをダウンロードできます。

システム値カテゴリー

iSeries ナビゲーターは、システム値をカテゴリーにグループ化し、システム値の管理を簡素化します。

iSeries ナビゲーターを使用して、以下のカテゴリーのシステム値を処理することができます。

6 ページの『システム値: 監査の概要』	監査値を変更する。
20 ページの『システム値: 日時の概要』	日付、時刻、およびタイム・ゾーン情報を変更する。
28 ページの『システム値: 装置概要』	装置の自動構成および回復値を変更する。
35 ページの『システム値: インターナショナル概要』	ロケールの設定、および、数値、通貨、日付、時刻の形式を変更する。
56 ページの『システム値: ジョブ概要』	システム・レベルのジョブ限界およびデフォルトのジョブ優先順位を変更する。

74 ページの『システム値: ライブラリー・リスト概要』	デフォルトのシステム・ライブラリー・リストおよびユーザー・ライブラリー・リストを変更する。
77 ページの『システム値: メッセージおよびサービス概要』	メッセージ、ログイン、およびサービス情報を変更する。
87 ページの『システム値: パスワード概要』	パスワードの有効期限と構成規則を変更する。
103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』	優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を変更する。
123 ページの『システム値: 電源制御概要』	電源機構値を変更する。
126 ページの『システム値: 印刷概要』	基本印刷値およびプリンター出力の形式を変更する。
129 ページの『システム値: 再始動概要』	再始動に影響を与える初期セットアップ値と設定値を変更する。
143 ページの『システム値: 保管および復元概要』	復元および保管の値を変更する。
151 ページの『システム値: 機密保護概要』	オブジェクト、ユーザー、およびシステムの機密保護値を変更する。
164 ページの『システム値: サインオン概要』	サインオン値を変更する。
172 ページの『システム値: 記憶域の概要』	システム記憶域の値を変更する。
177 ページの『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』	システム識別情報を表示し、システム・レベル値を変更する。

これらのシステム値カテゴリーは、文字ベースのインターフェースで使用されるカテゴリーとは異なります。iSeries ナビゲーター・カテゴリーと文字ベースのカテゴリー (タイプ (*TYPE) パラメーターでグループ化される) を比較するには、189 ページの『文字ベースのタイプと iSeries ナビゲーター・カテゴリー』を参照してください。

関連概念

189 ページの『文字ベースのタイプと iSeries ナビゲーター・カテゴリー』

システム値は、iSeries ナビゲーター内でカテゴリーに分割されます。これらのカテゴリーは文字ベースのインターフェースにおけるカテゴリーとは異なります。

188 ページの『廃止システム値』

これらのシステム値は今後オペレーティング・システムでは使用されません。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

194 ページの『復元操作におけるシステム値設定の影響』

復元操作において複数のシステム値が互換性を保てるように、正しくシステム値を設定する方法を説明します。また、このトピックでは、復元が実行される際に 3 つの復元システム値がどのように一緒に作用するか説明します。

221 ページの『システム・アクセス・レベルの保護』

会社に必要なレベルの機密保護をインプリメントするために、パスワード・システム値を使用してシステム・アクセスを制限することをお勧めします。パスワード・システム値を必ず設定することにより、会社は機密保護のレベルをコントロールすることができます。

126 ページの『システム値: 印刷概要』

印刷システム値を使用して、システムのプリンター出力がフォーマット設定される方法、および、デフォルトの装置記述を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: 監査の概要

i5/OS™ 監査システム値を使用して、さまざまな監査およびその他のレコード保持イベントを制御します。

システム値の監査カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス (Configuration and Services)」を選択します。次に、「システム値 (System Values)」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用語にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能な監査システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

監査システム値を表示するには、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。必要な権限がない場合、システム値の監査カテゴリは使用不可です。iSeries ナビゲーターで、監査カテゴリは表示されません。文字ベースのインターフェースで、監査システム値は、使用不可 (*NOTAVL) の値を表示します。ただし、QAUDFRCLVL は例外で -1 を表示します。したがって、監査システム値を表示するには、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限を、監査システム値を変更するには、監査 (*AUDIT) 権限が必要です。

監査システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
アクション監査の活動化	アクション監査を設定し、特定機能の監査レベルを指定する。	QAUDCTL QAUDLVL QAUDLVL2
監査ジャーナル・エラー・アクション	ジャーナル項目を送る時に発生したエラーにより、監査レコードを監査ジャーナルに送れない場合のシステムの処置を指定する。	QAUDENDACN
補助記憶域に書き込む前のジャーナル項目の最大数	ジャーナル項目データが補助記憶域に移される前に監査ジャーナルに書き込まれるジャーナル項目の数を設定する。	QAUDFRCLVL
新規作成オブジェクトのデフォルト監査	ライブラリーに新規オブジェクトが作成される時点で使用されるデフォルトのオブジェクト監査値を設定する。	QCRTOBJAUD

関連概念

14 ページの『監査システム値: QTEMP 内のオブジェクトを監査しない』
(QAUDCTL *NOQTEMP)

15 ページの『監査システム値: オブジェクト監査の活動化』
(QAUDCTL *OBJAUD)

16 ページの『監査システム値: 監査ジャーナル・エラー・アクション』
ジャーナル項目を送る時に発生したエラーにより、 監査レコードを監査ジャーナルに送れない場合のシ
ステムの処置を指定する。(QAUDENDACN)

18 ページの『監査システム値: 補助記憶域に書き込む前のジャーナル項目の最大数』
ジャーナル項目データが補助記憶域に移される前に監査ジャーナルに書き込まれるジャーナル項目の数
を設定する。(QAUDFRCLVL)

19 ページの『監査システム値: 新規作成オブジェクトのデフォルト監査』
ライブラリーに新規オブジェクトが作成される時点で使用されるデフォルトのオブジェクト監査値を設
定する。(QCRTOBJAUD)

関連タスク

システム値ファインダー

監査システム値: アクション監査の活動化

アクション監査を設定し、特定機能の監査レベルを指定する。(QAUDCTL、QAUDLVL、QAUDLVL2)

アクション監査の活動化は、QAUDCTL (*AUDLVL) および QAUDLVL (*AUDLVL2) と呼ばれ、
i5/OS システム値の監査のメンバーです。これらのシステム値を組み合わせて使用すると、オブジェクト・
レベルまたはユーザー・レベルの監査を活動化することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用の システム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「監査」 → 「システム」
特殊権限	監査 (*AUDIT) ¹
デフォルト値	非選択 - アクション監査は活動化されません
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい  (詳細はクリックしてください)
注 1: このシステム値を表示するには、監査 (*AUDIT) またはすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持つ必要 があります。このシステム値を変更するには、監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。	

このシステム値を使用してユーザーができること

文字ベースのインターフェースでは、QAUDCTL システム値に *AUDLVL を指定できます。*AUDLVL を
指定することにより、QAUDLVL システム値に任意の監査アクションを使用できます。さらに、
QAUDLVL システム値に *AUDLVL2 を指定できます。この特殊パラメーター (*AUDLVL2) を使用する
と、さらに監査アクションを指定できます。QAUDLVL システム値に *AUDLVL2 の値が含まれていない
場合は、システムは QAUDLVL2 システム値の中の値を無視します。

iSeries ナビゲーターでは、QAUDLVL2 と QAUDLVL を区別せずに、監査するアクションを選択できま
す。監査できるアクションの数に制限はありません。

アクション監査の活動化では、複数の値 (QAUDLVL および QAUDLVL2) を指定することも、まったく指
定しない (*NONE) ことも可能です。オプションには以下のものがあります。

- 1 • アテンション・イベント (*ATNEVT)

このオプションを使用して、アテンション・イベントを監査します。アテンション・イベントは、状態の機密保護重要度を判別するためにさらに評価が必要な状態のことです。このオプションを使用して、システム上で発生するアテンション・イベントを監査します。このオプションは i5/OS V5R4 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

- **許可の失敗 (*AUTFAIL)**

このオプションを使用して、システムへのサインオンおよびオブジェクトへのアクセスの失敗した試行を監査します。「許可の失敗」を使用して、システムで未許可の機能を実行しようとしているユーザーを定期的にモニターします。また、「許可の失敗」を使用して、より高位の機密保護レベルへのマイグレーションを支援し、新規アプリケーション用の資源の機密保護をテストすることもできます。

- **通信タスクおよびネットワークング・タスク (*NETCMN)**

このオプションは、APPN ファイアウォールによって検出された違反の監査に使用します。またこの値は、ソケット接続、ディレクトリー検索、およびエンドポイント・フィルタ違反も監査します。

- **ジョブ・タスク (*JOBDTA)**

このオプションを使用して、ジョブに影響するアクション、たとえば、開始、停止、保留、保留解除、取り消し、または、ジョブの変更などを監査します。「ジョブ・タスク」を使用して、誰がバッチ・ジョブを実行しているかをモニターします。

- **オブジェクト作成 (*CREATE)**

このオプションを使用して、オブジェクトの作成または置換を監査します。「オブジェクト作成」を使用して、いつプログラムが作成されたか、再コンパイルされたかをモニターします。QTEMP ライブラリーに作成されたオブジェクトは監査されません。

- **オブジェクト削除 (*DELETE)**

このオプションを使用して、システム上のすべての外部オブジェクトの削除を監査します。QTEMP ライブラリーから削除されたオブジェクトは監査されません。

- **オブジェクト管理 (*OBJMGT)**

このオプションを使用して、オブジェクトの名前変更操作または移動操作を監査します。「オブジェクト管理」を使用して、オブジェクトを別のライブラリーに移動することによる機密情報のコピーを検出します。

- **オブジェクト復元 (*SAVRST)**

このオプションを使用して、オブジェクトの保管および復元の情報を監査します。「オブジェクト復元」を使用して、未許可オブジェクトを復元する試行を検出します。

- **オフィス・タスク (*OFCSRVR)**

このオプションを使用して、Office Vision^(R) ライセンス・プログラムを監査します。このオプションは、システム配布ディレクトリーの変更、およびメール・ログのオープンを監査します。メール・ログの特定の項目に実行されたアクションは記録されません。「オフィス・タスク」を使用して、メールの経路指定方法を変更する試行を検出し、別のユーザーのメール・ログがオープンされるときにモニターします。

- **光ディスク・タスク (*OPTICAL)**

このオプションを使用して、光ディスク・カートリッジの追加や取り外し、光ディスク・ボリュームを保護するために使用される許可リストの変更などの光ディスクの機能を監査します。その他の機能には、光ディスク・ファイルのコピー、移動、または名前変更、光ディスク・ファイルの保管または保留解除などが含まれます。

- **印刷機能 (*PRTDTA)**

このオプションを使用して、スプール・ファイルの印刷、プログラムからの直接印刷、あるいは、スプール・ファイルのリモート・プリンターへの送信を監査します。「印刷機能」を使用して、機密情報の印刷を検出します。

- **プログラムの借用 (*PGMADP)**

このオプションを使用して、オブジェクトにアクセスするための借用権限の使用を監査します。「プログラムの借用」を使用して、新規アプリケーションがどこでどのように借用権限を使用しているかをテストします。

- **機密保護タスク (*SECURITY)**

このオプションを使用して、ユーザー・プロファイルまたはシステム値の変更などの機密保護に関連したイベントを監査します。 権限や監査やプログラムの所有権を変更したり、所有者の権限を借用するようにプログラムを変更したり、あるいは機密保護担当者のパスワードをリセットすることによって、機密保護を回避しようとする試行を、「機密保護タスク」を使用して検出します。

このオプションを選択すると、以下の監査も選択されます。

- 機密保護構成
- ディレクトリー・サービス機能
- 機密保護プロセス間通信
- ネットワーク認証サービス・アクション
- 機密保護実行時機能
- 機密保護ソケット記述子
- 検査機能
- 妥当性検査リスト・オブジェクト

- **サービス・タスク (*SERVICE)**

このオプションを使用して、オブジェクトのダンプ (Dump Object) コマンドおよび トレース開始 (Start Trace) コマンドなどのシステム保守ツールの使用を監査します。 保守ツールの使用やトレース収集においては機密データが取り出されるため、これらを利用して機密保護を回避しようとする試行を、「サービス・タスク」を使用して検出します。

- **スプール管理 (*SPLFDTA)**

このオプションを使用して、作成、コピー、送信を含む、スプール・ファイルで実行されるアクションを監査します。「スプール管理」を使用して、機密データを印刷または送信する試みを検出します。

- **システム保全性の違反 (*PGMFAIL)**

このオプションを使用して、ブロックされた命令、妥当性検査値の失敗、またはドメイン違反などのオブジェクト・ドメイン保全性違反を監査します。「システム保全性の違反」を使用して、より高位の機密保護レベルへのマイグレーションを支援し、新規アプリケーションをテストできます。

- **システム管理 (*SYSMGT)**

このオプションを使用して、応答リスト、または、パワーオン/パワーオフ・スケジュールの変更などの、システム管理アクティビティを監査します。「システム管理」を使用して、機密保護管理の回避のためにシステム管理機能を使用する試みを検出します。

• ネットワーク・ベース・タスク (*NETBAS)

このオプションを使用して、ネットワーク・ベース・タスクを監査します。このオプションは、複数のシステムからなるネットワークでのトランザクションを監査します。監査されるネットワーク・ベース・タスクの例を次に示します。

- IP 規則の変更。たとえば、IP インターフェースから出て行くトラフィックまたは IP インターフェースに入って来るトラフィックを妨害する規則を作成しようとした場合、その作成のアクションが監査されます。
- VPN (仮想私設網) 接続のアップまたはダウンの状態の変更の監査。接続がアップになると、VPN 接続は使用可能になり、2 つのシステム間の通信が保護されます。接続がダウンになると、通信が保護されないか、または通信がまったく許可されないかのいずれかになります。
- 1 つシステムから別のシステムへのソケット間の通信
- APPN ディレクトリー検索フィルター
- APPN 末端地点フィルター

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• ネットワーク・クラスター・タスク (*NETCLU)

このオプションを使用して、クラスターまたはクラスター・リソース・グループの操作を監査します。iSeries クラスターは、単一のサーバーとして機能する 1 つ以上のサーバーまたは論理区画の集合またはグループです。クラスター内のサーバーはノードです。クラスター・リソース・グループは、切り替え時またはフェイルオーバー時に行うアクションを定義します。このオプションを選択したときに監査されるネットワーク・クラスター・タスクの例を次に示します。

- クラスター・ノードまたはクラスター・リソース・グループの追加、作成、または削除の操作
- クラスター・ノードまたはクラスター・リソース・グループの終了
- 別のシステムへアクセスを切り替えるシステムの自動障害
- クラスター・ノードまたはクラスター・リソース・グループの除去
- クラスター・ノードまたはクラスター・リソース・グループの開始
- 1 つのシステムからクラスター内の別のシステムへのアクセスの手動切り替え
- クラスター・ノードまたはクラスター・リソース・グループの更新

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• ネットワーク障害 (*NETFAIL)

このオプションを使用して、ネットワーク障害を監査します。このオプションを選択したときに監査されるネットワーク障害の例を次に示します。

- 存在しない TCP/IP ポートへの接続の試行
- 開いていない TCP/IP ポートまたは使用できない TCP/IP ポートへの情報送信の試行

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• ネットワーク・ソケット・タスク (*NETSCK)

このオプションを使用して、ネットワーク・ソケット・タスクを監査します。ソケットは、通信に使用されるシステム上のエンドポイントです。2つのシステムが通信するには、相互にソケットに接続する必要があります。このオプションを選択したときに監査されるソケット・タスクの例を次に示します。

- インバウンド TCP/IP ソケット接続の受け入れ
- アウトバウンド TCP/IP ソケット接続の確立
- DHCP (動的ホスト構成プロトコル) を介したシステムへの IP アドレスの割り当て
- すべての IP アドレスが使用されているため、DHCP を介してシステムに IP アドレスを割り当てられない場合
- メールのフィルタ処理。たとえば、メールがフィルタリングされた処理を行うようにセットアップされている場合、メッセージがフィルタリングされた処理の基準に合致すると、そのメッセージが監査されます。
- メールのリジェクト。たとえば、特定のシステムからのメールをリジェクトするようにセットアップされている場合、そのシステムからのすべてのメールの試みが監査されます。

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• 機密保護構成 (*SECCFG)

このオプションを使用して、機密保護構成を監査します。次にいくつかの例を示します。

- ユーザー・プロファイルの作成、変更、削除、および復元の操作を行う。
- 所有者のプロファイルを借用するようにプログラム変更 (CHGPGM) を行う。
- システム値、環境変数、およびネットワーク属性を変更する。
- サブシステム経路指定を変更する。
- 専用保守ツール (DST) から機密保護担当者 (QSECOFR) パスワードを出荷時の値にリセットする。
- デフォルトとして使用する保守ツール機密保護担当者のユーザー ID のパスワードを要求する。
- オブジェクトの監査属性を変更する。

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• 機密保護ディレクトリー・サービス (*SECDIRSRV)

このオプションを使用して、ディレクトリー・サービス機能の実行時に変更または更新を監査します。ディレクトリー・サービス機能を使用すると、ユーザーはファイルおよびオブジェクトを保管できません。ディレクトリー・サービス機能を使用して実行されるアクションで監査対象となるものとして、次のものがあります。

- 監査レベルの変更
- 権限の変更
- パスワードの変更
- 所有権の変更
- 正常なバインディングとアンバインド

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• 機密保護プロセス間通信 (*SECIPC)

このオプションを使用して、プロセス間通信の変更を監査します。次にいくつかの例を示します。

- IPC オブジェクトの所有権または権限の変更
- IPC オブジェクトの変更、削除、または検索

- 共用メモリーの接続

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• 機密保護ネットワーク認証サービス (*SECNAS)

このオプションを使用して、ネットワーク認証サービス・アクションを監査します。次にいくつかの例を示します。

- サービス・チケットが有効
- サービス・プリンシパルの不一致
- クライアント・プリンシパルの不一致
- チケット IP アドレスの不一致
- チケット復号の失敗
- 認証子復号の失敗
- レルムがクライアント・レルムおよびローカル・レルム内がない
- チケットが再生試行である
- チケットがまだ有効でない
- 遠隔 IP アドレスまたはローカル IP アドレスの不一致
- KRB_AP_PRIV チェックサムまたは KRB_AP_SAFE チェックサムの復号エラー
- KRB_AP_PRIV または KRB_AP_SAFE - タイム・スタンプ・エラー、再生エラー、またはシーケンス・オーダー・エラー
- GSS 受け入れ - クリデンシャル期限切れ、チェックサム・エラー、またはチャンネル・バインディング
- GSS アンラップまたは GSS 検査 - コンテキスト期限切れ、復号/デコード、チェックサム・エラー、またはシーケンス・エラー

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• 機密保護実行時タスク (*SECRUN)

このオプションを使用して、機密保護実行時機能を監査します。このオプションは、プログラムの実行中に実行されるアクションを監査します。実行時変更は、実行時以外の変更よりも頻繁に行われます。次にいくつかの例を示します。

- オブジェクト所有権の変更
- 権限リストまたはオブジェクト権限の変更
- オブジェクトの 1 次グループの変更

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• 機密保護ソケット記述子 (*SECCKD)

このオプションを使用して、i5/OS ジョブ間のソケット記述子またはファイル記述子の引き渡しを監査します。記述子は 4 バイト整数で、プロセス記述子テーブルの項目を指します。このテーブルは、このプロセスによりオープンされたすべてのソケット記述子およびファイル記述子のリストです。このテーブルの項目は、それぞれこのプロセスでオープンされた単一のソケットまたはファイルを表します。次にいくつかの例を示します。

- 別のジョブにソケット記述子またはファイル記述子を供給する
- 別のジョブからソケット記述子またはファイル記述子を受け取る

- このジョブに渡されたソケット記述子またはファイル記述子を受け取ることができない。たとえば、メッセージ受信コマンド (recvmsg()) を呼び出したジョブが、十分な権限をもっていない場合、または記述子の受け渡し時にメッセージ送信コマンド (sendmsg()) を呼び出した元のジョブと同じユーザー・プロファイルを実行していない場合に起こります。

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• 機密保護検査 (*SECVFY)

このオプションを使用して、検査機能を監査します。次にいくつかの例を示します。

- パススルー・セッション中のターゲット・ユーザー・プロファイルの変更
- プロファイル・ハンドルの生成
- プロファイル・トークンの無効化
- 最大数のプロファイル・トークンの生成
- 1 つのプロファイル・トークンの生成
- 1 人のユーザーのすべてのプロファイル・トークンの除去
- 1 人のユーザーのユーザー・プロファイル・トークンの除去
- ユーザー・プロファイルの認証
- 別のユーザーのための代行処理の開始または終了

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• 機密保護妥当性検査タスク (*SECVLDL)

このオプションを使用して、妥当性検査リスト・オブジェクトを監査します。妥当性検査リスト・オブジェクトはデータの保管に使用されます。データは機密保護上の理由で暗号化されます。たとえば、特定の Web ページへのアクセスを制御するために使用するユーザー名とパスワードを妥当性検査リストに保管している場合があります。妥当性検査リストにはユーザー・プロファイルではなくユーザー名とパスワードのみが含まれているので、データベース・ファイルと比べてセキュリティーが高くなっています。これがデータベース・ファイルではなく妥当性検査リストを使用する理由です。このオプションを選択したときに監査されるタスクの例を次に示します。

- 妥当性検査リスト項目の追加、変更、または除去
- 妥当性検査リスト項目へのアクセス
- 妥当性検査リスト項目の検査の成功または失敗

このオプションは i5/OS V5R3 以降が稼働しているシステムでのみ選択可能です。

• 使用不可 (*NOTAVL)

ユーザーが監査値を表示する権限を持たない場合は、この値が表示されます。システム値を使用不可 (*NOTAVL) には設定できません。この値が表示されるのは、システム値にアクセスするユーザーがすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限のいずれも持たない場合のみです。

注: この監査システム値を表示するには、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。必要な権限がない場合、iSeries ナビゲーターで監査カテゴリは表示されません。さらに、文字ベースのインターフェースでこのシステム値にアクセスする場合、使用不可 (*NOTAVL) 値が表示されます。

監査システム値についての詳細情報の入手

システム・レベル監査 (QAUDCTL) に関連した以下の監査システム値も参照してください。

- オブジェクト監査の活動化 (*OBLAUD)
- QTEMP 内のオブジェクトを監査しない (*NOQTEMP)

詳しくは、『システム値: 監査の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

15 ページの『監査システム値: オブジェクト監査の活動化』
(QAUDCTL *OBLAUD)

『監査システム値: QTEMP 内のオブジェクトを監査しない』
(QAUDCTL *NOQTEMP)

関連情報

システム値ファインダー

監査システム値: QTEMP 内のオブジェクトを監査しない

(QAUDCTL *NOQTEMP)

QTEMP 内のオブジェクトを監査しないは、**QAUDCTL (*NOQTEMP)** と呼ばれ、i5/OS システム値の監査カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、オブジェクト・レベル監査またはユーザー・レベル監査を活動化するときに QTEMP 内のオブジェクトを除外することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「監査」 → 「システム」
特殊権限	監査 (*AUDIT) ¹
デフォルト値	非選択 - QTEMP ライブラリー内のオブジェクトを監査しません
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい  (詳細はクリックしてください)
注 1: このシステム値を表示するには、監査 (*AUDIT) またはすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持つ必要があります。このシステム値を変更するには、監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。	

このシステム値を使用してユーザーができること

関連したチェック・ボックスを使用して、QTEMP (*NOQTEMP) 内のオブジェクトを監査するかどうかを指定します。QTEMP ライブラリーはジョブの一時ライブラリーで、ジョブが終了するとクリアされます。

この値を選択して、多数の操作が QTEMP 中のオブジェクトに対して行われるために生じる監査ジャーナル内の混乱を避けてください。監査はアクティブであるが、このオプションが選択されていると、QTEMP ライブラリー内のオブジェクトに対する以下のアクションは監査されません。

- オブジェクトの作成
- オブジェクトの削除
- オブジェクトの変更または読み取り
- 権限、所有者、または 1 次グループのオブジェクトの変更

このオプションは、アクション監査の活動化 (*AUDLVL) またはオブジェクト監査の活動化 (*OBJAUD) のいずれかとともに指定する必要があります。

注: この監査システム値を表示するには、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。必要な権限がない場合、iSeries ナビゲーターで監査カテゴリーは表示されません。さらに、文字ベースのインターフェースでこのシステム値にアクセスする場合、使用不可 (*NOTAVL) 値が表示されます。

監査システム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 監査の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

7 ページの『監査システム値: アクション監査の活動化』

アクション監査を設定し、特定機能の監査レベルを指定する。(QAUDCTL、QAUDLVL、QAUDLVL2)

6 ページの『システム値: 監査の概要』

i5/OS 監査システム値を使用して、さまざまな監査およびその他のレコード保持イベントを制御します。

『監査システム値: オブジェクト監査の活動化』

(QAUDCTL *OBJAUD)

関連情報

システム値ファインダー

監査システム値: オブジェクト監査の活動化

(QAUDCTL *OBJAUD)

オブジェクト監査の活動化は、QAUDCTL (*OBJAUD) と呼ばれ、i5/OS システム値の監査カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、監査中のオブジェクトがユーザーによってアクセスされるたびに、システムによってレコードが監査ジャーナルに書き込まれるようにします。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「監査」 → 「システム」
特殊権限	監査 (*AUDIT) ¹
デフォルト値	非選択 - オブジェクト監査は活動化されません
変更が有効になるとき	即時

クイック・リファレンス	
ロック可能	はい  (詳細はクリックしてください)
注 1: このシステム値を表示するには、監査 (*AUDIT) またはすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持つ必要があります。このシステム値を変更するには、監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。	

このシステム値を使用してユーザーができること

「オブジェクト監査の活動化」システム値を使用して、監査中のオブジェクトがユーザーによってアクセスされるたびにシステムがレコードを監査ジャーナルに書き込むかどうかを指定します。

なし (*NONE) 以外のオブジェクト監査値を持つオブジェクトに対するアクションが監査されます。オブジェクトの監査値は、文字ベースのインターフェースで監査変更 (CHGAUD) コマンドまたはオブジェクト監査変更 (CHGOBJAUD) コマンドを使用して設定します。

注: この監査システム値を表示するには、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。必要な権限がない場合、iSeries ナビゲーターで監査カテゴリは表示されません。さらに、文字ベースのインターフェースでこのシステム値にアクセスする場合、使用不可 (*NOTAVL) 値が表示されます。

監査システム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 監査の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

7 ページの『監査システム値: アクション監査の活動化』

アクション監査を設定し、特定機能の監査レベルを指定する。(QAUDCTL、QAUDLVL、QAUDLVL2)

14 ページの『監査システム値: QTEMP 内のオブジェクトを監査しない』

(QAUDCTL *NOQTEMP)

6 ページの『システム値: 監査の概要』

i5/OS 監査システム値を使用して、さまざまな監査およびその他のレコード保持イベントを制御します。

関連情報

システム値ファインダー

監査システム値: 監査ジャーナル・エラー・アクション

ジャーナル項目を送る時に発生したエラーにより、監査レコードを監査ジャーナルに送れない場合のシステムの処置を指定する。(QAUDENDACN)

監査ジャーナル・エラー・アクションは、QAUDENDACN とも呼ばれ、i5/OS システム値の監査カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムが監査項目を書き込むことができない場合にとる処置を指定します。ジャーナル項目を送るときにエラーが発生したために監査レコードが監査ジャーナルに送られなかった場合、システムは指定された処置をとります。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「監査」 → 「ジャーナリング」
特殊権限	監査 (*AUDIT) ¹
デフォルト値	通知して、継続する
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい  (詳細はクリックしてください)
注 1: このシステム値を表示するには、監査 (*AUDIT) またはすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持つ必要があります。このシステム値を変更するには、監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。	

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を使用して、監査はアクティブだが、システムが項目を監査ジャーナルに書き込むことができないときにとる処置を指定します。

システムの機密保護ポリシーとして、監査なしでは処理を行わないことが必要とされている場合は、この値を、システムをシャットダウンする (*PWRDWN SYS) に設定しなければなりません。ほとんどのシステムでは、通知して、継続する (*NOTIFY) が推奨値です。このシステム値は、オペレーティング・システムによって機密保護監査ジャーナル (QAUDJRN) に送られた監査項目にのみ適用されます。

有効な値は次の通りです。

- **通知して、継続する (*NOTIFY)**

監査が正常に活動化されるまで、1 時間に 1 回ずつ、システム操作員メッセージ待ち行列にメッセージが送られます。

- **システムをシャットダウンする (*PWRDWN SYS)**

システムは、機密保護監査ジャーナルに監査データを送る試行が失敗した場合は、終了します。再びシステムがパワーオンされた時は、システムは制限状態になります。新規オブジェクトのデフォルト監査 (QCRTOBJAUD) システム値は、監査をオフにするためになし (None) に設定されます。次の再始動では、システムにサインオンするユーザーは、少なくとも監査 (*AUDIT) 特殊権限とすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持っている必要があります。

- **使用不可 (*NOTAVL)**

ユーザーが監査値を表示する権限を持たない場合は、この値が表示されます。システム値を使用不可 (*NOTAVL) には設定できません。この値が表示されるのは、システム値にアクセスするユーザーがすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限のいずれも持たない場合のみです。

注: この監査システム値を表示するには、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。必要な権限がない場合、iSeries ナビゲーターで監査カテゴリは表示されません。さらに、文字ベースのインターフェースでこのシステム値にアクセスする場合、使用不可 (*NOTAVL) 値が表示されます。

監査システム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 監査の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

6 ページの『システム値: 監査の概要』

i5/OS 監査システム値を使用して、さまざまな監査およびその他のレコード保持イベントを制御します。

関連情報

システム値ファインダー

監査システム値: 補助記憶域に書き込む前のジャーナル項目の最大数

ジャーナル項目データが補助記憶域に移される前に監査ジャーナルに書き込まれるジャーナル項目の数を設定する。(QAUDFRCLVL)

補助記憶域に書き込む前のジャーナル入力の最大数は、QAUDFRCLVL と呼ばれ、i5/OS システム値の監査カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、ジャーナル項目データが補助記憶域に移動される前に機密保護監査ジャーナルに書き込まれるジャーナル項目の数を設定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「監査」 → 「ジャーナリング」
特殊権限	監査 (*AUDIT) ¹
デフォルト値	システムによる最大項目数の決定
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい  (詳細はクリックしてください)
注 1: このシステム値を表示するには、監査 (*AUDIT) またはすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持つ必要があります。このシステム値を変更するには、監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。	

このシステム値を使用してユーザーができること

ジャーナル項目データが補助記憶域に移される前に機密保護監査ジャーナルに書き込まれるジャーナル項目の数を設定します。また、このシステム値は、システムが異常終了すると失われる可能性のある監査データの量も示します。監査項目が頻繁に補助記憶域に移動されると、システム・パフォーマンスが低下することがあります。

次の値を使用することができます :

- システムによる最大項目数の決定 (*SYS)

システムがジャーナル項目を補助記憶域に書き込むのは、ジャーナル項目を書き込む必要があると、内部処理に基づいて判断した場合だけです。このオプションを使用すると、監査のパフォーマンスは最高になりますが、システムが異常終了した場合、失われる監査データが一番多くなる可能性もあります。

- 最大項目数 (1 から 100)

監査データが補助記憶域に書き込まれる前に機密保護監査ジャーナルに書き込まれる監査ジャーナル項目の数。可能な値は、1 から 100 までです。この値が小さいと、システムのパフォーマンスは低下します。システムの要件として、オペレーティング・システムが異常終了したときに失われる項目があつてはならない場合は、1 を指定します。

• 使用不可 (*NOTAVL)

ユーザーが監査値を表示する権限を持たない場合は、この値が表示されます。システム値を使用不可 (*NOTAVL) には設定できません。この値が表示されるのは、システム値にアクセスするユーザーがすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限のいずれも持たない場合のみです。

注: この監査システム値を表示するには、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。必要な権限がない場合、iSeries ナビゲーターで監査カテゴリは表示されません。さらに、文字ベースのインターフェースでこのシステム値にアクセスする場合、使用不可 (-1) 値が表示されます。

監査システム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 監査の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

6 ページの『システム値: 監査の概要』

i5/OS 監査システム値を使用して、さまざまな監査およびその他のレコード保持イベントを制御します。

関連情報

システム値ファインダー

監査システム値: 新規作成オブジェクトのデフォルト監査

ライブラリーに新規オブジェクトが作成される時点で使用されるデフォルトのオブジェクト監査値を設定する。(QCRTOBJAUD)

新規作成オブジェクトのデフォルト監査は、QCRTOBJAUD と呼ばれ、i5/OS システム値の監査カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、新規オブジェクトがライブラリーに作成されるときに使用されるデフォルト監査値を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「監査」 → 「新規オブジェクト」
特殊権限	監査 (*AUDIT) ¹
デフォルト値	なし
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい  (詳細はクリックしてください)

注 1: このシステム値を表示するには、監査 (*AUDIT) またはすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限を持つ必要があります。このシステム値を変更するには、監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。

このシステム値を使用してユーザーができること

新規に作成されたオブジェクトのデフォルト・オブジェクト監査値を指定します。オブジェクトのオブジェクト監査値によって、そのオブジェクトが使用または変更される時点で、監査項目がライブラリー QSYS のシステム監査ジャーナルに送られるかどうかが判別されます。監査項目は、システムで監査が現在活動化されている場合にのみ、監査ジャーナルに送られます。監査を開始するには、システム・ページ上のアクション監査を活動化するを選択します。

次のオプションを使用することができます。

- なし (*NONE)

オブジェクトの使用時または変更時に、そのオブジェクトについての監査項目は送られません。

- ユーザー設定値 (*USRPRF)

現在監査されているユーザーによるオブジェクトの使用時または変更時に、そのオブジェクトについての監査項目が送られます。該当のオブジェクトの使用または変更を行うユーザーが監査されていない場合は、監査項目は送られません。

- オブジェクトの変更 (*CHANGE)

オブジェクトの変更時に、そのオブジェクトについての監査項目が送られます。

- オブジェクトの全アクセス (*ALL)

オブジェクトの使用時または変更時に、そのオブジェクトについての監査項目が送られます。

- 使用不可 (*NOTAVL)

ユーザーが監査値を表示する権限を持たない場合は、この値が表示されます。システム値を使用不可 (*NOTAVL) には設定できません。この値が表示されるのは、システム値にアクセスするユーザーがすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限のいずれも持たない場合のみです。

注: この監査システム値を表示するには、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) または監査 (*AUDIT) 特殊権限を持つ必要があります。必要な権限がない場合、iSeries ナビゲーターで監査カテゴリーは表示されません。さらに、文字ベースのインターフェースでこのシステム値にアクセスする場合、使用不可 (*NOTAVL) 値が表示されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 監査の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

6 ページの『システム値: 監査の概要』

i5/OS 監査システム値を使用して、さまざまな監査およびその他のレコード保持イベントを制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: 日時の概要

i5/OS 日時システム値を使用して、システムの日付、時刻、およびタイムゾーン情報を制御します。

システム値の日時カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用語にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能な日時システム値（および、対応する文字ベースのインターフェース）の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

日時システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
システム日付	システムの日付を設定する。	QDATETIME、QCENTURY、 QDAYOFWEEK、QDATE、QDAY、 QMONTH、QYEAR
うるう年の調整	うるう年の調整を指定する。	QLEAPADJ
時刻	時刻を指定する。	QDATETIME、QTIME、QHOURL、 QMINUTE、QSECOND
UTC からのオフセット	協定世界時 (UTC) からのオフセットを設定する。	QUTCOFFSET
タイム・ゾーン	システムのタイム・ゾーンを指定する。	QTIMZON
時刻調整	時刻保守に使用する時刻調整ソフトウェアを識別する。	QTIMADJ

システム値カテゴリ

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリの概要を見つけることができます。

関連概念

時間管理

22 ページの『日時システム値: システム日付』

システムの日付を設定する。(QDATE、QDAY、QMONTH、QYEAR、QDAYOFWEEK、QCENTURY、QDATETIME)

23 ページの『日時システム値: うるう年の調整』

うるう年の調整を指定する。(QLEAPADJ)

24 ページの『日時システム値: 時刻』

時刻を指定する。(QDATETIME、QTIME、QHOURL、QMINUTE、QSECOND)

25 ページの『日時システム値: 協定世界時 (UTC) からのオフセット』

協定世界時 (UTC) からのオフセットを設定する。(QUTCOFFSET)

25 ページの『日時システム値: タイム・ゾーン』

システムのタイム・ゾーンを指定する。(QTIMZON)

27 ページの『日時システム値: 時刻調整』

時刻保守に使用する時刻調整ソフトウェアを識別する。(QTIMADJ)

関連情報

システム値ファインダー

日時システム値: システム日付

システムの日付を設定する。(QDATE、QDAY、QMONTH、QYEAR、QDAYOFWEEK、QCENTURY、QDATETIME)

システム日付は、

QDATE、QDAY、QMONTH、QYEAR、QDAYOFWEEK、QCENTURY、QDATETIME と呼ばれ、i5/OS システム値の日時カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムの日付を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「日時」 → 「日付」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)
デフォルト値	デフォルト値なし
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ
特別な考慮事項	システム日付は、時刻が真夜中の午前 12:00:00 になると自動的に更新されます。 QDAYOFWEEK を、ユーザーが設定することはできません。うるう年の調整システム値にグレゴリオ暦以外を使用している場合、QDAYOFWEEK は組み込まれません。

このシステム値を使用してユーザーができること

システムで使用される日付を指定できます。日付には月、日、および年を含みます。システムは、1928 年 8 月 24 日から 2053 年 7 月 6 日までをサポートします。ご使用のシステムがグレゴリオ暦を使用していない場合には、曜日が正しく設定されないことがあります。年 (QYEAR) システム値を別の世紀に変更する場合は、システムは世紀 (QCENTURY) システム値を自動的に更新します。

iSeries ナビゲーター・インターフェースでは、システム日付 (QDATE) および時刻 (QTIME) システム値は変更されていません。しかし、文字ベースのインターフェースでは、これらのシステム値が QDATETIME という 1 つの値に結合されました。文字ベースのインターフェースを使用して日付システム値または時刻システム値にアクセスする場合は、QDATE または QTIME ではなく QDATETIME を使用します。文字ベースのインターフェースでも、QDATE および QTIME にアクセスできるので、必要なら日付値と時刻値に個別にアクセスできます。値を検索するには QDATE システム値および QTIME システム値を使用し、日付、時刻、または両方を設定するには QDATETIME システム値を使用します。このようにすると、システム値が互いに矛盾することがありません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 日時の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

20 ページの『システム値: 日時の概要』

i5/OS 日時システム値を使用して、システムの日付、時刻、およびタイムゾーン情報を制御します。

24 ページの『日時システム値: 時刻』

時刻を指定する。(QDATETIME、QTIME、QHOURL、QMINUTE、QSECOND)

関連情報

システム値ファインダー

日時システム値: うるう年の調整

うるう年の調整を指定する。(QLEAPADJ)

うるう年の調整は、**QLEAPADJ** とも呼ばれ、i5/OS システム値の日時カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムのうるう年の調整を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「日時」 → 「日付」
特殊権限	なし
デフォルト値	グレゴリオ暦うるう年の調整の使用
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムのうるう年の調整を指定することができます。このシステム値を所定の値に設定することによって、システムは、毎年、正しい日付を持つことができます。

このシステム値は、異なる暦の間で、うるう年のシステム・カレンダーの調整を行います。ご使用の暦年がグレゴリオ暦であれば、「グレゴリオうるう年の調整の使用」(0) を選択してください。ご使用の暦年がグレゴリオ暦のものでない場合は、ご使用の暦のうるう年に合わせてシステムのカレンダーを調整する必要があります。この調整を行うには、ご使用の暦でのうるう年の年数を 4 で割り、その余りの値にうるう年の調整を設定します。

たとえば、グレゴリオ暦の 1984 年は、タイ暦では 2527 年でした。2527 はうるう年のため、2527 を 4 で割ると、余りの値 3 が残ります。この場合、タイ暦のシステム・カレンダーを調整するためにうるう年の調整に 3 を指定してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 日時の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

20 ページの『システム値: 日時の概要』

i5/OS 日時システム値を使用して、システムの日付、時刻、およびタイムゾーン情報を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

日時システム値: 時刻

時刻を指定する。(QDATETIME、QTIME、QHOURL、QMINUTE、QSECOND)

時刻は、QDATETIME、QTIME、QHOURL、QMINUTE、および QSECOND と呼ばれ、i5/OS システム値の日時カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムの時刻を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「日時」 → 「時刻」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)
デフォルト値	デフォルト値なし
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムで使用される時刻を指定できます。時刻は、時 (QHOURL)、分 (QMINUTE)、秒 (QSECOND) で指定します。

システム時刻を更新する必要がある場合、時刻調整がお勧めの方法です。時刻調整では、時刻がスキップされたり繰り返されたりすることがありません。最大 2 時間の時刻調整を指定できます。2 時間を超えるシステム時刻の更新が必要な場合は、時刻調整を複数回使用して、目的の時刻値に到達できます。時刻の即時変更が必要な場合は、日時システム値を手動でのみ変更します。

システムが夏時間調整の時刻を使用する場合、夏時間調整の影響を受ける時間については日付と時刻を変更できません。たとえば、4 月 6 日に夏時間調整のためシステム・クロックが 2:00 から 3:00 に移る場合、4 月 6 日には時刻を 2:00 より遅いか等しい時刻または 3:00 より早い時刻に変更することはできません。

iSeries ナビゲーター・インターフェースでは、システム日付 (QDATE) および時刻 (QTIME) システム値は変更されていません。しかし、文字ベースのインターフェースでは、これらのシステム値が QDATETIME という 1 つの値に結合されました。文字ベースのインターフェースを使用して日付システム値または時刻システム値にアクセスする場合は、QDATE または QTIME ではなく QDATETIME を使用します。文字ベースのインターフェースでも、QDATE および QTIME にアクセスできるので、必要なら日付値と時刻値に個別にアクセスできます。値を検索するには QDATE システム値および QTIME システム値を使用し、日付、時刻、または両方を設定するには QDATETIME システム値を使用します。このようにすると、システム値が互いに矛盾することがありません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 日時の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

22 ページの『日時システム値: システム日付』

システムの日付を設定する。(QDATE、QDAY、QMONTH、QYEAR、QDAYOFWEEK、QCENTURY、QDATETIME)

20 ページの『システム値: 日時の概要』

i5/OS 日時システム値を使用して、システムの日付、時刻、およびタイムゾーン情報を制御します。

関連タスク

時刻調整

関連情報

システム値ファインダー

日時システム値: 協定世界時 (UTC) からのオフセット

協定世界時 (UTC) からのオフセットを設定する。(QUTCOFFSET)

協定世界時 (UTC) からのオフセットは、**QUTCOFFSET** と呼ばれ、i5/OS システム値の日時カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、UTC と現行システム時刻との差を時間と分で指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「日時」 → 「時刻」
特殊権限	なし
デフォルト値	+00:00
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

UTC と現行システム時刻との差を時と分で指定できます。負の時刻は UTC より西の時刻を示し、正の時刻は UTC より東の時刻を示します。たとえば、値 -05:00 は、システム時刻が UTC より西の時刻であり、UTC マイナス 5 時間に等しいことを示します。

i5/OS V5R2 またはそれ以前のシステムに接続する場合は、このシステム値は編集可能です。可能な値は -24:00 から +24:00 までです。

i5/OS V5R3 またはそれ以降のシステムに接続する場合は、このシステム値は編集不可であり、タイム・ゾーン (QTIMZON) システム値により決定されます。可能な値の範囲は -12:59 から +13:59 までです。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 日時の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

20 ページの『システム値: 日時の概要』

i5/OS 日時システム値を使用して、システムの日付、時刻、およびタイムゾーン情報を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

日時システム値: タイム・ゾーン

システムのタイム・ゾーンを指定する。(QTIMZON)

タイム・ゾーンは、QTIMZON と呼ばれ、i5/OS システム値の日時カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用されるタイム・ゾーンを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「時間管理」 → 「タイム・ゾーン」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)
デフォルト値	システムにより決定される。詳しくは、『初期タイム・ゾーン設定』を参照してください。
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムで使用されるタイム・ゾーンを指定できます。IBM 提供のタイム・ゾーンを選択することも、お客様独自でタイム・ゾーンを作成することも可能です。タイム・ゾーンは以下のタイム・ゾーン情報を指定します。

- UTC からのオフセット
- 標準時の名前
- 夏時間調整の名前
- 夏時間調整の開始
- 夏時間調整の終了

タイム・ゾーンを処理できない場合、またはタイム・ゾーン・システム値を変更できない場合は、時間管理のトラブルシューティング・トピック「タイム・ゾーンを編集できない (I cannot edit my time zone)」を参照して、タイム・ゾーンの処理に必要な権限を確認してください。

iSeries ナビゲーターでは 2 箇所からタイム・ゾーン・システム値にアクセスできます。現行タイム・ゾーンを表示するには、→ 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「日時」 → 「時刻」と展開します。タイム・ゾーンを処理するには、「構成およびサービス」 → 「時間管理」 → 「タイム・ゾーン」と展開します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 日時の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

また、iSeries ナビゲーターの時間管理機能でこのシステム値を使用する方法を確認するには、時間管理へ進んでください。時間管理機能を使用すると、システムで使用するタイム・ゾーンを識別できます。また、システム時刻と外部時刻ソースとの同期を維持するために、時刻保守アプリケーションの使用を指定することもできます。

関連概念

1 ページの『システム値』

システム値は、システムの操作環境に影響を与える情報です。システム値は、システム上のオブジェクトではありません。システム値には、システムの特定の部分の操作に関する制御情報が入っています。

20 ページの『システム値: 日時の概要』

i5/OS 日時システム値を使用して、システムの日付、時刻、およびタイムゾーン情報を制御します。

初期タイム・ゾーン設定

IBM 提供のタイム・ゾーン

独自の作成

時間管理

215 ページの『システム値の管理』

管理者として、システム値を管理するのに役立つ多くのタスクを行うことができます。システム値の保管、構成、およびロックする方法については、このトピックを選択してください。

関連タスク

タイム・ゾーンを編集できない

関連情報

システム値ファインダー

日時システム値: 時刻調整

時刻保守に使用する時刻調整ソフトウェアを識別する。(QTIMADJ)

時刻調整は、QTIMADJ と呼ばれ、i5/OS システム値の日時カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、外部時刻ソースとの同期を維持するためにシステム・クロックの調整に使用するソフトウェアを識別できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「時間管理」 → 「時刻調整」
特殊権限	なし
デフォルト値	調整ソフトウェアを指定しない。
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

時刻調整 (QTIMADJ) システム値を使用して、外部時刻ソースとの同期を維持するためにシステム・クロックの調整に使用するソフトウェアを識別します。システムは指定されたソフトウェアの使用を強制するのではなく、使用すべきソフトウェアを示すだけです。この値は、複数の時刻調整アプリケーションが相互に対立する事態を避けるのに役立つことを意図したものであり、時刻調整ソフトウェアにより保守する必要があります。システムは、この値の検査、またはこのソフトウェアが時刻調整を実行するかどうかの検査は行いません。

時刻調整ソフトウェアは、この検査を開始前に行う必要があります。このシステム値に他の時刻調整ソフトウェアの ID が入っている場合、開始されるソフトウェアはユーザーに対立の可能性があることを知らせ、この時刻調整ソフトウェアを開始することを確認する必要があります。このシステム値に関連付けられた ID がない場合は、ソフトウェアはこのシステム値を更新して、このソフトウェアがシステム・クロックの調整を受け持つことを識別する必要があります。時刻調整ソフトウェアは、このシステム値の検査を終了前にも行う必要があります。このシステム値は、現行値がこの終了される時刻調整ソフトウェアを識別している場合にのみ、なし (*NONE) の値に設定してください。

iSeries ナビゲーターでこの時刻調整システム値を処理できるようになりました。そのためには、「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「日時」 → 「構成およびサービス」と展開します。時刻調整機能を使用するには、「時間管理」 → 「時刻調整」と展開します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 日時の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

また、iSeries ナビゲーターの時間管理機能でこのシステム値を使用する方法を確認するには、時間管理へ進んでください。時間管理機能を使用すると、システムで使用するタイム・ゾーンを識別できます。また、システム時刻と外部時刻ソースとの同期を維持するために、時刻保守アプリケーションの使用を指定することもできます。

関連概念

1 ページの『システム値』

システム値は、システムの操作環境に影響を与える情報です。システム値は、システム上のオブジェクトではありません。システム値には、システムの特定の部分の操作に関する制御情報が入っています。

20 ページの『システム値: 日時の概要』

i5/OS 日時システム値を使用して、システムの日付、時刻、およびタイムゾーン情報を制御します。

時刻調整

時間管理

215 ページの『システム値の管理』

管理者として、システム値を管理するのに役立つ多くのタスクを行うことができます。システム値の保管、構成、およびロックする方法については、このトピックを選択してください。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: 装置概要

i5/OS 「装置」システム値を使用して、システム装置の自動構成および回復値を制御します。

システム値の装置カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用語にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能な装置システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

装置システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
ローカル制御装置と装置	ローカル制御装置と装置の自動構成を設定する。	QAUTOCFG
装置命名規則	装置命名規則を指定する。	QDEVNAMING

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
遠隔制御装置と装置	遠隔制御装置と装置の自動構成を設定する。	QAUTORMT
パススルー装置および Telnet	パススルー装置と Telnet の自動構成を設定する。	QAUTOVRT
ワークステーションで装置エラーが発生したときにとる処置	エラーが発生したときにとる処置を設定する。	QDEVRCYACN

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

『装置システム値: ローカル制御装置と装置』

ローカル制御装置と装置の自動構成を設定する。(QAUTOCFG)

30 ページの『装置システム値: 装置命名規則』

装置命名規則を指定する。(QDEVNAMING)

31 ページの『装置システム値: 遠隔制御装置と装置』

遠隔制御装置と装置の自動構成を設定する。(QAUTORMT)

32 ページの『装置システム値: パススルー装置と Telnet』

パススルー装置と Telnet の自動構成を設定する。(QAUTOVRT)

33 ページの『装置システム値: ワークステーションで装置エラーが発生したときにとる処置』

エラーが発生したときにとる処置を設定する。(QDEVRCYACN)

関連情報

システム値ファインダー

装置システム値: ローカル制御装置と装置

ローカル制御装置と装置の自動構成を設定する。(QAUTOCFG)

ローカル制御装置と装置は、QAUTOCFG と呼ばれ、i5/OS システム値の装置カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、ローカル制御装置と装置の自動構成を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「装置」 → 「自動構成」
特殊権限	なし
デフォルト値	選択済み - ローカル制御装置と装置は自動的に構成される
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

システムに追加される装置と制御装置を自動的に構成するかどうかを指定できます。構成される特定の制御装置と装置についての詳細は、*Local Device Configuration*、SC41-5121 の第 1 章を参照してください。

このオプションを選択しない場合 (0) は、システムに追加する新規のローカル制御装置または装置は、すべて手動で構成しなければなりません。

このオプションを選択すると (1)、自動構成はオンになります。システムは、システムに追加される新しいローカル制御装置または装置を自動的に構成します。システム操作員は、システム構成の変更を示すメッセージを受け取ります。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 装置概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

28 ページの『システム値: 装置概要』

i5/OS 「装置」システム値を使用して、システム装置の自動構成および回復値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

装置システム値: 装置命名規則

装置命名規則を指定する。(QDEVNAMING)

装置命名規則は、**QDEVNAMING** とも呼ばれ、i5/OS システム値の装置カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、装置命名規則を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「装置」 → 「自動構成」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	i5/OS 命名を使用する
変更が有効になるとき	次回装置が構成される時。構成済みの現存装置名は変更されません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムが自動的に装置記述を作成する場合に使用される命名規則を指定できます。これらの名前は、システムに追加されるローカル制御装置または装置の装置記述を作成するときに使用されます。

次のオプションを使用することができます。

- **i5/OS 命名を使用する (*NORMAL)**

i5/OS 標準に従った命名規則を使用する。

- **System/36 命名を使用する (*S36)**

System/36™ 標準に従った命名規則を使用する。

- 装置アドレスを使用する (*DEVADR)

装置アドレスから装置名を導き出します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 装置概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

28 ページの『システム値: 装置概要』

i5/OS 「装置」システム値を使用して、システム装置の自動構成および回復値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

装置システム値: 遠隔制御装置と装置

遠隔制御装置と装置の自動構成を設定する。(QAUTORMT)

遠隔制御装置と装置は、QAUTORMT と呼ばれ、i5/OS システム値の装置カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、遠隔制御装置と装置の自動構成を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「装置」 → 「自動構成」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	選択済み - 遠隔制御装置と装置は自動的に構成される
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

システムに接続する遠隔制御装置と装置を自動的に構成するかどうかを指定できます。このオプションを選択しない場合 (0) は、システムに接続する新規の遠隔制御装置または装置は、すべて手動で構成しなければなりません。このオプションを選択する場合 (1) は、自動構成がオンになります。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 装置概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

28 ページの『システム値: 装置概要』

i5/OS 「装置」システム値を使用して、システム装置の自動構成および回復値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

装置システム値: パススルー装置と Telnet

パススルー装置と Telnet の自動構成を設定する。(QAUTOVRT)

パススルー装置と Telnet は、QAUTOVRT と呼ばれ、i5/OS システム値の装置カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、パススルー装置と Telnet の自動構成を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「装置」 → 「自動構成」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - パススルー装置が自動的に構成されないようにする
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

自動構成する仮想装置の数を指定できます。

装置を自動構成したくない場合は、このオプション (0) を選択しないでください。このオプションは、文字ベースのインターフェースでの 0 と同等です。装置が自動的に削除されて、このシステム値に指定した制限値に合計数を下げることはありません。したがって、ユーザーが、高い値から低い値に変更しても、システムが仮想装置を削除することはありません。

Telnet セッション用またはパススルー用セッションの装置 (クライアントはこれらに対する要求の名前を指定しない) を作成する前に、このシステム値が検査され、新しい装置がこのシステム値に指定された数を超過しないことを確認します。さらに仮想装置記述を作成するとこのシステム値が指定する制限を超過してしまう場合は、装置は Telnet またはパススルー用に作成されません。ただし、パススルー・セッション用の装置に対する要求は、クライアントが受信要求 (開始レコード (Start Up Record)) で名前を指定した場合には、装置記述を作成する前にこのシステム値の制限を検査しません。

仮想装置が損傷を受けたか、装置のタイプを変更するために再度作成する必要がある場合にのみ、システムは仮想装置を削除します。

パススルー装置と Telnet (1) を選択する場合は、以下のオプションのどちらかを選択して、構成する装置の最大数を指定してください。

- 装置の最大数なし (*NOMAX)

自動的に構成される仮想装置の数は無制限です。

- 装置の最大数 (0-32500)

自動的に構成される装置の最大数で、可能な値は、0 から 32500 個の装置までです。値 0 は、仮想装置の自動構成がオフであることを示します。

- 登録済み出口プログラムを実行する (*REGFAC)

仮想装置選択 (QIBM_QPA_DEVSEL) 出口点に登録されたプログラムは、仮想装置がシステムによって選択または自動的に作成される必要があるときに呼び出されます。出口点に登録済みのプログラムが存在しないか、あるいはエラーを戻した場合は、システムはこのシステム値が非選択であるものとして状態を処理します (仮想装置の自動構成は許可されません)。

この値を選択した場合、プログラムは、パススルー・セッションまたは Telnet セッションによって仮想装置が呼び出されるたびに呼び出されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 装置概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

28 ページの『システム値: 装置概要』

i5/OS 「装置」システム値を使用して、システム装置の自動構成および回復値を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

装置システム値: ワークステーションで装置エラーが発生したときにとる処置

エラーが発生したときにとる処置を設定する。(QDEVRCYACN)

ワークステーションで装置エラーが発生したときにとる処置は、QDEVRCYACN と呼ばれ、i5/OS システム値の装置カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、エラーが発生したときにとる処置を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「装置」 → 「回復」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	ジョブを切断し、再接続後に、メッセージをユーザーのアプリケーションに送る。
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

対話型ジョブのワークステーションで入出力エラーが発生したときにとる処置を指定できます。

そのジョブによって次の入出力操作が行われるまで、装置回復処置は、行われません。LAN 環境または WAN 環境においては、これによって、そのジョブに対する次の入出力操作が行われる前に 1 つの装置を切り離し、一方同じ装置記述を使用して別の装置を接続してしまうことが起こり得ます。該当のジョブは、入出力エラー・メッセージから回復し、2 番目の装置で実行を継続することがあり得ます。これを防止するには、装置回復処置として、**ジョブを切断し、再接続後に直前の要求レベルに戻るか、あるいはジョブを終了し、メッセージを QHST ログに送る**を指定する必要があります。この装置回復処置は、電源遮断などの入出力エラーが発生するとただちに実行されます。

以下のオプションから選択します。

- **エラー・メッセージをユーザーのアプリケーションに送ります。 (*MSG)**

入出力エラー・メッセージをそのユーザーのアプリケーション・プログラムに送ります。アプリケーション・プログラムはエラー回復を実行します。

- **ジョブを切断し、再接続後に、メッセージをユーザーのアプリケーションに送ります。 (*DSCMSG)**

ジョブを切り離します。ユーザーが再度サインオンすると、エラー・メッセージがアプリケーション・プログラムに送られます。

- **ジョブを切断し、再接続後に、直前の要求レベルに戻ります。 (*DSCENDRQS)**

ジョブを切り離します。ユーザーが再度サインオンすると、取り消し要求機能が行われ、そのジョブの制御を最後の要求レベルに戻します。

- **ジョブを終了し、メッセージを QHST ログに送ります。 (*ENDJOBNO LIST)**

ジョブを終了します。装置エラーによりジョブが終了したことを示すメッセージが QHST ログに送られます。ジョブ終了によるパフォーマンスへの影響を最小限にするために、そのジョブの優先順位が 10 段階下げられ、タイム・スライスが 100 ミリ秒に設定され、除去 (パージ) 属性が YES に設定されます。

メッセージをジョブ・ログおよび QHST ログに送りたい場合は、**ジョブ・ログを作成する (*ENDJOB)** を選択します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 装置概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

28 ページの『システム値: 装置概要』

i5/OS 「装置」システム値を使用して、システム装置の自動構成および回復値を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

68 ページの『ジョブ・システム値: 切断されたジョブのタイムアウト・インターバル』

切断されたジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。(QDSCJOBITV)

関連情報

システム値: インターナショナル概要

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

システム値のインターナショナル・カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用語にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能なインターナショナル・システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

インターナショナル・システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
日付と時刻	日付を表示するときに使用される形式を設定する。日付値と時刻値を分離するのに使用する記号を指定することもできる。	QDATFMT、QTIMSEP、QDATSEP
10 進数の形式	数値を表示するときに使用される形式を指定する。	QDECFMT
通貨記号	通貨値を表示するときに使用される記号を設定する。	QCURSYM
言語	システムで使用される言語を設定する。	QLANGID
国/地域	システムによって使用される国/地域を指定します。	QCNTYID
デフォルト・システム・キーボード	システムで使用されるキーボード・タイプを設定する。	QKBDTYPE
コード化文字セット ID	コード化文字セット識別コードを指定する。	QCCSID
図形文字セット/コード・ページ	システムの図形文字セットとコード・ページを設定する。	QCHRID
文字識別コード制御	文字識別コード制御を設定する。	QCHRIDCTL
ソート順序	システムで使用されるソート順序を指定する。	QSRTSEQ
コード化フォント名	システムで使用されるコード化フォント名を指定する。	QIGCCDEFNT

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
コード化フォント・ポイント・サイズ	システムで使用されるコード化フォント・ポイント・サイズを指定する。	QIGCFNTSIZ
ロケール	システムで使用されるロケールを指定する。	QLOCALE
ロケールを基にしたジョブ属性の設定	ロケールを基にした特定のジョブ属性を設定する。	QSETJOBATR
DBCS 可能	システムの 2 バイト文字セット (DBCS) バージョンをインストールするかどうかを指定する。	QIGC

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

37 ページの『インターナショナル・システム値: 日時』

日付を表示するときを使用される形式を設定する。日付値と時刻値を分離するのに使用する記号を指定することもできる。(QDATFMT、QDATSEP、QTIMSEP)

38 ページの『インターナショナル・システム値: 10 進数の形式』

数値を表示するときを使用される形式を指定する。(QDECFMT)

39 ページの『インターナショナル・システム値: 通貨記号』

通貨値を表示するときを使用される記号を設定する。(QCURSYM)

40 ページの『インターナショナル・システム値: 言語』

システムで使用される言語を設定する。(QLANGID)

42 ページの『インターナショナル・システム値: 国/地域』

システムによって使用される国/地域を指定します。(QCNTYID)

43 ページの『インターナショナル・システム値: デフォルト・システム・キーボード』

システムで使用されるキーボード・タイプを設定する。(QKBDTYPE)

46 ページの『インターナショナル・システム値: コード化文字セット ID』

コード化文字セット識別コードを指定する。(QCCSID)

48 ページの『インターナショナル・システム値: 図形文字セット/コード・ページ』

システムの図形文字セットとコード・ページを設定する。(QCHRID)

48 ページの『インターナショナル・システム値: 文字識別コード制御』

文字識別コード制御を設定する。(QCHRIDCTL)

49 ページの『インターナショナル・システム値: ソート順序』

システムで使用されるソート順序を指定する。(QSRTSEQ)

51 ページの『インターナショナル・システム値: コード化フォント名』

システムで使用されるコード化フォント名を指定する。(QIGCCDEFNT)

51 ページの『インターナショナル・システム値: コード化フォント・ポイント・サイズ』

システムで使用されるコード化フォント・ポイント・サイズを指定する。(QIGCFNTSIZ)

52 ページの『インターナショナル・システム値: ロケール』

システムで使用されるロケールを指定する。(QLOCALE)

54 ページの『インターナショナル・システム値: ロケールを基にしたジョブ属性の設定』

ロケールを基にした特定のジョブ属性を設定する。(QSETJOBATR)

55 ページの『インターナショナル・システム値: DBCS 可能』

システムの 2 バイト文字セット (DBCS) バージョンをインストールするかどうかを指定する。(QIGC)

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: 日時

日付を表示するときを使用される形式を設定する。日付値と時刻値を分離するのに使用する記号を指定することもできる。(QDATFMT、QDATSEP、QTIMSEP)

日時は、**QDATFMT**、**QDATSEP**、および **QTIMSEP** と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリーのメンバーです。これらのシステム値を使用して、日付を表示するときを使用する形式を設定し、日付と時刻を分離するときを使用する記号を指定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「形式」
特殊権限	なし
デフォルト値	国/地域によって異なる
変更が有効になるとき	その変更以降にシステムに入る新しいジョブに対して即時に有効になる。これには、この変更の時点で活動状態のジョブは含まれません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

日時関数を指定できます。オプションには以下のものがあります。

• 日付形式 (QDATFMT)

システムのデフォルト形式として使用する形式を指定します。以下の日付の形式のいずれも選択することができます (区切り文字にスラッシュを選択したものと想定しています)。

– 年月日

たとえば、YY/MM/DD

– 月日年

たとえば、MM/DD/YY

– 日月年

たとえば、DD/MM/YY

– ユリウス

たとえば、YY/DDD

• 日付区切り文字 (QDATSEP)

日付を分離するのに使用する文字を指定します。区切り文字は、以下のいずれかの文字を使用できます。

- スラッシュ (/)
- ダッシュ (-)
- ピリオド (.)
- コンマ (,)
- ブランク

• 時刻区切り文字 (QTIMSEP)

時刻のパーツを分離する文字を指定します。区切り文字は、以下のいずれかの文字を使用できます。

- コンマ (,)
- ピリオド (.)
- コロン (:)
- ブランク

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: 10 進数の形式

数値を表示するときに使用される形式を指定する。(QDECFMT)

10 進数の形式は、**QDECFMT** と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、数値を表示するときに使用する形式を設定します。iSeries ナビゲーターで、すべてのシステム値を処理できるようになりました。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「形式」
特殊権限	なし
デフォルト値	国/地域によって異なる
変更が有効になるとき	その変更以降にシステムに入る新しいジョブに対して即時に有効になる。これには、この変更の時点で活動状態のジョブは含まれません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

数値を表示するときに使用する形式を指定できます。このシステム値は、次の目的に使用されます。

DDS の編集コード 1 から 4 および A から M で使用するゼロ抑制のタイプおよび小数点文字の判別。

画面の 10 進数入力フィールドで使用する小数点文字の判別。

10 進数の形式として可能な値は次のとおりです。

• 1,000.04 .04 (ブランク)

小数点としてピリオド、3 桁の区切り文字にはコンマを使用し、小数点の左方のゼロを抑制します。

• 1.000,04 0,04 (J)

小数点としてコンマ、3 桁の区切り文字にはピリオドを使用します。コンマの左方のゼロは、1 つだけ先行ゼロが書かれます (0,04)。この値を指定すると、先行ゼロを抑制する編集コードをオーバーライドします。

• 1.000,04 ,04 (I)

小数点としてコンマ、3 桁の区切り文字にピリオドを使用し、小数点の左方のゼロを抑制します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: 通貨記号

通貨値を表示するときに使用される記号を設定する。(QCURSYM)

通貨記号は、QCURSYM とも呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、通貨に使用する記号を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「形式」
特殊権限	なし
デフォルト値	国/地域によって異なる
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムで使用される通貨記号を指定できます。ブランク、ダッシュ (-)、アンパーサンド (&)、アスタリスク (*)、ゼロ (0) を除く任意の文字を入力できます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: 言語

システムで使用される言語を設定する。(QLANGID)

言語は、**QLANGID** と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用するデフォルト言語を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「言語/文字」
特殊権限	なし
デフォルト値	国/地域によって異なる
変更が有効になるとき	即時。ただし、すでに開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムのデフォルトとして使用される言語識別コードを指定します。ソート順序ページに、言語に関連した共用重みソート・テーブルの使用または言語に関連した固有の重みソート・テーブルの使用を指定した場合、使用されるソート順序テーブルは、言語システム値に関連した固有の重みソート・テーブルまたは共用重みソート・テーブルです。

可能な値は、システムに DBCS 機能がインストールされているかどうかによって異なります。システムが DBCS 可能になっているかどうか調べるには、DBCS 可能システム値を参照してください。次の値を使用することができます：

アフリカーンス語 (AFR)

アルバニア語 (SQI)

アラビア語 (ARA)

ベルギー・オランダ語 (NLB)

ベルギー・フランス語 (FRB)
ベルギー英語 (ENB)
ブラジル・ポルトガル語 (PTB)
ブルガリア語 (BGR)
ベロルシア語 (BEL)
カナダ・フランス語 (FRC)
カタロニア語 (CAT)
クロアチア語 (HRV)
チェコ語 (CSY)
デンマーク語 (DAN)
オランダ語 (NLD)
英語 (オーストラリア) (ENA)
英語 (大文字) (ENP)
エストニア語 (EST)
ペルシア語 (FAR)
フィンランド語 (FIN)
フランス語 (FRA)
ドイツ語 (DEU)
ギリシャ語 (ELL)
ヘブライ語 (HEB)
ハンガリー語 (HUN)
アイスランド語 (ISL)
アイルランド・ゲール語 (GAE)
イタリア語 (ITA)
日本語カタカナ (JPN)
韓国語 (KOR)
ラオ語 (LAO)
ラトビア語 (LVA)
リトアニア語 (LTU)
マケドニア語 (MKD)
ノルウェー語ブークモール (NOR)
ノルウェー語ニーノシュク (NON)
ポーランド語 (PLK)
ポルトガル語 (PTG)
レートロマン語 (RMS)
ルーマニア語 (ROM)
ロシア語 (RUS)
セルビア語 (SRB)
セルビア語キリル文字 (SRB)
セルビア語ローマ字 (SRL)
中国語 (簡体字) (CHS)
スロバキア語 (SKY)
スロベニア語 (SLO)
スペイン語 (ESP)
スウェーデン語 (SVE)
スイス・フランス語 (FRS)
スイス・ドイツ語 (DES)
スイス・イタリア語 (ITS)

タイ語 (THA)
中国語 (繁体字) (CHT)
トルコ語 (TRK)
英国英語 (ENG)
米国英語 (ENU)
ウクライナ語 (UKR)
ウルドゥー語 (URD)
ベトナム語 (VIE)

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

55 ページの『インターナショナル・システム値: DBCS 可能』

システムの 2 バイト文字セット (DBCS) バージョンをインストールするかどうかを指定する。(QIGC)

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: 国/地域

システムによって使用される国/地域を指定します。(QCNTYID)

国/地域は、QCNTYID と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用するデフォルトの国/地域を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「言語/文字」
特殊権限	なし
デフォルト値	国/地域によって異なる
変更が有効になるとき	即時。ただし、開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムのデフォルト値として使用する国/地域識別コードを指定できます。可能な値の完全なリストについては、国/地域 ID を参照してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連資料

国/地域識別コード

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: デフォルト・システム・キーボード

システムで使用されるキーボード・タイプを設定する。(QKBDTYPE)

デフォルト・システム・キーボードは、**QKBDTYPE** とも呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用するキーボード・タイプを設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「言語/文字」
特殊権限	なし
デフォルト値	国/地域によって異なる
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

キーボードに別の言語文字セットを指定することができます。オペレーティング・システムがインストールされたときに、このシステム値は、その時点で指定された言語に基づいて、該当するキーボード値に設定されます。

次の値を使用することができます：

アルバニア (ALI)

アルバニア、ユーロ通貨 (ALM)

アラビア語 X (CLB)

アラビア語 X、ユーロ通貨 (CLE)

オーストリア/ドイツ (AGB)

オーストリア/ドイツ、ユーロ通貨 (AGE)

オーストリア/ドイツ、各国間 (AGI)

オーストリア/ドイツ、各国間、ユーロ通貨 (AGM)

ブルガリア (BGB)

ブルガリア、ユーロ通貨 (BGE)
ベルギー、各国間 (BLI)
ベルギー、各国間、ユーロ通貨 (BLM)
ブラジル・ポルトガル語 (BRB)
ブラジル・ポルトガル語、ユーロ通貨 (BRE)
カナダ・フランス語 (CAB)
カナダ・フランス語、ユーロ通貨 (CAE)
カナダ・フランス語、各国間 (CAI)
カナダ・フランス語、各国間、ユーロ通貨 (CAM)
クロアチア、セルビア (ローマ字)、およびスロベニア (YGI)
クロアチア、セルビア (ローマ字)、およびスロベニア、ユーロ通貨 (YGM)
チェコ共和国 (CSB)
チェコ共和国、ユーロ通貨 (CSE)
キリル文字 (CYB)
デンマーク (DMB)
デンマーク、ユーロ通貨 (DME)
デンマーク、各国間 (DMI)
デンマーク、各国間、ユーロ通貨 (DMM)
エストニア (ESB)
フランス (Azerty) (FAB)
フランス (Azerty)、ユーロ通貨 (FAE)
フランス (Azerty)、各国間 (FAI)
フランス (Azerty)、各国間、ユーロ通貨 (FAM)
フィンランド/スウェーデン (FNB)
フィンランド/スウェーデン、ユーロ通貨 (FNE)
フィンランド/スウェーデン、各国間 (FNI)
フィンランド/スウェーデン、各国間、ユーロ通貨 (FNM)
フランス (Qwerty) (FQB)
フランス (Qwerty)、各国間 (FQI)
FYR (マケドニア共和国) (MKB)
FYR (マケドニア共和国)、ユーロ通貨 (MKE)
ギリシャ (GKB)
ギリシャ (GNB)
ギリシャ、ユーロ通貨 (GNE)
ヘブライ語 (NCB)
ヘブライ語、ユーロ通貨 (NCE)
ヒンディ語 (HIB)
ハンガリー (HNB)
ハンガリー、ユーロ通貨 (HNE)
アイスランド (ICB)
アイスランド、ユーロ通貨 (ICE)
アイスランド、各国間 (ICI)
アイスランド、各国間、ユーロ通貨 (ICM)
インド (ウルドゥー語) (PKB)
インド (ウルドゥー語)、ユーロ通貨 (PKE)
インターナショナル (INB)
インターナショナル、各国間 (INI)
イラン (ペルシア語) (IRB)

イタリア (ITB)
イタリア、ユーロ通貨 (ITE)
イタリア、各国間 (ITI)
イタリア、各国間、ユーロ通貨 (ITM)
日本 (英語) (JEB)
日本、英語、各国間 (JEI)
日本 (漢字) およびカタカナ (JKB)
日本 (拡張ローマ字) (JPB)
日本 (拡張ローマ字)、ユーロ通貨 (JPE)
日本、漢字および米国英語 (JUB)
日本 (カタカナ) (KAB)
韓国 (KOB)
ラオス (LAB)
ラオス、ユーロ通貨 (LAE)
リトアニア (LTB)
Latin 2 (ROB)
Latin 2、ユーロ通貨 (ROE)
ラトビア (LVB)
オランダ (NEB)
オランダ、ユーロ通貨 (NEE)
オランダ、各国間 (NEI)
オランダ、各国間、ユーロ通貨 (NEM)
ノルウェー (NWB)
ノルウェー、ユーロ通貨 (NWE)
ノルウェー、各国間 (NWI)
ノルウェー、各国間、ユーロ通貨 (NWM)
ポーランド語 (PLB)
ポーランド語、ユーロ通貨 (PLE)
ポルトガル (PRB)
ポルトガル、ユーロ通貨 (PRE)
ポルトガル、各国間 (PRI)
ポルトガル、各国間、ユーロ通貨 (PRM)
ルーマニア (RMB)
ルーマニア、ユーロ通貨 (RME)
ロシア (RUB)
ロシア、ユーロ通貨 (RUE)
セルビア (キリル文字) (SQB)
セルビア (キリル文字)、ユーロ通貨 (SQE)
中国語 (簡体字) (RCB)
スロバキア (SKB)
スロバキア、ユーロ通貨 (SKE)
スペイン (SPB)
スペイン、ユーロ通貨 (SPE)
スペイン、各国間 (SPI)
スペイン、各国間、ユーロ通貨 (SPM)
スペイン語圏 (SSB)
スペイン語圏、ユーロ通貨 (SSE)
スペイン語圏、各国間 (SSI)

スペイン語圏、各国間、ユーロ通貨 (SSM)
スウェーデン (SWB)
スウェーデン、ユーロ通貨 (SWE)
スウェーデン、各国間 (SWI)
スウェーデン、各国間、ユーロ通貨 (SWM)
スイス/フランス語、各国間 (SFI)
スイス/フランス語、各国間、ユーロ通貨 (SFM)
スイス/ドイツ語、各国間 (SGI)
スイス/ドイツ語、各国間、ユーロ通貨 (SGM)
タイ (THB)
タイ、ユーロ通貨 (THE)
中国語 (繁体字) (TAB)
トルコ (TKB)
トルコ (Qwerty)、ユーロ通貨 (TKE)
トルコ (F) (TRB)
トルコ (F)、ユーロ通貨 (TRE)
ウクライナ (UAB)
ウクライナ、ユーロ通貨 (UAE)
英国 (UKB)
英国、ユーロ通貨 (UKE)
英国、各国間 (UKI)
英国、各国間、ユーロ通貨 (UKM)
米国/カナダ (USB)
米国/カナダ、ユーロ通貨 (USE)
米国/カナダ、各国間 (USI)
米国/カナダ、各国間、ユーロ通貨 (USM)
ベトナム (VNB)
ベトナム、ユーロ通貨 (VNE)

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: コード化文字セット ID

コード化文字セット識別コードを指定する。(QCCSID)

コード化文字セット ID は、**QCCSID** と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、デフォルトのコード化文字セット識別コードを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「言語/文字」
特殊権限	なし
デフォルト値	国/地域によって異なる
変更が有効になるとき	即時。ただし、すでに開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

コード化文字セット識別コード (CCSID) は、以下のものを識別します。

- エンコード体系識別コードの特定のセット
- 文字セット識別コード
- コード・ページ識別コード
- システムが使用するコード化図形文字表記を固有に識別する、追加のコード化関連情報

システムにインストールされている 1 次言語に基づいて値を指定する必要があります。可能な値は、1 から 65535 までです。

00001-28691: IBM 登録済み CCSID

28672-65533: 予約済み

65535 または ***HEX:** 変換なし

2 バイト文字セット (DBCS) を使用できるシステムでは、このシステム値は、混合 CCSID (1 バイト文字セットおよび 2 バイト文字セットの両方とコード・ページを表す CCSID) に設定する必要があります。DBCS を使用できないシステムでは、このシステム値は、1 バイト文字セット (SBCS) CCSID に設定しなければなりません。iSeries ナビゲーターでは、システム値のインターナショナル・カテゴリーは、システムに DBCS がインストールされるかどうかを指定します。「DBCS」ページの「DBCS 可能」フィールドを表示します。コード化文字セットと図形文字セットのコード・ページは、必ず互換性がなければなりません。コード化文字セットが図形文字セット (QCHRID) のコード・ページと互換性のない値に変更された場合は、図形文字セットが自動的に変更されます。

ご使用の言語のデフォルト値のリストについては、各国語バージョンのデフォルト・システム値を参照してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連資料

各国語バージョンのデフォルト・システム値

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: 図形文字セット/コード・ページ

システムの図形文字セットとコード・ページを設定する。(QCHRID)

図形文字セット/コード・ページは、**QCHRID** と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用する図形文字セットおよびコード・ページを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「言語/文字」
特殊権限	なし
デフォルト値	国/地域によって異なる
変更が有効になるとき	変更以降に作成、変更、あるいはオーバーライドされる表示装置ファイル、表示装置記述、および印刷装置ファイルに対して即時に。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

デフォルトの図形文字セットとコード・ページを指定できます。このシステム値は、表示装置ファイル、表示装置記述、および印刷装置ファイルを作成、変更、またはオーバーライドする CL コマンドに、CHRID (*SYSVAL) を指定した場合に使用される文字セットおよびコード・ページを指定します。

このシステム値は、コード化文字セット ID が変更されると、自動的に変更されます。このシステム値ではなく、コード化文字セット ID システム値を変更することをお勧めします。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: 文字識別コード制御

文字識別コード制御を設定する。(QCHRIDCTL)

文字識別コード制御は、**QCHRIDCTL** と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、表示装置ファイル、印刷装置ファイル、およびパネル・グループで生じるコード化文字セット ID 変換のタイプを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「言語/文字」
特殊権限	なし
デフォルト値	装置記述
変更が有効になるとき	即時。ただし、ジョブ変更要求が出されない限り、すでに開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

表示装置ファイル、印刷装置ファイル、およびパネル・グループに対してジョブ内で生じるコード化文字セット識別コード (CCSID) の変換のタイプを指定します。この属性の使用に先立って、表示装置ファイル、印刷装置ファイル、およびパネル・グループの作成、変更、あるいはオーバーライドのコマンドの文字識別コード (CHRID) コマンド・パラメーターに文字識別コード制御特殊値の指定が必要です。このシステム値は、文字識別コード制御ジョブ属性または文字識別コード制御ユーザー・プロファイル属性を設定するために参照することができます。

次のオプションを使用することができます。

- **装置記述 (*DEVVD)**

変換は生じません。

- **ジョブ (*JOBCCSID)**

装置の文字識別コード (CHRID) とジョブの文字識別コード (CCSID) とが異なり、ジョブの文字識別コード (CCSID) が 65535 でない場合は、コード化文字セット識別コード (CCSID) の変換が生じます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: ソート順序

システムで使用されるソート順序を指定する。(QSRTSEQ)

ソート順序は、**QSRTSEQ** と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用されるソート順序を指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「ソート順序」
特殊権限	なし
デフォルト値	文字の 16 進値を使用する
変更が有効になるとき	即時。ただし、開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムで使用するデフォルトのソート順序を指定します。ソート順序とは、データをソート、結合、比較するために、コンピューター内で文字を配列する順序のことです。ソート順序テーブルは、ユーザーの国別要件にしたがって、文字をより正確にソートします。国別あるいは使用中の単一バイト・コード化文字セットの言語に関係なく、ご使用の言語とアルファベットに一貫性のある順序で、リストをソートすることができます。

次のオプションを使用することができます。

- **文字の 16 進値を使用する (*HEX)**

ソート順序テーブルは使用されません。ソート順序の決定には、文字の 16 進値が使用されます。

- **言語に関連した共用重みソート・テーブルを使用する (*LANGIDSHR)**

使用されるソート順序テーブルには、複数の文字について同じ重みを入れることができます。これは、「言語/文字 (Language/Characters)」ページで指定した言語に関連した、共用重みソート・テーブルです。

- **言語に関連した固有重みソート・テーブルを使用する (*LANGIDUNQ)**

使用されるソート順序テーブルには、コード・ページの中の各文字の固有の重みが入っていなければなりません。これは、「言語/文字 (Language/Characters)」ページで指定した言語に関連した、固有重みソート・テーブルです。

- **特定のソート・テーブルを使用する**

ソート順序テーブルの指定名とライブラリーが使用されます。ソート順序テーブルは、システム・ディスク・プールまたは基本ユーザー・ディスク・プールに存在していなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: コード化フォント名

システムで使用されるコード化フォント名を指定する。(QIGCCDEFNT)

コード化フォント名は、**QIGCCDEFNT** とも呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用されるコード化フォント名を指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「DBCS」
特殊権限	なし
デフォルト値	国/地域によって異なる
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

SNA 文字ストリング (SCS) データを、データ内にシフトイン/シフトアウト (SI/SO) 文字を含む高機能印刷™データ・ストリーム (AFPDS) スプール・ファイルに変換するときに使用される DBCS コード化フォントの名前を指定します。コード化フォントは、複数のペアのコード・ページとフォント文字セットを関連付けます。

次のオプションを使用することができます。

- なし (*NONE)

システムに対して示されるコード化フォントはありません。

- *coded-font-name*

DBCS コード化フォントの名前。コード化フォント名は 8 文字以下でなければなりません。

IGC コード化フォントは、システム・ディスク・プール (補助記憶域プールとも呼ばれる) または基本ユーザー・ディスク・プールに存在しなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: コード化フォント・ポイント・サイズ

システムで使用されるコード化フォント・ポイント・サイズを指定する。(QIGCFNTSIZ)

コード化フォント・ポイント・サイズは、**QIGCFNTSIZ** と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用されるコード化フォント・ポイント・サイズを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「DBCS」
特殊権限	なし
デフォルト値	システムによって選択済み
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

2 バイト・コード化フォントのポイント・サイズを指定します。文字の高さはポイントで測ります。1 ポイントは 1/72 インチです。18 ポイントのフォントの文字の高さは 18/72 インチ、つまり 1/4 インチです。たとえば、特定のフォントで、8、10、12 などのサイズを使用できます。

この値は、SNA 文字ストリング (SCS) を高機能印刷データ・ストリーム (AFPDS) に変換するときに、**コード化フォント名**と一緒に使用されます。これらの値は、データにシフトイン/シフトアウト (SI/SO) 文字を含む AFPDS スプール・ファイルを作成する場合にも使用されます。

次のオプションを使用することができます。

- システムによって選択済み (*NONE)

システムに対して示されるフォント・ポイント・サイズはありません。

- 000.1 から 999.9

2 バイト・コード化フォントのポイント・サイズを指定します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: ロケール

システムで使用されるロケールを指定する。(QLOCALE)

ロケールは、**QLOCALE** と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムのロケール・パスを設定できます。詳しくは、以下を参照して

ください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「ロケール」
特殊権限	なし
デフォルト値	インストール済み基本 NLV に基づいて *NONE からデフォルトのロケールに変更されたデフォルト。したがって、デフォルト値は、さまざまな国や地域で異なります。この変更は新規システム、あるいは完全に再インストールされたシステムにのみ影響します。
変更が有効になるとき	即時。ただし、開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

ジョブのデフォルト・ロケール・パスを設定します。ロケール・パス名は、ロケール・オブジェクトを指定するパスでなければなりません。ロケールは、データをプロセス、印刷、表示する方法を決めるオブジェクトです。ロケールは、言語、国別データ、および文字セットを定義するカテゴリで構成されています。言語、国別データ、および文字セットの具体的な組み合わせがロケールを構成します。

次のオプションを使用することができます。

- なし (*NONE)

デフォルトのロケールがないことを指定します。

- C ロケール (*C)

C 標準ロケールを使用することを示します。

- POSIX ロケール (*POSIX)

POSIX 標準ロケールを使用することを示します。POSIX ロケールは、C ロケールと同等です。

- システム指定ロケール

iSeries ナビゲーター内で表示されているリストからロケールを選択します。

- パス名

使用するロケールのパス名を指定します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: ロケールを基にしたジョブ属性の設定

ロケールを基にした特定のジョブ属性を設定する。(QSETJOBATR)

ロケールを基にしたジョブ属性の設定は、**QSETJOBATR** と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブが開始されるときに、特定のジョブ属性がロケールの中の値に設定されることを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「ロケール」
特殊権限	なし
デフォルト値	非選択 - ジョブ属性をロケールを基にして設定しない
変更が有効になるとき	即時。ただし、すでに開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

ジョブが開始されるときに、特定のジョブ属性がロケールの中の値に設定されるか設定されない (*NONE)かを指定できます。このオプションを選択する場合は、以下のジョブ属性を指定することができます。

- 日付形式 (*DATFMT)
- 日付区切り文字 (*DATSEP)
- 時刻区切り文字 (*TIMSEP)
- 10 進数形式 (*DECfmt)
- コード化文字セット ID (*CCSID)
- ソート順序 (*SRTSEQ)

これらの値は、ロケールの中の値が、設定される属性の有効な値に合致する場合にのみ設定されます。値は、ジョブが開始されるときに設定されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

インターナショナル・システム値: DBCS 可能

システムの 2 バイト文字セット (DBCS) バージョンをインストールするかどうかを指定する。(QIGC)

DBCS 可能は、**QIGC** と呼ばれ、i5/OS システム値のインターナショナル・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムの DBCS (2 バイト文字セット) バージョンがインストールされているかどうか表示することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「インターナショナル」 → 「DBCS」
特殊権限	なし
デフォルト値	マシンによる
変更が有効になるとき	このシステム値は読み取り専用である。変更することはできません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムの 2 バイト文字セット (DBCS) バージョンがインストールされる (1) かインストールされない (0) かを指定します。DBCS とは、各文字が内部的に 2 バイトのコード・ポイントで表現されている文字セットのことです。内部的に 256 コード・ポイントで表現できる文字数よりも多い文字を含む言語は、2 バイト文字セットが必要です。

たとえば、漢字を基にしている言語 (日本語、中国語、韓国語など) には 2 バイト文字セットが必要です。

i5/OS V5R3 以降の場合、DBCS 機能は必ずインストールされます。i5/OS V5R2 またはそれ以前では、i5/OS の DBCS バージョンの 1 つをインストールして、日本語、中国語、または韓国語をサポートする必要があります。

この値は編集できません。システムによって設定されます。このシステム値をアプリケーション・プログラムで参照することは可能です。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: インターナショナル概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

40 ページの『インターナショナル・システム値: 言語』
システムで使用される言語を設定する。(QLANGID)

35 ページの『システム値: インターナショナル概要』

i5/OS インターナショナル・システム値を使用して、システムのロケール値、および、数値、通貨、日付、および時刻が表示される方法を表示/変更します。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: ジョブ概要

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

システム値のジョブ・カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能なジョブ・システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

ジョブ・システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
ユーザー定義出口プログラムを実行するためのジョブ割り込みの許可	ジョブに割り込んでそのジョブ内でユーザー定義出口プログラムを実行することを求めるユーザー開始要求に対して、システムの応答方法を指定する。	QALWJOBITP
再始動時の記憶域の割り振り	活動ジョブおよびジョブ合計で、再始動時に使用される記憶域を指定する。	QACTJOB、QTOTJOB
必要な追加記憶域の割り振り	必要に応じて割り振られる記憶域を指定する。	QADLACTJ、QADLTOTJ
ジョブの最大数	ジョブの最大数を指定する。	QMAXJOB
プリンター出力ブロックの初期サイズ	内部制御ブロック (SCB) の初期サイズを制御する。	QJOBSPLA
プリンター出力ファイルの最大数	1 つのジョブに使用が許可されるプリンター出力ファイルの最大数を指定する。	QMAXSPLF
ジョブ・ログの最大サイズ	ジョブ・ログの最大サイズを指定する。	QJOBMSGQMX
最大サイズに達したとき	ジョブ・ログの最大サイズに達したときにとる処置を指定する。	QJOBMSGQFL
非活動ジョブのタイムアウト・インターバル	非活動ジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。	QINACTITV
ジョブ・ログ用のプリンター出力の生成	ジョブ完了時のジョブ・ログ生成方法を指定する。	QLOGOUTPUT
ジョブがタイムアウトになったとき	非活動ジョブがタイムアウトになったときにとる処置を指定する。	QINACTMSGQ
切断されたジョブのタイムアウト・インターバル	切断されたジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。	QDSCJOBITV

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
マルチスレッド・ジョブ内の機能がスレッド・セーフでないとき	機能がスレッド・セーフでないときにとる処置を指定する。	QMLTTHDACN
ジョブ終了後プリンター出力切り離し	スプール・ファイルをジョブと共に保持するか、それともジョブから切り離すかを指定します。	QSPLFACN
即時終了の最大時間	ジョブの即時終了時のアプリケーション・クリーンアップ時間の最大長さを指定します。	QENDJOBMT

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

- 59 ページの『ジョブ・システム値: 再始動時の記憶域の割り振り』
活動ジョブおよびジョブ合計で、再始動時に使用される記憶域を指定する。(QACTJOB、QTOTJOB)
- 60 ページの『ジョブ・システム値: 必要な追加記憶域の割り振り』
必要に応じて割り振られる記憶域を指定する。(QADLACTJ、QADLTOTJ)
- 61 ページの『ジョブ・システム値: ジョブの最大数』
ジョブの最大数を指定する。(QMAXJOB)
- 62 ページの『ジョブ・システム値: プリンター出力ブロックの初期サイズ』
内部制御ブロック (SCB) の初期サイズを制御する。(QJOBSPLA)
- 63 ページの『ジョブ・システム値: プリンター出力ファイルの最大数』
1 つのジョブに使用が許可されるプリンター出力ファイルの最大数を指定する。(QMAXSPLF)
- 64 ページの『ジョブ・システム値: ジョブ・ログの最大サイズ』
ジョブ・ログの最大サイズを指定する。(QJOBMSGQMX)
- 65 ページの『ジョブ・システム値: 最大サイズに達したとき』
ジョブ・ログの最大サイズに達したときにとる処置を指定する。(QJOBMSGQFL)
- 66 ページの『ジョブ・システム値: 非活動ジョブのタイムアウト・インターバル』
非活動ジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。(QINACTITV)
- 67 ページの『ジョブ・システム値: ジョブがタイムアウトになったとき』
非活動ジョブがタイムアウトになったときにとる処置を指定する。(QINACTMSGQ)
- 68 ページの『ジョブ・システム値: 切断されたジョブのタイムアウト・インターバル』
切断されたジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。(QDSCJOBITV)
- 71 ページの『ジョブ・システム値: マルチスレッド・ジョブ内の機能がスレッド・セーフでないとき』
機能がスレッド・セーフでないときにとる処置を指定する。(QMLTTHDACN)
- 72 ページの『ジョブ・システム値: ジョブ終了後プリンター出力切り離し』
スプール・ファイルをジョブと共に保持するか、それともジョブから切り離すかを指定します。
(QSPLFACN)

73 ページの『ジョブ・システム値: 即時終了の最大時間』

ジョブの即時終了時のアプリケーション・クリーンアップ時間の最大長さを指定します。

(QENDJOB LMT)

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値：ユーザー定義出口プログラムを実行するためのジョブ割り込みの許可

ジョブに割り込んでそのジョブ内でユーザー定義出口プログラムを実行することを求めるユーザー開始要求に対して、システムの応答方法を指定する。(QALWJOBITP)

ユーザー定義出口プログラムを実行するためのジョブ割り込みの許可は、QALWJOBITP と呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリーのメンバーです。ジョブに割り込んでそのジョブ内でユーザー定義出口プログラムを実行することを求めるユーザー開始要求に対して、このシステム値を使用してシステムの応答方法を指定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「その他」
特殊権限	*ALLOBJ および *SECADM
デフォルト値	選択解除
変更が有効になるとき	即時。ただし、開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	はい  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

ジョブへの割り込みを求めるユーザー開始要求に対して、このシステム値によりオペレーティング・システムの応答方法を指定します。出口プログラムが実行対象のジョブに割り込めるようにする場合は、この機能を使用してください。活動状態のジョブのみが割り込み可能です。

ユーザー定義出口プログラムを実行するためのジョブ割り込みの許可

ジョブへの割り込みを求めるユーザー開始要求に対して、オペレーティング・システムの応答方法を指定します。出口プログラムが実行対象のジョブに割り込めるようにする場合は、この機能を使用してください。活動状態のジョブのみが割り込み可能です。

このオプションを選択しない場合 (0)、オペレーティング・システムは、ユーザー定義出口プログラムを実行するためにジョブに割り込むことを許可しません。

このオプションを選択した場合、オペレーティング・システムは、ユーザー定義出口プログラムを実行するためにジョブに割り込むことを許可します。現在活動状態のジョブの場合、ユーザー定義出口プログラムの実行のためにそのジョブが割り込み可能かどうかを確認するには、「ジョブ割り込み状況の変更 (QWCCJITP)」API を使用します。

このオプションを選択した場合、次のオプションを選択することができます。

新規のすべての活動ジョブが割り込み可能

活動状態になるすべてのジョブを割り込み可能にする場合は、このオプションを選択します (2)。そうでない場合、活動状態になるジョブはデフォルトで、割り込み不能 (1) とマークされます。

活動状態になるすべてのジョブを割り込み可能にしない場合は、このオプションを選択しないでください (1)。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。詳しくは、「ジョブ割り込みプログラムの呼び出し (QWCJBITP)」API および「ジョブ割り込み状況の変更 (QWCCJITP)」API も参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、システム値ファイnderを使用してください。

ジョブ・システム値: 再始動時の記憶域の割り振り

活動ジョブおよびジョブ合計で、再始動時に使用される記憶域を指定する。(QACTJOB、QTOTJOB)

再始動時の記憶域の割り振りは、QACTJOB および QTOTJOB と呼ばれ、システム値のジョブ・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、活動ジョブおよびジョブ合計の、再始動時に使用される記憶域の量を設定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「割り振り」
特殊権限	なし
デフォルト値	活動ジョブの場合 -- 20。ジョブ合計の場合 -- 30。
変更が有効になるとき	システムの次の再始動時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

上記の 2 つのシステム値によって、再始動時に記憶域を割り振る活動ジョブとジョブ合計の数を指定します。

活動ジョブ数 (QACTJOB)

システムを再始動するときに補助記憶域が割り振られる活動ジョブの初期数を指定します。活動ジョブは、実行が開始され、まだ終了していないジョブです。この記憶域は、ジョブ合計システム値を使用して割り振られる記憶域に追加して割り振られる記憶域です。可能な値は、1 から 32767 までです。

活動ジョブに割り振る新しい値を決めることができます。この値は、典型的な使用負荷の高い日に基づいて予測される活動状態のジョブの数でなければなりません。「実行管理機能」を選択し、次に「活動ジョブ」を選択することにより、システム上でアクティブなジョブの数を、iSeries ナビゲーターで表示することができます。活動ジョブの合計数は、iSeries ナビゲーターのウィンドウの下部にあるステータス・バーに示されます。この数を正確にするために、包含基準でシステム・ジョブ以外のすべてのジョブを指定してください。包含基準の指定について詳しくは、『ジョブの検出』トピックにある包含のセクションを参照してください。「タイプ」フィールドが「システム」となっているもの以外をすべて包含するように選択します。再始動時に活動ジョブに値を割り当てるとき、システム・ジョブは考慮する必要がありません。

ジョブ合計数 (QTOTJOB)

システムを再始動するときに記憶域が割り振られるジョブの最小数を表します。このジョブ数はシステムが任意の一時点でサポートする数であり、これにはジョブ待ち行列上のジョブ、活動ジョブ (システム・ジョブを含む)、および出力待ち行列に出力を持つジョブが含まれます。可能な値は 1 から 32767 までです。

設定した値により、必要な記憶域の量が現在割り振られている量を超える場合には、追加の記憶域が割り振られます。この値が、必要な記憶域の量が現在使用可能な量より少なくなるように設定されると、どのような処置も行われません。

システム内の合計ジョブ数を知るには、iSeries ナビゲーターで右マウス・ボタン・クリックし、「システム状況」を選択します。この数は、再始動とある種の内部検索の実行に要する時間に影響するので、常に妥当な範囲を維持する必要があります。そのためには、システムにジョブ・ログのみを持つジョブを定期的に除去する必要があります。CL プログラミングには、ジョブ・ログ、および正常に完了したジョブのジョブ・ログを除去する方法についての説明があります。ジョブに 1 つ以上のスプール出力ファイルが接続されている限り、そのジョブに関する認識がシステムに残り、システム状況表示の値にカウントされます。

ジョブ構造の再利用には、ジョブ終了後プリンター出力切り離しシステム値も使用できます。これにより、処理されるべきジョブの数をさらに制御できます。

この値は、通常は合計のジョブ数を超えないように高く設定すべきです。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

72 ページの『ジョブ・システム値: ジョブ終了後プリンター出力切り離し』

スプール・ファイルをジョブと共に保持するか、それともジョブから切り離すかを指定します。
(QSPLFACN)

関連タスク

ジョブの検出

関連情報

CL プログラミング

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: 必要な追加記憶域の割り振り

必要に応じて割り振られる記憶域を指定する。(QADLACTJ、QADLTOTJ)

合計ジョブおよび活動ジョブに対する必要な追加記憶域の割り振りは、**QADLACTJ** および **QADLTOTJ** とも呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、必要に応じて割り振る追加記憶域の量を設定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「割り振り」
特殊権限	なし
デフォルト値	活動ジョブの場合 -- 10。ジョブ合計の場合 -- 10。
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

上記の 2 つのシステム値は、再始動時の活動ジョブと合計ジョブの初期数に達したときに補助記憶域が割り振られる活動ジョブと合計ジョブの追加数を指定します。

活動ジョブ数 (QADLACTJ)

再始動時の活動ジョブの初期数に達したときに補助記憶域が割り振られる活動ジョブの追加数を指定します。活動ジョブは、実行が開始され、まだ終了していないジョブです。活動ジョブの数が、すでに割り振られている記憶域を超過すると、この補助記憶域が割り振られます。可能な値は、1 から 32767 までです。

このシステム値には、値 100 を使用することをお勧めします。1 に近い値を設定すると、多くの追加ジョブが必要になった場合に割り込みが頻繁に生じる可能性があります。記憶域の追加に要する時間を最小限にするために、この値を過度に大きくしてはなりません。

ジョブ合計数 (QADLTOTJ)

再始動時のジョブの初期数に達したときに、補助記憶域を割り振る追加のジョブの数を指定します。ジョブの数が、すでに割り振られている記憶域を超過すると、この補助記憶域が割り振られます。可能な値は、1 から 32767 までです。

このシステム値には、値 100 を使用することをお勧めします。1 に近い値を設定すると、多くの追加ジョブが必要になった場合に割り込みが頻繁に生じる可能性があります。記憶域の追加に要する時間を最小限にするために、この値を過度に大きくしてはなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: ジョブの最大数

ジョブの最大数を指定する。(QMAXJOB)

ジョブの最大数は、**QMAXJOB** とも呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システム上で許可されるジョブの最大数を指定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「割り振り」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	163520
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システム上で許可されるジョブの最大数を指定できます。ジョブの数がこの最大値に達すると、システムで、さらにジョブを実行依頼したり開始することはできません。このシステム値を使用して、ジョブ・テーブルに使用される記憶域を制限します。可能な値は、32000 から 485000 までです。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: プリンター出力ブロックの初期サイズ

内部制御ブロック (SCB) の初期サイズを制御する。(QJOBSPLA)

プリンター出力ブロックの初期サイズは、**QJOBSPLA** とも呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブのスプーリング制御ブロックの初期サイズを指定します。(システムの各ジョブごとに、1 つのスプーリング制御ブロックがあります。) 詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「プリンター出力」
特殊権限	なし
デフォルト値	3516
変更が有効になるとき	iSeries サーバーの次の再始動時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

ジョブのスプーリング制御ブロックの初期サイズを指定できます。(システムの各ジョブごとに、1つのスプーリング制御ブロックがあります。) スプーリング制御ブロックには、インライン・スプール・ファイルおよび出力スプール・ファイルに関する情報が記録されます。この値は、主として、補助記憶域の必要量に影響するだけで、パフォーマンスにはほとんど影響しません。システムが認識するすべてのジョブに対して、補助記憶域が確保されます。可能な値は、3516 から 32767 までです。

割り振られる区域には、標準の制御情報と、各インライン・スプール・ファイル固有の制御情報が入ります。デフォルトは 3516 バイトで、これで、ジョブごとにほぼ 8 つのインライン・スプール・ファイルを入れることができます。通常のユーザー・ジョブが 8 つ以上のインライン・ファイルを使用し、しかもジョブごとの 4 KB の追加の割り振りに支障がない場合は、8192 バイトを選択するのが賢明です。これによって、ジョブごとにほぼ 59 個のインライン・スプール・ファイルに対応することができます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: プリンター出力ファイルの最大数

1 つのジョブに使用が許可されるプリンター出力ファイルの最大数を指定する。(QMAXSPLF)

プリンター出力ファイルの最大数は、QMAXSPLF と呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブごとに作成できるプリンター出力ファイルの最大数を指定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「プリンター出力」
特殊権限	なし
デフォルト値	9999
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

ジョブごとに作成できるプリンター出力 (スプール) ファイルの最大数を指定することができます。プリンター出力ファイルは、この値をより小さい数に変更しても削除されることはありません。したがって、このシステム値を小さい数に設定する前にプリンター出力ファイルが存在していた場合は、ジョブは、プリンター出力ファイルのこの最大数より大きな数を持つことができます。9999 から 999999 の間の値を指定します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: ジョブ・ログの最大サイズ

ジョブ・ログの最大サイズを指定する。(QJOBMSGQMX)

ジョブ・ログの最大サイズは、**QJOBMSGQMX** と呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブ・ログ (ジョブ・メッセージ待ち行列ともいう) の最大サイズを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「ジョブ・ログ」
特殊権限	なし
デフォルト値	16
変更が有効になるとき	即時。ただし、すでに開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

- ジョブ・ログの最大サイズをメガバイト (MB) 単位で指定します。任意のジョブ・ログでこの最大サイズに達すると、そのジョブ・ログはフルになったと見なされ、「最大サイズに達したとき」に指定されている処置がとられます。可能な値は、2 MB から 64 MB までです。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

65 ページの『ジョブ・システム値: 最大サイズに達したとき』

ジョブ・ログの最大サイズに達したときにとる処置を指定する。(QJOBMSGQFL)

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: 最大サイズに達したとき

ジョブ・ログの最大サイズに達したときにとる処置を指定する。(QJOBMSGQFL)

最大サイズに達したときは、**QJOBMSGQFL** とも呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブ・ログ (ジョブ・メッセージ待ち行列ともいう) がフルになったと見なされたときにシステムがジョブ・ログを処理する方法を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「ジョブ・ログ」
特殊権限	なし
デフォルト値	ジョブ・ログを折り返ししない。ジョブを終了する。
変更が有効になるとき	即時。ただし、すでに開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

ジョブ・メッセージ待ち行列がフルになったときのシステム処理を指定します。ジョブ・メッセージ待ち行列がフルになったと見なされる時点は、ジョブ・ログの最大サイズ・フィールドに指定された値によって示されます。

次のオプションを使用することができます。

- **ジョブ・ログを折り返ししない。ジョブを終了する。(*NOWRAP)**

ジョブ・ログを折り返ししない。ジョブ・ログの最大サイズに達したときにジョブは終了します。

- **ジョブ・ログを折り返しする。(*WRAP)**

ジョブ・ログを折り返しする。折り返しのためにオーバーレイされるメッセージを、オーバーレイされるメッセージの印刷 (*PRTWRAP) を選択することによって、印刷することができます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

64 ページの『ジョブ・システム値: ジョブ・ログの最大サイズ』

ジョブ・ログの最大サイズを指定する。(QJOBMSGQMX)

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

『ジョブ・システム値: 最大サイズに達したとき』

ジョブ・ログの最大サイズに達したときにとる処置を指定する。(QJOBMSGQFL)

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: 非活動ジョブのタイムアウト・インターバル

非活動ジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。(QINACTITV)

非活動ジョブのタイムアウト・インターバルは、**QINACTITV** と呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブがタイムアウトになったときに指定した処置をとるまでシステムが待つ時間間隔を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「対話式ジョブ」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	タイムアウトにならない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

「非活動ジョブのタイムアウト・インターバル」オプションおよび「ジョブがタイムアウトになったとき」オプションを使用して、ジョブが非活動とマークされる前にアクティビティーを実行できるチャンスを分で指定し、また非活動ジョブが時間制限になったときに行う処置を指定します。

タイムアウト・インターバルは、非活動ジョブがタイムアウトになる時間間隔を分で指定します。この時間制限が過ぎると、システムは、非活動な対話型ジョブに処置をとります。このシステム値は、非活動ジョブに対して処置をいつとるのかを決定します。遠隔システムにサインオンしているローカル・ジョブはこの対象になりません。たとえば、ワークステーションがシステム A に直接接続されており、システム A でこのシステム値がオンに設定されているとします。パススルーまたは Telnet を使用してシステム B にサインオンする場合は、システム A で設定されているタイムアウト値によってこのワークステーションが影響を受けることはありません。

次のオプションを使用することができます。

- **タイムアウトにならない (*NONE)**

システムは非活動な対話型ジョブについての検査を行いません。

- **5 から 300 分 (5-300)**

処置がとられるまでにジョブが非活動状態を継続できる時間 (分)。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

『ジョブ・システム値: ジョブがタイムアウトになったとき』
 非活動ジョブがタイムアウトになったときとる処置を指定する。(QINACTMSGQ)
 68 ページの『ジョブ・システム値: 切断されたジョブのタイムアウト・インターバル』
 切断されたジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。(QDSCJOBITV)

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: ジョブがタイムアウトになったとき

非活動ジョブがタイムアウトになったときとる処置を指定する。(QINACTMSGQ)

ジョブがタイムアウトになったときは、QINACTMSGQ とも呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブが指定されたタイムアウト・インターバルになったときにシステムがとる処置を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「対話式ジョブ」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	ジョブの終了
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

対話型ジョブが指定した一定の時間非活動であった場合にシステムがとる処置を指定します。選択できる処置は、該当の対話型ジョブを終了するか、または切り離すか、あるいは指定したメッセージ待ち行列にメッセージを送るかのいずれかです。

次のオプションを使用することができます。

• ジョブの終了 (*ENDJOB)

該当の対話型ジョブを終了し、さらにそのジョブに関連する 2 次ジョブまたはグループ・ジョブがあればそれも終了します。同時に終了すべき多くの対話型ジョブが 1 つのサブシステムにある場合は、そのサブシステムの対話応答時間が遅くなることがあります。この影響を最小限にするために、システムは終了する各ジョブのいくつかのジョブ属性を変更します。ジョブ優先順位が 10 段階低くなり、タイム・スライスが 100 ミリ秒に設定され、除去属性が YES に設定されます。

• ジョブの切断 (*DSCJOB)

該当の対話型ジョブが切断されるほか、それに関連した 2 次ジョブまたはグループ・ジョブがあればそれも切断されます。この処置が指定されても、ジョブが切断できない場合は、**ジョブの終了**が使用されます。

• メッセージの送信

メッセージ CPI 1126 が、指定したメッセージ待ち行列に送られます。指定したメッセージ待ち行列が存在しないか損傷を受けている場合は、メッセージは、システム操作員メッセージ待ち行列に送られません。

このシステム値によって指定されたメッセージ待ち行列の中のメッセージはすべて、再始動のときに、クリアされます。あるユーザーのメッセージ待ち行列をこのシステム値に割り当てると、そのユーザーは自分のメッセージ待ち行列のすべてのメッセージを、システムの再始動のたびに失うこととなります。

メッセージ待ち行列は、システム・ディスク・プール (補助記憶域プールとも呼ばれる) または基本ユーザー・ディスク・プールに存在しなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

66 ページの『ジョブ・システム値: 非活動ジョブのタイムアウト・インターバル』

非活動ジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。(QINACTITV)

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

『ジョブ・システム値: 切断されたジョブのタイムアウト・インターバル』

切断されたジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。(QDSCJOBITV)

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: 切断されたジョブのタイムアウト・インターバル

切断されたジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。(QDSCJOBITV)

切断されたジョブのタイムアウト・インターバルは、QDSCJOBITV と呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブが終了せずに切断されたままになっていられる時間の長さを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「対話式ジョブ」
特殊権限	なし
デフォルト値	240
変更が有効になるとき	即時

クイック・リファレンス	
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

対話型ジョブを終了せずに切断した状態のままにしておける時間 (分単位) を指定できます。対話型ジョブは、以下のいずれの方法でも切断された状態になります。

- ジョブに対してジョブの切断 (DSCJOB) コマンドが実行されたとき。
- ジョブが、非活動ジョブのタイムアウト・インターバルで指定された時間非活動であって、ジョブがタイムアウトになるときに**ジョブを切断する**が指定されていた場合。
- 対話型ジョブのワークステーションで入出力エラーが発生し、ワークステーションで装置エラーが発生したときにとる処置に、**ジョブを切断する**オプションのいずれかが指定されていた場合。

ジョブは、どの方法で切断された状態になった場合でも、**断されたジョブのタイムアウト・インターバル**に指定された時間 (分数) が経過すると終了します。次の値を使用することができます：

- なし (*NONE)

切断インターバルはありません。

- 5 分から 1440 分 (5-1440)

ジョブが終了する前の分数を指定します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

66 ページの『ジョブ・システム値: 非活動ジョブのタイムアウト・インターバル』

非活動ジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。(QINACTITV)

67 ページの『ジョブ・システム値: ジョブがタイムアウトになったとき』

非活動ジョブがタイムアウトになったときにとる処置を指定する。(QINACTMSGQ)

33 ページの『装置システム値: ワークステーションで装置エラーが発生したときにとる処置』

エラーが発生したときにとる処置を設定する。(QDEVRCYACN)

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: ジョブ・ログ用のプリンター出力の生成

ジョブ完了時のジョブ・ログ生成方法を指定する。(QLOGOUTPUT)

ジョブ・ログ用のプリンター出力の生成は、**QLOGOUTPUT** と呼ばれ、システム値のジョブ・カテゴリのメンバーです。この値を使用して、オペレーティング・システムでジョブ完了時にジョブに関するジョブ・ログ情報を含むプリンター出力を作成するかどうかを指定します。ジョブ・ログのプリンター出力には、そのジョブ内で実行されたコマンドおよびそれらの関連メッセージを含めることができます。

このシステム値設定は、メッセージ待ち行列がいっぱいになり、その結果、オーバーレイされるメッセージを印刷するようにジョブ要求で指定する場合に生成されるジョブ・ログのプリンター出力には影響しません。メッセージ待ち行列がいっぱいになると、オペレーティング・システムはこのシステム値設定を無視し、プリンター出力はジョブによって自動的に生成されます。ジョブ・ログのメッセージをデータベース・ファイルに書き込むように指定するために「ジョブ・ログ出力制御 (QMHCTLJL)」API がジョブで使用されない限り、ジョブ・メッセージ待ち行列内のメッセージはスプール・ファイルに書き出され、そこからジョブ・ログが印刷されます。このシステム値の変更は、変更が行われた後にシステムに入力されるジョブに対して即時に効果を発揮します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「ジョブ・ログ」
特殊権限	*JOBCTL
デフォルト値	ジョブによって選択され、生成される。
変更が有効になるとき	即時。ただし、開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このオプションを選択すると、ジョブ・ログのプリンター出力は自動的に生成されます。プリンター出力を監査目的に使用したり、問題発生時のトラブルシューティングに使用したりすることができます。また、ジョブ・ログのプリンター出力をどこで作成するか (ジョブ自体 (*JOBEND) またはジョブ・ログ・サーバー (*JOBLOGSVR)) を指定する必要があります。

このオプションを選択しない場合 (*PND)、ジョブ・ログのプリンター出力は自動的に生成されません。これにより、不要なジョブ・ログによって消費されるプロセッサとストレージのリソース量が削減されます。ジョブ・ログ表示 (DSPJOBLOG) コマンドまたはジョブ変更 (CHGJOB) コマンドを使用して、保留ジョブ・ログを引き続き表示したり、ジョブ終了後いつでもプリンター出力を生成したりすることができます。

「作成元」フィールドで次のいずれか 1 つを選択してください。

• ジョブ

ジョブでジョブ・ログのプリンター出力を生成することを示します。ジョブがそれ自体のプリンター出力を生成できない場合、ジョブ・ログ・サーバーがそれを生成します。たとえば、ジョブがプリンター出力を作成する前にシステムの電源が遮断された場合、ジョブ・ログ・サーバーがプリンター出力を作成します。

• ジョブ・ログ・サーバー

ジョブ・ログ・サーバーでプリンター出力を生成することを示します。これがお勧めする設定です。

- 注: 不要になったジョブ・ログおよびプリンター出力を削除する必要があります。デフォルトで、保留ジョブ・ログは、プリンター出力とともに、操作援助機能によって定期的に削除されます。「保留ジョブ・ログの削除 (QWTRMVJL)」API も保留ジョブ・ログを削除するのに使用されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

- 詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、システム値ファインダーを使用してください。

ジョブ・システム値: マルチスレッド・ジョブ内の機能がスレッド・セーフでないとき

機能がスレッド・セーフでないときにとる処置を指定する。(QMLTTHDACN)

マルチスレッド・ジョブ内の機能がスレッド・セーフでないときは、**QMLTTHDACN** とも呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、機能がスレッド・セーフでないときにとる処置を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「スレッド」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	スレッド・セーフでない機能を実行し、ジョブ・ログに通知メッセージを送る
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

マルチスレッドを実行しているジョブで、スレッド・セーフでない可能性がある機能が呼び出されたときにとるべきアクションを指定します。このシステム値をサポートする機能の例として、CL コマンドおよび出口プログラム登録機能によって登録されるユーザー出口プログラムを実行する出口点があります。

次のオプションを使用することができます。

• 機能を実行しない (3)

機能がスレッド・セーフでない場合は、その機能は実行されません。この値は、実動モードでマルチスレッド・ジョブを実行中のシステム、またはデータ安全性が重要なすべてのシステムで使用する必要があります。

• スレッド・セーフでない機能を実行する (1)

機能がスレッド・セーフでない場合に、その機能は実行されます。この値を、実動モードでマルチスレッド・ジョブを実行中のシステム、またはどのシステムでもデータ安全性が重要な場合は使用してはなりません。このオプションを選択することにより、以下のオプションを選択して、メッセージをジョブ・ログに送るかどうかを指定することができます。

– メッセージをジョブ・ログに送る (2)

このオプションを選択して、スレッド・セーフでない機能を実行し、ジョブ・ログに通知メッセージを送ります。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: ジョブ終了後プリンター出力切り離し

スプール・ファイルをジョブと共に保持するか、それともジョブから切り離すかを指定します。

(QSPLFACN)

ジョブ終了後プリンター出力切り離しは、**QSPLFACN** とも呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、プリンター出力をジョブとともに保持するか、ジョブから切り離すかを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「プリンター出力」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - プリンター出力の保持
変更が有効になるとき	即時。ただし、開始済みのジョブは除く。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

関連するチェック・ボックスを使用して、プリンター出力 (スプール・ファイル) をジョブとともに保持するか、ジョブから切り離すかを指定します。

プリンター出力をジョブ (*KEEP) とともに保持することにより、終了したジョブに関する「プリンター出力」を選択してプリンター出力を表示することができます。終了したジョブは、最大ジョブ数システム値に定義されるジョブ数の制限にカウントされたままになります。ジョブ状況は、ジョブが終了すると「完了 (Completed...) (OUTQ)」になります。

ジョブ終了後にプリンター出力を切り離すということは、ジョブが終了するとそのジョブ (*DETACH) がシステムから除去されるということを意味します。これにより、ジョブが終了するとジョブ構造をリサイクルすることができ、システム・リソースの使用を削減することができます。ジョブはシステムから除去されるため、そのジョブのプリンター出力の処理にジョブ・インターフェースを使用することはもはやできません。ただし、このオプションはプリンター出力を削除するわけではありません。システムから除去されたジョブのプリンター出力を表示するには、iSeries ナビゲーターをオープンして「基本操作 (Basic Operations)」を選択します。次に、「プリンター出力 (Printer Output)」を選択します。待ち行列が出力をリストします。

プリンター出力をジョブとともに保持することを選択し、プリンター出力を独立ディスク・プール (補助記憶域プールとも呼ばれる) に入れた場合は、独立ディスク・プール内のプリンター出力がジョブから分離されるという制約に注意する必要があります。たとえば、独立ディスク・プールはオフに変更されて別のシステムに移動される場合があります。ジョブがまだ存在していて、ディスク・プールがオンのままであり、同じシステム上にジョブとして存在している場合は、このジョブを処理して、プリンター出力を表示できません。しかし、プリンター出力が独立ディスク・プールにあるだけでは、ジョブが引き続き存在している保証にはなりません。あるジョブに関連した唯一のプリンター出力が独立ディスク・プールに入れられると、そのプリンター出力はジョブから切り離され、ジョブはシステムから除去されます。

たとえば、ジョブが完了したとき、そのジョブに File1、File2、File3 という 3 つのプリンター出力が含まれている場合に、ユーザーの要求により File1 と File2 が印刷されたか削除されたとします。ただし、File3 はまだ存在しています。File3 は独立ディスク・プールにあるので、ジョブはプリンター出力 File3 から切り離されます。このジョブのプリンター出力はまだ存在していますが、ジョブがシステムから除去されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

59 ページの『ジョブ・システム値: 再始動時の記憶域の割り振り』

活動ジョブおよびジョブ合計で、再始動時に使用される記憶域を指定する。(QACTJOB、QTOTJOB)

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

関連情報

システム値ファインダー

ジョブ・システム値: 即時終了の最大時間

ジョブの即時終了時のアプリケーション・クリーンアップ時間の最大長さを指定します。(QENDJOB LMT)

即時終了の最大時間は、QENDJOB LMT と呼ばれ、i5/OS システム値のジョブ・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブの即時終了時のアプリケーション・クリーンアップ時間の長さを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」 → 「クリーンアップ」
特殊権限	なし
デフォルト値	120
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

ジョブの即時終了時のアプリケーション・クリーンアップ時間の最大長さ (秒数) を指定します。これは、クリーンアップの最大時間と、信号処理手順 (SIGTERM) が問題を検出したと断定するのに必要な最小時

間の両方を意味します。信号処理手順は、ジョブ内のアプリケーションにより設定され、受信信号の処理方法を示します。信号処理手順を使用するアプリケーションを実行するジョブのみが、このシステム値を使用します。

終了されるジョブに非同期信号 SIGTERM の信号処理手順があると、そのジョブについて SIGTERM 信号が生成されます。SIGTERM 信号の信号処理手順に制御が渡されると、この手順は、アプリケーション・データの部分的更新など望ましくない結果を避けるために、適切なアクションを実行することがあります。指定された時間内に SIGTERM 信号ハンドラーが完了しない場合は、システムはジョブを終了します。

ジョブが即時に終了される場合、信号ハンドラーの最大時間がこのシステム値で指定されます。このシステム値の時間制限は、1 つジョブを終了するとき、1 つのサブシステム内のすべてのジョブを終了するとき、またはすべてのサブシステム内のすべてのジョブを終了するとき使用されます。初期終了要求から 2 分が経過した後、システム・オペレーターは、ジョブ終了 (ENDJOB) コマンドで OPTION(*IMMED) を使用して、QENDJOB LMT 値をオーバーライドし、個別のジョブを即時に終了できます。このコマンドは、ロック状態または待ち状態のためにジョブがクリーンアップを実行できない場合にのみ使用してください。

アプリケーション・クリーンアップとシステムのジョブ終了処理の両方に十分な時間を確保するためには、システム値の再始動カテゴリの即時シャットダウンの最大時間 (QPWRDWN LMT) システム値の調整が必要な場合があります。このシステム値 (即時終了の最大時間) を即時シャットダウンの最大時間より大きい値に設定すると、警告メッセージが表示されます。電源が遮断される場合、制御された方法で電源遮断が完了するように、即時シャットダウンの最大時間システム値で指定された時間枠内ですべてのジョブを終了する必要があります。

可能な値は 30 秒 から 3600 秒 (1 時間) までです。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ジョブ概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

56 ページの『システム値: ジョブ概要』

i5/OS ジョブ・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

136 ページの『再始動システム値: 即時シャットダウンの最大時間』

即時シャットダウンを実行するまでの時間制限を指定する。(QPWRDWN LMT)

関連情報

システム値ファインダー

システム値: ライブラリー・リスト概要

i5/OS ライブラリー・リスト・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

システム値のライブラリー・リスト・カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能なライブラリー・リスト・システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

ライブラリー・リスト・システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
システム・ライブラリー・リスト	ジョブのライブラリー・リストのシステム部分の初期値を指定する。	QSYSLIBL
ユーザー・ライブラリー・リスト	ジョブのライブラリー・リストのユーザー部分の初期値を指定する。	QUSRLIBL

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

『ライブラリー・リスト・システム値: システム・ライブラリー・リスト』
 ジョブのライブラリー・リストのシステム部分の初期値を指定する。(QSYSLIBL)
 76 ページの『ライブラリー・リスト・システム値: ユーザー・ライブラリー・リスト』
 ジョブのライブラリー・リストのユーザー部分の初期値を指定する。(QUSRLIBL)

関連情報

システム値ファインダー

ライブラリー・リスト・システム値: システム・ライブラリー・リスト

ジョブのライブラリー・リストのシステム部分の初期値を指定する。(QSYSLIBL)

システム・ライブラリー・リストは、**QSYSLIBL** と呼ばれ、i5/OS システム値のライブラリー・リスト・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブのライブラリー・リストのシステム部分の初期値を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ライブラリー・リスト」 → 「システム」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	QSYS、QSYS2、QHLPSYS、QUSRSYS
変更が有効になるとき	次のジョブの開始時点
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を使用して、ライブラリー・リストのシステム部分を表示したり変更できます。リストには 15 までの名前を含めることができます。ライブラリー・リストを検索してオブジェクトを見つける場合、システム・ライブラリーが、ユーザー・ライブラリーよりも先に検索されます。ライブラリー・リストの一部として指定されたライブラリーは、システムが完全に作動状態になったときには、削除や名前の変更を行うことはできません。

QSYS ライブラリーは除去できません。このライブラリーは、システム・ディスク・プールまたは基本ユーザー・ディスク・プールに存在していなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ライブラリー・リスト概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

74 ページの『システム値: ライブラリー・リスト概要』
i5/OS ライブラリー・リスト・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

関連情報

システム値ファインダー

ライブラリー・リスト・システム値: ユーザー・ライブラリー・リスト

ジョブのライブラリー・リストのユーザー部分の初期値を指定する。(QUSRLIBL)

ユーザー・ライブラリー・リストは、**QUSRLIBL** と呼ばれ、i5/OS システム値のライブラリー・リスト・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブのライブラリー・リストのユーザー部分の初期値を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ライブラリー・リスト」 → 「ユーザー」
特殊権限	なし
デフォルト値	QGPL、QTEMP
変更が有効になるとき	次のジョブの開始時点
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を使用して、ライブラリー・リストのユーザー部分を表示したり変更できます。ユーザー・ライブラリー・リストには、ユーザーが現在作業中の情報が入っています。このリストには 25 までの名前を含めることができます。ライブラリー・リストからオブジェクトを検索する場合、システム・ライブラリー、プロダクト・ライブラリー、および、現行ライブラリーの項目が検索された後で、ユーザー・ライブラリーが検索されます。ライブラリー・リストの一部として指定されたライブラリーは、システムが完全に作動状態になったときには、削除や名前の変更を行うことはできません。

このライブラリーは、システム・ディスク・プールまたは基本ユーザー・ディスク・プールに存在していなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: ライブラリー・リスト概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

74 ページの『システム値: ライブラリー・リスト概要』

i5/OS ライブラリー・リスト・システム値を使用して、システム・レベルのジョブ限度および他のジョブ・デフォルトを表示または変更します。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: メッセージおよびサービス概要

i5/OS メッセージおよびサービス・システム値を使用して、システムのメッセージ、ロギング、およびサービス情報を変更し、表示します。

システム値のメッセージおよびサービス・カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用語にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能なメッセージおよびサービス・システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

メッセージおよびサービス・システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
活動記録ログ・ファイルのサイズ	活動記録ログ内の最大レコード数を指定する。	QHSTLOGSIZ
状況メッセージの表示	状況メッセージを文字ベース・インターフェースの 24 行目に表示するかどうかを指定する。	QSTSMSG
メッセージ待ち行列	回線、制御装置、および装置用のメッセージ待ち行列を指定する。	QCFGMSGQ
ジャーナル会計情報	ジョブ使用量、プリンター出力、およびプリンター使用量をジャーナル処理するかどうかを指定する。	QACGLVL
問題ログ・フィルター	問題ログをフィルターに掛けるかどうかを指定する。	QPRBFTR
最小保持期間	問題ログ項目の最小保持期間を設定する。	QPRBHLDITV
システムで検出されたソフトウェア問題のログ記録	システムで検出されたソフトウェア問題をログに記録するかどうかを指定する。	QSFWERRLOG
モニターされないエスケープ・メッセージの保守ログ	モニターされないエスケープ・メッセージの保守ログを作成するかどうかを指定する。	QSRVDMP

iSeries ナビゲーターでの名前
システムの遠隔保守の許可

システム値の説明
システムの遠隔保守を指定する。

文字ベース・インターフェースでの名前
QRMTSRVATR

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

『メッセージおよびサービス・システム値: 活動記録ログ・ファイルのサイズ』
活動記録ログ内の最大レコード数を指定する。(QHSTLOGSIZ)

79 ページの『メッセージおよびサービス・システム値: 状況メッセージの表示』
状況メッセージを文字ベース・インターフェースの 24 行目に表示するかどうかを指定する。
(QSTSMSG)

80 ページの『メッセージおよびサービス・システム値: 回線、制御装置、および装置用のメッセージ待ち行列』
回線、制御装置、および装置用のメッセージ待ち行列を指定する。(QCFGMSGQ)

81 ページの『メッセージおよびサービス・システム値: ジャーナル会計情報』
ジョブ使用量、プリンター出力、およびプリンター使用量をジャーナル処理するかどうかを指定する。
(QACGLVL)

82 ページの『メッセージおよびサービス・システム値: 問題ログ・フィルター』
問題ログをフィルターに掛けるかどうかを指定する。(QPRBFTR)

83 ページの『メッセージおよびサービス・システム値: 最小保持期間』
問題ログ項目の最小保持期間を設定する。(QPRBHLDITV)

84 ページの『メッセージおよびサービス・システム値: システムで検出されたソフトウェア問題のログ記録』
システムで検出されたソフトウェア問題をログに記録するかどうかを指定する。(QSFWERRLOG)

85 ページの『メッセージおよびサービス・システム値: モニターされないエスケープ・メッセージの保守ログ』
モニターされないエスケープ・メッセージの保守ログを作成するかどうかを指定する。(QSRVDMP)

86 ページの『メッセージおよびサービス・システム値: システムの遠隔保守の許可』
システムの遠隔保守を指定する。(QRMTSRVATR)

関連情報

システム値ファインダー

メッセージおよびサービス・システム値: 活動記録ログ・ファイルのサイズ

活動記録ログ内の最大レコード数を指定する。(QHSTLOGSIZ)

活動記録ログ・ファイルのサイズは、QHSTLOGSIZ と呼ばれ、i5/OS システム値のメッセージおよびサービス・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、活動記録ログ内のレコードの最大数を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「メッセージおよびサービス」 → 「一般」

クイック・リファレンス	
特殊権限	なし
デフォルト値	5000
変更が有効になるとき	次回活動記録ログが作成される時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

活動記録ログの各バージョンの最大レコード数を指定します。1つのバージョンがいっぱいになると(つまり、最大レコード数に達すると)、新しいバージョンが作成されます。ユーザーは、いっぱいになった(古い)バージョンを保管し、その後でそのバージョンを削除することができます。

• 日次作成 (*DAILY)

活動記録ログの新しいバージョンを毎日作成する場合は、このオプションを選択します。活動記録ログが最大の 10,000,000 レコードに達すると、その日について追加の活動記録ログが作成されます。したがって、それぞれの日ごとに複数の活動記録ログを作成することができます。

• 最大レコード数 (1-10,000,000)

活動記録レコードの最大数に達したときのみ、新しい活動記録ログを作成する場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択する場合は、レコードの最大数を指定する必要があります。可能な値は、1 から 10,000,000 までです。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: メッセージおよびサービス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

77 ページの『システム値: メッセージおよびサービス概要』

i5/OS メッセージおよびサービス・システム値を使用して、システムのメッセージ、ロギング、およびサービス情報を変更し、表示します。

関連情報

システム値ファインダー

メッセージおよびサービス・システム値: 状況メッセージの表示

状況メッセージを文字ベース・インターフェースの 24 行目に表示するかどうかを指定する。(QSTSMMSG)

状況メッセージの表示は、QSTSMMSG と呼ばれ、i5/OS システム値のメッセージおよびサービス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、状況メッセージを表示するかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「メッセージおよびサービス」 → 「一般」
特殊権限	なし
デフォルト値	選択 - 状況メッセージを表示する

クイック・リファレンス	
変更が有効になるとき	即時。ただし、開始済みのジョブには影響しない。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

文字ベースのインターフェース (5250 エミュレーター・セッション) の 24 行目に状況メッセージを表示する (*NORMAL) か表示しない (*NONE) かを指定できます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: メッセージおよびサービス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

77 ページの『システム値: メッセージおよびサービス概要』

i5/OS メッセージおよびサービス・システム値を使用して、システムのメッセージ、ロギング、およびサービス情報を変更し、表示します。

関連情報

システム値ファインダー

メッセージおよびサービス・システム値: 回線、制御装置、および装置用のメッセージ待ち行列

回線、制御装置、および装置用のメッセージ待ち行列を指定する。(QCFGMSGQ)

回線、制御装置、および装置用のメッセージ待ち行列は、**QCFGMSGQ** と呼ばれ、i5/OS システム値のメッセージおよびサービス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、回線、制御装置、および装置にメッセージを送信する際にシステムが使用するメッセージ待ち行列を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「メッセージおよびサービス」 → 「一般」
特殊権限	システム構成 (*IOSYSCFG)
デフォルト値	メッセージ待ち行列 - QSYSOPR。ライブラリー - QSYS。
変更が有効になるとき	回線、制御装置、または装置記述をオンに変更したとき。したがって、回線、制御装置、または装置記述をオンに構成変更した後でこのシステム値を変更した場合は、オフに構成変更してから、新しいシステム値を使用するために構成オブジェクトをオンに構成変更する必要があります。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

回線、制御装置、および装置にメッセージを送信する際にシステムが使用するメッセージ待ち行列を指定します。

このシステム値により、回線、制御装置、および装置に関するメッセージを送信する際にシステムが使用する、デフォルトのメッセージ待ち行列を指定することができます。

このシステム値で指定されるメッセージ待ち行列は、システム全体の動作が最適になるように、以下の属性で作成する必要があります。

Force (FORCE) - *NO

Allow Alerts (ALWALR) - *NO

Size (SIZE) - (8,32,*NOMAX)

Wrap (MSGQFULL) - *WRAP

メッセージ待ち行列 QSYS/QCFGMSGQ は、上記の特性付きで、システムによって提供されています。

次の回線記述タイプ、すなわち、トークンリング、イーサネット、DDI、X.25、フレーム・リレーは、このシステム値をサポートします。

次の制御装置記述タイプ、すなわち、APPC、SNA ホスト、Async (非同期)、ローカル・ワークステーション、遠隔ワークステーション、仮想ワークステーションは、このシステム値をサポートします。

次の装置記述タイプ、すなわち、APPC、プリンター、および、暗号は、このシステム値をサポートしません。

出荷されたときの値は QSYS/QSYSOPR で、これにより、通信メッセージがシステム操作員メッセージ待ち行列に送信されます。

メッセージ待ち行列は、システム・ディスク・プール (補助記憶域プールとも呼ばれる) または基本ユーザー・ディスク・プールに存在しなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: メッセージおよびサービス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定の 카테고리의システム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

77 ページの『システム値: メッセージおよびサービス概要』

i5/OS メッセージおよびサービス・システム値を使用して、システムのメッセージ、ロギング、およびサービス情報を変更し、表示します。

関連情報

システム値ファインダー

メッセージおよびサービス・システム値: ジャーナル会計情報

ジョブ使用量、プリンター出力、およびプリンター使用量をジャーナル処理するかどうかを指定する。(QACGLVL)

ジャーナル会計情報は、QACGLVL と呼ばれ、i5/OS システム値のメッセージおよびサービス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、ジョブ使用量、プリンター出力、およびプリンター使用

量をジャーナル処理するかどうかを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「メッセージおよびサービス」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - 会計情報はジャーナルに送られない
変更が有効になるとき	次のジョブの開始時点
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムからジャーナルに書き込ませたい使用量情報のタイプを指定します。どちらのチェック・ボックスも選択されていない場合 (*NONE)、会計情報はジャーナルに書き込まれません。ジョブ使用量情報をジャーナル (*JOB) に書き込むことも、プリンター出力およびプリンター使用量情報をジャーナル (*PRINT) に書き込むこともできます。どちらかのオプションが選択されている場合は、システム会計ジャーナル (QACGJRN) が QSYS ライブラリーになければなりません。ない場合は、変更内容は拒否されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: メッセージおよびサービス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定の 카테고리의システム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

77 ページの『システム値: メッセージおよびサービス概要』

i5/OS メッセージおよびサービス・システム値を使用して、システムのメッセージ、ロギング、およびサービス情報を変更し、表示します。

関連情報

システム値ファインダー

メッセージおよびサービス・システム値: 問題ログ・フィルター

問題ログをフィルターに掛けるかどうかを指定する。(QPRBFTR)

問題ログ・フィルターは、QPRBFTR と呼ばれ、i5/OS システム値のメッセージおよびサービス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、問題ログをフィルターに掛けるかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「メッセージおよびサービス」 → 「問題」
特殊権限	なし
デフォルト値	フィルターに掛けない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

使用したい問題ログ・フィルターの名前を指定できます。フィルター名を指定する場合は、そのフィルターがあるライブラリー名を組み込む必要があります。問題ログ・フィルターの名前を入力するか、問題ログ・フィルターを使用しない場合は**フィルターに掛けない (*NONE)** を選択します。

フィルターは、システム・ディスク・プール (補助記憶域プールとも呼ばれる) または基本ユーザー・ディスク・プールに存在しなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: メッセージおよびサービス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定の 카테고리의システム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

77 ページの『システム値: メッセージおよびサービス概要』

i5/OS メッセージおよびサービス・システム値を使用して、システムのメッセージ、ロギング、およびサービス情報を変更し、表示します。

関連情報

システム値ファインダー

メッセージおよびサービス・システム値: 最小保持期間

問題ログ項目の最小保持期間を設定する。(QPRBHLDITV)

最小保持期間は、**QPRBHLDITV** と呼ばれ、i5/OS システム値のメッセージおよびサービス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、問題を問題ログに保持しておく最小の日数を設定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「メッセージおよびサービス」 → 「問題」
特殊権限	なし
デフォルト値	30 日間
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

問題ログ項目を問題ログに保持しておく最小の日数を指定することができます。この期間は、問題がログに記録された時点から始まります。このシステム値の範囲は、0 から 999 日です。この期間が過ぎると、問題削除 (DLTPRB) コマンドを実行して、その問題ログ項目を削除することができます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: メッセージおよびサービス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定の 카테고리의システム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

77 ページの『システム値: メッセージおよびサービス概要』

i5/OS メッセージおよびサービス・システム値を使用して、システムのメッセージ、ロギング、およびサービス情報を変更し、表示します。

関連情報

システム値ファインダー

メッセージおよびサービス・システム値: システムで検出されたソフトウェア問題のログ記録

システムで検出されたソフトウェア問題をログに記録するかどうかを指定する。(QSFWERRLOG)

システムで検出されたソフトウェア問題のログ記録は、**QSFWERRLOG** とも呼ばれ、i5/OS システム値のメッセージおよびサービス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで検出されたソフトウェア問題をログに記録するかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「メッセージおよびサービス」 → 「問題」
特殊権限	なし
デフォルト値	選択 - システムで検出されたソフトウェア問題はログ記録される
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

ソフトウェア・エラーを、システムでログに記録する (*LOG) か記録しない (*NOLOG) かを指定できます。

システムで検出されたソフトウェア問題のログ記録 (*LOG)

この設定により、ソフトウェア・エラーがシステムによってログに記録されるかどうかを指定します。問題ログは、ご使用のシステムのソフトウェアで発生したエラーに関する情報の保管場所です。システムで検出されたソフトウェアの問題をログに記録するように選択した場合 (*LOG)、エラーが評価されて、無条件にログに記録するか、エラーをログに記録する決定をポリシー・ベースのサービス・モニターまで据え置かかが判別されます。

無条件にログに記録する場合、問題分析解決可能メッセージが QSYSOPR に送られ、問題ログ内に項目が作成されます。レポート・コンポーネントがエラー・データを提供する場合、スプール・ファイルはそのデータを含むように作成されます。スプール・ファイル名は、エラー・ログおよび問題ログ項目に保管されます。

エラーを条件付きでログに記録する場合、エラーをログに記録する判断は、ポリシー・ベースのサービス・モニターにより行われます。判断の結果、問題をログに記録する場合、問題ログ内に項目が作成されます。問題データは問題データ・ライブラリーに保管され、問題記録項目はライブラリー名を使用して更新されます。

システムで検出されたソフトウェアの問題をログに記録しないように選択した場合 (*NOLOG)、ソフトウェア・エラーが検出されてもロギングは行われません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: メッセージおよびサービス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

77 ページの『システム値: メッセージおよびサービス概要』

i5/OS メッセージおよびサービス・システム値を使用して、システムのメッセージ、ロギング、およびサービス情報を変更し、表示します。

関連情報

システム値ファインダー

メッセージおよびサービス・システム値: モニターされないエスケープ・メッセージの保守ログ

モニターされないエスケープ・メッセージの保守ログを作成するかどうかを指定する。(QSRVDMP)

モニターされないエスケープ・メッセージの保守ログは、**QSRVDMP** とも呼ばれ、i5/OS システム値のメッセージおよびサービス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、モニターされないエスケープ・メッセージの保守ログ (保守ダンプともいう) を作成するかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「メッセージおよびサービス」 → 「問題」
特殊権限	なし
デフォルト値	選択 - ユーザー・ジョブを含める
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

モニターされないエスケープ・メッセージの保守ログを作成するか作成しない (*NONE) を指定できます。これらの保守ログを作成する場合は、ユーザー・ジョブ (*DMPUSRJOB) またはシステム・ジョブ (*DMPYSJOB) (あるいはその両方 (*DMPALLJOB)) を含むように指定できます。

ユーザーが、モニターされないエスケープ・メッセージを含む、異常障害の保守ログを作成し保持している場合は、IBM® は、異常障害が発生したときの問題の診断の際の支援を提供することができます。システム・ジョブの例には以下のものがあります。

- システム・アービター
- サブシステム・モニター
- 論理装置 (LU) のサービス
- スプール読み取り機能および書き込み機能
- 開始制御プログラム機能 (SCPF) ジョブ

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: メッセージおよびサービス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

77 ページの『システム値: メッセージおよびサービス概要』

i5/OS メッセージおよびサービス・システム値を使用して、システムのメッセージ、ロギング、およびサービス情報を変更し、表示します。

関連情報

システム値ファインダー

メッセージおよびサービス・システム値: システムの遠隔保守の許可

システムの遠隔保守を指定する。(QRMTSRVATR)

システムの遠隔保守の許可は、**QRMTSRVATR** と呼ばれ、i5/OS システム値のメッセージおよびサービス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムの遠隔問題分析を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「メッセージおよびサービス」 → 「リモート」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - システムの遠隔保守は許可されない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

システムの遠隔分析を許可する (1) か許可しない (0) かを指定できます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: メッセージおよびサービス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

77 ページの『システム値: メッセージおよびサービス概要』

i5/OS メッセージおよびサービス・システム値を使用して、システムのメッセージ、ロギング、およびサービス情報を変更し、表示します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: パスワード概要

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

システム値のパスワード・カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能なパスワード・システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

iSeries ナビゲーターでの名前 パスワード・システム値:	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
パスワード・レベル	システムのパスワード・レベルを設定する。	QPWDLVL
最小パスワード長	パスワードの最小長を設定する。	QPWDMINLEN
最大パスワード長	パスワードの最大長を設定する。	QPWDMAXLEN
最低 1 桁の数字が必要	システムで使用されるパスワードが数字を少なくとも 1 つ使用するよう設定する。	QPWDRQDDGT
連続する数字の制限	システムで使用されるパスワードが連続した数字の使用を制限するよう設定する。	QPWDLMTAJC
制限付き文字	制限される文字を指定する。	QPWDLMTCHR
反復文字の制限	反復文字を制限するかどうかを指定する。	QPWDLMTREP
各位置に異なる文字が必要	システムで使用されるパスワードが、各位置に異なる文字を使用するよう設定する。	QPWDPOSDIF
パスワードの再利用サイクル	同じパスワードが再利用できる時期を指定する。	QPWDRQDDIF
パスワード有効期限	パスワードが失効する時期を指定する。	QPWDEXPITV

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
iSeries ナビゲーターにはない	ユーザー作成のプログラムがパスワードに追加の妥当性検査を行うかどうかを指定する。	QPWDVLDPGM

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

221 ページの『システム・アクセス・レベルの保護』

会社に必要なレベルの機密保護をインプリメントするために、パスワード・システム値を使用してシステム・アクセスを制限することをお勧めします。パスワード・システム値を必ず設定することにより、会社は機密保護のレベルをコントロールすることができます。

『パスワード・システム値: パスワード・レベル』

システムのパスワード・レベルを設定する。(QPWDLVL)

93 ページの『パスワード・システム値: パスワードの最小長』

パスワードの最小長を設定する。(QPWDMINLEN)

94 ページの『パスワード・システム値: パスワードの最大長』

パスワードの最大長を設定する。(QPWDMAXLEN)

95 ページの『パスワード・システム値: 数字が少なくとも 1 つ必要』

システムで使用されるパスワードが数字を少なくとも 1 つ使用するように設定する。(QPWDRQDDGT)

95 ページの『パスワード・システム値: 連続数字の制限』

システムで使用されるパスワードが連続した数字の使用を制限するように設定する。(QPWDLMTAJC)

96 ページの『パスワード・システム値: 制限付き文字』

制限される文字を指定する。(QPWDLMTCHR)

97 ページの『パスワード・システム値: 反復文字の制限』

反復文字を制限するかどうかを指定する。(QPWDLMTREP)

98 ページの『パスワード・システム値: 各位置に異なる文字が必要』

システムで使用されるパスワードが、各位置に異なる文字を使用するように設定する。(QPWDPOSDIF)

99 ページの『パスワード・システム値: パスワードの再利用サイクル』

同じパスワードが再利用できる時期を指定する。(QPWDRQDDIF)

101 ページの『パスワード・システム値: パスワード有効期限』

パスワードが失効する時期を指定する。(QPWDEXPITV)

関連タスク

92 ページの『パスワード・レベルを変更するときのパスワード確認』

パスワード・レベル (QPWDLVL) 値を変更する前に、設定しようとしているレベルに適合するパスワードがユーザー・プロファイルに含まれているかどうか、確認する必要があります。ご使用のシステム上のプロファイルを分析する、文字ベースの 2 つの方法があります。

関連情報

システム値ファインダー

パスワード・システム値: パスワード・レベル

システムのパスワード・レベルを設定する。(QPWDLVL)

パスワード・レベルは、QPWDLVL とも呼ばれ、i5/OS システム値のパスワード・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムのパスワード・レベルを設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パスワード」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	限定された文字セットを使用した短いパスワード (0)
変更が有効になるとき	システムの次の再始動時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)
特別な考慮事項	<p>パスワード・レベル・システム値を 3 から値 0 または 1 に変更することはできません。パスワード・レベル・システム値は、3 から 2 に変更した後で、0 または 1 に変更しなければなりません。この制限の理由は、パスワード・レベル 3 に変更する時に、パスワード・レベル 0 または 1 で使用されていたすべてのパスワードがシステムから除去されるためです。</p> <p>システムがパスワード・レベル 2 にあるときは、パスワード・レベル 2 から 0 または 1 に変更する前に、ユーザー・プロファイルを変更してパスワード・レベル 0 または 1 で作動するパスワードを与える (パスワードは 10 文字以下) ことを確実に行う必要があります。そうでない場合、ユーザーはシステムにサインオンできません。</p> <p>変更先のパスワード・レベルに対してパスワードが有効かどうか確認するためにユーザー・プロファイルを検査する方法について詳しくは、『パスワード・レベルを変更するときのパスワード確認』を参照してください。</p>

このシステム値を使用してユーザーができること

システムで使用されるパスワード・レベルを指定できます。

システムのパスワード・レベルは、1 から 10 文字までのユーザー・プロファイル・パスワードを使用するように設定するか、1 から 128 文字までのユーザー・プロファイル・パスワードを使用するように設定できます。

パスワード・レベルは、パスワード値としてパスフレーズを使用するように設定できます。パスフレーズという用語は、使用する文字に制約が少なく非常に長いパスワード値を記述するために、コンピューター業界で使用されている用語です。パスフレーズでは文字間に空白が使用でき、これによって、パスワード値にセンテンスまたはフレーズが使用できます。パスフレーズの唯一の制約事項は、アスタリスク (*) で始められないことと末尾空白が除去されることです。

パスワード・レベルを、1 から 10 文字パスワードから 1 から 128 文字パスワードに変更するには、慎重な考慮事項を要します。ご使用のシステムがネットワーク内の他のシステムと通信する場合は、すべてのシステムが長いパスワードを処理できなければなりません。

このシステム値を変更する前に、「iSeries 機密保護解説書」の『パスワード・レベルの変更計画』を参照してください。

使用できるオプションは次のとおりです。

- **限定された文字セットを使用した短いパスワード。(0)**

1 から 10 文字の長さを持つユーザー・プロファイル・パスワードをサポートします。使用できる文字は、A から Z、0 から 9、および、ドル記号 (\$)、アットマーク (@)、番号記号 (#)、および下線 (_) の特殊文字です。

ご使用のサーバーがネットワーク内の他のサーバーと通信し、これらのサーバーが、パスワード・レベル 0 あるいは V5R1M0 より前のリリースのオペレーティング・システムで実行されている場合は、この値を使用しなければなりません。

ご使用のサーバーが、パスワードの長さを 1 から 10 文字に制限する他のサーバーと通信する場合は、この値を使用しなければなりません。

ご使用のサーバーが iSeries Support for Windows[®] Network Neighborhood (iSeries NetServer[™]) プロダクトと通信したり、1 から 10 文字のパスワードを使用する他のサーバーと通信したりする場合は、この値を使用しなければなりません。

システムのパスワード・レベルがこの値に設定されると、オペレーティング・システムは、パスワード・レベル 2 および 3 で使用するために、暗号化されたパスワードを作成します。レベル 0 で使用されるパスワード文字は、レベル 2 および 3 で使用できる文字と同じです。

- **限定された文字セットを使用した短いパスワード。Windows[®] 95/98/ME クライアント上の iSeries NetServer を使用不可にします。(1)**

この値は、以下の例外を除いて、パスワード・レベル 0 に対するサポートと同等です。Windows 95/98/ME 版クライアントに対する iSeries NetServer パスワードは、システムから除去されます。iSeries NetServer プロダクトのクライアント・サポートを使用する場合は、パスワード・レベル 1 を使用することはできません。

Windows 95/98/ME 版 NetServer プロダクトは、パスワード・レベルが 1 または 3 に設定されたシステムには接続できません。NetServer パスワードで使用されている暗号化では機密保護上の問題があるので、これらのパスワード・レベルの NetServer パスワードはシステムから除去されます。

- **限定されていない文字セットを使用した長いパスワード。(2)**

この値は、1 から 128 文字を使用したユーザー・プロファイル・パスワードをサポートします。英大文字と小文字が使用できます。パスワードはどの文字でも使用できます。パスワードは大文字小文字の区別をします。

このレベルは、互換性レベルと見なされます。システムにサインオンするとき、ユーザーが使用したパスワードが、サインオンの認証および他のパスワード・テストに使用されます。このレベルでは、パスワードがパスワード・レベル 0 または 1 の長さで構文要件を満たしている限り、パスワード・レベル 0 または 1 に戻ることができます。

ご使用のシステムが、Windows Network Neighborhood (iSeries NetServer) プロダクトの iSeries Support と通信し、パスワードの長さが 1 から 14 文字である限り、このレベルを使用することができます。

ご使用のシステムが以下のシステムと通信する場合は、レベル 2 を使用することはできません。

- ネットワーク内の他のシステムが、パスワード・レベル 0 または 1、あるいは、V5R1M0 より前のリリースのオペレーティング・システムで実行されている場合。
 - 他のシステムがパスワードの長さを 1 から 10 文字に制限している場合。
 - Client Access V5R1 またはそれ以前を使用している PC。
- **限定されていない文字セットを使用した長いパスワード。 Windows 95/98/ME クライアント上の iSeries NetServer を使用不可にします。(3)** このレベルは、1 から 128 文字を使用したユーザー・プロフィール・パスワードをサポートします。英大文字と小文字が使用できます。パスワードはどの文字でも使用できますが、大文字小文字の区別をします。

パスワード・レベルを 3 に変更する前に、「iSeries 機密保護解説書」の『パスワード・レベルの変更計画』を参照してください。

パスワード・レベルを 3 から 0 または 1 に戻すことは、まず、パスワード・レベル 2 に変更してからでなければ行うことはできません。パスワード・レベル 2 では、パスワード・レベル 0 または 1 の長さと同様の規則を満たしている限り、パスワード・レベル 0 または 1 で使用できるパスワードを作成することができます。

ご使用のシステムが以下のシステムと通信する場合は、レベル 3 を使用することはできません。

- ネットワーク内の他のシステムが、パスワード・レベル 0 または 1、あるいは、V5R1M0 より前のリリースのオペレーティング・システムで実行されている場合。
- 他のシステムがパスワードの長さを 1 から 10 文字に制限している場合。
- Windows Network Neighborhood (iSeries NetServer) プロダクトの iSeries Support と通信する場合。
- Client Access V5R1 またはそれ以前を使用している PC。

Windows 95/98/ME 版 NetServer プロダクトは、パスワード・レベルが 1 または 3 に設定されたシステムには接続できません。NetServer パスワードで使用されている暗号化では機密保護上の問題があるので、これらのパスワード・レベルの NetServer パスワードはシステムから除去されます。パスワードは容易に解読されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パスワード概要』トピックを参照してください。パスワードを変更するときにパスワード・レベルを確認する方法については、92 ページの『パスワード・レベルを変更するときのパスワード確認』を参照してください。あるいは、特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つける場合は、システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

パスワード・レベルを変更するときのパスワード確認:

パスワード・レベル (QPWDLVL) 値を変更する前に、設定しようとしているレベルに適合するパスワードがユーザー・プロファイルに含まれているかどうか、確認する必要があります。ご使用のシステム上のプロファイル进行分析する、文字ベースの 2 つの方法があります。

- 第 1 の方法は、PRTUSRPRF (ユーザー・プロファイルの印刷) コマンドを使用することです。このコマンドを、TYPE パラメーターに *PWDLVL を指定して使用すると、システム上のすべてのプロファイルのリストが含まれた報告書が作成されます。この報告書に、プロファイルが QPWDLVL 0、1、2、または 3 に適合するパスワードを持っているかどうかが表示されます。システムを分析するには、以下のステップを実施してください。

1. PRTUSRPRF TYPE(*PWDLVL) と入力します。
2. WRKSPLF (スプール・ファイルの処理) と入力します。
3. 報告書のファイル名の次に 5 (表示) と入力します。ファイル名は常に QPSECUSR であるはずす。
4. 報告書を表示し、どのプロファイルが、変更しようとしているパスワード・レベルに適合するパスワードを持っているかを判別します。

- 2 番目の方法は、DSPUSRPRF (ユーザー・プロファイルの表示) コマンドからの出力を使用する方法です。DSPUSRPRF コマンドは、システム上のプロファイルごとのユーザー・プロファイル情報を出力ファイルに送るために使用することができます。できあがった出力ファイルをアプリケーションまたは対話式 SQL SELECT ステートメントで使用して、変更しようとしている QPWDLVL に適合するパスワードを持っているのはどのプロファイルか、判別します。システムを分析するには、次のステップを完了します。

1. システム上のすべてのプロファイルについての情報を入手したいときは、DSPUSRPRF コマンドからの出力を出力ファイルに送る必要があります。TYPE パラメーターの値が *BASIC である場合は、出力ファイルは IBM のモデル出力ファイルである QSYS/QADSPUPB と同一の形式になっていなければなりません。入手したい情報を入れるターゲットの出力ファイルには、2 つのフィールドがあります。フィールド名は UPENPW (Y はそのユーザーが QPWDLVL 0 および 1 に適合するパスワードを持つことを示す) と UPENPH (Y はそのユーザーがパスワード・レベル 2 と 3 に合致するパスワードを持つことを示す) です。

DSPUSRPRF コマンドで指定された出力ファイルが、コマンドが出される時点で存在していない場合は、コマンドがそのファイルを作成します。DSPUSRPRF コマンドが出される時点でファイルが存在しているときは、そのファイルは QSYS/QADSPUPB モデル・ファイルと同じ形式でなければなりません。DSPUSRPRF コマンドを出す前にターゲットの出力ファイルを作成しておくのは良い考えです。次に示すステップをお勧めしますが、これは必須ではありません。

CRTDUPOBJ OBJ(QADSPUPB) FROMLIB(QSYS) OBJTYPE(*FILE) TOLIB(1111) NEWOBJ(nnnn) ここで、1111 は、ターゲットの出力ファイルを入れる既存のライブラリーの名前です。nnnn はターゲットの出力ファイルの名前です。

2. システム上に多数のプロファイルがある場合には、出力ファイルがデータのすべてを保持できない可能性があります。出力ファイルが必ずすべてのデータを扱えるようにするために、作成したばかりのファイルに対して次の CHGPF (物理ファイル変更) コマンドを出します。

CHGPF FILE(1111/nnnn) SIZE(*NOMAX)

- DSPUSRPRF コマンドを使用し、システム上のすべてのプロファイルのデータを収集します。

DSPUSRPRF USRPRF(*ALL) TYPE(*BASIC) OUTPUT(*OUTFILE) OUTFILE(1111/nnnn)

- 対話式 SQL SELECT ステートメントを使用して、どのプロファイルが有効なパスワードを持っているかを調べるには、次のコマンドを使用します。
 - STRSQL と入力します。
 - SELECT UPUPRF, UPENPW, UPENPH FROM 1111/nnnn と入力します。

あるいは

ターゲットの出力ファイルから UPENPW および UPENPH フィールドのデータを取り出すアプリケーションを作成することもできます。

関連概念

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

パスワード・システム値: パスワードの最小長

パスワードの最小長を設定する。(QPWDMINLEN)

パスワードの最小長は、QPWDMINLEN と呼ばれ、i5/OS システム値のパスワード・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、パスワードの最小の長さを設定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パスワード」 → 「妥当性検査」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	6
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

パスワードの最小文字数を指定できます。可能な値は、システムで使用するパスワード・レベルによって異なります。パスワード・レベルが 0 または 1 の場合は、最小長として可能な値は、1 から 10 までです。パスワード・レベルが 2 または 3 の場合は、最小長として可能な値は、1 から 128 までです。パスワードの最小長は、最大長より大きくてはなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パスワード概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

パスワード・システム値: パスワードの最大長

パスワードの最大長を設定する。(QPWDMAXLEN)

パスワードの最大長は、**QPWDMAXLEN** とも呼ばれ、i5/OS システム値のパスワード・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、パスワードの最大の長さを設定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パスワード」 → 「妥当性検査」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	8
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

パスワードの最大文字数を指定できます。可能な値は、システムで使用するパスワード・レベルによって異なります。パスワード・レベルが 0 または 1 の場合は、最大長として可能な値は、1 から 10 までです。パスワード・レベルが 2 または 3 の場合は、最大長として可能な値は、1 から 128 までです。パスワードの最大長は、最小長より大きくなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パスワード概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

パスワード・システム値: 数字が少なくとも 1 つ必要

システムで使用されるパスワードが数字を少なくとも 1 つ使用するよう設定する。(QPWDRQDDGT)

数字が少なくとも 1 つ必要は、QPWDRQDDGT とも呼ばれ、i5/OS システム値のパスワード・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用されるパスワードが、少なくとも 1 つの数字を使用するよう設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パスワード」 → 「妥当性検査」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - 数字は不要
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

新規パスワードに数字が必要 (1) か必要でない (0) かを指定します。このオプションによって、ユーザーが英字だけを使用するのを防ぐことにより、追加の機密保護になります。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パスワード概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

パスワード・システム値: 連続数字の制限

システムで使用されるパスワードが連続した数字の使用を制限するよう設定する。(QPWDLMTAJC)

連続数字の制限は、QPWDLMTAJC とも呼ばれ、i5/OS システム値のパスワード・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用されるパスワードが、連続数字の使用を制限するよう設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パスワード」 → 「妥当性検査」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - 連続数字が許される
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

パスワードに隣接数字を使用できる (0) かできない (1) かを指定できます。このオプションによって、誕生日や電話番号などの連続した番号をパスワードとして使用しないことによって、さらに機密保護が向上します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パスワード概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

パスワード・システム値: 制限付き文字

制限される文字を指定する。(QPWDLMTCHR)

制限付き文字は、QPWDLMTCHR と呼ばれ、i5/OS システム値のパスワード・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、制限する文字を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パスワード」 → 「妥当性検査」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	制限付き文字はない
変更が有効になるとき	即時

クイック・リファレンス	
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

パスワードの中で使用できないいくつかの文字を指定できます。また、パスワードの中で任意の文字を使用できる (*NONE) ことを指定することもできます。制限できる文字は、A から Z、0 から 9、および番号記号 (#)、ドル記号 (\$)、アットマーク (@)、下線 (_) の特殊文字です。

このオプションを使用して、ユーザーが、パスワードに、母音などの特定の文字を使用しないようにして、追加の機密保護を提供できます。母音を制限することにより、ユーザーがパスワードに実際の語を形成するのを防止します。最大 10 文字の制限された文字を指定することができます。

このシステム値は、パスワード・レベルが 2 または 3 の場合は実行されません。このシステム値は、パスワード・レベルが 2 または 3 でも変更できますが、パスワード・レベルが 0 または 1 に変更されるまでは実行されません。

お勧めできる設定値は A、E、I、O、おとび U です。また、他のシステムとの互換性のために、特殊文字 (#、\$、および @) を制限する必要がある場合があります。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パスワード概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

パスワード・システム値: 反復文字の制限

反復文字を制限するかどうかを指定する。(QPWDLMTREP)

反復文字の制限は、QPWDLMTREP と呼ばれ、i5/OS システム値のパスワード・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、反復文字を制限するかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パスワード」 → 「妥当性検査」

クイック・リファレンス	
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	文字は複数回使用できる
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

パスワードに反復文字の使用を許可するかどうかを指定します。このオプションによって、同じ文字を複数回使用するなどの、推定しやすいパスワードを指定するのを防ぐことにより、追加の機密保護になります。

パスワード・レベルが 2 または 3 の場合は、反復文字のテストは大文字小文字の区別をして行われます。これは、小文字は大文字と同じではないことを意味します。

有効な値は次の通りです。

- 文字は複数回使用できる (0)

パスワードに同じ文字を複数回使用できます。

- 文字を複数回使用できない (1)

パスワードに同じ文字を複数回使用することはできません

- 文字は続けて使用できない (2)

同じ文字をパスワードの中で複数回使用できますが、続けて使用できません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パスワード概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

パスワード・システム値: 各位置に異なる文字が必要

システムで使用されるパスワードが、各位置に異なる文字を使用するように設定する。(QPWDPOSDIF)

各位置に異なる文字が必要は、QPWDPOSDIF と呼ばれ、i5/OS システム値のパスワード・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用されるパスワードが、各位置に異なる文字を

使用するように設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パスワード」 → 「妥当性検査」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - 各位置に新しい文字が必要ではない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

ユーザーが新規パスワードの同じ位置に同じ文字を使用できる (0) かできない (1) かを指定できます。できないを指定すると、ユーザーが新規パスワードで前のパスワードと同じ位置に同じ文字を使用するのを防止することができます。たとえば、直前のパスワードが DJS1 であった場合は新規パスワードとして DJS2 は使用できません (D、J、および S が同じ位置にあるため)。

パスワード・レベルが 2 または 3 の場合は、新規文字のテストは大文字小文字の区別をして行われます。これは、小文字は大文字と同じではないことを意味します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パスワード概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

パスワード・システム値: パスワードの再利用サイクル

同じパスワードが再利用できる時期を指定する。(QPWDRQDDIF)

パスワードの再利用サイクルは、QPWDRQDDIF と呼ばれ、i5/OS システム値のパスワード・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、パスワードが再び使用できる時期を指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パスワード」 → 「妥当性検査」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	1 個のパスワードの後
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

直前のパスワードのうちのいくつのパスワードを重複パスワードの検査対象とするかを指定できます。このオプションによって、ユーザーが前に使用したパスワードを指定するのを防ぐことにより、追加の機密保護になります。また、このオプションにより、パスワードの有効期限が切れたユーザーが、パスワードを変更し、そのすぐ後で前のパスワードに変更し直すことも防げます。

次の値を使用することができます：

- 1 個のパスワードの後 (0)
- 4 個のパスワードの後 (8)
- 6 個のパスワードの後 (7)
- 8 個のパスワードの後 (6)
- 10 個のパスワードの後 (5)
- 12 個のパスワードの後 (4)
- 18 個のパスワードの後 (3)
- 24 個のパスワードの後 (2)
- 32 個のパスワードの後 (1)

お勧めできる設定値は 10 個のパスワードの後 (5) です。10 以上の値を選択して、パスワードの反復使用を防ぐようにします。あるパスワードを少なくとも 6 カ月は再使用することがないように、パスワード満了値とパスワード再利用サイクル値の組み合わせを使用することをお勧めします。たとえば、パスワード有効期限として 30 日 (直前の変更からの日数) を選択し、パスワード再利用サイクルとして 10 パスワードの後でを選択します。これは、システムから警告が出されたときにパスワードを変更する典型的なユーザーは、約 9 カ月間は、パスワードを反復使用できないことを意味します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パスワード概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

パスワード・システム値: パスワード有効期限

パスワードが失効する時期を指定する。(QPWDEXPITV)

パスワード有効期限は、QPWDEXPITV と呼ばれ、i5/OS システム値のパスワード・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、パスワードの有効期限を指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パスワード」 → 「有効期限」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	失効しない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

ユーザー・パスワードの有効期限を設けるかどうかを指定できます。パスワードを変更するまでに許容される日数を制御することができます。パスワードの有効期限が切れた後でユーザーがサインオンしようとした場合は、システムはユーザーにパスワードを変更する機会を与え、ユーザーはサインオンすることを許可されます。

お勧めできる設定値は 30 日から 90 日です。

次のオプションを使用することができます。

- 有効期限なし (*NOMAX)

ユーザーはパスワードを変更する必要がありません。

- 前回の変更後の日数 (1 から 366)

パスワード変更日までの日数を指定します。1 から 366 の値を選択してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パスワード概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

パスワード・システム値: パスワード妥当性検査プログラム

ユーザー作成のプログラムがパスワードに追加の妥当性検査を行うかどうかを指定する。(QPWDLDPGM)

パスワード妥当性検査プログラムは、iSeries ナビゲーターにないシステム値です。このシステム値によって、ユーザー作成のプログラムでパスワードに対する追加の妥当性検査を行う機能が提供されます。

クイック・リファレンス	
ロケーション	文字ベース・インターフェース
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
変更が有効になるとき	次回パスワードが変更されたとき
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値によって、ユーザー作成のプログラムでパスワードに対する追加の妥当性検査を行う機能が提供されます。現行パスワードおよび新規パスワードは、暗号化せずに妥当性検査プログラムに渡されます。妥当性検査プログラムはデータベース・ファイル内にパスワードを格納し、システムの機密保護における妥協を行います。このシステム値の設定値としてお勧めするのは *NONE です。

以下のオプションを指定することができます。

- ***NONE**

妥当性検査プログラムを使用しません。

- ***REGFAC**

妥当性検査プログラム名が登録ファシリティから検索されます。

- **プログラム仕様**

妥当性検査プログラムの名前。このオプションは、システムが QPWDLVL 0 または 1 で実行されている場合のみ有効です。可能なライブラリー値は以下のとおりです。

- ***LIBL**

妥当性検査プログラムを探すために、ライブラリー・リストが使用されます。

- ***CURLIB**

妥当性検査プログラムを探すために、ジョブの現行ライブラリーが使用されます。ジョブの現行ライブラリーとしてどのライブラリーも指定されない場合は、QGPL が使用されます。

- ライブラリー名

妥当性検査プログラムが入っているライブラリーの名前を指定します。

プログラムは、システム・ディスク・プール (補助記憶域プールとも呼ばれる) または基本ユーザー・ディスク・プールに存在しなければなりません。

システム値についての詳細情報の入手

特定のシステム値またはシステム値のカテゴリーについて詳しくは、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: パフォーマンス概要

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

システム値のパフォーマンス・カテゴリーにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能なパフォーマンス・システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

パフォーマンス・システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
対話型ジョブのジョブ優先順位の動的調整	対話型ジョブのジョブ優先順位を設定する。	QDYNPTYADJ
優先順位バンド内でのジョブ優先順位の動的調整	優先順位バンド内のジョブ優先順位が動的に調整されるように設定する。	QDYNPTYSCD
記憶域プールと活動レベルの自動調整	記憶域プールと活動レベルの自動調整をいつ行うかを指定する。	QPFRAJ
有資格スレッドの最大数	有資格スレッドの最大数を指定する。	QMAXACTLVL
マシン記憶域プール・サイズ	マシン記憶域プールのサイズを指定する。	QMCHPOOL

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
基本記憶域プールの最小サイズ	最小の基本記憶域プールを指定する。	QBASPOOL
基本記憶域プール有資格スレッドの最大数	有資格スレッドの最大数を指定する。	QBASACTLVL
タイム・スライスの終わりでの対話型ジョブの基本プールへの移動	タイム・スライスの終わりに対話型ジョブを基本プールに移動するかどうかを指定する。	QTSEPOOL
通信構成の回復	回復の試行を行うかどうか、何回試行を行うかを指定する。	QCMNRCYLMT
再始動での通信アービター・ジョブ	制御装置および装置のための作業を処理するのに使用可能な通信アービター・システム・ジョブの数を指定する。	QCMNARB
使用可能な表示装置パススルー・サーバー・ジョブ	i5/OS 表示装置パススルー、iSeries アクセス・ワークステーション機能 (WSF)、およびプログラマブル・ワークステーション上の他の 5250 エミュレーション・プログラムを処理するために使用可能な、ターゲット表示装置パススルー・サーバー・ジョブの数を指定する。	QPASTHRSVR
Query と索引の並列処理	並列処理を使用するかどうか、何のために使用するかを指定する。	QQRVDEGREE
データベース Query の時間制限	データベース Query の時間制限を設定する。	QQRVTIMLMT
ユーザー・ジョブのライブラリー検索リスト内でのライブラリーのロック	検索リスト内のライブラリーを他のジョブが削除または名前変更しないようにする。	QLIBLCKLVL
バックグラウンドでのデータベース統計収集許可	どんな要求がシステム・ジョブ QDBFSTCCOL によって処理されることを許されるかを指定する。	QDBFSTCCOL
スレッド類縁性	2 次スレッドに初期スレッドと同じプロセッサ・グループおよびメモリーへの類縁性を持たせるかどうかを指定する。	QTHDRSCAFN
スレッド・リソースの自動調整	システムが現在システムで実行中のスレッドの類縁性を動的に調整するかどうかを指定する。	QTHDRSCADJ

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

106 ページの『パフォーマンス・システム値: 対話型ジョブのジョブ優先順位の動的調整』
対話型ジョブのジョブ優先順位を設定する。(QDYNPTYADJ)

106 ページの『パフォーマンス・システム値: 優先順位バンド内でのジョブ優先順位の動的調整』
優先順位バンド内のジョブ優先順位が動的に調整されるように設定する。(QDYNPTYSCD)

107 ページの『パフォーマンス・システム値: 記憶域プールと活動レベルの自動調整』
記憶域プールと活動レベルの自動調整をいつ行うかを指定する。(QPFRADJ)

108 ページの『パフォーマンス・システム値: 有資格スレッドの最大数』
有資格スレッドの最大数を指定する。(QMAXACTLVL)

109 ページの『パフォーマンス・システム値: マシン記憶域プール・サイズ』
マシン記憶域プールのサイズを指定する。(QMCHPOOL)

110 ページの『パフォーマンス・システム値: 基本記憶域プールの最小サイズ』
最小の基本記憶域プールを指定する。(QBASPOOL)

111 ページの『パフォーマンス・システム値: 基本記憶域プール有資格スレッドの最大数』
有資格スレッドの最大数を指定する。(QBASACTLVL)

112 ページの『パフォーマンス・システム値: タイム・スライスの終わりでの対話型ジョブの基本プールへの移動』
タイム・スライスの終わりでの対話型ジョブを基本プールに移動するかどうかを指定する。(QTSEPOOL)

112 ページの『パフォーマンス・システム値: 通信構成の回復』
回復の試行を行うかどうか、何回試行を行うかを指定する。(QCMNRCYLMT)

114 ページの『パフォーマンス・システム値: 再始動での通信アービター・ジョブ』
制御装置および装置のための作業を処理するのに使用可能な通信アービター・システム・ジョブの数を指定する。(QCMNARB)

115 ページの『パフォーマンス・システム値: 使用可能な表示装置パススルー・サーバー・ジョブ』
i5/OS 表示装置パススルー、iSeries アクセス・ワークステーション機能 (WSF)、およびプログラマブル・ワークステーション上の他の 5250 エミュレーション・プログラムを処理するために使用可能な、ターゲット表示装置パススルー・サーバー・ジョブの数を指定する。(QPASTHRSVR)

116 ページの『パフォーマンス・システム値: Query と索引の並列処理』
並列処理を使用するかどうか、何のために使用するかを指定する。(QQRDEGREE)

118 ページの『パフォーマンス・システム値: データベース Query の時間制限』
データベース Query の時間制限を設定する。(QQRYTIMLMT)

119 ページの『パフォーマンス・システム値: ユーザー・ジョブのライブラリー検索リスト内でのライブラリーのロック』
検索リスト内のライブラリーを他のジョブが削除または名前変更しないようにする。(QLIBLCKLVL)

119 ページの『パフォーマンス・システム値: バックグラウンドでのデータベース統計収集許可』
どんな要求がシステム・ジョブによって処理されることを許されるかを指定する。(QDBFSTCCOL)

121 ページの『パフォーマンス・システム値: スレッド・リソースの自動調整』
システムが現在システムで実行中のスレッドの類縁性を動的に調整するかどうかを指定する。
(QTHDRSCADJ)

122 ページの『パフォーマンス・システム値: スレッド類縁性』

2 次スレッドに初期スレッドと同じプロセッサ・グループおよびメモリーへの類縁性を持たせるかどうかを指定する。(QTHDRSCAFN)

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: 対話型ジョブのジョブ優先順位の動的調整

対話型ジョブのジョブ優先順位を設定する。(QDYNPTYADJ)

対話型ジョブのジョブ優先順位の動的調整は、**QDYNPTYADJ** と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、対話型ジョブのジョブ優先順位を設定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	選択 - 対話型ジョブのジョブ優先順位の動的調整がオン
変更が有効になるとき	システムの次の再始動時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

サーバーでのバッチ・ジョブ処理のハイパフォーマンスを維持するために、対話型ジョブの優先順位を動的に調整する (1) か調整しない (0) かを指定できます。この調整機能は、さまざまな対話型および非対話型スループット能力があり、優先順位バンド内の優先順位を動的に調整するようにシステム値をオンにしているシステムでのみ有効です。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つきたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: 優先順位バンド内でのジョブ優先順位の動的調整

優先順位バンド内のジョブ優先順位が動的に調整されるように設定する。(QDYNPTYSCD)

優先順位バンド内でのジョブ優先順位の動的調整は、**QDYNPTYSCD** と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、優先順位バンド内のジョブ優先順位を動的に調整するように設定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	選択 - 優先順位バンド内でのジョブ優先順位の動的調整がオン
変更が有効になるとき	システムの次の再始動時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値により、動的優先順位スケジューラーをオン (1) またはオフ (0) にすることができます。タスク・スケジューラーは、このシステム値を使用して、プロセッサのジョブのスケジューリングを決定します。使用可能な場合、動的優先順位スケジューラーは、システム資源の各ジョブの使用量によって、優先順位バンド内のジョブ優先順位を調整します。これによって、一般にシステムのスループットはより大きくなりますが、バンド内のジョブ間の優先順位の関係が多少変わる場合があります。たとえば、優先順位 10 から 16 がバンド 1、17 から 22 がバンド 2、23 から 35 がバンド 3、36 から 46 がバンド 4、47 から 51 がバンド 5、および 52 から 89 がバンド 6 になります。

このシステム値に割り当てられた値に関係なく、優先順位 0 から 9 を与えられているジョブは高優先順位のバンド 0 に配置されます。タスク・ディスパッチャーは他の動的優先順位バンドをチェックする前に、このバンドを常に最初にチェックします。このバンドの中のジョブが CPU 制約 (ループしている) になると、そのジョブはシステムをロックする可能性があります。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: 記憶域プールと活動レベルの自動調整

記憶域プールと活動レベルの自動調整をいつ行うかを指定する。(QPFRADJ)

記憶域プールと活動レベルの自動調整は、QPFRADJ と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、記憶域プールと活動レベルの自動調整をいつ行うかを指定します。活動レベルは、記憶域資源およびプロセッサ資源を競合できるスレッドの最大数 (一時点での有資格スレッドの最大数) を指します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「記憶域プール」
特殊権限	なし
デフォルト値	システム再始動時および再始動後定期的
変更が有効になるとき	即時。(ただし、システム再始動時が選択されている場合は、システムを再始動する必要があります。)
ロック可能	いいえ
特別な考慮事項:	システム再始動時を選択した場合、ユーザーが iSeries サーバーを再始動するまで調整は行われません。

このシステム値を使用してユーザーができること

記憶域プールと活動レベルの自動調整をいつ行うかを指定します。記憶域プール・サイズと活動レベルをシステムに調整させる場合は、ユーザーは、この調整が、システム再始動時 (1) または再始動後定期的 (2) (あるいはその両方 (3)) に行われるよう指定できます。システム再始動時も再始動後定期的にも選択しない場合は、自動調整は行われません (0)。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: 有資格スレッドの最大数

有資格スレッドの最大数を指定する。(QMAXACTLVL)

有資格スレッドの最大数は、QMAXACTLVL と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、有資格スレッドの最大数を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「記憶域プール」
特殊権限	なし
デフォルト値	制限なし
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

記憶域資源およびプロセッサ資源を同時に競合できるスレッドの数を指定できます。活動状態のすべてのサブシステムについて、すべての記憶域プールで実行されているすべてのスレッドの合計数は、ユーザーが指定した値を超えることはできません。活動レベルに達したためにスレッドが処理できない場合は、そのスレッドは、他のスレッドがタイム・スライスに達するか長期の待ち状態になるまで、待機します。可能な値は、1 から 32767 または制限なし (*NOMAX) です。

推奨する設定値は制限なし (*NOMAX) です。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: マシン記憶域プール・サイズ

マシン記憶域プールのサイズを指定する。(QMCHPOOL)

マシン記憶域プール・サイズは、QMCHPOOL と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、マシン記憶域プールのサイズを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「記憶域プール」
特殊権限	なし
デフォルト値	20
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

マシン記憶域プールのサイズを MB 単位で指定します。記憶域プールは、ジョブまたはジョブ・グループを処理するために予約されている記憶域を論理分割したものです。マシン記憶域プールには、共用度の高いマシン・プログラムおよびオペレーティング・システム・プログラムが入ります。この記憶域プールが小さすぎると、システムのパフォーマンスが低下することがあるので、記憶域プールの変更には注意が必要です。

マシンの制約による最小値は、そのマシンの記憶域サイズによって異なります。 マシンの制約による最小値よりも小さい値を指定した場合は、システムは、実際のマシン記憶域プール・サイズをマシンの制約による最小値まで自動的に増加させます。

システムがマシン記憶域プールの実際のサイズを増やした場合は、ユーザーは、iSeries ナビゲーターで以下のことを行って、マシン・ディスク・プール (プール 1) の実際のマシンの制約による最小値を判別できます。

1. iSeries サーバーを展開する。
2. 実行管理機能を展開する。
3. 記憶域プールを展開する。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。 特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: 基本記憶域プールの最小サイズ

最小の基本記憶域プールを指定する。(QBASPOOL)

基本記憶域プールの最小サイズは、QBASPOOL と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、基本記憶域プールの最小サイズを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「記憶域プール」
特殊権限	なし
デフォルト値	主記憶域の 5% で、最小値 2000 KB
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

基本記憶域プールの最小サイズを MB 単位で指定できます。記憶域プールは、ジョブまたはジョブ・グループを処理するために予約されている記憶域を論理分割したものです。基本記憶域プールには、他のプールによって割り振られていないすべての記憶域が含まれます。このプールは、サブシステム記述において、*BASE として指定されます。

場合によっては、基本プールに割り振られている記憶域をマシン機能が使用していることがあります。そのような場合で、このシステム値の変更の結果、記憶域の割り振り量が、マシンが必要とする量に 256 KB

(キロバイト) を加えた量より小さくなる場合は、このシステム値はただちに変更されます。ただし、実際の基本プールは、使用中の記憶域をマシンが解放するまでは、マシンが必要とする量に 256 KB を加えた量以下に削減されません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: 基本記憶域プール有資格スレッドの最大数

有資格スレッドの最大数を指定する。(QBASACTLVL)

基本記憶域プール有資格スレッドの最大数は、QBASACTLVL と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、基本記憶域プールの有資格スレッドの最大数を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「記憶域プール」
特殊権限	なし
デフォルト値	6
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を使用して、基本記憶域プールの有資格スレッドの最大数を指定できます。記憶域プールは、ジョブまたはジョブ・グループを処理するために予約されている記憶域を論理分割したものです。

有資格スレッドの最大数は、基本記憶域プールの中の記憶域を同時に競合できるスレッドの数を指定します。このプールは、アクティブ・プールおよび共用プールのリストの中で基本としてリストされています。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: タイム・スライスの終わりでの対話型ジョブの基本プールへの移動

タイム・スライスの終わりでの対話型ジョブを基本プールに移動するかどうかを指定する。(QTSEPOOL)

タイム・スライスの終わりでの対話型ジョブの基本プールへの移動は、**QTSEPOOL** とも呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、タイム・スライスの終わりでの対話型ジョブを基本プールに移動するかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「記憶域プール」
特殊権限	なし
デフォルト値	非選択 - タイム・スライスの終わりでの対話型ジョブを基本プールへ移動しない
変更が有効になるとき	次のジョブが開始される時点。活動状態のジョブは影響を受けません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

対話型ジョブがタイム・スライスの終わりに達したときに別の記憶域プールに移動する必要がある (*BASE) か必要がない (*NONE) かを指定できます。そのようなジョブは、長時間待機が生じた時点で実行されていた当初のプールに戻されます。この指定により、ある対話型ジョブが長時間を要する機能を実行している場合に、他の対話型ジョブの対話応答時間に対する影響を最小限にすることができます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: 通信構成の回復

回復の試行を行うかどうか、何回試行を行うかを指定する。(QCMNRCYLMT)

通信構成の回復は、QCMNRCYLMT と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、回復の試行を行うかどうか、何回試行を行うかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「通信」
特殊権限	なし
デフォルト値	回復を試行しない
変更が有効になるとき	次回、通信構成回復オブジェクトがオンに変更された時点。このシステム値に対する変更は、すでにオンに変更された通信構成オブジェクトに影響を与えません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

通信の失敗からの回復を試みるかどうかを指定することができます。回復を試みることを選択する場合は、**メッセージ送信前の回復試行回数**、および回復の試みを行う必要のある**時間間隔**を指定しなければなりません。

指定した時間間隔内の回復試行回数が超えた場合は、照会メッセージが送られます。照会メッセージは構成済みのメッセージ待ち行列に送られます。これは、システム操作員メッセージ待ち行列の場合も、または他のメッセージ待ち行列の場合もあります。可能な値は、0 から 99 までです。

回復試行が行われたが、指定時間間隔内の試行回数を超えない場合は、時間間隔が再始動するときに回復試行のカウントも再始動されます。

サーバーが ROLM デジタル電子交換機に接続されている場合は、回復試行回数の値は 0 であってはなりません。回復試行は、サーバーが、ROLM CBX のインバウンド・モデム・プールを使用して接続を確立するために必要です。

回復試行が行える時間枠を指定できます。時間間隔内で回復試行回数を超えていなければ、時間間隔が再始動するときに回復試行のカウントもリセットされます。メッセージが構成済みメッセージ待ち行列に送られます。これは、システム操作員メッセージ待ち行列の場合も、構成オブジェクトに指定されたメッセージ待ち行列の場合もあります。可能な値は、0 から 120 分までです。

通信構成の回復を使用するときは、以下を検討してください。

- 試行回数が 0 より大きく、時間間隔が 0 に等しい場合は、回復試行が限りなく行われます。これは、使用されるシステム資源と影響されるパフォーマンスの面から、お勧めできません。
- iSeries とパーソナル・コンピューター間の APPC を使用した接続にローカル・エリア・ネットワーク (LAN) 上で障害があり、サーバーがその接続を回復しようと試行する場合、不必要な作業がシステムに置かれます。

注: 自動通信エラー回復が使用されない場合は手動による回復が必要になりますが、これには操作員介入が必要です。妥当な妥協点として、自動回復による試行を 1 回だけに設定することをお勧めします。

- 回数カウントを 0 (ゼロ)、時間間隔を 1 以上に設定して、2 次レベルのエラー回復をオフにします。2 次レベル回復をオフにすると、装置と制御装置が回復保留 (RCYPND) 状態になります。操作員介

入が必要であることを示すメッセージが QSYSOPR または構成済みメッセージ待ち行列に送られます。 手動回復を使用して QSYSOPR または構成済みメッセージ待ち行列にあるメッセージに回答するか、オブジェクトをオフに変更して再びオンに変更します。

注: 第 1 レベルのエラー回復は依然として行えます。LAN では、非活動タイマーを使用して、遠隔システムがまだ使用可能かどうかを判別されます。指定した非活動時間が経過すると、LANFRMRTY パラメーターと LANRSPTMR パラメーターによって、第 1 レベルのエラー回復が実行されます。

- 障害が発生したかを判別し、エラーを処理できるアプリケーションを作成します。
- QSYSOPR または構成済みメッセージ待ち行列内のエラー・メッセージをモニターし、条件を処理する。
- 「構成状況のリトリブ (Retrieve Configuration Status)」 (QDCRCFGS) および「構成記述のリスト (List Configuration Descriptions)」 (QDCLCFGD) アプリケーション・プログラム・インターフェース (API) を使用して、構成オブジェクトの状況をモニターする。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。 特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: 再始動での通信アービター・ジョブ

制御装置および装置のための作業を処理するのに使用可能な通信アービター・システム・ジョブの数を指定する。(QCMNARB)

再始動での通信アービター・ジョブは、QCMNARB とも呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、制御装置および装置のための作業を処理するのに使用可能な通信アービター・システム・ジョブの数を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「通信」
特殊権限	ジョブ制御 (*JOBCTL)
デフォルト値	システムが計算した値
変更が有効になるとき	システムの次の再始動時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

制御装置および装置のための作業を処理するのに使用可能な通信アービター・システム・ジョブの数を指定する。制御装置および装置のための作業には、装置に送られる入出力要求、および、装置を実際の使用に使用可能にすることに関連するイベントが含まれます。

次のオプションを使用することができます。

• 0 (0)

通信アービター・ジョブは実行されません。通常は通信アービター・ジョブが行う作業を、システム・アービター (QSYSARB) および QLUS システム・ジョブが実行します。この設定は、IBM サービス技術員がお勧めしたときだけ使用してください。

• 1 から 99 (1-99)

開始される通信アービター・システム・ジョブの数を示します。

• システム計算 (*CALC)

システムが通信アービター・システム・ジョブの数を計算します。これがお勧めする設定です。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: 使用可能な表示装置パススルー・サーバー・ジョブ

i5/OS 表示装置パススルー、iSeries アクセス・ワークステーション機能 (WSF)、およびプログラマブル・ワークステーション上の他の 5250 エミュレーション・プログラムを処理するために使用可能な、ターゲット表示装置パススルー・サーバー・ジョブの数を指定する。(QPASTHRSVR)

使用可能な表示装置パススルー・サーバー・ジョブは、QPASTHRSVR と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、i5/OS 表示装置パススルー、クライアント・アクセス・ワークステーション機能 (WSF)、および、プログラマブル・ワークステーション上の他の 5250 エミュレーション・プログラムを処理するのに使用可能な、ターゲット表示装置パススルー・サーバー・ジョブの数を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「通信」
特殊権限	ジョブ制御 (*JOBCTL)
デフォルト値	システムが計算した値

クイック・リファレンス	
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

i5/OS 表示装置パススルー、および APPC/APPN を使用して iSeries に接続するプログラマブル・ワークステーション上の他の 5250 エミュレーション・プログラムを処理するために使用可能な、ターゲット表示装置パススルー・サーバー・ジョブの数を指定します。

サーバー・ジョブは、Telnet API および 仮想端末 (VTM) API の場合は必要ありません。したがって、Telnet および VTM だけを使用する場合は、ターゲット表示装置パススルー・サーバー・ジョブの数として指定した値を減らす必要があります。

次のオプションを使用することができます。

- システム計算 (*CALC)

オペレーティング・システムが、ターゲット表示装置パススルー・サーバー・ジョブの数を計算します。これがお勧めする設定です。

- 0 から 100 ジョブ (0-100)

i5/OS 表示装置パススルー、クライアント・アクセス・ワークステーション機能 (WSF)、および、APPC/APPN を使用して iSeries に接続するプログラマブル・ワークステーション上の他の 5250 エミュレーション・プログラムを処理するために使用可能な、ターゲット表示装置パススルー・サーバー・ジョブの数を指定します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: Query と索引の並列処理

並列処理を使用するかどうか、何のために使用するかを指定する。(QQRVDEGREE)

Query と索引の並列処理は、QQRVDEGREE と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、並列処理を使用するかどうか、何の目的で使用するかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「データベース」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	並列処理を許可しない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

並列処理を許可するかどうか、および並列処理のタイプが入出力並列処理かシンメトリック・マルチプロセッシング (SMP) であるかを指定します。入出力並列処理の場合は、データベース・マネージャーは、それぞれの Query の入出力補助記憶域処理に複数のタスクを使用できます。中央演算処理装置 (CPU) にとって、処理は従来通り逐次に行われます。シンメトリック・マルチプロセッシングの場合は、CPU および入出力の処理は、Query を並列的に実行するタスクに割り当てられます。実際の CPU の並列化のためには、マルチプロセッサを備えたシステムが必要となります。SMP 並列化は、DB2® シンメトリック・マルチプロセッシング (i5/OS 用) というシステム機構が導入されている場合にのみ使用されます。

例: 会社のために買う必要があるパーツを決定するために、データベースにある在庫の Query を実行します。Query を実行することにより、どのパーツが在庫切れで新規パーツで補充する必要があるかを判別できます。複数のプロセッサは同時に実行できないので、Query は完了までに長い時間がかかります。システム・パフォーマンスを上げるには、並列処理を使用すべきです。これによって、さまざまなプロセッサが同時に実行でき、Query が速く実行できます。

次のオプションを使用することができます。

- **並列処理を許可しない (*NONE)**

データベース Query 処理に並列処理は使用されません。

- **入出力にマルチプロセスを使用する (*IO)**

データベース Query 最適化プログラムは、Query のための入出力並列処理に任意の数のタスクを使用できます。SMP 並列処理は認められません。

- **入出力、Query、および索引にマルチプロセスを使用する (*OPTIMIZE)**

Query 最適化プログラムは、Query に対して、入出力並列処理あるいは SMP 並列処理のどちらの場合でも、任意の数のタスクを使用できます。入出力、Query、および索引にマルチプロセスを使用することを選択した場合は、**記憶域プール内のすべてのアクティブな記憶域を使用する (*MAX)** ことも選択できます。すべてのアクティブな記憶域を使用することは、最適化プログラムが、より多くのシステム資源を使用するアクセス・プランを選択することになりますが、Query の実行は速くなります。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: データベース Query の時間制限

データベース Query の時間制限を設定する。(QQRYTIMLMT)

データベース Query の時間制限は、**QQRYTIMLMT** と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、データベース Query の時間制限を設定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「データベース」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	制限なし
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

Query が実行される経過秒数の見積値と比較される Query 処理時間制限を指定します。この時間制限によって、データベース Query が開始できるかどうかが決まります。

次のオプションを使用することができます。

- **制限なし (*NOMAX)**

見積もられる経過秒数に最大数の制限はありません。

- **0 から 2147352578 (0-2147352578)**

ある Query を実行するために必要な経過秒数として見積もられた数値と比較される秒数を指定します。見積もられた経過秒数がこの値より大きい場合には、その Query は開始されません。2147352578 秒とは、約 68 年です。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

パフォーマンス・システム値: ユーザー・ジョブのライブラリー検索リスト内でのライブラリーのロック

検索リスト内のライブラリーを他のジョブが削除または名前変更しないようにする。(QLIBLCKLVL)

ユーザー・ジョブのライブラリー検索リスト内でのライブラリーのロックは、QLIBLCKLVL とも呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、検索リスト内のライブラリーを他のジョブが削除または名前変更しないようにできます。システム・ジョブ、サブシステム・モニター・ジョブ、および 2 次スレッドは、それぞれのライブラリー検索リストの中のライブラリーをロックすることはありません。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「ライブラリー・リスト」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	選択 - ユーザー・ジョブのライブラリー検索リスト内でのライブラリーのロックを許可する
変更が有効になるとき	次のジョブが開始される時点。活動状態のジョブは影響を受けません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

検索リスト内のライブラリーを他のジョブが削除または名前変更しないように、ユーザー・ジョブのライブラリー検索リスト内のライブラリーをロック (1) することができます。システム・ジョブ、サブシステム・モニター・ジョブ、および 2 次スレッドは、それぞれのライブラリー検索リストの中のライブラリーをロックすることはありません。それ以外の場合は、ユーザー・ジョブのライブラリー検索リスト内のライブラリーはロックされません (0)。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: バックグラウンドでのデータベース統計収集許可

どんな要求がシステム・ジョブによって処理されることを許されるかを指定する。(QDBFSTCCOL)

バックグラウンドでのデータベース統計収集許可は、QDBFSTCCOL と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システム・ジョブ QDBFSTCCOL によって処理されることが許される、データベース・ファイル統計収集要求のタイプを指定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「データベース」
特殊権限	なし
デフォルト値	ユーザー作成のデータベース統計およびシステム生成のデータベース統計を許可する
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システム・ジョブ QDBFSTCCOL によって処理されることが許される、データベース・ファイル統計収集要求のタイプを指定します。ユーザーにより、あるいはデータベース・マネージャーにより自動的に、いずれかによってフォアグラウンドで処理するよう要求される統計収集は、このシステム値の影響を受けません。

データベース・ファイル統計収集要求の作成者は、即時処理またはバックグラウンド処理のどちらかを指定することができます。即時を指定した場合は、統計収集は要求者のプロセス内で実行され、制御は統計収集が完了するまで戻されません。即時統計収集要求の処理は、このシステム値の影響を受けません。しかし、バックグラウンドが指定された場合には、要求はシステム・ジョブ QDBFSTCCOL に対して待ち行列に入れられ、制御は要求を出しているプロセスに即時に戻されます。

システム・ジョブ QDBFSTCCOL は、ユーザー作成要求とシステム生成要求のいずれかあるいはその両方からの要求を、このシステム値に基づいて、処理するために選択できます。選択されない要求は、システム・ジョブがその要求を処理する準備ができるか、あるいはシステム値が変更されてそのタイプの要求が処理できるようになるか、いずれかまで待ち行列に入れられたままになります。

このシステム値がより制限された値に変更される時は、統計システム・ジョブ内で進行中の統計収集要求の処理で新たな値においては許されない処理は、終了します。それらは、このシステム値が変更されてそれらの処理を許可する値に戻された時に再始動されます。

次のタイプのいずれか 1 つ、または両方のタイプ (*ALL) を指定できます。また、いずれも指定しない (*NONE) こともできます。

ユーザー作成の要求 (*USER)

ユーザー要求データベース・ファイル統計収集が、データベース統計システム・ジョブによって処理されることが許可されることを示します。

システム生成の要求 (*SYSTEM)

システム作成データベース・ファイル統計収集が、データベース統計システム・ジョブによって処理されることが許可されることを示します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: スレッド・リソースの自動調整

システムが現在システムで実行中のスレッドの類縁性を動的に調整するかどうかを指定する。
(QTHDRSCADJ)

スレッド・リソースの自動調整は、**QTHDRSCADJ** と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、現在システムで実行中のスレッドの類縁性をシステムが動的に調整するかどうかを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「類縁性」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	選択 - 自動調整。
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

現在システムで実行中のスレッドの類縁性をシステムが動的に調整する (1) かない (0) かを指定します。一部のリソースが他のリソースより多く使用されている場合、システムは過重になっているリソースを使用しているスレッドの一部を、使用量の少ないリソースへの類縁性を持つように再割り当てすることがあります。

スレッド類縁性 (QTHDRSCAFN) システム値を使用して 2 次スレッドのグループ化を指定している場合は、1 つのプロセス内のすべてのスレッドがグループとして移動されます。経路指定項目または事前開始ジョブ項目によりジョブの論理グループ化を行っている場合は、グループ全体が移動されます。このオプションを選択した場合、システムは制御がシステムのすべてのリソースに均等に分散されるように試みます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

『パフォーマンス・システム値: スレッド類縁性』

2 次スレッドに初期スレッドと同じプロセッサ・グループおよびメモリーへの類縁性を持たせるかどうかを指定する。(QTHDRSCAFN)

関連情報

システム値ファインダー

パフォーマンス・システム値: スレッド類縁性

2 次スレッドに初期スレッドと同じプロセッサ・グループおよびメモリーへの類縁性を持たせるかどうかを指定する。(QTHDRSCAFN)

スレッド類縁性は、**QTHDRSCAFN** と呼ばれ、i5/OS システム値のパフォーマンス・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用すると、2 次スレッドを初期スレッドによりグループ化するかどうかを指定できます (スレッド・レベル)。また、スレッドとスレッドが割り当てられたリソースのサブセットとの類縁性の維持をシステムが試みる度合いも指定できます (類縁性のレベル)。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「パフォーマンス」 → 「類縁性」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)。
デフォルト値	スレッド類縁性: 2 次スレッドは初期スレッドと同じプロセッサおよびメモリーを使用しない。類縁性のレベル: スレッドは任意のリソースを使用する。
変更が有効になるとき	即時。ただし、開始済みのジョブ以外。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

2 次スレッドに初期スレッドと同じプロセッサ・グループおよびメモリーへの類縁性を持たせるかどうかを指定します。また、スレッドとスレッドが割り当てられたシステム・リソースのサブセットとの類縁性の維持をシステムが試みる度合いも指定します。

このシステム値への変更は、変更後にアクティブになったすべてのジョブに即時に適用されます。ただし、それらのジョブが類縁性値をこのシステム値から取り出す場合に限りです。現在アクティブなジョブおよびスレッドは、引き続き開始時の類縁性値で実行されます。現在アクティブなジョブの類縁性値を使用する新しいジョブおよびスレッド (たとえば、即時バッチ・ジョブまたは初期スレッドの属性を継承する 2 次スレッド) は、現行システム値ではなく開始ジョブまたは開始スレッドに保管された値を引き続き使用します。

また、スレッド・リソースの自動調整 (QTHDRSCADJ) システム値を使用して、システム・リソースの使用を分散します。

スレッド類縁性

2 次スレッドを初期スレッドによりグループ化するかどうかを指定します。次のいずれか 1 つを選択してください。

2 次スレッドは開始スレッドと同じプロセッサおよびメモリーを使用する (*GROUP)

2 次スレッドに初期スレッドと同じプロセッサ・グループおよびメモリーを設定することを指示します。このオプションを使用すると、1 つのジョブ内のスレッド間でデータを共有するマルチスレッド・ワークロードのパフォーマンスが向上する場合があります。

2 次スレッドは開始スレッドと同じプロセッサおよびメモリーを使用しない (*NOGROUP)

2 次スレッドに初期スレッドと同じプロセッサ・グループおよびメモリーを設定しないことを指示します。このオプションを使用すると、システムの全処理能力を使用するワークロードのパフォーマンスが向上する場合があります。

類縁性のレベル

スレッドが設定されたシステム・リソースのサブセットの使用を試みる度合いを指定します。次のいずれか 1 つを選択してください。

スレッドは類縁性を持つリソースのみを使用する (*HIGH)

スレッドは類縁性を持つシステム・リソースのサブセットのみを使用し、そのサブセットが使用可能になるまで待ちます。

スレッドは任意のリソースを使用する (*NORMAL)

類縁性を持つリソースがすぐ使用できない場合、スレッドはシステム内の任意のプロセッサまたはメモリーを使用します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: パフォーマンス概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

103 ページの『システム値: パフォーマンス概要』

i5/OS パフォーマンス・システム値を使用して、優先順位、パフォーマンスの調整、およびシステムの処理値を表示し、変更します。

121 ページの『パフォーマンス・システム値: スレッド・リソースの自動調整』

システムが現在システムで実行中のスレッドの類縁性を動的に調整するかどうかを指定する。

(QTHDRSCADJ)

関連情報

システム値ファインダー

システム値: 電源制御概要

電源制御システム値を使用して、システムの電源機構値を制御します。

システム値の電源制御カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能な電源制御

システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

電源制御システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
電源障害が発生したとき	電源障害が発生したときにとる処置を指定する。	QUPSDLYTIM
メッセージ待ち行列とライブラリー	メッセージ待ち行列とライブラリーを指定する。	QUPSMMSGQ

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

- 『電源制御システム値: 電源障害が発生したとき』
電源障害が発生したときにとる処置を指定する。(QUPSDLYTIM)
- 125 ページの『電源制御システム値: メッセージ待ち行列とライブラリー』
メッセージ待ち行列とライブラリーを指定する。(QUPSMMSGQ)

関連情報

システム値ファインダー

電源制御システム値: 電源障害が発生したとき

電源障害が発生したときにとる処置を指定する。(QUPSDLYTIM)

電源障害が発生したときは、**QUPSDLYTIM** とも呼ばれ、i5/OS システム値の電源制御カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、電源障害が発生したときにとる処置を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「電源制御」 → 「一般」
特殊権限	なし
デフォルト値	システムが遅延時間を計算し、システムの電源を遮断する
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

電源障害が発生したときに、無停電電源装置を使用してとる処置を選択することができます。

区画に分割されたシステムには、このシステム値を基本区画からのみ変更できるものがあります。詳しくは、『論理区画』を参照してください。

次のオプションを使用することができます。

- システム全体を自動的に電源遮断する (0)

システム・ユーティリティー電源の障害が発生したときに、システムの電源が自動的に遮断されます。

- 時間間隔後にシステムの電源を遮断する (1-99999)

ユーティリティー電源が遮断されるまでの遅延時間を秒数で指定します。

- システムの電源は遮断するが、メイン・タワーの電源はオンにしておく (*BASIC)

プロセッサ、入出力処理機構カード、および、ロード・ソース記憶装置の電源だけを遮断します。適切な待機時間 (秒数) が計算されます。(この値は、バッテリー電源装置、または、すべてのラックが接続されているわけではない無停電電源装置を備えている場合に限り、使用してください。)

- システムが遅延時間を計算し、システムの電源を遮断する (*CALC)

適切な待機時間 (秒数) が計算されます。この値は、バッテリー電源装置をもつ 9402 システムまたは 9404 システムを備えている場合にのみ使用してください。

- システムの電源を自動的に遮断しない (*NOMAX)

システムは自分自身ではどのような処置も開始しません。

電源制御システム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 電源制御概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

123 ページの『システム値: 電源制御概要』

電源制御システム値を使用して、システムの電源機構値を制御します。

論理区画

関連情報

システム値ファインダー

電源制御システム値: メッセージ待ち行列とライブラリー

メッセージ待ち行列とライブラリーを指定する。(QUPSMMSGQ)

メッセージ待ち行列とライブラリーは、QUPSMMSGQ と呼ばれ、i5/OS システム値の電源制御カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、無停電電源装置メッセージを受け取るメッセージ待ち行列、および、指定したメッセージ待ち行列が入るライブラリーを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「電源制御」 → 「一般」
特殊権限	なし
デフォルト値	メッセージ待ち行列 - QSYSOPR。ライブラリー - QSYS。
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

無停電電源装置メッセージを受け取るメッセージ待ち行列の名前を指定することができます。

このメッセージ待ち行列がシステム操作員メッセージ待ち行列でない場合は、無停電電源装置メッセージはすべて、システム操作員メッセージ待ち行列にも送られます。このシステム値が意味をもつのは、システムにバッテリー電源装置と無停電電源装置が搭載されている場合だけです。

電源異常によって無停電電源装置が作動すると、このメッセージ待ち行列は、無停電電源装置活動化メッセージ (CPF1816) を受け取ります。電源障害が発生したときにとられる処置が、システムの電源を自動的に遮断しないように設定されている場合は、以下の条件を満たさなければならず、満たされない場合はシステムは即時に電源遮断を始めます。

- このシステム値で指定されたメッセージ待ち行列が存在しなければなりません。
- メッセージ待ち行列がワークステーション・メッセージ待ち行列 (またはシステム操作員メッセージ待ち行列) である場合は、そのメッセージ待ち行列は、割り込みモードまたは通知モードになっていなければなりません。
- このメッセージ待ち行列がワークステーション・メッセージ待ち行列でない場合は、そのメッセージ待ち行列はジョブによって割り振られていなければなりません。

他のすべての無停電電源装置メッセージについては、このようなメッセージ待ち行列が割り振られている必要はなく、割り込みモードまたは通知モードになっている必要もありません。このシステム値が有効なメッセージ待ち行列の名前を指定していない場合は、通知障害を示すメッセージがシステム操作員に送られ、システムは処理を継続します。

指定されたメッセージ待ち行列は再始動中にクリアされます。この値に、あるユーザーのメッセージ待ち行列を割り当てると、そのユーザーは、指定されたメッセージ待ち行列の中のすべてのメッセージを、再始動のたびに失うことになります。

メッセージ待ち行列は、システム・ディスク・プール (補助記憶域プールとも呼ばれる) または基本ユーザー・ディスク・プールに存在しなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 電源制御概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

123 ページの『システム値: 電源制御概要』

電源制御システム値を使用して、システムの電源機構値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: 印刷概要

印刷システム値を使用して、システムのプリンター出力がフォーマット設定される方法、および、デフォルトの装置記述を制御します。

システム値の印刷カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能な印刷システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

印刷システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
デフォルト・プリンター	システムのデフォルト印刷装置を設定する。	QPRTDEV
印刷キーを使用するときの形式	印刷キーを使用するときにはボーダー情報またはヘッダー情報を組み込むかどうかを指定する。	QPRTKEYFMT
印刷ページ・フッター	システムのページ・フッターを指定する。	QPRTTXT

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

4 ページの『システム値カテゴリー』

iSeries ナビゲーターは、システム値をカテゴリーにグループ化し、システム値の管理を簡素化します。

『印刷システム値: デフォルト・プリンター』

システムのデフォルト印刷装置を設定する。(QPRTDEV)

128 ページの『印刷システム値: 印刷キーを使用するときの形式』

印刷キーを使用するときにはボーダー情報またはヘッダー情報を組み込むかどうかを指定する。

(QPRTKEYFMT)

129 ページの『印刷システム値: 印刷ページ・フッター』

システムのページ・フッターを指定する。(QPRTTXT)

印刷システム値: デフォルト・プリンター

システムのデフォルト印刷装置を設定する。(QPRTDEV)

デフォルト・プリンターは、QPRTDEV と呼ばれ、i5/OS システム値の印刷カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムのデフォルト・プリンターを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「印刷」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	PRT01
変更が有効になるとき	即時

クイック・リファレンス	
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムのデフォルト・プリンターを指定できます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 印刷概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つきたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

126 ページの『システム値: 印刷概要』

印刷システム値を使用して、システムのプリンター出力がフォーマット設定される方法、および、デフォルトの装置記述を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

印刷システム値: 印刷キーを使用するときの形式

印刷キーを使用するときにはボーダー情報またはヘッダー情報を組み込むかどうかを指定する。

(QPRTKEYFMT)

印刷キーを使用するときの形式は、QPRTKEYFMT と呼ばれ、i5/OS システム値の印刷カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、印刷キーを押すときにボーダー情報およびヘッダー情報を組み込むかどうかを選択します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「印刷」 → 「一般」
特殊権限	なし
デフォルト値	ヘッダー情報を組み込む
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

印刷キーを押したとき、ボーダー (*PRTBDR)、ヘッダー (*PRTHDR)、または両方 (*PRTALL) を表示に含めるかどうかを指定します。また、印刷キーを押したときにボーダーとヘッダーを表示に含めない (*NONE) ことも選択できます。

たとえば、印刷キーを押したときにボーダー情報とヘッダー情報を表示することを選択した場合は、識別目的のために、装置名とユーザー名が入ったヘッダーが表示画面の上部に書き込まれます。また、アスタリスクで構成されたボーダーも表示画面印刷の周囲に書き込まれます。表示画面印刷の両サイドのマージンには、行番号も印刷されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 印刷概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

126 ページの『システム値: 印刷概要』

印刷システム値を使用して、システムのプリンター出力がフォーマット設定される方法、および、デフォルトの装置記述を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

印刷システム値: 印刷ページ・フッター

システムのページ・フッターを指定する。(QPRTTXT)

印刷ページ・フッターは、QPRTTXT と呼ばれ、i5/OS システム値の印刷カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、リストおよび分離ページの下部にテキストを印刷するかどうかを指定します。指定できるテキストの長さは 30 文字までです。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「印刷」 → 「一般」
特殊権限	なし
デフォルト値	非選択 - リストおよび分離ページの下部にテキストを印刷しない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

リストおよび分離ページの下部にテキストを印刷するか印刷しない (*BLANK) かを指定できます。このシステム値で指定できるテキストの長さは 30 文字までです。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 印刷概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

126 ページの『システム値: 印刷概要』

印刷システム値を使用して、システムのプリンター出力がフォーマット設定される方法、および、デフォルトの装置記述を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: 再始動概要

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

これらのシステム値には、 IPL (初期プログラム・ロード) に適用される値が含まれます。システム値の再始動カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能な再始動システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

再始動システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前 再始動のタイプ	システム値の説明 システムの再始動のタイプを指定する。	文字ベース・インターフェースでの名前 QIPLTYPE
電源障害後の自動再始動	電源障害が発生したときに自動再始動を許可するかどうかを指定する。	QPWRRSTIPL
遠隔パワーオンおよび再始動の許可	遠隔パワーオンおよび再始動を許可するかどうかを指定する。	QRMTIPL
スケジュールされた再始動の許可	スケジュールされた再始動の日付を設定する。	QIPLDATTIM
即時シャットダウンの最大時間	即時シャットダウンを実行するまでの時間制限を指定する。	QPWRDWNLMT
システムをセットアップするための開始プログラム	システムをセットアップするために使用するプログラムを指定する。	QSTRUPPGM
制御サブシステム/ライブラリー	制御サブシステムとライブラリーを指定する。	QCTLSBSD
コンソール問題が発生した場合	コンソール問題が発生したときにとる処置を指定する。	QSCPFCONS
再始動が完了する前のデータベース回復の待機	再始動が完了する前にデータベース回復を待機するかどうかを指定する。	QDBRCVYWT
直前のシステム終了の状況	直前のシステム終了の状況を示す。	QABNORMSW
直前の再始動タイプ	直前の再始動が行われた方法を指定する。	QIPLSTS
開始済みの印刷装置	直前の再始動時に印刷装置が開始されたかどうかを指定する。	QSTRPRTWTR

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

『再始動システム値: 再始動のタイプ』

システムの再始動のタイプを指定する。(QIPLTYPE)

132 ページの『再始動システム値: 電源障害後の自動再始動』

電源障害が発生したときに自動再始動を許可するかどうかを指定する。(QPWRRSTIPL)

133 ページの『再始動システム値: 遠隔パワーオンおよび再始動の許可』

遠隔パワーオンおよび再始動を許可するかどうかを指定する。(QRMTIPL)

134 ページの『再始動システム値: スケジュールされた再始動の許可』

スケジュールされた再始動の日付を設定する。(QIPLDATTIM)

136 ページの『再始動システム値: 即時シャットダウンの最大時間』

即時シャットダウンを実行するまでの時間制限を指定する。(QPWRDWNLMT)

137 ページの『再始動システム値: システムをセットアップするための開始プログラム』

システムをセットアップするために使用するプログラムを指定する。(QSTRUPPGM)

138 ページの『再始動システム値: 制御サブシステム/ライブラリー』

制御サブシステムとライブラリーを指定する。(QCTLSBSD)

138 ページの『再始動システム値: コンソール問題が発生した場合』

コンソール問題が発生したときにとる処置を指定する。(QSCPFCONS)

139 ページの『再始動システム値: 再始動が完了する前のデータベース回復の待機』

再始動が完了する前にデータベース回復を待機するかどうかを指定する。(QDBRCVYWT)

140 ページの『再始動システム値: 直前のシステム終了の状況』

直前のシステム終了の状況を示す。(QABNORMSW)

141 ページの『再始動システム値: 直前の再始動タイプ』

直前の再始動が行われた方法を指定する。(QIPLSTS)

142 ページの『再始動システム値: 直前の再始動 - 開始済みの印刷装置』

直前の再始動時に印刷装置が開始されたかどうかを指定する。(QSTRPRTWTR)

関連情報

システム値ファインダー

再始動システム値: 再始動のタイプ

システムの再始動のタイプを指定する。(QIPLTYPE)

再始動のタイプは、**QIPLTYPE** と呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムの再始動のタイプを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	不在
変更が有効になるとき	システムの次の再始動時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を使用して、次の再始動をどのように処理するかを指定します。 次のオプションを使用することができます。

- 不在 (0)

再始動中は、ユーザーとの相互作用を必要とする画面は表示されません。再始動が完了すると、通常のサインオン画面が表示されます。 システムが手動モードにあるときは、不在再始動は、専用保守ツールが使用できる在席再始動に変わります。

- 在席 (1)

すべての専用保守ツール機能が、すべての再始動画面と一緒に使用可能です。

- 在席、デバッグ・モードのコンソール (2)

システムを再始動し、制御装置 QCTL と装置 QCONSOLE をオンに変更されたままにします。これを使用すると、ワークステーション制御装置の他の装置は使用できなくなるので、問題分析の場合にのみ、この値を選択してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

関連情報

システム値ファインダー

再始動システム値: 電源障害後の自動再始動

電源障害が発生したときに自動再始動を許可するかどうかを指定する。(QPWRRSTIPL)

電源障害後の自動再始動は、QPWRRSTIPL と呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、電源障害が発生したときに iSeries サーバーを自動的に再始動するかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - 電源障害後の自動再始動を許可しない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

電源障害後にユーティリティー電源が回復した時点で、システムに自動再始動を行わせる (1) か行わせない (0) かを指定できます。

区画に分割された AS/400® 7xx および iSeries 8xx サーバーでは、このオプションは基本区画でのみ選択できます。基本区画でこのオプションを選択するには、iSeries ナビゲーターを使用します。2 次区画が基本区画と同時に再始動されるかどうかは、2 次区画について選択された再始動オプションに依存します。

区画に分割された eServer™ i5 サーバーでは、このシステム値は、サービス・プロセッサの Advanced System Management (ASM) インターフェースから変更しなければなりません。この値を標準システム値インターフェースを介して変更しようとする、失敗し、サービス・プロセッサの障害に言及するエラー・メッセージが出ます。区画の自動電源再始動が可能な場合、システムが再始動されたときにのみ、区画が再始動されます。自動電源再始動は電源オンの区画で可能です。電源オフの区画では、自動電源再始動が可能な場合と可能でない場合があります。

注: ユーティリティー障害のため電源オフになった i5/OS 区画では、自動電源再始動が可能です。

区画に分割されていない eServer i5 サーバーでは、この値は、iSeries ナビゲーターを使用してのみ設定できます。

区画についての詳細は、『論理区画』を参照してください。また、サーバー・モデルについての詳細は、『型式番号』を参照してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つきたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

論理区画

178 ページの『システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: 型式番号』
システムの型式番号を表示する。(QMODEL)

関連情報

システム値ファインダー

再始動システム値: 遠隔パワーオンおよび再始動の許可

遠隔パワーオンおよび再始動を許可するかどうかを指定する。(QRMTIPL)

遠隔パワーオンおよび再始動の許可は、QRMTIPL と呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、遠隔パワーオンおよび再始動を許可するかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「一般」

クイック・リファレンス	
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - 遠隔パワーオンおよび再始動を許可しない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

遠隔パワーオンおよび再始動を電話回線を使用して開始できる (1) かできない (0) かを指定できます。これは、どのような電話がかかってきても、システムが再始動されることを意味します。

区画に分割された AS/400 7xx および iSeries 8xx サーバーでは、このオプションは基本区画でのみ選択できます。基本区画でこのオプションを選択するには、iSeries ナビゲーターを使用します。2 次区画が基本区画と同時に再始動されるかどうかは、2 次区画について選択された再始動オプションに依存します。

区画に分割された eServer i5 サーバーでは、このシステム値は、サービス・プロセッサの Advanced System Management (ASM) インターフェースから変更しなければなりません。この値を標準システム値インターフェースを介して変更しようとする、失敗し、サービス・プロセッサの障害に言及するエラー・メッセージが出ます。システム再始動時の区画の再始動は、eServer 用ハードウェア管理コンソール・プロファイルでその区画用に選択された再始動オプションに依存します。

区画に分割されていない eServer i5 サーバーでは、この値は、iSeries ナビゲーターを使用してのみ設定できます。

区画についての詳細は、『論理区画』を参照してください。区画を使用することによって、ユーザーは、1 つの物理システム内の資源を分散し、複数の独立したシステムのように機能させることができます。

また、サーバー・モデルについての詳細は、『型式番号』を参照してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

論理区画

178 ページの『システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: 型式番号』

システムの型式番号を表示する。(QMODEL)

関連情報

システム値ファインダー

再始動システム値: スケジュールされた再始動の許可

スケジュールされた再始動の日付を設定する。(QIPLDATTIM)

スケジュールされた再始動の許可は、**QIPLDATTIM** とも呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、スケジュールされた再始動の日付を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - スケジュールされた再始動を許可しない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

自動再始動を行う日時を指定します。

このシステム値は、各区画に別個に設定することができます。区画を使用することによって、ユーザーは、1 つの物理システム内の資源を分散し、複数の独立したシステムのように機能させることができます。2 次区画で自動再始動が行われるべきときに 1 次区画の電源が遮断されると、その再始動は行われません。1 次区画が再始動を行ったときに、2 次区画の再始動の日時が期限を過ぎていれば、2 次区画は再始動されません。

2 次区画が再始動アクションに「保留」を指定して構成されていた場合は、2 次区画の再始動は行われません。

このシステム値には、日付と時刻の 2 つの部分があります。

• 日付

システムで再始動が自動的に行われる日付を指定します。日付における月の値は、1 から 11 です (1 年以上先の日付は指定できません)。

• 時刻

システムで再始動が自動的に行われる指定された日付の時刻を指定します。この時刻は、現在時刻よりも少なくとも 5 分後でなければなりません。

システムの電源が遮断されている間に指定の日時が過ぎてしまった場合、またはその日時になった時点でシステムが稼働している場合は、再始動は行われません。スケジュールされた再始動が一回行われると、さらに再始動がスケジュールされることはありません。

システムが夏時間調整の時刻を使用する場合、夏時間調整の影響を受ける時間については日付と時刻を変更できません。たとえば、4 月 6 日に夏時間調整のためシステム・クロックが 2:00 から 3:00 に移る場合、4 月 6 日には時刻を 2:00 より遅いか等しい時刻または 3:00 より早い時刻に変更することはできません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

関連情報

システム値ファインダー

再始動システム値: 即時シャットダウンの最大時間

即時シャットダウンを実行するまでの時間制限を指定する。(QPWRDWNLMT)

即時シャットダウンの最大時間は、QPWRDWNLMT とも呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、即時シャットダウンを実行するまでの時間制限を指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「一般」
特殊権限	なし
デフォルト値	900 秒
変更が有効になるとき	即時

このシステム値を使用してユーザーができること

ユーザーが即時電源遮断を要求した後で、あるいは、ユーザーがコントロール電源遮断を要求し遅延パラメーターに指定した時間が切れた後で、システムが正常に電源遮断を実行するまで待機する最大時間を秒数で指定します。無停電電源装置を導入しているシステムで電源障害が起きた後で、ユーザーが電源遮断を要求しても、この時間制限の値は無視されます。

この値が 0 (またはきわめて小さい値) に設定されている場合は、電源遮断タイムアウト状態が発生し、システム処理が終了しても、システムは電源遮断操作を完了しません。

また、この値は即時終了の最大時間 (QENDJOBLMT) システム値より大きい値に設定しなければなりません。即時シャットダウンの最大時間システム値を変更するには、「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「ジョブ」を選択します。次に、「クリーンアップ」を選択します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つきたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

73 ページの『ジョブ・システム値: 即時終了の最大時間』

ジョブの即時終了時のアプリケーション・クリーンアップ時間の最大長さを指定します。

(QENDJOBLMT)

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

関連情報

再始動システム値: システムをセットアップするための開始プログラム

システムをセットアップするために使用するプログラムを指定する。(QSTRUPPGM)

システムをセットアップするための開始プログラムは、QSTRUPPGM と呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムをセットアップするのに使用するプログラムを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「セットアップ」
特殊権限	なし
デフォルト値	ライブラリー - QSYS。開始プログラム - QSTRUP。
変更が有効になるとき	次回、制御サブシステムが開始される時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

制御サブシステムの開始時に自動開始ジョブから呼び出されるプログラムの名前を指定します。このプログラムは、サブシステムや印刷装置の開始などのセットアップ機能を行います。プログラムの名前を指定しない場合は、自動開始ジョブは、プログラムを呼び出さずに、正常に終了します。

デフォルトの始動プログラムは、以下のことを行います。

- スプール処理用に QSPL サブシステムを開始する。
- QS36MRT および QS36EVOKE ジョブ待ち行列が保留の状態にある場合は、それらのジョブ待ち行列を解放する (これらは System/36 環境で使用されます)。
- 許可されている場合には、操作援助機能の終結処置を開始する。
- すべてのプリンターを開始する (ユーザーが再始動要求で特に指定しない限り)。
- QSERVER および QUSRWRK サブシステムを開始する。制御サブシステムが QCTL である場合には、デフォルトの始動プログラムが QINTER、QBATCH、および QCMN サブシステムを開始する。

プログラムは、システム・ディスク・プール (補助記憶域プールとも呼ばれる) または基本ユーザー・ディスク・プールに存在しなければなりません。システムが制限状態で開始されたときは、開始プログラムは呼び出されません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

関連情報

システム値ファインダー

再始動システム値: 制御サブシステム/ライブラリー

制御サブシステムとライブラリーを指定する。(QCTLSBSD)

制御サブシステム/ライブラリーは、**QCTLSBSD** と呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、制御サブシステムおよびライブラリーを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「セットアップ」
特殊権限	なし
デフォルト値	制御サブシステム - QBASE。ライブラリー - QSYS。
変更が有効になるとき	システムの次の再始動時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムを再始動したあとに開始する最初のサブシステムを指定します。システムの稼働時には、1 つのサブシステムが活動状態になっている必要があります。これが制御サブシステムです。他のサブシステムは随時、開始や停止を行うことができます。

指定のサブシステム記述が使用できない場合 (たとえば、損傷がある場合など) は、ライブラリー **QSYS** のバックアップ・サブシステム記述 **QSYSSBSD** が使用されます。制御サブシステムとして指定したサブシステム記述は、システムが完全な作動状態になった後は、削除や、名前の変更を行うことはできません。

サブシステム記述は、システム・ディスク・プール (補助記憶域プールとも呼ばれる) または基本ユーザー・ディスク・プールに存在しなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

関連情報

システム値ファインダー

再始動システム値: コンソール問題が発生した場合

コンソール問題が発生したときにとる処置を指定する。(QSCPFCONS)

コンソール問題が発生した場合は、**QSCPFCONS** と呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、コンソール問題が発生した場合にとる処置を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「回復」
特殊権限	なし
デフォルト値	不在再始動を続行
変更が有効になるとき	システムの次の再始動時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

在席再始動中にコンソール問題が発生したときにシステムがとる処置を指定します。

次のオプションを使用することができます。

- **不在時再始動を続行 (1)**

在席モードではなく不在モードで再始動を続行する。このオプションを選択することにより、コンソールに問題が発生した場合にも再始動が続行されます。

- **再始動の終了 (0)**

在席再始動中に、コンソールが操作可能でなくなったときに再始動を終了する。

システムにコンソール以外のワークステーションがない場合、または、制御サブシステムがサポートするのがコンソールだけで、他のワークステーションをサポートするその他のサブシステムを開始しない場合は、**再始動を終了する**を選択してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

関連情報

システム値ファインダー

再始動システム値: 再始動が完了する前のデータベース回復の待機

再始動が完了する前にデータベース回復を待機するかどうかを指定する。(QDBRCVYWT)

再始動が完了する前のデータベース回復の待機は、**QDBRCVYWT** と呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、再始動が完了する前にデータベース回復を待つかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「回復」

クイック・リファレンス	
特殊権限	なし
デフォルト値	非選択 - 再始動が完了するまでデータベース回復を待機しない
変更が有効になるとき	システムの次の再始動時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

再始動が完了する前にデータベース回復を待つ (1) か待たない (0) かを指定します。このシステム値は、無人再始動時のどの時点でデータベース・ファイルの回復を実行するかを指定します。システムの異常終了の後のデータベースの回復にはかなりの時間を要する場合があります。このような回復の完了を待たずにシステムを使用可能にしたい場合には、このオプションを選択しないでください。これは、文字ベースのインターフェースでの 0 と同等です。

データベース・ファイルの回復には、再始動操作の終了時点でのアクセス・パスの再作成を含むことができます。データベース・ファイルを作成したときにこのオプションが選択されていた場合は、データベース回復にかなりの時間がかかることがあります。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つきたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

関連情報

システム値ファインダー

再始動システム値: 直前のシステム終了の状況

直前のシステム終了の状況を示す。(QABNORMSW)

直前のシステム終了の状況は、**QABNORMSW** と呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、直前の終了の状況がどのように処理されたかを表示することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「直前」
デフォルト値	デフォルト値なし
変更が有効になるとき	このシステム値は読み取り専用である。この値を変更することはできません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムの直前の終了が正常終了 (0) か異常終了 (1) かを表示できます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

関連情報

システム値ファインダー

再始動システム値: 直前の再始動タイプ

直前の再始動が行われた方法を指定する。(QIPLSTS)

直前の再始動タイプは、**QIPLSTS** と呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、直前の再始動がどのように処理されたかを表示することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「直前」
デフォルト値	デフォルト値なし
変更が有効になるとき	このシステム値は読み取り専用である。この値を変更することはできません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

直前の再始動で以下のどのタイプの再始動が行われたかを表示することができます。

• オペレーター・パネルによる再始動 (0)

再始動は、オペレーター・パネルから要求されて行われたか、2 次区画の専用保守ツール (DST) からの要求によって行われた。

• 電源復元後の自動再始動 (1)

電源障害の後で電源が復元されたときに、再始動が自動的に行われた。このタイプの再始動は、「一般」ページの「再始動」オプションで指定することができます。

• 再始動 (2)

ユーザーがシステムの電源遮断とシステムの再始動を要求したときに、再始動が行われた。

• 再始動時刻 (3)

「一般」ページの「スケジュールされた再始動」に指定された日時に再始動が自動的に行われた。

• 遠隔再始動 (4)

遠隔再始動が行われた。このタイプの再始動は、「一般」ページの「再始動」オプションで指定することができます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

関連情報

システム値ファインダー

再始動システム値: 直前の再始動 - 開始済みの印刷装置

直前の再始動時に印刷装置が開始されたかどうかを指定する。(QSTRPRTWTR)

直前の再始動 - 開始済みの印刷装置は、QSTRPRTWTR と呼ばれ、i5/OS システム値の再始動カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、直前の再始動時に印刷装置が開始されたかどうかを表示することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「再始動」 → 「直前」
デフォルト値	デフォルト値なし
変更が有効になるとき	このシステム値は読み取り専用である。この値を変更することはできません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

直前の再始動時に印刷装置が開始されたかどうかを表示することができます。このシステム値は、印刷装置が開始されたかどうかによって、「はい」 (1) または「いいえ」 (2) を応答します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 再始動概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

129 ページの『システム値: 再始動概要』

再始動システム値を使用して、システムを再始動する時期を変更し、システムが再始動したときに何が発生したかを表示できます。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: 保管および復元概要

保管および復元システム値を使用して、特定の復元要求を制御します。

システム値の保管および復元カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能な保管および復元システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

保管および復元システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
復元中のオブジェクトの変換	復元する前に変換すべきオブジェクトを指定する。	QFRCCVNRST
機密オブジェクトの復元の許可	復元するオブジェクト、および、ソフトウェア修正をインストール中に復元できるかどうかを指定する。	QALWOBJRST
復元中のオブジェクト・シグニチャーの検査	シグニチャーなし、またはシグニチャー付きだが無効なオブジェクトを、復元するかどうかを指定する。	QVIFYOBJRST
アクセス・パスの保管	アクセス・パスを保管するかどうかを指定する。	QSAVACCPH

システム値カテゴリ

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリの概要を見つけることができます。

関連概念

『保管および復元システム値: 復元中のオブジェクトの変換』
復元する前に変換すべきオブジェクトを指定する。(QFRCCVNRST)

146 ページの『保管および復元システム値: 機密オブジェクトの復元の許可』
復元するオブジェクト、および、ソフトウェア修正をインストール中に復元できるかどうかを指定する。(QALWOBJRST)

148 ページの『保管および復元システム値: 復元中のオブジェクト・シグニチャーの検査』
シグニチャーなし、またはシグニチャー付きだが無効なオブジェクトを、復元するかどうかを指定する。(QVIFYOBJRST)

150 ページの『保管および復元システム値: アクセス・パスの保管』
アクセス・パスを保管するかどうかを指定する。(QSAVACCPH)

関連情報

システム値ファインダー

保管および復元システム値: 復元中のオブジェクトの変換

復元する前に変換すべきオブジェクトを指定する。(QFRCCVNRST)

復元中のオブジェクトの変換は、QFRCCVNRST と呼ばれ、i5/OS システム値の保管および復元カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、復元中のプログラム変換を強制することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「保管および復元」 → 「変換」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	レベル 1
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

実行したい変換のレベルを指定できます。それぞれのレベルごとに、復元前に変換されるオブジェクトのリストを示します。次のオブジェクト・タイプは、選択したレベルの変換要件の 1 つに合致するかどうかに応じて、復元中に変換される場合があります。

- プログラム (*PGM)
- サービス・プログラム (*SRVPGM)
- SQL パッケージ (*SQLPKG)
- モジュール (*MODULE)

このシステム値の設定値により、一部のオブジェクトが復元されないようにすることもできます。変換の条件に合致するが変換に失敗したオブジェクトは、復元されません。しかし、システム・トラステッド・ソースからの有効なシグニチャーを持つすべてのオブジェクトは、変換なしに復元されます。

このシステム値の設定値は、復元コマンド (RST、RSTLIB、RSTOBJ、RSTLICPGM) における強制オブジェクト変換 (FRCOBJCVN) パラメーターにシステム値 (*SYSVAL) を指定する時に使用されます。*SYSVAL を指定することにより、ユーザーは、このシステム値を変更することでシステム全体の変換をオンまたはオフにすることができます。FRCOBJCVN (*YES *ALL) を指定することにより、復元中のオブジェクト変換システム値の値がどうであってもオーバーライドすることになります。

オブジェクトが、このシステム値で指定された条件の少なくとも 1 つに合致すれば、そのオブジェクトは変換されます。

たとえば、レベル 3 を指定した場合、変換されるオブジェクトには以下が組み込まれます。

- 妥当性検査エラーがあるオブジェクト
- 使用するために変換が必要なオブジェクト
- 改ざんされた可能性のあるオブジェクト

次の値を使用することができます：

- **レベル 0 (0)**
すべてのオブジェクトを変換なしに復元します。

- **レベル 1 (1)**

妥当性検査エラーがあるオブジェクトが変換されます。

- **レベル 2 (2)**

オペレーティング・システムの現行バージョンで使用するには変換する必要があるオブジェクト、および妥当性検査エラーがあるオブジェクトが変換されます。

- **レベル 3 (3)**

改ざんされた疑いのあるオブジェクト、オペレーティング・システムの現行バージョンで使用するには変換する必要があるオブジェクト、および妥当性検査エラーがあるオブジェクトが変換されます。

- **レベル 4 (4)**

妥当性検査エラーがあるか、使用のためには変換が必要であるか、あるいは改ざんされた疑いのあるオブジェクトが変換されます。十分な作成データを含み、有効なデジタル・シグニチャーを持たないオブジェクトも、変換されます。

- **レベル 5 (5)**

妥当性検査エラーがあるか、使用のためには変換が必要であるか、改ざんされた疑いがあるか、あるいは十分な作成データを含むオブジェクトが、変換されます。

- **レベル 6 (6)**

妥当性検査エラーがあるか、使用のためには変換が必要であるか、改ざんされた疑いがあるか、あるいは有効なデジタル・シグニチャーを持たないオブジェクトが、変換されます。

- **レベル 7 (7)**

すべてのオブジェクトが変換されます。

すべてのレベルにおいて、変換の条件に合致するが変換に失敗したオブジェクトは、復元されません。変換する必要がないオブジェクトは、変換なしに復元されます。あるオブジェクトが変換されるときは、そのオブジェクトのデジタル・シグニチャーが除去されます。また、変換されるオブジェクトはユーザー状態に変更され、妥当性検査が訂正され、改ざんされた疑いをかけられることがなくなります。

復元システム値は、オブジェクトの復元時とともに作用します。これらのシステム値がどのように一緒に作用するか、詳細は『復元操作におけるシステム値設定の影響』を参照してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 保管および復元概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定の 카테고리의システム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

143 ページの『システム値: 保管および復元概要』

保管および復元システム値を使用して、特定の復元要求を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

194 ページの『復元操作におけるシステム値設定の影響』

復元操作において複数のシステム値が互換性を保てるように、正しくシステム値を設定する方法を説明します。また、このトピックでは、復元が実行される際に 3 つの復元システム値がどのように一緒に作用するか説明します。

関連タスク

219 ページの『復元操作システム値の構成』

復元操作をどのように機能させるかの計画ができれば、iSeries ナビゲーターを使用して、復元操作を処理する方法を反映するようにシステム値を設定します。この時点で、システムは復元コマンドに対する準備が整います。

関連情報

システム値ファインダー

保管および復元システム値: 機密オブジェクトの復元の許可

復元するオブジェクト、および、ソフトウェア修正をインストール中に復元できるかどうかを指定する。
(QALWBJRST)

機密オブジェクトの復元の許可は、QALWBJRST と呼ばれ、i5/OS システム値の保管および復元カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、復元するオブジェクト、および、ソフトウェア修正をインストール中に復元できるかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「保管および復元」 → 「オブジェクト」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	選択されたすべてのオブジェクト
変更が有効になるとき	次の復元操作の開始時点
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

機密属性を持ったオブジェクトを復元できるかどうかを指定することができます。

システムはこのシステム値をチェックしてから、機密属性を持ったオブジェクトを復元します。このチェックは、プログラム一時修正 (PTF) のインストールおよびライセンス・プログラムの復元中に行われます。ただし、オペレーティング・システムのインストール中は、システムはこの値をチェックしません。このシステム値によって、システムの保全性の保護がさらに強化されます。これによって、他のユーザーが、システム状態のオブジェクト、または、借用権限を持つオブジェクトを復元できなくなります。

以下のタイプのオブジェクトは、選択された場合に復元することができます。

• システム状態プログラム (*ALWSYSSTT)

システム状態属性または継承状態属性を持つプログラム、サービス・プログラム、およびモジュールの復元を許可する。

- **所有者から権限を借用するプログラム (*ALWPGMADP)**

所有者の権限を借用するプログラム、サービス・プログラム、およびモジュールの復元を許可する。

- **S_ISUID (set-user-id) 属性が使用可能になっているプログラム (*ALWSETUID)**

S_ISUID (set-user-ID) 属性が使用可能になっているファイルの復元を許可する。

- **S_ISGID (set-group-id) 属性が使用可能になっているプログラム (*ALWSETGID)**

S_ISGID (set-group-ID) 属性が使用可能になっているファイルの復元を許可する。

- **妥当性検査エラーがあるプログラム (*ALWVLDERR)**

妥当性検査エラーがあるかまた改ざんされた、プログラム、サービス・プログラム、およびモジュールの復元を許可する。

- **ソフトウェア修正をインストール中の機密オブジェクトの復元 (*ALWPTF)**

PTF インストール時に、システム状態または継承状態のプログラム、サービス・プログラム、モジュール、権限を借用するオブジェクト、S_ISUID (set-user-ID) 属性が使用可能になっているオブジェクト、および S_ISGID (set-group-ID) 属性が使用可能になっているオブジェクトのシステムへの復元を許可する。

復元システム値は、オブジェクトの復元時とともに作用します。これらのシステム値がどのように一緒に作用するか、詳細は『復元操作におけるシステム値設定の影響』を参照してください。

ソフトウェア修正をインストール中の機密オブジェクトの復元を指定することもできます。このオプションは、QALWOBJRST の *ALWPTF オプションとしても示されています。この値を選択してから、ソフトウェア一時修正 (PTF) をインストールするようにしてください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 保管および復元概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

143 ページの『システム値: 保管および復元概要』

保管および復元システム値を使用して、特定の復元要求を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

194 ページの『復元操作におけるシステム値設定の影響』

復元操作において複数のシステム値が互換性を保てるように、正しくシステム値を設定する方法を説明します。また、このトピックでは、復元が実行される際に 3 つの復元システム値がどのように一緒に作用するか説明します。

関連タスク

219 ページの『復元操作作用システム値の構成』

復元操作をどのように機能させるかの計画ができれば、iSeries ナビゲーターを使用して、復元操作を処理する方法を反映するようにシステム値を設定します。この時点で、システムは復元コマンドに対する準備が整います。

関連情報

システム値ファインダー

保管および復元システム値: 復元中のオブジェクト・シグニチャーの検査

シグニチャーなし、またはシグニチャー付きだが無効なオブジェクトを、復元するかどうかを指定する。
(QVfyOjRST)

復元中のオブジェクト・シグニチャーの検査は、**QVfyOjRST** とも呼ばれ、i5/OS システム値の保管および復元カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、シグニチャーなしまたはシグニチャー付きの、無効なオブジェクトのオブジェクトを復元するかどうか指定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「保管および復元」 → 「シグニチャー」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	復元でオブジェクト・シグニチャーを検査する。シグニチャーなしのオブジェクトの復元を許可する
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

復元操作中のオブジェクト・シグニチャー検査に使用するポリシーを指定します。この値は、プログラム (*PGM)、サービス・プログラム (*SRVPGM)、SQL パッケージ (*SQLPKG)、および、モジュール (*MODULE) の各オブジェクト・タイプに適用されます。この値は、また、Java™ プログラムが入るストリーム・ファイル (*STMF) オブジェクトにも適用されます。

デジタル証明書マネージャーがシステムにインストールされていない場合は、復元操作中にこれらのオブジェクトに関するこのシステム値の影響を判別するとき、すべてのオブジェクトが未署名なしとして扱われます。

次のオプションを使用することができます。

• 復元でオブジェクト・シグニチャーを検査しない (1)

復元でシグニチャーを検査しません。シグニチャーに関係なく、すべてのオブジェクトを復元する。

シグニチャー付きの、復元対象の大量のオブジェクトを持っているのでない限り、この値は使用してはなりません。そのような場合にこの値を使用すると、受け入れ可能な理由で、シグニチャー検査が失敗します。一般的には、ご使用のシステムで、無効な、シグニチャー付きのオブジェクトを復元するのは危険です。

• 復元でオブジェクト・シグニチャーを検査する。シグニチャーなしまたはシグニチャー付きの無効なオブジェクトの復元を許可する (2)

復元でシグニチャーを検査します。未署名のコマンドおよびユーザー状態オブジェクトを復元します。シグニチャーが無効でも、サイン付きのコマンドおよびユーザー状態オブジェクトを復元します。

シグニチャー付きの、復元したい、無効な特定のオブジェクトがある場合にのみ、この値を使用してください。一般的には、ご使用のシステムで、無効な、シグニチャー付きのオブジェクトを復元するのは危険です。

- **復元でオブジェクト・シグニチャーを検査する。シグニチャーなしのオブジェクトの復元を許可する (3)**

復元でシグニチャーを検査します。未署名のコマンドおよびユーザー状態オブジェクトを復元します。サイン付きのコマンドおよびユーザー状態オブジェクトは、シグニチャーが有効である場合にのみ、復元します。

この値は、通常の操作、つまり、ロードしようとしているオブジェクトの一部は未署名と予期できるが、署名があるオブジェクトはすべて有効なシグニチャーを持っていると考えられる場合に使用できません。これはデフォルト値です。

- **復元でオブジェクト・シグニチャーを検査する。無効なシグニチャーを持つオブジェクトの復元を許可する (4)**

未署名のユーザー状態オブジェクトを復元しません。シグニチャーが無効でも、サイン付きのユーザー状態オブジェクトを復元します。

シグニチャー付きの、復元したい、無効な特定のオブジェクトがあるが、未署名のオブジェクトが復元されることを望まない場合にのみ、この値を使用してください。一般的には、ご使用のシステムで、無効な、シグニチャー付きのオブジェクトを復元するのは危険です。

- **復元でオブジェクト・シグニチャーを検査する。シグニチャーなしまたはシグニチャー付きの無効なオブジェクトの復元を許可しない (5)**

未署名のユーザー状態オブジェクトを復元しません。シグニチャーが有効な場合にのみ、サイン付きのユーザー状態オブジェクトを復元します。

この値は最も制限が厳しい値であるので、復元を許可したい唯一のオブジェクトが、信頼できるソースによってサインされたものである場合に使用してください。

システム状態属性を持つオブジェクト、および継承状態属性を持つオブジェクトは、システムが信頼できるソースからの有効なシグニチャーが必要です。有効なシグニチャーなしにシステム状態または継承状態のオブジェクトが復元を許可される唯一の値は、**復元でシグニチャーを検査しない**です。このようなコマンドまたはプログラムを許可することは、ご使用のシステムに保全性上のリスクを与えることになります。このシステム値を**復元でシグニチャーを検査しない**に変更してこれらのオブジェクトをご使用のシステムに復元することを許可する場合は、オブジェクトが復元されたらこのシステム値を元の値に必ず戻してください。

コマンド (*CMD) オブジェクトの一部は、そのオブジェクトのすべての部分をカバーしてはいないシグニチャーを持つ場合があります。コマンドのある部分はサインなしですが、非デフォルト値を含んでいる時は他の部分だけがサイン付きです。このタイプのシグニチャーでは、コマンドに対するいくつかの変更を、シグニチャーを無効にすることなしに行うことができます。これらのタイプのシグニチャーを無効にしない変更の例には以下があります。

- コマンドのデフォルトの変更
- 妥当性検査プログラムを持たないコマンドへの、妥当性検査プログラムの追加
- 実行できる場所 (where allowed to run) パラメーターの変更
- 限定ユーザーの許可 (allow limited users) パラメーターの変更

ユーザーは、コマンド・オブジェクトにこれらのエリアを含むコマンドに対し、必要であれば自分のシグニチャーを追加することができます。

詳しくは、『オブジェクトのサインとシグニチャー検査』を参照してください。

復元システム値は、オブジェクトの復元時にともに作用します。これらのシステム値がどのように一緒に作用するか、詳細は『復元操作におけるシステム値設定の影響』を参照してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 保管および復元概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

143 ページの『システム値: 保管および復元概要』

保管および復元システム値を使用して、特定の復元要求を制御します。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

オブジェクトのサインとシグニチャー検査

194 ページの『復元操作におけるシステム値設定の影響』

復元操作において複数のシステム値が互換性を保てるように、正しくシステム値を設定する方法を説明します。また、このトピックでは、復元が実行される際に 3 つの復元システム値がどのように一緒に作用するか説明します。

関連タスク

219 ページの『復元操作作用システム値の構成』

復元操作をどのように機能させるかの計画ができたなら、iSeries ナビゲーターを使用して、復元操作を処理する方法を反映するようにシステム値を設定します。この時点で、システムは復元コマンドに対する準備が整います。

関連情報

システム値ファインダー

保管および復元システム値: アクセス・パスの保管

アクセス・パスを保管するかどうかを指定する。(QSAVACCPH)

アクセス・パスの保管は、QSAVACCPH と呼ばれ、i5/OS システム値の保管および復元カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、アクセス・パスを保管するかどうかを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「保管および復元」 → 「アクセス・パス」
特殊権限	なし
デフォルト値	選択 - アクセス・パスを保管する。
変更が有効になるとき	即時

クイック・リファレンス	
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

保管操作中に論理ファイルのアクセス・パスを保管する (1) か保管しない (0) かを示します。アクセス・パスは、1 つ以上のデータベース・ファイルのレコードをプログラムによる処理のために編成する順序です。

保管コマンド (SAVLIB、SAVOBJ、SAVCHGOBJ、SAVRSTLIB、SAVRSTOBJ、または SAVRSTCHG) が実行されると、ACCPH(*SYSVAL) が指定されている場合はこのシステム値によりアクセス・パス保管パラメーター値が決定されます。ACCPH(*YES) または ACCPH(*NO) を指定すると、このシステム値は無視されます。アクセス・パスの保管を指定した場合、アクセス・パスを保管するプロセスにより、保管操作の時間と使用するメディアの量が増大します。しかし、アクセス・パスを保管しておくこと、アクセス・パスの再作成が不要になるため、システムの回復に必要な時間が大幅に短縮されます。

アクセス・パスは次の場合にのみ保管されます。

- アクセス・パスが作成されたメンバーのすべてが保管操作に含まれる。
- 保管時にアクセス・パスが無効でない、または損傷していない。

システムはアクセス・パスの保全性を検査して確認します。システムがなんらかの矛盾を検出すると、アクセス・パスは再作成されることとなります。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 保管および復元概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

143 ページの『システム値: 保管および復元概要』

保管および復元システム値を使用して、特定の復元要求を制御します。

関連タスク

218 ページの『復元操作システム値の計画』

復元操作を実行する前に、実行したい復元のタイプを計画しておく必要があります。その後で、ユーザーの必要性に合った所定の設定値にシステム値を構成します。そして、復元操作が実行されるときに、システムは指定どおりの正しい設定値になります。

219 ページの『復元操作システム値の構成』

復元操作をどのように機能させるかの計画ができれば、iSeries ナビゲーターを使用して、復元操作を処理する方法を反映するようにシステム値を設定します。この時点で、システムは復元コマンドに対する準備が整います。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: 機密保護概要

i5/OS 機密保護システム値を使用して、オブジェクト、ユーザー、および機密保護システム値をコントロールします。

システム値の機密保護カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能な機密保護システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

機密保護システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
機密保護レベル	システムの機密保護のレベルを設定する。	QSECURITY
サーバーの機密保護情報保存の許可	保存するサーバー機密保護情報を設定する。	QRETSVRSEC
呼び出し側プログラムからの借用権限をプログラムが使用できるようにするユーザー	借用権限を持つプログラムを処理できるユーザーを指定する。	QUSEADPAUT
QSYS.LIB ファイル・システムの新規作成オブジェクトのデフォルト権限	権限を指定しないオブジェクトのデフォルト権限を指定する。	QCRTAUT
書き込み能力を持つ共用記憶域またはマップされた記憶域の使用の許可	共用記憶域またはマップされた記憶域のストリーム・ファイルをユーザーが使用してよいかどうかを指定する。	QSHRMEMCTL
監査対象外オブジェクト...	権限検査をう回し、監査対象外とするユーザー・ドメイン・オブジェクトをどこで許可するかを指定する。	QALWUSRDMN
登録済み出口プログラムを使用したルート (/)、QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのスキャン	ファイル・システムをスキャンするかどうかを指定する。	QSCANFS
スキャン制御	スキャン制御オプションを指定する。	QSCANFSCTL

関連概念

153 ページの『機密保護システム値: 機密保護レベル』
システムの機密保護のレベルを設定する。(QSECURITY)

154 ページの『機密保護システム値: サーバー機密保護情報保存の許可』
保存するサーバー機密保護情報を設定する。(QRETSVRSEC)

155 ページの『機密保護システム値: 呼び出し側プログラムからの借用権限をプログラムが使用できるようにするユーザー』
借用権限を持つプログラムを処理できるユーザーを指定する。(QUSEADPAUT)

157 ページの『機密保護システム値: QSYS.LIB ファイル・システムに新規に作成されたオブジェクトのデフォルト権限』
権限を指定しないオブジェクトのデフォルト権限を指定する。(QCRTAUT)

158 ページの『機密保護システム値: 書き込み能力を持つ共用記憶域またはマップされた記憶域の使用の許可』

共用記憶域またはマップされた記憶域のストリーム・ファイルをユーザーが使用してよいかどうかを指定する。(QSHRMEMCTL)

159 ページの『機密保護システム値: 監査可能でないオブジェクト. . .』

権限検査をう回し、監査対象外とするユーザー・ドメイン・オブジェクトをどこで許可するかを指定する。(QALWUSRDMN)

161 ページの『機密保護システム値: 登録済み出口プログラムを使用したルート (/)、 QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのスキャン』

ファイル・システムをスキャンするかどうかを指定する。(QSCANFS)

162 ページの『機密保護システム値: スキャン制御』

スキャン制御オプションを指定する。(QSCANFSCTL)

189 ページの『機密保護システム値: サーバー認証インターバル』

(QSVRAUTITV)

関連情報

システム値ファインダー

機密保護解説書

機密保護システム値: 機密保護レベル

システムの機密保護のレベルを設定する。(QSECURITY)

機密保護レベルは、**QSECURITY** とも呼ばれ、i5/OS システム値の機密保護カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムの機密保護のレベルを設定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「機密保護」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	文書化されていないシステム・インターフェースからの保護 (40)
変更が有効になるとき	システムの次の再始動時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

システムの機密保護のレベルを指定できます。次のオプションを使用することができます。

- パスワードは不要で、ユーザーはすべての資源に権限を持っている (10)

システムは、サインオンのためのパスワードを必要としません。

ユーザーはすべてのシステム資源にアクセスできます。

機密保護レベル 10 は、システムがすでにこのレベルで実行されていない限り利用不能です。
機密保護レベル 10 から、20、30、40、または 50 に変更すると、レベル 10 に戻ることはできません。

- **パスワードは必要で、ユーザーはすべての資源に権限を持っている (20)**

システムは、サインオンのための、ユーザー名とパスワードを必要とします。

ユーザーはすべてのシステム資源にアクセスできます。

機密保護担当者または機密保護管理者 (*SECADM) 権限を持った担当者だけがユーザー・プロファイルを作成することができます。

- **パスワードは必要で、ユーザーのアクセス権は、ユーザーの権限に基づく (30)**

機密保護レベル 20 の要件はすべて満たします。

すべてのシステム資源にアクセスするには、

ユーザーは、必要な特定権限を持っていないければなりません。

機密保護担当者 (*SECOFR) 機密保護クラスを使用して作成されたユーザー・プロファイルのみが、すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 権限を自動的に付与されます。

- **文書化されていないシステム・インターフェースからの保護 (40)**

機密保護レベル 30 の要件はすべて満たします。

サポートされていないインターフェースを使用してオブジェクトにアクセスしようとする、プログラムは失敗します。

ジョブがユーザー・プロファイルを指定している場合は、

ユーザーは、使用したいジョブへの使用権限属性に加えて、

プロファイルへの使用権限属性を持っていないければなりません。

- **システム・インターフェースの拡張保護 (50)**

機密保護レベル 40 の要件はすべて満たします。

サポートされていないパラメーター値をサポートされているインターフェースに渡そうとしたり、

サポートされていないインターフェースを使用してオブジェクトにアクセスしようとする、

そのプログラムは失敗します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 機密保護概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

151 ページの『システム値: 機密保護概要』

i5/OS 機密保護システム値を使用して、オブジェクト、ユーザー、および機密保護システム値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

機密保護システム値: サーバー機密保護情報保存の許可

保存するサーバー機密保護情報を設定する。(QRETSVRSEC)

サーバー機密保護情報保存の許可は、QRETSVRSEC とも呼ばれ、i5/OS システム値の機密保護カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、保存されるサーバー機密保護情報を設定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「機密保護」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - サーバー機密保護情報は保存されない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

クライアント/サーバー・インターフェースを介してターゲット・システム上のユーザーを認証するためにサーバーが必要とする機密保護データを、ホスト・システム上に保存する (1) かしない (0) かを決定できます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 機密保護概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定の категорияのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

151 ページの『システム値: 機密保護概要』

i5/OS 機密保護システム値を使用して、オブジェクト、ユーザー、および機密保護システム値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

機密保護システム値: 呼び出し側プログラムからの借用権限をプログラムが使用できるようにするユーザー

借用権限を持つプログラムを処理できるユーザーを指定する。(QUSEADPAUT)

呼び出し側プログラムからの借用権限をプログラムが使用できるようにするユーザーは、QUSEADPAUT とも呼ばれ、i5/OS システム値の機密保護カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、借用権限を持つプログラムを処理できるユーザーを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「機密保護」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	すべてのユーザー
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

呼び出し元のプログラムの権限を使用するプログラムを作成、変更、および更新できるユーザーを定義できます。指定されたユーザーは、借用権限属性を「はい」に設定した (USEADPAUT(*YES)) プログラムを処理できます。

ユーザーは、別のプログラム (プログラム B) に呼び出されたときにその呼び出し元のプログラムの権限を使用するプログラム (プログラム A) を作成することができます。

使用できるオプションは次のとおりです。

すべてのユーザー (*NONE)

ユーザーがプログラムまたはサービス・プログラムに対して必要な権限を持っている場合は、すべてのユーザーが、呼び出し元のプログラムの権限を使用するプログラムおよびサービス・プログラムを作成、変更、更新できます。

権限リスト

権限リストは、同様の機密保護が必要なオブジェクトを保護するために使用されます。権限は、個々のオブジェクトに対してではなく、リストに与えることができます。

ユーザーの権限は、指定した権限リストと照合してチェックされます。この権限が借用権限に由来することはありえません。ユーザーが、指定された権限リストの中に少なくとも使用 (USE) 権限属性を持っている場合は、そのユーザーは、呼び出し元のプログラムの権限を使用するプログラムまたはサービス・プログラムを作成、変更、更新することができます。

指定した権限リストがない場合は、試行中の操作は完了しません。このことを示すメッセージが送られます。複数の操作がコマンドまたは API で要求されていて、権限リストが存在しない場合は、操作は実行されません。権限リストが見つからなかったときに試行されていたコマンドが Pascal プログラムの作成 (CRTPASPGM) コマンド、または、Basic プログラムの作成 (CRTBASPGM) コマンドであった場合は、結果は機能チェックになります。これは、エラーの 1 つのタイプで、機密保護検査ではありません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 機密保護概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

151 ページの『システム値: 機密保護概要』

i5/OS 機密保護システム値を使用して、オブジェクト、ユーザー、および機密保護システム値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

機密保護システム値: QSYS.LIB ファイル・システムに新規に作成されたオブジェクトのデフォルト権限

権限を指定しないオブジェクトのデフォルト権限を指定する。(QCRTAUT)

QSYS.LIB ファイル・システムに新規に作成されたオブジェクトのデフォルト権限は、**QCRTAUT** とも呼ばれ、i5/OS システム値の機密保護カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、権限を指定しないオブジェクトのデフォルト権限を指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「機密保護」 → 「共通権限」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	変更
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

新規作成オブジェクトの共通認可を指定できます。ユーザーが新規オブジェクトを作成したが、そのオブジェクトの権限レベルを指定しなかった場合、このシステム値で指定された権限レベルが使用されます。

次のオプションを使用することができます。

- **変更 (*CHANGE)**

PUBLIC が新規作成オブジェクトを変更することを許可します。

- **使用 (*USE)**

PUBLIC は、新規作成オブジェクトを表示できますが、変更することはできません。

- **すべて (*ALL)**

システムの全ユーザー (すべて以下の権限を持つユーザーを除く) が、新規オブジェクトを完全にコントロールすることを許可します。このようなユーザーは、それらのオブジェクトの読み取り、変更、削除、および機密保護の管理を行うことができます。

• 除外 (*EXCLUDE)

PUBLIC が新規作成オブジェクトを使用することは許可されません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 機密保護概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定の категорияのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

151 ページの『システム値: 機密保護概要』

i5/OS 機密保護システム値を使用して、オブジェクト、ユーザー、および機密保護システム値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

機密保護システム値: 書き込み能力を持つ共用記憶域またはマップされた記憶域の使用の許可

共用記憶域またはマップされた記憶域のストリーム・ファイルをユーザーが使用してよいかどうかを指定する。(QSHRMEMCTL)

書き込み能力を持つ共用記憶域またはマップされた記憶域の使用の許可は、QSHRMEMCTL とも呼ばれ、i5/OS システム値の機密保護カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、書き込み能力を持つ共用記憶域またはマップされた記憶域を使用できるかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「機密保護」 → 「共用記憶域」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	選択 - 書き込み能力を持つ共用記憶域またはマップされた記憶域の使用が許可される
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

共用記憶域またはマップされた記憶域のストリーム・ファイルの使用をユーザーに許可する (1) か許可しない (0) かを指定できます。共用記憶域へのアクセスを許可するかどうか、またはマップされた記憶域のストリーム・ファイルの使用を許可するかどうかを選択することができます。このオプションを許可するこ

とにより、ユーザーは、共有記憶域 API (たとえば、shmat() - Shared Memory Attach API)、および、ストリーム・ファイルを持ったマップされた記憶域オブジェクト (たとえば、mmap() - Memory Map a File API) を使用できるようになります。共有記憶域およびマップされた記憶域のストリーム・ファイルにアクセスを許可することは、プログラムがさまざまなジョブで実行され、それらのプログラムでポインターが共有されている環境では、お勧めできます。ただし、より高い機密保護要件がある環境では、この設定値はお勧めできません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 機密保護概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定の категорияのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

151 ページの『システム値: 機密保護概要』

i5/OS 機密保護システム値を使用して、オブジェクト、ユーザー、および機密保護システム値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

機密保護システム値: 監査可能でないオブジェクト. .

権限検査をう回し、監査対象外とするユーザー・ドメイン・オブジェクトをどこで許可するかを指定する。(QALWUSRDMN)

監査対象外オブジェクト. .は、QALWUSRDMN と呼ばれ、i5/OS システム値の機密保護カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、権限検査をう回し、監査可能でないユーザー・ドメイン・オブジェクトをどこで許可するかを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「機密保護」 → 「ユーザー・ドメイン・オブジェクト」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	すべてのライブラリーおよびディレクトリー
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

監査対象外のユーザー・ドメイン・オブジェクトをどこで許可するかを選択できます。システムの機密保護要件が高い場合は、タイプが QTEMP 内にある *USRSPC、*USRIDX、および *USRQ のユーザー・ドメイン・オブジェクトだけを許可します。これらのオブジェクトは、監査できないユーザー・ドメイン・オブ

ジェクト・タイプです。機密レベル 50 では、QTEMP ライブラリーは、ジョブ間でデータを渡すのに使用できません。次のオプションを使用することができます。

すべてのライブラリーとディレクトリー (*ALL)

すべてのライブラリーとディレクトリーで、監査対象外のオブジェクトを許可します。サーバーには複数のファイル・システムがあります。ライブラリーは QSYS ファイル・システムの一部で、ディレクトリーは POSIX ファイル・システムの一部です。ディレクトリーは、「ルート」または "QOpenSys" ファイル・システムの一部として参照されます。

QTEMP ライブラリーと以下の場所

QTEMP ライブラリーに加え、監査対象外オブジェクトが許可される場所を指定できます。次のいずれか 1 つを選択できます。

すべてのディレクトリー (*DIR)

QTEMP ライブラリーに加え、監査対象外オブジェクトをすべてのディレクトリーで許可します。

選択されたライブラリー

監査対象外オブジェクトが許可されるライブラリーを指定することができます。このシステム値は、ユーザー・オブジェクトのユーザー・ドメイン・バージョンが入る特定のライブラリーを示します。最大 50 までのライブラリーをリストできます。ライブラリー名のリストを指定する場合、ユーザー・ドメイン・ユーザー・オブジェクトを現在処理しているアプリケーションは、リストに指定されていないライブラリーの中のオブジェクトを使用すると失敗します。

ライブラリー名

追加するライブラリーの名前を指定します。ライブラリー名を入力するか、「参照」ボタンを使用して、ライブラリーを位置指定することができます。

選択されたライブラリー

監査対象外のオブジェクトを入れることができるライブラリーを指定します。

注: 起こりうる機密漏れを防ぐために、このシステム値にライブラリーを追加する前に、システム・ディスク・プール、基本ユーザー・ディスク・プール、またはすべての独立ディスク・プールにライブラリーを作成します。また、ライブラリーに *EXCLUDE の共通権限を付与します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 機密保護概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

151 ページの『システム値: 機密保護概要』

i5/OS 機密保護システム値を使用して、オブジェクト、ユーザー、および機密保護システム値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

機密保護システム値: 登録済み出口プログラムを使用したルート (/), QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのスキャン

ファイル・システムをスキャンするかどうかを指定する。(QSCANFS)

登録済み出口プログラムを使用したルート (/), QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのスキャンは、QSCANFS と呼ばれ、i5/OS システム値の機密保護カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、ルート (/), QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのオブジェクトを、統合ファイル・システム・スキャン関連出口点に登録された出口プログラムでスキャンするかどうかを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「機密保護」 → 「スキャン」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	選択 - 登録済み出口プログラムを使用したファイル・システムのスキャン。
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を使用して、ルート (/), QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのオブジェクトを、統合ファイル・システム・スキャン関連出口点に登録された出口プログラムでスキャンする (*ROOTOPNUD) しない (*NONE) かを指定します。詳しくは、『統合ファイル・システム概念』を参照してください。タイプ 2 ディレクトリー内のストリーム・ファイル・オブジェクトのみがスキャンされます。タイプ 2 ディレクトリーについて詳しくは、『*TYPE2 ディレクトリー』を参照してください。

このシステム値を指定してオブジェクトをスキャンする場合、QSCANFSCTL システム値で指定されたスキャン制御オプションが使用されます。詳しくは、『スキャン制御』を参照してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 機密保護概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

151 ページの『システム値: 機密保護概要』

i5/OS 機密保護システム値を使用して、オブジェクト、ユーザー、および機密保護システム値をコントロールします。

統合ファイル・システム概念

*TYPE2 ディレクトリー

162 ページの『機密保護システム値: スキャン制御』

スキャン制御オプションを指定する。(QSCANFSCTL)

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

機密保護システム値: スキャン制御

スキャン制御オプションを指定する。(QSCANFSCTL)

スキャン制御は、**QSCANFSCTL** と呼ばれ、i5/OS システム値の機密保護カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、デフォルトのスキャン制御オプションを使用するか特定のスキャン制御オプションを使用するかを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「機密保護」 → 「スキャン」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	デフォルトのスキャン制御オプションを使用する。
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を使用して、登録済み出口プログラムを使用したルート (/)、QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのスキャン (QSCANFS) システム値のスキャン・オプションを指定します。これらのオプションは、出口プログラムが統合ファイル・システムのスキャン関連出口点に登録されているときに、システムでの統合ファイル・システム・スキャンを制御します。

• デフォルトのスキャン制御オプションを使用する (*NONE を指定)

システムは、登録済み出口プログラムを呼び出すときに次のスキャン・オプションを使用します。

- 書き込みアクセス更新を実行する。
- クローズ中にスキャンが失敗した場合はクローズ要求が失敗する。
- オブジェクトの復元後、次のアクセス時にスキャンする。

• 指定されたスキャン制御オプションを使用する

ユーザーはシステムが登録済み出口プログラムを呼び出すときに使用するスキャン・オプションを選択できます。次の中から選択してください。

- ファイル・サーバー経由のアクセスのみをスキャンする (*FSVRONLY を指定)

このオプションを選択すると、ファイル・サーバーからこの iSeries サーバーへのアクセスのみがスキャンされます。ネットワーク・ファイル・システム (NFS) を介したアクセスおよび他のファイル・

サーバー方式によるアクセスがスキャンされます。ただし、iSeries サーバーへのネイティブ接続または直接接続はスキャンされません。このオプションを選択しなかった場合は、iSeries に直接接続しているかファイル・サーバーを介して接続しているかにかかわらず、すべてのアクセスがスキャンされます。

– **出口プログラムが失敗した場合は要求が失敗する (*ERRFAIL を指定)**

このオプションを選択すると、出口プログラムの呼び出し時にエラーが発生した場合に、出口プログラムの呼び出しを起動した要求または操作が失敗します。考えられるエラーとしては、プログラムが見つからない場合、またはプログラムが出口プログラム要求を処理するように正しくコーディングされていない場合があります。このようなエラーが起こると、要求された操作はオブジェクトのスキャン失敗の指示を受け取ります。このオプションを選択しなかった場合は、システムは失敗した出口プログラムをスキップし、オブジェクトがこの出口プログラムでスキャンされたのではないかのようオブジェクトを処理します。

– **書き込みアクセス更新を実行する (*NOWRTUPG を指定しない)**

このオプションを選択すると (つまり *NOWRTUPG を指定しないと)、iSeries システムは、可能であれば、出口プログラムに渡されるスキャン記述子へのアクセスを更新して書き込みアクセスを包含します。このオプションは、オブジェクトがもともと読み取り専用アクセスでオープンされた場合にも、出口プログラムでオブジェクトの修正または変更ができるようにしたい場合に使用します。このオプションを選択しなかった場合は、システムは書き込みアクセスを包含するようにアクセスを更新しません。

– **「オブジェクト変更時のみ」属性を使用したスキャン制御 (*USEOCOATR を指定)**

このオプションを選択すると、システムは「オブジェクト変更時のみ」属性の指定を使用し、オブジェクトが変更された場合にのみ、そのオブジェクトをスキャンします。(スキャン・ソフトウェアで更新が示された場合に限りません。) このオプションを指定しなかった場合は、この「オブジェクト変更時のみ」属性は使用されず、オブジェクトが変更され、スキャン・ソフトウェアが更新を示した後、オブジェクトがスキャンされます。

– **クローズ中にスキャンが失敗した場合はクローズ要求が失敗する (*NOFAILCLO を指定しない)**

このオプションを選択した場合 (つまり *NOFAILCLO を指定しない場合)、クローズ処理中にオブジェクトのスキャンが失敗すると、システムはクローズ要求を失敗させます。このオプションはクローズ要求にのみ適用されます。

このオプションを選択しなかった場合 (つまり *NOFAILCLO を指定した場合) は、**出口プログラムが失敗した場合はオブジェクトが失敗する**オプションを選択している場合も、システムはオブジェクトのスキャンが失敗してもクローズ要求を失敗させません。

たとえば、**出口プログラムが失敗した場合は要求が失敗する**オプションを選択し、このオプションを選択しなかった場合、クローズ処理中にオブジェクトのスキャンが失敗しても、システムは失敗の指示を送信しません。ただし、オブジェクトはスキャン失敗とマークされます。

– **オブジェクトの復元後、次のアクセス時にスキャンする (*NOPOSTRST を指定しない)**

このオプションを選択すると (つまり *NOPOSTRST を指定しないと)、オブジェクト・スキャン属性にかかわらず、オブジェクトは復元後に少なくとも 1 回スキャンされます。オブジェクト・スキャン属性が「オブジェクトをスキャンしない」の場合は、復元後に 1 回スキャンされます。オブジェクト・スキャン属性が「前回のスキャン以降に変更された場合にのみオブジェクトをスキャンする」の場合は、復元処理はオブジェクトの変更と見なされるため、オブジェクトは復元後に 1 回スキャンされます。

このオプションを選択しなかった場合 (つまり *NOPOSTRST を指定した場合) は、オブジェクトは復元されたという理由だけではスキャンされません。スキャンはオブジェクトのスキャン属性に依存します。

一般に、復元されたオブジェクトは少なくとも 1 回スキャンするのが賢明といえます。ただし、復元されたオブジェクトが保管前にスキャンされたことがわかっている場合、またはオブジェクトがトラステッド・ソースからのものであるとわかっている場合は、このオプションを選択しなくてもかまいません。

詳しくは、『統合ファイル・システムの概念』を参照してください。タイプ 2 ディレクトリー内のストリーム・ファイル・オブジェクトのみがスキャンされます。タイプ 2 ディレクトリーについて詳しくは、*TYPE2 ディレクトリー (*TYPE2 directories) を参照してください。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 機密保護概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

161 ページの『機密保護システム値: 登録済み出口プログラムを使用したルート (/)、QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのスキャン』
ファイル・システムをスキャンするかどうかを指定する。(QSCANFS)

151 ページの『システム値: 機密保護概要』
i5/OS 機密保護システム値を使用して、オブジェクト、ユーザー、および機密保護システム値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』
システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

統合ファイル・システムの概念

*TYPE2 ディレクトリー

関連情報

システム値ファインダー

システム値: サインオン概要

サインオン・システム値を使用して、全ユーザーのためのサインオン値およびその他の初期値をコントロールします。

システム値のサインオン・カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能なサインオン・システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

サインオン・システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	コマンド・インターフェースでの名前
正しくないサインオンの試み	正しくないサインオンの試みをユーザーが何回試みることができるかを指定する。	QMAXSIGN
最大回数に達したとき	サインオン試行の最大許容回数に達したときにとる処置を指定する。	QMAXSGNACN
サインオン情報の表示	ユーザーがシステムにサインオンするときにサインオン情報を表示するかどうかを指定する。	QDSPSGNINF
特権ユーザーを特定装置セッションに制限する	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) およびサービス (*SERVICE) 特殊権限を持つユーザーが、特定のワークステーションに対する明示的な権限を持つ必要があるかどうかを指定する。	QLMTSECOFR
各ユーザーを 1 装置セッションに限定する	装置セッションの限度を設定する。	QLMTDEVSSN
遠隔サインオン	遠隔サインオンに関する情報を指定する。	QRMTSIGN

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

166 ページの『サインオン・システム値: 正しくないサインオンの試み』

正しくないサインオンの試みをユーザーが何回試みることができるかを指定する。(QMAXSIGN)

167 ページの『サインオン・システム値: 最大回数に達したとき』

サインオン試行の最大許容回数に達したときにとる処置を指定する。(QMAXSGNACN)

168 ページの『サインオン・システム値: サインオン情報の表示』

ユーザーがシステムにサインオンするときにサインオン情報を表示するかどうかを指定する。

(QDSPSGNINF)

169 ページの『サインオン・システム値: 各ユーザーを 1 つの装置セッションに制限する』

装置セッションの限度を設定する。(QLMTDEVSSN)

170 ページの『サインオン・システム値: 特権ユーザーを特定装置セッションに制限する』

すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) およびサービス (*SERVICE) 特殊権限を持つユーザーが、特定のワークステーションに対する明示的な権限を持つ必要があるかどうかを指定する。(QLMTSECOFR)

171 ページの『サインオン・システム値: 遠隔サインオン』

遠隔サインオンに関する情報を指定する。(QRMTSIGN)

関連情報

システム値ファインダー

サインオン・システム値: 正しくないサインオンの試み

正しくないサインオンの試みをユーザーが何回試みることができるかを指定する。(QMAXSIGN)

正しくないサインオンの試みは、QMAXSIGN と呼ばれ、i5/OS システム値のサインオン・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、正しくないサインオンの試みをユーザーが何回試みることができるか (0 から 25) を指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「サインオン」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	3
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

正しくないサインオンの試みをユーザーが何回試みることができるかを指定できます。システム・メッセージ待ち行列がある場合は、そこにメッセージが送られます。システム・メッセージ待ち行列がない場合は、システム操作員に送られます。以下のいずれかが起こった場合は、正しくないサインオンの試みが行われています。

- ユーザー ID が無効である。
- パスワードが無効である。
- ユーザー ID を入力した装置に対する権限がそのユーザー・プロファイルにない。

以下のいずれかが起こった場合は、そのサインオンの試みは正しくない試みとしてはカウントされません。

- パスワードが必須であるにもかかわらず、ユーザー・プロファイルでは、パスワードが不要と指定されている。そのユーザー・プロファイルにパスワードが対応付けられていないことを示すメッセージがユーザーに出されます。
- プログラム名またはメニュー名が無効である。
- ユーザー・プロファイルが存在せず、システムが機密保護レベル 10 で構成されている。
- 指定されている現行ライブラリーが存在しない。

このシステム値に指定可能な値は次のとおりです。

- **制限なし (*NOMAX)**

サインオンの最大許容試行回数の制限はありません。

- **最大数 (1 から 25)**

サインオンの最大許容試行回数が制限されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: サインオン概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

164 ページの『システム値: サインオン概要』

サインオン・システム値を使用して、全ユーザーのためのサインオン値およびその他の初期値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

サインオン・システム値: 最大回数に達したとき

サインオン試行の最大許容回数に達したときにとる処置を指定する。(QMAXSGNACN)

最大回数に達したときは、QMAXSGNACN と呼ばれ、i5/OS システム値のサインオン・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、サインオン試行の最大許容回数に達したときにとる処置を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「サインオン」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	ユーザーと装置を使用不可にする
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

サインオン試行の最大許容回数を指定する場合は、連続して行われた正しくないサインオン試行の最大回数に達したときにシステムがとる処置を指定することもできます。

次のオプションを使用することができます。

• 装置を使用不可にする (1)

制限に達した場合に装置をオフに変更します。制御サブシステムが制限状態 (つまり、装置が 1 つしか使用できない) の場合に、その装置がオフに変更されると、システムは終了し、制御パネルのライトがオンになり、システムの再始動が必要であることを示します。

• ユーザーを使用不可にする (2)

制限に達した場合にユーザー・プロファイルを使用不可にします。プロファイルが使用不可になると、それを再度使用可能にしないと、そのユーザーはサインオンできません。

- ユーザーおよび装置を使用不可にする (3)

制限に達した場合に、装置をオフに変更し、ユーザー・プロファイルを使用不可にします。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: サインオン概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

164 ページの『システム値: サインオン概要』

サインオン・システム値を使用して、全ユーザーのためのサインオン値およびその他の初期値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

サインオン・システム値: サインオン情報の表示

ユーザーがシステムにサインオンするときにサインオン情報を表示するかどうかを指定する。

(QDSPSGNINF)

サインオン情報の表示は、**QDSPSGNINF** と呼ばれ、i5/OS システム値のサインオン・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、ユーザーがシステムにサインオンするときにサインオン情報を表示するかどうかを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「サインオン」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - サインオン情報を表示しない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

サインオン時にユーザーに通知画面を表示する (1) か表示しない (0) かを指定します。選択した場合、前回のサインオンの日時および前回のサインオン以降に行われた無効なサインオンの試行回数を含むサインオン情報が表示されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: サインオン概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

164 ページの『システム値: サインオン概要』

サインオン・システム値を使用して、全ユーザーのためのサインオン値およびその他の初期値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

サインオン・システム値: 各ユーザーを 1 つの装置セッションに制限する

装置セッションの限度を設定する。(QLMTDEVSSN)

各ユーザーを 1 つの装置セッションに制限するは、QLMTDEVSSN と呼ばれ、i5/OS システム値のサインオン・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、装置セッションの制限を設定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「サインオン」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - ユーザーを 1 装置セッションに限定しない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

ユーザーが複数のワークステーションにサインオンできる (0) かできない (1) かを指定します。これは、ワークステーションで、ユーザーがグループ・ジョブを使用することや、システム要求を行うことを妨げるものではありません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: サインオン概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

164 ページの『システム値: サインオン概要』

サインオン・システム値を使用して、全ユーザーのためのサインオン値およびその他の初期値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

サインオン・システム値: 特権ユーザーを特定装置セッションに制限する

すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) およびサービス (*SERVICE) 特殊権限を持つユーザーが、特定のワークステーションに対する明示的な権限を持つ必要があるかどうかを指定する。(QLMTSECOFR)

特権ユーザーを特定装置セッションに制限するは、**QLMTSECOFR** と呼ばれ、i5/OS システム値のサインオン・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、特権ユーザーを特定装置に制限するかどうかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「サインオン」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	非選択 - ユーザーを特定装置セッションに制限しない
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) およびサービス (*SERVICE) 特殊権限を持つユーザーが、特定のワークステーションに対する明示的な権限を持つ必要がある (1) かない (0) かを指定できます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: サインオン概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

164 ページの『システム値: サインオン概要』

サインオン・システム値を使用して、全ユーザーのためのサインオン値およびその他の初期値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

サインオン・システム値: 遠隔サインオン

遠隔サインオンに関する情報を指定する。(QRMTSIGN)

遠隔サインオンは、**QRMTSIGN** と呼ばれ、i5/OS システム値のサインオン・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、遠隔サインオン情報を指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「サインオン」 → 「リモート」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	毎回サインオンを表示する
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	はい。機密保護関連システム値のロック機能  (詳細はクリックしてください)

このシステム値を使用してユーザーができること

遠隔サインオン・オプションを指定します。使用できるオプションは次のとおりです。

- 毎回サインオンを表示する (*FRCSIGNON)

すべての遠隔サインオン・セッションは通常のサインオン処理を必要とします。

- 遠隔サインオンのバイパスを許可する (*SAMEPRF)

システムは、ユーザーがサインオンをバイパスすることを許可します。

- 検査 (*VERIFY)

サインオンのバイパスを選択する場合は、ソースとターゲットの両方のユーザー ID を検査するか、受動システムのユーザー ID だけを検査するかを指定できます。サインオンはやはりバイパスされますが、システムへのアクセスが許可される前にユーザー ID が検査されます。

- ソースのユーザー ID とターゲットのユーザー ID は一致しなければならない

5250 表示装置のパススルーまたはワークステーション機能では、ソースのユーザー・プロファイル名とターゲットのユーザー・プロファイル名が同じである場合、遠隔サインオン・パネルをバイパスできます。

- 受動システム上のユーザー ID を検査する

システムは、ユーザーにシステムへのアクセス権があることを確認してから、サインオン・パネルをバイパスすることを認めます。

• 遠隔サインオンをリジェクトする (*REJECT)

5250 表示装置のパススルーまたはワークステーション機能の場合、遠隔サインオンは許されません。このオプションが選択されていても、Telnet を使用すれば、ユーザーはまだシステムにサインオンすることができます。これらのセッションは、通常のサインオン処理を全部実行します。システムに対する Telnet の要求をすべてリジェクトしたい場合は、Telnet サーバーを終了してください。

• ユーザー作成出口プログラムを起動する

どのような遠隔セッションが許されるか、およびどのロケーションからどのユーザー・プロファイルが自動的にサインオンできるかを定めるプログラムおよびライブラリーを指定できます。プログラムは、システム・ディスク・プール (補助記憶域プールとも呼ばれる) または基本ユーザー・ディスク・プールに存在しなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: サインオン概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定の категорияのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

164 ページの『システム値: サインオン概要』

サインオン・システム値を使用して、全ユーザーのためのサインオン値およびその他の初期値をコントロールします。

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: 記憶域の概要

記憶域システム値を使用して、システムの記憶域動作値を変更します。

システム値の記憶域カテゴリーにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能な記憶域システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

記憶域システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
システム・ディスク・プールの最大使用量	使用できる記憶域スペースの最大量を指定する。	QSTGLOWLMT

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前
最大使用量に達したとき	記憶域プールが最大サイズに達したときにとる処置を指定する。	QSTGLOWACN
未使用プリンター出力記憶域の自動クリーンアップ	未使用プリンター出力記憶域の自動クリーンアップを設定し、保存期間を指定する。	QRCLSPLSTG

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

『記憶域システム値: 未使用プリンター出力記憶域の自動クリーンアップ』
未使用プリンター出力記憶域の自動クリーンアップを設定し、保存期間を指定する。(QRCLSPLSTG)

174 ページの『記憶域システム値: システム・ディスク・プールの最大使用量』
使用できる記憶域スペースの最大量を指定する。(QSTGLOWLMT)

175 ページの『記憶域システム値: 最大使用量に達したとき』
記憶域プールが最大サイズに達したときにとる処置を指定する。(QSTGLOWACN)

関連情報

システム値ファインダー

記憶域システム値: 未使用プリンター出力記憶域の自動クリーンアップ

未使用プリンター出力記憶域の自動クリーンアップを設定し、保存期間を指定する。(QRCLSPLSTG)

未使用プリンター出力記憶域の自動クリーンアップは、**QRCLSPLSTG** と呼ばれ、i5/OS システム値の記憶域カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、未使用プリンター出力記憶域の自動クリーンアップを設定し、保存期間を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「記憶域」 → 「一般」
特殊権限	なし
デフォルト値	選択 - 未使用プリンター出力記憶域の自動クリーンアップ、保持期間 8 日間
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

この値によって、空のスプール・データベース・メンバーの自動的な除去が可能になります。このオプションを選択しない場合 (*NOMAX) は、スプール・データベース・メンバーは自動的に除去されます。最大の保持期間レベルが必要な場合は、このオプションを選択します。次に、保存期間 (日数) を指定します。

可能な保存期間は次のとおりです。

- **0 (*NONE)**

空のメンバーはすべて削除されます。この値を指定すると、スプール・ファイルの作成時に追加のシステム・オーバーヘッドが生じます。 重大なシステム・パフォーマンス低下が生じる場合があります。

- **1 から 366 (1-366)**

空のスプール・データベース・メンバーを新しいスプール・ファイル用として保持する日数を指定します。指定の日数が経過してもまだ空のままであるメンバーは、システムから削除されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 記憶域の概要』トピックを参照してください。 特定のシステム値、または特定の カテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

172 ページの『システム値: 記憶域の概要』

記憶域システム値を使用して、システムの記憶域動作値を変更します。

関連情報

システム値ファインダー

記憶域システム値: システム・ディスク・プールの最大使用量

使用できる記憶域スペースの最大量を指定する。(QSTGLOWLMT)

システム・ディスク・プールの最大使用量は、**QSTGLOWLMT** とも呼ばれ、i5/OS システム値の記憶域カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システム・ディスク・プール (ASP1 ともいう) で許可される使用済み記憶域の最大パーセントを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「記憶域」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	95%
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システム・ディスク・プール (ASP1 ともいう) で許可される使用済み記憶域の最大パーセントを指定します。

iSeries ナビゲーターで、使用済み記憶域の最大許容パーセントを指定します。文字ベースのインターフェースを使用している場合は、使用可能として残る記憶域のパーセント (下限) を指定します。たとえば、iSeries ナビゲーターで、システム・ディスク・プールの最大使用量に 95% と指定した場合は、文字ベース・インターフェースの QSTGLOWLMT システム値に示す値は 5.00 になります。

システム・ディスク・プールの使用可能な記憶域が、このシステム値に指定した限界に達すると、最大使用量に達したときに指定されている処置がとられます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 記憶域の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

172 ページの『システム値: 記憶域の概要』

記憶域システム値を使用して、システムの記憶域動作値を変更します。

『記憶域システム値: 最大使用量に達したとき』

記憶域プールが最大サイズに達したときにとる処置を指定する。(QSTGLOWACN)

関連情報

システム値ファインダー

記憶域システム値: 最大使用量に達したとき

記憶域プールが最大サイズに達したときにとる処置を指定する。(QSTGLOWACN)

最大使用量に達したときは、**QSTGLOWACN** とも呼ばれ、i5/OS システム値の記憶域カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システム・ディスク・プールが最大使用率に達したときにとる処置を指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「記憶域」 → 「一般」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	システム操作員およびメッセージ待ち行列にメッセージを送る
変更が有効になるとき	即時。ただし、使用可能な記憶域がすでに最大サイズになっている場合は、記憶域が最大以下にいったん下がりがり再び最大値に達するまでは、変更は有効になりません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システム・ディスク・プール (補助記憶域プールともいう) の使用可能な記憶域がシステム・ディスク・プールの最大使用量で指定した最大値に達したときにとる処置を指定します。

以下のオプションから選択します。

- システム操作員待ち行列およびシステム・メッセージ待ち行列にメッセージを送る (*MSG)

メッセージ CPI099C がシステム・メッセージ待ち行列およびシステム操作員待ち行列に送られます。このメッセージは、他の処置の場合にも送信されます。

- メッセージをサービス利用者に送る (*CRITMSG)

メッセージ CPI099B が、サービス属性の中で重大メッセージを受け取るように指定されたユーザーに送られます。ワークステーションにサインオンしているユーザーに対してのみ、通知します。

- 登録済み出口プログラムを実行する (*REGFAC)

補助記憶域下限アクション (QIBM_QWC_QSTGLOWACN) 出口点に対して登録されている出口プログラムを呼び出すジョブが、実行依頼されます。

システムが制限状態にある場合は、処置はとられません。

ユーザーがこの処置を選択し、使用可能な記憶域が最大限度に達しても、システムが制限状態にある間は、サブシステムを開始することはできません。

- **システムを終了して制限状態にする (*ENDSYS)**

システムが終了して、制限状態になります。

システムがすでに制限状態にある場合は、処置はとられません。

ユーザーがこの処置を選択し、使用可能な記憶域が最大限度に達しても、システムが制限状態にある間は、サブシステムを開始することはできません。

- **即時に電源を遮断し、システムを再始動する (*PWRDWN SYS)**

システムは即時に電源を遮断して、再始動します。

システムが制限状態にある場合は、処置はとられません。

ユーザーがこの処置を選択し、使用可能な記憶域が最大限度に達しても、システムが制限状態にある間は、サブシステムを開始することはできません。

使用可能な記憶域が再始動中に最大限度に達し、指定された処置がシステム・オペレーター待ち行列およびシステム・メッセージ待ち行列にメッセージを送る でない場合は、システムは制限状態で立ち上がりません。

以下の条件が存在する場合、

- 使用可能な記憶域が限界を下回っている。
- 処置が、登録済み出口プログラムを実行する、システムを終了して制限状態にする、または即時に電源を遮断し、システムを再始動する である。
- システムが制限状態にある。

次のようになるまでサブシステムを開始することはできません。

- 使用可能な記憶域が削減される。
- 処置が上記の第 1 または第 2 のオプションに変更される。

下記が生じた場合には、処置はとられません。

- 使用可能な記憶域限界を下回るまで減っている。
- システムが制限状態にある。
- 処置が上記に示した最後の 3 つのいずれかである。

使用可能な記憶域が最大レベルになったままの場合は、この処置は 30 分ごとに繰り返されます。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 記憶域の概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

174 ページの『記憶域システム値: システム・ディスク・プールの最大使用量』
使用できる記憶域スペースの最大量を指定する。(QSTGLOWLMT)

172 ページの『システム値: 記憶域の概要』
記憶域システム値を使用して、システムの記憶域動作値を変更します。

関連情報

システム値ファインダー

システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値を使用して、システム・レベル値を制御します。

システム値のシステム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・カテゴリにアクセスするには、iSeries ナビゲーターの「構成およびサービス」を選択します。次に、「システム値」を選択します。

i5/OS の文字ベースのインターフェースに慣れている場合は、システム値を説明するのに iSeries ナビゲーターが使用している説明用の名前にお気付きになるでしょう。iSeries ナビゲーターで使用可能なシステム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値 (および、対応する文字ベースのインターフェース) の概要については、次の表を参照してください。リンクに従って、各システム値の詳細を参照してください。

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値:

iSeries ナビゲーターでの名前 型式番号	システム値の説明	コマンド・インターフェースでの名前
型式番号	システムの型式番号を表示する。	QMODEL
シリアル番号	システムのシリアル番号を表示する。	QSRLNBR
プロセッサ・フィーチャー・コード	システムのプロセッサのフィーチャー・コードを表示する。	QPRCFEAT
コンソール名	システムのコンソール名を表示する。	QCONSOLE
操作援助レベル	システムの操作援助レベルを設定する。	QASTLVL
アテンション・プログラム	システムで使用されるアテンション・プログラムを指定する。	QATNPGM
デフォルト・ユーザー環境	デフォルト・ユーザー環境を設定する。	QSPCENV
先行入力機能の使用	先行入力機能を設定する。また、アテンション・キー・バッファリング・オプションの使用を選択することもできます。	QKBDBUF
プロセッサ・マルチタスキング	プロセッサ・マルチタスキングをオンまたはオフにするか、システムが決定するかを指定する。	QPRCMLTTSK

iSeries ナビゲーターで表示し変更できる上記およびその他のシステム値について詳しくは、以下のセクションを参照してください。

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

『システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: 型式番号』

システムの型式番号を表示する。(QMODEL)

179 ページの『システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: シリアル番号』

システムのシリアル番号を表示する。(QSRLNBR)

180 ページの『システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: プロセッサ・フィーチャー・コード』

システムのプロセッサのフィーチャー・コードを表示する。(QPRCFEAT)

181 ページの『システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: コンソール名』

システムのコンソール名を表示する。(QCONSOLE)

182 ページの『システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: 操作援助レベル』

システムの操作援助レベルを設定する。(QASTLVL)

183 ページの『システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: アテンション・プログラム』

システムで使用されるアテンション・プログラムを指定する。(QATNPGM)

184 ページの『システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: デフォルト・ユーザー環境』

デフォルト・ユーザー環境を設定する。(QSPCENV)

185 ページの『システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: 先行入力機能の使用』

先行入力機能を設定する。また、アテンション・キー・バッファリング・オプションの使用を選択することもできます。(QKBDBUF)

186 ページの『システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルトのシステム値: プロセッサ・マルチタスキング』

プロセッサ・マルチタスキングをオンまたはオフにするか、システムが決定するかを指定する。

(QPRCMLTTSK)

関連情報

システム値ファインダー

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: 型式番号

システムの型式番号を表示する。(QMODEL)

型式番号は、**QMODEL** と呼ばれ、i5/OS システム値のシステム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムの型式番号を表示できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト」 → 「システム」
デフォルト値	マシンによる
変更が有効になるとき	このシステム値は読み取り専用である。この値を変更することはできません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を表示できます。このシステム値を編集することはできません。この値は、システムのどの区画でも同じであり、i5/OS がインストールされているサーバーのタイプを識別します。型式番号の形式は次のとおりです。**xx** は特定の型式番号を表します。

- 5 **xx**: eServer i5 サーバーを示します。
- 7 **xx**: AS/400 サーバーを示します。
- 8 **xx**: iSeries サーバーを示します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

132 ページの『再始動システム値: 電源障害後の自動再始動』

電源障害が発生したときに自動再始動を許可するかどうかを指定する。(QPWRRSTIPL)

133 ページの『再始動システム値: 遠隔パワーオンおよび再始動の許可』

遠隔パワーオンおよび再始動を許可するかどうかを指定する。(QRMTIPL)

177 ページの『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値を使用して、システム・レベル値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: シリアル番号

システムのシリアル番号を表示する。(QSRLNBR)

シリアル番号は、**QSRLNBR** と呼ばれ、i5/OS システム値のシステム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムのシリアル番号を表示できません。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト」 → 「システム」

クイック・リファレンス	
デフォルト値	マシンによる
変更が有効になるとき	このシステム値は読み取り専用である。この値を変更することはできません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を表示できます。 シリアル番号は、識別の手段として使用されます。この番号は、インストールされている i5/OS システムのバージョン、リリース、およびモデルによって決まります。システムのシリアル番号は、システムの各区分で同じです。 シリアル番号は、たとえば、1001003 などの番号です。この値を編集することはできません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

177 ページの『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値を使用して、システム・レベル値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: プロセッサ・フィーチャー・コード

システムのプロセッサのフィーチャー・コードを表示する。(QPRCFEAT)

プロセッサ・フィーチャー・コードは、**QPRCFEAT** と呼ばれ、i5/OS システム値のシステム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムのプロセッサ・フィーチャー・コードを表示できます。 詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト」 → 「システム」
デフォルト値	マシンによる
変更が有効になるとき	このシステム値は読み取り専用である。この値を変更することはできません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を表示できます。この値は、システムのプロセッサ・フィーチャー・コードのレベルを示します。この番号は、データを操作するコンピューター・システムの一部であるプロセッサを識別しま

す。プロセッサ・フィーチャー・システム値は、システムの各区画で同じです。この値を編集することはできません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

177 ページの『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値を使用して、システム・レベル値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: コンソール名

システムのコンソール名を表示する。(QCONSOLE)

コンソール名は、**QCONSOLE** とも呼ばれ、i5/OS システム値のシステム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、システムのコンソール名を表示できません。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト」 → 「システム」
デフォルト値	QCONSOLE
変更が有効になるとき	このシステム値は読み取り専用である。この値を変更することはできません。
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を表示できます。この値は、コンソールである表示装置の名前を指定します。コンソールがオンに構成変更された時点で、システムがこの値を変更します。この値を編集することはできません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

177 ページの『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値を使用して、システム・レベル値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: 操作援助レベル

システムの操作援助レベルを設定する。(QASTLVL)

操作援助レベルは、**QASTLVL** と呼ばれ、i5/OS システム値のシステム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムの操作援助レベルを表示できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト」 → 「ユーザー」
特殊権限	なし
デフォルト値	基本
変更が有効になるとき	次回ユーザーがシステムにサインオンするとき
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

システムのユーザーに使用可能な援助のレベルを指定できます。この値を使用して、システムのユーザーに使用可能な表示のレベルを調整します。経験の浅いユーザー用の画面は、熟練したユーザー用の画面よりも高いレベルの援助を提供するように設定することができます。

有効な値は次の通りです。

- **基礎 (*BASIC)**

操作援助レベルのシステム画面が使用可能です。

- **中級 (*INTERMED)**

中級援助レベルのシステム画面が使用可能です。

- **アドバンスト (*ADVANCED)**

アドバンスト援助レベルのシステム画面が使用可能です。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

177 ページの『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値を使用して、システム・レベル値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: アテンション・プログラム

システムで使用されるアテンション・プログラムを指定する。(QATNPGM)

アテンション・プログラムは、**QATNPGM** とも呼ばれ、i5/OS システム値のシステム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、システムで使用されるアテンション・プログラムを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト」 → 「ユーザー」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	操作援助機能を使用する
変更が有効になるとき	次回ユーザーがシステムにサインオンするとき
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

アテンション・キーを押したときに呼び出されるプログラムを指定できます。詳しくは、以下を参照してください。

有効な値は次の通りです。詳しくは、以下を参照してください。

- **操作援助機能を使用する (*ASSIST)**

アテンション・キーを押すと、操作援助機能のメインメニューが表示されます。

- **なし (*NONE)**

アテンション・キーを押しても、アテンション・プログラムが呼び出されることはありません。

- ***program-name***

アテンション・キーを押したときに呼び出されるプログラムを指定します。

- **ライブラリー**

アテンション・キーを押したときに呼び出されるプログラムのライブラリーを指定します。ライブラリー・リストの使用を指定すると、iSeries サーバーは、ライブラリーの値を、プログラム名がある場所の値に自動的に設定します。次回に、システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値をオープンすると、「ライブラリー・リストの使用」ではなく、ライブラリー名が表示されます。

プログラムは、システム・ディスク・プール (補助記憶域プールとも呼ばれる) または基本ユーザー・ディスク・プールに存在しなければなりません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

177 ページの『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値を使用して、システム・レベル値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: デフォルト・ユーザー環境

デフォルト・ユーザー環境を設定する。(QSPCENV)

デフォルト・ユーザー環境は、**QSPCENV** とも呼ばれ、i5/OS システム値のシステム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・カテゴリのメンバーです。このシステム値を使用して、デフォルト・ユーザー環境を設定することができます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト」 → 「ユーザー」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	i5/OS
変更が有効になるとき	次回ユーザーがシステムにサインオンするとき
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

すべてのユーザーによって、デフォルトとして使用されるシステム環境を指定します。次のオプションを使用することができます。

- **i5/OS (*NONE)**

ユーザーがサインオンするときに iSeries システム環境を指定します。

- **システム/36 (*S36)**

ユーザーがサインオンするときに System/36 環境を指定します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

177 ページの『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』
システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値を使用して、システム・レベル値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値: 先行入力機能の使用

先行入力機能を設定する。また、アテンション・キー・バッファリング・オプションの使用を選択することもできます。(QKBDBUF)

先行入力機能の使用は、QKBDBUF とも呼ばれ、i5/OS システム値のシステム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・カテゴリーのメンバーです。このシステム値を使用して、先行入力機能を設定することができます。また、アテンション・キー・バッファリング・オプションの使用を選択することもできます。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	iSeries ナビゲーターで、次のように選択する。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」 → 「システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト」 → 「ユーザー」
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	選択 - 先行入力機能を使用する
変更が有効になるとき	次回ユーザーがシステムにサインオンするとき
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

先行入力機能 (*TYPEHEAD) およびアテンション・キー・バッファリング・オプションを使用するかどうかを指定します。先行入力機能により、一連のキー・ストロークをシステムに記憶させることができます。

たとえば、いつも、オプション 2 を押した後に次の画面を待つからでないとオプション 4 を指定できないとしましょう。先行入力機能を使用すれば、ユーザーは 2 を入力した後、次の画面を待つことなくただちに 4 を入力することができます。次の画面がオープンするとき、すでに指定された 4 をシステムが記憶しています。

先行入力オプションを選択した場合、アテンション・キー・バッファリング・オプションの使用 (*YES または *NO) を選択することもできます。

アテンション・キー・バッファリング・オプションの使用

アテンション・キー・バッファリング・オプションをオンにするかどうかを指定します。このオプションがオンになると、システムはアテンション・キーが押されたことを記憶します。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリーのシステム値を見つけたい場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

177 ページの『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』
システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値を使用して、システム・レベル値を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルトのシステム値: プロセッサ・マルチタスキング

プロセッサ・マルチタスキングをオンまたはオフにするか、システムが決定するかを指定する。

(QPRCMLTTSK)

プロセッサ・マルチタスキングは、**QPRCMLTTSK** と呼ばれ、i5/OS システム値のシステム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・カテゴリーのメンバーです。このシステム値は文字ベースのインターフェースから処理できます。iSeries ナビゲーターにはありません。このシステム値を使用して、マルチタスキングをオン、オフ、またはシステム制御のいずれにするかを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	文字ベース・インターフェース
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	システム制御 (2)
変更が有効になるとき	サーバーの次の再始動時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値を使用して、プロセッサ・マルチタスキングを制御します。プロセッサがこれをどのように行うかについて詳しく確認するには、『マルチスレッド化』を参照してください。

このシステム値には、オフ (0)、オン (1)、およびシステム制御 (2) の 3 つの可能な値があり、ハードウェアが 1 つプロセッサ上で一度に 1 つのタスクのみを実行するか、それとも 2 つ以上のタスクを実行するかを制御します。オフ (0) の状態は、プロセッサが 1 時点にそれぞれ 1 つのタスクのみの実行をサポートすることを意味します。オン (1) とシステム制御 (2) の状態では、プロセッサは複数のタスクを並行して実行できます。システム制御の状態には、オペレーティング・システムにより、時に応じて、プロセッサが実行するタスクが最大 1 つに制限されることがあるという相違があります。システム制御の状態がデフォルト値です。値はパフォーマンスを基にして指定する必要があるため、ワークロードに依存します。1 つのプロセッサに複数のタスクを許可すると、多くの場合、システムのパフォーマンス能力が増大します。したがって、システムはより多くの作業を実行します。一方、プロセッサを単一タスクの実行に制限すると、多くの場合、システムでの個別タスクの実行を高速にすることができます。

システム値への変更は次の IPL まで有効になりません。オン (1) またはシステム制御 (2) の状態への変更を要求した場合、その変更は、プロセッサ・ハードウェアが同時マルチスレッド化 (SMT) またはハードウェア・マルチスレッド化 (HMT) の概念をサポートしている場合にのみ有効になります。サポートしていない場合は、システム値の変更は有効になりません。

区画に分割された AS/400 7xx および iSeries 8xx サーバーでは、すべての区画が基本区画から現行値を継承します。したがって、基本区画のシステム値への変更のみが有効になります。変更を有効にするために

は、基本区画の IPL が必要です。システム・ハードウェアでサポートされている場合は、オン (1) がデフォルト値になります。それ以外の場合は、オフ (0) がデフォルト値です。

eServer i5 サーバーでは、現行値は区画から独立しています。したがって、区画のシステム値への変更はその区画でのみ有効になります。変更を有効にするためには、その区画のみの IPL が必要です。デフォルト値はシステム制御 (2) です。

出荷時の値はシステム制御 (2) ですが、出荷時の値がすべてのシステムのハードウェアでサポートされていないために、最初の IPL 後にこの値がシステムにより自動的に変更される場合があります。出荷時の値は最初の IPL 後に変更されることがあります。次の表では、各種のシステム環境と、最初の IPL 後の変更値を説明します。

1 次/2 次区画属性	ハードウェアでのマルチタスキング・サポート	サーバー・モデル	最初の IPL 後の値	サポートされる値
基本または区画分割なし	はい	AS/400 7xx または iSeries 8xx	1 (オン)	オン (1) またはオフ (0)
基本または区画分割なし	いいえ	AS/400 7xx または iSeries 8xx	0 (オフ)	オフ (0)
2 次	はい	AS/400 7xx または iSeries 8xx	基本区画から現行値を継承	オン (1) またはオフ (0)
2 次	いいえ	AS/400 7xx または iSeries 8xx	基本区画から現行値を継承	オフ (0)
適用外*	はい	eServer i5	2 (システム制御)	オン (1)、オフ (0)、またはシステム制御 (2)
適用外*	いいえ	eServer i5	2 (システム制御)	オフ (0) またはシステム制御 (2)

* このタイプのサーバーでは、基本区画と 2 次区画が区別されません。これは eServer 用のハードウェア管理コンソールにより管理される区画に分割されたサーバーです。

注: システムのハードウェアがマルチタスキングをサポートしているかどうか不明な場合、それを簡単に調べるには、このシステム値をオン (1) に変更します。次に、サーバーの IPL を実行します。変更が有効になれば、マルチタスキングがサポートされています。IPL 後に値が変わらない場合は、マルチタスキングはハードウェアによりサポートされていません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

また、プロセッサ・マルチタスキングについての詳細は、『マルチスレッド化』を参照してください。

関連概念

177 ページの『システム値: システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト概要』

システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト・システム値を使用して、システム・レベル値を制御します。

マルチスレッド化

関連情報

システム値ファインダー

廃止システム値

これらのシステム値は今後オペレーティング・システムでは使用されません。

プログラムによってはこれらのシステム値を引き続き参照するものがあるため、文字ベースのシステム値インターフェースにはこれらのシステム値の名前が残されています。しかし、設定された値はオペレーティング・システムでは使用されません。これらのシステム値は参照のためにのみ提供されます。

以下に、今後オペレーティング・システムで使用されないシステム値をリストします。

iSeries ナビゲーターでの名前	システム値の説明	文字ベース・インターフェースでの名前	廃止されたリリース
使用不可 ¹	スプール制御ブロック追加記憶域	QADLSPLA	V5R1
使用不可 ¹	自動システム使用不可報告	QAUTOSPRPT	V5R1
使用不可 ¹	ブックおよびブック・シェルフ検索パス	QBOOKPATH	V5R1
使用不可 ¹	ジョブ・メッセージ待ち行列の初期サイズ	QJOBMSGQSZ	V5R1
使用不可 ¹	ジョブ・メッセージ待ち行列の最大初期サイズ	QJOBMSGQTL	V5R1
サーバー認証インターバル	サーバー認証インターバル	QSVRAUTITV	V5R2

注:

¹ このシステム値は iSeries ナビゲーターで使用されたことがないので、iSeries ナビゲーター名はありません。

関連概念

1 ページの『システム値』

システム値は、システムの操作環境に影響を与える情報です。システム値は、システム上のオブジェクトではありません。システム値には、システムの特定の部分の操作に関する制御情報が入っています。

4 ページの『システム値カテゴリー』

iSeries ナビゲーターは、システム値をカテゴリーにグループ化し、システム値の管理を簡素化します。

関連資料

197 ページの『システム値パラメーター』

システム値は、iSeries ナビゲーターを使用して設定または表示することができます。ただし、システム値を設定または検索するプログラムをコーディングする場合は、文字ベースのシステム値名および関連する特殊パラメーターを使用する必要があります。

関連情報

システム値ファインダー

機密保護システム値: サーバー認証インターバル

(QSVRAUTITV)

サーバー認証インターバルは、**QSVRAUTITV** と呼ばれ、オペレーティング・システムで今後使用されないシステム値です。このシステム値は、借用権限を持ったユーザーが借用プログラムにアクセスできる時間の長さを指定します。詳しくは、以下を参照してください。

クイック・リファレンス	
ロケーション	文字ベース・インターフェース
特殊権限	すべてのオブジェクト (*ALLOBJ)、および機密保護管理者 (*SECADM)
デフォルト値	2880 分 (48 時間)
変更が有効になるとき	即時
ロック可能	いいえ

このシステム値を使用してユーザーができること

このシステム値は、借用権限を持ったユーザーが借用プログラムを利用できる時間の長さを指定するだけです。このインターバルは、認証を行うためのサーバー認証項目の使用後の、認証が有効な時間の長さを示します。1 から 108000 までの値を指定できます。認証の有効期限は、指定したインターバルの終わりで切れます。認証の有効期限が切れた後は、オブジェクトにアクセスすることはできません。値 108000 は 7 1/2 日を示します。

ユーザーがこの値をどのように設定しようと、オペレーティング・システムには影響しません。オペレーティング・システムはもはやこの値を使用しません。

このシステム値についての詳細情報の入手

詳しくは、『システム値: 機密保護概要』トピックを参照してください。特定のシステム値、または特定のカテゴリのシステム値を見つけない場合は、i5/OS システム値ファインダーを使用してください。

関連概念

151 ページの『システム値: 機密保護概要』

i5/OS 機密保護システム値を使用して、オブジェクト、ユーザー、および機密保護システム値をコントロールします。

関連情報

システム値ファインダー

文字ベースのタイプと iSeries ナビゲーター・カテゴリ

システム値は、iSeries ナビゲーター内でカテゴリに分割されます。これらのカテゴリは文字ベースのインターフェースにおけるカテゴリとは異なります。

文字ベースのインターフェースでは、各システム値はタイプ・パラメーターによりグループ化されます。ただし、タイプ・パラメーターは、iSeries ナビゲーターで使用されるカテゴリに直接対応しません。

iSeries ナビゲーター・カテゴリおよび各カテゴリに関連するシステム値のリストを表示するには、システム値カテゴリを参照してください。

文字ベースのインターフェースでは、システム値はタイプ別のカテゴリにグループ化されます。以下に、文字ベースのインターフェースで使用されるグループをリストします。

- *ALC - 割り振りシステム値。*DATTIM - 日時システム値。
- *EDT - 編集システム値。*LIBL - ライブラリー・リスト・システム値。
- *MSG - メッセージおよびロギング・システム値。
- *SEC - 機密保護システム値。*STG - 記憶域システム値。*SYSCTL - システム制御システム値。

たとえば、監査レベル (QAUDLVL) システム値は、iSeries ナビゲーターでは監査カテゴリに属します。しかし、文字ベースのインターフェースでは、このシステム値のタイプ・パラメーターで *SEC (機密保護) と指定されるので、機密保護関連のシステム値にグループ化されます。

関連概念

4 ページの『システム値カテゴリ』

iSeries ナビゲーターは、システム値をカテゴリにグループ化し、システム値の管理を簡素化します。

関連資料

197 ページの『システム値パラメーター』

システム値は、iSeries ナビゲーターを使用して設定または表示することができます。ただし、システム値を設定または検索するプログラムをコーディングする場合は、文字ベースのシステム値名および関連する特殊パラメーターを使用する必要があります。

関連情報

システム値ファインダー

システム値の概念

システム値を設定する前に、特定のシステム値の概念について学ぶことができます。このトピックを選択して、システム値をロックおよびアンロックする方法や、システム値が復元操作に対して与える影響の説明を検索します。

これらの概念により有益な情報が提供され、システム値を理解するための基礎が身に付きます。システム値の設定値を処理する前に、次の概念をよく知っておく必要があります。

機密保護関連システム値のロック機能

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

ほとんどの機密保護システム値は、機密保護管理者 (*SECADM) 特殊権限とすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限とを合わせ持つユーザーのみが変更することができます。通常の運用中にこれらのユーザーさえも機密保護システム値を変更できないようにするために、システム保守ツール (SST) 専用保守ツール (DST) は、これらの機密保護値をロックするオプションを提供します。

デフォルト値ははいです。つまり、ユーザーは機密保護関連システム値を変更できます。

次のテーブルに、このオプションによって影響を受けるシステム値を示します (iSeries ナビゲーターでの名前と文字ベースの名前の両方を示します)。

ロック可能なシステム値
監査システム値

ロック可能なシステム値

アクション監査の活動化

QAUDLVL

QAUDLVL2

オブジェクト監査の活動化

QAUDCTL

監査ジャーナル・エラー・アクション

QAUDENACN

新規作成オブジェクトのデフォルト監査

QCRTOBJAUD

補助記憶域内のジャーナル項目の最大数

QAUDFRCLVL

装置システム値

ローカル制御装置と装置

QAUTOCFG

パススルー装置および Telnet

QAUTOVRT

装置エラーが発生したときと取る処置

QDEVRCYACN

遠隔制御装置と装置

QAUTORMT

ジョブ・システム値

ジョブの割り込みの許可

QALWJOBITP

タイムアウト・インターバル

QDSCJOBITV

ジョブがタイムアウトになったとき

QINACTMSGQ

パスワード・システム値

パスワード有効期限

QPWDEXPITV

連続する数字の制限

QPWDLMTAJC

制限付き文字

QPWDLMTCHR

反復文字の制限

QPWDLMTREP

パスワード・レベル

QPWDLVL

最大パスワード長

QPWDMAXLEN

最小パスワード長

QPWDMINLEN

各桁に新しい文字が必要

QPWDPOSDIF

最低 1 桁の数字が必要

QPWDRQDDGT

パスワードの再使用サイクル

QPWDRQDDIF

パスワード妥当性検査プログラム

QPWDVLDPGM

メッセージおよびサービス・システム値

システムの遠隔保守の許可

QRMTSRVATR

保管および復元システム値

復元中のオブジェクト・シグニチャーの検査

QVFYOBJRST

復元中のオブジェクトの変換

QFRCCVNRST

機密オブジェクトの復元の許可

QALWOBJRST

機密保護システム値

機密保護レベル

QSECURITY

サーバーの機密保護情報保存の許可

QRETSVRSEC

借用権限を持つプログラムを処理できるユーザー

QUSEADPAUT

QSYS.LIB ファイル・システムの新規作成オブジェクトの

QCRTAUT

デフォルト権限

書き込み能力を持つ共用記憶域またはマップされた記憶域

QSHRMEMCTL

の使用の許可

監査可能でないオブジェクト . . .

QALWUSRDMN

登録済み出口プログラムを使用したルート

QSCANFS

(/)、QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システム

のスキャン

スキャン制御

QSCANFSCTL

サインオン・システム値

遠隔サインオン

QRMTSIGN

サインオン情報の表示

QDSPSGNINF

特権ユーザーを特定装置セッションに制限する

QLMTSECOFR

各ユーザーを 1 装置セッションに限定する

QLMTDEVSSN

正しくないサインオンの試み

QMAXSIGN

最大回数に達したとき

QMAXSGNACN

機密保護関連システム値の変更の許可にいいえを指定すると、ユーザーは機密保護関連システム値を変更できません。機密保護関連システム値を変更する必要がある場合は、SST で「機密保護関連システム値の変更の許可」パラメーターをはいに変更する必要があります。

機密保護関連システム値の変更の許可にはいを指定すると、必要な権限を持つユーザーは機密保護関連システム値を変更できます。機密保護関連システム値はアンロックされますが、これらを変更するにはやはり機密保護管理者 (*SECADM) 特殊権限とすべてのオブジェクト (*ALLOBJ) 特殊権限とを合わせ持つことが必要です。機密保護関連システム値をユーザーに変更させたくない場合は、SST で「機密保護関連システム値の変更の許可」パラメーターをいいえに変更する必要があります。

詳細情報の入手

機密保護関連システム値のロックおよびアンロック

「システム保守ツールの開始 (STRSST)」コマンドを使用して、機密保護関連システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。リカバリー・モードでは、専用保守ツール (STRDST) を使用して機密保護関連システム値のロックとアンロックを行う必要があります。

i5/OS システム値ファインダー

このツールを使用して、iSeries ナビゲーターの中でシステム値を見つけます。i5/OS システム値ファインダーは、文字ベースのインターフェースで使用されていたシステム値用語から、iSeries ナビゲーターで使用されている用語に切り替えるときにとくに便利です。

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

4 ページの『システム値カテゴリー』

iSeries ナビゲーターは、システム値をカテゴリーにグループ化し、システム値の管理を簡素化します。

32 ページの『装置システム値: パススルー装置と Telnet』

パススルー装置と Telnet の自動構成を設定する。(QAUTOVRT)

33 ページの『装置システム値: ワークステーションで装置エラーが発生したときにとる処置』

エラーが発生したときにとる処置を設定する。(QDEVRCYACN)

67 ページの『ジョブ・システム値: ジョブがタイムアウトになったとき』

非活動ジョブがタイムアウトになったときにとる処置を指定する。(QINACTMSGQ)

68 ページの『ジョブ・システム値: 切断されたジョブのタイムアウト・インターバル』

切断されたジョブのタイムアウト・インターバルを指定する。(QDSCJOBITV)

86 ページの『メッセージおよびサービス・システム値: システムの遠隔保守の許可』

システムの遠隔保守を指定する。(QRMTSRVATR)

88 ページの『パスワード・システム値: パスワード・レベル』

システムのパスワード・レベルを設定する。(QPWDLVL)

93 ページの『パスワード・システム値: パスワードの最小長』

パスワードの最小長を設定する。(QPWDMINLEN)

94 ページの『パスワード・システム値: パスワードの最大長』

パスワードの最大長を設定する。(QPWDMAXLEN)

95 ページの『パスワード・システム値: 数字が少なくとも 1 つ必要』

システムで使用されるパスワードが数字を少なくとも 1 つ使用するように設定する。(QPWDRQDDGT)

95 ページの『パスワード・システム値: 連続数字の制限』

システムで使用されるパスワードが連続した数字の使用を制限するように設定する。(QPWDLMTAJC)

- 96 ページの『パスワード・システム値: 制限付き文字』
制限される文字を指定する。(QPWDLMTCHR)
- 97 ページの『パスワード・システム値: 反復文字の制限』
反復文字を制限するかどうかを指定する。(QPWDLMTREP)
- 98 ページの『パスワード・システム値: 各位置に異なる文字が必要』
システムで使用されるパスワードが、各位置に異なる文字を使用するように設定する。(QPWDPOSIDIF)
- 99 ページの『パスワード・システム値: パスワードの再利用サイクル』
同じパスワードが再利用できる時期を指定する。(QPWDRQDDIF)
- 101 ページの『パスワード・システム値: パスワード有効期限』
パスワードが失効する時期を指定する。(QPWDEXPITV)
- 102 ページの『パスワード・システム値: パスワード妥当性検査プログラム』
ユーザー作成のプログラムがパスワードに追加の妥当性検査を行うかどうかを指定する。
(QPWDVLDPGM)
- 143 ページの『保管および復元システム値: 復元中のオブジェクトの変換』
復元する前に変換すべきオブジェクトを指定する。(QFRCCVNRST)
- 146 ページの『保管および復元システム値: 機密オブジェクトの復元の許可』
復元するオブジェクト、および、ソフトウェア修正をインストール中に復元できるかどうかを指定する。
(QALWOBJRST)
- 148 ページの『保管および復元システム値: 復元中のオブジェクト・シグニチャーの検査』
シグニチャーなし、またはシグニチャー付きだが無効なオブジェクトを、復元するかどうかを指定する。
(QVFYOBJRST)
- 153 ページの『機密保護システム値: 機密保護レベル』
システムの機密保護のレベルを設定する。(QSECURITY)
- 154 ページの『機密保護システム値: サーバー機密保護情報保存の許可』
保存するサーバー機密保護情報を設定する。(QRETSVRSEC)
- 155 ページの『機密保護システム値: 呼び出し側プログラムからの借用権限をプログラムが使用できるようにするユーザー』
借用権限を持つプログラムを処理できるユーザーを指定する。(QUSEADPAUT)
- 157 ページの『機密保護システム値: QSYS.LIB ファイル・システムに新規に作成されたオブジェクトのデフォルト権限』
権限を指定しないオブジェクトのデフォルト権限を指定する。(QCRTAUT)
- 158 ページの『機密保護システム値: 書き込み能力を持つ共用記憶域またはマップされた記憶域の使用の許可』
共用記憶域またはマップされた記憶域のストリーム・ファイルをユーザーが使用してよいかどうかを指定する。
(QSHRMEMCTL)
- 159 ページの『機密保護システム値: 監査可能でないオブジェクト. . .』
権限検査をう回し、監査対象外とするユーザー・ドメイン・オブジェクトをどこで許可するかを指定する。
(QALWUSRDMN)
- 161 ページの『機密保護システム値: 登録済み出口プログラムを使用したルート (/)、 QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのスキャン』
ファイル・システムをスキャンするかどうかを指定する。(QSCANFS)
- 162 ページの『機密保護システム値: スキャン制御』
スキャン制御オプションを指定する。(QSCANFSCTL)

166 ページの『サインオン・システム値: 正しくないサインオンの試み』
正しくないサインオンの試みをユーザーが何回試みることができるかを指定する。(QMAXSIGN)

167 ページの『サインオン・システム値: 最大回数に達したとき』
サインオン試行の最大許容回数に達したときにとる処置を指定する。(QMAXSGNACN)

168 ページの『サインオン・システム値: サインオン情報の表示』
ユーザーがシステムにサインオンするときにサインオン情報を表示するかどうかを指定する。
(QDSPSGNINF)

169 ページの『サインオン・システム値: 各ユーザーを 1 つの装置セッションに制限する』
装置セッションの限度を設定する。(QLMTDEVSSN)

170 ページの『サインオン・システム値: 特権ユーザーを特定装置セッションに制限する』
すべてのオブジェクト (*ALLOBJ) およびサービス (*SERVICE) 特殊権限を持つユーザーが、特定のワークステーションに対する明示的な権限を持つ必要があるかどうかを指定する。(QLMTSECOFR)

171 ページの『サインオン・システム値: 遠隔サインオン』
遠隔サインオンに関する情報を指定する。(QRMTSIGN)

関連タスク

216 ページの『機密保護関連システム値のロックおよびアンロック』
通常の運用中にユーザーが機密保護関連システム値を変更できないようにするために、システム保守ツール (SST) と専用保守ツール (DST) は、これらの機密保護値をロックするオプションを提供します。

関連情報

システム値ファインダー

復元操作におけるシステム値設定の影響

復元操作において複数のシステム値が互換性を保てるように、正しくシステム値を設定する方法を説明します。また、このトピックでは、復元が実行される際に 3 つの復元システム値がどのように一緒に作用するか説明します。

復元操作を準備するときは、以下のシステム値がオブジェクトの復元にどのように一緒に作用するかをよく理解することが重要です。

- 復元中のオブジェクト・シグニチャーの検査 (QVfyOBRST)
- 復元中のオブジェクトの変換 (QFRCCVNRST)
- 機密オブジェクトの復元の許可 (QALWOBJRST)

あるオブジェクトをシステムに復元しようとする試みがなされるとき、これら 3 つのシステム値は一緒になってフィルターのように作用し、そのオブジェクトを復元してよいか、あるいは復元中に変換を行うか、判別します。第 1 のフィルターは、復元時のオブジェクト検査 (QVfyOBRST) システム値です。このシステム値は、電子的なサインの対象となるオブジェクトの復元を制御するために使用されます。2 番目のフィルターは、復元中のオブジェクト変換 (QFRCCVNRST) システム値です。このシステム値により、ユーザーは、プログラム、サービス・プログラム、SQL パッケージ、およびモジュール・オブジェクトを、復元中に変換するかどうか指定することができます。また、一部のオブジェクトが復元されないようにすることもできます。第 1 と第 2 のフィルターを通過することができたオブジェクトだけが、第 3 のフィルターによって処理されます。第 3 フィルターは、機密オブジェクトの復元の許可 (QALWOBJRST) システム値です。機密属性を持ったオブジェクトを復元できるかどうかを指定します。

復元操作が実行される際には、**強制オブジェクト変換 (FRCOBJCVN)** パラメーターと**復元中のオブジェクト変換**システム値に、互換性のある設定値を設定しなければなりません。さもないと、エラー・メッセージを受け取って復元が失敗します。以下のテーブルは、どの設定値に互換性があり、どの設定値は失敗するか

を示しています。

FRCOJCVN パラメーター	QFRCCVNRST システム値	復元コマンドの結果
*SYSVAL	0、1、2、3、4、5、6、または 7	復元中のオブジェクト変換 (QFRCCVNRST) システム値が使用される。
*NO	0	オブジェクトは変換されず、すべてが変換なしに復元される。
*NO	1	妥当性検査エラーがあるオブジェクトだけが変換され、他はすべて変換なしに復元される。
*NO	2 から 7	互換性はない。システム管理者にエラー・メッセージが送られ、何も復元も変換もされない。
*YES *RQD	0、1、または 2	妥当性検査エラーがあるオブジェクト、または現行リリースで使用するために変換が必要なオブジェクトだけが変換される。
*YES *RQD	3 から 7	互換性はない。システム管理者にエラー・メッセージが送られ、何も復元も変換もされない。
*YES *ALL	0、1、2、3、4、5、6 または 7	FRCOJCVN (*YES *ALL) は、QFRCCVNRST 値がどうであってもオーバーライドし、変換が正常に行われた場合はすべてのオブジェクトが変換され復元される。

オブジェクトが正常に復元されるようにするには、オブジェクトは、復元操作中に一緒に作用する次の 3 つのシステム値を通過しなければなりません。すなわち、**復元中のオブジェクト・シグニチャーの検査 (QVFYOBJRST)**、**復元中の強制変換 (QFRCCVNRST)**、および**機密オブジェクトの復元の許可 (QALWOBJRST)**。ただし、**強制オブジェクト変換 (FRCOJCVN)** パラメーターと**復元時の強制変換 (QFRCCVNRST)** システム値とが互換性がない場合は、変換は行われず何も復元されません。

強制オブジェクト変換 (FRCOJCVN)

強制オブジェクト変換 (FRCOJCVN) パラメーターに指定できるのは以下の値です。

- ***SYSVAL**

オブジェクトは、復元時の強制変換 (QFRCCVNRST) システム値の値を基にして変換される。これはデフォルト値です。

- ***YES *ALL**

すべてのオブジェクトは、現行の形式にかかわらず変換される。ただし、マシン変換が必要なデータを持たないオブジェクトの場合は、復元されません。変換が行われると復元操作にかかる時間は増大しますが、これにより、オブジェクトが最初に使用されるときに変換を行う必要がなくなります。この設定値は、**強制オブジェクト変換システム値**をオーバーライドします。

- ***YES *RQD**

オブジェクトは、現行オペレーティング・システムによって使用されるために変換が必要である場合にのみ、変換される。オブジェクトが変換は必要だがマシン変換が必要なデータを持たないという場合は、復元されません。変換が行われると復元操作にかかる時間は増大しますが、これにより、オブジェクトが最初に使用されるときに変換を行う必要がなくなります。

- ***NO**

オブジェクトは、復元操作中に変換されない。

復元中のオブジェクトの変換 (QFRCCVNRST)

次に示すのは、復元中のオブジェクト変換 (QFRCCVNRST) システム値に指定できる値です。

- **レベル 0 (0)**

すべてのオブジェクトを変換なしに復元します。

- **レベル 1 (1)**

妥当性検査エラーがあるオブジェクトが変換されます。

- **レベル 2 (2)**

オペレーティング・システムの現行バージョンで使用するには変換する必要があるオブジェクト、および妥当性検査エラーがあるオブジェクトが変換されます。

- **レベル 3 (3)**

改ざんされた疑いのあるオブジェクト、オペレーティング・システムの現行バージョンで使用するには変換する必要があるオブジェクト、および妥当性検査エラーがあるオブジェクトが変換されます。

- **レベル 4 (4)**

妥当性検査エラーがあるか、使用のためには変換が必要であるか、あるいは改ざんされた疑いのあるオブジェクトが変換されます。十分な作成データを含み、有効なデジタル・シグニチャーを持たないオブジェクトも、変換されます。

- **レベル 5 (5)**

妥当性検査エラーがあるか、使用のためには変換が必要であるか、改ざんされた疑いがあるか、あるいは十分な作成データを含むオブジェクトが、変換されます。

- **レベル 6 (6)**

妥当性検査エラーがあるか、使用のためには変換が必要であるか、改ざんされた疑いがあるか、あるいは有効なデジタル・シグニチャーを持たないオブジェクトが、変換されます。

- **レベル 7 (7)**

すべてのオブジェクトが変換されます。

すべてのレベルにおいて、変換の条件に合致するが変換に失敗したオブジェクトは、復元されません。変換する必要がないオブジェクトは、変換なしに復元されます。あるオブジェクトが変換されるときは、そのオブジェクトのデジタル・シグニチャーが除去されます。また、変換されるオブジェクトはユーザー状態に変更され、妥当性検査が訂正され、改ざんされた疑いをかけられることがなくなります。

詳細情報の入手

復元操作

必要なシステム値を設定した復元操作を計画、構成、および実行するための情報を見つけます。これらのタスクにより、復元操作のシステム値を準備するステップをたどることができます。さらに、復元操作の実行の際には注意すべきその他の予防措置があるため、より詳細な解説書を見つけることができます。

i5/OS システム値ファインダー

このツールを使用して、iSeries ナビゲーターの中でシステム値を見つけます。i5/OS システム値ファインダーは、文字ベースのインターフェースで使用されていたシステム値用語から、iSeries ナビゲーターで使用されている用語に切り替えるときにとくに便利です。

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

4 ページの『システム値カテゴリー』

iSeries ナビゲーターは、システム値をカテゴリーにグループ化し、システム値の管理を簡素化します。

143 ページの『保管および復元システム値: 復元中のオブジェクトの変換』

復元する前に変換すべきオブジェクトを指定する。(QFRCCVNRST)

146 ページの『保管および復元システム値: 機密オブジェクトの復元の許可』

復元するオブジェクト、および、ソフトウェア修正をインストール中に復元できるかどうかを指定する。(QALWOBJRST)

148 ページの『保管および復元システム値: 復元中のオブジェクト・シグニチャーの検査』

シグニチャーなし、またはシグニチャー付きだが無効なオブジェクトを、復元するかどうかを指定する。(QVfyOBJRST)

217 ページの『復元操作システム値の準備』

システム値は、復元操作においては非常に重要な役割を持っています。復元操作に影響するシステム値を計画し構成することは必須です。

220 ページの『復元コマンドの実行』

どのような復元操作を行うかの計画と、復元を確実に処理するためのシステム値の構成ができれば、復元コマンドを実行する用意ができたことになります。

関連タスク

218 ページの『復元操作システム値の計画』

復元操作を実行する前に、実行したい復元のタイプを計画しておく必要があります。その後で、ユーザーの必要性に合った所定の設定値にシステム値を構成します。そして、復元操作が実行されるときに、システムは指定どおりの正しい設定値になります。

関連情報

システム値ファインダー

システム値パラメーター

システム値は、iSeries ナビゲーターを使用して設定または表示することができます。ただし、システム値を設定または検索するプログラムをコーディングする場合は、文字ベースのシステム値名および関連する特殊パラメーターを使用する必要があります。

文字ベースのシステム値は iSeries ナビゲーターのシステム値フィールドに対応し、文字ベースの特殊パラメーターは iSeries ナビゲーターで使用できる値に対応します。

次の表には、システム値 (文字ベースの名前を使用した) および関連する特殊パラメーターの完全なリストがあります。この表は、文字ベースのインターフェースでシステム値を処理するために必要な情報の要約です。この表に示すタイプおよび長さは、CL コマンドに適用されます。システム値検索 (QWCRSVAL) API の場合は 10 進数形式ではなくバイナリー形式を使用するため、これとは異なります。たとえば、システム値検索 (RTVSYVAL) コマンドでは 10 進数が戻されることを予想しますが、システム値検索 (QWCRSVAL) API は 2 進数を戻します。各システム値および関連する特殊パラメーターについて詳しくは、それぞれのシステム値のトピックを参照してください。

iSeries ナビゲーター名 (iSeries ナビゲーター・インターフェースのフィールドとして参照されるもの) に慣れていて、次の表で文字ベースのシステム値名を見つけれない場合は、システム値ファインダーを使用してシステム値のカテゴリーを表示してください。各カテゴリーには、iSeries ナビゲーターのシステム値名と文字ベースの名前が示されます。

注: このトピックのシステム値リストを印刷するには、Web ブラウザーから印刷するのが最適です。Web ブラウザーからこのトピックを印刷するには、「ファイル」→「印刷」を選択します。用紙の向きは横長にしてください。

次の表には、システム値ごとに文字ベースの名前と文字ベースの特殊パラメーター (可能な値) を使用して、すべてのシステム値が示されています。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリー	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QABNORMSW	直前のシステム終了の状況	再始動	CHAR	1	0	0 - 正常。 1 - 異常。
QACGLVL	ジャーナル会計情報	監査	CHAR	80	*NONE	*NONE - ジャーナル処理を行わない。 *JOB - ジョブ・リソース使用のジャーナル。 *PRINT - プリンター出力のジャーナル。
QACTJOB ¹	再始動時に割り振る記憶域 - アクティブ・ジョブ	ジョブ	DECIMAL	(5 0)	20	1-32767
QADLACTJ ¹	必要時に割り振る追加の記憶域 - アクティブ・ジョブ	ジョブ	DECIMAL	(5 0)	10	1-32767
QADLSPLA ²	スプール制御ブロックに追加する追加記憶域	ジョブ	DECIMAL	(5 0)	使用不可	スプール制御ブロックに追加する追加記憶域を指定する。
QADLTOTJ ¹	必要時に割り振る追加の記憶域 - 合計ジョブ数	ジョブ	DECIMAL	(5 0)	10	1-32767

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリー	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QALWJOBITP	ユーザー定義出口プログラムを実行するためのジョブ割り込みの許可	ジョブ	CHAR	1	0	0、1、および 2 0 - システムは、ユーザー定義出口プログラムを実行するためにジョブに割り込むことを許可しない。活動状態になる新たなジョブはすべて、デフォルトで割り込み不能になります。 1 - システムは、ユーザー定義出口プログラムを実行するためにジョブに割り込むことを許可する。活動状態になる新たなジョブはすべて、デフォルトで割り込み不能になります。 2 - システムは、ユーザー定義出口プログラムを実行するためにジョブに割り込むことを許可する。活動状態になる新たなジョブはすべて、デフォルトで割り込み可能になります。
QALWBJRST	機密オブジェクトの復元の許可	保管および復元	CHAR	150	*ALL	*ALL - すべてのオブジェクトが復元される。 *NONE - 機密属性を持つオブジェクトの復元を許可しない。 *ALWYSYSTT - システム状態属性および継承状態属性を持つオブジェクトが復元される。 *ALWPGMADP - 借用属性を持つプログラムおよびサービス・プログラムが復元される。 *ALWPTF - PTF インストール時に、システム状態または継承状態のプログラム、サービス・プログラム、モジュール、権限を借用するオブジェクト、S_ISUID (set-user-ID) 属性が使用可能になっているオブジェクト、および S_ISGID (set-group-ID) 属性が使用可能になっているオブジェクトのシステムへの復元を許可する。 *ALWSETUID - S_ISUID (set-user-ID) 属性が使用可能になっているファイルの復元を許可する。 *ALWSETGID - S_ISGID (set-group-ID) 属性が使用可能になっているファイルの復元を許可する。 *ALWVLDERR - 妥当性検査エラーのあるオブジェクトまたは改ざんされた疑いのあるオブジェクトの復元を許可する。
QALWUSRDMN	ライブラリー内のユーザー・ドメイン・オブジェクトの許可	機密保護	CHAR	500	*ALL	*ALL - システム上のすべてのライブラリーおよび統合ファイル・システム・ディレクトリーにユーザー・ドメイン・オブジェクトを入れることができる。 *DIR - 統合ファイル・システムのディレクトリー内の任意の SOM [®] オブジェクトにユーザー・ドメイン・オブジェクトを入れることができる。 *DIR は QSYS ファイル・システムおよび QDLS ファイル・システムには適用されません。 *DIR と *ALL は同時に指定できません。 library-name - ユーザー・ドメイン・オブジェクトを入れることができるライブラリー名のリスト。
QASTLVL	操作援助レベル	機密保護	CHAR	10	*BASIC	*BASIC - 操作援助機能レベル。 *INTERMED - 中間レベル。 *ADVANCED - 高機能レベル。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリー	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QATNPGM	アテンション・プログラム	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	20	*ASSIST	*ASSIST - 操作援助機能メインメニュー。 *NONE - アテンション・プログラムを指定しない。 <i>program-name</i> - 指定したプログラムが使用される。
QAUDCTL ¹	アクション監査の自動化	監査	CHAR	50	*NONE	*NONE - 監査を行わない。 *OBJAUD- オブジェクトが監査される。 *AUDLVL - アクションが監査される。 *NOQTEMP - QTEMP オブジェクトは監査されない。 *NOTAVL - ユーザーは監査システム値を表示することを認可されていない。
QAUDENDACN	監査ジャーナル・エラー・アクション	監査	CHAR	10	*NOTIFY	*NOTIFY - 機密保護監査ジャーナルに通知が送信される。 *PWRDWN SYS - システムはシステム参照コード (SRC) で終了する。 *NOTAVL - ユーザーは監査システム値を表示することを認可されていない。
QAUDFRCLVL	補助記憶域に書き込む前のジャーナル項目の最大数	監査	DECIMAL	(5 0)	*SYS	*SYS - システムはディスク・ブールにジャーナル項目を書き込む。10 進数値 0 と同等。 -1 - ユーザーは監視システム値を表示することを認可されていない。 1 から 100 - 機密保護監査ジャーナル項目の数。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリ	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QAUDLVL ¹	アクション監査の自動化 - 使用可能な処理	監査	CHAR	160	選択解除	<p>*AUDLVL2 - 監査される機密保護アクションを判別するために QAUDLVL システム値と QAUDLVL2 システム値の両方が使用される。</p> <p>*ATNEVT - アテンション・イベント</p> <p>*AUTFAIL - 権限障害。</p> <p>*CREATE - オブジェクト作成。</p> <p>*DELETE - システム上での外部オブジェクトの削除が監査される。</p> <p>*JOBDDTA - ジョブに影響するアクション。</p> <p>*NETBAS - ネットワーク・ベースの機能。</p> <p>*NETCLU - クラスター・リソース・グループ。</p> <p>*NETCMN - ネットワーキング機能および通信機能。</p> <p>*NETFAIL - ネットワーク障害。</p> <p>*NETSCK - ソケット・タスク。</p> <p>*NONE - アクションの監査を行わない。</p> <p>*OBJMGT - 一般オブジェクト・タスク。</p> <p>*OFCSRVR - OfficeVision[®] ライセンス・プログラム。</p> <p>*OPTICAL - 光ディスク機能が監査される。</p> <p>*PGMADP - プログラム所有者からの借用権限。</p> <p>*PGMFAIL - 保全性違反 (たとえば、命令のブロック化、妥当性検査値の障害、ドメイン違反)。</p> <p>*PRDTA - 印刷機能。</p> <p>*SAVRST - 保管/復元情報。</p> <p>*SECCFG - 機密保護構成。</p> <p>*SECDIRSRV - ディレクトリー・サービス機能。</p> <p>*SECIPC - プロセス間通信。</p> <p>*SECNAS - ネットワーク認証サービス・アクション。</p> <p>*SECRUN - 機密保護実行時機能。</p> <p>*SECSCKD - ソケット記述子。</p> <p>*SECURITY - 機密保護関連の機能。</p> <p>*SECVFY - 検査機能の使用。</p> <p>*SECVLDL - 妥当性検査リスト・オブジェクト。</p> <p>*SERVICE - システム保守ツールの使用。</p> <p>*SPLFDTA - スプール・ファイル。</p> <p>*SYSMGT - システム管理機能。</p> <p>*NOTAVL - ユーザーは監査システム値を表示することを認可されていない。</p>

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリ	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QAUDLVL2 ¹	監査レベル拡張	監査	CHAR	990	*NONE	<p>*AUTFAIL - 権限障害。</p> <p>*ATNEVT - アテンション・イベント</p> <p>*CREATE - オブジェクト作成。</p> <p>*DELETE - システム上での外部オブジェクトの削除が監査される。</p> <p>*JOBDDTA - ジョブに影響するアクション。</p> <p>*NETBAS - ネットワーク・ベースの機能。</p> <p>*NETCLU - クラスター・リソース・グループ。</p> <p>*NETCMN - ネットワーキング機能および通信機能。</p> <p>*NETFAIL - ネットワーク障害。</p> <p>*NETSCK - ソケット・タスク。</p> <p>*NONE - アクションの監査を行わない。</p> <p>*OBJMGT - 一般オブジェクト・タスク。</p> <p>*OFCSRVR - OfficeVision ライセンス・プログラム。</p> <p>*OPTICAL - 光ディスク機能が監査される。</p> <p>*PGMADP - プログラム所有者からの借用権限。</p> <p>*PGMFAIL - 保水性違反 (たとえば、命令のブロック化、妥当性検査値の障害、ドメイン違反)。</p> <p>*PRDTA - 印刷機能。</p> <p>*SAVRST - 保管/復元情報。</p> <p>*SECCFG - 機密保護構成。</p> <p>*SECDIRSRV - ディレクトリー・サービス機能。</p> <p>*SECIPC - プロセス間通信。</p> <p>*SECNAS - ネットワーク認証サービス・アクション。</p> <p>*SECRUN - 機密保護実行時機能。</p> <p>*SECSCKD - ソケット記述子。</p> <p>*SECURITY - 機密保護関連の機能。</p> <p>*SECVFY - 検査機能の使用。</p> <p>*SECVLDL - 妥当性検査リスト・オブジェクト。</p> <p>*SERVICE - システム保守ツールの使用。</p> <p>*SPLFDTA - スプール・ファイル。</p> <p>*SYSMGT - システム管理機能。</p> <p>*NOTAVL - ユーザーは監査システム値を表示することを認可されていない。</p>
QAUTOCFG	ローカル制御装置と装置	装置	CHAR	1	1	<p>0 - 自動構成はオフ。</p> <p>1 - 自動構成はオン。</p>
QAUTORMT	遠隔制御装置と装置	装置	CHAR	1	1	<p>0 - 自動構成はオフ。</p> <p>1 - 自動構成はオン。</p>
QAUTOSPRPT ²	自動システム使用不可報告	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	1	0	<p>0 - 報告はオフ。</p> <p>1 - 報告はオン。</p>

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリー	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QAUTOVRT	バススルー装置および Telnet	装置	DECIMAL	(5 0)	0	0 - 仮想装置の自動構成はオフ。 1 から 32500 - 自動的に構成される仮想装置の数。 *NOMAX - 仮想装置の最大数なし。 10 進数値 32767 と同等。 *REGFAC - 仮想装置選択 (QIBM_QPA_DEVSEL) 出口点に登録されたプログラムは、仮想装置がシステムによって選択または自動的に作成される必要がある時に呼び出されます。 10 進数値 -1 と同等。
QBASACTLVL	基本記憶域プール有資格スレッドの最大数	パフォーマンス	DECIMAL	(5 0)	6	1 から 32767 スレッド。
QBASPOOL	基本記憶域プールの最小サイズ	パフォーマンス	DECIMAL	(10 0)	2000 KB	256 から 2147483647 MB。
QBOOKPATH ²	Book path	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	315	'/QDLS/QBKBOOKS/BOOKS'	ディレクトリー名
QCCSID	コード化文字セット ID	インターナショナル	DECIMAL	(5 0)	65535	1-65535
QCENTURY ¹	世紀	日付および時刻	CHAR	1	なし	0 - 1928 から 1999 年。 1 - 2000 から 2053 年。
QCFGMSGQ	回線、制御装置、および装置用のメッセージ待ち行列	メッセージおよびサービス	CHAR	20	QSYSOPR QSYS	メッセージ待ち行列名とライブラリー名。
QCHRID	図形文字セット/コード・ページ	インターナショナル	CHAR	20	国/地域によって異なる。	文字セット ID については 1 から 32767、コード・ページ ID については 1 から 32767。
QCHRIDCTL	文字識別コード制御	インターナショナル	CHAR	10	*DEV	*DEV - *DEV 特殊値は CHRID コマンド・パラメーターの場合と同じ機能を実行する。 *JOBCCSID - *JOBCCSID 特殊値は CHRID コマンド・パラメーターの場合と同じ機能を実行する。
QCMNARB	再始動での通信アービター・ジョブ	パフォーマンス	CHAR	10	*CALC	*CALC - オペレーティング・システムが通信アービター・ジョブの数を計算する。 0 から 99 - 通信アービター・ジョブの数。
QCMNRCYLMT	通信構成の回復	パフォーマンス	CHAR	20	0 0	最初の 10 文字にはカウント限界が右寄せで入る。最後の 10 文字には時間間隔が右寄せで入る。
QCNTYID	国/地域	インターナショナル	CHAR	2	国/地域によって異なる。	国/地域 ID。
QCONSOLE	コンソール名	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	10	QCONSOLE	QCONSOLE または指定された名前。
QCRTAUT	QSYS.LIB ファイル・システムの新規作成オブジェクトのデフォルト権限	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	10	*CHANGE	*CHANGE - ユーザーはオブジェクトの内容を変更できる。 *ALL - ユーザーはオブジェクトの読み取り、変更、削除、および機密保護の管理を行うことができる。 *USE - ユーザーは、オブジェクトの作成、オブジェクトの内容の表示、または要求されたコマンドで接続オブジェクトおよびその内容にアクセスする必要がある場合に接続オブジェクトの内容の参照を行うことができる。 *EXCLUDE - オブジェクトへのアクセスを許可しない。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリ	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QCRTOBJAUD	新規作成オブジェクトのデフォルト監査	監査	CHAR	10	*NONE	*NONE - 監査を行わない。 *USRPRF - 監査はユーザー・プロファイルに依存する。 *CHANGE - 変更を監査する。 *ALL - 使用または変更されたときに監査する。 *NOTAVL - ユーザーは監査システム値を表示することを認可されていない。
QCTLSSBSD	制御サブシステム/ライブラリー	再始動	CHAR	20	QBASE QSYS	最初の 10 文字にはサブシステム記述名が右寄せで入る。最後の 10 文字にはライブラリー名が右寄せで入る。
QCURSYM	通貨記号	インターナショナル	CHAR	1	国/地域によって異なる。	ブランク、ハイフン (-)、アンバーサンド (&)、アスタリスク (*), ゼロ (0) を除く任意の文字。
QDATE ¹	日付	日付および時刻	CHAR	7	出荷時の値なし	使用する日付形式によって異なる。
QDATETIME ¹	日付と時刻	日付および時刻	CHAR	20	出荷時の値なし	QDATE および QTIME を指定する。
QDATFMT ¹	日付形式	日付および時刻	CHAR	3	国/地域によって異なる。	このシステム値の可能な値は、YMD、MDY、DMY、または JUL (ユリウス暦形式)。ここで Y は年、M は月、D は日。
QDATSEP ¹	日付区切り記号	日付および時刻	CHAR	1	国/地域によって異なる。	スラッシュ (/)、ダッシュ (-)、ピリオド (.), コンマ (.), またはブランク。
QDAY ¹	日	日付および時刻	CHAR	3	出荷時の値なし	1-366
QDAYOFWEEK ¹	曜日	日付および時刻	CHAR	4	出荷時の値なし	*SUN - 日曜 *MON - 月曜 *TUE - 火曜 *WED - 水曜 *THU - 木曜 *FRI - 金曜 *SAT - 土曜
QDBFSTCCOL	バックグラウンドでのデータベース統計収集許可	パフォーマンス	CHAR	10	*ALL	*ALL - ユーザー要求およびシステム要求。 *USER - ユーザー要求。 *SYSTEM - システム要求。 *NONE - 要求なし。
QDBRCVYWT	再始動が完了する前のデータベース回復の待機	再始動	CHAR	1	0	0 - データベース回復を待たない。 1 - データベース回復を待つ。
QDECFMT ¹	10 進数の形式	日付および時刻	CHAR	1	国/地域によって異なる。	blank - 小数点としてピリオド、3 桁のグループ文字としてコンマを使用し、小数点の左方のゼロを抑制する。 J - 小数点としてコンマ、3 桁のグループ文字としてピリオドを使用する。ゼロ抑制文字は小数点の左方の (最初の位置ではなく) 2 番目の位置にあります。コンマの左方のゼロ値の収支には 1 つだけ先行ゼロが書かれます (0.04)。J の入力により、先行ゼロを抑制する編集コードがオーバーライドされます。 I - 小数点としてコンマ、3 桁のグループ文字としてピリオドを使用し、小数点の左方のゼロを抑制する。
QDEVNAMING	装置命名規則	装置	CHAR	10	*NORMAL	*NORMAL - 命名規則は iSeries 標準に従う。 *S36 - 命名規則は System/36 標準に従う。 *DEVADR - 装置名は装置アドレスから派生する。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリ	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QDEVRCYACN	ワークステーションで装置エラーが発生したときにとる処置	装置	CHAR	20	*DSCMSG	*MSG - 入力エラー・メッセージをそのユーザーのアプリケーション・プログラムに送る。 *DSCENDRQS - ジョブを切り離します。再度サインオンすると、取り消し要求機能が実行され、ジョブの制御を最後の要求レベルに戻します。 *DSCMSG - ジョブを切り離します。再度サインオンすると、エラー・メッセージがユーザーのアプリケーションに送られます。 *ENDJOB - ジョブを終了します。そのジョブのジョブ・ログが作成されます。 *ENDJOBNO LIST - ジョブを終了します。そのジョブのジョブ・ログは作成されません。
QDSCJOBIV	切断されたジョブのタイムアウト・インターバル	ジョブ	CHAR	10	240	5 から 1440 - 切断インターバルの範囲。 *NONE - 切断インターバルなし。
QDSPSGNINF	サインオン情報の表示	サインオン	CHAR	1	0	0 - いいえ。 1 - はい。
QDYNPTYADJ	対話型ジョブのジョブ優先順位の動的調整	パフォーマンス	CHAR	1	1	0 - オフ。 1 - オン。
QDYNPTYSCD	優先順位バンド内でのジョブ優先順位の動的調整	パフォーマンス	CHAR	1	1	0 - オフ。 1 - オン。
QENDJOBMT	即時終了の最大時間	ジョブ	DECIMAL	(5 0)	120	30 から 3600 秒。
QFRCCVNRST	復元中のオブジェクトの変換	保管および復元	CHAR	1	7	0 - 何も変換されない。 1 - 妥当性検査エラーがあるオブジェクトが変換される。 2 - オペレーティング・システムの現行バージョンで使用するために変換が必要なオブジェクト、および妥当性検査エラーがあるオブジェクトが変換される。 3 - 改ざんされた疑いのあるオブジェクト、妥当性検査エラーがあるオブジェクト、およびオペレーティング・システムの現行バージョンで使用するために変換が必要なオブジェクトが変換される。 4 - 変換するために十分な作成データを含み、有効なデジタル・シグニチャーを持たないオブジェクトが変換される。 5 - 十分な作成データを含むオブジェクトが変換される。 6 - 有効なデジタル・シグニチャーを持たないすべてのオブジェクトが変換される。 7 - すべてのオブジェクトが変換されます。
QHOUR ¹	時	日付および時刻	CHAR	2	出荷時の値なし	00-23
QHSTLOGSIZ	活動記録ログ・ファイルのサイズ	メッセージおよびサービス	DECIMAL	(8, 0)	5000	1 から 10,000,000 レコード。 *DAILY - 活動記録ログ・メッセージの日付が変わるたびに、または現行ログのバージョンが最大サイズの 10,000,000 レコードに達したときに、活動記録ログの新しいバージョンを作成することを指定する。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリー	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QIGC	DBCS 可能	インターナショナル	CHAR	1	1	0 - DBCS バージョンはインストールされない。 1 - DBCS バージョンがインストールされる。
QIGCCDEFNT	コード化フォント名	インターナショナル	CHAR	20	国/地域によって異なる。	最初の 10 文字にはコード化フォント名が入り、最後の 10 文字にはライブラリー名が入る。 *NONE - システムに対して示されるコード化フォントはありません。
QIGCFNTSIZ	コード化フォント・ポイント・サイズ	インターナショナル	DECIMAL	(4 1)	*NONE	*NONE - 定義された 2 バイト・コード化フォント・ポイント・サイズはない。10 進数値 0 と同等。 1 から 9999 - 0.1 を単位とする 2 バイト・コード化フォント・ポイント・サイズ。たとえば、バイナリーの 9999 という値は 999.9 を意味します。
QINACTIV	非活動ジョブのタイムアウト・インターバル	ジョブ	CHAR	10	*NONE	*NONE - システムは非活動な対話型ジョブについての検査を行わない。 5 から 300 - アクションが行われるまでにジョブが非活動状態を継続できる時間 (分)。
QINACTMSGQ	ジョブがタイムアウトになったとき	ジョブ	CHAR	20	*NONE	*DSCJOB - 対話式ジョブが切断された。 *ENDJOB - 対話式ジョブが終了した。
QIPLDATTIM	スケジュールされた再始動の許可	再始動	CHAR	20	*NONE	*NONE - 自動 IPL なし。 CYMMDDHHMMSS - ここで、C は世紀、YY は年、MM は月、DD は日、HH は時、MM は分、SS は秒です。世紀フラグの 0 は 19xx 年を示し、1 は 20xx 年を示します。
QIPLSTS	直前の再始動タイプ	再始動	CHAR	1	0	0 - オペレーター・パネル IPL。 1 - 電源復元後に自動 IPL。 2 - 再始動 IPL。 3 - 時刻 IPL。 4 - 遠隔 IPL。
QIPLTYPE	再始動のタイプ	再始動	CHAR	1	0	0 - 無人。 1 - 有人。専用保守ツールを使用。 2 - 有人。デバッグ・モードでコンソールを使用。
QJOBMSGQFL	最大サイズに達したとき	ジョブ	CHAR	10	*NOWRAP	*NOWRAP - 折り返しなし。 *WRAP - 開始で折り返し、再び埋め込みを開始する。 *PRTWRAP - メッセージ待ち行列を折り返し、折り返しのためオーバーレイされるメッセージを印刷する。
QJOBMSGQMX	ジョブ・ログの最大サイズ	ジョブ	DECIMAL	(5 0)	16	2 から 64 MB。
QJOBMSGQSZ ²	ジョブ・メッセージ待ち行列の初期サイズ	ジョブ	DECIMAL	(5 0)	使用不可	1-16384
QJOBMSGQTL ²	ジョブ・メッセージ待ち行列の最大初期サイズ	ジョブ	DECIMAL	(5 0)	使用不可	1-16384
QJOBSPLA	プリンター出力ブロックの初期サイズ	ジョブ	DECIMAL	(5 0)	3516	3516 から 32767 バイト。
QKBDUF	デフォルト・システム・キーボード	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	10	*TYPEAHEAD	*TYPEAHEAD - 先行入力オン、アテンション・キー・バッファリングはオフ。 *NO - 先行入力およびアテンション・キーはオフ。 *YES - 先行入力およびアテンション・キーはオン。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリー	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QKBDTYPE	デフォルト・システム・キーボード	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	3	国/地域によって異なる。	キーボードの言語文字セットを指定する。
QLANGID	言語	国際的	CHAR	3	国/地域によって異なる。	言語 ID を指定する。
QLEAPADJ	うるう年の調整	日付および時刻	DECIMAL	(5 0)	国/地域によって異なる。	0 - グレゴリオ暦。 1 から 3 - 年を調整。
QLIBLCKLVL	ユーザー・ジョブのライブラリ検索リスト内でのライブラリのロック	パフォーマンス	CHAR	1	1	0 - ロックされない。 1 - ロックされる。
QLMTDEVSSN	各ユーザーを 1 装置セッションに限定する	サインオン	CHAR	1	0	0 - 制限なし。 1 - 1 装置に制限。
QLMTSECOFR	特権ユーザーを特定装置セッションに制限する	サインオン	CHAR	1	1	0 - *ALLOBJ または *SERVICE 特殊権限を持つユーザーは任意の装置にサインオンできる。 1 - *ALLOBJ または *SERVICE 特殊権限を持つユーザーは明示的権限のある装置のみサインオンできる。
QLOCALE	ロケール	国際的	CHAR	1024	国/地域によって異なる。	*NONE - ロケール・オブジェクトを指定しない。 *C - 定義済みロケール・オブジェクトを使用する。 *POSIX - 定義済みロケール・オブジェクトを使用する。 パス名 - 指定されたロケールのパス名
QLOGOUTPUT	ジョブ・ログ用のプリンター出力の生成	ジョブ	CHAR	10	*JOBEND	*JOBEND - ジョブ・ログはジョブ自体によって生成される。ジョブがそれ自身のジョブ・ログを生成できない場合、ジョブ・ログはジョブ・ログ・サーバーによって生成されます。 *JOBLOGSVR - ジョブ・ログはジョブ・ログ・サーバーによって生成される。 *PEND - ジョブ・ログは生成されない。ジョブ・ログは、削除されるまで保留のまま残ります。
QMAXACTLVL	有資格スレッドの最大数	パフォーマンス	DECIMAL	(5 0)	*NOMAX	*NOMAX - 最大数なし。10 進数値 32767 と同等。 2-32767
QMAXJOB	ジョブの最大数	ジョブ	DECIMAL	(10 0)	163520	32000 から 485000 ジョブ。
QMAXSGNACN	最大回数に達したとき	サインオン	CHAR	1	3	1 - 装置をオフに変更する。 2 - ユーザー・プロファイルを使用不可にする。 3 - 装置をオフに変更し、ユーザー・プロファイルを使用不可にする。
QMAXSIGN	正しくないサインオンの試み	サインオン	CHAR	6	3	1 から 25 - サインオンの最大許容試行回数。 *NOMAX - サインオンの最大許容試行回数の制限はありません。
QMAXSPLF	プリンター出力ファイルの最大数	ジョブ	DECIMAL	(10 0)	9999	9999 から 9999999 ファイル。
QMCHPOOL	マシン記憶域プール・サイズ	パフォーマンス	DECIMAL	(10 0)	20	プール・サイズ (MB)。
QMINUTE ¹	分	日付および時刻	CHAR	2	出荷時の値なし	0-59
QMLTTHDACN	マルチスレッド・ジョブ内の機能がスレッド・セーフでないとき	ジョブ	CHAR	1	2	1 - メッセージを送らずに、スレッド・セーフでない機能を実行する。 2 - スレッド・セーフでない機能を実行し、通知メッセージを送る。 3 - スレッド・セーフでない機能を実行しない。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリー	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QMODEL	型式番号	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	4	出荷時の値なし	モデル番号を示す 4 文字の値。
QMONTH ¹	月	日付および時刻	CHAR	2	出荷時の値なし	1-12
QPASTHRSVR	使用可能な表示装置 パスルー・サーバー・ジョブ	パフォーマンス	CHAR	10	*CALC	*CALC - オペレーティング・システムがサーバー・ジョブの数を計算する。 0 から 100 - サーバー・ジョブの数。
QPRADJ	記憶域プールと活動レベルの自動調整	パフォーマンス	CHAR	1	2	0 - パフォーマンス調整なし。 1 - IPL 時にパフォーマンス調整。 2 - IPL 時および動的にパフォーマンス調整。 3 - 動的パフォーマンス調整。
QPRBFTR	問題ログ・フィルター	メッセージおよびサービス	CHAR	20	*NONE	最大 2 つの 10 文字の値の文字リスト。最初の値は問題フィルター名、2 番目の値はライブラリー名。 *NONE - 問題フィルターを使用しない。
QPRBHLDTIV	最小保持期間	メッセージおよびサービス	DECIMAL	(5 0)	30	0 から 999 日。
QPRCFEAT	プロセッサ・フィーチャー・コード	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	4	出荷時の値なし	ユーザー作成プログラム内の 4 文字の値。
QPRCMLTTSK	プロセッサ・マルチタスキング	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	2	2	0 - マルチタスキングはオフ。 1 - マルチタスキングはオン。 2 - システムにより制御される。
QPRTDEV	デフォルト・プリンター	印刷	CHAR	10	PRT01	デフォルトの印刷装置を指定する。
QPRTKEYFMT	印刷キーを使用するときの形式	印刷	CHAR	10	*PRTHDR	*NONE - ボーダー情報およびヘッダー情報を含まない。 *PRTBDR - ボーダー情報を含む。 *PRTHDR - ヘッダー情報を含む。 *PRTALL - ボーダー情報およびヘッダー情報を含む。
QPRTTXT	印刷ページ・フッター	印刷	CHAR	30	*BLANK	ページ・フッター用の 0 から 30 文字のテキスト。 *NONE - ページ・フッター・テキストなし。
QPWDEXPTIV	パスワード有効期限	パスワード	CHAR	6	*NOMAX	*NOMAX - パスワードを使用できる日数を制限しない。 1 から 366 - パスワードが使用できなくなるまでの日数。
QPWDLMTAJC	連続する数字の制限	パスワード	CHAR	1	0	0 - 隣接数字を許可する。 1 - 隣接数字を許可しない。
QPWDLMTCHR	制限付き文字	パスワード	CHAR	10	*NONE	指定された文字が制限される。 *NONE - 文字を制限しない。
QPWDLMTREP	反復文字の制限	パスワード	CHAR	1	0	0 - 同じ文字を複数回使用できる。 1 - 同じ文字を複数回使用できない。 2 - 同じ文字を複数回使用できるが隣接してはならない。
QPWDLVL	パスワード・レベル	パスワード	DECIMAL	(5 0)	0	0 - 1 から 10 文字のパスワードがサポートされる。 1 - 1 から 10 文字のパスワードがサポートされ、NetServer パスワードは除去される。 2 - 1 から 128 文字のパスワードがサポートされる。 3 - 1 から 128 文字のパスワードがサポートされ、NetServer パスワードは除去される。
QPWDMAXLEN	最大パスワード長	パスワード	DECIMAL	(5 0)	8	QPWDLVL が 0 または 1 の場合は 1 から 10。 QPWDLVL が 2 または 3 の場合は 1 から 128。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリ	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QPWDMINLEN	最小パスワード長	パスワード	DECIMAL	(5 0)	6	QPWDLVL が 0 または 1 の場合は 1 から 10。 QPWDLVL が 2 または 3 の場合は 1 から 128。
QPWDPOSDIF	各位置に異なる文字が必要	パスワード	CHAR	1	0	0 - 前のパスワードの中の同じ位置に対応する位置に同じ文字を使用できない。 1 - 前のパスワードの中の同じ位置に対応する位置に同じ文字を使用できない。
QPWDRQDDGT	最低 1 桁の数字が必要	パスワード	CHAR	1	0	0 - 数字は不要。 1 - 数字が必要。
QPWDRQDDIF	パスワードの再利用サイクル	パスワード	CHAR	1	0	0 - 同じでよい。 1 - 前の 32 個のパスワードと異なるもの。 2 - 前の 24 個のパスワードと異なるもの。 3 - 前の 18 個のパスワードと異なるもの。 4 - 前の 12 個のパスワードと異なるもの。 5 - 前の 10 個のパスワードと異なるもの。 6 - 前の 8 個のパスワードと異なるもの。 7 - 前の 6 個のパスワードと異なるもの。 8 - 前の 4 個のパスワードと異なるもの。
QPWDLVDPGM	パスワード妥当性検査プログラム	パスワード	CHAR	20	*NONE	*NONE - 妥当性検査プログラムを使用しない。 *REGFAC - 妥当性検査プログラム名が登録ファシリティからリトリブされる。 <i>program-specification</i> - 妥当性検査プログラムの名前。このオプションは、システムが QPWDLVL 0 または 1 で実行されている場合のみ有効です。
QPWRDWNMT	即時シャットダウンの最大時間	再始動	DECIMAL	(5 0)	900 秒。	1 から 32767 秒。
QPWRRSTIPL	電源障害後の自動再始動	再始動	CHAR	1	0	0 - 自動 IPL は許可されない。 1 - 自動 IPL が許可される。
QQRDEGREE	Query と索引の並列処理	パフォーマンス	CHAR	10	*NONE	*NONE - 並列処理は許可されない。 *IO - データベース Query 最適化プログラムが Query のために入出力並列処理の使用を選択する場合、任意の数のタスクを使用できる。 *OPTIMIZE - Query の処理に入出力並列処理あるいは SMP 並列処理のいずれかを使用する場合、Query 最適化プログラムは任意の数のタスクの使用を選択できる。 *MAX - Query 最適化プログラムは Query の処理に入出力並列処理あるいは SMP 並列処理のいずれかを使用を選択できる。
QQRYTIMLMT	データベース Query の時間制限	パフォーマンス	CHAR	10	*NOMAX	*NOMAX - 最大数なし。 0 から 2147352578 - 秒数。
QRCLSPLSTG	未使用プリンター出力記憶域の自動クリーンアップ	記憶域	CHAR	10	*NOMAX	*NOMAX - 最大保存インターバルなし。 *NONE - 保存インターバルなし。 1 から 366 - 空のスプール・データベース・メンバーを新しいスプール・ファイル用として保持する日数。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリ	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QRETSVRSEC	サーバーの機密保護情報保存の許可	機密保護	CHAR	1	0	0 - 機密保護関連情報を保存しない。 1 - 機密保護関連情報を保存する。
QRMTIPL	遠隔パワーオンおよび再始動の許可	再始動	CHAR	1	0	0 - 遠隔パワーオンおよび IPL は許可されない。 1 - 遠隔パワーオンおよび IPL が許可される。
QRMTSIGN	遠隔パワーオンおよび再始動の許可	再始動	CHAR	20	*FRCSIGNON	*FRCSIGNON - すべての遠隔サインオン・セッションは通常のサインオン処理を必要とする。 *SAMEPRF - ソースのユーザー・プロファイル名とターゲットのユーザー・プロファイル名が同じなら、遠隔サインオンの場合のサインオンをバイパスできる。 *VERIFY - システムは、ユーザーにシステムへのアクセス権があることを確認してから、サインオンをバイパスすることを認める。 *REJECT - 遠隔サインオンは許可されない。
QRMTRSVATR	システムの遠隔保守の許可	メッセージおよびサービス	CHAR	1	0	0 - 遠隔サービス属性はオフ。 1 - 遠隔サービス属性はオン。
QSAVACCPH	アクセス・パスの保管	保管および復元	CHAR	1	0	0 - アクセス・パスを保存しない。 1 - アクセス・パスを保存する。
QSCANFS	登録済み出口プログラムを使用したルート (/), QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのスキャン	機密保護	CHAR	200	*ROOTOPNUD	*NONE - ファイル・システム・オブジェクトはスキャンされない。 *ROOTOPNUD - ルート (/), QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのオブジェクトをスキャンする。
QSCANFCTL	スキャン制御オプション	機密保護	CHAR	200	*NONE	*NONE - デフォルト制御が使用される。 *ERRFAIL - 出口プログラム・エラーが検出された場合、操作は失敗する。 *FSVROONLY - ファイル・サーバーを介したアクセスのみをスキャンする。 *NOFAILCLO - スキャンの失敗がある場合、クローズ要求は失敗しない。 *NOPOSTRST - オブジェクトは復元されたためではなく変更された場合にスキャンされる。 *NOWRTUPG - システムは書き込みを組み込むためにアクセスの更新を試みない。 *USEOCOATR - スキャンは「オブジェクトの変更のみ (change only)」属性に依存する。
QSCPFCNS	コンソール問題が発生した場合	再始動	CHAR	1	1	0 - システムを終了する。 1 - 無人で IPL を継続する。
QSECOND ¹	秒	日付および時刻	CHAR	2	出荷時の値なし	00-59

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリー	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QSECURITY	機密保護レベル	機密保護	CHAR	2	40	<p>10 - システムは、サインオンのためのパスワードを必要としない。</p> <p>20 - システムはサインオンのためにパスワードを必要とする。</p> <p>30 - システムはサインオンのためにパスワードを必要とし、ユーザーはオブジェクトおよびシステム・リソースにアクセスする権限を持っている必要がある。</p> <p>40 - システムはサインオンのためにパスワードを必要とし、ユーザーはオブジェクトおよびシステム・リソースにアクセスする権限を持っている必要がある。</p> <p>50 - システムはサインオンのためにパスワードを必要とし、ユーザーはオブジェクトおよびシステム・リソースにアクセスする権限を持っている必要がある。 QTEMP ライブラリーおよびユーザー・ドメイン (*USRxxx) オブジェクトの機密保護と健全性が実行されません。</p>
QSETJOBATR	ロケールを基にしたジョブ属性の設定	インターナショナル	CHAR	160	*NONE	<p>*NONE - 属性は設定されない。</p> <p>*CCSID - コード化文字セット ID</p> <p>*DATFMT - 日付形式</p> <p>*DATSEP - 日付区切り記号</p> <p>*DECfmt - 10 進数の形式</p> <p>*SRTSEQ - ソート順序</p> <p>*TIMSEP - 時刻区切り記号</p>
QSFWRRLG	システムで検出されたソフトウェア問題のログ記録	メッセージおよびサービス	CHAR	10	*LOG	<p>*LOG - ソフトウェア・エラーがログに記録される。</p> <p>*NOLOG - ロギングは行われぬ。</p>
QSHRMEMCTL	書き込み能力を持つ共用記憶域またはマップされた記憶域の使用の許可	機密保護	CHAR	1	1	<p>0 - 許可されません。</p> <p>1 - 許可されます。</p>
QSPCENV	デフォルト・ユーザー環境	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	10	*NONE	<p>*NONE - iSeries 環境が使用される。</p> <p>*S36 - System/36 環境が使用される。</p>
QSPLFACN	ジョブ終了後プリンター出力切り離し	ジョブ	CHAR	10	*KEEP	<p>*KEEP - 切り離さない。</p> <p>*DETACH - 切り離す。</p>
QSRLNBR	シリアル番号	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	CHAR	8	出荷時の値なし	8 文字のシリアル番号。
QSRTSEQ	ソート順序	インターナショナル	CHAR	20	*HEX	<p>*HEX - ソート順序テーブルなし。</p> <p>*LANGIDSHR - テーブルには複数の文字について同じ重みを入れることができる。</p> <p>*LANGIDUNQ - テーブルには文字ごとに固有の重みを入れる必要がある。</p> <p>sort sequence table name - テーブルの名前とライブラリー。</p>

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリ	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QSRVDMP	モニターされないエスケープ・メッセージの保守ログ	メッセージおよびサービス	CHAR	10	*DMPUSRJOB	*DMPALLJOB - すべてのジョブの保守ログが作成される。 *DMPYSJOB - ユーザー・ジョブではなくシステム・ジョブのみの保守ログが作成される。 *DMPUSRJOB - システム・ジョブではなくユーザー・ジョブのみの保守ログが作成される。システム・ジョブには、システム・アービター、サブシステム・モニター、LU 保守プロセス、スプール読み取りプログラム、スプール書き込みプログラム、および start-control-program-function (SCPF) ジョブが含まれます。 *NONE - ジョブのログを要求しない。
QSTGLOWACN	最大使用量に達したとき	記憶域	CHAR	10	*MSG	*MSG - メッセージ CPI099C が QSYSMSG メッセージ待ち行列および QSYSOPR メッセージ待ち行列に送られる。 *CRITMSG - メッセージ CPI099B が「ユーザーへの重大メッセージ (Critical messages to user)」サービス属性で指定されたユーザーに送られる。サービス属性はサービス属性変更 (CHGSRVA) コマンドを使用して変更できます。 *REGFAC - QIBM_QWC_QSTGLOWACN 出口点用に登録されている任意の出口プログラムを実行するためにジョブを実行依頼できる。 *ENDSYS - システムは終了し、制限状態のままになる。 *PWRDWNYSYS - システムは即時に電源を遮断して、再始動します。
QSTGLOWLMT ³	使用可能な記憶域のパーセント	記憶域	DECIMAL	(7 4)	5	0 から 100%。
QSTRPRTWTR	直前の再始動 - 開始済みの印刷装置	再始動	CHAR	1	1	0 - 印刷装置書出プログラムは開始していない。 1 - 印刷装置書出プログラムは開始済み。
QSTRUPPGM	システムをセットアップするための開始プログラム	再始動	CHAR	20	*QSTRUP QSYS	*NONE - プログラムは呼び出されません。 <i>program-name</i> - 最初の 10 文字にはプログラム名が入り、最後の 10 文字にはライブラリー名が入る。
QSTSMMSG	状況メッセージの表示	メッセージおよびサービス	CHAR	10	*NORMAL	*NORMAL - 状況メッセージが表示される。 *NONE - 状況メッセージは表示されません。
QSVRAUTITV ²	サーバー認証インターバル	システム・デフォルトおよびユーザー・デフォルト	DECIMAL	(6 0)	2880	0 から 108000 分。
QSYSLIBL	システム・ライブラリー・リスト	ライブラリー・リスト	CHAR	150	QSYS、QSYS2、QHLPSYS、QUSRSYS	ライブラリー名ごとに最大 10 文字。
QTHDRSCADJ	スレッド・リソースの自動調整	パフォーマンス	CHAR	1	1	0 - 自動調整なし。 1 - スレッド・リソースは自動調整される。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリー	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QTHDRSCAFN	スレッド類縁性	パフォーマンス	CHAR	20	*NOGROUP *NORMAL	*NOGROUP - スレッドのグループ化なし。 *GROUP - 2 次スレッドがグループ化される。 *NORMAL - スレッドは任意のリソースを使用できる。 *HIGH - スレッドは類縁性を持つリソースのみを使用する。
QTIMADJ	時刻調整	日付および時刻	CHAR	30	*NONE	*NONE - ソフトウェアを識別しない。 <i>identifier-name</i> 。
QTIME	システム時刻	日付および時刻	CHAR	9	出荷時の値なし	時、分、秒を指定する。
QTIMSEP ¹	時刻区切り文字	日付および時刻	CHAR	1	国/地域によって異なる。	1 - コロン (:) 2 - ピリオド (.) 3 - コンマ (,) 4 - ブランク
QTIMZON	タイム・ゾーン	日付および時刻	CHAR	10	国/地域によって異なる。	<i>time-zone-identifier</i> - 10 文字の ID 名。
QTOTJOB ¹	合計ジョブ数	ジョブ	DECIMAL	(5 0)	30	1-32767
QTSEPOOL	タイム・スライスの終わりで対話型ジョブの基本プールへの移動	パフォーマンス	CHAR	10	*NONE	*NONE - ジョブはタイム・スライスの終わりに達したとき基本記憶域プールに移動しない。 *BASE - ジョブはタイム・スライスの終わりに達したとき基本プールに移動する。
QUPSDLYTIM	電源障害が発生したとき	電源制御	CHAR	20	*CALC	*BASIC - PRC、IOP カード、および Load Source 直接アクセス記憶装置にのみ電源が供給される。適切な待機時間 (秒数) が計算されます。 *CALC - 適切な待ち時間が計算される。2 次区画では *CALC ではなく計算された待ち時間が戻されます。 *NOMAX - アクションを開始しない。 0 - システムの自動電源遮断。 1 から 99999 - 指定された秒数の経過後にシステムの電源遮断
QUPSMMSGQ	メッセージ待ち行列とライブラリー	電源制御	CHAR	20	QSYSOPR QSYS	メッセージ待ち行列名とライブラリー名。
QUSEADPAUT	呼び出し側プログラムからの借用権限をプログラムが使用できるようにするユーザー	機密保護	CHAR	10	*NONE	*NONE - 借用権限を使用するプログラムおよびサービス・プログラムの作成、変更、更新をすべてのユーザーが実行できる。 <i>authorization list name</i> - 借用権限を使用するプログラムおよびサービス・プログラムの作成、変更、更新を行うために、ユーザーが少なくとも *USE 権限を持つ必要がある権限リスト。
QUSRLIBL	ユーザー・ライブラリー・リスト	ライブラリー・リスト	CHAR	250	QGPL QTEMP	ライブラリー名ごとに最大 10 文字。
QUTCOffset	UTC からのオフセット	日付および時刻	CHAR	5	+0000	システムのバージョンおよびリリースによって異なる。

システム値	iSeries ナビゲーター名	カテゴリー	タイプ	長さ	出荷時の値	可能な値
QVfyOBRST	復元中のオブジェクト・シグニチャーの検査	保管および復元	CHAR	1	3	<p>1 - 復元でシグニチャーを検査しません。シグニチャーに関係なく、すべてのオブジェクトを復元する。</p> <p>2 - 復元でシグニチャーを検査する。未署名のコマンドおよびユーザー状態オブジェクトを復元します。シグニチャーが無効でも、署名されているコマンドおよびユーザー状態オブジェクトを復元します。継承状態オブジェクトおよびシステム状態オブジェクトは有効なシグニチャーがある場合にのみ復元します。</p> <p>3 - 復元でシグニチャーを検査する。未署名のコマンドおよびユーザー状態オブジェクトを復元します。署名されているコマンドおよびユーザー状態オブジェクトは、シグニチャーが有効である場合にのみ、復元します。継承状態オブジェクトおよびシステム状態オブジェクトは有効なシグニチャーがある場合にのみ復元します。</p> <p>4 - 復元でシグニチャーを検査する。未署名のコマンドおよびユーザー状態オブジェクトを復元しません。シグニチャーが無効でも、署名されているコマンドおよびユーザー状態オブジェクトを復元します。継承状態オブジェクトおよびシステム状態オブジェクトは有効なシグニチャーがある場合にのみ復元します。</p> <p>5 - 復元でシグニチャーを検査する。未署名のコマンドおよびユーザー状態オブジェクトを復元しません。署名されているユーザー状態オブジェクトは、シグニチャーが有効である場合にのみ、復元します。継承状態オブジェクトおよびシステム状態オブジェクトは有効なシグニチャーがある場合にのみ復元します。</p>
QYEAR ¹	年	日付および時刻	CHAR	2	出荷時の値なし	0-99
<p>注:</p> <p>1 iSeries ナビゲーターでは、このシステム値は他の文字ベースのシステム値と同じグループにまとめられます。したがって、このシステム値に固有のトピックでは、iSeries ナビゲーターでこのシステム値に関連するすべてのシステム値が説明されます。たとえば、QTIME は iSeries ナビゲーターでは時刻と呼ばれ、QTIME、QDATETIME、QHOUR、QMINUTE、および QSECOND が時刻として使用されます。</p> <p>2 オペレーティング・システムはもはやこの値を使用しません。今後オペレーティング・システムで使用されないシステム値の全リストについては、廃止システム値を参照してください。</p> <p>3 iSeries ナビゲーターでは、これはシステム・ディスク・プールの最大使用率 (0 から 100%) のシステム値です。文字ベースのインターフェースでは、このシステム値はディスク・プールの最大許容量に対する下限を指定します。</p> <p>詳しくは、システム値検索 API を参照してください。</p>						

関連概念

189 ページの『文字ベースのタイプと iSeries ナビゲーター・カテゴリー』

システム値は、iSeries ナビゲーター内でカテゴリーに分割されます。これらのカテゴリーは文字ベースのインターフェースにおけるカテゴリーとは異なります。

188 ページの『廃止システム値』

これらのシステム値は今後オペレーティング・システムでは使用されません。

関連資料

システム値検索 API

関連情報

システム値ファインダー

システム値の管理

管理者として、システム値を管理するのに役立つ多くのタスクを行うことができます。システム値の保管、構成、およびロックする方法については、このトピックを選択してください。

システム値の機能を十分に活用するために、多くの作業のいずれかを行うことができます。

また、Web 上の iSeries ナビゲーター・タスクを使用してシステム値を管理できます。このタスクでは、Web ブラウザーを使用してシステム値を処理できます。iSeries ナビゲーターのシステム値コンポーネントだけでなく、時間管理コンポーネントも使用できるため、タイム・ゾーン (QTIMZON) システム値および時間調整 (QTIMADJ) システム値の処理も可能になります。

関連概念

時間管理

25 ページの『日時システム値: タイム・ゾーン』

システムのタイム・ゾーンを指定する。(QTIMZON)

27 ページの『日時システム値: 時刻調整』

時刻保守に使用する時刻調整ソフトウェアを識別する。(QTIMADJ)

関連タスク

Web 上の iSeries ナビゲーター・タスク

関連資料

システム値検索 (QWCRSVAL) API

システム値を比較して更新

iSeries ナビゲーターを使用して、ネットワーク内の複数のシステムにあるシステム値を比較し、更新してください。

管理者として、複数のシステムにまたがるシステム値を管理することができます。モデル・システムのシステム値を、複数のターゲット・システムのシステム値と比較し、ターゲット・システムの値をモデル・システムの値に一致するように更新することができます。また、必要があれば、ターゲット・システムの値を実際に変更するのではなく、モデル・システムとターゲット・システムの値を差を示すリストを作成することもできます。

ターゲット・システムに現行システム値インベントリーがあることを確認してください。モデル・システムのインベントリーを収集していれば、モデル・システムをターゲット・システムにすることができます。すべてのシステム値のインベントリーを PC ファイルにエクスポートすることもできます。これらの PC ファイルにはインベントリーのヒストリーがあって、データをスプレッドシート・プログラムまたはその他のアプリケーションで処理することができます。

システム値を比較し、更新する方法については、次のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、「**マネージメント・セントラル**」 → 「**エンドポイント・システム**」、 「**システム・グループ**」、または「**ユーザー接続**」を展開します。
2. ターゲット・システムにしたい「**エンドポイント・システム**」または「**システム・グループ**」を右クリックして、「**システム値**」、そして「**比較と更新**」を選択します。
3. 「**比較と更新**」メニューのフィールドに入力します。

- ターゲット・システム (単数または複数) を比較する対象となるモデル・システムの名前を選択します。
 - 比較に組み込みたいカテゴリおよび値を選択します。ターゲット・システム上の更新したいそれぞれのシステム値ごとに、「更新」列から項目を選択します。
 - 選択されたターゲット・システム (単数または複数) を検証します。
4. 「OK」をクリックして、作業を即時に行うか、または「スケジュール」をクリックしてこの作業を後で実行させます。

関連概念

1 ページの『システム値』

システム値は、システムの操作環境に影響を与える情報です。システム値は、システム上のオブジェクトではありません。システム値には、システムの特定の部分の操作に関する制御情報が入っています。

224 ページの『システム値インベントリーの処理』

i5/OS V5R1 以降が稼働している任意のエンドポイント・システムの、システム値のインベントリーを収集することができます。

機密保護ウィザードの完了

機密保護関連システム値を正しく設定する方法がよくわからない場合、あるいは現行の機密保護ポリシーを調べたい場合は、機密保護ウィザードを完了します。

このウィザードはユーザーのシステムを、貴社に合った正しいシステム値設定に自動的に構成します。ユーザーが構成を行うために、多くのオプションが提供されます。以下は、ウィザードがユーザーに与えるオプションの一部です。

- ユーザーが提供する情報を基にして、ユーザーのシステムのシステム値を自動的に構成する
- 報告書を保管して、後日ユーザーがシステムを構成できるようにする
- ユーザーのシステムに推奨されるシステム値の設定値を、それら設定値の含意とともに組み込んだ報告書を印刷する

機密保護ウィザードにアクセスするには、次のステップを完了します。

1. iSeries ナビゲーターでシステムを選択します。
2. 「機密保護」を右クリックします。
3. 「構成」を選択します。
4. その後で、機密保護ウィザードを完了します。

機密保護関連システム値のロックおよびアンロック

通常の運用中にユーザーが機密保護関連システム値を変更できないようにするために、システム保守ツール (SST) と専用保守ツール (DST) は、これらの機密保護値をロックするオプションを提供します。

リカバリー・モードでは SST は使用できないので、このモードでは DST を使用する必要があります。それ以外の場合は、SST を使用して機密保護関連システム値をロックまたはアンロックします。

システム保守ツールの開始 (STRSST) コマンドを使用して機密保護関連システム値をロックしたりアンロックするには、次のステップに従います。

1. 文字ベースのインターフェースをオープンします。
2. コマンド行に、STRSST と入力します。

3. 保守ツールのユーザー名とパスワードを入力します。
4. オプション 7 (システム機密保護の処理) を選択します。
5. 機密保護関連システム値をアンロックするには「機密保護関連システム値の変更の許可」パラメーターに 1 を入力し、ロックするには 2 を入力します。

注: 機密保護関連システム値をロックまたはアンロックするには、保守ツール・プロファイルおよびパスワードを持っていることが必要です。

システム・リカバリーの有人 IPL 時に専用保守ツール (DST) を使用して機密保護関連システム値のロックまたはアンロックを行うには、次のステップを実行します。

1. 「IPL」画面または「システムのインストール」画面で、オプション 3 (専用保守ツールの使用) を選択します。

注: このステップでは、リカバリー・モードであることと、有人 IPL を実行中であることを想定しています。

2. 保守ツールのユーザー名とパスワードを使用して、DST にサインオンします。
3. オプション 13 (システム機密保護の処理) を選択します。
4. 機密保護関連システム値をアンロックするには「機密保護関連システム値の変更の許可」パラメーターに 1 を入力し、ロックするには 2 を入力します。

このロック機能により制御されるシステム値のリストを表示するには、機密保護関連システム値のロック機能を参照してください。

関連概念

190 ページの『機密保護関連システム値のロック機能』

システム値をロックしたりアンロックしたりする方法について説明します。一部のシステム値のみ、ロックすることができます。ロック機能について、どのシステム値をロックできるか、およびロックとアンロックを行う方法を説明します。

復元操作システム値の準備

システム値は、復元操作においては非常に重要な役割を持っています。復元操作に影響するシステム値を計画し構成することは必須です。

復元を正常に行うために考慮すべき、必須の予防措置があります。詳しくは、次のトピックを参照してください。

- 復元操作システム値の計画

システム値の設定値をどのように構成すべきかを計画するのに役立つ、質問のリストを準備します。これは、復元操作が実行されるときにどのシステム値が一緒に作用するか不確実な場合有用です。

- 復元操作システム値の構成

復元操作の処理方法に影響のあるシステム値をどう構成するか、説明します。

- 復元コマンドの実行

復元コマンドを実行するのに役立つ「バックアップおよび回復の手引き」へのリンクを提供します。復元コマンドによって影響されるシステム値を設定した後は、この資料を参照することが必要になります。この資料は、オブジェクトを復元する際に行う必要があるその他のステップについて説明しています。システム値は、復元処理の一部に過ぎません。

関連概念

194 ページの『復元操作におけるシステム値設定の影響』

復元操作において複数のシステム値が互換性を保てるように、正しくシステム値を設定する方法を説明します。また、このトピックでは、復元が実行される際に 3 つの復元システム値がどのように一緒に作用するか説明します。

220 ページの『復元コマンドの実行』

どのような復元操作を行うかの計画と、復元を確実に処理するためのシステム値の構成ができれば、復元コマンドを実行する用意ができたこととなります。

関連タスク

『復元操作システム値の計画』

復元操作を実行する前に、実行したい復元のタイプを計画しておく必要があります。その後で、ユーザーの必要性に合った所定の設定値にシステム値を構成します。そして、復元操作が実行されるときに、システムは指定どおりの正しい設定値になります。

219 ページの『復元操作システム値の構成』

復元操作をどのように機能させるかの計画ができれば、iSeries ナビゲーターを使用して、復元操作を処理する方法を反映するようにシステム値を設定します。この時点で、システムは復元コマンドに対する準備が整います。

復元操作システム値の計画

復元操作を実行する前に、実行したい復元のタイプを計画しておく必要があります。その後で、ユーザーの必要性に合った所定の設定値にシステム値を構成します。そして、復元操作が実行されるときに、システムは指定どおりの正しい設定値になります。

システムにオブジェクトをどのように復元したいかを計画するために、自社の必要性に基づき次の質問に答えてください。

1. 復元される内容に、どの程度注意を払いますか。
 - **復元中のオブジェクト変換をレベル 0 (0) に設定すると最も制限の緩やかな状態になり、レベル 7 (7) が最も厳格になります。**
2. どのオブジェクトの復元を許可したいですか。
3. 強制オブジェクト変換 (FRCOBJCVN) パラメーターが**復元中のオブジェクト変換システム値**をオーバーライドすることを認めますか。

復元中のオブジェクトの変換はオーバーライドできます。**復元中のオブジェクト変換システム値**と、復元コマンドにおける強制オブジェクト変換パラメーターの互換性のある値のリストについては、復元操作におけるシステム値設定の影響トピックを参照してください。

4. オブジェクト・シグニチャーについてどんな検査を実行したいですか。
5. アクセス・パスを保管しますか？
6. 復元が完了した後、次のアクセスでオブジェクトをスキャンしますか？ この追加のスキャンは iSeries システムのパフォーマンスに影響を及ぼし、不必要な場合があります。復元する予定のオブジェクトと、スキャンによるパフォーマンスへの影響の種類について考慮する必要があります。オブジェクトのスキャンを行うかどうか決定する前に、以下のことを考慮してください。
 - スキャンが失敗したオブジェクトを保管するオプションではなく、オブジェクトをスキャンするオプションで保管されたユーザー自身のオブジェクトを復元する場合は、スキャンが不必要である可能性があります。
 - トラステッド・ソースからのオブジェクトを復元する場合は、スキャンが不必要である可能性があります。

- これで、復元操作を扱うシステム値をどのように設定したいか、計画ができました。復元操作のシステム値を構成する用意ができています。

関連概念

217 ページの『復元操作システム値の準備』

システム値は、復元操作においては非常に重要な役割を持っています。復元操作に影響するシステム値を計画し構成することは必須です。

194 ページの『復元操作におけるシステム値設定の影響』

復元操作において複数のシステム値が互換性を保てるように、正しくシステム値を設定する方法を説明します。また、このトピックでは、復元が実行される際に 3 つの復元システム値がどのように一緒に作用するか説明します。

150 ページの『保管および復元システム値: アクセス・パスの保管』

アクセス・パスを保管するかどうかを指定する。(QSAVACCPH)

関連タスク

『復元操作システム値の構成』

復元操作をどのように機能させるかの計画ができれば、iSeries ナビゲーターを使用して、復元操作を処理する方法を反映するようにシステム値を設定します。この時点で、システムは復元コマンドに対する準備が整います。

復元操作システム値の構成

復元操作をどのように機能させるかの計画ができれば、iSeries ナビゲーターを使用して、復元操作を処理する方法を反映するようにシステム値を設定します。この時点で、システムは復元コマンドに対する準備が整います。

iSeries ナビゲーターを使用して必要なシステム値を設定するには、次のステップに従ってください。

- iSeries ナビゲーターで、次のように展開します。ご使用のシステム → 「構成およびサービス」 → 「システム値」
- 「保管および復元」を選択します。
- 「変換」ページで、復元中のオブジェクト変換システム値を、ユーザーがオブジェクト変換を処理したい方法に合わせて設定します。
- 「シグニチャー」ページで、復元時のオブジェクト・シグニチャーの検査システム値を、ユーザーがオブジェクトのシグニチャーを処理したい方法に合わせて設定します。
- 「オブジェクト」ページで、機密オブジェクトの復元の許可システム値で復元を許可したいオブジェクトを選択します。
- 「アクセス・パス」ページで、アクセス・パスをアクセス・パスの保管システム値に保管するかどうかを指定します。
- 「OK」をクリックして、保管および復元システム値をクローズします。
- オブジェクトの復元後、次のアクセスでオブジェクトをスキャンするには、次のようにします。
 - 機密保護を選択して、機密保護システム値をオープンします。
 - 「スキャン」ページで、「登録済み出口プログラムを使用したルート (/)、QOpenSys、およびユーザー定義のファイル・システムのスキャン」を選択します。出口プログラムの登録についての詳細は、『スキャン・オプション』を参照してください。
 - 「指定されたスキャン制御オプションを使用する」を選択します。
 - 「オブジェクトの復元後、次のアクセス時にスキャンする」オプションを選択します。
 - 「OK」をクリックして、機密保護システム値をクローズします。

システム値の設定値を構成したら、これらのシステム値設定値を使用する復元操作を実行する用意ができたことになります。ただし、単一のオブジェクトの復元やシステム全体の復元には、さらに事前に注意すべき事項があります。詳しくは、『復元コマンドの実行』の方法を参照してください。

関連概念

217 ページの『復元操作システム値の準備』

システム値は、復元操作においては非常に重要な役割を持っています。復元操作に影響するシステム値を計画し構成することは必須です。

143 ページの『保管および復元システム値: 復元中のオブジェクトの変換』

復元する前に変換すべきオブジェクトを指定する。(QFRCCVNRST)

148 ページの『保管および復元システム値: 復元中のオブジェクト・シグニチャーの検査』

シグニチャーなし、またはシグニチャー付きだが無効なオブジェクトを、復元するかどうかを指定する。(QVfyOBRST)

146 ページの『保管および復元システム値: 機密オブジェクトの復元の許可』

復元するオブジェクト、および、ソフトウェア修正をインストール中に復元できるかどうかを指定する。(QALWOBjRST)

150 ページの『保管および復元システム値: アクセス・パスの保管』

アクセス・パスを保管するかどうかを指定する。(QSAVACCPH)

スキャン・オプション

『復元コマンドの実行』

どのような復元操作を行うかの計画と、復元を確実に処理するためのシステム値の構成ができれば、復元コマンドを実行する用意ができたことになります。

関連タスク

218 ページの『復元操作システム値の計画』

復元操作を実行する前に、実行したい復元のタイプを計画しておく必要があります。その後で、ユーザーの必要性に合った所定の設定値にシステム値を構成します。そして、復元操作が実行されるときに、システムは指定どおりの正しい設定値になります。

復元コマンドの実行

どのような復元操作を行うかの計画と、復元を確実に処理するためのシステム値の構成ができれば、復元コマンドを実行する用意ができたことになります。

復元操作を実行する前に、**復元時の強制変換システム値**が、復元コマンドの**強制オブジェクト変換** パラメーターと互換性のある設定になっていることを確認します。これら 2 つの設定値の互換性について詳しくは、**復元操作におけるシステム値設定の影響**トピックを参照してください。

復元操作を確実に実行するには、「iSeries バックアップおよび回復の手引き」を参照してください。

関連概念

217 ページの『復元操作システム値の準備』

システム値は、復元操作においては非常に重要な役割を持っています。復元操作に影響するシステム値を計画し構成することは必須です。

194 ページの『復元操作におけるシステム値設定の影響』

復元操作において複数のシステム値が互換性を保てるように、正しくシステム値を設定する方法を説明します。また、このトピックでは、復元が実行される際に 3 つの復元システム値がどのように一緒に作用するか説明します。

関連タスク

219 ページの『復元操作システム値の構成』

復元操作をどのように機能させるかの計画ができれば、iSeries ナビゲーターを使用して、復元操作を処理する方法を反映するようにシステム値を設定します。この時点で、システムは復元コマンドに対する準備が整います。

関連情報

iSeries バックアップおよび回復の手引き

システム値の保管

システム値を変更する度に、システム値の設定を保管する必要があります。

システム値の保管は、次のような状態が発生した場合、ご使用のシステムにとって重要になります。

- 災害に遭い、システム全体を復元しなければならない場合。
- システム値 (単数または複数) が損傷を受けた場合。

いずれの状態においても、現行システム値の設定値を保管しておけば、システム値情報が失われることはありません。

システム値はシステム・ライブラリー QSYS に保管されます。次のことを行くと、QSYS ライブラリーが保管されます。

- 「保管に進む (Go Save)」コマンド・メニューを使用し、オプション 21 (システム全体) を選択してシステム全体を保管します。
- 「保管に進む (Go Save)」コマンド・メニューを使用し、オプション 22 (システム・データのみ) を選択してシステム・データのみを保管します。
- i5/OS プラグインの Backup Recovery and Media Services を使用している場合は、*SYSTEM (システム全体のバックアップ) バックアップ・ポリシーまたは *SYSGRP (すべてのシステム・データのバックアップ) バックアップ・ポリシーを使用します。

システム全体を回復する必要がある場合、オペレーティング・システムを復元するときにユーザーのシステム値は自動的に復元されます。また、SAVSYSINF コマンドを使用してシステム情報を保管することもできます。詳しくは、「iSeries バックアップおよび回復の手引き」にある『システム情報の保管』を参照してください。

関連情報

iSeries バックアップおよび回復の手引き

システム・アクセス・レベルの保護

会社に必要なレベルの機密保護をインプリメントするために、パスワード・システム値を使用してシステム・アクセスを制限することをお勧めします。パスワード・システム値を必ず設定することにより、会社は機密保護のレベルをコントロールすることができます。

たとえば、ある会社で最近、機密性の高い財務アプリケーションを実行する iSeries が追加された場合、おそらくその会社のシステム機密保護ポリシーを再評価する必要があります。一般には、その会社は中程度に厳格な機密保護ポリシーに従います。ポリシーを完全に書き直すよりも、パスワード規則を強化して新たな財務システムへのサインオン・アクセスを制限することにします。

財務システムに入ることを保護するには、以下のようにします。

- パスワードをありふれたものにしてはならないこと、パスワードを共用してはならないことを述べたポリシーを設定します。

- 新しいポリシーを強制する援助となるシステム値を設定します。(表 1 参照)

さらに、ユーザーに次のような情報を提供したい場合もあるでしょう。

- パスワードの基準のリスト。
- 正しいパスワードおよび正しくないパスワードの例。(223 ページの表 2 参照)
- 良いパスワードを考える方法の提案。

以下のテーブルでは、新しいパスワード要件をインプリメントするために推奨されるパスワード・システム値の設定をリストします (これらの値は、サインオン・アクセスをユーザーがどこまで厳格に制限したいかによって変わる場合があります)。

表 1. システム値の設定値

iSeries ナビゲーターでの名前	推奨値	文字ベース・インターフェースでの名前
パスワード有効期限	60 日間	QPWDEXPITV
連続する数字の制限	はい	QPWDLMTAJC
パスワード・レベル	3 (注 1 を参照)	QPWDLVL
最大パスワード長	8 文字	QPWDMAXLEN
最小パスワード長	6 文字	QPWDMINLEN
各位置に異なる文字が必要	はい	QPWDPOSDIF
最低 1 桁の数字が必要	はい	QPWDRQDDGT
パスワードの再利用サイクル	10 パスワード	QPWDRQDDIF
パスワード妥当性検査プログラム	なし (注 2 を参照)	QPWDVLDPGM
反復文字の制限	文字は続けて使用できない	QPWDLMTREP
制限付き文字	A、E、I、O、U、@、#、および \$	QPWDLMTCHR

注:

1. V5R1 以前の iSeries サーバーまたは長いパスワードをサポートしないサーバーと接続する必要がある場合には、パスワード・レベル 3 (限定されていない文字セットを使用した長いパスワード。Windows 95/98/ME クライアント上では iSeries NetServer は使用不可) は使用できません。
2. このシステム値を変更するには、文字ベース・インターフェースを使用する必要があります。このシステム値は、iSeries ナビゲーターにはありません。文字ベースのインターフェースをオープンし、次のように入力します。

```
CHGSYSVAL VALUE(QPWDVLDPGM) VALUE('*NONE')
```

次の表は、良いパスワードと良くないパスワードの例を示します。

表 2. パスワードの例

パスワード	詳細
JohnDoe	良くない。名前は使用してはならない。また、数字が使用されていない。
112000	良くない。ユーザーに関連して識別できてしまう日付は使用してはならない。
aaaxyz	良くない。2 つ以上の連続文字が使用されており、許されない文字 (a) が使用されている。また、数字が使用されていない。
cm2s0j	良い。良いパスワードのすべての基準を満たしている。
c0mptr	良い。良いパスワードのすべての基準を満たしている。
Mfc1RB	良い。良いパスワードのすべての基準を満たしている。このパスワードの考え方は、ある文の各単語の最初の文字を使用している、すなわち「My favorite color is Royal Blue」。母音を数字で置き換え、大文字と込み時を組み合わせ使用している。

これらのステップを完了することにより、パスワード・システム値を変更し、財務システムへのサインオン・アクセスを厳重にします。それぞれのパスワード・システム値の値を、自分の会社の機密保護レベルに合うように変更することができます。この例では、中程度に厳格な環境をつくるためにパスワード・システム値が一緒に作用する 1 つの方法を示しています。

iSeries ナビゲーターで表示し変更できる上記およびその他のシステム値について詳しくは、以下のセクションを参照してください。

パスワード概要

すべてのパスワード・システム値を説明しています。さらに、それぞれのシステム値のさまざまな設定値を説明する、特定のパスワードの説明へのリンクを見つけることができます。

i5/OS システム値ファインダー

このツールを使用して、iSeries ナビゲーターの中でシステム値を見つけます。i5/OS システム値ファインダーは、文字ベースのインターフェースで使用されていたシステム値用語から、iSeries ナビゲーターで使用されている用語に切り替えるときにとくに便利です。

システム値カテゴリー

これを使用すると、iSeries ナビゲーターにあるすべてのシステム値カテゴリーの概要を見つけることができます。

関連概念

4 ページの『システム値カテゴリー』

iSeries ナビゲーターは、システム値をカテゴリーにグループ化し、システム値の管理を簡素化します。

87 ページの『システム値: パスワード概要』

i5/OS パスワード・システム値を使用して、パスワード値およびパスワード制約事項を制御します。

関連情報

システム値ファインダー

システム値インベントリーの処理

i5/OS V5R1 以降が稼働している任意のエンドポイント・システムの、システム値のインベントリーを収集することができます。

これらのインベントリーを収集したら、iSeries ナビゲーターを使用して、モデル・システムとこれらの選択されたターゲット・システムのシステム値を比較することができます。モデル・システムと一致させるために、ターゲット・システムのシステム値を変更することも選択できます。

システム値の比較と更新を行う前に、システム値インベントリーが現行のものであることを確認したほうがよいでしょう。「**比較と更新**」ウィンドウには、システム値インベントリーが最後にターゲット・システムから収集された日付と時刻が表示されます。比較と更新には、エンドポイントのインベントリー・データが使用されるため、現行のインベントリーが必要です。システムまたはグループのインベントリーを収集するには、単にそのエンドポイントまたはシステム・グループを右クリックし、「**インベントリー**」を選択してから「**収集**」を選択するだけです。

システム値インベントリーを PC ファイルにエクスポートすることもできます。これらの PC ファイルにはインベントリーの履歴があって、データをスプレッドシート・プログラムまたはその他のアプリケーションで処理することができます。システム値インベントリーをエクスポートするには、エンドポイント・システムまたはシステム・グループを右クリックして、「**システム値**」を選択し、「**エクスポート**」を選択します。「**比較と更新**」ウィンドウから「**エクスポート**」ボタンをクリックすることもできます。

関連タスク

215 ページの『システム値を比較して更新』

iSeries ナビゲーターを使用して、ネットワーク内の複数のシステムにあるシステム値を比較し、更新してください。

付録. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-0032
東京都港区六本木 3-2-31
IBM World Trade Asia Corporation
Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとしします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

- | 本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム
- | 契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、IBM 機械コードのご使用条件、またはそれと同等の条項
- | に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

表示されている IBM の価格は IBM が小売り価格として提示しているもので、現行価格であり、通知なしに変更されるものです。卸価格は、異なる場合があります。

本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© International Business Machines, 2006. このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. 1998, 2006. All rights reserved.

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

商標

以下は、IBM Corporation の商標です。

- | AIX
- | AIX 5L
- | e(ロゴ)server
- | eServer
- | i5/OS
- | IBM
- | IBM (ロゴ)
- | iSeriespSeries
- | xSeries
- | zSeries

| Intel、Intel Inside (ロゴ)、および Pentium は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

| Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名などはそれぞれ各社の商標または登録商標です。

使用条件

これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

個人使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

商業的使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての

明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。



Printed in Japan