

IBM DB2 通用数据库



# 发行说明

版本 8.2.2 (等同于版本 8.1 修订包 9)



IBM DB2 通用数据库



# 发行说明

版本 8.2.2 (等同于版本 8.1 修订包 9)

在使用本资料及其支持的产品之前，请务必阅读『声明』中的一般信息。

本文档包含 IBM 的专利信息。它是根据许可协议提供的，并受版权法保护。本出版物包含的信息不包括任何产品保证，且本手册提供的任何声明不应作如此解释。

可以用在线方式或通过您当地的 IBM 代表订购 IBM 出版物。

- 要以在线方式订购出版物，可访问 IBM 出版物中心 (IBM Publications Center)，网址为 [www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order)。
- 要查找您当地的 IBM 代表，可访问 IBM 全球联系人目录 (IBM Directory of Worldwide Contacts)，网址为 [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide)。

当您发送信息给 IBM 后，即授予 IBM 非专有权，IBM 对于您所提供的任何信息，有权利以任何它认为适当的方式使用或分发，而不必对您负任何责任。

© Copyright International Business Machines Corporation 2002, 2005. All rights reserved.

# 目录

关于发行说明 . . . . .	vii	5	安装其它亚洲字体 (Linux) . . . . .	27
关于此发行版 . . . . .	1		配置开发中心以使用 Java Development Kit (Linux) . . . . .	28
本发行版中的新增内容 . . . . .	1		在 United Linux 1.0 和 SuSE Linux 分发产品上创建组 and 用户标识 . . . . .	29
9 增加了缺省页大小 . . . . .	1		帮助系统守护进程在使用 db2_install 命令进行安装之后未启动 (UNIX 和 Linux) . . . . .	29
9 死锁事件监视器元素提供了更多信息 . . . . .	1		Ready for Tivoli enablement (UNIX) . . . . .	29
9 导入和导出实用程序支持昵称 . . . . .	1		安装映像缩小工具 - db2iprune (Windows) . . . . .	30
9 DB2_SKIPINSERTED 注册表变量 . . . . .	3		DB2 通用数据库版本 8 文档安装限制 (Windows) . . . . .	30
9 直接 I/O 和并发 I/O 功能扩展至临时表空间 . . . . .	3		先前安装已更新为最新级别 (Windows) . . . . .	30
9 Linux 2.6 内核安装映像 . . . . .	3		DB2 .NET 数据提供程序的系统需求 (Windows) . . . . .	30
9 为 DB2 DPF 产品配置更安全的远程 shell 机制 (UNIX) . . . . .	3		作为非管理员安装 DB2 版本 8 客户机和 DB2 Connect PE (Windows) . . . . .	30
9 DB2NOLIOAIO 注册表变量被替换为 DB2LINUXAIO (Linux) . . . . .	4		迁移节点 . . . . .	31
9 新增了用于查询数据库历史文件的表函数 . . . . .	4		7 迁移 DB2 通用数据库 (Windows) . . . . .	31
9 DB2 Cube Views 优化顾问程序的查询和刷新性能得到改进 . . . . .	4		1 在使用 DataJoiner 或复制时迁移 DB2 通用数据库	31
产品修订历史 . . . . .	4		5 将 DB2 版本 8 Windows 32 位数据库迁移至 Windows 64 位 . . . . .	31
兼容性问题 . . . . .	4		9 EXPLAIN 表的迁移 . . . . .	32
向后兼容性 . . . . .	4		9 在 MSCS 环境中从版本 7 迁移至 DB2 UDB 版本 8.2.2. . . . .	32
产品兼容性 . . . . .	9		2 从先前版本迁移 XML Extender . . . . .	35
安装、迁移、升级和配置信息 . . . . .	19		4 数据库迁移 (HP-UX on IA64) . . . . .	35
硬件和软件需求 . . . . .	19		卸载信息 . . . . .	36
安装说明 . . . . .	19		7 以静默方式卸载 DB2 UDB (Windows) . . . . .	36
9 DB2 安装向导的新选项 (Windows) . . . . .	19		7 用于使用静默卸载除去 DB2 信息中心的产品代码 (Windows) . . . . .	37
9 对 DB2 安装向导的更改 (Windows) . . . . .	20		已知局限性、问题和变通方法 . . . . .	39
9 扩展安全性的安装限制 (Windows) . . . . .	20		局限性 . . . . .	39
3 目录路径不能包含空格 (Linux 和 UNIX) . . . . .	21		9 SNAP_GET_DB 表函数返回的结果不完整 . . . . .	39
9 Red Hat Enterprise Linux 4 需求 . . . . .	21		7 IMPORT REPLACE 不会响应 NOT LOGGED INITIALLY 子句 . . . . .	39
2 DB2 UDB 的 JDK 级别 (Linux on IA64 和 Linux on POWER) . . . . .	22		7 使用 ODBC 将数据导出至文件仓库程序 . . . . .	39
7 解压缩安装映像 (Linux 和 UNIX) . . . . .	22		8 在开发中心的集成 SQL 调试器中不受支持的数据类型 . . . . .	40
2 DB2 UDB 不允许非英语安装路径 (Windows) . . . . .	23		7 开发中心中的结构类型 . . . . .	40
6 下载并解压缩多个产品的修订包 (Windows) . . . . .	23		2 开发中心对于 64 位操作系统的局限性 . . . . .	40
7 从安装映像安装 DB2 UDB (Linux 和 UNIX) . . . . .	23		4 开发中心 (Linux) . . . . .	40
7 从安装映像安装 DB2 UDB (Windows) . . . . .	24		4 调试带有双引号的存储过程 . . . . .	40
7 DB2 UDB 响应文件安装所需的磁盘空间 . . . . .	24		6 支持在开发中心中编译 Java 例程所需的路径设置	40
6 对于使用 db2setup 命令添加产品的限制 (Linux 和 UNIX) . . . . .	25		9 同时运行和调试 Java 存储过程的开发中心局限性	40
6 DB2 Web 工具 . . . . .	25		9 DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros 方法不受支持 . . . . .	41
6 在应用修订包之后绑定 Query Patroller 程序包 . . . . .	26		9 在 DB2 UDB 版本 8.2.2 上不支持通用 JDBC 驱动程序类型 2 (Linux AMD64) . . . . .	41
6 位于修订包 3 级别或更新级别的 Query Patroller 安装 . . . . .	26		7 PHP 应用程序中的游标 . . . . .	41
2 Query Patroller 服务器安装 . . . . .	26		7 CLI 程序包的绑定选项局限性 . . . . .	41
7 在 Query Patroller 中定义新的数据库分区组 . . . . .	26		7 指定列名的 CLI LOAD 限制 . . . . .	42
2 Query Patroller 客户机工具安装 . . . . .	27			
7 重新创建数据库的测试版 . . . . .	27			
安装本地语言版本的 DB2 UDB 的 MDAC 文件	27			
DB2 通用数据库工作组服务器版的 DB2 许可证策略 . . . . .	27			

5	在尝试连接时报告成功登录失败 (AIX) . . . . .	42	7	有关在 DB2 Connect 服务器上	进行编目的自动客
3	版本 8 中的 SNA 支持局限性 . . . . .	42	7	户机重新路由注意事项 . . . . .	59
5	不支持创建工具目录数据库 (适用于 AMD64 的		7	本地系统帐户支持 (Windows) . . . . .	60
5	Linux) . . . . .	42	7	由两部分组成的用户标识支持 . . . . .	60
5	不支持创建工具目录数据库 (AIX、Solaris		9	Kerberos 认证详细信息 . . . . .	60
5	Operating Environment 和 HP-UX) . . . . .	43	7	有关 Kerberos 支持的更多信息 . . . . .	60
8	DB2 UDB 易捷版和 DB2 工作组服务器版版本		7	管理: 性能 . . . . .	61
8	8.2 的内存限制 . . . . .	43	9	DB2_RESOURCE_POLICY 注册表变量接受新元素	61
	调度仓库进程使其以一定时间间隔运行 . . . . .	43	8	新的系统环境变量 (Linux) . . . . .	62
	装入和导入列页不支持 IXF 文件中的 DBCS 字符	43	7	新增通信注册表变量 . . . . .	63
8	DB2 UDB 客户机的安全性插件问题和限制		7	新增性能变量 . . . . .	64
8	(Windows) . . . . .	43	8	SQL 编译器变量 . . . . .	65
7	不支持由两部分组成的用户标识 (Windows ME)	44	8	配置参数更新 . . . . .	66
	图形用户界面工具的最低显示器设置 . . . . .	44	8	SQLDBCONF 数据库配置参数文件 . . . . .	67
2	不要对信息目录中心表进行分区 . . . . .	44	8	对 DB2_HASH_JOIN 缺省值的更改 . . . . .	67
7	GB18030 字符在窗口标题栏中的显示不正确 . . . . .	44	7	不推荐使用 DB2NTNOCACHE 注册表变量 . . . . .	67
5	DYN_QUERY_MGMT 被禁用时的 Query Patroller		7	说明表和说明信息的组织 . . . . .	67
5	局限性 . . . . .	44	7	捕获说明信息的准则 . . . . .	67
5	Query Patroller 结果表现在使用 DB2QPRT 模式	44	7	db2CfgGet API 中的附加返回码 collate_info 参数	68
	运行状况指示器限制 . . . . .	45	8	自动设置缺省预取大小和更新缺省值 . . . . .	69
	已知问题和变通方法 . . . . .	45	8	管理: 计划 . . . . .	69
8	“db2gcf -k” 命令在 DB2 UDB 工作组服务器上		9	范围集群表 . . . . .	69
8	失败 . . . . .	45	9	目录表空间设计 . . . . .	69
7	来自 DRDA 包装器的 SQL1224 错误 (AIX) . . . . .	45	8	受支持的地域代码和代码页 . . . . .	69
7	热键在 Microsoft Visual Studio .NET Framework		7	DB2 通用数据库支持的 XA 功能 . . . . .	70
7	1.1 中不起作用 . . . . .	46	8	更新了 xa_open 字符串格式的 TPM 和	
	简体中文语言环境 (AIX) . . . . .	46	8	tp_mon_name 值 . . . . .	72
5	简体中文语言环境 (Red Hat Linux) . . . . .	46	7	对代码页 923 和 924 激活转换表 . . . . .	74
5	Merant 驱动程序管理器不兼容性 (UNIX) . . . . .	47	7	启用欧元的代码页的转换表文件 . . . . .	74
2	NFS APAR IY32512 - 不可用线程 (AIX) . . . . .	49	7	API 参考 . . . . .	79
4	SQLFLAG(STD) 预编译器选项错误 . . . . .	49	8	SYNCPOINT 选项支持 . . . . .	79
7	DB2 Connect 定制顾问程序 . . . . .	49	7	SQLEDBDESC 结构的新增字段 . . . . .	79
8	创建工具目录数据库失败 (HP-UX) . . . . .	49	7	对 SQLB-TBSPQRY-DATA 结构中的新增字段的更	
	在 DB2 图形用户界面工具中显示印度字符 . . . . .	50	7	正 . . . . .	80
	zSeries 服务器不支持图形用户界面工具 (Linux)	50	7	应用程序开发: 构建和运行应用程序 . . . . .	80
7	用引号将包含数字的 DB2 信息中心搜索项引起来	51	7	Linux 支持的开发软件 . . . . .	80
4	导入标记语言文件时未生成的信息目录中心日志文		7	定制 SQL 过程的预编译和绑定选项 . . . . .	83
4	件 . . . . .	51	7	需要 C/C++ 编译选项 (Linux on POWER 64	
6	绑定 Query Patroller 程序包 . . . . .	52	7	位) . . . . .	84
9	Query Patroller 没有端口可用 (Windows) . . . . .	52	7	Micro Focus COBOL 存储过程的编译和链接命令	
1	安全环境 (Windows) . . . . .	53	7	(HP-UX) . . . . .	84
2	XML Extender 样本程序已重命名 . . . . .	53	7	Micro Focus COBOL 的最低支持版本 (HP-UX)	84
4	分解 XML Extender 中包含非唯一属性和元素名称		7	为 Micro Focus COBOL 存储过程设置环境变量	
4	的文档 . . . . .	54	7	(Windows) . . . . .	84
5	使用 DB2 Connect 时 SNA 与 TCP/IP 之间的差		7	应用程序开发: 调用级接口 (CLI) . . . . .	84
5	别 . . . . .	56	9	其它环境属性 . . . . .	84
			9	动态可滚动游标需求 . . . . .	85
	<b>文档更新 . . . . .</b>	<b>57</b>	9	ReceiveTimeout CLI/ODBC 配置关键字 . . . . .	85
	管理: 实现 . . . . .	57	9	SQL_ATTR_RECEIVE_TIMEOUT 语句属性 . . . . .	85
9	自动存储器 . . . . .	57	9	Reopt CLI/ODBC 配置关键字 . . . . .	85
9	对现有表定义生成列 . . . . .	57	9	SQL_ATTR_REOPT 语句属性 . . . . .	86
9	聚集注册表变量 . . . . .	57	9	CurrentPackageSet CLI/ODBC 配置关键字 . . . . .	86
8	远程客户机的认证注意事项 . . . . .	58	9	SQL_ATTR_CURRENT_PACKAGE_SET 连接属性	87
8	直接 I/O (DIO) 和并发 I/O (CIO) 支持 . . . . .	58	7	MapBigintCDefault CLI/ODBC 配置关键字 . . . . .	88
8	分发器技术和自动进行客户机重新路由 . . . . .	58	7	DescribeOutputLevel CLI/ODBC 配置关键字 . . . . .	88
			7	应用程序开发: 客户机应用程序编程 . . . . .	89

8	OleDbReportsLongForLongTypes CLI/ODBC 配置	7	高可用性灾难恢复的非复制操作	109
8	关键字	89	HADR 不支持原始日志	109
8	OleDbSQLColumnsSortByOrdinal CLI/ODBC 配置	90	数据库中心	109
8	关键字	90	DB2 数据库中心需要 Unicode 格式数据库	109
8	IBM DB2 OLE DB 提供程序的 DB2 数据源属性	90	定义 DB2 仓库源和目标	110
8	组	90	对商业智能教程的更新	110
8	DB2Binder 语法图中不正确的 URL 语法	92	设置仓库日志文件的清除限制	111
8	重新路由 DB2 通用 JDBC 驱动程序客户机	92	CURSOR 装入的数据仓库中心支持	111
7	定制 DB2 通用 JDBC 驱动程序配置属性	94	Unicode 仓库控制数据库迁移和局限性	111
7	db2secFreeToken 函数已除去	95	修改于列的日期格式中的更改	111
8	仔细部署定制的安全性插件	95	在数据仓库中心中定义统计转换程序	111
7	安全性插件	95	iSeries 仓库代理程序的先决条件	112
7	安全性插件 API	96	DB2 .NET 数据提供程序	112
7	安全性插件命名约定 (Linux 和 UNIX)	96	并发活动数据阅读器支持	112
7	安全性插件库的限制	96	DB2Connection.ConnectionString 属性	112
8	GSS-API 安全性插件不支持多个流认证	96	DB2 Connect	112
8	GSS-API 安全性插件不支持消息加密和签名	96	对通过网关进行的认证类型协商的更改	112
7	独立应用程序中的事务的隐式结束	96	新增安全性方案	113
8	分布式事务支持	97	对图解的更正	113
	应用程序开发: 服务器应用程序编程	97	开发中心	113
9	多结果集公共语言运行时 (CLI) 过程	97	DB2 开发中心版本 8.2 需要级别 9.2.9 的分布式	
7	公共语言运行时 (CLR) 例程执行控制方式		调试器	113
7	(EXECUTION CONTROL 子句)	97	DB2 开发中心的“更改变量范围”窗口中的长度	
7	公共语言运行时 (CLR) 例程中的最大十进制精度	98	限制	114
7	和小数位	98	对 DB2 通用类型 2 和类型 4 驱动程序的限制	114
	命令参考	98	图形用户界面工具	114
9	迁移数据库	98	修改语句终止字符	114
6	db2inidb - 初始化镜像数据库命令	98	控制中心的数据库详细信息窗格中的数据库不可用	
7	db2iupdt 命令的使用说明	98	状态	115
7	db2sqljcustomize 命令的新增参数	98	生成缺省写至表输出 (创建事件监视器)	116
7	sqlj 命令的新增参数	99	信息目录中心	116
9	监视和故障诊断命令 (db2pd) 更新	99	配置样本脚本	116
8	对 SET CLIENT 命令的更新	100	Web 服务器配置	116
8	对 PRECOMPILE 命令的更新	100	《安装和配置补遗》	117
8	对 UPDATE HISTORY FILE 命令的更新	101	DB2 UDB 的应用程序服务器	117
8	对 EXPORT 和 IMPORT 命令的更新	101	DB2 嵌入式应用程序服务器支持	118
8	对 LOAD 命令的更新	101	部署 DB2 Web 工具	118
8	LOAD 实用程序的文件类型修饰符	101	块设备上的直接 I/O (Linux)	122
8	IMPORT 实用程序的文件类型修饰符	102	DB2 信息中心守护进程 (Linux 和 UNIX)	123
7	ATTACH 命令	103	响应文件关键字和样本文件	124
7	RECOVER DATABASE 命令	103	响应文件安装错误代码	124
7	UPDATE HISTORY FILE 命令	104	安装 DB2 服务器必需的用户帐户 (Windows)	124
7	db2updv8 - 将数据库更新至版本 8 当前级别命令	104	异步 I/O 支持 (Linux)	125
7	格式化陷阱文件 (Windows)	106	修改了 db2ln 命令以创建 DB2 UDB 64 位库链接 (Linux 和 UNIX)	125
	数据移动	107	Query Patroller	125
9	绑定由导出、导入和装入实用程序使用的文件	107	查询类行为更新	125
9	将导入与缓冲插入配合使用	107	受管查询状态的定义更新	126
8	使用 IMPORT 实用程序时丢失了索引信息	107	在运行 Query Patroller 历史数据生成器之前创建说明表	126
	数据恢复和高可用性	107	检查 Query Patroller 日志文件以进行历史分析	126
8	高可用性灾难恢复概述	107	历史数据生成器的异常关闭	126
7	跨平台备份和复原支持	107	动态查询类更新	127
7	备份至磁带 (Linux)	108	嵌套的查询行为	127
7	Tivoli Storage Manager	108	SQL 语句类型造成的局限性	127
7	HADR 本地主机和本地服务参数的值限制	108	使用终端服务客户机时的分辨率局限性	127
7	高可用性灾难恢复的其它系统需求	108		

7	新的查询提交的组支持 . . . . .	127	9	EXPLAIN_DIAGNOSTIC: 新的说明表 . . . . .	133
7	Query Patroller 调度局限性 . . . . .	128	9	EXPLAIN_DIAGNOSTIC_DATA: 新的说明表	134
7	使用 RUN IN BACKGROUND QUERY 命令所		7	说明设施使用的模式 . . . . .	134
7	需的权限 . . . . .	128		日期时间值的字符串表示法 . . . . .	135
7	为结果表创建别名 . . . . .	128		系统监视器 . . . . .	135
8	受防护用户标识需要对 qpdiaq.log 文件和路径具		9	运行状况指示器总结 . . . . .	135
8	有写访问权 . . . . .	129	7	未启用连接集中器的情况下列出去耦应用程序列表	135
	快速入门 . . . . .	129	7	运行时回滚过程的进度监视 . . . . .	135
9	对 DB2 UDB 客户机支持的说明 . . . . .	129		XML Extender . . . . .	136
9	修改内核参数 (Linux) . . . . .	129	8	分解大于 1 MB 的文档 . . . . .	136
9	修改内核参数 (Solaris Operating Environment)	130	7	使用 XML Extender 配置 MQ XML UDF . . . . .	136
9	DB2 通用数据库易捷版版本 8.2 基础手册可供下		7	XML Extender 环境变量	
9	载 . . . . .	131	7	DB2DXX_MIN_TMPFILE_SIZE . . . . .	137
7	验证数据库是否准备好迁移 . . . . .	131	7	DB2XML.XMLVarchar UDT 重新定义 . . . . .	137
7	DB2 UDB 的 Common Criteria 认证 . . . . .	131		<b>附录 A. DB2 UDB 修订包 CD 的目录</b>	
	Spatial Extender . . . . .	131		<b>结构 . . . . .</b>	<b>139</b>
7	验证 Spatial Extender 安装 . . . . .	131		<b>附录 B. 与 IBM 联系 . . . . .</b>	<b>141</b>
	SQL 管理例程 . . . . .	132		产品信息 . . . . .	141
9	SNAP_GET_DYN_SQL 表函数的结果集中描述的			<b>附录 C. 声明 . . . . .</b>	<b>143</b>
9	列名不正确 . . . . .	132		商标 . . . . .	145
9	快照监视器表函数具有特定于版本的视图 . . . . .	132			
9	GET_DB_CONFIG 过程要求用户临时表空间的页				
9	大小最小为 8K . . . . .	132			
	SQL 参考 . . . . .	133			



---

## 关于发行说明

### 内容:

此发行说明中包含与以下 DB2<sup>®</sup> 版本 8 产品有关的最新信息:

DB2<sup>®</sup>通用数据库个人版  
DB2 通用数据库™工作组服务器版  
DB2 通用数据库工作组服务器无限制版  
DB2 通用数据库企业服务器版  
DB2 个人开发者版  
DB2 通用开发者版  
DB2 仓库管理器  
DB2 Warehouse Manager Sourcing Agent for z/OS<sup>®</sup>  
DB2 Data Links Manager  
DB2 Net Search Extender  
DB2 Spatial Extender  
DB2 Intelligent Miner™ Scoring  
DB2 Intelligent Miner Modeling  
DB2 Intelligent Miner Visualization  
DB2 Connect™ 应用程序服务器版  
DB2 Connect 企业版  
DB2 Connect 个人版  
DB2 Connect 无限制版  
DB2 Query Patroller™

### 版本信息:

1 最新版本的 DB2 信息中心中提供了最新的文档，可通过浏览器访问。这一节后面的『其它资源』一节中提供了用来下载最新文档的 URL。

1 DB2 信息中心文档中的修订标记指示自从首次提供版本 8.1 的 PDF 信息以来已添加或  
1 更改的文本。竖线 (|) 指示第一次发布版本 8.1 之后添加的信息。数字指示符 (例如，  
1 1 或 2) 指示该信息是为以相同编号结束的修订包或级别而添加的。示例:

- 1 • 1 指示信息是在修订包 1 中添加或更改的
- 1 • 2 指示信息对版本 8.1.2 作了更改
- 1 • 8 指示更改了版本 8.2 修订包 1 (等同于版本 8.1 修订包 8) 的信息
- 1 • 9 指示更改了版本 8.2.2 (等同于版本 8.1 修订包 9) 的信息

### 目录路径:

6 Windows<sup>®</sup> 系统使用反斜杠 (\) 来对目录路径中的目录定界。Linux™ 和 UNIX<sup>®</sup> 系统  
6 使用正斜杠 (/) 作为定界符。当信息特定于平台时，《发行说明》遵循此约定。但是，  
6 当信息与平台无关时，可能需要以不同于显示内容的方式输入目录路径。例如，  
6 如果安装有 Windows 系统，则在《发行说明》显示正斜杠 (/) 时必须使用反斜杠 (\)  
6 来输入目录路径。相反，如果安装有 Linux 或 UNIX 系统，则在《发行说明》显示反  
6 斜杠 (\) 时必须使用正斜杠 (/) 来输入目录路径。

### DB2 Information Integrator:

7 有关 DB2 Information Integrator 及其关联技术 (包括联合系统、SQL 复制、Q 复制、  
7 事件发布、Web 服务和元数据管理) 的当前已知重要问题的信息，请参阅《DB2  
7 Information Integrator 发行说明》。《DB2 Information Integrator 发行说明》位于以下

7 DB2 Information Integrator 支持 Web 页面：  
7 <http://www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html>

其它资源：

1 *Data Links Manager Administration Guide and Reference* 的 PDF 格式（书号  
1 SC27-1221-01）在发行修订包 1 时已更新，可从 DB2 支持站点下载，网址为：  
1 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>。

DB2 Life Sciences Data Connect 产品的文档可从以下 IBM® 软件站点下载，网址为：  
<http://www.ibm.com/software/data/db2/lifesciencesdataconnect/>

如果想要查看 HTML 格式的 DB2 文档，可从  
<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/> 在线访问 DB2 HTML 信息中心。

或者，可以在系统上安装 DB2 HTML 信息中心；可以从同一 Web 站点下载 *DB2 HTML* 文档 CD 映像。每个发行版都对 DB2 HTML 文档进行了更新。有关最新的文档，请在线访问 DB2 HTML 信息中心，或者下载 *DB2 HTML* 文档 CD 映像并安装在您的系统上。PDF 文档更新没有 HTML 信息中心那么频繁。

下列站点提供了有关 DB2 开发中心和 DB2 z/OS® 版的更多信息：  
<http://www.ibm.com/software/data/db2/os390/spb/>。

有关 DB2 产品系列的最新信息，可通过免费预订 *DB2 Magazine* 来获得。该杂志的在线版本是在 <http://www.db2mag.com> 网站上提供的，有关申请预订的指示信息也公布在此站点上。

---

## 关于此发行版

---

### 本发行版中的新增内容

本节简要总结了此发行版的 DB2 通用数据库的增强功能。

#### 增加了缺省页大小

在创建数据库时，DB2<sup>®</sup> 通用数据库（UDB）现在允许您建立的缺省页大小大于先前版本中的缺省值 4096（4K）个字节。在创建带有显式页大小的新数据库后，该页大小变成您在数据库中创建的所有缓冲池和表空间的新缺省值。数据库的初始表空间（SYSCATSPACE、TEMPSPACE1 和 USERSPACE1）以及系统缓冲池（IBMDEFAULTBP）将使用新的缺省页大小。在设置缺省值之后，仍然可以使用其它非缺省值的页大小显式地创建其它缓冲池和表空间。

新的缺省页大小的值可以是 4096（4K）、8192（8K）、16384（16K）或 32768（32K）个字节。

如果创建页大小大于 4K 的数据库，则该数据库不能迁移到另一个缺省页大小不同的数据库。

#### 死锁事件监视器元素提供了更多信息

已向 CREATE EVENT MONITOR 语句添加了几个新的子句，以提供关于语句的详细信息。新增的详细信息包括发生死锁时有关语句和语句值的历史信息。

CREATE EVENT MONITOR 语句已修改，因此 DEADLOCKS WITH DETAILS 可使用 HISTORY 选项来捕获有关当前工作单元中的语句的历史信息，以及有关语句编译环境的信息。此外，可指定 VALUES 选项来捕获每个 SQL 语句的任何输入变量的数据值。

在死锁事件监视器处于活动状态时使用新的 HISTORY 或 VALUES 选项，性能会下降，这是因为将复制数据值并且将使用内存来存储这些数据。性能下降的程度取决于死锁情况涉及的应用程序和数据库分区的数目。影响性能的另一个因素是语句历史列表中的语句和数据值的数目。

#### 导入和导出实用程序支持昵称

导入实用程序:

在版本 8.2.2 之前，导入实用程序不支持使用昵称。

从版本 8.2.2 开始，支持使用 **IMPORT INTO NICKNAME (remote table)**，但有以下限制:

- 管理针对昵称的操作的联合包装器必须是下列其中一个关系型包装器:
  - DB2 DRDA<sup>®</sup>
  - Oracle NET8

- 9                   – Sybase CTLIB
- 9                   – SQL Server MSSQLODBC3
- 9                   – Informix®
- 9                   – Teradata
- 9                   不支持 ODBC 和 OLEDB 包装器。
- 9                   • 定义了昵称的远程目标必须是表。
- 9                   • 文件类型必须是 IXF、ASC 或 DEL。
- 9                   • 必须使用联机导入方式。具体地说，必须指定 ALLOW WRITE ACCESS 子句。
- 9                   • 不允许使用 COMMITCOUNT AUTOMATIC 方式。必须指定 COMMITCOUNT *n*，
- 9                   其中 *n* 有效的非零数字。
- 9                   • 支持的操作只有 INSERT 和 INSERT\_UPDATE。
- 9                   • 不支持以下列类型：
  - 9                   – Datalink
  - 9                   – LOB
  - 9                   – 生成列
- 9                   • 不支持下列文件类型修饰符：
  - 9                   – indexif, indexschema
  - 9                   – dldelfiletype
  - 9                   – nodefaults, usedefaults
  - 9                   – no\_type\_idfiletype
  - 9                   – generatedignore、generatedmissing、identityignore 或 identitymissing
  - 9                   – lobsinfile
- 9                   • 不支持分层表（类型表）。
- 9                   • 如果该数据库是在安装 DB2 UDB 版本 8.2.2 之前创建的，则在迁移之后必须对目
- 9                   标数据库运行 **db2updv8** 实用程序。这一需求会创建导入实用程序必需的两个新的
- 9                   存储过程。

9                   如果不符合上面列出的限制条件，会产生 SQL 代码为 -27999 的错误：

9                   SQL27999N 不能执行请求的对远程目标（昵称）的 IMPORT 操作。  
9                   原因码 = "<reason-code>"。

9                   注：此时，对二进制数据（FOR BIT DATA）列导入 DB2/VM 远程表的昵称将不会正  
9                   常工作。

#### 9                   导出实用程序：

9                   在版本 8.2.2 之前，导出实用程序不支持使用昵称。

9                   从版本 8.2.2 开始，支持使用 **EXPORT INTO NICKNAME (remote table)**，但有以  
9                   下限制：

- 9                   • 执行“导入 CREATE”操作时必需的目标表的描述未保存为 IXF 文件格式。必要时，
- 9                   应在运行 IMPORT 命令之前手工重新创建目标表和昵称。
- 9                   • 受支持的文件类型包括 IXF 和 DEL。

## DB2\_SKIPINSERTED 注册表变量

对于游标稳定性 (CS) 和读稳定性 (RS) 隔离级别, 可使用 DB2\_SKIPINSERTED 注册表变量来跳过未落实的插入行。

注册表变量 DB2\_SKIPDELETED 和 DB2\_EVALUNCOMMITTED 用于跳过未落实的删除和未落实的更新。否则, CS 和 RS 隔离级别只需要处理落实数据。

如果您决定可跳过任何锁定的行 (因为该行是未落实的插入行), 现在可将 DB2\_SKIPINSERTED 注册表变量设置为 on 以允许跳过那些行。将此注册表变量设置为 on 可提高并发程度, 这对于大多数应用程序而言是更好的选择。

有一些情况不适合跳过未落实的插入。例如:

- 当两个应用程序使用一个表来互相传递数据时
- 当应用程序不使用 UPDATE 语句, 而是删除旧数据然后插入新数据时。

## 直接 I/O 和并发 I/O 功能扩展至临时表空间

从 DB2 通用数据库™ (UDB) 版本 8.2.2 开始, 在所有平台上进行直接 I/O 和在 AIX® 上进行并发 I/O 的功能已扩展为包括 SMS 和 DMS 临时表空间。与 DB2 UDB 版本 8.2 一样, 可在 CREATE 和 ALTER SQL 语句中使用 NO FILE SYSTEM CACHING 关键字来启用此功能。

## Linux 2.6 内核安装映像

从 DB2 通用数据库 (UDB) Linux™ 版本 8.2.2 开始, 对于下列体系结构, 将为基于 2.6 内核的 Linux 分发产品提供一组新的安装映像:

- x86: 32 位 Intel® 和 AMD 处理器
- x86-64: 64 位 Intel EM64T 和 AMD64 处理器

新的安装映像自动对 DB2 UDB Linux 版启用异步 I/O 和向量 I/O 性能增强功能。

只能在基于 2.6 内核的 Linux 分发产品 (包括 Red Hat Enterprise Linux 4 和 SuSE Linux Enterprise Server 9) 上安装这些新安装映像。用于 2.6 内核的安装映像在 CD 标签上加上了 “2.6 内核” 字样, 以区别于 2.4 内核的安装映像。

如果在基于 2.6 内核的分发产品上安装了先前版本的 DB2 UDB Linux 版, 则必须安装 DB2 UDB Linux 版 (2.6 内核) 的修订包以将 DB2 UDB 安装升级至版本 8.2.2 或更高版本。

## 为 DB2 DPF 产品配置更安全的远程 shell 机制 (UNIX)

在版本 8.2.2 之前, UNIX® 上的 DB2 数据库分区功能 (DPF) 产品依赖于 rsh 作为远程 shell 机制以在远程 DB2 节点上执行命令。例如, 在发出 db2start 命令时, 远程节点将使用 rsh 远程 shell 程序来接收数据库管理器启动命令。

从版本 8.2.2 开始, 可通过新的注册表变量 DB2RSHCMD 来配置远程 shell 机制。此注册表变量允许您指定较安全的远程 shell 命令的全路径名, 如 /usr/bin/ssh。在设置 DB2RSHCMD 后, 发送至远程节点的所有命令将使用指定的远程 shell 程序。必须配置远程 shell 程序, 以对实例所有者授权可以通过远程 shell 进入每个 DB2 节点, 而不需要任何其它认证 (如密码和密码短语)。

## DB2NOLIOAIO 注册表变量被替换为 DB2LINUXAIO (Linux)

从版本 8.2.2 开始，DB2 通用数据库 (UDB) 注册表变量 DB2NOLIOAIO 被废弃。对于 Linux 用户，DB2NOLIOAIO 注册表变量已替换为 DB2LINUXAIO。

- 要在 Linux 上启用异步 I/O (AIO) 支持，运行以下命令：

```
db2set DB2LINUXAIO=true
```

并重新启动 DB2 UDB。

**注：** 要使用 AIO，用户必须安装 libaio-0.3.98 或更新版本并具有支持 AIO 的内核。

- 要在 Linux 上禁用异步 I/O (AIO) 支持，运行以下命令：

```
db2set DB2LINUXAIO=false
```

并重新启动 DB2 UDB。

## 新增了用于查询数据库历史文件的表函数

在 DB2 通用数据库版本 8.2.2 之前，需要使用 CLP 的 LIST HISTORY 命令或 C API 来查询您连接的数据库分区的数据库历史文件。

从版本 8.2.2 开始，可使用 ADMIN\_LIST\_HIST() 表函数来查询数据库历史文件。连接到数据库之后，ADMIN\_LIST\_HIST() 将以表格式返回您连接的数据库分区的数据库历史文件的内容。

## DB2 Cube Views 优化顾问程序的查询和刷新性能得到改进

DB2 Cube Views 中的优化顾问程序建议的摘要表提供的查询覆盖范围更广，刷新速度更高。建议的摘要表得到了改进，它们提供覆盖范围更广的立方体模型，并且在执行多项查询时性能更好（同先前发行版相比）。建议的刷新脚本现在尽可能使用游标装入函数以缩短刷新摘要表中的数据所花的时间。

---

## 产品修订历史

有关此修订包提到的“授权程序分析报告” (APAR) 的列表，请访问以下 Web 页面：

<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>

---

## 兼容性问题

### 向后兼容性

#### DB2 UDB 版本 8.2 数据库的向后兼容性

如果您使用 DB2 通用数据库™ 版本 8.2 来创建数据库，则不能在版本 8.1 级别使用该数据库。只能在版本 8.2 或更新级别使用该数据库。

在 DB2 UDB 版本 8.2 级别创建的数据库可能具有较早版本不具备的其它功能。这种差别可能会导致您在试图将新数据库移至 DB2 UDB 的前发行版时产生意外的并且是不希望发生的行为。

8 注: 仅当数据库最初是在版本 8.1 创建的情况下, 才能将数据库从版本 8.2 移回版本  
8 8.1。即使如此, 也只能在运行 **db2demigdb** 工具之后才可能进行向后迁移。但是,  
8 如果您使用版本 8.2 中已更改的内置函数, 可能会遇到问题。

## 8 对 DB2 UDB 客户机支持的说明

8 《DB2 客户机快速入门》的『DB2 客户机概述』一节说明了下列内容:

8 DB2 客户机可以连接至比该客户机的发行版级别晚两个发行版或者早一个发行版的  
8 DB2 服务器, 还可以连接至与它处于同一个发行版级别的服务器。

8 对该句子的修正为如下所示:

8 虽然在某些环境中可以从版本 N 的客户机连接至版本 N + 2 的服务器, 但是,  
8 仅当在使用版本 N 时此连接才是受支持的配置。一旦不使用版本 N, 此配置就不再受支持。  
8

8 因为已经不再使用版本 6, 所以连接至 DB2 版本 8 的服务器的 DB2 版本 6 客户机不再受支持。  
8

## 8 从 DB2 UDB 版本 8.2 迁移回 DB2 UDB 版本 8.1 时运行状况注册表发生的更改

7 在 DB2 UDB 版本 8.2 级别所作的任何注册表更改在迁移回 DB2 UDB 版本 8.1 时  
7 都会丢失。注册表还原为版本 8.1 HealthRules.reg 文件, 该文件包含升级至 DB2 UDB  
7 版本 8.2 并开始使用 HealthRules2.reg 文件中的设置之前已经存在的设置。

## 3 备用修订包 (Linux 和 UNIX)

3 在 DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8 之前, 修订包仅充当对一个修订位置的已安装 DB2  
3 UDB 程序包或文件集的更新。这表示修订包安装将现有文件替换为已更新文件, 这些更新文件是在修订包中提供的。单个系统中不能有多个 DB2 修订包级别共存。现在, DB2  
3 UDB 企业服务器版 (ESE) 可在基于 Linux™ 和基于 UNIX® 的操作系统的同时系统中以多个修订包级别存在。自从版本 8.1.2 开始, 此功能即在生产操作环境中受支持,  
3 它是通过使用以下两种修订包类型实现的:

### 3 常规修订包

- 3 • 不仅可用于 ESE, 而且可用于相关平台的所有受支持的 DB2 版本 8 产品。
- 3 • 可以直接在现有安装的基础上进行安装, 在 AIX® 上, 安装在 /usr/opt/db2\_08\_01 目录中, 而在其它平台上, 则安装在 /opt/IBM/db2/V8.1 目录中。
- 9 • 不能在任何已安装的备用修订包级别之上应用

### 3 备用修订包

- 3 • 可以作为 DB2 UDB ESE 的全新副本来安装
- 3 • 安装在预先定义的位置, 但是不能安装在用于常规 DB2 UDB 安装的位置
- 3 • 没有用于备用修订包的图形用户界面安装过程

### 3 注:

- 3 1. 如果没有必要为您的环境执行多修订包安装, 则不需要执行。
- 3 2. 从 IBM DB2 UDB 企业服务器版 (ESE) Linux 版和 UNIX 版版本 8.1.2 开始, 当修订包作为多个修订包来安装时, 这些修订包在生产操作环境中就是受支持的。

- 7 3. 在 Linux 上, 备用修订包仅在下列平台上可用:
- 7 • x86 (32 位)
  - 7 • S/390® (31 位)
- 3 4. 在同一系统上的不同修订包级别运行的两个或更多 DB2 实例不支持导致 DB2 内部
- 3 过程调用 (IPC) 的操作, 如联合查询。同一系统上涉及这类操作的所有实例应处
- 3 于同一 DB2 修订包级别。
- 9 5. DB2 UDB 版本 8 备用修订包仅支持受支持的 Linux 和 Unix 平台上的 DB2 ESE。

3 要将多修订包实例更新为另一修订包级别, 执行下列其中一个操作:

- 3 • 对所安装的 General Availability (GA) 版本安装适当的常规修订包, 并通过从现有 GA
- 3 路径中运行 **db2iupdt** 来更新实例。
- 3 • 将适当的备用修订包安装到它自己的唯一路径中, 并通过从此路径中运行 **db2iupdt**
- 3 来更新实例。

3 有关下载备用修订包的进一步信息, 请访问 IBM 支持站点, 网址为

3 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>。

## 9 **Query Patroller V8.2.2 查询数据与之前修订包之间的兼容性**

9 从版本 8.2.2 开始, 在 32 位环境中捕获的 TRACK\_QUERY\_INFO Query Patroller 控

9 制表的内容可在 64 位环境中使用。此功能使得迁移至 64 位环境所需的工作轻松不少。

9 在版本 8.2.2 中的 TRACK\_QUERY\_INFO Query Patroller 控制表中捕获的信息不能用于

9 生成该查询的历史数据或在任何先前的修订包级别下执行已挂起查询。

## 数据仓库中心先前服务器支持限制

对于 DB2 通用数据库 (UDB) 企业服务器版版本 8 数据仓库中心的先前服务器支持,

存在下列局限性:

### 大对象 (LOB) 支持

- 如果要在服务器上使用比 DB2 UDB 企业服务器版版本 8 更早的仓库控制数据库, 则不能使用 LOB。您必须将仓库控制数据库升级至正确的级别, 或能够将控制数据库移动到安装了 DB2 UDB 企业服务器版版本 8 仓库服务器的系统上, 并从该系统以本地方式使用仓库控制数据库。
- 要将 LOB 在数据仓库中心和 DB2 UDB 之间来回移动, 则必须升级至 DB2 UDB 企业服务器版版本 8。

### 系统网络体系结构 (SNA) 支持

如果使用 SNA 连接至仓库源和目标, 则必须将配置更改为基于 SNA 的 TCP/IP, 或使用 Windows NT® 仓库代理程序。

### 对 EXPORT 和 LOAD 实用程序的支持

数据仓库中心版本 8 LOAD 实用程序不支持版本 7 目标数据库。如果想要将目标保留为版本 7 数据库, 则必须将 LOAD 步骤更改为 SQL Select 和 Insert 步骤。SQL Select 和 Insert 步骤使用 DELETE\* 语句, 后跟 SELECT 和 INSERT 语句。SQL Select 和 Insert 步骤要求数据库记录所有事务。因此, SQL Select 和 Insert 步骤的性能低于 EXPORT 和 LOAD 实用程序。



## DB2 UDB OS/390 版版本 6 和 DB2 UDB z/OS 版版本 7 上的 SQLJ 和 SQL 助手支持所需的开发中心 APAR

在 Windows 或 UNIX 操作系统上，当在 DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8 的“应用程序开发”客户机上使用开发中心时，需要在服务器上安装下列 APAR 才能启用 SQLJ 和“SQL 助手”支持：

### DB2 UDB z/OS 版版本 7

- PQ65125 - 提供了用于构建 Java™ SQLJ 存储过程的 SQLJ 支持
- PQ76858 - 提供了“SQL 助手”支持

### DB2 UDB OS/390® 版版本 6

- PQ76858 - 提供了“SQL 助手”支持

## 从 DB2 UDB 启动 SQL 助手的两个版本

可以从 DB2 通用数据库版本 8 中调用版本 7 和版本 8 的 SQL 助手。可从 DB2 数据仓库中心中启动版本 7。所有其它中心启动最新的版本 8。产品的联机帮助中包含关于 SQL 助手版本 7 的其它信息。

## Unicode 服务器行为的更改

在版本 7 中，Unicode 服务器在连接时忽略应用程序发送的任何图形代码页，并假设使用的是 UCS2 Unicode (代码页 1200)。版本 8 Unicode 服务器现在接受由客户机发出的代码页。

## 数据库配置参数在迁移期间发生的更改

DB2 UDB 版本 8.2 使用名为 SQLDBCONF 的新的 16K 数据库配置参数文件。这是一个与名为 SQLDBCON 的 DB2 UDB 版本 8.1 4K 数据库配置参数文件不同的文件。

在迁移到 DB2 UDB 版本 8.2 之后，该产品将迁移版本 8.1 4K 文件的内容，并使用 16K 文件来记录数据库配置参数更改。保留了版本 8.1 4K 文件，但是未使用它。

如果迁移回 DB2 UDB 版本 8.1，则 DB2 UDB 版本 8.1 产品将还原为使用原始的版本 8.1 4K 文件来记录数据库配置参数更改。保留了版本 8.2 16K 文件，但是 DB2 UDB 版本 8.1 产品不能识别它。实际上，较早的 DB2 UDB 级别看不到迁移至版本 8.2 和迁移回版本 8.1 时对 16K 数据库配置参数文件所作的更改，因为这些更改未迁移至原始 4K 文件。

另外，如果再次迁移至 DB2 UDB 版本 8.2，则 DB2 UDB 版本 8.2 产品会认为 16K 数据库配置文件已存在，从而还原为使用版本 8.2 16K 文件来记录数据库配置参数更改。保留了版本 8.1 4K 文件，但是 DB2 UDB 版本 8.2 产品不识别它。实际上，更新的 DB2 UDB 级别看不到迁移回版本 8.1 并重新迁移至版本 8.2 时对 4K 数据库配置参数文件所作的更改，因为这些更改未迁移至现有 16K 文件。

## db2diag.log 格式消息增强功能

db2diag.log 文件的格式在版本 8.2 中已作了一些改进。现在，日志文件更便于人们阅读并且更易于使用软件进行解析。改进内容有：

- 每个条目都有一组完整的标题信息
- 已明确标记出日志记录的消息和数据部分，使日志记录更易于使用和理解
- 每个记录都包括带有时区的时间戳记

- 7 每个字段都有清晰的大写字段名
- 7 标题和消息字段行长度都被限制为 80 个字符
- 7 添加了一些新字段（特别是严重性级别字段）来帮助您查找最重要的条目
- 7 还作了其它更改，例如，将 **database** 字段名更改为 **DB**。

7 事件记录已作为诊断消息添加至 `db2diag.log` 文件。这类事件的示例包括：

- 7 对概要文件注册表的更新
- 7 对配置参数的更新

7 对事件记录在 **LEVEL** 字段中指定了“Event”。尽管事件不是错误，但根据其重要性它们可能在 4（参考）或 3（警告）以外的诊断级别作记录。

## 7 现在会记录 **db2set** 概要文件注册表变量及 **DB** 或 **DBM** 配置参数

7 从版本 8.2 开始，下列更新将记录在 `db2diag.log` 文件中：

- 7 **db2set** 概要文件注册表更新
- 7 数据库和数据库管理器配置参数更新

7 这些更新的消息将根据其重要性在高诊断级别作记录。

7 将记录下列类型的 **db2set** 概要文件注册表更新：

7 **修改** `db2set variableName=value` 命令生成如下所示的 `db2diag.log` 条目：

```
7 2004-04-22-19.19.14.156959-240 I79582C286 LEVEL: Event
7 PID : 2437242 TID : 1 PROC : db2set
7 INSTANCE: db2user NODE : 000
7 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, db2set_main, probe:40
7 CHANGE : CFG DB2SET: DB2DBDFT: From: "OLddb" To: "SAMPLE"
```

7 **删除** `db2set -r` 命令生成如下所示的 `db2diag.log` 条目：

```
7 CHANGE : CFG DB2SET: DB2DBDFT: From: "SAMPLE" To: ""
```

7 **注：** 上一示例中省略了标题信息。

7 **复位** `db2set variableName=value` 命令生成如下所示的 `db2diag.log` 条目：

```
7 CHANGE : CFG DB2SET: Profile registry was reset
```

7 **注：** 上一示例中省略了标题信息。

7 **DB** 和 **DBM** 配置参数更新的示例包括：

```
7 CHANGE : CFG DB SAMPLE: "Maxlocks" From: "10" To: "20"
```

```
7 CHANGE : CFG DBM: "Diaglevel" From: "3" To: "1"
```

```
7 CHANGE : CFG DBM: Reset to the system defaults
```

7 **注：** 上一示例中省略了标题信息。

7 要查找这些配置更新消息，使用 `db2diag` 工具。例如：

- 7 要选择所有事件：**db2diag -level event**
- 7 要选择更改事件：**db2diag -g "changeevent="**

## 产品兼容性

### DB2 通用数据库 Linux 版、UNIX 版和 Windows 版支持的 JDK 1.4.2

DB2 通用数据库™ (UDB) Linux 版、UNIX 版和 Windows®，版本号 8.2.2 (相当于版本 8.1 修订包 9) 支持在所有支持 DB2 UDB 的 32 位和 64 位工作站操作系统环境中使用 JDK 1.4.2。此支持包括 (但不限于) 对构建和运行 Java™ 客户机应用程序的支持、对从支持它的 DB2 开发中心构建和运行 Java 例程的支持以及对运行其它 DB2 工具的支持。

安装 DB2 UDB 版本 8.2 时，还将安装最新的受支持版本的 Java Developer Kit (如果还未安装的话)，除非 DB2 UDB 安装是先前 DB2 UDB 版本 8 安装的更新。如果要更新 DB2 UDB 版本 8 的先前安装，必须从 CD 安装 Java Developer Kit。

下表指示 DB2 支持的 32 位和 64 位工作站操作系统环境和每个环境支持的最新 JDK 级别。有关之前 JDK 支持的信息，参阅 Java Application Development Web 页面，网址如下：<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/ad/v8/java/>。

表 1. DB2 支持的环境以及相应的受支持 JDK 级别

DB2 支持的环境	最新的受支持 JDK 级别
Windows IA/AMD 32 位	JDK 1.4.2
Windows IA 64 位	JDK 1.4.2
Windows AMD/EM64T 64 位	JDK 1.4.2
AIX® 4.3.3 32 位	JDK 1.3.1 SR6 <sup>[2]</sup>
AIX 5 (混合 <sup>[1]</sup> )	JDK 1.4.2
Solaris (混合 <sup>[1]</sup> )	JDK 1.4.2
HPUX RISC & Itanium (混合 <sup>[1]</sup> )	JDK 1.4.2.01
Linux AMD/EM64T 32 位, 64 位 (混合 <sup>[1]</sup> )	JDK 1.4.2 <sup>[3]</sup>
Linux IA 32 位	JDK 1.4.2
Linux IA 64 位	JDK 1.4.2
Linux 390 31 位	JDK 1.4.2
Linux 390 64 位	JDK 1.4.2
Linux PPC (混合 <sup>[1]</sup> )	JDK 1.4.2

#### 注:

1. “混合”是指既包含 32 位支持又包含 64 位支持的安装映像
2. JDK 1.3.1 Service R6 是 AIX 4.3.3 唯一支持的 JDK 版本。
3. 带有 JDK 1.4.2 的 Linux AMD/EM64T (32 位和 64 位) 不支持 DB2 图形用户界面工具。

下面是设置 Linux Java 环境的更新过程。

### 设置 Linux Java 环境

先决条件:

- 在实现下面的指示信息之前，执行『设置 UNIX Java 环境』主题中描述的设置，可在《应用程序开发指南：构建和运行应用程序》指南中找到该主题。
- 执行下列指示信息中的命令需要 root 用户权限。

#### 过程:

要在带有 DB2 JDBC 支持的 Linux 上构建 Java 应用程序:

1. 安装并配置『Linux 支持的开发软件』主题中列出的其中一个受支持开发者工具箱，可在《应用程序开发指南：构建和运行应用程序》指南中找到该主题。

要运行 Java 存储过程或用户定义的函数，Linux 运行时链接程序必须能够访问特定 Java 共享库，并且 DB2 UDB 必须能够装入这些库和 Java 虚拟机。运行存储过程和用户定义的函数的过程只会将这些库装入在 /etc/ld.so.conf 文件中定义的安全位置。其中一个安装位置为 /usr/lib。余下指示信息显示哪些库在 /usr/lib 中需要符号链接。

2. 在 /usr/lib 中创建符号链接以指向 Java 共享库。根据要使用的 JDK 版本，将有指向不同共享库的链接:

#### 对于 IBM® Developer Kit 1.3

创建指向 libjava.so、libjvm.so 和 libhpi.so 的符号链接。可通过作为 root 用户运行下列命令来创建符号链接:

```
cd /usr/lib
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjava.so .
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/classic/libjvm.so .
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libhpi.so .
```

其中 JAVAHOME 是 IBM Developer Kit 的基本目录。如果 DB2 UDB 找不到这些库，在尝试运行 Java 例程时将产生 -4301 错误，并且管理通知日志中将出现有关找不到库的消息。

#### 对于 IBM Developer Kit 1.4.1

创建指向 libjava.so、libjvm.so、libhpi.so 和 libjsig.so 的符号链接。可通过作为 root 用户运行下列命令来创建符号链接:

```
cd /usr/lib
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjava.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/classic/libjvm.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libhpi.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjsig.so
```

其中 JAVAHOME 是 IBM Developer Kit 的基本目录。如果 DB2 UDB 找不到这些库，在尝试运行 Java 例程时将产生 -4301 错误，并且管理通知日志中将出现有关找不到库的消息。

#### 对于 IBM Developer Kit 1.4.2

创建指向 libjava.so、libjvm.so、libhpi.so、libjsig.so、libjitc.so、libxhpi.so 和 libdbgmalloc.so 的符号链接。可通过作为 root 用户运行下列命令来创建符号链接:

```
cd /usr/lib
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjava.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/classic/libjvm.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libhpi.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjsig.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjitc.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libxhpi.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libdbgmalloc.so
```

9                   其中 JAVAHOME 是 IBM Developer Kit 的基本目录。如果 DB2 UDB 找不到  
9                   这些库，在尝试运行 Java 例程时将产生 -4301 错误，并且管理通知日志  
9                   中将出现有关找不到库的消息。

9                   **备用过程:**

9                   可以将 Java 共享库名添加至 /etc/ld.so.conf 文件，而不是在 /usr/lib 目录中显式  
9                   创建指向共享库的链接。如果将 Java 共享库名称添加至 /etc/ld.so.conf 文件，在进  
9                   行更改后，必须以 root 级别访问权运行 **ldconfig** 命令。如果在此备用过程中遇到任何  
9                   问题，按先前的指示在 /usr/lib 目录中创建这些链接。

## 64 位操作系统上需要 Microsoft XP 修订

如果要使用被配置为将 NETBIOS 协议与 DB2 系列产品配合使用的 Microsoft® XP 64  
位操作系统（2600），您需要从 Microsoft 获取最新修订程序。请与 Microsoft 联系以  
获取编号为 Q317437 的 Knowledge Base 文档。

## 2                   **Windows XP 操作系统**

2                   只有 DB2 通用数据库（UDB）个人版产品才支持 Windows XP Home Edition 操作系  
2                   统。

2                   Windows XP Professional 操作系统受下列 DB2 产品支持:

- 8                   • DB2 UDB 易捷版
- 2                   • DB2 UDB 个人版
- 2                   • DB2 UDB 工作组服务器版
- 5                   • DB2 Connect™ 个人版

9                   仅支持下列 DB2 产品在 Windows XP 上进行开发和测试（生产环境需要 Windows 2000  
9                   或 Windows Server 2003）:

- 9                   • DB2 UDB 企业服务器版
- 5                   • DB2 Connect 企业版

## 8                   **提供了 DB2 UDB HADR 单独定价选项**

8                   在 DB2 通用数据库（UDB）版本 8.2 中，DB2 UDB 工作组服务器版和 DB2 UDB 易  
8                   捷版（当根据每个用户定价模型发放许可证时）不能安装 DB2 UDB 高可用性灾难恢复  
8                   （HADR）单独定价选项。在 DB2 UDB 版本 8.2 修订包 1（等同于版本 8.1 修订包  
8                   8）中已经修正了此问题。

## 8                   **DB2 仓库管理器（版本 8.2）和 IBM DB2 OLAP Server FP3 和更 8                   新版本**

8                   DB2 仓库管理器标准版版本 8.2 中的 OLAP 实用程序与 IBM DB2 OLAP Server™  
8                   FP3（Essbase API 级别 6.5.4）和更新版本不兼容。在解决此问题之前，建议您使用 DB2  
8                   OLAP Server FP2（Essbase 6.5.3）或较早版本。

## 9                   **原始 I/O 日志功能（带有 2.6 内核的 Linux）**

9                   要在 DB2 通用数据库（UDB）版本 8.2.2 之前的环境中将日志与原始 I/O 设备配合使  
9                   用，需要将物理设备绑定至带有原始实用程序的 Linux 原始字符设备驱动程序。从 DB2  
9                   UDB 版本 8.2.2（相当于版本 8.1 修订包 9）开始，可直接指定日志的原始 I/O。DB2

9 UDB 将利用 2.6 内核中的特殊打开标志并在缺省情况下启用日志的原始 I/O。例如，  
9 要将设备分区 /dev/sdb1 用于 SAMPLE 数据库的原始日志，发出以下命令：

9 db2 update db cfg for sample using newlogpath /dev/sdb1

9 原始字符驱动程序已在 2.6 内核中废弃，并且会从将来的内核中除去。此外，Linux 分  
9 发产品的缺省内核中可能不包括该驱动程序。

9 版本 8.2 中先前添加了 2.6 内核中针对特殊打开标志的支持（用于启用表空间的原始  
9 I/O）。

## 8 对于数据仓库中心的 Red Hat Linux 支持

8 DB2 通用数据库版本 8.2 支持 Red Hat Enterprise Linux AS 版本 3 和 2.1。但是，  
8 数据仓库中心仅支持 Red Hat Enterprise Linux AS V2.1。数据仓库中心使用的是不支持  
8 Red Hat Enterprise Linux AS V3.1 的 DataDirect ODBC 驱动程序。因此，数据仓  
8 库中心不支持 Red Hat Enterprise Linux AS V3.1 代理站点中的 ODBC 仓库源和仓库  
8 目标。

## 6 编码字符集标识 (CCSID) 5039 的备用 Unicode 转换表

6 Microsoft 日语 Windows Shift-JIS 代码页被注册为 IBM 编码字符集标识 (CCSID) 943。  
6 然而，该 Shift-JIS 代码页在 HP-UX 平台上被注册为 CCSID 5039。CCSID 5039 仅  
6 包含日本工业标准 (JIS) 中的字符，而不包括任何供应商定义的字符。在 HP-UX 上，  
6 可以使用 CCSID 5039 的 DB2 通用数据库 (UDB) 数据库来存储 Shift-JIS 字符，但  
6 是 CCSID 5039 与 CCSID 943 之间将存在代码页转换。如果使用 Microsoft ODBC 应  
6 用程序，在将 CCSID 5039 格式的数据转换为 Unicode 时可能会遇到问题，这是由于  
6 IBM 的代码页转换表与 Microsoft 的代码页转换表之间存在差异造成的。

6 当从 CCSID 5039 转换为 Unicode 时，以下字符列表可能会产生不同的代码点，这取  
6 决于所使用的转换表 (IBM 或 Microsoft)。对于这些字符，IBM 转换表遵守日本工业  
6 标准 JISX0208 和 JISX0221。

6 表 2. CCSID 5039 至 Unicode 代码点转换

Shift-JIS 代码点 (字符名称)	IBM 主要代码点 (Unicode 名称)	Microsoft 主要代码点 (Unicode 名称)
X'815C' (长破折号)	U+2014 (长破折号)	U+2015 (横杠)
X'8160' (波浪号)	U+301C (波浪号)	U+FF5E (全角代字号)
X'8161' (双竖线)	U+2016 (双竖线)	U+2225 (平行线)
X'817C' (减号)	U+2212 (减号)	U+FF0D (全角减号短划线)

6 例如，当使用 IBM 转换表时，CCSID 5039 代码点为 X'815C' 的长破折号字符被转换  
6 为 Unicode 代码点 U+2014，但当使用 Microsoft 转换表时，却被转换为 U+2015。这  
6 对于 Microsoft ODBC 应用程序可能会产生潜在问题，因为这些应用程序会认为 U+2014  
6 是无效的代码点。为了避免这些潜在问题，除了缺省 IBM 转换表之外，DB2 UDB 还  
6 提供了从 CCSID 5039 转换为 Unicode 的备用 Microsoft 转换表。需要将缺省 IBM 转  
6 换表替换为备用 Microsoft 转换表。注意，从 Unicode 转换为 CCSID 5039 的缺省 IBM  
6 转换表要与 Microsoft 版本相匹配。

## 将编码字符集 (CCSID) 5039 的 Unicode 转换表替换为 Microsoft 转换表

当从 CCSID 5039 转换为 Unicode 时, 会使用 DB2 通用数据库 (UDB) 缺省代码页转换表。如果您希望使用另一版本的转换表 (如 Microsoft 版本), 则必须手工替换缺省转换表 (.cnv) 文件。

### 先决条件:

在替换 sqllib/conv 目录中的现有代码页转换表文件时, 应备份该文件以备您想要将它改回来。在 UNIX 和 Linux 上, sqllib/conv 目录链接至 DB2 UDB 安装路径。

### 限制:

要使转换表替换生效, 连接至同一数据库的每个 DB2 UDB 客户机必须更改其转换表。否则, 不同的客户机可能会使用不同的代码点存储同一个字符。

### 过程:

要替换用于从 CCSID 5039 转换为 Unicode 的 DB2 UDB 缺省转换表, 遵循下列步骤:

1. 将 sqllib/conv/ms/5039ucs2.cnv 复制到 sqllib/conv/5039ucs2.cnv
2. 重新启动 DB2 UDB。

## 编码字符集标识 (CCSID) 954 的备用 Unicode 转换表

日语 EUC 代码页的 IBM 编码字符集标识 (CCSID) 被注册为 CCSID 954。CCSID 954 是日语 UNIX 和 Linux 平台的公共编码。当使用 Microsoft ODBC 应用程序来连接至 CCSID 为 954 的 DB2 通用数据库 (UDB) 数据库时, 在将数据从 CCSID 954 转换为 Unicode 时会遇到问题。潜在问题是由于 IBM 的代码页转换表与 Microsoft 的代码页转换表之间的差异造成的。IBM 转换表遵守在“日本工业标准” (JIS) JISX0208、JISX0212 和 JISX0221 中指定的字符名称。

当从 CCSID 954 转换为 Unicode 时, 根据使用的是 IBM 转换表还是 Microsoft 转换表, 下列字符将产生不同的代码点。

表 3. CCSID 954 至 Unicode 代码点转换

EUC-JP 代码点 (字符名称)	IBM 主要代码点 (Unicode 名称)	Microsoft 主要代码点 (Unicode 名称)
X'A1BD' (长破折号)	U+2014 (长破折号)	U+2015 (横杠)
X'A1C1' (波浪号)	U+301C (波浪号)	U+FF5E (全角代字号)
X'A1C2' (双竖线)	U+2016 (双竖线)	U+2225 (平行线)
X'A1DD' (减号)	U+2212 (减号)	U+FF0D (全角减号短划线)
X'8FA2C3' (短划线)	U+00A6 (短划线)	U+FFE4 (全角短划线)

例如, 当使用 IBM 转换表时, CCSID 954 代码点为 X'A1BD' 的长破折号字符被转换为 Unicode 代码点 U+2014, 但当使用 Microsoft 转换表时, 却被转换为 U+2015。由于转换映射的这种差异, 对于 DB2 UDB Unicode 数据库或 DB2 UDB 954 数据库的图形列中的同一个字符可能有两个不同的代码点。这对于 Microsoft ODBC 应用程序可能会产生潜在问题, 因为这些应用程序会认为 U+2014 是无效的代码点。为了避免这些潜在问题, 除了缺省 IBM 转换表之外, DB2 UDB 还提供了从 CCSID 954 转换为

Unicode 的备用 Microsoft 转换表。需要将缺省 IBM 转换表替换为备用 Microsoft 转换表。注意，从 Unicode 转换为 CCSID 954 的缺省 IBM 转换表要与 Microsoft 版本相匹配。

## 将编码字符集 (CCSID) 954 的 Unicode 转换表替换为 Microsoft 转换表

当从 CCSID 954 转换为 Unicode 时，会使用 DB2 通用数据库 (UDB) 缺省代码页转换表。如果您希望使用另一版本的转换表 (如 Microsoft 版本)，则必须手工替换缺省转换表 (.cnv) 文件。

### 先决条件:

在替换 sqllib/conv 目录中的现有代码页转换表文件时，应备份该文件以备您想要将它改回来。在 UNIX 和 Linux 上，sqllib/conv 目录链接至 DB2 UDB 的安装路径。

### 限制:

为了使替换生效，连接至同一个 CCSID 954 数据库的每个 DB2 UDB 客户机都必须更改它们的转换表。如果客户机是日语 Windows (其 ANSI 代码页是 Shift-JIS (CCSID 943))，则还需要将 CCSID 943 与 Unicode 之间的 DB2 缺省转换表更改为 Microsoft 版本。否则，不同的客户机可能会使用不同的代码点存储同一个字符。

### 过程:

要替换用于从 CCSID 954 转换为 Unicode 的 DB2 UDB 缺省转换表，遵循下列步骤:

1. 将 sqllib/conv/ms/0954ucs2.cnv 复制到 sqllib/conv/0954ucs2.cnv
2. 重新启动 DB2 UDB。

要替换用于在 CCSID 943 与 Unicode 之间转换的 DB2 UDB 缺省转换表，遵循下列步骤:

1. 将 sqllib/conv/ms/0943ucs2.cnv 复制到 sqllib/conv/0943ucs2.cnv
2. 将 sqllib/conv/ms/ucs20943.cnv 复制到 sqllib/conv/ucs20943.cnv
3. 重新启动 DB2 UDB。

## 编码字符集标识 (CCSID) 943 的备用 Unicode 转换表

当使用被注册为 IBM 编码字符集标识 (CCSID) 943 的 Microsoft 日语 Windows Shift-JIS 代码页时，在 CCSID 943 与 Unicode 之间转换字符时可能会遇到下面两个问题。潜在问题是由于 IBM 与 Microsoft 代码页转换表之间的差异造成的。为了避免这些潜在问题，除了缺省 IBM 转换表之外，DB2 通用数据库 (UDB) 还提供了 CCSID 943 与 Unicode 之间的备用 Microsoft 转换表。

### 问题 1:

由于历史原因，CCSID 943 代码页中有超过 300 个字符存在每个字符被表示为两个或三个代码点的情况。使用输入方法编辑器 (IME) 和代码页转换表导致只有其中一个等效代码点被输入。例如，对应罗马数字一 “i” 的小写字符有两个等效代码点 X'EEEE' 和 X'FA40'。Microsoft Windows IME 在输入 “i” 时总是生成 X'FA40'。通常，IBM 和 Microsoft 使用同一主要代码点表示该字符，但是下列 13 个字符除外:



表 4. CCSID 943 Shift-JIS 代码点转换

字符名称 (Unicode 代码点)	IBM 主要 Shift-JIS 代码点	Microsoft 主要 Shift-JIS 代码点
罗马数字一 (U+2160)	X'FA4A'	X'8754'
罗马数字二 (U+2161)	X'FA4B'	X'8755'
罗马数字三 (U+2162)	X'FA4C'	X'8756'
罗马数字四 (U+2163)	X'FA4D'	X'8757'
罗马数字五 (U+2164)	X'FA4E'	X'8758'
罗马数字六 (U+2165)	X'FA4F'	X'8759'
罗马数字七 (U+2166)	X'FA50'	X'875A'
罗马数字八 (U+2167)	X'FA51'	X'875B'
罗马数字九 (U+2168)	X'FA52'	X'875C'
罗马数字十 (U+2169)	X'FA53'	X'875D'
用括号括起来的表意文字符号 (U+3231)	X'FA58'	X'FA58'
号码符号 (U+2116)	X'FA59'	X'8782'
电话符号 (U+2121)	X'FA5A'	X'8754'

诸如 DB2 UDB 这样的 IBM 产品主要使用 IBM 代码点 (例如, X'FA4A') 来表示大写罗马数字一 “I”, 但是 Microsoft 产品使用 X'8754' 来表示同一字符。Microsoft ODBC 应用程序可以将 “I” 字符作为 X'8754' 插入到 CCSID 943 格式的 DB2 UDB 数据库中, 而 DB2 UDB 控制中心可以将同一字符作为 X'FA4A' 插入到同一 CCSID 943 数据库中。但是, ODBC 应用程序只能找到将 “I” 编码为 X'8754' 的那些行, 而 DB2 UDB 控制中心只能找到将 “I” 编码为 X'FA4A' 的那些行。为了使 DB2 UDB 控制中心能够选择 “I” 作为 X'8754', 需要将 CCSID 943 与 Unicode 之间的缺省 IBM 转换表替换为备用 Microsoft 转换表。

**问题 2:**

当从 CCSID 943 转换为 Unicode 时, 以下字符列表将产生不同的代码点, 这取决于使用的是 IBM 转换表还是 Microsoft 转换表。对于这些字符, IBM 转换表遵守日本工业标准 JISX0208、JISX0212 和 JISX0221。

表 5. CCSID 943 至 Unicode 代码点转换

Shift-JIS 代码点 (字符名称)	IBM 主要代码点 (Unicode 名称)	Microsoft 主要代码点 (Unicode 名称)
X'815C' (长破折号)	U+2014 (长破折号)	U+2015 (横杠)
X'8160' (波浪号)	U+301C (波浪号)	U+FF5E (全角代字号)
X'8161' (双竖线)	U+2016 (双竖线)	U+2225 (平行线)
X'817C' (减号)	U+2212 (减号)	U+FF0D (全角减号短划线)
X'FA55' (短划线)	U+00A6 (短划线)	U+FFE4 (全角短划线)

例如, 在使用 IBM 转换表时, CCSID 943 代码点为 X'815C' 的字符全角横杠被转换为 Unicode 代码点 U+2014。但是, 在使用 Microsoft 转换表时, 它会被转换为 U+2015。由于这一转换映射差异, DB2 UDB Unicode 数据库中可能存在两个不同代码

7 点对应同一字符的情况。这对于 Microsoft ODBC 应用程序可能会产生潜在问题，因为  
7 这些应用程序会认为 U+2014 是无效的代码点。为了避免这一潜在问题，需要将 CCSID  
7 943 与 Unicode 之间的缺省 IBM 转换表替换为备用 Microsoft 转换表。

7 使用 CCSID 943 与 Unicode 之间的备用 Microsoft 转换表应仅限于封闭环境，其中  
7 DB2 UDB 客户机和 DB2 UDB 数据库都具有代码页 CCSID 943 且都使用同一备用  
7 Microsoft 转换表。如果 DB2 UDB 客户机使用缺省 IBM 转换表，而另一 DB2 UDB  
7 客户机使用备用 Microsoft 转换表，且两个客户机都将数据插入至 CCSID 943 格式的  
7 同一 DB2 UDB 数据库，则同一字符在该数据库中可能被存储为不同的代码点。

## 7 将编码字符集 (CCSID) 943 的 Unicode 转换表替换为 Microsoft 7 转换表

7 在 CCSID 943 与 Unicode 之间进行转换时，会使用 DB2 通用数据库 (UDB) 缺省代  
7 码页转换表。如果您希望使用另一版本的转换表 (例如，Microsoft 版本)，则必须手工  
7 替换缺省转换表 (.cnv) 文件。

### 7 先决条件:

7 在替换 sqllib/conv 目录中现有代码页转换表文件之前，应备份这些文件以防您想要将  
7 它们更改回来。在 UNIX 和 Linux 上，sqllib/conv 链接至 DB2 UDB 安装路径。

### 7 限制:

7 要使转换表替换生效，连接至同一数据库的每个 DB2 UDB 客户机必须更改其转换表。  
7 否则，不同的客户机可能会使用不同的代码点存储同一个字符。

### 7 过程:

7 要替换用于在 CCSID 943 与 Unicode 之间转换字符的 DB2 UDB 缺省转换表:

- 7 1. 将 sqllib/conv/ms/0943ucs2.cnv 复制至 sqllib/conv/0943ucs2.cnv。
- 7 2. 将 sqllib/conv/ms/ucs20943.cnv 复制至 sqllib/conv/ucs20943.cnv。
- 7 3. 重新启动 DB2 UDB。

## 7 不支持 MVS 操作系统

7 尽管在文档中提到了 MVS™ 操作系统，但是 DB2 通用数据库已不再支持它。MVS 已  
7 替换为 z/OS。

## 7 备份和复原操作 (Linux 390)

7 如果使用 Linux 390 操作系统，则可能无法对多个磁带设备进行备份和复原。

## 2 在使用 Hummingbird Exceed 访问开发中心时启用视图停放

2 在 UNIX 上使用 Hummingbird® Exceed 访问开发中心时，必须先启用 XTEST extension  
2 V2.2 才能移动和停放视图 (通过在开发中心内拖动它们的标题栏)。

2 要启用 XTEST extension:

- 2 1. 从“开始”菜单中，选择程序 -> **Hummingbird Connectivity 7.0** -> **Exceed** ->  
2 **XConfig**。XConfig 窗口打开。
- 2 2. 可选: 如果配置需要密码，则输入 XConfig 密码。
- 2 3. 双击 **Protocol** 图标。Protocol 窗口打开。

- 2 4. 选择 **X Conformance Test Compatibility** 复选框。
- 2 5. 在 **Protocol** 窗口中，单击 **Extensions...** 按钮。Protocol Extensions 窗口打开。
- 2 6. 在 Enable Extensions 列表中，选择 **XTEST (X11R6)** 复选框。
- 2 7. 单击 **OK**。



---

## 安装、迁移、升级和配置信息

---

### 硬件和软件需求

可在以下 Web 站点查看硬件和软件需求:

<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/sysreqs.html>

---

### 安装说明

在 UNIX 和 Linux 平台上, 这些安装说明仅适用于新产品的安装。要应用修订包, 请参阅修订包自述文件。

在 Windows 平台上, 这些安装说明适用于新产品的安装和修订包的应用。如果要应用修订包, 应将这些安装说明与修订包自述文件配合使用。

在安装 DB2 通用数据库之前查看整节内容。

### 9 DB2 安装向导的新选项 ( Windows )

#### 9 在命令行处指定安装路径

9 DB2® 安装向导允许使用新选项在命令行处指定安装路径:

9 `-p Installation Directory`

9 此选项将覆盖在响应文件中指定的任何值。新的 `-p [INSTALLDIR]` 选项可用在不更改  
9 响应文件的情况下更改产品的安装路径。

#### 9 用于安装的新 NO\_CONFIG 选项

9 如果将 NO\_CONFIG 关键字添加至响应文件, 将禁用所有已启动并且正在运行的操作。  
9 安装仍将设置环境变量并执行其它基本设置, 这些基本设置是创建实例以及在安装完  
9 成后手工创建 DB2 管理服务器所需的。不会进行任何非基本的配置。

9 如果在响应文件中指定了此选项, 将验证在启动和运行设置期间使用的所有关键字,  
9 但不会进行与这些关键字相关联的配置。

#### 9 进度显示

9 现在已提供了一个新选项, 以便在运行无人照管式安装时只显示 DB2 安装向导的进度  
9 窗口。

9 新增的 `-m` 选项必须与 `-u [response file]` 参数一起使用。如果在没有 response file  
9 选项的情况下指定了 `-m` 选项, 安装将返回一条消息, 指示自变量不正确。如果指定了  
9 `-m` 选项, 将只显示那些不需要任何用户输入的窗口。

9 例如, 在运行 `setup.exe` 命令后, 安装将显示一些窗口, 但它不会提示您输入任何内容。  
9 安装结束后, 窗口将关闭而 `setup.exe` 进程完成。

## 对 DB2 安装向导的更改 ( Windows )

### DB2 安装向导选项 ( setup.exe )

显然，启动 DB2 安装的 setup.exe 文件会一直等待，直到安装退出才会返回。此设置是缺省行为。目前已有 -w 选项，但此参数不再更改 DB2 安装向导的行为。

可使用新增的 -c 选项来强制 DB2 安装向导在开始安装后立即退出。如果选择此选项，则不能通过监视 setup.exe 文件的退出代码来获取安装的返回码。

如果同时指定了 -w 和 -c 选项，将返回错误。

## 扩展安全性的安装限制 ( Windows )

DB2 通用数据库™ ( UDB ) 版本 8.2 引入了一种新功能，它可以通过利用 NTFS 文件系统中的安全性功能和 Windows® 操作系统的安全性功能来保护对 DB2 资源的存取。安全存取主要是通过修改 DB2 文件的访问控制表 ( ACL )、注册表条目和运行时内存对象来完成的。

在缺省情况下，DB2 安装向导将启用这一新的安全性功能。可通过执行定制安装并清除“对 DB2 对象启用操作系统安全性”窗口中的**增强 Windows 安全性**复选框来禁用 Windows 扩展安全性。

用来禁用新的安全性功能的唯一建议方法就是运行 **db2secv82** 命令。但是，**db2secv82** 命令必须在安装后立即运行。有关 **db2secv82** 命令的更多信息可以 DB2 信息中心中找到，有关详细信息，请参阅以下网址：  
<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>。

可使用某个用户标识来安装 DB2 UDB，但是，除非该用户标识属于 DB2ADMNS、DB2USERS 或本地管理员组的其中之一，否则该用户标识将无法运行任何 DB2 命令。只有属于 DB2ADMNS、DB2USERS 或本地管理员组的用户才能存取运行 DB2 UDB 的本地计算机上的 DB2 系统文件、注册表键、网络共享信息和 DB2 服务。

通常，属于 DB2ADMNS 组以及属于本地管理员组的用户对 DB2 资源有完整的控制权。属于 DB2USERS 组的用户有写访问权和执行访问权。

在安装 DB2 UDB 版本 8.2 之后，必须将需要读访问权（如运行查询）的用户添加至 DB2USERS 组。必须将需要完整控制访问权的用户（如数据库管理员）添加至 DB2ADMNS 组。

必须按照您所在环境中的安全策略来完成用户管理。

### 新的安全措施对典型安装的影响

在 Windows 上对 DB2 UDB 进行典型安装时，在缺省情况下将启用扩展安全性。在缺省情况下，DB2 UDB 将创建 DB2ADMNS 和 DB2USERS 组。如果与现有组名存在冲突，系统将提示您更改组名。如果需要，您可以指定自己的组名。

如果选择使用现有安全组，则该组的安全策略将被修改以满足 DB2 UDB 的需要。如果选择现有的安全组，并且用户已经在该组中，则可能会提升用户的特权。

## 新的安全措施对定制安装或修订包安装的影响

在 Windows 上进行 DB2 UDB 的定制安装或修订包安装时，对 **DB2 对象启用操作系统安全性** 面板将打开。如果想要启用增强的 Windows 安全性，可通过单击“下一步”来接受缺省值。

如果想要禁用增强的 Windows 安全性，可清除对 **DB2 对象启用操作系统安全性** 窗口中的 **启用操作系统安全性** 复选框。

## 在安装后添加用于存取 **DB2 UDB** 的用户标识

在进行典型或定制安装后，必须将用户标识添加至相应的 **DB2ADMNS** 或 **DB2USERS** 用户组以允许他们存取 **DB2 UDB**。要将用户添加至相应的组：

1. 启动“用户和密码管理器”工具。
2. 从列表中选择想要添加的用户名。
3. 单击**属性**。在“属性”窗口中，单击“组成员资格”选项卡。
4. 选择**其它**单选按钮。
5. 从下拉列表中选择相应的组。

## 在安装后启用增强的 **Windows 安全性**

如果安装了 **DB2 UDB** 并且选择不启用新的安全性功能，仍然可在安装后通过运行 **db2secv82.exe** 命令来启用该功能。

在使用 **db2secv82.exe** 命令启用此安全性功能后，有两种选择可用来进行改变：

### 选择 1

在没有对系统作任何其它更改的情况下立即运行 **db2secv82.exe -r** 命令。如果已经对系统作了任何更改，必须使用第二种选择。

### 选择 2

将“Everyone”组添加至 **DB2ADMNS** 和 **DB2USERS** 组。将“Everyone”组添加至这些安全组就会立即给予所有用户使用 **DB2 UDB** 的所有特权。

但是，因为这样做会导致您不希望发生的安全问题，所以不建议您禁用安全性。禁用安全性可能导致某些用户无法使用 **DB2 UDB**，这是因为 **DB2 UDB** 在运行时创建的 **ACL** 不再与应用于文件系统的 **ACL** 相匹配。

## 目录路径不能包含空格 ( **Linux** 和 **UNIX** )

如果从一个路径中包含空格的目录中运行 **db2setup** 程序，则安装将失败并产生以下错误：

找不到 <file>

应将可安装的映像放在路径中没有空格的目录中。

## Red Hat Enterprise Linux 4 需求

在 Red Hat Enterprise Linux 4 上安装 **DB2 通用数据库 Linux™** 版之前，必须先安装 **compat-libstdc++-33** 程序包。

## DB2 UDB 的 JDK 级别 (Linux on IA64 和 Linux on POWER)

在 Linux 上安装版本 8.2 的 DB2 通用数据库 (UDB) 时, 基于 RPM 的安装会试图安装 IBM Java RPM (IBMJava2-SDK-ppc-1.4.1-2.0.ppc.rpm)。

如果较新级别的 RPM (如 IBMJava2-SDK-ppc-1.5.0-2.0.ppc.rpm) 已经存在, 则不会安装后备级别 RPM。

但是, 在这种情况下, 安装会保留指向 Java 1.4 路径的 JDK\_PATH 数据库配置参数 /opt/IBMJava2-14/。因此, 所有与 Java 有关的功能 (包括 DB2 工具目录的安装) 都不会起作用。

### 先决条件:

必须作为实例所有者运行以下命令。

### 过程:

1. 要使 DB2 UDB 指向正确的 IBM® Developer Kit, 运行以下命令:

```
db2 update dbm cfg using JDK_PATH path
```

其中 *path* 是 1.5 安装路径, 如 /opt/IBMJava2-15。

## 解压缩安装映像 (Linux 和 UNIX)

某些安装映像在产品 CD 上是以压缩格式提供的。您需要将安装映像复制至临时目录并解压缩安装映像, 才能从这些格式的安装映像中安装 DB2 通用数据库 (UDB)。

CD 上的压缩安装映像的文件名为 PRODUCT.tar.Z 或 PRODUCT.tar.gz, 其中 PRODUCT 是要安装的 DB2 产品。例如, 如果要安装 DB2 UDB 企业服务器版, 则相关 CD 上的压缩映像可能被称为 ese.tar.Z 或 ese.tar.gz。

除了软件磁盘需求之外, 文件系统还必须有 2 吉字节的可用空间用来包含 tar.Z 或 tar.gz 文件和解压缩安装映像。

### 过程:

要解压缩安装映像, 执行下列步骤:

1. 将压缩安装映像复制到至少包含 2 吉字节可用空间的临时文件系统中。
2. 通过输入 **cd /TMP** 切换至复制安装映像的目录, 其中 /TMP 表示复制压缩映像的目录。
3. 如果产品扩展名为 \*.tar.Z, 则输入以下命令来解压缩安装映像:

```
zcat PRODUCT.tar.Z | tar -xvf -
```

其中 PRODUCT 是要安装的 DB2 产品。

4. 如果产品扩展名为 \*.tar.gz, 则输入以下命令来解压缩安装映像:

```
gunzip -c PRODUCT.tar.gz | tar -xvf -
```

其中 PRODUCT 是要安装的 DB2 产品。



7 注:

- 7 a. gunzip 是 AIX 5L™ 缺省安装程序的一部分。如果没有 gunzip, 则从 AIX 5L 安  
7 装介质安装 rpm.rte 文件集。rpm.rte 文件集包含 gunzip。
- 7 b. 还可从以下网址下载用于 AIX 5L 的 gzip (它包括 gunzip):  
7 <http://www.ibm.com/servers/aix/products/aixos/linux/rpmgroups.html>。
- 7 5. 要使用 DB2 安装向导执行安装, 请参阅『从安装映像安装 DB2 UDB (Linux 和  
7 UNIX)』一节。

## 2 DB2 UDB 不允许非英语安装路径 (Windows)

2 在 Windows 上安装 DB2 通用数据库 (UDB) 期间, 可以输入 DB2 UDB 的目录路径。  
2 但是, 输入的目录路径名只能包含英语字符。

## 6 下载并解压缩多个产品的修订包 (Windows)

6 从 DB2 版本 8 Windows 版修订包 3 开始, IBM 提供的就是特定于产品的修订包,  
6 而不是一个通用修订包。这种改变仅影响 Windows 平台上的 DB2 版本 8 产品。

9 如果要安装多个 DB2 产品, 则需要在安装之前下载并解压缩每个 DB2 产品的映像。

6 例如, 如果将 DB2 UDB 企业服务器版版本 8 和 DB2 Spatial Extender V8 安装在同  
6 一 Windows 系统上, 则必须下载 DB2 UDB 企业服务器版修订包映像和 Spatial  
9 Extender 修订包映像。您还必须将其中每个修订包映像解压缩至同一目录。要使图形用  
6 户界面安装或静默安装能够继续, 必须解压缩所有映像。

有关完整的修订包安装指示信息, 请参阅最新的 DB2 UDB 修订包自述文件。

## 7 从安装映像安装 DB2 UDB (Linux 和 UNIX)

7 先决条件:

7 在启动 DB2 安装向导之前:

- 7 • 确保系统满足安装、内存和磁盘需求。请参阅『硬件和软件需求』一节。

9 注: DB2 UDB 版本 8.2.2 为基于 2.6 内核的 x86 (32 位 Intel® 和 AMD) 和  
9 x86-64 (64 位 Intel EM64T 和 AMD64) 体系结构上的 Linux 分发产品 (如 Red  
9 Hat Enterprise Linux 4 和 SuSE Linux Enterprise Server 9) 引入了新的安全映  
9 像集合。在继续安装之前, 确保您已经获得了用于 Linux 分发产品的相应安装映  
9 像集合。

- 7 • 确保您已经阅读了安装先决条件。文件 install.txt 或 install.htm 位于 CD 上的以下位  
7 置: *lcdrom/doc/language/*, 其中:
  - 7 - *cdrom* 指的是安装点
  - 7 - *language* 指的是语言目录, 由 5 个字符的代码组成。
- 7 • 您需要 root 用户权限来执行安装。
- 7 • DB2 产品 CD 必须安装在系统上。

7 过程:

7 如果安装映像在产品 CD 上是以压缩格式提供的, 则必须解压缩安装映像才能安装 DB2  
7 UDB。有关详细信息, 请参阅『解压缩安装映像 (Linux 和 UNIX)』一节。

7 要使用 DB2 安装向导执行安装，输入以下命令：

7 `./PRODUCT/db2setup`

7 其中 PRODUCT 是要安装的 DB2 产品。例如，如果要安装 DB2 UDB 企业服务器版，  
7 则输入 `./ese/db2setup`。

7 安装启动板打开。遵循安装面板上的指示继续进行。

## 7 从安装映像安装 DB2 UDB ( Windows )

7 先决条件:

7 在启动 DB2 安装向导之前:

- 7 • 确保系统满足安装、内存和磁盘需求。请参阅『硬件和软件需求』一节。
- 7 • 确保您已经阅读了安装先决条件。文件 `install.txt` 或 `install.htm` 位于 CD 上的以下位  
7 置: `x:\doc\language\`，其中:
  - 7 - `x` 表示 CD 驱动器
  - 7 - `language` 指的是语言目录，由 5 个字符的代码组成。
- 7 • 您必须有本地管理员用户帐户，并且该帐户有执行安装所需的用户权限。

7 要使用 DB2 安装向导执行安装，将 CD 插入到驱动器中。如果启用了自动运行功能，  
7 该功能将自动启动 DB2 安装启动板。

7 过程:

7 如果自动运行功能未启用，可手工启动 DB2 安装向导:

- 7 1. 单击**开始**并选择**运行**选项。
- 7 2. 在**打开**字段中，输入以下命令:

7 `x:\setup /i language`

7 其中:

- 7 • `x`: 表示 CD 驱动器
- 7 • `language` 是对您所使用的语言的地域标识（例如，EN 对应英语）。

7 `/i language` 参数是可选的。如果未指定该参数，DB2 安装向导将以操作系统使用的  
7 的语言运行。

- 7 3. 单击**确定**。DB2 安装启动板打开。

7 遵循安装面板上的指示继续进行。

9 **注:** DB2 Run-Time Client Lite 产品使用其它命令行参数。有关详细信息，请访问 DB2  
9 信息中心，网址如下: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>。

## 7 DB2 UDB 响应文件安装所需的磁盘空间

7 使用响应文件安装 DB2 通用数据库产品时，`etc` 目录中需要有 1 MB 的可用磁盘空  
7 间。

如果在响应文件安装期间接收到错误消息 DBI1191I, 该消息指示根目录中没有足够的可用磁盘空间。此消息会误导您。检查 etc 目录中的可用磁盘空间量。在重新运行安装之前, 至少需要 1 MB 可用磁盘空间。

## 对于使用 db2setup 命令添加产品的限制 (Linux 和 UNIX)

一旦安装了某种 DB2 产品, 就可以添加其它 DB2 产品。如果使用 db2setup 命令来添加产品, 则下列建议和限制适用。

### 建议:

已安装的产品与要添加的产品应处于同一代码级别。例如, 已安装 DB2 通用数据库 (UDB) 企业服务器版版本 8 修订包 5 且您想要添加 DB2 Information Integrator 产品。在这种情况下, DB2 Information Integrator 也应处于版本 8 修订包 5 级别。

### 限制:

- 如果 DB2 修订包级别高于要添加的产品的修订包级别, 这种组合是允许的。但是, 由于要添加的产品的修订包级别低于 DB2 修订包级别, 所以在安装了其它产品之后必须重新应用 DB2 修订包级别。有关重新应用修订包的指示信息, 请参阅相应的修订包自述文件。
- 如果 DB2 修订包级别低于要添加的产品的修订包级别, 则会生成错误。要添加的产品的修订包级别不能比 DB2 UDB 高。在这种情况下, 必须首先将 DB2 UDB 升级到适当的级别, 然后再安装其它产品。有关指示信息, 请参阅相应的修订包自述文件。

下表总结了 db2setup 组合:

表 6. db2setup 组合

DB2 修订包级别	其它产品修订包级别	是否允许这种组合?
版本 8 修订包 3	版本 8 修订包 3	是。建议这样做。
版本 8 修订包 3	版本 8 GA	是, 但必须重新应用版本 8 修订包 3。有关重新应用修订包的指示信息, 请通过访问 DB2 支持 Web 站点查看相应的“修订包自述文件”。
版本 8 修订包 3	版本 8 修订包 5	否。在安装其它产品之前, 首先必须将 DB2 升级到更高的修订包级别 (在本示例中为版本 8 修订包 5)。有关安装必需的版本 8 修订包的指示信息, 请通过访问 DB2 支持 Web 站点查看相应的“修订包自述文件”。

DB2 支持 Web 站点地址是 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>

## DB2 Web 工具

对于下列语言, 要求 DB2 Web 工具支持的应用程序服务器符合 Servlet 2.3 规范:

- 日语
- 韩国语
- 简体中文
- 繁体中文
- 俄语

- 波兰语

## 在应用修订包之后绑定 Query Patroller 程序包

如果安装了 Query Patroller，则在应用了修订包并执行了所有修订包安装后任务之后，执行下列步骤：

1. 作为有 DBADM 权限的用户登录。
2. 切换至恰当的目录：

- INSTPATH/bnd (Linux 和 UNIX)
- INSTPATH\bnd (Windows)

其中 INSTPATH 是 DB2 UDB 实例路径。

3. 运行下列命令：

```
db2 connect to dbname
db2 bind @qpserver.lst blocking all grant public
```

## 位于修订包 3 级别或更新级别的 Query Patroller 安装

Query Patroller 是用于控制针对 DB2 UDB 数据库的查询流的查询管理系统。在 DB2 UDB 版本 8.1.2 中，DB2 Query Patroller 变成了一个独立的产品。它不再是 DB2 仓库管理器的一个组件。

如果安装了 DB2 UDB 版本 8 修订包 3 或更新版本，然后安装 DB2 Query Patroller Base 或 GA 版，则必须重新应用 DB2 UDB 修订包 3 或更新版本。否则，Query Patroller 更改不会被应用于您所处的 DB2 UDB 修订包级别。

如果要安装 Query Patroller 服务器，在重新应用 DB2 UDB 修订包级别之后还必须更新 DB2 UDB 实例。在更新了这些实例之后，必须重新启动它们。

## Query Patroller 服务器安装

当您安装 Query Patroller 服务器时，请注意以下事项：

- 如果使用 DB2 安装向导从选择安装类型窗口中选择根据计算机使用情况窗口，并从选择使用此计算机的方式窗口中选择服务器，将不会安装 Query Patroller 中心。如果想要安装 Query Patroller 中心，则从选择安装类型窗口选择完整安装或定制安装安装类型。
- *DB2 Query Patroller Guide* 使用“根据计算机使用情况”安装类型中的安装面板来演示如何使用 DB2 安装向导安装 Query Patroller 服务器。不必使用“根据计算机使用情况”安装类型来安装 install Query Patroller 服务器。可使用“完整”或“定制”安装类型来安装 Query Patroller 服务器。
- 安装了 Query Patroller 客户机工具的 DB2 客户机必须连接至安装了 Query Patroller 服务器的分区。在典型分区数据库环境中，Query Patroller 服务器安装在所有分区上，所以可选择任何分区作为协调程序分区并且仍能够使用 Query Patroller 客户机工具。

## 在 Query Patroller 中定义新的数据库分区组

在分区环境中安装 Query Patroller 期间定义新的表空间时，可选择现有数据库分区组。或者，可对新的表空间设置新的数据库分区组。如果选择设置新的数据库分区组，只能在安装面板上的列表框中对新的数据库分区组选择一个数据库分区。如果想要将其分区添加到新的数据库分区组中，必须在安装完成后手工添加它们。

## Query Patroller 客户机工具安装

对于 DB2 客户机，不需要安装 Query Patroller 客户机工具就可将查询提交给 Query Patroller 服务器。

## 重新创建数据库的测试版

如果在 DB2 UDB 版本 8.2 的测试版中创建了数据库，则必须在版本 8.2 的正式版本中重新创建它们。

这包括重新创建 DB2 Geodetic Extender V8.2 的空间数据库。

## 安装本地语言版本的 DB2 UDB 的 MDAC 文件

如果在安装本地语言版本的 DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8.2 之前未安装本地语言版本的 Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.7，则缺省情况下 DB2 UDB 将安装英语版本的 MDAC 文件。如果操作系统并非英语版本，则此安装将导致 Windows ODBC Data Source Administrator 面板显示为未翻译的语言版本。要解决此问题，从下列 Microsoft Web 站点安装“MDAC 2.7 RTM - Refresh”捆绑软件：  
<http://msdn.microsoft.com/data/downloads/updates/default.aspx>。

选择要安装的语言，下载所需的可执行文件并运行它。此过程将安装已翻译的 ODBC Data Source Administrator 文件。

## DB2 通用数据库工作组服务器版的 DB2 许可证策略

因特网许可证策略对 DB2 通用数据库工作组服务器版无效。如果需要因特网用户的许可证，则需要购买 DB2 通用数据库工作组服务器无限制版。

## 安装其它亚洲字体 (Linux)

IBM 提供用于 Linux 的附加字体包，包含对亚洲字符的附加双字节字符集 (DBCS) 支持。对于仅安装显示特定于国家或地区的字符所需字体的某些版本的 Linux，这些字体程序包是必需的。

如果运行 **db2setup** 命令并发现 DB2 安装向导界面中缺少字符，则很可能是 Linux 系统未安装所有必需的字体。要使 **db2setup** 命令能够正确引用嵌入在安装 CD 中的字体，执行下列任务：

1. 输入以下命令：

```
export JAVA_FONTS=/<cdrom>/db2/<linux_platform>/java/jre/lib/fonts
```

其中 <cdrom> 是安装映像的位置，而 <linux\_platform> 是前缀为 *Linux* 的目录。

2. 重新运行 **db2setup** 命令。

如果在安装后使用 DB2 图形用户界面工具时注意到缺少字符，则安装随 DB2 产品提供的必需字体。这些字体可在下列任何 CD 上的 fonts 目录中找到：

- *IBM Developer Kit, Java Technology Edition (64-bit) for AIX 5L*
- 对应您所使用的操作系统的 *DB2 嵌入式应用程序服务器和应用程序 (XML 注册表、Web 管理工具和 Java 分布式调试器)*

在 fonts 目录中，有两种字型可用：Times New Roman WorldType 和 Monotype Sans Duospace WorldType。对于每种字型，都有一种特定于国家或地区的字体。下表列在

5 fonts 目录中以压缩格式提供的八种字体。

5 表 7. 其它亚洲字体的文件名

字体	字体文件名	国家或地区
Times New Roman WT J	tnrwt_j.zip	日本及其它国家或地区
Times New Roman WT K	tnrwt_k.zip	韩国
Times New Roman WT SC	tnrwt_s.zip	中国（简体中文）
Times New Roman WT TC	tnrwt_t.zip	台湾（繁体中文）
Monotype Sans Duospace WT J	mtsansdj.zip	日本及其它国家或地区
Monotype Sans Duospace WT K	mtsansdk.zip	韩国
Monotype Sans Duospace WT SC	mtsansds.zip	中国（简体中文）
Monotype Sans Duospace WT TC	mtsansdt.zip	台湾（繁体中文）

5 注：这些字体不会替换系统字体。这些字体与 DB2 通用数据库配合使用。您不能将这些  
5 字体用于一般的或无限制的销售或分发。

#### 过程:

5 要安装另一亚洲字体:

- 5 1. 解压缩字体包。
- 7 2. 将字体包复制至 /opt/IBMJava2-141/jre/lib/fonts 目录。如果该目录不存在，则  
7 需要创建它。
- 7 3. 输入以下命令:

```
7 export JAVA_FONTS=/opt/IBMJava2-141/jre/lib/fonts
```

5 至少需要对您所在国家或地区的每种字型安装一种字体。如果您在中国、韩国或台  
5 湾，则使用特定于国家或地区的版本；否则，使用字体的日语版本。如果系统上有空  
5 间，安装所有这八种字体。

## 配置开发中心以使用 Java Development Kit ( Linux )

在某些情况下，DB2 通用数据库不会在客户机操作系统上安装 Java Development Kit。  
要使用“开发中心”在这些客户机上开发 Java 存储过程，必须将“开发中心”指向已  
安装的 Java Development Kit 的位置。

7 遵循下列步骤以标识 Java Development Kit 的位置:

- 7 1. 在“开发中心”中，选择项目 -> 环境设置菜单项。
- 7 2. 在“环境设置”笔记本中，选择进程节点。
- 7 3. 在“进程”页的 **Java 主目录**部分中，选择将用来构建和运行 Java 存储过程的 **JDK**  
7 **级别**。
- 7 4. 在目录字段中，指定在客户机上已存在或可访问的所选 **JDK** 的安装目录路径。
- 7 5. 如果该客户机用于在多个 DB2 服务器上开发 Java 存储过程，您可能需要选择其它  
7 JDK 级别并指定它们的安装位置，这取决于这些服务器使用的 JDK 级别。

7 在 DB2 服务器上，Java Development Kit 安装可能未将某些 Java 库链接到系统  
7 /usr/lib 子目录中。这些链接是构建和运行 Java 存储过程所需的。

9 《发行说明》中『兼容性问题』一节中主题为『设置 Linux Java 环境』的一节显示如  
9 何在 Linux 客户机上创建指向 Java Development Kit 的链接。

## 7 在 United Linux 1.0 和 SuSE Linux 分发产品上创建组和用户标 7 识

7 要为在 United Linux 1.0 和 SuSE Linux 分发产品上安装 DB2 UDB 版本 8.2 而创建  
7 组和用户标识，分别使用 groupadd 和 useradd 命令。版本 8.2 《安装和配置补遗》中  
7 有关使用 mkgroup 和 mkuser 命令创建组和用户标识的说明都是不正确的。

## 7 帮助系统守护进程在使用 db2\_install 命令进行安装之后未启动 7 (UNIX 和 Linux)

7 如果要使用 db2\_install 命令在 UNIX 和 Linux 平台上安装 DB2 信息中心，帮助系统  
7 守护进程 (db2icd) 在安装之后未启动。您需要手工启动帮助系统守护进程或重新启动  
7 计算机以访问该文档。

7 请参阅《发行说明》的『文档更新 | 安装和配置』一节中标题为『DB2 信息中心守护  
7 进程』的主题。

## Ready for Tivoli enablement (UNIX)

如果您购买带有 Ready for Tivoli<sup>®</sup> 徽标的 IBM 软件产品，则可以通过各种 Tivoli 产  
品管理这些 IBM 软件产品。Tivoli 产品允许您自动发现、监视和编目一个或多个 Ready  
for Tivoli 应用程序。

属于 Ready for Tivoli 的 IBM 软件产品可通过诸如 IBM Tivoli Configuration Manager  
这样的产品进行管理。IBM Tivoli Monitoring for Databases 支持所有主要数据库，包  
括 DB2 通用数据库 (UDB)、Oracle 和 Informix<sup>®</sup>。

有关其它信息，将浏览器转至位于以下网址的 IBM Web 站点：  
<http://www.ibm.com/software/tivoli/>

### Ready for Tivoli 设备和 DB2 UDB 版本 8:

要安装和配置设备，Tivoli 管理员应执行下列步骤:

1. 此 DB2 产品的 Tivoli Ready 签名文件的名称为 xxx.sys。从修订包 4 起，这些特  
征符文件将会在每个修订包（而不是每个版本）发布时刷新。确认这些特征符文件  
已安装在以下目录中：  

```
%install DB2DIR%/tivready
```
2. 在打算监视的所有计算机上安装和配置 Tivoli GEM 2.2 Tivoli Ready Enablement。  
要下载 Tivoli Ready Enablement 以及详细的安装和使用指示信息，可通过浏览器访  
问以下站点：<http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/>
3. 高级数据库可管理性是通过 IBM Tivoli Monitoring for Databases 来实现的。ITM for  
Databases 产品使用新的高级版本“分布式监视”产品（称为 IBM Tivoli Monitoring  
或 ITM），并在使用此新监视引擎的基础上提供显著的监视增强功能。ITM for  
Databases 通过前摄分析组件 (PAC) 提供 DB2 UDB 支持。此 PAC 与 DB2 UDB  
紧密集成并提供一组无缝集成的监视器以便于快速部署和激活。DBA 还可以定义定  
制监视器、阈值和任务。

要了解其它信息，请访问站点：<http://www.ibm.com/software/tivoli/>

有关其它 Tivoli 产品的信息，可参阅以下网址：<http://www.ibm.com/software/tivoli/>

## 7 安装映像缩小工具 - db2iprune ( Windows )

7 db2iprune 命令行实用程序可缩小 DB2 通用数据库 ( UDB ) Windows 产品安装映像的  
7 大小。该工具对于 DB2 UDB 的大规模部署特别有用。该工具对于在应用程序中嵌入  
7 DB2 UDB 也很有用。

7 db2iprune 工具由一个输入文件和一个可执行文件组成。输入文件 ( .prn ) 包含可除去组  
7 件的完整列表，用于指示您想要从安装映像中除去哪些功能部件和语言。然后 db2iprune  
7 可执行文件 ( db2iprune.exe ) 会除去与这些功能部件和语言相关联的柜文件。这将生成  
7 新的较小的 DB2 UDB 映像，可使用常规安装方法进行安装。修订包也是使用常规方法  
7 应用的。在安装修订包时，它仅检测和更新使用 db2iprune 安装的组件。

7 db2iprune 工具位于 DB2 UDB 产品安装 CD 上的 \db2\windows\utilities\db2iprune  
7 目录中。此目录还包含自述文件。有关如何使用 db2iprune 的详细指示信息，请参阅  
7 db2iprune 自述文件。

## DB2 通用数据库版本 8 文档安装限制 ( Windows )

在 Windows 上，不要在已安装 DB2 UDB 版本 7 ( 或之前版本 ) 产品的工作站或服务  
器上安装 DB2 通用数据库 ( UDB ) 版本 8 信息中心 ( HTML 文档 )。安装程序会检测  
较早版本并除去较早产品。

## 3 先前安装已更新为最新级别 ( Windows )

3 如果安装了较早版本 8 级别的 DB2 产品，安装映像会检测该产品并将它更新为最新级  
3 别。

## 3 DB2 .NET 数据提供程序的系统需求 ( Windows )

3 在使用 DB2 通用数据库 ( UDB ) 安装程序来安装 DB2 .NET 数据提供程序之前，必  
3 须先在计算机上安装 .NET Framework。如果未安装 .NET Framework，则 DB2 UDB  
3 安装程序将不会注册 DB2 .NET 数据提供程序。

3 如果安装了 DB2 UDB 且未安装 .NET Framework，则不会注册 DB2 .NET 数据提供  
3 程序。如果以后才安装 .NET Framework，则可运行 db2nmpreg 可执行文件来注册该提  
3 供程序。此可执行文件驻留在 sqllib\bin 目录中。不存在任何参数。

3 要注册 DB2 .NET 数据提供程序，从任何命令窗口输入 db2nmpreg。

## 作为非管理员安装 DB2 版本 8 客户机和 DB2 Connect PE ( Windows )

在安装 DB2 管理客户机、DB2 应用程序开发客户机或 DB2 Connect 个人版时，如果  
存在下列情况，则必须更新 Windows TCP/IP services 文件：

- 在安装设置中选择了数据仓储功能
- 执行安装的用户标识不是目标计算机上的管理员组的成员
- 将在下列任一操作系统上安装该产品：Windows NT、Windows 2000、Windows XP 或 Windows Server 2003。



如果所有这些情况都存在，则需要将下列条目添加到 Windows TCP/IP services 文件：

表 8. Windows TCP/IP services 文件中的必需条目

端口名	端口号
vwkernel	11000/tcp
vwd	11001/tcp
vwlogger	11002/tcp

如果没有这些条目，“数据仓库中心”就不能正常工作。

## 迁移节点

### 迁移 DB2 通用数据库 ( Windows )

下列步骤显示在 Windows 上迁移 DB2 通用数据库 ( UDB ) 的先决条件的正确顺序。

先决条件:

在迁移之前:

1. 查看迁移建议、限制和空间建议。
2. 在迁移 DB2 UDB 之前记录配置设置。
3. 更改诊断错误级别。
4. 验证数据库是否可以进行 DB2 UDB 迁移了。
5. 备份数据库。
6. 如果要使用复制，则必须将所有 DB2 UDB 日志文件归档。
7. 必须有 SYSADM 权限。
8. 使 DB2 服务器脱机以便进行 DB2 UDB 迁移。

注：从版本 8.1 开始，DB2\_HASH\_JOIN 注册表变量缺省情况下将为 ON。有关详细信息，请参阅『文档更新』这一节中的『管理：性能』这一子节。

### 在使用 DataJoiner 或复制时迁移 DB2 通用数据库

如果想要迁移正在运行 DB2 UDB 复制的 Capture 或 Apply 程序的 DataJoiner® 或 DB2 通用数据库 ( UDB ) Linux 版、UNIX 版、 版和 Windows 版的实例，则必须在迁移 DB2 UDB 或 DataJoiner 实例之前准备迁移复制环境。进行必要准备的详细指示信息包括在 DB2 DataPropagator™ V8 的迁移文档中。DB2 DataPropagator V8 的迁移文档可在 <http://www.ibm.com/software/data/dpropr/> 中找到。

### 将 DB2 版本 8 Windows 32 位数据库迁移至 Windows 64 位

本主题列出了将 32 位计算机上的 32 位 DB2 版本 8 数据库迁移至 64 位 Windows 操作系统上的 64 位数据库的步骤。

先决条件:

- 必须在 64 位计算机上安装 DB2 版本 8 的 64 位版本。
- 确保 32 位 Windows 系统正在运行 DB2 版本 8。

过程:

- 5 要迁移至在 64 位 Windows 上的 DB2 版本 8:
- 5 1. 在 32 位 Windows 系统上备份 DB2 版本 8 数据库。
- 5 2. 在 64 位 Windows 系统上复原 DB2 版本 8 备份（在步骤 #1 中创建的）。

5 **注:** 除了将 DB2 UDB 从 32 位系统迁移到 64 位系统之外，下列迁移也是可行的:

- 5 • 在 Windows 的不同版本之间迁移
- 5 • 在 DB2 UDB 的不同版本之间迁移
- 5 • 一次迁移所有内容
- 5 • 迁移回到 32 位

5 在以下 IBM 红皮书中提供了详细信息: *Scaling DB2 UDB on Windows Server*

5 2003。在以下 URL 中可以找到此红皮书:

5 <http://publib-b.boulder.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/sg247019.html>

## 9 **EXPLAIN 表的迁移**

9 为了创建 EXPLAIN 表，必须在将 DB2 通用数据库（UDB）版本 8.2.2（相当于版本

9 8.1 修订包 9）或更高版本应用于 DB2 UDB 版本 8.2 修订包 1（相当于版本 8.1 修

9 订包 8）或更低版本时运行 **db2updv8** 命令。

9 运行 **db2updv8** 命令将创建 EXPLAIN\_GET\_MSG 函数，它允许再次运行

9 EXPLAIN.DDL。

9 如果尝试在不运行 **db2updv8** 命令的情况下使用 EXPLAIN.DDL 来创建说明表，则可

9 能会接收到以下错误消息:

9 DB21034E

9 由于该命令不是有效的命令行处理器命令，所以将它作为 SQL 语句处理。

9 在 SQL 处理期间，它返回:

9 SQL0440N 找不到带有兼容自变量且类型为“FUNCTION”名为

9 “EXPLAIN\_GET\_MSG”的授权例程。

9 行号=26。SQLSTATE=42884

## 9 **在 MSCS 环境中从版本 7 迁移至 DB2 UDB 版本 8.2.2**

9 本主题描述在 Microsoft Cluster Server (MSCS) 环境中如何从 DB2 通用数据库 (UDB)

9 版本 7 迁移至 DB2 UDB 版本 8.2.2（相当于版本 8.1 修订包 9）。

9 **假定:** 将使用样本配置来演示在 MSCS 环境中如何迁移至 DB2 UDB 版本 8.2.2（相

9 当于版本 8.1 修订包 9）。在此样本配置中，有两台 Windows Server 2000 计算机安装

9 有 DB2 UDB 企业服务器版版本 7。初始配置是由两个分区组成的一个 DB2 实例。另

9 外，有两个“集群组”:

- 9 • DB2 组 0: 包含机器 A 上活动的分区 0。管理服务器 (DAS) 也位于此组中。
- 9 • DB2 组 1: 包含机器 B 上活动的分区 1。

9 **先决条件:**

9 开始迁移之前，先备份数据库。

9 **过程:**

9 要在 MSCS 环境中从 DB2 UDB 版本 7 迁移至版本 8.2.2（相当于版本 8.1 修订包  
9 9）：

9 1. 将自动故障回退设置为关闭。

9 在安装过程中，您可能必须重新启动计算机。当重新启动机器时，集群服务将自  
9 动重新启动。因此，必须将自动故障回退设置为关闭，以便任何一个组都不会自  
9 动进行故障回退。

9 a. 在 DB2 组 0 中，要禁用自动故障回退：

9 1) 从“集群管理员”窗口中，右键单击 **DB2 组 0**。

9 2) 选择**属性**。“DB2 组 0 属性”窗口打开。

9 3) 在**故障回退**选项卡上，选择**阻止故障回退**单选按钮。

9 4) 单击**确定**。

9 b. 在 DB2 组 1 中，要禁用自动故障回退：

9 1) 从“集群管理员”窗口中，右键单击 **DB2 组 1**。

9 2) 选择**属性**。“DB2 组 1 属性”窗口打开。

9 3) 在**故障回退**选项卡上，选择**阻止故障回退**单选按钮。

9 4) 单击**确定**。

9 2. 将 DB2 组 1 移至计算机 A。

9 a. 从“集群管理员”图形用户界面中，单击 **DB2 组 1**。

9 b. 单击右键，选择**移动组**。“所有者”列将更改为“计算机 A”。

9 3. 停止计算机 B 上的集群服务。

9 a. 从“组件服务”窗口中，右键单击**集群服务**。

9 b. 单击**停止**。

9 4. 在计算机 B 上下载并安装 DB2 UDB 版本 8.2.2（相当于版本 8.1 修订包 9）。

9 **注：**

9 • DB2 UDB 在计算机 A 上仍在运行并且可用。

9 • 作为安装过程的一部分，系统将提示您运行 **db2imigr** 命令以在此计算机上  
9 迁移 DB2 实例。在运行 **db2imigr** 时，您可能必须重新启动计算机。

9 5. 使计算机 A 上的 DB2 资源脱机。

9 a. 分区 0、分区 1 和 DAS 是计算机 A 上的所有资源。必须同时使这些资源脱  
9 机。要使计算机 A 上的资源脱机：

9 1) 从左边窗口面板的“集群管理员”窗口中选择**组**。

9 2) 选择 **DB2 组 0**。该组的资源显示在右边的窗口面板中。

9 • 对于 DB2 组 0，DB2 资源包括分区 0 和 DAS。

9 3) 在右边窗口面板中，右键单击其中一个资源，选择**使它脱机**。

9 • 对 DB2 组 0 中的每个 DB2 资源重复此步骤。

9 4) 选择 **DB2 组 1**。该组的资源显示在右边的窗口面板中。

9 • 对于 DB2 组 1，DB2 资源包括分区 1。

9 5) 在右边窗口面板中，右键单击资源（分区 1），选择**使它脱机**。

9 6. 停止计算机 B 上的集群服务。

9 如果安装要求您重新启动计算机并且集群服务的**重新启动类型**设置为自动，则跳  
9 过此步骤，原因是集群服务已经启动。

9 要启动集群服务：

- 9 a. 从“组件服务”窗口中，右键单击**集群服务**。
- 9 b. 单击**启动**。
- 9 7. 将 DB2 组 0 移至计算机 B。
  - 9 a. 从“集群管理员”窗口中，单击 **DB2 组 0**。
  - 9 b. 单击右键，选择**移动组**。“所有者”列将更改为“计算机 B”。
  - 9 c. 单击 **DB2 组 1**。
  - 9 d. 单击右键，选择**移动组**。“所有者”列将更改为“计算机 B”。
- 9 8. 使计算机 B 上的 DB2 资源脱机。
  - 9 a. 分区 0、分区 1 和 DAS 现在是计算机 B 上的资源。一次只能使这些资源中  
9 的一个资源重新联机。要使这些资源联机：
    - 9 1) 从左边窗口面板的“集群管理员”窗口中选择**组**。
    - 9 2) 选择 **DB2 组 0**。该组的资源显示在右边的窗口面板中。
      - 9 • 对于 DB2 组 0，DB2 资源包括分区 0 和 DAS。
    - 9 3) 在右边窗口面板中，右键单击其中一个资源，选择**使它联机**。
      - 9 • 对 DB2 组 0 中的每个 DB2 资源重复此步骤。
    - 9 4) 选择 **DB2 组 1**。该组的资源显示在右边的窗口面板中。
      - 9 • 对于 DB2 组 1，DB2 资源包括分区 1。
    - 9 5) 在右边窗口面板中，右键单击资源（分区 1），选择**使它联机**。
  - 9 b. 迁移所有 DB2 实例和所有 DB2 数据库。
    - 9 1) 使用 **db2imigr** 命令迁移所有 DB2 实例：
      - 9 a) 要查找所有 DB2 实例，运行 **db2ilist** 命令。
      - 9 b) 要迁移每个 DB2 实例，运行 **db2imigr** 命令。此命令在 sqllib\bin 目  
9 录下，并且必须对每个 DB2 实例运行此命令。
    - 9 2) 使用 **migrate database** 命令迁移所有 DB2 数据库。
- 9 9. 停止计算机 A 上的集群服务。
  - 9 a. 从“组件服务”窗口中，右键单击**集群服务**。
  - 9 b. 单击**停止**。
- 9 10. 在计算机 A 上下载并安装 DB2 UDB 版本 8.2.2（相当于版本 8.1 修订包 9）。

9 **注：**

- 9 • DB2 在计算机 A 上仍在运行并且可用。
- 9 • 作为安装过程的一部分，您可能必须重新启动计算机。
- 9 • 您不必在在计算机 A 上运行 **db2imigr** 和 **migrate database** 命令，原  
9 因是您已经在计算机 B 上运行了这些命令。

- 9 11. 在计算机 A 上启动集群服务。

9 如果安装要求您重新启动计算机并且**重新启动类型**设置为自动，则跳过此步骤，  
9 原因是集群服务已经启动。

- 9 要启动集群服务:
- 9 a. 从“组件服务”窗口中, 右键单击**集群服务**。
- 9 b. 单击**启动**。
- 9 12. 将 DB2 组 0 移至计算机 A。
- 9 a. 从“集群管理员”窗口中, 单击 **DB2 组 0**。
- 9 b. 单击右键, 选择**移动组**。“所有者”列将更改为“计算机 A”。
- 9 此操作使 MSCS 环境重新恢复到初始配置。
- 9 13. 如果在步骤 1 中关闭了自动故障回退, 则必须打开它。
- 9 a. 在 DB2 组 0 中, 要启用自动故障回退:
- 9 1) 从“集群管理员”图形用户界面中, 右键单击 **DB2 组 0**。
- 9 2) 选择**属性**。“DB2 组 0 属性”窗口打开。
- 9 3) 在**故障回退**选项卡上, 选择**允许故障回退**单选按钮。
- 9 4) 单击**确定**。
- 9 b. 在 DB2 组 1 中, 要启用自动故障回退:
- 9 1) 从“集群管理员”窗口中, 右键单击 **DB2 组 1**。
- 9 2) 选择**属性**。“DB2 组 1 属性”窗口打开。
- 9 3) 在**故障回退**选项卡上, 选择**允许故障回退**单选按钮。
- 9 4) 单击**确定**。

## 2 从先前版本迁移 XML Extender

2 如果您正在使用较早版本的 DB2 XML Extender, 则在借助已更新的 XML Extender 发  
2 行版使用现有的启用 XML 的数据库之前必须迁移要对 XML Extender 启用的每个数  
2 据库。每个新修订包都包含所有先前修订包的更新。

2 在运行迁移程序之前, 创建该数据库的备份。

2 要迁移启用 XML 的数据库和启用 XML 的列, 完成下列步骤。

- 2 1. 从 DB2 命令行输入:

```
2 db2 connect to database_name  
2 db2 bind dxxinstall/bnd/@dxxMigv.lst  
2 db2 bind dxxinstall/bnd/@dxxbind.lst
```

2 其中 *dxxinstall* 是安装 DB2 通用数据库的目录路径。

- 2 2. 从 DB2 命令行输入:

```
2 dxxMigv database_name
```

## 4 数据库迁移 (HP-UX on IA64)

4 在整个版本 8.x 发行版中, DB2 通用数据库 (UDB) HP-UX on IA64 版都不支持数据  
4 库迁移。

4 在 DB2 UDB HP-UX on IA64 版上, 不支持将版本 7 DB2 备份映像复原为版本 8 实  
4 例。

## 卸载信息

### 以静默方式卸载 DB2 UDB ( Windows )

要使用 **msiexec** 命令以静默方式除去 DB2 产品:

```
msiexec /x <product_code> /qn
```

其中 <product code> 表示想要除去的产品的代码。

以下是 DB2 产品代码的列表:

#### **DB2 通用数据库企业服务器版 ( ESE )**

```
{D8F53726-C7AD-11D4-9155-00203586D551}
```

#### **DB2 通用数据库工作组服务器版 ( WSE )**

```
{7A28F948-4945-4BD1-ACC2-ADC081C24830}
```

#### **DB2 通用数据库易捷版 ( EXP )**

```
{58169F10-CA30-4F40-8C6D-C6DA8CE47E16}
```

#### **DB2 通用数据库个人版 ( PE )**

```
{C0AA883A-72AE-495F-9601-49F2EB154E93}
```

#### **DB2 仓库管理器 ( WM )**

```
{84AF5B86-19F9-4396-8D99-11CD91E81724}
```

#### **DB2 Data Links Manager ( DLM )**

```
{1D16CA65-F7D9-47E5-BB26-C623A44832A3}
```

#### **Relational Connect ( RCON )**

```
{273F8AB8-C84B-4EE6-85E7-D7C5270A6D08}
```

#### **DB2 Connect 企业版 ( CEE )**

```
{9C8DFB63-66DE-4299-AC6B-37D799A728A2}
```

#### **DB2 Connect 个人版 ( CPE )**

```
{F1912044-6E08-431E-9B6D-90ED10C0B739}
```

#### **DB2 管理客户机 ( ADMCL )**

```
{ABD23811-AA8F-416B-9EF6-E54D62F21A49}
```

#### **DB2 应用程序开发客户机 ( ADCL )**

```
{68A40485-7F7F-4A91-9AB6-D67836E15CF2}
```

#### **DB2 运行时客户机 ( RTCL )**

```
{63F6DCD6-0D5C-4A07-B27C-3AE3E809D6E0}
```

#### **DB2 7 ( RTLITE )**

```
{07C9CEE7-4529-4E60-95D3-6B6EF6AC0E81}
```

#### **DB2 Eclipse 文档 ( DOCE )**

```
{FE2D4758-041C-4E4E-95B3-529E4E1EAF3E}
```

#### **DB2 Query Patroller ( QP )**

```
{7A8BE511-8DF3-4F22-B61A-AF0B8755E354}
```

#### **Life Sciences Data Connect ( LSDC )**

```
{DD30AEB3-4323-40D7-AB39-735A0523DEF3}
```

7                   **DB2 Cube Views ( CUBE )**  
7                                {C8FEDF8F-84E8-442F-A084-0A0F6A772B52}

7                   **DB2 Spatial Extender ( SE )**  
7                                {F6846BF9-F4B5-4BB2-946D-3926795D5749}

7                   示例:

7                   如果想要除去 DB2 UDB 企业版, 则输入以下命令

7                                msiexec /x {D8F53726-C7AD-11D4-9155-00203586D551} /qn

7                   下列 DB2 产品代码在 DB2 UDB 版本 8.2 中不再受支持:

- 7                   • WMC {5FEA5040-22E2-4760-A88C-73DE82BE4B6E}  
7                   • DOC {73D99978-A255-4150-B4FD-194ECF4B3D7C}

## 7                   **用于使用静默卸载除去 DB2 信息中心的产品代码 ( Windows )**

7                   在 Windows 上使用静默卸载除去 DB2 信息中心时, 使用以下产品代码:

7                                {FE2D4758-041C-4E4E-95B3-529E4E1EAF3E}

7





---

## 已知局限性、问题和变通方法

下列信息包括 DB2 通用数据库版本 8.2.2（相当于版本 8.1 修订包 9）的当前已知局限性、问题和变通方法。本节中的信息仅适用于版本 8.2.2（相当于版本 8.1 修订包 9）发行版的 DB2 通用数据库及其支持的产品。任何局限性和限制可能适用于也可能不适用于该产品的其它发行版。

---

### 局限性

#### 9 **SNAP\_GET\_DB 表函数返回的结果不完整**

9 如果在数据库分区功能（DPF）环境中输入 -2（全局快照）来调用 SNAP\_GET\_DB 表  
9 函数，该函数将对以下四列返回不完整的结果：

- 9 • FIRST\_ACTIVE\_LOG
- 9 • LAST\_ACTIVE\_LOG
- 9 • CURRENT\_ACTIVE\_LOG
- 9 • CURRENT\_ARCHIVE\_LOG

9 不能为全局快照聚集这些元素。要检索这些快照元素值的完整集合，应在每个分区上  
9 分别调用 SNAP\_GET\_DB 表函数。

#### 7 **IMPORT REPLACE 不会响应 NOT LOGGED INITIALLY 子句**

7 IMPORT 命令的 REPLACE 选项不会响应 CREATE TABLE 语句的 NOT LOGGED  
7 INITIALLY（NLI）子句或 ALTER TABLE 语句的 ACTIVATE NOT LOGGED  
7 INITIALLY 子句。

7 如果带有 REPLACE 操作的导入与调用 NLI 子句的 CREATE TABLE 或 ALTER  
7 TABLE 语句是在同一事务中执行的，则该导入将不响应 NLI 子句。将记录下所有插  
7 入。

##### 7 **变通方法 1**

7 使用 DELETE 语句删除该表的内容，然后使用 INSERT 语句调用导入。

##### 7 **变通方法 2**

7 删除该表并重新创建它，然后使用 INSERT 语句调用导入。

7 此局限性适用于 DB2 UDB 版本 7 和 DB2 UDB 版本 8。

#### 7 **使用 ODBC 将数据导出至文件仓库程序**

7 使用 ODBC 将数据导出至文件仓库程序不支持下列 Sybase 数据类型：

- 7 • BIT
- 7 • BINARY
- 7 • VARBINARY

## 8 在开发中心的集成 SQL 调试器中不受支持的数据类型

8 下列数据类型在集成到开发中心的“SQL 调试器”中不受支持:

- 8 • 对于 DB2 通用数据库 (UDB) Linux 版、UNIX 版、 版和 Windows 版, CHAR FOR  
8 BIT DATA、VARCHAR FOR BIT DATA 和 GRAPHIC 数据类型不受支持。
- 8 • 对于 DB2 UDB z/OS 版, GRAPHIC 数据类型不受支持, 并且用作参数的 BLOB 和  
8 CLOB 数据类型也不受支持。用作局部变量的 BLOB 和 CLOB 是受支持的。

## 7 开发中心中的结构类型

7 “开发中心”不再支持创建结构类型。

## 开发中心对于 64 位操作系统的局限性

6 开发中心不支持针对 64 位服务器调试 Java 存储过程。调试 SQL 存储过程在 64 位  
6 Windows 操作系统上受支持。对于 64 位服务器, 不支持开发 OLE DB 或 XML 用户  
6 定义的函数。

## 2 开发中心 (Linux)

2 不能使用开发中心调试在任何 Linux 分发产品 (32 位、64 位、Intel™、zSeries® 或  
2 iSeries™) 上运行的 Java 存储过程。

## 4 调试带有双引号的存储过程

4 开发中心不支持对存储过程名称、模式或具体名称中带有双引号 (") 的任何存储过程  
4 进行调试。

## 支持在开发中心中编译 Java 例程所需的路径设置

开发中心不能编译 Java 例程, 除非它知道您的开发者工具箱版本的安装位置。在“开  
发中心”第一次启动时, 开发者工具箱版本的缺省目录被写至  
\$HOME/.ibm/db2/dc/DB2DC.settings 文件。您可以将这些目录复制至 \$USER.settings  
文件并使用 Unicode 编辑器来修改它们, 也可以创建指向缺省位置中的开发者工具箱目  
录的符号链接。

## 6 同时运行和调试 Java 存储过程的开发中心局限性

6 开发中心不支持同时运行和调试若干 Java 存储过程。在开发中心中, 可以同时运行多  
6 个 Java 存储过程, 也可以调试单个 Java 存储过程; 不能在运行一个 Java 存储过程的  
6 同时调试另一个 Java 存储过程。缺省情况下, KEEPFENCED 数据库管理器配置关键  
6 字设置为 KEEPFENCED=YES, 正如调试 SQL 存储过程要求的那样。当关键字  
6 KEEPFENCED 的缺省值是 YES 时, 例程进程就会保持活动并且 JVM 端口冲突就会  
6 发生。当使用缺省 KEEPFENCED=YES 数据库管理器配置设置时, 在下列任何一种情  
6 况下, Java 存储过程会导致 JVM 异常并将会失败:

- 6 • 在开发中心中构建 Java 存储过程然后调试它
- 6 • 一个用户正在运行 Java 存储过程, 而在初始 Java 存储过程仍在运行的同时另一个  
6 用户正在调试 Java 存储过程
- 6 • 一个用户正在调试 Java 存储过程, 而在初始 Java 存储过程正被调试的同时另一个  
6 用户正在运行 Java 存储过程

6 要解决此局限性，通过运行以下命令确保将 KEEPFCENCED 数据库管理器配置关键字设置  
6 为 KEEPFCENCED=NO:

```
6 db2 update dbm cfg using KEEPFCENCED NO  
6 db2stop  
6 db2start
```

6 当将 KEEPFCENCED 设置为 NO 时，db2fmp 进程将在 Java 存储过程调用完成时关闭，  
6 DB2 通用数据库将启动新的 db2fmp 进程来处理下一个例程调用。这确保在开始调试  
6 Java 存储过程时将没有现有的 JVM 处于调试方式。

6 KEEPFCENCED=YES 设置是构建 SQL 存储过程以进行调试以及调试 SQL 存储过程所  
6 必需的。当 KEEPFCENCED=NO 时，仍可构建和执行 SQL 存储过程，但不能调试它  
6 们。

## 9 DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros 方法不受支持

9 DB2 通用数据库™ Linux™ 版、UNIX® 版和 Windows® 版服务器目前不支持 DB2® 通  
9 用 JDBC 驱动程序方法 DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros()。当连接至 DB2 通  
9 用数据库 Linux 版、UNIX 版和 Windows 版服务器时，  
9 DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros() 返回 0。

## 9 在 DB2 UDB 版本 8.2.2 上不支持通用 JDBC 驱动程序类型 2 9 (Linux AMD64)

9 Linux AMD64 上的 DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8.2.2 不支持通用 JDBC 驱动程序  
9 类型 2。但将在未来修订包中提供此支持。版本 8.2.2 中的 JDBC 支持可使用通用  
9 JDBC 驱动程序类型 4 和旧的 JDBC 类型 2 驱动程序  
9 (COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver) 获取。

## 7 PHP 应用程序中的游标

7 PHP 解释器代表应用程序创建游标，该游标在缺省情况下被创建为可滚动键集驱动游  
7 标。在某些情况下，这可能导致返回意外结果。为避免此情况，对用于更新数据的所有  
7 SELECT 语句显式指定“FOR READ ONLY”子句。其它方法包括设置 CLI 配置  
7 参数“Patch2=6”、“Patch2=42”或“DisableKeysetCursor=1”。但是，每种方法都可  
7 能带来不同后果。有关这些配置关键字的详细信息，请参阅 *CLI Guide and Reference* 文  
7 档。

## 7 CLI 程序包的绑定选项局限性

7 如果使用下列任何列表文件绑定 CLI 程序包，某些绑定选项可能无法生效：  
7 db2cli.lst、ddcsmv.lst、ddcs400.lst、ddcsvm.lst 或 ddcsvse.lst。由于 CLI 程  
7 序包由 CLI、ODBC、JDBC、OLE DB、.NET 和 ADO 应用程序使用，对 CLI 程序  
7 包的任何更改都会影响所有这些类型的应用程序。因此，在绑定 CLI 程序包时，缺省情  
7 况下仅支持绑定选项的子集。受支持的选项包括：  
7 ACTION、COLLECTION、CLIPKG、OWNER 和 REPLVER。影响 CLI 程序包的所有  
7 其它绑定选项将被忽略。

7 要使用缺省情况下不受支持的绑定选项创建 CLI 程序包，以不同于缺省集合标识  
7 NULLID 的集合标识指定 COLLECTION 绑定选项。于是所有指定绑定选项都会被接  
7 受。例如，要使用 KEEPFCYNAMIC YES 绑定选项（该选项在缺省情况下不受支持）  
7 创建 CLI 程序包，输入以下命令：

7 db2 bind @db2cli.lst collection newcolid keepdynamic yes

7 为了让 CLI/ODBC 应用程序访问在新集合中创建的 CLI 程序包，将 db2cli.ini 初始  
7 化文件中的 CurrentPackageSet CLI/ODBC 关键字设置为新的集合标识。

7 要覆盖特定集合标识下已经存在的 CLI 程序包，执行下列任一操作：

- 7 • 在对此集合标识发出绑定命令之前删除现有 CLI 程序包
- 7 • 在发出绑定命令时指定 ACTION REPLACE 绑定选项

## 7 指定列名的 CLI LOAD 限制

7 如果提供给 CLI LOAD 实用程序的 INSERT 语句包括 VALUES 子句，则不能指定目  
7 标列。例如，CLI LOAD 支持以下语句：

7 INSERT into tableA VALUES (?, ?, ?)

7 但是，不支持将指定目标列的这一语句与 CLI LOAD 实用程序配合使用：

7 INSERT into tableA (col1, col2, col3) VALUES (?, ?, ?)

## 7 在尝试连接时报告成功登录失败（AIX）

5 在 AIX 上使用操作系统认证时，DB2 通用数据库（UDB）尝试在连接尝试认证成功  
5 的情况下报告成功登录至 AIX。在版本 8 修订包 5 之前，如果 DB2 UDB 无法报告成  
5 功的登录，则尽管已认证用户，连接也将失败。从版本 8 修订包 5 开始，将允许连接  
5 继续进行，而失败将记录在 db2diag.log 文件中。

## 3 版本 8 中的 SNA 支持局限性

3 从用于 Windows 和 UNIX 操作系统的 DB2 通用数据库（UDB）企业服务器版（ESE）  
3 版本 8 和用于 Windows 和 UNIX 操作系统的 DB2 Connect 企业版（CEE）版本 8  
3 中撤销了以下支持：

- 3 • 不能使用通过 SNA 实现的多站点更新（两阶段落实）功能。需要多站点更新（两阶  
3 阶段落实）的应用程序必须使用 TCP/IP 连接。已经有几个发行版能够使用 TCP/IP 来  
3 对主机或 iSeries 数据库服务器进行多站点更新（两阶段落实）。在 DB2 UDB ESE  
3 版本 8 中，需要多站点更新（两阶段落实）支持的主机或 iSeries 应用程序可以使用  
3 TCP/IP 多站点更新（两阶段落实）支持的新功能。
- 3 • DB2 UDB ESE 或 DB2 CEE 服务器不再接受使用 SNA 的客户机连接。从版本 8  
3 修订包 1 开始，DB2 UDB 允许 32 位的 AIX、Solaris Operating Environment、HP-UX  
3 和 Windows 应用程序使用 SNA 访问主机或 iSeries 数据库服务器。此支持允许应  
3 用程序使用 SNA 来访问主机或 iSeries 数据库服务器，但是只使用一阶段落实。
- 3 • 只有通过使用 TCP/IP 才能获得对 DB2 UDB z/OS 版的 Sysplex 支持。Sysplex 支  
3 持并不是通过使用 SNA 连接提供的。
- 3 • 当使用 SNA 与主机数据库服务器建立连接时，更改密码支持就不再可用。
- 3 • 在下一版本的 DB2 UDB 和 DB2 Connect 中，将撤销所有 SNA 支持。

## 5 不支持创建工具目录数据库（适用于 AMD64 的 Linux）

5 不支持在 Linux（AMD64）上的 64 位 DB2 通用数据库（UDB）实例下创建工具目录  
5 数据库。不要尝试在 64 位实例下使用下列任何一种方法来创建工具目录：

- 5 • 安装 DB2 UDB

- 5                   • 使用 **db2isetup** 命令更新 64 位实例
- 5                   • 在安装完成之后发出 **CREATE TOOLS CATALOG CLP** 命令
- 5                   从版本 8.1.4 开始, 支持在 Linux (AMD64) 上的 32 位实例下创建工具目录数据库。

## 5                   **不支持创建工具目录数据库 ( AIX、Solaris Operating Environment 和 HP-UX )**

5                   不支持在 DB2 通用数据库 ( UDB ) 的安装期间针对 64 位混合平台上的 64 位实例创建工具目录。混合平台为:

- 5                   • AIX
- 5                   • Solaris Operating Environment
- 5                   • HP-UX
- 5                   • 其它同时支持 32 位和 64 位实例的平台

5                   如果您想要针对 64 位实例创建工具目录, 则可以在安装 DB2 UDB 之后通过命令行处理器使用 **CREATE TOOLS CATALOG CLP** 命令或者使用控制中心来完成。对于此操作, 还需要安装 64 位 IBM Developer Kit for Java。有关更多详细信息, 参阅《DB2 管理指南》的『DB2 管理服务器』一节。

## 8                   **DB2 UDB 易捷版和 DB2 工作组服务器版版本 8.2 的内存限制**

8                   对于下列产品有内存限制:

- 8                   • IBM DB2 通用数据库 ( UDB ) 易捷版 ( 指定用户选项)。每台服务器的最大内存为 4GB。
- 8                   • IBM DB2 UDB 易捷版 ( CPU 选项)。每台服务器的最大内存为 4GB。
- 8                   • IBM DB2 UDB 工作组服务器版。每台服务器的最大内存为 16GB。
- 8                   • IBM DB2 UDB 工作组服务器无限制版。每台服务器的最大内存为 16GB。

## 调度仓库进程使其以一定时间间隔运行

当调度仓库进程使其以一定时间间隔运行时, 必须确定在进程中运行所有生产步骤所花的最长时间, 并相应地调度时间间隔。如果进程超过已调度的时间间隔, 则该进程所有的后续调度事件将不会运行, 并且不会被重新调度。

## 装入和导入列页不支持 IXF 文件中的 DBCS 字符

如果使用“装入”向导和“导入”笔记本来设置从包含 DBCS 字符的 IXF 输入文件的装入和导入, 则“列”页将不会正确显示文件中包含的列名。

## 8                   **DB2 UDB 客户机的安全性插件问题和限制 ( Windows )**

8                   当开发将在 Windows 操作系统上的 DB2 客户机中部署的安全性插件时, 不要卸载插件终止函数中的辅助库。此限制适用于所有类型的客户机安全性插件, 包括组、用户标识和密码、Kerberos 和 GSS-API 插件。

8                   卸载 Windows 操作系统上的 DB2 客户机的安全性插件时, DB2 通用数据库的问题导致了此限制。

## 不支持由两部分组成的用户标识 ( Windows ME )

用于 CONNECT 语句和 ATTACH 命令的由两部分组成的用户标识 ( 例如, domainname\username ) 在 Windows ME 上不受支持。

## 图形用户界面工具的最低显示器设置

要使图形用户界面工具 ( 例如, 控制中心 ) 正常工作, 屏幕分辨率必须至少为 800\*600, 并且显示器调色板至少为 32 色。

## 不要对信息目录中心表进行分区

信息目录管理器使用的表必须包含在单个数据库分区中。将表放置在单一分区中有许多方法。以下过程就是一种奏效的方法:

1. 打开 DB2 命令行处理器并发出下列命令:

- a. CREATE DATABASE PARTITION GROUP *partition\_group\_name*  
ON DBPARTITIONNUM *partition\_number*
- b. CREATE REGULAR TABLESPACE *tablespace\_name*  
IN DATABASE PARTITION GROUP *partition\_group\_name*  
MANAGED BY SYSTEM USING ('*cname*')

其中 *partition\_group\_name* 在两个命令中是一样的。

2. 单击 “开始” -> “程序” -> “IBM DB2” -> “设置工具” -> “管理信息目录向导”。
3. 在 “选项” 页上, 在表空间字段中指定表空间名。

## GB18030 字符在窗口标题栏中的显示不正确

如果窗口标题栏中有依据 GB18030 中文字符编码标准的字符, 这些字符可能显示为问号或方块。

## DYN\_QUERY\_MGMT 被禁用时的 Query Patroller 局限性

如果禁用数据库配置参数 DYN\_QUERY\_MGMT, 则 Query Patroller 不能执行下列操作:

- 从挂起状态释放查询
- 当正在运行的查询或排队查询在前台时, 使该查询在后台运行

当 DYN\_QUERY\_MGMT 被设置为 DISABLE 时, 如果尝试从挂起状态释放查询或将前台查询更改为后台查询, 则将显示一条错误消息并将不会更改该查询的状态。如果调度挂起的查询以运行并在它们开始运行时禁用 DYN\_QUERY\_MGMT, 则一条错误消息将被写入 qpdiag.log 文件, 并且该查询将保持挂起状态。

## Query Patroller 结果表现在使用 DB2QPRT 模式

从修订包 5 开始, 所有新的结果表都是使用模式 DB2QPRT 而不是使用提交者的模式创建的。

将对 DB2QPRT 模式的 DROPIN 特权授予其概要文件是在安装修订包 5 之前创建的并且有下列任一权限的操作员:

- 有编辑权限的 MONITORING 特权
- 有编辑权限的 HISTORICAL ANALYSIS 特权

5 将在 Query Patroller 第一次使用此模式创建结果表时授予对 DB2QPRT 模式的 DROPIN  
5 特权。

5 在创建或更新以下操作员的概要文件时还将授予这些操作员对 DB2QPRT 模式的  
5 DROPIN 特权: 在安装修订包 5 之后授予有编辑权限的 MONITORING 特权或授予有  
5 编辑权限的 HISTORICAL 特权的操作员。

## 运行状况指示器限制

2 如果指示器进入关闭状态, 则运行状况监视器不能为 *db2.db2\_op\_status* 运行状况指示器  
2 执行操作。例如, 当指示器正在监视的实例由于显式停止请求和异常终止而变得不活  
2 动时, 就会导致这种状态。如果想要实例在任何异常终止之后自动重新启动, 则配置  
2 故障监视器以使实例保持高可用性。

---

## 已知问题和变通方法

### “db2gcf -k”命令在 DB2 UDB 工作组服务器上失败

8 问题:

8 db2gcf 命令通常从自动运行的脚本启动、停止或监视 DB2 通用数据库 (UDB) 实例  
8 (例如, 在 HA (高可用性) 集群中)。

8 在 DB2 UDB 工作组服务器上, 将 db2gcf 系统命令与 -k 参数配合使用将失败。

8 变通方法:

8 “db2gcf -k”命令仅在 DB2 UDB 企业服务器版上起作用, 在 DB2 UDB 工作组服  
8 务器版上不起作用。

### 来自 DRDA 包装器的 SQL1224 错误 (AIX)

7 如果 32 位 DB2 通用数据库 (UDB) 服务器在 AIX 系统上运行且在同一系统上运行  
7 的应用程序通过 DRDA<sup>®</sup> 包装器进行了多个本地数据库连接, 则该应用程序可能会接收  
7 到以下错误:

```
7 SQL1822N 从数据源 "W3_SERVER2" 接收到意外错误代码 "-1224"。  
7 相关联的文本和标记如下:  
7     func="DriverConnect"  
7     msg="SQL1224N 不能启动数据库代理进程来响应请求, 或者数据库代理  
7         进程因为数据库系统关系或强制命令已终止。"  
7     SQLSTATE=560BD
```

7 为了避免此错误, 将以下条目置于联合配置文件  
7 (*instance\_directory/cfg/db2dj.ini*) 中:

```
7 EXTSHM=ON
```

7 注: 在向联合配置文件添加条目时, 必须停止并重新启动 DB2 UDB 以使更改生效。

7 或者, 可象在 TCP/IP 节点上那样编目本地 DB2 UDB 数据库。例如:

```
7 CATALOG TCP/IP NODE my_node REMOTE my_host SERVER 123;  
7 CATALOG DB mydb AT NODE my_node;  
7 CREATE WRAPPER drda;  
7 CREATE SERVER my_server TYPE DB2/UDB VERSION 8 WRAPPER drda  
7 AUTHORIZATION "my_id" PASSWORD "my_pw"  
7 OPTIONS(ADD DBNAME 'MYDB');
```

## 7 热键在 Microsoft Visual Studio .NET Framework 1.1 中不起作用

7 如果热键在 Microsoft Visual Studio .NET Framework 1.1 中不起作用，可从 Microsoft  
7 Web 站点下载最新修订程序。可在 Microsoft Knowledge Base 文档 Q836745 中找到  
7 最新修订程序。

## 简体中文语言环境（AIX）

3 在下列系统上，AIX 已更改绑定至简体中文语言环境 Zh\_CN 的代码集：

- 3 • AIX V5.1.0000.0011 或更新版本
- 3 • 安装有维护级别 2 或更新版本的 AIX V5.1.0

3 代码集已从 GBK（代码页 1386）更改为 GB18030（代码页 5488 或 1392）。由于 DB2  
3 通用数据库（UDB）AIX 版本本身就支持 GBK 代码集，并且通过 Unicode 还支持  
3 GB18030 代码集，所以 DB2 UDB 将把 Zh\_CN 语言环境的代码集缺省设置为 ISO  
3 8859-1（代码页 819），并且在某些操作中，还将把语言环境的地域缺省设置为美国  
3 （US）。

要消除此局限性，可以使用下面两种方法：

- 可以将语言环境的代码集从 GB18030 更改为 GBK，并将地域从美国更改为中国（其地域标识为 CN，地域代码是 86）。
- 可以使用另一种简体中文语言环境。

如果选择使用第一个选项，则发出下列命令：

```
db2set DB2CODEPAGE=1386  
db2set DB2TERRITORY=86  
db2 terminate  
db2stop  
db2start
```

如果选择第二个选项，则将语言环境从 Zh\_CN 更改为 ZH\_CN 或 zh\_CN。ZH\_CN 语言环境的代码集是 Unicode（UTF-8），而 zh\_CN 语言环境的代码集为 eucCN（代码页 1383）。

## 5 简体中文语言环境（Red Hat Linux）

5 Red Hat V8 和更新版本（包括 Red Hat Enterprise Linux [RHEL] V2.1 和 V3）已将  
5 简体中文的缺省代码集从 GBK（代码页 1386）更改为 GB18030（代码页 5488 或  
5 1392）。

3 由于 DB2 通用数据库（UDB）Linux 版本本身就支持 GBK 代码集，并且通过 Unicode  
3 还支持 GB18030 代码集，所以 DB2 UDB 将把它的代码集缺省设置为 ISO 8859-1（代  
3 码页 819），并且在某些操作中，还将把它的地域缺省设置为美国（US）。

3 要消除此局限性，可以使用下面两种方法：



- 3 • 可以将 Red Hat 缺省代码集从 GB18030 更改为 GBK，并将地域从美国更改为中国
- 3 （其地域标识为 CN，地域代码是 86）。
- 3 • 可以使用另一种简体中文语言环境。

3 如果选择使用第一个选项，则发出下列命令：

```
3 db2set DB2CODEPAGE=1386  
3 db2set DB2TERRITORY=86  
3 db2 terminate  
3 db2stop  
3 db2start
```

3 如果选择使用第二个选项，则发出下列任何一个命令：

```
3 export LANG=zh_CN.gbk  
3 export LANG=zh_CN  
3 export LANG=zh_CN.utf8
```

3 其中，与 zh\_CN 相关联的代码集为 eucCN 或代码页 1383，与 zh\_CN.utf8 相关联的  
3 代码集为代码页 1208。

## 5 Merant 驱动程序管理器不兼容性 ( UNIX )

5 当“Merant 驱动程序管理器”访问 UNIX 上的 DB2 ODBC 驱动程序时，存在与  
5 Unicode 支持不兼容的情况。即使应用程序未请求使用 Unicode，这些不兼容情况也会  
5 导致“Merant 驱动程序管理器”使用 Unicode。这种情况可能会导致要求“Merant 驱  
5 动程序管理器”支持非 IBM 数据源的组件（例如，数据仓库中心、信息目录管理器和  
5 MQSI）遇到问题。在有永久解决方案之前，可使用未启用 Unicode 支持的备用 DB2  
5 ODBC 驱动程序库。

5 DB2 通用数据库 ( UDB ) 版本 8.1 AIX 版、HP-UX 版和 Solaris Operating Environment  
5 版附带包括了未启用 Unicode 支持的备用 DB2 ODBC 驱动程序库。要使用此备用库，  
5 必须创建它的副本，并将副本命名为原始 DB2 ODBC 驱动程序库的名称。

5 **注：**备用 ( \_36 ) 库包含 DB2 JDBC 驱动程序所需要的 Unicode 功能。使用此库允许  
5 JDBC 应用程序（包括 WebSphere® Application Server）与 DB2 UDB 成功配合  
5 工作。

5 要在 AIX、HP-UX 或 Solaris Operating Environment 上切换至非 Unicode ODBC 库，  
5 请参阅以下指示信息。由于这是一个手工过程，所以每次更新产品时（包括应用后续  
5 修订包或修改级别之后）都必须执行它。

5 **过程：**

### 5 AIX

5 要在 AIX 上创建备用库：

- 5 1. 以实例所有者身份，使用 **db2stop force** 命令来关闭所有数据库实例。
- 5 2. 使用 DB2 管理服务器 ( DAS ) 实例标识，通过使用 **db2admin stop force**  
5 命令来关闭 DAS 实例。
- 5 3. 备份 /usr/lpp/db2\_81/lib 目录中的原始 db2.o 文件。
- 5 4. 使用 root 用户权限，发出 **slibclean** 命令。
- 5 5. 将文件 db2\_36.o 复制为备份文件 db2.o，并确保所有权和许可权仍保持一  
5 致。使用以下命令：

```
5 cp db2_36.o db2.o
5 -r--r--r-- bin:bin for db2.o
```

5 要切换回到原始对象，请遵循同一过程，但请使用备份文件，而不是 db2\_36.o  
5 文件。

### 5 Solaris Operating Environment

5 要在 Solaris Operating Environment 中创建备用库:

- 5 1. 以实例所有者身份，使用 **db2stop force** 命令来关闭所有数据库实例。
- 5 2. 使用 DB2 管理服务器 (DAS) 实例标识，通过使用 **db2admin stop force**  
5 命令来关闭 DAS 实例。
- 5 3. 备份 /opt/IBMDB2/V8.1/lib 目录中的原始 libdb2.so.1 文件。
- 5 4. 将文件 libdb2\_36.so.1 复制为备份文件 libdb2.so.1，并确保所有权和许  
5 可权仍保持一致。使用以下命令:

```
5 cp libdb2_36.so.1 libdb2.so.1
5 -r-xr-xr-x bin:bin libdb2.so.1
```

- 5 5. 对每个数据库实例发出 **dasupdt <instance>** 命令，并对 DAS 实例发出  
5 **dasupdt <das\_instance>** 命令。

5 要切换回到原始对象，请遵循同一过程，但请使用备份文件，而不是  
5 libdb2\_36.so.1 文件。

### 5 HP-UX PA-RISC

5 要在 HP-UX PA-RISC 上创建备用库:

- 5 1. 使用 **db2stop force** 命令来关闭所有数据库实例。
- 5 2. 使用 **db2admin stop force** 命令关闭 DB2 管理服务器 (DAS) 实例。
- 5 3. 备份 /opt/IBMDB2/V8.1/lib 目录中的原始 libdb2.sl 文件。
- 5 4. 将文件 libdb2\_36.sl 复制为备份文件 libdb2.sl，并确保所有权和许可  
5 权仍保持一致。使用以下命令来确保一致性:

```
5 cp libdb2_36.sl libdb2.sl
5 -r-xr-xr-x bin:bin for libdb2.sl
```

- 5 5. 对每个数据库实例发出 **dasupdt <instance>** 命令，并对 DAS 实例发出  
5 **dasupdt <das\_instance>** 命令。

5 要切换回到原始对象，请遵循同一过程，但请使用备份文件，而不是 libdb2\_36.sl  
5 文件。

### 5 HP-UX on IA64

5 要在 HP-UX on IA64 上创建备用库:

- 5 1. 使用 **db2stop force** 命令来关闭所有数据库实例。
- 5 2. 使用 **db2admin stop force** 命令关闭 DB2 管理服务器 (DAS) 实例。
- 5 3. 备份 /opt/IBMDB2/V8.1/lib 目录中的原始 libdb2.so 文件。
- 5 4. 将文件 libdb2\_36.so 复制为备份文件 libdb2.so，并确保所有权和许可  
5 权仍保持一致。使用以下命令来确保一致性:

```
5 cp libdb2_36.so libdb2.so
5 -r-xr-xr-x bin:bin for libdb2.so
```

5 5. 对每个数据库实例发出 **dasupdt <instance>** 命令，并对 DAS 实例发出  
5 **dasupdt <das\_instance>** 命令。

5 要切换回原始对象，遵循同一过程（使用备份文件而不是 libdb2\_36.so 文件）。

## 5 其它 UNIX 操作系统

5 如果您需要关于 DB2 UDB 和其它 UNIX 操作系统上的“Merant 驱动程序管  
5 理器”的帮助，请与 IBM 支持机构联系。

## 2 NFS APAR IY32512 - 不可用线程 (AIX)

2 AIX 5 NFS APAR IY32512 可能导致 **db2stop** 命令在带有大量分区的系统上停止。

2 在接收到要求阻止对已经锁定的文件的锁定的大量请求的服务器上，锁定守护进程可  
2 能会不作响应。如果所有可用已锁定线程已分配给等待锁定变为可用的线程，于是在  
2 发生解锁请求时没有可用线程来完成此工作，就可能发生这种情况。

2 如果发生这种情况，必须重新启动已停止的节点。针对这种情况，DB2 通用数据库的变  
2 通方法是使用 **db2stop** 命令的 **NODENUM** 选项停止这些节点（一次停止一个）。

## 4 SQLFLAG(STD) 预编译器选项错误

4 如果启用 SQLFLAG(STD) 预编译选项，则会导致以下错误：当运行预编译程序 DSNHPC  
4 时发生异常终止 C6 错误。

4 当使用开发中心来创建要在 DB2 通用数据库 z/OS 版本号 8 上运行的 SQL 存储过程  
4 时，除去 SQLFLAG (STD) 预编译选项。

## 7 DB2 Connect 定制顾问程序

7 尽管在《DB2 Connect 用户指南》中作了说明，但是 DB2 Connect 定制顾问程序在版  
7 本 8.2 中不再受支持。

## 8 创建工具目录数据库失败 (HP-UX)

8 **问题** 当在 HP-UX 上安装 DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8.2 时，如果在 32 位实  
8 例下运行 **CREATE TOOLS CATALOG** 命令，并且 DB2 管理服务器 **jdk\_path**  
8 配置参数指向 HP-UX SDK 1.4，则该命令将产生 **SQLCODE -22209**。发生这  
8 种故障的因为，缺省情况下 DB2 UDB 版本 8.2 将安装 HP-UX SDK 1.4，但  
8 是，版本 8.2 32 位实例需要 HP-UX SDK 1.3 才能成功地运行 **CREATE**  
8 **TOOLS CATALOG** 命令。

8 当安装 DB2 UDB 版本 8.1 修订包 7 时，如果您将 DB2 管理服务器 **jdk\_path**  
8 配置参数手工更新为指向 HP-UX SDK 1.4，或者如果您先删除然后再重新创建  
8 DB2 管理服务器 (DAS)，也会发生此故障。之所以发生故障是因为在任何一  
8 种情况下 **jdk\_path** 配置参数都更改为指向 HP-UX SDK 1.4。

8 DB2 UDB 版本 8.2 32 位实例要求成功运行 HP-UX SDK 1.3。

### 8 变通方法 1

8 在 64 位实例下创建工具目录。

### 8 变通方法 2

8 通过执行下列步骤在 32 位实例下创建工具目录：

- 8
- 8
- 8
- 8
- 8
- 8
- 8
- 8
- 8
1. 从以下 HP-UX Web 站点下载 HP-UX SDK 1.3:  
http://www.hp.com/products1/unix/java/
  2. 安装 HP-UX SDK 1.3。
  3. 将 DB2 管理服务器 jdk\_path 配置参数更新为指向 HP-UX SDK 1.3。例如:  
db2 update admin config using JDK\_PATH /opt/java1.3
  4. 重新启动 DB2 管理服务器。  
db2admin stop  
db2admin start
  5. 在 32 位实例下重新运行 CREATE TOOLS CATALOG 命令。

## 在 DB2 图形用户界面工具中显示印度字符

如果使用 DB2 图形用户界面工具时显示印度字符时有问题，则您可能没有在您的系统上安装必需的字体。

DB2 通用数据库 (UDB) 已打包以下 IBM TrueType 和 OpenType 对应印度语言字体以供您使用。这些字体可在下列任何 CD 上的 font 目录中找到:

- 7
- 7
- 7
- *IBM Developer Kit, Java Technology Edition (64-bit) for AIX 5L*
  - 对应您所使用的操作系统的 *DB2 嵌入式应用程序服务器和应用程序 (XML 注册表、Web 管理工具和 Java 分布式调试器)*

这些字体仅与 DB2 UDB 结合使用。您不能将这些字体用于一般的或无限制的销售或分发:

表 9. 与 DB2 UDB 打包在一起的印度字体

字型	字形	字体文件名
Devanagari MT for IBM	中	devamt.ttf
Devanagari MT for IBM	粗体	devamtb.ttf
Tamil	中	TamilMT.ttf
Tamil	粗体	TamilMTB.ttf
Telugu	中	TeluguMT.ttf
Telugu	粗体	TeleguMTB.ttf

有关如何安装字体和修改 font.properties 文件的详细指示信息位于 IBM Development Kit for Java 文档的 Internationalization 一节。

此外，下列 Microsoft 产品还带有可与 DB2 图形用户界面工具配合使用的印度字体:

- Microsoft Windows 2000 操作系统
- Microsoft Windows XP 操作系统
- Microsoft Publisher
- Microsoft Office

## zSeries 服务器不支持图形用户界面工具 (Linux)

除了 DB2 安装向导之外，在运行 Linux 操作系统的 zSeries 服务器上，图形用户界面工具不能工作。此局限性包含通常从“安装”启动板启动的任何项，例如，“快速浏览”。

如果要对这些系统之一使用图形用户界面工具，应在有不同系统配置的客户机系统上安装管理工具，并使用此客户机来连接 zSeries 服务器。

## 用引号将包含数字的 DB2 信息中心搜索项引起来

为了在 DB2 信息中心中获得精确的搜索结果，必须用引号将包括数字的搜索项引起来。

例如，如果搜索以下词条，将接收不到任何结果：

```
1.4.1
```

但是，如果用引号将该语句括起来，将接收到相应的结果：

```
"1.4.1"
```

搜索以下词条将返回额外主题：

```
DB20000I
```

但搜索以下词条将正常工作：

```
"DB20000I"
```

## 导入标记语言文件时未生成的信息目录中心日志文件

如果在将标记语言文件导入到信息目录中心时不生成信息目录中心日志文件，则执行下列故障诊断步骤：

当从命令行运行 **db2icmimport** 时：

- 如果不生成输出文件（.xml、.out、.err 或 .log），则命令行上可能有错。验证前五个自变量 **UserId**、**Password**、**Database**、**Catalog** 和 **Tagfile** 是正确的。通过输入 **db2icmimport** 查看语法。如果这不能解决问题，则修改 **db2icmimport** 以捕获 **db2javit** 命令的输出，方法是使用 **-g** 选项将输出保存至文件。例如：

```
db2javit -j:com.ibm.db2.common.icm.tag.IcmImport -w: -i:  
-o:"-Xmx128m -Xms32m" -g:"d:\temp\myimport.trc" ...
```

- 如果不生成日志文件，则通常是存在语法分析错误。查看 .xml 文件和 .out 文件。若有可能，将 “:COMMIT.CHKPID(DEBUG)” 命令插入到标记语言文件的开头。此命令生成调试报告消息，可检查 .xml 和 .out 文件以获取语法分析错误。
- 在语法分析之后，错误应出现在 .log 文件中。当生成调试报告时，查看 .log 文件和 .out 文件以获取信息。
- 总是检查 .err 文件以查看是否存在运行时错误。

当使用信息目录中心图形用户界面导入标记语言文件时：

- 当使用图形用户界面来导入标记语言文件时，不会生成 .out 或 .err 文件。
- 如果生成 .log 或 .xml 文件，通过使用这些文件尝试调试。
- 如果不生成 .log 或 .xml 文件或者所作的措施不起作用，则从命令行运行导入过程以获取更多信息。

## 6 绑定 Query Patroller 程序包

6 如果在应用修订包之后不绑定 Query Patroller 程序包，则没有 DBADM 权限或适当的  
6 Query Patroller 特权的用户在使用 Query Patroller 中心或 Query Patroller 命令行时可能  
6 会遇到以下错误：

6 SQL0001N - 绑定或预编译未成功完成。

6 如果正在使用 Query Patroller 中心，就会在 qpdiaq.log 文件中记录 SQL0001N 错误。  
6 如果正在使用 Query Patroller 命令行，SQL0001N 会被返回给控制台。

6 存在自动绑定代码，以便可以启动自动绑定。然而，当正在连接的用户没有执行 Query  
6 Patroller 程序包中所有语句的必需特权时，自动绑定会失败。此问题的症状是 Query  
6 Patroller 中心中缺少文件夹。

6 要避免此问题，在应用了修订包之后，应由有 DBADM 权限或必需特权的用户手工绑  
6 定 qpserver.lst 程序包。

## 9 Query Patroller 没有端口可用 ( Windows )

9 如果 Windows XP 或 Windows 2003 上没有其它可用端口，在 Query Patroller 中提  
9 交的查询可能会接收到 SQL 代码 -29007。随着访问 Query Patroller 的客户机的数量  
9 增加，发生此错误的可能性也会增加。

9 问题:

9 注册表变量 MaxUserPort 和 TcpTimedWaitDelay 分别用于设置 Query Patroller 可使用的  
9 的最大可用端口数和通信超时时间段。在缺省情况下，Windows Server 2003 或 Windows  
9 XP 中不会添加这些变量，所以必须按如下所示手工设置它们:

```
9 MaxUserPort=65534  
9 TcpTimedWaitDelay=30
```

9 变通方法:

9 在完成下面所述的步骤后需要重新启动系统。

9 使用 Windows 注册表编辑器以在路径  
9 HKey\_Local\_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 中创建  
9 这些注册表变量:

- 9 1. 打开注册表编辑器: 单击开始 -> 运行 -> 输入 **regedit** ->, 然后单击**确定**。
- 9 2. 找到 HKey\_Local\_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters  
9 文件夹。
- 9 3. 右键单击  
9 HKey\_Local\_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 文件  
9 夹并选择**新建 -> 字符串值**。
- 9 4. 输入 **MaxUserPort**。
- 9 5. 右键单击新的注册表键并选择**修改**。
- 9 6. 在**值数据**字段中输入 **65534** 并单击**确定**。
- 9 7. 重复步骤 3 到步骤 6, 输入 **TcpTimedWaitDelay** 作为注册表键并输入 **30** 作为  
9 字符串值。
- 9 8. 关闭 Windows 注册表编辑器。

9 9. 重新启动系统以使更改生效。

9 有关 TcpTimedWaitDelay 注册表变量的更多信息，请访问 MSDN Web 站点：

9 [http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/randz/protocol/](http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/randz/protocol/tcp_time-wait_delay.asp)

9 [tcp\\_time-wait\\_delay.asp](http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/randz/protocol/tcp_time-wait_delay.asp)

## 1 安全环境 ( Windows )

1 如果您正在 Windows 上使用 DB2 通用数据库 ( UDB )，并且您不是 Windows 系统

1 上的管理员，则可能会遇到文件许可权问题。如果接收到 SQL1035N、SQL1652N 或

1 SQL5005C 错误消息，则可能的原因和变通方法显示在以下信息中：

1 用户对 **sqllib** 目录没有足够的权限：

1 问题 用户在尝试打开 DB2 CLP 或命令窗口时接收到 SQL1035N 或 SQL1652N 错

1 误。DB2 UDB 代码 ( 核心文件 ) 被安装到写特权受限制的目录结构中，但是某

1 些 DB2 UDB 工具需要在 DB2INSTPROF 目录中写和创建文件。

1 变通方法

1 创建可以在其中至少授予用户 MODIFY 许可权的新目录，并使用 **db2set -g**

1 **db2tempdir** 来指向该新目录，或者在 Windows 系统环境中设置 db2tempdir 变

1 量。

1 即使用户属于 **SYSADM\_GROUP**，用户也没有足够的权限来写至 **sqllib\<instance\_dir>**

1 目录：

1 问题 用户在尝试更新数据库管理器配置文件 ( update dbm cfg ) 时接收到 SQL5005C

1 系统错误。即使已将此用户添加至 **SYSADM\_GROUP**，此用户也没有必需的

1 NTFS 许可权来写至 **sqllib\instance\_dir** 目录。

1 第一个变通方法

1 至少授予用户对 *instance\_dir* 目录的文件系统级别的 MODIFY 许可权。

1 第二个变通方法

1 创建新目录，可在该目录中至少授予用户 MODIFY 许可权。使用 **db2set**

1 **db2instprof** 命令来指向该新目录。您将需要重新创建实例以便将信息存储在

1 db2instprof 指定的新实例目录下面，或者将需要把旧实例目录移至新目录。

## 2 XML Extender 样本程序已重命名

2 有些 XML Extender 样本程序可能与其它已安装的程序同名。意外调用与 XML Extender

2 样本程序同名的另一程序可能会损坏 XML 文件。以下列表显示了旧的 XML Extender

2 样本程序名以及将不太可能会导致冲突的新替换程序名。确保使用新样本程序名而不

2 是旧样本程序名以防止损坏 XML 文件。

2 表 10. XML Extender 的替换样本程序 ( Windows )

旧程序 ( 不使用 )	新程序 ( 使用 )
insertx.exe	dxxisrt.exe
retrieve.exe	dxxretr.exe
retrieve2.exe	dxxretr2.exe
retrievec.exe	dxxretrc.exe
shred.exe	dxxshrd.exe

表 10. XML Extender 的替换样本程序 (Windows) (续)

旧程序 (不使用)	新程序 (使用)
tests2x.exe	dxxgenx.exe
tests2xb.exe	dxxgenxb.exe
tests2xc.exe	dxxgenxc.exe

表 11. XML Extender 的替换样本程序 (Linux 和 UNIX)

旧程序 (不使用)	新程序 (使用)
insertx	dxxisrt
retrieve	dxxretr
retrieve2	dxxretr2
retrievec	dxxretrc
shred	dxxshrd
tests2x	dxxgenx
tests2xb	dxxgenxb
tests2xc	dxxgenxc

## 将新的样本程序与样本 sqx 文件配合使用

前面列出的可执行文件的源代码 (.sqx 文件) 位于安装的 samples\db2xml\c 目录中。源文件仍用它们的旧名称标记。如果您对源代码进行更改, 则将新编译的可执行文件 (用旧名称) 复制到 sqllib\bin 目录中。

在 Windows 平台上, 必须建立另一个副本, 将它重命名为上面的新名称, 然后将它复制到 bin 目录。这两个副本都会替换 bin 目录中的现有文件。例如, 在编译了新版本的 shred.exe 之后, 需要建立两个副本并替换 bin 目录中的文件: 一个标记为 shred.exe, 另一个重命名为 dxxshrd.exe。

在 Linux 和 UNIX 平台上, 只需要用新编译版本替换有旧名称的文件。如果从这些样本创建新的可执行文件, 则必须将新文件从 \SQLLIB\samples\db2xml\c\ 目录复制到 \SQLLIB\bin\ 目录中, 然后建立其它副本, 并根据前面的表重命名这些副本。

## 分解 XML Extender 中包含非唯一属性和元素名称的文档

现在可以分解包含非唯一属性或非唯一元素名称的文档, 这些属性或元素名映射到 (相同或不同表的) 不同的列, 而不会接收到 DXXQ045E 错误。以下示例显示了包含非唯一属性和非唯一元素名称的一个 XML 文档:

```
<Order ID="0001-6789">
  <!-- Note: attribute name ID is non-unique -->
  <Customer ID="1111">
    <Name>John Smith</Name>
  </Customer>
  <!-- Note: element name Name is non_unique -->
  <Salesperson ID="1234">
    <Name>Jane Doe</Name>
  </Salesperson>
  <OrderDetail>
    <ItemNo>xxxx-xxxx</ItemNo>
    <Quantity>2</Quantity>
    <UnitPrice>12.50</UnitPrice>
  </OrderDetail>
```



```

4         <OrderDetail>
4             <ItemNo>yyyy-yyyy</ItemNo>
4             <Quantity>4</Quantity>
4             <UnitPrice>24.99</UnitPrice>
4         </OrderDetail>
4     </Order>

```

4 伴随的 DAD（它将重复的元素和属性映射至不同的列）如下：

```

4     <element_node name="Order">
4         <RDB_node>
4             <table name="order_tab" key="order_id"/>
4             <table name="detail_tab"/>
4             <condition>
4                 order_tab.order_id=detail_tab.order_id
4             </condition>
4         </RDB_node>
4
4         <!--attribute ID duplicated below, but mapped to a different col-->
4         <attribute_node name="ID">
4             <RDB_node>
4                 <table name="order_tab" />
4                 <column name="order_id" type="char(9)"/>
4             </RDB_node>
4         </attribute_node>
4
4         <element_node name="Customer">
4             <!--attribute ID duplicated above, but mapped to a different col-->
4             <attribute_node name="ID">
4                 <RDB_node>
4                     <table name="order_tab" />
4                     <column name="cust_id" type="integer"/>
4                 </RDB_node>
4             </attribute_node>
4
4             <!--element name duplicated below, but mapped to a different col-->
4             <element_node name="Name">
4                 <text_node>
4                     <RDB_node>
4                         <table name="order_tab" />
4                         <column name="cust_name" type="char(20)" />
4                     </RDB_node>
4                 </text_node>
4             </element_node>
4         </element_node>
4
4         <element_node name="Salesperson">
4             <!--attribute ID duplicated above, but mapped to a different col-->
4             <attribute_node name="ID">
4                 <RDB_node>
4                     <table name="order_tab" />
4                     <column name="salesp_id" type="integer"/>
4                 </RDB_node>
4             </attribute_node>
4
4             <!--element name duplicated above, but mapped to a different col-->
4             <element_node name="Name">
4                 <text_node>
4                     <RDB_node>
4                         <table name="order_tab" />
4                         <column name="salesp_name" type="char(20)" />
4                     </RDB_node>
4                 </text_node>
4             </element_node>
4         </element_node>
4
4     <element_node name="OrderDetail" multi_occurrence="YES">

```

```

4         <element_node name="ItemNo">
4             <text_node>
4                 <RDB_node>
4                     <table name="detail_tab" />
4                     <column name="itemno" type="char(9)" />
4                 </RDB_node>
4             </text_node>
4         </element_node>
4         <element_node name="Quantity">
4             <text_node>
4                 <RDB_node>
4                     <table name="detail_tab" />
4                     <column name="quantity" type="integer" />
4                 </RDB_node>
4             </text_node>
4         </element_node>
4         <element_node name="UnitPrice">
4             <text_node>
4                 <RDB_node>detail_tab" />
4                 <table name="detail_tab" />
4                 <column name="unit_price" type="decimal(7,2)" />
4             </RDB_node>
4             </text_node>
4         </element_node>
4     </element_node>
4 </element_node>

```

在分解了前面的文档之后，表的内容将如以下示例所示：

ORDER\_TAB:

ORDER_ID	CUST_ID	CUST_NAME	SALESP_ID	SALESP_NAME
0001-6789	1111	John Smith	1234	Jane Doe

DETAIL\_TAB:

ORDER_ID	ITEMNO	QUANTITY	UNIT_PRICE
0001-6789	xxxx-xxxx	2	12.50
0001-6789	yyyy-yyyy	4	24.99

注：要将多个元素和属性映射至同一个表的同一列，为该表定义别名并在 DAD <table> 元素的其中一个映射中使用该别名。

## 使用 DB2 Connect 时 SNA 与 TCP/IP 之间的差别

当使用 SNA 连接至 OS/390 系统时，主机 VTAM® 层将在建立新的连接时自动执行落实。自动落实将让主机端线程状态为不活动的，并且该线程立即成为不活动的。

但是，当使用 TCP/IP 连接至 OS/390 系统时，没有自动落实。在建立连接之后，应用程序本身必须执行显式落实以让线程在主机上成为不活动的。如果没有显式落实，则线程将进入空闲线程超时状态。

建议的变通方法是重新编写应用程序以便在连接之后在该连接成为空闲的情况下执行显式落实。

---

## 文档更新

---

### 管理：实现

#### 9 自动存储器

9 容器名称的格式已更改，其中的表空间标识和容器标识也已更改。新格式为：

```
9 <storage path>/<instance>/NODE####  
9 /T#####  
9 /C#####.<EXT>
```

9 其中：

- 9 • /T##### 是表空间标识。例如，T0000003。
- 9 • /C##### 是容器标识。例如，C0000012。

#### 9 对现有表定义生成列

9 从 DB2<sup>®</sup> 通用数据库版本 8.2.2（相当于版本 8.1 修订包 9）开始，可以在唯一索引中  
9 使用生成列。

9 不能在约束、引用约束、主键和全局临时表中使用生成列。使用 LIKE 和具体化视图创  
9 建的表不能继承生成列的属性。

#### 9 聚集注册表变量

9 设置 DB2WORKLOAD=SAP 后，不会自动创建用户表空间 SYSTOOLSPACE 和用户  
9 临时表空间 SYSTOOLSTEMPSpace。这些表空间用于通过下列向导、实用程序或函数  
9 自动创建的表：

- 9 • 自动维护
- 9 • 设计顾问程序
- 9 • 控制中心数据库信息面板
- 9 • SYSINSTALLOBJECTS 存储过程（如果未指定表空间输入参数的话）
- 9 • GET\_DBSIZE\_INFO 存储过程

9 在没有 SYSTOOLSPACE 和 SYSTOOLSTEMPSpace 表空间的情况下，不能使用这些  
9 向导、实用程序或函数。

9 为能够使用这些向导、实用程序或函数，应执行下列其中一个操作：

- 9 • 手工创建 SYSTOOLSPACE（仅在目录节点上，如果使用 DPF 的话）。例如：

```
9 CREATE REGULAR TABLESPACE SYSTOOLSPACE  
9 IN IBMCATGROUP  
9 MANAGED BY SYSTEM  
9 USING ('SYSTOOLSPACE')
```

- 9 • 调用 SYSINSTALLOBJECTS 以便为下列每个工具名称创建对象（指定有效表空  
9 间）：『DB2AC』、『POLICY』和『STMG\_DBSIZE\_INFO』

9 在完成至少其中一种选择之后，创建用户临时表空间（也仅在目录节点上，如果使用  
9 DPF 的话）。例如：

```
9 CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE SYSTOOLSTMPSPACE  
9 IN IBMCATGROUP  
9 MANAGED BY SYSTEM  
9 USING ('SYSTOOLSTMPSPACE')
```

9 在创建表空间 SYSTOOLSPACE 和临时表空间 SYSTOOLSTEMPSPACE 之后，可使用  
9 之前提到的向导、实用程序或函数。

## 8 远程客户机的认证注意事项

8 认证类型 DATA\_ENCRYPT\_CMP 旨在允许前发行版中不支持数据加密的客户机使用  
8 SERVER\_ENCRYPT 认证而不是使用 DATA\_ENCRYPT 来连接至服务器。这种认证在  
8 下面三种情况下不工作：

- 8 • 客户机级别为版本 7.2。
- 8 • 网关级别为版本 8 修订包 7 或更新版本。
- 8 • 服务器为版本 8 修订包 7 或更新版本。

8 在这种情况下，客户机无法连接至服务器。要允许进行连接，必须将客户机升级到版  
8 本 8，或者将网关级别升级到版本 8 修订包 6 或更早版本。

## 8 直接 I/O (DIO) 和并发 I/O (CIO) 支持

8 直接 I/O (DIO) 可以提高内存性能，因为它不必在文件系统级别进行高速缓存。此过程  
8 减少了 CPU 开销，从而使更多内存可用于数据库实例。

8 并发 I/O (CIO) 不但具有 DIO 的优点，而且还减轻了写访问权的序列化。

8 DB2 通用数据库 (UDB) 在 AIX 上支持 DIO 和 CIO；而在 HP-UX、Solaris Operating  
8 Environment、Linux 和 Windows 上支持 DIO。

8 关键字 NO FILE SYSTEM CACHING 和 FILE SYSTEM CACHING 是 CREATE 和  
8 ALTER TABLESPACE SQL 语句的一部分，它允许您指定是否对每个表空间使用 DIO  
8 或 CIO。当 NO FILE SYSTEM CACHING 生效时，DB2 UDB 将尽量尝试使用并发  
8 I/O。在 CIO 不受支持的情况下（例如，如果使用了 JFS），将改为使用 DIO。

8 有关更多信息，参阅位于以下 URL 的文章 “Improve database performance on file system  
8 containers in IBM DB2 UDB Stinger using Concurrent I/O on AIX”：

8 <http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0408lee/>

## 8 分发器技术和自动进行客户机重新路由

8 以下信息是《管理指南：实现》附录 B『使用自动客户机重新路由』的一部分：

8 DB2 通用数据库 Linux 版、UNIX 版、版和 Windows 版的自动客户机重新路由功能  
8 允许客户机应用程序在与服务器通信中断时通过以下方法进行恢复：自动重新建立客  
8 户机与服务器之间的数据库连接，从而使应用程序能够继续工作，并将发生中断的情  
8 况降到最低程度。

8 当从客户机连接至服务器失败时，客户机的重新连接请求将由分发器或分派器（例  
8 如，WebSphere EdgeServer）分发给已定义的一组系统

8 可以在类似下面的环境中使用分发器技术：  
8 客户机 → 分发器技术 → (DB2 Connect 服务器 1 或 DB2 Connect 服务器 2) →  
8 DB2 z/OS 版

8 其中：

- 8 • 分发器技术组件的 TCP/IP 主机名是 DThostname
- 8 • DB2 Connect 服务器 1 的 TCP/IP 主机名是 GWYhostname1
- 8 • DB2 Connect 服务器 2 的 TCP/IP 主机名是 GWYhostname2
- 8 • DB2 z/OS 服务器的 TCP/IP 主机名是 zOShostname

8 客户机是使用 DThostname 来进行编目的，以便利用分发器技术来访问任何一个 DB2  
8 Connect 服务器。加入分发器技术就可以决定是使用 GWYhostname1 还是  
8 GWYhostname2。一旦作出了决定，客户机就可以与这两个 DB2 Connect 网关的其中一  
8 个网关进行直接套接字连接。一旦与所选择的 DB2 Connect 服务器建立了套接字连接，  
8 您就建立了客户机至 DB2 Connect 服务器，该服务器至 DB2 z/OS 的典型连接。

8 例如，假定分发器选择 GWYhostname2。这将生成以下环境：

8 客户机 → DB2 Connect 服务器 2 → DB2 z/OS

8 如果发生任何通信故障，分发器不会重试任何连接。如果想在这样的环境中对数据库  
8 启用“自动客户机重新路由”功能，则应该将 DB2 Connect 服务器 (DB2 Connect 服  
8 务器 1 或 DB2 Connect 服务器 2) 中相关联的一个或多个数据库的备用服务器设置  
8 为分发器 (DThostname)。然后，如果 DB2 Connect 服务器 1 由于任何原因而锁定，则  
8 会触发“自动客户机重新路由”，并且在分发器同时作为主服务器和备用服务器的情  
8 况下重试客户机连接。此选项允许您使用“DB2 自动客户机重新路由”功能来组合和维  
8 护分发器功能。将备用服务器设置为除了分发器主机名以外的主机仍然将为客户机提  
8 供“自动客户机重新路由”功能。但是，客户机将与已定义的备用服务器建立直接连  
8 接，从而未使用分发器技术，这就消除了分发器及其所带来的价值。

8 “自动客户机重新路由”将拦截下列 sqlcode:

- 8 • sqlcode -20157
- 8 • sqlcode -1768 (原因码 = 7)

## 7 有关在 DB2 Connect 服务器上进行编目的自动客户机重新路由注 7 意事项

7 考虑涉及到与 DB2 Connect 服务器的备用服务器连接时，需要考虑下列两项：

- 7 • 第一个注意事项涉及到使用 DB2 Connect 服务器代表远程和本地客户机访问主机或  
7 iSeries 数据库。在这种情况下，系统数据库目录条目中的备用服务器连接信息可能会  
7 变得混乱。为使混乱程度降至最低，考虑在系统数据库目录中编目两个条目来表示  
7 同一主机或 iSeries 数据库。为远程客户机编目一个条目，为本地客户机编目另一个  
7 条目。
- 7 • 第二个注意事项是从目标服务器返回的备用服务器信息仅保留在高速缓存中。如果  
7 DB2 进程终止，高速缓存信息将会丢失，因此备用服务器信息也会丢失。

## 本地系统帐户支持 ( Windows )

在本地系统帐户 ( LSA ) 的上下文中运行的应用程序在所有 Windows 平台上都受支持, 但是 Windows ME 除外。

## 由两部分组成的用户标识支持

CONNECT 语句和 ATTACH 命令支持由两部分组成的用户标识。符合 SAM 的用户标识的限定符为 NetBIOS 式名称, 最大长度为 15 个字符。此功能在 Windows ME 上不受支持。

## Kerberos 认证详细信息

### Kerberos 和客户机主体:

可在 UNIX<sup>®</sup> 和 Linux<sup>™</sup> 操作系统上覆盖 DB2 通用数据库 ( UDB ) 服务器使用的 Kerberos 服务器主体名。将 DB2\_KRB5\_PRINCIPAL 环境变量设置为期望的标准服务器主体名。因为只有运行 **db2start** 之后 DB2 UDB 才识别服务器主体名, 所以必须重新启动该实例。

## 有关 Kerberos 支持的更多信息

### Linux 先决条件:

文档中报告的有关 Linux Kerberos 支持的先决条件的信息不准确。提供的 DB2 Kerberos 安全性插件对于带有 IBM Network Authentication Service ( NAS ) 1.4 Client 的 Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 3 是受支持的。

### zSeries 和 iSeries 兼容性:

对于与 zSeries 和 iSeries 的连接, 必须使用 AUTHENTICATION KERBEROS 参数编目数据库并且必须显式指定 TARGET PRINCIPAL 参数名。

zSeries 和 iSeries 都不支持相互认证。

### Windows 问题:

- 因为 Windows 检测和报告某些错误的方式的关系, 下列情况将导致意外客户机安全性插件错误 ( SQL30082N, rc=36 ) :
  - 到期帐户
  - 无效密码
  - 到期密码
  - 管理员强制进行的密码更改
  - 禁用帐户

而且, 在所有情况下, DB2 管理日志或 db2diag.log 都将指示 “登录失败” 或 “登录被拒绝”。

- 如果还在本地定义了域帐户名, 显式指定域名和密码的连接将失败并显示以下错误:
  - 不能与 “本地安全性权限” 联系

7 该错误是最先定位本地用户的 Windows 造成的。解决方案是在连接字符串中完全限定该用户。例如：  
7  
7 name@DOMAIN.IBM.COM

- 7 • Windows 帐户的名称中不能包括 @ 字符，因为该字符被 DB2 Kerberos 插件用作域分隔符。
- 7 • 在与非 Windows 平台互操作时，确保所有 Windows 域服务器帐户和所有 Windows 客户机帐户被配置为使用 DES 加密。如果用于启动 DB2 服务的帐户未配置为使用 DES 加密，则 DB2 服务器将无法接受 Kerberos 上下文。特别是，DB2 通用数据库将会失败并带有意外服务器插件错误，而且会记录 AcceptSecurityContext API 返回 SEC\_I\_CONTINUE\_NEEDED (0x00090312L)。

7 要确定 Windows 帐户是否配置为使用 DES 加密，查看活动目录下的帐户配置。如果帐户属性已更改，可能需要重新启动。

- 7 • 如果客户机和服务器都在 Windows 上，则可在本地系统帐户下启动 DB2 服务。但是，如果客户机和服务器在不同域中，则连接可能会失败并带有无效目标主体名称错误。变通方法是在客户机上按以下格式使用全限定服务器主机名和标准域名显式编目目标主体名称：  
7  
7 host/<server hostname>@<server domain name>

7 例如：  
7  
7 host/myhost.domain.ibm.com@DOMAIN.IBM.COM

7 否则，必须在有效域帐户下启动 DB2 服务。

---

## 管理：性能

### DB2\_RESOURCE\_POLICY 注册表变量接受新元素

9 从 DB2 通用数据库™ (UDB) 版本 8.2.2 开始，由 DB2\_RESOURCE\_POLICY 注册表  
9 变量指定的配置文件接受 SCHEDULING\_POLICY 元素。可在某些平台上使用  
9 SCHEDULING\_POLICY 元素来选择：

- 9 • DB2 UDB 服务器使用的操作系统调度策略。

9 注：设置操作系统调度策略的功能已扩展至 DB2 AIX® 版。此功能以前只能用于  
9 DB2 UDB Windows® 版（通过使用 DB2NTPRICLASS 注册表变量）。

- 9 • 各个 DB2 服务器代理进程使用的操作系统优先级

9 可单独使用 DB2PRIORITIES 和 DB2NTPRICLASS 来控制操作系统调度策略和设置  
9 DB2 代理进程优先级。

9 但是，在资源策略配置文件中指定 SCHEDULING\_POLICY 元素就可以同时指定调度策  
9 略和相关联的代理进程优先级。

#### 示例 1:

9 选择 AIX SCHED\_FIFO2 调度策略并提高 db2 日志的写入和读取进程的优先级：

```
9 <RESOURCE_POLICY>  
9   <SCHEDULING_POLICY>  
9     <POLICY_TYPE>SCHED_FIFO2</POLICY_TYPE>
```

```

9          <PRIORITY_VALUE>60</PRIORITY_VALUE>
9
9          <EDU_PRIORITY>
9            <EDU_NAME>db2loggr</EDU_NAME>
9            <PRIORITY_VALUE>56</PRIORITY_VALUE>
9          </EDU_PRIORITY>
9
9          <EDU_PRIORITY>
9            <EDU_NAME>db2loggw</EDU_NAME>
9            <PRIORITY_VALUE>56</PRIORITY_VALUE>
9          </EDU_PRIORITY>
9        </SCHEDULING_POLICY>
9      </RESOURCE_POLICY>

```

## 9 示例 2:

9 替代 Windows 上的 DB2NTPRICLASS=H。

```

9 <RESOURCE_POLICY>
9   <SCHEDULING_POLICY>
9     <POLICY_TYPE>HIGH_PRIORITY_CLASS</POLICY_TYPE>
9   </SCHEDULING_POLICY>
9 </RESOURCE_POLICY>

```

## 9 新的系统环境变量 (Linux)

8 修订包 8 中添加了 DB2\_MAPPED\_BASE 和 DB2DBMSADDR 系统环境变量。

8 仅建议高级用户才使用这些注册表变量。

### 8 DB2\_MAPPED\_BASE:

8 变量名 DB2\_MAPPED\_BASE

8 值 0 OR (十六进制) 31 位和 32 位地址范围中的虚拟地址 OR NULL (未设置)

#### 8 操作系统

8 x86 上的 Linux 和 zSeries 上的 Linux (31 位)

8 **描述** DB2\_MAPPED\_BASE 注册表变量可以用来增大可用于 DB2 通用数据库  
8 (UDB) 的邻接虚拟地址空间量, 这是通过重新定位特定进程的共享库的连接  
8 地址来实现的。邻接虚拟地址空间对于使可用于 DB2 UDB 的数据库共享内存  
8 量达到最大化是很重要的。此变量仅对于将 mapped\_base 文件包括在 proc 文  
8 件系统中的进程标识目录的分发产品有效。

8 如果未设置此变量, 则 DB2 UDB 将尝试把共享库重新定位至虚拟地址  
8 0x10000000。

8 还可以将该注册表变量设置为 31 位和 32 位地址空间范围内的任何虚拟地址  
8 (十六进制)。

8 **注:** 不正确的地址会导致 DB2 UDB 产生严重问题, 这些问题包括无法启动  
8 DB2 UDB, 甚至无法连接至数据库。不正确的地址就是与内存中已经在使  
8 用的区域相冲突的地址或者是预先指定为用于其它某些用途的地址。要解  
8 决此问题, 可使用以下命令来将 DB2\_MAPPED\_BASE 变量重新设置为  
8 NULL:

```
8 db2set DB2_MAPPED_BASE=
```

8 以下消息在 db2diag.log 文件中可能会多次出现, 这是因为对每个逻辑节点都需  
8 要进行一次此更改:



8 ADM0506I DB2 已自动将“mapped\_base”内核参数从  
8 “0x40000000(hex) 1073741824(dec)”更新为建议值  
8 “0x10000000(hex) 268435456(dec)”。

8 仅当成功设置了该注册表变量时才会出现此消息，并且它将包括共享库被重新  
8 定位至的地址。

#### 8 **DB2DBMSADDR:**

8 变量名 DB2DBMSADDR

8 值 0x09000000 到 0xB0000000 范围内的虚拟地址，其增量为 0x10000

8 操作系统

8 x86 上的 Linux 和 zSeries 上的 Linux (31 位)

8 描述 以十六进制格式指定缺省数据库共享内存地址。

8 注: 不正确的地址会导致 DB2 UDB 产生严重问题，这些问题包括无法启动  
8 DB2 UDB，甚至无法连接至数据库。不正确地址的示例就是与内存中已经  
8 在使用的区域相冲突的地址或者是预先指定为用于其它某些用途的地址。  
8 要解决此问题，可使用以下命令来将 DB2DBMSADDR 变量重新设置为  
8 NULL:

8 db2set DB2DBMSADDR=

8 可以将此变量与 DB2\_MAPPED\_BASE 一起设置，也可以单独设置此变量，以  
8 便精细调整 DB2 UDB 进程的地址空间布局。此变量将把实例共享内存的位置  
8 从它在虚拟地址 0x20000000 的当前位置更改为给定的新值。

## 7 新增通信注册表变量

7 已在版本 8.2 中添加了 DB2TCP\_CLIENT\_RCVMTIMEOUT 注册表变量。

7 表 12. 通信变量

7 变量名	7 操作系统	7 值
7 描述		
7 DB2TCP_CLIENT_RCVMTIMEOUT	7 所有	7 缺省值为 0 (未设置) 7 值: 0 至 32767 秒
7 指定 TCP/IP 接收操作中客户机等待数据的秒数。		
7 如果注册表变量未设置或已设置为零，则没有超时。如果 TCP/IP 接收在超时值到期之前返回 7 数据，则应用程序将如常继续。如果超时值到期仍未返回数据，则连接关闭。		
7 注: 此注册表变量仅适用于 DB2 客户机和 DB2 网关的客户端。它不适用于 DB2 服务器。		

## 新增性能变量

已在版本 8.2 中添加了 DB2\_LARGE\_PAGE\_MEM 性能变量。

表 13. 性能变量

变量名	操作系统	值
描述		
DB2_LARGE_PAGE_MEM	仅 AIX 5.x 64 位	缺省值为 NULL
	Linux	使用 * 指示应使用大页内存的所有适用内存区域或者应使用大页内存的特定内存区域的用逗号分隔的列表。可用区域根据操作系统有所变化。在 64 位 AIX 5.x 上，可指定下列区域：DB、DBMS 或 PRIVATE。在 Linux 上，可指定以下区域：DB。

表 13. 性能变量 (续)

变量名	操作系统	值
<b>描述</b>		
<p>大页内存仅对于 DB2 通用数据库 (UDB) AIX 5L 版 64 位版和 DB2 UDB Linux 版才是受支持的。</p> <p>DB2_LARGE_PAGE_MEM 注册表变量用于在 AIX 5.x 或带有适当内核支持的任何 Linux 体系结构上运行时启用大页支持。此注册表变量不推荐使用 DB2_LGPGAGE_BP 注册表变量, 该变量只能用于对数据库共享内存区域启用大页内存。现在, 可通过设置 DB2_LARGE_PAGE_MEM=DB 启用大页内存。提到使用 DB2_LGPGAGE_BP 注册表变量启用大页的任何说明可被视为设置 DB2_LARGE_PAGE_MEM=DB。</p> <p>大页的使用主要是为了改进性能以获取高性能计算应用程序。使用大量虚拟内存的密集内存存取型应用程序可以通过使用大页来提高性能。为使 DB2 UDB 能够使用大页, 必须先将操作系统配置为使用大页。</p> <p>启用大专用页将显著增加 DB2 UDB 内存使用量, 而每个 DB2 UDB 代理进程将至少消耗 1 个大页 (16MB) 的物理内存。要对 64 位 DB2 UDB AIX 版上的代理进程专用内存启用大页 (DB2_LARGE_PAGE_MEM=PRIVATE 设置), 除了在操作系统上配置大页之外, 还必须满足下列条件:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>实例所有者必须拥有 CAP_BYPASS_RAC_VMM 和 CAP_PROPOGATE 功能。</li> <li>内核必须支持允许进程在运行时修改其页大小的接口。</li> </ul> <p>在 64 位 DB2 UDB AIX 版上, 启用此变量将降低共享内存段的大小, 使数据库内存的需求降至最低。缺省情况是创建 64 GB 内存段: 有关更多详细信息, 请参阅数据库共享内存大小 (<i>database_memory</i>) 数据库配置参数。这将避免在 RAM 中插入过量的共享内存。</p> <p>通过设置此变量, 动态增加总数据库共享内存配置 (例如, 增加缓冲池的大小) 的能力将受到限制。</p> <p>在 Linux 上, 还需要有 <b>libcap.so</b> 库可用。必须先安装此库才能使此选项起作用。如果此选项已打开, 且该库不在系统上, 则 DB2 UDB 将禁用大内核页并继续如常运作。</p> <p>在 Linux 上, 要验证大内核页是否可用, 发出以下命令:</p> <pre>cat /proc/meminfo</pre> <p>如果可用, 应出现下列三行 (带有不同数字, 这取决于在机器上配置的内存量):</p> <pre>HugePages_Total: 200 HugePages_Free: 200 Hugepagesize: 16384 KB</pre> <p>如果没看到这几行, 或者如果 HugePages_Total 为 0, 则需要配置操作系统或内核。</p>		

## SQL 编译器变量

以下更新适用于《管理指南: 性能》的附录 A『DB2 注册表和环境变量』中的主题“SQL 编译器变量”:

当 DB2 编译器变量 DB2\_MINIMIZE\_LISTPREFETCH 和 DB2\_INLIST\_TO\_NLJN 的其中一个变量或两个变量都设置为 ON 时, 它们都保持活动, 即使指定了 REOPT(ONCE) 也是如此。

## 配置参数更新

以下是对配置参数文档的更新:

### 认证 - 认证类型

认证类型（认证）数据库管理器配置参数还接受下列值:

- DATA\_ENCRYPT

服务器接受加密的 SERVER 认证方案和用户数据的加密。认证与 SERVER\_ENCRYPT 的工作方式完全相同。

当使用此认证类型时，以下用户数据是加密的:

- SQL 语句。
- SQL 程序变量数据。
- 来自处理 SQL 语句的服务器的输出数据并且包括对数据的描述。
- 从查询获得的某些或所有应答集数据。
- 大对象（LOB）数据流动。
- SQLDA 描述符。

- DATA\_ENCRYPT\_CMP

服务器接受加密的 SERVER 认证方案和用户数据的加密。另外，此认证类型允许与不支持 DATA\_ENCRYPT 认证类型的较早产品兼容。这些产品允许使用 SERVER\_ENCRYPT 认证类型来进行连接，并且不对用户数据进行加密。支持新的认证类型的产品必须使用该认证类型。此认证类型仅在服务器的数据库管理器配置文件中有效，而在 CATALOG DATABASE 命令上使用该认证类型是无效的。

### util\_impact\_lim - 实例影响策略

从 DB2 通用数据库版本 8.2 开始，实例影响策略（*util\_impact\_lim*）数据库管理器配置参数的缺省值就从 100 更改为 10。

### sysadm\_group、sysmaint\_group、sysctrl\_group 和 sysmon\_group

在所有平台上，下列数据库管理器配置参数全部都可以接受长度为 30 个字节（或更少）的组名:

- 系统管理权限组名（*sysadm\_group*）
- 系统维护权限组名（*sysmaint\_group*）
- 系统控制权限组名（*sysctrl\_group*）
- 系统监视权限组名（*sysmon\_group*）

“数据库管理器配置参数总结”这一主题中的表包含这些数据库管理器配置参数的不正确的数据类型。所有情况下的正确值都是 char(30)。

### estore\_seg\_sz - 扩展存储器内存段大小

在基于 Windows 的平台上，扩展存储器内存段大小数据库（*estore\_seg\_size*）配置参数的最大大小为 16 777 216。

8                   **hadr\_timeout** - HADR 超时值  
8                   HADR 超时值 (*hadr\_timeout*) 数据库配置参数的正确上限为 4 294 967 295。

8                   **locklist** - 锁定列表的最大存储器  
8                   锁定列表的最大存储器 (*locklist*) 数据库配置参数的文档指出仅对本地客户机服务的  
8                   Windows 64 位和 32 位服务器的最大值为 60 000。此值是不正确的，应该为 524 288。

8                   **num\_db\_backups** - 数据库备份数  
8                   数据库备份数 (*num\_db\_backups*) 数据库配置参数的值的范围不正确。正确范围是 0 到  
8                   32 767。

## 8                   **SQLDBCONF** 数据库配置参数文件

8                   从 DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8.1 到版本 8.2 之后，DB2 UDB 将使用新的 16  
8                   KB 数据库配置参数文件，其名称为 **SQLDBCONF**。（在版本 8.1 中，数据库配置参数  
8                   文件只有 4 KB，其名称为 **SQLDBCON**）。

## 8                   **对 DB2\_HASH\_JOIN 缺省值的更改**

8                   从版本 8.1 开始，注册表变量 **DB2\_HASH\_JOIN** 缺省情况下将设置为 **ON**。

8                   应该使用散列连接变量，但是需要调整它才能获得最佳性能。

8                   如果可以避免散列循环和溢出至磁盘，则散列连接性能将是最佳的。要调整散列连接  
8                   性能，估计可用于 **sheapthres** 参数的最大内存量，然后调整 **sorheap** 参数。增大该  
8                   参数的值，以尽可能避免存在太多散列循环和磁盘溢出，但是，不要达到 **sheapthres**  
8                   参数指定的限制。

8                   有关更多信息，请参阅《管理指南：性能》手册中的“连接方法”主题。

## 7                   **不推荐使用 DB2NTNOCACHE 注册表变量**

7                   先前通过 **DB2NTNOCACHE** 实现的功能可通过在 **CREATE TABLESPACE** 或 **ALTER**  
7                   **TABLESPACE** 语句上指定 **NO FILE SYSTEM CACHING** 子句在表空间级别实现。有  
7                   有关用法的详细信息，参阅 *SQL Reference*。**DB2NTNOCACHE** 注册表变量在将来的发行  
7                   版中会被除去。

## 7                   **说明表和说明信息的组织**

7                   说明表可能对多个用户是公共的。但是，可对一个用户定义这些说明表，并可对使用  
7                   相同名称的每个其它用户定义别名以指向定义的表。或者，可在 **SYSTOOLS** 模式下定  
7                   义说明表。如果在用于动态 SQL 的用户会话标识或用于静态 SQL 的语句授权标识下  
7                   未发现任何其它说明表或别名，则说明设施将缺省为 **SYSTOOLS** 模式。共享公用说明  
7                   表的每个用户必须对那些表有插入许可权。公用说明表的读许可权通常也应限于分析  
7                   说明信息的用户。

## 7                   **捕获说明信息的准则**

7                   如果在编译 SQL 语句时请求说明数据，则捕获该数据。考虑您期望在请求说明数据时  
7                   如何使用捕获的信息。

7                   捕获说明表中的信息：

- 7 • 动态 SQL 语句:
- 7 在下列任何一种情况下捕获说明表信息:
- 7 - 将 CURRENT EXPLAIN MODE 专用寄存器设置为:
- 7 - YES: SQL 编译器捕获说明数据并执行该 SQL 语句。
- 7 - EXPLAIN: SQL 编译器捕获说明数据但不执行该 SQL 语句。
- 7 - RECOMMEND INDEXES: SQL 编译器捕获说明数据, 而建议的索引将放置在
- 7 ADVISE\_INDEX 表中, 但不会执行该 SQL 语句。
- 7 - EVALUATE INDEXES: SQL 编译器使用用户放置在 ADVISE\_INDEX 表中的
- 7 索引进行求值。在 EVALUATE INDEXES 方式中, 说明所有动态语句, 就象这
- 7 些虚拟索引是可用的。如果虚拟索引可提高语句性能的话, SQL 编译器将选择
- 7 使用虚拟索引。否则, 忽略这些索引。要了解已提出的索引是否有用, 复查
- 7 EXPLAIN 结果。
- 7 - REOPT: 当主机变量、专用寄存器或参数标记的实际值可用时, SQL 编译器会
- 7 在执行时进行语句重新优化期间捕获静态或动态 SQL 语句的说明数据。
- 7 - 已在 BIND 或 PREP 命令上指定了 EXPLAIN ALL 选项。SQL 编译器在运行时
- 7 捕获动态 SQL 的说明数据, 即使 CURRENT EXPLAIN MODE 专用寄存器设置
- 7 为 NO 时也是如此。SQL 语句还会执行查询并返回查询结果。

## 7 db2CfgGet API 中的附加返回码 collate\_info 参数

7 整理信息参数仅可使用 db2CfgGet API 显示。它不能通过命令行处理器或控制中心来显

7 示。

7 配置类型 数据库

7 参数类型 参考

7 此参数提供 260 个字节的数据库整理信息。前面 256 个字节指定数据库整理顺序, 其

7 中字节 “n” 包含代码点的排序权重, 该代码点在数据库代码页中的基本十进制表示为

7 “n”。

7 最后 4 个字节包含关于整理顺序类型的内部信息。collate\_info 的最后 4 个字节是整数。

7 该整数依据平台的字节存储顺序。可能的值包括:

- 7 • 0 - 该顺序包含非唯一权重
- 7 • 1 - 该顺序包含所有唯一权重
- 7 • 2 - 该顺序是标识顺序, 其字符串是按字节进行比较的。
- 7 • 3 - 顺序为 NLSCHAR, 用于对 TIS620-1 (代码页 874) 泰国语数据库中的字符进
- 7 行排序。
- 7 • 4 - 顺序为 IDENTITY\_16BIT, 实现 “CESU-8 Compatibility Encoding Scheme for
- 7 UTF-16: 8-Bit” 算法, 该算法是在 Unicode Technical Consortium Web 站点
- 7 <http://www.unicode.org> 上的 Unicode Technical Report #26 中指定的。
- 7 • X'8001' - 顺序为 UCA400\_NO, 实现基于 Unicode 标准版本 4.00 的 UCA (Unicode
- 7 整理算法) 其规范化隐式设置为 ON。
- 7 • X'8002' - 顺序为 UCA400\_LTH, 实现基于 Unicode 标准版本 4.00 的
- 7 UCA (Unicode 整理算法) 并按皇家泰国语字典顺序对所有泰国语字符排序。
- 7 • X'8003' - 顺序为 UCA400\_LSK, 实现基于 Unicode 标准版本 4.00 的
- 7 UCA (Unicode 整理算法) 并对所有斯洛伐克语字符作适当排序。

7 如果使用此内部类型信息，在另一平台上检索有关数据库的信息时需要考虑字节反  
7 向。

7 可在创建数据库时指定整理顺序。

## 8 自动设置缺省预取大小和更新缺省值

8 从 DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8.2 开始，可以对表空间使用 AUTOMATIC 预取大  
8 小。当表空间的容器数更改时，DB2 UDB 将自动更新预取大小。

8 扩展了 DB2\_PARALLEL\_IO 注册表变量的语法，以识别具有不同 I/O 并行性特征的容  
8 器。通过扩展的语法，不同表空间的容器可以具有不同的 I/O 并行性特征。当为表空间  
8 指定的预取大小为 AUTOMATIC 时，将使用每个表空间的 I/O 并行性特征。如果启用了  
8 DB2\_PARALLEL\_IO 注册表变量，但是未使用用于标识表空间的特定 I/O 并行性特  
8 征的扩展语法，则假定使用缺省级别的并行性。缺省级别为 RAID 5 (6+1)。

8 仅当发出了用于更改表空间的预取大小或者更改容器数 (使用 ADD/DROP/BEGIN NEW  
8 STRIPE SET/ADD TO NEW STRIPE SET) 的 ALTER TABLESPACE 语句时，才会  
8 刷新优化器使用的预取大小信息。如果每个容器注册表设置的物理磁盘数发生变更，  
8 则应该发出 **ALTER TABLESPACE <table space name> PREFETCHSIZE  
8 AUTOMATIC** 语句来刷新优化器信息 (除非已经发出了用于刷新优化器信息的 ALTER  
8 TABLESPACE 语句)。

8 如果重定向或者复原了表空间以使用不同的容器数，则通过发出 **ALTER TABLESPACE  
8 <table space name> PREFETCHSIZE AUTOMATIC** 语句来刷新优化器信息。如果  
8 一个表空间中有多个条形集，则使用条形集中的最大容器数来计算预取大小。如果通  
8 过计算获得的预取大小超过了最大大小 (32 767 页)，则将小于最大值的容器数的最大  
8 乘积用作预取大小。

8 在 DB2 UDB 企业服务器版环境中，如果表空间使用 AUTOMATIC 预取大小，则不同  
8 数据库分区上的预取大小可能不同。这种情况是存在的，这是因为不同的数据库分区  
8 用来计算预取大小的容器数可能不同。为了生成查询存取方案，优化器使用数据库分  
8 区组中的第一个分区的预取大小。

---

## 管理：计划

### 9 范围集群表

9 不能在有多个分区的数据库中创建范围集群表。

### 9 目录表空间设计

9 在创建数据库时，将定义三个表空间，包括用于系统目录表的 SYSCATSPACE 表空间。  
9 将作为所有表空间的缺省值的页大小是在创建数据库时设置的。如果页大小大于 4096 或  
9 选择了 4K，并且目标表空间的页大小为 4K，则目录表的页大小将被限制为它所具有  
9 的行大小。缺省数据库页大小存储为参考数据库配置参数，称为 *pagesize*。

### 8 受支持的地域代码和代码页

8 在《管理指南：计划》中的附录 B『本地语言支持 (NLS)』中，称为『受支持的地域  
8 代码和代码页』的主题中提供了用于每个地域的表。有两个表需要更新：

8 **中国 (PRC)，地域标识: CN**  
 8 应该将“中国 (PRC)，地域标识: CN”表中的 Linux GBK 行的代码页从 1383 更改  
 8 为 1386。

8 即，该行的内容现在应该为：  
 8 1386 D-4 GBK 86 zh\_CN.GBK Linux

8 **日本，地域标识: JP**  
 8 已修订了“日本，地域标识: JP”的表。

8 应该除去以下语言环境名：  
 8 954 D-1 eucJP 81 japanese Solaris

8 以下是修订之后的表：

8 表 14. 日本，地域标识: JP

代码页	组	代码集	地域代码	语言环境	操作系统
932	D-1	IBM-932	81	Ja_JP	AIX
943	D-1	IBM-943	81	Ja_JP	AIX
954	D-1	IBM-eucJP	81	ja_JP	AIX
1208	N-1	UTF-8	81	JA_JP	AIX
930	D-1	IBM-930	81	-	主机
939	D-1	IBM-939	81	-	主机
5026	D-1	IBM-5026	81	-	主机
5035	D-1	IBM-5035	81	-	主机
1390	D-1		81	-	主机
1399	D-1		81	-	主机
954	D-1	eucJP	81	ja_JP.eucJP	HP-UX
5039	D-1	SJIS	81	ja_JP.SJIS	HP-UX
954	D-1	EUC-JP	81	ja_JP	Linux
932	D-1	IBM-932	81	-	OS/2®
942	D-1	IBM-942	81	-	OS/2
943	D-1	IBM-943	81	-	OS/2
954	D-1	eucJP	81	ja	SCO
954	D-1	eucJP	81	ja_JP	SCO
954	D-1	eucJP	81	ja_JP.EUC	SCO
954	D-1	eucJP	81	ja_JP.eucJP	SCO
943	D-1	IBM-943	81	ja_JP.PCK	Solaris
954	D-1	eucJP	81	ja	Solaris
1208	N-1	UTF-8	81	ja_JP.UTF-8	Solaris
943	D-1	IBM-943	81	-	Windows
1394	D-1		81	-	

## 7 DB2 通用数据库支持的 XA 功能

7 DB2 通用数据库 (UDB) 支持在 *X/Open CAE 规范* 分布式事务处理: XA 规范中定义的 XA91 规范，但是以下情况例外：

- 7 • 异步服务

7 XA 规范允许该接口使用异步服务，这样可以在稍后的某个时间检查请求的结果。数据库管理器要求以同步方式调用请求。

- 7 • 注册



XA 接口允许以两种方式来注册 RM: 静态注册和动态注册。DB2 UDB 支持动态和静态注册。DB2 UDB 提供了两个开关:

- `db2xa_switch`, 用于动态注册
- `db2xa_switch_static`, 用于静态注册

- 关联迁移

DB2 UDB 不支持控制线程之间的事务迁移。

## XA 开关用法和位置

由于 XA 接口需要, 数据库管理器提供类型为 `xa_switch_t` 的 `db2xa_switch` 和 `db2xa_switch_static` 外部 C 变量以将 XA 切换结构返回至 TM。不是返回各种 XA 函数的地址, 而是返回下列字段:

字段	值
----	---

名称	数据库管理器的产品名。例如, DB2 UDB AIX 版。
----	-------------------------------

标志	对于 <code>db2xa_switch</code> , 已设置 <code>TMREGISTER   TMNOMIGRATE</code>
----	--

显式声明 DB2 UDB 使用动态注册, 且 TM 不应该使用关联迁移。隐式声明不支持异步操作。

对于 `db2xa_switch_static`, 已设置 `TMNOMIGRATE`

显式声明 DB2 UDB 使用动态注册, 且 TM 不应该使用关联迁移。隐式声明不支持异步操作。

版本	必须为零。
----	-------

## 使用 DB2 通用数据库 XA 开关

XA 体系结构要求“资源管理器”(RM)提供开关, 该开关使“XA 事务管理器”(TM)可以访问 RM 的 `xa_` 例程。RM 开关使用称为 `xa_switch_t` 的结构。该开关包含 RM 的名称、指向 RM 的 XA 入口点的非 NULL 指针、标志和版本号。

**基于 Linux 和 UNIX 的系统:** 可以通过下面两种方法之一来获得 DB2 通用数据库 (UDB) 的开关:

- 通过更高一级的间接方法。在 C 程序中, 可在使用 `db2xa_switch` 之前定义以下的宏来完成:

```
#define db2xa_switch (*db2xa_switch)
#define db2xa_switch_static (*db2xa_switch)
```

(在使用 `db2xa_switch` 或 `db2xa_switch_static` 之前)。

- 通过调用 `db2xacic` 或 `db2xacicst`

DB2 UDB 提供这些 API, 它们返回 `db2xa_switch` 或 `db2xa_switch_static` 结构的地址。此函数的原型为:

```
struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic( )
struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacicst( )
```

不管使用哪种方法, 必须将应用程序与 `libdb2` 链接。

**Windows NT:** 指向 `xa_switch` 结构 `db2xa_switch` 或 `db2xa_switch_static` 的指针作为 DLL 数据导出。这意味着使用此结构的 Windows NT 应用程序必须以下列三种方法中的一种来引用它:

- 7
- 通过更高一级的间接方法。在 C 程序中，可在使用 *db2xa\_switch* 之前定义以下的宏来完成:

```
7 #define db2xa_switch (*db2xa_switch)
7 #define db2xa_switch_static (*db2xa_switch)
```

7 (在使用 *db2xa\_switch* 或 *db2xa\_switch\_static* 之前)。

- 如果使用 Microsoft Visual C++ 编译器，则可以将 *db2xa\_switch* 或 *db2xa\_switch\_static* 定义为:

```
7 extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch
7 extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch_static
```

- 通过调用 **db2xacic** 或 **db2xacicst**

7 DB2 UDB 提供此 API，它返回 *db2xa\_switch* 或 *db2xa\_switch\_static* 结构的地址。  
7 此函数的原型为:

```
7 struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic( )
7 struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacicst( )
```

7 使用这些方法中任何一种，必须将应用程序与 *db2api.lib* 链接。

7 **C 代码示例:** 以下代码说明在任何 DB2 UDB 平台上通过 C 程序访问 *db2xa\_switch*  
7 或 *db2xa\_switch\_static* 的不同方法。务必将应用程序与适当的库链接。

```
7 #include <stdio.h>
7 #include <xa.h>
7
7 struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic( );
7
7 #ifdef DECLSPEC_DEFN
7 extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch;
7 #else
7 #define db2xa_switch (*db2xa_switch)
7 extern struct xa_switch_t db2xa_switch;
7 #endif
7
7 main( )
7 {
7     struct xa_switch_t *foo;
7     printf ( "%s \n", db2xa_switch.name );
7     foo = db2xacic();
7     printf ( "%s \n", foo->name );
7     return ;
7 }
```

## 7 更新了 **xa\_open** 字符串格式的 TPM 和 **tp\_mon\_name** 值

8 已经更新了表中的内部设置列，以反映控制线程（TOC）的设置。

8 TOC 是所有 DB2 UDB XA 连接绑定至的实体。

- 8 将它的值设置为 T 时，在特定 OS 线程下建立的所有 DB2 UDB XA 连接对于该  
8 线程都是唯一的。多个线程不能共享 DB2 UDB 连接。每个 OS 线程必须建立它自  
8 己的一组 DB2 UDB XA 连接。
- 8 将它的值设置为 P 时，所有 DB2 UDB XA 连接对于 OS 进程都是唯一的，并且 OS  
8 线程之间可以共享所有 XA 连接。

表 15. TPM 和 tp\_mon\_name 的有效值

TPM 值	TP 监视器产品	内部设置
CICS®	IBM TxSeries CICS	AXLIB=libEncServer (对于 Windows) =/usr/lpp/encina/lib/libEncServer (对于 Linux 和 UNIX 系统) HOLD_CURSOR=T CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
ENCINA	IBM TxSeries Encina® 监视器	AXLIB=libEncServer (对于 Windows) =/usr/lpp/encina/lib/libEncServer (对于 Linux 和 UNIX 系统) HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
MQ	IBM MQSeries®	AXLIB=mqmax (对于 Windows) =/usr/mqm/lib/libmqmax_r.a (对于 AIX 线程应用程序) =/usr/mqm/lib/libmqmax.a (对于 AIX 非线程应用程序) =/opt/mqm/lib/libmqmax.so (对于 Solaris) =/opt/mqm/lib/libmqmax_r.sl (对于 HP 线程应用程序) =/opt/mqm/lib/libmqmax.sl (对于 HP 非线程应用程序) =/opt/mqm/lib/libmqmax_r.so (对于 Linux 线程应用程序) =/opt/mqm/lib/libmqmax.so (对于 Linux 非线程应用程序) HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=F SUSPEND_CURSOR=F TOC=P
CB	IBM Component Broker	AXLIB=somtrxi (对于 Windows) =libsomtrxi (对于 Linux 和 UNIX 系统) HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
SF	IBM San Francisco	AXLIB=ibmsfDB2 HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
TUXEDO	BEA Tuxedo	AXLIB=libtux HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=F SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
MTS	Microsoft Transaction Server	不必为 MTS 配置 DB2 UDB。DB2 UDB 的 ODBC 驱动程序会自动检测 MTS。
JTA	Java 事务 API	不必为 Enterprise Java Server (EJS) (例如, IBM WebSphere) 配置 DB2 UDB。DB2 UDB 的 JDBC 驱动程序会自动检测此环境。因此, 忽略此 TPM 值。

## 对代码页 923 和 924 激活转换表

下表包含与代码页 923 和 924 相关联的代码页转换表文件的列表。每个文件的格式都是 XXXXYYYY.cnv 或 ibmZZZZZ.ucs，其中 XXXXX 是源代码页号，而 YYYYY 是目标代码页号。文件 ibmZZZZZ.ucs 支持代码页 ZZZZZ 和 Unicode 之间的转换。

过程:

要激活特定代码页转换表，将该转换表文件重命名或复制至其新名称（如在第二列中所示）。

例如，要在将 8859-1/15（Latin 1/9）客户机连接至 Windows 1252 数据库时支持欧元符号，则需要重命名或复制 sqllib/conv/ 目录中的下列代码页转换表文件：

- 从 09231252.cnv 重命名或复制至 08191252.cnv
- 从 12520923.cnv 重命名或复制至 12520819.cnv
- 从 ibm00923.ucs 重命名或复制至 ibm00819.ucs

表 16. 代码页 923 和 924 的转换表文件

sqllib/conv/ 目录中的 923 和 924 转换表文件	新名称
04370923.cnv	04370819.cnv
08500923.cnv	08500819.cnv
08600923.cnv	08600819.cnv
08630923.cnv	08630819.cnv
09230437.cnv	08190437.cnv
09230850.cnv	08190850.cnv
09230860.cnv	08190860.cnv
09231043.cnv	08191043.cnv
09231051.cnv	08191051.cnv
09231114.cnv	08191114.cnv
09231252.cnv	08191252.cnv
09231275.cnv	08191275.cnv
09241252.cnv	10471252.cnv
10430923.cnv	10430819.cnv
10510923.cnv	10510819.cnv
11140923.cnv	11140819.cnv
12520923.cnv	12520819.cnv
12750923.cnv	12750819.cnv
ibm00923.ucs	ibm00819.ucs

## 启用欧元的代码页的转换表文件

以下各表列出了已增强为可支持欧元货币符号的转换表。如果想要禁用欧元支持，下载标题为“转换表文件”的列中指示的转换表文件。

阿拉伯语:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
864, 17248	1046, 9238	08641046.cnv, 10460864.cnv, IBM00864.ucs
864, 17248	1256, 5352	08641256.cnv, 12560864.cnv, IBM00864.ucs
864, 17248	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00864.ucs
1046, 9238	864, 17248	10460864.cnv, 08641046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1089	10461089.cnv, 10891046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1256, 5352	10461256.cnv, 12561046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01046.ucs
1089	1046, 9238	10891046.cnv, 10461089.cnv
1256, 5352	864, 17248	12560864.cnv, 08641256.cnv, IBM01256.ucs
1256, 5352	1046, 9238	12561046.cnv, 10461256.cnv, IBM01256.ucs
1256, 5352	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01256.ucs

波罗的语:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
921, 901	1257	09211257.cnv, 12570921.cnv, IBM00921.ucs
921, 901	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00921.ucs
1257, 5353	921, 901	12570921.cnv, 09211257.cnv, IBM01257.ucs
1257, 5353	922, 902	12570922.cnv, 09221257.cnv, IBM01257.ucs
1257, 5353	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01257.ucs

白俄罗斯语:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
1131, 849	1251, 5347	11311251.cnv, 12511131.cnv
1131, 849	1283	11311283.cnv

7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7

Cyrillic:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
855, 872	866, 808	08550866.cnv, 08660855.cnv
855, 872	1251, 5347	08551251.cnv, 12510855.cnv
866, 808	855, 872	08660855.cnv, 08550866.cnv
866, 808	1251, 5347	08661251.cnv, 12510866.cnv
1251, 5347	855, 872	12510855.cnv, 08551251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	866, 808	12510866.cnv, 08661251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1124	12511124.cnv, 11241251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1125, 848	12511125.cnv, 11251251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1131, 849	12511131.cnv, 11311251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01251.ucs

7  
7  
7  
7  
7  
7

爱沙尼亚语:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
922, 902	1257	09221257.cnv, 12570922.cnv, IBM00922.ucs
922, 902	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00922.ucs

7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7  
7

希腊语:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
813, 4909	869, 9061	08130869.cnv, 08690813.cnv, IBM00813.ucs
813, 4909	1253, 5349	08131253.cnv, 12530813.cnv, IBM00813.ucs
813, 4909	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00813.ucs
869, 9061	813, 4909	08690813.cnv, 08130869.cnv
869, 9061	1253, 5349	08691253.cnv, 12530869.cnv
1253, 5349	813, 4909	12530813.cnv, 08131253.cnv, IBM01253.ucs
1253, 5349	869, 9061	12530869.cnv, 08691253.cnv, IBM01253.ucs
1253, 5349	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01253.ucs

7 希伯莱语:

数据库服务器 <b>CCSID/CPGID</b>	数据库客户机 <b>CCSID/CPGID</b>	转换表文件
856, 9048	862, 867	08560862.cnv, 08620856.cnv, IBM0856.ucs
856, 9048	916	08560916.cnv, 09160856.cnv, IBM0856.ucs
856, 9048	1255, 5351	08561255.cnv, 12550856.cnv, IBM0856.ucs
856, 9048	1200, 1208, 13488, 17584	IBM0856.ucs
862, 867	856, 9048	08620856.cnv, 08560862.cnv, IBM00862.ucs
862, 867	916	08620916.cnv, 09160862.cnv, IBM00862.ucs
862, 867	1255, 5351	08621255.cnv, 12550862.cnv, IBM00862.ucs
862, 867	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00862.ucs
916	856, 9048	09160856.cnv, 08560916.cnv
916	862, 867	09160862.cnv, 08620916.cnv
1255, 5351	856, 9048	12550856.cnv, 08561255.cnv, IBM01255.ucs
1255, 5351	862, 867	12550862.cnv, 08621255.cnv, IBM01255.ucs
1255, 5351	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01255.ucs

7 **Latin1:**

数据库服务器 <b>CCSID/CPGID</b>	数据库客户机 <b>CCSID/CPGID</b>	转换表文件
437	850, 858	04370850.cnv, 08500437.cnv
850, 858	437	08500437.cnv, 04370850.cnv
850, 858	860	08500860.cnv, 08600850.cnv
850, 858	1114, 5210	08501114.cnv, 11140850.cnv
850, 858	1275	08501275.cnv, 12750850.cnv
860	850, 858	08600850.cnv, 08500860.cnv
1275	850, 858	12750850.cnv, 08501275.cnv

7 **Latin2:**

数据库服务器 <b>CCSID/CPGID</b>	数据库客户机 <b>CCSID/CPGID</b>	转换表文件
852, 9044	1250, 5346	08521250.cnv, 12500852.cnv
1250, 5346	852, 9044	12500852.cnv, 08521250.cnv, IBM01250.ucs

数据库服务器 <b>CCSID/CPGID</b>	数据库客户机 <b>CCSID/CPGID</b>	转换表文件
1250, 5346	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01250.ucs

简体中文:

数据库服务器 <b>CCSID/CPGID</b>	数据库客户机 <b>CCSID/CPGID</b>	转换表文件
837, 935, 1388	1200, 1208, 13488, 17584	1388ucs2.cnv
1386	1200, 1208, 13488, 17584	1386ucs2.cnv, ucs21386.cnv

繁体中文:

数据库服务器 <b>CCSID/CPGID</b>	数据库客户机 <b>CCSID/CPGID</b>	转换表文件
937, 835, 1371	950, 1370	09370950.cnv, 0937ucs2.cnv
937, 835, 1371	1200, 1208, 13488, 17584	0937ucs2.cnv
1114, 5210	850, 858	11140850.cnv, 08501114.cnv

泰国语:

数据库服务器 <b>CCSID/CPGID</b>	数据库客户机 <b>CCSID/CPGID</b>	转换表文件
874, 1161	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00874.ucs

土耳其语:

数据库服务器 <b>CCSID/CPGID</b>	数据库客户机 <b>CCSID/CPGID</b>	转换表文件
857, 9049	1254, 5350	08571254.cnv, 12540857.cnv
1254, 5350	857, 9049	12540857.cnv, 08571254.cnv, IBM01254.ucs
1254, 5350	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01254.ucs

乌克兰语:

数据库服务器 <b>CCSID/CPGID</b>	数据库客户机 <b>CCSID/CPGID</b>	转换表文件
1124	1251, 5347	11241251.cnv, 12511124.cnv
1125, 848	1251, 5347	11251251.cnv, 12511125.cnv





## 对 SQLB-TBSPQRY-DATA 结构中的新增字段的更正

已在 SQLB-TBSPQRY-DATA 结构中添加新字段 `unsigned char fsCaching`。这一新字段支持直接 I/O。尽管保留位的大小被指为 32 位，但正确的大小为 31 位。

### 应用程序开发: 构建和运行应用程序

#### Linux 支持的开发软件

有关安装详细信息，参阅 *DB2 UDB 版本 8.2.2 发行说明*（本发行版中的新增内容一节）中的第 3 页的『Linux 2.6 内核安装映像』。

下面几个表就修订包 9 的发行版描述 DB2 Linux 体系结构支持。查看前面的验证 Web 站点以获取此支持的更新:

<http://www.ibm.com/db2/linux/validate>

表 17. Linux on Intel® x86 (32 位)

分发产品	内核	库	注释
Conectiva Linux Enterprise Edition (CLEE)	2.4.19	glibc 2.2.5	基于 United Linux 1.0
LINX Rocky Secure Server 2.1	2.4.21	glibc 2.2.5	
Red Flag Advanced Server 4.0	2.4.21-as.2	glibc 2.2.93-5	
Red Flag Function Server 4.0	2.4.20-8smp	glibc 2.2.93-5	
Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS/ES/WS	2.4.9-e16	glibc 2.2.4	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 AS/ES/WS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	还需要 compat-libstdc++-33 程序包
SCO Linux 4.0	2.4.19	glibc 2.2.5	基于 United Linux 1.0
SuSE Pro 8.0	2.4.18	glibc 2.2.5	
SuSE Pro 8.1	2.4.19	glibc 2.2.5	
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 7	2.4.7	glibc 2.2.2	
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8	2.4.19	glibc 2.2.5	最高验证至 SuSE Service Pack 2 级别
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
Turbolinux 7 Server	2.4.9	glibc 2.2.4	
Turbolinux 8 Server	2.4.18-5	glibc 2.2.5	
Turbolinux Enterprise Server 8	2.4.19	glibc 2.2.5	
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

表 18. Linux on Intel x86 (32 位) 非企业版分发产品 (不再受供应商支持)

分发产品	内核	库	注释
Red Hat 7.2	2.4.9-34	glibc 2.2.4	
Red Hat 7.3	2.4.18	glibc 2.2.5	
Red Hat 8.0	2.4.18-14	glibc 2.2.93-5	
SuSE 7.3	2.4.10	glibc 2.2.4	

表 19. Linux on s/390 and zSeries® (s/390 支持 31 位内核版本; zSeries 支持 64 位内核版本)

分发产品	内核	库	注释
Red Hat 7.2	2.4.9-38	glibc 2.2.4	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	还需要 compat-libstdc++-33 程序包
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 7	2.4.7-58	glibc 2.2.4	compat.rpm 包含 libstdc++ 6.1。使用 JDK 1.3.1 SR 1 for Java™
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8	2.4.19	glibc 2.2.5	基于 United Linux 1.0
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
Turbo Linux Enterprise Server (TLES) 8	2.4.19	glibc 2.2.5	基于 United Linux 1.0
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

表 20. Linux on x86-64

分发产品	内核	库	注释
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 AS/ES/WS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	还需要 compat-libstdc++-33 程序包
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8.0	2.4.19-SMP	glibc 2.2.5-16	
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	

表 21. Linux on POWER™ (iSeries 和 pSeries®)

分发产品	内核	库	注释
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 AS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	还需要 compat-libstdc++-33 程序包

表 21. Linux on POWER™ (iSeries 和 pSeries®) (续)

分发产品	内核	库	注释
SuSE Enterprise Server (SLES) 8	2.4.19-16	glibc 2.2.5	基于 United Linux 1.0
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
Turbolinux Enterprise Server 8	2.4.19-16	glibc 2.2.5	基于 United Linux 1.0
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

表 22. Linux on IA64

分发产品	内核	库	注释
Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS/ES/WS	2.4.18-e.12smp	glibc	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 AS/ES/WS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	还需要 compat-libstdc++-33 程序包
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8	2.4.19-SMP	glibc 2.2.5	基于 United Linux 1.0
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

基于 **DB2 UDB Linux 2.6** 版内核的 **Linux** 分发产品 (用于 **Intel x86**) 支持下列编程语言和编译器:

**C** GNU/Linux gcc V3.3

**C++** GNU/Linux g++ V3.3

**COBOL**

Micro Focus COBOL Server Express V2.2 (带有 Service Pack 1)

**Java** IBM Developer Kit and Runtime Environment for Linux, Java 2 Technology Edition, V1.3.1 和 V1.4.1 Service R1 (32 位版本)

注: DB2 UDB 安装最新的受支持版本的 IBM Developer Kit (如果还未安装的话), 除非 DB2 UDB 安装是先前 DB2 UDB 版本 8 安装的更新。如果要更新先前的 DB2 UDB 版本 8 安装, 必须从 CD-ROM 手工安装受支持的 IBM Developer Kit。

**Perl** Perl 5.004\_04 或更新版本, DBI 0.93 或更新版本

**PHP** PHP 4.3.4 或更新版本

**REXX** Object REXX Interpreter for Linux V2.1

基于 **DB2 UDB 2.6** 版内核的 **Linux** 分发产品 (在 **x86-64** 上) 上的 32 位实例支持下列编程语言和编译器:

**C** GNU/Linux gcc V3.3

9                               注: 必须使用“-m32”编译器选项来生成 32 位应用程序或例程(存储过程和  
9                               用户定义的函数)。

9       **C++**   GNU/Linux g++ V3.3

9                               注:

9                               1. 这些版本的 GNU/Linux g++ 编译器不接受某些 fstream 函数的整数参数。  
9                               有关更多信息, 请参阅编译器文档。

9                               2. 必须使用“-m32”编译器选项来生成 32 位应用程序或例程(存储过程和用  
9                               户定义的函数)。

9       **Java**   IBM Developer Kit and Runtime Environment for Linux x86, Java 2 Technology  
9                               Edition V1.3.1 Service R4 (32 位版本) 和 V1.4.1 Service R1 (32 位版本)。

9                               注: DB2 UDB 安装最新的受支持版本的 IBM Developer Kit (如果还未安装的  
9                               话), 除非 DB2 UDB 安装是先前 DB2 UDB 版本 8 安装的更新。如果  
9                               要更新先前的 DB2 UDB 版本 8 安装, 必须从 CD-ROM 手工安装受支  
9                               持的 IBM Developer Kit。

9       **Perl**   Perl 5.8

6       **PHP**   PHP 4.3.4 或更新版本

9       **基于 DB2 UDB 2.6 版内核的分发产品(用于 Linux on x86-64)上的 64 位实例支  
9       持下列编程语言和编译器:**

9       **C**       GNU/Linux gcc V3.3

9       **C++**   GNU/Linux g++ V3.3

9                               注: 这些版本的 GNU/Linux g++ 编译器不接受某些 fstream 函数的整数参数。  
9                               有关更多信息, 请参阅编译器文档。

9       **Java**   DB2 UDB 目前不支持任何 64 位的 Java Developer Kit for Linux on x86-64。

9       **Perl**   Perl 5.8

9       **PHP**   PHP 4.3.4 或更新版本

## 7       定制 SQL 过程的预编译和绑定选项

7       可通过使用以下命令设置实例范围的 DB2 注册表变量 DB2\_SQLROUTINE\_PREPOPTS  
7       来定制 SQL 过程的预编译和绑定选项:

7       db2set DB2\_SQLROUTINE\_PREPOPTS=<options>

7       除版本 8.2 中提到的选项之外, 还允许使用 REOPT 选项:

7       BLOCKING {UNAMBIG | ALL | NO}  
7       DATETIME {DEF | USA | EUR | ISO | JIS | LOC}  
7       DEGREE {1 | degree-of-parallelism | ANY}  
7       DYNAMICRULES {BIND | RUN}  
7       EXPLAIN {NO | YES | ALL}  
7       EXPLSNAP {NO | YES | ALL}  
7       FEDERATED {NO | YES}  
7       INSERT {DEF | BUF}  
7       ISOLATION {CS | RR | UR | RS | NC}  
7       QUERYOPT optimization-level  
7       REOPT {ALWAYS | NONE | ONCE}  
7       VALIDATE {RUN | BIND}

## 需要 C/C++ 编译选项 (Linux on POWER 64 位)

如果要使用 gcc/g++ 来为 DB2 通用数据库 Linux on POWER 版上的 64 位实例构建 C/C++ 应用程序和例程，则需要编译器选项 “-m64”。

如果要使用 xlc/xlC 来为 DB2 通用数据库 Linux on POWER 版上的 64 位实例构建 C/C++ 应用程序和例程，则需要编译器选项 “-q64”。

## Micro Focus COBOL 存储过程的编译和链接命令 (HP-UX)

DB2 通用数据库版本 8.2 文档中显示的用于在 HP-UX 上使用 Micro Focus COBOL 构建存储过程的编译和链接命令不正确。实际脚本 sqlllib/samples/cobol\_mf/bldrtn 中包含的编译命令是正确的。编译和链接命令现在合并成单个命令，使用 -y 选项来指定期望的输出是共享库。

## Micro Focus COBOL 的最低支持版本 (HP-UX)

HP-UX 上的 Micro Focus COBOL 编译器和运行时的最低支持版本为 *Micro Focus Server Express 2.2 - Service Pack 1* 及修订包 *Fixpack22.02\_14 for HP-UX PA-RISC 11.x (32/64bit)*。此修订包可从 Micro Focus Support Line Web 站点获取，网址如下：  
<http://supportline.microfocus.com> .

## 为 Micro Focus COBOL 存储过程设置环境变量 (Windows)

为在 Windows 上运行 Micro Focus COBOL 外部例程，需要确保 Micro Focus COBOL 环境变量永久设置为系统变量。

过程:

要将环境变量设置为系统变量:

1. 打开“控制面板”
2. 选择系统
3. 选择高级选项卡
4. 单击环境变量
5. 将这些变量添加至系统变量列表

在用户变量列表中、在命令提示符下或在脚本中设置环境变量是不够的。

---

## 应用程序开发: 调用级接口 (CLI)

### 其它环境属性

除了充当 CLI 连接属性之外，下列属性作为 CLI 环境属性时也是受支持的:

- SQL\_ATTR\_INFO\_ACCTSTR
- SQL\_ATTR\_INFO\_APPLNAME
- SQL\_ATTR\_INFO\_USERID
- SQL\_ATTR\_INFO\_WRKSTNNAME

有关这些属性的信息，请参阅 DB2 信息中心或 *CLI Guide and Reference Volume 2* 中的 CLI 连接属性文档。

## 动态可滚动游标需求

要对动态可滚动游标的结果集中的行执行更新和删除，UPDATE 或 DELETE 语句必须包括基本表中至少一个唯一键的所有列。它可以是主键或任何其它唯一键。

## ReceiveTimeout CLI/ODBC 配置关键字

### 关键字描述:

指定就已建立连接等待服务器回复的时间（以秒为单位），超过该时间将终止尝试并生成通信超时错误。

### db2cli.ini 关键字语法:

ReceiveTimeout = 0 | 1 | 2 | ... | 32767

### 缺省设置:

客户机就已建立连接无限期等待服务器的回复。

### 等价语句属性:

SQL\_ATTR\_RECEIVE\_TIMEOUT

### 使用说明:

缺省值为 0，指示客户机将无限期等待回复。接收超时在建立连接期间不起作用；仅 TCP/IP 协议支持该参数，任何其它协议都将忽略该参数。

## SQL\_ATTR\_RECEIVE\_TIMEOUT 语句属性

### SQL\_ATTR\_RECEIVE\_TIMEOUT ( DB2 CLI V8 )

32 位整数，指示客户机就已建立连接等待服务器回复的秒数，超过该时间将终止尝试并生成通信超时错误。缺省值为 0，指示客户机将无限期等待回复。接收超时在建立连接期间不起作用；仅 TCP/IP 协议支持该参数，任何其它协议都将忽略该参数。受支持的值从 0 到 32767。

## Reopt CLI/ODBC 配置关键字

### 关键字描述:

支持对带有专用寄存器或参数标记的 SQL 语句进行查询优化或重新优化。

### db2cli.ini 关键字语法:

Reopt = 2 | 3 | 4

### 缺省设置:

不会在查询执行时进行查询优化。编译器选择的缺省估计值将用于专用寄存器或参数标记。

### 等价语句属性:

SQL\_ATTR\_REOPT

### 使用说明:

通过使用查询执行时为专用寄存器或参数标记提供的值来进行优化，而不是使用编译器选择的缺省估计值进行优化。关键字的有效值包括:

- 2 = SQL\_REOPT\_NONE。这是缺省值。不会在查询执行时进行查询优化。编译器选择的缺省估计值将用于专用寄存器或参数标记。缺省“NULLID”程序包集合用于执行动态 SQL 语句。

9 • 3 = SQL\_REOPT\_ONCE。第一次执行查询时会在查询执行时进行一次查询  
9 优化。将使用与 REOPT\_ONCE 绑定选项绑定在一起的“NULLIDR1”程序  
9 包集合。

9 • 4 = SQL\_REOPT\_ALWAYS。每次执行查询时，会在查询执行时进行查询优  
9 化或重新优化。将使用与 REOPT\_ALWAYS 绑定选项绑定在一起的  
9 “NULLIDRA”程序包集合。

9 “NULLIDR1”和“NULLIDRA”是保留的程序包集合名称，使用时分别暗示  
9 REOPT\_ONCE 和 REOPT\_ALWAYS。必须使用下列命令显式创建这些程序包  
9 集合：

```
9 db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDR1  
9 db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDRA
```

9 如果同时指定了 Reopt 和 CurrentPackageSet 关键字，则 CurrentPackageSet 优  
9 先。

## 9 SQL\_ATTR\_REOPT 语句属性

### 9 SQL\_ATTR\_REOPT (DB2 CLI V8)

9 32 位整数值，用于对包含专用寄存器或参数标记的 SQL 语句启用查询优化。  
9 通过使用查询执行时为专用寄存器或参数标记提供的值来进行优化，而不是使  
9 用编译器选择的缺省估计值进行优化。该属性的有效值包括：

9 • 2 = SQL\_REOPT\_NONE。这是缺省值。不会在查询执行时进行查询优化。  
9 编译器选择的缺省估计值将用于专用寄存器或参数标记。缺省“NULLID”  
9 程序包集合用于执行动态 SQL 语句。

9 • 3 = SQL\_REOPT\_ONCE。第一次执行查询时会在查询执行时进行一次查询  
9 优化。将使用与 REOPT\_ONCE 绑定选项绑定在一起的“NULLIDR1”程序  
9 包集合。

9 • 4 = SQL\_REOPT\_ALWAYS。每次执行查询时，会在查询执行时进行查询优  
9 化或重新优化。将使用与 REOPT\_ALWAYS 绑定选项绑定在一起的  
9 “NULLIDRA”程序包集合。

9 “NULLIDR1”和“NULLIDRA”是保留的程序包集合名称，使用时分别暗示  
9 REOPT\_ONCE 和 REOPT\_ALWAYS。必须使用下列命令显式创建这些程序包  
9 集合：

```
9 db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDR1  
9 db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDRA
```

9 SQL\_ATTR\_REOPT 和 SQL\_ATTR\_CURRENT\_PACKAGE\_SET 是互斥的，因  
9 此只能设置其中一项。

## 9 CurrentPackageSet CLI/ODBC 配置关键字

### 9 关键字描述：

9 在每次连接后发出 SET CURRENT PACKAGESET 语句。

### 9 db2cli.ini 关键字语法：

9 CurrentPackageSet = *schema name*

### 9 缺省设置：

9 不追加该子句。



9 等效连接属性:

9 SQL\_ATTR\_CURRENT\_PACKAGE\_SET

9 使用说明:

9 在每次连接至数据库之后，此选项发出 SET CURRENT PACKAGESET SQL 语  
9 句，并带有 CurrentPackageSet 值。在缺省情况下，将不追加此子句。

9 SET CURRENT PACKAGESET SQL 语句设置模式名（集合标识），该名称用  
9 来选择要用于后续 SQL 语句的程序包。

9 CLI/ODBC 应用程序发出动态 SQL 语句。可使用此选项来控制用于运行下列  
9 语句的特权:

- 9 • 选择从 CLI/ODBC 应用程序运行 SQL 语句时要使用的模式。
- 9 • 确保该模式中的对象具有期望的特权，然后重新进行相应的绑定。
- 9 • 将 CurrentPackageSet 选项设置为此模式。

9 CLI/ODBC 应用程序中的 SQL 语句将在指定模式中运行并使用在该处定义的  
9 特权。

9 下列程序包集合名称是保留的：“NULLID”、“NULLIDR1”和  
9 “NULLIDRA”。

9 如果同时指定了 Reopt 和 CurrentPackageSet 关键字，则 CurrentPackageSet 优  
9 先。

## 9 SQL\_ATTR\_CURRENT\_PACKAGE\_SET 连接属性

### 9 SQL\_ATTR\_CURRENT\_PACKAGE\_SET (DB2 CLI V5)

9 以 null 结束的字符串，指示用来选择要用于后续 SQL 语句的程序包的模式名  
9 （连接标识）。设置此属性将导致发出 SET CURRENT PACKAGESET SQL 语  
9 句。如果此属性是在连接之前设置的，则将在连接时发出 SET CURRENT  
9 PACKAGESET SQL 语句。

9 CLI/ODBC 应用程序发出动态 SQL 语句。可使用此连接属性来控制用于运行  
9 下列语句的特权:

- 9 • 选择从 CLI/ODBC 应用程序运行 SQL 语句时要使用的模式。
- 9 • 确保该模式中的对象具有期望的特权，然后重新进行相应的绑定。这通常意  
9 味着使用 COLLECTION <collid> 选项绑定 CLI 程序包  
9 （sqllib/bnd/db2cli.lst）。有关进一步的详细信息，请参阅 BIND 命令。
- 9 • 将 CURRENTPACKAGESET 选项设置为此模式。

9 CLI/ODBC 应用程序中的 SQL 语句将在指定模式中运行并使用在该处定义的  
9 特权。

9 指定模式名的另一种方法是设置 CLI/ODBC 配置关键字  
9 CURRENTPACKAGESET。

9 下列程序包集合名称是保留的：“NULLID”、“NULLIDR1”和  
9 “NULLIDRA”。

9 SQL\_ATTR\_REOPT 和 SQL\_ATTR\_CURRENT\_PACKAGE\_SET 是互斥的，因  
9 此只能设置其中一项。

## MapBigintCDefault CLI/ODBC 配置关键字

### 关键字描述:

指定 BIGINT 列和参数标记的缺省 C 类型。

### db2cli.ini 关键字语法:

MapBigintCDefault = 0 | 1 | 2

### 缺省设置:

BIGINT 数据的缺省 C 类型表示法为 SQL\_C\_BIGINT。

### 使用说明:

MapBigintCDefault 控制在对 BIGINT 列和参数标记指定 SQL\_C\_DEFAULT 时使用的 C 类型。此关键字应主要用于 Microsoft 应用程序，例如，Microsoft Access，它不能处理 8 字节整数。按如下所示设置 MapBigintCDefault:

- 0 - 用于缺省 SQL\_C\_BIGINT C 类型表示法
- 1 - 用于 SQL\_C\_CHAR C 类型表示法
- 2 - 用于 SQL\_C\_WCHAR C 类型表示法

此关键字会影响 CLI 函数的行为，其中 SQL\_C\_DEFAULT 可能被指定为 C 类型，例如，SQLBindParameter()、SQLBindCol() 和 SQLGetData()。

## DescribeOutputLevel CLI/ODBC 配置关键字

### 关键字描述:

设置 CLI 驱动程序在准备或描述请求期间请求的输出列描述信息的级别。

### db2cli.ini 关键字语法:

DescribeOutputLevel = 0 | 1 | 2 | 3

### 缺省设置:

请求第 89 页的表 23 的级别 2 中列出的描述信息。

### 使用说明:

此关键字控制 CLI 驱动程序在准备或描述请求期间请求的信息量。缺省情况下，当服务器接收到描述请求时，它将返回包含在结果集列的第 89 页的表 23 的级别 2 中包含的信息。但是，应用程序可能不需要此信息的全部或可能需要其它信息。

将 DescribeOutputLevel 关键字设置为能够满足客户机应用程序需要的级别可改进性能，因为在客户机与服务器之间传送的描述数据被限制为应用程序需要的最小量。如果 DescribeOutputLevel 设置被设置得过低，可能会对应用程序的功能有影响（这取决于应用程序的需求）。用来检索描述信息的 CLI 函数在此情况下不会失败，但返回的信息可能不完整。

DescribeOutputLevel 的受支持设置包括:

- 0 - 不会对客户机应用程序返回任何描述信息
- 1 - 在级别 1（请参阅第 89 页的表 23）中归类的描述信息将返回至客户机应用程序
- 2 - （缺省值）在级别 2（请参阅第 89 页的表 23）中归类的描述信息将返回至客户机应用程序

- 3 - 在级别 3 (请参阅表 23) 中归类的描述信息将返回至客户机应用程序

下表列出的字段将组成描述信息，服务器在接收到准备或描述请求时会返回此描述信息。这些字段被分组成若干级别，而 DescribeOutputLevel CLI/ODBC 配置关键字控制 CLI 驱动程序请求哪些级别的描述信息。

**注：**并非所有级别的描述信息都受到 DB2 服务器的支持。所有级别的描述信息在下列 DB2 服务器上受支持：DB2 通用数据库 (UDB) Linux 版、UNIX 版和 Windows 版版本 8 和更新版本、DB2 UDB z/OS 版版本 8 和更新版本以及 DB2 UDB iSeries 版 V5R3 和更新版本。所有其它 DB2 服务器仅支持将 DescribeOutputLevel 设置为 2 或 0。

表 23. 描述信息的级别

级别 1	级别 2	级别 3
SQL_DESC_COUNT	级别 1 的所有字段以及： SQL_DESC_NAME SQL_DESC_LABEL SQL_COLUMN_NAME SQL_DESC_UNNAMED SQL_DESC_TYPE_NAME SQL_DESC_DISTINCT_TYPE SQL_DESC_REFERENCE_TYPE SQL_DESC_STRUCTURED_TYPE SQL_DESC_USER_TYPE SQL_DESC_LOCAL_TYPE_NAME SQL_DESC_USER_DEFINED_ TYPE_CODE	级别 1 和级别 2 的所有字段以及： SQL_DESC_BASE_COLUMN_NAME SQL_DESC_UPDATABLE SQL_DESC_AUTO_UNIQUE_VALUE SQL_DESC_SCHEMA_NAME SQL_DESC_CATALOG_NAME SQL_DESC_TABLE_NAME SQL_DESC_BASE_TABLE_NAME
SQL_COLUMN_COUNT		
SQL_DESC_TYPE		
SQL_DESC_CONCISE_TYPE		
SQL_COLUMN_LENGTH		
SQL_DESC_OCTET_LENGTH		
SQL_DESC_LENGTH		
SQL_DESC_PRECISION		
SQL_COLUMN_PRECISION		
SQL_DESC_SCALE		
SQL_COLUMN_SCALE		
SQL_DESC_DISPLAY_SIZE		
SQL_DESC_NULLABLE		
SQL_COLUMN_NULLABLE		
SQL_DESC_UNSIGNED		
SQL_DESC_SEARCHABLE		
SQL_DESC_LITERAL_SUFFIX		
SQL_DESC_LITERAL_PREFIX		
SQL_DESC_CASE_SENSITIVE		
SQL_DESC_FIXED_PREC_SCALE		

## 应用程序开发：客户机应用程序编程

### OleDbReportIsLongForLongTypes CLI/ODBC 配置关键字

**关键字描述：**

使用 DBCOLUMNFLAGS\_ISLONG 来使 OLE DB 标志 LONG 数据类型。

**db2cli.ini 关键字语法：**

OleDbReportIsLongForLongTypes = 0 | 1

**等价语句属性：**

SQL\_ATTR\_REPORT\_ISLONG\_FOR\_LONGTYPES\_OLEDB

**缺省设置：**

LONG 类型 (LONG VARCHAR、LONG VARCHAR FOR BIT DATA、LONG VARCHAR 和 LONG VARCHAR FOR BIT DATA) 没有设置 DBCOLUMNFLAGS\_ISLONG 标志，这可能会导致在 WHERE 子句中使用这些列。

**使用说明：**

8 OLE DB 的客户机游标引擎和 OLE DB .NET 数据提供程序的 CommandBuilder 根据  
8 IBM DB2 OLE DB 提供程序提供的列信息来生成更新和删除语句。如果生成的语句在  
8 WHERE 子句中包含 LONG 类型，则该语句将失败，这是因为不能在带有等号运算符  
8 的搜索中使用 LONG 类型。将关键字 OleDbReportIsLongForLongTypes 设置为 1 将使  
8 IBM DB2 OLE DB 提供程序报告设置了 DBCOLUMNFLAGS\_ISLONG 标志的 LONG  
8 类型 (LONG VARCHAR、LONG VARCHAR FOR BIT DATA、LONG VARGRAPHIC  
8 和 LONG VARGRAPHIC FOR BIT DATA)。这可防止在 WHERE 子句中使用 LONG  
8 列。

## 8 OleDbSQLColumnsSortByOrdinal CLI/ODBC 配置关键字

8 关键字描述:

8 使 OLE DB 的 IDBSchemaRowset::GetRowset(DBSCHEMA\_COLUMNS) 返回  
8 按 ORDINAL\_POSITION 列排序的行集。

8 db2cli.ini 关键字语法:

8 OleDbSQLColumnsSortByOrdinal = 0 | 1

8 等价语句属性:

8 SQL\_ATTR\_SQLCOLUMNS\_SORT\_BY\_ORDINAL\_OLEDB

8 缺省设置:

8 IDBSchemaRowset::GetRowset(DBSCHEMA\_COLUMNS) 返回按  
8 TABLE\_CATALOG、TABLE\_SCHEMA、TABLE\_NAME 和 COLUMN\_NAME  
8 列排序的行集。

8 使用说明:

8 Microsoft OLE DB 规范要求 IDBSchemaRowset::GetRowset(DBSCHEMA\_COLUMNS)  
8 返回按 TABLE\_CATALOG、TABLE\_SCHEMA、TABLE\_NAME 和 COLUMN\_NAME  
8 列排序的行集。IBM DB2 OLE DB 提供程序遵守该规范。但是，通常已经编写了使用  
8 Microsoft ODBC 桥提供程序 (MSDASQL) 的应用程序来获取按 ORDINAL\_POSITION  
8 排序的行集。将 OleDbSQLColumnsSortByOrdinal 关键字设置为 1 将使提供程序返回按  
8 ORDINAL\_POSITION 排序的行集。

## 8 IBM DB2 OLE DB 提供程序的 DB2 数据源属性组

8 IBM DB2 OLE DB 提供程序已经添加了新的属性组: DB2 数据源。DB2 数据源的属  
8 性集为 DBPROPSET\_DB2DATASOURCE。

8 属性集的 GUID 为  
8 {0x8a80412a,0x7d94,0x4fec,{0x87,0x3e,0x6c,0xd1,0xcd,0x42,0x0d,0xcd}}

8 DBPROPSET\_DB2DATASOURCE 有三种属性:

- 8 • DB2PROP\_REPORTISLONGFORLONGTYPES
- 8 • DB2PROP\_RETURNCHARASWCHAR
- 8 • DB2PROP\_SORTBYORDINAL

8 **DB2PROP\_REPORTISLONGFORLONGTYPES:**

```

8      #define DB2PROP_REPORTISLONGFORLONGTYPES 4
8      属性组: DB2 数据源
8      属性集: DB2PROPSET_DATASOURCE
8      类型: VT_BOOL
8      典型 R/W: R/W
8      描述: 报告 Long 类型的 IsLong

```

OLE DB 的客户机游标引擎和 OLE DB .NET 数据提供程序的 CommandBuilder 根据 IBM DB2 OLE DB 提供程序提供的列信息来生成更新和删除语句。如果生成的语句在 WHERE 子句中包含 LONG 类型，则该语句将失败，这是因为不能在带有等号运算符的搜索中使用 LONG 类型。

表 24. DB2PROP\_REPORTISLONGFORLONGTYPES 值

值	含义
VARIANT_TRUE	将使 IBM DB2 OLE DB 提供程序报告设置了 DBCOLUMNFLAGS_ISLONG 标志的 LONG 类型 (LONG VARCHAR、LONG VARCHAR FOR BIT DATA、LONG VARGRAPHIC 和 LONG VARGRAPHIC FOR BIT DATA)。这可防止在 WHERE 子句中使用 LONG 列。
VARIANT_FALSE	没有为 LONG VARCHAR、LONG VARCHAR FOR BIT DATA、LONG VARGRAPHIC 和 LONG VARGRAPHIC FOR BIT DATA 设置 DBCOLUMNFLAGS_ISLONG。这是缺省值。

#### DB2PROP\_RETURNCHARASWCHAR:

```

8      #define DB2PROP_RETURNCHARASWCHAR 2
8      属性组: DB2 数据源
8      属性集: DB2PROPSET_DATASOURCE
8      类型: VT_BOOL
8      典型 R/W: R/W
8      描述: 作为 WChar 来返回 Char

```

表 25. DB2PROP\_RETURNCHARASWCHAR 值

值	含义
VARIANT_TRUE	OLE DB 将类型为 CHAR、VARCHAR、LONG VARCHAR 或 CLOB 的列描述为 DBTYPE_WSTR。ISequentialStream 中隐含的数据的代码页将为 UCS-2。这是缺省值。
VARIANT_FALSE	OLE DB 将类型为 CHAR、VARCHAR、LONG VARCHAR 或 CLOB 的列描述为 DBTYPE_STR。ISequentialStream 中隐含的数据的代码页将为客户机的本地代码页。

#### DB2PROP\_SORTBYORDINAL:

```

8      #define DB2PROP_SORTBYORDINAL 3
8      属性组: DB2 数据源
8      属性集: DB2PROPSET_DATASOURCE
8      类型: VT_BOOL
8      典型 R/W: R/W
8      描述: 按序数排序

```

Microsoft OLE DB 规范要求 IDBSchemaRowset::GetRowset(DBSCHEMA\_COLUMNS) 返回按 TABLE\_CATALOG、TABLE\_SCHEMA、TABLE\_NAME 和 COLUMN\_NAME 列排序的行集。IBM DB2 OLE DB 提供程序遵守该规范。但是，通常已经编写了使用 Microsoft ODBC 桥提供程序 (MSDASQL) 的应用程序来获取按 ORDINAL\_POSITION 排序的行集。


表 26. DB2PROP\_SORTBYORDINAL 值

值	含义
VARIANT_TRUE	将使提供程序返回按 ORDINAL_POSITION 排序的行集。
VARIANT_FALSE	将使提供程序返回按 TABLE_CATALOG、TABLE_SCHEMA、TABLE_NAME 和 COLUMN_NAME 排序的行集。这是缺省值。

## DB2Binder 语法图中不正确的 URL 语法

在“安装 DB2 通用 JDBC 驱动程序”这一主题中，DB2Binder 语法图不正确地定义了 DB2 通用 JDBC 驱动程序的 URL 语法。下图中显示了 DB2Binder 的 URL 语法的正确表示：

DB2Binder 语法：



## 重新路由 DB2 通用 JDBC 驱动程序客户机

DB2 通用数据库 (UDB) Linux 版、UNIX 版、版和 Windows 版中的自动客户机重新路由功能允许客户机应用程序在与服务器的通信断开恢复，以便它们能继续处理最小的中断。

每当服务器锁定时，该服务器连接的每个客户机都会接收到一个通信错误，从而终止连接并导致应用程序错误。如果您非常重视可用性，应准备好备用的设置或故障转移支持。（故障转移是指一个服务器失效时另一个服务器接管操作的能力。）在任何一种情况下，DB2 通用 JDBC 驱动程序客户机都将尝试重新建立与新服务器或原始服务器的连接，该服务器可能会在故障转移节点上运行。重新建立连接后，应用程序将接收到 SQLException 异常，通知它事务失败，但是应用程序可以继续进行下一事务。

限制：

- DB2 通用 JDBC 驱动程序客户机重新路由支持仅对使用 javax.sql.DataSource 接口的连接可用。
- 必须在服务器上指定了备用服务器位置之后，客户机应用程序才能从通信中断恢复。数据库管理员使用 UPDATE ALTERNATE SERVER FOR DATABASE 命令指定备用服务器。

过程：

在数据库管理员在服务器实例中的特定数据库中指定备用服务器位置之后，主服务器位置和备用服务器位置将在连接时返回至客户机。DB2 通用 JDBC 驱动程序创建可引

8 用对象 DB2ClientRerouteServerList 的实例，并将该实例存储在它的瞬态内存中。如果通信中断，DB2 通用 JDBC 驱动程序将尝试使用从服务器返回的服务器信息来重新建立连接。

8 clientRerouteServerListJNDIName 数据源属性在客户机上提供附加客户机重新路由支持；  
8 clientRerouteServerListJNDIName 有两个功能：

- 8 • 它允许备用服务器信息在 JVM 之间持久存在
- 8 • 它提供备用服务器位置以防首次连接至数据库服务器失败

8 clientRerouteServerListJNDIName 标识对备用服务器信息的 JNDI 资源库中的  
8 DB2ClientRerouteServerList 实例的 JNDI 引用。在成功连接至主服务器之后，  
8 clientRerouteServerListJNDIName 提供的备用服务器信息将被来自该服务器的信息覆盖。  
8 如果定义了 clientRerouteServerListJNDIName 属性，则在故障转移之后，DB2 通用 JDBC  
8 驱动程序将尝试把更新后的信息传播至 JNDI 存储。如果指定了  
8 clientRerouteServerListJNDIName，则将把在 DB2ClientRerouteServerList 中指定的主服  
8 务器信息用于连接。如果未指定主服务器，则将使用在数据源上指定的 serverName 信  
8 息。

8 DB2ClientRerouteServerList 是有以下四种属性的可序列化 Java bean:

- 8 • alternateServerName
- 8 • alternatePortNumber
- 8 • primaryServerName
- 8 • primaryPortNumber

8 提供了用于访问这些属性的 Getter 和 setter 方法。DB2ClientRerouteServerList 类的定  
8 义为如下所示：

```
8 package com.ibm.db2.jcc;  
8 public class DB2ClientRerouteServerList  
8     implements java.io.Serializable,  
8         javax.naming.Referenceable  
8     {  
8         public String[] alternateServerName;  
8         public synchronized void  
8             setAlternateServerName(String[] alternateServer);  
8         public String[] getAlternateServerName();  
8         public int[] alternatePortNumber;  
8         public synchronized void  
8             setAlternatePortNumber(int[] alternatePortNumberList);  
8         public int[] getAlternatePortNumber();  
8  
8         public synchronized void  
8             setPrimaryServerName (String primaryServerName);  
8         public String getPrimaryServerName ();  
8         public synchronized void setPrimaryPortNumber (int primaryPortNumber)  
8         public int getPrimaryPortNumber ();  
8     }
```

8 新建立的故障转移连接是使用原始数据源属性配置的，但是服务器名称和端口号除  
8 外。此外，在原始连接期间修改的任何 DB2 UDB 专用寄存器将在故障转移连接中使用  
8 DB2 通用 JDBC 驱动程序来重新建立。

8 在发生通信故障时，DB2 通用 JDBC 驱动程序首先尝试恢复至主服务器。如果恢复至  
8 主服务器失败，驱动程序就会尝试连接至备用位置（故障转移）。重新建立连接之后，

8 该驱动程序会向应用程序抛出 `java.sql.SQLException` 及 `SQLCODE -4498`，以便对应用  
8 程序指示已经自动与备用服务器重新建立了连接。于是该应用程序重试该事务。

8 使 **DB2ClientRerouteServerList** 保持持久的过程:

8 要设置存储器以使 `DB2ClientRerouteServerList` 保持持久，遵循下列步骤:

8 1. 创建 `DB2ClientRerouteServerList` 的实例并将该实例绑定至 JNDI 注册表。例如:

```
8 // Create a starting context for naming operations
8 InitialContext registry = new InitialContext();
8 // Create a DB2ClientRerouteServerList object
8 DB2ClientRerouteServerList address=new DB2ClientRerouteServerList();
8
8 // Set the port number and server name for the primary server
8 address.setPrimaryPortNumber(50000);
8 address.setPrimaryServerName("mvs1.sj.ibm.com");
8
8 // Set the port number and server name for the alternate server
8 int[] port = {50002};
8 String[] server = {"mvs3.sj.ibm.com"};
8 address.setAlternatePortNumber(port);
8 address.setAlternateServerName(server);
8
8 registry.rebind("serverList", address);
```

8 2. 将 `DB2ClientRerouteServerList` 对象的 JNDI 名称指定给数据源属性  
8 `clientRerouteServerListJNDIName`。例如:

```
8 datasource.setClientRerouteServerListJNDIName("serverList");
```

## 8 定制 **DB2 通用 JDBC 驱动程序配置属性**

7 DB2 通用 JDBC 驱动程序配置属性允许您设置具有驱动程序范围作用域的属性值。这  
7 些设置将应用于各个应用程序和数据源实例。可以更改这些设置而不必更改应用程序  
7 源代码或数据源特征。

7 每个 DB2 通用 JDBC 驱动程序配置属性设置使用以下格式:

```
7 property=value
```

7 如果配置属性以 `db2.jcc.override` 开头，则该配置属性适用于所有连接并将覆盖任何具有  
7 相同属性名的连接或数据源属性。如果配置属性以 `db2.jcc` 或 `db2.jcc.default` 开头，则  
7 配置属性值将为缺省值。连接或数据源属性设置将覆盖该值。

7 过程:

7 要设置配置属性:

- 7 • 将配置属性设置为 Java 系统属性。这些设置将覆盖任何其它设置。

7 对于独立 Java 应用程序，可通过在执行 **java** 命令时对每个配置属性指定  
7 `-Dproperty=value` 来将配置属性设置为 Java 系统属性。

- 7 • 在您在 `db2.jcc.propertiesFile` Java 系统属性中指定其名称的资源中设置配置属性。例  
7 如，可对 `db2.jcc.propertiesFile` 值指定绝对路径名。

7 对于独立 Java 应用程序，可通过在执行 **java** 命令时指定  
7 `-Ddb2.jcc.propertiesFile=path` 选项来设置配置属性。



- 在名为 DB2JccConfiguration.properties 的资源中设置配置属性。标准 Java 资源搜索用于查找 DB2JccConfiguration.properties。仅当未设置 db2.jcc.propertiesFile Java 系统属性时，DB2 通用 JDBC 驱动程序才会搜索此资源。

DB2JccConfiguration.properties 可能是独立文件，也可能包括在 JAR 文件中。

如果 DB2JccConfiguration.properties 是独立文件，则 DB2JccConfiguration.properties 的路径必须在 CLASSPATH 并置中。

如果 DB2JccConfiguration.properties 在 JAR 文件中，该 JAR 文件必须在 CLASSPATH 并置中。

可设置下列 DB2 通用 JDBC 驱动程序配置属性。所有属性都是可选的。

#### **db2.jcc.override.traceFile**

对 Java 驱动程序代码启用 DB2 通用 JDBC 驱动程序跟踪，并指定跟踪文件名称所基于的名称。

对 db2.jcc.override.traceFile 属性值指定全限定文件名。

db2.jcc.override.traceFile 属性将覆盖连接或数据源对象的跟踪文件属性。

例如，对 db2.jcc.override.traceFile 指定以下设置将允许跟踪 DB2 通用 JDBC 驱动程序 Java 代码并记录至名为 /SYSTEM/tmp/jdbctrace 的文件：

```
db2.jcc.override.traceFile=/SYSTEM/tmp/jdbctrace
```

应在 IBM 软件支持机构的指导下设置跟踪属性。

#### **db2.jcc.sqljUncustomizedWarningOrException**

指定 DB2 通用 JDBC 驱动程序在未定制 SQLJ 应用程序运行时所执行的操作。db2.jcc.sqljUncustomizedWarningOrException 可能有下列值：

- 0** DB2 通用 JDBC 驱动程序不会在未定制 SQLJ 应用程序运行时生成警告或异常。这是缺省值。
- 1** DB2 通用 JDBC 驱动程序将在未定制 SQLJ 应用程序运行时生成警告。
- 2** DB2 通用 JDBC 驱动程序将在未定制 SQLJ 应用程序运行时生成异常。

## **db2secFreeToken 函数已除去**

db2secFreeToken 函数（标记拥有的可用内存）不再是 db2secGssapiServerAuthFunctions\_1 用户认证插件 API 的一部分。

## **仔细部署定制的安全性插件**

如果安全性插件的部署未经过充分编码、复查和测试，DB2 通用数据库（UDB）安装的完整性会受到损害。DB2 UDB 对于许多常见类型的故障采取了一些预防措施，但是，并不能保证部署用户编写的安全性插件时的完整性。

## **安全性插件**

如果要使用您自己的定制安全性插件，可在通过 CLP 发出的连接语句或动态 SQL 语句上使用最多 255 个字符的用户标识。

## 安全性插件 API

对于 `db2secGetGroupsForUser`、`db2secValidatePassword` 和 `db2secGetAuthIDs` API，输入参数 `dbname` 可为空，而其对应长度输入参数 `dbnamelen` 将设置为 0。

## 安全性插件命名约定 (Linux 和 UNIX)

在所有 Linux 和 UNIX 平台上，现在接受将 `.so` 作为用户编写的安全性插件库的文件扩展名。

在 AIX 上，安全性插件库的扩展名可能是 `.a` 或 `.so`。如果同时存在两个版本的插件库，则使用 `.a` 版本。

对于 HP-UX on PA-RISC，安全性插件库的扩展名可以是 `.sl` 或 `.so`。如果同时存在两个版本的插件库，则使用 `.sl` 版本。

在所有其它 Linux 和 UNIX 平台上，`.so` 是安全性插件库唯一支持的文件扩展名。

## 安全性插件库的限制

在 AIX 上，安全性插件库的文件扩展名可以是 `.a` 或 `.so`。用于装入插件库的机制取决于使用哪个扩展名：

### 文件扩展名为 `.a` 的插件库

文件扩展名为 `.a` 的插件库被假定为包含共享对象成员的归档。这些成员必须命名为 `shr.o` (32 位) 或 `shr64.o` (64 位)。单个归档可同时包含 32 位和 64 位成员，这允许它在两种类型的平台上进行部署。

例如，要构建 32 位归档式插件库：

```
xlc_r -qmkshrobj -o shr.o MyPlugin.c -bE:MyPlugin.exp
ar rv MyPlugin.a shr.o
```

### 文件扩展名为 `.so` 的插件库

文件扩展名为 `.so` 的插件库被假定为动态可装入共享对象。这种对象是 32 位还是 64 位取决于在构建时使用的编译器和链接程序选项。例如，要构建 32 位插件库：

```
xlc_r -qmkshrobj -o MyPlugin.so MyPlugin.c -bE:MyPlugin.exp
```

在除了 AIX 之外的所有平台上，安全性插件库总是被假定为动态可装入的共享对象。

## GSS-API 安全性插件不支持多个流认证

GSS-API 认证仅限于使一个令牌从客户机流至服务器和使一个令牌从服务器流至客户机。这些令牌是从客户机上的 `gss_init_sec_context()` 和服务器上的 `gss_accept_sec_context()` 获得的。尝试更多流的 GSS-API 插件将生成安全性插件意外错误，从而导致连接失败。

## GSS-API 安全性插件不支持消息加密和签名

消息加密和签名在 GSS-API 安全性插件中不可用。

## 独立应用程序中的事务的隐式结束

所有应用程序终止（正常和异常）隐式回滚未完成的工作单元，不管操作系统如何都是如此。

## 8 分布式事务支持

8 在 DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8.2 的“新增内容”文档中,『DB2 通用 JDBC 驱  
8 动程序改进』一节中的分布式事务支持信息中提供了不正确的信息。这一节的最后一  
8 句不正确。正确信息应为:

8 从版本 8.2 开始, DB2 UDB 支持符合 XA 规范的分布式事务处理。此支持实现 Java  
8 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) Java 事务服务 (JTS) 和 Java 事务 API (JTA)  
8 规范。

---

## 应用程序开发: 服务器应用程序编程

### 9 多结果集公共语言运行时 (CLR) 过程

9 公共语言运行时 (CLR) 过程可以返回的最大结果集数目是受到限制的。这一限制由  
9 DB2 .NET 数据提供程序可以支持在一个连接内同时打开的 DB2DataReader 对象的  
9 最大数目确定。并发活动数据阅读器支持使得多个 DB2DataReader 对象能够在  
9 一个连接内打开。因此, 可从一个 CLR 过程返回多个结果集。

### 7 公共语言运行时 (CLR) 例程执行控制方式 (EXECUTION 7 CONTROL 子句)

7 作为数据库管理员或应用程序开发者, 您可能想要通过限制例程在运行时的操作来保  
7 护与 DB2 通用数据库 (UDB) 外部例程相关联的组合件以避免遭到恶意篡改。DB2  
7 .NET CLR 例程支持标识允许例程在运行时执行的操作类型的执行控制方式的规范。在  
7 运行时, DB2 UDB 会检测例程是否尝试执行超出其指定执行控制方式的作用域的操作,  
7 这有助于确定组合件是否受到危害。

7 要设置 CLR 例程的执行控制方式, 在该例程的 CREATE 语句中指定可选 EXECUTION  
7 CONTROL 子句。有效方式包括:

- 7 • SAFE
- 7 • FILEREAD
- 7 • FILEWRITE
- 7 • NETWORK
- 7 • UNSAFE

7 要修改现有 CLR 例程中的执行控制方式, 执行 ALTER PROCEDURE 或 ALTER  
7 FUNCTION 语句。

7 如果未对 CLR 例程指定 EXECUTION CONTROL 子句, 缺省情况下该 CLR 例程会  
7 使用最多限制的执行控制方式 SAFE 运行。使用此执行控制方式创建的例程只能访问由  
7 数据库管理器控制的资源。较少限制的执行控制方式允许例程访问本地文件系统  
7 (FILEREAD 或 FILEWRITE) 或网络上的文件。执行控制方式 UNSAFE 指定未对例  
7 程的行为作任何限制。使用 UNSAFE 执行控制方式定义的例程可执行二进制代码。

7 这些控制方式表示可允许操作的层次结构, 在该层次结构中, 较高级别的方式包括的  
7 操作在它下面的级别中是允许的。例如, 执行控制方式 NETWORK 允许例程访问网络  
7 上的文件、本地文件系统上的文件以及由数据库管理器控制的资源。尽量使用最多限  
7 制的执行控制方式并避免使用 UNSAFE 方式。

7 如果 DB2 UDB 在运行时检测到 CLR 例程在尝试其执行控制方式的作用域之外的操  
7 作, DB2 UDB 将返回错误 (SQLSTATE 38501)。

7 只能对 LANGUAGE CLR 例程指定 EXECUTION CONTROL 子句。EXECUTION  
7 CONTROL 子句的应用能力的作用域仅限于 .NET CLR 例程本身, 并未扩展至它可能  
7 调用的任何其它例程。

## 7 公共语言运行时 (CLR) 例程中的最大十进制精度和小数位

7 DB2 通用数据库 (UDB) 中的 DECIMAL 数据类型的精度为 31 位, 小数位为 28  
7 位。 .NET CLR System.Decimal 数据类型被限于 29 位精度和 28 位小数位。 因此, DB2  
7 UDB 外部 CLR 例程一定不能将超过  $(2^{96})-1$  的值 (可使用 29 位精度和 28 位小  
7 数位表示的最高值) 指定给 System.Decimal 数据类型变量。 如果进行了这种指定, DB2  
7 UDB 将生成运行时错误 (SQLSTATE 22003, SQLCODE -413)。

7 执行例程 CREATE 语句后, 如果 DECIMAL 数据类型参数是使用超过 28 的小数位定  
7 义的, DB2 UDB 将生成错误 (SQLSTATE 42611, SQLCODE -604)。

---

## 命令参考

### 9 迁移数据库

9 限制:

9 版本 8 文档中提到, 如果数据库已迁移至 DB2 UDB 版本 8 修订包级别, 则不需要  
9 迁移任何数据库, 这是有歧义的。 更具体地说, 如果数据库为版本 8 级别 (版本 8.1 或  
9 8.2 或后续修订包), 则修订包之间不需要数据库迁移。 版本 8.2 中的数据库目录文件  
9 结构有一些更改, 并且在从版本 7 或版本 8.1 迁移至版本 8.2 时, 将自动执行迁移。  
9 但是, 如果要从版本 8.2 返回至版本 8.1, 则必须运行 **db2demigdbd** 以复原数据库  
9 目录文件结构。 如果没这么做, 在尝试存取数据库时将导致 SQL10004 错误。

### 6 db2inidb - 初始化镜像数据库命令

6 在发出 `db2inidb database as mirror` 命令之前, 不要发出 `db2 connect to database`  
6 命令。

6 在初始化分割镜像数据库之前尝试连接至该数据库将擦除前滚恢复所需的日志文件。

6 连接会将数据库设置回暂挂数据库时它所处的状态。 如果在暂挂时数据库被标记为  
6 处于一致状态, 则 DB2 通用数据库会认为不需要进行崩溃恢复并且会清空日志以供到  
6 将来使用。 如果出现这种情况, 则尝试前滚会产生 SQL4970 错误。

### 7 db2iupdt 命令的使用说明

7 从版本 8.2 开始, 在使用 **db2iupdt** 命令更新 DB2 通用数据库实例时, 必须先停止对  
7 该实例运行的所有 DB2 进程。

### 7 db2sqljcustomize 命令的新增参数

7 db2sqljcustomize 命令有了新参数。

7 **db2sqljcustomize - DB2 SQLJ 概要文件定制程序命令:**

## **-storebindoptions**

将 `-bindoptions` 和 `-staticpositioned` 的值存储在序列化概要文件中。如果在调用 `dbsqljbind` 工具时未指定这些值，将使用存储在序列化概要文件中的值。当使用 `.grp` 文件调用定制程序时，这些值将存储在各个 `.ser` 文件中。可使用 `db2sqljprint` 工具来查看存储的值。

## **sqlj 命令的新增参数**

`sqlj` 命令有了新参数。

### **sqlj - DB2 SQLJ 转换程序命令:**

#### **-db2optimize**

指定 SQLJ 转换程序为 DB2 通用数据库而优化的连接上下文类生成代码。此选项将对用户定义的上下文优化代码，但不会对缺省上下文优化代码。在使用此选项运行 SQLJ 转换程序时，DB2 通用 JDBC 驱动程序文件 `db2jcc.jar` 必须在 `CLASSPATH` 中以编译生成的 Java 应用程序。

## **监视和故障诊断命令 (db2pd) 更新**

监视和故障诊断 DB2 命令 (`db2pd`) 从 DB2 UDB 内存集合检索信息。`db2pd` 系统命令在以下方面做了改进:

### **新增 -hadr 参数**

在版本 8.2 (相当于版本 8.1 修订包 7) 中引入, `-hadr` 参数报告高可用性灾难恢复信息。每个已报告元素的描述可在《系统监视器指南和参考》的『高可用性灾难恢复』一节中找到

### **新增 -utilities 参数**

在版本 8.2 (相当于版本 8.1 修订包 7) 中引入, `-utilities` 参数报告实用程序信息。每个已报告元素的描述可在《系统监视器指南和参考》的『实用程序』一节中找到。

### **新增 -activestatements 参数**

在版本 8.2.2 (相当于版本 8.1 修订包 9) 中引入, `-activestatements` 参数返回有关活动参数的信息。将返回下列信息:

#### **AppHandl**

使用活动语句的应用程序句柄, 包括节点和索引。

#### **UOW-ID**

对于与 **AppHandl** 相关联的应用程序, 这是其中的语句变为活动状态的工作单元标识。

#### **StmtID**

工作单元中的语句标识。

#### **AnchID**

程序包高速缓存动态 SQL 散列锚的标识。

#### **StmtUID**

在散列锚中唯一的程序包高速缓存动态 SQL 语句标识。

#### **EffISO**

语句的有效隔离级别。

9           **EffLockTOut**  
9           语句的有效锁定超时值。

9           **EffDegree**  
9           语句的有效并行度。

9           **StartTime**  
9           启动语句的时间。

9           **LastRefTime**  
9           应用程序上次引用该语句的时间。

## 9           **新增用于 -locks 参数的 wait 选项**

9           从版本 8.2.2（相当于版本 8.1 修订包 9）开始，可以对 -locks 参数指定 wait 选项以  
9           便仅返回处于等待状态的锁定和将要等待的锁定。

## 9           **新增 -applications 参数的返回字段**

9           从版本 8.2.2（相当于版本 8.1 修订包 9）开始，-applications 返回四个新字段：

9           **C-AnchID**  
9           此新字段是当前语句的程序包高速缓存动态 SQL 散列锚的标识。如果当前没有  
9           任何语句，则此字段的值为 0。仅当应用程序要执行与该语句相关联的请求（如  
9           针对游标的 FETCH 请求）时，才会填充当前散列锚标识。完成请求处理后，  
9           该值将设置为 0。对于静态 SQL 语句，该值也会设置为 0。

9           **C-StmtUID**  
9           此新字段是当前语句的散列锚中的程序包高速缓存动态 SQL 语句唯一标识。如  
9           果当前没有任何语句，则此字段的值为 0。仅当应用程序在执行与该语句相关联  
9           的请求时，才会填充当前语句唯一标识。执行请求后，该值将设置为 0。对于静  
9           态 SQL 语句，该值也会设置为 0。

9           **L-AnchID**  
9           此新字段是应用程序上一次执行的语句的程序包高速缓存动态 SQL 散列锚标  
9           识。如果上一次没有执行任何语句（在执行任何动态 SQL 语句之前），则此字  
9           段的值为 0。对于静态 SQL 语句，该值也会设置为 0。每次执行完请求后，将  
9           填充上一个锚散列标识，并且该标识将保留至下一个相关联的请求完成为止。

9           **L-StmtUID**  
9           此新字段是应用程序上一次执行的语句的散列锚中的程序包高速缓存动态 SQL  
9           语句唯一标识。如果上一次没有执行任何语句或者上一次执行的语句为静态  
9           SQL，则此字段的值为 0。在当前请求完成后将填充上一个语句标识，并且该标  
9           识将保留至下一个请求完成为止。

## 8           **对 SET CLIENT 命令的更新**

8           SET™ CLIENT 命令指定后端进程的连接设置。

8           从版本 8 开始，将忽略此命令的命令参数 SYNCPOINT。为了保持向后兼容性，将继续  
8           包括 SYNCPOINT。

## 8           **对 PRECOMPILE 命令的更新**

8           PRECOMPILE 命令将处理包含嵌入式 SQL 语句的应用程序源文件。将生成经过修改的  
8           源文件，它包含对 SQL 的主语言调用，并且在缺省情况下将在数据库中创建程序包。

8 从版本 8 开始，将忽略此命令的命令参数 SYNCPOINT。为了保持向后兼容性，将继续  
8 包括 SYNCPOINT。

## 8 对 UPDATE HISTORY FILE 命令的更新

8 更新历史文件条目中的位置、设备类型或注释。

8 命令参数 STATUS 指定条目的新状态。

8 先前的文档不正确地指出：STATUS 命令的参数值可以是“T”，以将该条目标记为不活  
8 动。有效值包括：

8 **A** 将条目标记为活动的。

8 **E** 将条目标记为已到期。

## 8 对 EXPORT 和 IMPORT 命令的更新

8 EXPORT 和 IMPORT 命令的『必需的连接』子节的完整内容为如下所示：

8 必需的连接：

8 数据库。如果启用了隐式连接，则会与缺省数据库建立连接。从 Linux、UNIX、或  
8 Windows 客户机对 Linux、UNIX、或 Windows 数据库服务器的实用程序访问必须是  
8 通过引擎直接连接，而不能是通过 DB2 Connect 网关或回送来连接。

## 8 对 LOAD 命令的更新

8 INDEXING MODE 参数的 AUTOSELECT 值的完整信息为如下所示：

8 **INDEXING MODE:**

8 **AUTOSELECT**

8 LOAD 实用程序将自动决定是采用 REBUILD 还是 INCREMENTAL 方式。将  
8 根据装入的数据量和索引树的深度来作出决定。与索引树深度相关的信息存储  
8 在索引对象中。RUNSTATS 不需要填充此信息。AUTOSELECT 是用来建立索  
8 引的缺省方式。

## 8 LOAD 实用程序的文件类型修饰符

8 已经更新了对“generatedoverride”修饰符的描述中的 SET INTEGRITY 命令。

8 还更新了对“usedefaults”修饰符的描述。

8 更新为如下所示：

8 表 27. 用于装入的有效文件类型修饰符: 所有文件格式

修饰符	描述
generatedoverride	<p>此修饰符指示 LOAD 实用程序接受表中所有生成列的用户提供数据（与这些类型的列的常见规则相反）。在从另一个数据库系统中迁移数据或者从在 ROLLFORWARD DATABASE 命令上使用 RECOVER DROPPED TABLE 选项恢复的数据中装入表时，使用此修饰符会很有用。当使用此修饰符时，将拒绝任何对不可空的生成列没有数据或有 NULL 数据的行（SQL3116W）。</p> <p><b>注：</b>当使用此修饰符时，表将处于 CHECK PENDING（检查暂挂）状态。要使表脱离 CHECK PENDING（检查暂挂）状态而不验证用户提供的值，可在执行装入操作之后发出以下命令：</p> <pre>SET INTEGRITY FOR &lt; table-name &gt; GENERATED COLUMN IMMEDIATE UNCHECKED</pre> <p>要使表脱离 CHECK PENDING（检查暂挂）状态并强制验证用户提供的值，可在执行装入操作之后发出以下命令：</p> <pre>SET INTEGRITY FOR &lt; table-name &gt; IMMEDIATE CHECKED.</pre> <p>不能将此修饰符与 generatedmissing 或 generatedignore 修饰符配合使用。</p>
usedefaults	<p>如果已经指定了目标表列的源列，但是一个或多个行实例不包含任何数据，则会装入缺省值。以下是缺少数据的一些示例：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于 DEL 文件：为列值指定了两个相邻列定界符 (".,") 或者指定了用任意空格数隔开的两个相邻列定界符 (" ,")。</li> <li>• 对于 DEL/ASC/WSF 文件：没有足够的列数或者对于原始规范来说不是足够长的行。</li> </ul> <p><b>注：</b>对于 ASC 文件，NULL 列值并不被认为是显式缺少，也不会使用缺省值来替代 NULL 列值。对于数字、日期、时间和时间戳记列，NULL 列值是使用全部为空格字符来表示的，或者通过对任何类型的列使用 NULL INDICATOR 来指示列为 NULL。</p> <p>在没有使用此选项的情况下，如果源列的行实例中不包含任何数据，则会发生下面的其中一种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于 DEL/ASC/WSF 文件：如果列是可空的，则会装入 NULL。如果列是不可空的，则实用程序将拒绝该行。</li> </ul>

## IMPORT 实用程序的文件类型修饰符

“usedefaults”和“codepage=x”修饰符的描述已更新为如下所示：



8 表 28. 用于导入的有效文件类型修饰符: 所有文件格式

修饰符	描述
usedefaults	<p>如果已经指定了目标表列的源列，但是一个或多个行实例不包含任何数据，则会装入缺省值。以下是缺少数据的一些示例:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于 DEL 文件: 为列值指定了两个相邻列定界符 (" , ") 或者指定了用任意空格数隔开的两个相邻列定界符 (" , ")。</li> <li>• 对于 DEL/ASC/WSF 文件: 没有足够的列数或者对于原始规范来说不是足够长的行。 注: 对于 ASC 文件, NULL 列值并不被认为是显式缺少, 也不会使用缺省值来替代 NULL 列值。对于数字、日期、时间和时间戳记列, NULL 列值是使用全部为空格字符来表示的, 或者通过对任何类型的列使用 NULL INDICATOR 来指示列为 NULL。</li> </ul> <p>在没有使用此选项的情况下, 如果源列的行实例中不包含任何数据, 则会发生下面的其中一种情况:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于 DEL/ASC/WSF 文件: 如果列是可空的, 则会装入 NULL。如果列是不可空的, 则实用程序将拒绝该行。</li> </ul>

8 表 29. 用于导入的有效文件类型修饰符: ASCII 文件格式 (ASC/DEL)

修饰符	描述
codepage=x	<p>x 是 ASCII 字符串。该值被解释为输出数据集中的数据的代码页。在导入操作期间, 将此代码页中的字符数据转换为应用程序代码页。</p> <p>必须满足下列规则:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于纯 DBCS (图形)、混合 DBCS 和 EUC, 定界符仅限于 x00 到 x3F 范围 (包括 x00 和 x3F)。</li> <li>• nullindchar 必须指定在代码点 x20 和 x7F 之间 (包括 x20 和 x7F) 的标准 ASCII 集合中包括的字符。这表示 ASCII 符号和代码点。</li> </ul> <p>注:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. codepage 修饰符不能与 lobinfile 修饰符配合使用。</li> <li>2. 如果在将代码页从应用程序代码页转换为数据库代码页时进行数据扩充, 则数据可能会被截断, 并且可能会丢失数据。</li> </ol>

## ATTACH 命令

ATTACH 命令的 USER 参数指定认证标识。在 Windows 操作系统上连接至 DB2 通用数据库实例时, 可采用与 Microsoft Windows NT Security Account Manager (SAM) 兼容的格式来指定用户名。限定符必须为 NetBIOS 式名称, 其最大长度为 15 个字符。例如, domainname\username。

## RECOVER DATABASE 命令


在版本 8.2 文档的 RECOVER DATABASE 命令的『示例』一节中, 时间戳记格式 yyyy:mm:dd:hh:mm:ss 是不正确的。

正确的格式为 yyyy-mm-dd-hh.mm.ss。

## UPDATE HISTORY FILE 命令

UPDATE HISTORY FILE 命令会更新历史文件条目中的位置、设备类型、注释或状态。

已更新的命令语法:



已更新命令参数:

**FOR** *object-part*

对要更新的历史条目指定标识。这是带有可选序号 001 至 999 的时间戳记。

注: 不能用于更新条目状态。要更新条目状态, 转而指定 EID。

**STATUS** *new-status*

指定条目的新状态。只有备份条目才能更新状态。有效值包括:

- A** 活动。大多数条目是活动的。
- I** 不活动。不再在活动日志链上的备份映像变得不活动。
- E** 到期。因为存在的活动映像的数目超出 NUM\_DB\_BACKUPS 而不再需要的备份映像被标志为到期。
- D** 不再可用于恢复的备份映像应标记为已删除。

## db2updv8 - 将数据库更新至版本 8 当前级别命令

此命令使用下列方法更新数据库中的系统目录以支持当前级别:

- 引入随当前数据库管理器提供的新例程
- 将 ODBC/CLI/JDBC 模式过程编目为可信过程以改进性能和可伸缩性
- 修正 SYSPROC.SNAPSHOT QUIESCERS 表函数的返回参数中的两个印刷错误:
  - QUIESCER\_TBS\_ID 已更正为 QUIESCER\_TBS\_ID
  - QUIESCER\_STATE 已更正为 QUIESCER\_STATE
- 修正 LOB 列的列描述符以使记录位与目录表一致
- 创建 SYSIBM.SYSREVTYP mappings 视图
- 更新 SYSSTAT.COLUMNS 和 SYSSTAT.TABLES 的视图定义
- 将 SYSCOLDIST.DISTCOUNT 列更新为可更新
- 更新 SYSINDEXES.TBSPACEID 列以便不设置列标志
- 修正 17 个表函数的参数长度。有关函数的完整列表, 请参阅《版本 8.2 发行说明》的『文档更新 | SQL 管理例程』一节中的『快照 UDF 的列扩展』主题。
- 将 33 个 SYSPROC 快照 UDF 改变为 THREADSAFE:
  - SNAPSHOT\_DBM
  - SNAPSHOT\_FCM
  - SNAPSHOT\_FCMNODE
  - SNAPSHOT\_SWITCHES
  - SNAPSHOT\_APPL\_INFO

- 7           - SNAPSHOT\_APPL
- 7           - SNAPSHOT\_STATEMENT
- 7           - SNAPSHOT\_LOCKWAIT
- 7           - SNAPSHOT\_AGENT
- 7           - SNAPSHOT\_SUBSECT
- 7           - SNAPSHOT\_DATABASE
- 7           - SNAPSHOT\_BP
- 7           - SNAPSHOT\_LOCK
- 7           - SNAPSHOT\_TABLE
- 7           - SNAPSHOT\_DYN\_SQL
- 7           - SNAPSHOT\_TBS
- 7           - SNAPSHOT\_TBS\_CFG
- 7           - SNAPSHOT QUIESCERS
- 7           - SNAPSHOT\_CONTAINER
- 7           - SNAPSHOT\_RANGES
- 7           - SNAPSHOT\_TBREORG
- 7           - HEALTH\_DBM\_INFO
- 7           - HEALTH\_DBM\_HI
- 7           - HEALTH\_DBM\_HI\_HIS
- 7           - HEALTH\_DB\_INFO
- 7           - HEALTH\_DB\_HI
- 7           - HEALTH\_DB\_HI\_HIS
- 7           - HEALTH\_TBS\_INFO
- 7           - HEALTH\_TBS\_HI
- 7           - HEALTH\_TBS\_HI\_HIS
- 7           - HEALTH\_CONT\_INFO
- 7           - HEALTH\_CONT\_HI
- 7           - HEALTH\_CONT\_HI\_HIS

7           权限:

7           sysadm

7           必需的连接:

7           数据库。此命令自动建立与指定数据库的连接。

7           命令语法:

7           ▶▶ db2updv8 --d database-name [ -u userid -p password ] [ -h ]

7           命令参数:

7           **-d database-name**

7                 指定要更新的数据库的名称。

- 7           **-u userid**
- 7                 指定用户标识。
- 7           **-p password**
- 7                 指定该用户的密码。
- 7           **-h**         显示帮助信息。当指定了此选项时，其它所有的选项都会被忽略，且只显示帮助信息。

7           **示例:**

7           在安装当前级别（修订包或新版本）之后，通过发出以下命令来更新样本数据库中的系统目录：

```
7           db2updv8 -d sample
```

7           **使用说明:**

- 7           1. 此命令仅可在运行 DB2 通用数据库版本 8.1.2 或更新版本的数据库上使用。如果多次发出该命令，将不会报告任何错误，而且每个目录更新仅应用一次。
- 7           2. 要启用新的内置函数，所有应用程序必须与数据库断开连接并且该数据库必须取消激活（如果它已经激活了的话）。


## 7           **格式化陷阱文件（Windows）**

7           现有新工具 `db2xpvt.exe` 可供您格式化陷阱文件（\*.TRP）。此工具会将 DB2 通用数据库的二进制陷阱文件格式化为可供人们阅读的 ASCII 文件。陷阱文件在缺省情况下位于实例目录（DB2INSTPROF）中，在设置了 `DIAGPATH` 数据库管理器配置参数的情况下在诊断数据目录路径中。

7           **权限:**

7           您必须具有对 `DIAGPATH` 目录的访问权。

7           **命令语法:**



7           **命令参数:**

- 7           **/p path**         分号（;）隔开指向二进制文件和 PDB 文件所在位置的路径。
- 7           **/v**             显示版本信息。
- 7           **/m**             格式化内存转储及陷阱文件的剩余部分。
- 7           **/n**             格式化与行号信息无关的数据。
- 7           **infile**         指定输入文件。
- 7           **outfile**        指定输出文件。

---

## 数据移动

### 绑定由导出、导入和装入实用程序使用的文件

名为 db2uImpInsUpdate.bnd 的新绑定文件已添加至导入实用程序，其缺省隔离级别为读稳定性（RS）。此绑定文件仅由导入实用程序在 INSERT\_UPDATE 期间使用。导入实用程序的 INSERT、REPLACE 和 CREATE 选项仍然使用 db2uimpm.bnd 文件。

db2uImpInsUpdate.bnd 绑定文件不能与 INSERT BUF 选项绑定在一起。尝试在 db2uImpInsUpdate.bnd 绑定至 INSERT BUF 的情况下执行 IMPORT INSERT\_UPDATE 将导致导入实用程序失败，从而产生以下错误：

```
SQL3525: "INSERT_UPDATE" 选项与 "INSERT BUF BIND ON DB2UIMPINSUPDATE.BND" 选项不兼容。
```

### 将导入与缓冲插入配合使用

版本 8.2 的 *Data Movement Utilities Guide and Reference* 指出：

缓冲插入功能不能与指定了 INSERT\_UPDATE 参数的导入操作一起使用。系统引入了新的绑定文件（db2uimpm2.bnd）来强制实施此限制。

因为引入了新的绑定文件，所以陈述应为：

缓冲插入功能不能与指定了 INSERT\_UPDATE 参数的导入操作一起使用。系统引入了新的绑定文件（db2uImpInsUpdate.bnd）来强制实施此限制。

### 使用 IMPORT 实用程序时丢失了索引信息

可以使用 IMPORT 实用程序来重新创建通过 EXPORT 实用程序保存的表。

数据移动主题“使用导入来重新创建已导出的表”概述了未保留原始表的属性。除了已经说明的属性以外，也未保留下列属性：

- 索引信息：
  - 包含列（如果有的话）
  - 索引名，如果索引是主键索引的话
  - 降序顺序，如果索引是主键索引的话（缺省值为升序）

---

## 数据恢复和高可用性

### 高可用性灾难恢复概述

当执行 START HADR、STOP HADR 或 TAKEOVER HADR 命令时，可能会生成相应的错误代码：SQL01767N、SQL01769N 或 SQL01770N，原因码为 98。该原因码指示在运行该命令的服务器上未安装 HADR 的许可证。要更正该问题，使用 **db2licm** 安装有效的 HADR 许可证，或者安装这样一个版本的服务器：它将有效 HADR 许可证作为其分发产品的一部分。

### 跨平台备份和复原支持

DB2 通用数据库（UDB）支持跨平台备份和复原操作。

7 可以将 DB2 UDB 版本 8 32 位 Windows 平台上创建的数据库复原至 DB2 UDB 版  
7 本 8 64 位 Windows 平台，反之亦然。

7 可将 DB2 UDB 版本 8 32 位 Linux x86 平台上创建的数据库复原至 DB2 UDB 版本  
7 8 64 位 Linux x86-64 或 IA64 平台，反之亦然。

7 可在 DB2 UDB 版本 8 AIX、HP-UX、Linux PPC、Linux zSeries 或 Solaris Operating  
7 Environment 平台（32 位或 64 位）上创建的数据库复原至 DB2 UDB 版本 8  
7 AIX、HP-UX、Linux PPC、Linux zSeries 或 Solaris Operating Environment 平台（32  
7 位或 64 位）。

## 7 备份至磁带（Linux）

7 Linux 上的 3480 和 3490 磁带设备的最大块大小限制为 61440 个字节

7 表 30. Linux 上的 3480 和 3490 磁带设备的最大块大小限制

设备	连接	块大小限制	DB2 缓冲区大小限制 (以 4 KB 页计)
3480	s370	61 440	15
3490	s370	61 440	15

## 7 Tivoli Storage Manager

7 当调用 BACKUP DATABASE 或 RESTORE DATABASE 命令时，可以指定想要使用  
7 Tivoli Storage Manager (TSM) 产品来管理数据库或表空间备份或复原操作。除了在下  
7 列平台上之外，需要的 TSM 客户机 API 的最低级别为 V4.2.0:

- 7 • 64 位 Solaris 系统，它需要 TSM 客户机 API V4.2.1。
- 7 • 64 位 Windows NT 操作系统，它需要 TSM 客户机 API V5.1。
- 7 • 32 位 Linux for iSeries 和 pSeries<sup>®</sup>，至少需要 TSM 客户机 API V5.1.5
- 7 • 64 位 Linux for iSeries 和 pSeries，至少需要 TSM 客户机 API V5.2.2
- 7 • AMD Opteron 系统上的 64 位 Linux，至少需要 TSM 客户机 API V5.2.0。
- 7 • 64 位 Linux for zSeries，至少需要 TSM 客户机 API V5.2.2。

## 7 HADR 本地主机和本地服务参数的值限制

7 在准备 **update database configuration** 命令时对高可用性灾难恢复 (HADR) 本地  
7 主机和本地服务参数 (HADR\_LOCAL\_SVC 和 HADR\_REMOTE\_SVC) 指定值的情况  
7 下，这些值必须是未在用于任何其它服务的端口。如果使用 Linux 或 UNIX 命令行来  
7 配置参数，还应在 /etc/services 文件中设置这些值。

## 7 高可用性灾难恢复的其它系统需求

7 如果在主数据库上创建表空间并且备用数据库上的日志回放因为容器不可用而失败，  
7 则主数据库不会接收到指示日志回放失败的错误消息。

7 要检查日志回放错误，必须在创建新的表空间时监视 db2diag.log 和备用数据库上的管  
7 理日志。

7 如果发生接管表空间操作，新创建的表空间在新的主数据库上将不可用。要从此情况  
7 恢复，从备份映像复原新的主数据库上的表空间。

在以下示例中，在数据库 MY\_DATABASE 被用作新的主数据库之前，将在该数据库上复原表空间 MY\_TABLESPACE:

1. db2 connect to my\_database
2. db2 list tablespaces show detail

**注：**运行 **db2 list tablespaces show detail** 命令以显示所有表空间的状态并获取步骤 5 所需的表空间标识号。

3. db2 stop hadr on database my\_database
4. db2 "restore database my\_database tablespace (my\_tablespace) online redirect"
5. db2 "set tablespace containers for my\_tablespace\_ID# ignore rollforward container operations using (path '/my\_new\_container\_path/')"
6. db2 "restore database my\_database continue"
7. db2 rollforward database my\_database to end of logs and stop tablespace "(my\_tablespace)"
8. db2 start hadr on database my\_database as primary

## 高可用性灾难恢复的非复制操作

版本 8.2 文档指出:

未复制 BLOB 和 CLOB; 但是, 将在备用数据库上为其分配空间。

该句子应为如下所示:

未复制非记录 BLOB 和 CLOB; 但是, 将在备用数据库上为其分配空间。

## HADR 不支持原始日志

高可用性灾难恢复 (HADR) 不支持对数据库日志文件使用原始 I/O (直接磁盘存取)。如果使用 START HADR 命令启动 HADR, 或者如果在配置了 HADR 的情况下重新启动数据库, 将检测原始日志, 相关联的命令将会失败并带有 SQL1768N 原因码 "9"。

---

## 数据仓库中心

### DB2 数据仓库中心需要 Unicode 格式数据库

在安装 DB2 通用数据库版本 8.1 修订包 7 或更新版本之后, 需要运行“仓库控制数据库管理”工具来创建新的采用 Unicode 格式的仓库控制数据库。

**先决条件:**

要创建并存储现有仓库控制数据库的副本, 工作站必须有足够的磁盘空间来存储此副本, 还需要有仓库控制数据库所占用空间的两倍空间量来存储临时文件。例如, 如果现有仓库控制数据库为 10 MB, 则在现有仓库控制数据库所在的同一实例中必须提供总共为 30 MB 的空间。

**过程:**

遵循下列步骤以便按 Unicode 格式创建新的仓库控制数据库:

1. 运行“仓库控制数据库管理”工具:

- 9                   • 在 **Windows** 上: 单击开始并选择程序 → **IBM DB2** → 设置工具 → 仓库控制数
- 9                    数据库管理。
- 9                   • 在 **AIX** 上: 运行 **db2wcdm** 脚本。
- 9           2. 输入现有仓库控制数据库的名称。然后就会提示您输入新的仓库控制数据库名称。
- 9            这将创建新的 Unicode 仓库控制数据库。

## 8           **定义 DB2 仓库源和目标**

8            以下更新会影响两个“数据仓库中心”主题:

- 8            • 定义 DB2 仓库源
- 8            • 定义仓库目标

8            缺省情况下, 当您定义仓库源或仓库目标时, 返回的表数目为 250。但是, 可以使用新的

8            环境变量 **VWS\_MAX\_TABLELIST** 来设置返回的表的数目。可以返回的表的最大数

8            目为 40000。根据列表中表名的大小不同, 此数目可能会小一些。建议您指定一个远远

8            小于 40000 的数。

## 6           **对商业智能教程的更新**

6            验证是否向 **ODBC** 注册了 **DWCTBC** 和 **TBC\_MD** 数据库:

6            在版本 8 中, 在教程中使用的控制数据库 **TBC\_MD** 不必是系统 **ODBC** 数据源。但是,

6            目标数据库或数据源 **DWCTBC** 必须是系统 **ODBC** 数据源。

6            打开定义仓库源笔记本:

6            打开“教程相关源”的“定义仓库源”笔记本的过程已更改。

6            过程:

6            要打开“教程相关源”的“定义仓库源”笔记本:

- 6            1. 从数据仓库中心窗口中右键单击**仓库源**文件夹。
- 6            2. 单击**定义** → **ODBC** → **DB2** → **DB2** 系列。

6            “定义仓库源”笔记本打开。

6            打开定义仓库目标笔记本:

6            打开“定义仓库目标”笔记本的过程已更改。

6            过程:

6            要打开“定义仓库目标”笔记本:

- 6            1. 从数据仓库中心窗口中右键单击**仓库目标**文件夹。
- 6            2. 单击**定义** → **ODBC** → **DB2** → **DB2** 系列。

6            “定义仓库目标”笔记本打开。



## 6 设置仓库日志文件的清除限制

6 日志文件保存一些记录，直到达到指定的计数限制为止。缺省计数限制是 1000 条记录。  
6 运行的每个作业通常创建 12 到 15 条日志记录。通过更新“仓库属性”页“服务器”  
6 选项卡上的当总记录数等于此数目时清除日志字段来将清除限制设置为满足您的需要  
6 的某个数字。

## 4 CURSOR 装入的数据仓库中心支持

4 DB2 通用数据库装入步骤现在就允许将视图或表用作步骤的源，这导致 LOAD FROM  
4 CURSOR。

4 为了映射向导中的列以进行 CURSOR 装入，必须选择根据输入文件中的列位置映射列  
4 单选按钮。

## 7 Unicode 仓库控制数据库迁移和局限性

7 从版本 8.2 的数据仓库中心开始，仓库控制数据库必须是 Unicode 数据库。如果  
7 Unicode 仓库控制数据库来自版本 8.2 之前的数据仓库中心版本，仍然必须通过使用仓  
7 库控制数据库管理工具创建新的 Unicode 控制数据库。

7 如果迁移来自版本 8.2 之前的数据仓库中心版本的仓库控制数据库，则仓库控制数据库  
7 管理工具将运行 **db2move** 命令以将数据移至新的 Unicode 控制数据库。在此过程期  
7 间，将出现一个窗口，显示 **db2move** 命令的进度。此迁移路径仅出现一次。

7 数据仓库中心在 Sybase 服务器上不支持 Unicode。

## 7 修改于列的日期格式中的更改

7 在“数据仓库中心”主窗口的详细视图中，修改于列中的日期的格式已作了更新。修  
7 改于列中的日期显示为您的语言环境中的格式，并且包括时间。日期格式中的这一更  
7 改确保对修改于列上的对象的排序正常运行。此更新适用于导航器和详细信息视图中  
7 显示的数据仓库中心对象的大多数列表，例如：

- 7 • 主题
- 7 • 进程
- 7 • 仓库模式
- 7 • 仓库代理站点
- 7 • 程序
- 7 • 步骤
- 7 • 数据资源
- 7 • 用户
- 7 • 用户组

## 7 在数据仓库中心中定义统计转换程序

7 要对数据执行统计变换，定义想要使用的统计转换程序。

7 过程：

7 要定义统计转换程序：

- 7 1. 打开“进程技术模型”窗口。
  - 7 2. 单击转换程序图标并从可用转换程序列表中选择转换程序。
  - 7 3. 按该转换程序的规则的要求将选择的转换程序链接至仓库源和仓库目标。
- 7 每个转换程序都有特定规则，说明该转换程序必须以什么方式链接至仓库源和仓库目  
7 标。有关更多信息，请参阅每个转换程序的文档。

## 7 iSeries 仓库代理程序的先决条件

7 要对 V5R2 和 V5R3 系统上的 DB2 仓库管理器使用 iSeries 仓库代理程序，需要以下  
7 PTF:

7 PTF SI13558

7 此数据库 PTF 使 iSeries 上的 CLI 能够处理 Unicode 数据。

---

## DB2 .NET 数据提供程序

### 9 并发活动数据阅读器支持

9 DB2 .NET 数据提供程序现在支持使用并发活动数据阅读器。这表示您可以从使用同一  
9 DB2Connection 实例的多个 DB2DataReader 实例并发存取数据。每个 DB2DataReader  
9 实例必须与它自己的 DB2Command 实例相关联。为了将相关联的 DB2Command 实例  
9 用于任何其它用途，必须显式调用 DB2DataReader.Close 方法。

### 7 DB2Connection.ConnectionString 属性

7 DB2Connection.ConnectionString 属性还有附加关键字:

#### 7 CurrentSchema

7 在成功连接之后要使用的模式。成功连接之后，SET CURRENT SCHEMA 语  
7 句将发送至 DB2 服务器。这允许应用程序命名 SQL 对象而不必用模式名来限  
7 定它们。

---

## DB2 Connect

### 9 对通过网关进行的认证类型协商的更改

9 从 DB2 Connect™ 版本 8.2.2 (相当于版本 8.1 修订包 9) 开始，在认证协商中，网关  
9 不再是被动的参与者。网关已经成为积极角色。网关中的数据库目录条目中指定的认  
9 证类型覆盖在客户机上编目的认证类型。客户机、网关和服务器必须全部指定兼容类  
9 型。如果未在数据库目录条目中指定网关上的编目认证类型，则 SERVER 认证将是服  
9 务器请求的缺省类型。但是，如果服务器不支持 SERVER 认证，则仍将在客户机与  
9 服务器之间进行协商。此行为与客户机的行为形成对比，在未指定认证类型的情况下，  
9 客户机的认证类型缺省为 SERVER\_ENCRYPT。

9 如果未在客户机上设置“设置客户机 API”的 DB2NODE 或 SQL\_CONNECT\_NODE  
9 选项，则不会使用在网关上编目的认证类型。在这些情况下，仍将在客户机与服务  
9 器之间进行严格协商。

9 如果服务器的数据库管理器配置中指定 SERVER\_ENCRYPT 作为认证类型，则该服务  
9 器不再接受来自请求 SERVER 认证的客户机的连接。

## 新增安全性方案

已经为 APPC 连接添加了新的安全性方案:

认证	GSSPLUGIN
安全性	无
验证	GSS API 安全性插件机制

## 对图解的更正

下列 DB2 Connect 企业版主题的图解是不正确的:

- 使用 DB2 Connect 企业版访问主机或 iSeries DB2 数据
- 从使用 Java 的 Web 访问 DB2 数据

下表概述了对『使用 DB2 Connect 企业版访问主机或 iSeries DB2 数据』主题中的图解的更正。

表 31. 对『使用 DB2 Connect 企业版访问主机或 iSeries DB2 数据』主题中的图解的更正

主题中的位置	更正
所有四个图解的图注	<ul style="list-style-type: none"><li>• 对“DB2 OS/390 版 V5R1”的引用应该为“DB2 OS/390 版本号 6 或更新版本”。</li><li>• 对“DB2 AS/400® 版 V4R2”的引用应该为“DB2 iSeries 版 V5R1 或更新版本”。</li></ul>
第一个图解（图 1: DB2 Connect 企业版）	所有对“APPC”和“SNA 通信支持”的引用都是不正确的。DB2 Linux、Unix 和 Windows 服务器（包括 DB2 Connect 企业版）不支持将 SNA/APPC 作为 DB2 运行时客户机的入站协议。

下表概述对『从使用 Java 的 Web 访问 DB2 数据』主题中的图解的更正。

表 32. 对『从使用 Java 的 Web 访问 DB2 数据』主题中的图解的更正

主题中的位置	更正
图注	<ul style="list-style-type: none"><li>• 对“DB2 OS/390 版 V5R1”的引用应该为“DB2 OS/390 版本号 6 或更新版本”。</li><li>• 对“DB2 AS/400 版 V4R2”的引用应该为“DB2 iSeries 版 V5R1 或更新版本”。</li></ul>

## 开发中心

### DB2 开发中心版本 8.2 需要级别 9.2.9 的分布式调试器

DB2 开发中心版本 8.2 现在需要版本 9.2.9 的 IBM 分布式调试器。如果没有安装版本 9.2.9 的分布式调试器，则不能使用开发中心来调试 Java 存储过程。

版本 9.2.9 的分布式调试器不再支持 Solaris Operating Environment。

有关分布式调试器的更多信息，请访问分布式调试器 Web 站点，网址如下：

<http://www.ibm.com/software/awdtools/debugger>。

## 9 DB2 开发中心的“更改变量范围”窗口中的长度限制

9 在使用 DB2 开发中心中的“更改变量范围”对话框更改变量的长度时，最大长度为  
9 1024 个字节。此局限性目前仅在英语版消息中作了说明。

## 7 对 DB2 通用类型 2 和类型 4 驱动程序的限制

7 在版本 8.2 中，已添加支持以允许用户在“开发中心”中使用 DB2 通用类型 2 和类  
7 型 4 驱动程序连接至 DB2 通用数据库 (UDB) 数据库。但是，如果尝试使用其中一个  
7 驱动程序连接至 iSeries 服务器或者连接至版本 8.1 或较早版本的 DB2 UDB 服务器，  
7 将显示以下错误消息：

7 与 <database> 的连接失败。找不到 IBM DB2 通用驱动程序 (JCC)。

7 有关要使用哪些驱动程序来避免此错误的其它信息，请参阅 DB2 信息中心中标题为  
7 『JDBC 驱动程序』的主题。

---

## 图形用户界面工具

### 8 修改语句终止字符

8 从 DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8.2 修订包 1 (等同于版本 8.1 修订包 8) 开始，  
8 可以修改正在命令行处理器 (CLP) 或者“命令编辑器”中运行的脚本中的语句终止  
8 字符。这种正在开发的修改方法类似于 DB2 UDB OS/390 版中当前提供的方法。以下  
8 示例说明可以如何更改每个语句后面的终止字符：

```
8 connect to gilroy user newton using password;  
8 select * from newton.department;  
8 —#SET TERMINATOR :  
8 select * from newton.employee;  
8 —#SET TERMINATOR @  
8 select * from newton.department@  
8 —#SET TERMINATOR ;  
8 select * from newton.department;  
8 —#SET TERMINATOR &  
8 terminate&
```

8 当脚本中包含复合语句时，能够更改终止字符是很重要的。在以下示例中，DB2 UDB 假  
8 定它在复合 CREATE TRIGGER 语句中遇到的第一个 ; 是整个 CREATE TRIGGER 语  
8 句的终止字符。但是，实际情况并不是这样。它只是复合 CREATE TRIGGER 语句中  
8 的其中一个语句的终止字符。

```
8  
8 CONNECT TO SAMPLE;  
8 DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER;  
8 CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE  
8 ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL  
8 BEGIN ATOMIC  
8 insert into newton.nwttable values(0,'0');  
8 insert into newton.nwttable values(-1, '-1');  
8 END;  
8 CONNECT RESET;  
8 TERMINATE;
```

8 以下示例说明可以如何修改脚本中的语句终止字符以获得期望的结果。

```
8  
8 CONNECT TO SAMPLE;  
8 DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER;  
8 —#SET TERMINATOR @  
8 CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE
```

```

8      ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL
8      BEGIN ATOMIC
8          insert into newton.nwtttable values(0,'0');
8          insert into newton.nwtttable values( -1, '-1');
8      END@
8      —#SET TERMINATOR ;
8      CONNECT RESET;

```

8 如果不需要脚本在 DB2 OS/390 版上以本地方式运行，或者您的 DB2 UDB 脚本不连  
8 接至 OS/390，则建议不要使用 —#SET TERMINATOR 这种方法来修改语句终止字符。  
8 而是应该使用现有的 -tdX 或 ;— 选项。

8 -tdX 选项允许您在使用 CLP 命令调用脚本时指定终止字符。“X”表示正在用作语句  
8 终止字符的字符。例如，在以下命令中：

```

8      db2 -tvf test.txt -td&

```

8 当运行 test.txt 文件中的脚本时，& 将用作语句终止字符。如果该脚本中包含复合  
8 CREATE TRIGGER 语句，则它将被编写为：

```

8      CONNECT TO SAMPLE&
8      DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER&
8      CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE
8      ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL
8      BEGIN ATOMIC
8          insert into newton.nwtttable values(0,'0');
8          insert into newton.nwtttable values( -1, '-1');
8      END&
8      CONNECT RESET&
8      TERMINATE&

```

8 注：-tdX 选项在“命令编辑器”中不可用。

8 还可以使用 ;— 选项来重新编写包含复合 CREATE TRIGGER 语句的脚本，如下所示：

```

8      CONNECT TO SAMPLE;
8      DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER;
8      CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE
8      ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL
8      BEGIN ATOMIC
8          insert into newton.nwtttable values(0,'0');—
8          insert into newton.nwtttable values( -1, '-1');—
8      END;
8      CONNECT RESET;
8      TERMINATE;

```

## 7 控制中心的数据库详细信息窗格中的数据库不可用状态

7 可使用控制中心的详细信息窗格来查看有关数据库的信息。在对象树或内容窗格中选择数据库将显示其状态总结。在某些情况下，数据库信息可能不可用。不可用的某些  
7 原因将在下表中描述。

7 表 33. 数据库状态不可用的原因

7 数据库状态元素	7 不可用状态的可能原因
7 上次备份	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 未对该数据库执行任何备份。</li> <li>• 用户没有访问此信息的必需权限。</li> </ul>
7 大小	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 数据库是版本 8.2 之前的版本。</li> <li>• 用户没有访问此信息的必需权限。</li> </ul>

表 33. 数据库状态不可用的原因 (续)

数据库状态元素	不可用状态的可能原因
容量	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 数据库是版本 8.2 之前的版本。</li> <li>• 数据库有多个分区。</li> <li>• 用户没有访问此信息的必需权限。</li> </ul>
运行状况	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 运行状况监视器未打开。</li> <li>• 计时延迟。从数据库激活至其运行状况状态可用大约有 5 分钟的延迟。</li> </ul>
维护	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 数据库是版本 8.2 之前的版本。</li> </ul>

## 生成缺省写至表输出（创建事件监视器）

已将生成按钮添加至“输出选项”对话框，它是从“创建事件监视器”窗口启动的。单击“生成”按钮会生成缺省写至表输出选项。此输出相当于 `db2evtbi` 命令生成的语法。

生成的选项向用户显示在创建事件监视器时将包括哪些表和数据元素。用户可修改该命令以符合需要。

生成的语法基于“创建事件监视器”窗口中指定的事件监视器名和事件类型。在生成输出选项语法之前指定事件监视器名和事件类型。

如果事件监视器名和事件类型在生成输出选项之后更改，将显示一条消息，提醒用户在创建事件监视器之前重新生成输出选项。如果未重新生成输出选项，将根据先前指定的事件监视器名生成事件表。

---

## 信息目录中心

### 配置样本脚本

ICCCfg.jacl 和 ICCCfg.properties 样本脚本是随带有 DB2 嵌入式应用程序服务器的 Web 信息目录中心提供的。可使用这些样本脚本来配置带有 WebSphere Application Server 5 的 Web 信息目录中心。这些脚本位于 `sqllib\samples\icweb` 目录中。

### Web 服务器配置

在配置带有 DB2 嵌入式应用程序服务器的 Web 信息目录中心时，如果元数据包含用于访问服务器上的文件的 URL，必须通过在 Web 服务器配置中使用别名将这些 URL 映射至正确位置。还必须映射帮助和版权链接。如果使用 DB2 嵌入式应用程序服务器，则 Web 服务器必须正确配置并运行以使这些链接生效（即使在不插入至 Web 服务器的情况下）。

### DB2 UDB 的应用程序服务器

用于 DB2 通用数据库 (UDB) 的应用程序服务器不再支持远程管理或存储过程。

已更新主题如下所示:

#### 启用 DB2 UDB 的应用程序服务器

启用数据库要执行下列操作:

- 连接至指定数据库
- 创建并填充元数据表
- 更新 DBM CFG 参数 JDK\_PATH 和 JAVA\_HEAP\_SZ
- 安装 DB2 Web 服务应用程序。

先决条件:

在 Linux 上, 在安装应用程序之后但是在启用应用程序服务器之前, 必须设置 Linux Java 环境。有关设置 Linux Java 环境的详细信息, 参阅《应用程序开发指南: 构建和运行应用程序》一书。

过程:

要启用 DB2 UDB 的应用程序服务器, 执行下列操作:

1. 作为 Linux 或 UNIX 操作系统上的 **root** 用户或者作为在 Windows 操作系统上具有 **Administrator** 特权的用户登录至 DB2 服务器。
2. 对于基于 Linux 和 UNIX- 的操作系统运行以下命令:  

```
. /db2instance_path/sqlllib/db2profile
```

其中 *db2instance\_path* 是创建 DB2 UDB 实例的位置。

3. 运行下列命令中的一个:

- 对于 Linux 和 UNIX 操作系统:

```
AppServer_install_path/bin/enable.sh
-db db_alias
-user db_user
-password db_password
-db2path path_to_sqlllib
-instance instance_name
-easpath path_to_eas
-fencedid fenced_userid
```

- 对于 Windows 操作系统:

```
AppServer_install_path\bin\enable
-db db_alias
-user db_user
-password db_password
-db2path path_to_sqlllib
-instance instance_name
-easpath path_to_eas
```

其中:

- *db\_alias* 是要启用的数据库的别名。
- *db\_user* 是连接至数据库时要使用的用户标识。
- *db\_password* 是要与用户标识配合使用来连接至数据库的密码。

- *path\_to\_sqllib* 是指向 DB2 UDB 实例 SQLLIB 目录的路径。此路径与必需的 JAR 文件配合使用以更新 DB2EAS。
- *instance\_name* 是 DB2 UDB 实例的名称。
- *path\_to\_eas* 是嵌入式应用程序服务器的路径。
- *fenced\_userid* 是受防护的用户的用户标识。

一旦启用了 DB2 UDB 的应用程序服务器，该应用程序服务器就会自动启动。

### 在本地启动 DB2 UDB 的应用程序服务器

仅应对在 .NET 环境中创建 Web 服务或运行 XML Metadata Registry (XMR) 的系统使用受防护用户标识来启动应用程序服务器。

### 远程启动 DB2 UDB 的应用程序服务器

本节已被除去。DB2 UDB 的应用程序服务器不再支持远程管理。

### 在本地停止 DB2 UDB 的应用程序服务器

仅应对在 .NET 环境中创建 Web 服务或运行 XML Metadata Registry (XMR) 的系统使用受防护用户标识来停止应用程序服务器。

### 远程停止 DB2 UDB 的应用程序服务器

本节已被除去。DB2 UDB 的应用程序服务器不再支持远程管理。

### 卸载 DB2 UDB 的应用程序服务器

本节已被除去。DB2 UDB 的应用程序服务器不再支持远程管理。

## DB2 嵌入式应用程序服务器支持

DB2 嵌入式应用程序服务器的启用数据库必须位于 32 位实例中。从 DB2 嵌入式应用程序服务器存取的任何数据库可位于 32 位或 64 位实例中。

## 部署 DB2 Web 工具

在 DB2 Web 工具部署期间，使用 JDK 1.4 的应用程序服务器不再需要定制 CLASSPATH 变量。所有相关性（包括 XML 解析器和转换程序的相关性）现在是使用 Web 模块部署的，应该按 J2EE 规范从 WEB-INF\lib 目录装入。此更改会影响两个信息主题：

- 在 WebLogic 应用程序服务器上部署 DB2 Web 工具
- 在其它应用程序服务器上部署 DB2 Web 工具

已更新主题如下所示：

### 在 WebLogic 应用程序服务器上部署 DB2 Web 工具

此任务描述如何在 BEA WebLogic 7.0 上部署和配置 DB2 Web 工具（包括 Web 命令中心和 Web 运行状况中心）。这些工具在 Web 服务器上作为 Web 应用程序运行以便通过 Web 浏览器访问 DB2 服务器。

先决条件：

在 WebSphere 上安装 DB2 Web 工具之前，确保已经安装有：

- BEA WebLogic 7.0 应用程序服务器。



- IBM DB2 管理客户机版本 8。
- 符合 HTML 4.0 的 Web 浏览器。

**注:** DB2 Web 工具是使用 Netscape 4.x、Netscape 6.x、Netscape 7.x、Mozilla 1.x、Internet Explorer 5.x、Opera 6.x、Konqueror 3.x (Linux) 和 EudoraWeb 2.x (Palm OS) 测试的。使用某些未经测试的 Web 浏览器可能要求在 servlet 配置中添加显式引用。

#### 限制:

以下限制适用于 DB2 Web 工具部署:

- 在中间层和 DB2 服务器之间, 不支持多种语言和代码页转换。尽管服务器的语言就是用于显示的语言, 但某些字符可能显示不正确。
- 为了在 Web 运行状况中心中查看数据库、表空间和表空间容器的运行状况报警, 需要确保数据库是在 Web 应用程序服务器上编目的。
- 使用 Web 浏览器按钮 (停止、后退和历史) 在使用 DB2 Web 工具时不受支持。
- 如果正在将 Netscape Navigator 4 与 DB2 Web 工具配合使用, 浏览器显示将无法正确刷新。如果遇到此问题, 可通过使窗口最小化然后再最大化以刷新显示。您还可以先将浏览器窗口隐藏在另一窗口之下然后再将它在前台打开的方式来刷新显示内容。
- 要将您自己的别名分配给任何 DB2 通用数据库 (UDB) 系统、实例节点或数据库, 您必须通过使用 “DB2 配置助手” 或 “DB2 控制中心”, 在应用程序服务器上显式对其进行编目。
- 在第一次启动时, DB2 Web 工具初始化所花的时间比后续启动要长得多。这段等待时间大多数是由于在进行自动编目过程。如果不想使用自动编目功能, 可通过 servlet 配置关闭自动编目来缩短必须等待的时间。

**注:** servlet 配置参数是在部署描述符文件 web.xml 中提供的。参数名和缺省值随每一发行版而有所变化。某些应用程序服务器可能允许通过其接口或通过直接编辑 web.xml 文件来更改这些参数。

- 在使用台式或膝上型计算机浏览器时, 输出 (结果) 缓冲区的绝对最大大小为 1MB, 即使它被配置为较大容量时也是如此。如果是 PDA Web 浏览器, 则此限制为 1KB。
- 在 Linux、UNIX、和 Windows 操作系统上, DB2 Web 工具自动发现并编目与应用程序服务器处于同一 TCP/IP 网络的任何系统。同一 TCP/IP 网络上的系统的 IP 地址的前三位相同。这些工具尝试使用原始远程 TCP/IP 主机名编目 DB2 UDB 系统节点。如果存在名称重复, 则这些工具指定唯一的随机名称。如果想要任何其它 DB2 管理服务器可访问, 则必须在应用程序服务器上显式编目它们。这包括不在应用程序服务器所在 TCP/IP 网络上的使用 TCP/IP 的任何服务器以及不使用 TCP/IP 的任何服务器。
- 在 Linux、UNIX、和 Windows 操作系统上, DB2 Web 工具尝试自动发现并编目驻留在已编目 DB2 UDB 系统上的任何 DB2 UDB 实例节点和数据库。可为多个通信协议配置远程实例, 因此, 目录将包含已自动编目实例支持的每种协议的独立节点条目。如果存在名称重复, 则这些工具指定唯一的随机名称。

#### 过程:

要在 WebLogic 应用程序服务器上安装 DB2 Web 工具:

1. 完成下列操作以通过 WebLogic 管理控制台部署 DB2 Web 工具:
  - a. 启动 WebLogic 管理控制台。

- b. 单击窗口的左边窗格中的域 -> 部署 -> **Web 应用程序**。
- c. 单击**配置新的 Web 应用程序**链接以安装 DB2 Web 工具 Web 应用程序。
- d. 浏览文件系统列表以查找 `Sqllib\tools\web\db2wa.war`。
- e. 单击 `db2wa.war` 文件名旁边的**选择**。
- f. 要从可用服务器列表中选择服务器以容纳 DB2 Web 工具，选择该服务器并单击箭头以将该服务器移至目标服务器。

**注：**必须保留原始的名称 `db2wa`，因为 DB2 Web 工具已经对其进行硬编码。

- g. 单击**配置和部署**。
  - h. 等待应用程序服务器刷新所选服务器上的 Web 应用程序的部署状态。如果成功，则应该会显示 **Deployed=true**
2. 调用 DB2 Web 工具 Web 应用程序，它位于：

`http://server_name:app_server_port_number/db2wa`

例如，`http://server_name:7001/db2wa`。

## 在其它应用程序服务器上部署 DB2 Web 工具

此任务描述如何在其它应用程序服务器（例如，Tomcat 4.0 和 Macromedia JRun 4.0）上部署和配置 DB2 Web 工具（包括 Web 命令中心和 Web 运行状况中心）。这些工具在 Web 服务器上作为 Web 应用程序运行以便通过 Web 浏览器访问 DB2 服务器。

### 先决条件:

在安装 DB2 Web 工具之前，确保已经安装有：

- 应用程序服务器，例如：
  - Tomcat 4.0 Servlet/JSP 容器 (<http://jakarta.apache.org/tomcat/>)
  - Macromedia JRun 4.0
- IBM DB2 管理客户机版本 8。
- 符合 HTML 4.0 的 Web 浏览器。

### 限制:

以下限制适用于 DB2 Web 工具部署：

- 在中间层和 DB2 服务器之间，不支持多种语言和代码页转换。尽管服务器的语言就是显示的语言，但某些字符可能显示不正确。
- 为了在 Web 运行状况中心中查看数据库、表空间和表空间容器的运行状况报警，需要确保数据库是在 Web 应用程序服务器上编目的。
- 使用 Web 浏览器按钮（**停止**、**后退**和**历史**）在使用 DB2 Web 工具时不受支持。
- 如果正在将 Netscape Navigator 4 与 DB2 Web 工具配合使用，浏览器显示将无法正确刷新。如果遇到此问题，则可以通过先最小化窗口再打开窗口的方式来刷新显示。您还可以通过先将浏览器窗口隐藏在另一窗口之下然后再将它在前台打开的方式来刷新显示内容。
- 要将您自己的别名分配给任何 DB2 UDB 系统、实例节点或数据库，您必须通过使用“DB2 配置助手”或“DB2 控制中心”，在应用程序服务器上显式对其进行编目。

- 在第一次启动时，DB2 Web 工具初始化所花的时间比后续启动要长得多。这段等待时间大多数是由于在进行自动编目过程。如果不想使用自动编目功能，可通过 `servlet` 配置关闭自动编目来缩短必须等待的时间。

**注：** `servlet` 配置参数是在部署描述符文件 `web.xml` 中提供的。参数名和缺省值随每一发行版而有所变化。某些应用程序服务器可能允许通过其接口或通过直接编辑 `web.xml` 文件来更改这些参数。

- 当使用台式或膝上型计算机浏览器时，输出（结果）缓冲区的绝对最大大小为 1MB，即使将其配置为更大也是这样。如果是 PDA Web 浏览器，则此限制为 1KB。
- 在 Linux、UNIX、和 Windows 操作系统上，DB2 Web 工具自动发现并编目与应用程序服务器处于同一 TCP/IP 网络的任何系统。同一 TCP/IP 网络上的系统的 IP 地址的前三位相同。这些工具尝试使用原始远程 TCP/IP 主机名编目 DB2 UDB 系统节点。如果存在名称重复，则这些工具指定唯一的随机名称。如果想要任何其它 DB2 管理服务器可访问，则必须在应用程序服务器上显式编目它们。这包括不在应用程序服务器所在 TCP/IP 网络上的使用 TCP/IP 的任何服务器以及不使用 TCP/IP 的任何服务器。
- 在 Linux、UNIX、和 Windows 操作系统上，DB2 Web 工具尝试自动发现并编目驻留在已编目 DB2 UDB 系统上的任何 DB2 UDB 实例节点和数据库。可为多个通信协议配置远程实例，因此，目录将包含已自动编目实例支持的每种协议的独立节点条目。如果存在名称重复，则这些工具指定唯一的随机名称。

#### 过程:

以下是使用应用程序服务器（例如，Tomcat 4.0 或 Macromedia JRun 4.0）安装 DB2 Web 工具的过程:

#### Tomcat 4.0

1. 通过完成下列操作来准备 Tomcat 4.0 配置文件（CLASSPATH）：
  - a. 创建新的环境 / 系统变量 **CATALINA\_HOME**，以包含至 Tomcat 4.0 的路径（根目录）。例如，D:\jakarta-tomcat-4.0.3。
  - b. 确认“Tomcat Servlet/JSP 容器”工作是否正常：
    - 1) 通过从 Tomcat 的 bin 目录运行 **startup.bat** 来启动 Tomcat。
    - 2) 通过 Web 浏览器访问主 Web 页面 **http://localhost:8080/**。
2. 通过查找 DB2 Web 工具安装路径（即，Sqliib\tools\web\db2wa.war）并将 **db2wa.war** 复制到 Tomcat 的部署目录（即，Tomcat 的 webapps 目录）中来将 DB2 Web 工具部署到 Tomcat Servlet/JSP 容器中。
3. 通过完成下列操作在 Tomcat Servlet/JSP 容器上调用 DB2 Web 工具：
  - a. 打开“DB2 命令窗口”，并将目录更改为 Tomcat 的 bin 目录。
  - b. 启动 Tomcat，方法是使用 **startup.bat** 并确认是否已将新目录（**db2wa**）添加到 webapps 目录中。

**注：** 从命令提示符窗口运行 **startup.bat** 将不设置 DB2PATH。为启用正在设置的 DB2PATH，需要将 CLASSPATH 行更改为显式引用 DB2 UDB 安装路径而不是 %DB2PATH% 环境变量。

- c. DB2 Web 工具企业应用程序位于 **http://localhost:8080/db2wa**，可使用符合 HTML 4.0 的 Web 浏览器访问。

#### JRun

1. 通过完成下列任务来为 DB2 Web 工具准备新的应用程序服务器:  
**建议:**  
建议创建新的应用程序服务器, 但并非必须创建此服务器。为进行测试, 可使用缺省服务器, 而且只需要配置 JVM 类路径和部署。
  - a. 启动“JRun 管理控制台”, 并且作为应用程序服务器管理员登录。
  - b. 使用位于主页右上角的**创建新的服务器**来创建新的应用程序服务器。切勿从 localhost 更改主机名选择。
  - c. 输入新的服务器名称 (**DB2WebToolsServer**) 并单击“JRun 服务器目录”。系统会自动填写该值。
  - d. 单击**创建服务器**按钮。
  - e. 记录生成的值或输入用于以下方面的新值:
    - JNDI 提供程序 URL
    - Web 服务器端口号。这将是在 DB2 Web 工具的 URL 中使用的值 (即, `http://localhost:web_server_port_num/db2wa`)
    - Web 连接器代理端口号
  - f. 如有必要, 请单击**更新端口号**, 然后关闭窗口。
2. 通过完成下列任务在 JRun 应用程序服务器上部署 DB2 Web 工具:
  - a. 启动所选择的用来管理 DB2 Web 工具 Web 应用程序的应用程序服务器 (DB2WebToolsServer, 缺省服务器或任何其它服务器, 但是管理服务器除外)。
  - b. 单击 **Web 应用程序**, 然后单击**添加**。
  - c. 浏览**部署文件**部分以在 DB2 UDB 安装路径中选择 `SqlLib\tools\web\db2wa.war` 文件。
  - d. 单击**部署**, 并确认上下文路径是否为 `/db2wa`。
  - e. 选择应用程序服务器并确认 DB2 Web 工具应用程序是否出现在 **Web 应用程序**部分中。不要在此页面上单击**应用**。
  - f. 从主页的左上角面板中选择**主页**链接。
  - g. 从**主页**视图中重新启动包含 DB2 Web 工具的应用程序服务器 (**DB2WebToolsServer**)。

DB2 Web 工具企业应用程序位于 `http://localhost:your_web_server_port_num/db2wa`, 可使用符合 HTML 4.0 的 Web 浏览器访问。

## 块设备上的直接 I/O (Linux)

直接 I/O 现在在具有 2.6 内核的 Linux 分发产品的文件系统和块设备上受支持。块设备上的直接 I/O 是对直接磁盘存取或原始 I/O 指定设备容器的另一方法。直接 I/O 的性能与原始字符设备方法相当。当 CREATE TABLESPACE 语句对容器路径指定块设备名时, DB2 通用数据库 (UDB) 将在打开表空间时启用直接 I/O。先前使用原始 I/O 方法实现的相同性能需要使用**原始**实用程序将块设备绑定至字符设备。

表 34. 直接 I/O 与原始 I/O 的比较

直接 I/O (新方法)	原始 I/O (旧方法)
CREATE TABLESPACE dms1 MANAGED BY DATABASE USING (DEVICE '/dev/sda5' 11170736)	CREATE TABLESPACE dms1 MANAGED BY DATABASE USING (DEVICE '/dev/raw/raw1' 11170736)

尽管 DB2 UDB 仍然支持原始 I/O 方法，但不推荐使用它，而且可能会在将来的内核中除去对它的支持。

**建议:**

如果想要利用直接磁盘存取，使用直接 I/O 创建 DMS 设备容器以避免将来发生迁移问题。

注: Linux/390 上的 DB2 UDB 不支持直接 I/O。

## DB2 信息中心守护进程 (Linux 和 UNIX)

DB2 信息中心守护进程负责控制 DB2 文档服务器。该守护进程是 DB2 信息中心安装的一部分，由两个文件组成:

- db2icd - 初始化脚本
- db2ic.conf - 配置文件

这些文件安装在下列位置:

**AIX** /etc/db2icd  
/var/db2/v81/db2ic.conf

**HP** /sbin/init.d/db2icd  
/var/opt/db2/v81/db2ic.conf

**Solaris Operating Environment**  
/etc/init.d/db2icd  
/var/db2/v81/db2ic.conf

**Linux** /etc/init.d/db2icd  
/var/db2/v81/db2ic.conf

### 启动或停止信息中心守护进程 (AIX、Solaris Operating Environment、HP 和 Linux)

唯一需要手工启动或停止该守护进程的情况就是您想要更改该守护进程的配置变量。通常，按照在安装 DB2 信息中心期间创建的运行级别，该守护进程会在系统启动时启动。

**过程:**

要停止和启动信息中心守护进程:

1. 如果守护进程已经在运行，则停止它。在命令行处输入:  
`INIT_DIR/db2icd stop`

其中 `INIT_DIR` 是先前列出的 `db2icd` 文件的安装目录。

7 2. 通过编辑 db2ic.conf 文件来更改该守护进程的任何变量。现在可修改提供文档的  
7 TCP 端口号以及守护进程运行时使用的临时工作空间的位置。

7 3. 启动该守护进程。在命令行处输入:

7 `INIT_DIR/db2icd start`

7 其中 `INIT_DIR` 是先前列出的 db2icd 文件的安装目录。

7 当守护进程启动时, 它将使用新的环境变量。

7 还可选择立即关闭并重新启动该守护进程。在命令行处输入:

7 `INIT_DIR/db2icd restart`

7 其中 `INIT_DIR` 是先前列出的 db2icd 文件的安装目录。

7 可随时检查该守护进程的状态。在命令行处输入:

7 `INIT_DIR/db2icd status`

7 其中 `INIT_DIR` 是先前列出的 db2icd 文件的安装目录。该守护进程返回当前状态并显  
7 示守护进程的标识 (如果守护进程活动的话)。

## 8 响应文件关键字和样本文件

8 要使用响应文件来安装 DB2 信息中心版本 8.2, 使用以下信息:

8 响应文件关键字 (**PROD**)

8 `INFORMATION_CENTER`

8 响应文件名称

8 `db2doce.rsp`

## 7 响应文件安装错误代码

7 以下错误代码仅适用于 Windows, 而不适用于 Linux 和 UNIX 操作系统。

7 **3010** 安装成功, 但需要系统重新启动以完成安装。

## 7 安装 DB2 服务器必需的用户帐户 (Windows)

7 添加配额

7 添加配额用户权限在 Windows XP 和 Windows Server 2003 操作系统上已更  
7 改为调整进程的内存配额。

7 **DB2 安装程序授予的用户权限 - 调试程序**

7 DB2 安装程序不会授予“调试程序”用户权限。DB2 安装程序将授予下列用户  
7 权限:

- 7 • 充当操作系统的一部分
- 7 • 创建标记对象
- 7 • 锁定内存中的页
- 7 • 作为服务登录
- 7 • 添加配额
- 7 • 替换进程级标记

## 7 异步 I/O 支持 (Linux)

7 异步 I/O (AIO) 支持现在在 Linux (2.6 内核和某些 2.4 内核) 上可供裸设备和  
7 O\_DIRECT 文件系统使用。AIO 改进了页清除程序性能。可通过发出 **db2set** 命令来  
7 启用或禁用 Linux 上的 AIO。

7 要使用 AIO, 用户必须安装 libaio-0.3.98 或更新版本并具有支持 AIO 的内核。用户还  
7 必须运行 **db2set DB2LINUXAIO=true** 命令并重新启动 DB2 通用数据库。

## 8 修改了 db2ln 命令以创建 DB2 UDB 64 位库链接 (Linux 和 UNIX)

8 在先前级别的 DB2 通用数据库 (UDB) 版本 8 中, **db2ln** 命令在 /usr/lib 和 /usr/include  
8 下创建了某些 DB2 链接。在同时支持 32 位和 64 位 DB2 UDB 实例的平台上, 缺  
8 省情况下这些链接指向 DB2DIR/lib64 或 DB2DIR/include64 下的库文件或包含文件,  
8 其中 DB2DIR 是 DB2 UDB 版本 8 的安装目录。如果不期望使用缺省值, 则可以通  
8 过运行带有 -w 标志的 **db2ln** 命令来指定位宽:

```
8 db2ln -w 32|64
```

8 这可以防止 DB2 UDB 32 位实例在某些平台上与 64 位实例共存。

8 从 DB2 UDB 版本 8.2 开始, **db2ln** 命令将在那些平台上的适当目录中创建 DB2 64  
8 位库链接。在此情况下, -w 标志仅用于填充 /usr/include。当 **db2ln** 命令为 DB2 UDB  
8 库文件创建链接时, 在受支持的平台上将同时创建 32 位和 64 位链接。这允许 32 位  
8 和 64 位实例同时存在和运行。

8 在某些 Linux 分发产品上, development rpm 命令与 /usr/lib/libdb2.so 或  
8 /usr/lib64/libdb2.so 库一起提供。此库用于 Sleepycat Software 的 Berkeley DB 实现,  
8 并且与 IBM 的 DB2 UDB 不相关。但是, 此文件将阻止 **db2ln** 命令和 **db2rmln** 命  
8 令起作用。**db2ln** 命令不会覆盖该文件, **db2rmln** 命令不会除去该文件。在此情况下,  
8 要编译使用 DB2 UDB 的应用程序, 编译和链接过程需要分别提供指向 DB2 UDB 的  
8 头和库的完整路径。建议采用这种方法, 因为它允许对同一计算机上的 DB2 UDB 的  
8 多个发行版进行编译和链接。

8 有关使用 **db2ln** 命令的限制的详细信息, 请参阅《DB2 UDB 版本 8.2 安装和配置》  
8 手册。

---

## Query Patroller

### 9 查询类行为更新

9 在通过 Query Patroller 中心或 Query Patroller 命令行执行下列其中一个任务后, 将返  
9 回一条警告消息:

- 9 • 添加查询类
- 9 • 除去查询类
- 9 • 更新查询类的最高查询成本

9 警告消息为:

9 DQP1024W 只有重新启动 Query Patroller 服务器, 针对查询类的创建、  
9 更改或除去操作才会起作用。

同样，*DB2 Query Patroller Guide: Installation, Administration, and Usage* 版本 8.2 指出，在创建、更改或删除查询类后必须重新启动 Query Patroller 服务器，更改才会生效。

这一消息和指南中的陈述不再准确。先前列出的三个查询类任务将即时生效，除非存在正在排队或运行的查询。如果存在正在排队的或运行的查询（包括新提交的查询），则查询类更改将在正在排队的或运行的查询完成时生效。如果不想等待所有正在排队和运行的查询完成，则必须重新启动 Query Patroller 服务器。

注：对于之前版本的 Query Patroller，更新查询类的最大查询数目总时即时生效。

## 受管查询状态的定义更新

已取消和完成这两种查询状态的含义已更新，如下所示：

**已取消** 查询已被管理员、提交者或概要文件设置了带编辑权限的 MONITORING 特权的操作员通过 Query Patroller 中心或 Query Patroller 命令行取消了。只有正在运行、挂起、已释放和已排队的查询才能够已取消。

**完成** 成功地完成了查询。

注：尽管查询本身完成并且没有任何错误，但如果完成是由于外部事件（如 **DB2 force** 应用程序）导致的，则应用程序可能会接收到错误。

## 在运行 Query Patroller 历史数据生成器之前创建说明表

在对 Query Patroller 运行历史数据生成器时，如果说明表已不存在，生成器将创建它们。但是，强烈建议在运行历史数据生成器之前创建说明表。当创建说明表时，确保在同一分区上创建它们。在同一分区上活动地创建说明表将提高“说明”设施的性能。此改进会提高历史数据生成器的性能。

## 检查 Query Patroller 日志文件以进行历史分析

如果“随时间的推移查询活动”（历史分析）报告的说明运行列显示查询的状态为**未成功运行**，则尚未生成有关该查询的历史数据。因此，该查询将不会显示在任何历史分析报告或图中。如版本 8 中所述，要确定查询未成功的原因，可以检查 `qpuser.log` 文件。

除了检查 `qpuser.log` 文件之外，还应检查 `qpdiaq.log` 文件。

## 历史数据生成器的异常关闭

如果运行历史数据生成器并以异常方式关闭它，将在下一次尝试运行历史数据生成器时接收到错误。异常关闭的示例有：

- DB2 通用数据库意外停止
- 发出 `db2stop force` 命令
- 发出 `killdb2` 命令

当历史数据生成器异常关闭时，必须在尝试重新运行历史数据生成器之前发出以下命令：

```
qp -d database generate historical_data stop
```

其中 `database` 标识要对其运行命令的数据库。



## 6 动态查询类更新

6 某些查询类操作不再需要停止 Query Patroller 然后重新启动它就可以生效。

6 在下表中，活动查询是状态为“正在运行”或“已排队”的查询。

6 表 35. 查询类更改生效的条件

6 更改的性质	6 更改生效的条件
6 添加、除去或更新查询类。	6 如果没有活动查询，则更改立即生效。
6 更新只涉及对 <b>最大查询数</b> 的更改的查询类。	6 立即生效，即使存在活动查询也不例外。
6 更新只涉及对 <b>最大查询成本</b> 的更改的查询类。	6 如果存在活动查询，则在下列任一情况下更新生效： 6 • 停止 Query Patroller 然后重新启动它。 6 • 没有其它活动查询。 6 <b>注：</b> 当存在针对 <b>最大查询成本</b> 的更改暂挂时， 6 任何种类的后续查询类更新在满足前面两个条 6 件的其中一个之前都不会生效。
6 添加或除去查询类。	6 如果存在活动查询，则添加或除去在下列任一 6 情况下生效： 6 • 停止 Query Patroller 然后重新启动它。 6 • 没有其它活动查询。

## 6 嵌套的查询行为

6 不能对嵌套的查询进行排队。取而代之，如果嵌套的查询超出通常会导致对它进行排  
6 队的阈值时，它将立即运行。

## 6 SQL 语句类型造成的局限性

6 与前面的文档相反，可对带有以下语句的查询进行排队：

- 6 • 包含带有主机变量的静态 SQL 的查询
- 6 • 包含标识值函数（IDENTITY\_VAL\_LOCAL）或序列值函数（如 NEXT VALUE FOR  
6 或 PREVIOUS VALUE FOR）的查询

## 7 使用终端服务客户机时的分辨率局限性

7 使用分辨率为 640x480 的终端服务客户机连接至运行 Query Patroller 中心的远程桌面  
7 时，“提交首选项”窗口可能显示为空白。要使“提交首选项”窗口正常显示，必须  
7 使用高于 640x480 的分辨率。

## 7 新的查询提交的组支持

7 从版本 8.2 开始，DB2 通用数据库（UDB）支持操作系统组之外的用户组。因此，Query  
7 Patroller 中心的“查询提交首选项”窗口中的**要使用的提交者概要文件**下拉列表中有一  
7 点变化。

7 如果已登录但没有对应 Query Patroller 用户管理的 DBADM 权限或编辑特权，则只能  
7 为您自己添加或更新提交首选项。在此情况下，**要使用的提交者概要文件**下拉列表包  
7 含您所属的 DB2 UDB 组（而不仅仅是您所属的操作系统组）的现有提交者概要文件。

7 如果已登录并具有对应 Query Patroller 用户管理的 DBADM 权限或编辑特权，可为其  
7 他用户添加或更新提交首选项。在此情况下，要使用的提交者概要文件下拉列表包含  
7 所有现有组提交者概要文件。

## 7 Query Patroller 调度局限性

7 在 Query Patroller 中心中使用调度时，可使用“调度”窗口将调度保存至文件并在以后  
7 导入它们。如果有使用修订包 6 或较早版本保存的调度，则不能使用版本 8.2 或更新  
7 版本来导入该调度。此局限性是由于随 DB2 UDB 版本 8.2 引入的 JDK 级别之间的  
7 序列化中的更改造成的。

## 7 使用 RUN IN BACKGROUND QUERY 命令所需的权限

7 要运行 RUN IN BACKGROUND QUERY 命令，您必须是一开始提交查询的提交者。

## 7 为结果表创建别名

7 从 Query Patroller V8.1 修订包 5 开始，Query Patroller 停止在与查询提交者的授权标  
7 识相匹配的模式中创建结果表。Query Patroller 转而开始在公共 DB2QPRT 模式中创建  
7 结果表。为允许使用提交者的模式引用结果表，Query Patroller V8.2 引入了一个选项，  
7 用于自动为 Query Patroller 新创建的每个结果表创建别名。该结果表是在 DB2QPRT 模  
7 式中创建的，而该别名是在与提交者的授权标识相匹配的模式中创建的。

7 要打开或关闭此选项，使用 CREATE\_RESULT\_TABLE\_ALIASES 选项发出 UPDATE  
7 QP\_SYSTEM 命令：

7 ►► UPDATE QP\_SYSTEM USING 

## 7 除去孤线程结果表别名

7 使用 CREATE\_RESULT\_TABLE\_ALIASES 选项创建的别名将在删除结果表时自动删  
7 除。但是，在两种情况下可能会删除结果表而不删除相应的别名。

- 7 • 在未使用 qp 命令行或 Query Patroller 中心的情况下手工删除结果表时。
- 7 • 如果使用非查询提交者或不具有 DBADM 权限的操作员权限，通过 qp 命令行或  
7 Query Patroller 中心来废弃结果表。

7 为清除没有对应结果表的别名，已经创建了新命令 REMOVE  
7 RESULT\_TABLE\_ALIASES。每当结果表作为 Query Patroller 调度结果表清除过程的一  
7 部分被清除时，此命令将自动执行。REMOVE RESULT\_TABLE\_ALIASES 命令使用以  
7 下查询获取要清除的别名的列表：

```
7 with a as (select tabschema, tabname from syscat.tables  
7           where type = 'A' and tabname like 'QUERY%_RESULTS'),  
7       t as (select tabname from syscat.tables  
7           where type = 'T' and tabname like 'QUERY%_RESULTS')  
7 select all tabschema, tabname from a  
7 where not exists (select * from t where t.tabname=a.tabname)
```

7 先决条件：

7 您必须具有 DBADM 权限。

7 过程:  
7 1. 发出 REMOVE RESULT\_TABLE\_ALIASES 命令  
7 此命令除去删除其对应结果表之后仍然存在的所有别名。这些别名一开始是由 Query  
7 Patroller 为结果表创建的。  
7 命令语法:  
7 ►—REMOVE RESULT\_TABLE\_ALIASES—◄  
7  
7 注: 有关使用命令行界面输入 Query Patroller 命令以及 Query Patroller 命令的一般语  
7 法的信息, 请参阅 Query Patroller 命令行界面。

## 7 受防护用户标识需要对 **qpdiag.log** 文件和路径具有写访问权

8 Query Patroller 使用一些受防护的存储过程, 它们可能会将条目记入 qpdiag.log 文件。  
8 因此, 受防护的用户标识必须具有写入 qpdiag.log 文件以及 qpdiag.log 文件驻留的路径  
8 的访问权。

---

## 快速入门

### 9 对 **DB2 UDB** 客户机支持的说明

9 版本 8.1 的《DB2 客户机快速入门》指南中的『DB2 客户机』主题指出:

9 DB2 客户机可以连接至比该客户机的发行版级别晚两个发行版或者早一个发行版  
9 的 DB2 服务器, 还可以连接至与它处于同一个发行版级别的服务器。

9 针对该陈述的修正如下:

9 虽然在某些环境中可以从版本 N 的客户机连接至版本 N + 2 的服务器, 但是,  
9 仅当在使用版本 N 时这才是受支持的配置。一旦不使用版本 N, 此配置就不再受  
9 支持。

9 因为已经不再使用 DB2 版本 6, 所以连接至 DB2 版本 8 的服务器的 DB2 版  
9 本 6 客户机不再受支持。

### 9 修改内核参数 (Linux)

9 在安装 DB2 UDB 之前, 应考虑更新 Linux 内核参数。必要时, DB2 通用数据库  
9 (UDB) 将自动提高 IPC 限制。根据特定需要, 您可能想要进一步提高这些限制。

9 先决条件:

9 必须具有 root 用户权限才能修改内核参数。

9 过程:

9 要更新内核参数:

9 **Red Hat 和 SuSE**

9 使用 2.4.X 系列内核的系统对于消息队列参数 (msgmni) 有一个缺省值, 它只

9 允许同时与 DB2 UDB 进行数个连接。还必须更改信号数组参数才能使 DB2  
9 UDB 成功运行。要检查共享内存段、信号数组和消息队列限制，可发出 **ipcs**  
9 **-l** 命令。

9 以下输出来自 **ipcs -l** 命令。

```
9 # ipcs -l
9
9 ----- Shared Memory Limits -----
9 max number of segments = 4096 // SHMMNI
9 max seg size (kbytes) = 262144 // SHMMAX
9 max total shared memory (kbytes) = 8388608 // SHMALL
9 min seg size (bytes) = 1
9
9 ----- Semaphore Limits -----
9 max number of arrays = 1024 // SEMMNI
9 max semaphores per array = 250
9 max semaphores system wide = 256000
9 max ops per semop call = 32
9 semaphore max value = 32767
9
9 ----- Messages: Limits -----
9 max queues system wide = 1024 // MSGMNI
9 max size of message (bytes) = 65535 // MSGMAX
9 default max size of queue (bytes) = 16384 // MSGMNB
```

9 其中

```
9 max semaphores system wide =
9 max number of arrays x max semaphores/array
```

9 对于 32 位 Linux 内核，通过将下列条目添加至缺省系统控制配置文件  
9 `/etc/sysctl.conf` 来修改内核参数：

```
9 kernel.msgmni = 1024
9 kernel.sem = "250 256000 32 1024"
9 kernel.shmmax=268435456
```

9 对于 64 位 Linux 内核，通过将下列条目添加至缺省系统控制配置文件  
9 `/etc/sysctl.conf` 来修改内核参数：

```
9 kernel.msgmni = 1024
9 kernel.sem = "250 256000 32 1024"
9 kernel.shmmax=1073741824
```

9 运行带有 **-p** 参数的 **sysctl** 来从缺省文件 `/etc/sysctl.conf` 装入 **sysctl** 设  
9 置：

```
9 sysctl -p
```

9 启动期间，网络初始化脚本从 `sysctl.conf` 文件读取条目。

9 在某些分发产品上，可能需要在其中一个系统初始化文件（例如，`rc.local`）  
9 中添加 `sysctl -p` 以便在每次重新引导之后设置内核参数。

## 9 修改内核参数 (Solaris Operating Environment)

9 以下信息是对《DB2 服务器快速入门》指南中的『修改内核参数 (Solaris Operating  
9 Environment)』主题的修正：

9 要让 DB2 通用数据库 (UDB) 正常工作，建议更新系统的内核配置参数。可使用  
9 **db2osconf** 实用程序来建议推荐的内核参数。

9                   要使用 **db2osconf** 命令，必须先安装 DB2 UDB。**db2osconf** 实用程序只能从  
9                   \$DB2DIR/bin 运行。

9                   修改内核参数之后，必须重新启动系统。

## 9                   **DB2 通用数据库易捷版版本 8.2 基础手册可供下载**

9                   IBM DB2 通用数据库易捷版 (DB2 UDB 易捷版) 是 DB2 通用数据库版本 8 产品系  
9                   列的最新成员。它集 IBM 的广受好评 DB2 UDB 关系数据库的超强能力、功能和可靠  
9                   性于一身，而且使打包、安装和部署简化，能够以最低的投资成本满足中小型企业  
9                   的数据管理需要。

9                   DB2 UDB 易捷版是为内部数据库技能较少的客户设计的，他们需要与他们的应用软件  
9                   解决方案集成的易于安装的数据库。该产品是多用户版本的 DB2 UDB，在单机和局域  
9                   网 (LAN) 环境中支持本地和远程应用程序。

9                   要获取 DB2 UDB 易捷版的进一步信息，可从 DB2 UDB 产品手册 Web 页面下载  
9                   *Quick Beginnings for DB2 Express Edition* 和 *DB2 Universal Database Express Edition*  
9                   *Version 8.2 Basics*，网址如下：

9                   <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support/manualsv8.html>

## 7                   **验证数据库是否准备好迁移**

7                   版本 8.2 的主题中的先决条件部分说明如何验证数据库是否准备好进行迁移：

### 7                   **先决条件**

7                         确保实例所有者主目录中的 migration.log 文件包括以下文本：Version of  
7                         DB2CKMIG being run: VERSION 8。

7                   此先决条件事实上是在该过程结束时执行的迁移后步骤。

## 7                   **DB2 UDB 的 Common Criteria 认证**

7                   已经 Common Criteria 认证的有关 DB2 UDB 配置的权威信息可在  
7                   <http://niap.nist.gov/cc-scheme> 中找到。

---

## **Spatial Extender**

### 7                   **验证 Spatial Extender 安装**

7                   runGseDemo 样本程序可用来熟悉 DB2 Spatial Extender 的应用程序编程。有关样本程  
7                   序用来创建支持空间的数据库并对该数据库中的数据执行空间分析的步骤的描述，参  
7                   阅标题为『DB2 Spatial Extender 样本程序』的主题。此主题在信息中心和《*Spatial*  
7                   *Extender* 和 *Geodetic Extender* 用户指南和参考》中。

7                   DB2 Spatial Extender 提供另一样本程序 seBankDemoRunBankDemo，它将演示如何将  
7                   空间功能添加至现有信息系统。

7                   有关这两个样本程序的更多信息，请参阅下列目录中的自述文件：

#### 7                   **Windows**

7                         ~\sql1lib\samples\spatial  
7                         ~\sql1lib\samples\spatial\bank

Linux 和 UNIX  
~/sqllib/spatial  
~/sqllib/spatial/bank

---

## SQL 管理例程

### SNAP\_GET\_DYN\_SQL 表函数的结果集中描述的列名不正确

DB2 信息中心版本 8.2.2 中的『SNAP\_GET\_DYN\_SQL 表函数』主题描述了 SNAP\_GET\_DYN\_SQL 表函数，此描述是不正确的。

其中一列被描述为 STMT\_TXT，这是不正确的。

输出列的正确名称应为 STMT\_TEXT。

### 快照监视器表函数具有特定于版本的视图

系统已经对下列快照监视器表函数定义了特定于版本的视图，这些表函数是在 DB2 通用数据库版本 8.2.2 中引入的：

- SNAP\_GET\_CONTAINER
  - SNAP\_GET\_DB
  - SNAP\_GET\_DYN\_SQL
  - SNAP\_GET\_STO\_PATHS
  - SNAP\_GET\_TAB
  - SNAP\_GET\_TBSP
  - SNAP\_GET\_TBSP\_PART
- 特定于版本的视图如下所示：
- SYSCATV82.SNAPCONT
  - SYSCATV82.SNAPDB
  - SYSCATV82.SNAPDYNSQL
  - SYSCATV82.SNAPSTOPATHS
  - SYSCATV82.SNAPTAB
  - SYSCATV82.SNAPTBSpace
  - SYSCATV82.SNAPTBSpacePART

因为不能保证来自快照监视器表函数的结果表在各个发行版之间保持不变，所以建议在想要保证结果表的情况下使用特定于版本的视图。每个视图包含来自相关联的快照监视器表函数的结果表的所有列。

### GET\_DB\_CONFIG 过程要求用户临时表空间的页大小最小为 8K

GET\_DB\_CONFIG 过程要求用户临时表空间的页大小至少为 8K。

用于显示如何使用 GET\_DB\_CONFIG 过程的描述示例应替换为以下示例。

使用命令行处理器 (CLP)，更改 *logretain* 和 *userexit* 数据库配置参数的值。通过调用 GET\_DB\_CONFIG 过程来检索原始的（在磁盘上）和更新的（在内存中）值。

```

9          UPDATE DB CFG USING LOGRETAIN RECOVERY USEREXIT YES
9          CALL SYSPROC.GET_DB_CONFIG()

```

9 以下是来自此过程调用的部分输出的示例。

```

9  Result set 1
9  -----
9
9  DBCONFIG_TYPE ... LOGRETAIN ... USEREXIT...
9  -----
9              0             1             1
9              1             0             0
9
9  2 record(s) selected.
9
9  Return Status = 0

```

## 9 SQL 参考

### 9 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC: 新的说明表

9 对于因为 EXPLAIN\_STATEMENT 表中的说明语句的特定实例而产生的每一条诊断消息，EXPLAIN\_DIAGNOSTIC 表都包含一个条目。

9 EXPLAIN\_GET\_MSGS 表函数查询 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC 和 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC\_DATA 说明表并返回格式化消息。

9 表 36. EXPLAIN\_DIAGNOSTIC 表

9 列名	9 数据类型	9 可空	9 键 <sup>1</sup>	9 描述
9 EXPLAIN_REQUESTER	9 VARCHAR(128)	9 否	9 P K 9 F K	9 和 此说明请求的发起方的授权标识。
9 EXPLAIN_TIME	9 TIMESTAMP	9 否	9 P K 9 F K	9 和 说明请求的发起时间。
9 SOURCE_NAME	9 VARCHAR(128)	9 否	9 P K 9 F K	9 和 说明动态语句时运行的程序包的名称，或者说明静态 SQL 时源文件的名称。
9 SOURCE_SCHEMA	9 VARCHAR(128)	9 否	9 P K 9 F K	9 和 说明请求的来源的模式或限定符。
9 SOURCE_VERSION	9 VARCHAR(64)	9 否	9 P K 9 F K	9 和 说明请求的来源的版本。
9 EXPLAIN_LEVEL	9 CHAR(1)	9 否	9 P K 9 F K	9 和 与此行相关联的说明信息的级别。 9 有效值包括： 9 • O: 原始文本（由用户输入） 9 • P: PLAN SELECTION
9 STMTNO	9 INTEGER	9 否	9 P K 9 F K	9 和 程序包中与此说明信息相关联的语句号。对于动态说明 SQL 语句设置为 1。对于静态 SQL 语句，此值与用于 SYSCAT.STATEMENTS 目录视图的值相同。
9 SECTNO	9 INTEGER	9 否	9 P K 9 F K	9 和 程序包中包含此 SQL 语句的节号。对于动态说明 SQL 语句，这是在运行时用于包含此语句的该节的节号。对于静态 SQL 语句，此值与用于 SYSCAT.STATEMENTS 目录视图的值相同。
9 DIAGNOSTIC_ID	9 INTEGER	9 否	9 P K	9 EXPLAIN_STATEMENT 表中的语句的特定实例的诊断标识。
9 CODE	9 INTEGER	9 否	9 否	9 指定给每条诊断消息的唯一编号。消息 API 可使用该编号来检索诊断消息的完整文本。

9 1. PK 表示该列是主键的一部分; FK 表示该列是外键的一部分。

## 9 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC\_DATA: 新的说明表

9 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC\_DATA 表包含 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC 表中记录的特定诊断  
9 消息的消息标记。消息标记提供特定于生成该消息的 SQL 语句的执行的其它信息。

9 EXPLAIN\_GET\_MSGS 表函数查询 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC 和  
9 EXPLAIN\_DIAGNOSTIC\_DATA 说明表并返回格式化消息。

9 表 37. EXPLAIN\_DIAGNOSTIC\_DATA 表

9 列名	数据类型	可空	键 <sup>1</sup>	描述
9 EXPLAIN_REQUESTER	VARCHAR(128)	否	FK	此说明请求的发起方的授权标识。
9 EXPLAIN_TIME	TIMESTAMP	否	FK	说明请求的发起时间。
9 SOURCE_NAME	VARCHAR(128)	否	FK	说明动态语句时运行的程序包的名称, 或者说明静态 SQL 9 时源文件的名称。
9 SOURCE_SCHEMA	VARCHAR(128)	否	FK	说明请求的来源的模式或限定符。
9 SOURCE_VERSION	VARCHAR(64)	否	FK	说明请求的来源的版本。
9 EXPLAIN_LEVEL	CHAR(1)	否	FK	与此行相关联的说明信息的级别。  有效值包括: • O: 原始文本 (由用户输入) • P: PLAN SELECTION
9 STMTNO	INTEGER	否	FK	程序包中与此说明信息相关联的语句号。对于动态说明 SQL 9 语句设置为 1。对于静态 SQL 语句, 此值与用于 9 SYSCAT.STATEMENTS 目录视图的值相同。
9 SECTNO	INTEGER	否	FK	程序包中包含此 SQL 语句的节号。对于动态说明 SQL 语 9 句, 这是在运行时用于包含此语句的该节的节号。对于静 9 态 SQL 语句, 此值与用于 SYSCAT.STATEMENTS 目录 9 视图的值相同。
9 DIAGNOSTIC_ID	INTEGER	否	PK	EXPLAIN_STATEMENT 表中的语句的特定实例的诊断标 9 识。
9 ORDINAL	INTEGER	否	否	完整消息正文中的标记位置。
9 TOKEN	VARCHAR(1000)	是	否	要插入到完整消息正文中的消息标记; 可能会被截断。
9 TOKEN_LONG	BLOB(3M)	是	否	其它详细信息 (如果有的话)。

9 1. PK 表示该列是主键的一部分; FK 表示该列是外键的一部分。

## 7 说明设施使用的模式

7 说明设施在限定要填充的说明表时使用下列标识作为模式:

- 7 • 动态 SQL 的会话授权标识
- 7 • 静态 SQL 的语句授权标识

7 该模式可能与一组说明表或指向另一模式下的一组说明表的别名相关联。

7 如果在该模式下找不到任何说明表, 说明设施将检查 SYSTOOLS 模式下的说明表并尝  
7 试使用这些表。



## 日期时间值的字符串表示法

### 时间字符串:

时间的字符串表示法是以数字开头的字符串，长度至少为 4 个字符。可包括结尾空格；可忽略时间的小时部分中的前导零，而秒数可以全部忽略。如果秒数被忽略，将采用 0 秒隐式规范。因此，13:30 相当于 13:30:00。

时间的有效字符串格式列在下表中。每个格式是由名称和相关联的缩写标识的。

表 38. 时间的字符串表示法的格式

格式名	缩写	时间格式	示例
国际标准组织	ISO	hh.mm.ss	13.30.05
IBM 美国标准	USA	hh:mm AM 或 PM	1:30 PM
IBM 欧洲标准	EUR	hh.mm.ss	13.30.05
日本工业标准公元	JIS	hh:mm:ss	13:30:05
站点定义	LOC	取决于应用程序的地域代码	-

7 从版本 8.2 开始，“AM”和“PM”可以小写或大写表示。

---

## 系统监视器

### 运行状况指示器总结

9 在版本 8.2.2 DB2 信息中心中的『运行状况指示器总结』主题中指出：数据库自动存储器使用率运行状况指示器的标识是 `db.db_auto_storage_util`，这是不正确的。

9 数据库自动存储器使用率运行状况指示器的正确标识为 `db.auto_storage_util`。

### 未启用连接集中器的情况下列出去耦应用程序列表

7 即使未启用连接集中器，在发出 `list applications` 命令时也可能可以看到去耦应用程序。

### 运行时回滚过程的进度监视

7 运行时回滚的进度监视使用应用程序快照提供回滚事件的进度信息。回滚事件包括两种类型：

#### 工作单元回滚

7 包括整个事务的显式（用户调用）和隐式（强制）回滚。

#### 保存点回滚

7 包括语句和应用程序级别保存点。嵌套保存点被视为单个单元，使用最外部的保存点。

7 提供的信息包括回滚事件的启动时间、要完成的工作总量和完成的工作。工作度量为字节。

7 总工作单元是需要对事务或保存点回滚的日志流的范围。  
7 完成的工作单元显示已回滚的日志流中的相对位置。  
7 对已完成的工作的更新是在处理每个日志记录之后进行的。因为日志记录的大小有所  
7 变化，所以更新并非均匀执行。

#### 7 GET SNAPSHOT FOR ALL APPLICATIONS 命令中的样本输出:

```
7 Application Snapshot
7
7 Application handle = 6
7 Application status = Rollback Active
7 Start Time = 02/20/2004 12:49:27.713720
7 Completed Work = 1024000 bytes
7 Total Work = 4084000 bytes
7
7 Application Snapshot
7
7 Application handle = 10
7 Application status = Rollback to Savepoint
7 Start Time = 02/20/2004 12:49:32.832410
7 Completed Work = 102400 bytes
7 Total Work = 2048000 bytes
```

7 注：如果回滚在快照期间不活动，则回滚元素将不显示出来。

---

## 7 XML Extender

### 8 分解大于 1 MB 的文档

8 不需要通过先删除然后重新创建存储过程 dxxShredXML 来分解大于 1 MB 的文档。要  
8 分解大于 1 MB 的文档，只需调用存储过程 dxxShredXML100MB，它可以将文档分解成  
8 最大为 100 MB。尽管 dxxShredXML100MB 可以处理大型文档，但是可能需要增大其它  
8 资源才能成功地完成该存储过程。要通过样本程序 dxxshrd 来调用存储过程，使用新标  
8 志“-large”。例如：

```
8 dxxshrd -large mydb xxx.xml
```

8 如果 DB2 通用数据库的版本早于版本 8 修订包 6，则必须运行 dxxMigv 来将 XML  
8 Extender 迁移至当前级别，这样才能运行新的存储过程。

### 7 使用 XML Extender 配置 MQ XML UDF

7 必须配置并启用 MQ XML 用户定义的函数（UDF）才能使用它们。

#### 7 先决条件:

7 通过遵循『安装 DB2 WebSphere MQ 函数』主题中的过程来安装 UDF，可在信息中  
7 心或《IBM DB2 Information Integrator 应用程序开发者指南》中找到该主题。

#### 7 过程:

7 要使用 XML Extender 配置和启用 MQ XML UDF:

- 7 1. 打开 DB2 命令提示符窗口。
- 7 2. 通过输入以下命令连接至将使用 MQ XML UDF 的数据库:

```
7 db2 connect to <database>
```

- 7 3. 切换至安装 DB2 通用数据库的路径中的 bnd 目录，例如：
- 7     • SQLLIB/bnd (Linux 和 UNIX)
- 7     • C:\Program Files\IBM\SQLLIB\bnd (Windows)
- 7 4. 使用以下命令将数据库绑定至 XML Extender:
- 7     db2 bind @dbxxbind.lst
- 7 5. 使用以下命令绑定数据库以便 XML Extender 使用 MQ XML UDF:
- 7     db2 bind mqxml.bnd
- 7 6. 使用以下命令将数据库绑定至 CLI:
- 7     db2 bind @db2cli.lst

## 7 XML Extender 环境变量 DB2DXX\_MIN\_TMPFILE\_SIZE

7 DB2 XML Extender 可将大型文档将在临时文件中以避免在处理时使用大量内存。在带有大量物理内存的系统上，可避免将文档移至临时文件以降低输入 / 输出活动量。环境变量 DB2DXX\_MIN\_TMPFILE\_SIZE 指示 XML Extender 使用内存缓冲区（而不是临时文件）来处理小于指定值的文档。该变量仅在服务器上适用。如果多个物理节点参与分区环境，可在每个节点上以不同方式设置该变量以反映安装在每台计算机上的内存量。如果未设置环境变量，则大于 128 KB 的文档在处理期间将自动放置在临时文件中。小于 128 KB 的文档将在内存中处理。

## 7 DB2XML.XMLVarchar UDT 重新定义

7 可重新定义用户定义的类型 (UDT) DB2XML.XMLVarchar，最大可达 32 KB。要更改 XMLVarchar UDT 的大小，在对 XML Extender 启用数据库之前创建 UDT。

7 有关更多信息，请参阅《DB2 XML Extender 管理和编程》。



## 附录 A. DB2 UDB 修订包 CD 的目录结构

### Windows 操作系统

修订包 CD 上的文件位于以下位置:

表 39. Windows 文件

文件	位置
DB2 产品文件:	x:\db2
安装先决条件:	x:\doc\ <language>\install.txt</language>
安装先决条件 (HTML):	x:\doc\ <language>\install.htm</language>
许可证文件:	x:\db2\license
发行说明:	x:\doc\ <language>\release.txt</language>
发行说明 (HTML):	x:\doc\ <language>\db2ir\index.htm</language>

其中:

- x: 指的是 CD 驱动器
- <language> 指的是语言目录, 由 5 个字符的代码组成, 对应表 41 的其中一种语言

### UNIX 操作系统

修订包 CD 上的文件位于以下位置

表 40. UNIX 文件

文件	位置
DB2 产品文件:	/cdrom/db2
安装先决条件:	/cdrom/doc/<language>/install.txt
安装先决条件 (HTML):	/cdrom/doc/<language>/install.htm
许可证文件:	/cdrom/db2/license
发行说明:	/cdrom/doc/<language>/release.txt
发行说明 (HTML):	/cdrom/doc/<language>/db2ir/index.htm

其中:

- /cdrom 指的是安装点
- <language> 指的是语言目录, 由 5 个字符的代码组成, 对应表 41 的其中一种语言

下表描述语言目录名及其对应语言。

表 41. 目录名及其对应的语言

目录	语言
ar_AA	阿拉伯语
bg_BG	保加利亚语
cs_CZ	捷克语

表 41. 目录名及其对应的语言 (续)

目录	语言
da_DK	丹麦语
de_DE	德语
el_GR	希腊语
en_US	英语
es_ES	西班牙语
fi_FI	芬兰语
fr_FR	法语
hr_HR	克罗地亚语
hu_HU	匈牙利语
it_IT	意大利语
iw_IL	希伯来语
ja_JP	日语
ko_KR	韩国语
nl_NL	荷兰语
no_NO	挪威语
pl_PL	波兰语
pt_BR	巴西葡萄牙语
pt_PT	葡萄牙语
ro_RO	罗马尼亚语
ru_RU	俄语
sk_SK	斯洛伐克语
sl_SI	斯洛文尼亚语
sv_SE	瑞典语
tr_TR	土耳其语
zh_CN	简体中文
zh_TW	繁体中文

**注:**

1. 目录名可能以大写字母或小写字母显示，这取决于您的操作系统。
2. 此 CD 上可能不会显示先前列表中的所有目录，这是因为并未在所有 CD 上提供所有语言目录。
3. 从版本 8.2 开始，『安装说明』是《发行说明》中的一节。

---

## 附录 B. 与 IBM 联系

在中国，请致电下列其中一个号码以与 IBM 联系：

- 800-810-1818 或 (010) 84981188 分机 5151，可获得售前客户服务
- 800-810-1818 或 (010) 84981188 分机 5200，可获得售后客户服务
- 800-810-1818 或 (010) 84981188 分机 5017，可获得市场营销与销售的信息

要查找您所在国家或地区的 IBM 营业处，可在网上查看 IBM 全球联系人目录 (Directory of Worldwide Contacts)，网址为：<http://www.ibm.com/planetwide>

---

## 产品信息

有关 DB2 通用数据库产品的信息可通过万维网获取，网址为：  
<http://www-900.ibm.com/cn/software/db2/>

此站点包含有关 DB2 产品家族、DB2 解决方案、技术前沿与趋势、DB2 服务、成功案例、市场活动、培训与认证、DB2 开发者园地、合作伙伴、下载中心、资料库、第三方分析报告、殊荣与奖项、DB2 新闻以及如何购买 DB2 的最新信息。

有关如何在中国以外的国家或地区与 IBM 联系的信息，请访问 IBM Worldwide 页面，网址为：[www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide)





---

## 附录 C. 声明

IBM 可能并非在所有国家或地区都提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

有关双字节（DBCS）信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106, Japan

**本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：** International Business Machines Corporation 以“按现状”的基础提供本出版物，不附有任何形式的（无论是明示的还是默示的）保证，包括（但不限于）对非侵权性、适销性和适用于某特定用途的默示保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或默示的保证。因此，本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本资料中描述的产品和 / 或程序进行改进和 / 或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：（i）允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及（ii）允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Canada Limited  
Office of the Lab Director  
8200 Warden Avenue  
Markham, Ontario

L6G 1C7  
CANADA

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

本信息可能包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名称都是虚构的，与实际商业企业所用的名称和地址的任何雷同纯属巧合。

版权许可：

本信息可能包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口（API）进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。

凡这些样本程序的每份拷贝或其任何部分或任何衍生产品，都必须包括如下版权声明：

©（贵公司的名称）（年）。此部分代码是根据 IBM 公司的样本程序衍生出来的。

© Copyright IBM Corp.（输入年份）。All rights reserved.

---

## 商标

下列各项是 International Business Machines Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标, 且已在 DB2 UDB 文档库中的至少一份文档中使用。

ACF/VTAM	iSeries
AISPO	LAN Distance
AIX	MVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	NetView
BookManager	OS/390
C Set++	OS/400
C/370	PowerPC
CICS	pSeries
Database 2	QBIC
DataHub	QMF
DataJoiner	RACF
DataPropagator	RISC System/6000
DataRefresher	RS/6000
DB2	S/370
DB2 Connect	SP
DB2 Extenders	SQL/400
DB2 OLAP Server	SQL/DS
DB2 Information Integrator	System/370
DB2 Query Patroller	System/390
DB2 Universal Database	SystemView
Distributed Relational	Tivoli
Database Architecture	VisualAge
DRDA	VM/ESA
eServer	VSE/ESA
Extended Services	VTAM
FFST	WebExplorer
First Failure Support Technology	WebSphere
IBM	WIN-OS/2
IMS	z/OS
IMS/ESA	zSeries

下列各项是其他公司的商标或注册商标, 且已在 DB2 UDB 文档库中的至少一份文档中使用:

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

Intel 和 Pentium 是 Intel Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

Java 和所有基于 Java 的商标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家或地区的注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。  
其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。





中国印刷