

IBM® DB2 Universal Database™
DB2 通用数据库



发行说明

版本 8.2 (版本 8.1 修订包 7)

IBM® DB2 Universal Database™
DB2 通用数据库



发行说明

版本 8.2 (版本 8.1 修订包 7)

在使用本资料及其支持的产品之前，请务必阅读『声明』中的一般信息。

本文档包含 IBM 的专利信息。它是根据许可协议提供的，并受版权法保护。本出版物包含的信息不包括任何产品保证，且本手册提供的任何声明不应作如此解释。

可以用在线方式或通过您当地的 IBM 代表订购 IBM 出版物。

- 要以在线方式订购出版物，可访问 IBM 出版物中心 (IBM Publications Center)，网址为 www.ibm.com/shop/publications/order。
- 要查找您当地的 IBM 代表，可访问 IBM 全球联系人目录 (IBM Directory of Worldwide Contacts)，网址为 www.ibm.com/planetwide。

当您发送信息给 IBM 后，即授予 IBM 非专有权，IBM 对于您所提供的任何信息，有权利以任何它认为适当的方式使用或分发，而不必对您负任何责任。

© Copyright International Business Machines Corporation 2002 - 2004. All rights reserved.

目录

关于发行说明	V	安装说明	16
关于此发行版	1	迁移节点	25
本发行版中的新增内容	1	卸载信息	27
7 日志文件分配、除去和归档的新配置参数	1	以静默方式卸载 DB2 UDB (Windows)	27
7 激活时扩充的数据库共享内存区域	1	用于使用静默卸载除去 DB2 信息中心的产品代码 (Windows)	28
7 Query Patroller 增强	1	局限性	28
7 已添加 KEEP UPDATE LOCKS 短语	2	IMPORT REPLACE 不会响应 NOT LOGGED INITIALLY 子句	28
7 格式化陷阱文件 (Windows)	2	使用 ODBC 将数据导出至文件仓库程序	29
7 设置内存占用现在可用 (Linux)	2	开发中心中的结构类型	29
7 定义资源策略 (AIX 和 Linux)	3	开发中心对于 64 位操作系统的局限性	29
产品修订历史	5	开发中心 (Linux)	29
已知局限性、问题和变通方法	7	调试具有双引号的存储过程	29
向下兼容性	7	支持在开发中心中编译 Java 例程所需的路径设置	29
3 备用修订包 (Linux 和 UNIX)	7	同时运行和调试 Java 存储过程的开发中心局限性	29
数据仓库中心先前服务器支持限制	8	PHP 应用程序中的游标	30
2 DB2 UDB OS/390 版本号 6 和 DB2 UDB z/OS 版本号 7 上的 SQLJ 和 SQL 助手支持所需的开发中心 APAR	8	四个不受支持的 SQL 管理例程	30
从 DB2 UDB 启动 SQL 助手的两个版本	8	CLI 程序包的绑定选项局限性	30
Unicode 服务器行为的更改	8	指定列名的 CLI LOAD 限制	31
7 db2move 命令的输出中的更改	9	在尝试连接时报告成功登录失败 (AIX)	31
7 从 DB2 UDB 版本 8.2 迁移回 DB2 UDB 版本 8.1 时的健康注册表更改	9	版本 8 中的 SNA 支持局限性	31
7 db2diag.log 格式消息增强功能	9	不支持创建工具目录数据库 (Linux AMD64)	31
7 现在会记录 db2set 概要文件注册表变量及 DB 或 DBM 配置参数	10	不支持创建工具目录数据库 (AIX、Solaris Operating Environment 和 HP-UX)	32
产品兼容性	10	调度仓库进程使其以一定时间间隔运行	32
64 位操作系统上需要 Microsoft XP 修订 Windows XP 操作系统	10	装入和导入列页不支持 IXF 文件中的 DBCS 字符	32
6 编码字符集标识 (CCSID) 5039 的备用 Unicode 转换表	11	不支持由两部分组成的用户标识 (Windows ME)	32
6 用 Microsoft 转换表替换编码字符集 (CCSID) 5039 的 Unicode 转换表	11	图形用户界面工具的最低显示器设置	32
6 编码字符集标识 (CCSID) 954 的备用 Unicode 转换表	12	不要对信息目录中心表进行分区	32
6 用 Microsoft 转换表替换编码字符集 (CCSID) 954 的 Unicode 转换表	12	GB18030 字符在窗口标题栏中的显示不正确	33
7 编码字符集标识 (CCSID) 943 的备用 Unicode 转换表	13	DYN_QUERY_MGMT 被禁用时的 Query Patroller 局限性	33
7 将编码字符集 (CCSID) 943 的 Unicode 转换表替换为 Microsoft 转换表	15	Query Patroller 结果表现在使用 DB2QPRT 模式健康指示器限制	33
7 不支持 MVS 操作系统	15	已知问题和变通方法	33
5 用于 AIX 4.3.3 和 5.1 以及更高版本的 DB2 UDB 需要 AIX C++ V6 运行时	15	来自 DRDA 包装器的 SQL1224 错误 (AIX)	33
5 备份和复原操作 (Linux 390)	15	热键在 Microsoft Visual Studio .NET Framework 1.1 中不起作用	34
2 在使用 Hummingbird Exceed 存取开发中心时启用视图停放	15	简体中文语言环境 (AIX)	34
安装、迁移、升级和配置信息	16	简体中文语言环境 (Red Hat Linux)	34
硬件和软件需求	16	Merant 驱动程序管理器不兼容性 (UNIX)	35
		NFS APAR IY32512 - 不可用线程 (AIX)	37
		使用 Tivoli Storage Manager 归档服务器的 Data Links 服务器备份失败 (AIX 和 Solaris Operating Environment)	37
		SQLFLAG(STD) 预编译器选项错误	38
		DB2 Connect 定制顾问程序	38
		在 DB2 图形用户界面工具中显示印度字符	38
		对 zSeries 服务器不支持图形用户界面工具 (Linux)	39

7	用引号将包含数字的 DB2 信息中心搜索词条括起来	39
7	来	
4	导入标记语言文件时未生成的信息目录中心日志文件	39
4	件	
6	绑定 Query Patroller 程序包	40
7	Query Patroller 没有端口可用 (Windows)	40
1	安全环境 (Windows)	40
2	XML Extender 样本程序已重命名	41
4	分解 XML Extender 中包含非唯一属性和元素名称的文档	42
4	的文档	
5	使用 DB2 Connect 时 SNA 与 TCP/IP 之间的差异	44
5	异	
	文档更新	44
	管理: 实现	44
	管理: 性能	46
	管理: 规划	49
	API 参考	57
	应用程序开发: 构建和运行应用程序	57
	应用程序开发: 调用级接口 (CLI)	58
	应用程序开发: 客户机应用程序编程	60
	应用程序开发: 服务器应用程序编程	64
	命令参考	65
	数据恢复和高可用性	68

数据仓库中心	70
DB2 .NET 数据提供程序	72
DB2 Connect	72
开发中心	73
图形用户界面工具	73
信息目录中心	74
《安装与配置补充手册》	74
消息参考	82
Query Patroller	85
快速入门	88
Spatial Extender	88
SQL 管理例程	88
SQL 参考	90
系统监视器	91
XML Extender	92

附录 A. DB2 UDB 修订包 CD 目录结构 95

附录 B. 与 IBM 联系	97
产品信息	97

附录 C. 声明	99
商标	101

关于发行说明

内容:

此发行说明中包含与以下 DB2® 版本 8 产品有关的最新信息:

DB2 Universal Database™ (DB2 通用数据库) 个人版
DB2 通用数据库工作组服务器版
DB2 通用数据库工作组服务器无限制版
DB2 通用数据库企业服务器版
DB2 个人开发者版
DB2 通用开发者版
DB2 仓库管理器
DB2 Warehouse Manager Sourcing Agent for z/OS™
DB2 Data Links Manager
DB2 Net Search Extender
DB2 Spatial Extender
DB2 Intelligent Miner™ Scoring
DB2 Intelligent Miner Modeling
DB2 Intelligent Miner Visualization
DB2 Connect™ 应用程序服务器版
DB2 Connect 企业版
DB2 Connect 个人版
DB2 Connect 无限制版
DB2 Query Patroller™

版本信息:

1 最新版本的 DB2 信息中心中提供了最新的文档, 可通过浏览器存取。用于下载最新文
1 档的 URL 是在本节之后的『其它资源』一节中提供的。

1 DB2 信息中心文档中的修订标记指示自从首次提供版本 8.1 的 PDF 信息以来已添加或
1 更改的文本。竖线 (|) 指示第一次发布版本 8.1 后添加的信息。数字指示符 (例如, 1
1 或 2) 指示该信息是为以相同编号结束的修订包或级别而添加的。示例:

- 1 • 1 指示信息是在修订包 1 中添加或更改的
- 1 • 2 指示信息对版本 8.1.2 作了更改
- 1 • 7 指示信息对版本 8.2 (版本 8.1 修订包 7) 作了更改

目录路径:

6 Windows® 系统使用反斜杠 (\) 来对目录路径中的目录定界。UNIX® 和 Linux 系统使
6 用正斜杠 (/) 作为定界符。当信息特定于平台时, 《发行说明》遵循此约定。但是,
6 当信息独立于平台时, 可能需要以不同于显示的方式输入目录路径。例如, 如果具有
6 Windows 系统, 则在《发行说明》显示正斜杠 (/) 时必须使用反斜杠 (\) 来输入目录
6 路径。相反, 如果具有 UNIX 或 Linux 系统, 则在《发行说明》显示反斜杠 (\) 时必须
6 使用正斜杠 (/) 来输入目录路径。

DB2 Information Integrator:

7 有关 DB2 Information Integrator 及其关联技术 (包括联合系统、SQL 复制、Q 复制、
7 事件发布、Web 服务和元数据管理) 的当前已知重要问题的信息, 请参阅《DB2
7 Information Integrator 发行说明》。《DB2 Information Integrator 发行说明》位于以下
7 DB2 Information Integrator 支持 Web 页面:
7 <http://www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html>

其它资源:

1 *Data Links Manager Administration Guide and Reference* 的 PDF 格式 (书号
1 SC27-1221-01) 在发行修订包 1 时已更新, 可从 DB2 支持站点下载, 网址为
1 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/winos2unix/support>.

DB2 Life Sciences Data Connect 产品的文档可从 IBM 软件站点下载, 网址为
<http://www.ibm.com/software/data/db2/lifesciencesdataconnect/>

如果想要查看 HTML 格式的 DB2 文档, 可从
<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/> 在线访问 DB2 HTML 信息中心。

或者, 可在系统上安装 DB2 HTML 信息中心; *DB2 HTML* 文档 CD 映像可从同一
Web 站点下载。每个发行版都对 DB2 HTML 文档进行了更新。有关最新文档, 在线
访问 DB2 DB2 HTML 信息中心或下载 *DB2 HTML* 文档 CD 映像安装在系统上。PDF
文档的更新频率比 HTML 信息中心要更新频率要低。

下列站点提供了有关 DB2 开发中心和 DB2 z/OS 版的更多信息:
<http://www.ibm.com/software/data/db2/os390/spb/>。

有关 DB2 产品系列的最新信息, 可通过免费预订 *DB2 Magazine* 来获得。在线版本的
杂志可从 <http://www.db2mag.com> 获取; 有关请求预订的指示信息也会公布在此站点上。

关于此发行版

本发行版中的新增内容

在 DB2[®] Information Center 的欢迎页面上，您会发现指向在此发行版中添加的新功能的列表的链接。可通过 IBM[®] Web 站点查看最新版本的 DB2 信息中心，网址为 <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/index.jsp>

还可通过 DB2 信息中心 CD 在本地安装最新版本的 DB2 信息中心。

除 DB2 信息中心中列示的新功能之外，还添加了下列新功能：

7 日志文件分配、除去和归档的新配置参数

7 已添加两个新的配置参数：日志归档方法 1 (LOGARCHMETH1) 和日志归档方法 2
7 (LOGARCHMETH2) 来处理日志文件分配和除去。这些参数导致数据库管理器将日
7 志文件归档至活动日志路径之外的位置。如果同时指定了这两个参数，则每个日志文
7 件将被归档两次。这意味着在两个不同位置会有两份归档日志文件副本。这两个配置
7 参数将替换用户出口 (USEREXIT) 和日志保留启用 (LOGRETAIN) 配置参数，这两
7 个参数仍然可用，但仅应用于向下级别兼容性。

7 还添加了三个新的配置参数 ARCHRETRYDELAY、NUMARCHRETRY 和
7 FAILARCHPATH 以便您可以更好地调整日志归档以满足您的需要。如果在归档日志文
7 件时发生错误，归档将在 ARCHRETRYDELAY 数据库配置参数指定的时间内暂挂。可
7 使用 NUMARCHRETRY 数据库配置参数来指定 DB2 UDB 尝试将日志文件归档至主
7 归档目录或辅助归档目录的次数。在尝试指定的次数之后，DB2 UDB 会尝试将日志文
7 件归档至 FAILARCHPATH 数据库配置参数指定的故障转移目录。

7 激活时扩充的数据库共享内存区域

7 在数据库激活时，DB2 UDB 使用溢出缓冲区自动扩充数据库共享内存区域。每当数据
7 库共享内存区域中的任何堆超出其配置大小时，将使用该缓冲区来满足该堆的峰值存
7 储需求。如果某个堆超出其配置大小，则数据区域会根据需要扩展直到使用了数据库
7 共享内存区域中的整个溢出内存区域。

7 Query Patroller 增强

7 除现有受支持平台外，DB2 UDB 版本 8.2 将对下列平台上的 DB2 Query Patroller[™] 服
7 务器引入 64 位支持：

- 7 • Linux IA64
- 7 • 基于 Windows[®] Server 2003 64-bit Itanium 的系统
- 7 • Windows XP 64-bit Edition

7 64 位系统的优点在包括更多地址空间供代码、变量、共享内存和缓冲池使用。

7 **DB2 UDB 工作组服务器版和 DB2 UDB 工作组服务器无限制版支持 DB2 Query**
7 **Patroller:**

- 7 DB2 Query Patroller 服务器现在安装在下列 DB2 产品上:
- 7 • DB2 UDB 企业服务器版版本 8.1.2 和修订包 2+
- 7 • 版本 8.1.2 之后的 DB2 UDB 企业服务器版
- 7 • DB2 UDB 工作组服务器版本 8.2
- 7 • DB2 UDB 工作组服务器无限制版版本 8.2

7 已添加 **KEEP UPDATE LOCKS** 短语

7 可对执行更新的查询指定锁定类型。这一针对涉及游标的查询的更改允许 FOR UPDATE
 7 游标利用行分块。此外，可在查询只读结果表时选择可重复读 (RR) 或读稳定性
 7 (RS) 以成功定位游标更新。不能在子查询、SQL 函数、SQL 方法或触发器中使用隔
 7 离子句和锁定请求子句。


7 格式化陷阱文件 (Windows)

7 现有新工具 db2xpvt.exe 可供您格式化陷阱文件 (*.TRP)。此工具会将 DB2 UDB 的二
 7 进制陷阱文件格式化为可供人们阅读的 ASCII 文件。陷阱文件在缺省情况下位于实例目
 7 录 (DB2INSTPROF) 中，在设置了 DIAGPATH 数据库管理器配置参数的情况下在诊
 7 断数据目录路径中。

7 权限:

7 您必须具有对 DIAGPATH 目录的访问权。

7 命令语法:



7 命令参数:

7 **/p path**

7 分号 (;) 隔开指向二进制文件和 PDB 文件所在位置的路径。

7 **/v** 显示版本信息。

7 **/m** 格式化内存转储及陷阱文件的剩余部分。

7 **/n** 格式化与行号信息无关的数据。

7 *infile* 指定输入文件。

7 *outfile* 指定输出文件。

7 设置内存占用现在可用 (Linux)

7 内存插入现在作为 DB2 UDB 版本 8.2 的一个选项在所有 Linux 体系结构上可用。在
 7 启用了内存插入的情况下，数据库共享内存集合将保留在 RAM 中，不会交换出来。此
 7 策略使内存得到更好的利用，同时将更多内存留作它用。

7 过程:

7 要设置内存插入:

- 7 1. 确保 Linux 分发产品提供了 libcap.so 库
- 7 2. 将 db2set 变量 DB2_PINNED_BP 设置为 YES

7 3. 停止并启动数据库引擎

7 当任何代理进程连接至已使用此选项启动的实例中的数据库时，**ipcs -m** 命令将显示带
7 有 LOCKED 状态的共享内存段。

7 **定义资源策略 (AIX 和 Linux)**

7 DB2 UDB 现在支持对 DB2 UDB 如何使用某些操作系统资源作精确配置。例如，可将
7 每个引擎 EDU 插入至单个逻辑处理器。这种高级配置可改进某些方案的性能。但是，
7 只有了解操作系统及其工作负载的高级用户才应尝试这些配置。误配置可能导致性能
7 下降。

7 已定义资源策略来描述 DB2 UDB 如何与操作系统交互作用。资源策略通常会限制 DB2
7 UDB 使用哪些资源或者包含用于将特定操作系统资源分配给特定 DB2 UDB 对象的规
7 则。资源控制的范围根据操作系统的不同而变化。

7 表 1. 资源控制 (按平台)

平台	支持概述
Linux	将 DB2 UDB 实例限制为仅使用系统上逻辑处理器的子集。
AIX® 5.2	<ul style="list-style-type: none"> • 将 DB2 UDB 实例限制为仅使用系统上逻辑处理器的子集 • 定义 DB2 UDB 对象 (例如, EDU、缓冲池和页清除程序) 如何绑定至特定资源集合 • 在数据库级别配置资源集合法

7 **定义资源策略:**

7 DB2_RESOURCE_POLICY 注册表变量用于定义资源策略。此变量可设置为严格定义的
7 配置文件的路径。

7 在配置资源策略时，可能会遇到几种类型的故障:

- 硬件或操作系统级别需求不满足资源策略配置。
- 策略配置文件中存在语法或语义错误。

7 配置资源策略时发生的任何错误都将导致 db2start 失败。

7 资源策略支持的操作系统需求在下表中作了描述。

7 表 2. 资源策略支持的操作系统需求

平台	支持概述
Linux	<ul style="list-style-type: none"> • SUSE Linux Enterprise Server 8 (或 9) 或 RedHat Enterprise Linux 3 • SMP 硬件

表 2. 资源策略支持的操作系统需求 (续)

平台	支持概述
AIX 5.2	<ul style="list-style-type: none"> 在支持 NUMA 的硬件上运行的 AIX 5.2 该实例所有者被授予 CAP_NUMA_ATTACH AIX 能力 将 DB2ENVLIST 注册表变量设置为 “MEMORY_AFFINITY DATA_SEG_SPECIAL” 在 db2profile 中设置 “MEMORY_AFFINITY=MCM” 和 “DATA_SET_SPECIAL=Y”。 vmo 选项 <i>memory_affinity</i> 必须设置为 1，而 vmo 选项 <i>num_spec_dataseg</i> 必须至少设置为最大数目的 DB2 代理进程。

每个 DB2 进程都被绑定至单个处理器:

以下样本配置文件演示 AIX 和 Linux 上的一对一的处理器间绑定。

```

<RESOURCE_POLICY>
  <GLOBAL_RESOURCE_POLICY>
    <METHOD>CPU</METHOD>
    <RESOURCE_BINDING>
      <RESOURCE>0</RESOURCE>
    </RESOURCE_BINDING>
    <RESOURCE_BINDING>
      <RESOURCE>1</RESOURCE>
    </RESOURCE_BINDING>
  </GLOBAL_RESOURCE_POLICY>
</RESOURCE_POLICY>

```

每个 DB2 UDB 引擎将绑定至处理器 0 或处理器 1。在该策略中标识的引擎进程至处理器的处理器绑定以循环方式进行。此策略假定系统由至少 2 个逻辑处理器组成。处理器由 0 至 (n-1) 的数字标识，其中 n 是系统上的处理器的数目。

注: 此绑定机制不应用于限制可供 DB2 UDB 实例使用的处理器数目。而是应该考虑使用各种操作系统设施（例如 AIX 上的 WLM）进行工作负载管理。

NUMA 采用:

基于拓扑的配置

基于拓扑的配置描述 DB2 UDB 对象至资源管理器资源集合的精确绑定。

以下是基于拓扑的配置的样本文件:

```

<RESOURCE_POLICY>
  <DATABASE_RESOURCE_POLICY>
    <DBNAME>MYDB</DBNAME>
    <METHOD>RSET</METHOD>
    <RESOURCE_BINDING>
      <RESOURCE>sys/node.02.00000</RESOURCE>
      <DBMEM_PERCENTAGE>25.0</DBMEM_PERCENTAGE>
      <SERVICE_NAME>svnm0</SERVICE_NAME>
      <BUFFERPOOL_BINDING>
        <NUM_CLEANERS>3</NUM_CLEANERS>
        <BUFFERPOOL_ID>4</BUFFERPOOL_ID>
        <BUFFERPOOL_ID>8</BUFFERPOOL_ID>
      </BUFFERPOOL_BINDING>
    </RESOURCE_BINDING>
  <RESOURCE_BINDING>
    <RESOURCE>sys/node.02.00001</RESOURCE>
    <DBMEM_PERCENTAGE>50.0</DBMEM_PERCENTAGE>
  </RESOURCE_BINDING>
</RESOURCE_POLICY>

```

```
7          <SERVICE_NAME>svnm1</SERVICE_NAME>
7          <BUFFERPOOL_BINDING>
7            <NUM_CLEANERS>5</NUM_CLEANERS>
7            <BUFFERPOOL_ID>12</BUFFERPOOL_ID>
7            <BUFFERPOOL_ID>13</BUFFERPOOL_ID>
7          </BUFFERPOOL_BINDING>
7          <BUFFER_POOL_BINDING>
7            <NUM_CLEANERS>2</NUM_CLEANERS>
7            <BUFFERPOOL_ID>32</BUFFERPOOL_ID>
7          </BUFFERPOOL_BINDING>
7        </RESOURCE_BINDING>
7      </DATABASE_RESOURCE_POLICY>
7    </RESOURCE_POLICY>
```

7 下列各项提供先前样本文件的分析:

- 7 • 仅存在名称为 MYDB 的数据库的资源策略。
- 7 • 生成通过服务端口 svnm0 到达的服务请求的所有代理进程被绑定至 AIX 资源集合
7 sys/node.02.00000。
- 7 • 生成通过服务端口 svnm1 到达的服务请求的所有代理进程被绑定至 AIX 资源集合
7 sys/node.02.00001。
- 7 • 数据库共享内存的分配如下所示:
 - 7 – 将从 sys/node.02.00000 分配 25% 的数据库共享内存集合
 - 7 – 将从 sys/node.02.00001 分配 50% 的数据库共享内存集合
 - 7 – 剩余 25% 将在系统的所有资源集合间划分条带
- 7 • 具有标识 4 和 8 的缓冲池使用资源集合 sys/node.02.00000 中的内存。具有标识
7 12、13 和 32 的缓冲池使用资源集合 sys/node.02.00001 中的内存。
- 7 • 将以标识 4 和 8 创建三个页清除程序以独占服务缓冲池。
- 7 • 将以标识 12 和 13 创建五个页清除程序以独占服务缓冲池。
- 7 • 将以标识 32 创建两个页清除程序以独占服务缓冲池。

产品修订历史

有关此修订包提到的授权程序分析报告 (APAR) 的列表, 访问以下 Web 页面:

<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>

已知局限性、问题和变通方法

以下信息包括 DB2 通用数据库版本 8.2 的当前已知局限性、问题和变通方法。本节中的信息仅适用于 DB2 通用数据库的版本 8.2 发行版及其支持产品。任何局限性和限制可能适用也可能不适用于该产品的其它发行版。

向下兼容性

3 备用修订包 (Linux 和 UNIX)

3 在 DB2[®] 通用数据库版本 8 之前, 修订包仅充当某个固定位置的已安装的 DB2
3 Universal Database[™] (DB2 通用数据库) 程序包或文件集的更新。也就是说, 这意味着
3 修订包的安装程序把现有文件替换为修订包中提供的已更新文件, 并且单个系统上不
3 可能存在多个 DB2 修订包级别。现在, 在同一系统中, DB2 UDB (ESE) 可具有多个
3 修订包级别。自版本 8.1.2 开始在产品操作环境中支持这一功能, 它是通过使用下列两
3 种修订包类型实现的:

3 常规修订包

- 3 • 不仅可用于 ESE, 而且可用于相关平台的所有受支持 DB2 版本 8 产品
- 3 • 可以直接在现有安装的基础上进行安装, 在 AIX[®] 上, 安装在
3 /usr/opt/db2_08_01 目录中, 而在其它平台上, 则安装在 /opt/IBM/db2/V8.1
3 目录中。

3 备用修订包

- 3 • 可以作为 DB2 通用数据库 ESE 的全新副本来安装
- 3 • 安装在预先定义的位置, 但是不能安装在用于常规 DB2 通用数据库安装的位
3 置

3 注:

- 3 1. 如果没有必要为您的环境执行多修订包安装, 则不需要执行。
- 3 2. 从 IBM[®] DB2 通用数据库企业服务器版 (ESE) Linux 和 UNIX[®] 版版本 8.1.2 开
3 始, 当修订包作为多修订包安装时在产品操作环境中受支持。
- 7 3. 在 Linux 上, 备用修订包仅在下列平台上可用:
 - 7 • x86 (32 位)
 - 7 • S/390[®] (31 位)

3 要将多修订包实例更新为另一修订包级别, 执行下列其中一个操作:

- 3 • 对所安装的一般可用性 (GA) 版本安装适当的常规修订包, 并通过从现有 GA 路径
3 中运行 **db2iupdt** 来更新实例。
- 3 • 将适当的备用修订包安装到它自己的唯一路径中, 并通过从此路径中运行 **db2iupdt**
3 来更新实例。

3 有关下载备用修订包的进一步信息, 请访问 IBM 支持站点, 网址为
3 <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/winunix/support>。

数据仓库中心先前服务器支持限制

对于 DB2 通用数据库 (DB2 UDB) 企业服务器版版本 8 数据仓库中心的先前服务器支持, 存在下列局限性:

大对象 (LOB) 支持

- 如果要在服务器上使用比 DB2 UDB 企业服务器版版本 8 更早的仓库控制数据库, 则不能使用 LOB。您必须将仓库控制数据库升级至正确的级别, 或能够将控制数据库移动到安装了 DB2 UDB 企业服务器版版本 8 仓库服务器的系统上, 并从该系统以本地方式使用仓库控制数据库。
- 如果要将 LOB 在数据仓库中心和 DB2 UDB 之间来回移动, 则必须升级至 DB2 UDB 企业服务器版版本 8。

系统网络体系结构 (SNA) 支持

如果使用 SNA 连接至仓库源和目标, 必须将配置更改为基于 SNA 的 TCP/IP 或使用 Windows® NT 仓库代理程序。

对 EXPORT 和 LOAD 实用程序的支持

数据仓库中心版本 8 LOAD 实用程序不支持版本 7 目标数据库。如果想要将目标保留为版本 7 数据库, 则必须将 LOAD 步骤更改为 SQL Select 和 Insert 步骤。SQL Select 和 Insert 步骤使用 DELETE* 语句, 后跟 SELECT 和 INSERT 语句。SQL Select 和 Insert 步骤要求数据库记录所有事务。因此, SQL Select 和 Insert 步骤的效率低于 EXPORT 和 LOAD 实用程序。

DB2 UDB OS/390 版版本 6 和 DB2 UDB z/OS 版版本 7 上的 SQLJ 和 SQL 助手支持所需的开发中心 APAR

在应用程序开发客户机上对 Windows 或 UNIX 操作系统上的 DB2 通用数据库版本 8 使用“开发中心”时, 需要在服务器上安装下列 APAR 以启用 SQLJ 和 SQL 助手支持:

DB2 UDB z/OS™ 版版本 7

- PQ65125 - 提供了用于构建 Java™ SQLJ 存储过程的 SQLJ 支持
- PQ76858 - 提供了 SQL 助手支持

DB2 UDB OS/390® 版版本 6

- PQ76858 - 提供了 SQL 助手支持

从 DB2 UDB 启动 SQL 助手的两个版本

可从 DB2 通用数据库版本 8 中调用版本 7 和版本 8 的 SQL 助手。可从 DB2 数据仓库中心启动版本 7。所有其它中心启动最新的版本 8。产品的联机帮助中包含关于 SQL 助手版本 7 的更多信息。

Unicode 服务器行为的更改

在版本 7 中, Unicode 服务器在连接时忽略应用程序发送的任何图形代码页, 并假设使用的是 UCS2 Unicode (代码页 1200)。版本 8 Unicode 服务器现在接受由客户机发出的代码页。

db2move 命令的输出中的更改

在版本 8.2 中，**db2move** 命令生成的总结输出比较早版本中的总结输出更具描述性。此更改可能导致分析该输出的脚本中出现错误。

当使用 **IMPORT** 选项执行 **db2move**:

版本 8.2 之前的输出

```
IMPORT: -Rows read:      5; -Rows committed:      5; Table "DSCIARA2"."T20"
```

从版本 8.2 开始的输出

```
* IMPORT: table "DSCIARA2"."T20"  
-Rows read:      5  
-Inserted:      4  
-Rejected:      1  
-Committed:     5
```

当使用 **LOAD** 选项执行 **db2move** 时:

版本 8.2 之前的输出

```
* LOAD: table "DSCIARA2"."T20"  
-Rows read: 5 -Loaded: 4 -Rejected 1 -Deleted 0 -Committed 5
```

从版本 8.2 开始的输出

```
* LOAD: table "DSCIARA2"."T20"  
-Rows read:      5  
-Loaded:         4  
-Rejected:      1  
-Deleted:       0  
-Committed:     5
```

从 DB2 UDB 版本 8.2 迁移回 DB2 UDB 版本 8.1 时的健康注册表更改

在 DB2 UDB 版本 8.2 级别所作的所有注册表更改在迁移回 DB2 UDB 版本 8.1 时都会丢失。注册表还原为版本 8.1 HealthRules.reg 文件，该文件包含升级至 DB2 UDB 版本 8.2 并开始使用 HealthRules2.reg 文件中的设置之前已经存在的设置。

db2diag.log 格式消息增强功能

db2diag.log 文件格式在版本 8.2 中已作了一些改进。现在，日志文件更便于人们阅读并且更易于使用软件进行解析。改进内容有:

- 每个条目都具有一组完整的标题信息
- 明确标记了日志记录的消息和数据部分，使日志记录更易于使用和理解
- 每个记录都包括带有时区的时间戳记
- 每个字段都有清晰的大写字段名
- 标题和消息字段行长度都被限制为 80 个字符
- 添加了一些新字段（特别是严重性级别字段）来帮助您查找最重要的条目

还作了其它更改，例如，将 **database** 字段名更改为 **DB**。

事件记录已作为诊断消息添加至 db2diag.log 文件。这类事件的示例包括:

- 对概要文件注册表的更新
- 对配置参数的更新

7 对事件记录在 **LEVEL** 字段中指定了“Event”。尽管事件不是错误，但根据其重要性它
7 们可能在高于 4（参考）或 3（警告）的诊断级别作记录。

7 现在会记录 **db2set** 概要文件注册表变量及 **DB** 或 **DBM** 配置参数

7 从版本 8.2 开始，db2set 概要文件注册表更新及 DB 和 DBM 配置参数将记录在
7 db2diag.log 文件中。这些消息将根据其重要性在高诊断级别作记录。

7 将记录下列类型的 db2set 概要文件注册表更新：

7 **修改** db2set *variableName=value* 命令生成如下所示的 db2diag.log 条目：

7 2004-04-22-19.19.14.156959-240 I79582C286 LEVEL: Event
7 PID : 2437242 TID : 1 PROC : db2set
7 INSTANCE: db2user NODE : 000
7 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, db2set_main, probe:40
7 CHANGE : CFG DB2SET: DB2DBDFT: From: "OLDDB" To: "SAMPLE"

7 **删除** db2set -r 命令生成如下所示的 db2diag.log 条目：

7 CHANGE : CFG DB2SET: DB2DBDFT: From: "SAMPLE" To: ""

7 **注：** 先前示例中省略了标题信息。

7 **复位** db2set *variableName=value* 命令生成如下所示的 db2diag.log 条目：

7 CHANGE : CFG DB2SET: Profile registry was reset

7 **注：** 先前示例中省略了标题信息。

7 **DB** 和 **DBM** 配置参数更新的示例包括：

7 CHANGE : CFG DB SAMPLE: "Maxlocks" From: "10" To: "20"

7 CHANGE : CFG DBM: "Diaglevel" From: "3" To: "1"

7 CHANGE : CFG DBM: Reset to the system defaults

7 **注：** 先前示例中省略了标题信息。

7 要查找这些配置更新消息，使用 db2diag 工具。例如：

- 7 • 要选择所有事件：**db2diag -level event**
- 7 • 要选择更改事件：**db2diag -g "changeevent="**

产品兼容性

64 位操作系统上需要 Microsoft XP 修订

如果要使用被配置为将 NETBIOS 协议与 DB2 系列产品配合使用的 Microsoft® XP 操作系统（2600），则需要从 Microsoft 获取最新修订程序。与 Microsoft 联系以获取 Knowledge Base 文档号 Q317437。

Windows XP 操作系统

2 仅 DB2 UDB 个人版产品支持 Windows XP Home Edition 操作系统。

下列 DB2 产品支持 Windows XP Professional 操作系统：

- 2 • DB2 UDB 个人版
- 2 • DB2 UDB 工作组服务器版

- DB2 Connect™ 个人版
- DB2 Connect 企业版

注：在 Windows XP 上，仅支持 DB2 Connect 企业版以进行开发或测试。生产环境需要 Windows 2000 或 Windows Server 2003。

编码字符集标识 (CCSID) 5039 的备用 Unicode 转换表

Microsoft 日语 Windows Shift-JIS 代码页被注册为 IBM 编码字符集标识 (CCSID) 943。然而，该 Shift-JIS 代码页在 HP-UX 平台上被注册为 CCSID 5039。CCSID 5039 仅包含日本工业标准 (JIS) 中的字符，而不包括任何供应商定义的字符。在 HP-UX 上，可以使用 CCSID 5039 的 DB2 UDB 数据库来存储 Shift-JIS 字符，但是 CCSID 5039 与 CCSID 943 之间将存在代码页转换。如果使用 Microsoft ODBC 应用程序，在将 CCSID 5039 格式的数据转换为 Unicode 时可能会遇到问题，这是由于 IBM 的代码页转换表与 Microsoft 的代码页转换表之间的差异造成的。

当从 CCSID 5039 转换为 Unicode 时，以下字符列表可能会产生不同的代码点，这取决于所使用的转换表 (IBM 或 Microsoft)。对于这些字符，IBM 转换表遵守日本工业标准 JISX0208 和 JISX0221。

表 3. CCSID 5039 至 Unicode 代码点转换

Shift-JIS 代码点 (字符名称)	IBM 主要代码点 (Unicode 名称)	Microsoft 主要代码点 (Unicode 名称)
X'815C' (长破折号)	U+2014 (长破折号)	U+2015 (横杠)
X'8160' (波浪号)	U+301C (波浪号)	U+FF5E (全角代字号)
X'8161' (双竖线)	U+2016 (双竖线)	U+2225 (平行线)
X'817C' (减号)	U+2212 (减号)	U+FF0D (全角减号短划)

例如，当使用 IBM 转换表时，CCSID 5039 代码点为 X'815C' 的长破折号字符被转换为 Unicode 代码点 U+2014，但当使用 Microsoft 转换表时，却被转换为 U+2015。这对于 Microsoft ODBC 应用程序可能会产生潜在问题，因为这些应用程序会认为 U+2014 是无效的代码点。为了避免这些潜在问题，除了缺省 IBM 转换表之外，DB2 UDB 还提供了从 CCSID 5039 转换为 Unicode 的备用 Microsoft 转换表。需要用该备用 Microsoft 转换表替换缺省 IBM 转换表。注意，从 Unicode 至 CCSID 5039 的缺省 IBM 转换表要与 Microsoft 版本相匹配。

用 Microsoft 转换表替换编码字符集 (CCSID) 5039 的 Unicode 转换表

当从 CCSID 5039 转换为 Unicode 时，会使用 DB2 UDB 缺省代码页转换表。如果您希望使用另一版本的转换表 (如 Microsoft 版本)，则必须手工替换缺省转换表 (.cnv) 文件。

先决条件:

在替换 sqllib/conv 目录中的现有代码页转换表文件时，应备份该文件以备您想要将它改回来。在 UNIX 和 Linux 上，sqllib/conv 目录链接至 DB2 UDB 安装路径。

限制:

6 要使转换表替换生效，连接至同一数据库的每个 DB2 UDB 客户机必须更改其转换表。
6 否则不同的客户机可能会使用不同的代码点存储同一个字符。

6 过程:

6 要替换用于从 CCSID 5039 转换为 Unicode 的 DB2 UDB 缺省转换表，遵循下列步骤:

- 6 1. 将 `sqllib/conv/ms/5039ucs2.cnv` 复制到 `sqllib/conv/5039ucs2.cnv`
- 6 2. 重新启动 DB2 UDB。

6 编码字符集标识 (CCSID) 954 的备用 Unicode 转换表

6 日语 EUC 代码页的 IBM 编码字符集标识 (CCSID) 被注册为 CCSID 954。CCSID 954
6 是日语 UNIX 和 Linux 平台的公共编码。如果使用 Microsoft ODBC 应用程序连接至
6 CCSID 954 格式的 DB2 UDB 数据库，在将数据从 CCSID 954 转换为 Unicode 时可能
6 会遇到问题。潜在问题是由于 IBM 的代码页转换表与 Microsoft 的代码页转换表之
6 间的差异造成的。IBM 转换表遵守在“日本工业标准” (JIS) JISX0208、JISX0212 和
6 JISX0221 中指定的字符名称。

6 当从 CCSID 954 转换为 Unicode 时，根据使用的是 IBM 转换表还是 Microsoft 转换
6 表，下列字符将产生不同的代码点。

6 表 4. CCSID 954 至 Unicode 代码点转换

6 EUC-JP 代码点 (字符名称)	6 IBM 主要代码点 (Unicode 名	6 Microsoft 主要代码点
	6 称)	6 (Unicode 名称)
6 X'A1BD' (长破折号)	6 U+2014 (长破折号)	6 U+2015 (横杠)
6 X'A1C1' (波浪号)	6 U+301C (波浪号)	6 U+FF5E (全角代字号)
6 X'A1C2' (双竖线)	6 U+2016 (双竖线)	6 U+2225 (平行线)
6 X'A1DD' (减号)	6 U+2212 (减号)	6 U+FF0D (全角减号短划)
6 X'8FA2C3' (短划线)	6 U+00A6 (短划线)	6 U+FFE4 (全角短划线)

6 例如，当使用 IBM 转换表时，CCSID 954 代码点为 X'A1BD' 的长破折号字符被转换
6 为 Unicode 代码点 U+2014，但当使用 Microsoft 转换表时，却被转换为 U+2015。由
6 于转换映射的这种差异，对于 DB2 UDB Unicode 数据库或 DB2 UDB 954 数据库的
6 图形列中的同一个字符可能具有两个不同的代码点。这对于 Microsoft ODBC 应用程序
6 可能会产生潜在问题，因为这些应用程序会认为 U+2014 是无效的代码点。为了避免这
6 些潜在问题，除了缺省 IBM 转换表之外，DB2 UDB 还提供了从 CCSID 954 转换为
6 Unicode 的备用 Microsoft 转换表。需要用该备用 Microsoft 转换表替换缺省 IBM 转
6 换表。注意，从 Unicode 至 CCSID 954 的缺省 IBM 转换表要与 Microsoft 版本相匹
6 配。

6 用 Microsoft 转换表替换编码字符集 (CCSID) 954 的 Unicode 6 转换表

6 当从 CCSID 954 转换为 Unicode 时，会使用 DB2 UDB 缺省代码页转换表。如果您
6 希望使用另一版本的转换表 (如 Microsoft 版本)，则必须手工替换缺省转换表 (.cnv)
6 文件。

6 先决条件:

6 在替换 sqllib/conv 目录中的现有代码页转换表文件时，应备份该文件以备您想要将它
6 改回来。在 UNIX 和 Linux 上，sqllib/conv 目录链接至 DB2 UDB 的安装路径。

6 **限制:**

6 为了使替换生效，连接至同一个 CCSID 954 数据库的每个 DB2 UDB 客户机都必须更
6 改它们的转换表。如果客户机是日语 Windows（其 ANSI 代码页是 Shift-JIS（CCSID
6 943）），则还需要将 CCSID 943 与 Unicode 之间的 DB2 缺省转换表更改为 Microsoft
6 版本。否则不同的客户机可能会使用不同的代码点存储同一个字符。

6 **过程:**

6 要替换用于从 CCSID 954 转换为 Unicode 的 DB2 UDB 缺省转换表，遵循下列步骤:

- 6 1. 将 sqllib/conv/ms/0954ucs2.cnv 复制到 sqllib/conv/0954ucs2.cnv
- 6 2. 重新启动 DB2 UDB。

6 要替换用于在 CCSID 943 与 Unicode 之间转换的 DB2 UDB 缺省转换表，遵循下列
6 步骤:

- 6 1. 将 sqllib/conv/ms/0943ucs2.cnv 复制到 sqllib/conv/0943ucs2.cnv
- 6 2. 将 sqllib/conv/ms/ucs20943.cnv 复制到 sqllib/conv/ucs20943.cnv
- 6 3. 重新启动 DB2 UDB。

7 编码字符集标识 (CCSID) 943 的备用 Unicode 转换表

7 如果使用被注册为 IBM 编码字符集标识 (CCSID) 943 的 Microsoft 日本 Windows
7 Shift-JIS 代码页，在 CCSID 943 与 Unicode 之间转换字符时可能会遇到下面两个问题。
7 潜在问题是由于 IBM 与 Microsoft 代码页转换表之间的差异造成的。为避免这些潜在
7 问题，除缺省 IBM 转换表之外，DB2 UDB 还提供了 CCSID 943 与 Unicode 之间的
7 备用 Microsoft 转换表。

7 **问题 1:**

7 由于历史原因，CCSID 943 代码页中有超过 300 个字符存在每个字符被表示为两个或
7 三个代码点的情况。使用输入方法编辑器 (IME) 和代码页转换表导致只有其中一个
7 等效代码点被输入。例如，对应罗马数字一 “i” 的小写字符有两个等效代码点 X'EEEE'
7 和 X'FA40'。Microsoft Windows IME 在输入 “i” 时总是生成 X'FA40'。一般情况下，
7 IBM 和 Microsoft 使用同一主要代码点表示该字符，但下列 13 个字符除外:

7 表 5. CCSID 943 Shift-JIS 代码点转换

7 字符名称 (Unicode 代码点)	7 IBM 主要 Shift-JIS 代码点	7 Microsoft 主要 Shift-JIS 代码点
7 罗马数字一 (U+2160)	X'FA4A'	X'8754'
7 罗马数字二 (U+2161)	X'FA4B'	X'8755'
7 罗马数字三 (U+2162)	X'FA4C'	X'8756'
7 罗马数字四 (U+2163)	X'FA4D'	X'8757'
7 罗马数字五 (U+2164)	X'FA4E'	X'8758'
7 罗马数字六 (U+2165)	X'FA4F'	X'8759'
7 罗马数字七 (U+2166)	X'FA50'	X'875A'
7 罗马数字八 (U+2167)	X'FA51'	X'875B'

表 5. CCSID 943 Shift-JIS 代码点转换 (续)

字符名称 (Unicode 代码点)	IBM 主要 Shift-JIS 代码点	Microsoft 主要 Shift-JIS 代码点
罗马数字九 (U+2168)	X'FA52'	X'875C'
罗马数字十 (U+2169)	X'FA53'	X'875D'
用括号括起来的表意文字符号 (U+3231)	X'FA58'	X'FA58'
号码符号 (U+2116)	X'FA59'	X'8782'
电话符号 (U+2121)	X'FA5A'	X'8754'

像 DB2 UDB 这样的 IBM 产品主要使用 IBM 代码点 (如 X'FA4A') 来表示大写罗马数字“ I ”, 但 Microsoft 产品使用 X'8754' 来表示同一字符。Microsoft ODBC 应用程序可能将“ I ”字符作为 X'8754' 插入到 CCSID 943 格式的 DB2 UDB 数据库中, 而 DB2 UDB 控制中心可能将同一字符作为 X'FA4A' 插入到同一 CCSID 943 数据库中。但是, ODBC 应用程序只能找到将“ I ”编码为 X'8754' 的那些行, 而 DB2 UDB 控制中心只能找到将“ I ”编码为 X'FA4A' 的那些行。为使 DB2 UDB 控制中心能够选择“ I ”作为 X'8754', 需要将 CCSID 943 与 Unicode 之间的缺省 IBM 转换表替换为备用 Microsoft 转换表。

问题 2:

当从 CCSID 943 转换为 Unicode 时, 以下字符列表将产生不同的代码点, 这取决于使用的是 IBM 转换表还是 Microsoft 转换表。对于这些字符, IBM 转换表遵守日本工业标准 JISX0208、JISX0212 和 JISX0221。

表 6. CCSID 943 至 Unicode 代码点转换

Shift-JIS 代码点 (字符名称)	IBM 主要代码点 (Unicode 名称)	Microsoft 主要代码点 (Unicode 名称)
X'815C' (长破折号)	U+2014 (长破折号)	U+2015 (横杠)
X'8160' (波浪号)	U+301C (波浪号)	U+FF5E (全角代字号)
X'8161' (双竖线)	U+2016 (双竖线)	U+2225 (平行线)
X'817C' (减号)	U+2212 (减号)	U+FF0D (全角减号短划)
X'FA55' (短划线)	U+00A6 (短划线)	U+FFE4 (全角短划线)

例如, 在使用 IBM 转换表时, CCSID 943 代码点为 X'815C' 的字符全角横杠被转换为 Unicode 代码点 U+2014。但是, 在使用 Microsoft 转换表时, 它会被转换为 U+2015。由于这一转换映射差异, DB2 UDB Unicode 数据库中可能存在两个不同代码点对应同一字符的情况。这对于 Microsoft ODBC 应用程序可能会产生潜在问题, 因为这些应用程序会认为 U+2014 是无效的代码点。为避免这一潜在问题, 需要将 CCSID 943 与 Unicode 之间的缺省 IBM 转换表替换为备用 Microsoft 转换表。

使用 CCSID 943 与 Unicode 之间的备用 Microsoft 转换表应仅限于封闭环境, 其中 DB2 UDB 客户机和 DB2 UDB 数据库都具有代码页 CCSID 943 且都使用同一备用 Microsoft 转换表。如果 DB2 UDB 客户机使用缺省 IBM 转换表, 而另一 DB2 UDB 客户机使用备用 Microsoft 转换表, 且两个客户机都将数据插入至 CCSID 943 格式的另一 DB2 UDB 数据库, 则同一字符在该数据库中可能被存储为不同的代码点。

将编码字符集 (CCSID) 943 的 Unicode 转换表替换为 Microsoft 转换表

在 CCSID 943 与 Unicode 之间进行转换时，将使用 DB2 通用数据库 (DB2 UDB) 缺省代码页转换表。如果想要使用另一版本 (例如，Microsoft 版本) 的转换表，则必须手工替换缺省转换表 (.cnv) 文件。

先决条件:

在替换 sqllib/conv 目录中现有代码页转换表文件之前，应备份这些文件以防您想要将它们更改回来。在 UNIX 上，sqllib/conv 链接至 DB2 UDB 安装路径。

限制:

要使转换表替换生效，连接至同一数据库的每个 DB2 UDB 客户机必须更改其转换表。否则不同的客户机可能会使用不同的代码点存储同一个字符。

过程:

要替换用于在 CCSID 943 与 Unicode 之间转换字符的 DB2 UDB 缺省转换表:

1. 将 sqllib/conv/ms/0943ucs2.cnv 复制至 sqllib/conv/0943ucs2.cnv。
2. 将 sqllib/conv/ms/ucs20943.cnv 复制至 sqllib/conv/ucs20943.cnv。
3. 重新启动 DB2 UDB。

不支持 MVS 操作系统

尽管在文档中提到了 MVS™ 操作系统，但 DB2 通用数据库已不再支持它。MVS 已替换为 z/OS。

用于 AIX 4.3.3 和 5.1 以及更高版本的 DB2 UDB 需要 AIX C++ V6 运行时

用于 AIX V4.3.3 和 5.1 以及更高版本的 DB2 UDB 版本 8.1.4 及更高版本需要您的 AIX 系统上安装有 AIX C++ V6 运行时库。从以下 Web 站点下载 2003 年 3 月发布的 C++ Runtime PTF 更新:

http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&q=x1C.rte&uid=swg24004427&loc=en_US&cs=utf-8&cc=us&lang=en

使用 DB2 版本 8.1.4 或更新版本之前，遵循前面列示的 Web 站点中给定的安装指示信息。

备份和复原操作 (Linux 390)

如果使用 Linux 390 操作系统，则可能无法对多个磁带设备进行备份和复原。

在使用 Hummingbird Exceed 存取开发中心时启用视图停放

在带有 Hummingbird® Exceed 的 UNIX 上访问“开发中心”时，必须启用 XTEST extension V2.2 才能通过在“开发中心”中拖动标题栏来移动和停放视图。

要启用 XTEST extension:

- 2 1. 从“开始”菜单中，选择“程序” -> **Hummingbird Connectivity 7.0** -> **Exceed**
- 2 -> **XConfig**。XConfig 窗口打开。
- 2 2. 可选：如果配置需要密码，则输入 XConfig 密码。
- 2 3. 双击 **Protocol** 图标。Protocol 窗口打开。
- 2 4. 选择 **X Conformance Test Compatibility** 复选框。
- 2 5. 在 **Protocol** 窗口中，单击 **Extensions...** 按钮。Protocol Extensions 窗口打开。
- 2 6. 在 Enable Extensions 列表中，选择 **XTEST (X11R6)** 复选框。
- 2 7. 单击确定。

安装、迁移、升级和配置信息

硬件和软件需求

可在以下 Web 站点查看硬件和软件需求：

<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/sysreqs.html>

安装说明

在 UNIX 和 Linux 平台上，这些安装说明仅适用于新产品的安装。要应用修订包，请参阅修订包自述文件。

在 Windows 平台上，这些安装说明适用于新产品的安装和修订包的应用。如果要应用修订包，应将这些安装说明与修订包自述文件配合使用。

在安装 DB2 UDB 之前查看整节内容。

目录路径不能包含空格 (Linux 和 UNIX)

如果 db2setup 程序是从其路径包括空格的目录运行，安装程序将会失败，并显示以下错误：

找不到 <file>

将可安装的映像放置在其路径中不包含空格的目录中。

DB2 UDB 的 JDK 级别 (Linux on IA64 和 Linux on PowerPC)

在 Linux 上安装 DB2 通用数据库版本 8.2 时，基于 RPM 的安装将尝试安装 IBM Java RPM (IBMJava2-SDK-1.4.1.-2.0.i386.rpm)。

注：Linux IA64 上的 DB2 UDB 仅支持 Java 1.3.1。有关最新的 Linux SDK 信息，请参阅 **IBM developer kit for Linux Web** 页面，网址为 <http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk/linux/tested.html>。

如果较新级别的 RPM (例如，IBMJava2-SDK-1.5.0.-2.0.i386.rpm) 已经存在，则不会安装后备级别 RPM。

但是，在这种情况下，安装会保留指向 Java 1.4 路径的 JDK_PATH 数据库配置参数 /opt/IBMJava2-14/。因此，所有与 Java 有关的功能 (包括 DB2 工具目录的安装) 都不会起作用。

先决条件:

必须作为实例所有者运行以下命令。

过程:

1. 要使 DB2 UDB 指向正确的 IBM Developer Kit, 运行以下命令:

```
db2 update dbm cfg using JDK_PATH path
```

其中 *path* 为 1.5 安装路径, 例如, `/opt/IBMJava2-15`。

解压缩安装映像 (Linux 和 UNIX)

某些安装映像在产品 CD 上是以压缩格式提供的。您需要将安装映像复制至临时目录并解压缩安装映像, 才能从这些格式的安装映像中安装 DB2 UDB。

CD 上的压缩安装映像的文件名为 `PRODUCT.tar.Z` 或 `PRODUCT.tar.gz`, 其中 `PRODUCT` 是要安装的 DB2 产品。例如, 如果要安装 DB2 企业服务器版, 则相关 CD 上的压缩映像可能被称为 `ese.tar.Z` 或 `ese.tar.gz`。

除软件磁盘需求之外, 文件系统还必须具有 2 吉字节的可用空间以包含 `tar.Z` 或 `tar.gz` 文件和解压缩安装映像。

过程:

要解压缩安装映像, 执行下列步骤:

1. 将压缩安装映像复制至至少包含 2 吉字节可用空间的临时文件系统。
2. 通过输入 `cd /TMP` 切换至复制安装映像的目录, 其中 `/TMP` 表示复制压缩映像的目录。
3. 如果产品扩展名为 `*.tar.Z`, 则输入以下命令来解压缩安装映像:

```
zcat PRODUCT.tar.Z | tar -xvf -
```

其中 `PRODUCT` 是要安装的 DB2 产品。

4. 如果产品扩展名为 `*.tar.gz`, 则输入以下命令来解压缩安装映像:

```
gunzip -c PRODUCT.tar.gz | tar -xvf -
```

其中 `PRODUCT` 是要安装的 DB2 产品。

注:

- a. `gunzip` 是 AIX 5L™ 缺省安装程序的一部分。如果没有 `gunzip`, 则从 AIX 5L 安装介质安装 `rpm.rte` 文件集。 `rpm.rte` 文件集包含 `gunzip`。
 - b. 还可从以下网址下载用于 AIX 5L 的 `gzip` (它包括 `gunzip`):
<http://www.ibm.com/servers/aix/products/aixos/linux/rpmgroups.html>。
5. 要使用 DB2 安装向导执行安装, 请参阅『从安装映像安装 DB2 UDB (Linux 和 UNIX)』一节。

DB2 UDB 不允许非英语安装路径 (Windows)

在 Windows 上安装 DB2 UDB 时, 可输入 DB2 UDB 的目录路径。但是, 输入的目录路径名只能包含英语字符。

6 下载和解压缩多个产品的修订包 (Windows)

6 从 DB2 版本 8 Windows 版修订包 3 开始, IBM 提供的就是特定于产品的修订包,
6 而不是一个通用修订包。这种改变仅影响 Windows 平台上的 DB2 版本 8 产品。

6 例如, 如果将 DB2 UDB 企业服务器版版本 8 和 DB2 Spatial Extender V8 安装在同
6 一 Windows 系统上, 则必须下载 DB2 UDB 企业服务器版修订包映像和 Spatial
6 Extender 修订包映像。必须在公共父目录下解压缩每个映像。要使图形用户界面安装或
6 静默安装能够继续, 必须解压缩所有映像。

6 有关完整的修订包安装指示信息, 请参阅最新的 DB2 UDB 修订包自述文件。

7 从安装映像安装 DB2 UDB (Linux 和 UNIX)

7 先决条件:

7 在启动 DB2 安装向导之前:

- 7 • 确保系统满足安装、内存和磁盘需求。请参阅『硬件和软件需求』一节。
- 7 • 确保您已经阅读了安装先决条件。文件 `install.txt` 或 `install.htm` 位于 CD 上的以下位
7 置: `lcdrom/doc/language/`, 其中:
 - 7 - `cdrom` 指的是安装点
 - 7 - `language` 指的是语言目录, 由 5 个字符的代码组成。
- 7 • 您需要 root 用户权限来执行安装。
- 7 • DB2 产品 CD 必须安装在系统上。

7 过程:

7 如果安装映像在产品 CD 上是以压缩格式提供的, 则必须解压缩安装映像才能安装 DB2
7 UDB。有关详细信息, 请参阅『解压缩安装映像 (Linux 和 UNIX)』一节。

7 要使用 DB2 安装向导执行安装, 输入以下命令:

```
7 ./PRODUCT/db2setup
```

7 其中 PRODUCT 是要安装的 DB2 产品。例如, 如果要安装 DB2 企业服务器版, 则输入
7 `./ese/db2setup`。

7 安装启动板打开。遵循安装面板上的指示继续进行。

7 从安装映像安装 DB2 UDB (Windows)

7 先决条件:

7 在启动 DB2 安装向导之前:

- 7 • 确保系统满足安装、内存和磁盘需求。请参阅『硬件和软件需求』一节。
- 7 • 确保您已经阅读了安装先决条件。文件 `install.txt` 或 `install.htm` 位于 CD 上的以下位
7 置: `x:\doc\language\`, 其中:
 - 7 - `x` 表示 CD 驱动器
 - 7 - `language` 指的是语言目录, 由 5 个字符的代码组成。
- 7 • 您必须具有本地 Administrator 用户帐户且该帐户具有执行安装的建议用户权限。

7 要使用 DB2 安装向导执行安装，将 CD 插入到驱动器中。如果启用了自动运行功能，
7 该功能将自动启动 DB2 安装启动板。

7 过程:

7 如果自动运行功能未启用，可手工启动 DB2 安装向导:

- 7 1. 单击**开始**并选择**运行**选项。
- 7 2. 在**打开**字段中，输入以下命令:

```
7 x:\setup /i language
```

7 其中:

- 7 • *x*: 表示 CD 驱动器
- 7 • *language* 是对应您所使用的语言的区域标识 (例如, EN 对应英语)。

7 */i language* 参数是可选的。如果未指定该参数, DB2 安装向导将以操作系统使用的
7 的语言运行。

- 7 3. 单击**确定**。DB2 安装启动板打开。

7 遵循安装面板上的指示继续进行。

7 DB2 UDB 响应文件安装所需的磁盘空间

7 使用响应文件安装 DB2 UDB 时, etc 目录中需要有 1 MB 的可用磁盘空间。

7 如果在响应文件安装期间接收到错误消息 DBI1191I, 该消息指示根目录中没有足够的可
7 用磁盘空间。此消息会误导您。检查 etc 目录中的可用磁盘空间量。在重新运行安装之
7 前, 至少需要 1 MB 可用磁盘空间。

6 使用 db2setup 命令添加产品的限制 (Linux 和 UNIX)

6 一旦安装了某个 DB2 产品, 就可以添加其它 DB2 产品。如果使用 **db2setup** 命令来
6 添加产品, 则下列建议和限制适用。

6 建议:

6 已安装的产品与要添加的产品应处于同一代码级别。例如, 已安装 DB2 UDB ESE 服
6 务器版本 8 修订包 5 且您想要添加 DB2 Information Integrator 产品。在这种情况下,
6 DB2 Information Integrator 也应处于版本 8 修订包 5 级别。

6 限制:

- 6 • 如果 DB2 修订包级别高于要添加的产品的修订包级别, 这种组合是允许的。但是,
6 由于要添加的产品的修订包级别低于 DB2 修订包级别, 所以在安装了其它产品之后
6 必须重新应用 DB2 修订包级别。有关重新应用修订包的指示信息, 请参阅相应的“修
6 订包自述文件”。
- 6 • 如果 DB2 修订包级别低于要添加的产品的修订包级别, 则会生成错误。要添加的产
6 品的修订包级别不能比 DB2 UDB 高。在这种情况下, 必须先将 DB2 UDB 置于适
6 当级别, 然后安装附加产品。有关指示信息, 请参阅相应的“修订包自述文件”。

下表总结了 db2setup 组合:

表 7. db2setup 组合

DB2 修订包级别	其它产品修订包级别	是否允许这种组合?
版本 8 修订包 3	版本 8 修订包 3	是。建议这样组合。
版本 8 修订包 3	版本 8 GA	是，但必须重新应用版本 8 修订包 3。有关重新应用修订包的指示信息，请通过访问 DB2 支持 Web 站点查看相应的“修订包自述文件”。
版本 8 修订包 3	版本 8 修订包 5	否。在安装其它产品之前，首先必须将 DB2 升级到更高的修订包级别（在本示例中为版本 8 修订包 5）。有关安装必需的版本 8 修订包的指示信息，请通过访问 DB2 支持 Web 站点查看相应的“修订包自述文件”。

DB2 支持 Web 站点地址是

<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/winosex/suppport>

DB2 Web 工具

对于下列语言，要求 DB2 Web 工具支持的应用程序服务器符合 Servlet 2.3 规范:

- 日语
- 韩国语
- 简体中文
- 繁体中文
- 俄语
- 波兰语

在应用修订包之后绑定 Query Patroller 程序包

如果安装了 Query Patroller，则在应用了修订包并执行了所有修订包安装后任务之后，执行下列步骤:

1. 作为具有 DBADM 权限的用户登录。
2. 切换至恰当的目录:

- INSPATH/bnd (Linux 和 UNIX)
- INSPATH\bnd (Windows)

其中 INSPATH 是 DB2 UDB 实例路径。

3. 运行下列命令:

```
db2 connect to dbname
db2 bind @qpserver.lst blocking all grant public
```

位于修订包 3 级别或更新级别的 Query Patroller 安装

Query Patroller 是用于控制针对 DB2 UDB 数据库的查询流的查询管理系统。在 DB2 UDB 版本 8.1.2 中，DB2 Query Patroller 变成了一个独立的产品。它不再是 DB2 仓库管理器的一个组件。

如果已安装 DB2 UDB 版本 8 修订包 3 或更新版本并且要安装 DB2 Query Patroller™ 基本或 GA 版本，则必须重新应用 DB2 UDB 修订包 3 或更新版本。否则，Query Patroller 更改不会被应用于所处的 DB2 UDB 修订包级别。

6 如果要安装 Query Patroller 服务器，在重新应用 DB2 UDB 修订包级别之后还必须更
6 新 DB2 UDB 实例。在更新了这些实例之后，必须重新启动它们。

2 Query Patroller 服务器安装

2 当您安装 Query Patroller 服务器时，请注意以下事项：

- 2 • 如果使用 DB2 安装向导从选择安装类型窗口中选择根据计算机使用情况窗口，并从
2 选择使用此计算机的方式窗口中选择服务器，将不会安装 Query Patroller 中心。如果
2 想要安装 Query Patroller 中心，则从选择安装类型窗口选择完整安装或定制安装安
2 装类型。
- 2 • 《DB2 Query Patroller 指南》使用“根据计算机使用情况”安装类型中的安装面板来
2 演示如何使用 DB2 安装向导安装 Query Patroller 服务器。不必使用“根据计算机使
2 用情况”安装类型来安装 install Query Patroller 服务器。可使用“完整”或“定制”
2 安装类型来安装 Query Patroller 服务器。
- 2 • 安装了 Query Patroller 客户机工具的 DB2 客户机必须连接至安装了 Query Patroller
2 服务器的分区。在典型分区数据库环境中，Query Patroller 服务器安装在所有分区上，
2 所以可选择任何分区作为协调程序分区并且仍能够使用 Query Patroller 客户机工具。

7 在 Query Patroller 中定义新的数据库分区组

7 在分区环境中安装 Query Patroller 期间定义新的表空间时，可选择现有数据库分区组。
7 或者，可对新的表空间设置新的数据库分区组。如果选择设置新的数据库分区组，只
7 能在安装面板上的列表框中对新的数据库分区组选择一个数据库分区。如果想要将其
7 它分区添加到新的数据库分区组中，必须在安装完成后手工添加它们。

2 Query Patroller 客户机工具安装

2 对于 DB2 客户机，不需要安装 Query Patroller 客户机工具就可将查询提交给 Query
2 Patroller 服务器。

7 重新创建空间数据库的备用版本

7 如果在备用版本的 DB2 Geodetic Extender V8.2 中创建了空间数据库，必须在正式版
7 本的 Geodetic Extender V8.2 中重新创建它们。

安装本地语言版本的 DB2 UDB 的 MDAC 文件

如果在安装本地语言版本的 DB2 UDB 版本 8.2 之前未安装本地语言版本的 Microsoft
Data Access Components (MDAC) 2.7，缺省情况下 DB2 通用数据库将安装英语版本
的 MDAC 文件。如果操作系统并非英语版本，则此安装将导致 Windows ODBC Data
Source Administrator 面板显示为未翻译的语言版本。要解决这个问题，从下列 Microsoft
Web 站点安装“MDAC 2.7 RTM - Refresh”捆绑软件：
<http://msdn.microsoft.com/data/downloads/updates/default.aspx>。选择要安装的语言，下载
所需的可执行文件并运行它。此过程将安装已翻译的 ODBC Data Source Administrator
文件。

DB2 通用数据库工作组服务器版的 DB2 许可证策略

互联网许可证策略对 DB2 通用数据库工作组服务器版无效。如果需要针对互联网用户
的许可证，需要购买 DB2 通用数据库工作组服务器无限制版。

安装其它亚洲字体 (Linux)

IBM 提供用于 Linux 的附加字体包，包含对亚洲字符的附加双字节字符集 (DBCS) 支持。对于仅安装显示特定于国家或地区的字符所需字体的某些版本的 Linux，这些字体包是必需的。

如果运行 **db2setup** 命令并发现 DB2 安装向导界面中缺少字符，则很可能是 Linux 系统未安装所有必需的字体。要使 **db2setup** 命令能够正确引用嵌入在安装 CD 中的字体，执行下列任务：

1. 输入以下命令：

```
export JAVA_FONTS=/<cdrom>/db2/<linux_platform>/java/jre/lib/fonts
```

，其中 `<cdrom>` 是安装映像的位置，而 `<linux_platform>` 是前缀为 *Linux* 的目录名

2. 重新运行 **db2setup** 命令。

如果在安装后使用 DB2 图形用户界面工具时注意到缺少字符，则安装随 DB2 产品提供的必需字体。这些字体可在下列任何 CD 上的 `fonts` 目录中找到：

- *IBM Developer Kit, Java Technology Edition (64-bit) for AIX 5L*
- 对应您所使用的操作系统的 *DB2 嵌入式应用程序服务器和应用程序 (XML 注册表、Web 管理工具和 Java 分布式调试器)*

在 `fonts` 目录中，有两种字型可用：Times New Roman WorldType 和 Monotype Sans Duospace WorldType。对于每种字型，都有一种特定于国家或地区的字体。下表列示在 `fonts` 目录中以压缩格式提供的八种字体。

表 8. 其它亚洲字体的文件名

字体	字体文件名	国家或地区
Times New Roman WT J	tnrwt_j.zip	日本及其它国家或地区
Times New Roman WT K	tnrwt_k.zip	韩国
Times New Roman WT SC	tnrwt_s.zip	中国 (简体中文)
Times New Roman WT TC	tnrwt_t.zip	台湾 (繁体中文)
Monotype Sans Duospace WT J	mtsansdj.zip	日本及其它国家或地区
Monotype Sans Duospace WT K	mtsansdk.zip	韩国
Monotype Sans Duospace WT SC	mtsansds.zip	中国 (简体中文)
Monotype Sans Duospace WT TC	mtsansdt.zip	台湾 (繁体中文)

注： 这些字体不会替换系统字体。这些字体与 DB2 通用数据库配合使用。您不能将这些字体用于一般的或无限制的销售或分发。

过程：

要安装另一亚洲字体：

1. 解压缩字体包。
2. 将字体包复制至 `/opt/IBMJava2-141/jre/lib/fonts` 目录。如果该目录不存在，则需要创建它。
3. 输入以下命令：

7 export JAVA_FONTS=/opt/IBMJava2-141/jre/lib/fonts

5 至少需要对您所在国家或地区的每种字型安装一种字体。如果您在中国、韩国或台湾，则使用特定于国家或地区的版本；否则使用字体的日语版本。如果系统上有空间，安装所有这八种字体。

配置开发中心以使用 Java Development Kit (Linux)

在某些情况下，DB2 UDB 不会在客户机操作系统上安装 Java Development Kit。要使用“开发中心”在这些客户机上开发 Java 存储过程，必须将“开发中心”指向已安装的 Java Development Kit 的位置。

7 遵循下列步骤以标识 Java Development Kit 的位置：

- 7 1. 在“开发中心”中，选择项目 -> 环境设置菜单项。
- 7 2. 在“环境设置”笔记本中，选择进程节点。
- 7 3. 在“进程”页的 **Java Home** 部分中，选择将用来构建和运行 Java 存储过程的 **JDK 级别**。
- 7 4. 在目录字段中，指定在客户机上已存在或可访问的所选 JDK 的安装目录路径。
- 7 5. 如果该客户机用于在多个 DB2 服务器上开发 Java 存储过程，您可能需要选择其它 JDK 级别并指定它们的安装位置，这取决于这些服务器使用的 JDK 级别。

7 在 DB2 服务器上，Java Development Kit 安装可能未将某些 Java 库链接到系统 /usr/lib 子目录中。这些链接是构建和运行 Java 存储过程所需的。

以下示例显示了如何创建指向 Linux 客户机上的 Java Development Kit 的链接：

```
# Setup the links to the .so files
cd /usr/lib
ln -s /opt/IBMJava2-131/jre/bin/libhpi.so
ln -s /opt/IBMJava2-131/jre/bin/libjava.so
ln -s /opt/IBMJava2-131/jre/bin/libjtc.so
ln -s /opt/IBMJava2-131/jre/bin/libxhpi.so
ln -s /opt/IBMJava2-131/jre/bin/libzip.so
ln -s /opt/IBMJava2-131/jre/bin/classic/libjvm.so
```

7 在 United Linux 1.0 和 SuSE Linux 分发产品上创建组 and 用户标识

7 要为在 United Linux 1.0 和 SuSE Linux 分发产品上安装 DB2 UDB 版本 8.2 而创建组 and 用户标识，分别使用 groupadd 和 useradd 命令。版本 8.2 安装和配置补遗中有关使用 mkgroup 和 mkuser 命令创建组 and 用户标识的说明都是不正确的。

7 帮助系统守护进程在使用 db2_install 命令进行安装后未启动 (UNIX)

7 如果要使用 db2_install 命令在 UNIX 平台上安装 DB2 信息中心，帮助系统守护进程 (db2icd) 在安装之后未启动。您需要手工启动帮助系统守护进程或重新启动计算机以访问该文档。

7 请参阅《版本 8.2 发行说明》的『文档更新 | 安装和配置』一节中标题为『DB2 信息中心守护进程』的主题。

Ready for Tivoli 支持 (UNIX)

如果您购买带有 Ready for Tivoli® 徽标的 IBM 软件产品，可通过各种 Tivoli 产品管理这些 IBM 软件产品。Tivoli 产品允许您自动发现、监视和编目一个或多个 Ready for Tivoli 应用程序。

属于 Ready for Tivoli 的 IBM 软件产品可通过 IBM Tivoli Configuration Manager 这样的产品进行管理。IBM Tivoli Monitoring for Databases 支持所有主要数据库，包括 DB2 UDB、Oracle 和 Informix®。

有关更多信息，将浏览器指向 IBM Web 站点：http://www.tivoli.com/products/tivoli_ready/

Ready for Tivoli 设备和 DB2 UDB 版本 8:

要安装和配置 Instrumentation, Tivoli 管理员应执行下列步骤:

1. 此 DB2 产品的 Ready for Tivoli 特征符文件名为 xxx.sys。从修订包 4 起，这些特征符文件将会在每个修订包（而不是每个版本）发布时刷新。确认这些特征符文件已安装在以下目录中：

```
%install DB2DIR%/tivready
```

2. 在计划监视的所有计算机上安装和配置 Tivoli GEM 2.2 Tivoli Ready 支持。要下载 Ready for Tivoli Enablement 以及详细的安装和使用指示信息，可通过浏览器访问以下站点：<http://www.tivoli.com/support/tme10gem/tivoli-ready>
3. 高级数据库可管理性是通过 IBM Tivoli Monitoring for Databases 来实现的。ITM for Databases 产品使用新的高级版本“分布式监视”产品（称为 IBM Tivoli Monitoring 或 ITM），并在基于此新监视引擎的使用上提供显著的监视增强功能。ITM for Databases 通过前摄分析组件（PAC）提供 DB2 UDB 支持。此 PAC 与 DB2 UDB 紧密集成并提供一组无缝集成的监视器以便于快速部署和激活。DBA 还可以定义定制监视器、阈值和任务。

有关更多信息，请访问站点：<http://www.tivoli.com/products/index/monitor-db/>

有关其它 Tivoli 产品的信息，请访问站点：<http://www.tivoli.com/products/index/>

安装映像缩小工具 (Windows)

db2iprune 命令行实用程序可缩小 DB2 UDB Windows 产品安装映像的大小。该工具对于 DB2 UDB 的大规模开发特别有用。该工具对于在应用程序中嵌入 DB2 UDB 也很有用。

db2iprune 工具由一个输入文件和一个可执行文件组成。输入文件 (.prn) 包含可除去组件的完整列表，用于指示您想要从安装映像中除去哪些功能部件和语言。然后 db2iprune 可执行文件 (db2iprune.exe) 会除去与这些功能部件和语言相关联的机箱文件。这将生成新的较小的 DB2 UDB 映像，可使用常规安装方法进行安装。修订包也是使用常规方法应用的。在安装修订包时，它仅检测和更新使用 db2iprune 安装的组件。

db2iprune 工具位于 DB2 UDB 产品安装 CD 上的 \db2\windows\utilities\db2iprune 目录。此目录还包含自述文件。有关如何使用 db2iprune 的详细指示信息，请参阅 db2iprune 自述文件。

DB2 通用数据库版本 8 HTML 文档安装限制 (Windows)

在 Windows 上，不要在已安装 DB2 通用数据库版本 7（或更早版本）产品的工作站或服务器上安装 DB2 通用数据库版本 8 HTML 文档。安装程序会检测较早版本并除去较早产品。

- 7 6. 如果要使用复制，则必须将所有 DB2 日志文件归档。
- 7 7. 必须具有 SYSADM 权限。
- 7 8. 使 DB2 服务器脱机以便进行 DB2 迁移。

1 在使用 DataJoiner 或复制时迁移 DB2 通用数据库

1 如果想要迁移 DataJoiner® 或 DB2 通用数据库 Linux 版、UNIX 版和 Windows 版的
1 实例（您将在其上对 DB2 通用数据库复制运行 Capture 或 Apply 程序），在迁移 DB2
1 通用数据库或 DataJoiner 实例之前，必须准备迁移复制环境。进行必要准备的详细指示
1 信息包括在 DB2 DataPropagator™ V8 的迁移文档中。DB2 DataPropagator V8 的迁移
1 文档可在 <http://www.ibm.com/software/data/dpropr/> 中找到。

5 将 DB2 版本 8 Windows 32 位数据库迁移至 Windows 64 位

5 本主题列示了将 32 位计算机上的 32 位 DB2 版本 8 数据库迁移至 64 位 Windows
5 操作系统上的 64 位数据库的步骤。

5 先决条件:

- 5 • 必须在 64 位计算机上安装 DB2 版本 8 的 64 位版本。
- 5 • 确保 32 位 Windows 系统正在运行 DB2 版本 8。

5 过程:

5 要迁移至在 64 位 Windows 上的 DB2 版本 8:

- 5 1. 在 32 位 Windows 系统上备份 DB2 版本 8 数据库。
- 5 2. 在 64 位 Windows 系统上复原 DB2 版本 8 备份（在步骤 #1 中创建的）。

5 注: 除了将 DB2 UDB 从 32 位系统迁移到 64 位系统之外，下列迁移也是可行的:

- 5 • 在 Windows 的不同版本之间迁移
- 5 • 在 DB2 UDB 的不同版本之间迁移
- 5 • 一次迁移所有内容
- 5 • 迁移回到 32 位

5 在以下 IBM 红皮书中提供了详细信息: *Scaling DB2 UDB on Windows Server*
5 2003。在以下 URL 中可以找到此红皮书:

5 <http://publib-b.boulder.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/sg247019.html>

2 从先前版本迁移 XML Extender

2 如果您正在使用较早版本的 DB2 XML Extender，则在借助已更新的 XML Extender 发
2 行版使用现有的启用 XML 的数据库之前必须迁移要对 XML Extender 启用的每个数
2 据库。每个新修订包都包含所有先前修订包的更新。

2 在运行迁移程序之前，创建该数据库的备份。

2 要迁移启用 XML 的数据库和启用 XML 的列，完成下列步骤。

- 2 1. 从 DB2 命令行输入:

```
2 db2 connect to database_name  
2 db2 bind dxxinstall/bnd/@dxxMigv.1st  
2 db2 bind dxxinstall/bnd/@dxxbind.1st
```

2 其中 *dxxinstall* 是安装 DB2 通用数据库的目录路径。

2 2. 从 DB2 命令行输入:

2 *dxxMigv database_name*

4 数据库迁移 (HP-UX on IA64)

4 在整个版本 8.x 发行版中, DB2 UDB HP-UX on IA64 版都不支持数据库迁移。

4 在 DB2 UDB HP-UX on IA64 版上, 不支持将版本 7 DB2 备份映像复原为版本 8 实例。

卸载信息

7 以静默方式卸载 DB2 UDB (Windows)

7 要使用 **msiexec** 命令以静默方式除去 DB2 产品:

7 **msiexec /x <product_code> /qn**

7 其中 <product code> 表示想要除去的产品的代码。

7 以下是 DB2 产品代码的列表:

7 **DB2 通用数据库企业服务器版 (ESE)**

7 {D8F53726-C7AD-11D4-9155-00203586D551}

7 **DB2 通用数据库工作组服务器版 (WSE)**

7 {7A28F948-4945-4BD1-ACC2-ADC081C24830}

7 **DB2 通用数据库精简版 (EXP)**

7 {58169F10-CA30-4F40-8C6D-C6DA8CE47E16}

7 **DB2 通用数据库个人版 (PE)**

7 {C0AA883A-72AE-495F-9601-49F2EB154E93}

7 **DB2 仓库管理器 (WM)**

7 {84AF5B86-19F9-4396-8D99-11CD91E81724}

7 **DB2 Data Links Manager (DLM)**

7 {1D16CA65-F7D9-47E5-BB26-C623A44832A3}

7 **关系连接 (RCON)**

7 {273F8AB8-C84B-4EE6-85E7-D7C5270A6D08}

7 **DB2 Connect 企业版 (CEE)**

7 {9C8DFB63-66DE-4299-AC6B-37D799A728A2}

7 **DB2 Connect 个人版 (CPE)**

7 {F1912044-6E08-431E-9B6D-90ED10C0B739}

7 **DB2 管理客户机 (ADMCL)**

7 {ABD23811-AA8F-416B-9EF6-E54D62F21A49}

7 **DB2 应用程序开发客户机 (ADCL)**

7 {68A40485-7F7F-4A91-9AB6-D67836E15CF2}

7 **DB2 运行时客户机 (RTCL)**

7 {63F6DCD6-0D5C-4A07-B27C-3AE3E809D6E0}

7 **DB2 Run-Time Client Lite (RTLITE)**
7 {07C9CEE7-4529-4E60-95D3-6B6EF6AC0E81}
7
7 **DB2 Eclipse 文档 (DOCE)**
7 {FE2D4758-041C-4E4E-95B3-529E4E1EAF3E}
7
7 **DB2 Query Patroller (QP)**
7 {7A8BE511-8DF3-4F22-B61A-AF0B8755E354}
7
7 **Life Sciences Data Connect (LSDC)**
7 {DD30AEB3-4323-40D7-AB39-735A0523DEF3}
7
7 **DB2 Cube Views (CUBE)**
7 {C8FEDF8F-84E8-442F-A084-0A0F6A772B52}
7
7 **DB2 Spatial Extender (SE)**
7 {F6846BF9-F4B5-4BB2-946D-3926795D5749}

7 示例:

7 如果想要除去 DB2 UDB 企业版, 则输入以下命令

7 `msiexec /x <product_code> /qn`

7 以下 DB2 产品代码在 DB2 UDB 版本 8.2 中不再受支持:

- 7 • WMC {5FEA5040-22E2-4760-A88C-73DE82BE4B6E}
- 7 • DOC {73D99978-A255-4150-B4FD-194ECF4B3D7C}

7 用于使用静默卸载除去 DB2 信息中心的产品代码 (Windows)

7 在 Windows 上使用静默卸载除去 DB2 信息中心时, 使用以下产品代码:

7 {FE2D4758-041C-4E4E-95B3-529E4E1EAF3E}

7 局限性

7 **IMPORT REPLACE 不会响应 NOT LOGGED INITIALLY 子句**

7 IMPORT 命令的 REPLACE 选项不会响应 CREATE TABLE 语句的 NOT LOGGED
7 INITIALLY (NLI) 子句或 ALTER TABLE 语句的 ACTIVATE NOT LOGGED
7 INITIALLY 子句。

7 如果带有 REPLACE 操作的导入与调用 NLI 子句的 CREATE TABLE 或 ALTER
7 TABLE 语句是在同一事务中执行的, 则该导入将不响应 NLI 子句。所有插入都将作记
7 录。

7 变通方法 1

7 使用 DELETE 语句删除该表的内容, 然后使用 INSERT 语句调用导入。

7 变通方法 2

7 删除该表并重新创建它, 然后使用 INSERT 语句调用导入。

7 此局限性适用于 DB2 UDB 版本 7 和 DB2 UDB 版本 8。

使用 ODBC 将数据导出至文件仓库程序

使用 ODBC 将数据导出至文件仓库程序不支持下列 Sybase 数据类型:

- BIT
- BINARY
- VARBINARY

开发中心中的结构类型

“开发中心”不再支持创建结构类型。

开发中心对于 64 位操作系统的局限性

“开发中心”不支持针对 64 位服务器调试 Java 存储过程。调试 SQL 存储过程在 64 位 Windows 操作系统上受支持。对于 64 位服务器，不支持开发 OLE DB 或 XML 用户定义的函数。

开发中心 (Linux)

不能使用“开发中心”调试在任何 Linux 分发产品 (32 位、64 位、Intel、zSeries® 或 iSeries™) 上运行的 Java 存储过程。

调试具有双引号的存储过程

“开发中心”不支持对存储过程名称、模式或具体名称中带有双引号 (") 的任何存储过程进行调试。

支持在开发中心中编译 Java 例程所需的路径设置

除非“开发中心”知道开发者工具箱的安装位置，否则它不能编译 Java 例程。在“开发中心”第一次启动时，开发者工具箱版本的缺省目录被写至 \$HOME/.ibm/db2/dc/DB2DC.settings 文件。您可以将这些目录复制至 \$USER.settings 文件并使用 Unicode 编辑器来修改它们，也可以创建指向缺省位置中的开发者工具箱目录的符号链接。

同时运行和调试 Java 存储过程的开发中心局限性

“开发中心”不支持同时运行和调试若干 Java 存储过程。在开发中心中，可以同时运行多个 Java 存储过程，也可以调试单个 Java 存储过程；不能在运行一个 Java 存储过程的同时调试另一个 Java 存储过程。缺省情况下，KEEPFENCED 数据库管理器配置关键字设置为 KEEPFENCED=YES，正如调试 SQL 存储过程要求的那样。当关键字 KEEPFENCED 具有缺省值 YES 时，例程进程就会保持活动并且 JVM 端口冲突就会发生。当使用缺省 KEEPFENCED=YES 数据库管理器配置设置时，在下列任何一种情况下，Java 存储过程会导致 JVM 异常并将会失败:

- 在开发中心中构建 Java 存储过程然后调试它
- 一个用户正在运行 Java 存储过程而在初始 Java 存储过程仍在运行的同时另一个用户正在调试 Java 存储过程
- 一个用户正在调试 Java 存储过程而在初始 Java 存储过程正被调试的同时另一个用户正在运行 Java 存储过程

6 要解决此局限性，通过运行以下命令确保将 KEEPFENCED 数据库管理器配置关键字设置
6 为 KEEPFENCED=NO:

```
6 db2 update dbm cfg using KEEPFENCED NO  
6 db2stop  
6 db2start
```

6 当将 KEEPFENCED 设置为 NO 时，db2fmp 进程将在 Java 存储过程调用完成时关闭，
6 DB2 UDB 将启动新的 db2fmp 进程来处理下一个例程调用。这确保在开始调试 Java 存
6 储过程时将没有现有的 JVM 处于调试方式。

6 KEEPFENCED=YES 设置是构建 SQL 存储过程以进行调试以及调试 SQL 存储过程所
6 必需的。当 KEEPFENCED=NO 时，仍可构建和执行 SQL 存储过程，但不能调试它
6 们。

7 PHP 应用程序中的游标

7 PHP 解释器代表应用程序创建游标，该游标在缺省情况下被创建为可滚动键集驱动游
7 标。在某些情况下，这可能导致返回意外结果。为避免此情况，对用于更新数据的所有
7 SELECT 语句显式指定“FOR READ ONLY”子句。其它方法包括设置 CLI 配置
7 参数“Patch2=6”、“Patch2=42”或“DisableKeysetCursor=1”。但是，每种方法都可
7 能带来不同后果。有关这些配置关键字的详细信息，请参阅 *CLI 指南和参考文档*。

7 四个不受支持的 SQL 管理例程

7 下列 SQL 管理例程在此发行版中不受支持:

- 7 • APP 过程
- 7 • INSTALLAPP 过程
- 7 • SERVER 过程
- 7 • UNINSTALLAPP 过程

7 CLI 程序包的绑定选项局限性

7 如果使用下列任何列表文件绑定 CLI 程序包，某些绑定选项可能无法生效：
7 db2cli.lst、ddcsmvs.lst、ddcs400.lst、ddcsvm.lst 或 ddcsvse.lst。由于 CLI 程
7 序包由 CLI、ODBC、JDBC、OLE DB、.NET 和 ADO 应用程序使用，对 CLI 程
7 序包的任何更改都会影响所有这些类型的应用程序。因此，在绑定 CLI 程序包时，缺省情
7 况下仅支持绑定选项的子集。受支持的选项包括：

7 ACTION、COLLECTION、CLIPKG、OWNER 和 REPLVER。影响 CLI 程序包的所有
7 其它绑定选项将被忽略。

7 要使用缺省情况下不受支持的绑定选项创建 CLI 程序包，以不同于缺省集合标识
7 NULLID 的集合标识指定 COLLECTION 绑定选项。于是所有指定绑定选项都会被接
7 受。例如，要使用 KEEP DYNAMIC YES 绑定选项（该选项在缺省情况下不受支持）
7 创建 CLI 程序包，输入以下命令：

```
7 db2 bind @db2cli.lst collection newcolid keepdynamic yes
```

7 为了让 CLI/ODBC 应用程序访问在新集合中创建的 CLI 程序包，将 db2cli.ini 初始
7 化文件中的 CurrentPackageSet CLI/ODBC 关键字设置为新的集合标识。

7 要覆盖特定集合标识下已经存在的 CLI 程序包，执行下列任一操作：

- 7 • 在对此集合标识发出绑定命令之前删除现有 CLI 程序包

- 在发出绑定命令时指定 ACTION REPLACE 绑定选项

指定列名的 CLI LOAD 限制

如果提供给 CLI LOAD 实用程序的 INSERT 语句包括 VALUES 子句，则不能指定目标列。例如，CLI LOAD 支持以下语句：

```
INSERT into tableA VALUES (?, ?, ?)
```

但是，不支持将指定目标列的这一语句与 CLI LOAD 实用程序配合使用：

```
INSERT into tableA (col1, col2, col3) VALUES (?, ?, ?)
```

在尝试连接时报告成功登录失败 (AIX)

在 AIX 上使用操作系统认证时，DB2 UDB 尝试在连接尝试认证成功的情况下报告成功登录。在版本 8 修订包 5 之前，如果 DB2 UDB 无法报告成功登录，则尽管用户已得到认证，连接还是失败。从版本 8 修订包 5 开始，将允许连接继续进行，而失败将记录在 db2diag.log 文件中。

版本 8 中的 SNA 支持局限性

从用于 Windows 和 UNIX 操作系统的 DB2 通用数据库企业服务器版 (ESE) 版本 8 和用于 Windows 和 UNIX 操作系统的 DB2 Connect 企业版 (CEE) 版本 8 中撤销了以下支持：

- 不能使用通过 SNA 实现的多站点更新 (两阶段落实) 功能。需要多站点更新 (两阶段落实) 的应用程序必须使用 TCP/IP 连接。已经对若干发行版提供了使用 TCP/IP 针对主机或 iSeries 数据库服务器的多站点更新 (两阶段落实)。在 DB2 通用数据库 ESE 版本 8 中，需要多站点更新 (两阶段落实) 支持的主机或 iSeries 应用程序可以使用 TCP/IP 多站点更新 (两阶段落实) 支持的新功能。
- DB2 通用数据库 ESE 或 DB2 CEE 服务器不再接受使用 SNA 的客户机连接。从版本 8 修订包 1 开始，DB2 通用数据库允许 32 位 AIX、Solaris Operating Environment、HP-UX 和 Windows 应用程序使用 SNA 访问主机或 iSeries 数据库服务器。此支持允许应用程序使用 SNA 来存取主机或 iSeries 数据库服务器，但是只使用一阶段落实。
- 针对 DB2 通用数据库 z/OS 版的 Sysplex 支持仅在使用 TCP/IP 时可用。Sysplex 支持并不是通过使用 SNA 连接提供的。
- 当使用 SNA 与主机数据库服务器建立连接时，更改密码支持就不再可用。
- 在下一版本的 DB2 通用数据库和 DB2 Connect 中，将撤销所有 SNA 支持。

不支持创建工具目录数据库 (Linux AMD64)

不支持在 Linux (AMD64) 上的 64 位 DB2 UDB 实例下创建工具目录数据库。不要尝试在 64 位实例下使用下列任何一种方法来创建工具目录：

- 安装 DB2 UDB
- 使用 db2isetup 命令更新 64 位实例
- 在安装完成之后发出 CREATE TOOLS CATALOG CLP 命令

对于版本 8.1.4，支持在 Linux (AMD64) 上的 32 位实例下创建工具目录数据库。

不支持创建工具目录数据库 (AIX、Solaris Operating Environment 和 HP-UX)

不支持在 DB2 的安装期间针对 64 位混合平台上的 64 位实例创建工具目录。混合平台为:

- AIX
- Solaris Operating Environment
- HP-UX
- 其它同时支持 32 位和 64 位实例的平台

如果您想要针对 64 位实例创建工具目录, 则可以在安装 DB2 UDB 之后通过命令行处理器使用 **CREATE TOOLS CATALOG CLP** 命令或使用控制中心来完成。对于此操作, 还需要安装 64 位 IBM Developer Kit for Java。有关更多详细信息, 请参考《DB2 管理指南》的『DB2 管理服务器』一节。

调度仓库进程使其以一定时间间隔运行

当调度仓库进程使其以一定时间间隔运行时, 必须确定在进程中运行所有生产步骤所花的最长时间, 并相应地调度时间间隔。如果进程超过已调度的时间间隔, 则该进程所有的后续调度事件将不会运行, 并且不会被重新调度。

装入和导入列页不支持 IXF 文件中的 DBCS 字符

如果使用“装入”向导和“导入”笔记本来设置从包含 DBCS 字符的 IXF 输入文件的装入和导入, 则“列”页将不会正确显示文件中包含的列名。

不支持由两部分组成的用户标识 (Windows ME)

用于 CONNECT 语句和 ATTACH 命令的两部分组成的用户标识 (如 domainname\username) 在 Windows ME 上不受支持。

图形用户界面工具的最低显示器设置

要使图形用户界面工具 (例如, 控制中心) 正常工作, 必须至少具有 800*600 的屏幕分辨率, 并且显示器调色板至少具有 32 色。

不要对信息目录中心表进行分区

信息目录管理器使用的表必须包含在单一数据库分区中。将表放置在单一分区中有许多方法。以下过程就是一种奏效的方法:

1. 打开 DB2 命令行处理器并发出以下命令:
 - a. CREATE DATABASE PARTITION GROUP *partition_group_name*
ON DBPARTITIONNUM *partition_number*
 - b. CREATE REGULAR TABLESPACE *tablespace_name*
IN DATABASE PARTITION GROUP *partition_group_name*
MANAGED BY SYSTEM USING ('*cname*')

其中 *partition_group_name* 在两个命令中是一样的。

2. 单击“开始” -> “程序” -> “IBM DB2” -> “设置工具” -> “管理信息目录向导”。
3. 在“选项”页上, 在表空间字段中指定表空间名。

7 GB18030 字符在窗口标题栏中的显示不正确

7 如果窗口标题栏中有依据 GB18030 中文字符编码标准的字符，这些字符可能显示为问
7 号或方块。

5 DYN_QUERY_MGMT 被禁用时的 Query Patroller 局限性

5 如果禁用数据库配置参数 DYN_QUERY_MGMT，则 Query Patroller 不能执行下列操
5 作：

- 5 • 从挂起状态释放查询
- 5 • 当正在运行的查询或排队查询在前台时，使该查询在后台运行

5 当 DYN_QUERY_MGMT 被设置为 DISABLE 时，如果尝试从挂起状态释放查询或将
5 前台查询更改为后台查询，则将显示一条错误消息并将不会更改该查询的状态。如果
5 调度挂起的查询以运行并在它们开始运行时禁用 DYN_QUERY_MGMT，则一条错误消
5 息将被写入 qpdiaq.log 文件，并且该查询将保持挂起状态。

5 Query Patroller 结果表现在使用 DB2QPRT 模式

5 从修订包 5 开始，所有新的结果表都是使用模式 DB2QPRT 而不是使用提交者的模式
5 创建的。

5 将对 DB2QPRT 模式的 DROPIN 特权授予其概要文件是在安装修订包 5 之前创建的
5 并且具有下列任一权限的操作员：

- 5 • 具有编辑权限的 MONITORING 特权
- 5 • 具有编辑权限的 HISTORICAL ANALYSIS 特权

5 将在 Query Patroller 第一次使用此模式创建结果表时授予对 DB2QPRT 模式的 DROPIN
5 特权。

5 在创建或更新以下操作员的概要文件时还将授予这些操作员对 DB2QPRT 模式的
5 DROPIN 特权：在安装修订包 5 之后授予具有编辑权限的 MONITORING 特权或授予
5 具有编辑权限的 HISTORICAL 特权的操作员。

健康指示器限制

2 如果指示器进入关闭状态，则健康监视器不能为 *db2.db2_op_status* 健康指示器执行操
2 作。例如，当指示器正在监视的实例由于显式停止请求和异常终止而变得不活动时，
2 就会导致这种状态。如果想要实例在任何异常终止之后自动重新启动，则配置故障监
2 视器以使实例保持高度可用。

已知问题和变通方法

7 来自 DRDA 包装器的 SQL1224 错误 (AIX)

7 如果 32 位 DB2 UDB 服务器在 AIX 系统上运行且在同一系统上运行的应用程序通过
7 DRDA® 包装器进行了多个本地数据库连接，则该应用程序可能会接收到以下错误：

7 SQL1822N 从数据源 "W3_SERVER2" 接收到意外错误代码 "-1224"。

7 相关联的文本和标记包括

```
7 func="DriverConnect"  
7 msg="SQL1224N A database agent"  
7 SQLSTATE=560BD
```

7 为避免此错误，将以下条目置于联合配置文件
7 (instance_directory/cfg/db2dj.ini) 中：
7 EXTSHM=ON

7 注：在向联合配置文件添加条目时，必须停止并重新启动 DB2 UDB 以使更改生效。

7 或者，可像在 TCP/IP 节点上那样编目本地 DB2 UDB 数据库。例如：

```
7 CATALOG TCPIP NODE my_node REMOTE my_host SERVER 123;  
7 CATALOG DB mydb AT NODE my_node;  
7 CREATE WRAPPER drda;  
7 CREATE SERVER my_server TYPE DB2/UDB VERSION 8 WRAPPER drda  
7 AUTHORIZATION "my_id" PASSWORD "my_pw"  
7 OPTIONS(ADD DBNAME 'MYDB');
```

7 热键在 Microsoft Visual Studio .NET Framework 1.1 中不起作 7 用

7 如果热键在 Microsoft Visual Studio .NET Framework 1.1 中不起作用，可从 Microsoft
7 Web 站点下载最新修订程序。可在 Microsoft Knowledge Base 文章 Q836745 中找到
7 最新修订程序。

简体中文语言环境 (AIX)

3 在下列系统上，AIX 已更改绑定至简体中文语言环境 Zh_CN 的代码集：

- 3 • AIX V5.1.0000.0011 或更新版本
- 3 • 具有 Maintenance Level 2 (维护级别 2) 或更新版本的 AIX V5.1.0

3 代码集已从 GBK (代码页 1386) 更改为 GB18030 (代码页 5488 或 1392)。由于 DB2
3 通用数据库 AIX 版本本身就支持 GBK 代码集，并且通过 Unicode 还支持 GB18030 代
3 码集，所以 DB2 通用数据库将把 Zh_CN 语言环境的代码集缺省设置为 ISO 8859-1 (代
3 码页 819)，并且在某些操作中，还将把语言环境的地域缺省设置为美国 (US)。

要消除此局限性，可以使用下面两种方法：

- 可以将语言环境的代码集从 GB18030 覆盖为 GBK，并将地域从美国覆盖为中国（其地域标识为 CN，地域代码是 86）。
- 可以使用另一种简体中文语言环境。

如果选择使用第一个选项，则发出下列命令：

```
db2set DB2CODEPAGE=1386  
db2set DB2TERRITORY=86  
db2 terminate  
db2stop  
db2start
```

如果选择第二个选项，则将语言环境从 Zh_CN 更改为 ZH_CN 或 zh_CN。ZH_CN 语
言环境的代码集是 Unicode (UTF-8)，而 zh_CN 语言环境的代码集为 eucCN (代码
页 1383)。

5 简体中文语言环境 (Red Hat Linux)

5 Red Hat V8 和更新版本 (包括 Red Hat Enterprise Linux [RHEL] V2.1 和 V3) 已将
5 简体中文的缺省代码集从 GBK (代码页 1386) 更改为 GB18030 (代码页 5488 或
5 1392)。

3 由于 DB2 通用数据库 Linux 版本本身就支持 GBK 代码集，并且通过 Unicode 还支持
3 GB18030 代码集，所以 DB2 通用数据库将把它的代码集缺省设置为 ISO 8859-1（代
3 码页 819），并且在某些操作中，还将把它的地域缺省设置为美国（US）。

3 要消除此局限性，可以使用下面两种方法：

- 3 • 可以将 Red Hat 缺省代码集从 GB18030 覆盖为 GBK，并将地域从美国覆盖为中国
3 （其地域标识为 CN，地域代码是 86）。
- 3 • 可以使用另一种简体中文语言环境。

3 如果选择使用第一个选项，则发出下列命令：

```
3 db2set DB2CODEPAGE=1386  
3 db2set DB2TERRITORY=86  
3 db2 terminate  
3 db2stop  
3 db2start
```

3 如果选择使用第二个选项，则发出下列任何一个命令：

```
3 export LANG=zh_CN.gbk  
3 export LANG=zh_CN  
3 export LANG=zh_CN.utf8
```

3 其中，与 zh_CN 相关联的代码集为 eucCN 或代码页 1383，与 zh_CN.utf8 相关联的
3 代码集为代码页 1208。

5 Merant 驱动程序管理器不兼容性（UNIX）

5 当“Merant 驱动程序管理器”存取 UNIX 上的 DB2 ODBC 驱动程序时，存在与
5 Unicode 支持不兼容的情况。即使应用程序未请求使用 Unicode，这些不兼容情况也会
5 导致“Merant 驱动程序管理器”使用 Unicode。这种情况可能会导致要求“Merant 驱
5 动程序管理器”支持非 IBM 数据源的组件（例如，数据仓库中心、信息目录管理器和
5 MQSI）遇到问题。在有永久解决方案之前，可使用未启用 Unicode 支持的备用 DB2
5 ODBC 驱动程序库。

5 DB2 UDB 版本 8.1 的 AIX 版、HP-UX 版和 Solaris Operating Environment 版附带
5 包括了未启用 Unicode 支持的备用 DB2 ODBC 驱动程序库。要使用此备用库，必须
5 为其创建副本并对副本指定原始 DB2 ODBC 驱动程序库名。

5 **注：**备用（_36）库包含 DB2 JDBC 驱动程序所需的 Unicode 功能。使用此库允许
5 JDBC 应用程序（包括 WebSphere® Application Server）与 DB2 UDB 成功配合
5 工作。

5 要在 AIX、HP-UX 或 Solaris Operating Environment 上切换至非 Unicode ODBC 库，
5 请查看以下指示信息。由于这是一个手工过程，所以每次更新产品时（包括应用后续
5 修订包或修改级别之后）都必须执行它。

5 **过程：**

5 AIX

5 要在 AIX 上创建备用库：

- 5 1. 以实例所有者身份，使用 **db2stop force** 命令来关闭所有数据库实例。
- 5 2. 使用 DB2 管理服务器（DAS）实例标识，通过使用 **db2admin stop force**
5 命令来关闭 DAS 实例。

- 5 3. 备份 /usr/lpp/db2_81/lib 目录中的原始 db2.o 文件。
- 5 4. 使用 root 用户权限,发出 **slibclean** 命令。
- 5 5. 将文件 db2_36.o 复制为备份文件 db2.o, 并确保所有权和许可权仍保持一
- 5 致。使用以下命令:
- 5

```
5 cp db2_36.o db2.o
```
- 5

```
5 -r--r--r-- bin:bin for db2.o
```

5 要切换回到原始对象, 请遵循同一过程, 但请使用备份文件, 而不是 db2_36.o

5 文件。

5 **Solaris Operating Environment**

5 要在 Solaris Operating Environment 中创建备用库:

- 5 1. 以实例所有者身份, 使用 **db2stop force** 命令来关闭所有数据库实例。
- 5 2. 使用 DB2 管理服务器 (DAS) 实例标识, 通过使用 **db2admin stop force**
- 5 命令来关闭 DAS 实例。
- 5 3. 备份 /opt/IBMDB2/V8.1/lib 目录中的原始 libdb2.so.1 文件。
- 5 4. 将文件 libdb2_36.so.1 复制为备份文件 libdb2.so.1, 并确保所有权和许
- 5 可权仍保持一致。使用以下命令:
- 5

```
5 cp libdb2_36.so.1 libdb2.so.1
```
- 5

```
5 -r-xr-xr-x bin:bin libdb2.so.1
```
- 5 5. 对每个数据库实例发出 **dasupdt <instance>** 命令, 并对 DAS 实例发出
- 5 **dasupdt <das_instance>** 命令。

5 要切换回到原始对象, 请遵循同一过程, 但请使用备份文件, 而不是

5 libdb2_36.so.1 文件。

5 **HP-UX PA-RISC**

5 要在 HP-UX PA-RISC 上创建备用库:

- 5 1. 使用 **db2stop force** 命令来关闭所有数据库实例。
- 5 2. 使用 **db2admin stop force** 命令关闭 DB2 管理服务器 (DAS) 实例。
- 5 3. 备份 /opt/IBMDB2/V8.1/lib 目录中的原始 libdb2.sl 文件。
- 5 4. 将文件 libdb2_36.sl 复制为备份文件 libdb2.sl, 并确保所有权和许可权
- 5 仍保持一致。使用以下命令来确保一致性:
- 5

```
5 cp libdb2_36.sl libdb2.sl
```
- 5

```
5 -r-xr-xr-x bin:bin for libdb2.sl
```
- 5 5. 对每个数据库实例发出 **dasupdt <instance>** 命令, 并对 DAS 实例发出
- 5 **dasupdt <das_instance>** 命令。

5 要切换回到原始对象, 请遵循同一过程, 但请使用备份文件, 而不是 libdb2_36.sl

5 文件。

5 **HP-UX on IA64**

5 要在 HP-UX on IA64 上创建备用库:

- 5 1. 使用 **db2stop force** 命令来关闭所有数据库实例。
- 5 2. 使用 **db2admin stop force** 命令关闭 DB2 管理服务器 (DAS) 实例。
- 5 3. 备份 /opt/IBMDB2/V8.1/lib 目录中的原始 libdb2.so 文件。

- 5 4. 将文件 libdb2_36.so 复制为备份文件 libdb2.so, 并确保所有权和许可权
5 仍保持一致。使用以下命令来确保一致性:
5 cp libdb2_36.so libdb2.so
5 -r-xr-xr-x bin:bin for libdb2.so
- 5 5. 对每个数据库实例发出 **dasupdt <instance>** 命令, 并对 DAS 实例发出
5 **dasupdt <das_instance>** 命令。

5 要切换回原始对象, 遵循同一过程 (使用备份文件而不是 libdb2_36.so 文件)。

5 其它 UNIX 操作系统

5 如果您需要关于 DB2 UDB 和其它 UNIX 操作系统上的 “Merant 驱动程序管
5 理器” 的帮助, 请与 “IBM 支持机构” 联系。

2 NFS APAR IY32512 - 不可用线程 (AIX)

2 AIX 5 NFS APAR IY32512 可能导致 **db2stop** 命令在带有大量分区的系统上停止。

2 在接收到要求阻止对已经锁定的文件的锁定的大量请求的服务器上, 锁定守护进程可
2 能会不作响应。如果所有可用已锁定线程已分配给等待锁定变为可用的线程, 于是在
2 发生解锁请求时没有可用线程来完成此工作, 就可能发生这种情况。

2 如果发生这种情况, 必须重新启动已停止的节点。针对这种情况, DB2 UDB 的变通方
2 法是使用 **db2stop** 命令的 NODENUM 选项停止这些节点 (一次停止一个)。

使用 Tivoli Storage Manager 归档服务器的 Data Links 服务器 备份失败 (AIX 和 Solaris Operating Environment)

问题: 安装或迁移至 DB2 Data Links Manager V8.2 时, Data Links 文件管理器
(DLFM) 启动的 Data Links 服务器数据至 Tivoli Storage Manager 归档服务器的备
份失败。在屏幕上或安装状态报告中会显示下列错误消息集之一:

DLFM129I: 已触发 DLFM_DB 数据库的自动备份。
请等待备份完成。

DLFM901E: 发生了系统错误。返回码 = "-2062"。 不能处理当前命令。
有关更多信息, 请参阅 db2diag.log 文件。

- 或 -

DLFM811E: 无法备份当前的 DLFM 数据库。
SQL 代码 = "-2062", 返回码 = "-2062"

DLFM901E: 发生了系统错误。返回码 = "-2062"。 不能处理当前命令。
有关更多信息, 请参阅 db2diag.log 文件。

原因: DB2 Data Links Manager 安装程序无法将使用 Tivoli Storage Manager 所需的
变量设置为 Data Links 服务器的归档 (备份) 服务器。

技巧: 如果想要将 Tivoli Storage Manager 用作归档服务器并且还未安装或迁移至 DB2
Data Links Manager V8.2, 可阻止此问题发生。首先, 切勿使用安装程序中的 Tivoli
Storage Manager 备份选项。然后, 手工配置 Data Links Manager 管理员的概要文件,
以便包含相应的 Tivoli Storage Manager 变量, 如后面的步骤 2 中所述。在完成这两
个任务之后, 可以继续安装或迁移。

变通方法: 按列示的顺序执行下列任务。

1. 使用以下命令来备份 DLFM 数据库:

```
db2 backup <d1fm_db><path>
```

其中:

- <d1fm_db> 是 DLFM 数据库的名称。缺省情况下, 该数据库称为 DLFM_DB。
 - <path> 是您选择的备份存储位置的目录路径。
2. 手工配置 Data Links Manager 管理员的概要文件, 以便包含相应的 Tivoli Storage Manager 变量。下列文档主题中描述了手工配置过程和所需的变量:
- 将 Tivoli Storage Manager 用作归档服务器 (AIX)
 - 将 Tivoli Storage Manager 用作归档服务器 (Solaris Operating Environment)

可在 DB2 信息中心中联机查找这些主题或在《DB2 Data Links Manager 管理指南和参考》的『系统管理选项』一章中查找它们。

- 如果正在完成 DB2 Data Links Manager V8.2 的新安装, 您已经完成任务。
- 如果正在迁移至 DB2 Data Links Manager V8.2, 则重新运行迁移实用程序 **db2dlmmg**。

SQLFLAG(STD) 预编译器选项错误

如果启用 SQLFLAG(STD) 预编译选项, 则会导致以下错误: 当运行预编译程序 DSNHPC 时发生异常终止 C6 错误。

当使用开发中心来创建要在 DB2 z/OS 版版本 8 上运行的 SQL 存储过程时, 除去 SQLFLAG (STD) 预编译选项。

DB2 Connect 定制顾问程序

尽管在《DB2 Connect 用户指南》中作了说明, 但 DB2 Connect 定制顾问程序在版本 8.2 中不再受支持。

在 DB2 图形用户界面工具中显示印度字符

如果使用 DB2 图形用户界面工具显示印度字符时有问题, 则您可能没有在您的系统上安装必需的字体。

DB2 通用数据库已封装以下 IBM TrueType 和 OpenType 对应印度语言字体以供您使用。这些字体可在下列任何 CD 上的 font 目录中找到:

- *IBM Developer Kit, Java Technology Edition (64-bit) for AIX 5L*
- 对应您所使用的操作系统的 *DB2 嵌入式应用程序服务器和应用程序 (XML 注册表、Web 管理工具和 Java 分布式调试器)*

这些字体仅与 DB2 UFB 结合使用。您不能将这些字体用于一般的或无限制的销售或分发:

表 10. 与 DB2 通用数据库打包在一起的印度字体

字型	字形	字体文件名
Devanagari MT for IBM	中	devamt.ttf
Devanagari MT for IBM	粗体	devamtb.ttf
Tamil	中	TamilMT.ttf
Tamil	粗体	TamilMTB.ttf

表 10. 与 DB2 通用数据库打包在一起的印度字体 (续)

字型	字形	字体文件名
Telugu	中	TeluguMT.ttf
Telugu	粗体	TeleguMTB.ttf

有关如何安装字体和修改 `font.properties` 文件的详细指示信息位于 IBM Development Kit for Java 文档的 Internationalization 一节。

此外, 下列 Microsoft 产品还带有可与 DB2 图形用户界面工具配合使用的印度字体:

- Microsoft Windows 2000 操作系统
- Microsoft Windows XP 操作系统
- Microsoft Publisher
- Microsoft Office

对 zSeries 服务器不支持图形用户界面工具 (Linux)

除“DB2 安装”向导之外, 在运行 Linux 操作系统的 zSeries 服务器上, 图形用户界面工具不能工作。此局限性包含通常从“安装”启动板启动的任何项, 例如, “快速导览”。

如果要对这些系统之一使用图形用户界面工具, 则在具有不同系统配置的客户机系统上安装管理工具, 并使用此客户机来连接 zSeries 服务器。

用引号将包含数字的 DB2 信息中心搜索词条括起来

为了在 DB2 信息中心中获得精确的搜索结果, 必须用引号将包括数字的搜索词条括起来。

例如, 如果搜索以下词条, 将接收不到任何结果:

1.4.1

但是, 如果用引号将该语句括起来, 将接收到相应的结果:

"1.4.1"

搜索以下词条将返回额外主题:

DB20000I

但搜索以下词条将正常工作:

"DB20000I"

导入标记语言文件时未生成的信息目录中心日志文件

如果在将标记语言文件导入到信息目录中心时不生成信息目录中心日志文件, 则执行下列故障诊断步骤:

当从命令行运行 `db2icmimport` 时:

- 如果不生成输出文件 (`.xml`、`.out`、`.err` 或 `.log`), 则命令行上可能有错。验证前五个自变量 `UserId`、`Password`、`Database`、`Catalog` 和 `Tagfile` 是正确的。通过输入 `db2icmimport` 查看语法。如果这不能解决问题, 则修改 `db2icmimport` 以捕获 `db2javit` 命令的输出, 方法是使用 `-g` 选项将输出保存至文件。例如:


```
4 db2javit -j:com.ibm.db2.common.icm.tag.IcmImport -w: -i:  
4 -o:"-Xmx128m -Xms32m" -g:"d:\temp\myimport.trc" ...
```

- 4 • 如果不生成日志文件，则通常是存在语法分析错误。查看 .xml 文件和 .out 文件。若有可能，将“:COMMIT.CHKPID(DEBUG)”命令插入到标记语言文件的开头。此命令生成调试报告消息，可检查 .xml 和 .out 文件以获取语法分析错误。
- 4 • 在语法分析之后，错误应出现在 .log 文件中。当生成调试报告时，查看 .log 文件和 .out 文件以获取信息。
- 4 • 总是检查 .err 文件以查看是否存在运行时错误。

4 在使用信息目录中心图形用户界面导入标记语言文件时:

- 4 • 当使用图形用户界面来导入标记语言文件时，不会生成 .out 或 .err 文件。
- 4 • 如果生成 .log 或 .xml 文件，通过使用这些文件尝试调试。
- 4 • 如果不生成 .log 或 .xml 文件或者所作的措施不起作用，则从命令行运行导入过程以获取更多信息。

6 绑定 Query Patroller 程序包

6 如果在应用修订包之后不绑定 Query Patroller 程序包，则没有 DBADM 权限或适当的 Query Patroller 特权的用户在使用 Query Patroller 中心或 Query Patroller 命令行时可能会遇到以下错误:

6 SQL0001N - 绑定或预编译未成功完成。

6 如果正在使用 Query Patroller 中心，就会在 qpdiaq.log 文件中记录 SQL0001N 错误。
6 如果正在使用 Query Patroller 命令行，SQL0001N 会被返回给控制台。

6 存在自动绑定代码，以便可以启动自动绑定。然而，当正在连接的用户没有执行 Query Patroller 程序包中所有语句的必需特权时，自动绑定会失败。此问题的症状是 Query Patroller 中心中缺少文件夹。

6 要避免此问题，在应用了修订包之后，应由具有 DBADM 权限或必需特权的用户手工绑定 qpserver.lst 程序包。

7 Query Patroller 没有端口可用 (Windows)

7 如果 Windows XP 或 Windows 2003 上没有其它可用端口，在 Query Patroller 中提交的查询可能会接收到 SQL 代码 -29007。随着访问 Query Patroller 的客户机的数量增加，发生此错误的可能性也会增加。如果发生这种情况，按如下所示设置下列注册表变量:

```
7 MaxUserPort=65534  
7 TcpTimedWaitDelay=30
```

7 并重新启动系统以使更改生效。

1 安全环境 (Windows)

1 如果您正在 Windows 上使用 DB2 通用数据库，并且您不是 Windows 系统上的管理员，则可能会遇到文件许可权问题。如果接收到 SQL1035N、SQL1652N 或 SQL5005C 错误消息，则可能的原因和变通方法显示在以下信息中:

1 用户对 **sqllib** 目录没有足够的权限:

1 问题 用户在尝试打开 DB2 CLP 或命令窗口时接收到 SQL1035N 或 SQL1652N 错
1 误。DB2 通用数据库代码（核心文件）被安装到写特权受限制的目录结构中，
1 但某些 DB2 通用数据库工具需要在 DB2INSTPROF 目录中写和创建文件。

1 变通方法

1 创建可以在其中至少授予用户 MODIFY 许可权的新目录，并使用 **db2set -g**
1 **db2tempdir** 来指向该新目录，或者在 Windows 系统环境中设置 db2tempdir 变
1 量。

1 即使用户属于 SYSADM_GROUP，用户也没有足够的权限来写至 sqllib*instance_dir*
1 目录：

1 问题 用户在尝试更新数据库管理器配置文件（update dbm cfg）时接收到 SQL5005C
1 系统错误。即使已将此用户添加至 SYSADM_GROUP，此用户也没有必需的
1 NTFS 许可权来写至 sqllib*instance_dir* 目录。

1 第一个变通方法

1 至少授予用户对 *instance_dir* 目录的文件系统级别的 MODIFY 许可权。

1 第二个变通方法

1 创建新目录，可在该目录中至少授予用户 MODIFY 许可权。使用 **db2set**
1 **db2instprof** 命令来指向该新目录。您将需要重新创建实例以便将信息存储在
1 db2instprof 指定的新实例目录下面，或者将需要把旧实例目录移至新目录。

2 XML Extender 样本程序已重命名

2 有些 XML Extender 样本程序可能与其它已安装的程序同名。意外调用与 XML Extender
2 样本程序同名的另一程序可能会损坏 XML 文件。以下列表显示了旧的 XML Extender
2 样本程序名以及将不太可能会导致冲突的新替换程序名。确保使用新样本程序名而不
2 是旧样本程序名以防止损坏 XML 文件。

2 表 11. XML Extender 的替换样本程序 (Windows)

旧程序 (不使用)	新程序 (使用)
insertx.exe	dxxisrt.exe
retrieve.exe	dxxretr.exe
retrieve2.exe	dxxretr2.exe
retrievec.exe	dxxretrc.exe
shred.exe	dxxshrd.exe
tests2x.exe	dxxgenx.exe
tests2xb.exe	dxxgenxb.exe
tests2xc.exe	dxxgenxc.exe

2 表 12. XML Extender 的替换样本程序 (UNIX)

旧程序 (不使用)	新程序 (使用)
insertx	dxxisrt
retrieve	dxxretr
retrieve2	dxxretr2
retrievec	dxxretrc
shred	dxxshrd

表 12. XML Extender 的替换样本程序 (UNIX) (续)

旧程序 (不使用)	新程序 (使用)
tests2x	dxxgenx
tests2xb	dxxgenxb
tests2xc	dxxgenxc

将新的样本程序与样本 sqx 文件配合使用

前面列示的可执行文件的源代码 (.sqx 文件) 位于安装的 samples\db2xml\c 目录中。源文件仍用它们的旧名称标记。如果您对源代码进行更改, 则将新编译的可执行文件 (用旧名称) 复制到 sqllib\bin 目录中。在 Windows 平台上, 必须建立另一个副本, 将它重命名为上面的新名称, 然后将它复制到 bin 目录。这两个副本都会替换 bin 目录中的现有文件。例如, 在编译了新版本的 shred.exe 之后, 需要建立两个副本并替换 bin 目录中的文件: 一个标记为 shred.exe, 另一个重命名为 dxxshrd.exe。在 UNIX 平台上, 只需要用新编译版本替换具有旧名称的文件。如果从这些样本创建新的可执行文件, 则必须将新文件从 \SQLLIB\samples\db2xml\c\ 目录复制到 \SQLLIB\bin\ 目录中, 然后建立其它副本, 并根据前面的表重命名这些副本。

分解 XML Extender 中包含非唯一属性和元素名称的文档

现在可以分解包含非唯一属性或非唯一元素名称的映射至不同的列 (具有相同或不同的表) 的文档而不会接收到 DXXQ045E 错误。以下是具有非唯一属性和非唯一元素名称的 XML 文档的一个示例:

```
<Order ID="0001-6789">
  <!-- Note: attribute name ID is non-unique -->
  <Customer ID = "1111">
    <Name>John Smith</Name>
  </Customer>
  <!-- Note: element name Name is non_unique -->
  <Salesperson ID = "1234">
    <Name>Jane Doe</Name>
  </Salesperson>
  <OrderDetail>
    <ItemNo>xxxx-xxxx</ItemNo>
    <Quantity>2</Quantity>
    <UnitPrice>12.50</UnitPrice>
  </OrderDetail>
  <OrderDetail>
    <ItemNo>yyyy-yyyy</ItemNo>
    <Quantity>4</Quantity>
    <UnitPrice>24.99</UnitPrice>
  </OrderDetail>
</Order>
```

伴随的 DAD (它将重复的元素和属性映射至不同的列) 如下:

```
<element_node name="Order">
  <RDB_node>
    <table name="order_tab" key="order_id"/>
    <table name="detail_tab"/>
    <condition>
      order_tab.order_id=detail_tab.order_id
    </condition>
  </RDB_node>

  <!--attribute ID duplicated below, but mapped to a different col-->
  <attribute_node name="ID">
    <RDB_node>
```

```

4         <table name="order_tab" />
4         <column name="order_id" type="char(9)"/>
4         </RDB_node>
4     </attribute_node>
4
4     <element_node name="Customer">
4         <!--attribute ID duplicated above, but mapped to a different col-->
4         <attribute_node name="ID">
4             <RDB_node>
4                 <table name="order_tab" />
4                 <column name="cust_id" type="integer"/>
4             </RDB_node>
4         </attribute_node>
4
4         <!--element name duplicated below, but mapped to a different col-->
4         <element_node name="Name">
4             <text_node>
4                 <RDB_node>
4                     <table name="order_tab" />
4                     <column name="cust_name" type="char(20)" />
4                 </RDB_node>
4             </text_node>
4         </element_node>
4     </element_node>
4
4     <element_node name="Salesperson">
4         <!--attribute ID duplicated above, but mapped to a different col-->
4         <attribute_node name="ID">
4             <RDB_node>
4                 <table name="order_tab" />
4                 <column name="salesp_id" type="integer"/>
4             </RDB_node>
4         </attribute_node>
4
4         <!--element name duplicated above, but mapped to a different col-->
4         <element_node name="Name">
4             <text_node>
4                 <RDB_node>
4                     <table name="order_tab" />
4                     <column name="salesp_name" type="char(20)" />
4                 </RDB_node>
4             </text_node>
4         </element_node>
4     </element_node>
4
4     <element_node name="OrderDetail" multi_occurrence="YES">
4         <element_node name="ItemNo">
4             <text_node>
4                 <RDB_node>
4                     <table name="detail_tab" />
4                     <column name="itemno" type="char(9)"/>
4                 </RDB_node>
4             </text_node>
4         </element_node>
4         <element_node name="Quantity">
4             <text_node>
4                 <RDB_node>
4                     <table name="detail_tab" />
4                     <column name="quantity" type="integer"/>
4                 </RDB_node>
4             </text_node>
4         </element_node>
4         <element_node name="UnitPrice">
4             <text_node>
4                 <RDB_node><table name="detail_tab" />
4                 <table name="detail_tab" />
4                 <column name="unit_price" type="decimal(7,2)"/>

```

```
4         </RDB_node>
4         </text_node>
4     </element_node>
4 </element_node>
4 </element_node>
```

4 在分解了前面的文档之后，表的内容将如以下示例所示：

4 ORDER_TAB:

ORDER_ID	CUST_ID	CUST_NAME	SALESP_ID	SALESP_NAME
0001-6789	1111	John Smith	1234	Jane Doe

4 DETAIL_TAB:

ORDER_ID	ITEMNO	QUANTITY	UNIT_PRICE
0001-6789	xxxx-xxxx	2	12.50
0001-6789	yyyy-yyyy	4	24.99

5 注：要将多个元素和属性映射至同一个表的同一列，为该表定义别名并在 DAD <table>
5 元素的其中一个映射中使用该别名。

4 使用 DB2 Connect 时 SNA 与 TCP/IP 之间的差异

5 如果使用 SNA 连接至 OS/390 系统，则在建立新连接时主机 VTAM® 层自动落实。
5 自动落实将让主机端线程状态为不活动的，并且该线程立即成为不活动的。

5 但是，当使用 TCP/IP 连接至 OS/390 系统时，没有自动落实。在建立连接之后，应用
5 程序本身必须执行显式落实以让线程在主机上成为不活动的。如果没有显式落实，则
5 线程将进入空闲线程超时状态。

5 建议的变通方法是重新编写应用程序以便在连接之后在该连接成为空闲的情况下执行
5 显式落实。

文档更新

管理：实现

7 有关在 DB2 Connect 服务器上进行编目的自动客户机重新路由注意事项

7 考虑涉及与 DB2 Connect 服务器的备用服务器连接的下列两项：

- 7 • 第一个注意事项涉及使用 DB2 Connect 服务器代表远程和本地客户机访问主机或
7 iSeries 数据库。在这种情况下，系统数据库目录条目中的备用服务器连接信息可能会
7 变得混乱。为使混乱程度降至最低，考虑在系统数据库目录中编目两个条目来表示
7 同一主机或 iSeries 数据库。为远程客户机编目一个条目，为本地客户机编目另一个
7 条目。
- 7 • 第二个注意事项是从目标服务器返回的备用服务器信息仅保留在高速缓存中。如果
7 DB2 进程终止，高速缓存信息将会丢失，因此备用服务器信息也会丢失。

7 本地系统帐户支持 (Windows)

7 在本地系统帐户 (LSA) 的上下文中运行的应用程序在所有 Windows 平台上受支持，
7 但 Windows ME 除外。

由两部分组成的用户标识支持

CONNECT 语句和 ATTACH 命令支持两部分组成的用户标识。符合 SAM 的用户标识的限定符为 NetBIOS 式名称，最大长度为 15 个字符。此功能在 Windows ME 上不受支持。

有关 Kerberos 支持的更多信息

Linux 先决条件:

文档中报告的有关 Linux Kerberos 支持的先决条件的信息不准确。提供的 DB2 Kerberos 安全性插件对于带有 IBM 网络认证服务 (NAS) 1.4 客户机的 RedHat Enterprise Linux Advanced Server 3.0 是受支持的。

zSeries 与 iSeries 兼容性:

对于与 zSeries 和 iSeries 的连接，必须使用 AUTHENTICATION KERBEROS 参数编目数据库并且必须显式指定 TARGET PRINCIPAL 参数名。

zSeries 和 iSeries 都不支持相互认证。

Windows 问题:

- 因为 Windows 检测和报告某些错误的方式的关系，下列情况将导致意外客户机安全性插件错误 (SQL30082N, rc=36) :
 - 到期帐户
 - 无效密码
 - 到期密码
 - 管理员强制进行的密码更改
 - 禁用帐户

而且，在所有情况下 DB2 管理日志或 db2diag.log 都将指示“登录失败”或“登录被拒绝”。

- 如果还在本地定义了域帐户名，显式指定域名和密码的连接将失败并显示以下错误:
 - 不能与本地安全性权限联系

该错误是最先定位本地用户的 Windows 造成的。解决方案是在连接字符串中完全限定该用户。例如:

```
name@DOMAIN.IBM.COM
```

- Windows 帐户的名称中不能包括 @ 字符，原因是该字符被 DB2 Kerberos 插件用作域分隔符。
- 在与非 Windows 平台互操作时，确保所有 Windows 域服务器帐户和所有 Windows 客户机帐户被配置为使用 DES 加密。如果用于启动 DB2 服务的帐户未配置为使用 DES 加密，则 DB2 服务器将无法接受 Kerberos 上下文。特别是 DB2 UDB 将会失败并带有意外服务器插件错误，而且会记录 AcceptSecurityContext API 返回 SEC_I_CONTINUE_NEEDED (0x00090312L)。

为确定 Windows 帐户是否配置为使用 DES 加密，查看活动目录下的帐户属性。如果帐户属性已更改，可能需要重新启动。

- 如果客户机和服务器都在 Windows 上，可在本地系统帐户下启动 DB2 服务。但是，如果客户机和服务器在不同域中，则连接可能会失败并带有无效目标主体名称错误。变通方法是在客户机上按以下格式使用全限定服务器主机名和标准域名显式编目目标主体名称：

host/<server hostname>@<server domain name>

例如：

host/myhost.domain.ibm.com@DOMAIN.IBM.COM

否则，必须在有效域帐户下启动 DB2 服务。

管理：性能

新增通信注册表变量

已在版本 8.2 中添加了 DB2TCP_CLIENT_RCVTIMEOUT 注册表变量。

表 13. 通信变量

变量名	操作系统	值
描述		
DB2TCP_CLIENT_RCVTIMEOUT	所有	缺省值为 0（未设置） 值：0 至 32767 秒
指定 TCP/IP 接收操作中客户机等待数据的秒数。		
如果注册表变量未设置或已设置为零，则没有超时。如果 TCP/IP 接收在超时值到期之前返回数据，则应用程序将如常继续。如果超时值到期仍未返回数据，则连接关闭。		
注：此注册表变量仅适用于 DB2 客户机和 DB2 网关的客户端。它不适用于 DB2 服务器。		

新增性能变量

已在版本 8.2 中添加了 DB2_LARGE_PAGE_MEM 性能变量。

表 14. 性能变量

变量名	操作系统	值
描述		
DB2_LARGE_PAGE_MEM	仅 AIX 5.x 64 位 Linux	缺省值为 NULL 使用 * 指示应使用大页内存的所有适用内存区域或者应使用大页内存的特定内存区域的用逗号分隔的列表。可用区域根据操作系统有所变化。在 64 位 AIX 5.x 上，可指定下列区域：DB、DBMS 或 PRIVATE。在 Linux 上，可指定以下区域：DB。

表 14. 性能变量 (续)

变量名	操作系统	值
描述		
<p>大页内存仅对于 DB2 UDB AIX 5L 版 64 位版和 DB2 UDB Linux 版才是受支持的。</p> <p>DB2_LARGE_PAGE_MEM 注册表变量用于在 AIX 5.x 或带有相应内核支持的任何 Linux 体系结构上运行时启用大页支持。此注册表变量不推荐使用 DB2_LGPAGE_BP 注册表变量，该变量只能用于对数据库共享内存区域启用大页内存。现在大页内存可通过设置 DB2_LARGE_PAGE_MEM=DB 启用。提到使用 DB2_LGPAGE_BP 注册表变量启用大页的任何说明可被视为设置 DB2_LARGE_PAGE_MEM=DB 的同义词。</p> <p>大页的使用主要是为了改进性能以获取高性能计算应用程序。使用大量虚拟内存的密集内存存取型应用程序可以通过使用大页来提高性能。为使 DB2 UDB 能够使用大页，必须先将操作系统配置为使用大页。</p> <p>启用大专用页将显著增加 DB2 UDB 内存使用量，而每个 DB2 UDB 代理进程将至少消耗 1 个大页（16MB）的物理内存。要对 64 位 DB2 AIX 版上的代理进程专用内存启用大页（DB2_LARGE_PAGE_MEM=PRIVATE 设置），除在操作系统上配置大页之外，还必须满足下列条件：</p> <ul style="list-style-type: none"> 实例所有者必须拥有 CAP_BYPASS_RAC_VMM 和 CAP_PROPOGATE 功能。 内核必须支持允许进程在运行时修改其页大小的接口。 <p>在 64 位 DB2 AIX 版上，启用此变量将降低共享内存段的大小，使数据库内存的需求降至最低。缺省情况是创建 64 GB 内存段：有关更多详细信息，请参阅数据库共享内存大小（<i>database_memory</i>）数据库配置参数。这将避免在 RAM 中插入过量的共享内存。</p> <p>通过设置此变量，动态增加总数据库共享内存配置（例如，增加缓冲池的大小）的能力将受到限制。</p> <p>在 Linux 上，还需要有 libcap.so 库可用。必须先安装此库才能使此选项起作用。如果此选项已打开，且该库不在系统上，则 DB2 UDB 将禁用大内核页并继续如常运作。</p> <p>在 Linux 上，要验证大内核页是否可用，发出以下命令：</p> <pre>cat /proc/meminfo</pre> <p>如果可用，应出现下列三行（带有不同数字，这取决于在机器上配置的内存量）：</p> <pre>HugePages_Total: 200 HugePages_Free: 200 Hugepagesize: 16384 KB</pre> <p>如果没看到这几行，或者如果 HugePages_Total 为 0，则需要配置操作系统或内核。</p>		

对 DB2_ENABLE_BUFDPD 注册表变量的缺省值的更改

DB2_ENABLE_BUFDPD 注册表变量的缺省值已被更改为 ON。

不推荐使用 DB2NTNOCACHE 注册表变量

先前通过 DB2NTNOCACHE 实现的功能可通过在 CREATE TABLESPACE 或 ALTER TABLESPACE 语句上指定 NO FILE SYSTEM CACHING 子句在表空间级别实现。有关用法的详细信息，请参阅 *SQL Reference*。DB2NTNOCACHE 注册表变量在将来发行版中会被除去。

- **2** - 该顺序是标识顺序，其字符串是按字节进行比较的。
- **3** - 顺序为 NLSCHAR，用于对 TIS620-1（代码页 874）泰国语数据库中的字符进行排序。
- **4** - 顺序为 IDENTITY_16BIT，实现“CESU-8 Compatibility Encoding Scheme for UTF-16: 8-Bit”算法，该算法是在 Unicode Technical Consortium Web 站点 <http://www.unicode.org> 上的 Unicode Technical Report #26 中指定的。
- **X'8001'** - 顺序为 UCA400_NO，实现基于 Unicode 标准版本 4.00 的 UCA（Unicode 整理算法）其规范化隐式设置为 ON。
- **X'8002'** - 顺序为 UCA400_LTH，实现基于 Unicode 标准版本 4.00 的 UCA（Unicode 整理算法）并按皇家泰国语字典顺序对所有泰国语字符排序。
- **X'8003'** - 顺序为 UCA400_LSK，实现基于 Unicode 标准版本 4.00 的 UCA（Unicode 整理算法）并对所有斯洛伐克语字符作适当排序。

如果使用此内部类型信息，在另一平台上检索有关数据库的信息时需要考虑字节反向。

可在创建数据库时指定整理顺序。

管理: 规划

DB2 通用数据库支持的 XA 功能

DB2 通用数据库 (DB2 UDB) 支持在 *X/Open CAE 规范分布式事务处理: XA 规范* 中定义的 XA91 规范，但以下情况例外:

- 异步服务

XA 规范允许该接口使用异步服务，这样可以在稍后的某个时间检查请求的结果。数据库管理器要求以同步方式调用请求。

- 注册

XA 接口允许以两种方式来注册 RM: 静态注册和动态注册。DB2 UDB 支持动态和静态注册。DB2 UDB 提供两个开关:

- *db2xa_switch*，用于动态注册
- *db2xa_switch_static*，用于静态注册

- 关联迁移

DB2 UDB 不支持控制线程之间的事务迁移。

XA 开关用法和位置: 由于 XA 接口需要，数据库管理器提供类型为 *xa_switch_t* 的 *db2xa_switch* 和 *db2xa_switch_static* 外部 C 变量以将 XA 切换结构返回至 TM。不是返回各种 XA 函数的地址，而是返回下列字段:

字段	值
名称	数据库管理器的产品名。例如，DB2 AIX 版。
标志	对于 <i>db2xa_switch</i> ，已设置 TMREGISTER TMNOMIGRATE 显式声明 DB2 UDB 使用动态注册，且 TM 不应该使用关联迁移。隐式声明不支持异步操作。 对于 <i>db2xa_switch_static</i> ，已设置 TMNOMIGRATE

7 显式声明 DB2 UDB 使用动态注册，且 TM 不应该使用关联迁移。隐
7 式声明不支持异步操作。

7 版本 必须为零。

7 使用 **DB2 通用数据库 XA 开关**：XA 体系结构要求“资源管理器”（RM）提供开
7 关，该开关使“XA 事务管理器”（TM）可以访问 RM 的 **xa_** 例程。RM 开关使用
7 称为 **xa_switch_t** 的结构。该开关包含 RM 的名称、指向 RM 的 XA 入口点的非 NULL
7 指针、标志和版本号。

7 基于 *UNIX* 的系统：可以通过下面两种方法之一来获得 DB2 UDB 的开关：

- 7 • 通过更高一级的间接方法。在 C 程序中，可在使用 *db2xa_switch* 之前定义以下的宏
7 来完成：

```
7 #define db2xa_switch (*db2xa_switch)  
7 #define db2xa_switch_static (*db2xa_switch)
```

7 （在使用 *db2xa_switch* 或 *db2xa_switch_static* 之前）。

- 7 • 通过调用 **db2xacic** 或 **db2xacicst**

7 DB2 UDB 提供这些 API，它们返回 *db2xa_switch* 或 *db2xa_switch_static* 结构的地址。
7 此函数的原型为：

```
7 struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic( )  
7 struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacicst( )
```

7 不管使用哪种方法，必须将应用程序与 *libdb2* 链接。

7 *Windows NT*：指向 *xa_switch* 结构 *db2xa_switch* 或 *db2xa_switch_static* 的指针作为
7 DLL 数据导出。这暗示使用此结构的 *Windows NT* 应用程序必须以下列三种方法中的
7 一种来引用它：

- 7 • 通过更高一级的间接方法。在 C 程序中，可在使用 *db2xa_switch* 之前定义以下的宏
7 来完成：

```
7 #define db2xa_switch (*db2xa_switch)  
7 #define db2xa_switch_static (*db2xa_switch)
```

7 （在使用 *db2xa_switch* 或 *db2xa_switch_static* 之前）。

- 7 • 如果使用 Microsoft Visual C++ 编译器，*db2xa_switch* 或 *db2xa_switch_static* 可定
7 义为：

```
7 extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch  
7 extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch_static
```

- 7 • 通过调用 **db2xacic** 或 **db2xacicst**

7 DB2 UDB 提供此 API，它返回 *db2xa_switch* 或 *db2xa_switch_static* 结构的地址。
7 此函数的原型为：

```
7 struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic( )  
7 struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacicst( )
```

7 使用这些方法中任何一种，必须将应用程序与 *db2api.lib* 链接。

7 *C 代码示例*：以下代码演示在任何 DB2 UDB 平台上通过 C 程序访问 *db2xa_switch*
7 或 *db2xa_switch_static* 的不同方法。务必将应用程序与适当的库链接。

```

7      #include <stdio.h>
7      #include <xa.h>
7
7      struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic( );
7
7      #ifdef DECLSPEC_DEFN
7      extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch;
7      #else
7      #define db2xa_switch (*db2xa_switch)
7      extern struct xa_switch_t db2xa_switch;
7      #endif
7
7      main( )
7      {
7          struct xa_switch_t *foo;
7          printf ( "%s \n", db2xa_switch.name );
7          foo = db2xacic();
7          printf ( "%s \n", foo->name );      return ;
7      }

```

对代码页 923 和 924 激活转换表

下表包含与代码页 923 和 924 相关联的代码页转换表文件的列表。每个文件的格式都是 XXXXYYYY.cnv 或 ibmZZZZZ.ucs，其中 XXXXX 是源代码页号，而 YYYYY 是目标代码页号。文件 ibmZZZZZ.ucs 支持代码页 ZZZZZ 和 Unicode 之间的转换。

过程:

要激活特定代码页转换表，将该转换表文件重命名或复制至其新名称（如在第二列中所示）。

例如，要在将 8859-1/15（Latin 1/9）客户机连接至 Windows 1252 数据库时支持欧元符号，则需要对 sqllib/conv/ directory 目录中的下列代码页转换表文件进行重命名或复制：

- 从 09231252.cnv 重命名或复制至 08191252.cnv
- 从 12520923.cnv 重命名或复制至 12520819.cnv
- 从 ibm00923.ucs 重命名或复制至 ibm00819.ucs

表 15. 代码页 923 和 924 的转换表文件

sqllib/conv/ 目录中的 923 和 924 转换表文件	新名称
04370923.cnv	04370819.cnv
08500923.cnv	08500819.cnv
08600923.cnv	08600819.cnv
08630923.cnv	08630819.cnv
09230437.cnv	08190437.cnv
09230850.cnv	08190850.cnv
09230860.cnv	08190860.cnv
09231043.cnv	08191043.cnv
09231051.cnv	08191051.cnv
09231114.cnv	08191114.cnv
09231252.cnv	08191252.cnv
09231275.cnv	08191275.cnv

表 15. 代码页 923 和 924 的转换表文件 (续)

sqllib/conv/ 目录中的 923 和 924 转换表文件	新名称
09241252.cnv	10471252.cnv
10430923.cnv	10430819.cnv
10510923.cnv	10510819.cnv
11140923.cnv	11140819.cnv
12520923.cnv	12520819.cnv
12750923.cnv	12750819.cnv
ibm00923.ucs	ibm00819.ucs

启用欧元的代码页的转换表文件

下列各表列示已增强为支持欧元货币符号的转换表。如果想要禁用欧元支持，下载标题为“转换表文件”的列中指示的转换表文件。

阿拉伯语:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
864, 17248	1046, 9238	08641046.cnv, 10460864.cnv, IBM00864.ucs
864, 17248	1256, 5352	08641256.cnv, 12560864.cnv, IBM00864.ucs
864, 17248	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00864.ucs
1046, 9238	864, 17248	10460864.cnv, 08641046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1089	10461089.cnv, 10891046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1256, 5352	10461256.cnv, 12561046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01046.ucs
1089	1046, 9238	10891046.cnv, 10461089.cnv
1256, 5352	864, 17248	12560864.cnv, 08641256.cnv, IBM01256.ucs
1256, 5352	1046, 9238	12561046.cnv, 10461256.cnv, IBM01256.ucs
1256, 5352	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01256.ucs

波罗的语:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
921, 901	1257	09211257.cnv, 12570921.cnv, IBM00921.ucs
921, 901	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00921.ucs

7
7
7
7
7
7
7

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
1257, 5353	921, 901	12570921.cnv, 09211257.cnv, IBM01257.ucs
1257, 5353	922, 902	12570922.cnv, 09221257.cnv, IBM01257.ucs
1257, 5353	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01257.ucs

7

白俄罗斯语:

7
7
7
7
7

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
1131, 849	1251, 5347	11311251.cnv, 12511131.cnv
1131, 849	1283	11311283.cnv

7

Cyrillic:

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
855, 872	866, 808	08550866.cnv, 08660855.cnv
855, 872	1251, 5347	08551251.cnv, 12510855.cnv
866, 808	855, 872	08660855.cnv, 08550866.cnv
866, 808	1251, 5347	08661251.cnv, 12510866.cnv
1251, 5347	855, 872	12510855.cnv, 08551251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	866, 808	12510866.cnv, 08661251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1124	12511124.cnv, 11241251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1125, 848	12511125.cnv, 11251251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1131, 849	12511131.cnv, 11311251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01251.ucs

7

爱沙尼亚语:

7
7
7
7
7
7

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
922, 902	1257	09221257.cnv, 12570922.cnv, IBM00922.ucs
922, 902	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00922.ucs

拉丁语 - 1:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
437	850, 858	04370850.cnv, 08500437.cnv
850, 858	437	08500437.cnv, 04370850.cnv
850, 858	860	08500860.cnv, 08600850.cnv
850, 858	1114, 5210	08501114.cnv, 11140850.cnv
850, 858	1275	08501275.cnv, 12750850.cnv
860	850, 858	08600850.cnv, 08500860.cnv
1275	850, 858	12750850.cnv, 08501275.cnv

拉丁语 - 2:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
852, 9044	1250, 5346	08521250.cnv, 12500852.cnv
1250, 5346	852, 9044	12500852.cnv, 08521250.cnv, IBM01250.ucsc
1250, 5346	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01250.ucsc

简体中文:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
837, 935, 1388	1200, 1208, 13488, 17584	1388ucs2.cnv
1386	1200, 1208, 13488, 17584	1386ucs2.cnv, ucs21386.cnv

繁体中文:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
937, 835, 1371	950, 1370	09370950.cnv, 0937ucs2.cnv
937, 835, 1371	1200, 1208, 13488, 17584	0937ucs2.cnv
1114, 5210	850, 858	11140850.cnv, 08501114.cnv

泰国语:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
874, 1161	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00874.ucsc

7
7
7
7
7
7
7
7

土耳其语:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
857, 9049	1254, 5350	08571254.cnv, 12540857.cnv
1254, 5350	857, 9049	12540857.cnv, 08571254.cnv, IBM01254.ucs
1254, 5350	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01254.ucs

7
7
7
7
7

乌克兰语:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
1124	1251, 5347	11241251.cnv, 12511124.cnv
1125, 848	1251, 5347	11251251.cnv, 12511125.cnv

7
7
7
7
7

Unicode:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
1200, 1208, 13488, 17584	813, 4909	IBM00813.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	862, 867	IBM00862.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	864, 17248	IBM00864.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	874, 1161	IBM00874.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	921, 901	IBM00921.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	922, 902	IBM00922.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1046, 9238	IBM01046.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1250, 5346	IBM01250.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1251, 5347	IBM01251.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1253, 5349	IBM01253.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1254, 5350	IBM01254.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1255, 5351	IBM01255.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1256, 5352	IBM01256.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1386	ucs21386.cnv, 1386ucs2.cnv

7
7
7

越南语:

数据库服务器 CCSID/CPGID	数据库客户机 CCSID/CPGID	转换表文件
1258, 5354	1129, 1163	12581129.cnv

API 参考

7 **SQLEDBDESC 结构的新增字段**

7 在 sqlecrea API 中，已添加新字段以支持直接 I/O。

7 字段名 Unsigned char sqlfscaching

7 描述 文件系统高速缓存

7 值

7 **0** 对于当前表空间，文件系统高速缓存为 ON

7 **1** 对于当前表空间，文件系统高速缓存为 OFF

7 其它 对于当前表空间，文件系统高速缓存为 ON

7 对 **SQLB-TBSPQRY-DATA** 结构中的新增字段的更正

7 已在 SQLB-TBSPQRY-DATA 结构中添加新字段 *unsigned char fsCaching*。这一新字段支持直接 I/O。尽管保留位的大小被指为 32 位，但正确的大小为 31 位。

应用程序开发：构建和运行应用程序

7 定制 **SQL** 过程的预编译和绑定选项

7 可通过使用以下命令设置实例范围的 DB2 注册表变量 DB2_SQLROUTINE_PREPOPTS 来定制 SQL 过程的预编译和绑定选项：

7 db2set DB2_SQLROUTINE_PREPOPTS=<options>

7 除版本 8.2 中提到的选项之外，还允许使用 REOPT 选项：

7 BLOCKING {UNAMBIG | ALL | NO}
7 DATETIME {DEF | USA | EUR | ISO | JIS | LOC}
7 DEGREE {1 | degree-of-parallelism | ANY}
7 DYNAMICRULES {BIND | RUN}
7 EXPLAIN {NO | YES | ALL}
7 EXPLSNAP {NO | YES | ALL}
7 FEDERATED {NO | YES}
7 INSERT {DEF | BUF}
7 ISOLATION {CS | RR | UR | RS | NC}
7 QUERYOPT optimization-level
7 REOPT {ALWAYS | NONE | ONCE}
7 VALIDATE {RUN | BIND}

7 需要 **C/C++** 编译选项 (Linux on PowerPC 64 位)

7 编译选项 “-m64” 是 DB2 UDB Linux on PowerPC® 版上的 64 位实例构建 DB2 C/C++ 应用程序和例程所必需的。

7 **Micro Focus COBOL** 存储过程的编译和链接命令 (HP-UX)

7 DB2 UDB 版本 8.2 文档中显示的用于在 HP-UX 上使用 Micro Focus COBOL 构建存储过程的编译和链接命令不正确。实际脚本 sqllib/samples/cobol_mf/bldrtn 中包含的编译命令是正确的。编译和链接命令现在合并成单个命令，使用 -y 选项来指定期望的输出是共享库。

Micro Focus COBOL 的最低支持版本 (HP-UX)

HP-UX 上的 Micro Focus COBOL 编译器和运行时的最低支持版本为 *Micro Focus Server Express 2.2 - Service Pack 1* 及修订包 *Fixpack22.02_14 for HP-UX PA-RISC 11.x (32/64bit)*。此修订包可从 Micro Focus Support Line Web 站点 <http://supportline.microfocus.com> 获取。

为 Micro Focus COBOL 存储过程设置环境变量 (Windows)

为在 Windows 上运行 Micro Focus COBOL 外部例程，需要确保 Micro Focus COBOL 环境变量永久设置为系统变量。

过程:

要将环境变量设置为系统变量:

1. 打开“控制面板”
2. 选择系统
3. 选择高级选项卡
4. 单击环境变量
5. 将这些变量添加至系统变量列表

在用户变量列表中、在命令提示符下或在脚本中设置环境变量是不够的。

应用程序开发: 调用级接口 (CLI)

MapBigintCDefault CLI/ODBC 配置关键字

关键字描述:

指定 BIGINT 列和参数标记的缺省 C 类型。

db2cli.ini 关键字语法:

MapBigintCDefault = 0 | 1 | 2

缺省设置:

BIGINT 数据的缺省 C 类型表示法为 SQL_C_BIGINT。

使用说明:

MapBigintCDefault 控制在对 BIGINT 列和参数标记指定 SQL_C_DEFAULT 时使用的 C 类型。此关键字应主要用于 Microsoft 应用程序，例如 Microsoft Access，它不能处理 8 字节整数。按如下所示设置 MapBigintCDefault:

- 0 - 用于缺省 SQL_C_BIGINT C 类型表示法
- 1 - 用于 SQL_C_CHAR C 类型表示法
- 2 - 用于 SQL_C_WCHAR C 类型表示法

此关键字会影响 CLI 函数的行为，其中 SQL_C_DEFAULT 可能被指定为 C 类型，例如，SQLBindParameter()、SQLBindCol() 和 SQLGetData()。

DescribeOutputLevel CLI/ODBC 配置关键字

关键字描述:

设置 CLI 驱动程序在准备或描述请求期间请求的输出列描述信息的级别。

db2cli.ini 关键字语法:

DescribeOutputLevel = 0 | 1 | 2 | 3

缺省设置:

请求表 16 的级别 2 中列示的描述信息。

使用说明:

此关键字控制 CLI 驱动程序在准备或描述请求期间请求的信息量。缺省情况下，当服务器接收到描述请求时，它将返回包含在结果集列的表 16 的级别 2 中包含的信息。但是，应用程序可能不需要此信息的全部或可能需要其它信息。将 DescribeOutputLevel 关键字设置为适合客户机应用程序的需要的级别可改进性能，原因是在客户机与服务器之间传送的描述数据被限制为应用程序需要的最小量。如果 DescribeOutputLevel 设置被设置得过低，可能会对应用程序的功能有影响（这取决于应用程序的需求）。用来检索描述信息的 CLI 函数在此情况下不会失败，但返回的信息可能不完整。

DescribeOutputLevel 的受支持设置包括:

- 0 - 不会对客户机应用程序返回任何描述信息
- 1 - 在级别 1（请参阅表 16）中归类的描述信息将返回至客户机应用程序
- 2 - （缺省）在级别 2（请参阅表 16）中归类的描述信息将返回至客户机应用程序
- 3 - 在级别 3（请参阅表 16）中归类的描述信息将返回至客户机应用程序

下表列示形成服务器在接收到准备或描述请求时返回的描述信息的各个字段。这些字段被分组成若干级别，而 DescribeOutputLevel CLI/ODBC 配置关键字控制 CLI 驱动程序请求哪些级别的描述信息。

注：并非所有级别的描述信息都受到 DB2 服务器的支持。所有级别的描述信息在下列 DB2 服务器上受支持：DB2 Linux 版、UNIX 版和 Windows 版版本 8 和更新版本、DB2 z/OS 版版本 8 和更新版本以及 DB2 iSeries 版 V5R3 和更新版本。所有其它 DB2 服务器仅支持 DescribeOutputLevel 的 2 或 0 设置。

表 16. 描述信息的级别

级别 1	级别 2	级别 3
SQL_DESC_COUNT	级别 1 的所有字段和:	级别 1 和 2 的所有字段和:
SQL_COLUMN_COUNT	SQL_DESC_NAME	SQL_DESC_BASE_COLUMN_NAME
SQL_DESC_TYPE	SQL_DESC_LABEL	SQL_DESC_UPDATABLE
SQL_DESC_CONCISE_TYPE	SQL_COLUMN_NAME	SQL_DESC_AUTO_UNIQUE_VALUE
SQL_COLUMN_LENGTH	SQL_DESC_UNNAMED	SQL_DESC_SCHEMA_NAME
SQL_DESC_OCTET_LENGTH	SQL_DESC_TYPE_NAME	SQL_DESC_CATALOG_NAME
SQL_DESC_LENGTH	SQL_DESC_DISTINCT_TYPE	SQL_DESC_TABLE_NAME
SQL_DESC_PRECISION	SQL_DESC_REFERENCE_TYPE	SQL_DESC_BASE_TABLE_NAME
SQL_COLUMN_PRECISION	SQL_DESC_STRUCTURED_TYPE	
SQL_DESC_SCALE	SQL_DESC_USER_TYPE	
SQL_COLUMN_SCALE	SQL_DESC_LOCAL_TYPE_NAME	
SQL_DESC_DISPLAY_SIZE	SQL_DESC_USER_DEFINED_	
SQL_DESC_NULLABLE	TYPE_CODE	
SQL_COLUMN_NULLABLE		
SQL_DESC_UNSIGNED		
SQL_DESC_SEARCHABLE		
SQL_DESC_LITERAL_SUFFIX		
SQL_DESC_LITERAL_PREFIX		
SQL_DESC_CASE_SENSITIVE		
SQL_DESC_FIXED_PREC_SCALE		

应用程序开发: 客户机应用程序编程

db2secFreeToken 函数已除去

db2secFreeToken 函数 (标记拥有的可用内存) 不再是 db2secGssapiServerAuthFunctions_1 用户认证插件 API 的一部分。

安全性插件

如果要使用您自己的定制安全性插件, 可在通过 CLP 发出的连接语句或动态 SQL 语句上使用最多 255 个字符的用户标识。

安全性插件 API

对于 db2secGetGroupsForUser、db2secValidatePassword 和 db2secGetAuthIDs API, 输入参数 *dbname* 可为空, 而其对应长度输入参数 *dbnamelen* 将设置为 0。

安全性插件名称约定 (UNIX 和 Linux)

在所有 UNIX 和 Linux 平台上, *.so* 现在作为用户编写的安全性插件库的文件扩展名被接受。

在 AIX 上, 安全性插件库可以具有扩展名 *.a* 或 *.so*。如果插件库同时存在两个版本, 则使用 *.a* 版本。

对于 HP-UX on PA-RISC, 安全性插件库可以具有扩展名 *.sl* 或 *.so*。如果插件库同时存在两个版本, 则使用 *.sl* 版本。

在所有其它 UNIX 和 Linux 平台上, *.so* 是安全性插件库唯一支持的文件扩展名。

安全性插件库的限制

在 AIX 上, 安全性插件库可以具有文件扩展名 *.a* 或 *.so*。用于装入插件库的机制取决于使用哪个扩展名:

具有文件扩展名 *.a* 的插件库

具有文件扩展名 *.a* 的插件库被假定为包含共享对象成员的归档。这些成员必须命名为 *shr.o* (32 位) 或 *shr64.o* (64 位)。单个归档可同时包含 32 位和 64 位成员, 这允许它在两种类型的平台上进行部署。

例如, 要构建 32 位归档式插件库:

```
xlc_r -qmkshrojb -o shr.o MyPlugin.c -bE:MyPlugin.exp  
ar rv MyPlugin.a shr.o
```

具有文件扩展名 *.so* 的插件库

具有文件扩展名 *.so* 的插件库被假定为动态可装入共享对象。这种对象是 32 位还是 64 位取决于在构建时使用的编译器和链接程序选项。例如, 要构建 32 位插件库:

```
xlc_r -qmkshrojb -o MyPlugin.so MyPlugin.c -bE:MyPlugin.exp
```

在 AIX 之外的所有平台上, 安全性插件库总是被假定为动态可装入共享对象。

独立应用程序中的事务的隐式结束

所有应用程序终止 (正常和异常) 隐式回滚未完成的工作单元, 不管操作系统如何都是如此。

重新路由 DB2 通用 JDBC 驱动程序客户机

DB2 UDB Linux 版、UNIX 版和 Windows 版中的自动客户机重新路由功能允许客户机应用程序在与服务器的通信断开恢复，以便它们能继续处理最小的中断。

每当服务器锁定时，连接至该服务器的每个客户机都会接收到一个通信错误，它会终止连接并导致应用程序错误。如果可用性非常重要，则应具有冗余设置或故障转移支持。故障转移是在一个服务器失效时另一个服务器接管操作的能力。在任一情况下，DB2 通用 JDBC 驱动程序客户机将尝试重新建立与新服务器或原始服务器的连接，这可能在故障转移节点上运行。重新建立连接后，应用程序将接收到 SQL 异常，通知它事务失败，但应用程序可以继续进行下一事务。

限制:

- DB2 通用 JDBC 驱动程序客户机重新路由支持仅对使用 `javax.sql.DataSource` 接口的连接可用。
- 客户机应用程序不能从通信中断恢复，除非在服务器上指定了备用服务器位置。

过程:

使用 `UPDATE ALTERNATE SERVER FOR DATABASE` 命令指定备用服务器。

在数据库管理员在服务器实例中的特定数据库中指定备用服务器位置之后，备用服务器位置将在连接时返回至客户机。如果通信中断，DB2 通用 JDBC 驱动程序可使用从服务器返回的备用服务器信息重新建立连接。

`activeServerListJNDIName` 数据源属性在客户机上提供附加客户机重新路由支持。

`activeServerListJNDIName` 属性有两个功能:

- 允许备用服务器信息在 JVM 间存在
- 提供备用服务器位置以防与数据库服务器的第一次连接失败

`activeServerListJNDIName` 属性标识备用服务器信息的 JNDI 资源库中的 `DB2ActiveServerList` 实例的 JNDI 引用。在成功连接至主服务器之后，`activeServerListJNDIName` 提供的备用服务器信息将被来自该服务器的信息覆盖。

从 DB2 LUW 服务器接收到的备用服务器信息存储在驱动程序的瞬态内存中。如果已定义 JNDI 存储，还将在该处更新备用服务器信息。在故障转移之后，DB2 通用 JDBC 驱动程序尝试将更新后的信息传播至 JNDI 存储。

`DB2ActiveServerList` 是具有以下两个属性的可序列化 Java bean: `alternateServerName` 和 `alternatePortNumber`。 `getXXX` 和 `setXXX` 方法是对每个属性定义的。Java bean 如下所示:

```
package com.ibm.db2.jcc;
public class DB2ActiveServerList implements java.io.Serializable,
    javax.naming.Referenceable
{
    public String[] alternateServerName;
    public synchronized void
        setAlternateServerName(String[] alternateServer);
    public String[] getAlternateServerName();
    public int[] alternatePortNumber;
    public synchronized void
        setAlternatePortNumber(int[] alternatePortNumberList);
    public int[] getAlternatePortNumber();
}
```

7 新建立的故障转移连接是使用原始数据源属性配置的，但服务器名和端口号除外。此
7 外，在原始连接期间修改的所有 DB2 UDB 专用寄存器将在故障转移连接中重新建立。

7 在发生通信故障时，DB2 通用 JDBC 驱动程序先尝试恢复至原始服务器。重新连接至
7 原始服务器称为故障恢复。如果故障恢复失败，驱动程序将尝试连接至备用位置（故
7 障转移）。重新建立故障转移或故障恢复连接之后，该驱动程序会向应用程序抛出
7 java.sql.SQLException 及 SQLCODE -4498，这指示应用程序发生了故障转移或故障恢
7 复且事务失败。于是该应用程序重试该事务。

7 备用服务器安装的过程:

7 要使用 JNDI 安装备用服务器，遵循下列步骤:

- 7 1. 通过创建 jndi.properties 文件为初始上下文设置环境。样本 jndi.properties 文件
7 为:

```
7 java.naming.factory.initial=com.sun.jndi.fscontext.RefFSContextFactory  
7 java.naming.provider.url=file:/tmp
```

- 7 2. 在类路径中添加包含 jndi.properties 文件的目录。
- 7 3. 创建 DB2ActiveServerList 实例并将该实例绑定至 JNDI 注册表。以下样本代码创建
7 DB2ActiveServerList 实例并将该实例绑定至 JNDI 注册表:

```
7 // Create a starting context for naming operations  
7 InitialContext registry = new InitialContext();  
7 // Create a DB2ActiveServerList object  
7 DB2ActiveServerList address = new DB2ActiveServerList();  
7 // Set the port number and server name for the alternate server  
7 int[] portNumber = {50000};  
7 String[] serverName = {"mvs3.sj.ibm.com"};  
7 address.setAlternateServerName(serverName);  
7 address.setAlternatePortNumber(portNumber);  
7 // Bind the DB2ActiveServerList instance to the JNDI registry  
7 registry.rebind("jdbc/alternate", address);
```

- 7 4. 将包含备用服务器位置信息的 DB2ActiveServerList 对象的逻辑名指定给原始数据源
7 的 activeServerListJNDIName 属性。

7 以下样本代码将 DB2ActiveServerList 对象的逻辑名指定给名为 datasource 的数据源
7 实例的 activeServerListJNDIName 属性:

```
7 datasource.setActiveServerListJNDIName("jdbc/alternate");
```

7 定制 DB2 通用 JDBC 驱动程序配置属性

7 DB2 通用 JDBC 驱动程序配置属性允许您设置具有驱动程序范围作用域的属性值。这
7 些设置将应用于各个应用程序和数据源实例。可以更改这些设置而不必更改应用程序
7 源代码或数据源特征。

7 每个 DB2 通用 JDBC 驱动程序配置属性设置使用以下格式:

```
7 property=value
```

7 如果配置属性以 db2.jcc.override 开头，则该配置属性适用于所有连接并将覆盖任何具有
7 相同属性名的连接或数据源属性。如果配置属性以 db2.jcc 或 db2.jcc.default 开头，则
7 配置属性值将为缺省值。连接或数据源属性设置将覆盖该值。

7 过程:

7 要设置配置属性:

- 将配置属性设置为 Java 系统属性。这些设置将覆盖任何其它设置。

对于独立 Java 应用程序，可通过在执行 **java** 命令时对每个配置属性指定 `-Dproperty=value` 以将配置属性设置为 Java 系统属性。

- 在您在 `db2.jcc.propertiesFile` Java 系统属性中指定其名称的资源中设置配置属性。例如，可对 `db2.jcc.propertiesFile` 值指定绝对路径名。

对于独立 Java 应用程序，可通过在执行 **java** 命令时指定 `-Ddb2.jcc.propertiesFile=path` 选项以设置配置属性。

- 在名为 `DB2JccConfiguration.properties` 的资源中设置配置属性。标准 Java 资源搜索用于查找 `DB2JccConfiguration.properties`。仅当未设置 `db2.jcc.propertiesFile` Java 系统属性时，DB2 通用 JDBC 驱动程序才会搜索此资源。

`DB2JccConfiguration.properties` 可能是独立文件，也可能包括在 JAR 文件中。

如果 `DB2JccConfiguration.properties` 是独立文件，则 `DB2JccConfiguration.properties` 的路径必须在类路径并置中。

如果 `DB2JccConfiguration.properties` 在 JAR 文件中，该 JAR 文件必须在类路径并置中。

可设置下列 DB2 通用 JDBC 驱动程序配置属性。所有属性都是可选的。

db2.jcc.override.traceFile

对 Java 驱动程序代码启用 DB2 通用 JDBC 驱动程序跟踪并指定跟踪文件名所基于的名称。

对 `db2.jcc.override.traceFile` 属性值指定全限定文件名。

`db2.jcc.override.traceFile` 属性将覆盖连接或数据源对象的跟踪文件属性。

例如，对 `db2.jcc.override.traceFile` 指定以下设置将允许跟踪 DB2 通用 JDBC 驱动程序 Java 代码并记录至名为 `/SYSTEM/tmp/jdbctrace` 的文件：

```
db2.jcc.override.traceFile=/SYSTEM/tmp/jdbctrace
```

应在 IBM 软件支持人员的指导下设置跟踪属性。

db2.jcc.sqljUncustomizedWarningOrException

指定 DB2 通用 JDBC 驱动程序在未定制 SQLJ 应用程序运行时所采取的操作。`db2.jcc.sqljUncustomizedWarningOrException` 可能具有下列值：

0 DB2 通用 JDBC 驱动程序不会在未定制 SQLJ 应用程序运行时生成警告或异常。这是缺省值。

1 DB2 通用 JDBC 驱动程序将在未定制 SQLJ 应用程序运行时生成警告。

2 DB2 通用 JDBC 驱动程序将在未定制 SQLJ 应用程序运行时生成异常。

应用程序开发：服务器应用程序编程

公共语言运行时（CLR）例程执行控制方式（EXECUTION CONTROL 子句）

作为数据库管理员或应用程序开发者，您可能想要通过限制例程在运行时的操作来保护与 DB2 外部例程相关联的组合件以避免遭到恶意篡改。DB2 .NET CLR 例程支持标识允许例程在运行时执行的操作类型的执行控制方式的规范。在运行时，DB2 UDB 会检测例程是否尝试执行超出其指定执行控制方式的作用域的操作，这有助于确定组合件是否受到危害。

要设置 CLR 例程的执行控制方式，在该例程的 CREATE 语句中指定可选 EXECUTION CONTROL 子句。有效方式包括：

- SAFE
- FILEREAD
- FILEWRITE
- NETWORK
- UNSAFE

要修改现有 CLR 例程中的执行控制方式，执行 ALTER PROCEDURE 或 ALTER FUNCTION 语句。

如果未对 CLR 例程指定 EXECUTION CONTROL 子句，缺省情况下该 CLR 例程会使用最多限制的执行控制方式 SAFE 运行。使用此执行控制方式创建的例程只能访问由数据库管理器控制的资源。较少限制的执行控制方式允许例程访问本地文件系统（FILEREAD 或 FILEWRITE）或网络上的文件。执行控制方式 UNSAFE 指定未对例程的行为作任何限制。使用 UNSAFE 执行控制方式定义的例程可执行二进制代码。

这些控制方式表示可允许操作的层次结构，在该层次结构中，较高级别的方式包括的操作在它下面的级别中是允许的。例如，执行控制方式 NETWORK 允许例程访问网络上的文件、本地文件系统上的文件以及由数据库管理器控制的资源。尽量使用最多限制的执行控制方式并避免使用 UNSAFE 方式。

如果 DB2 UDB 在运行时检测到 CLR 例程在尝试其执行控制方式的作用域之外的操作，DB2 UDB 将返回错误（SQLSTATE 38501）。

只能对 LANGUAGE CLR 例程指定 EXECUTION CONTROL 子句。EXECUTION CONTROL 子句的应用能力的作用域仅限于 .NET CLR 例程本身，并未扩展至它可能调用的任何其它例程。

公共语言运行时（CLR）例程中的最大十进制精度和小数位

DB2 UDB 中的 DECIMAL 数据类型的精度为 31 位，小数位为 28 位。.NET CLR System.Decimal 数据类型被限于 29 位精度和 28 位小数位。因此，DB2 UDB 外部 CLR 例程一定不能将超过 $(2^{96})-1$ 的值（可使用 29 位精度和 28 位小数位表示的最高值）指定给 System.Decimal 数据类型变量。如果发生这种赋值，DB2 UDB 将生成运行时错误（SQLSTATE 22003, SQLCODE -413）。

执行例程 CREATE 语句后，如果 DECIMAL 数据类型参数是使用超过 28 的小数位定义的，DB2 UDB 将生成错误（SQLSTATE 42611, SQLCODE -604）。

命令参考

6 **db2inidb** - 初始化镜像数据库命令
6 在发出 `db2inidb database as mirror` 命令之前，不要发出 `db2 connect to database`
6 命令。

6 在初始化分割镜像数据库之前尝试连接至该数据库将擦除前滚恢复所需的日志文件。

6 连接会将数据库设置回暂挂数据库时所处于的状态。如果在暂挂时数据库被标记为
6 处于一致状态，则 DB2 UDB 会认为不需要进行崩溃恢复并且会清空日志以供将来使用。
6 如果出现这种情况，则尝试前滚会产生 SQL4970 错误。

7 **db2iupdt** 命令的使用说明

7 从版本 8.2 开始，在使用 **db2iupdt** 命令更新 DB2 UDB 实例时，必须先停止对该实例
7 运行的所有 DB2 进程。

7 **db2pd** - DB2 命令的监视和故障诊断

7 **db2pd** 命令的其它参数包括:

7 **-hadr** 报告高可用性灾难恢复信息。每个已报告元素的描述可在《系统监视器指南和
7 参考》的『高可用性灾难恢复』一节中找到。

7 **-utilities**

7 报告实用程序信息。每个已报告元素的描述可在《系统监视器指南和参考》的
7 『实用程序』一节中找到。

7 **db2sqljcustomize** 命令的新增参数

7 **db2sqljcustomize** 命令有了新参数。

7 **db2sqljcustomize** - DB2 SQLJ 概要文件定制程序命令:

7 **-storebindoptions**

7 将 `-bindoptions` 和 `-staticpositioned` 的值存储在序列化概要文件中。如果
7 在调用 `dbsqljbind` 工具时未指定这些值，将使用存储在序列化概要文件中的值。
7 当使用 `.grp` 文件调用定制程序时，这些值将存储在各个 `.ser` 文件中。可使用
7 **db2sqljprint** 工具来查看存储的值。

7 **sqlj** 命令的新增参数

7 **sqlj** 命令有了新参数。

7 **sqlj** - DB2 SQLJ 转换程序命令:

7 **-db2optimize**

7 指定 SQLJ 转换程序为 DB2 UDB 而优化的连接上下文类生成代码。此选项将
7 对用户定义的上下文优化代码，但不会对缺省上下文优化代码。在使用此选项
7 运行 SQLJ 转换程序时，DB2 通用 JDBC 驱动程序文件 `db2jcc.jar` 必须在
7 CLASSPATH 中以编译生成的 Java 应用程序。

ATTACH 命令

ATTACH 命令的 USER 参数指定认证标识。在 Windows 操作系统上连接至 DB2 UDB 实例时，可使用与 Microsoft Windows NT Security Account Manager (SAM) 相兼容的格式指定用户名。限定符必须为 NetBIOS 式名称，其最大长度为 15 个字符。例如，domainname\username。

RECOVER DATABASE 命令


在版本 8.2 文档的 RECOVER DATABASE 命令的『示例』一节中，时间戳记格式 yyyy:mm:dd:hh:mm:ss 是不正确的。

正确的格式为 yyyy-mm-dd-hh.mm.ss。

UPDATE HISTORY FILE 命令

UPDATE HISTORY FILE 命令会更新历史文件条目中的位置、设备类型、注释或状态。

已更新的命令语法:



已更新命令参数:

FOR *object-part*

对要更新的历史条目指定标识。这是带有可选序号 001 至 999 的时间戳记。

注: 不能用于更新条目状态。要更新条目状态, 转而指定 EID。

STATUS *new-status*

指定条目的新状态。只有备份条目才能更新状态。有效值包括:

- A** 活动。大多数条目是活动的。
- I** 不活动。不再在活动日志链上的备份映像变得不活动。
- E** 到期。因为存在的活动映像的数目超出 NUM_DB_BACKUPS 而不再需要的备份映像被标志为到期。
- D** 不再可用于恢复的备份映像应标记为已删除。

db2updv8 - 将数据库更新至版本 8 当前级别命令

此命令使用下列方法更新数据库中的系统目录以支持当前级别:

- 引入随当前数据库管理器提供的新例程
- 将 ODBC/CLI/JDBC 模式过程编目为可信过程以改进性能和可伸缩性
- 修正 SYSPROC.SNAPSHOT QUIESCERS 表函数的返回参数中的两个印刷错误:
 - QUIESCER_TBS_ID 已更正为 QUIESCER_TBS_ID
 - QUIESCER_STATE 已更正为 QUIESCER_STATE
- 修正 LOB 列的列描述符以使记录位与目录表一致
- 创建 SYSIBM.SYSREVTYP mappings 视图
- 更新 SYSSTAT.COLUMNS 和 SYSSTAT.TABLES 的视图定义

- 7 • 将 SYSCOLDIST.DISTCOUNT 列更新为可更新
- 7 • 更新 SYSINDEXES.TBSPACEID 列以便不设置列标志
- 7 • 修正 17 个表函数的参数长度。有关函数的完整列表，请参阅《版本 8.2 发行说明》
- 7 的『文档更新 | SQL 管理例程』一节中的『快照 UDF 的列扩展』主题。
- 7 • 将 33 个 SYSPROC 快照 UDF 改变为 THREADSAFE:
 - 7 – SNAPSHOT_DBM
 - 7 – SNAPSHOT_FCM
 - 7 – SNAPSHOT_FCMNODE
 - 7 – SNAPSHOT_SWITCHES
 - 7 – SNAPSHOT_APPL_INFO
 - 7 – SNAPSHOT_APPL
 - 7 – SNAPSHOT_STATEMENT
 - 7 – SNAPSHOT_LOCKWAIT
 - 7 – SNAPSHOT_AGENT
 - 7 – SNAPSHOT_SUBSECT
 - 7 – SNAPSHOT_DATABASE
 - 7 – SNAPSHOT_BP
 - 7 – SNAPSHOT_LOCK
 - 7 – SNAPSHOT_TABLE
 - 7 – SNAPSHOT_DYN_SQL
 - 7 – SNAPSHOT_TBS
 - 7 – SNAPSHOT_TBS_CFG
 - 7 – SNAPSHOT_QUIESCERS
 - 7 – SNAPSHOT_CONTAINER
 - 7 – SNAPSHOT_RANGES
 - 7 – SNAPSHOT_TBREORG
 - 7 – HEALTH_DBM_INFO
 - 7 – HEALTH_DBM_HI
 - 7 – HEALTH_DBM_HI_HIS
 - 7 – HEALTH_DB_INFO
 - 7 – HEALTH_DB_HI
 - 7 – HEALTH_DB_HI_HIS
 - 7 – HEALTH_TBS_INFO
 - 7 – HEALTH_TBS_HI
 - 7 – HEALTH_TBS_HI_HIS
 - 7 – HEALTH_CONT_INFO
 - 7 – HEALTH_CONT_HI
 - 7 – HEALTH_CONT_HI_HIS
- 7 权限:
- 7 sysadm

7 必需的连接:
 7 数据库。此命令自动建立与指定数据库的连接。
 7 命令语法:
 7 **db2updv8** **-d** *database-name* **-u** *userid* **-p** *password* **-h**

7 命令参数:
 7 **-d database-name**
 7 指定要更新的数据库的名称。
 7 **-u userid**
 7 指定用户标识。
 7 **-p password**
 7 指定该用户的密码。
 7 **-h** 显示帮助信息。当指定了此选项时，其它所有的选项都会被忽略，且只显示帮助信息。

7 示例:
 7 在安装当前级别（修订包或新版本）之后，通过发出以下命令来更新样本数据库中的系统目录:
 7 **db2updv8 -d sample**

7 使用说明:
 7 1. 此命令仅可在运行 DB2 版本 8.1.2 或更新版本的数据库上使用。如果多次发出该命令，将不会报告任何错误，而且每个目录更新仅应用一次。
 7 2. 要启用新的内置函数，所有应用程序必须与数据库断开连接并且该数据库必须取消激活（如果它已经激活了的话）。

数据恢复和高可用性

7 跨平台备份和复原支持
 7 DB2 UDB 支持跨平台备份和复原操作。可将在 DB2 UDB 版本 8 32 位 Windows 平台上创建的数据库复原至 DB2 UDB 版本 8 64 位 Windows 平台，反之亦然。可将在 DB2 UDB 版本 8 32 位 Linux x86 平台上创建的数据库复原至 DB2 UDB 版本 8 64 位 Linux x86-64 或 IA64 平台，反之亦然。可将在 DB2 UDB 版本 8 AIX、HP-UX、Linux PPC、Linux zSeries 或 Solaris Operating Environment 平台（32 位或 64 位）上创建的数据库复原至 DB2 UDB 版本 8 AIX、HP-UX、Linux PPC、Linux zSeries 或 Solaris Operating Environment 平台（32 位或 64 位）。

备份至磁带 (Linux)

7 Linux 上的 3480 和 3490 磁带设备的最大块大小限制为 61440 字节

7 表 17. Linux 上的 3480 和 3490 磁带设备的最大块大小限制

设备	连接	块大小限制	DB2 缓冲区大小限制 (以 4 KB 页为单位)
3480	s370	61 440	15

表 17. Linux 上的 3480 和 3490 磁带设备的最大块大小限制 (续)

设备	连接	块大小限制	DB2 缓冲区大小限制 (以 4 KB 页为单位)
3490	s370	61 440	15

Tivoli Storage Manager

当调用 BACKUP DATABASE 或 RESTORE DATABASE 命令时, 可以指定想要使用 Tivoli Storage Manager (TSM) 产品来管理数据库或表空间备份或复原操作。除了在下列平台上之外, 需要的 TSM 客户机 API 的最低级别为 V4.2.0:

- 64 位 Solaris 系统, 它需要 TSM 客户机 API V4.2.1。
- 64 位 Windows NT 操作系统, 它需要 TSM 客户机 API V5.1。
- 32 位 Linux for iSeries and pSeries™, 至少需要 TSM 客户机 API 版本 5.1.5
- 64 位 Linux for iSeries and pSeries, 至少需要 TSM 客户机 API 版本 5.2.2
- AMD Opteron 系统上的 64 位 Linux, 至少需要 TSM 客户机 API V5.2.0。
- 64 位 Linux for zSeries, 至少需要 TSM 客户机 API 版本 5.2.2。

HADR 本地主机和本地服务参数的值限制

在准备 **update database configuration** 命令时对高可用性灾难恢复 (HADR) 本地主机和本地服务参数 (HADR_LOCAL_SVC 和 HADR_REMOTE_SVC) 指定值的情况下, 这些值必须是未在用于任何其它服务的端口。如果要使用 UNIX 和 Linux 命令行配置参数, 还应在 /etc/services 文件中设置这些值。

高可用性灾难恢复的其它系统需求

如果在主数据库上创建表空间并且备用数据库上的日志回放因为容器不可用而失败, 则主数据库不会接收到指示日志回放失败的错误消息。

要检查日志回放错误, 必须在创建新的表空间时监视 db2diag.log 和备用数据库上的管理日志。

如果发生接管表空间操作, 新创建的表空间在新的主数据库上将不可用。要从此情况恢复, 从备份映像复原新的主数据库上的表空间。

在以下示例中, 在数据库 MY_DATABASE 被用作新的主数据库之前, 将在该数据库上复原表空间 MY_TABLESPACE:

1. db2 connect to my_database
2. db2 list tablespaces show detail

注: 运行 **db2 list tablespaces show detail** 命令以显示所有表空间的状态并获取步骤 5 所需的表空间标识号。

3. db2 stop hadr on database my_database
4. db2 "restore database my_database tablespace (my_tablespace) online redirect"
5. db2 "set tablespace containers for my_tablespace_ID_# ignore rollforward container operations using (path '/my_new_container_path/!)"
6. db2 "restore database my_database continue"

7 7. db2 rollforward database my_database to end of logs and stop tablespace
7 "(my_tablespace)"
7 8. db2 start hadr on database my_database as primary

7 高可用性灾难恢复的非复制操作

7 版本 8.2 文档指出:

7 未复制 BLOB 和 CLOB; 但是, 将在备用数据库上为其分配空间。

7 该句子应为如下所示:

7 未复制非记录 BLOB 和 CLOB; 但是, 将在备用数据库上为其分配空间。

7 HADR 不支持原始日志

7 高可用性灾难恢复 (HADR) 不支持对数据库日志文件使用原始 I/O (直接磁盘存取)。
7 如果使用 START HADR 命令启动 HADR, 或者如果在配置了 HADR 的情况下重新
7 启动数据库, 将检测原始日志, 相关联的命令将会失败并带有 SQL1768N 原因码 “9”。

7 数据仓库中心

6 对商业智能教程的更新

6 验证是否向 ODBC 注册了 DWCTBC 和 TBC_MD 数据库:

6 在版本 8 中, 在教程中使用的控制数据库 TBC_MD 不必是系统 ODBC 数据源。但
6 是, 目标数据库或数据源 DWCTBC 必须是系统 ODBC 数据源。

6 打开定义仓库源笔记本:

6 打开“教程相关源”的“定义仓库源”笔记本的过程已更改。

6 过程:

6 要打开“教程相关源”的“定义仓库源”笔记本:

- 6 1. 从数据仓库中心窗口中右键单击仓库源文件夹。
- 6 2. 单击定义 → ODBC → DB2 → DB2 系列。

6 “定义仓库源”笔记本打开。

6 打开定义仓库目标笔记本:

6 打开“定义仓库目标”笔记本的过程已更改。

6 过程:

6 要打开“定义仓库目标”笔记本:

- 6 1. 从数据仓库中心窗口中右键单击仓库目标文件夹。
- 6 2. 单击定义 → ODBC → DB2 → DB2 系列。

6 “定义仓库目标”笔记本打开。

7 3. 按该转换程序的规则的要求将选择的转换程序链接至仓库源和仓库目标。
 7 每个转换程序都有特定规则，说明该转换程序必须以什么方式链接至仓库源和仓库目
 7 标。有关更多信息，请参阅每个转换程序的文档。

iSeries 仓库代理程序的先决条件

7 要对 V5R2 和 V5R3 系统上的 DB2 仓库管理器使用 iSeries 仓库代理程序，需要以下
 7 PTF:

7 PTF S113558

7 此数据库 PTF 使 iSeries 上的 CLI 能够处理 Unicode 数据。

DB2 .NET 数据提供程序

DB2Connection.ConnectionString 属性

7 DB2Connection.ConnectionString 属性还有附加关键字:

CurrentSchema

7 在成功连接之后要使用的模式。成功连接后，SET CURRENT SCHEMA 语句
 7 将发送至 DB2 服务器。这允许应用程序命名 SQL 对象而不必用模式名来限定
 7 它们。

DB2 Connect

新增安全性方案

7 已经为 APPC 连接添加了新的安全性方案:

7 认证	GSSPLUGIN
7 安全性	无
7 验证	GSS API 安全性插件机制

对图解的更正

7 下列 DB2 Connect 企业版主题的图解是不正确的:

- 7 • 使用 DB2 Connect 企业版访问主机或 iSeries DB2 数据
- 7 • 通过使用 Java 的 Web 访问 DB2 数据

7 下表概述对『使用 DB2 Connect 企业版访问主机或 iSeries DB2 数据』主题中的图解
 7 的更正。

7 表 18. 对『使用 DB2 Connect 企业版访问主机或 iSeries DB2 数据』主题中的图解的更正

7 主题中的位置	7 更正
7 所有四个图解的图注	7 • 对“DB2 OS/390 版 V5R1”的引用应该为“DB2 OS/390 版 V6 7 或更新版本”。 7 • 对“DB2 AS/400® 版 V4R2”的引用应该为“DB2 iSeries 版 7 V5R1 或更新版本”。
7 第一个图解（图 1: DB2 7 Connect 企业版）	7 所有对“APPC”和“SNA 通信支持”的引用都是不正确的。DB2 7 Linux、Unix 和 Windows 服务器（包括 DB2 Connect 企业版）不 7 支持 SNA/APPC 作为 DB2 运行时客户机的入站协议。

7 下表概述对『从使用 Java 的 Web 访问 DB2 数据』主题中的图解的更正。

7 表 19. 对『从使用 Java 的 Web 访问 DB2 数据』主题中的图解的更正

主题中的位置	更正
图注	<ul style="list-style-type: none">对“DB2 OS/390 版 V5R1”的引用应该为“DB2 OS/390 版 V6 或更新版本”。对“DB2 AS/400 版 V4R2”的引用应该为“DB2 iSeries 版 V5R1 或更新版本”。

7 开发中心

7 对 DB2 通用类型 2 和类型 4 驱动程序的限制

7 在版本 8.2 中，已添加支持以允许用户在“开发中心”中使用 DB2 通用类型 2 和类型 4 驱动程序连接至 DB2 UDB 数据库。但是，如果尝试使用其中一个驱动程序连接至 iSeries 服务器或者连接至版本 8.1 或较早版本的 DB2 UDB 服务器，将显示以下错误消息：

7 与 <database> 的连接失败。
7 找不到 IBM DB2 通用驱动程序 (JCC)。

7 有关要使用哪些驱动程序来避免此错误的其它信息，请参阅 DB2 信息中心中标题为『JDBC 驱动程序』的主题。

7 图形用户界面工具

7 控制中心的数据库详细信息窗格中的数据库不可用状态

7 可使用控制中心的详细信息窗格来查看有关数据库的信息。在对象树或内容窗格中选择数据库将显示其状态总结。在某些情况下，数据库信息可能不可用。不可用的某些原因将在下表中描述。

7 表 20. 数据库状态不可用的原因

数据库状态元素	不可用状态的可能原因
上次备份	<ul style="list-style-type: none">未对该数据库执行任何备份。用户没有访问此信息的必需权限。
大小	<ul style="list-style-type: none">数据库是版本 8.2 之前的版本。用户没有访问此信息的必需权限。
容量	<ul style="list-style-type: none">数据库是版本 8.2 之前的版本。数据库有多个分区。用户没有访问此信息的必需权限。
健康	<ul style="list-style-type: none">健康监视器未打开。计时延迟。从数据库激活至其健康状态可用大约有 5 分钟的延迟。
维护	<ul style="list-style-type: none">数据库是版本 8.2 之前的版本。

生成缺省写至表输出（创建事件监视器）

已将生成按钮添加至“输出选项”对话框，它是从“创建事件监视器”窗口启动的。单击“生成”按钮会生成缺省写至表输出选项。此输出相当于 **db2evtbl** 命令生成的语法。

生成的选项向用户显示在创建事件监视器时将包括哪些表和数据元素。用户可修改该命令以符合需要。

生成的语法基于“创建事件监视器”窗口中指定的事件监视器名和事件类型。在生成输出选项语法之前指定事件监视器名和事件类型。

如果事件监视器名和事件类型在生成输出选项之后更改，将显示一条消息，提醒用户在创建事件监视器之前重新生成输出选项。如果未重新生成输出选项，将根据先前指定的事件监视器名生成事件表。

信息目录中心

配置样本脚本

ICCCfg.jacl 和 ICCConfig.properties 样本脚本是随带有 DB2 嵌入式应用程序服务器的 Web 信息目录中心提供的。可使用这些样本脚本来配置带有 WebSphere Application Server 5 的 Web 信息目录中心。这些脚本位于 `sqllib\samples\icweb` 目录中。

Web 服务器配置

在配置带有 DB2 嵌入式应用程序服务器的 Web 信息目录中心时，如果元数据包含用于访问服务器上的文件的 URL，必须通过在 Web 服务器配置中使用别名将这些 URL 映射至正确位置。还必须映射帮助和版权链接。如果使用 DB2 嵌入式应用程序服务器，则 Web 服务器必须正确配置并运行以使这些链接生效（即使在不插入至 Web 服务器的情况下）。

《安装与配置补充手册》

用于 DB2 的应用程序服务器

用于 DB2 的应用程序服务器不再支持远程管理或存储过程。

已更新主题如下所示：

启用 DB2 的应用程序服务器： 启用数据库要执行下列操作：

- 连接至指定数据库
- 创建并填充元数据表
- 更新 DBM CFG 参数 `JDK_PATH` 和 `JAVA_HEAP_SZ`
- 安装 DB2 Web 服务应用程序。

过程：

要启用 DB2 的应用程序服务器，执行下列操作：

1. 作为 UNIX 操作系统上的 **root** 用户或作为对 Windows 操作系统上的 **Administrator** 特权的用户登录至 DB2 服务器。
2. 对于基于 UNIX 的操作系统，运行以下命令：

7 . /db2instance_path/sqlllib/db2profile

7 其中 db2instance_path 是创建 DB2 实例的位置。

7 3. 运行下列命令中的一个:

7 • 对于 UNIX 操作系统:

```
7                    AppServer_install_path/bin/enable.sh
7                    -db db_alias
7                    -user db_user
7                    -password db_password
7                    -db2path path_to_sqllib
7                    -instance instance_name
7                    -easpath path_to_eas
7                    -fencedid fenced_userid
```

7 • 对于 Windows 操作系统:

```
7                    AppServer_install_path\bin\enable
7                    -db db_alias
7                    -user db_user
7                    -password db_password
7                    -db2path path_to_sqllib
7                    -instance instance_name
7                    -easpath path_to_eas
```

7 其中:

- 7 • db_alias 是要启用的数据库的别名。
- 7 • db_user 是连接至数据库时要使用的用户标识。
- 7 • db_password 是要与用户标识配合使用来连接至数据库的密码。
- 7 • path_to_sqllib 是 DB2 实例 SQLLIB 目录的路径。此路径与必需的 JAR 文件配合使用以更新 DB2EAS。
- 7 • instance_name 是 DB2 实例的名称。
- 7 • path_to_eas 是嵌入式应用程序服务器的路径。
- 7 • fenced_userid 是受防护的用户的用户标识。

7 一旦启用了 DB2 的应用程序服务器, 该应用程序服务器就会自动启动。

7 **在本地启动 DB2 的应用程序服务器:** 仅应对在 .NET 环境中创建 Web 服务或运行 XML Metadata Registry (XMR) 的系统使用受防护用户标识来启动应用程序服务器。

7 **远程启动用于 DB2 的应用程序服务器:** 本节已被除去。用于 DB2 的应用程序服务器不再支持远程管理。

7 **在本地停止 DB2 的应用程序服务器:** 仅应对在 .NET 环境中创建 Web 服务或运行 XML Metadata Registry (XMR) 的系统使用受防护用户标识来停止应用程序服务器。

7 **远程停止用于 DB2 的应用程序服务器:** 本节已被除去。用于 DB2 的应用程序服务器不再支持远程管理。

7 **卸载 DB2 的应用程序服务器:** 本节已被除去。用于 DB2 的应用程序服务器不再支持远程管理。

7 DB2 嵌入式应用程序服务器支持

7 DB2 嵌入式应用程序服务器的启用数据库必须位于 32 位实例中。从 DB2 嵌入式应用程序服务器访问的任何数据库可位于 32 位或 64 位实例中。

部署 DB2 Web 工具

在 DB2 Web 工具部署期间，使用 JDK 1.4 的应用程序服务器不再需要定制类路径变量。所有相关性（包括 XML 解析器和转换程序的相关性）现在是使用 Web 模块部署的，应该按 J2EE 规范从 WEB-INF\lib 目录装入。此更改会影响两个信息主题：

- 在 WebLogic 应用程序服务器上部署 DB2 Web 工具
- 在其它应用程序服务器上部署 DB2 Web 工具

已更新主题如下所示：

在 WebLogic 应用程序服务器上部署 DB2 Web 工具： 此任务描述如何在 BEA WebLogic 7.0 上部署和配置 DB2 Web 工具（包括 Web 命令中心和 Web 健康中心）。这些工具在 Web 服务器上作为 Web 应用程序运行以便通过 Web 浏览器访问 DB2 服务器。

先决条件：

在 WebSphere 上安装 DB2 Web 工具之前，确保已经具有：

- BEA WebLogic 7.0 应用程序服务器。
- IBM DB2 管理客户机版本 8。
- 符合 HTML 4.0 的 Web 浏览器。

注： DB2 Web 工具是使用 Netscape 4.x、Netscape 6.x、Netscape 7.x、Mozilla 1.x、Internet Explorer 5.x、Opera 6.x、Konqueror 3.x (Linux) 和 EudoraWeb 2.x (Palm OS) 测试的。使用某些未经测试的 Web 浏览器可能要求在 servlet 配置中添加显式引用。

限制：

以下限制应用于 DB2 Web 工具部署：

- 在中间层和 DB2 服务器之间，不支持多种语言和代码页转换。尽管服务器的语言就是用于显示的语言，但某些字符可能显示不正确。
- 为了在 Web 健康中心中查看数据库、表空间和表空间容器的健康报警，需要确保数据库是在 Web 应用程序服务器上编目的。
- 使用 Web 浏览器按钮（**停止**、**后退**和**历史**）在使用 DB2 Web 工具时不受支持。
- 如果正将 Netscape Navigator 4 与 DB2 Web 工具配合使用，浏览器显示将无法正确刷新。如果遇到此问题，可通过使窗口最小化然后再最大化以刷新显示。您还可以通过先将浏览器窗口隐藏在另一窗口之下然后再将它在前台打开的方式来刷新显示内容。
- 要将您自己的别名分配给任何 DB2 系统、实例节点或数据库，您必须通过使用“DB2 配置助手”或“DB2 控制中心”，在应用程序服务器上显式对其进行编目。
- 在第一次启动时，DB2 Web 工具初始化所花的时间比后续启动要长得多。这段等待时间大多数是由于在进行自动编目过程。如果不想使用自动编目功能，可通过 servlet 配置关闭自动编目来缩短必须等待的时间。

注： servlet 配置参数是在部署描述符文件 web.xml 中提供的。参数名和缺省值随每一发行版而有所变化。某些应用程序服务器可能允许通过其接口或通过直接编辑 web.xml 文件来更改这些参数。

- 在使用桌面或膝上型计算机浏览器时，输出（结果）缓冲区的绝对最大大小为 1MB，即使它被配置为较大容量时也是如此。如果是 PDA Web 浏览器，则此限制为 1KB。

- 在 Linux、Windows 和 UNIX 操作系统上，DB2 Web 工具自动发现并编目与应用程序服务器处于同一 TCP/IP 网络的任何系统。同一 TCP/IP 网络上的系统的 IP 地址的前三位相同。这些工具尝试使用原始远程 TCP/IP 主机名编目 DB2 系统节点。如果存在名称重复，则这些工具指定唯一的随机名称。如果想要任何其它 DB2 管理服务可访问，则必须在应用程序服务器上显式编目它们。这包括不在应用程序服务器所在 TCP/IP 网络上的使用 TCP/IP 的任何服务器以及不使用 TCP/IP 的任何服务器。
- 在 Linux、Windows 和 UNIX 操作系统上，DB2 Web 工具尝试自动发现并编目驻留在已编目 DB2 系统上的所有 DB2 实例节点和数据库。可为多个通信协议配置远程实例，因此，目录将包含已自动编目实例支持的每种协议的独立节点条目。如果存在名称重复，则这些工具指定唯一的随机名称。

过程:

要在 WebLogic 应用程序服务器上安装 DB2 Web 工具:

1. 完成下列操作以通过 WebLogic 管理控制台部署 DB2 Web 工具:
 - a. 启动 WebLogic 管理控制台。
 - b. 单击窗口的左边窗格中的域 -> 部署 -> **Web 应用程序**。
 - c. 单击配置新的 **Web 应用程序** 链接以安装 DB2 Web 工具 Web 应用程序。
 - d. 浏览文件系统列表以查找 `Sqllib\tools\web\db2wa.war`。
 - e. 单击 `db2wa.war` 文件名旁边的**选择**。
 - f. 要从可用服务器列表中选择服务器以容纳 DB2 Web 工具，选择该服务器并单击箭头以将该服务器移至目标服务器。

注: 必须保留原始的名称 **db2wa**，因为 DB2 Web 工具已经对其进行硬编码。

- g. 单击**配置和部署**。
 - h. 等待应用程序服务器刷新所选服务器上的 Web 应用程序的部署状态。如果成功，则应该会显示 **Deployed=true**
2. 调用 DB2 Web 工具 Web 应用程序，它位于:

`http://server_name:app_server_port_number/db2wa`

例如，`http://server_name:7001/db2wa`。

在其它应用程序服务器上部署 DB2 Web 工具: 此任务描述如何在其它应用程序服务器（例如，Tomcat 4.0 和 Macromedia JRun 4.0）上部署和配置 DB2 Web 工具（包括 Web 命令中心和 Web 健康中心）。这些工具在 Web 服务器上作为 Web 应用程序运行以便通过 Web 浏览器访问 DB2 服务器。

先决条件:

在安装 DB2 Web 工具之前，确保已经具有:

- 应用程序服务器，例如:
 - Tomcat 4.0 Servlet/JSP 容器 (<http://jakarta.apache.org/tomcat/>)
 - Macromedia JRun 4.0
- IBM DB2 管理客户机版本 8。
- 符合 HTML 4.0 的 Web 浏览器。

限制:

7 以下限制应用于 DB2 Web 工具部署:

- 7 • 在中间层和 DB2 服务器之间, 不支持多种语言和代码页转换。尽管服务器的语言就是显示的语言, 但某些字符可能显示不正确。
- 7 • 为了在 Web 健康中心中查看数据库、表空间和表空间容器的健康报警, 需要确保数据库是在 Web 应用程序服务器上编目的。
- 7 • 使用 Web 浏览器按钮 (停止、后退和历史) 在使用 DB2 Web 工具时不受支持。
- 7 • 如果正将 Netscape Navigator 4 与 DB2 Web 工具配合使用, 浏览器显示将无法正确刷新。如果遇到此问题, 则可以通过先最小化窗口再打开窗口的方式来刷新显示。您还可以通过先将浏览器窗口隐藏在另一窗口之下然后再将它在前台打开的方式来刷新显示内容。
- 7 • 要将您自己的别名分配给任何 DB2 系统、实例节点或数据库, 您必须通过使用“DB2 配置助手”或“DB2 控制中心”, 在应用程序服务器上显式对其进行编目。
- 7 • 在第一次启动时, DB2 Web 工具初始化所花的时间比后续启动要长得多。这段等待时间大多数是由于在进行自动编目过程。如果不想使用自动编目功能, 可通过 servlet 配置关闭自动编目来缩短必须等待的时间。

7 **注:** servlet 配置参数是在部署描述符文件 web.xml 中提供的。参数名和缺省值随每一发行版而有所变化。某些应用程序服务器可能允许通过其接口或通过直接编辑 web.xml 文件来更改这些参数。

- 7 • 当使用桌面或膝上型浏览器时, 输出 (结果) 缓冲区具有的绝对最大大小为 1MB, 即使将其配置为更大也是这样。如果是 PDA Web 浏览器, 则此限制为 1KB。
- 7 • 在 Linux、Windows 和 UNIX 操作系统上, DB2 Web 工具自动发现并编目与应用程序服务器处于同一 TCP/IP 网络的任何系统。同一 TCP/IP 网络上的系统的 IP 地址的前三位相同。这些工具尝试使用原始远程 TCP/IP 主机名编目 DB2 系统节点。如果存在名称重复, 则这些工具指定唯一的随机名称。如果想要任何其它 DB2 管理服务服务器可访问, 则必须在应用程序服务器上显式编目它们。这包括不在应用程序服务器所在 TCP/IP 网络上的使用 TCP/IP 的任何服务器以及不使用 TCP/IP 的任何服务器。
- 7 • 在 Linux、Windows 和 UNIX 操作系统上, DB2 Web 工具尝试自动发现并编目驻留在已编目 DB2 系统上的所有 DB2 实例节点和数据库。可为多个通信协议配置远程实例, 因此, 目录将包含已自动编目实例支持的每种协议的独立节点条目。如果存在名称重复, 则这些工具指定唯一的随机名称。

7 **过程:**

7 以下是使用应用程序服务器 (例如, Tomcat 4.0 或 Macromedia JRun 4.0) 安装 DB2 Web 工具的过程:

7 **Tomcat 4.0**

- 7 1. 通过完成下列操作来准备 Tomcat 4.0 配置文件 (CLASSPATH):
 - 7 a. 创建新的环境 / 系统变量 **CATALINA_HOME**, 以包含至 Tomcat 4.0 的路径 (根目录)。例如, D:\jakarta-tomcat-4.0.3。
 - 7 b. 确认“Tomcat Servlet/JSP 容器”工作是否正常:
 - 7 1) 通过从 Tomcat 的 bin 目录运行 **startup.bat** 来启动 Tomcat。
 - 7 2) 通过 Web 浏览器访问主 Web 页面 **http://localhost:8080/**。

- 7 2. 通过查找 DB2 Web 工具安装路径（即 Sqliib\tools\web\db2wa.war）并
7 将 **db2wa.war** 复制到 Tomcat 的部署目录（即 Tomcat 的 webapps 目录）
7 中以将 DB2 Web 工具部署到 Tomcat Servlet/JSP 容器中。
- 7 3. 通过完成下列操作在 Tomcat Servlet/JSP 容器上调用 DB2 Web 工具：
7 a. 打开“DB2 命令窗口”并将目录更改为 Tomcat 的 bin 目录。
7 b. 启动 Tomcat，方法是使用 **startup.bat** 并确认是否已将新目录
7 （**db2wa**）添加到 webapps 目录中。

7 **注：**从命令提示符窗口运行 **startup.bat** 将不设置 DB2PATH。为启用
7 正在设置的 DB2PATH，需要将类路径行更改为显式引用 DB2 安装
7 路径而不是 %DB2PATH% 环境变量。
7 c. DB2 Web 工具企业应用程序位于 **http://localhost:8080/db2wa**，可使
7 用符合 HTML 4.0 的 Web 浏览器访问。

7 JRun

- 7 1. 通过完成下列任务来为 DB2 Web 工具准备新的应用程序服务器：
7 **建议：**
7 建议创建新的应用程序服务器，但并非必须创建此服务器。为进行测试，
7 可使用缺省服务器，而且只需要配置 JVM 类路径和部署。
7 a. 启动“JRun 管理控制台”，并且作为应用程序服务器管理员登录。
7 b. 使用位于主页右上角的**创建新的服务器**来创建新的应用程序服务器。切
7 勿从 localhost 更改主机名选择。
7 c. 输入新的服务器名称（**DB2WebToolsServer**）并单击“JRun 服务器目
7 录”。系统会自动填写该值。
7 d. 单击**创建服务器**按钮。
7 e. 记录生成的值或输入用于以下方面的新值：
7 • JNDI 提供程序 URL
7 • Web 服务器端口号。这将在 DB2 Web 工具的 URL 中使用的值
7 （即 **http://localhost:web_server_port_numer/db2wa**）
7 • Web 连接器代理端口号
7 f. 如有必要，请单击**更新端口号**，然后关闭窗口。
- 7 2. 通过完成下列任务在 JRun 应用程序服务器上部署 DB2 Web 工具：
7 a. 启动选择用来管理 DB2 Web 工具 Web 应用程序的应用程序服务器
7 （DB2WebToolsServer，缺省服务器或任何其它服务器，但管理服务器
7 除外）。
7 b. 单击 **Web 应用程序**，然后单击**添加**。
7 c. 浏览**部署文件**部分以在 DB2 安装路径中选择
7 Sqliib\tools\web\db2wa.war 文件。
7 d. 单击**部署**，并确认上下文路径是否为 /db2wa。
7 e. 选择应用程序服务器并确认 DB2 Web 工具应用程序是否出现在 **Web 应
7 用程序**部分中。不要在此页面上单击**应用**。
7 f. 从主页的左上角面板中选择**主页**链接。
7 g. 从**主页**视图中重新启动包含 DB2 Web 工具的应用程序服务器
7 （**DB2WebToolsServer**）。

7 DB2 Web 工具企业应用程序位于
7 http://localhost:your_web_server_port_number/db2wa, 可使用符合 HTML 4.0 的
7 Web 浏览器访问。

7 块设备上的直接 I/O (Linux)

7 直接 I/O 现在在具有 2.6 内核的 Linux 分发产品的文件系统和块设备上受支持。块设备
7 上的直接 I/O 是对直接磁盘存取或原始 I/O 指定设备容器的另一方法。直接 I/O 的
7 性能与原始字符设备方法相当。当 CREATE TABLESPACE 语句对容器路径指定块设备
7 名时, DB2 UDB 将在打开表空间时启用直接 I/O。先前使用原始 I/O 方法实现的相
7 同性能需要使用原始实用程序将块设备绑定至字符设备。

7 表 21. 直接 I/O 与 原始 I/O 的比较

直接 I/O (新方法)	原始 I/O (旧方法)
CREATE TABLESPACE dms1 MANAGED BY DATABASE USING (DEVICE '/dev/sda5' 11170736)	CREATE TABLESPACE dms1 MANAGED BY DATABASE USING (DEVICE '/dev/raw/raw1' 11170736)

7 尽管原始 I/O 方法仍然受 DB2 UDB 支持, 但不推荐使用它, 而且可能会在将来的内
7 核中除去对它的支持。

7 建议:

7 如果想要利用直接磁盘存取, 使用直接 I/O 创建 DMS 设备容器以避免将来发生迁移问
7 题。

7 注: Linux/390 上的 DB2 UDB 不支持直接 I/O。

7 DB2 信息中心守护进程 (Linux 和 UNIX)

7 DB2 信息中心守护进程负责控制 DB2 文档服务器。该守护进程是 DB2 信息中心安装
7 的一部分, 由两个文件组成:

- 7 • db2icd - 初始化脚本
- 7 • db2ic.conf - 配置文件

7 这些文件安装在下列位置:

7 **AIX** /etc/db2icd
7 /var/db2/v81/db2ic.conf

7 **HP** /sbin/init.d/db2icd
7 /var/opt/db2/v81/db2ic.conf

7 **Solaris Operating Environment**
7 /etc/init.d/db2icd
7 /var/db2/v81/db2ic.conf

7 **Linux** /etc/init.d/db2icd
7 /var/db2/v81/db2ic.conf

7 启动或停止信息中心守护进程 (*AIX*、*Solaris Operating Environment*、*HP* 和
7 *Linux*) : 唯一需要手工启动或停止该守护进程的情况就是您想要更改该守护进程的配
7 置变量。通常, 按照在安装 DB2 信息中心期间创建的运行级别, 该守护进程会在系统
7 启动时启动。

7 过程:

7 要停止和启动信息中心守护进程:

7 1. 如果守护进程已经在运行, 则停止它。在命令行处输入:

7 `INIT_DIR/db2icd stop`

7 其中 *INIT_DIR* 是先前列示的 *db2icd* 文件的安装目录。

7 2. 通过编辑 *db2ic.conf* 文件来更改该守护进程的任何变量。现在可修改提供文档的
7 TCP 端口号以及守护进程运行时使用的临时工作空间的位置。

7 3. 启动该守护进程。在命令行处输入:

7 `INIT_DIR/db2icd start`

7 其中 *INIT_DIR* 是先前列示的 *db2icd* 文件的安装目录。

7 当守护进程启动时, 它将使用新的环境变量。

7 还可选择立即关闭并重新启动该守护进程。在命令行处输入:

7 `INIT_DIR/db2icd restart`

7 其中 *INIT_DIR* 是先前列示的 *db2icd* 文件的安装目录。

7 可随时检查该守护进程的状态。在命令行处输入:

7 `INIT_DIR/db2icd status`

7 其中 *INIT_DIR* 是先前列示的 *db2icd* 文件的安装目录。该守护进程返回当前状态并显
7 示守护进程的标识 (如果守护进程活动的话) 。

7 响应文件安装错误代码

7 以下错误代码仅适用于 Windows, 而不适用于 UNIX 和 Linux 操作系统。

7 **3010** 安装成功, 但需要系统重新启动以完成安装。

7 安装 DB2 服务器必需的用户帐户 (Windows)

7 添加配额

7 添加配额用户权限在 Windows XP 和 Windows Server 2003 操作系统上已更
7 改为调整进程的内存配额。

7 DB2 安装程序授予的用户权限 - 调试程序

7 DB2 安装程序不会授予“调试程序”用户权限。DB2 安装程序授予下列用户权
7 限:

- 7 • 充当操作系统的一部分
- 7 • 创建记号对象
- 7 • 内存中锁定页
- 7 • 作为服务登录
- 7 • 添加配额

7 • 替换进程级记号

7 异步 I/O 支持 (Linux)

7 异步 I/O (AIO) 支持现在在 Linux (2.6 内核和某些 2.4 内核) 上可供裸设备和
7 O_DIRECT 文件系统使用。AIO 改进了页清除程序性能。可通过发出 **db2set** 命令来
7 启用或禁用 Linux 上的 AIO。

7 要使用 AIO, 用户必须安装 libaio-0.3.98 或更新版本并具有支持 AIO 的内核。用户还
7 必须运行 **db2set DB2LINUXAIO=true** 命令并重新启动 DB2 UDB。

消息参考

ADM 消息更新

7 **ADM12504E:** 消息 ADM12504E 的描述暗示主数据库上的实例名应该与备用数据库
7 上的实例名相匹配, 这是不正确的。

7 **ADM12504E**

7 无法建立 HADR 主数据库与辅助数据库的连接, 原因是 DB2 实例名不匹配。
7 更正 HADR_REMOTE_INST 配置参数。

7 HADR 并未要求主数据库上的实例名与备用数据库上的实例名相匹配。

CLP 消息更新

7 **DB21015E:** 未在超时时间段创建命令行处理器后端进程请求队列或输入队列。

7 **解释** DB2BQTRY 和 DB2BQTIME 环境变量的值需要增加或命令行处理器后端程序
7 “db2bp” 不能启动。“db2bp” 程序必须驻留在正确的数据库管理器安装路径
7 中, 而且用户必须具有对该文件的执行许可权。

7 在 UNIX 平台上, 确保该文件系统具有足够的文件块和索引节点。

7 **用户响应**

7 更正错误并重新提交该命令。

DBI 消息更新

5 **DBI1060E:** 无效程序包名 <"pkg-name">

5 **解释:** 输入了不正确的名称。要么该程序包不存在, 要么输入的名称不正确。

5 **用户响应:**

5 检查在分发介质上是否存在给定程序包的名称。如果存在, 则检查程序包名是
5 否有拼写错误。所有程序包名都应该小写。

SQL 消息添加

7 **SQL0121N:** 对同一 SQL 语句中的赋值多次指定目标名 “<name>”。

7 **解释** 同一目标名 “<name>” 被多次指定为 CALL 语句的 OUT 或 INOUT 自变量
7 或在 INSERT 语句的列列表中、UPDATE 语句的 SET 子句中的赋值的左边或
7 赋值语句的右边指定多次。目标名标识列、SQL 参数、SQL 变量或新的转换变
7 量。

7 注意，在更新其中多列基于基本表的同一列的视图或在该视图中插入时，可能
7 会发生此错误。

7 不能处理该语句。

7 **用户响应**

7 更正该语句的语法以使每个名称只指定一次。

7 sqlcode : -121

7 **SQL0270N:** 函数不受支持（原因码 = "<reason-code>"）

7 **解释** 74 通过时间戳记更新恢复历史文件中的状态字段是不允许的。

7 **用户响应**

7 74 仅通过 EID 更新恢复历史文件中的状态字段。

7 **解释** 75 自动统计信息收集在多数据库分区系统、启用 SMP 的系统或联合系统上不受支持。

7 **用户响应**

7 75 通过将数据库配置参数 AUTO_STATS_PROF 和 AUTO_PROF_UPD 设置为 OFF 对此数据库禁用自动统计信息收集。

7 或者将系统更改为在单一数据库分区上未启用 SMP 且并非联合系统的系统。

7 **SQL0494W:** 结果集的数目超过定位器的数目。

7 **解释** 在 ASSOCIATE LOCATORS 语句上指定的结果集定位器的数目小于存储过程返回的结果集的数目。将返回前“n”个结果集定位器值，其中“n”是在 SQL 语句上指定的结果集定位器变量的数目。

7 SQL 语句成功。

7 **用户响应**

7 增加在 SQL 语句上指定的结果集定位器变量的数目。

7 sqlcode : +494

7 sqlstate : 01614

7 **SQL1227N:**

7 **解释:**

7 **原因码 4**

7 PAGE_FETCH_PAIRS 的缓冲区大小项的值必须呈升序。而且，对于 32
7 位实例，PAGE_FETCH_PAIRS 条目中的任何缓冲区大小值都不能超出
7 表中的页数或 524287 中的较低数字。对于 64 位实例，
7 PAGE_FETCH_PAIRS 条目中的任何缓冲区大小值都不能超出表中的页
7 数或 2147483674。

7 **SQL1768N:** 无法启动 HADR。原因码 = "<reason-code>"

7 **解释:** 9 数据库被配置为使用原始日志。

7 **用户响应:**

7 9 重新配置数据库以仅将文件系统存储器用于日志文件，而不是使用原始 I/O
7 （直接磁盘存取）设备。请参阅《管理指南: 性能》中 logpath 和 newlogpath
7 数据库配置参数的讨论。

7 **SQL1790W:** 找不到至少具有 “<page size>” 页大小的缺省表空间。

7 **解释** 过程 NNSTAT 无法创建 SYSPROC.FED_STATS 表来保留已运行的语句的历史。找不到具有充足页大小（至少 “<pagesize>”）的表空间。

7 **用户响应**

7 确保至少具有 “<pagesize>” 页大小的表空间存在。

7 sqlcode: +1790

7 sqlstate: 01670

7 **SQL1791N:** 指定的服务器定义、模式或昵称对象名不存在。

7 **解释** 过程 NNSTAT 接受服务器定义、模式和昵称作为输入，但找不到其中一个或多个对象（包括对象名）。

7 **用户响应**

7 指定现有服务器定义、模式或昵称并重新提交该语句。

7 sqlcode: -1791

7 sqlstate: 42704

7 **SQL2316W:** 统计概要文件的 Runstats 命令字符串超出其最大大小。Runstats 命令字符串将截断为最大大小并存储在目录表 SYSIBM.SYSTABLE 中。

7 **解释** STATISTICS_PROFILE 列的最大大小为 32768 字节。如果统计概要文件的 Runstats 命令字符串的大小超出此字节数，Runstats 命令字符串将截断为最大大小。

7 实用程序继续处理。

7 **用户响应**

7 请参阅目录表 SYSIBM.SYSTABLES 中的 STATISTICS_PROFILE 列以查看统计概要文件。如果现有统计概要文件不是所需的，则重新发出 RUNSTATS 实用程序并指定 UPDATE PROFILE 或 UPDATE PROFILE ONLY 选项以修改该概要文件。有关该实用程序选项的信息，请参阅 RUNSTATS 实用程序文档。

7 **SQL3705N:** 指定的缓冲区大小参数无效。必须将缓冲区大小指定为 0 或 8 至 250000 之间的数字（包括这两者）。对于多个缓冲区，总缓冲区大小一定不能超出 250000。

7 **SQL20290N:** SQL 语句引用例程 “<例程名>”（特定名称 “<特定名>”），但该例程不能在分区 “<分区号>” 上运行。

7 **解释** 例程 “<例程名>”（特定名称 “<特定名>”）是使用无效分区号 “<分区号>” 调用的。

7 **用户响应**

7 对分区号参数指定 -1 以对当前分区运行该例程。

7 sqlcode: -20290

7 sqlstate: 560CA

7 **SQL22025N:** 对 reorgchk 存储过程指定了无效输入自变量。

7 解释 对于存储过程的第一个自变量，只有“T”和“S”是受支持的。如果“T”被
7 指定为第一个自变量，则存储过程的第二个自变量必须是充当
7 <schema.table-name> 的全限定表名。

7 用户响应
7 使用有效输入自变量重新提交。

7 **SQL27994W:** 专用寄存器缺省列的长度小于目标列长度。装入可能会截断对应于此
7 列 (<列号>) 的值。

7 解释 已经对列“<列号>”指定了子句
7 SESSION_USER、CURRENT_USER、SYSTEM_USER 或
7 CURRENT_SCHEMA，但此列是使用小于 128 字节的长度定义的（仅适用于
7 SESSION_USER）或者插入到此列中的列值在代码页转换之后可能超出目标长
7 度。装入可能会截断列值。

7 用户响应
7 如果系统标准不允许用户标识 (SESSION_USER) 超出列长，则此警告可能会
7 被忽略。为防止出现此警告，列长必须至少为 128 字节。如果代码页转换导致
7 此寄存器缺省列长增加，增加该列的长度以适应此增长。

Query Patroller

5 在运行 Query Patroller 历史数据生成器之前创建说明表

5 在对 Query Patroller 运行历史数据生成器时，如果说明表已不存在，生成器将创建它
5 们。但是，强烈建议在运行历史数据生成器之前创建说明表。当创建说明表时，确保
5 在同一分区上创建它们。在同一分区上活动地创建说明表将提高“说明”设施的性
5 能。此改进会提高历史数据生成器的性能。

5 检查 Query Patroller 日志文件以进行历史分析

5 如果“随时间的推移查询活动”（历史分析）报告的说明运行列显示查询的状态为未
5 成功运行，则尚未生成有关该查询的历史数据。因此，该查询将不会显示在任何历史
5 分析报告或图中。如版本 8 中所述，要确定查询未成功的原因，可以检查 qpuser.log 文
5 件。

5 除了检查 qpuser.log 文件之外，还应检查 qpdia.log 文件。

6 历史数据生成器的异常关闭

6 如果运行历史数据生成器并以异常方式关闭它，将在下一次尝试运行历史数据生成器
6 时接收到错误。异常关闭的示例有：

- 6 • DB2 UDB 意外停止
- 6 • 发出 db2stop force 命令
- 6 • 发出 killdb2 命令

6 当历史数据生成器异常关闭时，必须在尝试重新运行历史数据生成器之前发出以下命
6 令：

```
6 qp -d database generate historical_data stop
```

6 其中 database 标识要对其运行命令的数据库。

动态查询类更新

某些查询类操作不再需要停止 Query Patroller 然后重新启动它就可以生效。

在下表中，活动查询是状态为“正在运行”或“已排队”的查询。

表 22. 查询类更改生效的条件

更改的性质	更改生效的条件
添加、除去或更新查询类。	如果没有活动查询，则更改立即生效。
更新只涉及对 最大查询数 的更改的查询类。	立即生效，即使存在活动查询也不例外。
更新只涉及对 最大查询成本 的更改的查询类。	如果存在活动查询，则在下列任一情况下更新生效： <ul style="list-style-type: none">• 停止 Query Patroller 然后重新启动它。• 没有其它活动查询。 注： 当存在针对 最大查询成本 的更改暂挂时，任何种类的后续查询类更新在满足前面两个条件的其中一个之前都不会生效。
添加或除去查询类。	如果存在活动查询，则添加或除去在下列任一情况下生效： <ul style="list-style-type: none">• 停止 Query Patroller 然后重新启动它。• 没有其它活动查询。

嵌套的查询行为

不能对嵌套的查询进行排队。取而代之，如果嵌套的查询超出通常会导致对它进行排队的阈值时，它将立即运行。

SQL 语句类型造成的局限性

与前面的文档相反，可对具有以下语句的查询进行排队：

- 包含具有主机变量的静态 SQL 的查询
- 包含标识值函数（IDENTITY_VAL_LOCAL）或序列值函数（如 NEXT VALUE FOR 或 PREVIOUS VALUE FOR）的查询

使用终端服务客户机时的分辨率局限性

使用分辨率为 640x480 的终端服务客户机连接至运行 Query Patroller 中心的远程桌面时，“提交首选项”窗口可能显示为空白。要使“提交首选项”窗口正常显示，必须使用高于 640x480 的分辨率。

新的查询提交的组支持

从版本 8.2 开始，DB2 UDB 支持操作系统组之外的用户组。因此，Query Patroller 中心的“查询提交首选项”窗口中的**要使用的提交者概要文件**下拉列表中有一点变化。

如果已登录但没有对应 Query Patroller 用户管理的 DBADM 权限或编辑特权，则只能为您自己添加或更新提交首选项。在此情况下，**要使用的提交者概要文件**下拉列表包含您所属的 DB2 UDB 组（而不仅仅是您所属的操作系统组）的现有提交者概要文件。

如果已登录并具有对应 Query Patroller 用户管理的 DBADM 权限或编辑特权，可为其他用户添加或更新提交首选项。在此情况下，**要使用的提交者概要文件**下拉列表包含所有现有组提交者概要文件。

7 注：有关使用命令行界面输入 Query Patroller 命令以及 Query Patroller 命令的一般语
7 法的信息，请参阅 Query Patroller 命令行界面。

7 快速入门

7 验证数据库是否准备好迁移

7 版本 8.2 的主题中的先决条件部分说明如何验证数据库是否准备好进行迁移：

7 先决条件

7 确保在实例所有者主目录中发现的 migration.log 文件包含以下文本：Version of
7 DB2CKMIG being run: VERSION 8。

7 此先决条件事实上是在该过程结束时执行的迁移后步骤。

7 DB2 UDB 的 Common Criteria 认证

7 已经 Common Criteria 认证的 DB2 UDB 配置的权威信息可在
7 <http://niap.nist.gov/cc-scheme> 中找到。

7 Spatial Extender

7 验证 Spatial Extender 安装

7 runGseDemo 样本程序可用来熟悉 DB2 Spatial Extender 的应用程序编程。有关样本程
7 序用来创建支持空间的数据库并对该数据库中的数据执行空间分析的步骤的描述，请
7 参阅标题为『DB2 Spatial Extender 样本程序』的主题。此主题在信息中心和《*Spatial*
7 *Extender* 和 *Geodetic Extender* 用户指南和参考》中。

7 DB2 Spatial Extender 提供另一样本程序 seBankDemoRunBankDemo，它将演示如何将
7 空间功能添加至现有信息系统。

7 有关这两个样本程序的更多信息，请参阅下列目录中的自述文件：

7 Windows

7 -\sqllib\samples\spatial
7 -\sqllib\samples\spatial\bank

7 Linux 和 UNIX

7 -/sqllib/spatial
7 -/sqllib/spatial/bank

7 SQL 管理例程

7 快照 UDF 的列扩展

7 快照 UDF 中某些 VARCHAR 和 CLOB 列的大小已更改以符合最大数据库对象名称
7 标准。

表 23. UDF 的已扩展列

UDF		
列名	现有列定义	已更新列定义
SYSFUN.SQLCACHE_SNAPSHOT		
DB_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
STMT_TEXT	CLOB(64K)	CLOB(16M)
SNAPSHOT_APPL_INFO		
APPL_NAME	VARCHAR(255)	VARCHAR(256)
APPL_ID	VARCHAR(32)	VARCHAR(128)
AUTH_ID	VARCHAR(30)	VARCHAR(128)
CLIENT_NNAME	VARCHAR(20)	VARCHAR(128)
CLIENT_PRDID	VARCHAR(20)	VARCHAR(128)
INPUT_DB_ALIAS	VARCHAR(20)	VARCHAR(128)
CLIENT_DB_ALIAS	VARCHAR(20)	VARCHAR(128)
DB_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
DB_PATH	VARCHAR(256)	VARCHAR(1024)
EXECUTION_ID	VARCHAR(20)	VARCHAR(128)
CORR_TOKEN	VARCHAR(32)	VARCHAR(128)
TPMON_CLIENT_USERID	VARCHAR(20)	VARCHAR(256)
TPMON_CLIENT_WKSTN	VARCHAR(20)	VARCHAR(256)
TPMON_CLIENT_APP	VARCHAR(20)	VARCHAR(256)
TPMON_ACC_STR	VARCHAR(100)	VARCHAR(200)
SNAPSHOT_STATEMENT		
CURSOR_NAME	VARCHAR(31)	VARCHAR(128)
CREATOR	VARCHAR(32)	VARCHAR(128)
PACKAGE_NAME	VARCHAR(20)	VARCHAR(128)
STMT_TEXT	CLOB(64K)	CLOB(16M)
SNAPSHOT_LOCKWAIT		
TABLE_NAME	VARCHAR(35)	VARCHAR(128)
TABLE_SCHEMA	VARCHAR(32)	VARCHAR(128)
APPL_ID_HOLDING_LK	VARCHAR(32)	VARCHAR(128)
SNAPSHOT_DATABASE		
INPUT_DB_ALIAS	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
DB_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
DB_PATH	VARCHAR(256)	VARCHAR(1024)
SNAPSHOT_BP		
BP_NAME	VARCHAR(20)	VARCHAR(128)
DB_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
INPUT_DB_ALIAS	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
DB_PATH	VARCHAR(256)	VARCHAR(1024)
SNAPSHOT_LOCK		
TABLE_NAME	VARCHAR(35)	VARCHAR(128)

表 23. UDF 的已扩展列 (续)

UDF		
列名	现有列定义	已更新列定义
TABLE_SCHEMA	VARCHAR(32)	VARCHAR(128)
SNAPSHOT_TABLE		
TABLE_NAME	VARCHAR(35)	VARCHAR(128)
TABLE_SCHEMA	VARCHAR(32)	VARCHAR(128)
SNAPSHOT_TBREORG		
TABLE_NAME	VARCHAR(35)	VARCHAR(128)
TABLE_SCHEMA	VARCHAR(32)	VARCHAR(128)
SNAPSHOT_SUBSECT		
STMT_TEXT	CLOB(64K)	CLOB(16M)
SNAPSHOT_DYN_SQL		
STMT_TEXT	CLOB(64K)	CLOB(16M)
HEALTH_DBM_INFO		
SERVER_INSTANCE_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
HEALTH_DBM_HI		
SERVER_INSTANCE_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
HEALTH_DBM_HI_HIS		
SERVER_INSTANCE_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
HEALTH_DB_INFO		
DB_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
INPUT_DB_ALIAS	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
DB_PATH	VARCHAR(256)	VARCHAR(1024)
HEALTH_DB_HI		
DB_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
HEALTH_DB_HI_HIS		
DB_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
HEALTH_DB_HIC		
DB_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)
HEALTH_DB_HIC_HIS		
DB_NAME	VARCHAR(8)	VARCHAR(128)

注: SNAPSHOT_DYN_SQL、SNAPSHOT_STATEMENT、SNAPSHOT_SUBSECT 和 SQLCACHE_SNAPSHOT 例程的 STMT_TEXT 的定义已经扩展为 CLOB (16M) 仅为进一步的扩展。语句文本的实际输出将继续截断为 64K。

SQL 参考

CONNECT 语句

显式连接至 Windows 服务器时, TO *authorization-name* 或 USER *host-variable* 可使用符合 Microsoft Windows NT Security Account Manager (SAM) 的名称指定。限定符必须为 NetBIOS 式名称, 其最大长度为 15 个字符。例如, 'Domain\User'。

7
7
7
7
7
7
7

说明设施使用的模式

说明设施在限定要填充的说明表时使用下列标识作为要使用的模式:

- 动态 SQL 的会话授权标识
- 静态 SQL 的语句授权标识

该模式可能与一组说明表或指向另一模式下的一组说明表的别名相关联。

如果在该模式下找不到任何说明表，说明设施将检查 SYSTOOLS 模式下的说明表并尝试使用它们。

日期时间值的字符串表示法

时间字符串:

时间的字符串表示法是以数字开头的字符串，长度至少为 4 个字符。可包括结尾空格；可忽略时间的小时部分中的前导零，而秒数可以全部忽略。如果秒数被忽略，将采用 0 秒隐式规范。因此，13:30 相当于 13:30:00。

时间的有效字符串格式列示在下表中。每个格式是由名称和相关联的缩写标识的。

表 24. 时间的字符串表示法的格式

格式名	缩写	时间格式	示例
国际标准组织	ISO	hh.mm.ss	13.30.05
IBM 美国标准	USA	hh:mm AM 或 PM	1:30 PM
IBM 欧洲标准	EUR	hh.mm.ss	13.30.05
日本工业标准公元	JIS	hh:mm:ss	13:30:05
站点定义	LOC	取决于应用程序的地域代码	-

7

从版本 8.2 开始，“AM”和“PM”可以小写或大写表示。

系统监视器

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

未启用连接集中器情况下的去耦应用程序列表

在发出列示应用程序命令时可能会见到去耦应用程序（即使在未启用连接集中器的情况下）。

运行时回滚进程的进度监视

运行时回滚的进度监视使用应用程序快照提供回滚事件的进度信息。回滚事件包括两种类型:

工作单元回滚

包括整个事务的显式（用户调用）和隐式（强制）回滚。

保存点回滚

包括语句和应用程序级别保存点。嵌套保存点被视为单个单元，使用最外部的保存点。

提供的信息包括回滚事件的启动时间、要完成的工作总量和完成的工作。工作度量为字节。

总工作单元是需要对事务或保存点回滚的日志流的范围。

完成的工作单元显示已回滚的日志流中的相对位置。

对已完成的工作的更新是在处理每个日志记录之后进行的。因为日志记录的大小有所变化，所以更新并非均匀执行。

GET SNAPSHOT FOR ALL APPLICATIONS 命令中的样本输出:

```
Application Snapshot
Application handle      = 6
Application status     = Rollback Active
  Start Time           = 02/20/2004 12:49:27.713720
  Completed Work       = 1024000 bytes
  Total Work           = 4084000 bytes

Application Snapshot
Application handle      = 10
Application status     = Rollback to Savepoint
  Start Time           = 02/20/2004 12:49:32.832410
  Completed Work       = 102400 bytes
  Total Work           = 2048000 bytes
```

注：如果回滚在快照期间不活动，则回滚元素将不显示出来。

XML Extender

使用 XML Extender 配置 MQ XML UDF

必须配置并启用 MQ XML 用户定义的函数 (UDF) 才能使用它们。

先决条件:

通过遵循『安装 DB2 WebSphere MQ 函数』主题中的过程来安装 UDF，可在信息中心或《IBM DB2 Information Integrator 应用程序开发者指南》中找到该主题。

过程:

要使用 XML Extender 配置和启用 MQ XML UDF:

1. 打开 DB2 命令提示符窗口。
2. 通过输入以下命令连接至将使用 MQ XML UDF 的数据库:

```
db2 connect to <database>
```
3. 切换至安装 DB2 的路径中的 bnd 目录，例如:
 - SQLLIB/bnd (Linux 和 UNIX)
 - C:\Program Files\IBM\SQLLIB\bnd (Windows)
4. 使用以下命令将数据库绑定至 XML Extender:

```
db2 bind @dbxbnd.lst
```
5. 使用以下命令绑定数据库以便 XML Extender 使用 MQ XML UDF:

```
db2 bind mqxml.bnd
```

7 6. 使用以下命令将数据库绑定至 CLI:

7 db2 bind @db2cli.lst

7 XML Extender 环境变量 DB2DXX_MIN_TMPFILE_SIZE

7 DB2 XML Extender 可将大型文档将在临时文件中以避免在处理时使用大量内存。在带有大量物理内存的系统上，可避免将文档移至临时文件以降低输入 / 输出活动量。环境变量 DB2DXX_MIN_TMPFILE_SIZE 指示 XML Extender 使用内存缓冲区（而不是临时文件）来处理小于指定值的文档。该变量仅在服务器上适用。如果多个物理节点参与分区环境，可在每个节点上以不同方式设置该变量以反映安装在每台计算机上的内存量。如果未设置环境变量，则大于 128 KB 的文档在处理期间将自动放置在临时文件中。小于 128 KB 的文档将在内存中处理。

7 DB2XML.XMLVarchar UDT 重新定义

7 可重新定义用户定义的类型（UDT）DB2XML.XMLVarchar，最大可达 32 KB。要更改 XMLVarchar UDT 的大小，在对 XML Extender 启用数据库之前创建 UDT。

7 有关更多信息，请参阅《DB2 XML Extender 管理和编程》。

附录 A. DB2 UDB 修订包 CD 目录结构

Windows 操作系统

修订包 CD 上的文件位于以下位置:

表 25. Windows 文件

文件	位置
DB2 产品文件:	x:\db2
安装先决条件:	x:\doc\ <language>\install.txt</language>
安装先决条件 (HTML):	x:\doc\ <language>\install.htm</language>
许可证文件:	x:\db2\license
发行说明:	x:\doc\ <language>\release.txt</language>
发行说明 (HTML):	x:\doc\ <language>\db2ir\index.htm</language>

其中:

- x: 指的是 CD 驱动器
- <language> 指的是语言目录, 由 5 个字符的代码组成, 对应表 27 的其中一种语言

UNIX 操作系统

修订包 CD 上的文件位于以下位置

表 26. UNIX 文件

文件	位置
DB2 产品文件:	/cdrom/db2
安装先决条件:	/cdrom/doc/<language>/install.txt
安装先决条件 (HTML):	/cdrom/doc/<language>/install.htm
许可证文件:	/cdrom/db2/license
发行说明:	/cdrom/doc/<language>/release.txt
发行说明 (HTML):	/cdrom/doc/<language>/db2ir/index.htm

其中:

- /cdrom 指的是安装点
- <language> 指的是语言目录, 由 5 个字符的代码组成, 对应表 27 的其中一种语言

下表描述语言目录名及其对应语言。

表 27. 目录名及其对应语言

目录	语言
ar_AA	阿拉伯语
bg_BG	保加利亚语
cs_CZ	捷克语

表 27. 目录名及其对应语言 (续)

目录	语言
da_DK	丹麦语
de_DE	德语
el_GR	希腊语
en_US	英语
es_ES	西班牙语
fi_FI	芬兰语
fr_FR	法语
hr_HR	克罗地亚语
hu_HU	匈牙利语
it_IT	意大利语
iw_IL	希伯来语
ja_JP	日语
ko_KR	韩国语
nl_NL	荷兰语
no_NO	挪威语
pl_PL	波兰语
pt_BR	巴西葡萄牙语
pt_PT	葡萄牙语
ro_RO	罗马尼亚语
ru_RU	俄语
sk_SK	斯洛伐克语
sl_SI	斯洛文尼亚语
sv_SE	瑞典语
tr_TR	土耳其语
zh_CN	简体中文
zh_TW	繁体中文

注:

1. 目录名可能显示为大写或小写字母，这取决于您的操作系统。
2. 此 CD 上不会显示先前列表中的所有目录，这是因为并未在所有 CD 上提供所有语言目录。
3. 从版本 8.2 开始，『安装说明』是《发行说明》中的一节。

附录 B. 与 IBM 联系

在中国，请致电下列其中一个号码以与 IBM 联系：

- 800-810-1818 或 (010) 84981188 分机 5151，可获得售前客户服务
- 800-810-1818 或 (010) 84981188 分机 5200，可获得售后客户服务
- 800-810-1818 或 (010) 84981188 分机 5017，可获得市场营销与销售的信息

要查找您所在国家或地区的 IBM 营业处，可在网上查看 IBM 全球联系人目录 (Directory of Worldwide Contacts)，网址为：<http://www.ibm.com/planetwide>

产品信息

有关 DB2 通用数据库产品的信息可通过万维网获取，网址为：<http://www-900.ibm.com/cn/software/db2/>

此站点包含有关 DB2 产品家族、DB2 解决方案、技术前沿与趋势、DB2 服务、成功案例、市场活动、培训与认证、DB2 开发者园地、合作伙伴、下载中心、资料库、第三方分析报告、殊荣与奖项、DB2 新闻以及如何购买 DB2 的最新信息。

有关如何在中国以外的国家或地区与 IBM 联系的信息，请访问 IBM Worldwide 页面，网址为：www.ibm.com/planetwide

附录 C. 声明

IBM 可能不在所有国家或地区提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

有关双字节（DBCS）信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：International Business Machines Corporation “按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。IBM 可以随时对本资料中描述的产品和 / 或程序进行改进和 / 或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：（i）允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及（ii）允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
8200 Warden Avenue
Markham, Ontario

L6G 1C7
CANADA

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境中测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级的系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量是通过推算而估计的，实际结果可能会有差异。本文档的用户应当验证其特定环境的适用数据。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

所有关于 IBM 未来方向或意向的声明都可随时更改或收回，而不另行通知，它们仅仅表示了目标和意愿而已。

本信息可能包含在日常业务操作中使用的数据和报告的示例。为了尽可能完整地说明这些示例，示例中可能会包括个人、公司、品牌和产品的名称。所有这些名称都是虚构的，与实际商业企业所用的名称和地址的任何雷同纯属巧合。

版权许可：

本信息可能包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口（API）进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。

凡这些样本程序的每份拷贝或其任何部分或任何衍生产品，都必须包括如下版权声明：

©（贵公司的名称）（年）。此部分代码是根据 IBM 公司的样本程序衍生出来的。

© Copyright IBM Corp.（输入年份）。All rights reserved.

商标

下列各项是国际商业机器公司在美国和 / 或其他国家或地区的商标, 且已在 DB2 UDB 文档库中的至少一份文档中使用。

ACF/VTAM	iSeries
AISPO	LAN Distance
AIX	MVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	NetView
BookManager	OS/390
C Set++	OS/400
C/370	PowerPC
CICS	pSeries
Database 2	QBIC
DataHub	QMF
DataJoiner	RACF
DataPropagator	RISC System/6000
DataRefresher	RS/6000
DB2	S/370
DB2 Connect	SP
DB2 Extender	SQL/400
DB2 OLAP Server	SQL/DS
DB2 Information Integrator	System/370
DB2 Query Patroller	System/390
DB2 Universal Database	SystemView
Distributed Relational Database Architecture	Tivoli
DRDA	VisualAge
eServer	VM/ESA
Extended Services	VSE/ESA
FFST	VTAM
First Failure Support Technology	WebExplorer
IBM	WebSphere
IMS	WIN-OS/2
IMS/ESA	z/OS
	zSeries

下列各项是其他公司的商标或注册商标, 且已在 DB2 UDB 文档库中的至少一份文档中使用:

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

Intel 和 Pentium 是 Intel Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

Java 和所有基于 Java 的商标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家或地区的注册商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。



中国印刷