

*IBM SPSS Modeler Server 18.2.2 for  
UNIX - Instructions d'installation*





---

# Table des matières

- Chapitre 1. Instructions d'installation..... 1**
- Configuration requise..... 1
- Configuration supplémentaire..... 1
- Installation..... 1
- Assistant d'installation graphique..... 2
- Installation par ligne de commande..... 3
- Installation silencieuse..... 3
- Après l'installation d'IBM SPSS Modeler Server ..... 4
- Installation d'IBM SPSS Modeler Batch..... 4
- Configuration d'IBM SPSS Modeler en vue de l'utilisation d'IBM SPSS Statistics ..... 4
- Activation de la programmabilité d'IBM SPSS Statistics..... 5
- Création de liens pour SSL sur les systèmes AIX..... 5
- Démarrage du processus..... 5
- Vérification du statut du serveur..... 6
- Connexion des utilisateurs finals..... 6
- Technologie IBM SPSS Data Access Pack..... 6
- Désinstallation..... 7



---

# Chapitre 1. Instructions d'installation

Les instructions suivantes permettent d'installer IBM® SPSS Modeler Server version 18.2.2.

IBM SPSS Modeler Server peut être installé et configuré de manière à s'exécuter en mode d'analyse réparti, avec une ou plusieurs installations client. Vous obtenez ainsi de meilleures performances lors du traitement des jeux de données volumineux. En effet, les opérations consommatrices de mémoire s'exécutent sur le serveur sans télécharger de données sur l'ordinateur client. Pour lancer les analyses, vous devez disposer d'au moins une installation client IBM SPSS Modeler.

Lorsque vous installez une nouvelle version, veillez à communiquer le nom d'hôte et le numéro de port du produit IBM SPSS Modeler Server aux utilisateurs finals.

---

## Configuration requise

Pour consulter la configuration requise, accédez à <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

## Configuration supplémentaire

**Logiciel client.** Le logiciel client doit présenter le même niveau de version que le logiciel IBM SPSS Modeler Server.

Vous devez vous assurer que les limites du noyau sur le système sont suffisantes pour utiliser IBM SPSS Modeler Server. Les valeurs `ulimits` des données, de la mémoire, du fichier et des processus sont particulièrement importantes et doivent être définies sur illimitées au sein de l'environnement IBM SPSS Modeler Server. Pour ce faire :

1. Ajoutez les commandes suivantes à `modelersrv.sh` :

```
ulimit -d unlimited
```

```
ulimit -m unlimited
```

```
ulimit -f unlimited
```

```
ulimit -u unlimited
```

De plus, définissez la limite maximale de pile autorisée par le système (`ulimit -s XXXX`), par exemple :

```
ulimit -s 64000
```

2. Redémarrez IBM SPSS Modeler Server.

Vous avez également besoin de l'utilitaire de compression de fichiers *gzip* et de *GNU cpio* installés au bon emplacement afin que le programme d'installation puisse décompresser les fichiers d'installation. En outre, sur la machine qui exécute SPSS Modeler Server, vous devez définir l'environnement local sur `EN_US.UTF-8`.

---

## Installation

Vous pouvez installer IBM SPSS Modeler Server en tant qu'utilisateur `root` ou en tant qu'utilisateur non `root`. Si votre site restreint l'utilisation du mot de passe `root`, utilisez une méthode d'authentification qui permet l'exécution en tant qu'utilisateur non `root` (voir le manuel IBM SPSS Modeler Server and Performance Guide). Ensuite, installez le produit comme utilisateur qui va exécuter le démon. Vous devez

exécuter toutes les actions en tant qu'utilisateur non root ou en tant qu'utilisateur root. Notez que vous devez utiliser le mot de passe root pour démarrer et arrêter le serveur.

**Remarque :** Dans un environnement AIX à unités d'exécutions multiples, il est possible que des charges de travail qui pouvaient être exécutées correctement auparavant échouent en raison d'une quantité de mémoire insuffisante due à une modification des scripts de démarrage de SPSS Modeler Server, de SPSS Modeler Solution Publisher et de la bibliothèque SPSS Modeler Solution Publisher Runtime. Pour éviter ce problème, supprimez la ligne suivante du script de démarrage : `MALLOCOPTIONS=multiheap`.

**Remarque :** L'installation échouera si vous tentez d'installer SPSS Modeler Server sur Linux en tant qu'utilisateur ne disposant pas des droits d'exécution pour les fichiers se trouvant dans le répertoire /tmp. Pour éviter cela, vous devez soit disposer des droits d'exécution pour les fichiers se trouvant dans /tmp pour que les installations SPSS Modeler InstallAnywhere réussissent, soit, si cela n'est pas présent dans votre environnement, vous pouvez définir et exporter `IATEMPDIR` vers un emplacement où vous disposez des droits nécessaires à l'exécution de l'installation.

**Important :** Le système de fichiers sur lequel vous installez IBM SPSS Modeler Server doit être monté avec l'option `suid`. Le produit ne fonctionnera pas correctement si le système de fichiers est monté avec l'option `nosuid`.

1. **A partir de votre support d'installation téléchargé, extrayez les fichiers d'installation.** Le fichier de support téléchargé est une archive compressée. Extrayez les fichiers dans l'archive.
2. **A partir de votre support d'installation téléchargé, exécutez le fichier d'installation.** Exécutez le fichier `.bin` contenu dans le support téléchargé.
3. **Vérifiez l'espace du disque dur.** En plus de l'espace disque dur permanent spécifié dans <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/modeler/requirements.html>, il vous faut un espace disque temporaire pour les fichiers d'installation. Les fichiers du programme d'installation sont extraits sur le dossier temporaire de votre système. S'il y n'a pas assez d'espace libre dans le dossier temporaire, les fichiers d'installation sont extraits dans votre dossier personnel. Si aucun des deux emplacements n'a assez d'espace, le programme d'installation ne peut pas continuer. Dans ce cas, définissez temporairement la variable d'environnement `IATEMPDIR` sur un emplacement avec l'espace adéquat. Cet emplacement doit contenir au moins 2,5 gigaoctets (Go) d'espace libre.
4. **Vérifiez le répertoire de destination.** Par défaut, IBM SPSS Modeler Server est installé sur `/usr/IBM/SPSS/ModelerServer/<version>`. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ce chemin d'accès dans l'assistant d'installation graphique ou dans l'installation de ligne de commande. Si vous souhaitez installer le programme d'installation silencieux, vous pouvez définir la valeur de `USER_INSTALL_DIR` dans `installer.properties`. Dans tous les cas, vous devez disposer des droits d'accès en lecture et en écriture sur le répertoire d'installation ; par conséquent, connectez-vous sous un compte qui possède un niveau d'autorisation suffisant. *Remarque :* Si vous effectuez une mise à jour en ajoutant une nouvelle version du produit, installez la nouvelle version dans un répertoire distinct.
5. **Modifiez les autorisations d'exécution du programme d'installation.** Vérifiez que le programme d'installation peut être exécuté par l'utilisateur qui exécutera le programme d'installation.
6. **Exécutez le programme d'installation.** Vous pouvez utiliser le programme d'installation dans une interface graphique, à partir de la ligne de commande ou de manière silencieuse. Les instructions pour chaque méthode apparaissent ci-dessous.

## Assistant d'installation graphique

L'assistant d'installation graphique affiche une interface graphique qui vous interrogera sur les paramètres d'installation. Il vous faudra un système Windows X.

1. A l'invite de UNIX, modifiez le répertoire dans lequel le fichier a été copié ou extrait :
2. Extrayez le programme d'installation en exécutant la commande suivante :  
`./<nom_programme_installation>`
3. Après le lancement de l'assistant d'installation, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

## Installation par ligne de commande

L'installation par ligne de commande utilise les invites de commande pour spécifier les paramètres d'installation.

1. A l'invite de UNIX, modifiez le répertoire dans lequel le fichier a été copié ou extrait :
2. Extrayez le programme d'installation en exécutant la commande suivante :

```
./<nom_programme_installation> -i console
```

Où <nom\_programme\_installation> est le fichier *.bin* du programme d'installation.

3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Installation silencieuse

Le mode silencieux active l'installation sans intervention de l'utilisateur. Des paramètres d'installation sont spécifiés sous la forme d'un fichier de propriétés.

Pour effectuer une installation en mode silencieux sur les systèmes Linux et UNIX :

1. Dans l'emplacement où vous avez copié les fichiers du programme d'installation, créez un fichier `installer.properties`.
2. Dans un éditeur de texte, définissez les valeurs figurant dans `installer.properties`. Voici un exemple de fichier `installer.properties` :

```
=====
# Thu Jan 29 11:35:37 GMT 2015
# Replay feature output
# -----
# This file was built by the Replay feature of InstallAnywhere.
# It contains variables that were set by Panels, Consoles or Custom Code.

#Indicate whether the license agreement been accepted
#-----
LICENSE_ACCEPTED=TRUE

#Server Mode
#-----
SERVERMODE_SELECT_OPTION="\1\"

#Choose Install Folder
#-----
USER_INSTALL_DIR=/usr/IBM/SPSS/ModelerServer/17.0

#Install
=====
```

3. La valeur de `SERVERMODE_SELECT_OPTION` dépend du type d'installation. Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes :
  - 0 - Mode hors production. Si vous avez acheté une installation hors production distincte, entrez cette option. Cette installation ne peut pas être utilisée pour la production.
  - 1 - Mode Production. Une installation de production est une installation standard de SPSS Modeler Server. Elle peut être utilisée pour la production.
4. Vérifiez que la valeur de `USER_INSTALL_DIR` correspond à l'emplacement du répertoire d'installation. Le chemin du répertoire ne doit pas contenir d'espaces.
5. Enregistrez le fichier.
6. Exécutez le programme d'installation avec la commande suivante :

```
./<nom_programme_installation> -i silent -f installer.properties
```

Où <nom\_programme\_installation> est le fichier *.bin* du programme d'installation.

## Après l'installation d'IBM SPSS Modeler Server

Cette section décrit certaines étapes obligatoires et facultatives à suivre après l'installation. Elle n'expose pas toutes les options de configuration possibles. Vous trouverez des informations sur toutes les options de configuration dans le manuel *IBM SPSS Modeler Server and Performance Guide*.

**Remarque :** Les journaux d'installation sont placés dans le dossier de désinstallation par défaut, par exemple : `<chemin_dossier_installation>/Uninstall_IBM_SPSS_MODELER_SERVER/Logs`.

### Installation d'IBM SPSS Modeler Batch

IBM SPSS Modeler Batch fournit les capacités d'analyse intégrales du client IBM SPSS Modeler standard, sans l'accès à l'interface utilisateur normale. Batch vous permet d'exécuter des tâches de longue durée ou répétitives sans que vous ayez à intervenir ou que la présence de l'interface utilisateur soit nécessaire à l'écran. Il doit être exécuté en mode distribué avec IBM SPSS Modeler Server (le mode local n'est pas pris en charge).

Pour plus d'informations, voir *IBM SPSS Modeler Batch - Guide d'utilisation*.

#### Installation d'IBM SPSS Modeler Batch sous Linux

1. Remplacez les répertoires par le répertoire `modelbat`.
2. Modifiez pour le répertoire de la plateforme approprié.
3. Exécutez le script d'installation `.bin`. Vérifiez que `.bin` peut être exécuté par `root`. Par exemple :

```
./modelerserverlinux64.bin -i console
```

ou :

```
./modelerbatchlinux.bin -i console
```

4. Les détails de l'introduction apparaissent. Appuyez sur Entrée pour continuer.
5. Les informations de licence apparaissent. Lisez la licence, saisissez 1 pour l'accepter puis appuyez sur Entrée pour continuer.
6. Une invite vous demande de saisir l'emplacement de l'installation. Pour utiliser le répertoire par défaut (par exemple : `/usr/IBM/SPSS/ModelerServer/<nn>` ou bien : `/usr/IBM/SPSS/ModelerBatch/<nn>`, où `<nn>` est le numéro de version), appuyez sur entrée. Si vous spécifiez un répertoire autre que le répertoire par défaut, vérifiez que le nom du chemin d'accès ne contient pas de caractères ASCII étendus, d'espaces ou d'esperluettes (&).
7. Une invite vous demande de confirmer l'emplacement de l'installation. Lorsque celui-ci est correct, tapez `y` et appuyez sur Entrée.
8. Un récapitulatif de préinstallation apparaît pour confirmer vos entrées. Appuyez sur Entrée pour continuer.
9. Un message apparaît pour vous informer que la routine d'installation est prête à être exécutée. Appuyez sur Entrée pour continuer.
10. Une barre de progression apparaît pendant l'exécution de l'installation. Lorsque l'installation est terminée, appuyez sur Entrée pour quitter le programme d'installation.

### Configuration d'IBM SPSS Modeler en vue de l'utilisation d'IBM SPSS Statistics

Afin d'activer IBM SPSS Modeler pour pouvoir utiliser les noeuds Transformation Statistiques, Modèle Statistiques, et Sorties Statistiques, vous devez disposer d'une copie d'IBM SPSS Statistics installée et de la licence correspondante sur l'ordinateur sur lequel le flux est exécuté.

Si vous exécutez IBM SPSS Modeler en mode local (autonome), la copie sous licence d'IBM SPSS Statistics doit se trouver sur l'ordinateur local.



Une fois l'installation de cette copie du client SPSS Modeler terminée, vous devez la configurer pour pouvoir l'utiliser avec IBM SPSS Statistics. A partir du menu principal du client, sélectionnez :

### Outils > Options > Applications externes

et sur l'onglet IBM SPSS Statistics, indiquez l'emplacement local désiré pour l'installation d'IBM SPSS Statistics. Pour plus d'informations, consultez le guide *Source, Process and Output Nodes* ou l'aide en ligne de Applications externes.

En outre, si vous exécutez le logiciel en mode distribué en utilisant un serveur IBM SPSS Modeler Server distant, vous devez également exécuter un utilitaire sur l'hôte d'IBM SPSS Modeler Server afin de créer le fichier *statistics.ini*, qui indique à IBM SPSS Statistics le chemin d'installation d'IBM SPSS Modeler Server. Pour ce faire, à partir de l'invite de commande, accédez au répertoire IBM SPSS Modeler Server *bin* et sous Windows, exécutez :

```
statisticsutility -location=<chemin_installation_IBM SPSS Statistics>/bin
```

Sur Unix, exécutez :

```
./statisticsutility -location=<chemin_installation_IBM SPSS Statistics>/bin
```

Si vous ne disposez pas d'une copie sous licence d'IBM SPSS Statistics sur votre ordinateur local, vous pouvez quand même exécuter le noeud Fichier Statistiques sur un serveur IBM SPSS Statistics, mais les tentatives d'exécution d'autres noeuds IBM SPSS Statistics entraîneront l'affichage d'un message d'erreur.

## Activation de la programmabilité d'IBM SPSS Statistics

Si vous avez installé IBM SPSS Statistics et que vous souhaitez pouvoir appeler ses plug-ins Python ou R depuis les noeuds IBM SPSS Statistics dans IBM SPSS Modeler Server, vous devez effectuer les actions suivantes sur le serveur UNIX pour activer les plug-ins.

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. Exportez les variables d'environnement de la manière suivante :
  - **Linux.** export LD\_LIBRARY\_PATH=[plugin\_install\_directory]/lib:\$LD\_LIBRARY\_PATH
  - **Pour AIX.** export LIBPATH=[plugin\_install\_directory]/lib:\$LIBPATH

## Création de liens pour SSL sur les systèmes AIX

Sur les systèmes AIX, si vous voulez utiliser SSL (Secure Sockets Layer) pour sécuriser le transfert de données, vous devez créer des liens pour SSL avec de démarrer IBM SPSS Modeler Server. Pour ce faire, entrez les commandes ci-après.

```
rm -f libssl.so
ln -f -s libssl.so.0.9.8 libssl.so
rm -f libcrypto.so
ln -f -s libcrypto.so.0.9.8 libcrypto.so
```

## Démarrage du processus

IBM SPSS Modeler Server s'exécute en tant que processus démon et présente des privilèges root par défaut. IBM SPSS Modeler Server peut être configuré pour une exécution sans privilèges root. Pour plus d'informations, consultez le *IBM SPSS Modeler Server and Performance Guide* . Vous devez choisir une méthode d'authentification qui ne nécessite pas d'exécuter le démon en tant que root.

Démarrez l'application en exécutant un script de démarrage, *modelersrv.sh* , inclus dans le répertoire d'installation. Le script de démarrage configure l'environnement du logiciel et exécute le logiciel.

1. Connectez-vous en tant que *root* . Vous pouvez aussi vous connecter en tant qu'utilisateur *non root* si l'utilisateur non root est également l'utilisateur qui a installé IBM SPSS Modeler Server.

2. Atteignez le répertoire d'installation d'IBM SPSS Modeler Server. Le script de démarrage doit être exécuté à partir de cet emplacement.
3. Exécutez le script de démarrage. Par exemple, à l'invite UNIX, tapez :  

```
./modelersrv.sh start
```

## Vérification du statut du serveur

1. A l'invite UNIX, tapez :  

```
/modelersrv.sh list
```
2. Examinez la sortie, semblable à celle générée par la commande UNIX ps. Si le serveur est en cours d'exécution, il apparaît en premier dans la liste.

IBM SPSS Modeler Server est désormais prêt à accepter les connexions des utilisateurs finals qui ont été autorisés. Pour plus d'informations, voir la rubrique [«Connexion des utilisateurs finals»](#), à la page 6.

## Connexion des utilisateurs finals

Pour accéder à IBM SPSS Modeler Server, les utilisateurs finals se connectent à partir du logiciel client. Pour obtenir une description du fonctionnement du logiciel ainsi que des tâches administratives que vous devez exécuter, reportez-vous à *IBM SPSS Modeler Server and Performance Guide*. Vous devez fournir aux utilisateurs finals les informations dont ils ont besoin pour se connecter, notamment l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur serveur.

## Technologie IBM SPSS Data Access Pack

Pour lire ou écrire sur une base de données, vous devez installer et configurer une source de données ODBC pour la base de données appropriée, avec, le cas échéant, des autorisations en lecture et en écriture. IBM SPSS Data Access Pack contient un ensemble de pilotes ODBC qui peuvent être utilisés dans ce but, et ces pilotes sont disponibles sur le site de téléchargement. Si vous avez des questions sur la création ou la définition d'autorisations pour les sources de données ODBC, contactez l'administrateur de votre base de données.

### Pilotes ODBC pris en charge

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les bases de données et pilotes ODBC pris en charge et testés pour une utilisation avec IBM SPSS Modeler, consultez les matrices de compatibilité des produits sur le site Web de support technique de l'entreprise (<http://www.ibm.com/support>).

### Où installer les pilotes

**Remarque :** Vous devez installer et configurer les pilotes ODBC sur chaque ordinateur sur lequel le traitement peut avoir lieu.

- Si IBM SPSS Modeler est exécuté en mode local (autonome), les pilotes doivent être installés sur l'ordinateur local.
- Si vous exécutez IBM SPSS Modeler en mode distribué et un IBM SPSS Modeler Server en mode distant, les pilotes ODBC doivent être installés sur le même ordinateur d'installation que IBM SPSS Modeler Server. Pour IBM SPSS Modeler Server sur les systèmes UNIX, consultez également "Configuration des pilotes ODBC sur les systèmes UNIX" plus loin dans cette section.
- Si vous devez accéder aux mêmes sources de données provenant d'IBM SPSS Modeler et d'IBM SPSS Modeler Server, les pilotes ODBC doivent être installés sur les deux ordinateurs.
- Si IBM SPSS Modeler est exécuté via Terminal Services, les pilotes ODBC doivent être installés sur le même serveur Terminal Services que IBM SPSS Modeler.

## Configuration des pilotes ODBC sur les systèmes UNIX

Par défaut, le gestionnaire de pilote DataDirect n'est pas configuré pour IBM SPSS Modeler Server sur les systèmes UNIX. Pour configurer le chargement du gestionnaire de pilote DataDirect sur UNIX, saisissez les commandes suivantes :

```
cd <répertoire_installation_modeler_server>/bin
rm -f libspssodbc.so
ln -s libspssodbc_datadirect.so libspssodbc.so
```

Le lien par défaut est alors supprimé et un lien vers le gestionnaire de pilote DataDirect est créé.

**Remarque :** L'encapsuleur de pilote UTF16 est obligatoire pour utiliser les pilotes SAP HANA ou IBM Db2 CLI de certaines bases de données. DashDB requiert le pilote IBM Db2 CLI. Pour créer un lien vers l'encapsuleur de pilote UTF16, entrez plutôt la commande suivante :

```
rm -f libspssodbc.so
ln -s libspssodbc_datadirect_utf16.so libspssodbc.so
```

Pour configurer SPSS Modeler Server :

1. Configurez le script de démarrage `modelersrv.sh` de SPSS Modeler Server pour référencer le fichier d'environnement IBM SPSS Data Access Pack `odbc.sh` en ajoutant la ligne suivante au script `modelersrv.sh` :

```
. /<chemin_install_SDAP>/odbc.sh
```

Où `<chemin_install_SDAP>` est le chemin d'accès complet à votre installation IBM SPSS Data Access Pack.

2. Redémarrez SPSS Modeler Server.

En outre, pour SAP HANA et IBM Db2 uniquement, ajoutez la définition de paramètre suivante au nom de système par défaut dans le fichier `odbc.ini` afin d'éviter les dépassements de mémoire tampon durant la connexion :

```
DriverUnicodeType=1
```

**Remarque :** L'encapsuleur `libspssodbc_datadirect_utf16.so` est également compatible avec les autres pilotes ODBC pris en charge par SPSS Modeler Server.

### Configuration d'IBM SPSS Modeler Server pour l'accès aux données

Pour pouvoir utiliser IBM SPSS Data Access Pack avec IBM SPSS Modeler Server, vous devez configurer les scripts de démarrage. Cette configuration est une étape importante ; en effet, sans cette étape, l'accès aux données ne fonctionne pas. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à *IBM SPSS Modeler Server and Performance Guide*.

## Désinstallation

Désinstallez IBM SPSS Modeler Server en supprimant les fichiers de programme et en désactivant le démarrage automatique (si vous avez configuré le système sur un démarrage automatique).

### Pour supprimer les fichiers de programme

1. Arrêtez le processus serveur. Les instructions d'arrêt du processus serveur se trouvent dans le manuel *IBM SPSS Modeler Server and Performance Guide*.
2. Supprimez le répertoire d'installation.

## Suppression silencieuse d'une installation

Le mode silencieux permet de désinstaller les logiciels sans intervention de l'utilisateur. Pour supprimer silencieusement une installation dans IBM SPSS Modeler Server :

1. Exécutez le programme de désinstallation en exécutant la commande suivante :

```
./<chemin_programme_installation>/Uninstall_IBM_SPSS_MODELER_SERVER/  
Uninstall_IBM_SPSS_MODELER_SERVER -i silent
```

Où *<chemin\_programme\_installation>* représente le nom du chemin d'accès au répertoire d'installation d'IBM SPSS Modeler Server.

## Pour désactiver le démarrage automatique

IBM SPSS Modeler Server inclut un script qui permet de configurer votre système sur un démarrage automatique du démon du serveur lors du redémarrage de l'ordinateur (les instructions sont disponibles dans le manuel *IBM SPSS Modeler Server and Performance Guide*).



