

IBM SPSS Modeler インストール手順 (許
可ユーザー・ライセンス)



目次

第 1 章 インストールの説明.....	1
システム要件.....	1
認証コード.....	1
インストール.....	1
ダウンロードされたファイルからのインストール.....	1
サイレント・インストール.....	1
インストールに関する注意事項.....	3
製品のライセンス取得.....	3
ライセンス認証ウィザードの使用.....	3
ライセンスの表示.....	4
インストールのトラブルシューティング.....	4
インストール時の無効なデジタル署名.....	4
IBM SPSS Modeler を IBM SPSS Statistics と連携させるための構成.....	4
Database Access.....	5
フィックスパックの適用.....	5
アンインストール.....	6
IBM SPSS Modeler のアップデート、変更、および更新.....	6

第 1 章 インストールの説明

以下に示すのは、ユーザー許諾ライセンスのライセンス・タイプを使用した IBM® SPSS® Modeler バージョン 18.2.2 のインストールの説明です。この文書は、デスクトップ・コンピューターにインストールするユーザーを対象としています。

システム要件

システム要件を確認するには、<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html> にアクセスしてください。

認証コード

認証コードも必要になります。場合によっては、複数のコードが必要になることがあります。この場合、すべてのコードが必要になります。

認証コードの取得方法に関する別個の指示を受け取っていると思います。認証コードが見つからない場合は、<https://www.ibm.com/products/spss-modeler/support> にアクセスして、カスタマー・サービスに連絡してください。

インストール

重要: インストールするには、コンピューターに管理者権限でログオンする必要があります。

ダウンロードされたファイルからのインストール

管理者権限でインストーラーを実行する必要があります。

1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、ご使用のコンピューターのいずれかの場所にすべてのファイルを解凍します。
2. Windows Explorer を使用して、ファイルを解凍した場所を参照します。
3. `setup.exe` を右クリックして、「**管理者として実行**」を選択します。
4. 画面に表示される指示に従います。特別な指示については、[3 ページの『インストールに関する注意事項』](#)を参照してください。

サイレント・インストール

サイレント・モードを使用すると、対話操作なしでインストールを自動で実行することができます。つまり、サイレント・インストールを実行すると、システム管理者は、各インストールをモニターしたりプロンプトやダイアログ・ボックスに入力したりする作業から解放されます。この方式は、同一のハードウェアが組み込まれている多数の異なるコンピューターに SPSS Modeler をインストールする場合に特に役立ちます。

注: サイレント・インストールを実行するには管理者権限が必要です。

Windows - サイレント・インストール

Microsoft Installer (MSI) を使用することにより Windows システムでサイレント・インストールを実行できます。MSI パッケージをインストールするには `msiexec.exe` を使用します。

使用可能なオプションは次のとおりです。

表 1. サイレント・インストールのオプション	
オプション	説明
/i	プログラムで製品をインストールすることを指定します。
/l*v	詳細なロギングを指定します。例えば、インストールのトラブルシューティングを行う必要がある場合にこの形式のログが役立ちます。
/qn	外部のユーザー・インターフェース・シーケンスを実行せずにインストールを実行します。
/s	サイレント・モードを指定します。
/v	<p>セットアップ・プログラムが、MSI 実行可能ファイル (msiexec.exe) に対して行う呼び出しにパラメーター・ストリングを渡すことを指定します。このオプションを使用する場合は、以下の構文の要件が適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 既存の引用符 (" ") の内側にあるすべての引用符の前には円記号 (¥) を配置する必要があります。 /v オプションとその引数の間にはスペースを含めないでください。 /v オプションを使用して入力した複数のパラメーターはスペースで区切る必要があります。 ログ・ファイルを作成するには、コマンドの最後にディレクトリーとファイル名を指定します。このディレクトリーは、サイレント・インストールを開始する前に存在している必要があります。
/x	プログラムで製品をアンインストールすることを指定します。

MSI コマンドの例を以下に示します。

重要: このコマンドはマシンを自動的に再起動します。このコマンドを実行する前に、開いているアプリケーションがある場合は必ず保存して閉じてください。

```
C:>msiexec.exe /i ModelerClient64.msi /qn /l*v
c:\temp¥Modeler_Silent_Install.log
INSTALLDIR="C:¥Program Files¥IBM¥SPSS¥Modeler¥19"
LICENSETYPE="Network"
LSHOST="netlicense.mylocation.mycompany.com"
```

注: ご使用のシステムによっては、上記の例の .msi ファイルを変更する必要がある場合があります。以下のリストに SPSS Modeler Client の .msi バージョンを示します。

- ModelerClient32.msi - 32 ビット
- ModelerClient64.msi - 64 ビット

SPSS Modeler Client インストールで単一のライセンスを使用している場合は、以下に示す例のように、LICENSETYPE パラメーターを削除し、LSHOST を ="no-net" に変更してください。

```
C:>msiexec.exe /i ModelerClient64.msi /qn /l*v
c:\temp¥Modeler_Silent_Install.log
INSTALLDIR="C:¥Program Files¥IBM¥SPSS¥Modeler¥19"
LSHOST="no-net"
```

インストールが完了したら、必ずライセンス認証ウィザード・アプリケーションを実行して SPSS Modeler Client のライセンスを取得してください。

Windows - サイレント・アンインストール

ソフトウェアのサイレント・アンインストールを実行するための MSI コマンドの例を以下に示します。

```
C:¥>msiexec.exe /x ModelerClient64.msi /qn /norestart
```

インストールに関する注意事項

このセクションには、このインストールに関する特別な指示が記載されています。

IBM SPSS Modeler の旧バージョン。 Windows では、インストールにより IBM SPSS Modeler 18.1 以降のインストール済み環境が自動的に検出されてアップグレードされるため、前のバージョンをアンインストールする必要はありません。18.1 より前のバージョンがインストールされている場合は、アンインストールする必要があります。Linux および Mac では、インストールにより自動的に 18.1 以降のインストール済み環境が検出されることはありません。しかし、18.1 以降のインストール済み環境が存在するディレクトリーを選択すると、18.1.1 以降のインストールにより自動的にアップグレードされます。

製品のライセンス取得

ライセンス認証ウィザードを実行して製品にライセンスを適用する必要があります。

注：ライセンスは、ご使用のコンピューターのハードウェアに**ロック・コード**によって関連付けられます。ご使用のコンピューターまたはそのハードウェアを置き換えると、ロック・コードが新しくなるため、認証プロセスを繰り返す必要があります。ご使用のコンピューターのイメージを変更した場合も同様です。使用許諾契約書で指定された認証許容数を越えたことがわかった場合、<https://www.ibm.com/products/spss-modeler/support> にアクセスし、カスタマー・サービス・チームに連絡して支援を要請してください。

重要：ライセンスは時刻の変更を感知します。システム時刻の変更が必要になり、製品を実行できなくなった場合は、<https://www.ibm.com/products/spss-modeler/support> にアクセスし、カスタマー・サービス・チームに支援を求めてください。

ライセンス認証ウィザードの使用

注：管理者資格情報を求めるプロンプトが出される場合があります。正しい資格情報がないと、ライセンス認証ウィザードを実行することはできません。

1. ライセンス認証ウィザードを起動するには、「ようこそ」ダイアログで「**エンタイトルメントが有効な製品**」をクリックするか、Windows のスタート・メニューの IBM SPSS Modeler のプログラム・グループで「**ライセンス認証ウィザード**」を選択します。管理者として実行する必要があります。「**ライセンス認証ウィザード**」ショートカットを右クリックして、「**管理者として実行**」を選択します。
2. 「**許可ユーザー ライセンス**」を選択します。プロンプトが表示されたら、1 つ以上の認証コードを入力してください。

認証コードの取得方法に関する別個の指示を受け取っていると思います。認証コードが見つからない場合は、<https://www.ibm.com/products/spss-modeler/support> にアクセスして、カスタマー・サービスに連絡してください。

ライセンス認証ウィザードから、認証コードがインターネット経由で IBM Corp. に送信され、ライセンスを自動的に取得します。ご使用のコンピューターがプロキシの背後にある場合は、「**プロキシサーバーを通じたインターネットへの接続**」をクリックし、適切な設定を入力してください。

認証プロセスが失敗した場合、E メール・メッセージの送信を求められます。E メール・メッセージを送信するのに、デスクトップの E メール・プログラムを使用するか、または Web ベースの E メール・アプリケーションを使用するかを選択します。

- デスクトップを選択した場合、適切な情報で新しいメッセージが自動的に作成されます。
- Web ベースのアプリケーションを選択した場合、まず Web ベースの E メール・プログラムで新しいメッセージを作成する必要があります。次に、ライセンス認証ウィザードからメッセージ・テキストをコピーし、E メール・アプリケーションに貼り付けます。

E メール・メッセージを送信し、ライセンス認証ウィザードのプロンプトに応答します。E メール・メッセージは、即座に処理されます。「**ライセンス・コードを入力**」をクリックすると、受信したライセンス・コードを入力できます。既にライセンス認証ウィザードを閉じている場合、ウィザードを再起動して「**許可ユーザー ライセンス**」を選択します。「**コードを入力**」パネルで、受信したライセンス・コードを追加し、「**次へ**」をクリックしてプロセスを完了します。

ライセンスの表示

ライセンスは、ライセンス認証ウィザードを再起動することによって表示できます。最初のパネルには、ライセンス情報が表示されます。終了したら「キャンセル」をクリックし、キャンセルの確認を求められたら、「はい」をクリックします。

インストールのトラブルシューティング

インストール時の無効なデジタル署名

IBM SPSS Modeler 製品は、デジタル署名に IBM 発行の証明書を使用します。特定の環境で、SPSS Modeler 製品をしようとする際に次のエラーが発生する場合があります。

Error 1330。キャビネットファイルのファイル名に無効なデジタル署名があるため、必要なファイルをインストールすることはできません...

すべての Windows ユーザー

インターネットに接続しておらず、正しい証明書がインストールされていないマシン上で SPSS Modeler 製品をインストールしようすると、このメッセージが表示されます。この問題を解決するには、次の手順に従います。

1. 「OK」をクリックして、メッセージを閉じます。
2. 「キャンセル」をクリックしてインストーラーを終了します。
3. インストールするマシンがインターネットに接続していない場合、インターネット接続マシンで次のステップを実行し、.cer ファイルをインストールするマシンにコピーします。
4. <https://support.symantec.com> にアクセスし、「VeriSign Class 3 Primary Certification Authority - G5 ルート証明書」を検索して、ダウンロードします。それを .cer ファイルとして保存します。
5. .cer ファイルをダブルクリックします。
6. 「全般」タブで、「証明書のインストール」をクリックします。
7. 証明書インポート・ウィザードの指示に従い、デフォルトのオプションを選択して最後に「完了」をクリックします。
8. インストールを再実行します。

IBM SPSS Modeler を IBM SPSS Statistics と連携させるための構成

IBM SPSS Modeler で Statistics 変換ノード、Statistics モデル・ノード、Statistics 出力ノードを使用できるようにするには、ストリームが実行されているコンピューターに IBM SPSS Statistics のコピーがインストールされ、ライセンスが交付されている必要があります。

ローカル (スタンドアロン) モードで IBM SPSS Modeler を実行中の場合、IBM SPSS Statistics のライセンスが付与されたドライバーをローカル・コンピューターに搭載されている必要があります。

SPSS Modeler Client のインストールが完了したら、IBM SPSS Statistics との連携を構成する必要もあります。クライアントのメイン・メニューから以下を選択します。

「ツール」 > 「オプション」 > 「ヘルパー アプリケーション」

次に、「IBM SPSS Statistics」タブで、使用するローカルの IBM SPSS Statistics インストール済み環境の場所を指定します。詳しくは、「入力ノード、プロセス・ノード、出力ノード」のガイドまたはオンライン・ヘルプで、ヘルパー アプリケーションを参照してください。

また、リモートの IBM SPSS Modeler Server に対して分散モードで実行する場合は、IBM SPSS Modeler Server ホストでユーティリティを実行して statistics.ini ファイルを作成し、IBM SPSS Statistics Server のインストール・パスを IBM SPSS Modeler Server に指定する必要があります。ライセンス設定を

行うには、Windows の場合、IBM SPSS Modeler Server bin ディレクトリーに移動して、コマンド・プロンプトで次の文を実行します。

```
statisticsutility -location=<statistics_installation_path>/bin
```

また、UNIX の場合は、次を実行します。

```
./statisticsutility -location=<statistics_installation_path>/bin
```

IBM SPSS Modeler Server でユーティリティーを実行した後、IBM SPSS Modeler Server /bin ディレクトリーにある statistics.ini ファイル内に配置する内容の例を以下に示します。

```
[LOCATION]  
STATISTICS_PATH=C:\Program Files\IBM\SPSS\StatisticsServer\<version>
```

IBM SPSS Statistics のライセンス 認証されたコピーがローカル・マシンにない場合でも、IBM SPSS Statistics サーバーに対して Statistics ファイル・ノードを実行できますが、他の IBM SPSS Statistics ノードを実行しようとするときエラー・メッセージが表示されます。

Database Access

データベースを読み書きするには、ODBC データ・ソースがインストールされていて、該当するデータベースに対して必要に応じて読み取り権限や書き込み権限が設定されている必要があります。IBM SPSS Data Access Pack には、この目的に使用できる ODBC ドライバーのセットが含まれています。また、これらのドライバーは、ダウンロード・サイトから入手できます。ODBC データ・ソースに対するアクセス権の作成や設定に関する質問がある場合は、データベース管理者に問い合わせてください。

サポートされている ODBC ドライバー

IBM SPSS Modeler での使用がサポートおよびテストされているデータベースおよび ODBC ドライバーの最新情報については、当社サポート・サイト (<http://www.ibm.com/support>) にある製品互換性マトリクスを参照してください。

ドライバーをインストールする場所

注：ODBC ドライバーは、処理が実行される各コンピューターにインストールして設定する必要があります。

- ローカル (スタンドアロン) モードで IBM SPSS Modeler を実行する場合は、ドライバーをローカル・コンピューターにインストールする必要があります。
- IBM SPSS Modeler をリモートの IBM SPSS Modeler Server に対して分散モードで実行する場合、ODBC ドライバーは IBM SPSS Modeler Server がインストールされたコンピューターにインストールする必要があります。
- IBM SPSS Modeler と IBM SPSS Modeler Server の両方から同じデータ・ソースにアクセスする必要がある場合、ODBC ドライバーは両方のコンピューターにインストールする必要があります。
- 端末サービスを介して IBM SPSS Modeler を実行する場合、ODBC ドライバーは IBM SPSS Modeler がインストールされた端末サービス・サーバーにインストールする必要があります。

フィックスパックの適用

操作で問題が発生しないようにするため、ご使用の製品を常に最新のフィックスパック・レベルにしておいてください。フィックスパックの説明に従い、必要なインストール前のタスクとインストール後のタスクをすべて実行してください。

アンインストール

IBM SPSS Modeler を完全にアンインストールするには、次の手順を実行します。

1. Windows の「コントロールパネル」を使用して、IBM SPSS Modeler を削除します。

IBM SPSS Modeler のアップデート、変更、および更新

追加オプションを購入した場合、またはライセンスを更新した場合、新しい認証コードを受け取ります。を参照してください。

