IBM® DB2® OLAP Server™ e Starter Kit



OLAP Guida all'installazione e all'utilizzo

Versione 7

IBM® DB2® OLAP Server™ e Starter Kit



OLAP Guida all'installazione e all'utilizzo

Versione 7

Nota

Prima di utilizzare questo prodotto e le relative informazioni, consultare la sezione Appendice C, "Informazioni particolari" a pagina 184.

Prima edizione (giugno 2000)

Questa edizione sostituisce e rende obsoleta la versione precedente, SC13-2784-02.

Richieste di ulteriori copie di questa pubblicazione o informazioni tecniche sul prodotto vanno indirizzate ad un rivenditore autorizzato o ad un rappresentante commerciale IBM. Le pubblicazioni non sono reperibili all'indirizzo di seguito indicato.

Come ultima pagina del manuale è stato predisposto un foglio riservato ai commenti del lettore. Se il foglio è stato rimosso i commenti possono essere inviati al seguente indirizzo:

SELFIN S.P.A. Translation Assurance Via F. Giordani, 7 80122 - Napoli ITALY

Tutti i commenti ed i suggerimenti inviati potranno essere utilizzati liberamente dall'IBM e diventeranno esclusiva della stessa.

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2000. Tutti i diritti riservati.

Indice

	Informazioni relative al manuale
	Destinatari del manuale
	Pubblicazioni correlate
Parte 1. Ins	tallazione
	Capitolo 1. Introduzione
	La versione completa di DB2 OLAP Server 2
	DB2 OI AP Integration Server 3
	DB2 OLAP Starter Kit
	RSM (Relational Storage Manager)
	MDSM (Multidimensional Storage Manager)
	Tabelle e viste dello schema a stella
	Novità della Versione 7.1
	Capitolo 2. Requisiti hardware e software di DB2 OLAP Server
	Hardware supportato
	Software supportato
	RDBMS supportati
	Ambienti multi-thread per AIX, Solaris e HP-UX
	Protocolli per le comunicazioni
	Installazione di DB2 OLAP Server
	Informazioni necessarie prima dell'installazione
	Componenti e aggiunte di DB2 OLAP Server
	Passaggi dell'installazione
	Installazione di DB2 OLAP Starter Kit
	Componenti di DB2 OLAP Starter Kit
	Passaggi per l'installazione di OLAP Starter Kit in Windows
	Installazione di DB2 OLAP Integration Server
	Connessione a server e origini dati relazionali
	Informazioni sui cataloghi di metadati OLAP
	Aggiornamento dell'ambiente per il client del database
	Struttura della directory di OLAP Integration Server
	Aggiornamento manuale delle variabili d'ambiente
	Avvio di DB2 OLAP Server in Windows
	Automatizzazione dell'avvio del server
	Avvio automatico delle applicazioni
	Arresto di DB2 OLAP Server e Starter Kit
	Utilizzo di DB2 OLAP Integration Server per il caricamento dei dati
	Aggiornamento di DB2 OLAP Server o di DB2 OLAP Starter Kit

Abilitazione della licenza per DB2 OLAP Server	30
Caricamento e configurazione di ODBC per l'interfaccia SQL	31
Impostazione del programma di controllo ODBC per IBM DB2	31
Impostazione del programma di controllo Merant ODBC	32
Gestione delle operazioni del server	33
Capitolo 4. Installazione in AIX. Solaris e HP-UX	35
Installazione di DB2 OLAP Server	35
Informazioni necessarie prima dell'installazione	35
Componenti e aggiunte di DB2 OLAP Server	36
Passaggi dell'installazione di DB2 OLAP Server	37
Installazione di DB2 OI AP Starter Kit	30
Componenti di DB2 OLAP Starter Kit	30
	20
Passayyi deli li sialiazione di DD2 OLAF Statter Nit	39
	40
	41
	41
	43
Struttura della directory di OLAP Integration Server	43
Aggiornamento delle variabili d'ambiente	44
Impostazione della variabile ARBORPATH	44
Impostazione della variabile Library Path	44
Parametri di configurazione kernel	45
Verifica dell'ambiente AIX	45
Utilizzo del comando Set Path (Facoltativo)	46
Utilizzo di DB2 OLAP Server per il caricamento dei dati	46
Avvio di DB2 OLAP Server per AIX, Solaris e HP-UX	46
Avviamento di DB2 OLAP Server in primo piano	47
Avviamento di DB2 OLAP Server sullo sfondo	47
Arresto di DB2 OLAP Server e OLAP Starter Kit	48
Aggiornamento di DB2 OLAP Server o di DB2 OLAP Starter Kit	48
Abilitazione della licenza per DB2 OLAP Server	49
Caricamento e configurazione di ODBC per l'interfaccia SQL	49
Gestione delle operazioni del server	51
	•••
Capitolo 5. Installazione di ICM (Information Catalog Manager)	52
Introduzione a ICM (Information Catalog Manager)	52
Componenti di ICM (Information Catalog Manager)	53
Componente Strumenti di Information Catalog Manager	53
Componente Information Catalog Administrator	53
	50
	55
	54
	54
Installazione del componenti ICIVI (Information Catalog Manager) I ools,	
	55
Installazione dei componenti di ICM (Information Catalog Manager)	55
Esecuzione del programma di utilità per l'inizializzazione del catalogo delle	
Informazioni	56

Installazione di Information Catalog Manager per il Web	56
	56
Installazione di Information Catalog Manager per II web in un server web	
	57
Installazione di Information Catalog Manager per il Web in un server Web AIX	
	61
Installazione di Information Catalog Manager per il Web in qualsiasi server Web	66
Personalizzazione post-installazione	70
Creazione di un catalogo delle informazioni di esempio	70

Parte 2. Utilizzo di DB2 OLAP Server 71

Conitala C. Continuo della memoria relationale	70
	12
Impostazione del sistema di sicurezza di DB2 OLAP Server	12
Assegnazione di un ID di collegamento del database relazionale a DB2 OLAP	
Server in Windows NT e UNIX	74
Concessione dell'autorizzazione a DB2 OLAP Server	74
Creazione e cancellazione di un database relazionale	74
Catalogazione dei database come remoti in AIX e HP-UX	75
Modifica delle impostazioni del database	76
Gestione della dimensione del file di registrazione del database	77
Impostazione del parametro Commit Block	77
Assegnazione dello spazio nei file di registrazione del database	78
Utilizzo degli spazi tabella	79
Definizione dell'architettura della memoria su server UNIX e Windows NT	79
Impostazione delle dimensioni del pool di huffer del database	80
Garanzia di integrità dei dati	80
Distrutturazione di un database multidimensionale	00
Risti utili azione un un database mutuli inensionale	
	04
	82
	83
	83
Ripristino dei dati	84
Risoluzione dei problemi	84
Canitalo 7 Croaziono di un'applicazione e di un database OLAR	96
Informazioni nococcario all'utilizzo di DB2 OLAB Servor	00
Identificazione delle dimensioni dell'encore	01
	00
	90
	91
Visualizzazione dei parametri di run-time per il DB2 OLAP Server	92
	92
Differenze tra la memorizzazione multidimensionale e la memorizzazione	
relazionale	93
Creazione della prima applicazione OLAP	95
Creazione di un database multidimensionale in un'applicazione	95
Salvataggio del primo profilo per un database	96
Utilizzo degli attributi relazionali	97

Aggiunta delle colonne di attributi relazionali alle tabelle dimensioni	97
Aggiunta di valori alle colonne di attributi relazionali	99
Utilizzo di DB2 OLAP Server con un contenitore di dati	100
Capitolo 8. Configurazione di DB2 OLAP Server	101
Contenuto del file di configurazione	101
Modifica del file di configurazione	102
File di configurazione di esempio	103
Immissione dei commenti nel file di configurazione	104
Sezione RSM	104
Sezione applicazioni	104
Sezione Database	105
Parametri del file di configurazione	105
RDB NAME	106
RDB_USERID (per Windows NT e UNIX)	106
RDB_PASSWORD (per Windows NT e UNIX)	106
	107
ADMINSPACE	107
KEYSPACE	108
	108
	100
	110
	110
	112
	112
	112
	11/
	11/
	114
Canitolo 9 Miglioramento delle prestazioni del DB2 OLAP Server	115
Configurazione dell'hardware	115
	116
Messa a nunto di un database multidimensionale	116
Ottimizzazione di DB2	117
Ottimizzazione di DB2	118
	110
	110
	120
	120
Utilizza dal programma di utilità PLINSTATS in un puovo databasa	122
	100
	122
Canitale 10. Creations della applicationi SOI	100
	123
VISIE UEI DDZ ULAF SEIVEI	123
	123
	124
Esecuzione di interrogazioni delle informazioni di dimensioni e di membro	125
	132

Nome vista fact Contenuto vista fact Nome vista a stella Contenuto della vista a stella Utilizzo di altre viste nelle applicaz Utilizzo delle viste attributi relaz Utilizzo delle viste attributi defin Utilizzo delle viste ID nomi alte Utilizzo degli LRO (Linked Rep	133 133 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 136 cionali 137 niti dall'utente 138 rnativi 138 porting Object) 139
Parte 3. Appendici	
Appendice A. Messaggi RSM (I	Relational Storage Manager)
Appendice B. Utilizzo della libr	eria DB2
File in formato PDF e manuali sta	mpati DB2
Informazioni su DB2	
Stampa dei manuali PDF	176
Ordine dei manuali stampati	176
DB2 Online Documentation	177
	178
Visualizzazione delle informazi	ni in linea 170
Litilizzo doi wizord DP2	101 III III III a
Impostaziono di un convor doi v	192
Diserse di informazioni in linea	100 unienu
Appendice C. Informazioni part	icolari
Marchi	
Glossario	
Indice analitico	
Come ottenere ulteriori informa	zioni dalla IBM
Informazioni sul prodotto	

Informazioni relative al manuale

DB2 OLAP Servere DB2 OLAP Starter Kit (che fa parte di DB2 Universal Database) si basano su prodotti di Hyperion Solutions Corporation. Questo manuale è stato sviluppata da IBM ed è destinata a un utilizzo congiunto con pubblicazioni e guide in linea sviluppate da Hyperion. Riferimenti a Hyperion e ai prodotti Hyperion sono disponibili nell'interfaccia e in tutta la documentazione Hyperion. In DB2 OLAP Server e DB2 OLAP Starter Kit sono inclusi solo i manuali Hyperion di interesse e i titoli e le eccezioni sono indicati in "Pubblicazioni correlate" a pagina ix.

DB2 OLAP Starter Kit è incluso gratuitamente in DB2 Universal Database e contiene delle versioni a funzionalità limitata di DB2 OLAP Server e DB2 OLAP Integration Server. a versione competa di DB2 OLAP Integration Server è disponibile come prodotto aggiuntivo per DB2 OLAP Server.

Questo manuale fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo di DB2 OLAP Server e DB2 OLAP Starter Kit con un RDBMS (Relational Database Management System) e con dati multidimensionali memorizzati nel file system del sistema operativo. Contiene inoltre informazioni relative all'utilizzo delle istruzioni SQL (Structured Query Language) per accedere ai dati multidimensionali memorizzati dal DB2 OLAP Server nelle tabelle relazionali.

Se non si intende accedere ai dati relazionali con DB2 OLAP Server, si utilizzerà lo storage manager multidimensionale e solo la sezione Parte 1, Installazione sarà attinente alla propria situazione. Se si intende accedere ai dati DB2, si utilizzerà lo storage manager relazionale e il contenuto dell'intero manuale conterrà informazioni pertinenti. Nella sezione Parte 2, Utilizzo di DB2 OLAP Server il termine *DB2 OLAP Server* fa generalmente riferimento allo storage manager relazionale.

Le pubblicazioni di DB2 OLAP Server sono anche disponibili in linea all'indirizzo: http://www.ibm.com/software/data/db2/db2olap/library.html

Destinatari del manuale

Un responsabile del DB2 OLAP Server che a sua volta è responsabile della:

- Installazione e configurazione di DB2 OLAP Server.
- Progettazione e creazione di applicazioni OLAP e di database multidimensionali mediante DB2 OLAP Server.
- Impostazione della sicurezza di DB2 OLAP Server
- Impostazione e gestione della memorizzazione dati utilizzata con DB2 OLAP Server.
- Gestione di applicazioni OLAP e di database multidimensionali migrati verso o creati utilizzando DB2 OLAP Server.

In qualità di responsabile di DB2 OLAP Server, è necessario aver maturato una certa esperienza nell'ambito dell'amministrazione dei sistemi e della rete e conoscere le esigenze analitiche degli utenti che utilizzano le applicazioni create tramite il DB2 OLAP Server.

Questo manuale si rivolge inoltre ai responsabili di un database relazionale e a coloro che hanno a responsabilità di installare, configurare e gestire il database relazionale utilizzato dall'RSM di DB2 OLAP Server. Questa persona deve avere esperienza di amministrazione di database relazionali operanti con OLAP e con le memorie multidimensionali.

La lettura di questa pubblicazione è consigliata anche agli sviluppatori di applicazioni, responsabili della creazione di applicazioni che utilizzano i linguaggio SQL per accedere a tabelle di dati multidimensionali create utilizzando lo storage manager relazionale di DB2 OLAP Server.

Pubblicazioni correlate

Nella Tabella 1 sono riportate le pubblicazioni incluse con DB2 OLAP Server e DB2 OLAP Starter Kit in DB2 Universal Database. Ulteriori informazioni sulla reperibilità di tali manuali sono disponibili anche in Appendice B, "Utilizzo della libreria DB2" a pagina 167. Inoltre gli utenti di DB2 OLAP Server possono trovare questi manuali in formato PDF nella directory x:\db2 olap\docs, dove x:\db2 olap è la directory in cui è stato installato DB2 OLAP Server.

Nome della pubblicazione	Descrizione	
OLAP Integration Server Model User's Guide (SC27-0783).	Spiega come creare modelli OLAP mediante l'interfaccia OLAP Model standard in DB2 OLAP Integration Server.	
OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide (SC27-0784).	Spiega come creare metaoutline OLAP mediante l'interfaccia OLAP Metaoutline standard in DB2 OLAP Integration Server.	
OLAP Integration Server Administration Guide (SC27-0787)	Spiega come utilizzare il componente Administration Manager di DB2 OLAP Integration Server.	
OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Excel (SC27-0786)	Spiega come utilizzare Spreadsheet Add-in con Microsoft Excel per Windows per l'analisi dei dati.	
OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for 1-2-3 (SC27-0785)	Spiega come utilizzare Spreadsheet Add-in con Lotus 1-2-3 per Windows per l'analisi dei dati.	

Tabella 1. Pubblicazioni valide sia per DB2 OLAP Server che per DB2 OLAP Starter Kit

Nella Tabella 2 a pagina x sono riportate le pubblicazioni incluse solo nel prodotto di base di DB2 OLAP Server. Questi manuali sono disponibili in formato PDF e HTML nella directory x:\db2 olap\docs, dove x:\db2 olap è la directory in cui è stato installato DB2 OLAP Server.

Tabella 2. Pubblicazioni di DB2 OLAP Server		
Nome della pubblicazione	Descrizione	
OLAP Database Administrator's Guide, Volume I (SC27-0788) e OLAP Database Administrator's Guide, Volu II (SC27-0789)	Fornisce ai responsabili le strategie e le tecniche per realizzare, progettare, costruire e gestire un database multidimensionale ottimizzato. Contiene istruzioni relative alla progettazione e alla creazione di un sistema di sicurezza, a caricamento, al calcolo e alla notifica dei dati. Indica inoltre come eseguire le attività mediante Application Manager.	
OLAP Quick Technical Reference (SC27-0790)	Riepiloga la sintassi delle funzioni, i comandi del programma di calcolo, i comandi del programma di scrittura prospetti e le impo- stazioni di ESSBASE.CFG.	
OLAP Technical Reference	Fornisce informazioni di riferimento per Application Manager. Questa pubblicazione è disponibile solo in formato HTML.	
OLAP SQL Interface Guide (SC27-0791)	Spiega come caricare i dati da fonti dati SQL, relazionali e di solo testo. Lo strumento SQL Interface fa parte di Tools Bundle, un pro- dotto aggiuntivo di DB2 OLAP Server.	

Nella Tabella 3 a pagina xi sono riportate le pubblicazioni incluse nei prodotti aggiuntivi di DB2 OLAP Server. Questi manuali sono disponibili in formato PDF e HTML nella direcory x:\db2 olap\docs, dove x:\db2 olap è la directory in cui è stato installato DB2 OLAP Server.

Questa tabella non include i tre manuali della versione completa di DB2 OLAP Integration Server, disponibile come prodotto aggiuntivo per DB2 OLAP Server. Tali manuali sono riportati in Tabella 1 a pagina ix.

Tabella 3. Pubblicazioni delle aggiunte di DB2 (OLAP Server
Nome della pubblicazione	Descrizione
Objects Programming Guide	Fornisce istruzioni per o sviluppo di applicazioni mediante oggetti DB2 OLAP Server. Questo manuale è disponibile solo in formato PDF.
API Reference	Fornisce informazioni di riferimento per funzioni disponibili tramite Application Programming Interface, che fa parte del Tools Bundle di DB2 OLAP Server. Questo manuale è disponibile solo in formato HTML.
OLAP Allocations Manager Installation Guide (SC27-0792)	Spiega come installare Allocations Manager di DB2 OLAP Server. Descrive inoltre come configurare il magazzino e il file di regi- strazione di Allocations Manager.
OLAP Allocations Manager Administrator's Guide (SC27-0793)	Fornisce informazioni di riferimento per Application Manager di DB2 OLAP Server. Questo manuale è destinato i responsabili dell'assegnazione che si occupano di creare, modificare e avviare le assegnazioni mediante Allocations Manager. Descrive le fun- zioni, i concetti, le procedure e gli esempi necessari per eseguire Allocations Manager.
OLAP Allocations Manager Quick Reference (SC27-0794)	Fornisce informazioni di riferimento rapido per Application Manager di DB2 OLAP Server. La scheda è destinata agli utenti aziendali che devono utilizzare il modulo Launcher di Allocations Manager per eseguire processi di assegnazione o script di calcolo impostati dai rispettivi responsabili delle assegnazioni.
MERANT (INTERSOLV) DataDirect Connect ODBC Installation	Fornisce istruzioni per l'installazione dei programmi di controllo ODBC MERANT (INTERSOLV). Questo manuale è disponibile solo in formato PDF.
MERANT (INTERSOLV) DataDirect Connect ODBC Reference	Fornisce istruzioni di riferimento per i programmi di controllo ODBC MERANT (INTERSOLV). Questo manuale è disponibile solo in formato PDF.

I manuali relativi a ICM (Information Catalog Manager), incluso con DB2 OLAP Server, sono riportati in Appendice B, "Utilizzo della libreria DB2" a pagina 167.

I manuali che seguono di Hyperion Essbase e Hyperion Integration Server non sono inclusi con questo prodotto. Le informazioni riportate in questo manuale sostituiscono quelle riportate nei manuali che seguono:

- Hyperion Essbase Start Here
- Hyperion Essbase New Features ٠
- Hyperion Essbase Installation Notes
- Hyperion Integration Server Start Here
- Hyperion Integration Server Installation Notes

Parte 1. Installazione

Capitolo 1. Introduzione

In questo capitolo viene fornita una panoramica dei componenti e dei concetti principali di DB2 OLAP Server e DB2 OLAP Starter Kit.

La versione completa di DB2 OLAP Server

IBM DB2 OLAP Server è un prodotto della famiglia OLAP (online analytical processing) che può essere utilizzato per creare una vasta gamma di applicazioni multidimensionali per la pianificazione, l'analisi e il reporting.

DB2 OLAP Server si basa sulla tecnologia OLAP, sviluppata da Hyperion Solutions Corporation. Riferimenti a Hyperion Essbase e Hyperion Integration Server sono presenti nell'interfaccia e nella documentazione.

DB2 OLAP Server include tutte le capacità di Hyperion Essbase. Inoltre, offre l'opzione per memorizzare i database multidimensionali come gruppi di tabelle relazionali. Indipendentemente dall'opzione di gestione di memoria selezionata, è possibile utilizzare l'Application Manager di Essbase e i comandi di Essbase per creare un'applicazione di Essbase e i relativi database associati. E' inoltre possibile utilizzare oltre 70 strumenti compatibili con Essbase offerti da fornitori di software indipendenti che possono accedere a database multidimensionali in modo trasparente.

La Figura 1 a pagina 3 indica i principali componenti dell'ambiente DB2 OLAP Server.





DB2 OLAP Integration Server

Il prodotto aggiunto DB2 OLAP Integration Server è basato sul prodotto Hyperion Integration Server. Fornisce un'interfaccia grafica per una semplice associazione di fonti di dati relazionali e strutture OLAP per la creazione di applicazioni OLAP. DB2 OLAP Integration Server è dotato inoltre di due assistenti che consentono di completare la creazione delle applicazioni OLAP.

DB2 OLAP Starter Kit

DB2 OLAP Starter Kit è un sottoinsieme della funzione presente in IBM DB2 OLAP Server ed è fornito gratuitamente co DB2 Universal Database. E' possibile utilizzare l'interfaccia desktop fornita da DB2 OLAP Integration Server per sviluppare applicazioni OLAP e analizzare le applicazioni utilizzando le aggiunte relative ai fogli di calcolo (Spreadsheet Add-in) in Microsoft Excel o Lotus 1–2–3. Gli Spreadsheet Add-in sono inclusi nello Starter Kit.

Le applicazioni che è possibile creare sono applicazioni OLAP con utenti e ambito limitato. Se DB2 OLAP Starter Kit risulta utile e si desidera ampliare l'utilizzo e l'ambito delle applicazioni OLAP, è possibile acquistare le versioni complete di IBM DB2 OLAP Server e DB2 OLAP Integration Server.

DB2 Universal Database fornisce un'esercitazione Business Intelligence che illustra come utilizzare lo Starter Kit. Fornisce inoltre anche informazioni preliminari all'utilizzo di IBM DB2 Warehouse Manager.

II motore OLAP

Il DB2 OLAP Server utilizza il motore Essbase OLAP per la gestione e la progettazione delle applicazioni, per l'accesso, la consultazione, il caricamento ed il calcolo dei dati e per le API (Application Programming Interface).

DB2 OLAP Server è compatibile con Essbase e può essere utilizzato con tutte le funzioni Essbase front-end e con le applicazioni elaborate dai partner Hyperion e Essbase.

E' possibile migrare le applicazioni esistenti dell'Essbase sul DB2 OLAP Server.

RSM (Relational Storage Manager)

DB2 OLAP Server aumenta il multidimensional data storage manager (MDSM) con un relational storage manager (RSM).

Per fornire una maggiore flessibilità, RSM separa il motore OLAP dal database e fornisce il supporto per DB2. E' possibile gestire i dati memorizzati dalle applicazioni OLAP utilizzando strumenti già noti per la gestione, il backup e i ripristino dei database.

MDSM (Multidimensional Storage Manager)

DB2 OLAP Server offre un MDSM (multidimensional storage manager) per le applicazioni in cui le prestazioni sono un requisito di fondamentale importanza. Nella documentazione Hyperion viene definito *storage manager* o *kernel* Essbase. L'MDSM (multidimensional storage manager) e l'RSM (relational storage manager) possono generalmente coesistere nella stessa installazione diDB2 OLAP Server. Utilizzando, ad esempio, Application Partitioning, è possibile distribuire i dati tra le memorie dei dati relazionali e multidimensionali.

Tabelle e viste dello schema a stella

Utilizzando l'RSM, DB2 OLAP Server memorizza i dati in un database relazionale servendosi di una struttura dei dati di schema a stella. Utilizzando client DB2 OLAP Server è possibile accedere ai dati mentre, utilizzando le funzioni standard SQL è possibile accedere ai dati multidimensionali memorizzati nello schema a stella.

L'RSM crea e gestisce automaticamente le tabelle relazionali, le viste e gli indici necessari nello schema a stella. In questo schema è possibile inserire i dati di calcolo per migliorare l'esecuzione delle interrogazioni .

Per ulteriori informazioni relative al modo di accedere ai dati multimediali utilizzando le istruzioni SQL, consultare il Capitolo 10, "Creazione delle applicazioni SQL" a pagina 123.

Terminologia

I termini riportati di seguito sono citati in tutta a pubblicazione. E' possibile trovare le definizioni di altri termini di DB2 OLAP Server nel glossario a pagina "Glossario" a pagina 187.

Application Manager	Il software Essbase, fornito da DB2 OLAP Server, che può essere utilizzato per creare e gestire le applicazioni di Essbase.
applicazione OLAP	Un'applicazione che è possibile creare utilizzando i comandi di Essbase Application Manager o Essbase (in DB2 OLAP Server) o con il desktop di DB2 OLAP Integration Server, che si trova nello Starter Kit. Un'applicazione di Essbase può conte- nere uno o più database Essbase e qualsiasi script di calcolo, di prospetto e le regole per il cari- camento dei dati. In un unico database relazionale è possibile memorizzare più applicazioni Essbase.
Metaoutline	Un modello contenente la struttura e le regole per la creazione di un profilo di database da un modello OLAP. Mediante il metaoutline, è possi- bile creare un profilo di database in cui caricare i dati. Il desktop di DB2 OLAP Integration Server include uno strumento denominato OLAP Metaoutline che è possibile utilizzare per creare uno o più metaoutline da un modello OLAP.

Modello	Un modello logico (schema a stella) creato da tabelle e colonne in un database relazionale. E' possibile utilizzare i modello OLAP per creare un metaoutline che genera la struttura di un database multidimensionale. Il desktop di DB2 OLAP Integration Server include uno strumento denomi- nato OLAP Metaoutline che è possibile utilizzare per progettare e creare un modello OLAP basato su una origine dati relazionale.
Dati multidimensionali	I dati contenuti in un database multidimensionale. I dati possono includere valori dei dati di base, cari- cati da una fonte esterna, che rappresentano com- binazioni del più basso livello di membri nelle dimensioni del database; valori dei dati calcolati dai valori dei dati di base; e i valori dei dati di cui è stato eseguito il rollup creati dalla combinazione dei valori per i membri nella gerarchia delle dimen- sioni.
Database multidimensionale	Un database che è possibile creare utilizzando Application Manager o i comandi (in DB2 OLAP Server) o con il desktop di DB2 OLAP Integration Server, che si trova nello Starter Kit. Un database multidimensionale include un profilo del database, i dati, gli script di calcolo facoltativi associati, gli script di prospetto facoltativi e le regole per il cari- camento dei dati. L'RSM memorizza i dati effettivi e una shadow del profilo di database in tabelle collocate in un database relazionale. In un singolo database è possibile memorizzare più database multidimensionali. L'MDSM memorizza i profili ed i dati in file nel file system.
Database relazionale	Un database che è organizzato e al quale si accede secondo le relazioni tra le voci dei dati. Un database relazionale contiene un insieme di tabelle relazionali, viste ed indici. In un unico database relazionale è possibile memorizzare più applicazioni e database multidimensionali.
Cubo relazionale	Un insieme di dati e metadati memorizzati in un database relazionale che definisce un database multidimensionale. Un cubo relazionale è simile ad un database multidimensionale, ma si riferisce alla porzione di un database memorizzata in un database relazionale.
Schema a stella	Una tabella fact ed un insieme di tabelle di dimen- sione. La tabella fact contiene effettivi valori dei dati per il database e le tabelle dimensioni conten-

gono i dati relativi ai membri e alle loro relazioni.
Quando si utilizza Application Manager per creare
un database multidimensionale, l'RSM crea questo
tipo di schema di database relazionale.applicazione SQLUn'applicazione che utilizza le istruzioni SQL
(Structured Query Language). Per accedere ai dati
in un cubo relazionale è possibile utilizzare le
applicazioni SQL.

Novità della Versione 7.1

Il seguente elenco fornisce una panoramica delle modifiche di rilievo apportate in DB2 OLAP Server Versione 7.1:

Due nuovi prodotti aggiuntivi di DB2 OLAP Server

DB2 OLAP Server offre due prodotti aggiuntivi nella Versione 7.1:

- DB2 OLAP Integration Server consente di mappare e trasferire i dati dai database relazionali ai cubi OLAP in modo semplice e rapido. Include una serie di strumenti grafici e un catalogo di metadati OLAP aziendali e condivisi contenenti mappature di dati riutilizzabili, dimensioni, gerarchie, logica di calcolo e regole aziendali. Gi utenti finali e i professionisti dell'IT possono combinare e personalizzare oggetti memorizzati nel catalogo dei metadati OLAP e quindi creare nuove applicazioni analitiche personalizzate per soddisfare requisiti aziendali specifici dalle origini dati relazionali.
- Allocations Manager di DB2 OLAP Server è un'applicazione analitica per la gestione delle assegnazioni di entrate condivise, costi e capitale nelle organizzazioni. Allocations Manager fornisce un'interfaccia grafica e offre diversi metodi di assegnazione comunemente utilizzati.

Scelta del programma di gestione della memoria

E' ora possibile scegliere lo storage manager (multidimensionale o relazionale) quando si crea l'applicazione OLAP, non durante l'installazione. DB2 OLAP Starter Kit ora include controlli nel desktop di DB2 OLAP Integration Server che è possibile utilizzare per selezionare storage manager. In DB2 OLAP Server è possibile selezionare storage manager in DB2 OLAP Integration Server o in Application Manager.

Supporto Tivoli

DB2 OLAP Server supporta ora soluzioni per la gestione dei sistemi Tivoli che consentono di controllare le risorse IT. Per ulteriori informazioni sui prodotti Tivoli, visitare il sito Web Tivoli all'indirizzo: http://www.ibm.com/software/sysmgmt/

Analisi di attributi sofisticati ed economici

Gli attributi sono caratteristiche dei dati. I prodotti possono avere, ad esempio, attributi quali i colori e le dimensioni. DB2 OLAP Server fornisce una serie di caratteristiche relative agli attributi che consentono di definire e memorizzare informazioni sugli attributi e di analizzare i dati degli attributi mediante metodi molto significativi:

- E' possibile utilizzare le dimensioni e i membri degli attributi nel profilo per definire gli attributi. Le dimensioni e i membri degli attributi vengono creati dinamicamente con la funzione Dynamic Calc. Pertanto, gli attributi dei dati non sono memorizzati nel database e i profili potrebbero essere più piccole.
- Tramite la dimensione Attribute Calculations definita dal sistema, DB2 OLAP Server fornisce l'accesso a cinque consolidamenti di tutti i dati degli attributi: addizioni, conteggi, medie, minimi e massimi.
- La flessibilità al momento del richiamo indica che la visualizzazione dei dati degli attributi è facoltativa.
- E' possibile creare riepiloghi significativi dei dati tramite tabelle incrociate. Le tabelle incrociate rappresentano un modo per visualizzare i riepiloghi dei dati, in base alle caratteristiche multiple di quei dati. E' possibile, ad esempio, raggruppare diverse informazioni sugli attributi per colonne e righe per vedere il totale vendite delle bibite al pompelmo confezionate in lattine da 12 ounce.
- Tramite confronti di testo, numerici, Booleani e basati sulla data, è possibile visualizzare in modo selettivo solo i dati desiderati.
- Facoltativamente è possibile utilizzare attributi numerici per raggruppare e sintetizzare i dati degli attributi per intervalli di valori. E' possibile, ad esempio, analizzare i dati in base a intervalli di popolazione, ad esempio da 0 a 1000000, da 1000001 a 2000000 e così via.
- DB2 OLAP Server fornisce tre nuove funzioni relative agli attributi: @ATTRIBUTE, @WITHATTR e @ATTRIBUTEVAL. Inoltre, tutte le funzioni più importanti sono state migliorate per supportare l'elaborazione o i calcoli degli attributi.

Comandi ESSCMD nuovi e aggiornati

Consultare il manuale OLAP Technical Reference per ulteriori informazioni.

Attività di collegamento parallelo e avvio delle applicazioni

E' ora possibile collegarsi al server di DB2 OLAP Server e caricare e scaricare e applicazioni in parallelo. L'elaborazione dei collegamenti in parallelo è ora più veloce grazie a un nuovo parametro della riga di comando, quicklogin, che memorizza nella cache il file di sicurezza e lo scrive sul disco a intervalli di tempo specifici.

Architettura aziendale

Con operazioni dell'agente contemporaneamente in corso, è possibile ora distribuire un numero maggiore di applicazioni, database e utenti su uno o più server. Il nuovo agente multitasking esegue determinate attività in parallelo. E' possibile eseguire le seguenti operazioni contemporaneamente:

- Avviare più applicazioni.
- Arrestare più applicazioni.

• Collegare più utenti. Gli utenti possono collegarsi durante il caricamento di un'applicazione o il ripristino di un database.

Driver ODBC MERANT (INTERSOLV)

I driver ODBC MERANT Versione 3.11 e la relativa documentazione sono forniti con il prodotto aggiunto SQL Interface. INTERSOLV Solutions ha modificato il proprio nome in MERANT Solutions.

Supporto migliorato per grandi profili

DB2 OLAP Server ha migliorato il supporto per grandi profili migliorando a sua volta le prestazioni relative alle seguenti operazioni relative al profilo:

- Modifica del profilo
- Creazione delle dimensioni
- Ristrutturazione
- Calcolo

Nuove funzioni API

Nuove API C e Visual Basic e funzionalità migliorata di API C e Visual Basic che abilitano gli attributi. Consultare il manuale *OLAP API Reference* per ulteriori informazioni.

Nuove funzionalità nell'MDSM (Multidimensional Data Storage Manager) (Kernel)

Il kernel di DB2 OLAP Server, noto anche come multidimensional data storage manager, offre prestazioni migliorate con I/O (input/output) diretto e I/O senza attesa in molte piattaforme server e file system. Il kernel aggiunge anche una cache del file di dati che migliora le prestazioni. Consultare la pubblicazione *OLAP Database Administrator's Guide, Volume I* per ulteriori informazioni.

Nuove funzionalità nel file ESSBASE.CFG

Consultare il manuale OLAP Technical Reference per ulteriori informazioni.

Nuove funzionalità in Spreadsheet Add-in

DB2 OLAP Server offre le seguenti nuove funzionalità in Spreadsheet Add-in:

- Il nuovo Query Designer (EQD), che sostituisce il Retrieval Wizard per la creazione di interrogazioni per i prospetti.
- Supporto per gli attributi
- Supporto per Microsoft Excel 2000 e Lotus 1-2-3 Millennium Release 9 e 9.1.

Nuove funzionalità in Calculator

DB2 OLAP Server offre migliori funzionalità nelle seguenti aree:

- Funzioni dell'insieme dei membri
- Funzioni statistiche
- Funzioni di assegnazione e previsione
- Funzioni di relazione
- Funzioni della data e dell'ora

• Funzione del metodo di calcolo

Consultare il manuale OLAP Technical Reference per ulteriori informazioni.

Nuove funzionalità nella suddivisione in partizioni

DB2 OLAP Server può utilizzare e funzioni degli attributi per basare le partizioni sui valori degli attributi associati a una dimensione di base.

Nuove funzionalità nei filtri di sicurezza

DB2 OLAP Server può definire i filtri sui valori degli attributi associati a una dimensione di base.

Ampie capacità di esportazione dei dati

DB2 OLAP Server non impone alcun limite alle dimensioni dei file di dati che è possibile esportare. Le uniche limitazioni sono rappresentate dalle dimensioni massime dei file e del volume consentito dal sistema operativo e dal file system in uso. Le dimensioni del file di importazione restano limitate a 2 GB.

Nuove funzionalità nel programma Report Writer

DB2 OLAP Server estende il supporto per gli attributi relativi alla stesura di prospetti.

Capitolo 2. Requisiti hardware e software di DB2 OLAP Server

In questo capitolo vengono descritti i requisiti hardware e software necessario per eseguire DB2 OLAP Server in vari sistemi operativi. DB2 OLAP Server funziona in un ambiente client/server con funzioni di server per client quali Application Manager o DB2 OLAP Integration Server. Quando viene utilizzato RSM, funge anche da client per un RDBMS (relational database management system). In questa sezione verranno anche indicati i protocolli di comunicazione che è possibile utilizzare tra client e server in vari sistemi operativi.

Hardware supportato

Per lo storage manager relazionale, è necessario che il server esegua sia DB2 che DB2 OLAP Server. Le prestazioni risultano migliori in un computer che dispone di un potere di elaborazione e di una memoria sufficienti per l'esecuzione di entrambi i server.

Piattaforme server

- Un processore Pentium o di tipo equivalente per Windows NT o Windows 2000
- RS/6000® per AIX®
- Sun SPARC o ULTRASPARC per Solaris
- HP PA-RISC per HP-UX (non supportato per OLAP Starter Kit)
- RAM 64 MB o una quantità superiore (128 MB o una quantità superiore per piattaforme UNIX)
- Spazio su disco da 35 a 50 MB per il server e le applicazioni di esempio. Da 15 a 20 MB per il software SQL Interface e gli esempi

Piattaforme client PC

- Processore:
 - Un processore Pentium o di tipo equivalente per Spreadsheet Add-in e Application Manager
- RAM:
 - 16 MB o una quantità superiore per Spreadsheet Add-in e Application Manager
 - 32 MB o quantità superiore per Integration Server Desktop in Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 o Windows 2000
- Spazio su disco
 - 24 MB per Application Manager
 - 17,5 MB per Spreadsheet Add-in per 1-2-3
 - 16,7 MB per Spreadsheet Add-in per Excel

- 9 MB per Essbase Runtime Client
- 45 MB per Integration Server desktop
- Video
 - Risoluzione di almeno 640 x 480 (800 x 600 o maggiore risoluzione consigliata)

Piattaforme client API

- Processore:
 - Un processore Pentium o di tipo equivalente per Windows 95 0 98, Windows NT o Windows 2000
 - RS/6000 per AIX
 - Sun SPARC o ULTRASPARC per Solaris
 - HP PA-RISC per HP-UX
- RAM:
 - 16 MB per Windows 95 o 98, Windows NT o Windows 2000
 - 32 MB (64 MB o quantità maggiore consigliata) per piattaforme UNIX
- Spazio su disco
 - 15 MB per Essbase API a 32 bit in Windows 95, Windows 98, Windows NT o Windows 2000
 - 6 MB per tutte le piattaforme UNIX
 - 45 MB per the Integration Server Desktop

Piattaforme server per OLAP Integration Server

- Processore
 - Un processore Pentium o di tipo equivalente per Windows NT o Windows 2000
 - RS/6000 per AIX
 - Sun SPARC o ULTRASPARC per Solaris
 - HP PA-RISC per HP-UX
- RAM
 - Almeno 64 MB
- Spazio su disco
 - 32 MB per il server
 - 50 MB per Metadata Catalog e le applicazioni di esempio

Web Gateway

• Processore

- Un processore Pentium o di tipo equivalente per Windows NT o Windows 2000
- Sun SPARC o ULTRASPARC per Solaris
- Spazio su disco
 - Almeno 15 MB

Oggetti

- Processore
 - Un processore Pentium o di tipo equivalente
- RAM
 - Almeno 32 MB
- Spazio su disco
 - 20 MB

Allocations Manager

- Processore
 - Un processore Pentium o di tipo equivalente
- RAM
 - Almeno 45 MB (64 MB consigliati)
- · Spazio su disco
 - 25 MB solo per l'installazione
- Video
 - Risoluzione di almeno 800 x 600

Software supportato

Piattaforme server per DB2 OLAP Server

- Sistema operativo
 - Windows NT 4.0 o Windows 2000
 - AIX 4.3.3 o versione successiva
 - Solaris 2.6 o 2.7
 - HP-UX 11.0 (non supportato per OLAP Starter Kit)
- Comunicazioni
 - TCP/IP o named pipe

Piattaforme workstation client

· Sistema operativo

- Windows 95
- Windows 98
- Windows NT 4.0
- Windows 2000
- Foglio di calcolo
 - Excel 97, Excel 2000
 - Lotus 1-2-3 Millennium R9 o R9.1
- Comunicazioni
 - TCP/IP o Named Pipe

Piattaforme client API

- Sistema operativo
 - Windows 95
 - Windows 98
 - Windows NT 4.0
 - Windows 2000
 - AIX 4.3.3 o versione successiva
 - Solaris 2.6 o 2.7
 - HP-UX 11.0

Piattaforme server per DB2 OLAP Integration Server

- · Sistema operativo
 - Windows NT 4.0
 - Windows 2000
 - AIX 4.3.3 o versione successiva
 - Solaris 2.6 o 2.7
 - HP-UX 11.0
- Comunicazioni
- TCP/IP

Web Gateway

- · Sistema operativo per il server Web
 - Windows NT Server 4.0 o versione successiva
 - Solaris 2.6 o 2.7
- Comunicazioni
 - TCP/IP

- Server Web qualificato con Web Gateway per Solaris
 - Netscape Enterprise Server 3.0 o versione successiva
- · Server Web qualificato con Web Gateway per Windows NT o Windows 2000
 - Microsoft Internet Information Server 3.0 per Windows NT o versione successiva
 - Microsoft Merchant Server
 - Netscape Enterprise Server 3.0 o versione successiva
- Browser Web
 - Microsoft Internet Explorer 3.0 o versione successiva
 - Netscape 3.0 o versione successiva

Oggetti

- Sistema operativo
 - Windows 95
 - Windows 98
 - Windows NT 4.0
- Comunicazioni
 - TCP/IP o named pipe
- Ambiente di programmazione
 - Microsoft Visual Basic 4 o versione successiva
 - Microsoft Visual C++ 4.2
- Distribuzione Web
 - Browser Web compatibile con ActiveX

Allocations Manager

- Sistema operativo
 - Windows 95
 - Windows 98
 - Windows NT 4.0
 - Windows 2000
- Repository Manager
 - DB2 Universal Database™ Versione 6.1 o successiva
 - Client Oracle8

RDBMS supportati

DB2 OLAP Server supporta questi RDBMS:

- DB2 Universal Database Workgroup Edition Versione 5, Versione 6 e Versione 7.1. Il fixpack DB2 Universal Database minimo o il livello DB2 dovrebbe essere 9044 o 9045, a seconda della lingua nazionale.
- DB2 Universal Database Enterprise Edition Versione 5, Versione 6 o Versione 7.1. Il fixpack DB2 minimo (o livello DB2) sul proprio sistema deve essere 9044 o 9045, a seconda della lingua nazionale.
- DB2 UDB Extended Enterprise Edition Versione 5, Versione 6 o Versione 7.1. Il fixpack DB2 minimo (o livello DB2) sul proprio sistema deve essere 9044 o 9045, a seconda della lingua nazionale.
- DB2 Database Server versione 4.0.1
- DB2 per OS/390[®] versione 5.1 con livello di servizio 9802 e PTF CLI (Call Level Interface). Fare riferimento alla directory del programma per le eventuali PTF di cui si ha bisogno.

Inoltre è possibile accedere ai dati di origine in RDBMS mediante ODBC.

Ambienti multi-thread per AIX, Solaris e HP-UX

DB2 OLAP Server fornisce un'architettura multi-thread per garantire elevate prestazioni in un ambiente client/server, utilizzando i software per i thread indicati di seguito nei sistemi operativi AIX, Solaris e HP-UX:

AIX Thread Kernel con API pthread. Il software per i thread fa parte di AIX; non occorre acquistarlo separatamente.

Solaris Operating Environment

Thread di Solaris Operating Environment. Il software per i thread fa parte di Solaris, pertanto non è necessario acquistarlo separatamente.

HP-UX Libreria thread DCE, versione 1.4 o successiva. II DCE non è parte del sistema operativo HP-UX e dunque va acquistato separatamente.

Prima di utilizzare DB2 OLAP Server, assicurarsi che sui vari sistemi operativi sia installato il corretto software per i thread. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa.

Protocolli per le comunicazioni

E' necessario stabilire le comunicazioni tra la workstation in cui si desidera installare DB2 OLAP Server e le workstation client in cui si desidera installare il client Essbase.

DB2 OLAP Server è sempre in attesa di richieste sulla porta 1423, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Tabella 4. Protocolli di comunicazione supportati			
Sistema operativo	Named pipe	TCP/IP	
Windows NT	Yes	Yes	
AIX	No	Yes	
Solaris	No	Yes	
HP-UX	No	Yes	

Nella sezione Tabella 4 a pagina 17 sono indicati i protocolli per le comunicazioni che è possibile utilizzare con ciascun sistema operativo supportato.

Capitolo 3. Installazione in Windows

In questo capitolo verrà illustrato come eseguire l'installazione dei componenti server e client per DB2 OLAP Server Version 7.1 e DB2 Universal Database Version 7.1 Starter Kit nei sistemi operativi Windows.

Se si installa DB2 OLAP Server Versione 7.1, andare alla sezione "Installazione di DB2 OLAP Server".

Se si installa DB2 OLAP Starter Kit, andare alla sezione "Installazione di DB2 OLAP Starter Kit" a pagina 21.

Installazione di DB2 OLAP Server

E' possibile utilizzare DB2 OLAP Server con una versione di DB2 o di DB2 Universal Database nuova o esistente oppure con uno storage manager multidimensionale. Il componente Dual Storage Manager consente di creare applicazioni che utilizzano uno degli storage manager e la possibilità di passare dall'uno all'altro per le applicazioni esistenti. Consultare "Selezione di uno storage manager" a pagina 91.

Se si installa DB2 OLAP e si desidera utilizzare un RDBMS, è necessario installare RDBMS separatamente. DB2 e DB2 Universal Database possono essere installati prima o dopo aver installato DB2 OLAP Server. Se si installa DB2 Universal Database, installare anche il fixpack di DB2 Universal Database più recente, disponibile nella pagina Web DB2 Service and Support all'indirizzo http://www.ibm.com/software/data/db2/db2tech/

Se si desidera installare DB2 OLAP Server e Information Catalog Manager nello stesso sistema, si consiglia di installare entrambi i prodotti contemporaneamente.

Informazioni necessarie prima dell'installazione

Durante l'installazione verrà chiesta l'edizione e le opzioni acquistate. Tali informazioni sono utilizzate per creare una chiave di licenza per DB2 OLAP Server.

Se si tratta di una nuova installazione, o non si dispone di un file di configurazione RDBMS esistente (rsm.cfg), verranno chieste informazioni sul nome del database relazionale, l'ID utente e la password. E' possibile aggiungere queste informazioni durante l'installazione o aggiornare il file rsm.cfg al termine dell'installazione.

Se si utilizza DB2 o DB2 Universal Database sarà necessario disporre delle seguenti informazioni:

Nome del database relazionale

Il nome del database relazionale in cui si desidera memorizzare i dati multidimensionali.

ID utente del database relazionale

L'ID utente che si desidera far utilizzare a DB2 OLAP Server per collegarsi al database relazionale.

Password del database relazionale

La password per l'ID utente che si desidera far utilizzare a DB2 OLAP Server per collegarsi al database relazionale. Questa password viene memorizzata in formato non crittografato nel file di configurazione dello storage manager relazionale (rsm.cfg). E' possibile scegliere di lasciare i campi dell'ID utente e della password vuoti. Se non si specifica un ID utente o una password, DB2 OLAP Server tenterà di collegarsi al database relazionale mediante l'ID utente e la password utilizzati per collegarsi alla workstation. Se questo ID utente non consente di accedere a database relazionale, l'accesso verrà appunto negato.

Componenti e aggiunte di DB2 OLAP Server

Componenti di DB2 OLAP Server versione 7.1:

- Documentazione
- Information Catalog Manager
- Componenti client:
 - Hyperion Essbase Server
 - L'interfaccia a riga di comando ESSCMD
 - Multidimensional Storage Manager
 - Relational Storage Manager IBM
 - Application Manager
 - Spreadsheet Add-in
 - Integration Server Desktop
- Componenti server:
 - DB2 OLAP server
 - Applicazioni di esempio
- Componenti aggiuntivi, che è possibile acquistare:
 - DB2 OLAP Integration Server, incluso Administration Manager
 - Programma di controllo ODBC per DB2 OLAP Integration Server
 - SQL Interface, inclusi i programmi di controllo ODBC
 - API
 - Conversione valuta
 - Spreadsheet Toolkit esteso
 - Gateway Web
 - Oggetti

- Allocations Manager
- Creazione della partizione

Passaggi dell'installazione

Per installare e configurare DB2 OLAP Server per Windows:

- In un server inserire il CD nell'unità CD-ROM per visualizzare i launchpad di installazione. Se non viene visualizzato, è possibile eseguire setup.exe dalla directory principale.
- Selezionare la voce relativa all'installazione dal launchpad. Per annullare l'installazione in qualsiasi momento, scegliere Annulla. Per visualizzare l'aiuto in qualsiasi momento, premere F1.
- 3. Quando viene chiesto, selezionare l'edizione di DB2 OLAP Server acquistata.
- Quando viene chiesto, selezionare i componenti facoltativi acquistati. Per un elenco dei componenti facoltativi, consultare "Componenti e aggiunte di DB2 OLAP Server" a pagina 19.
- 5. Raccomandazione. Se si desidera installare DB2 OLAP Server e Information Catalog Manager nello stesso sistema, si consiglia di installare entrambi i prodotti contemporaneamente.
- 6. Fornire le informazioni richieste nelle finestre visualizzate nella parte restante del processo di installazione.
- 7. Facoltativo. Al termine dell'installazione, verificare le variabili d'ambiente di Windows. Consultare "Aggiornamento manuale delle variabili d'ambiente" a pagina 26.
- 8. Riavviare il server.
- 9. Facoltativo. Installare l'aggiunta di DB2 OLAP Integration Server. Consultare "Installazione di DB2 OLAP Integration Server" a pagina 22.
- Facoltativo. Installare SQL Interface. SQL Interface include i programmi di controllo ODBC. Consultare "Caricamento e configurazione di ODBC per l'interfaccia SQL" a pagina 31.
- 11. Facoltativo. Installare tutti i componenti aggiuntivi ulteriori.
- 12. Se sono state installate le applicazioni di esempio, utilizzare Application Manager per il caricamento dei dati. Vedere l'aiuto in linea di Application Manager e la documentazione di Essbase.

Il programma di installazione di DB2 OLAP Server effettua le seguenti operazioni:

- Copia i file di DB2 OLAP Server nella directory c:\program files\essbase\bin o in qualsiasi altra directory specificata nel disco rigido. Se non esistono, le directory verranno creati automaticamente. La struttura delle directory è:
 - ESSBASE BIN APP

La sottodirectory BIN contiene il software DB2 OLAP Server.

La sottodirectory APP contiene a sua volta una sottodirectory per ogni applicazione DB2 OLAP Server creata. Un file di registrazione delle attività, che consente di registrare tutte le richieste utente effettuate all'applicazione o ai database contenute all'interno delle applicazioni, viene memorizzato nella directory principale di ciascuna applicazione.

- Installa il supporto per il protocollo per le comunicazioni.
- Aggiorna il registro e le variabili d'ambiente di Windows. E' necessario che gli utenti rimuovano tutte le voci non aggiornate.
- Garantisce che i componenti server e client siano installati nella stessa directory principale Essbase nella workstation di Windows e che la variabile d'ambiente ARBORPATH punti alla stessa directory.

Installazione di DB2 OLAP Starter Kit

I componenti di DB2 OLAP Server possono essere installati come parte di DB2 Universal Database Versione 7.1. Per installare I componenti di DB2 OLAP Starter Kit, è necessario istallare i componenti di base di DB2. I componenti di Starter Kit disponibili con DB2 Universal Database sono Starter Kit Desktop, Starter Kit Server e Spreadsheet Add-in. Starter Kit supporta solo la presenza contemporanea di tre utenti. E' possibile eseguire facilmente la migrazione a DB2 OLAP Server da OLAP Starter Kit.

Al termine dell'installazione di DB2 OLAP Starter è possibile utilizzare la finestra relativa alle operazioni preliminari per creare l'OLAP di esempio e lavorare con l'esercitazione.

Componenti di DB2 OLAP Starter Kit

I componenti riportati di seguito sono inclusi in OLAP Starter Kit:

- Server DB2 OLAP, che comprende:
 - Spreadsheet Add-in
 - Multidimensional Storage Manager
 - Relational Storage Manager
 - DB2 OLAP Integration Server, che include OLAP Model Desktop, OLAP Metaoutline Desktop e Administration Manager
 - Database di esempio

DB2 OLAP Starter Kit non include Application Manager, l'interfaccia a riga di comando ESSCMD o gli script di calcolo.

Passaggi per l'installazione di OLAP Starter Kit in Windows

DB2 OLAP Starter Kit è installato come componente di DB2 Universal Database. per installare DB2 OLAP Starter Kit:

- In un server inserire il CD di DB2 Universal Database nell'unità CD-ROM per visualizzare i launchpad di installazione. Se non viene visualizzato, è possibile eseguire setup.exe dalla directory principale.
- 2. Seguire le indicazioni riportate nelle finestre del programma di installazione e fornire le informazioni richieste.

DB2 OLAP Starter Kit verrà installato automaticamente se è stata selezionata un'installazione tipica o personalizzata. Non è disponibile in un'installazione minima.

- 3. Al termine della corretta installazione di Universal Database, verrà chiesto di inserire il CD di DB2 OLAP Starter Kit per completare il processo.
- 4. Una volta completata l'installazione, riavviare il server.
- 5. Facoltativo. E' possibile utilizzare l'esercitazione per comprendere il funzionamento di DB2 OLAP Starter Kit.

per utilizzare l'esercitazione, è necessario innanzitutto caricare l'OLAP di esempio mediante la finestra delle operazioni preliminari in DB2 Universal Database:

- a. Avviare a finestra delle operazioni preliminari facendo clic su Start → DB2 for Windows → Primi passi. E' possibile avviare a finestra anche immettendo db2fs.cmd sulla riga di comando.
- b. Nel launchpad delle operazioni preliminari DB2, selezionare Creare database di esempio.
- c. Nella finestra Creare database di esempio selezionare Esempi OLAP. Scegliere **OK**.
- d. Dopo aver creato l'esempio OLAP, sarà possibile utilizzare l'esercitazione. E' possibile anche utilizzare OLAP Integration Server per creare un'applicazione che funzioni con l'esempio OLAP. Consultare "Utilizzo di DB2 OLAP Integration Server per il caricamento dei dati" a pagina 29.

Installazione di DB2 OLAP Integration Server

DB2 OLAP Integration Server viene installato come un componente dell'OLAP Starter Kit, ma rappresenta un'aggiunta facoltativa per DB2 OLAP Server.

Per installare DB2 OLAP Integration Server come componente aggiuntivo:

1. Installare OLAP Integration Server dal CD.

Se il componente OLAP Integration Server è stato selezionato durante l'installazione, verrà istallato automaticamente nella directory predefinita x:\hyperion\is, a meno che non venga specificato una directory o un'unità differente. Le impostazioni dell'ambiente possono essere aggiornate automaticamente o manualmente. Consultare "Aggiornamento manuale delle variabili d'ambiente" a pagina 26.

2. Configurare un'origine dati mediante ODBC. Consultare "Caricamento e configurazione di ODBC per l'interfaccia SQL" a pagina 31.
- Creare un catalogo OLAP Metadata. Consultare "Informazioni sui cataloghi di metadati OLAP" a pagina 23.
- 4. Effettuare la connessione a server e origini dati relazionali. Consultare "Connessione a server e origini dati relazionali".

Connessione a server e origini dati relazionali

Per utilizzare OLAP Integration Server per creare modelli e metaoutline OLAP, è necessario effettuare la connessione del software del client ai server: OLAP Integration Server e DB2 OLAP Server. E' necessario inoltre connettersi a un'origine dati relazionale e a un catalogo di metadati OLAP in cui si desidera memorizzare i modelli OLAP e i metaoutline creati. Durante l'installazione vengono creati e configurati due cataloghi di metadati come origine dati relazionale:

OLAPCATP (per la produzione) OLAPCATD (per lo sviluppo)

In OLAP Starter Kit questi due cataloghi di metadati vengono creati automaticamente durante un'installazione tipica o personalizzata.

Per utilizzare OLAP Integration Server in Sybase, è necessario disporre dell'autorizzazione all'esecuzione per sp-fkeys in Sybsystemprocs.

Riepilogo di script SQL per la gestione di cataloghi e tabelle

Utilizzare i seguenti script SQL per creare, eliminare o aggiornare il catalogo dei metadati e le tabelle OLAP:

per creare i cataloghi utilizzare: ocdb2.sq1 Per eliminare i cataloghi utilizzare: ocdrop_db2.sq1 per aggiornare i cataloghi utilizzare: ocdb2_upgrd20.sq1

Se è necessario ricreare le tabelle, è necessario innanzitutto eliminare le tabelle prima di ricrearle.

Informazioni sui cataloghi di metadati OLAP

Un catalogo di metadati OLAP è un database relazionale contenente tabelle in cui OLAP Integration Server memorizza modelli e metaoutline OLAP. Prima di effettuare la connessione a un catalogo di metadati OLAP, è necessario configurare il catalogo.

L'RDBMS relativo a un catalogo di metadati OLAP può essere eseguito in qualsiasi piattaforma supportata purché si disponga del programma di controllo ODBC (Open Database Connectivity) e del software del client del database per effettuare la connessione dalla workstation che esegue OLAP Integration Server. L'RDBMS relativo all'origine dati relazionali utilizzato per creare i modelli OLAP e i metaoutline può essere eseguito anche su tutti i sistemi operativi supportati, se si dispone di un programma di controllo ODBC e del software del client del database per accedervi. L'RDBMS relativo al catalogo dei metadati OLAP può essere diverso da quello relativo all'origine dati

relazionali e non è necessario che le piattaforme dei due RDBMS siano le stesse. E' possibile disporre di più di un catalogo dei metadati OLAP, ma non è possibile spostare i modelli e i metaoutline OLAP da un catalogo di metadati OLAP all'altro.

Per effettuare queste connessioni, è necessario innanzitutto associare ogni origine dati a un programma di controllo ODBC supportato. L'intera configurazione delle origini dati ODBC viene effettuata nella workstation che esegue OLAP Integration Server. In Windows configurare i programmi di controllo ODBC utilizzando l'Amministratore ODBC. Se un programma di controllo ODBC supportato è già associato all'origine dati relazionai, non eseguire nuovamente l'associazione. E' sufficiente associare un programma di controllo ODBC supportato al catalogo dei metadati OLAP.

I seguenti RDBMS sono supportati da DB2 OLAP Server, ma non da DB2 OLAP Starter Kit:

- DB2 Client o Client Application Enabler (CAE)
- Programma di controllo ODBC Informix o Call Level Interface (CLI)
- Oracle Net8 o SQL*Net
- SQL Server Client o Microsoft Data Access Components (DAC)
- Sybase Open Client

Configurare le connessioni ODBC all'origine dati relazionali e il catalogo dei metadati OLAP solo nella workstation che esegue OLAP Integration Server. Non è necessario configurare le connessioni ODBC nelle workstation client di OLAP Integration Server.

Creazione manuale di un catalogo di metadati OLAP per DB2

E' necessario disporre dei privilegi del responsabile del database o di privilegi di accesso simili richiesti dall'RDBMS per creare un database.

Per creare un catalogo di metadati OLAP:

- 1. Creare un database per le tabelle del catalogo di metadati OLAP
 - a. Creare un database di 30 MB per la memoria.
 - b. Creare nomi utente e password per il database.
 - c. Concedere privilegi utente per il database.
- 2. Creare tabelle per il catalogo di metadati OLAP

Gli script SQL utilizzati per creare tabelle per il catalogo di metadati OLAP si trovano nella directory ocscript in cui è stato installato OLAP Integration Server. Nel Centro comandi DB2 eseguire il programma di utilità *db2 -tvf* per eseguire le seguenti operazioni:

- a. Connettersi al database creato per il catalogo di metadati OLAP.
- b. Eseguire lo script SQL ocdb2.sq1 per creare il catalogo.
- c. Eseguire ocdatabase_name.sql per creare le tabelle nel catalogo.

- d. Verificare che le tabelle siano state create avviando l'RDBMS e verificando che il catalogo di metadati OLAP contenga e nuove tabelle oppure immettere un comando di selezione quale SELECT * FROM JOIN_HINTS.
- e. Chiudere il programma di utilità.
- f. Associare il catalogo a un programma di controllo ODBC. Consultare "Caricamento e configurazione di ODBC per l'interfaccia SQL" a pagina 31.

Se si tenta di accedere a un database SQL Server con il programma di controllo ODBC nativo Microsoft senza disporre delle autorizzazioni di accesso, Microsoft SQL Server effettuerà la connessione al database predefinito senza notificare l'utente.

Aggiornamento dell'ambiente per il client del database

Per OLAP Integration Server, è necessario impostare le variabili d'ambiente richieste per il software del client del database nello script di accesso dell'utente che esegue OLAP Integration Server. Tali variabili sono obbligatorie per l'accesso ODBC ai database nell'RDBMS utilizzato. Il fornitore di database generalmente fornisce uno script della shell per impostare le eventuali variabili d'ambiente richieste da client del database. Aggiungere questo script della shell allo script di accesso per l'utente che esegue il software OLAP Integration Server. per ulteriori informazioni su come impostare le variabili d'ambiente del client del database, consultare la documentazione relativa all'installazione del client del database.

Per verificare che il software del client del database sia configurato correttamente, collegarsi come utente che esegue OLAP Integration Server e utilizzare un programma di utilità del database per connettersi ai database utilizzati con OLAP Integration Server.

Struttura della directory di OLAP Integration Server

Tabella 5. Struttura della directory di OLAP Integration Server		
Struttura della directory	Descrizione	
<pre>\<directory di="" installazione="">\IS\</directory></pre>		
bin	Software di OLAP Integration Server e OLAP Command Interface. Se si installa anche il software client, il software di OLAP Integration Server Desktop si trova nella directory bin. In tale percorso si trova anche un file di log del server, creato alla prima esecuzione di OLAP Integration Server.	
esscript	Vuoto. La directory esscript conterrà gli script di calcolo e ESSCMD creati.	
esslib	Tre sottodirectory:esslib\bin, esslib\client e esslib\locale.	
loadinfo	Vuoto. La directory loadinfo conterrà cartelle che rappresentano ID di sessione, contenenti a loro volta i file respinti creati durante un cari- camento di membri o di dati.	
locale	File di supporto della lingua nazionale.	
ocscript	I file script SQL per creare, eliminare e aggiornare le tabelle per un catalogo di metadati OLAP in ciascuno dei database supportati. E' possibile, ad esempio, utilizzare ocdb2.sq1 per creare tabelle del catalogo di metadati OLAP.	
samples	Due sottodirectory: samples\tbcdbase e samples\tbcmodel.	
samples\tbcdbase	File script SQL, file batch e file di testo per creare tabelle e caricare dati per il database dell'applicazione di esempio TBC.	
samples\tbcmodel	File script SQL, file batch e file di testo per il caricamento di dati per il modello OLAP (TBC Model) e metaoutline (TBC Metaoutline) per il database del catalogo di metadati OLAP dell'applicazione di esempio TBC_MD. Le tabelle relative a TBC_MD vengono create con un file script SQL nella directory ocscript.	

Aggiornamento manuale delle variabili d'ambiente

Quando si installa DB2 OLAP Server, le variabili d'ambiente vengono aggiornate automaticamente. Utilizzare questa sezione se è necessario modificare manualmente le variabili d'ambiente.

Per aggiornare le variabili d'ambiente:

- 1. Avviare Windows.
- 2. Fare clic sul pulsante Start --> Pannello di controllo --> Impostazioni
- 3. Fare doppio clic sull'icona Sistema.

Viene visualizzata la finestra Sistema - Proprietà.

- 4. Fare clic sul separatore Ambiente.
- 5. Nel campo Variabile digitare ARBORPATH

- Nel campo Valore indicare l'unità e la directory in cui è stato installato DB2 OLAP Server. Digitare, ad esempio, c:\essbase
- 7. Fare clic su Imposta.
- 8. Selezionare la variabile Percorso dall'elenco Variabili di sistema.

La variabile di percorso e il suo valore sono visualizzate nei campi Variable e Value.

- Nel campo Valore aggiungere c:\essbase\bin al valore esistente, in cui c:\essbase è l'unità e la directory specificati nella variabile d'ambiente ARBORPATH.
- 10. Fare clic su Applica.
- 11. Fare clic su Imposta.
- 12. Scegliere OK.

La finestra Sistema - Proprietà si chiuderà.

13. Riavviare la workstation.

Le variabili d'ambiente per DB2 OLAP Server sono:

ARBORPATH = <*directory di installazione di destinazione*> ISHOME = <*directory di installazione di destinazione*>/is PATH = %ARBORPATH%/bin;%ISHOME%/bin

Le variabili d'ambiente per DB2 OLAP Starter Kit sono:

ARBORPATH = <*directoryo di installazione di destinazione*>/sqllib/essbase ISHOME = <*directory di installazione di destinazione*>/sqllib/is PATH = %ARBORPATH%/bin;%ISHOME%/bin

Avvio di DB2 OLAP Server in Windows

DB2 OLAP Server viene avviato automaticamente come servizio nella workstation. Se è necessario avviarla manualmente mediante la riga di comando, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella richiesta comandi, immettere:

Essbase

Se si verifica una condizione di errore in fase di avvio, controllare le impostazioni di percorso e di ambiente. Se i percorso e e impostazioni dell'ambiente sono corretti, assicurarsi che sia installato e in esecuzione il protocollo per le comunicazioni appropriato nella workstation Windows in uso.

2. La prima volta che si utilizza DB2 OLAP Server, il programma richiede l'immissione delle seguenti informazioni:

Nome della società

Il nome della società che si desidera utilizzare nella registrazione della licenza per il server.

Nome utente	Il nome da utilizzare come ID supervisore di DB2 OLAP Server. Utilizzare tale nome per il collegamento iniziale da Application Manager.
Password di sistema	Questa password è richiesta ogni volta che si avvia DB2 OLAP Server. E' richiesta anche da Application Manager per ottenere l'accesso al server quando si utilizza l'account del supervisore.

Verifica della correttezza delle informazioni immesse.

Digitare Y per verificare le voci o N per digitarle nuovamente.

Quando si digita Y le informazioni verranno salvate. Per i successivi collegamenti, verrà richiesta solo l'immissione della password di sistema.

Quando il server viene avviato ed è pronto per l'uso, DB2 OLAP Server visualizza questo messaggio:

Waiting for Client Requests. . .

Automatizzazione dell'avvio del server

DB2 OLAP Server viene avviato automaticamente. Le informazioni che seguono sono fornite qualora si renda necessario configurare l'avvio manuale del server. E' possibile rendere automatico l'avvio del server mediante la riga di comando o i Servizi di Windows.

Per utilizzare la riga di comando.

- Creare un'icona di DB2 OLAP Server nel desktop di Windows nella cartella di avvio (Startup). Per le informazioni relative alla creazione delle icone, fare riferimento alla documentazione di Windows.
- 2. Definire l'opzione Command Line nel modo seguente:

c:\essbase\bin\essbase.exe

dove c:\essbase\bin è la directory utilizzata per installare DB2 OLAP Server/

E' anche possibile sostituire la password di sistema di DB2 OLAP Server per evitare di immetterla ogni volta che il server viene avviato. Specificare la password dopo essbase.exe nell'opzione Command Line della definizione dell'icona. Ad esempio:

c:\essbase\bin\essbase.exe password

3. Specificare il titolo dell'icona nel campo relativo alla descrizione.

Per utilizzare i Servizi di Windows:

- Fare clic sul pulsante Start → Impostazioni → Pannello di controllo → Servizi
- 2. Nella finestra Servizi selezionare il server Essbase.
- 3. Fare clic su Avvia.

Avvio automatico delle applicazioni

E' possibile avviare le applicazioni automaticamente. Una volta avviato DB2 OLAP Server, ogni applicazione o database definiti da un'impostazione di avvio automatico, verrà avviata.

Le impostazioni di avvio vengono definite in Application Manager utilizzando le finestre Application Settings e Database Settings. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea di Application Manager.

Arresto di DB2 OLAP Server e Starter Kit

Per arrestare il server da qualsiasi workstation collegata, utilizzare uno dei due metodi indicati di seguito:

- Per DB2 OLAP Server e OLAP Starter Kit, è possibile utilizzare i Servizi di Windows:
 - Fare clic sul pulsante Start → Impostazioni → Pannello di controllo → Servizi
 - 2. Nella finestra Servizi selezionare il server Essbase.
 - 3. Fare clic su Ferma.
- Per DB2 OLAP Server, è possibile utilizzare il comando SHUTDOWNSERVER in ESSCMD. Consultare il manuale *Hyperion Essbase Database Administrator's Guide, volumi 1 e 2* e la guida in linea ESSCMD per ulteriori informazioni.

Utilizzo di DB2 OLAP Integration Server per il caricamento dei dati

E' possibile utilizzare DB2 OLAP Integration Server per caricare il modello e il metaoutline utilizzati con l'esempio OLAP. Consultare 22. Per creare un'applicazione e caricarla da modello definito nell'esempio di OLAP Starter Kit.

Per utilizzare DB2 OLAP Integration Server per il caricamento dei dati:

- 1. Avviare DB2 OLAP Integration Desktop.
- 2. Nel campo relativo al catalogo di metadati OLAP selezionare TBC_MD
- 3. Digitare l'ID utente e la password. Scegliere OK.
- 4. In OLAP Integration Server Desktop fare clic su separatore Existing.
- Espandere TBC_Model e selezionare TBC Metaoutline. Fare clic su Open o fare doppio clic su TBC Metaoutline. Verrà aperta la finestra relativa all'origine dati.
- 6. Selezionare TBC dal menu a discesa. Scegliere OK.
- 7. Nella barra dei menu fare clic su **Outline ► Member and Data Load**. Verrà aperta la finestra Essbase Application e Database.
- 8. Digitare un nome per l'applicazione, ad esempio TBC.
- 9. Digitare un nome per il database, ad esempio TBC.

- 10. Nella casella **Calc Script** selezionare Use Default Calc Script. Fare clic su **Avanti**. Verrà visualizzata la finestra Schedule Essbase Load.
- 11. Selezionare Now.
- 12. Fare clic su Fine.
- Verrà visualizzato un messaggio che indica che i dati sono stati caricati correttamente. Per verificare il caricamento, dovrebbe essere possibile avviare un foglio di calcolo e visualizzare i dati.

Aggiornamento di DB2 OLAP Server o di DB2 OLAP Starter Kit

Non è possibile installare o aggiornare OLAP Starter Kit su una versione esistente. E' necessario disinstallare la versione esistente di OLAP Starter Kit prima di tentare di reinstallare una nuova versione o effettuare l'aggiornamento.

Quando si installa una nuova versione di DB2 OLAP Server è possibile utilizzare la stessa directory della versione precedente. Le applicazioni OLAP saranno disponibili nella versione nuova o aggiornata. Quando si installa una nuova versione nella stessa directory, è necessario effettuare le seguenti operazioni a scopo precauzionale:

- Effettuare un copia di backup dei seguenti file:
 - I propri dati
 - rsm.cfg
 - Essbase.sec
 - license.*
- Arrestare tutti i servizi OLAP.
- Installare DB2 OLAP Server come nuova installazione, utilizzando il percorso della directory esistente.

Abilitazione della licenza per DB2 OLAP Server

Il programma di installazione di DB2 OLAP Server richiede di specificare l'edizione e le opzioni acquistate ed utilizza queste informazioni per abilitare DB2 OLAP Server e le funzioni aggiuntive.

Se si installa una licenza di DB2 OLAP Server e si desidera successivamente aggiungere altre funzioni o altri utenti, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Eseguire i programma SETUP.EXE dalla directory principale o dal CD. La licenza verrà aggiornata automaticamente.
- Utilizzare il programma di utilità di Windows Installazione applicazioni:
 - 1. Fare clic su Start → Impostazioni → Pannello di controllo → Installazione applicazioni.
 - 2. Selezionare IBM DB2 OLAP Server.
 - 3. Selezionare l'opzione relativa all'aggiornamento o alla modifica della licenza.

4. E' possibile ora modificare la licenza per includere le nuove opzioni di cui si sta eseguendo l'installazione.

Caricamento e configurazione di ODBC per l'interfaccia SQL

Il programma di installazione non carica e configura i programmi di controllo ODBC (open database connectivity). Per utilizzare l'aggiunta SQL Interface, è necessario impostare manualmente i programmi per la gestione dei programmi di controllo dei database ODBC per DB2 e Merant.

Impostazione del programma di controllo ODBC per IBM DB2

Per caricare e configurare ODBC per IBM DB2 utilizzando l'applicazione DB2 di esempio:

- 1. Aggiungere il programma di controllo ODBC per IBM DB2 al sistema:
 - a. Aprire lo strumento Amministratore fonte dati ODBC eseguendo

c:\essbase\bin\odbcad32.exe

dove c:\essbase è l'unità e la directory in cui è stato installato DB2 OLAP Server.

- b. Fare clic sul separatore DSN di sistema, quindi fare clic su Aggiungi.
- c. Nella finestra per la creazione di una nuova origine dati, selezionare Programma di controllo ODBC IBM DB2 e fare clic su Fine.
- d. Nella finestra Programma di controllo ODBC IBM DB2 Aggiungere, fare clic su **Esempio** nel campo **Nome origine dati**, quindi scegliere **OK**.
- e. Scegliere OK dalla finestra Amministratore fonte dati ODBC.
- Per verificare la connessione di ODBC, eseguire prima il bind di un'applicazione al database ed aprire quindi una origine dati SQL. Per eseguire il bind dell'applicazione:
 - a. Aprire la funzione di ausilio Configurazione Client di DB2.
 - b. Selezionare il database SAMPLE, quindi fare clic su Bind.
 - c. Nella finestra Eseguire il bind del database Esempio, assicurarsi che il pallino relativo alle applicazioni del bind sia selezionato, quindi fare clic su **Continua**.
 - d. Nella finestra relativa alla connessione al database DB2, digitare l'ID utente e la password, quindi scegliere **OK**.
 - e. Nella finestra per l'esecuzione del bind delle applicazioni, fare clic su **Aggiungi**.
 - f. Nella finestra per il bind delle applicazioni relativa all'aggiunta dei file, selezionare tutti i file *.bnd dalla directory c:\essbase\bin (qecsvi.bnd, qecswhvi.bnd, qerrvi.bnd, qerrwhv1.bnd, qeurv1.bnd, qeurwhv.bnd). Scegliere OK.
 - g. Nella finestra per l'esecuzione del bind delle applicazioni, scegliere **OK**. Verificare che non ci siano errori nel bind. Fare clic su **Chiudi**.

- 3. Aprire l'origine dati SQL in Application Manager. Questo esempio utilizza la tabella SALES nel database SAMPLE:
 - a. Aprire Application Manager e collegarsi al server.
 - b. Fare clic su File → New → Data Load Rules. Verrà visualizzata la finestra Data Prep Editor.
 - c. Fare clic su **File** → **Open SQL**. Verrà visualizzata la finestra Select Server, Application, and Database.
 - d. Scegliere OK. Verrà visualizzata la finestra Define SQL.
 - e. Nel campo From selezionare il database SAMPLE e digitare SALES. Fare clic su OK/Retrieve.
 - f. Nella finestra successiva digitare l'ID utente e la password, quindi scegliere OK. Il contenuto della tabella SALES viene visualizzato nella finestra Data Prep Editor.

Impostazione del programma di controllo Merant ODBC

Per caricare e configurare ODBC per Merant utilizzando l'applicazione di esempio:

- 1. Aggiungere il programma di controllo Merant ODBC al sistema:
 - Aprire lo strumento Amministratore fonte dati ODBC eseguendo
 c:\essbase\bin\odbcad32.exe, dove c:\essbase è l'unità e la directory in cui è stato installato DB2 OLAP Server.
 - b. Fare clic sul separatore DSN di sistema, quindi fare clic su Aggiungi.
 - c. Nel pannello relativo alla creazione di una nuova origine dati, selezionare il programma di controllo Merant DB2 ODBC e fare clic su Fine.
 - d. Nella finestra di impostazione del programma di controllo ODBC Merant DB2, verificare che il nome della origine dati sia SAMPINT ed il nome del database sia SAMPLE, quindi scegliere **OK**.
 - e. Scegliere OK dalla finestra Amministratore fonte dati ODBC.
- Per verificare la connessione di ODBC, eseguire prima il bind di un'applicazione al database ed aprire quindi una origine dati SQL. Per eseguire il bind dell'applicazione:
 - a. Aprire la funzione di ausilio Configurazione Client di DB2.
 - b. Selezionare il database SAMPLE e fare clic sul pulsante Eseguire il bind.
 - c. Nella finestra Eseguire il bind del database Esempio, assicurarsi che il pallino relativo alle applicazioni del bind sia selezionato, quindi fare clic su Continua.
 - d. Nella finestra relativa alla connessione al database DB2, immettere il proprio ID utente e la propria password, quindi scegliere **OK**.
 - e. Nella finestra per l'esecuzione del bind delle applicazioni, fare clic su **Aggiungi**.

- f. Nella finestra per il bind delle applicazioni relativa all'aggiunta dei file, selezionare tutti i file *.bnd dalla directory \essbase\bin: qecsvi.bnd, qecswhvi.bnd, qerrvi.bnd, qerrwhv1.bnd, qeurv1.bnd, qeurwhv.bnd. Scegliere quindi OK.
- g. Nella finestra per l'esecuzione del bind delle applicazioni, scegliere **OK**. Verificare che non ci siano errori nel bind. Fare clic sul pulsante **Chiudi**.
- 3. Aprire la sorgente dati SQL in Application Manager. Questo esempio utilizza la tabella SALES nel database SAMPLE:
 - a. Aprire Application Manager e collegarsi al server.
 - b. Fare clic su File → New → Data Load Rules. Verrà visualizzata la finestra Data Prep Editor.
 - c. Fare clic su **File** → **Open SQL**. Verrà visualizzata la finestra Select Server, Application, and Database.
 - d. Scegliere OK. Verrà visualizzata la finestra Define SQL.
 - e. Nel campo **From**, selezionare l'origine dati SAMPINT e digitare SALES nel campo **From**. Fare clic su **OK/Retrieve**.
 - f. Nella finestra successiva digitare l'ID utente e la password. Il contenuto della tabella SALES viene visualizzato nella finestra Data Prep Editor.

Gestione delle operazioni del server

Nella tabella che segue sono riportati i comandi utilizzati per gestire DB2 OLAP Server.

All'avvio di DB2 OLAP Server, viene visualizzata la finestra agente. La finestra agente è la console per le operazioni di alto livello. Premere Invio per visualizzare l'elenco seguente di tutti i comandi disponibili.

Tabella 6. Comandi agente		
Comandi	Descrizione	
START nome app	Avvia l'applicazione specificata.	
STOP nome app	Arresta l'applicazione specificata.	
USERS	Visualizza un elenco di tutti gli utenti collegati al server, il numero totale di collegamenti e il numero di porte dispo- nibili.	
LOGOUTUSER nome utente	Scollega un utente dal server e libera una porta. Questo comando richiede la password di DB2 OLAP Server.	
PASSWORD	Cambia la password di sistema richiesta per avviare DB2 OLAP Server.	
VERSION	Visualizza il numero di versione del server.	
HELP	Elenca tutti i comandi validi e le loro relative funzioni.	
PORTS	Visualizza il numero di porte installate sul server e quante di queste sono in uso.	
DUMP nome file	Copia le informazioni dal sistema di sicurezza Essbase in un file specificato in formato ASCII. Questo comando richiede la password di DB2 OLAP Server.	
QUIT/EXIT	Chiude tutte le applicazioni in uso e interrompe DB2 OLAP Server.	

Capitolo 4. Installazione in AIX, Solaris e HP-UX

In questo capitolo verrà descritta l'installazione dei componenti server per DB2 OLAP Server Versione 7.1 DB2 Universal Database Versione 7.1 Starter Kit nei sistemi operativi AIX, Solaris e e HP-UX.

Se si installa DB2 OLAP Server Versione 7.1, andare alla sezione "Installazione di DB2 OLAP Server".

Se si installa DB2 OLAP Starter Kit, andare alla sezione "Installazione di DB2 OLAP Starter Kit" a pagina 39.

Installazione di DB2 OLAP Server

E' possibile utilizzare DB2 OLAP Server con un'installazione nuova o esistente di DB2 RDBMS e con uno storage manager multidimensionale. Il componente Dual Storage Manager consente di creare applicazioni che utilizzano uno degli storage manager e la possibilità di passare dall'uno all'altro per le applicazioni esistenti. Consultare "Selezione di uno storage manager" a pagina 91.

Se si installa DB2 OLAP e si desidera utilizzare un RDBMS, è necessario installare RDBMS separatamente. DB2 e DB2 Universal Database possono essere installati prima o dopo aver installato DB2 OLAP Server. Se si installa DB2 Universal Database, installare anche il fixpack di DB2 Universal Database più recente, disponibile nella pagina Web DB2 Service and Support all'indirizzo http://www.ibm.com/software/data/db2/db2tech/

Se si desidera installare DB2 OLAP Server e Information Catalog Manager nello stesso sistema, si consiglia di installare entrambi i prodotti contemporaneamente.

Informazioni necessarie prima dell'installazione

Durante l'installazione verrà chiesta l'edizione e le opzioni acquistate. Tali informazioni sono utilizzate per creare una chiave di licenza per DB2 OLAP Server.

Se si tratta di una nuova installazione, o non si dispone di un file di configurazione RDBMS esistente (rsm.cfg), verranno chieste informazioni sul nome del database relazionale, l'ID utente e la password. E' possibile aggiungere queste informazioni durante l'installazione o aggiornare il file rsm.cfg al termine dell'installazione.

E' necessario disporre delle seguenti informazioni sulla versione di RDBMS:

Nome del database relazionale

Il nome del database relazionale in cui si desidera memorizzare i dati multidimensionali.

ID utente del database relazionale

L'ID utente che si desidera far utilizzare a DB2 OLAP Server per collegarsi al database relazionale.

Password del database relazionale

La password per l'ID utente che si desidera far utilizzare a DB2 OLAP Server per collegarsi al database relazionale. Questa password viene memorizzata in formato non crittografato ne file di configurazione dello storage manager relazionale (rsm.cfg). E' possibile scegliere di lasciare i campi dell'ID utente e della password vuoti. Se non si specifica un ID utente o una password, DB2 OLAP Server tenterà di collegarsi al database relazionale mediante l'ID utente e la password utilizzati per collegarsi alla workstation. Se questo ID utente non consente di accedere a database relazionale, l'accesso verrà appunto negato.

Componenti e aggiunte di DB2 OLAP Server

Componenti di DB2 OLAP Server versione 7.1:

- Documentazione
- Information Catalog Manager
- Componenti client:
 - Hyperion Essbase Server
 - L'interfaccia a riga di comando ESSCMD
 - Multidimensional Storage Manager
 - Relational Storage Manager IBM
 - Application Manager
 - Spreadsheet Add-in
 - Integration Server Desktop
- · Componenti server:
 - DB2 OLAP server
 - Applicazioni di esempio
- · Componenti aggiuntivi, che è possibile acquistare:
 - DB2 OLAP Integration Server, incluso Administration Manager
 - Programmi di controllo ODBC per DB2 OLAP Integration Server
 - SQL Interface, inclusi i programmi di controllo ODBC
 - API
 - Conversione valuta
 - Spreadsheet Toolkit esteso
 - Gateway Web
 - Oggetti
 - Allocations Manager
 - Creazione della partizione

Passaggi dell'installazione di DB2 OLAP Server

Per installare DB2 OLAP Server:

- 1. Collegarsi al server con privilegi root.
- 2. Se si installa in ambiente Solaris, impostare la versione locale su C. Al termine dell'installazione, assicurarsi che la versione locale sia ancora impostata su C quando si avvia il server per la prima volta. L'uso della versione locale corretta garantisce la corretta configurazione dell'ID utente di gestione.
- 3. Se la stazione di lavoro ha un'unità CD-ROM, eseguire questi passi:
 - a. Inserire il CD di DB2 OLAP Server nell'unità CD-ROM.
 - b. Utilizzare l'opzione 1s per trovare olapinst nel CD. Il nome file è in lettere maiuscole o minuscole a seconda del sistema operativo.
 - c. Immettere olapinst per eseguire lo script di installazione dal CD di DB2 OLAP Server.

Se non viene rilevato un ambiente multi-thread, verrà visualizzato un messaggio di errore.

- d. Continuare con il passaggio 5.
- 4. Se la workstation non dispone di un'unità CD-ROM, eseguire questi passaggi:
 - a. Creare una directory temporanea da utilizzare durante l'installazione.
 - b. Utilizzare FTP, NFS o un programma di utilità simile per copiare i file di DB2 OLAP Server nella directory temporanea.
 - c. Passare alla directory temporanea.
 - d. Utilizzare l'opzione 1s per trovare olapinst nella sottodirectory temporanea del sistema operativo. Cercare, ad esempio, in /temp/aix il file di installazione AIX. Il nome file è in lettere maiuscole o minuscole a seconda del sistema operativo.
 - e. Immettere olapinst per eseguire lo script di installazione dalla directory temporanea.

Se non viene rilevato un ambiente multi-thread, verrà visualizzato un messaggio di errore.

- 5. Quando viene richiesto, specificare la directory in cui si desidera installare DB2 OLAP Server. Per accedere e informazioni sulla licenza correnti, è possibile immettere una directory già esistente. Se si specifica una nuova directory, verrà visualizzato un messaggio che chiede se si desidera immettere la directory esistente per accedere ai file della licenza correnti. E' possibile specificare un nome di directory nuovo o utilizzare quello esistente. DB2 OLAP Server verrà installato nella directory specificata, qualunque esso sia.
- 6. Quando vengono richieste le informazioni sulla licenza, selezionare le funzionalità aggiuntive acquistate. Le informazioni sulle funzionalità aggiuntive vengono utilizzate per creare la chiave della licenza per DB2 OLAP Server.

- Verrà presentato un elenco di componenti da installare. I componenti compresi nell'elenco sono quelli di cui si dispone della licenza per l'installazione. Selezionare i componenti che si desidera installare.
- Raccomandazione. Se si desidera installare DB2 OLAP Server e Information Catalog Manager nello stesso sistema, si consiglia di installare entrambi i prodotti contemporaneamente.
- 9. Facoltativo. Selezionare le applicazioni di esempio.

E' possibile caricare i dati nelle applicazioni di esempio mediante Application Manager.

- 10. Se si installa il server, e i programma di installazione non rileva un file rsm.cfg esistente, verrà chiesto di fornire il nome del database relazionale, l'ID utente e la password del database relazionale e la clausola dello spazio tabella del database. Questi valori vengono utilizzati per aggiornare i parametri contenuti nel file di configurazione relazionale.
- 11. Se si installa SQL Interface, vedere "Caricamento e configurazione di ODBC per l'interfaccia SQL" a pagina 49 per l'impostazione di ODBC.
- 12. Solo per Solaris: Eseguire lo script di shell Bourne root.sh dall'account root. Lo script è nella directory \$ARBORPATH/bin ed esegue le attività di installazione aggiuntive, come l'impostazione di bit di controllo sui valori binari e le librerie condivise. Ad esempio, per collegarsi come utente root ed eseguire root.sh, digitare le seguenti opzioni:

```
$ su -
PASSWORD: (immettere la propria password)
# cd /home/essbase/bin
# sh root.sh
# exit
```

Lo script root.sh richiede se il modulo di SQL Interface è stato installato. Se già se ne è eseguita l'installazione, root.sh richiede il percorso completo ed il nome file della libreria condivisa libodbc.so. Immettere l'intero percorso e il nome file, come /home/essbase/dlls/libodbc.so.

Solo per HP-UX:Immettere il seguente comando nella directory \$ARBORPATH/bin:

ln -f -s /opt/IBMdb2/V5.0/lib/libdb2.sl libesssql.sl

dove /opt/IBMdb2/V5.0/ è la directory di installazione per DB2 UDB.

 Utilizzare le informazioni contenute nel file essbaseenv.doc per aggiornare le variabili d'ambiente. Il file essbaseenv.doc viene creato dal programma di installazione. Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiornamento delle variabili d'ambiente" a pagina 44.

Il programma di installazione crea la seguente struttura della directory:

```
<directory di installazione>
bin
app
locale
is
```

La directory bin contiene il programma DB2 OLAP Server.

La directory app contiene una sottodirectory per ogni applicazione Essbase creata. Un file di registrazione delle attività, che consente di registrare tutte le richieste utente effettuate all'applicazione o ai database contenute all'interno delle applicazioni, viene memorizzato nella directory principale di ciascuna applicazione.

Installazione di DB2 OLAP Starter Kit

I componenti di DB2 OLAP Server possono essere installati come parte di DB2 Universal Database Versione 7.1. Per installare I componenti di DB2 OLAP Starter Kit, è necessario istallare i componenti di base di DB2. Starter Kit supporta solo la presenza contemporanea di tre utenti. E' possibile eseguire facilmente la migrazione a DB2 OLAP Server da OLAP Starter Kit.

DB2 OLAP Starter Kit non è disponibile per HP-UX

Componenti di DB2 OLAP Starter Kit

DB2 OLAP Starter Kit non include Application Manager, l'interfaccia a riga di comando ESSCMD o gli script di calcolo. I componenti riportati di seguito sono inclusi in OLAP Starter Kit:

- Server DB2 OLAP, che comprende:
 - Multidimensional Storage Manager
 - Relational Storage Manager
 - DB2 OLAP Integration Server, che include OLAP Metaoutline Desktop, e Administration Manager
 - Applicazioni multidimensionali di esempio
 - Database di esempio

Passaggi dell'installazione di DB2 OLAP Starter Kit

DB2 OLAP Starter Kit è installato come componente di DB2 Universal Database. Per installare DB2 OLAP Starter Kit, è necessario collegarsi come utente con privilegi root. Per installare DB2 OLAP Starter Kit:

- In una workstation server inserire il CD di DB2 Universal Database nell'unità CD-ROM. Dalla directory principale del CD, digitare ./db2setup.
- Seguire le indicazioni riportate nelle finestre del programma di installazione e fornire le informazioni richieste.

- 3. Dopo aver installato DB2 Universal Database, inserire il CD di Starter Kit. Dalla directory principale del CD, digitare ./db2setup
- 4. Seguire le indicazioni riportate nelle finestre del programma di installazione e fornire le informazioni richieste.
- Facoltativo. E' possibile utilizzare l'esercitazione per comprendere il funzionamento di DB2 OLAP Starter Kit.

Per utilizzare l'esercitazione, è necessario innanzitutto caricare l'OLAP di esempio mediante la finestra delle operazioni preliminari in DB2 Universal Database:

- a. Avviare la finestra Primi passi facendo clic su Start -> DB2 per AIX, Solaris
 Operating Environment -> Primi passi. E' possibile avviare la finestra anche immettendo db2fs.cmd sulla riga di comando.
- b. Nel launchpad delle operazioni preliminari DB2, selezionare Creare database di esempio.
- c. Nella finestra Creare database di esempio selezionare Esempi OLAP. Scegliere **OK**.
- d. Dopo aver creato l'esempio OLAP, sarà possibile utilizzare l'esercitazione. E' possibile anche utilizzare OLAP Integration Server per creare un'applicazione che funzioni con l'esempio OLAP. Consultare "Utilizzo di DB2 OLAP Integration Server per il caricamento dei dati" a pagina 29.

Installazione di DB2 OLAP Integration Server

DB2 OLAP Integration Server viene istallato automaticamente con OLAP Starter Kit. Seguire queste istruzioni se si installa OLAP Integration Server come aggiunta come DB2 OLAP Server.

Per installare DB2 OLAP Integration Server:

1. Installare il componente OLAP Integration Server dal CD.

Se il componente OLAP Integration Server è stato selezionato durante l'installazione, verrà istallato automaticamente nella directory predefinita x:\hyperion\is, a meno che non venga specificato una directory o un'unità differente. Le impostazioni dell'ambiente possono essere aggiornate automaticamente o manualmente. Consultare "Aggiornamento manuale delle variabili d'ambiente" a pagina 26.

- Configurare un'origine dati mediante ODBC. Consultare "Caricamento e configurazione di ODBC per l'interfaccia SQL" a pagina 31.
- 3. Effettuare la connessione a server e origini dati relazionali. Consultare "Connessione a server e origini dati relazionali" a pagina 41.
- 4. Creare un catalogo OLAP Metadata. Consultare "Creazione manuale di un catalogo di metadati OLAP per DB2" a pagina 42.

Connessione a server e origini dati relazionali

Per utilizzare OLAP Integration Server per creare modelli e metaoutline OLAP, è necessario effettuare la connessione del software del client a due server: OLAP Integration Server e DB2 OLAP Server. E' necessario inoltre connettersi a un catalogo di metadati OLAP in cui si desidera memorizzare i modelli OLAP e i metaoutline creati.

Per utilizzare OLAP Integration Server in Sybase, è necessario disporre dell'autorizzazione di esecuzione per sp-fkeys in Sybsystemprocs.

Riepilogo di script SQL per la gestione di cataloghi e tabelle

Utilizzare i seguenti script SQL per creare, eliminare o aggiornare il catalogo dei metadati e le tabelle OLAP:

Per

creare i cataloghi utilizzare: ocdb2.sq1 Per eliminare i cataloghi utilizzare: ocdrop_db2.sq1 Per aggiornare i cataloghi utilizzare: ocdb2_upgrd20.sq1

Se è necessario ricreare le tabelle, è necessario innanzitutto eliminare le tabelle prima di ricrearle.

Informazioni sui cataloghi di metadati OLAP

Un catalogo di metadati OLAP è un database relazionale contenente tabelle in cui OLAP Integration Server memorizza modelli e metaoutline OLAP. Prima di effettuare la connessione a un catalogo di metadati OLAP, è necessario configurare il catalogo.

L'RDBMS relativo a un catalogo di metadati OLAP può essere eseguito in qualsiasi piattaforma supportata purché si disponga del programma di controllo ODBC e del software del client del database per effettuare la connessione dalla workstation che esegue OLAP Integration Server. L'RDBMS relativo all'origine dati relazionali utilizzato per creare i modelli OLAP e i metaoutline può essere eseguito anche su tutti i sistemi operativi, se si dispone di un programma di controllo ODBC e del software del client del database per accedervi. L'RDBMS relativo al catalogo dei metadati OLAP può essere diverso da quello relativo all'origine dati relazionali e non è necessario che le piattaforme dei due RDBMS siano le stesse. E' possibile disporre di più di un catalogo dei metadati OLAP, ma non è possibile spostare i modelli e i metaoutline OLAP da un catalogo di metadati OLAP all'altro.

Per effettuare queste connessioni, è necessario innanzitutto associare ogni origine dati a un programma di controllo ODBC supportato. L'intera configurazione delle origini dati ODBC viene effettuata nella workstation che esegue OLAP Integration Server. Se un programma di controllo ODBC supportato è già associato all'origine dati relazionai, non eseguire nuovamente l'associazione. E' sufficiente associare un programma di controllo ODBC supportato al catalogo dei metadati OLAP.

Per il server di OLAP Starter Kit installato in AIX o Solaris, non è necessaria alcuna configurazione ODBC, ma è possibile solo connettersi ai database del catalogo OLAP

Integration Server e ai database relazionali catalogati per DB2 nello stesso server UNIX.

I seguenti RDBMS sono supportati da DB2 OLAP Server, ma non da DB2 OLAP Starter Kit:

- DB2 Client o Client Application Enabler (CAE)
- Programma di controllo ODBC Informix o Call Level Interface (CLI)
- Oracle Net8 o SQL*Net
- SQL Server Client o Microsoft Data Access Components (DAC)
- Sybase Open Client

Configurare le connessioni ODBC all'origine dati relazionali e il catalogo dei metadati OLAP solo nella workstation che esegue OLAP Integration Server. Non è necessario configurare le connessioni ODBC nelle workstation client di OLAP Integration Server.

Creazione manuale di un catalogo di metadati OLAP per DB2

E' necessario disporre dei privilegi del responsabile del database o di privilegi di accesso simili richiesti dall'RDBMS per creare un database.

Per creare un catalogo di metadati OLAP:

- 1. Creare un database per le tabelle del catalogo di metadati OLAP
 - a. Creare un database di 30 MB per la memoria.
 - b. Creare nomi utente e parole d'ordine per il database.
 - c. Concedere privilegi utente per il database.
- 2. Creare tabelle per il catalogo di metadati OLAP

Gli script SQL utilizzati per creare tabelle per il catalogo di metadati OLAP si trovano nella directory ocscript in cui è stato installato OLAP Integration Server. Nel Centro comandi DB2 utilizzare il programma di utilità *db2 -tvf* per eseguire le seguenti operazioni:

- a. Connettersi al database creato per il catalogo di metadati OLAP.
- b. Eseguire lo script SQL ocdb2.sq1 per creare il catalogo e le tabelle.
- c. Verificare che le tabelle siano state create avviando l'RDBMS e verificando che il catalogo di metadati OLAP contenga e nuove tabelle oppure immettere un'opzione di selezione quale SELECT * FROM JOIN_HINTS.
- d. Chiudere il programma di utilità.
- e. Associare il catalogo a un programma di controllo ODBC. Consultare "Caricamento e configurazione di ODBC per l'interfaccia SQL" a pagina 31.

Se si tenta di accedere a un database SQL Server con il programma di controllo ODBC nativo Microsoft senza disporre delle autorizzazioni di accesso, Microsoft SQL Server effettuerà la connessione al database predefinito senza notificare l'utente.

Aggiornamento dell'ambiente per il client del database

Per DB2 OLAP Server, è necessario impostare le variabili d'ambiente richieste per i software del client del database nello script di accesso dell'utente che esegue OLAP Integration Server. Tali variabili sono obbligatorie per l'accesso ODBC ai database nell'RDBMS utilizzato. Il fornitore di database generalmente fornisce uno script della shell per impostare le eventuali variabili d'ambiente richieste da client del database. Aggiungere questo script della shell allo script di accesso per l'utente che esegue il software OLAP Integration Server. Per ulteriori informazioni su come impostare le variabili d'ambiente del client del database, consultare la documentazione relativa all'installazione del client del database.

Per verificare che il software del client del database sia configurato correttamente, collegarsi come utente che esegue OLAP Integration Server e utilizzare un programma di utilità del database per connettersi ai database utilizzati con OLAP Integration Server.

Tabella 7. Struttura della directory di OLAP Integration Server		
Struttura della directory	Descrizione	
\ <directory di="" installazione="">\IS\</directory>		
bin	Software di OLAP Integration Server e OLAP Command Interface. Se si installa anche il software client, il software di OLAP Integration Server Desktop si trova nella directory bin. In tale percorso si trova anche un file di log del server, creato alla prima esecuzione di OLAP Integration Server.	
esscript	Vuoto. La directory esscript conterrà gli script di calcolo e ESSCMD creati.	
esslib	Tre sottodirectory:esslib\bin, esslib\client e esslib\locale.	
loadinfo	Vuoto. La directory loadinfo conterrà cartelle che rappresentano ID di sessione, contenenti a loro volta i file respinti creati durante un cari- camento di membri o di dati.	
locale	File di supporto della lingua nazionale.	
ocscript	I file script SQL per creare, eliminare e aggiornare le tabelle per un catalogo di metadati OLAP in ciascuno dei database supportati. E' possibile, ad esempio, utilizzare ocsybase.sql per creare le tabelle dei cataloghi dei database OLAP.	
samples	Due sottodirectory: samples\tbcdbase e samples\tbcmodel.	
samples\tbcdbase	File script SQL, file batch e file di testo per creare tabelle e caricare dati per il database dell'applicazione di esempio TBC.	
samples\tbcmodel	File script SQL, file batch e file di testo per il caricamento di dati per il modello OLAP (TBC Model) e metaoutline (TBC Metaoutline) per il database del catalogo di metadati OLAP dell'applicazione di esempio TBC_MD. Le tabelle relative a TBC_MD vengono create con un file script SQL nella directory ocscript.	

Struttura della directory di OLAP Integration Server

Aggiornamento delle variabili d'ambiente

In DB2 OLAP Starter Kit, è possibile impostare un'istanza come istanza OLAP. Quando si imposta un'istanza OLAP vengono impostate le seguenti variabili d'ambiente per OLAP Integration Server:

ISHOME = <*directory istanza DB2*>/sqllib/is LIBPATH = \$ISHOME/bin,\$ISHOME/odbclib PATH = \$ARBORPATH/bin,\$ISHOME/bin,\$ISHOME/odbclib

In DB2 OLAP Server il programma di installazione non aggiorna i file di ambiente .cshrc o .profile. Dal momento che il formato di questi file dipende dalla shell utilizzata, è necessario aggiornare manualmente il file appropriato del sistema.

Fare riferimento al file essbaseenv.doc durante l'impostazione delle variabili d'ambiente. Questo file contiene le informazioni della libreria condivisa da aggiungere all'ambiente globale.

Impostazione della variabile ARBORPATH

Se DB2 OLAP Server è stato installato su /home/essbase, il file essbaseenv.doc conterrà la seguente istruzione: ARBORPATH=/home /essbase

dove *home* è il nome della directory principale e *essbase* è il nome dell'unità e della directory in cui è stato installato DB2 OLAP Server.

Aggiungere questa impostazione all'ambiente nel formato appropriato al sistema.

Ad esempio, nell'ambiente shell C o Korn, è possibile aggiungere la seguente istruzione al file di ambiente .cshrc:

setenv ARBORPATH "/home/essbase"

Nell'ambiente shell Bourne, aggiungere al file di ambiente .profile tale istruzione:

ARBORPATH=/home/essbase; export ARBORPATH

Impostazione della variabile Library Path

Aggiornare l'impostazione relativa al percorso per la libreria del sistema in modo da includere la directory \$ARBORPATH/bin.

In AIX

Nell'ambiente shell C o Korn, aggiungere al file di ambiente .cshrc la seguente istruzione:

setenv LIBPATH "\$LIBPATH:\$ARBORPATH/bin"

Nell'ambiente shell Bourne, aggiungere al file di ambiente .profile tale istruzione: LIBPATH=\$LIBPATH:\$ARBORPATH/bin; export LIBPATH

In Solaris

Nell'ambiente shell C o Korn, aggiungere al file di ambiente .cshrc la seguente istruzione:

setenv LD LIBRARY PATH "/usr/openwin/lib:/usr/lib:\$ARBORPATH/bin:\$ARBORPATH/dlls"

Nell'ambiente shell Bourne, aggiungere al file di ambiente .profile tale istruzione:

LD_LIBRARY_PATH=/usr/openwin/lib:/usr/lib:\$ARBORPATH/bin:\$ARBORPATH/dlls export LD_LIBRARY_PATH

In HP-UX

Nell'ambiente shell C o Korn, aggiungere al file di ambiente .cshrc la seguente istruzione:

setenv SHLIB PATH "\$SHLIB PATH:ARBORPATH/bin"

Nell'ambiente shell Bourne, aggiungere al file di ambiente .profile tale istruzione:

SHLIB_PATH=\$SHLIB_PATH:\$ARBORPATH/bin export LIBPATH

Parametri di configurazione kernel

Per HP-UX e Solaris, potrebbe essere necessario aggiornare la configurazione kernel su un valore uguale o maggiore di 64. Ad esempio:

set shmsys:shminfo_shmseg=64
set semsys:seminfo_semume=64

Consultare il manuale *Quick Beginnings for DB2 Universal Database for UNIX* per informazioni sull'aggiornamento dei parametri di configurazione kernel.

Verifica dell'ambiente AIX

I seguenti suggerimenti consentono di verificare che le variabili di ambiente AIX, nel file .profile siano impostate correttamente per l'esecuzione di DB2 OLAP Server:

INSTHOME

Impostare sulla directory dell'istanza DB2, ad esempio /home/dbinst1.

DB2INSTANCEPATH

Impostare su \$INSTHOME.

DB2INSTANCE

Impostare sul nome dell'istanza utilizzata da DB2 OLAP Server, ad esempio db2inst1.

LIBPATH

Includere una voce per \$ARBORPATH/dlls. Dopo questa voce, includere le voci per \$INSTHOME/sqllib/odbclib/lib e \$INSTHOME/sqllib/lib.

Utilizzo del comando Set Path (Facoltativo)

Per comodità, è possibile utilizzare un'opzione set path per accedere rapidamente alla directory di DB2 OLAP Server.

Ad esempio, nell'ambiente shell C o Korn: set path=(\$path \$ARBORPATH/bin)

Nell'ambiente shell Bourne:

PATH=\$PATH:\$ARBORPATH/bin; export PATH

Utilizzo di DB2 OLAP Server per il caricamento dei dati

DB2 OLAP Integration Server viene installato come un componente dell'OLAP Starter Kit, ma rappresenta un'aggiunta facoltativa per DB2 OLAP Server. E' possibile utilizzare DB2 OLAP Integration Server per caricare il modello e il metaoutline utilizzati con l'esempio OLAP. Consultare 5 a pagina 40.

Per utilizzare DB2 OLAP Integration Server per il caricamento dei dati:

- 1. Da un client supportato avviare DB2 OLAP Integration Server Desktop.
- 2. Nel campo relativo al catalogo di metadati OLAP selezionare TBC_MD
- 3. Digitare l'ID utente e la password. Scegliere OK.
- 4. In OLAP Integration Server Desktop fare clic sulla pagina Existing.
- 5. Espandere TBC_Model e selezionare TBC Metaoutline. Fare clic su **Open** o fare doppio clic su TBC Metaoutline. Verrà aperta la finestra relativa all'origine dati.
- 6. Selezionare TBC dal menu a discesa. Scegliere OK.
- 7. Nella barra dei menu fare clic su **Outline** → **Member and Data Load**. Verrà aperta la finestra Essbase Application e Database.
- 8. Digitare un nome per l'applicazione, ad esempio TBC.
- 9. Digitare un nome per il database, ad esempio TBC.
- 10. Nella casella **Calc Script** selezionare Use Default Calc Script. Fare clic su **Avanti**. Verrà visualizzata la finestra Schedule Essbase Load.
- 11. Selezionare Now. Fare clic su Fine.
- Verrà visualizzato un messaggio che indica che i dati sono stati caricati correttamente. Per verificare il caricamento, dovrebbe essere possibile avviare un foglio di calcolo e visualizzare i dati.

Avvio di DB2 OLAP Server per AIX, Solaris e HP-UX

Prima di accedere al DB2 OLAP Server:

 Scollegarsi dall'account di DB2 OLAP Server destinato a rappresentare le variabili d'ambiente, in modo che gli aggiornamenti alle variabili d'ambiente diventino effettivi. Collegarsi quindi nuovamente a quell'account o a un altro account che abbia almeno un accesso di lettura/scrittura/esecuzione alle directory di DB2 OLAP Server.

 Assicurarsi che nella workstation sia installato ed in esecuzione il protocollo per le comunicazioni appropriato.

E' possibile avviare DB2 OLAP Server in primo piano o in background.

Avviamento di DB2 OLAP Server in primo piano

Per avviare DB2 OLAP Server in primo piano:

1. Dalla richiesta comandi, digitare:

\$ARBORPATH/bin/ESSBASE

O, se il percorso include già \$ARBORPATH/bin, digitare:

ESSBASE

Consiglio: Se si presenta un errore durante l'avviamento, controllare le impostazioni di percorso e d'ambiente. Se si presentano ancora dei problemi dopo aver verificato le impostazioni, assicurarsi che sia stato installato ed eseguito sul server l'appropriato protocollo per le comunicazioni.

2. La prima volta che si utilizza DB2 OLAP Server, viene richiesta l'immissione delle seguenti informazioni:

Nome della società	Il nome della società che verrà aggiunto alla registrazione della licenza per il server.
Nome utente	Il nome da utilizzare come ID supervisore di DB2 OLAP Server. Utilizzare tale nome per il collegamento iniziale da Application Manager.
Password di sistema	Questa password è richiesta ogni volta che si avvia DB2 OLAP Server. E' richiesta anche da Application Manager per ottenere l'accesso al server quando si utilizza l'account del supervisore.
Varifica della correttazza della in	formazioni immesse

Verifica della correttezza delle informazioni immesse.

Rispondere Sì per confermare le voci immesse o per ridigitarle.

Dopo essere state verificate, le informazioni verranno salvate. Da quel momento in avanti il sistema richiederà solo la password del sistema.

Quando il server viene avviato ed è pronto per l'uso, DB2 OLAP Server visualizza questo messaggio:

Waiting for Client Requests. . .

Avviamento di DB2 OLAP Server sullo sfondo

Per avviare DB2 OLAP Server in background, immettere:

ESSBASE password -b &

Se si utilizza la Korn shell (ksh) e si desidera scollegare il processo server (che consente al server di continuare ad essere in esecuzione dopo che ci si scollega), fare precedere al comando ESSBASE l'opzione *nohup*. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa.

Si consiglia di eseguire DB2 OLAP Server in primo piano fino a quando l'installazione non viene eseguita senza alcun problema. In questo modo, è possibile visualizzare i messaggi di errore emessi dal server.

Arresto di DB2 OLAP Server e OLAP Starter Kit

Per arrestare DB2 OLAP Server mentre è in esecuzione in primo piano:

- Digitare EXIT.
- Utilizzare l'opzione SHUTDOWN SERVER in ESSCMD.

Per arrestare DB2 OLAP Server mentre è in esecuzione in background, utilizzare l'opzione SHUTDOWN SERVER in ESSCMD:

Per arrestare DB2 OLAP Starter mentre è in esecuzione in primo piano, digitare EXIT:

Per arrestare OLAP Starter Kit mentre è in esecuzione in background, utilizzare i comando KILL da un altro processo.

Aggiornamento di DB2 OLAP Server o di DB2 OLAP Starter Kit

Non è possibile installare o aggiornare OLAP Starter Kit su una versione esistente. E' necessario disinstallare la versione esistente di OLAP Starter Kit prima di tentare di reinstallare una nuova versione o effettuare l'aggiornamento.

Quando si installa una nuova versione di DB2 OLAP Server è possibile utilizzare la stessa directory della versione precedente. Le applicazioni OLAP saranno disponibili nella versione nuova o aggiornata. Quando si installa una nuova versione nella stessa directory, è necessario effettuare le seguenti operazioni a scopo precauzionale:

- Effettuare un copia di backup dei seguenti file:
 - I propri dati
 - rsm.cfg
 - Essbase.sec
 - license.*
- Arrestare tutti i processi OLAP.
- Installare DB2 OLAP Server come nuova installazione, utilizzando il percorso della directory esistente.
- •

Abilitazione della licenza per DB2 OLAP Server

Il programma di installazione di DB2 OLAP Server richiede di specificare l'edizione e le opzioni acquistate ed utilizza queste informazioni per abilitare DB2 OLAP Server e le funzioni aggiuntive.

Se si installa una licenza di DB2 OLAP Server e si desidera aggiungere in un secondo momento ulteriori funzionalità o utenti, eseguire il programma di utilità SETUP.SH dalla directory principale o dal CD. La licenza verrà aggiornata automaticamente.

Caricamento e configurazione di ODBC per l'interfaccia SQL

Se è stata selezionata l'aggiunta SQL Interface, è necessario assicurarsi che l'ambiente RDBMS sia impostato correttamente. E' necessario inoltre impostare l'ambiente e i programmi di controllo ODBC per l'interfaccia SQL

Il programma di installazione non carica e configura i programmi di controllo ODBC (open database connectivity). Per potere utilizzare le aggiunte dell'interfaccia SQL, occorre impostare ODBC per IBM DB2 in modo manuale.

Quando si utilizza l'interfaccia SQL, verificare che la password per l'account utilizzato per l'accesso a SQL sia in lettere maiuscole.

Il seguente scenario mostra come caricare e configurare ODBC per IBM DB2. Questo scenario presuppone che l'utente abbia installato l'interfaccia SQL.

1. Nella directory \$ARBORPATH/bin creare un file di testo denominato esssql.cfg che contiene quanto segue:

```
L
Description "IBM DB2 ODBC Driver"
DriverName db2.o
Database 0
Userid 1
Password 1
SingleConnection 0
UpperCaseConnection 0
IsQEDriver 0
1
```

- 2. Eseguire il file inst-sql.sh dalla directory /home/essbase (\$ARBORPATH). Questo file collega l'interfaccia SQL alla libreria dei programmi di controllo.
- Creare due file denominati .odbcinst.ini e .odbc.ini nella directory \$ARBORPATH. Inoltre, tenere presente che /home/db2inst1/ corrisponde al contenuto della variabile di ambiente \$INSTHOME.
- 4. Modificare il file .odbcinst.ini e impostare il percorso corretto per il programma di controllo. Ad esempio:

[ODBC Drivers] IBM DB2 ODBC DRIVER=Installed

[IBM DB2 ODBC DRIVER] Driver=/home/db2inst1/sqllib/lib/db2.o

5. Modificare il file .odbc.ini e impostare il percorso corretto per il programma di controllo e la directory di installazione. E' necessario inserire le voci in questo file per ogni database elencato dalla funzione DB2 List Database Directory. Ad esempio, se si dispone di due database, SAMPLE e OLAPSRC, il proprio file si presenta in modo simile al seguente:

[ODBC Data Sources] SAMPLE=IBM DB2 ODBC DRIVER OLAPSRC=IBM DB2 ODBC DRIVER

[SAMPLE] Driver=/home/db2inst1/sqllib/lib/db2.o Description=Sample DB2 ODBC Database

[OLAPSRC] Driver=/home/db2inst1/sqllib/lib/db2.o Description=DB2 OLAP SERVER Source Database

[ODBC] Trace=0 TraceFile=odbctrace.out InstallDir=/home/db2inst1/sqllib/odbclib

Se si desidera accedere alle origini dati remote, aggiungerle all'elenco relativo alle origini dati ODBC (ODBC Data Sources).

- 6. Collegarsi al sistema come proprietario dell'istanza DB2 UDB ed eseguire i seguenti passi:
 - a. Concedere l'autorizzazione select per tutte le tabelle cui si è interessati all'account che si desidera utilizzare per l'accesso SQL. Ad esempio, dal processore della riga di comando DB2, eseguire questa opzione per concedere l'autorizzazione all'account arbsql:

GRANT SELECT ON STAFF TO arbsql

b. Eseguire l'opzione DB2 TERMINATE per eliminare i dati dai buffer di catalogo.

Per verificare SQL Interface, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Collegarsi al sistema utilizzando l'account che si desidera utilizzare per l'accesso SQL. Verificare che sia possibile accedere alle tabelle dalla riga di comando DB2.
- 2. Da un computer client utilizzare Application Manager per creare un'applicazione e un database.
- Aprire il profilo e aggiungere alcune dimensioni e membri di esempio e salvare il profilo.
- 4. Aprire un nuovo file di regole.

- 5. Nel menu **File**, selezionare **Open SQL**. Verificare i nomi server, applicazione e database e fare clic su **OK**.
- Nel pannello Define SQL, la casella SQL Data Sources elenca tutte le origini dati catalogate dall'utente. Verificare che il nome tabella sia specificato. Completare i campi SELECT, FROM e WHERE e fare clic su OK/Retrieve.
- Nel pannello SQL Connect, immettere i propri ID utente e password per DB2 e verificare i nomi server, applicazione e database e fare clic su OK. Se il database si trova su una macchina remota, immettere un ID utente ed una password per detta macchina.

Gestione delle operazioni del server

Nella tabella che segue sono riportate le opzioni utilizzate per gestire DB2 OLAP Server.

All'avvio di DB2 OLAP Server, viene visualizzata la finestra agente. La finestra agente è la console per le operazioni di alto livello. Premere Invio per visualizzare l'elenco che segue di tutte le opzioni disponibili.

Tabella 8. Comandi agente	
Comandi	Descrizione
START nome app	Avvia l'applicazione specificata.
STOP nome app	Arresta l'applicazione specificata.
USERS	Visualizza un elenco di tutti gli utenti collegati al server, il numero totale di collegamenti e il numero di porte dispo- nibili.
LOGOUTUSER nome utente	Scollega un utente dal server e libera una porta. Questa opzione richiede la password di DB2 OLAP Server.
PASSWORD	Cambia la password di sistema richiesta per avviare DB2 OLAP Server.
VERSION	Visualizza il numero di versione del server.
HELP	Elenca tutte le opzioni valide e le relative funzioni.
PORTS	Visualizza il numero di porte installate sul server e quante di queste sono in uso.
DUMP nome file	Copia le informazioni dal sistema di sicurezza Essbase in un file specificato in formato ASCII. Questa opzione richiede la password di DB2 OLAP Server.
QUIT/EXIT	Chiude tutte le applicazioni in uso e arresta DB2 OLAP Server.

Capitolo 5. Installazione di ICM (Information Catalog Manager)

In questo capitolo verrà descritto il processo di installazione del componente Strumenti di Information Catalog Manager, del componente Information Catalog Administrator, del componente Information Catalog User e di Information Catalog Manager per il Web.

Se si desidera istallare ICM (Information Catalog Manager) e DB2 OLAP Server nello stesso sistema, si consiglia di installare entrambi i prodotti contemporaneamente.

Introduzione a ICM (Information Catalog Manager)

ICM (Information Catalog Manager) rappresenta una soluzione potente e orientata alle aziende che consente agli utenti di trovare, comprendere e accedere ai dati aziendali. Consente inoltre agli utenti aziendali di visualizzare aggregazioni, cronologie, derivazioni di dati, origini di dati e descrizioni di dati.

ICM (Information Catalog Manager) si compone dei seguenti componenti: Strumenti di Information Catalog Manager, Information Catalog Administrator, Information Catalog User e Information Catalog Manager per il Web.

Il componente Strumenti di Information Catalog Manager include il componente Information Catalog Administrator e programma di utilità per l'inizializzazione del catalogo delle informazioni. E' necessario eseguire il programma di utilità per l'inizializzazione del catalogo delle informazioni per creare i cataloghi delle informazioni.

E' possibile utilizzare il componente Information Catalog Administrator per consentire lo scambio di metadati e mantenere il catalogo delle informazioni aggiornato con il database di controllo warehouse. Il componente Information Catalog Administrator include programmi di utilità che estraggono dati descrittivi da numerose fonti di dati e di informazioni molto diffuse, quali Oracle e Microsoft Excel. Il componente Information Catalog Administrator dato di dati. Vedere la sezione *ICM (Information Catalog Manager) Administration Guide* per ulteriori inf informazioni di esempio.

Dopo aver installato il componente Information Catalog Administrator, è possibile accedere sia al componente Information Catalog Administrator che a Information Catalog User. Il componente Information Catalog User consente all'utente aziendale di comprendere i dati warehouse data tramite un'interfaccia di esplorazione e ricerca. Utilizzando questa interfaccia, gli utenti aziendali possono avviare qualsiasi programma o file di comando richiesto per visualizzare i dati o il business object.

E' possibile utilizzare Information Catalog Manager per il Web per accedere ai cataloghi delle informazioni e ottenere descrizioni sui dati disponibili, incluso il formato, la valuta, il proprietario e la posizione. Da qualsiasi browser Web gli utenti possono eseguire le applicazioni di aiuto disponibili per la visualizzazione dei dati.

Componenti di ICM (Information Catalog Manager)

In questa sezione verranno descritti i requisiti software relativi ai seguenti componenti: Strumenti di Information Catalog Manager, Information Catalog Administrator, Information Catalog User e Information Catalog Manager per il Web.

Componente Strumenti di Information Catalog Manager

Per installare il componente Strumenti di Information Catalog Manager, è necessario disporre di 50 MB di spazio su disco fisso.

Componente Information Catalog Administrator

Per installare il componente Information Catalog Administrator, è necessario disporre di 47 MB di spazio su disco fisso.

Il componente Information Catalog Administrator richiede uno dei Sistemi operativi Windows a 32 bit (Windows NT, Windows 95, Windows 98 o Windows 2000).

Cataloghi delle informazioni può essere ospitato su DB2 Universal Database Version 5.2 (inclusi fixpack o CSD) per OS/2®, AIX, o Windows NT, se questi cataloghi delle informazioni non sono inclusi nello stesso database del database di controllo warehouse.

I Cataloghi delle informazioni possono essere ospitati sulla Versione 6.1 dei seguenti database della Famiglia DB2:

- DB2 Universal Database per Windows NT
- DB2 Universal Database per AIX
- DB2 Universal Database per OS/2
- DB2 Universal Database per OS/390
- DB2 Universal Database per AS/400[™]
- DB2 Universal Database per Solaris Operating Environment

Se il catalogo delle informazioni si trova in remoto in un database OS/390 o AS/400, sarà necessario installare DB2 Connect.

E' necessario disporre anche di una connessione alla LAN.

Componente Information Catalog User

Per installare il componente Information Catalog User, è necessario disporre di 26 MB di spazio su disco fisso.

Il componente Information Catalog User richiede uno dei Sistemi operativi Windows a 32 bit (Windows NT, Windows 95, Windows 98 o Windows 2000).

Information Catalog Manager per il Web

Per installare Information Catalog Manager per il Web, è necessario disporre di 500 KB di spazio su disco fisso.

I prodotti riportati di seguito sono obbligatori nel server Web in cui verrà installato Information Catalog Manager per il Web:

- · Software del server Web
- Net.Data® Versione 2 o successiva (e la versione più recente del fixpack per lingue diverse dall'inglese)
- Interprete Perl 5

E' possibile scaricare i file eseguibili Perl per molti sistemi operativi all'indirizzo http://www.perl.com/reference/query.cgi?binaries

E' necessario inoltre installare il software appropriato per stabilire la connessione tra il server Web e la workstation in cui risiedono i cataloghi delle informazioni.

Il server Web può essere la stessa workstation del server del database o una diversa workstation.

Per accedere a Information Catalog Manager per il Web, la workstation client deve disporre di un browser Web abilitato per HTML 3.2, quale Netscape Navigator 3.0 o Microsoft Internet Explorer 3.0.

Informazioni preliminari

E' necessario installare il componente Strumenti di Information Catalog Manager, che include il componente Information Catalog Administrator in workstation Windows NT create dai responsabili per creare un catalogo delle informazioni o per migrare cataloghi delle informazioni esistenti. E' possibile installare i componente Information Catalog Administrator o i componente Information Catalog User in altre workstation che ese-guono uno dei Sistemi operativi Windows a 32 bit (Windows NT, Windows 95, Windows 98 o Windows 2000). Tali workstation devono disporre del collegamento alla workstation in cui si trova DB2 Universal Database.

Verranno installati contemporaneamente i componenti Strumenti di Information Catalog Manager, Information Catalog Administrator e Information Catalog User. Non è possibile installare solo uno o due componenti. Se si desidera che uno dei componenti venga installato in una workstation, sarà necessario installare nella stessa posizione tutti e tre i componenti.

Dopo aver installato il componente Information Catalog Administrator o Information Catalog User, sarà necessario registrare il nodo del server e tutti i cataloghi delle informazioni remoti. Consultare la *ICM (Information Catalog Manager) User's Guide* REFID='REL71'.

E' possibile utilizzare Information Catalog Manager per il Web per accedere ai metadati nei cataloghi delle informazioni da qualsiasi sistema operativo che supporta DB2

Universal Database e Net.Data. E' necessario che nella workstation in cui è installato Information Catalog Manager per il Web siano presenti anche Net.Data Live Connection Manager e Net.Data Perl Language Environment (LE).

Installazione dei componenti ICM (Information Catalog Manager) Tools, Administrator e User

E' possibile installare i seguenti componenti di ICM (Information Catalog Manager):

- Il componente Strumenti di Information Catalog Manager, che è possibile installare in una workstation Windows NT o Windows 2000 connessa a DB2 Universal Database.
- Il componente Information Catalog Administrator, che è possibile installare in uno dei Sistemi operativi Windows a 32 bit (Windows NT, Windows 95, Windows 98 o Windows 2000).
- Il componente Information Catalog User, che è possibile installare in uno dei Sistemi operativi Windows a 32 bit (Windows NT, Windows 95, Windows 98 o Windows 2000).

Installazione dei componenti di ICM (Information Catalog Manager)

Per installare i componenti di ICM (Information Catalog Manager):

- 1. Inserire il CD di DB2 OLAP Server nell'unità CD-ROM. Si aprirà il launchpad.
- 2. Fare clic su Installa dal launchpad.
- Accettare le condizioni di licenza relativa a Personal Edition. Questa accettazione non ha conseguenze sulla licenza di DB2 OLAP Server o ICM (Information Catalog Manager).
- 4. Fare clic su **No** nella richiesta messaggi relativa al foglio di calcolo.
- 5. Fare clic su Avanti nella finestra delle opzioni.
- Nella finestra Destinazione selezionare l'unità e la directory in cui si desidera installare ICM (Information Catalog Manager) o accettare quelli predefiniti, quindi fare clic su Avanti.
- 7. Nella finestra relativa alla selezione del tipo di installazione fare clic su **Personalizzata**, quindi su **Avanti**.
- 8. Deselezionare i componenti di DB2 OLAP Server già selezionati e selezionare i componenti di ICM (Information Catalog Manager).
- Nella finestra della selezione della cartella immettere il nome della cartella Windows desiderata per ICM (Information Catalog Manager) o accettare quello predefinito, quindi fare clic su Avanti.
- 10. Nella finestra relativa all'avvio della copia dei file rivedere le informazioni e fare clic su **Avanti** per proseguire con l'istallazione.
- 11. Al termine dell'installazione, registrare i nodo del server e gli eventuali cataloghi delle informazioni remoti. Consultare la *ICM (Information Catalog Manager) User's Guide*

- 12. Se si installa il componente Strumenti di Information Catalog Manager in AS/400 o OS/390, trovare i file createic.bak e flgnmwcr.bak e rinominarli rispettivamente come createic.exe e flgnmwcr.exe.
- Eseguire il programma di utilità per l'inizializzazione del catalogo delle informazioni. Per ulteriori informazioni, consultare "Esecuzione del programma di utilità per l'inizializzazione del catalogo delle informazioni".

Esecuzione del programma di utilità per l'inizializzazione del catalogo delle informazioni

Prima di poter utilizzare il componente Information Catalog Administrator, è necessario creare un catalogo delle informazioni o migrare i cataloghi delle informazioni esistenti. A tale scopo, eseguire il programma di utilità per l'inizializzazione del catalogo delle informazioni.

Per eseguire il programma di utilità per l'inizializzazione del catalogo delle informazioni:

- 1. Creare un database in DB2 Universal Database o trovare un database esistente contenente un catalogo delle informazioni.
- Fare clic su Start → Programmi → IBM DB2 → Information Catalog Manager → Inizializzazione IC. Verrà visualizzata la finestra Inizializzazione IC.
- 3. Selezionare un tipo di catalogo delle informazioni, quindi scegliere **OK**. Verrà visualizzata la finestra Definire catalogo in DB2 UDB per Windows NT.
- 4. Inserire le informazioni richieste, quindi fare clic su **Definire**. Verrà visualizzata la finestra Collegarsi al catalogo delle informazioni.
- 5. Digitare l'ID utente e la password relativi al catalogo delle informazioni specificato, quindi fare clic su **Connetti**.

Installazione di Information Catalog Manager per il Web

E' possibile installare Information Catalog Manager per il Web in qualsiasi sistema operativo che supporta DB2 Universal Database e Net.Data. E' necessario che sia supportato anche Net.Data Live Connection Manager e Perl LE. I sistemi operativi possibili includono Windows NT, OS/2, AIX e il Solaris Operating Environment.

Per informazioni sull'impostazione dei tipi MIME per l'avvio dei programmi, consultare la *ICM (Information Catalog Manager) Administration Guide.*

Considerazioni sulla sicurezza

E' necessario abilitare l'autenticazione sul server Web. Dopo averla abilitata, ogni utente deve immettere un ID utente e una password per accedere a Information Catalog Manager per il Web. Dal momento che Net.Data Live Connection Manager gestisce le connessioni al database, non occorre che gli utenti conoscano l'ID utente e la password del database.

A seconda dell'importanza delle informazioni nel catalogo delle informazioni, è necessario implementare il livello di protezione appropriato al proprio server Web. Per garantire una protezione ulteriore oltre alla funzione di autenticazione nel server Web, è possibile installare i pacchetti di sicurezza con crittografia e chiavi. Per informazioni sulla protezione avanzata del server Web, consultare la documentazione relativa a IBM SecureWay, che fa parte della famiglia Websphere.

Installazione di Information Catalog Manager per il Web in un server Web Websphere IBM HTTP per Windows NT

Prima di dare inizio all'installazione di Information Catalog Manager per il Web:

- 1. Assicurarsi che il server Web IBM HTTP sia installato.
- Verificare il numero di porta del server Web. Se il server Web ha una porta diversa da 80, che generalmente rappresenta la porta predefinita, aggiungere il numero di porta al nome host nell'indirizzo Web quando si configura il nome di dominio. Ad esempio: http://nomehost:numeroporta/
- 3. Creare una directory denominata icm nel server Web che dovrà contenere i file eseguibili di Net.Data, ad esempio \IBM HTTP Server\icm. Accedere a questa directory come directory cgi-bin di Net.Data. Inserire il file eseguibile db2www.exe in questa directory.

Per installare Information Catalog Manager per il Web:

- 1. Installare i file Information Catalog Manager per il Web nel server Web:
 - a. Inserire il CD di DB2 Universal Database nell'unità CD-ROM nella workstation del server Web. Si aprirà il launchpad.
 - b. Fare clic su Installa dal launchpad.
 - c. Nella finestra di selezione dei prodotti, selezionare la casella di spunta DB2 Administration Client, quindi fare clic su Avanti.
 - d. Nella finestra relativa alla selezione del tipo di installazione fare clic su **Personalizzata**, quindi su **Avanti**.
 - e. Nella finestra per la selezione dei componenti DB2 deselezionare le caselle di spunta relative a tutti i componenti, ad eccezione del componente **Strumenti Data Warehouse**.
 - f. Fare clic su Componenti secondari.
 - g. Nella finestra per la selezione dei componenti secondari, assicurarsi che la casella di spunta relativa a Information Catalog Manager per il Web sia selezionata e che tutte e altre caselle di spunta siano deselezionate.
 - h. Fare clic su Continuare.
 - Nella finestra per la selezione dei componenti deselezionare le caselle di spunta relative ai seguenti componenti: Protocolli di comunicazione, Application Development Interfaces e Strumenti di configurazione e gestione. Assicurarsi che il componente Strumenti di Data Warehouse resti selezionato.
 - j. Fare clic su **Avanti** per proseguire con l'installazione. Verranno creati dei file nelle seguenti directory:

- \sqllib\icmweb\macro
- \sqllib\icmweb\html
- \sqllib\icmweb\icons
- 2. Copiare i file *.mac e *.hti dalla directory \sqllib\icmweb\macro alla directory delle macro di Net.Data, generalmente \db2www\macro.
- 3. Copiare tutti i file *.htm e *.gif da \sqllib\icmweb\html alla directory principale dei documenti nel server Web, generalmente \IBM HTTP Server\htdocs).
- 4. Copiare tutti i file dg*.gif dalla directory \sqllib\icmweb\icons alla directory delle immagini nel server Web, generalmente \IBM HTTP Server\icons. Questa directory rappresenterà il valore per la variabile percorso_immagine nel file dg config.hti.
- 5. Modificare il file dg config.hti per includere la directory in cui sono stati copiati i file e il nome del server. La variabile percorso_macro utilizza gli alias impostati nel server Web per controllare l'accesso degli utenti. Il file dg config.hti dovrebbe presentare una struttura simile a quella riportata di seguito:

```
%DEFINE {
         nome server="http://winntserver.ibm.com/"
         percorso immagine="$(nome server)icons/"
         percorso macro="$(nome server)icm/db2www.exe/"
         percorso_aiuto="$(nome_server)"
```

6. Aggiungere un collegamento a una pagina Web esistente oppure creare una pagina Web con un collegamento alla home page di Information Catalog Manager per il Web.

Per creare una pagina Web, modificare il file icm.html e aggiungere le seguenti righe:

```
<html><head>
<title>Information Catalog Manager per il Web</title>
</head>
<body bgcolor=white>
<a href=/icm/db2www.exe/dg home.mac/Logon>
Information Catalog Manager per il Web</a>
</body>
</html>
```

Inserire il file nella directory HTML predefinito, generalmente \IBM HTTP Server\htdocs.

7. Abilitare l'autenticazione utente di base nel server Web per ogni utente di Information Catalog Manager per il Web.

Quando si accede alla home page di Information Catalog Manager per il Web, verrà richiesto l'ID utente e la password. Quando vengono immessi questi valori, viene impostata la variabile d'ambiente HTTP, REMOTE_USER. Questa variabile viene utilizzata per chiedere agli utenti l'ID utente e la password e per creare, aggiornare ed eliminare commenti.

a. Impostare un alias.

%}
Creare un alias denominato icm per la directory in cui si trova il programma CGI di Net.Data DB2WWW. La variabile percorso_macro definita nel file dg config.hti utilizza questo alias:

percorso macro="\$(nome server)icm/db2www.exe/"

La directory dell'alias i cm dovrebbe disporre dell'abilitazione all'autenticazione dell'ID utente e della password. Per abilitare l'autenticazione, modificare il file httpd.conf, generalmente ubicato nella directory \IBM HTTP Server\conf. Aggiungere una direttiva ScriptAlias come quella che segue:

ScriptAlias /icm/ "c:/IBM HTTP Server/icm/"

Assicurarsi inoltre che il file httpd.conf contenga una direttiva che definisca il nome del file di accesso, simile a quello che segue:

AccessFileName .htaccess

b. Creare un file della passowrd contenente l'ID utente e la password autorizzati per ciascun utente di Information Catalog Manager per il Web. Utilizzare il comando htpasswd per creare e modificare il file della passowrd.

Per creare, ad esempio, il file c:/IBM HTTP Server/icmweb.pwd per l'ID utente ADMIN, immettere i seguente comando:

htpasswd -c c:/IBM HTTP Server/icmweb.pwd ADMIN

La specifica dell'opzione -c garantisce l'immissione di una password quando si crea un file della password.

Quando viene chiesta la password, immettere ADMINPW.

Per aggiungere un altro ID utente, ADMIN2, con la password ADMINPW2, immettere il seguente comando:

htpasswd c:/IBM HTTP Server/icmweb.pwd ADMIN2 ADMINPW2

L'ID utente deve avere una lunghezza massima di 8 caratteri in quanto è memorizzata nelle tabelle del catalogo delle informazioni al momento della creazione di un commento.

- c. Limitare l'accesso alla directory \IBM HTTP Server\icm\.
 - Per richiedere l'autenticazione quando gli utenti accedono alla directory \IBM HTTP Server\icm\, modificare il file httpd.conf, generalmente ubicato nella directory \IBM HTTP Server\conf. Aggiungere la direttiva della directory relativa alla directory \IBM HTTP Server\icm, simile a quanto segue:

<Directory "c:/IBM HTTP Server/icm"> AllowOverride AuthConfig Options None </Directory>

 Creare un file denominato .htaccess nella directory \IBM HTTP Server\icm con AuthName, AuthType, AuthUserFile e richiedere direttive impostate nel modo seguente: AuthName ICMWeb AuthType Basic AuthUserFile "c:/IBM HTTP Server/icmweb.pwd" require valid-user

Dal momento che alcuni editor richiedono un nome file e un'estensione file, potrebbe essere necessario creare il file con il nome htaccess.txt e rinominarlo come .htaccess dopo averlo salvato.

E' necessario arrestare e riavviare il server Web per rendere effettive e modifiche.

- Nota: E' disponibile un metodo che consente di abilitare l'autenticazione in un server Web IBM HTTP. E' possibile impostare strutture di directory più complesse, gruppi utente e autorizzazioni, se necessario, insieme ai pacchetti di sicurezza aggiuntivi. Ulteriori informazioni sull'impostazione dell'autenticazione di base sono disponibili nella documentazione del server Web IBM HTTP. Per informazioni sulla protezione avanzata del server Web, consultare a documentazione relativa a IBM SecureWay, che fa parte della famiglia Websphere.
- 8. Impostare Net.Data per l'esecuzione di Live Connection Manager per i database utilizzati da Information Catalog Manager per il Web.
 - a. Modificare il file di Net.Data \db2www\connect\dtwcm.cnf e aggiungere un blocco CLIETTE DTW_SQL per ogni database utilizzato da Information Catalog Manager per il Web.

Per aggiungere il database ICMSAMP con un minimo di un processo e un massimo di tre processi a partire dal numero di porta privato 7100 e a partire dal numero di porta pubblico 7110, aggiungere il seguente blocco:

```
CLIETTE DTW_SQL:ICMSAMP{
MIN_PROCESS=1
MAX_PROCESS=3
START_PRIVATE_PORT=7100
START_PUBLIC_PORT=7110
EXEC_NAME=./dtwcdb2
DATABASE=ICMSAMP
BINDFILE=NOT_USED
LOGIN=*USE_DEFAULT
PASSWORD=*USE_DEFAULT
}
```

Sei porte (7100, 7101, 7102, 7110, 7111, 7112) sono assegnate al database ICMSAMP. Assicurarsi che siano disponibili e non utilizzate da un'altra applicazione. E' necessario utilizzare intervalli di numeri di porta diversi per ogni blocco CLIETTE DTW_SQL. Consultare la *Net.Data - Guida alla gestione e alla programmazione* per ulteriori informazioni.

b. Impostare il valore LOGIN sull'ID utente relativo al database e impostare il valore PASSWORD sulla password relativa al database. Se il database è locale, è possibile utilizzare *USE_DEFAULT. c. Impostare il file di inizializzazione di Net.Data per l'utilizzo di Live Connection Manager per le chiamate SQL. Modificare il file DB2WWW.INI nella directory principale dei documenti nel server Web. Assicurarsi che l'istruzione ENVIRONMENT DTW SQL termini con CLIETTE "DTW SQL:\$(DATABASE)".

Ad esempio:

- ENVIRONMENT (DTW_SQL) DTWSQL(IN DATABASE,LOGIN,PASSWORD, TRANSACTION_SCOPE,SHOWSQL,ALIGN,START_ROW_NUM) CLIETTE "DTW SQL:\$(DATABASE)"
- d. Avviare Live Connection Manager utilizzando il file eseguibile /DB2WWW/CONNECT/dtwcm.exe. E' necessario che Live Connection Manager sia in esecuzione, in modo che Information Catalog Manager per il Web possa accedere ai database. Dopo aver avviato Live Connection Manager, è possibile ridurre a icona la finestra di Live Connection Manager nel server Web. Consultare la Net.Data - Guida alla gestione e alla programmazione per ulteriori informazioni.

Seguire i passaggi riportati in "Personalizzazione post-installazione" a pagina 70 prima di utilizzare Information Catalog Manager per il Web.

Installazione di Information Catalog Manager per il Web in un server Web AIX Websphere IBM HTTP

Prima di dare inizio all'installazione di Information Catalog Manager per il Web:

- 1. Assicurarsi che il server Web IBM HTTP sia installato.
- Verificare il numero di porta del server Web. Se il server Web ha una porta diversa da 80, che generalmente rappresenta la porta predefinita, aggiungere il numero di porta al nome host nell'indirizzo Web quando si configura il nome di dominio. Ad esempio: http://nomehost:numeroporta/
- 3. Creare una direcaory denominata icm nel server Web che dovrà contenere i file eseguibili di Net.Data, ad esempio /usr/1pp/HTTPServer/share/icm. Accedere a questa directory come directory cgi-bin di Net.Data. Inserire il file eseguibile db2www, che generalmente si trova nella directory /usr/1pp/internet/server root/cgi-bin, in questa directory.
- 4. Copiare il file db2www.ini, che generalmente si trova nella directory /usr/lpp/internet/server_root/pub/, nella directory principale dei documenti, generalmente /usr/lpp/HTTPServer/share/htdocs. Modificare il file db2www.ini e aggiornare l'istanza e il percorso DB2:

DB21NSTANCE	db2
MACRO_PATH	/usr/lpp/internet/db2www/macro
INCLUDE_PATH	/usr/lpp/internet/db2www/macro
HTML_PATH	/usr/1pp/HTTPServer/share/htdocs
EXEC PATH	/usr/lpp/internet/db2www/macro
DTW_LOG_DIR	/usr/lpp/internet/db2www/logs

Per installare Information Catalog Manager per il Web:

1. Collegarsi come utente con autorizzazione root.

- 2. Inserire e attivare il CD di DB2 Universal Database. Per informazioni sull'attivazione di un'unità CD-ROM, consultare DB2 for UNIX Quick Beginnings.
- 3. Passare alla directory in cui è attivata l'unità CD-ROM immettendo cd /cdrom, dove cdrom è i punto di attivazione del CD del prodotto.
- Immettere il comando ./db2setup. Dopo qualche minuto, verrà visualizzata la finestra di installazione di DB2 V7.
- Selezionare i prodotti che si desidera installare e di cui è stata fornita la licenza. Premere i tasto di tabulazione per modificare l'opzione selezionata. Premere Invio per selezionare o deselezionare un'opzione. Accanto all'opzione selezionata verrà visualizzato un asterisco.

Per selezionare o deselezionare i componenti facoltativi di un prodotto DB2 che si desidera installare, selezionare l'opzione **Personalizza**. per tornare in qualsiasi momento a una finestra precedente, selezionare l'opzione **Annulla**.

6. Dopo aver selezionato il prodotto DB2 e i relativi componenti, scegliere **OK** per completare l'installazione.

Per ulteriori informazioni o assistenza durante l'installazione di qualsiasi prodotto o componente DB2, selezionare l'opzione dell'aiuto.

Verranno creati dei file nelle seguenti directory:

- \sqllib\icmweb\macro
- \sqllib\icmweb\html
- \sqllib\icmweb\icons
- 7. Copiare tutti i file *.mac e *.hti dalla directory \sqllib\icmweb\macro nella workstation Windows NT alla directory delle macro di Net.Data nel server Web, generalmente /usr/lpp/internet/db2www/macro. Per impostare le autorizzazioni di questi file sulla lettura pubblica, immettere chmod ugo+r *.
- Copiare tutti i file *.htm e *.gif dalla directory \sqllib\icmweb\html nella workstation di Windows NT alla directory principale dei documenti nel server Web, generalmente /usr/lpp/HTTPServer/share/htdocs. Per impostare le autorizzazioni di questi file sulla lettura pubblica, immettere chmod ugo+r *.
- 9. Copiare tutti i file dg*.gif dalla directory \sqllib\icmweb\icons nella workstation di Windows NT alla directory delle immagini nel server Web, generalmente /usr/lpp/HTTPServer/share/icons. Questa directory rappresenterà il valore per la variabile percorso_immagine nel file dg_config.hti. Per impostare le autorizzazioni di questi file sulla lettura pubblica, immettere chmod ugo+r *.
- 10. Modificare il file dg_config.hti per includere le directory in cui sono stati copiati i file e il nome del server. La variabile percorso_macro utilizza gli alias impostati nel server Web per controllare l'accesso degli utenti. Il file dg_config.hti dovrebbe presentare una struttura simile a quella riportata di seguito:

```
%DEFINE {
    nome_server="http://aixserver.ibm.com/"
    percorso_immagine="$(nome_server)icons/"
    percorso_macro="$(nome_server)icm/db2www/"
    percorso_aiuto="$(nome_server)"
%}
```

 Aggiungere un collegamento a una pagina Web esistente oppure creare una pagina Web con un collegamento alla home page di Information Catalog Manager per il Web.

Per creare una pagina Web, modificare il file icm.html e aggiungere le seguenti righe:

```
<html><head>
<title>Information Catalog Manager per il Web</title>
</head>
<body bgcolor=white>
<a href=/icm/db2www/dg_home.mac/Logon>
Information Catalog Manager per il Web</a>
</body>
</html>
```

Inserire il file nella directory principale dei documenti, generalmente /usr/1pp/HTTPServer/share/htdocs.

12. Abilitare l'autenticazione utente di base nel server Web per ogni utente di Information Catalog Manager per il Web.

Quando si accede alla home page di Information Catalog Manager per il Web, verrà richiesto l'ID utente e la passowrd. Quando vengono immessi questi valori, viene impostata la variabile d'ambiente HTTP, REMOTE_USER. Questa variabile viene utilizzata per chiedere agli utenti l'ID utente e la password e per creare, aggiornare ed eliminare commenti.

a. Impostare un alias.

Creare un alias denominato i cm per la directory in cui si trova il programma CGI di Net.Data DB2WWW. La variabile percorso_macro definita nel file dg_config.hti utilizza questo alias:

```
percorso_macro="$(server_name)icm/db2www/"
```

La directory dell'alias i cm dovrebbe disporre dell'abilitazione all'autenticazione dell'ID utente e della password. Per abilitare l'autenticazione, modificare il file httpd.conf, generalmente ubicato nella directory /usr/1pp/HTTPServer/etc/. Aggiungere una direttiva ScriptAlias come quella che segue:

ScriptAlias /icm/ /usr/lpp/HTTPServer/share/icm

Assicurarsi inoltre che il file httpd.conf contenga una direttiva che definisca il nome del file di accesso, simile a quello che segue:

AccessFileName .htaccess

b. Creare un file della password contenente l'ID utente e la password autorizzati per ciascun utente di Information Catalog Manager per il Web. Utilizzare il comando htpasswd per creare e modificare il file della password.

Per creare, ad esempio, il file della password /usr/1pp/HTTPServer/share/icmweb.pwd per l'ID utente ADMIN, immettere il seguente comando:

htpasswd -c /usr/lpp/HTTPServer/share/icmweb.pwd ADMIN

La specifica dell'opzione -c garantisce l'immissione di una password quando si crea un file della password.

Quando viene chiesta la password, immettere ADMINPW.

Per aggiungere un altro ID utente, ADMIN2, con la password ADMINPW2, immettere il seguente comando:

htpasswd /usr/lpp/HTTPServer/share/icmweb.pwd ADMIN2 ADMINPW2

L'ID utente deve avere una lunghezza massima di 8 caratteri in quanto è memorizzata nelle tabelle del catalogo delle informazioni al momento della creazione di un commento.

- c. Limitare l'accesso alla directory /usr/1pp/HTTPServer/share/icm.
 - Per richiedere l'autenticazione quando gli utenti accedono alla directory /usr/1pp/HTTPServer/share/icm, modificare il file httpd.conf, generalmente ubicato nella directory /usr/1pp/HTTPServer/etc/. Aggiungere una direttiva della directory per la directory

/usr/1pp/HTTPServer/share/icm, simile a quanto segue:

<Directory /usr/lpp/HTTPServer/share/icm> AllowOverride AuthConfig Options None </Directory>

 Creare un file denominato .htaccess nella directory /usr/1pp/HTTPServer/share/icm con AuthName, AuthType, AuthUserFile e richiedere direttive impostate nel modo seguente:

AuthName ICMWeb AuthType Basic AuthUserFile /usr/lpp/HTTPServer/share/icmweb.pwd require valid-user

Dal momento che alcuni editor richiedono un nome file e un'estensione file, potrebbe essere necessario creare il file con il nome htaccess.txt e rinominarlo come .htaccess dopo averlo salvato.

E' necessario arrestare e riavviare il server Web per rendere effettive e modifiche.

Nota: E' disponibile un metodo che consente di abilitare l'autenticazione in un server Web IBM HTTP. E' possibile impostare strutture di directory più complesse, gruppi utente e autorizzazioni, se necessario, insieme ai

pacchetti di sicurezza aggiuntivi. Ulteriori informazioni sull'impostazione dell'autenticazione di base sono disponibili nella documentazione del server Web IBM HTTP. Per informazioni sulla protezione avanzata del server Web, consultare a documentazione relativa a IBM SecureWay, che fa parte della famiglia Websphere.

- 13. Impostare Net.Data per l'esecuzione di Live Connection Manager per i database utilizzati da Information Catalog Manager per il Web.
 - a. Modificare il file di Net.Data /usr/lpp/internet/db2www/db2/dtwcm.cnf e aggiungere un blocco CLIETTE DTW_SQL per ogni database utilizzato da Information Catalog Manager per il Web.

Per aggiungere il database ICMSAMP con un minimo di un processo e un massimo di tre processi a partire dal numero di porta privato 7100 e a partire dal numero di porta pubblico 7110, aggiungere il seguente blocco:

```
CLIETTE DTW_SQL:ICMSAMP{
MIN_PROCESS=1
MAX_PROCESS=3
START_PRIVATE_PORT=7100
START_PUBLIC_PORT=7110
EXEC_NAME=./dtwcdb2
DATABASE=ICMSAMP
BINDFILE=NOT_USED
LOGIN=*USE_DEFAULT
PASSWORD=*USE_DEFAULT
}
```

Sei porte (7100, 7101, 7102, 7110, 7111, 7112) sono assegnate al database ICMSAMP. Assicurarsi che siano disponibili e non utilizzate da un'altra applicazione. E' necessario utilizzare intervalli di numeri di porta diversi per ogni blocco CLIETTE DTW_SQL. Consultare la *Net.Data - Guida alla gestione e alla programmazione* per ulteriori informazioni.

- b. Impostare il valore LOGIN sull'ID utente relativo al database e impostare il valore PASSWORD sulla password relativa al database. Se il database è locale, è possibile utilizzare *USE_DEFAULT.
- c. Impostare il file di inizializzazione di Net.Data per l'utilizzo di Live Connection Manager per le chiamate SQL. Modificare il file DB2WWW.INI nella directory principale dei documenti nel server Web, generalmente /usr/1pp/HTTPServer/share/htdocs. Assicurarsi che l'istruzione ENVIRONMENT DTW_SQL termini con CLIETTE "DTW_SQL:\$(DATABASE)".

Ad esempio:

```
ENVIRONMENT (DTW_SQL) DTWSQL(IN DATABASE,LOGIN,PASSWORD,
TRANSACTION_SCOPE,SHOWSQL,ALIGN,START_ROW_NUM)
CLIETTE "DTW_SQL:$(DATABASE)"
```

d. Avviare Live Connection Manager utilizzando il file eseguibile /usr/1pp/internet/db2www/db2/dtwcm. E' necessario che Live Connection Manager sia in esecuzione, in modo che Information Catalog Manager per il Web possa accedere ai dati dal database. Dopo aver avviato Live Connection Manager, è possibile ridurre a icona la finestra di Live Connection Manager nel server Web. Consultare la *Net.Data - Guida alla gestione e alla programmazione* per ulteriori informazioni.

- **Nota:** Live Connection Manager deve essere avviato con l'istanza DB2 specificata nel file db2www.ini. L'ambiente DB2 deve essere impostato prima di eseguire il file eseguibile dtwcm.
- 14. Scollegarsi.

Seguire i passaggi riportati in "Personalizzazione post-installazione" a pagina 70 prima di utilizzare Information Catalog Manager per il Web.

Installazione di Information Catalog Manager per il Web in qualsiasi server Web

Prima di dare inizio all'installazione di Information Catalog Manager per il Web:

- 1. Assicurarsi che il software del server Web sia installato nel server Web.
- 2. Se il server Web ha una porta diversa da 80, che generalmente rappresenta la porta predefinita, aggiungere il numero di porta al nome host nell'indirizzo Web.
- 3. Quando si installa Net.Data, verranno chiesti le directory CGI-BIN e HTML del server Web. Specificare quindi la directory del server Web in cui vengono eseguiti i programmi CGI e la directory principale dei documenti per i file HTML. Il programma CGI di Net.Data db2www si trova nella directory CGI-BIN. Il file di Net.Data DB2WWW.INI si trova nella directory principale dei documenti.

Per installare Information Catalog Manager per il Web:

- 1. Installare i file Information Catalog Manager per il Web nel server Web o nella workstation di Windows NT:
 - a. Inserire il CD di DB2 Universal Database nell'unità CD-ROM nella workstation del server Web. Si aprirà il launchpad.
 - b. Fare clic su Installa dal launchpad.
 - c. Nella finestra di selezione dei prodotti, selezionare la casella di spunta DB2 Administration Client, quindi fare clic su Avanti.
 - d. Nella finestra relativa alla selezione del tipo di installazione fare clic su **Personalizzata**, quindi su **Avanti**.
 - e. Nella finestra per la selezione dei componenti DB2 deselezionare le caselle di spunta relative a tutti i componenti, ad eccezione del componente **Strumenti Data Warehouse**.
 - f. Fare clic su Componenti secondari.
 - g. Nella finestra per la selezione dei componenti secondari, assicurarsi che la casella di spunta relativa a **Information Catalog Manager per il Web** sia selezionata e che tutte e altre caselle di spunta siano deselezionate.
 - h. Fare clic su Continuare.
 - i. Nella finestra per la selezione dei componenti deselezionare le caselle di spunta relative ai seguenti componenti: **Protocolli di comunicazione**,

Application Development Interfaces e Strumenti di configurazione e gestione. Assicurarsi che il componente Strumenti di Data Warehouse resti selezionato.

- j. Fare clic su Avanti per proseguire con l'installazione. Verranno creati dei file nelle seguenti directory:
 - \sqllib\icmweb\macro
 - \sqllib\icmweb\html
 - \sqllib\icmweb\icons
- Copiare o utilizzare l'FTP per trasferire in formato binario tutti i file *.mac e *.hti dalla directory \sqllib\icuweb\macro alla directory \db2www\macro nel server Web. Impostare le autorizzazioni di accesso ai file sulla lettura pubblica.
- Copiare o utilizzare l'FTP per trasferire in formato binario tutti i file *.htm e *.gif dalla directory \sqllib\icuweb\html alla directory principale dei documenti nel server Web. Impostare le autorizzazioni di accesso ai file sulla lettura pubblica.
- Copiare o utilizzare l'FTP per trasferire in formato binario tutti i file dg_*.gif dalla directory \sqllib\icuweb\icons alla directory delle icone nel server Web. Impostare le autorizzazioni di accesso ai file sulla lettura pubblica.
- Modificare il file dg_config.hti. Aggiungere i nomi delle directory in cui sono stati copiati i file e il nome del server. La variabile percorso_macro può essere impostata su un alias a sua volta impostato nel server Web per controllare l'accesso degli utenti.
 - Utilizzare la variabile nome_server per identificare il server Web.
 - Associare il valore relativo alla variabile percorso_immagine alla directory ICONS definito nel file di configurazione del server Web.
 - Utilizzare il valore della variabile percorso_macro per specificare il percorso i cm/db2www.

Nei sistemi operativi UNIX il file dg_config.hti ha una struttura simile a quanto segue:

```
%DEFINE {
    nome_server="http://server.ibm.com/"
    percorso_immagine="$(nome_server)icons/"
    percorso_macro="$(nome_server)icm/db2www/"
    percorso_aiuto="$(nome_server)"
```

%}

Nei sistemi operativi Windows NT e OS/2 il file dg_config.hti ha una struttura simile a quanto segue:

```
%DEFINE {
    nome_server="http://server.ibm.com/"
    percorso_immagine="$(nome_server)icons/"
    percorso_macro="$(nome_server)icm/db2www.exe/"
    percorso_aiuto="$(nome_server)"
%}
```

 Aggiungere un collegamento a una pagina Web esistente oppure creare una pagina Web con un collegamento alla home page di Information Catalog Manager per il Web.

Per creare una pagina Web, modificare il file \document_root\icm.html, dove document_root è la directory principale dei documenti del server Web. Impostare l'autorizzazione di accesso ai file sulla lettura pubblica.

Nei sistemi operativi UNIX aggiungere le seguenti righe:

```
<html><head>
<title>Information Catalog Manager per il Web</title>
</head>
<body bgcolor=white>
<a href=/icm/db2www/dg_home.mac/Logon>
Information Catalog Manager per il Web</a>
</body>
</html>
```

Nei sistemi operativi Windows NT e OS/2 aggiungere le seguenti righe:

```
<html><head>
<title>Information Catalog Manager per il Web</title>
</head>
<body bgcolor=white>
<a href=/icm/db2www.exe/dg_home.mac/Logon>
Information Catalog Manager per il Web</a>
</body>
</html>
```

7. Abilitare l'autenticazione utente di base nel server Web per ogni utente di Information Catalog Manager per il Web.

Quando si accede alla home page di Information Catalog Manager per il Web, verrà richiesto l'ID utente e la password. Quando vengono immessi questi valori, viene impostata la variabile di ambiente HTTP, REMOTE_USER. Questa variabile viene utilizzata per chiedere agli utenti l'ID utente e la password e per creare, aggiornare ed eliminare commenti.

L'ID utente deve avere una lunghezza massima di 8 caratteri in quanto è memorizzata nelle tabelle del catalogo delle informazioni al momento della creazione di un commento.

- Creare un alias denominato i cm per la directory in cui si trova il programma CGI di Net.Data db2www.
 - Nei sistemi operativi UNIX la variabile percorso_macro definita nel file dg_config.hti utilizza questo alias:

percorso_macro="\$(nome_server)icm/db2www/"

 Nei sistemi operativi Windows NT e OS/2 la variabile percorso_macro definita nel file dg_config.hti utilizza questo alias:

```
percorso_macro="$(nome_server)icm/db2www.exe/"
```

b. Abilitare l'autenticazione dell'ID utente e della password per la directory dell'alias i cm e impostare le autorizzazioni appropriate.

Consultare la documentazione del server Web per ulteriori informazioni sull'abilitazione dell'autenticazione.

- 8. Impostare Net.Data per l'esecuzione di Live Connection Manager per i database utilizzati da Information Catalog Manager per il Web.
 - a. Modificare il file di Net.Data dtwcm.cnf e aggiungere un blocco CLIETTE DTW_SQL per ogni database che verrà utilizzato da Information Catalog Manager per il Web.

Per aggiungere il database ICMSAMP con un minimo di un processo e un massimo di tre processi a partire dal numero di porta privato 7100 e a partire dal numero di porta pubblico 7110, aggiungere il seguente blocco:

```
CLIETTE DTW_SQL:ICMSAMP{
MIN_PROCESS=1
MAX_PROCESS=3
START_PRIVATE_PORT=7100
START_PUBLIC_PORT=7110
EXEC_NAME=./dtwcdb2
DATABASE=ICMSAMP
BINDFILE=NOT_USED
LOGIN=*USE_DEFAULT
PASSWORD=*USE_DEFAULT
}
```

Questo blocco assegna sei porte (7100, 7101, 7102, 7110, 7111, 7112) al database ICMSAMP. Assicurarsi che siano disponibili e non utilizzate da un'altra applicazione. E' necessario utilizzare intervalli di numeri di porta diversi per ogni blocco CLIETTE DTW_SQL. Consultare la *Net.Data - Guida alla gestione e alla programmazione* per ulteriori informazioni.

- b. Impostare il valore LOGIN sull'ID utente e il valore PASSWORD sulla password relativa al database. Se si utilizza un database locale, sarà possibile utilizzare il valore *USE DEFAULT.
- c. Impostare il file di inizializzazione di Net.Data per l'utilizzo di Live Connection Manager per le chiamate SQL. Modificare il file db2www.ini nella directory principale dei documenti del server Web. Assicurarsi che l'istruzione ENVIRONMENT DTW_SQL dell'ambiente termini con CLIETTE "DTW SQL:\$(DATABASE)".

Ad esempio:

ENVIRONMENT (DTW_SQL) DTWSQL(IN DATABASE,LOGIN,PASSWORD, TRANSACTION_SCOPE,SHOWSQL,ALIGN,START_ROW_NUM) CLIETTE "DTW_SQL:\$(DATABASE)"

d. Avviare Live Connection Manager utilizzando il file eseguibile dtcmf nella directory di Net.Data. E' necessario che Live Connection Manager sia in esecuzione, in modo che Information Catalog Manager per il Web possa accedere ai dati del database. Dopo aver avviato Live Connection Manager, è possibile ridurre a icona la finestra di Live Connection Manager nel server Web. Consultare la *Net.Data - Guida alla gestione e alla programmazione* per ulteriori informazioni.

Seguire i passaggi riportati in "Personalizzazione post-installazione" prima di utilizzare Information Catalog Manager per il Web.

Personalizzazione post-installazione

Dopo aver installato Information Catalog Manager per il Web, completare i passaggi che seguono per personalizzare l'applicazione:

1. Modificare il file dg_home.hti. Aggiungere un collegamento per ciascun catalogo delle informazioni a cui si desidera che gli utenti accedano da Information Catalog Manager per il Web. Utilizzare il seguente formato per i collegamenti:

 zzzz

- xxxx II nome del database del catalogo delle informazioni, ad esempio ICMSAMP
- zzzz Un commento descrittivo visualizzato sulla pagina Web, ad esempio catalogo di esempio CelDial

E' possibile aggiungere tag HTML a file dg_home.hti prima o dopo l'elenco del catalogo delle informazioni. Tali tag possono includere collegamenti, immagini, testo o altre tag HTML 3.2 valide che si desidera aggiungere.

2. Catalogare il nodo e i database del server utilizzando la funzione client DB2 necessaria. Consultare la *Installation and Configuration Supplement* per ulteriori informazioni. Dal Processore riga di comando DB2 verificare che il server Web possa connettersi correttamente ai database.

Prima di accedere ai cataloghi delle informazioni tramite Information Catalog Manager per il Web, assicurarsi che il programma di gestione dei database sia avviato sui del database, che Live Connection Manager sia avviato sul server Web e che il server Web sia avviato.

Notificare gli utenti dei rispettivi ID utente e password e informarli dell'indirizzo Web che possono utilizzare per accedere a Information Catalog Manager per il Web.

Creazione di un catalogo delle informazioni di esempio

Information Catalog Administrator fornisce un programma di esempio che consente di verificare la corretta esecuzione dell'installazione. I dati di esempio inclusi in Information Catalog Administrator verranno installati. Questi dati di esempio vengono utilizzati negli scenari illustrati in *ICM (Information Catalog Manager) User's Guide.*

Il manuale *ICM (Information Catalog Manager) Administration Guide* descrive la modalità di creazione del ca esempio.

Parte 2. Utilizzo di DB2 OLAP Server

Capitolo 6. Gestione della memoria relazionale

Questo capitolo fornisce informazioni utili ad eseguire le seguenti attività:

- Impostare un database relazionale per memorizzare le applicazioni e i cubi OLAP.
- Gestire le applicazioni OLAP.

Questo capitolo è valido sia per DB2 OLAP Server che per DB2 OLAP Starter Kit. Se si utilizza DB2 OLAP Starter Kit, non tenere conto dei riferimenti ad Application Manager, non incluso nello Starter Kit.

E' possibile eseguire diverse attività per gestire le applicazioni OLAP. Ad esempio, è possibile modificare un profilo di database e ricalcolare un database. Il manuale *Database Administrator's Guide* contiene informazioni dettagliate sulla gestione di un'a OLAP.

Impostazione del sistema di sicurezza di DB2 OLAP Server

Il motore di DB2 OLAP Server fornisce un sistema di sicurezza completo e multilivello. Gli elementi e le attività di sicurezza sono associati ai dati OLAP e ai dati memorizzati nel database relazionale. Il sistema di sicurezza OLAP gestisce l'accesso dell'utente di DB2 OLAP Server per specifiche applicazioni, cubi e singole celle di dati OLAP.

La Figura 2 a pagina 73 indica il ruolo del livello di sicurezza in ambiente DB2 OLAP Server.



Figura 2. Componenti del livello di sicurezza in DB2 OLAP Server

Per informazioni dettagliate sull'impostazione della sicurezza mediante il sistema di sicurezza di DB2 OLAP Server, consultare il manuale *Database Administrator's Guide*.

L'accesso da DB2 OLAP Server al database relazionale in cui sono memorizzati i dati multidimensionali è controllato dalle funzioni di sicurezza del database relazionale. Per impostare l'accesso per DB2 OLAP Server, attenersi alla seguente procedura:

- Assegnare un ID e una password validi di collegamento del database relazionale a DB2 OLAP Server.
- Concedere l'autorizzazione appropriata all'ID di collegamento del database relazionale.

Assegnazione di un ID di collegamento del database relazionale a DB2 OLAP Server in Windows NT e UNIX

Per collegare DB2 OLAP Server al database relazionale, è necessario assegnargli un valido ID collegamento del database relazionale e una password. E' possibile eseguire questa operazione in due modi:

- Rendere l'ID supervisore e la password OLAP uguali a quelle dell'ID del database relazionale e della password.
- Immettere l'ID e la password nel file rsm.cfg.

L'ID di collegamento assegnato a DB2 OLAP Server per collegarsi al database relazionale non può essere utilizzato per altri scopi. Deve essere sempre disponibile per l'uso da parte di DB2 OLAP Server.

Concessione dell'autorizzazione a DB2 OLAP Server

Dopo aver assegnato un ID collegamento e una password per eseguire il collegamento di DB2 OLAP Server al database relazionale, è necessario concedere a DB2 OLAP Server l'autorizzazione per eseguire queste attività:

- Creare tabelle
- · Creare viste
- Creare indici
- Cancellare tabelle
- Cancellare viste
- Cancellare indici
- Modificare tabelle
- Selezionare o aggiornare

Per le istruzioni relative alla concessione dell'autorizzazione ad un ID collegamento specifico, consultare la documentazione del database relazionale.

Creazione e cancellazione di un database relazionale

Il DB2 OLAP Server non crea ed elimina i database relazionali. Per eseguire queste attività è necessario utilizzare funzioni del database relazionale.

Prima di creare applicazioni OLAP utilizzando DB2 OLAP Server, è necessario creare o identificare il database relazionale in cui si desidera memorizzare le tabelle e le viste create da DB2 OLAP Server. Per impostazione predefinita, il DB2 OLAP Server utilizza

il database relazionale identificato al momento dell'installazione del programma. E' possibile utilizzare un database relazionale oppure crearne uno nuovo.

Catalogazione dei database come remoti in AIX e HP-UX

In AIX e HP-UX, i database devono essere catalogati come remoti, indipendentemente dal fatto che siano locali o remoti. Per catalogare un database locale come remoto:

1. Raccogliere le seguenti informazioni:

nodo_db2

Il nome alternativo locale scelto per il nodo server.

nome_host

Il nome TCP/IP del nodo server. E' possibile trovare questo nome eseguendo il comando HOSTNAME sul server.

nome_servizio

Il nome del servizio TCP/IP per l'istanza server. E' possibile trovare questo nome eseguendo il seguente comando DB2:

get database manager configuration

Il nome_servizio si trova nel campo SVCENAME ed è sensibile al maiuscolo/minuscolo.

nome_database

Il nome del database a cui si desidera accedere.

nome_alternativo_ database

Il nome alternativo locale scelto per il database.

 Verificare che la variabile DB2COMM sia impostato per TCP/IP sul server e verificare che il file /etc/services contenga le voci che identificano la porte di connessione e di interruzione per l'istanza DB2. Ad esempio, se l'istanza utilizzata è db2inst1, le voci contenute nel file sono simili alle seguenti:

db2cdb2inst1 50000/tcp # Porta di connessione per l'istanza DB2 db2inst1 db2idb2inst1 50001/tcp # Porta di interrupt per l'istanza DB2 db2inst1

 Catalogare il nome come remoto utilizzando il seguente comando, specificando le informazioni raccolte nel primo passaggio:

catalog tcpip node nodo_db2 remote nome_host server nome_servizio

Ad esempio:

catalog tcpip node olapsrc remote tak3 server db2cdb2inst1

4. Catalogare il database server dal client utilizzando il seguente comando DB2, specificando le informazioni raccolte nel primo passaggio:

catalog database nome_database as nome_alternativo_database at node nodo_db2

Ad esempio:

catalog database SAMPLE as RSAMPLE at node olapsrc

- 5. Eliminare i dati dai buffer di catalogo utilizzando il comando DB2 TERMINATE.
- 6. Utilizzare il processore della riga di comando DB2 per garantire che sia possibile collegarsi al nome alternativo de database.

Ad esempio, verificare la connessione immettendo i seguenti comandi:

```
connect to nome_db_remoto
create table t1 (product1 char(3))
insert into t1 values ('100')
select * from t1
drop table t1
connect reset
```

Se si verifica un malfunzionamento, controllare le impostazioni del DB2 prima di avviare DB2 OLAP Server.

Modifica delle impostazioni del database

Questa sezione descrive come migliorare le prestazioni e l'utilizzo dello spazio modificando le impostazioni del DB2.

E' possibile modificare le impostazioni utilizzando i programmi di utilità o i comandi forniti con DB2. Le impostazioni scelte dipendono dalla misura del cubo relazionale, dal numero di utenti che accedono al cubo e dai carichi previsti per attività quali un ulteriore calcolo e le interrogazioni del cubo.

La Tabella 9 indica alcuni dei parametri che è necessario modificare. I valori dei nuovi parametri indicati funzionano bene con le applicazioni di esempio fornite con DB2 OLAP Server.

Tabella 9. Parametri di DB2 da modificare				
Nome del parametro	Nuovo valore del parametro			
LOGBUFSZ	16			
BUFFPAGE	1000			
LOCKTIMEOUT	10 (secondi)			
LOGFILSIZ	1000			
LOGSECOND	100			

E' necessario utilizzare anche uno spazio tabella DMS (database-managed space) invece di uno spazio tabella SMS (system-managed space) per migliorare le prestazioni. Per ulteriori informazioni relative agli spazi tabella, consultare "Utilizzo degli spazi tabella" a pagina 79.

Gestione della dimensione del file di registrazione del database

Quando DB2 OLAP Server carica e calcola i dati, le righe vengono inserite e aggiornate nelle tabelle fact e chiavi. Queste azioni fanno in modo che DB2 scriva i record nei file di registrazione di DB2. Per impostazione predefinita, il caricamento e il calcolo di un database multidimensionale rappresentano transazioni singole. Se il database OLAP è di notevoli dimensioni, verranno scritti molti record di registrazione e DB2 richiederà un notevole numero di file di registrazione.

Se durante il calcolo si verifica una condizione di errore, DB2 utilizza i file di registrazione per recuperare il database. Dopo il recupero, il database viene ripristinato allo stato precedente l'inizio della transazione. Tutti i calcoli derivanti da una transizione non riuscita vengono completamente persi e devono essere rieseguiti.

E' possibile gestire la dimensione del file di registrazione del database utilizzando uno fra i due seguenti modi:

- Impostando il parametro Commit Block.
- Assegnando al file di registrazione del database abbastanza spazio da contenere l'intero cubo durante le operazioni di ulteriore calcolo o di caricamento.

Per migliorare le prestazioni:

- In Windows NT e UNIX, impostare la dimensione del file di registrazione sul valore massimo.
- In Windows NT, UNIX e OS/390, memorizzare i file di registrazione in unità fisiche separate.

Per ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 9, "Miglioramento delle prestazioni del DB2 OLAP Server" a pagina 115.

Impostazione del parametro Commit Block

In questa sezione viene fatto riferimento a un parametro a cui è possibile accedere solo in Application Manager o nell'interfaccia a riga di comando ESSCMD. Questo tipo di interfaccia non è disponibile con DB2 OLAP Starter Kit.

Utilizzando le impostazioni del punto di sincronizzazione Commit Block e Commit Row, è possibile controllare la frequenza di sincronizzazione delle modifiche dei dati di DB2 OLAP Server durante il caricamento dei dati e la transazione dei calcoli. Un singolo caricamento di dati o una transazione di calcolo può essere gestita come una serie di piccole transazioni. Transazioni frequenti possono influire negativamente sulle prestazioni.

La regolazione dei parametri Commit Block e Commit Row presenta due vantaggi:

- Sui server delle workstation, DB2 utilizza meno spazio per il file di registrazione perché deve contenere i record solo per le operazioni tra i commit.
- Sui server OS/390 e delle stazioni di lavoro, qualora si verifichi un errore, DB2 ripristina il database allo stato in cui si trovava quando è stato eseguito l'ultimo

commit. Se l'errore viene corretto, ed il caricamento dati oppure il calcolo vengono riavviati, in molte circostanze il tempo richiesto per completare l'attività è nettamente inferiore al tempo richiesto per ripeterla.

Ogni volta che viene eseguito un commit, le cache di dati e di indici del database multidimensionale vengono scaricate e viene eseguito il commit delle modifiche nel database relazionale. Ogni punto di sincronizzazione impostato può richiedere del tempo, a discapito delle prestazioni. E' necessario quindi trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di ridurre le dimensioni del file di registrazione e quella di ottenere le pre-stazioni ottimali del prodotto.

Per impostazione predefinita, il parametro Commit Block è impostato su 3000. Per modificare questo parametro, nella finestra di Application Manager:

- 1. Fare clic su **Database** → **Impostazioni**. Verrà visualizzata la finestra delle impostazioni del database.
- 2. Fare clic sul separatore Transazione.
- 3. Impostare il parametro Commit Block su un numero specifico di blocchi.

DB2 OLAP Server esegue un commit quando il numero di blocchi specificati dal parametro Commit Block viene aggiornato. In caso di errori, è possibile eseguire il rollback delle modifiche solo fino all'ultima esecuzione del commit.

Questa è la procedura consigliata per la gestione del file di registrazione del database.

Consultare il manuale *Database Administrator's Guide* o la guida in linea di Application Manager per informazioni sulle impostazioni dei parametri Commit Block e Commit Row. Per le istruzioni relative al controllo del numero di file di registrazione primari e secondari disponibili per il DB2, consultare la documentazione per DB2.

Assegnazione dello spazio nei file di registrazione del database

Se si sceglie di non utilizzare il parametro Commit Block, sarà necessario assegnare lo spazio utile al file di registrazione del database per contenere l'intero cubo durante le operazioni di ulteriore calcolo o di caricamento. Le operazioni di ulteriore calcolo di un cubo o di caricamento dati vengono considerate come singole transazioni che possono essere di notevoli dimensioni. In caso di errore, DB2 OLAP Server esegue il rollback dell'intera transazione.

Per transazioni del genere è opportuno considerare l'incremento delle seguenti impostazioni di registrazione:

- · Dimensione del buffer di registrazione: impostare sul valore massimo
- Dimensione del file di registrazione: impostare sul valore massimo
- Numero dei file di registrazione primari
- Numero dei file di registrazione secondari

Per informazioni relative al modo in cui si modificano le impostazioni di registrazione, fare riferimento alla documentazione relativa al programma di gestione del database.

Altri metodi utili a garantire che il file di registrazione non esaurisca lo spazio di cui dispone sono:

- La creazione di più script di calcolo per un unico cubo relazionale e l'esecuzione di script di calcolo multipli nell'ordine appropriato ovvero uno alla volta.
- Il caricamento nel cubo relazionale in quantità più piccole scegliendo il caricamento di una sola porzione di dati per volta.

Utilizzo degli spazi tabella

La creazione di spazi tabella appropriati e l'associazione delle tabelle a quest'ultimi può avere un effetto significativo sulle prestazioni di DB2.

Le tabelle relazionali di DB2 vengono create negli spazi tabella. Uno spazio tabella rappresenta un modello di memoria che fornisce un livello di corrispondenza (indirection) tra un database e le tabelle memorizzate nel database.

Gli spazi tabella mettono in corrispondenza le tabelle logiche con le unità fisiche. Utilizzando gli spazi tabella per ottimizzare la corrispondenza dei dati nelle unità, è possibile migliorare sensibilmente le prestazioni a vantaggio di una configurazione più flessibile ed una maggiore integrità del sistema.

Definizione dell'architettura della memoria su server UNIX e Windows NT

Quando si progetta l'architettura della memoria di DB2 OLAP Server su server UNIX e Windows NT, attenersi alle indicazioni fornite:

- Utilizzare più spazi tabella. Ciascuno spazio tabella deve disporre di più contenitori, ognuno dei quali costituisce un'unità fisica separata. Utilizzare spazi tabella DMS (Database Managed Storage).
- Inserire le tabelle fact in uno spazio tabella diverso da quello dei relativi indici.
- Inserire tabelle chiavi e dimensioni in uno spazio tabella diverso da quello dei relativi indici.

Il file di configurazione rsm.cfg contiene due parametri che consentono di controllare il modo in cui DB2 OLAP Server utilizza gli spazi tabella in Windows NT e UNIX:

 Il parametro TABLESPACE specifica gli spazi tabella per indici e tabelle chiavi e dimensioni gestiti da DB2 OLAP Server. Questo parametro aggiunge la clausola immessa in questa posizione al comando DB2 CREATE TABLE. E' possibile specificare la clausola INDEX IN dell'istruzione CREATE TABLE. Specificando questa clausola, DB2 OLAP Server memorizza le tabelle in un unico spazio tabella e gli indici in un altro spazio tabella. Ad esempio:

TABLESPACE=IN TSMAIN INDEX IN TSMAINI

 Il parametro FACTS specifica gli spazi tabella per le tabelle fact e gli indici analitici. Questo parametro consente inoltre di specificare la clausola INDEX IN dell'istruzione CREATE TABLE. Specificando questa clausola, DB2 OLAP Server memorizza le tabelle in un unico spazio tabella e gli indici in un altro spazio tabella. Ad esempio: FACTS=IN TSFACT INDEX IN TSFACT1

Per ulteriori informazioni sulla progettazione, creazione e gestione degli spazi tabella, consultare il manuale *DB2 Administration Guide*.

Impostazione delle dimensioni del pool di buffer del database

Per impostare le dimensioni del pool di buffer del database relazionale in cui il server DB2 OLAP memorizza i dati multidimensionali e i profili, utilizzare le tecniche standard utilizzate per il database relazionale installato. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione del database relazionale.

Garanzia di integrità dei dati

Per garantire l'integrità dei dati di applicazione e del cubo, aggiornarli solo mediante Application Manager e altri client e applicazioni. E' possibile aggiornare le tabelle relazionali che DB2 OLAP Server crea utilizzando SQL, ma tale operazione non è raccomandata.

Per controllare il modo in cui il database relazionale blocca i dati e gestisce l'accesso simultaneo ai dati, è possibile impostare il livello di isolamento che si desidera far utilizzare DB2 OLAP Server quando opera con il database relazionale. Per ulteriori informazioni relative all'impostazione di un livello di isolamento, consultare "ISOLATION" a pagina 110.

Ristrutturazione di un database multidimensionale

Quando l'organizzazione o la società dell'utente cambiano, è necessario modificare i profili del database per riflettere tali modifiche. Se si opera una piccola modifica al profilo del database, come modificare il nome di un membro, è possibile che occorra ricalcolare o ristrutturare il database multidimensionale. Se la modifica è più significativa, come la modifica della formula di un nome, il database deve essere ricalcolato. Se la modifica riguarda il modo in cui i dati sono stati memorizzati, il database deve essere ristrutturato.

La Tabella 10 a pagina 81 indica le operazioni che modificano i valori dei dati e le strutture della tabella durante la ristrutturazione. La prima colonna identifica un'azione eseguita. La seconda colonna descrive ciò che DB2 OLAP Server realizza sulla tabella fact del database, la terza colonna descrive ciò che DB2 OLAP Server realizza sulla tabella tabella chiave del database.

Quando si verifica una ristrutturazione, è possibile che le viste di DB2 vengano create nuovamente. E' inoltre possibile che occorra calcolare nuovamente il database ed eseguire nuovamente il bind delle applicazioni utente precedentemente collegate alle tabelle oppure alle viste di DB2.

Se si esegue questa azione:	DB2 OLAP Server esegue questa azione sulle tabelle fact:	DB2 OLAP Server esegue questa azione sulla tabella di chiavi:
Aggiungere una dimensione dense	Aggiunge una nuova colonna di dimensioni o ne riutilizza una esi- stente e aggiorna tutte le righe con l'ID membro di base	Aggiorna tutte le righe
Aggiungere una dimensione rada	Aggiunge una nuova colonna di dimensioni o ne riutilizza una esi- stente e aggiorna le celle della colonna con un ID membro di base. Cancella e ricostruisce l'indice. Se esistono più tabelle fact, sarà neces- sario spostare la maggior parte delle righe in una diversa tabella fact	Aggiorna tutte le righe
Cancellare una dimensione densa	Rimuove tutte le righe dalla tabella tranne quelle dell'ID membro di base	Aggiorna tutte le righe
Cancellare una dimensione rada	Rimuove tutte le righe dalla tabella tranne quelle dell'ID membro di base. Cancella e ricostruisce l'indice. Se esistono più tabelle fact, occorrerà spostare la maggior parte delle righe in una diversa tabella fact	Aggiorna tutte le righe
Aggiungere la dimensione di un'ancora	Aggiunge una colonna per ciascun membro nella dimensione specificata	Svuota la tabella dal momento che i dati non possono essere caricati quando viene aggiunta la dimensione dell'ancora
Modificare la dimensione dell'an- cora	Restituisce un errore se il cubo contiene dei dati.	Restituisce un errore se il cubo contiene dei dati.
Cancellare la dimensione dell'an- cora	Restituisce un errore se il cubo contiene dei dati.	Restituisce un errore se il cubo contiene dei dati.
Spostare una dimensione	Nessuna azione.	Aggiorna tutte le righe.
Modificare una dimensione da densa a rada o da rada a densa	Cancella e ricostruisce l'indice. Se esistono più tabelle fact, occorrerà spostare la maggior parte delle righe in una diversa tabella fact	Crea una nuova tabella chiavi ed inse- risce nuove righe, una per ogni blocco
Ridenominare una dimensione	Nessuna azione	Nessuna azione
Modificare una dimensione in qualsiasi altro modo	Nessuna azione	Nessuna azione
Aggiungere un membro ad una dimensione rada	Nessuna azione	Crea una nuova tabella chiavi ed inse- risce nuove righe, una per ogni blocco
Aggiungere un membro ad una dimensione densa	Nessuna azione	Aggiorna tutte le righe
Cancellare un membro da una dimensione rada	Cancella le righe per il membro	Crea una nuova tabella chiavi ed inse- risce nuove righe, una per ogni blocco

Tabella 10 (Pagina 1 di 2). Azioni riguardanti i valori dei dati e la ristrutturazione

Se si esegue questa azione:	DB2 OLAP Server esegue questa azione sulle tabelle fact:	DB2 OLAP Server esegue questa azione sulla tabella di chiavi:
Cancellare un membro da una dimensione densa	Cancella le righe per il membro	Aggiorna tutte le righe
Aggiungere un membro alle dimensioni dell'ancora	Aggiunge una colonna o ne riutilizza una esistente e inizia la colonna da valori nulli	Aggiorna tutte le righe
Cancellare un membro dalle dimensioni dell'ancora.	Nessuna azione	Aggiorna tutte le righe
Spostare un membro all'interno di una dimensione rada	Nessuna azione	Crea una nuova tabella chiavi ed inse- risce nuove righe, una per ogni blocco
Spostare un membro all'interno di una dimensione densa	Nessuna azione	Crea una nuova tabella chiavi ed inse- risce nuove righe, una per ogni blocco
Spostare un membro tra le dimensioni	Esegue le stesse azioni relative alla cancellazione ed all'aggiunta di un membro	Esegue le stesse azioni relative alla cancellazione ed all'aggiunta di un membro
Aggiornare un membro non condiviso per renderlo condiviso	Cancella le righe corrispondenti al membro da condividere	Aggiorna tutte le righe
Modificare lo stato della memoria virtuale di un membro	Cancella le righe corrispondenti al membro modificato	Aggiorna tutte le righe
Aggiornamenti di tutti gli altri membri	Nessuna azione	Nessuna azione
Ridenominare un membro	Nessuna azione	Nessuna azione
Modifiche di tutto il profilo	Nessuna azione	Nessuna azione

Nota: Il termine "nessuna azione" significa solo che non viene apportata alcuna modifica alla tabella (tabella fact o tabella chiavi). Verranno eseguite delle modifiche alla struttura per assicurare che vengano salvate le modifiche al profilo.

Deframmentazione (Riorganizzazione) del database relazionale

Tabella 10 (Pagina 2 di 2), Azioni riguardanti i valori dei dati e la ristrutturazione

Col tempo, le tabelle utilizzate da DB2 OLAP Server, soprattutto le tabelle chiavi e fact, devono essere riorganizzate o deframmentate per potere recuperare lo spazio non utilizzato. Il responsabile del database eseguirà queste operazioni utilizzando la funzione richiesta dal proprio programma di gestione dei database.

Deframmentazione in Windows NT e UNIX

Se si utilizza DB2, utilizzare il comando REORG come illustrato nel seguente scenario:

 Selezionare una riga nella tabella CUBECATALOG e determinare i valori di RELCUBEID e FACTTABLECOUNT per l'applicazione ed il database che si desidera riorganizzare. L'istruzione SQL per eseguire tale operazione è di questo tipo: SELECT RELCUBEID, FACTTABLECOUNT FROM CUBECATALOG WHERE APPNAME='Myapp' AND CUBENAME='MyCube'

Questo esempio si basa sul seguente scenario:

- RELCUBEID è 6 e FACTTABLECOUNT è 4, pertanto si dispone di 4 tabelle fact (CUBE6FACT1, CUBE6FACT2, CUBE6FACT3 e CUBE6FACT4)
- si dispone di 4 indici (CUBE6FINDEX1, CUBE6FINDEX2, CUBE6FINDEX3, CUBE6FINDEX4)
- la tabella chiavi è CUBE6KEYA o CUBE6KEYB, a seconda delle ristrutturazioni che sono state eseguite. L'indice della tabella chiavi è CUBE6KINDEX.
- 2. Eseguire REORGCHK su tutte le tabelle fact e sulla tabella chiavi. Ad esempio:

reorgchk on table userid.cube6fact1 reorgchk on table userid.cube6fact2 reorgchk on table userid.cube6fact3 reorgchk on table userid.cube6fact4 reorgchk on table userid.cube6keya

 Quando REORGCHK indica che occorre eseguire un REORG, esso viene eseguito sulla tabella e sul suo indice. Ad esempio:

reorg table userid.cube6fact3 index userid.cube6findex3

Backup e ripristino dei dati

Assicurarsi di creare e conservare delle copie di backup dei propri dati. Per assicurare la congruenza di dati e profili, è opportuno eseguire contemporaneamente il backup della directory delle applicazioni multidimensionali, dei file principali di DB2 OLAP Server e di tutti i database DB2 che contengono i dati OLAP. Prima di eseguire il backup dei dati, verificare che questi dati siano validi utilizzando il comando VALIDATE per convalidare tutti i cubi dell'applicazione. Il comando VALIDATE assicura la validità dei cubi verificando che le tabelle fact siano congruenti con le tabelle chiavi. Se un cubo risulta non valido, è necessario ripristinare i dati da una copia di backup. E' opportuno eseguire il backup dei dati e l'esecuzione di calcoli. Dopo aver eseguito il backup dei dati, è necessario eseguire anche il backup del database utilizzando i metodi normali del database relazionale. Per informazioni relative all'esecuzione del backup di un database relazionale, consultare la documentazione del database relazionale.

Backup dei dati

Per eseguire il backup dei dati, attenersi alla procedura riportata di seguito. Se necessario, è possibile personalizzarla in base al tipo di backup.

1. Convalidare tutti i cubi.

- 2. Arrestare tutte le applicazioni DB2 OLAP Server.
- 3. Arrestare il componente server di DB2 OLAP Server.
- 4. Effettuare una copia di backup di tutto la directory APP di DB2 OLAP Server.
- Eseguire il backup dei file essbase.sec, essbase.cfg, rsm.cfg e license.id nella directory BIN.
- Eseguire il backup di ciascun database contenente i cubi utilizzati da questa applicazione.
- 7. Riavviare il server.

Ripristino dei dati

Per ripristinare le applicazioni, è necessario disporre dei file che contengono i dati di cui si è eseguito il backup, oltre a tutti i file utilizzati per modificare l'applicazione dal momento in cui è stato eseguito il backup. Se sono stati aggiunti dati nuovi ed eseguiti dei calcoli in seguito all'ultimo backup, sarà necessario aggiungere questi dati ed eseguire nuovamente i calcoli dopo il ripristino dell'applicazione. Se sono stati eseguiti molti aggiornamenti all'applicazione, sarà necessario eseguirli nuovamente per assicurarsi che le modifiche ai dati siano apportate correttamente. Ad esempio, se sono stati eseguiti tre aggiornamenti ed è stato modificato un nome membro durante il secondo aggiornamento, sarà necessario eseguire nuovamente questo secondo aggiornamento. In tale modo, durante il terzo aggiornamento, il nome del membro sarà aggiornato e sarà possibile caricare i dati al suo interno.

Per ripristinare i dati, attenersi alla procedura riportata di seguito:

- 1. Trovare la precedente copia di backup che si desidera utilizzare.
- 2. Arrestare tutte le applicazioni DB2 OLAP Server.
- 3. Arrestare il componente server di DB2 OLAP Server.
- 4. Ripristinare tutta la directory APP di DB2 OLAP Server.
- 5. Ripristinare i file essbase.sec, essbase.cfg, rsm.cfg e license.id nella directory BIN.
- 6. Ripristinare ciascun database contenente cubi.
- 7. Riavviare il server.

Risoluzione dei problemi

Esistono diverse azioni che l'utente e il responsabile del sistema DB2 OLAP Server possono eseguire per diagnosticare eventuali malfunzionamenti durante l'utilizzo di DB2 OLAP Server:

• Controllare il messaggio di errore

In primo luogo, annotare il messaggio di errore visualizzato dal DB2 OLAP Server, l'applicazione OLAP utilizzata e le azioni che hanno determinato la condizione di errore. Consultare la sezione messaggi di questo manuale per capire se questo è un errore che può essere risolto dall'utente. Se risulta impossibile, rivolgersi al responsabile di sistema del DB2 OLAP Server.

· Esaminare il file di registrazione del server e dell'applicazione

I responsabili di sistema possono avviare il processo di risoluzione dei problemi visionando la registrazione del server e delle applicazioni di Essbase. Consultare il manuale *Database Administration Guide* per ulteriori informazioni su questi file. Se si verifica la errore o se le informazioni vengono visualizzate dal database relazionale, DB2 OLAP Server scrive informazioni diagnostiche sul file di registrazione. Nel caso di errori del database relazionale, la diagnostica include sia il SQLCODE che il testo di messaggio associato. Consultare la sezione messaggi di questo manuale per capire se è possibile risolvere il problema.

· Assicurarsi che il database relazionale sia impostato correttamente.

E' importante per DB2 OLAP Server che l'impostazione del database relazionale funzioni correttamente. Impostazioni non corrette possono determinare il sopraggiungere di errori quando DB2 OLAP Server si collega e opera con il database relazionale. Se i file di registrazione contengono messaggi di errore indicanti problemi del database relazionale, il responsabile del database relazionale può utilizzare il testo di errore e SQLCODE per identificare e correggere il problema. A questo punto, anche gli strumenti standard di diagnostica del database relazionale possono essere utili.

Contattare il rappresentante commerciale del supporto

Se non è possibile risolvere il problema, contattare il rappresentante commerciale del supporto. Può venire richiesta la produzione di un'esecuzione di traccia della diagnostica. La funzione esecuzione di traccia del DB2 OLAP Server è controllata dalle impostazioni contenute nel file rsm.cfg (consultare il Capitolo 8, "Configurazione di DB2 OLAP Server" a pagina 101). Dopo aver attivato la funzione per esecuzione di traccia, ripetere le operazioni che visualizzavano l'errore. DB2 OLAP Server scrive una esecuzione traccia di basso livello che il rappresentante commerciale del supporto può utilizzare per diagnosticare ulteriormente il problema. Le informazioni di diagnostica sono memorizzate nel file *rsmtrace.log*. Tale file è memorizzato nella directory definita dalla variabile ambiente ARBORPATH. Di norma. Tale directory è c:\essbase. Non dimenticare di disattivare la funzione di esecuzione di traccia.

Consultare il Capitolo 9, "Miglioramento delle prestazioni del DB2 OLAP Server" a pagina 115 per risolvere i problemi relativi alle prestazioni.

Capitolo 7. Creazione di un'applicazione e di un database OLAP

In questo capitolo verrà descritta la modalità di creazione di applicazioni OLAP e di database multidimensionali. Gli strumenti utilizzati dipendono da tipo di installazione effettuata: la versione completa di DB2 OLAP Server, la versione completa con l'aggiunta DB2 OLAP Integration Server o DB2 OLAP Starter Kit:

- I clienti di DB2 OLAP Starter Kit possono utilizzare l'interfaccia del desktop DB2 OLAP Integration Server in base alle descrizioni della documentazione di DB2 OLAP Integration Server, a partire dal manuale *OLAP Integration Server Administration Guide*.
- Gi utenti di DB2 OLAP Server possono utilizzare DB2 OLAP Integration Server, Application Manager o l'interfaccia a riga di comando ESSCMD per creare applicazioni OLAP. Se si utilizza Application, seguire le istruzioni riportate nel manuale Database Administrator's Guide.

Se è stato installato DB2 OLAP Starter Kit, non tenere conto dei riferimenti a Application Manager presenti in questo capitolo.

Le operazioni id base per la creazione di un'applicazione OLAP sono:

- 1. Creare un'applicazione OLAP.
- 2. Creare un database multidimensionale:
 - a. Creare un profilo di database.
 - b. Definire le dimensioni e i membri.
 - c. Specificare le dimensioni dense e rade.
 - d. Specificare le dimensioni dell'ancora (obbligatorio per DB2 OLAP Server).
 - e. Assegnare nomi alternativi di generazione e di livello e gli attributi.
 - f. Salvare il profilo creato.

Quando si crea un database OLAP, DB2 OLAP Server crea anche un cubo relazionale nel database relazionale. Per informazioni dettagliate relative al contenuto di un cubo relazionale, consultare la sezione "Differenze tra la memorizzazione multidimensionale e la memorizzazione relazionale" a pagina 93.

Dopo aver creato un'applicazione OLAP, è possibile caricare e calcolare i dati e il database associato utilizzando gli stessi metodi e tecniche descritti nel manuale *Database Administrator's Guide* e in "Caricamento dei dati in un database" a pagina 92.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- Informazioni specifiche relative all'utilizzo di DB2 OLAP Server e di DB2 OLAP Starter Kit per creare applicazioni e database.
- Le differenze tra data storage multidimensionali e relazionali.

• Definizione degli attributi relazionali e modalità di utilizzo.

Informazioni necessarie all'utilizzo di DB2 OLAP Server

In questa sezione sono descritte le procedure funzionali da prendere in considerazione durante l'utilizzo di DB2 OLAP Server per creare un'applicazione e un database OLAP.

Con il DB2 OLAP Server:

 E' possibile identificare una delle dimensioni dense come dimensione dell'ancora. Se non si sceglie una dimensione dell'ancora, DB2 OLAP Server lo farà automaticamente. Per ulteriori informazioni, consultare "Criteri per la scelta della dimensione di un'ancora" a pagina 89.

Quando si utilizza il DB2 OLAP Server per creare un database OLAP, verrà creato un cubo relazionale nel database relazionale. Il cubo relazionale include una tabella fact contenente i valori dei dati effettivi per il database. I membri della dimensione identificata quale dimensione dell'ancora, aiutano a definire la struttura della tabella fact.

- Membri specificati come Dynamic Calc non possiedono dati memorizzati nella tabella fact. I valori di questi membri vengono ricalcolati dal motore OLAP di DB2 OLAP Server ogni volta che ne viene richiesto il valore. Le interrogazioni possono essere formulate mediante foglio elettronico.
- Membri specificati come Dynamic Calc e Store posseggono dati memorizzati nella tabella fact solo dopo che il motore OLAP ne ha calcolato i valori. Il motore esegue questi calcoli e ne memorizza il valore nella tabella fact quando richiesto la prima volta. Le interrogazioni possono essere formulate mediante un foglio elettronico o un prospetto.
- Il numero delle dimensioni che un database può contenere è limitato solo dal numero massimo di colonne concesse ad una tabella dal database relazionale.

La tabella fact che DB2 OLAP Server crea ha una colonna per ciascun membro delle dimensioni dell'ancora specificata e una colonna per ciascuna dimensione aggiuntiva nel database multidimensionale. Il numero totale di membri nelle dimensioni dell'ancora più il numero totale delle dimensioni aggiuntive nel database Essbase, meno uno, non può superare il numero massimo di colonne consentite in una tabella dal database relazionale. Tale numero non include i membri condivisi o virtuali.

• Le impostazioni relative alla compressione che si possono modificare utilizzando Application Manager, vengono ignorate.

Quando si utilizza il DB2 OLAP Server, la compressione, la memorizzazione dei dati in cache e la riduzione ad indice, vengono gestite dal database relazionale.

• Alcune impostazioni sulla pagina **Run-time** della finestra relativa alle informazioni del database in Application Manager sono specifiche del DB2 OLAP Server.

Così come alcune informazioni fornite da Application Manager si riferiscono solo all'utilizzo dello storage manager multidimensionale, ao stesso modo altre si riferiscono solo all'utilizzo dello storage manager relazionale. Prima di caricare i dati, è necessario ordinare i dati sorgente in base alle dimensioni rade per permettere al DB2 OLAP Server di caricare i dati più efficientemente. Ordinando i dati in base alle dimensioni rade, si consente a DB2 OLAP Server di caricare i dati un blocco alla volta. Questo migliora le prestazioni durante il caricamento dei dati.

Quando si progetta un database multidimensionale, eseguire i passi indicati in "Messa a punto di un database multidimensionale" a pagina 116 per ottimizzare il progetto al fine di ottenere le migliori prestazioni.

Identificazione delle dimensioni dell'ancora

La dimensione di un'ancora è una dimensione identificata che DB2 OLAP Server utilizza per meglio definire la struttura della tabella fact che crea nel cubo relazionale per un database multidimensionale.

Il cubo relazionale contiene un insieme di dati e metadati che insieme definiscono il database multidimensionale creato utilizzando Application Manager o comandi di ESSCMD.

La tabella fact contiene i valori dei dati per un database multidimensionale. E' la tabella principale nel cubo relazionale e contiene le seguenti colonne:

- · Una colonna per ciascun membro nelle dimensioni dell'ancora specificate
- Una colonna per ciascuna dimensione aggiuntiva nel profilo per il database multidimensionale

Tabella di dimensione tempo Tabella di dimensione prodotto Tabella di dimensione market ID NAME ID NAME D NAME Year Rioducts Q1 Markets Skateboards 02 2 VSA Tricycles Internatinal Q3 Q 4 РD TD MD PROFIT SALES COGS INVENTORY 2 1699 4958 837 1 6557 2 389 1624 1235 888 2 451 1701 1250 875 457 844 1742 4 2 1285 402 1590 1188 837 2 445 2 500 7030 6530 45 1709 1664 474 Δ 2 89 1733 1644 479 4 2 4 149 1782 1633 459 217 1806 1589 4 445

La Figura 3 illustra il contenuto di una tabella fact di esempio.

Figura 3. Tabella fact di esempio

Le colonne PROFIT, SALES, COGS e INVENTORY sono membri nella dimensione account che sono stati specificati come le dimensioni dell'ancora. Le colonne PID, TID e MID rappresentano le dimensioni della non-ancora.

Ciascuna colonna rappresentante un membro nella dimensione dell'ancora, contiene i valori dei dati e ciascuna colonna rappresentante una dimensione non di ancora, contiene i numeri ID per i membri in quella dimensione.

Criteri per la scelta della dimensione di un'ancora

E' possibile scegliere le dimensioni di un'ancora o lasciare che DB2 OLAP Server lo faccia da solo.

La maggior parte dei database multidimensionali creati utilizzando DB2 OLAP Server includono una dimensione di account. La scelta della dimensione degli account determina nella maggior parte dei casi delle interrogazioni SQL semplici e comprensibili. Dal momento che la dimensione degli account contiene tutte le misurazioni relative alle attività dell'utente come le vendite, le spese e l'inventario, questa è probabilmente la dimensione maggiormente scelta per la dimensione dell'ancora. E' comunque possibile scegliere una dimensione diversa.

Se si sceglie la dimensione dell'ancora, questa deve essere:

- Una dimensione densa. La densità della dimensione di ancora determina il numero di caratteri nulli che il prodotto deve memorizzare in ogni riga della tabella fact. Dati più densi riducono la proporzione di caratteri nulli memorizzati e migliora l'efficienza della memorizzazione.
- Una dimensione con un numero di membri simile al seguente:

M = C - (N - 1)

dove:

M è il numero dei membri nella dimensione dell'ancora che memorizzano i dati.

C è il numero massimo delle colonne concesse in una tabella dal database relazionale.

N è il numero totale delle dimensioni nel profilo del database.

Ad esempio, se il limite di colonne imposto dal database relazionale è 254 e ci sono 6 dimensioni nel database, la dimensione specificata come dimensione dell'ancora può contenere non più di 249 membri. Tale numero non include i membri condivisi o virtuali.

Inoltre, la dimensione dell'ancora deve avere le seguenti caratteristiche:

- La dimensione deve contenere il numero maggiore di membri possibile senza superare il limite di colonne imposto dal database relazionale. Maggiore è il numero di membri nella dimensione di ancora, minore è il numero di righe contenuto in ogni blocco di dati della memoria. L'elaborazione di un numero minore di righe per blocco di dati migliora le prestazioni. Inoltre, la densità della dimensione dell' ancora determina il numero di caratteri nulli che il prodotto deve memorizzare in ogni riga della tabella fact. Dati più densi riducono la proporzione di caratteri nulli memorizzati e migliora l'efficienza della memorizzazione.
- La dimensione non deve successivamente espandersi oltre il limite della colonna.

• La dimensione non deve richiedere la cancellazione di membri in futuro.

Scegliere la dimensione dell'ancora attentamente, evitando che DB2 OLAP Server la scelga automaticamente. Dopo aver caricato i dati in un database multidimensionale, non è possibile cambiare o cancellare la dimensione dell'ancora senza cancellare prima tutti i dati nel database. Dopo aver cambiato o cancellato la dimensione dell'ancora, è necessario ricaricare tutti i dati. La scelta della dimensione di un'ancora può influenzare la prestazione delle interrogazioni, dei calcoli e dei caricamenti dati.

Se, invece, è il DB2 OLAP Server a scegliere la dimensione dell'ancora, in primo luogo ricerca una dimensione densa con una tag di account caratterizzata da un numero di membri di questo tipo M = C-(N-1). Se non trova una dimensione densa utilizzando questo primo metodo, allora cerca la prima dimensione densa in un profilo con un numero di membri di questo tipo M = C-(N-1). E' possibile visualizzare la dimensione dell'ancora scelta dal DB2 OLAP Server. Consultare "Visualizzazione dei parametri di run-time per il DB2 OLAP Server" a pagina 92.

Impostazione della dimensione dell'ancora

Per impostare la dimensione di un'ancora, creare un attributo definito dall'utente chiamato RELANCHOR per il membro di livello superiore della dimensione. Il membro di livello superiore è il membro che rappresenta il nome della dimensione.

Il DB2 OLAP Server utilizza il membro con l'attributo RELANCHOR per determinare la dimensione da utilizzare come dimensione dell'ancora quando crea la tabella fact.

E' possibile assegnare ad un unico membro l'attributo RELANCHOR.

Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un attributo definito dall'utente per un membro in una dimensione, consultare il manuale *Database Administrator's Guide*.

E' possibile osservare l'impostazione della dimensione dell'ancora e gli altri parametri run-time utilizzando Application Manager. Consultare "Visualizzazione dei parametri di run-time per il DB2 OLAP Server" a pagina 92.

Limitazione del numero di dimensioni in un database

Quando si crea un database multidimensionale con DB2 OLAP Server, il numero delle dimensioni che il database può contenere è limitato dal numero massimo di colonne concesso in una tabella dal database relazionale.

La tabella fact, che è la tabella più ampia creata dal DB2 OLAP Server nel database relazionale, contiene una colonna per ciascun membro nella dimensione dell'ancora specificata e una colonna per ciascuna dimensione non di ancora nel profilo del database. Quindi, il numero totale dei membri nella dimensione dell'ancora più il numero totale della dimensione non di ancora nel profilo del database,meno uno, non può superare il limite di colonna concesso dal database relazionale. Tale numero non include i membri condivisi o virtuali.

Per determinare il numero massimo di dimensioni che il cubo relazionale può contenere:

- 1. Decidere la dimensione dell'ancora.
- Valutare il numero massimo di membri che la dimensione dell'ancora conterrà durante il periodo di attività dell'applicazione che si andrà a creare.

Ricordare di includere il livello superiore della dimensione. Il livello più alto di una dimensione viene considerato come un membro perché può contenere un valore inteso come consolidamento dei membri di livello inferiore.

3. Sottrarre il numero massimo dei membri che la dimensione dell'ancora conterrà dal numero massimo di colonne concesse ad una tabella dal database relazionale.

Ad esempio, se la dimensione dell'ancora contiene non più di 100 membri e il database relazionale concede non più di 254 colonne in una tabella, è possibile avere 153 dimensioni.

Non esiste un limite per il numero di membri che ciascuna dimensione della non-ancora può contenere.

Selezione di uno storage manager

DB2 OLAP Server e DB2 OLAP Starter Kit forniscono una funzione di storage manager doppia, che consente di scegliere uno storage manager multidimensionale o relazionale quando si crea un'applicazione o quando un programma client crea un'applicazione. Lo storage manager predefinito viene specificato nel file ESSBASE.CFG mediante l'istruzione DATASTORAGETYPE. Lo storage manager multidimensionale rappresenta l'impostazione predefinita. Se non esiste alcun file ESSBASE.CFG, oppure è assente qualsiasi istruzione DATASTORAGETYPE nel file, verrà utilizzata l'impostazione predefinita.

Se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente di DB2 OLAP Server, e si stava utilizzando lo storage manager relazionale come impostazione predefinita, il programma di installazione aggiungerà una voce al file ESSBASE.CFG per specificare quello relazionale come impostazione predefinita. Al termine dell'installazione della nuova versione di DB2 OLAP Server, è necessario avviare e arrestare ciascuna delle applicazioni esistenti prima di modificare l'istruzione DATASTORAGETYPE. DB2 OLAP Server utilizza il tipo di memoria specificato in ESSBASE.CFG quando avvia le applicazioni esistenti. Dopo aver avviato e arrestato le applicazioni esistenti, è possibile modificare l'istruzione DATASTORAGETYPE e la modifica verrà applicata a ogni avvio successivo.

Se si utilizza Administration Manager, è possibile specificare lo storage manager multidimensionale o relazionale quando si crea una nuova applicazione. Il tipo di storage manager scelto sostituirà l'impostazione predefinita specificata nell'istruzione DATASTORAGETYPE.

Per modificare il file ESSBASE.CFG, effettuare le seguenti operazioni:

1. Creare un file nella directory x:\essbase\bin denominato ESSBASE.CFG (o essbase.cfg per UIX), se non esiste già.

- Per rendere lo storage manager multidimensionale l'impostazione predefinita, aggiungere o modificare l'istruzione DATASTORAGETYPE presente nel file a:DATASTORAGETYPE MD.
- Per rendere lo storage manager relazionale l'impostazione predefinita, aggiungere o modificare l'istruzione DATASTORAGETYPE presente nel file a:DATASTORAGETYPE DB2.

Visualizzazione dei parametri di run-time per il DB2 OLAP Server

Utilizzando Application Manager è possibile visualizzare i seguenti parametri di run-time:

- Nome e numero dimensione ancora correnti
- Numero di blocchi correntemente inseriti
- · Numero massimo raggiunto di blocchi inseriti
- · Numero di blocchi correntemente nella cache
- · Massimo numero di blocchi nella cache
- Frequenza di consultazione della cache dei blocchi
- Numero di chiavi in cache simultaneamente
- · Numero massimo raggiunto di chiavi in cache
- · Frequenza di consultazione della cache delle chiavi
- · Percentuale di spazio tabella fact in colonne non utilizzate
- Numero di valori per riga nella tabella fact
- Massimo numero di righe per blocco nella tabella fact
- Numero attuale di connessioni
- Numero massimo raggiunto di connessioni
- Dimensione del pool di connessioni
- Dimensione massima del pool di connessioni

Per visualizzare i parametri di run-time:

- 1. Selezionare **Information** dal menu **Database**. Viene visualizzata la finestra di informazioni del database.
- 2. Fare clic sul separatore Run-time.

Caricamento dei dati in un database

Il fattore più importante da valutare quando si caricano i dati è l'ordinamento dei dati di immissione. Per ottenere migliori prestazioni, caricare i dati in ordine inverso rispetto al profilo, se il profilo è ordinato con le dimensioni dense per prime e le dimensioni rade per seconde, con le dimensioni rade in ordine di dimensione crescente. Caricare prima la dimensione rada più grande, quindi la seconda in ordine di grandezza e così via e caricare le dimensioni dense per ultime.

Quando si ordinano i dati di immissione in questo modo, il caricamento dei dati avviene in modo molto più rapido perché tutti i dati dei singoli blocchi vengono caricati contemporaneamente. Inoltre, i blocchi sono caricati nella sequenza di indice corretta. Se i dati di immissione vengono ordinati in modo non corretto, la gestione dell'indice diventa più complicata; i blocchi vengono scritti più volte quando vengono caricati i diversi elementi di dati e vengono registrate tutte le operazioni aggiuntive.

Ci sono dei passi aggiuntivi da potere eseguire per ottimizzare le prestazioni del caricamento dati. Prima di iniziare il caricamento dei dati, leggere "Ottimizzazione dei caricamenti di dati" a pagina 119. Consultare inoltre la pubblicazione *Database Administrator's Guide* per ulteriori informazioni sul caricamento dei dati.

Differenze tra la memorizzazione multidimensionale e la memorizzazione relazionale

Se si utilizza lo storage manager relazionale quando si utilizza DB2 OLAP Server per creare un'applicazione OLAP, DB2 OLAP Server creerà nel file system gli stessi componenti creati quando si utilizza lo storage manager multidimensionale. Crea inoltre un cubo relazionale nel database relazionale contenente una shadow del profilo di database e i dati attuali per il database.

Se si utilizza l'MDSM, quando si crea un'applicazione OLAP, tutti i relativi componenti vengono memorizzati nel file system, come illustrato in Figura 4.



Figura 4. Memorizzazione dei componenti dell'applicazione DB2 OLAP Server creati dallo storage manager multidimensionale

Se si utilizza RSM, alcuni dei componenti vengono memorizzati nel file system, come illustrato nella Figura 5 a pagina 94, altri vengono memorizzati nel database relazionale.



Figura 5. Memorizzazione dei componenti dell'applicazione DB2 OLAP Server creati dallo storage manager relazionale

In Figura 6 viene illustrato il cubo relazionale creato da DB2 OLAP Server nel database relazionale quando si crea un'applicazione e un database di OLAP utilizzando l'RSM.



Figura 6. Cubo relazionale del DB2 OLAP Server

Per informazioni dettagliate relative alle viste da utilizzare per accedere direttamente ai dati in un cubo relazionale, consultare il Capitolo 10, "Creazione delle applicazioni SQL" a pagina 123.

Le seguenti sezioni forniscono una panoramica dei tre momenti che determinano la creazione da parte dell'RSM di DB2 OLAP Server di tabelle o viste in un cubo relazionale. Questi momenti sono:
- · Creazione della prima applicazione OLAP
- · Creazione di un database multidimensionale in un'applicazione
- · Salvataggio del primo profilo per un database

Creazione della prima applicazione OLAP

Un'applicazione OLAP è composta da uno o più database multidimensionali e da tutti gli script di calcolo, script di prospetto e regole di caricamento dati creati per ciascuno dei database.

Prima di creare un'applicazione OLAP, assicurarsi che i parametri nel file rsm.cfg siano aggiornati in modo appropriato. Nel file rsm.cfg è possibile impostare i parametri che determinano il database relazionale in cui DB2 OLAP Server memorizza i componenti delle applicazioni OLAP e lo spazio tabella in cui memorizza le tabelle relazionali che crea. Per informazioni dettagliate relative all'aggiornamento di questi e dei parametri correlati nel file rsm.cfg, consultare il Capitolo 8, "Configurazione di DB2 OLAP Server" a pagina 101.

La prima volta che si utilizza DB2 OLAP Server per creare un'applicazione OLAP, vengono create le seguenti tabella e vista:

tabella di catalogazione cubo	Contiene un elenco di tutti i database multidimensionali memorizzati nel database relazionale. Visualizza inoltre, l'applicazione a cui è associato ciascun cubo. Alla creazione di un nuovo database multidimensionale, DB2 OLAP Server crea una nuova riga nella tabella.
vista di catalogazione cubo	Consente a un utente SQL di accedere a un elenco di applicazioni OLAP e ai cubi relazionali.
Due tabelle di registrazione SQL	Utilizzate per gestire le istruzioni SQL usate da RSM.

Creazione di un database multidimensionale in un'applicazione

Quando si utilizza DB2 OLAP Server per creare un database multidimensionale in un'applicazione OLAP, vengono create le tabelle e le viste illustrate in Tabella 11 a pagina 96:

Tabella 11. Tabelle e viste elaborate durante la creazione di un database			
Tabelle e viste	Descrizione		
Tabella cubo	Contiene un elenco di dimensioni in un cubo relazionale e le informazioni relative a ciascuna dimensione.		
Vista cubo	Consente a un utente SQL di accedere ai nomi di tutte le dimensioni in un cubo relazionale e alle informazioni associate a ciascuna dimensione. Esiste una vista o per ciascun cubo relazionale nel database relazionale.		
Tabella ID nomi alternativi	Contiene un'associazione dei nomi di tabelle nomi alternativi di OLAP assegnati cor numeri ID da DB2 OLAP Server.		
Vista ID nomi alternativi	Contiene una riga per ciascuna tabella nomi alternativi OLAP utilizzata con un cubo relazionale. Esiste un'unica vista ID nomi alternativi per ciascun cubo relazionale.		

Salvataggio del primo profilo per un database

Quando si salva il primo profilo per un database multidimensionale, DB2 OLAP Server crea le tabelle e le viste elencate in Tabella 12:

Tabella 12. Tabelle e viste create quando si salva il primo profilo				
Tabelle e viste	Descrizione			
tabella chiavi	Equivalente a Index per un database multidimensionale, come descritto nella docu- mentazione di Hyperion Essbase. La tabella chiavi è una tabella relazionale creata da DB2 OLAP Server dopo la prima ristrutturazione correttamente eseguita.			
Tabella fact	Contiene tutti i valori dei dati per un cubo relazionale. Esiste una o più tabelle fact per ogni cubo relazionale.			
Vista fact	Utilizzata per accedere direttamente ai dati multidimensionali dalle applicazioni SQL che gestiscono i collegamenti richiesti alle viste dimensione.			
Vista a stella	Permette ad un utente SQL di accedere ai dati dallo schema a stella in un'unica vista con il JOIN già fatto.			
Tabella LRO	Contiene una riga per ciascun oggetto collegato associato alle celle dati nel cubo relazionale.			
Vista LRO	Consente a un utente SQL di accedere alle informazioni LRO.			

DB2 OLAP Server crea inoltre le tabelle e le viste elencate nella Tabella 13 a pagina 97 per ciascuna dimensione nel profilo.

Tabella 13. Tabelle e viste create per ciascuna dimensione			
Tabelle e viste	Descrizione		
Tabella dimensioni	Contiene informazioni dettagliate relative ai membri in una dimensione. Esiste un'unica tabella dimensioni per ciascuna dimensione in un profilo.		
Vista dimensioni	Permette ad un utente SQL di accedere alle informazioni relative ai membri contenuti in una dimensione.		
Tabella attributi definiti dall'utente	Contiene un membro ID e il nome di un attributo definito dall'utente per ciascun membro nominato specificato al momento della creazione del profilo. Esiste un'unica tabella di attributo definito dall'utente per ciascuna dimensione in un profilo.		
Vista attributi definiti dall'utente	Permette ad un utente SQL di accedere a tutti gli attributi definiti dall'utente per una dimensione.		
Tabella generazione	Contiene numeri e nomi di generazione per ciascuna generazione nominata specificata al momento della creazione del profilo. Esiste un'unica tabella generazione per ciascuna dimensione in un profilo.		
Tabella livello	Contiene i numeri e i nomi di livello per ciascun livello nominato specificato al momento della creazione del profilo. Esiste un'unica tabella livello per ciascuna dimensione in un profilo.		
Tabella attributi relazionali	Contiene i nomi, i tipi di dati e le dimensioni delle colonne degli attributi relazionali aggiunte a questa dimensione.		
Vista attributi relazionali	Consente ad un utente SQL di accedere alle colonne degli attributi relazionali per questa dimensione.		

Utilizzo degli attributi relazionali

Gli attributi relazionali permettono l'aggiunta di colonne di attributo alle tabelle dimensioni e l'aggiunta di valori di attributi a tali colonne. Dopo la creazione e il riempimento delle colonne, è possibile utilizzare il contenuto delle colonne per eseguire le istruzioni SQL SELECT sulle tabelle dimensioni. Dal momento che le tabelle dimensioni possono essere collegate alla tabella fact, le istruzioni SELECT possono richiamare i valori dalla tabella fact sulla base dei valori attributo che si definiscono, piuttosto che dal nome membro. Per informazioni relative all'utilizzo di SQL per accedere agli attributi relazionali, consultare "Utilizzo delle viste attributi relazionali" a pagina 137.

Aggiunta delle colonne di attributi relazionali alle tabelle dimensioni

E' possibile definire colonne di attributi relazionali specificando un attributo speciale definito dall'utente per il membro del livello superiore della dimensione. Questo attributo definito dall'utente ha il seguente formato:

RELCOL nome colonna tipo dati valore dimensione

I parametri sono:

RELCOL

Una parola chiave

nome colonna

Il nome della colonna aggiunta alla vista dimensione. Questo nome deve corrispondere alle convenzioni di denominazione per il database relazionale utilizzato. Se sono richiesti caratteri speciali nel nome, racchiudere tale nome tra singoli apici; non utilizzare singoli apici come parte del nome colonna. Automaticamente viene creato un indice per la nuova colonna di attributi relazionali.

tipo dati

Il tipo di dati della colonna. Può essere uno dei seguenti tipi:

- CHARACTER
- CHAR
- VARCHAR
- INTEGER
- INT
- SMALLINT

valore dimensione

Il numero massimo di caratteri inseribili nella colonna se il tipo di dati è CHARACTER, CHAR o VARCHAR. Non specificare un valore di misura per INTEGER, INT o SMALLINT.

I seguenti esempi mostrano come aggiungere colonne degli attributi relazionali alle tabelle dimensioni:

• Per aggiungere una colonna di 10 caratteri denominata "Color" alla tabella dimensione della dimensione "Product", immettere:

```
RELCOL Color CHAR(10)
```

Nell'editor di profilo in Application Manager, per "Product" viene visualizzato:

Product (UDAs: RELCOL Color CHAR(10))

• Per aggiungere una colonna intera denominata "Size" alla tabella dimensione per la dimensione Region", immettere:

RELCOL Size INTEGER

Nell'editor di profilo in Application Manager, per "Region" viene visualizzato:

Region (UDAs: RELCOL Size INTEGER)

 Per aggiungere una colonna di 25 caratteri denominata "Audit status" alla tabella dimensione della dimensione "Measures", immettere:

RELCOL 'Audit status' VARCHAR(25)

Nell'editor di profilo in Application Manager, per "Measures" viene visualizzato:

Measures (UDAs: RELCOL 'Audit status' VARCHAR(25))

In questo esempio, il nome colonna è racchiuso tra apici poiché il nome include uno spazio bianco. Le colonne relazionali non possono essere rimosse dalle tabelle relazionali; dopo averle aggiunte, continuano a fare parte della tabella dimensione fino a quando essa non viene cancellata.

E' possibile rimuovere una colonna degli attributi relazionali da una vista dimensione cancellando l'appropriato attributo definito dall'utente RELCOL, che determina anche la cancellazione dell'indice della colonna degli attributi relazionali.

Aggiunta di valori alle colonne di attributi relazionali

Per aggiungere un valore ad una colonna di attributi relazionali, creare un attributo definito dall'utente per il membro che ha il seguente formato:

RELVAL nome colonna valore dati

I parametri sono:

RELVAL

Una parola chiave

nome colonna

Il nome della colonna a cui si aggiunge un valore. Tale nome deve essere lo stesso nome specificato nell'attributo definito dall'utente RELCOL.

valore dati

I dati appropriati al tipo di dati specificato per la colonna attributi relazionali. Ad esempio, per CHARACTER, CHAR o VARCHAR deve essere un dato di carattere racchiuso tra singoli apici e per INTEGER, INT o SMALLINT deve essere un numero.

I seguenti esempi corrispondono agli esempi contenuti in "Aggiunta delle colonne di attributi relazionali alle tabelle dimensioni" a pagina 97:

• Per aggiungere "Blue" alla colonna "Color" della dimensione "Product" per la riga corrispondente al membro "Kitchen Sink", immettere:

RELVAL Color 'Blue'

Nell'editor di profilo in Application Manager, per "Kitchen Sink" viene visualizzato:

- Kitchen Sink (UDAs: RELVAL Color 'Blue')
- Per aggiungere il valore "Size" 42 alla tabella dimensione "Region" per il membro "California", immettere:

RELVAL Size 42

Nell'editor di profilo in Application Manager, per "California" viene visualizzato:

California (UDAs: RELVAL Size 42)

• Per aggiungere il valore "Checked" alla colonna "Audit Status" della tabella dimensione "Measures" per il membro "Sales", immettere:

```
RELCOL 'Audit status' 'checked'
```

Nell'editor di profilo in Application Manager, per Sales viene visualizzato:

Sales (UDAs: RELCOL 'Audit status' 'checked')

E' possibile rendere automatico il processo di creazione degli attributi definiti dall'utente creando regole di caricamento dati. Tale operazione è utile se si desidera assegnare valori a molti membri in una dimensione. Quando si utilizza l'editor regole di caricamento dati, è possibile aggiungere un testo prima (e dopo) di una colonna di valori di dati, dalla tabella dati esterna. Se si prepara una tabella dati contenente tutti i valori attributi relazionali, l'editor regole caricamento dati può creare la porzione 'RELVAL columnname' dell'attributo definito dall'utente. L'editor regole caricamento dati successivamente ristruttura il profilo e aggiunge gli attributi relazionali alla dimensione.

Per rimuovere i valori attributi relazionali dalle corrispondenti dimensioni, cancellare l'attributo definito dall'utente che ne definiva il valore. Tale operazione sostituisce il valore con un valore nullo nella colonna attributi relazionali.

Utilizzo di DB2 OLAP Server con un contenitore di dati

DB2 OLAP Server può operare con un data warehouse creato da un database relazionale e configurato come uno schema a stella. E' possibile utilizzare lo schema a stella come sorgente di dati per DB2 OLAP Server, ma non è possibile utilizzare tale schema direttamente come cubo relazionale di DB2 OLAP Server.

Il caricamento dei dati in DB2 OLAP Server abilita l'utente a sfruttare le capacità di calcolo di DB2 OLAP Server. Utilizzare DB2 OLAP Server per calcolare i dati di riepilogo è più semplice che utilizzare le procedure SQL.

Capitolo 8. Configurazione di DB2 OLAP Server

Questo capitolo fornisce informazioni utili per impostare l'accesso del DB2 OLAP server Server al database relazionale utilizzando il file di configurazione di RSM (relational storage manager). Questo capitolo è valido sia per DB2 OLAP Server che per DB2 OLAP Starter Kit.

Il file di configurazione (rsm.cfg) viene creato durante il processo di installazione. E' possibile aggiornare il file modificandolo direttamente utilizzando un editor a scelta. Dal momento che il file viene letto da DB2 OLAP Server solo quando l'applicazione viene avviata, è possibile modificare il file dopo l'avvio di DB2 OLAP Server senza influire sul funzionamento del prodotto.

Il file di configurazione viene memorizzato nella sottodirectory \bin che si trova nella directory definita dalla variabile d'ambiente ARBORPATH.

Contenuto del file di configurazione

Il file di configurazione RSM (relational storage manager) (rsm.cfg) contiene parametri che determinano:

- Il database relazionale in cui il DB2 OLAP server memorizza i dati multidimensionali
- L'ID utente e la password che DB2 OLAP server utilizza per collegarsi al database relazionale
- Il livello di dettaglio fornito dalla funzione per l'esecuzione di traccia di DB2 OLAP server
- Il file in cui vengono memorizzate le informazioni di traccia
- · La dimensione del file di traccia
- Il livello di isolamento che DB2 OLAP server utilizza quando gestisce il database relazionale
- Il numero massimo di collegamenti al database relazionale che il DB2 OLAP server può possedere
- Il numero di collegamenti che un'applicazione OLAP avvia quando viene attivata
- Lo spazio tabella in cui DB2 OLAP Server crea le tabelle relazionali
- Lo spazio tabella in cui DB2 OLAP Server crea la tabella fact
- · Lo spazio tabella in cui DB2 OLAP Server crea le tabelle di gestione
- L'aggiunta di una clausola chiave di partizione alle istruzioni SQL che il DB2 OLAP Server utilizza per creare la tabella fact
- Lo spazio tabella per l'indice del database relazionale di una tabella fact quando si utilizza DB2 OLAP Server in una piattaforma UNIX o Windows NT per accedere ai dati DB2 in OS/390.

- Lo spazio tabella per l'indice del database relazionale di una tabella chiavi quando si utilizza DB2 OLAP Server in una piattaforma UNIX o Windows NT per accedere ai dati DB2 in OS/390. Una tabella chiavi del database relazionale è l'equivalente di un indice di un database multidimensionale.
- Se creare un indice di cluster per una tabella fact quando si utilizza DB2 OLAP Server per accedere ai dati DB2 in OS/390.

Modifica del file di configurazione

Questa sezione contiene informazioni dettagliate relative al formato del file di configurazione e alla sintassi dei parametri in esso contenuti. Tale file contiene anche informazioni dettagliate relative ai valori validi che è possibile specificare per ciascun parametro.

Il file di configurazione possiede tre tipi di sezioni in cui è possibile specificare i parametri:

- Sezione RSM: Questa sezione viene creata inizialmente utilizzando le impostazioni specificate durante l'installazione di DB2 OLAP Server.
- Sezione applicazioni: Questa sezione viene aggiunta al file prima di creare o avviare un'applicazione.
- Sezione database: Questa sezione viene aggiunta al file prima di creare o avviare un database.

Queste tre sezioni del file rsm.cfg determinano una gerarchia in cui è possibile specificare valori di sostituzione per ciascun livello. DB2 OLAP Server utilizza le impostazioni nella sezione RSM a meno che in un database o nella sezione applicazioni non siano specificati valori sostitutivi. Al momento della creazione o dell'avvio di un'applicazione, DB2 OLAP Server ricerca una sezione applicazioni nel file di configurazione per quella applicazione e sostituisce i valori nella sezione RSM con i valori trovati in quella sezione applicazioni. Al momento della creazione o dell'avvio di un database, DB2 OLAP Server ricerca una sezione database nel file di configurazione per quel database all'interno della sezione per l'applicazione corrente e sostituisce i valori nell'applicazione con i valori trovati in quella sezione database.

Il formato per i parametri nel file di configurazione è:

tag=valore

dove tag è il nome del parametro e valore è un valore per una variabile (come il nome di un database, un numero o una stringa) o un valore selezionato da un elenco di valori possibili (ad esempio, un elenco di livelli di isolamento). Si osservi che i valori testuali non sono racchiusi tra apici.

E' possibile modificare il file di configurazione utilizzando un qualsiasi editor.

File di configurazione di esempio

Gli esempi seguenti mostrano esempi di file di configurazione di base e avanzata per Windows NT, UNIX e OS/390.

L'esempio nella Figura 7 a pagina 104 è una tabella di configurazione di base per Windows NT o UNIX. Il responsabile di sistema imposta il file di configurazione iniziale in modo che DB2 OLAP Server memorizzi tutti i dati delle tabelle in TSOLAP e tutti i dati di indice in TSOLAPX. Utilizzare un file di configurazione base di questo tipo quando si desidera inserire tutti i cubi nello stesso database e spazio tabella.

In Figura 8 viene illustrato un file di configurazione per Windows NT e UNIX in cui i parametri selettivi sono sovrascritti per le applicazioni OLAP e i database multidimensionali. Utilizzare un file di configurazione di questo tipo se si desidera utilizzare più spazi tabella per gestire un numero maggiore di database. In questo esempio, i dati sui costi si trovano in TSPR mentre l'indice delle tabelle sui costi si trova in TSPRX. I dati sui profitti e sulle perdite si trovano in TSPL, mentre i relativi indici sono contenuti in TSPLX. Tutte le altre tabelle sono contenute in TSOLAP e i relativi indici in TSOLAPX. Esistono inoltre tabelle fact e indici di tabelle fact separati per ciascun database multidimensionale.

```
/* File di configurazione - valori predefiniti di sistema */
[RSM]
                             /* Tag richiesta per avviare la sezione principale */
                RDB NAME
                                            /* Il valore predefinito è il database OLAP */
                             = OLAP
                RDB USERID
                            = ROLAP
                                            /* Specificare l'ID utente */
                RDB^{-}PASSWORD = xxxxxxxx
                                            /* Specificare la password */
    TABLESPACE
                 = IN TSOLAP INDEX IN TSOLAPX /* Le tabelle saranno inserite qui a meno che */
                                                          /* non vengano sovrascritte di seguito */
/* Applicazione - Account */
[ACCOUNTS]
               RDB NAME
                            = ACCTS
                                            /* L'applicazione utilizza il proprio database */
              /* Applicazione - Account : Database - Costi */
              <Paghe>
                                             /* Le tabelle non-fact dispongono dei propri */
      TABLESPACE
                 = IN TSPR INDEX IN TSPRX
                                                        /* spazi tabella */
               FACTS
                            = IN TSPRF INDEX IN TSPRFX /* La tabella fact dispone dei propri */
                                                        /* spazi tabella */
              /* Applicazione - Account : Database - Profitti e perdite */
              <PandL>
   TABLESPACE
               = IN TSPL INDEX IN TSPLX
                                           /* Le tabelle di tipo non fact dispongono dei propri */
                                                        /* spazi tabella */
                            = IN TSPLF INDEX IN TSPLFX /* La tabella fact dispone dei propri */
               FACTS
                                                        /* spazi tabella */
```

Figura 8. File di configurazione avanzata in Windows NT o UNIX

```
/* File di configurazione - valori predefiniti di sistema */
[RSM] /* Tag richiesta per avviare la sezione principale */
RDB_NAME = OLAP /* Il valore predefinito è il database OLAP */
RDB_USERID = ROLAP /* Specificare l'ID utente */
RDB_PASSWORD = xxxxxxx /* Specificare la password */
TABLESPACE = IN TSOLAP INDEX IN TSOLAPX /* Tutte le tabelle saranno inserite in questo */
/* spazio tabella */
```

Figura 7. File di configurazione di base in Windows NT o UNIX

Immissione dei commenti nel file di configurazione

Per immettere un commento nel file di configurazione, rispettare le seguenti regole:

• Iniziare il commento con i caratteri /* e terminarlo con i caratteri */

Ad esempio:

/*Questo è un commento valido.*/

• Iniziare e terminare il commento sulla stessa riga. Ad esempio:

```
/*Questo
è valido.*/
TAG=VALUE /*Questo è valido.*/
/*Questo
è valido*/
```

Sezione RSM

Un file di configurazione inizia con questa tag di intestazione:

[RSM]

Un file di configurazione deve contenere anche questo parametro:

RDB_NAME = nomedatabase

dove *nome database* è il nome del database relazionale in cui si desidera che DB2 OLAP Server memorizzi le applicazioni OLAP e i database.

Tutti i parametri descritti in "Parametri del file di configurazione" a pagina 105 sono validi nella sezione RSM.

Sezione applicazioni

E' possibile creare una sezione applicazioni contenente i parametri che sostituiscono quelli impostati nella sezione RSM.

Una sezione applicazioni inizia con una tag che specifica il nome dell'applicazione. Ad esempio, se il nome dell'applicazione è SAMPLE, è possibile includere una sezione applicazioni per quella applicazione utilizzando una tag [SAMPLE] come illustrato nella Figura 7.

Una sezione applicazioni deve cominciare dopo l'ultimo parametro della sezione RSM.

I seguenti parametri sono validi per la sezione applicazioni:

- RDB_NAME
- RDB_USERID
- RDB_PASSWORD
- ADMINSPACE
- TABLESPACE
- FACTS
- ISOLATION
- STARTCONNECTIONS
- MAXPOOLCONNECTIONS
- PARTITIONING
- FINDEX
- KINDEX

Per la descrizione di ciascun parametro, consultare "Parametri del file di configurazione".

Sezione Database

E' possibile creare una sezione database contenente i parametri che sostituiscono quelli impostati nella sezione applicazioni.

Una sezione database inizia con una tag <database>. Ad esempio, se un'applicazione chiamata SAMPLE include un database chiamato BASIC, inizierà una sezione database per quel database con <BASIC>.

Una sezione database deve iniziare dopo l'ultimo parametro della corrispondente sezione delle applicazioni.

Solo i parametri TABLESPACE, FACTS, PARTITIONING, FINDEX e KINDEX sono validi nella sezione database. Questi parametri sono descritti in "Parametri del file di configurazione".

Parametri del file di configurazione

Questa sezione fornisce informazioni dettagliate relative ai parametri del file di configurazione:

- RDB_NAME
- RDB_USERID
- RDB_PASSWORD
- ADMINSPACE

- TABLESPACE
- FACTS
- TRACELEVEL
- TRACEFILESIZE
- ISOLATION
- STARTCONNECTIONS
- MAXPOOLCONNECTIONS
- PARTITIONING
- FINDEX
- KINDEX

RDB_NAME

Per i server UNIX e Windows NT, il parametro RDB_NAME specifica il nome di un database esistente in cui DB2 OLAP Server memorizza i dati delle applicazioni OLAP. Il formato di questo parametro é:

RDB_NAME = nomedatabase

Tale parametro è richiesto nella sezione RSM.

RDB_USERID (per Windows NT e UNIX)

Il parametro RDB_USERID specifica l'ID utente che DB2 OLAP server utilizza per collegarsi al database relazionale. Questo ID utente deve essere impostato sul database relazionale. Tale parametro è facoltativo. Se i parametri RDB_USERID e RDB_PASSWORD sono omessi, DB2 OLAP Server si collega a DB2 UDB utilizzando l'ID utente e la password della sessione del sistema operativo.

Il formato di questo parametro é:

RDB_USERID = Id utente

RDB_PASSWORD (per Windows NT e UNIX)

Il parametro RDB_PASSWORD specifica la password per l'ID utente che DB2 OLAP server utilizza per collegarsi al database relazionale. Tale parametro è facoltativo. Se i parametri RDB_USERID e RDB_PASSWORD sono omessi, DB2 OLAP Server si collega a DB2 UDB utilizzando l'ID utente e la password della sessione del sistema operativo.

Il formato di questo parametro é:

RDB PASSWORD = password

TABLESPACE

Il parametro TABLESPACE specifica una stringa apposta a ciascuna istruzione CREATE TABLE emessa dal DB2 OLAP Server. Il parametro TABLESPACE determina lo spazio tabella in cui il DB2 OLAP Server crea le tabelle relazionali.

Tale parametro è facoltativo.

Il formato di questo parametro é:

TABLESPACE = stringa

dove *stringa* è la stringa che si desidera accodare a ciascuna istruzione CREATE TABLE emessa dal DB2 OLAP server per controllare lo spazio tabella in cui si creano le tabelle. Ogni spazio tabella specificato in questa stringa deve essere uno spazio tabella esistente.

Dal momento che la stringa viene accodata ad un'istruzione CREATE TABLE, è necessario specificare la clausola TABLESPACE per intero. Sono disponibili tutte le opzioni della clausola. Il valore predefinito è "" (stringa vuota).

Esempio per Windows NT e UNIX: TABLESPACE=IN TS1 INDEX IN TSIDX

Esempio per OS/390:

TABLESPACE=IN OLAP.TS32

Per la sintassi completa delle istruzioni SQL, consultare la guida di riferimento per SQL per database relazionale.

ADMINSPACE

Il parametro ADMINSPACE determina lo spazio tabella in cui DB2 OLAP Server crea le tabelle relazionali per la gestione. In OS/390, lo spazio tabella deve essere costituito da pagine da 32 KB. Il parametro ADMINSPACE specifica una stringa accodata ad una istruzione CREATE TABLE emessa da DB2 OLAP Server.

Questo parametro è obbligatorio quando si accede ai dati in OS/390 ed è facoltativo per i sistemi operativi.

Il formato di questo parametro é:

ADMINSPACE = stringa

dove *stringa* è la stringa che si desidera accodare a ciascuna istruzione CREATE TABLE emessa dal DB2 OLAP server per controllare lo spazio tabella in cui si creano le tabelle di gestione. Ogni spazio tabella specificato in questa stringa deve essere uno spazio tabella esistente. Dal momento che la stringa viene accodata ad un'istruzione CREATE TABLE, è necessario specificare una clausola TABLESPACE per intero. Sono disponibili tutte le opzioni della clausola. Il valore predefinito è "" (stringa vuota).

Ad esempio:

ADMINSPACE=IN OLAP.ADMINDATA

Per la sintassi completa delle istruzioni SQL, consultare la guida di riferimento per SQL per database relazionale.

Se non si specifica tale parametro, le tabelle di gestione vengono memorizzate nello spazio tabella indicato nel parametro TABLESPACE.

KEYSPACE

Il parametro KEYSPACE specifica lo spazio tabella in cui DB2 OLAP Server crea tabelle di chiavi per i cubi relazionali. Il parametro KEYSPACE è una stringa che DB2 OLAP Server aggiunge all'istruzione CREATE TABLE quando si crea una tabella di chiavi.

E' possibile migliorare le prestazioni di DB2 OLAP Server specificando uno spazio tabella che utilizza un dispositivo di memorizzazione rapido.

Tale parametro è facoltativo.

Il formato di questo parametro é:

KEYSPACE = stringa

dove *stringa* è la stringa che si desidera aggiungere a ciascuna istruzione CREATE TABLE emessa da DB2 OLAP Server quando si crea una tabella di chiavi. Ogni spazio tabella specificato in questa stringa deve essere uno spazio tabella esistente.

Dal momento che la stringa viene accodata ad un'istruzione CREATE TABLE, è necessario specificare la clausola TABLESPACE per intero. Sono disponibili tutte le opzioni della clausola. Se non si specifica tale parametro, la tabella di chiavi viene memorizzata nello spazio tabella indicato nel parametro TABLESPACE. Se non si specifica il parametro TABLESPACE, il valore predefinito è "" (stringa vuota).

Esempio per Windows NT e UNIX: TABLESPACE=IN TS1 INDEX IN TSIDX

Per la sintassi completa delle istruzioni SQL, consultare la guida di riferimento per SQL per database relazionale.

FACTS

Il parametro FACT specifica una stringa apposta a ciascuna istruzione CREATE TABLE emessa dal DB2 OLAP server al momento della creazione di una tabella fact. Il parametro FACT determina lo spazio tabella in cui il DB2 OLAP server crea la tabella fact per un cubo relazionale. Dal momento che la tabella fact è la tabella più ampia e importante di un cubo relazionale, è possibile migliorarne la prestazione specificando uno spazio tabella che utilizza un dispositivo di memoria molto veloce. Per migliorarne le prestazioni è possibile utilizzare anche uno spazio tabella di partizione se gli spazi tabella con partizioni sono supportati dal database.

Tale parametro è facoltativo.

Il formato di questo parametro é:

FACTS = stringa

dove *stringa* è la stringa che si desidera accodare a ciascuna istruzione CREATE TABLE emessa dal DB2 OLAP server al momento della creazione della tabella fact. Ogni spazio tabella specificato in questa stringa deve essere uno spazio tabella esistente. Tale stringa viene apposta direttamente all'istruzione CREATE TABLE, in modo tale da dover specificare la clausola FACT per intero.

Sono disponibili tutte le opzioni della clausola. Se non si specifica tale parametro, la tabella fact viene memorizzata nello spazio tabella indicato nel parametro TABLESPACE. Se non si specifica il parametro TABLESPACE, il valore predefinito è "" (stringa vuota).

Esempio per Windows NT e UNIX:

FACTS=IN TS1 INDEX IN TSIDX

in OS/390, DB2 OLAP Server fornisce il numero di tabella fact per l'utente, ad esempio: FACTS=IN 0LAP.TSPRF?

dove ? è il numero di tabella fact

Per la sintassi completa delle istruzioni SQL, consultare la guida di riferimento per SQL per database relazionale.

TRACELEVEL

Il parametro TRACELEVEL specifica il livello di dettaglio fornito dalla funzione per l'esecuzione di traccia di DB2 OLAP server.

Importante: Il parametro TRACELEVEL deve essere utilizzato solo su richiesta della IBM per eseguire la diagnostica dei problemi. Poiché l'uso di questo parametro può seriamente ridurre le prestazioni del DB2 OLAP Server, il parametro non deve essere utilizzato durante l'uso normale del prodotto.

Tale parametro è facoltativo.

Il formato di questo parametro é: TRACELEVEL =

livello

dove livello è uno dei seguenti valori:

- 0 Disattiva la funzione per l'esecuzione di traccia. Questo è il valore predefinito.
- 1 Registra solo l'apertura e l'uscita della funzione.
- 2 Registra il livello più basso dell'esecuzione di traccia all'interno delle funzioni.
- 4 Registra i messaggi di esecuzione traccia scaricati dal codice di caricamento e calcolo dati (load/calc.)
- 8 Stampa il contenuto delle informazioni di ristrutturazione del profilo.
- **16** Registra informazioni dettagliate sulle correzioni e l'annullamento delle correzioni dei blocchi e sulle operazioni sulle cache dei dati e degli indici.
- X Un numero intero, che rappresenta la somma di qualsiasi combinazione di tipi di esecuzione di traccia per indirizzare la funzione per l'esecuzione di traccia a per eseguire una combinazione di livelli di esecuzione di traccia. Ad esempio, per vedere bene l'esecuzione di traccia della funzione immissione/emissione (1) come il contenuto delle informazioni di ristrutturazione del profilo (8), impostare il parametro TRACELEVEL su 9.

TRACEFILESIZE

Il parametro TRACEFILESIZE specifica la misura massima del file in cui la funzione per esecuzione di traccia memorizza le informazioni dell'esecuzione di traccia (RSMTRACE.LOG). Quando il file di esecuzione di traccia raggiunge la misura specificata da questo parametro, viene scaricato.

Importante: Il parametro TRACEFILESIZE deve essere utilizzato solo su richiesta della IBM per eseguire la diagnostica dei problemi. Poiché l'uso di questo parametro può seriamente ridurre le prestazioni del DB2 OLAP Server, il parametro non deve essere utilizzato durante l'uso normale del prodotto.

Tale parametro è facoltativo.

Il formato di questo parametro é:

TRACEFILESIZE = dimensione

dove *dimensione* è la misura massima in megabyte (MB) cui può arrivare il file di esecuzione prima di essere scaricato. La misura del file predefinita è 1 MB.

ISOLATION

Il parametro ISOLATION specifica il livello di isolamento che il DB2 OLAP server utilizza quando gestisce il database relazionale. Il livello di isolamento determina il modo in cui i dati vengono bloccati o isolati da altre transazioni e processi mentre si accede ai dati. Livelli più alti di isolamento determinano un'integrità maggiore isolando il maggior numero di dati più velocemente. Ad ogni modo, livelli di isolamento più alti potrebbero ridurre la simultaneità dei processi dal momento che le transazioni e i processi devono attendere per accedere ai dati isolati. Tale parametro è facoltativo.

Il formato di questo parametro é:

ISOLATION = livello

dove livello è uno dei seguenti valori:

CS Stabilità del cursore. Questo è il valore predefinito e il livello di isolamento consigliato.

Quando il cursore è posizionato sulla riga, la stabilità del cursore blocca qualsiasi riga a cui si può accedere tramite una transazione. Tale blocco resta attivo fin quando la riga successiva non viene richiamata o la transazione non viene terminata. Ad ogni modo, se in una riga viene modificato qualsiasi dato, il blocco resta fin quando non è stato eseguito il commit della modifica.

Mentre il cursore aggiornabile è posizionato sulla riga, nessuna transazione o processo può aggiornare o cancellare una riga richiamata dall'applicazione stabilità del cursore. Comunque, altre applicazioni possono inserire, cancellare o cambiare una riga sull'uno o l'altro lato della riga bloccata con le seguenti eccezioni:

- Non è permesso un inserimento prima della riga corrente quando l'accesso al record è avvenuto utilizzando un indice.
- Non è permessa la cancellazione di una riga precedente quando l'accesso al record è avvenuto utilizzando un indice.

Le transazioni stabilità del cursore non possono vedere i cambiamenti eseguiti senza commit delle altre applicazioni. La stabilità del cursore è il livello di isolamento predefinito e deve essere utilizzato quando si desidera la massima simultaneità durante la visualizzazione esclusiva delle righe per cui è stato eseguito il commit dalle altre transazioni o processi.

UR Lettura senza esecuzione del commit.

La lettura senza esecuzione del commit permette ad una transazione di accedere alle modifiche eseguite senza commit delle altre transazioni. Le transazioni non bloccano altre transazioni o processi fuori della riga letta a meno che una transazione non tenti di cancellare o di alterare una tabella. Le modifiche effettuate da altre transazioni possono essere lette prima che venga eseguito il commit o il rollback. Il livello di isolamento della lettura senza esecuzione del commit è solitamente utilizzato quando non sono possibili gli aggiornamenti o quando non è importante se vengono visualizzati i dati senza commit dalle altre transazioni. La lettura senza esecuzione di commit risulta nel più basso numero di blocchi e nel più alto livello di simultaneità.

RS Stabilità lettura.

Grazie alla stabilità lettura, vengono isolate solo le righe richiamate. Ciò garantisce che qualsiasi riga considerata, letta durante l'unità di lavoro non venga modificata da un'altra transazione o processo finché l'unità di lavoro non viene completata, inoltre garantisce che qualsiasi riga modificata da un'altra transazione o processo non venga letta fin quando non viene eseguito il commit della modifica. Il livello di

isolamento della stabilità lettura consente sia un alto grado di simultaneità, sia una vista stabile dei dati.

RR Lettura ripetibile.

Grazie alla lettura ripetibile, vengono isolate tutte le righe a cui tale lettura fa riferimento e non solo le righe richiamate. Viene effettuato un appropriato blocco in modo tale da evitare che un'altra transazione o applicazione possa inserire o aggiornare una riga che così verrebbe aggiunta all'elenco delle righe a cui fa riferimento questa transazione.

Una lettura ripetibile può acquisire e mantenere un considerevole numero di blocchi. Tali blocchi possono rapidamente aumentare giungendo all'equivalente di un blocco di tabella completo.

La lettura ripetibile consente il più alto grado di integrità, ma tutte le righe a cui fa riferimento una transazione o processo, vengono immediatamente isolate. Questo determina il grado di simultaneità più basso.

La lettura ripetibile solitamente non è raccomandata per il DB2 OLAP server.

Per ulteriori informazioni relative ai livelli di isolamento, consultare la documentazione del database relazionale.

MAXPOOLCONNECTIONS

Il parametro MAXPOOLCONNECTIONS specifica il numero massimo di collegamenti del database relazionale che un'applicazione OLAP può conservare nel suo pool.

Tale parametro è facoltativo.

Il formato di questo parametro é:

MAXPOOLCONNECTIONS =
numeromassimo

dove *numeromassimo* è il numero massimo di collegamenti che ciascuna applicazione OLAP può conservare nel suo pool. Il valore predefinito è 20.

Il valore minimo che è possibile specificare è 0. Se si specifica 0, l'applicazione OLAP non conserva alcun collegamento nel pool e ne crea uno ogni volta che risulta necessario.

Il valore massimo che è possibile specificare non deve essere superiore al numero massimo di collegamenti simultanei supportati dal database relazionale.

STARTCONNECTIONS

Il parametro STARTCONNECTIONS specifica il numero di collegamenti che un'applicazione OLAP stabilisce con il database relazionale quando l'applicazione viene attivata.

Tale parametro è facoltativo.

Il formato di questo parametro é:

STARTCONNECTIONS = numero

dove *numero* è il numero di collegamenti al database relazionale che DB2 OLAP Server preavvia quando viene attivata un'applicazione OLAP. Il valore predefinito è 3.

Il valore minimo che è possibile specificare è 0. Se si specifica 0, l'applicazione OLAP non stabilisce alcun collegamento con il database relazionale quando l'applicazione viene attivata.

Il valore massimo che è possibile specificare non deve essere superiore al valore specificato per MAXPOOLCONNECTIONS.

PARTITIONING

Utilizzare questo parametro per eseguire la partizione dello spazio tabella di DB2 UDB in cui è memorizzata la tabella fact oppure per indicare a DB2 OLAP Server il modo in cui è suddiviso lo spazio tabella di OS/390 per la tabella fact.

Se si utilizza DB2 UDB Extended Enterprise Edition V5 o successiva: Il parametro PARTITIONING aggiunge una clausola chiave di partizione all'istruzione CREATE TABLE quando viene creata la tabella fact. DB2 OLAP Server utilizza quindi le dimensioni rade correntemente definite per definire quali colonne utilizzare come colonne chiave di partizione.

Se si utilizza DB2 per OS/390: Il parametro PARTITIONING crea un indice di cluster per lo spazio tabella in base al numero di partizioni specificato quando è stato creato lo spazio tabella OS/390.

Questo parametro è applicabile solo se si utilizza DB2 UDB Extended Enterprise Edition V5 o DB2 per OS/390 ed è facoltativo.

Il formato di questo parametro é:

PARTITIONING = valore

Impostare il *valore* sul numero di partizioni che il responsabile del database di OS/390 ha creato per lo spazio tabella.

Se si utilizza DB2 UDB: Impostare il *valore* su 0 o 1. Se si imposta il valore su 0, la clausola non sarà aggiunta all'istruzione CREATE TABLE; 0 è il valore predefinito. Se si imposta il valore su 1, la clausola verrà aggiunta.

Per ulteriori informazioni relative alla partizione di un database, consultare la documentazione del database relazionale. Per la sintassi completa delle istruzioni SQL, consultare la guida di riferimento per SQL per database relazionale.

FINDEX

Utilizzare questo parametro per specificare lo spazio per l'indice di una tabella fact quando si utilizza DB2 OLAP Server per accedere ai dati del DB2 in OS/390. DB2 OLAP Server crea il numero della tabella fact. Il parametro FINDEX aggiunge una clausola USING STOGROUP all'istruzione CREATE INDEX per la tabella fact.

Questo parametro è facoltativo ed è applicabile solo se si accede ai dati del DB2 per OS/390.

Il formato di questo parametro è: FINDEX =stringa

dove *stringa* è la stringa che specifica il blocco USING STOGROUP dell'istruzione CREATE INDEX.

Bisogna utilizzare un punto interrogativo come ultimo carattere nel parametro SGPR. DB2 OLAP Server genera un numero compreso tra 1 e 4 per sostituire il punto interrogativo. Ad esempio:

FINDEX = USING STOGROUP SGPR? BUFFERPOOL BP2

KINDEX

Utilizzare questo parametro per specificare lo spazio per l'indice di una tabella chiavi del DB2 in OS/390. Il parametro aggiunge una clausola USING STOGROUP all'istruzione CREATE INDEX per la tabella chiavi. Una tabella di chiavi del database relazionale è l'equivalente di un indice per un database multidimensionale.

Questo parametro è facoltativo ed è applicabile solo se si accede ai dati in DB2 per OS/390.

Il formato di questo parametro è: KINDEX = stringa

dove *stringa* è la stringa che specifica il blocco USING STOGROUP dell'istruzione CREATE INDEX.

Ad esempio:

KINDEX = USING STOGROUP SGPR0 BUFFERPOOL BP2

Capitolo 9. Miglioramento delle prestazioni del DB2 OLAP Server

In questo capitolo sono descritte le operazioni che è possibile eseguire per migliorare le prestazioni di DB2 OLAP Server e DB2 OLAP Starter Kit. Alcune delle informazioni contenute in queste pagine sono riportate anche in altre sezioni del manuale.

Parte delle indicazioni dovrebbero essere considerate durante la fase di progettazione del sistema, altre invece fanno parte di una procedura di ottimizzazione iterativa. E' difficile prevedere la dimensione e le prestazioni di un'applicazione OLAP senza crearne effettivamente almeno una parte. La creazione e l'ottimizzazione di un sottoinsieme campione dell'intera applicazione e la successiva applicazione di alcune delle indicazioni contenute in questo capitolo consentono di ottimizzare le prestazioni del sistema.

Lo storage manager relazionale si presta maggiormente all'ottimizzazione delle prestazioni rispetto a quello mutidimensionale. Molte delle tecniche di ottimizzazione delle prestazioni descritte nel manuale *Database Administrator's Guide* sono valide per lo storage manager multidimensionale, così come le indicazioni fornite in guesto capitolo.

Configurazione dell'hardware

Quando si selezionano i componenti hardware per il server, tenere presente che il server deve eseguire sia DB2 che DB2 OLAP Server. Selezionare l'hardware dotato del processore e della configurazione bus più veloci disponibili e che disponga delle caratteristiche di I/E ottimali per DB2.

Utilizzare le seguenti indicazioni aggiuntive quando si procede alla configurazione dell'hardware per DB2 OLAP Server:

- Il computer utilizzato deve disporre di sufficiente memoria fisica per eseguire entrambi i server. DB2 ha bisogno di memoria per potere gestire i pool di buffer, i buffer e le aree di memoria di DB2. DB2 OLAP Server ha bisogno di memoria per potere gestire le memorie cache per gli indici ed i dati.
- Per ottimizzare l'utilizzo delle proprie unità disco, configurare il DB2 in modo da utilizzare più unità fisiche veloci ed un'unità di controllo di immissione/emissione (I/E) veloce. In questo modo, si prevengono le contese e l'eccessivo movimento di testina che si verifica quando si utilizzano le stesse unità fisiche per i dati di DB2 OLAP Server. E' particolarmente importante che la tabella fact e l'indice tabella fact siano memorizzati su unità fisiche separate.
- Evitare di utilizzare delle serie di dischi indipendenti (serie RAID) e delle unità di controllo RAID ridondanti. Le serie RAID e le unità di controllo possono influenzare in misura considerevole le prestazioni di I/E di DB2.

Il processo di calcolo di DB2 OLAP Server è in parte un processo multi-thread e non sfrutta interamente il potere dell'SMP (shared multiprocessor) durante le operazioni di calcolo. E' possibile utilizzare la funzione aggiuntiva di opzione di partizione per sfrut-

tare il parallelismo offerto da SMP. Un singolo cubo può essere suddiviso in più cubi di dimensioni minori che vengono caricati e calcolati in parallelo.

L'elaborazione delle interrogazioni in DB2 OLAP Server è multithread; dopo aver calcolato il cubo, più utenti possono eseguire delle interrogazioni simultanee con prestazioni migliori di quelle osservabili durante l'esecuzione dei calcoli.

Impostazione dell'ambiente

Utilizzare le seguenti indicazioni per l'impostazione dell'ambiente Windows NT da utilizzare con DB2 OLAP Server:

Impostare la variabile di ambiente DB2NTNOCACHE su 1 (DB2NTNOCACHE=1).

Ciò impedisce al DB2 di utilizzare la memorizzazione in cache del file system di Windows NT per i file del database; i pool di buffer di DB2, invece, sono utilizzati per memorizzare in cache i dati del database relazionale. Dal momento che i pool di buffer di DB2 sono utilizzati per la memorizzazione nella cache, ciò determina l'eliminazione del doppio buffer e la rimozione della contesa per la memoria tra i pool di buffer di DB2 e il file system NT, che potrebbe ridurre le prestazioni.

 Assicurarsi che la voce di registro di Windows NT HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache sia impostata su 0.

Tale voce è solitamente impostata su 0. Ad ogni modo, durante l'installazione di Windows NT server, è possibile impostare il valore su 1 se il server viene configurato per gestire i dati piuttosto che per eseguire le applicazioni. Si consiglia di non eseguire DB2 OLAP Server in Windows NT server configurato per gestire i dati in quanto, in questo caso, Windows NT dà priorità all'uso della memoria per la memorizzazione nella cache dei file a discapito dell'insieme di applicazioni in esecuzione sul server.

Verificare che il sistema operativo sia al livello di servizio più recente e che sia, in linea di massima, ben ottimizzato.

Messa a punto di un database multidimensionale

Tutte le considerazioni relative alla progettazione di un database multidimensionale in DB2 OLAP Server sono descritte dettagliatamente nel manuale *Database Administrator's Guide* e in altri capitoli della presente pubblicazione. Il seguente elenco riepiloga i passi che più di frequente influenzano le prestazioni:

- Scegliere i tipi di dimensione con attenzione, mettendo in corrispondenza le dimensioni dense e quelle rade con i dati.
- Verificare la dimensione di blocco e il numero di blocchi generati dal profilo creato e regolare i tipi di dimensione per ottenere una dimensione di blocco compresa tra 8 e 64. Entro questo intervallo, blocchi di dimensioni maggiori sono ottimali per le prestazioni di calcolo mentre blocchi di dimensioni inferiori sono ottimali per le prestazioni di interrogazioni.

- Valutare l'utilizzo di calcoli dinamici. Selezionare alcuni membri per il calcolo dinamico e verificarne l'effetto sulla dimensione di blocco.
- Ordinare il profilo in modo che le dimensioni dense siano le prime e le dimensioni rade le seconde. Ordinare le dimensioni rade in base a dimensioni crescenti, con la dimensione rada di dimensioni maggiori come ultima nel profilo. Questo consente di caricare i dati in modo più efficiente.
- Quando si seleziona una dimensione di ancora, selezionare la dimensione che ha il maggior numero di membri. Il numero di membri nella dimensione di ancora determina il numero di righe che DB2 OLAP Server deve elaborare per leggere o scrivere un blocco di dati. Quanto più il numero di membri (colonne nella tabella fact) cresce, tanto più diminuisce il numero di righe che può rientrare in ogni blocco di dati. L'elaborazione di un numero minore di righe per blocco migliora le prestazioni; pertanto, la dimensione dell'ancora deve essere quella con il maggior numero di membri. Inoltre, la densità della dimensione dell' ancora determina il numero di caratteri nulli che il prodotto deve memorizzare in ogni riga della tabella fact. Dati più densi riducono la proporzione di caratteri nulli memorizzati e migliora l'efficienza della memorizzazione.

Ottimizzazione di DB2

DB2 OLAP Server memorizza dati multidimensionali nella memoria relazionale DB2. E' fondamentale che le prestazioni del DB2 siano ottimali e che il modello multidimensionale utilizzato sia regolato in modo corretto per la memoria relazionale. Al momento della configurazione del DB2, eseguire tutte le attività solitamente eseguite per mettere a punto il sistema DB2, quali l'esecuzione di uno snapshot utilizzando il sistema di controllo del database di DB2.

Per qualsiasi sistema DB2, utilizzare le seguenti indicazioni:

- Utilizzare più unità fisiche per i dati. Ad esempio, collocare i file di registrazione su un'unità fisica separata.
- Assicurarsi che il valore dell'elenco blocchi di DB2 sia abbastanza elevato. In caso di messaggi di errore che riguardano contese per blocchi nel database, può essere necessario aumentare il valore del parametro di configurazione per il database dell'elenco blocchi.
- Verificare che gli spazi tabella temporanei di DB2 siano abbastanza ampi. Durante alcune operazioni di ristrutturazione, DB2 potrebbe accedere agli spazi tabella temporanei nel database. In caso di errori, aumentare la dimensione degli spazi tabella temporanei; il valore predefinito potrebbe non essere sufficiente per la ristrutturazione.
- Una volta completata la regolazione, disattivare la traccia CLI (call-level interface) e gli eventuali altri programmi di utilità di diagnostica del DB2 attivi.

Se si utilizza DB2 Universal Database sulla stazione di lavoro, attenersi a queste indicazioni aggiuntive:

- Utilizzare gli spazi tabella DMS (Database Managed Storage) per le tabelle e gli indici.
- Inserire la tabella fact in uno spazio tabella separato dotato di almeno 4 contenitori, ognuno dei quali messo in corrispondenza con un'unità fisica separata. Inserire l'indice della tabella fact in un altro spazio tabella. Eseguire questa specifica utilizzando il parametro FACTS nel file di configurazione RSM (Relational Storage Manager); consultare "Utilizzo degli spazi tabella" a pagina 79 per ulteriori informazioni.
- Configurare il numero di programmi di eliminazione dati I/E in modo che siano due in più rispetto al numero di spazi tabella utilizzati.
- Inserire le tabelle chiavi e dimensioni in un altro spazio tabella ed inserire i relativi indici in un altro spazio tabella. E' possibile memorizzare le tabelle chiavi e dimensioni nello stesso spazio tabella poiché DB2 OLAP Server utilizza solo una piccola frazione dei dati conservati nelle tabelle dimensioni; tali informazioni sono conservate nella memoria e pertanto non si creano contese per l'I/E delle tabelle chiavi e dimensioni. Eseguire questa specifica utilizzando il parametro TABLESPACE nel file di configurazione del programma di gestione della memoria relazionale. Per ulteriori informazioni, consultare "Utilizzo degli spazi tabella" a pagina 79.
- Assegnare tanti file di registrazione primari di massime dimensioni quanti necessari. Utilizzare la dimensione massima di buffer d registrazione.
- Utilizzare più unità fisiche con un server I/E ed uno spazio tabella per unità. La distribuzione dei dati sul maggior numero possibile di unità di memorizzazione fisiche consente di ridurre i tempi di I/E.
- Il numero di server I/E deve essere di un'unità superiore al numero di unità fisiche per il database.
- Aumentare il valore della memoria heap delle applicazioni in una misura pari a tre o quattro volte il valore predefinito.
- Assicurarsi di utilizzare il programma di eliminazione dei dati dalle pagine asincrono. Il numero di programmi di eliminazione dati dalle pagine asincroni deve essere uguale al numero di unità fisiche per il database.
- Inserire ciascuna tabella fact in uno spazio tabella separato e ciascun indice di tabella fact in un gruppo di memoria separato.
- Inserire le tabelle chiavi e dimensioni in uno spazio tabella separato ed inserire i relativi indici in un gruppo di memoria separato.

Ottimizzazione di DB2 OLAP Server

La maggior parte delle informazioni relative all'ottimizzazione e alla configurazione riportate nel manuale *Database Administrator's Guide* sono valide per DB2 OLAP Server. Le seguenti indicazioni sono particolarmente importanti per DB2 OLAP Server:

 Utilizzare il parametro Commit block per impostare il numero di blocchi di commit più alto possibile senza superare lo spazio di registrazione del DB2 disponibile. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del numero di blocchi di commit, consultare "Impostazione del parametro Commit Block" a pagina 77.

- DB2 OLAP Server dispone di due cache che è possibile gestire. La cache di dati inserisce i dati nella tabella fact e la cache indice inserisce i dati nella tabella chiavi. E' possibile stimare la quantità di memoria di cui hanno bisogno le cache prima di caricare i dati oppure caricare prima i dati e quindi regolare le impostazioni di cache. Accertarsi di non eseguire un'assegnazione eccessiva della memoria. In ogni caso, bisogna regolare queste impostazioni.
- Importante: Disattivare l'esecuzione di traccia impostando il parametro TRACELEVEL nel file rsm.cfg su 0 (TRACELEVEL=0). Se l'esecuzione di traccia non viene disattivata, le prestazioni di DB2 OLAP Server rallentano in modo significativo e il file di esecuzione traccia utilizza grosse quantità di spazio sul disco. Per ulteriori informazioni, consultare "TRACELEVEL" a pagina 109.

Assegnazione della memoria

Per ottenere prestazioni ottimali, la memoria della macchina sulla quale viene installato DB2 OLAP Server non deve essere troppo impegnata. La memoria richiesta dal sistema operativo, dall'insieme delle applicazioni, dalle cache e dai pool di buffer degli storage manager multidimensionali e DB2, non deve superare la memoria fisica della macchina.

Ogni database multidimensionale richiede l'assegnazione di memoria per:

- Cache dei dati
- Cache dell'indice

Inoltre, un database DB2 richiede l'assegnazione di memoria per i pool di buffer

Determinare la migliore assegnazione di memoria è spesso un processo iterativo. Iniziare con requisiti minimi di memoria per ciascun componente e procedere in base alle necessità. E' possibile utilizzare le seguenti indicazioni come punto di partenza:

- Assegnare 1 MB di memoria alle cache dell'indice del database multidimensionale.
- Assegnare il 40 per cento della restante memoria ai pool di buffer del DB2.
- Assegnare il 20 per cento della restante memoria alle cache dei dati multidimensionali.
- Lasciare la restante memoria come memoria di scorta.

Ottimizzazione dei caricamenti di dati

Prima di eseguire i passaggi indicati in questa sezione, leggere le informazioni relative all'ordinamento dei dati contenute in "Caricamento dei dati in un database" a pagina 92. L'ordine delle dimensioni nel database e l'ordine in cui vengono caricati i dati può influenzare in notevole misura le prestazioni.

Si consiglia di caricare prima un sottoinsieme di dati e di seguire quindi le istruzioni contenute in questa sezione ed in "Calcolo del database" a pagina 120. Dopo avere completato l'ottimizzazione del caricamento dati e dei calcoli, è possibile caricare l'intero database.

Prima di caricare i dati, abilitare i commutatori del programma di controllo del sistema di database DB2 a prendere snapshot del sistema e ad azzerare i contatori.

Durante il caricamento dei dati, utilizzare un programma di controllo del sistema operativo per controllare che non si stia verificando la paginazione e che DB2 OLAP Server stia utilizzando pienamente una CPU. Un'utilizzazione inferiore al 100% di una CPU indica un problema di I/E.

Una volta completato il caricamento dei dati, eseguire i seguenti passi:

- Prendere uno snapshot utilizzando il programma di controllo del sistema di database DB2.
- Verificare che il DB2 non abbia cancellato o aggiornato righe nelle tabelle fact e di chiavi. Righe cancellate o aggiornate indicano che i dati non sono stati ordinati in modo corretto durante il caricamento.
- Verificare le frequenza di consultazione dei pool di buffer e procedere all'ottimizzazione come opportuno.
- Verificare che tutta la registrazione sia stata effettuata nei file di registrazione principali e procedere all'ottimizzazione come opportuno.
- Verificare che le frequenze di I/E siano accettabili.
- Verificare il numero di commit immessi. Se il parametro commit block è impostato correttamente, il caricamento dei dati termina con un solo commit. Se si verifica più di un commit, utilizzare Application Manager per regolare il parametro commit block in modo che utilizzi lo spazio di registrazione non utilizzato.
- In Application Manager, utilizzare il programma di utilità per le informazioni dal menu Database per ottenere informazioni relative al database appena caricato. Assicurarsi che la cache di indice sia grande abbastanza per contenere le voci relative a tutti i dati caricati e procedere all'ottimizzazione in modo opportuno.

Se si eseguono delle ottimizzazioni durante l'esecuzione di questi passi, eliminare i dati caricati, azzerare i contatori del programma di controllo del sistema di database DB2 e ripetere il caricamento dati.

Calcolo del database

Prima di eseguire le operazioni descritte in questa sezione, consultare il manuale *Database Administrator's Guide* per stabilire se il calcolo beneficerebbe dell'utilizzo di una cache del programma di calcolo. Quest'ultima, nella sua versione di base, risulta più efficiente quando si esegue il calcolo di un intero database. Se il database ha delle dimensioni flat considerevoli, la tabella hash di calcolo può risultare molto efficace. Prima di eseguire il calcolo del database, eseguire il programma di utilità DB2 RUNSTATS per aggiornare le statistiche DB2 che possono essere di ausilio nell'ottimizzazione delle interrogazioni. Abilitare inoltre i commutatori del programma di controllo del sistema di database DB2 a prendere snapshot del sistema e ad azzerare i contatori.

Eseguire quindi i seguenti passi:

- Avviare il calcolo.
- Durante il calcolo del database, utilizzare un programma di controllo del sistema operativo per controllare che non si stia verificando la paginazione e che DB2 OLAP Server stia utilizzando pienamente una CPU. Un'utilizzazione inferiore al 100% di una CPU indica un problema di I/E.
- Una volta completato il calcolo, eseguire uno snapshot con il programma di controllo del sistema di database DB2.
- Verificare le frequenza di consultazione dei pool di buffer e procedere all'ottimizzazione come opportuno.
- Verificare che il DB2 stia eseguendo una I/E asincrona e procedere all'ottimizzazione in modo opportuno.
- Verificare che i programmi di eliminazione dati dai pool di buffer siano attivati in modo efficiente e procedere all'ottimizzazione in modo opportuno.
- Verificare che tutta la registrazione sia stata effettuata nei file di registrazione principali e procedere all'ottimizzazione come opportuno.
- Verificare che le frequenze di I/E siano accettabili.
- Verificare il numero di commit immessi. Se il parametro commit block è impostato correttamente, il calcolo termina con un solo commit. Se si verifica più di un commit, utilizzare Application Manager per regolare il parametro commit block in modo che utilizzi lo spazio di registrazione non utilizzato.
- In Application Manager, utilizzare il programma di utilità per le informazioni dal menu Database per ottenere informazioni relative al database appena caricato. Verificare la frequenza di consultazione della cache indice e procedere all'ottimizzazione in modo opportuno; per dei risultati migliori, la cache indice deve essere abbastanza grande da potere contenere tutte le chiavi. Controllare la frequenza di consultazione della cache di dati e procedere all'ottimizzazione in modo opportuno.

Se si eseguono delle ottimizzazioni durante l'esecuzione di questi passi, azzerare i contatori del programma di controllo del sistema di database DB2 e ripetere il calcolo. E' possibile che occorra ripetere questa operazione più volte, continuando a regolare e a verificare i risultati fino a completare l'ottimizzazione. Quando il sistema è ottimizzato per il calcolo, ripetere il caricamento dei dati per verificare che le nuove impostazioni siano valide anche per il caricamento dei dati.

Ottimizzazione del sistema per la fase di run-time

Una volta completato il calcolo dell'intero database, eseguire il programma di utilità DB2 REORGCHK come descritto in "Deframmentazione (Riorganizzazione) del database relazionale" a pagina 82. Se qualcuno degli indicatori è impostato, utilizzare il programma di utilità REORG sulla tabella e sul relativo indice. Questo consente di recuperare lo spazio non utilizzato nella tabella e di organizzare in modo ottimale la memorizzazione nella tabella, rispettando comunque l'indice; vengono in questo modo migliorate le prestazioni delle interrogazioni.

Prima di eseguire le interrogazioni, abilitare i commutatori del programma di controllo del sistema di database DB2 a prendere snapshot del sistema ed azzerare i contatori.

Quando i propri utenti eseguono delle interrogazioni sui dati, eseguire i seguenti passi:

- Utilizzare un programma di controllo del sistema operativo per controllare l'utilizzo della memoria e della CPU.
- Prendere qualche snapshot DB2 e verificare le frequenza di consultazione dei pool di buffer e le percentuali di I/E. Regolare la dimensione dei pool di buffer in modo adeguato.
- Controllare gli errori di paginazione sui processi agente del database DB2 (db2syscs). Errore di paginazione superiore a 30, indica un numero troppo elevato di esecuzioni di commit.
- Modificare la cache dell'indice del DB2 OLAP Server per ottenere una buona velocità di accesso ai dati. Una buona velocità di accesso ai dati potrebbe essere quella compresa tra .95 e 1.0.
- Modificare la dimensione della cache dei dati del DB2 OLAP Server fino a quando le restrizioni non diminuiscono come misurate dalla velocità di eccesso.
- Valutare attentamente le conseguenze che potrebbe avere l'abilitazione degli utenti ad eseguire delle interrogazioni SQL mirate sulla tabella fact; questo potrebbe incidere negativamente sulle prestazioni.

Una volta completata l'ottimizzazione, spegnere i commutatori del programma di controllo del sistema di database DB2.

Utilizzo del programma di utilità RUNSTATS in un nuovo database multidimensionale

Per conservare le buone prestazioni delle operazioni di calcolo dei dati, utilizzare il programma di utilità DB2 RUNSTATS dopo il primo caricamento dei dati in un nuovo database Essbase e prima dell'esecuzione del primo script di calcolo.

Il programma di utilità RUNSTATS aggiorna le statistiche nelle tabelle di catalogazione del sistema DB2 allo scopo di aiutare il processo di ottimizzazione dell'interrogazione. Senza le statistiche, il programma di gestione del database potrebbe fare una scelta negativa per le prestazioni di un'istruzione SQL. Per ulteriori informazioni sul programma di utilità RUNTSTATS, consultare il manuale *DB2 Administration Guide*.

Capitolo 10. Creazione delle applicazioni SQL

Questo capitolo fornisce le informazioni relative alla creazione delle applicazioni SQL che accedono ai dati multidimensionali che il DB2 OLAP Server memorizza in un database relazionale. Questo capitolo è valido sia per DB2 OLAP Server che per DB2 OLAP Starter Kit.

Viste del DB2 OLAP Server

Quando si crea un'applicazione OLAP e un database multidimensionale, DB2 OLAP Server cataloga la nuova applicazione e il nuovo database e crea un insieme di tabelle relazionali indicate come schema a stella. Inoltre, DB2 OLAP Server crea e gestisce un numero di viste che semplificano l'accesso dell'applicazione SQL ai dati multidimensionali. Utilizzando queste viste, è possibile utilizzare le applicazioni comuni e gli strumenti di interrogazioni standard per accedere ai dati multidimensionali. Alcune applicazioni vengono programmate per usufruire dei dati memorizzati nello schema a stella creato da DB2 OLAP Server.

Il seguente elenco illustra l'insieme completo di viste gestite da DB2 OLAP Server:

- Vista di catalogazione cubo
- · Vista cubo
- Vista dimensioni
- Vista fact
- Vista a stella
- Vista attributi relazionali
- Vista attributi definiti dall'utente
- · Vista ID nomi alternativi
- Vista LRO (Linked Reporting Object)

Schema di denominazione delle viste

DB2 OLAP Server memorizza tutte le tabelle e le viste nello schema *nome utente* dove *nome utente* è l'ID utente assegnato a DB2 OLAP Server. Per gli esempi di SQL in questo capitolo viene utilizzato il nome schema OLAPSERV.

Tutti i nomi vista sono in lettere maiuscole. Non racchiudere i nomi vista tra virgolette. DB2 OLAP Server crea i nomi vista e li memorizza nelle viste di catalogazione. Le applicazioni SQL possono eseguire interrogazioni sui nomi vista dalle viste di catalogazione. La Figura 9 a pagina 124 illustra le viste principali di DB2 OLAP Server.



Figura 9. Schema del DB2 OLAP Server

Utilizzo della vista di catalogazione cubo

Esiste una vista di catalogazione cubo che il DB2 OLAP Server utilizza nello schema *nome utente*. Tale vista contiene una riga per ciascun cubo. Utilizzare questa vista per ottenere dettagli relativi a tutte le applicazioni OLAP e ai cubi memorizzati in uno schema. La vista di catalogazione cubo cataloga tutte le applicazioni OLAP e i database gestiti da DB2 OLAP Server.

Nome della vista di catalogazione cubo

Il nome della vista catalogazione cubo è CUBECATALOGVIEW. Come tutte le altre viste, anche questa è inserita all'interno dello schema assegnato a DB2 OLAP Server.

Contenuto della vista di catalogazione cubo

La Tabella 14 indica le colonne nella vista di catalogazione cubo.

Tabella 14. Contenuto della vista di catalogazione cubo				
Nome	Тіро	Dimen- sioni massime	Contenuto	
App name	VarChar	8	Il nome dell'applicazione OLAP contenente il cubo relazionale identificato con Nome cubo.	
CubeName	VarChar	8	Il nome del database multidimensionale.	
CubeViewName	VarChar	27	Il nome completo della vista cubo per il database multidimensionale.	
FactViewName	VarChar	27	Il nome completo della vista fact per il database multidimensionale.	
StarViewName	VarChar	27	Il nome completo della vista a stella per il database multidimensionale.	
AliasIdViewName	VarChar	27	Il nome per esteso della vista ID nome alternativo per il database multidimensionale.	
LROViewName	VarChar	27	Il nome completo della vista LRO per il database multidimensionale.	

Interrogazioni della vista di catalogazione cubo tramite istruzioni SQL

Utilizzare questa istruzione SQL per ottenere un elenco di applicazioni OLAP:

SELECT DISTINCT APPNAME FROM OLAPSERV.CUBECATALOGVIEW

Utilizzare questa istruzione SQL per ottenere un elenco di database multidimensionali nell'applicazione Sample:

SELECT CUBENAME FROM OLAPSERV.CUBECATALOGVIEW WHERE APPNAME='Sample'

Utilizzare questa istruzione SQL per ottenere i nomi vista per il database multidimensionale Basic nell'applicazione Sample:

SELECT CUBEVIEWNAME, FACTVIEWNAME, STARVIEWNAME, ALIASIDVIEWNAME, LROVIEWNAME FROM OLAPSERV.CUBECATALOGVIEW WHERE APPNAME='Sample' AND CUBENAME='Basic'

Esecuzione di interrogazioni delle informazioni di dimensioni e di membro

La vista cubo e le viste dimensioni contengono informazioni relative alle dimensioni e ai membri in un cubo relazionale. Esiste una vista cubo per ciascun cubo relazionale e una vista dimensioni per ciascuna dimensione all'interno di un cubo relazionale. Queste viste possono essere utilizzate per richiedere molti degli attributi assegnati alle dimensioni e ai membri nel profilo OLAP.

Utilizzo della vista cubo

Esiste una vista cubo per ciascun cubo relazionale gestito dal DB2 OLAP Server. La vista cubo contiene una riga per ciascuna dimensione nel cubo relazionale. Utilizzare questa vista per ottenere informazioni relative alle dimensioni di un cubo.

Nome vista cubo

Il nome vista cubo deriva dalla colonna CubeViewName della vista di catalogazione cubo.

Contenuto della vista cubo

La Tabella 15 a pagina 127 indica le colonne contenute nella vista cubo.

Tabella 15. Contenuto d	della vista cubo			
Nome	Тіро	Dime	ensûæmitenuto Nome dimensioni OLAP	
DimensionName	VarChar	80		
RelDimensionName	VarChar	18	Il nome dimensioni di DB2 OLAP Server. Questa colonna contiene il nome di una colonna nella vista a stella o nella vista fact corri- spondente a questa dimensione. Il nome dimensione Rel è un nome unico paragonato a tutti gli altri nomi dimensione e nomi membri nelle dimensioni dell'ancora di tale cubo relazionale. Il nome dimensione Rel è una versione modificata del nome dimen- sioni. Le modifiche che potrebbe essere necessario apportare al nome dimensioni sono:	
			Limitare la lunghezza del nome.	
			 Rimuovere o sostituire i caratteri speciali consentiti nei nomi multidimensionali ma non nei nomi relazionali. 	
			 Modificare i caratteri per creare un unico nome nello spazio nome del cubo relazionale dopo aver apportato tutte le modi- fiche. 	
DimensionType	Breve		I valori per questa colonna sono:	
	numero intero		• 0 = dimensione densa	
			• 1 = dimensione rada	
			• 2 = dimensione dell'ancora	
DimensionTag	Breve numero intero		I valori per questa colonna sono:	
			0x00 per nessuna tag	
			0x01 per Account	
			0x02 per Tempo	
			0x04 per Paese	
			0x08 per Partizione valuta	
DimensionId	Numero intero		L'ID dimensioni nel profilo OLAP.	
DimensionViewName	VarChar	27	Il nome per esteso della vista dimensione per questa dimensione.	
UDAViewName	VarChar	27	Il nome per esteso della vista UDA (User Defined Attribute) per questa dimensione.	
RATViewName	VarChar	27	Il nome per esteso della vista degli attributi relazionali per questa dimensione.	

Esecuzione di interrogazioni della vista cubo tramite le istruzioni SQL

Per accedere ai dati nella vista cubo, l'applicazione deve innanzitutto determinare il nome della vista cubo dalla vista di catalogazione cubo.

Ad esempio, per trovare il nome della vista cubo del database nell'applicazione Sample, interrogare il database utilizzando la seguente istruzione SQL:

SELECT CUBEVIEWNAME FROM OLAPSERV.CUBECATALOGVIEW WHERE APPNAME='Sample' AND CUBENAME='Basic'

Il risultato di questa interrogazione é:

OLAPSERV.SAMPBASI_CUBEVIEW

Per elencare i nomi delle dimensioni e i nomi della vista dimensioni corrispondenti per il database Basic:

SELECT DIMENSIONNAME.DIMENSIONVIEWNAME FROM OLAPSERV.SAMPBASI_CUBEVIEW

Per elencare i nomi delle dimensioni delle dimensioni dense del database:

SELECT DIMENSIONNAME FROM OLAPSERV.SAMPBASI_CUBEVIEW WHERE DIMENSIONTYPE = 0

Per determinare i nomi delle dimensioni non ancora utilizzati per denominare le colonne nella vista a stella:

SELECT RELDIMENSIONNAME FROM OLAPSERV.SAMPBASI_CUBEVIEW WHERE DIMENSIONTYPE <> 2

Per visualizzare il nome della vista attributi relazionali della dimensione Product: SELECT RATVIEWNAME FROM OLAPSERV.SAMPBASI_CUBEVIEW WHERE DIMENSIONNAME='Product'

Nome della vista dimensioni

Il nome vista dimensioni deriva dalla colonna DimensionViewName della vista cubo.

Contenuto della vista dimensioni

La Tabella 16 indica le colonne contenute in una vista dimensioni.

Tabella 16 (Pagina 1 di 5). Contenuto di una vista dimensioni				
Nome	Тіро	Dimensioni	Contenuto	
MemberName	VarChar	80	Il nome del membro.	

Nome	Тіро	Dimensioni	Contenuto
RelMemberName	VarChar	18	Solo le dimensioni dell'ancora. Il nome del membro del DB2 OLAP Server. Tale nome è utilizzato per denominare le colonne nelle viste fact e a stella corri- spondenti ai membri delle dimensioni dell'ancora. E' un nome unico paragonato a tutti i nomi membro della dimensione dell'ancora e ai nomi delle dimensioni della non ancora di questo cubo relazionale. Si tratta di una versione modificata del Nome membro. Le modi- fiche che potrebbe essere necessario apportare al nome membro sono:
			Limitare la lunghezza del nome.
			 Rimuovere o sostituire i caratteri spe- ciali consentiti nei nomi multidimensionali ma non nei nomi relazionali.
			 Modificare i caratteri per creare un nome unico nello spazio nome di un cubo relazionale, dopo aver appor- tato le precedenti modifiche
RelMemberID	Numero intero	Nessuno	L'ID di DB2 OLAP Server per questo membro. Questo ID viene utilizzato per collegare la tabella dimensioni alla tabella fact.
ParentRelld	Numero intero	Nessuno	L'ID relazionale di primo grado del membro nel profilo OLAP. Il valore è NULL per il membro di livello superiore.
LeftSiblingRelld	Numero intero	Nessuno	L'ID relazionale di pari livello posto a sini- stra del membro nel profilo OLAP. Questo valore è NULL per i membri che non hanno un pari livello posto a sinistra.

Tabella 16 (Pagina 2 di 5). Contenuto di una vista dimensioni

Tabella 16 (Pagina 3 di	i 5). Contenuto di una vista	dimensioni		
Nome	Тіро	Dimensioni	Contenuto	
Status	Numero intero	Nessuno	Lo status di questo membro può conte- nere una combinazione di:	
			0x0000= Riservato	
			 0x0001= per un membro impostato su 'Never share' 	
			 0x0002= per un membro impostato su 'Label only' 	
			 0x0004 = per un membro impostato su 'Shared member' 	
			• 0x0008 = Riservato	
			 0x0010 = per un membro di primo grado con un singolo di secondo grado o un membro di primo grado con un unico di secondo grado con un operatore di aggregazione. (Tutti gli altri di secondo grado hanno l'ope- ratore 'no-op'). 	
			 0x0020 = per un membro impostato su 'Dynamic Calc And Store' 	
			 0x0040= per un membro impostato su 'Dynamic Calc' 	
			0x0080= Riservato	
			• 0x0100= Riservato	
			 0x02000= per un membro di primo grado con uno dei suoi membri di secondo grado condiviso 	
			• 0x04000= per un membro regolare	
CalcEquation	Long VarChar (workstation); VarChar (OS/390)	32700 (workstation); 250 (OS/390)	L'equazione di calcolo predefinita per i membri di calcolo. Da notare che l'equazione di calcolo predefinita non è l'equazione utilizzata per calcolare il valore del membro qualora venisse speci- ficato un calcolo diverso nello script di calcolo utilizzato per calcolare il cubo relazionale.	
Nome	Тіро	Dimensioni	Contenuto	
--------------------	------------------	------------	--	--
UnarySymbol	Breve numero	Nessuno	Il simbolo di calcolo unario:	
	intero		• 0 = Aggiungere	
			• 1 = Sottrarre	
			• 2 = Moltiplicare	
			• 3 = Dividere	
			• 4 = Percentuale	
			• 5 = Nessuna operazione	
AccountsType	Numero intero	Nessuno	Questo attributo viene utilizzato solo pe la dimensione account. Può contenere una combinazione dei seguenti valori:	
			 0x0000 = Do not mask on zero or missing value 	
			• 0x4000 = Mask on missing value	
			• 0x8000 = Mask on zero value	
			• 0x0001 = Balance First	
			• 0x0002 = Balance Last	
			• 0x0004 = Percent	
			• 0x0008 = Average	
			• 0x0010 = Unit	
			• 0x0020 = Details only	
			• 0x0040 = Expense	
NoCurrencyConv	Breve numero	Nessuno	Impostazione conversione valuta:	
	intero		 0x0000 = Utilizzare conversione valuta 	
			• 0x0001 = No currency conversion	
Nome membro valuta	VarChar	80	Il nome di un membro dal cubo valuta associato a questo membro.	
GenerationNumber	Numero intero	Nessuno	Il numero di generazione per questo membro.	
GenerationName	VarChar	80	Il nome di generazione per questo membro.	
LevelNumber	Numero intero		Il numero di livello per questo membro.	
LevelName	VarChar	80	Il nome del livello per questo membro.	

Tabella 16 (Pagina 5 di 5). Contenuto di una vista dimensioni

Nome	Тіро	Dimensioni	Contenuto
nome tabella alternativo Esiste una colonna di nomi alternativi per ciascuna tabella di nomi alternativi OLAP utilizzata nel profilo.	VarChar	80	Il nome alternativo per questo membro in una tabella nomi alternativi associata OLAP. Se non viene fornito alcun nome alternativo per un membro, questo valore è nullo. Consultare "Utilizzo delle viste ID nomi alternativi" a pagina 138.
nome colonna attributi relazionali Esiste una colonna di attributi relazionali per ogni UDA RatCol.	Il tipo di dati specificato quando è stata creata la colonna attributi relazionali.	La dimensione specificata quando è stata creata la colonna attributi relazionali.	Il valore dell'attributi relazionali per questo membro.

Esecuzione di interrogazione di un nome dimensione tramite le istruzioni SQL

Per accedere ai dati in una vista dimensioni, l'applicazione deve innanzitutto determinare il nome della vista dimensioni dalla vista cubo.

Ad esempio, per trovare il nome della vista dimensioni per la dimensione "Time" nel database, si interroga il database utilizzando la seguente istruzione SQL:

SELECT DIMENSIONVIEWNAME FROM OLAPSERV.SAMPBASI CUBEVIEW WHERE DIMENSIONNAME='Time'

Il risultato dell'interrogazione può essere il seguente: OLAPSERV.SAMPBASID_TIME

Elenco dei nomi membro tramite SQL

Per elencare i nomi membro per la dimensione Time:

SELECT MEMBERNAME FROM OLAPSERV.SAMPBASID_TIME

Viste fact e a stella

Il DB2 OLAP Server crea e conserva due viste della tabella fact dello schema a stella:

Vista fact

Esiste una vista fact per ciascun cubo gestito dal DB2 OLAP Server. La vista fact è una vista semplice della tabella fact. La tabella fact contiene i dati multidimensionali. Utilizzare questa vista per accedere direttamente ai dati multidimensionali dalle applicazioni SQL che gestiscono i collegamenti richiesti alle viste dimensione.

Vista a stella

Esiste una vista a stella per ciascun cubo gestito dal DB2 OLAP Server. La vista a stella collega la tabella fact ad ogni vista dimensioni contenuta nello schema a stella. Questa vista fornisce un accesso semplice di SQL ai dati multidimensionali ed è ideale per interrogazioni mirate per l'utilizzo, a scopo

generale, degli strumenti di interrogazione che non gestiscono i collegamenti richiesti per le viste dimensioni.

Dal momento che una tabella fact contiene valori con diversi livelli di aggregazione, assicurarsi che l'insieme di membri selezionati in ciascuna dimensione abbia lo stesso livello di aggregazione quando si scrive una applicazione SQL per l'aggregazione. In caso contrario, le aggregazioni saranno errate. Un modo di rispettare questa richiesta è di includere una restrizione sul campo numero generazione o sul campo numero livello nella tabella dimensioni.

La tabella fact creata dal DB2 OLAP Server ha una colonna per ciascuna dimensione non ancora e una colonna per ciascun membro della dimensione dell'ancora che memorizza i dati. La tabella fact corrispondente al profilo utilizzato nella Figura 9 a pagina 124 ha le seguenti colonne:

- Tre colonne dimensioni, una per ognuna delle tre dimensioni (Time, Product e Market).
- Tre colonne di membro dell'ancora, uno per ognuno dei tre membri (Profit, Sales e COGS).

Le colonne dimensioni memorizzano gli ID membro che fanno riferimento ai membri di ciascuna dimensione non ancora. E' possibile mettere in corrispondenza gli ID membro con nomi membro utilizzando le viste dimensioni. Le colonne membro dell'ancora hanno memorizzato i valori dei dati attuali. E' possibile mettere in corrispondenza i membri dimensione dell'ancora con le colonne della vista fact utilizzando la vista dimensione per la dimensione dell'ancora.

Il DB2 OLAP Server utilizza nomi interni per le colonne della tabella fact e ID interni per i membri. La vista fact sostituisce i nomi della colonna interna con i nomi dimensioni e membro, ma non mette in corrispondenza gli ID membro della colonna dimensioni con i nomi membro. La vista a stella sostituisce i nomi della colonna interna con i nomi membro e dimensioni e mette in corrispondenza gli ID membro della colonna dimensioni con i nomi membro collegando la tabella fact alle tabelle dimensioni.

Se si accede alla vista fact o a stella dalle applicazioni SQL e si eseguono interrogazioni mirate, la corrispondenza più naturale si ottiene specificando la dimensione account come dimensione dell'ancora, sebbene sia possibile specificare come dimensione dell'ancora qualsiasi dimensione densa.

Nome vista fact

Il nome vista fact deriva dalla colonna FactViewName della vista di catalogazione cubo.

Contenuto vista fact

La vista fact contiene un numero variabile di colonne di due tipi:

Colonne dimensioni

Una colonna per ciascuna dimensione non di ancora

Colonne membro dell'ancora

Una colonna per ciascun membro dimensione dell'ancora che memorizza i dati

La Tabella 17 indica i dettagli relativi ai due tipi di colonne nella vista fact.

Tabella 17. Contenuto della vista fact				
Nome	Тіро	Contenuto		
Per le colonne dimensioni:	Numero	ID membro Rel del membro di questa dimensione.		
Il nome breve della dimensione viene preso dalla colonna RelDimensionName della vista cubo.	intero			
Per colonne membro dell'ancora:	Double	l valori dei dati per questa cella.		
Il nome membro del membro deriva dalla colonna RelMemberName della vista dimensione della dimensione dell'ancora.				

Esecuzione di interrogazioni della vista fact in UNIX e Windows NT tramite istruzioni SQL

Per accedere ai dati in una vista fact, l'applicazione deve innanzitutto determinare il nome della vista fact dalla vista di catalogazione cubo.

Ad esempio, per trovare il nome della vista fact per il database Basic nell'applicazione Sample, si deve utilizzare la seguente istruzione:

SELECT FACTVIEWNAME FROM OLAPSERV.CUBECATALOGVIEW WHERE APPNAME='Sample' AND CUBENAME='Basic'

Il risultato dell'interrogazione é:

OLAPSERV.SAMPBASI_FACTVIEW

Se l'applicazione conserva traccia dei valori RelMemberID per i membri, è possibile eseguire l'interrogazione della vista fact direttamente. Ad esempio, per selezionare i valori dei dati per il prodotto (Product) con RelMemberId 3 (100–20), in market con RelMemberId 2 (East), tempo (Time) con RelMemberID 4 (Q3):

SELECT PROFIT, SALES, COGS FROM OLAPSERV. SAMPBASI_FACTVIEW WHERE PRODUCT=3 AND MARKET=2 AND TIME=4

Più comunemente, le interrogazioni eseguite per la vista fact includono collegamenti con le viste dimensione. Una interrogazione che utilizza i collegamenti equivalente all'interrogazione precedente é:

Nome vista a stella

Il nome vista a stella deriva dalla colonna StarViewName della vista di catalogazione cubo.

Contenuto della vista a stella

La vista a stella contiene un numero variabile di colonne di due tipi:

Colonne dimensioni	Una colonna per ciascuna dimensione non di ancora
Colonne membro dell'ancora	Una colonna per ciascun membro dimensione dell'ancora

La Tabella 18 indica i dettagli relativi ai due tipi di colonne nella vista a stella.

Tabella 18. Contenuto della vista a stella				
Nome	Тіро	Contenuto		
Per le colonne dimensioni:	VarChar(80)	Nome membro.		
Il nome breve della dimensione viene preso dalla colonna RelDimensionName della vista cubo.				
Per colonne membro dell'ancora:	Double	I valori dei dati per questa cella.		
Il nome membro del membro deriva dalla colonna RelMemberName della vista dimensione della dimensione dell'ancora.				

Esecuzione di interrogazioni della vista a stella in UNIX e Windows NT tramite istruzioni SQL

Per accedere ai dati nella vista a stella, l'applicazione deve innanzitutto determinare il nome della vista a stella dalla vista di catalogazione cubo.

Ad esempio, per trovare il nome della vista a stella per il database Basic nell'applicazione Sample, si deve utilizzare la seguente istruzione: SELECT STARVIEWNAME FROM OLAPSERV.CUBECATALOGVIEW WHERE APPNAME='SAMPLE' and CUBENAME='BASIC'

Il risultato di questa interrogazione può essere il seguente: OLAPSERV.SAMPBASI_STARVIEW

Per selezionare i valori dei dati per il prodotto (Product) 100-10, nel market centrale,(Central) durante il primo trimestre:

```
SELECT PROFIT, SALES, COGS FROM OLAPSERV. SAMPBASI_STARVIEW
WHERE PRODUCT='100-10' AND MARKET='Central' AND TIME='Q1'
```

Per selezionare tutti i prodotti che hanno perso profitti nella regione centrale, durante il secondo quarto:

SELECT PRODUCT,PROFIT,SALES,COGS FROM OLAPSERV.SAMPBASI_STARVIEW
WHERE MARKET='Central' AND TIME='02' AND PROFIT < 0</pre>

Non tutti i membri della vista a stella sono allo stesso livello gerarchico; creare quindi le interrogazioni attentamente quando si utilizza SQL per eseguire le operazioni di aggregazione. I membri selezionati in una dimensione devono essere allo stesso livello per evitare aggregazioni doppie.

Ad esempio, la seguente istruzione SQL indica i membri selezionati a diversi livelli nella vista a stella. Alcune vendite vengono conteggiate due volte poiché sono stati aggregati due livelli di somma.

```
SELECT SUM(PROFIT) FROM OLAPSERV.SAMPBASI_STARVIEW
WHERE MARKET IN ('Central','Illinois') AND
PRODUCT='100' AND
TIME IN ('Q1','1996')
```

Presupponendo che Illinois sia parte della regione Central e che Q1 sia parte del 1996, questa interrogazione è visualizzata nelle figure PROFIT sia nel livello state e region che in quello quarter e year sommati. Dal momento che la region Central include già i dati Illinois, i dati Illinois e Q1 sono calcolati due volte nella somma. Se si desidera correggere l'SQL affinché sommi le vendite per i due stati nella regione centrale durante due diversi trimestri, è possibile utilizzare il seguente esempio:

```
SELECT SUM(PROFIT) FROM OLAPSERV.SAMPBASI_STARVIEW
WHERE MARKET IN ('Indiana','Illinois') AND
PRODUCT='100' AND
TIME IN ('Q1','Q2')
```

Utilizzo di altre viste nelle applicazioni SQL

Questa sezione fornisce informazioni relative alle altre viste utili quando si utilizzano le applicazioni SQL per eseguire le interrogazioni di dati multidimensionali di DB2 OLAP Server. Le viste includono gli attributi relazionali, gli UDA, i nomi alternativi e gli LRO (linked reporting object).

Utilizzo delle viste attributi relazionali

Quando si aggiunge la colonna di attributi relazionali alla tabella dimensioni, DB2 OLAP Server ne registra il nome, il tipo di dati e la dimensione in una tabella di attributi relazionali per tale dimensione. E' possibile accedere alla tabella tramite una vista attributi relazionali.

Il nome vista attributi relazionali deriva dalla colonna RatViewName della vista cubo.

La Tabella 19 indica i dettagli relativi alle colonne nella vista attributi relazionali.

Tabella 19. Contenuto della vista attributi relazionali			
Nome	Тіро	Dimen- sioni massime	Contenuto
RATCOLUMNNAME	VarChar	20	Il nome della colonna attributi relazionali, possibilmente rac- chiusa tra singoli apici.
RATCOLUMNTYPE	Numero intero		Un numero che specifica il tipo di dati delle colonne attributi relazionali:
			• 1 = CHAR (Character)
			• 4 = INT (Integer)
			• 5 = SMALLINT (Small Integer)
			• 12 = VARCHAR (Variable character)
RATCOLUMNSIZE	Numero intero		Se il RATCOLUMNTYPE è 4 o 5, RATCOLUMNSIZE è 0. Se RATCOLUMNTYPE è 1 o 12, RATCOLUMNSIZE è la dimen- sione specificata per la colonna.

Per accedere ai dati in una vista attributi relazionali, l'applicazione deve innanzitutto determinare il nome della vista dalla vista cubo.

Ad esempio, per trovare il nome della vista attributi relazionali per la dimensione Product nel database Basic, utilizzare la seguente istruzione SQL:

SELECT RATVIEWNAME FROM OLAPSERV.SAMPBASI CUBEVIEW WHERE DIMENSIONNAME='PRODUCT'

Questa interrogazione restituisce: OLAPSERV.SAMPBASIR PRODUCT

E' possibile utilizzare le informazioni della vista attributi relazionali nelle istruzioni SQL. Selezionando le righe dalla vista attributi relazionali, è possibile ottenere un elenco di colonne attributi relazionali, i loro tipi e le dimensioni per la dimensione corrispondente.

Nel seguente esempio, l'istruzione SQL SELECT richiama le informazioni di attributi relazionali per la dimensione PRODUCT del database BASIC nell'applicazione SAMPLE.

SELECT RATCOLUMNNAME, RATCOLUMNTYPE, RATCOLUMNSIZE FROM SAMPBASIR PRODUCT.

Il risultato di questa interrogazione é:

RATCOLUMNNAME	RATCOLUMNTYPE	RATCOLUMNSIZE
COLOR	1	10

In questo risultato c'è una colonna attributi relazionali sulla dimensione Product denominata Color. Il tipo di colonna 1 indica che si tratta di una colonna carattere, la dimensione 10 indica che può contenere un massimo di 10 caratteri per riga.

Utilizzo delle viste attributi definiti dall'utente

Il DB2 OLAP Server conserva una vista attributi definiti dall'utente per ciascuna dimensione di un cubo. Esiste una sola riga per ciascuna combinazione membro/attributo. Utilizzare tale vista per ottenere informazioni sul membro di una dimensione.

Il nome della vista attributi definiti dall'utente deriva dalla colonna Nome vista UDA della vista cubo.

La Tabella 20 indica i dettagli relativi alle colonne nella vista attributi definiti dall'utente.

Tabella 20. Contenuto della vista attributi definiti dall'utente				
Nome	Тіро	Dimensioni massime	Contenuto	
MemberName	VarChar	80	Il nome del membro.	
UDA	VarChar	80	La stringa di testo dell'attributo definito dall'utente.	

Per accedere ai dati in una vista UDA, l'applicazione deve innanzitutto determinare il nome dell'UDA dalla vista cubo.

Ad esempio, per trovare il nome della vista UDA per la dimensione Product nel database Basic, utilizzare la seguente istruzione SQL:

SELECT UDAVIEWNAME FROM OLAPSERV.SAMPBASI_CUBEVIEW WHERE DIMENSIONNAME='PRODUCT'

Questa interrogazione restituisce: OLAPSERV.SAMPBASIU_PRODUCT

Per elencare i nomi membro di tutti i prodotti che hanno un attributo definito dall'utente associato di Promotion per il database nell'applicazione Sample:

SELECT MEMBERNAME FROM OLAPSERV.SAMPBASIU PRODUCT WHERE UDA = 'Promotion'

Utilizzo delle viste ID nomi alternativi

DB2 OLAP Server conserva una sola vista ID nomi alternativi per ciascun cubo relazionale. Tale vista contiene una riga per ciascuna tabella nomi alternativi multidimensionale utilizzata in un profilo. Utilizzare tale vista per determinare i nomi alternativi disponibili per un cubo.

Il nome ID nomi alternativi deriva dalla vista di catalogazione cubo.

La Tabella 21 a pagina 139 indica i dettagli relativi alle colonne nella vista ID nomi alternativi.

Tabella 21. Contenuto della vista ID nomi alternativi				
Nome	Тіро	Dimensio massime	oniContenuto	
AliasTableName	VarChar	80	Il nome della tabella nomi alternativi multidimensionale. Si tratta di un nome collettivo per un insieme di nomi alter- nativi associati ai membri di un cubo.	
Nome tabella nomi alternativi Rel	VarChar	18	Il nome del DB2 OLAP Server per questa tabella nomi alternativi. Tale nome è utilizzato per le colonne nomi alternativi della vista dimensioni.	

Per accedere ai dati in una vista ID nomi alternativi, l'applicazione deve innanzitutto determinare il nome della vista ID nomi alternativi dalla vista di catalogazione cubo.

Ad esempio, per trovare il nome della vista UDA per il database Basic nell'applicazione Sample, si deve utilizzare la seguente istruzione:

SELECT ALIASIDVIEWNAME FROM OLAPSERV.CUBECATALOGIEW WHERE APPNAME='Sample' AND CUBENAME='Basic'

Il risultato di questa interrogazione é:

OLAPSERV.SAMPBASI_ALIASID

Per elencare le tabelle nomi alternativi di un cubo:

SELECT ALIASTABLENAME FROM OLAPSERV.SAMPBASI_ALIASID

Per determinare quale colonna vista dimensioni utilizzare quando si costruiscono restrizioni utilizzando nomi alternativi dalla tabella nomi alternativi French Names:

SELECT RELALIASTABLENAME FROM OLAPSERV.SAMPBASI_ALIASID WHERE ALIASTABLENAME='French Names'

Per elencare i nomi membro e i loro nomi alternativi francesi per i membri di una dimensione con RelAliasTableName di nomi francesi:

SELECT MEMBERNAME, FRENCHNAMES FROM OLAPSERV. SAMPBASID_PRODUCT

Utilizzo degli LRO (Linked Reporting Object)

Il DB2 OLAP Server conserva una vista LRO per ciascun cubo. Utilizzare tale vista per determinare quali oggetti di prospetto collegati sono associati alle celle individuali in un cubo. Esiste una sola riga per ciascun oggetto di prospetto collegato o annotazione di cella.

Il nome della vista LRO deriva dalla vista di catalogazione cubo.

Contenuto della vista LRO

La Tabella 22 a pagina 140 indica i dettagli relativi alle colonne nella vista LRO. La vista ha una colonna aggiuntiva per ciascuna dimensione e colonne contenenti informazioni relative all'oggetto associato.

Tabella 22. Contenuto della vista cubo			
Nome	Тіро	Dimen- sioni massime	Contenuto
Colonne dimensioni. Nome breve per la dimensione derivato dalla colonna Nome dimensioni Rel tabella cubo	VarChar		Il nome del membro di questa dimensione a cui è asso- ciato l'oggetto.
STOREOPTION	Breve		Il valore per questa colonna é:
	numero		0 se l'oggetto associato è memorizzato sul client
			• 16 se l'oggetto associato è memorizzato sul server.
OBJTYPE	Breve numero intero		Il valore per questa colonna é:
			0 se l'oggetto associato è un'annotazione
	intere		1 se l'oggetto associato è un dato di applicazione
applic.	Numero intero		Identificatore unico per ciascuna annotazione o oggetto. Quando è associato ad una cella più di un oggetto, utiliz- zare il comando manuale per identificare unicamente uno degli oggetti.
USERNAME	VarChar	31	Il nome dell'utente che ha creato l'oggetto.
UPDATEDATE	Numero intero		La registrazione data/ora UTC dell'ultimo aggiornamento dell'oggetto.
OBJNAME	VarChar	512	Se il tipo di oggetto è 1 (dati di applicazione) la colonna contiene il nome file dell'oggetto.
OBJDESC	VarChar	80	Se il tipo di oggetto è 1, la colonna contiene la descri- zione dell'oggetto.
NOTE	VarChar	600	Se il tipo di oggetto è 0 (annotazione) la colonna contiene il testo dell'annotazione.

Esecuzione di interrogazioni della vista LRO tramite istruzioni SQL

Per accedere ai dati nella vista LRO, l'applicazione deve innanzitutto determinare il nome della vista LRO dalla vista di catalogazione cubo.

Ad esempio, per trovare il nome della vista LRO per il database Basic nell'applicazione Sample, si deve utilizzare la seguente istruzione:

SELECT LROVIEWNAME FROM OLAPSERV.CUBECATALOGVIEW WHERE APPNAME='Sample' AND CUBENAME='Basic'

Il risultato di questa interrogazione é:

OLAPSERV.SAMPBASI_LROVIEW

Per elencare le descrizioni di tutti gli oggetti di applicazione associati al cubo: SELECT OBJDESC, USERNAME FROM OLAPSERV.SAMPBASI LROVIEW WHERE OBJTYPE=0

Per elencare tutte le annotazioni fatte da Gary Robinson: SELECT NOTE FROM OLAPSERV.SAMPBASI_LROVIEW WHERE OBJTYPE=1 AND USERNAME='Gary Robinson'

E' possibile eseguire interrogazioni sugli LRO associati ad una cella, specificando gli ID di membro della cella per ciascuna dimensione nella clausola WHERE dell'istruzione SELECT.

Parte 3. Appendici

Appendice A. Messaggi RSM (Relational Storage Manager)

Questa appendice contiene i messaggi RSM di IBM DB2 OLAP Server. Una parola in corsivo all'interno di un messaggio indica un nome o un numero variabile che identifica il motivo del messaggio. Attualmente, i messaggi Hyperion Essbase non sono disponibili.

Il messaggio numero 1120937 è un messaggio relativo all'RDBMS e richiede l'assistenza del responsabile del database relazionale. I messaggi RDBMS vengono scritti sulla registrazione delle applicazioni di Essbase.

1120110 Il sistema non apre il file di configurazione di DB2 OLAP Server.

Spiegazione: Il sistema non viene avviato se il file di configurazione di DB2 OLAP Server non è disponibile.

Risposta dell'utente: Responsabile di sistema—Creare un file di configurazione sul server. Per ulteriori informazioni relative alla collocazione e al contenuto di questo file, consultare la documentazione del DB2 OLAP Server.

1120111 Nessun nome di database relazionale è stato fornito nel file di configurazione del DB2 OLAP Server.

Spiegazione: Indicare al DB2 OLAP Server quale database relazionale utilizzare per memorizzare i dati. Senza tale informazione il DB2 OLAP Server non può essere avviato.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema— Controllare che il file di configurazione del DB2 OLAP Server contenga queste righe:

[RSM]

RDB_NAME=nome database

dove *nome database* è il nome del database relazionale in cui il DB2 OLAP Server memorizza i dati. Per ulteriori informazioni relative alla collocazione e al contenuto di questo file, consultare Capitolo 8, "Configurazione di DB2 OLAP Server" a pagina 101.

1120200 Il cubo non è collocato nella tabella di catalogazione cubo.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non ha un record del cubo richiesto e quindi non può completare l'azione richiesta.

Risposta dell'utente: Assicurarsi che il nome del cubo specificato sia corretto e riprovare l'azione. Se dovesse fallire, utilizzare l'Application Manager per determinare se il cubo è stato cancellato o ridenominato. Se l'Application Manager elenca il cubo, contattare il supporto software dell'IBM.

1120201 Il numero di collegamenti di avvio è superiore alla dimensione massima del pool.

Spiegazione: L'impostazione di STARTCONNECTIONS del file di configurazione del DB2 OLAP Server è più ampia dell'impostazione di MAXPOOLCONNECTIONS nello stesso file. Il DB2 OLAP Server ha utilizzato l'impostazione di MAXPOOLCONNECTIONS per entrambi.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Correggere i valori nel file di configurazione RSM.CFG del DB2 OLAP Server. Il valore di STARTCONNECTIONS deve essere minore o uguale all'impostazione di MAXPOOLCONNECTIONS. Per ulteriori informazioni relative alla collocazione e al contenuto di questo file, consultare Capitolo 8, "Configurazione di DB2 OLAP Server" a pagina 101.

1120202 Un database con il nome [%s] è già presente nel database relazionale per questa applicazione.

Spiegazione: Il sistema ha rilevato l'esistenza (nel database relazionale) di un database con lo stesso nome del database che si sta creando. Questo è dovuto ad un problema di installazione oppure all'errata cancellazione dei sottodirectory dalla directory ESSBASE/APP nel file system. Il nuovo database non è stato creato.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Contattare il rappresentante commerciale IBM. Utente finale—Utilizzare un nome diverso per il database.

1120300 Impossibile modificare la definizione della dimensione dell'ancora se i dati sono caricati. Le modifiche di profilo vengono respinte. Eliminare tutti i dati presenti sul database e riprovare.

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Cancellare tutti i dati dal cubo e riprovare. Per ulteriori informazioni relative alla scelta e alla specifica delle dimensioni dell'ancora, consultare "Identificazione delle dimensioni dell'ancora" a pagina 88.

1120301 Nessuna dimensione dell'ancora specificata. Le modifiche di profilo vengono respinte. Specificare una dimensione dell'ancora e riprovare.

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Utilizzare un attributo definito dall'utente per denominare una dimensione quale dimensione dell'ancora e riprovare. Per ulteriori informazioni relative alla scelta e alla specifica delle dimensioni dell'ancora, consultare "Identificazione delle dimensioni dell'ancora" a pagina 88.

1120302 Specificata più di una dimensione dell'ancora. Le modifiche di profilo vengono respinte.

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Modificare il profilo in modo tale da denominare solo una dimensione quale dimensione dell'ancora. Per ulteriori informazioni relative alla scelta e alla specifica delle dimensioni dell'ancora, consultare "Identificazione delle dimensioni dell'ancora" a pagina 88.

1120303 La dimensione dell'ancora specificata è SPARSE. E' necessario che sia DENSE.

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Modificare il profilo in modo tale da denominare una dimensione densa quale dimensione dell'ancora. Per ulteriori informazioni relative alla scelta e alla specifica delle dimensioni dell'ancora, consultare "Identificazione delle dimensioni dell'ancora" a pagina 88.

1120304 Numero insufficiente di colonne nella tabella per memorizzare le dimensioni aggiunte. Le modifiche di profilo vengono respinte.

Spiegazione: E' stato superato il limite di colonne della tabella fact.

Risposta dell'utente: Ridurre il numero di dimensioni nel profilo.

1120305 Numero insufficiente di colonne nella tabella per memorizzare i membri aggiunti relativi alla dimensione dell'ancora. Le modifiche di profilo vengono respinte.

Spiegazione: E' stato superato il limite di colonne della tabella fact.

Risposta dell'utente: Ridurre il numero dei membri nella dimensione dell'ancora o scegliere una diversa dimensione dell'ancora.

1120306 Impossibile creare un nome abbreviato per la dimensione. Ridenominare la dimensione e riprovare.

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Ridenominare la dimensione e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM. Per ulteriori informazioni relative alla scelta e alla specifica delle dimensioni dell'ancora, consultare "Identificazione delle dimensioni dell'ancora" a pagina 88.

1120307 Non è stato possibile creare un nome relazionale per una colonna

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Abbreviare e rendere univoci quanto più possibile i nomi membro e dimensioni e riprovare. Per ulteriori informazioni relative alla scelta e alla specifica delle dimensioni dell'ancora, consultare "Identificazione delle dimensioni dell'ancora" a pagina 88.

1120308 II DB2 OLAP Server non è riuscito a selezionare una dimensione dell'ancora appropriata fra quelle presenti nel profilo. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Se si desidera che il DB2 OLAP Server scelga automaticamente la dimensione di un'ancora, assicurarsi di avere almeno una dimensione DENSE nel profilo che abbia un numero di membri inferiore al limite di colonne della tabella del database relazionale meno il numero delle dimensioni nel profilo. In alternativa è possibile scegliere le dimensioni di un'ancora manualmente. Si raccomanda di scegliere le dimensioni dell'ancora piuttosto che lasciarle scegliere al DB2 OLAP Server.

Per ulteriori informazioni sulla scelta delle dimensioni dell'ancora, consultare "Criteri per la scelta della dimensione di un'ancora" a pagina 89.

1120309 Se i dati sono caricati, non è possibile sostituire la dimensione dell'ancora selezionata dal sistema [%s] con una dimensione definita dall'utente. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Conservare la dimensione dell'ancora selezionata dal sistema.
- · Modificare il profilo per includere un'appropriata dimensione dell'ancora.

Per ulteriori informazioni sulla scelta delle dimensioni dell'ancora, consultare "Criteri per la scelta della dimensione di un'ancora" a pagina 89.

1120310 La dimensione dell'ancora selezionata dal sistema [%s] è stata cancellata con i dati caricati. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Non modificare la dimensione dell'ancora selezionata dal sistema.
- Cancellare i dati dal database prima di salvare il nuovo profilo.

Per ulteriori informazioni sulla scelta delle dimensioni dell'ancora, consultare "Criteri per la scelta della dimensione di un'ancora" a pagina 89.

1120311 La dimensione dell'ancora selezionata dal sistema [%s] è stata resa SPARSE con i dati caricati. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Non modificare la dimensione dell'ancora selezionata dal sistema.
- Cancellare i dati dal database prima di salvare il nuovo profilo.

Per ulteriori informazioni sulla scelta delle dimensioni dell'ancora, consultare "Criteri per la scelta della dimensione di un'ancora" a pagina 89.

1120312 La dimensione dell'ancora selezionata dal sistema [%s] è stata resa SPARSE ma non è stata ritrovata alcuna dimensione adatta alla sostituzione. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Non modificare la dimensione dell'ancora selezionata dal sistema.
- Modificare il profilo per includere un'appropriata dimensione dell'ancora.

Per ulteriori informazioni sulla scelta delle dimensioni dell'ancora, consultare "Criteri per la scelta della dimensione di un'ancora" a pagina 89.

1120313 La dimensione dell'ancora selezionata dal sistema [%s] è stata cancellata ma non è stata trovata alcuna dimensione adatta alla sostituzione. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: Le modifiche di profilo sono state respinte.

Risposta dell'utente: Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Non modificare la dimensione dell'ancora selezionata dal sistema.
- Modificare il profilo per includere un'appropriata dimensione dell'ancora.

Per ulteriori informazioni sulla scelta delle dimensioni dell'ancora, consultare "Criteri per la scelta della dimensione di un'ancora" a pagina 89.

1120314 L'esportazione del database [%s] è iniziata.

Spiegazione: Il sistema sta esportando un database creato in un rilascio precedente del DB2 OLAP Server in modo da renderlo compatibile con il rilascio attuale.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna azione.

1120315 L'esportazione del database [%s] è terminata correttamente.

Spiegazione: Il sistema ha esportato correttamente un database creato in un rilascio precedente del DB2 OLAP Server in modo da renderlo compatibile con il rilascio corrente.

Risposta dell'utente: Non è richiesta alcuna azione.

1120316 L'aggiunta della tabella nomi alternativi [%s] non ha avuto successo dal momento che il suo nome è lo stesso di una colonna attributi relazionali nella dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: Il nome di una tabella nomi alternativi non può essere lo stesso di quello di una colonna attributi relazionali associata ad una delle dimensioni.

Risposta dell'utente: Specificare il nome di una tabella nomi alternativi diversa da qualsiasi nome di colonna attributi relazionali per qualsiasi dimensione.

1120323 Il database [%s] nell'applicazione [%s] non è stato avviato perché il file di profilo non corrisponde allo profilo memorizzato nel database relazionale.

Spiegazione: Il database non è stato avviato poiché il profilo memorizzato nel file .otl nel file system non corrisponde alle informazioni di profilo memorizzate nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Verificare che il file .otl per il database non sia stato accidentalmente sovrascritto. In caso affermativo, sostituire il file .otl con quello originale oppure cancellare e creare nuovamente il database.

1120501 Alcuni commit del database relazionale hanno avuto esito positivo ed alcuni hanno avuto esito negativo. E' possibile che il database [%s] nell'applicazione [%s] non sia valido.

Spiegazione: DB2 OLAP Server ha potuto eseguire il commit di alcune modifiche ma non ha potuto eseguire il commit di altre modifiche. E' possibile che il database non sia in uno stato congruente.

Risposta dell'utente: Utilizzare il comando validate sul database specificato per determinare se è ancora valido. In caso negativo, eliminare e ricaricare il database.

1120900 Non è stato possibile inizializzare l'ambiente del database relazionale.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non può essere avviato dal momento che l'handle dell'ambiente del database relazionale non può essere assegnato.

Risposta dell'utente: Verificare l'installazione del database relazionale. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120901 Un errore è stato rilevato durante la chiusura dell'ambiente relazionale

Spiegazione: L'errore è stato rilevato alla chiusura del DB2 OLAP Server. Nessuna attività è stata persa.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Verificare l'installazione del database relazionale. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120902 Utilizzato un livello di isolamento predefinito di stabilità del cursore. Il valore specificato nel file di configurazione non è valido.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server ha utilizzato il livello di isolamento predefinito di stabilità del cursore dal momento che il valore specificato nel file di configurazione del DB2 OLAP Server non è valido.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Correggere il valore dell'impostazione di ISOLATION nel file di configurazione del DB2 OLAP Server. Per informazioni più dettagliate sul file di configurazione e l'impostazione ISOLATION, consultare la documentazione del DB2 OLAP Server.

1120903 II DB2 OLAP Server non è riuscito a stabilire un collegamento con il database relazionale %s.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce a stabilire un collegamento con il database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Verificare l'installazione del database relazionale. Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120904 II DB2 OLAP Server non è riuscito a stabilire un collegamento con il database relazionale %s.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce a stabilire un collegamento con il database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Verificare l'installazione del database relazionale. Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120905 Il database relazionale ha restituito delle informazioni quando è stato terminato il collegamento.

Spiegazione: Le informazioni sono state restituite quando il collegamento con il database relazionale è terminato. Nessuna attività è stata persa.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120906 Il database relazionale ha restituito delle informazioni quando è stato stabilito un collegamento.

Spiegazione: Questo messaggio è valido solo per le informazioni. Il collegamento con il database relazionale è stato stabilito.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Se appropriata, utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120907 Il database relazionale ha restituito delle informazioni quando il DB2 OLAP Server è stato scollegato.

Spiegazione: Le informazioni sono state restituite quando è avvenuto lo scollegamento dal database relazionale. Nessuna attività è stata persa.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120908 La mancata impostazione del livello di isolamento ha impedito di stabilire il collegamento con un database relazionale.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce a collegarsi correttamente al database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120909 La mancata impostazione dell'opzione di commit automatico ha impedito di stabilire il collegamento con un database relazionale.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce a collegarsi correttamente al database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120910 II database relazionale ha restituito un errore quando il DB2 OLAP Server ha eseguito il commit di una transazione.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non è riuscito ad eseguire il commit. Alcune modifiche possono essere state perse.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1120911 II database relazionale ha restituito un errore quando il DB2 OLAP Server ha terminato una transazione.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non è riuscito a interrompere una transazione. Alcune modifiche possono essere state perse.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1120912 L'esecuzione di un'istruzione SQL non è riuscita.

Spiegazione: L'istruzione SQL presentata al database relazionale non è stata eseguita. Qualche attività può essere stata persa.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1120913 Il database relazionale ha restituito delle informazioni quando è stata eseguita un'istruzione SQL.

Spiegazione: Le informazioni sono state restituite dal database relazionale mentre è stata eseguita un'istruzione SQL. Questo messaggio è valido solo per le informazioni. Nessuna attività è stata persa.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Se appropriata, utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120914 Il database relazionale ha restituito un errore quando il DB2 OLAP Server ha comunicato un'istruzione di esecuzione.

Spiegazione: Non è stato possibile comunicare un'istruzione di esecuzione. Nessuna attività è stata persa.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1120915 II DB2 OLAP Server non è riuscito ad ottenere un'istruzione di esecuzione dal database relazionale.

Spiegazione: L'attività non può essere eseguita dal momento che il database relazionale non ha ottenuto l'istruzione di esecuzione.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1120916 II DB2 OLAP Server ha rilevato un errore durante il tentativo di bloccare una tabella nel database relazionale.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce a bloccare la tabella richiesta. L'azione in corso non verrà eseguita.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1120918 II DB2 OLAP Server non ha potuto bloccare una tabella che è risultata già bloccata.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce a bloccare la tabella richiesta. L'azione in corso non verrà eseguita.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Contattare il supporto software dell'IBM.

1120919 Il database relazionale ha restituito delle informazioni quando il DB2 OLAP Server ha bloccato una tabella.

Spiegazione: Le informazioni sono state restituite dal database relazionale quando è stata bloccata una tabella. Questo messaggio è valido solo per le informazioni. Nessuna attività è stata persa.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Se appropriata, utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120920 II DB2 OLAP Server ha rilevato un errore durante la preparazione alla lettura dei dati.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce a leggere i dati richiesti.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema-Contattare il supporto software dell'IBM.

1120921 II DB2 OLAP Server ha rilevato un errore interno durante la preparazione alla lettura dei dati.

Spiegazione: II DB2 OLAP Server non riesce a leggere i dati richiesti.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120922 II DB2 OLAP Server ha rilevato un errore durante la preparazione dell'esecuzione dell'istruzione SQL per la lettura dei dati.

Spiegazione: II DB2 OLAP Server non riesce a leggere i dati richiesti.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare i messaggi 1120937 successivi a questo messaggio per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1120923 II DB2 OLAP Server ha rilevato un errore interno durante la lettura dei dati.

Spiegazione: Nessuna riga è stata letta. L'attività di lettura può non essere riuscita.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120924 II database relazionale ha restituito delle informazioni quando sono stati letti i dati.

Spiegazione: Questo messaggio è valido solo per le informazioni. La richiesta di lettura è stata completata.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Se appropriata, utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120925 Il database relazionale ha restituito un errore quando sono stati letti i dati.

Spiegazione: La lettura dati non è riuscita. L'attività di lettura non sarà completata.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile risolvere il problema, contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120926 Il database relazionale ha restituito delle informazioni in seguito ad una lettura estesa.

Spiegazione: Questo messaggio è valido solo per le informazioni. La richiesta di lettura è stata completata.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Se appropriata, utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120927 Il database relazionale ha restituito un errore durante l'elaborazione di una lettura estesa.

Spiegazione: La lettura dati non è riuscita. L'attività di lettura non sarà completata.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile risolvere il problema, contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120928 Il database relazionale ha restituito un errore durante la preparazione di una lettura estesa.

Spiegazione: La lettura dati non è riuscita. L'attività di lettura non sarà completata.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile risolvere il problema, contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120929 II database relazionale ha restituito delle informazioni quando il DB2 OLAP Server ha richiesto un cursore di dati stabilito.

Spiegazione: Questo messaggio è valido solo per le informazioni. Il cursore dei dati è stato ottenuto.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Se appropriata, utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120930 Il database relazionale ha restituito un errore quando il DB2 OLAP Server ha richiesto un cursore dati stabilito.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce ad ottenere un cursore per la lettura dei dati. L'azione corrente non sarà eseguita.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile risolvere il problema, contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120931 II DB2 OLAP Server ha rilevato una colonna con un tipo di dati non supportato durante l'operazione di copia della tabella.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non è riuscito a copiare la tabella. L'attività non sarà eseguita.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120932 II DB2 OLAP Server ha rilevato una colonna con un tipo di dati non riconosciuto durante l'operazione di copia di una tabella.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non è riuscito a copiare la tabella. L'attività non sarà eseguita. **Risposta dell'utente:** Responsabile del sistema—Contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120937 Informazioni relative ad errori nel database: %s.

Spiegazione: Tutti i messaggi del database vengono notificati tramite questo messaggio. I messaggi precedenti contenuti nella registrazione, indicano lo stato del sistema.

Risposta dell'utente: I responsabili del sistema e del database utilizzano tali messaggi per diagnosticare i problemi del database relazionale.

1120938 Il database relazionale ha restituito un errore al momento in cui il DB2 OLAP Server ha richiesto un conteggio della colonna di risultato.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce a completare la preparazione della lettura dati. L'azione corrente non sarà eseguita.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1120939 Il database relazionale ha restituito delle informazioni quando il DB2 OLAP Server ha richiesto la descrizione di un insieme di risultati.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server può completare la preparazione della lettura dati. Questo messaggio è valido solo per le informazioni.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Se appropriata, utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120940 Il database relazionale ha restituito un errore quando il DB2 OLAP Server ha richiesto la descrizione di un insieme di risultati.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce a completare la preparazione di lettura dati. L'operazione corrente non sarà eseguita.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1120941 II DB2 OLAP Server ha rilevato un errore interno durante la preparazione di una stringa SQL.

Spiegazione: La lunghezza di una stringa SQL ha superato la quantità di memoria disponibile per memorizzare i dati. L'istruzione SQL non può essere creata o eseguita. L'azione corrente non sarà eseguita.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema-Contattare il supporto software dell'IBM.

1120942 II database relazionale ha restituito delle informazioni quando il DB2 OLAP Server ha preparato l'istruzione SQL SELECT.

Spiegazione: L'espressione è stata preparata e l'azione corrente sarà completata. Questo messaggio è valido solo per le informazioni.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Se appropriata, utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120943 Il database relazionale ha restituito delle informazioni al momento della lettura da parte del DB2 OLAP Server dei dati ID interni.

Spiegazione: Questo messaggio è valido solo per le informazioni. La richiesta di lettura è stata completata.

Risposta dell'utente: Responsabile di database—Se appropriato, utilizzare i messaggi 1120937 successivi a questo per diagnosticare il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto software dell'IBM.

1120944 Il database relazionale ha restituito un errore durante la lettura da parte del DB2 OLAP Server dei dati ID interni.

Spiegazione: La lettura dati non è riuscita. L'attività di lettura non sarà completata.

Risposta dell'utente: Responsabile del database—Utilizzare le informazioni del messaggio 1120937 per diagnosticare il problema. Se risulta impossibile risolvere il problema, contattare il rappresentante commerciale del supporto.

1120945 II DB2 OLAP Server ha rilevato un errore interno durante il tentativo di assegnare un nuovo ID interno.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce ad assegnare un qualsiasi ID interno. L'azione corrente non sarà eseguita.

Risposta dell'utente: Contattare il supporto software dell'IBM.

1120946 II DB2 OLAP Server ha rilevato un errore interno durante il tentativo di richiedere le informazioni di configurazione per il database relazionale.

Spiegazione: Il DB2 OLAP Server non riesce a completare l'attività corrente.

Risposta dell'utente: Contattare il supporto software dell'IBM.

1120947 DB2 OLAP Server ha rilevato un errore poiché DB2 non è abilitato per connessioni simultanee multiple.

Spiegazione: Solo per S/390: DB2 OLAP Server ha rilevato un errore poiché DB2 non è abilitato per connessioni simultanee multiple.

Risposta dell'utente: Consultare la documentazione di DB2 OLAP Server e quella di DB2 per vedere come abilitare DB2 per le connessioni simultanee multiple.

1121000 II DB2 OLAP Server non è riuscito ad aprire il programma di gestione delle risorse. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: II DB2 OLAP Server non verrà avviato.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121001 II DB2 OLAP Server non è riuscito a chiudere il programma di gestione delle risorse. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121002 II DB2 OLAP Server non è riuscito ad aprire l'applicazione. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121003 II DB2 OLAP Server non è riuscito a chiudere un'applicazione. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121004 II DB2 OLAP Server non è riuscito ad aprire un database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

1121005 II DB2 OLAP Server non è riuscito a chiudere un database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121006 II DB2 OLAP Server non è riuscito ad aprire un sottoprocesso. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121007 II DB2 OLAP Server non è riuscito a chiudere un sottoprocesso. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121008 II DB2 OLAP Server non è riuscito ad aprire una transazione. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121009 II DB2 OLAP Server non è riuscito a chiudere una transazione. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Utilizzare le informazioni dei messaggi precedenti per diagnosticare e risolvere il problema. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121010 II DB2 OLAP Server non è riuscito ad eseguire il commit di una transazione. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

1121011 II DB2 OLAP Server non è riuscito a chiudere in modo anomalo una transazione. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121012 II DB2 OLAP Server non è riuscito a fissare un blocco. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121013 II DB2 OLAP Server non è riuscito a fissare il blocco successivo. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121014 II DB2 OLAP Server non è riuscito a leggere un blocco. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121015 II DB2 OLAP Server non è riuscito a liberare un blocco. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121016 II DB2 OLAP Server non è riuscito a impostare il database sullo stato di sola lettura. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

1121017 II DB2 OLAP Server non è riuscito ad impostare il database sullo stato di lettura-scrittura. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121018 II DB2 OLAP Server non è riuscito a cancellare i dati dal database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121019 II DB2 OLAP Server non è riuscito a richiamare le informazioni del database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121020 II DB2 OLAP Server non è riuscito a richiamare le informazioni del database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121021 II DB2 OLAP Server non è riuscito a liberare le informazioni del database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121022 II DB2 OLAP Server non è riuscito a riorganizzare un database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

1121023 II DB2 OLAP Server non è riuscito a creare un nuovo database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121024 II DB2 OLAP Server non è riuscito a cancellare un database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121025 II DB2 OLAP Server non è riuscito a ridenominare un database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121026 II DB2 OLAP Server non è riuscito a copiare un database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121027 II DB2 OLAP Server non è riuscito ad archiviare un database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121028 II DB2 OLAP Server non è riuscito a convalidare un database. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

1121029 II DB2 OLAP Server non è riuscito a creare una nuova applicazione. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121030 II DB2 OLAP Server non è riuscito a cancellare un'applicazione. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121031 II DB2 OLAP Server non è riuscito a ridenominare un'applicazione. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121032 II DB2 OLAP Server non è riuscito a copiare un'applicazione. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121033 II DB2 OLAP Server non è riuscito a collegare un oggetto. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121034 II DB2 OLAP Server non è riuscito a cancellare un oggetto collegato. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

1121035 II DB2 OLAP Server non è riuscito ad aggiornare un oggetto collegato. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121036 II DB2 OLAP Server non è riuscito a ricavare un oggetto collegato. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121037 II DB2 OLAP Server non è riuscito a ricavare il catalogo di oggetti collegati.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121038 II DB2 OLAP Server non è riuscito ad elencare gli oggetti collegati.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121039 II DB2 OLAP Server non è riuscito a eliminare gli oggetti collegati.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121041 II DB2 OLAP Server non è riuscito a creare un elenco di indicatori LRO. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

1121042 II DB2 OLAP Server non è riuscito a liberare la memoria LRO. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121200 L'oggetto LRO non è stato aggiornato perché lo stato fornito non corrisponde a quello riportato nella tabella LRO.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121201 L'oggetto LRO non è stato aggiornato perché il tipo di oggetto fornito non corrispondeva a quello riportato nella tabella LRO.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121202 L'operazione di aggiornamento o di richiamo dell'LRO non è riuscita perché l'oggetto non è stato trovato nella tabella LRO.

Spiegazione: Si è verificato un errore nel database relazionale. Riportare l'errore al responsabile del sistema.

Risposta dell'utente: Responsabile del sistema—Controllare le informazioni sugli errori DB2 nel file di registrazione delle applicazioni. Se risulta impossibile, contattare il supporto software dell'IBM.

1121302 La rimozione della colonna attributi relazionali [%s] non è riuscita in quanto nella colonna medesima sono presenti degli attributi relazionali. La colonna deve essere vuota prima di essere rimossa. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: La rimozione della colonna attributi relazionali non è riuscita poiché ci sono ancora attributi relazionali nella medesima colonna.

Risposta dell'utente: Cancellare tutti gli attributi relazionali dalla colonna attributi relazionali prima di rimuoverla.

1121303 Nessuna colonna attributi relazionali è stata trovata dopo la parola chiave RELCOL per la dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di una colonna attributi relazionali non è riuscita poiché non è stato trovata nessuna colonna successiva alla parola chiave RELCOL.

Risposta dell'utente: Specificare un RELCOL UDA conforme alle regole per l'aggiunta di una colonna attributi relazionali. Ad esempio: RELCOL nome colonna tipo dati

1121304 Nessun tipo di dati è stato trovato dopo la parola chiave RELCOL e il nome colonna attributi relazionali [%s] per la dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di una colonna attributi relazionali non è riuscita poiché non è stato trovato nessun tipo di dati seguente il nome colonna dopo la parola chiave RELCOL.

Risposta dell'utente: Specificare un RELCOL UDA conforme alle regole per l'aggiunta di una colonna attributi relazionali. Ad esempio: RELCOL nome colonna tipo dati

1121305 Il nome colonna attributi relazionali [%s] specificato dopo la parola chiave RELCOL per la dimensione [%s] è troppo lungo. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di una colonna attributi relazionali non è riuscita poiché il nome colonna è troppo lungo.

Risposta dell'utente: Specificare un RELCOL UDA contenente un nome colonna non superiore alla lunghezza massima del database.

1121306 Nessun tipo di dati riconosciuto è stato trovato dopo la parola chiave RELCOL e il nome colonna attributi relazionali [%s] per la dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di una colonna attributi relazionali non è riuscita perché il tipo di dati specificato non è stato riconosciuto.

Risposta dell'utente: Specificare un RELCOL UDA contenente un tipo di dati supportato.

1121307 Nessuna dimensione è stata trovata di seguito al tipo di dati carattere, dopo la parola chiave RELCOL e il nome colonna attributi relazionali [%s] per la dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di una colonna attributi relazionali non è riuscita dal momento che non è stata specificata alcuna dimensione per il tipo di dati carattere.

Risposta dell'utente: Specificare un RELCOL UDA conforme alla sintassi per una colonna del tipo di dati carattere. Ad esempio: RELCOL nome colonna CHAR(10)

1121308 Virgoletta singola di chiusura mancante nel nome colonna, dopo la parola chiave RELCOL per la dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di una colonna attributi relazionali non è riuscita poiché non è stata trovata nessuna singola virgoletta di chiusura alla fine del nome colonna.

Risposta dell'utente: Specificare un RELCOL UDA corrispondente alla sintassi per l'aggiunta di una colonna con il nome colonna racchiuso tra singole virgolette. Ad esempio: RELCOL 'nnn' integer

1121309 II nome colonna [%s] dopo la parola chiave RELCOL per la dimensione [%s] non corrisponde alle convenzioni per le colonne nella base dati relazionali. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di una colonna attributi relazionali non è riuscita dal momento che il nome colonna contiene caratteri non concessi in un nome colonna dal database relazionale.

Risposta dell'utente: Specificare un RELCOL UDA con un nome colonna conforme alle convenzioni delle colonne nel database relazionale, o racchiudere il nome colonna tra singole virgolette.

1121310 Il nome colonna [%s] dopo la parola chiave RELCOL per la dimensione [%s] è lo stesso di una colonna attributi relazionali o di una colonna di attributi cancellata. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di una colonna attributi relazionali non è riuscita poiché il nome colonna è lo stesso di quello della colonna attributi relazionali corrente o di una colonna cancellata.

Risposta dell'utente: Considerare una delle seguenti azioni:

- Specificare un RELCOL UDA con un nome colonna diverso da qualsiasi colonna attributi relazionali per quella dimensione.
- Cancellare la colonna corrente, salvare il profilo e aggiungere la nuova colonna attributi relazionali.

1121311 Il nome colonna [%s] dopo la parola chiave RELCOL per la dimensione [%s] è lo stesso di quello di una tabella corrente nomi alternativi. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di una colonna attributi relazionali non è riuscita poiché il nome colonna è lo stesso di quello di una tabella corrente nomi alternativi.

Risposta dell'utente: Specificare un RELCOL UDA con un nome colonna diverso da qualsiasi tabella corrente nomi alternativi.

1121312 Nessun nome di colonna attributi relazionali è stata trovata dopo la parola chiave RELVAL per il membro [%s] nella dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di un valore attributi relazionali non è riuscita poiché non è stata trovato nessun nome colonna di seguito alla parola chiave RELVAL.

Risposta dell'utente: Specificare un RELVAL UDA conforme alle regole per l'aggiunta di un valore attributi relazionali. Ad esempio: RELVAL nome colonna valore dati

1121313 Nessun dato è stato trovato dopo il nome colonna attributi relazionali e la parola chiave RELVAL per il membro [%s] nella dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di un valore attributi relazionali non è riuscita poiché non è stato trovato nessun valore di seguito al nome colonna dopo la parola chiave RELVAL.

Risposta dell'utente: Specificare un RELVAL UDA conforme alle regole per l'aggiunta di un valore attributi relazionali. Ad esempio: RELVAL nome colonna valore dati

1121314 Il nome della colonna attributi relazionali specificato dopo la parola chiave RELVAL per il membro [%s] nella dimensione [%s] è troppo lungo. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di un valore attributi relazionali non è riuscita poiché il nome della colonna è troppo lungo.

Risposta dell'utente: Specificare un RELVAL UDA contenente un nome colonna con lunghezza non superiore a quella massima del database.

1121315 Il nome colonna specificato dopo la parola chiave RELVAL per il membro [%s] non è riconosciuto quale colonna attributi relazionali per la dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di un valore attributi relazionali non è riuscita poiché il nome colonna non è stato riconosciuto.

Risposta dell'utente: Specificare un RELVAL UDA contenente un nome colonna precedentemente specificato in un RELCOL UDA.

1121316 I dati carattere non sono racchiusi tra virgolette dopo la parola chiave RELVAL e il nome colonna attributi relazionali per il membro [%s] nella dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di un valore carattere attributi relazionali non è riuscita dal momento che tale valore non è racchiuso tra singole virgolette.

Risposta dell'utente: Specificare un RELVAL UDA conforme alla sintassi per una colonna del tipo di dati carattere. Ad esempio: RELVAL nome colonna 'Una stringa'

1121317 Virgoletta di chiusura non trovata alla fine di un nome colonna dopo la parola chiave RELVAL per il membro [%s] nella dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di un valore attributi relazionali non è riuscita poiché non è stata trovata nessuna singola virgoletta di chiusura alla fine del nome colonna.

Risposta dell'utente: Specificare un RELVAL UDA conforme alla sintassi per l'aggiunta di un valore con il nome colonna racchiuso tra virgolette singole. Ad esempio: RELVAL nome colonna 'Una stringa'

1121318 I dati carattere che seguono la parola chiave RELVAL sono più lunghi della dimensione specificata per la colonna attributi relazionali per il membro [%s] nella dimensione [%s]. Le modifiche di profilo sono state respinte.

Spiegazione: L'aggiunta di un valore attributi relazionali non è riuscita poiché i dati carattere forniti sono più lunghi della dimensione della colonna specificata.

Risposta dell'utente: Specificare un RELVAL UDA contenente dati di carattere di dimensioni inferiori o uguali alla dimensione specificata per la colonna.
Appendice B. Utilizzo della libreria DB2

La libreria di DB2 Universal Database si compone dell'aiuto in linea, di manuali in formato PDF e HTML e di programmi di esempio in formato HTML. In questa sezione verranno illustrate e informazioni fornite e le modalità di accesso.

Per accedere alle informazioni sul prodotto in linea, è possibile utilizzare il Centro informazioni. Per ulteriori informazioni consultare "Accesso alle informazioni mediante il Centro informazioni" a pagina 180. E' possibile visualizzare informazioni sulle attività, manuali DB2, informazioni sulla risoluzione dei problemi, programmi di esempio e informazioni su DB2 sul Web.

File in formato PDF e manuali stampati DB2

Informazioni su DB2

Nella tabella che segue i manuali DB2 sono divisi in quattro categorie:

Guida e informazioni di riferimento su DB2

Questi manuali contengono informazioni su DB2 comuni per tutte le piattaforme.

Informazioni sull'installazione e la configurazione di DB2

Questi manuali riguardano DB2 in una piattaforma specifica. Sono disponibili, ad esempio, manuali separati *Quick Beginnings* per DB2 su piattaforme OS/2, Windows e UNIX.

Programmi di esempio in HTML per più piattaforme

Tali esempi rappresentano la versione HTML dei programmi di esempio installati con l'Application Development Client. Hanno una finalità puramente informativa e non sostituiscono i programmi effettivi.

Note relative al release

Questi file contengono le informazioni più aggiornate che non è stato possibile includere nei manuali DB2.

I manuali di installazione, le note relative al release e le esercitazioni possono essere visualizzati in formato HTML direttamente dal CD del prodotto. Molti manuali sono disponibili in formato HTML nel Cd del prodotto e in formato PDF (Adobe Acrobat) nel CD delle pubblicazioni DB2 e possono essere visualizzati e stampati. E' possibile inoltre ordinare una copia stampata direttamente all'IBM. Vedere "Ordine dei manuali stampati" a pagina 176. Nella tabella che segue sono indicati i manuali che è possibile ordinare.

Nelle piattaforme OS/2 e Windows è possibile installare i file HTML nell'indirizzario sqllib\doc\html. Le informazioni su DB2 sono tradotte in diverse lingue, ma non è disponibile una versione tradotta in tutte le lingue di tutto il materiale. Quando le informazioni non sono disponibili in una determinata lingua, viene fornita in alternativa la versione in inglese.

Nelle piattaforme UNIX è possibile installare versioni in più lingue dei file HTML negli indirizzari doc/%L/html dove %L rappresenta la versione locale. Per ulteriori informazioni consultare il manuale *Quick Beginnings*.

E' possibile procurarsi i manuali DB2 e accedere alle informazioni in diversi modi:

- "Visualizzazione delle informazioni in linea" a pagina 179
- "Ricerca di informazioni in linea" a pagina 183
- "Ordine dei manuali stampati" a pagina 176
- "Stampa dei manuali PDF" a pagina 176

Tabella 23 (Pagina 1 di 8). Informazioni su DB2

Nome	Descrizione	Form number	Indirizzario
		Nome file PDF	HTML
Guid	da e informazioni di riferimento su DB2		
Administration Guide	In <i>Administration Guide: Planning</i> viene fornita una panoramica generale dei concetti relativi a informazioni sui problemi di proget- tazione, quali a progettazione di database logici e fisici, e una discussione sull'elevata disponibilità.	SC09-2946 db2d1x70	db2d0
	In Administration Guide: Implementation vengono fornite informazioni sui problemi di implementazi l'implementazione della pro- gettazione, l'accesso ai database, il con- trollo, il backup e il recupero.	SC09-2944 db2d2x70	
	In Administration Guide: Performance sono fornite informazioni sulla valutazione e l'ottimiz dell'ambiente di database e delle prestazioni dell'applicazione.	SC09-2945	
	E' possibile ordinare i tre volumi di <i>Administration Guide</i> in inglese in Nord America utilizzando il form number SBOF-8934.	db2d3x70	
Administrative API	Descrive le interfacce di programmazione	SC09-2947	db2b0
Reference	dell'applicazione DB2 (API) e le strutture di dati che è possibile utilizzare per gestire i database. In questo manuale viene spiegato anche come richiamare le API dalle appli- cazioni.	db2b0x70	
Application Building Guide	Fornisce informazioni sulla configurazione	SC09-2948	db2ax
	dell'ambiente e istruzioni dettagliate su come compilare, collegare ed eseguire applicazioni DB2 in piattaforme Windows, OS/2 e UNIX.	db2axx70	

Nome	Descrizione	Form number	Indirizzario HTML
		Nome file PDF	
APPC, CPI-C, and SNA Sense Codes	Fornisce informazioni generali su codici sense APPC, CPI-C e SNA che è possibile rilevare quando si utilizzano prodotti DB2	Nessun form number db2apx70	db2ap
	Universal Database.	abzapxio	
	Disponibile solo in formato HTML.		
Application Development Guide	Spiega come sviluppare applicazioni che accedono a database DB2 mediante SQL o Java incorporato (JDBC e SQLJ). Gli argo- menti oggetto di discussione includono la scrittura di procedure memorizzate, la scrit- tura di funzioni definite dall'utente, la creazione di tipi definiti dall'utente e lo svi- luppo di applicazioni in ambienti suddivisi in partizioni o con sistemi federati.	SC09-2949 db2a0x70	db2a0
CLI Guide and Reference	Spiega come sviluppare applicazioni che accedono a database DB2 che utilizzano la DB2 Call Level Interface, un'interfaccia SQL richiamabile compatibile con la specifica Microsoft ODBC.	SC09-2950 db2l0x70	db2l0
Command Reference	Spiega come utilizzare il Processore riga comandi e descrive i comandi DB2 che è possibile utilizzare per gestire il database.	SC09-2951 db2n0x70	db2n0
Connectivity Supplement	Fornisce informazioni di riferimento e sull'in- stallazione su come utilizzare DB2 per AS/400, DB2 per OS/390, DB2 per MVS o DB2 per VM come requester dell'appli- cazione DRDA con server DB2 Universal Database. In questo manuale vengono inoltre fornite informazioni dettagliate su come utilizzare server dell'applicazione DRDA con requester dell'applicazione DB2 Connect.	Nessun form number db2h1x70	db2h1
	Disponibile solo in formato HTML e PDF.		
Data Movement Utilities Guide and Reference	Spiega come utilizzare programmi di utilità DB2, ad esempio quelli per l'importazione, l'esportazione, il caricamento, AutoLoader e DPROP che facilitano il trasferimento dei dati.	SC09-2955 db2dmx70	db2dm
Centro data warehouse Administration Guide	Fornisce informazioni su come creare e gestire un data warehouse utilizzando il Centro data warehouse.	SC26-9993 db2ddx70	db2dd
Centro data warehouse Application Integration Guide	Fornisce informazioni che consentono ai programmatori di integrare le applicazioni con il Centro data warehouse e con l'ICM (Information Catalog Manager)	SC26-9994 db2adx70	db2ad

Nome	Descrizione	Form number	Indirizzario
		Nome file PDF	HTML
DB2 Connect User's Guide	Fornisce concetti e informazioni sulla pro-	SC09-2954	db2c0
	grammazione e l'uso generico di prodotti DB2 Connect.	db2c0x70	
DB2 Query Patroller	Fornisce una panoramica operativa de	SC09-2958	db2dw
Administration Guide	sistema DB2 Query Patroller, informazioni specifiche di carattere operativo e gestionale e informazioni sulle operazioni relative ai programmi di utilità dell'interfaccia utente grafica gestionale.	db2dwx70	
DB2 Query Patroller User's	Descrive come utilizzare gi strumenti e le	SC09-2960	db2ww
Guide	funzioni del componente DB2 Query Patroller.	db2wwx70	
Glossary	Fornisce le definizioni dei termini utilizzati in DB2 e nei suoi componenti.	Nessun form number	db2t0
	Disponibile in formato HTML e in <i>SQL</i> <i>Reference</i> .	db2t0x70	
Image, Audio, and Video	Fornisce informazioni generali sui DB2	SC26-9929	dmbu7
Extenders Administration and Programming	extender e informazioni sulla gestione e la configurazione degli extender IAV (image, audio e video) e sulla programmazione realizzata mediante gli extender IAV. Include informazioni di riferimento, diagnostiche, cor- redate da messaggi ed esempi.	dmbu7x70	
ICM (Information Catalog	Fornisce istruzioni su come gestire i cata-	SC26-9995	db2di
Manager) Administration Guide	loghi delle informazioni.	db2dix70	
ICM (Information Catalog	Fornisce definizioni relative alle interfacce	SC26-9997	db2bi
Manager) Programming Guide and Reference	con architettura relative all'ICM (Information Catalog Manager).	db2bix70	
ICM (Information Catalog	Fornisce informazioni sull'utilizzo	SC26-9996	db2ai
Manager) User's Guide	Catalog Manager).	db2aix70	
Installation and	Fornisce istruzioni dettagliate durante i pro-	GC09-2957	db2iy
Configuration Supplement	cesso di pianificazione, installazione e confi- gurazione di client DB2 di una piattaforma specifica. Questo supplemento contiene inoltre informazioni sul binding, sull'impo- stazione di comunicazioni tra server e client, strumenti dea GUI DB2, DRDA AS, l'instal- lazione distribuita, la configurazione di richieste distribuite e l'accesso a fonti di dati eterogenee.	db2iyx70	

Nome	Descrizione	Form number	Indirizzario
		Nome file PDF	HTML
Message Reference	Elenca i messaggi e i codici emessi da DB2, ICM (Information Catalog Manager) e Centro	Volume 1 GC09-2978	db2m0
	data warehouse e descrive e azioni da intraprendere.	db2m1x70	
	E' possibile ordinare entrambi i volumi di Message Reference in inglese in Nord	Volume 2 GC09-2979	
	America con i form number SBOF-8932.	db2m2x70	
OLAP Integration Server	Spiega come utilizzare il componente	SC27-0787	n/d
Administration Guide	Administration Manager di OLAP Integration Server.	db2dpx70	
OLAP Integration Server	Spiega come creare e riempire metaoutline	SC27-0784	n/d
Metaoutline User's Guide	OLAP mediante l'interfaccia OLAP Metaoutline standard, senza utilizzare invece il Metaoutline Assistant.	db2upx70	
OLAP Integration Server	Spiega come creare modelli OLAP mediante	SC27-0783	n/d
Model User's Guide	l'interfaccia OLAP Model Interface standard, senza utilizzare invece il Model Assistant.	db2lpx70	
OLAP Setup and User's Guide	Fornire informazioni sulla configurazione e l'installazione di OAP Starter Kit.	SC27-0702	db2ip
		db2ipx70	
OLAP Spreadsheet Add-in	Descrive come utilizzare il programma di fogli di calcolo Excel per analizzare i dati OLAP.	SC27-0786	db2ep
User's Guide for Excel		db2epx70	
OLAP Spreadsheet Add-in	Descrive come utilizzare i programma di	SC27-0785	db2tp
User's Guide for Lotus 1-2-3	dati OLAP.	db2tpx70	
Replication Guide and	Fornisce informazioni sulla pianificazione, la	SC26-9920	db2e0
Reference	configurazione, la gestione e l'utilizzo degli strumenti IBM Replication forniti con DB2.	db2e0x70	
Spatial Extender User's	Fornisce informazioni sull'installazione, la	SC27-0701	db2sb
Guide and Reference	configurazione, la gestione, la program- mazione e la risoluzione dei problemi di Spatial Extender. Contiene inoltre descri- zioni complete dei concetti relativi ai dati spaziali e fornisce informazioni di rife- rimento, sotto forma di messaggi e istruzioni SQL, specifiche di Spatial Extender.	db2sbx70	
SQL Getting Started	ing Started Introduce concetti relativi a SQL e fornisce esempi di costruzioni e attività.	SC09-2973	db2y0
		db2y0x70	

Nome	Descrizione	Form number	Indirizzario
		Nome file PDF	HTML
SQL Reference, Volume 1 e Volume 2	Descrive la semantica, la sintassi SQL e le regole del linguaggio. Questo manuale	Volume 1 SC09-2974	db2s0
	include anche informazioni sulle incompatibilità tra release, i limiti del pro-	db2s1x70	
	dotto e le viste di catalogo.	Volume 2 SC09-2975	
	inglese in Nord America con il form number SBOF-8933.	db2s2x70	
System Monitor Guide and	Descrive come raccogliere diversi tipi di	SC09-2956	db2f0
Reference	informazioni sui database e sul database manager. In questo manuale viene spiegato l'utilizzo delle informazioni per la compren- sione dell'attività del database, il miglio- ramento dee presentazioni e la determinazione della causa dei problemi.	db2f0x70	
Text Extender Administration and Programming	Fornisce informazioni generai sui DB2	SC26-9930	desu9
	extender e sulla gestione e la configurazione del text extender sulla programmazione mediante i text extender. Include infor- mazioni di riferimento, diagnostiche, corre- date da messaggi, ed esempi.	desu9x70	
Troubleshooting Guide	Consente di determinare l'origine degli	GC09-2850	db2p0
	errori, risolvere problemi e utilizzare stru- menti diagnostici insieme al servizio clienti DB2.	db2p0x70	
Novità	Descrive le nuove caratteristiche, funzioni e	SC13-2881	db2q0
	miglioramenti di DB2 Universal Database, Versione 7.	db2q0x70	
Informazio	ni sull'installazione e la configurazione di DB2		
DB2 Connect Enterprise	Fornisce informazioni sulla pianificazione, la	GC09-2953	db2c6
Edition for OS/2 and Windows Quick Beginnings	migrazione, l'installazione e la configu- razione di DB2 Connect Enterprise Edition in OS/2 e Sistemi operativi Windows a 32 bit. Questo manuale contiene inoltre infor- mazioni sull'installazione e la configurazione relative a molti client supportati.	db2c6x70	
DB2 Connect Enterprise	Fornisce informazioni sulla pianificazione, la	GC09-2952	db2cy
Edition for UNIX Quick Beginnings	migrazione, l'installazione, la configurazione e le attività di DB2 Connect Enterprise Edition in piattaforme UNIX. Questo manuale contiene inoltre informazioni sull'in- stallazione e la configurazione relative a molti client supportati.	db2cyx70	

Nome	Descrizione	Form number	Indirizzario
		Nome file PDF	HTML
DB2 Connect Personal	Fornisce informazioni sulla pianificazione, la	GC09-2967	db2c1
Edition Quick Beginnings	migrazione, l'installazione, la configurazione e le attività di DB2 Connect Personal Edition in OS/2 e Sistemi operativi Windows a 32 bit. Questo manuale contiene inoltre infor- mazioni sull'installazione e la configurazione relative a tutti i client supportati.	db2c1x70	
DB2 Connect Personal	Fornisce informazioni sulla pianificazione,	GC09-2962	db2c4
Edition Quick Beginnings for Linux	l'installazione, la migrazione e la configu- razione di DB2 Connect Personal Edition in tutte le distribuzioni Linux supportate.	db2c4x70	
DB2 Data Links Manager	Fornisce informazioni sulla pianificazione,	GC09-2966	db2z6
Quick Beginnings	l'installazione, la configurazione e le attività di DB2 Data Links Manager nei sistemi ope- rativi AIX e Windows a 32 bit.	db2z6x70	
DB2 Enterprise - Extended	Fornisce informazioni sulla pianificazione,	GC09-2964	db2v3
Edition for UNIX Quick Beginnings	l'installazione e la configurazione di DB2 Enterprise - Extended Edition in piattaforme UNIX. Questo manuale contiene inoltre informazioni sull'installazione e la configu- razione relative a molti client supportati.	db2v3x70	
DB2 Enterprise - Extended	Fornisce informazioni sulla pianificazione,	GC09-2963	db2v6
Edition for Windows Quick Beginnings	l'installazione e la configurazione di DB2 Enterprise - Extended Edition per sistemi operativi Windows a 32 bit. Questo manuale contiene inoltre informazioni sull'installazione e la configurazione relative a molti client supportati.	db2v6x70	
DB2 per OS/2 Quick	Fornisce informazioni sulla pianificazione,	GC09-2968	db2i2
Beginnings	l'installazione, la migrazione e la configu- razione di DB2 Universal Database nel sistema operativo OS/2. Questo manuale contiene inoltre informazioni sull'installazione e la configurazione relative a molti client supportati.	db2i2x70	
DB2 for UNIX Quick	Fornisce informazioni sulla pianificazione,	GC09-2970	db2ix
Beginnings	l'installazione, la migrazione e la configu- razione di DB2 Universal Database in piatta- forme UNIX. Questo manuale contiene inoltre informazioni sull'installazione e la configurazione relative a molti client supportati.	db2ixx70	

Nome	Descrizione	Form number	Indirizzario
		Nome file PDF	HTML
DB2 for Windows Quick	Fornisce informazioni sulla pianificazione,	GC09-2971	db2i6
Beginnings l'installazione, la migrazione e la confi razione di DB2 Universal Database in Sistemi operativi Windows a 32 bit. Q manuale contiene inoltre informazioni stallazione e la configurazione relative molti client supportati.	l'installazione, la migrazione e la configu- razione di DB2 Universal Database in Sistemi operativi Windows a 32 bit. Questo manuale contiene inoltre informazioni sull'in- stallazione e la configurazione relative a molti client supportati.	db2i6x70	
DB2 Personal Edition	Fornisce informazioni sulla pianificazione,	GC09-2969	db2i1
Quick Beginnings	l'installazione, la migrazione e la configu- razione di DB2 Universal Database Personal Edition in OS/2 e Sistemi operativi Windows a 32 bit.	db2i1x70	
DB2 Personal Edition	Fornisce informazioni sua pianificazione, l'in-	GC09-2972	db2i4
Quick Beginnings for Linux	stallazione, la migrazione e la configu- razione di DB2 Universal Database Personal Edition in tutte le distribuzioni Linux supportate.	db2i4x70	
DB2 Query Patroller Installation Guide	Fornisce informazioni sull'installazione rela- tive a DB2 Query Patroller.	GC09-2959	db2iw
		db2iwx70	
DB2 Warehouse Manager	Fornisce informazioni sull'installazione per	GC26-9998	db2id
Installation Guide	gli agenti e i trasformatori warehouse e su ICM (Information Catalog Manager).	db2idx70	
Program	nmi di esempio in HTML per più piattaforme		
Programmi di esempio in HTML	Fornisce i programmi di esempio in formato HTML per i linguaggi di programmazione in tutte le piattaforme supportate da DB2. I programmi di esempio sono forniti per finalità esclusivamente informative. Non tutti sono disponibili in tutti i linguaggi di pro- grammazione. Gli esempi in HTML sono disponibili solo quando il DB2 Application Development Client è installato.	Nessun form number	db2hs
	Per ulteriori informazioni sui programmi, fare riferimento a <i>Application Building Guide</i> .		
	Note relative al release		
Note relative al release di DB2 Connect	Fornisce le informazioni più aggiornate che non è stato possibile includere nei manuali DB2 Connect.	Vedere nota #2.	db2cr
Note relative all'instal- lazione di DB2	Fornisce le informazioni più aggiornate che non è stato possibile includere nei manuali DB2.	Disponibile solo nel CD del prodotto.	

Tabella 23 (Pagina 8 di	8). Informazioni su DB2		
Nome	Descrizione	Form number	Indirizzario
		Nome file PDF	HTML
Note relative al release di DB2	Fornisce le informazioni più aggiornate su tutti i prodotti e le funzionalità di DB2 che non è stato possibile includere nei manuali DB2.	Vedere nota #2.	db2ir
Note	:		
1. 	l carattere <i>x</i> nella sesta posizione del nome finanuale. Ad esempio, il nome file db2d0e70 i Administration Guide mentre db2d0f70 identifi nanuale. Le seguenti lettere vengono utilizza per indicare la versione localizzata:	ile indica la versione dentifica la versione ca a versione france te nella sesta posizio	localizzata di un inglese di se dello stesso one del nome file
Lingua	Identifi-		
Portoghese (Brasile)	b		
Bulgaro	~ U		
Ceco	X		
Danese	d		
Olandese	q		
Inglese	e		
Finlandese	У		
Francese	f		
Tedesco	g		
Greco	а		
Ungherese	h		
Italiano	İ		
Giapponese	j		
Coreano	k		
Norvegese	n		
Polacco	р		
Portoghese	V		
KUSSO	r		
Cinese semplificato	C		
Sloveno			

z

s

t

m

Spagnolo

Svedese

Turco

Cinese tradizionale

- 2. Le informazioni più aggiornate che non è stato possibile includere nei manuali DB2 sono disponibili nelle Note relative al release in formato HTML e come file ASCII. La versione HTML è disponibile nel Centro informazioni e nei CD del prodotto. Per visualizzare il file ASCII:
 - Nelle piattaforme UNIX, vedere il file Release.Notes. Questo file si trova nell'indirizzario DB2DIR/Readme/%L, dove %L rappresenta il nome della versione locale e DB2DIR rappresenta:

- /usr/lpp/db2_07_01 in AIX
- /opt/IBMdb2/V7.1 in HP-UX, PTX, Solaris e Silicon Graphics IRIX
- /usr/IBMdb2/V7.1 in Linux.
- In altre piattaforme vedere il file RELEASE.TXT. Il file si trova nell'indirizzario in cui è installato il prodotto. Nelle piattaforme OS/2 è possibile anche fare doppio clic sulla cartella IBM DB2 quindi fare doppio clic sull'icona Note relative al release.

Stampa dei manuali PDF

Se si preferisce disporre di copie stampate dei manuali, sarà possibile stampare i file PDF disponibili nel CD delle pubblicazioni DB2. Mediante Adobe Acrobat Reader, è possibile stampare l'intero manuale o un intervallo di pagine specifico. Per i nome file di ogni manuale della libreria, vedere Tabella 23 a pagina 168.

La versione più recente di Adobe Acrobat Reader è disponibile nel sito Web Adobe all'indirizzo http://www.adobe.com.

I file PDF sono inclusi nel CD delle pubblicazioni DB2 con un'estensione file di PDF. Per accedere ai file PDF:

- Inserire il CD delle pubblicazioni DB2. In piattaforme UNIX inserire i CD delle pubblicazioni DB2. Fare riferimento alla sezione *Quick Beginnings* per informazioni sulle procedure di attivazione dell'unità CD-ROM.
- 2. Avviare Acrobat Reader.
- 3. Aprire il file PDF desiderato da uno dei seguenti percorsi:
 - Nelle piattaforme OS/2 e Windows:

directory $x:\doc\language$, dove x rappresenta l'unità CD-ROM e *language* rappresenta il codice paese a due caratteri che rappresenta la lingua, ad esempio, EN per inglese.

• In piattaforme UNIX:

directory /*cdrom*/doc/%*L* nel CD, dove /*cdrom* rappresenta i punto di attivazione del CD-ROM e %*L* rappresenta il nome della versione locale desiderata.

E' possibile anche copiare i file PDF dal CD a un'unità locale o di rete e leggerlo da lì.

Ordine dei manuali stampati

E' possibile ordinare i manuali DB2 stampati singolarmente o come serie completa (solo nel Nord America) utilizzando un numero SBOF (sold bill of form). per ordinare i manuali, rivolgersi al rivenditore autorizzato o al rappresentante marketing IBM. In alternativa, è possibile telefonare negli Stati Uniti al numero verde 1-800-879-2755 e in Canada al 1-800-IBM-4YOU. L'ordine può essere effettuato anche dalla pagina Web dedicata alle pubblicazioni all'indirizzo http://www.elink.ibmlink.ibm.com/pbl/pbl.

Sono disponibili due serie di manuali. SBOF-8935 fornisce informazioni di riferimento e sull'utilizzo per DB2 Warehouse Manager. SBOF-8931 fornisce informazioni di riferimento e sull'utilizzo per tutti gli altri prodotti e caratteristiche di DB2 Universal Database. Il contenuto di ciascun SBOF è riportato nella seguente tabella:

Tabella 24. Ord	dine dei manuali stampati	
Numero SBOF	Manua	li inclusi
SBOF-8931	 Administration Guide: Planning Administration Guide: Implementation Administration Guide: Performance Administrative API Reference Application Building Guide Application Development Guide CLI Guide and Reference Command Reference Data Movement Utilities Guide and Reference Data Warebouse Center Administration 	 OLAP Integration Server Administration Guide OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide OLAP Integration Server Model User's Guide OLAP Integration Server User's Guide OLAP Setup and User's Guide OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Excel OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Lotus 1-2-3
	 Data Warehouse Center Administration Guide Data Warehouse Center Application Integration Guide DB2 Connect User's Guide Installation and Configuration Supplement Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming Message Reference, Volumes 1 and 2 	 Replication Guide and Reference Spatial Extender Administration and Programming Guide SQL Getting Started SQL Reference, Volumes 1 and 2 System Monitor Guide and Reference Text Extender Administration and Programming Troubleshooting Guide Novità
SBOF-8935	 Information Catalog Manager Administration Guide Information Catalog Manager User's Guide Information Catalog Manager Programming Guide and Reference 	Query Patroller Administration GuideQuery Patroller User's Guide

DB2 Online Documentation

Accesso all'aiuto in linea

L'aiuto in linea è disponibile per tutti i componenti DB2. Nella tabella riportata di seguito sono descritti i vari tipi di aiuto.

Tipo di aiuto	Contenuto	Come accedere	
Aiuto dei comandi	Spiega la sintassi dei comandi in processore riga comandi.	Da processore riga comandi in modalità interattiva, immettere:	
		? comando	
		dove <i>comando</i> rappresenta una parola chiave o l'intero comando.	
		Ad esempio ? catalog visualizza l'aiuto relativo a tutti i comandi CATALOG, mentre ? catalog database visua- lizza l'aiuto per il comando CATALOG DATABASE.	
Aiuto di Client Configuration Assistant	Spiega le attività che è pos- sibile eseguire in una fine- stra o in un blocco note. 'aiuto include una panora- mica e informazioni sui pre- requisiti che è necessario conoscere e descrive come utilizzare i controlli delle finestre e dei blocco note.	Da una finestra o un blocco note fare clic sul pulsante Aiuto o premere il tasto F1.	
Aiuto di Centro comandi			
Aiuto di Centro di con- trollo			
Aiuto di Centro data warehouse		conoscere e descrive come utilizzare i controlli delle	
Aiuto di Analizzatore eventi			
Aiuto di ICM (Information Catalog Manager)			
Aiuto di Centro gestione satelliti			
Aiuto di Centro script			
Aiuto relativo ai mes- saggi	Descrive la causa della visualizzazione di un mes-	Da processore riga comandi in modalità interattiva, immettere:	
	saggio e le eventuali azioni	? XXXnnnnn	
		dove XXXnnnnn rappresenta un identificativo di mes- saggio valido.	
		Ad esempio ? SQL30081 visualizza l'aiuto relativo al mes- saggio SQL30081.	
		Per visualizzare l'aiuto relativo ai messaggi una schermata alla volta, immettere:	
		? XXXnnnnn more	
		Per salvare l'aiuto di un messaggio in un file, immettere:	
		? XXXnnnnn > nomefile.ext	
		dove <i>nomefile.ext</i> rappresenta il file in cui si desidera salvare l'aiuto de messaggio.	

Tipo di aiuto	Contenuto	Come accedere
Aiuto di SQL	Spiega la sintassi delle istruzioni SQL.	Da processore riga comandi in modalità interattiva, immettere:
		help istruzione
		dove istruzione rappresenta un'istruzione SQL.
		Ad esempio, he1p SELECT visualizza l'aiuto relativo all'istruzione SELECT.
		Nota: L'aiuto di SQL non è disponibile nelle piattaforme UNIX.
Aiuto di SQLSTATE	Spiega gli stati e i codici di classe SQL.	Da processore riga comandi in modalità interattiva, immettere:
		? sqlstate o ? class code
		dove <i>sqlstate</i> rappresenta uno stato SQL a cinque cifre valido e <i>class code</i> rappresenta le prime due cifre dello stato SQL.
		Ad esempio ? 08003 visualizza l'aiuto relativo allo stato 08003 SQL, mentre ? 08 visualizza l'aiuto relativo al codice di classe 08.

Visualizzazione delle informazioni in linea

I manuali inclusi con questo prodotto sono in formato elettronico HTML (Hypertext Markup Language). Il formato elettronico consente di effettuare ricerche o consultare le informazioni, fornendo collegamenti di ipertesto alle informazioni correlate. Semplifica inoltre la condivisione della libreria in tutto il sito.

E' possibile visualizzare i manuali in linea o i programmi di esempio con qualsiasi browser conforme alle specifiche di HTML Version 3.2.

Per visualizzare i manuali in linea o i programmi di esempio:

- Se si eseguono gli strumenti di gestione DB2, utilizzare il Centro informazioni.
- Da un browser fare clic su File —>Apri pagina. a pagina aperta conterrà descrizioni e collegamenti alle informazioni relative a DB2:
 - Nelle piattaforme UNIX aprire la pagina seguente:

INSTHOME/sqllib/doc/%L/html/index.htm

dove %L rappresenta il nome della versione locale.

- Nelle altre piattaforme aprire la pagina seguente:

sqllib\doc\html\index.htm

Il percorso è sull'unità in cui è installato DB2.

Se non è stato installato il Centro informazioni, è possibile aprire la pagina facendo doppio clic sull'icona **Informazioni DB2**. A seconda del sistema utiliz-

zato, l'icona si trova nella cartella principale del prodotto o nel menu di avvio di Windows.

Installazione del browser Netscape

Se non è stato già installato un browser, è possibile installare Netscape dal CD di Netscape fornito con le confezioni del prodotto. Per istruzioni dettagliate su come installarlo, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Inserire il CD di Netscape.
- 2. Solo ee piattaforme UNIX, attivare il CD-ROM. Fare riferimento alla sezione *Quick Beginnings* per informazioni sulle procedure di attivazione dell'unità CD-ROM.
- 3. Per istruzioni per l'installazione, fare riferimento al file CDNAV*nn*.txt, dove *nn* rappresenta l'identificativo della lingua a due caratteri. Il file si trova nell'indirizzario principale del CD.

Accesso alle informazioni mediante il Centro informazioni

Il Centro informazioni consente di accedere rapidamente alle informazioni sul prodotto DB2. E' disponibile in tutte le piattaforme in cui sono a loro volta disponibili gli strumenti di gestione DB2.

Per aprire il Centro informazioni, fare doppio clic sull'icona Centro informazioni. A seconda del sistema utilizzato, l'icona si trova nella cartella principale del prodotto o nel menu di avvio di Windows.

E' possibile inoltre accedere al Centro informazioni utilizzando la barra degli strumenti e il menu **?** nella piattaforma Windows DB2.

Il Centro informazioni fornisce sei tipi di informazioni. Fare clic sul separatore appropriato per visualizzare gli argomenti forniti per quel tipo.

Attività	Attività principali che è possibile eseguire utilizzando DB2.
Riferimento	Informazioni di riferimento DB2, quali parole chiave, comandi e API.
Manuali	Manuali DB2.
Risoluzione dei	problemi Categorie dei messaggi di errore e relative operazioni di recupero.
Programmi di es	Sempio I programmi di esempio forniti con DB2 Application Development Client. Se DB2 Application Development Client non è installato, questo separatore non è visualizzato.
Web	Informazioni relative a DB2 sul World Wide Web. Per accedere a queste informazioni, è necessario disporre di una connessione al Web dal sistema utilizzato.

Quando si seleziona una voce in uno degli elenchi, il Centro informazioni avvia un visualizzatore per visualizzare le informazioni. Potrebbe trattarsi del visualizzatore dell'aiuto, di un editor o di un browser, a seconda del tipo di informazioni selezionate.

Il Centro informazioni fornisce una funzione di ricerca che consente di cercare un argomento specifico senza scorrere tutti gli elenchi.

Per una ricerca testuale completa, seguire il collegamento di ipertesto nel Centro informazioni per accedere al modulo di ricerca **Search DB2 Online Information**.

Il server di ricerca HTML si avvia di solito automaticamente. Se una ricerca nelle informazioni HTML non produce alcun risultato, potrebbe essere necessario avviare i server di ricerca mediante uno dei metodi riportati di seguito:

In Windows

Fare clic sul pulsante Start, scegliere Programmi —> IBM DB2 —> Information —> Start HTML Search Server.

In OS/2

Fare doppio clic sulla cartella **DB2 per OS/2**, quindi fare doppio clic sull'icona **Start HTML Search Server**.

Fare riferimento alle note relative al release qualora si verifichino atri problemi durante la ricerca di informazioni HTML.

Nota: LA funzione di ricerca non è disponibile negli ambienti Linux, PTX e Silicon Graphics IRIX.

Utilizzo dei wizard DB2

I wizard consentono di completare attività di gestione specifiche guidando l'utente nell'esecuzione di un passaggio alla volta. Sono disponibili mediante Centro di controllo e Configurazione Client. Nella tabella riportata di seguito sono elencati i wizard e ne è descritta la finalità.

Nota: I wizard per la creazione dei database, degli indici, per la configurazione dell'aggiornamento di più siti, e per la configurazione delle prestazioni sono disponibili per l'ambiente database con partizioni.

Wizard	Consente di	Modalità di accesso
Aggiungere database	Catalogare un database in una workstation client.	Dal Client Configuration Assistant fare clic su Aggiungi .
Backup dei database	Determinare, creare e pianificare un'operazione di backup.	Dal Centro di controllo fare clic con il tastino destro del mouse su database di cui si desidera eseguire il backup e selezionare Backup —> Database - Wizard .
Configurare aggior- namento su più siti	Configurare un aggiornamento di più siti, una transazione distribuita o un commit a due fasi.	Dal Centro di controllo fare clic con i tastino destro del mouse sulla cartella Database e selezionare Aggior- namento su più siti.
Creazione di database	Creare un database ed eseguire alcune attività di configurazione di base.	Dal Centro di controllo fare clic con il tastino destro sulla cartella Database e selezionare Creare —> Database - Wizard.
Creazione di tabelle	Selezionare tipi di dati di base e creare una chiave principale per la tabella.	Dal Centro di controllo fare clic con il tastino destro del mouse sull'icona Tabelle e selezionare Creare —> Tabella - Wizard .
Creare table space	Creare un nuovo table space.	Dal Centro di controllo fare clic con il tastino destro del mouse sull'icona Table Space e selezionare Creare —> Table Space - Wizard .
Creare indice	Segnala gli indici da creare ed eliminare per tutte le query.	Dal Centro di controllo fare clic con il tastino destro del mouse sull'icona Indice e selezionare Creare —> Indice - Wizard.
Configurare pre- stazioni	Ottimizzare le prestazioni di un database aggior- nando i parametri di configurazione per rispon- dere ai requisiti aziendali.	Dal Centro di controllo fare clic con il tastino destro del mouse sul database desiderato e selezionare Configurare prestazioni- Wizard .
		Per l'ambiente del database suddiviso in partizioni, dalla vista Partizioni database, fare clic con il tastino destro del mouse sulla prima partizione del database che si desidera ottimizzare e selezionare Configurare prestazioni - Wizard .
Ripristinare database	Ripristino di un database dopo un errore. Consente di capire quale backup utilizzare e quali log riprodurre.	Dal Centro di controllo fare clic con il tastino destro del mouse sul database che si desidera ripristinare e selezio- nare Ripristinare —> Database - Wizard.

Impostazione di un server dei documenti

In base all'impostazione predefinita, le informazioni relative a DB2 sono installate nel sistema locale. Ciò significa che tutti coloro che devono accedere alle informazioni relative a DB2 devono installare gli stessi file. Per fare in modo che le informazioni relative a DB2 vengano memorizzate in un solo percorso, effettuare le seguenti operazioni:

- Copiare tutti i file e i sottoindirizzari da \sqllib\doc\html nel sistema locale in un server Web. Ciascun manuale dispone del proprio sottoindirizzario contenente tutti i file HTML e GIF necessari che lo compongono. Assicurarsi che la struttura dell'indirizzario non subisca modifiche.
- 2. Configurare il server Web per cercare tutti i file nel nuovo percorso. Per informazioni, fare riferimento all'appendice NetQuestion nella sezione *Installation and Configuration Supplement*.
- 3. Se si utilizza la versione Java del Centro informazioni, è possibile specificare un URL di base per tutti i file HTML, da utilizzare per l'elenco di manuali.
- Quando è possibile visualizzare i file dei manuali, è possibile inserire un segnalibro sugli argomenti consultati più frequentemente. Generalmente si inserisce un segnalibro alle seguenti pagine:
 - · Elenco di manuali
 - Indice dei manuali utilizzati più di frequente
 - Articoli a cui si fa riferimento più frequentemente, ad esempio l'argomento ALTER TABLE
 - Il modulo di ricerca

Per informazioni su come richiamare i file della documentazione in linea di DB2 Universal Database da un computer centrale, fare riferimento all'Appendice NetQuestion nella sezione *Installation and Configuration Supplement*.

Ricerca di informazioni in linea

Per trovare informazioni nei file HTML, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Fare clic su Ricerca nel riquadro superiore. Utilizzare il modulo di ricerca per trovare un argomento specifico. Questa funzione non è disponibile negli ambienti Linux, PTX o Silicon Graphics IRIX.
- Fare clic su Indice nel riquadro superiore. Utilizzare l'indice per trovare un argomento specifico nel manuale.
- Visualizzare il sommario o l'indice dell'aiuto o il manuale HTML e utilizzare quindi la funzione di ricerca del browser Web per trovare un argomento specifico nel manuale.
- Utilizzare la funzione del segnalibro del browser per tornare rapidamente a un argomento specifico.
- Utilizzare la funzione di ricerca del Centro informazioni per trovare argomenti specifici. Vedere la sezione "Accesso alle informazioni mediante il Centro informazioni" a pagina 180 per ulteriori dettagli.

Appendice C. Informazioni particolari

Queste informazioni sono state sviluppate per i prodotti e i servizi offerti negli Stati Uniti. E' possibile che negli altri paesi l'IBM non offra i prodotti, le funzioni o i servizi illustrati in questo documento. Consultare il rappresentante IBM locale per informazioni sui prodotti e sui servizi disponibili nel proprio paese. Ogni riferimento relativo a prodotti, programmi o servizi IBM non implica che solo quei prodotti, programmi o servizi IBM possano essere utilizzati. In sostituzione a quelli forniti dall'IBM, possono essere usati prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti dell'IBM. E' comunque responsabilità dell'utente valutare e verifiche la possibilità di utilizzare altri prodotti, programmi o servizi non IBM.

L'IBM può avere brevetti o domande di brevetto in corso relativi a quanto trattato nella presente documentazione. La fornitura di questa pubblicazione non implica la concessione di alcuna licenza su di essi. E' possibile inviare le richieste di licenza scrivendo a:

Director of Commercial Relations IBM Europe Schoenaicher Str. 220 D-7030 Boeblingen Deutschland

Il seguente paragrafo non è valido per il Regno Unito o per tutti i paesi le cui leggi nazionali siano in contrasto con le disposizioni in esso contenute: L'IBM FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE NELLO STATO IN CUI SI TROVA SENZA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO. Alcuni stati non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni, quindi, la presente dichiarazione potrebbe non essere a voi applicabile.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le informazioni incluse in questo documento vengono modificate su base periodica; tali modifiche verranno incorporate nelle nuove edizioni della pubblicazione. L'IBM si riserva il diritto di apportare miglioramenti e/o modifiche al prodotto o al programma descritto nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

L'IBM si riserva il diritto di utilizzo o distribuzione delle informazioni fornite dal cliente nel modo ritenuto più opportuno senza alcun obbligo nei confronti dell'utente.

Coloro che detengono la licenza su questo programma e desiderano avere informazioni allo scopo di consentire: (i) uno scambio di informazioni tra programmi indipendenti ed altri (compreso questo) e (ii) l'uso reciproco di tali informazioni, dovrebbero rivolgersi a: **IBM** Corporation J74/G4 555 Bailey Avenue, P.O. Box 49023 San Jose, CA 95161-9023 U.S.A

Queste informazioni possono essere rese disponibili secondo condizioni contrattuali appropriate, compreso, in alcuni casi, il pagamento di un addebito.

Il programma su licenza descritto in questo manuale e tutto il materiale su licenza ad esso relativo sono forniti dall'IBM nel rispetto delle condizioni previste dalla licenza d'uso.

Le informazioni relative a prodotti non IBM sono state ottenute dai fornitori di tali prodotti. L'IBM non ha verificato tali prodotti e, pertanto, non può garantirne l'accuratezza delle prestazioni. Eventuali commenti relativi alle prestazioni dei prodotti non IBM devono essere indirizzati ai fornitori di tali prodotti.

Questa pubblicazione contiene esempi di dati e prospetti utilizzati nelle attività aziendali quotidiane. Per illustrarle nel modo più completo, gli esempi contengono nomi di persone, società, marchi e prodotti. Tutti i nomi contenuti nel manuale sono fittizi e ogni riferimento a nomi ed indirizzi reali è puramente casuale.

|--|

1–2–3	Ambiente linguaggio
AIX	Net.Data
AS/400	Note
DB2	OS/2
DB2 OLAP server	OS/390
DB2 UDB (Universal Database)	RS/6000
DRDA	S/390
IBM	SecureWay

I termini seguenti sono marchi di altre società:

Lotus e 1-2-3 sono marchi della Lotus Development Corporation negli Stati Uniti o in altri paesi o in entrambi.

Microsoft, Windows, Windows NT sono marchi o marchi registrati della Microsoft Corporation.

Java e tutti i marchi a base Java sono marchi della Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Tivoli e NetView sono marchi della Tivoli Systems, Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi.

UNIX è un marchio concesso su licenza esclusivamente tramite la X/Open Company Limited.

Nomi di altre prodotti, società e servizi possono essere marchi di altre società.

Glossario

Questo glossario definisce i termini utilizzati nel manuale e nella libreria dilBM DB2 OLAP Server.

dimensione account. Tipo di dimensione che offre informazioni di rilevazione contabile. E' possibile selezionare una dimensione quale dimensione account,anche se non è obbligatoria.

responsabile. La persona responsabile dell'installazione e la gestione diDB2 OLAP Server e per l'impostazione degli account e del sistema di sicurezza per l'utente.

agente. Processo che avvia e chiude le applicazioni ed i database, gestisce i collegamenti per l'utente e gestisce la sicurezza di accesso dell'utente.

tabella ID nomi alternativi. Tabella creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale contenente un'associazione di nomi di tabelle nomi alternativi multidimensionali assegnati da DB2 OLAP Server ai numeri ID.

vista ID nomi alternativi. Vista creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale contenente una riga per ciascuna tabella nomi alternativi multidimensionale utilizzata con un cubo relazionale. Esiste un'unica vista ID nomi alternativi per ciascun cubo relazionale.

nome alternativo. Nome alternativo di una dimensione o di un membro.

dimensione dell'ancora. Dimensione densa identificata quale dimensione che il DB2 OLAP Server utilizza per definire la struttura della tabella fact che crea nel cubo relazionale per un database multidimensionale.

API. Application programming interface. L'API di DB2 OLAP Server è una libreria di funzioni utilizzabili in un programma personalizzato in C o in Visual Basic per accedere a DB2 OLAP Server.

Application Manager. Strumento utilizzabile per creare e gestire applicazioni OLAP.

sezione applicazioni. Sezione del file di configurazione RSM (Relational Storage Manager) contenente i valori dei parametri che sostituiscono a quelli degli stessi parametri contenuti nella sezione RSM del file di configurazione. **blocco**. Stringa di elementi di dati registrata o trasmessa quale unità.

cache. Componente della memoria. Ogni database multidimensionale contiene una cache dati e una cache indice.

calcolo. Equazione nel profilo di un database, script di calcolo, o script di prospetto che calcola il valore di un membro particolare o o di un punto in un prospetto.

script di calcolo. File di testo contenente istruzioni per eseguire calcoli in un database multidimensionale. Definito anche script calc.

parametro Commit Block. Parametro della pagina Transaction del blocco note Impostazioni del database utilizzato per impostare il numero di blocchi che è possibile modificare prima che DB2 OLAP Server esegua i commit dei blocchi.

tabella di catalogazione cubo. Tabella creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale contenente un elenco di tutti i database multidimensionali memorizzati nel database relazionale. Visualizza anche l'applicazione con la quale è associato ciascun cubo. Alla creazione di un database multidimensionale, DB2 OLAP Server crea una nuova riga nella tabella.

vista di catalogazione cubo. Vista creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale che permette ad un utente SQL di accedere ad un elenco di applicazioni OLAP e cubi relazionali.

tabella cubo. Tabella creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale contenente un elenco di dimensioni in un cubo relazionale e le informazioni relative a ciascuna dimensione.

vista cubo. Vista creata dal DB2 OLAP Server nel database relazionale che permette ad un utente SQL di accedere ai nomi di tutte le dimensioni in un cubo relazionale e alle informazioni associate per ciascuna dimensione. Esiste una vista cubo per ciascun cubo relazionale nel database relazionale.

caricamento dei dati. Processo nel corso del quale un database multidimensionale viene riempito di dati. Il caricamento di dati stabilisce i valori effettivi per i valori delle celle definite nel profilo del database per il database. **regole di caricamento dati**. Insieme di operazioni che il DB2 OLAP Server esegue sui dati provenienti da un file di sorgente esterno.

responsabile del database. Persona responsabile dell'amministrazione di un database relazionale.

file di registrazione del database. Insieme di file di registrazione primari e secondari costituito da record di registrazione che registrano tutte le modifiche di un database. Il file di registrazione del database è utilizzato per eseguire il rollback delle modifiche per le unità di lavoro di cui non è stato eseguito il commit e per ripristinare un database ad uno stato di congruenza.

DMS (database managed space). Spazio in una tabella gestito dal database.

nome del database. Il nome del database relazionale nel quale si desidera che il DB2 OLAP Server memorizzi i dati multidimensionali.

profilo del database. Struttura per la definizione degli elementi di un database all'interno di DB2 OLAP Server. Essa contiene definizioni di dimensioni e membri, attributi ed indicatori di dimensioni dense o rade, attributi della dimensione dell'ancora, calcoli, membri condivisi e modifiche alla struttura ad incremento del database.

applicazione OLAP. Un'applicazione che è possibile creare utilizzando Application Manager o i comandi ESSCMD (in DB2 OLAP Server) o con il desktop di DB2 OLAP Integration Server, che si trova nello Starter Kit. Un'applicazione OLAP può contenere uno o più database multidimensionali e qualsiasi script di calcolo, di prospetto e le regole per il caricamento dei dati.

applicazione SQL. Applicazione che utilizza istruzioni SQL. Per accedere ai dati in un cubo relazionale è possibile utilizzare le applicazioni SQL.

attributi relazionali. Una caratteristica di una tabella dimensioni, rappresentata da una colonna. E' possibile eseguire istruzioni SQL sui dati contenuti nelle colonne degli attributi relazionali.

copia. Informazioni memorizzate nelle tabelle relazionali che riflettono le informazioni memorizzate nel profilo di un database multidimensionale.

cubo relazionale. Un insieme di dati e metadati memorizzati in un database relazionale che definisce un database multidimensionale. Un cubo relazionale è simile a un database multidimensionale, ma si riferisce alla porzione di un database memorizzata in un database relazionale.

database multidimensionale. Un database OLAP che è possibile creare utilizzando Application Manager o i comandi ESSCMD (in DB2 OLAP Server) o con il desktop di DB2 OLAP Integration Server, che si trova nello Starter Kit. Un database OLAP include un profilo del database, i dati, gli script di calcolo facoltativi associati, gli script di prospetto facoltativi e le regole per il caricamento dei dati. DB2 OLAP Server memorizza i dati effettivi e una shadow del profilo di database in tabelle collocate in un database relazionale.

database relazionale. Un database che è organizzato e al quale si accede secondo le relazioni tra le voci dei dati. Un database relazionale contiene un insieme di tabelle relazionali, viste ed indici.

dati multidimensionali. I dati contenuti in un database multidimensionale. I dati possono includere valori dei dati (caricati da una fonte esterna) che rappresentano combinazioni del più basso livello di membri delle dimensioni del database; valori dei dati calcolati dai valori dei dati di base; e i valori dei dati scorsi creati dalla combinazione dei valori per i membri nella dimensione gerarchica.

dimensione. Categoria di dati come time, account, product o marketing. In un profilo di database multidimensionale, la dimensione costituisce il più alto livello di consolidamento.

dimensione densa. Dimensione che presenta un'elevata probabilità di occupare uno o più data point in ciascuna combinazione di dimensioni ricorrente.

dimensione rada. Dimensione che presenta una bassa percentuale di posizioni di dati piene. Ad esempio, un prodotto non venduto in tutti i mercati di una società sarebbe un valido esempio di dimensione rada.

dimensione tempo. Tipo di dimensione che consente di definire la frequenza con cui vengono effettuati la raccolta e l'aggiornamento dei dati. E' possibile definire solo una dimensione Tempo e non è indispensabile che esista una dimensione Tempo.

ESSCMD. Interfaccia della riga comandi utilizzata per eseguire le operazioni del server in modo interattivo o attraverso un file batch.

File di configurazione di Relational Storage Manager (RSM.CFG). File del DB2 OLAP Server contenente i

parametri del database relazionale che è possibile modificare.

file RSM.CFG. Vedere File di configurazione di Relational Storage Manager (RSM.CFG).

ID utente del database. L'ID utente che si desidera far utilizzare a DB2 OLAP Server per collegarsi al database relazionale. L'impostazione predefinita è l'ID supervisore specificato quando il DB2 OLAP Server viene avviato per la prima volta.

impostazioni del database. Impostazioni che è possibile modificare per migliorare le prestazioni e l'utilizzo dello spazio del database relazionale. E' possibile modificare le impostazioni utilizzando i programmi di utilità o i comandi di cui è fornito il sistema di gestione del database relazionale.

livello di isolamento. Parametro che determina il modo in cui i dati vengono bloccati o isolati da altre transazioni e processi mentre si accede ai dati. E' possibile impostare il livello di isolamento nel file di configurazione di Relational Storage Manager (RSM.CFG).

membro. Componente discreto di una dimensione. Ad esempio, Gennaio 1997 o 1Trim97 sono membri tipici di una dimensione Tempo.

membro condiviso. Membro che condivide esplicitamente lo spazio di memorizzazione con un altro membro dello stesso nome. Un attributo di questo membro lo designa come condiviso. I membri condivisi impediscono che si eseguano operazioni di calcolo ridondanti su un membro presente in più di un'ubicazione nel profilo del database.

membro di pari livello. Membro di seconda generazione dello stesso livello di ramo.

metaoutline. Un modello contenente la struttura e le regole per la creazione di una struttura di database da un modello OLAP. Mediante il metaoutline, è possibile creare una struttura di database in cui caricare i dati. Il desktop di DB2 OLAP Integration Server include uno strumento denominato OLAP Metaoutline che è possibile utilizzare per creare uno o più metaoutline da un modello OLAP.

metaoutline OLAP. Vedere metaoutline.

modello. Un modello logico (schema a stella) creato da tabelle e colonne in un database relazionale. E' possibile utilizzare i modello OLAP per creare un metaoutline che genera la struttura di un database multidimensionale. Il

desktop di DB2 OLAP Integration Server include uno strumento denominato OLAP Metaoutline che è possibile utilizzare per progettare e creare un modello OLAP basato su una origine dati relazionale.

modello OLAP. Vedere modello.

named pipe. API utilizzata per speciali applicazioni nodo-a-nodo e, in particolare, per l'accesso ai server del database e per le comunicazioni.

nome generazione. Nome unico che descrive una generazione nel profilo di un database.

nome livello. Nome univoco che descrive un livello nel profilo di un database.

OLAP (online analytical processing). Ambiente di elaborazione Server client multi-utente e multidimensionale per utenti che hanno necessità di analizzare in tempo reale dati di impresa consolidati. I sistemi OLAP comprendono funzioni di ingrandimento/riduzione e di orientamento dei dati, nonché complesse operazioni di calcolo, di analisi dell'andamento dei mercati e di creazione di modelli.

parametri del database relazionale. Parametri che possono essere impostati nel file di configurazione RSM.

password del database. La password per l'ID utente che si desidera far utilizzare a DB2 OLAP Server per collegarsi al database relazionale.

profilo. Consultare profilo del database.

RDBMS. Relational database management system. Database considerato come un insieme di tabelle e modificato secondo il modello relazionale dei dati.

relational storage manager. Un componente di DB2 OLAP Server che consente all'unità OLAP di accedere al DB2 ed agli altri database relazionali.

riorganizzazione. Operazione che consente di effettuare il ripristino o la ricreazione delle tabelle e delle viste create dal DB2 OLAP Server nel database relazionale.

schema a stella. Tipo di schema del database relazionale utilizzato dal DB2 OLAP Server. Quando si utilizza Application Manager per creare un database multidimensionale, DB2 OLAP Server crea una tabella fact principale e un insieme di tabelle dimensioni. La tabella fact contiene effettivi valori dei dati per il database e le tabelle dimensioni contengono i dati relativi ai membri e alle loro relazioni. script di prospetto. File ASCII che comprende i comandi di Report Writer per generare uno o più prospetti di produzione. Gli script di prospetto possono essere eseguiti nel modo batch, utilizzando l'interfaccia della riga comandi ESSCMD o anche mediante Application Manager. Lo script è un file di testo che contiene istruzioni relative al richiamo dei dati, alla formattazione e alle emissioni.

sezione database. Sezione del file di configurazione RSM (Relational Storage Manager) contenente i valori dei parametri che sostituiscono quelli degli stessi parametri dell'applicazione corrente.

Spreadsheet Add-in. Software che unisce senza fondere Microsoft Excel e Lotus 1-2-3 per consentire l'analisi dei database multidimensionali. La libreria del software appare come un menu Aggiuntivo al foglio elettronico e fornisce le funzioni di collegamento, di zoom e di calcolo.

SQL. Structured Query Language. Linguaggio standardizzato per definire e modificare i dati nel database relazionale.

tabella attributi definiti dall'utente. Tabella relazionale creata dal DB2 OLAP Server nel database relazionale contenente un ID membro e il nome di un attributo definito dall'utente per ciascun membro specificato al momento della creazione del profilo. Esiste un'unica tabella di attributo definito dall'utente per ciascuna dimensione in un profilo.

tabella chiave. Tabella creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale equivalente all'indice del database multidimensionale. Il server DB2 OLAP crea la tabella chiave dopo la prima ristrutturazione riuscita.

tabella dimensioni. Tabella creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale contenente informazioni dettagliate relative ai membri in una dimensione. Esiste un'unica tabella dimensioni per ciascuna dimensione in un profilo.

tabella fact. Tabella (o in molti casi un gruppo di quattro tabelle) creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale contenente i valori dei dati per un cubo relazionale.

tabella generazione. Tabella creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale contenente numeri e nomi generazione per ciascuna generazione denominata, specificata al momento della creazione del profilo. Esiste un'unica tabella generazione per ciascuna dimensione in un profilo. tabella livello. Tabella creata dal DB2 OLAP Server nel database relazionale contenente numeri e nomi livello per ciascun livello specificato al momento della creazione del profilo. Esiste un'unica tabella livello per ciascuna dimensione in un profilo.

tabella relazionale. Tabella creata dal DB2 OLAP Server nel database relazionale. DB2 OLAP Server crea numerose tabelle relazionali per tutte le applicazioni e i database OLAP creati.

table space. Un termine astratto che indica una raccolta di contenitori in cui vengono memorizzati gli oggetti database. Un table space fornisce un livello di azione indiretta tra un database e le tabelle memorizzate all'interno del database. Un table space:

- Dispone di spazio sulle unità di memorizzazione supporti.
- Dispone di tabelle create al suo interno. Queste tabelle utilizzano spazio nei contenitori riservato al table space. E' possibile memorizzare i dati, l'indice, i campi e le sezioni LOB di una tabella nello stesso table space oppure ripartirli in table space separati.

user-defined attribute (UDA). Stringa salvata con il membro di una dimensione che descrive alcuni aspetti del membro. Un attributo definito dall'utente detto RELANCHOR viene utilizzato con il membro di livello superiore di una dimensione per indicare la dimensione da utilizzare come dimensione dell'ancora.

vista a stella. Vista di relazione creata dal DB2 OLAP Server nel database relazionale che permette ad un utente SQL di accedere ai dati dallo schema a stella in un'unica vista con il JOIN già eseguito.

vista attributi definiti dall'utente. Vista relazionale creata dal DB2 OLAP Servernel database relazionale che permette ad un utente SQL di accedere agli attributi definiti dall'utente per una dimensione.

vista dimensioni. Vista creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale che permette ad un utente SQL di accedere ad informazioni relative ai membri contenuti in una dimensione.

vista fact. Vista creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale che permette ad un utente SQL di collegare i dati fact alle dimensioni per accedere ai valori dei dati effettivi in un cubo relazionale.

vista relazionale. Vista creata da DB2 OLAP Server nel database relazionale. DB2 OLAP Server crea nume-

rose viste relazionali per tutte le applicazioni e i database OLAP creati.

Indice analitico

Α

Abilitazione dell'autorizzazione, DB2 OLAP Server 30, 49 AccountsType 131 aiuto in linea 178 AIX Ambiente multi-thread 16 AliasIdViewName 125 AliasTableName 139 Allocations Manager, aggiunta 19, 36 ambienti multi-thread 16 amministrazione del sistema opzioni per AIX, Solaris e HP-UX 51 API(Application Programming Interface) modulo aggiuntivo 19, 36 App name 125 applic. 140 Application Manager 5 applicazione avvio automatico in Windows 29 conservazione 72 Essbase 5 specifica nel file rsm.cfg 104 SQL 7 applicazione di Essbase definizione 5 applicazione OLAP creazione 95 panoramica 86 applicazione SQL definizione 7 applicazioni SQL creare 123 ARBORPATH impostazione ambiente per AIX, Solaris e HP-UX 44 variabile d'ambiente per Windows 27 assegnazione dello spazio, file di registrazione del database 78 attributi relazionali aggiunta colonne alle tabelle dimensioni 97 aggiunta valori alle colonne 99 nome colonna in tabella dimensioni 132 rimozione dei valori dalle colonne 100 autenticazione, Information Catalog Manager 56

autorizzazione, concessione 74 avvio in AIX, Solaris e HP-UX 46 in background per AIX, Solaris e HP-UX 47 in primo piano per AIX, Solaris e HP-UX 47 avvio per Windows applicazioni, avvio automatico 29 DB2 OLAP server 27 server, avvio automatico 28

В

backup e ripristino dei dati 83 blocchi, contesa per 117 browser Netscape installazione 180

С

CalcEquation 130 calcolo del database 120 caricamento dati 92, 119 catalogo delle informazioni esempi 52 programmi per l'estrazione 52 verifica 70 catalogo delle informazioni di esempio, verifica 70 catalogo di metadati creazione 24, 42 informazioni su 23, 41 catalogo di metadati OLAP creazione 24, 42 informazioni su 23, 41 Centro informazioni 180 chiave di licenza, modalità creazione 35 chiave di licenza, modalità di creazione 18 colonne dimensioni contenuto della vista fact 134 contenuto della vista LRO 140 vista a stella contenuto 135 colonne membro dell'ancora 134 componenti di Starter Kit 21, 39 componenti Web, Information Catalog Manager 56 compressione, impostazioni ignorate 87 concessione dell'autorizzazione 74

configurazione di DB2 OLAP Server 101 connessioni attive, vista 92 considerazioni run-time 122 considerazioni sulla sicurezza, Information Catalog Manager 56 contenitore di dati 100 Conversione valuta, modulo aggiuntivo 19, 36 Creazione della partizione, modulo aggiuntivo 19, 36 creazione di applicazioni OLAP, panoramica 86 creazione di database multidimensionali, panoramica 86 creazione ed eliminazione di un database relazionale 74 CubeName 125 CubeViewName 125 cubo relazionale 6 cubo, relazionale 6

D

database calcolo 120 caricamento dati 92 differenze nella memorizzazione 93 multidimensionale 6 profilo 96 relazionale 6 ristrutturazione di un database multidimensionale 80 database multidimensionale creazione 95 definizione 6 panoramica 86 ristrutturazione 80 database relazionale creazione ed eliminazione 74 definizione 6 gestione 72 ID collegamento 74 riorganizzazione (deframmentazione) 82 dati backup e ripristino 83 caricamento 92 garanzia di integrità 80 relazionale 2 dati multidimensionali 6 DB 2 OLAP Starter Kit arresto in Windows 29 DB2 ottimizzazione 117 RDBMS supportati 16

DB2 OLAP Integration Server connessione a server e origini dati relazionali. 23, 41 creazione di un catalogo di metadati OLAP 23, 41 installazione 22.40 introduzione 2 pubblicazioni ix struttura della directory del server 25, 43 utilizzo per il caricamento dei dati 29 utilizzo per il caricamento dei dati per AIX, Solaris e HP-UX 46 variabili di ambiente 44 DB2 OLAP Server Abilitazione dell'autorizzazione 30, 49 aggiornamento 30, 48 arresto in AIX, Solaris e HP-UX 48 arresto in Windows 29 assegnazione della memoria 119 avvio automatico in Windows 28 avvio in AIX, Solaris e HP-UX 46 avvio in Windows 27 componenti 2 configurazione 101 installazione in AIX, Solaris e HP-UX 35 installazione in Windows 18 interrogazione 122 introduzione 2 miglioramento delle prestazioni 115 pubblicazioni ix vantaggi 2 viste 123 DB2 OLAP Starter Kit aggiornamento 30, 48 arresto in AIX, Solaris e HP-UX 48 caricamento dati 29 caricamento dei dati per AIX, Solaris e HP-UX 46 componenti 39 installazione 39 installazione dell'esercitazione 21, 40 introduzione 2 pubblicazioni ix deframmentazione, database relazionale 82 differenze di gestione, database 93 dimensione del pool, vista 92 dimensione dell'ancora e ristrutturazione 80 identificazione 88 impostazione 90 informazioni su 87 scelta 89

dimensione dell'ancora (continua) visualizzazione 92 dimensione, limitazioni 90 dimensioni del pool di buffer, impostazione 80 dimensioni dense ricerca della 90 tabelle chiavi e fact 80 dimensioni rade caricamento dati 87 tabelle chiavi e fact 80 dimensioni, limitazioni 87 DimensionId 127 DimensionName 127 DimensionTag 127 DimensionType 127 DimensionViewName 127 documentazione ix

Ε

eliminazione di un database relazionale 74 esercitazione installazione con Starter Kit 21, 40 esercitazione di Starter Kit creazione dell'OLAP di esempio 22 uso 22

F

FactViewName 125 file cshrc per AIX, Solaris e HP-UX 44 File di configurazione rsm.cfg 101 file di registrazione database, assegnazione 78 gestione dimensioni 77 file di registrazione del database 78 assegnazione di spazio 78 gestione dimensioni 77 file di registrazione in DB2 78 file profile, AIX e HP-UX 44 file rsm.cfg editazione 102 parametri 105 sezione applicazioni 104 sezione database 105 sezione RSM 104 finestra agente utilizzo in AIX, Solaris e HP-UX 51 utilizzo in Windows 33

Foglio elettronico, modulo aggiuntivo 19, 36

G

Gateway Web, modulo aggiuntivo 19, 36 GenerationName 131 GenerationNumber 131

Η

hardware supportato 11 HP-UX Ambiente multi-thread 16 HTML programmi di esempio 174

ID collegamento del database, relazionale 74 ID collegamento, database relazionale 74 ID supervisore 74 ID, di collegamento del database relazionale 74 identificativo lingua manuali 175 Impostare l'opzione Path per AIX, Solaris e HP-UX 46 impostazione dei programmi di controllo ODBC IBM 31, 49 Merant 32 impostazione di un server dei documenti 183 impostazioni del database, modifica 76 impostazioni punto di sincronizzazione 77 Information Catalog Manager per il Web considerazioni sulla sicurezza 56 descrizione 52 installazione 56, 57, 61, 66 personalizzazione 70 prereguisiti 54 requisiti software 54 server Web Websphere IBM HTTP 57, 61 informazioni dell'ultimo minuto 175 informazioni in linea ricerca 183 visualizzazione 179 installazione browser Netscape 180 installazione del DB2 OLAP Server informazioni preliminari necessarie 18 RDBMS supportati 16 installazione di DB2 OLAP Server aggiornamento 30, 48

installazione di DB2 OLAP Server (continua) funzionalità aggiuntive disponibili 19, 36 in AIX, Solaris e HP-UX 35 in Windows 18 informazioni preliminari necessarie 35 introduzione 11 passaggi per l'installazione di DB2 OLAP Server in AIX, Solaris e HP-UX 37 passaggi per l'installazione per Windows 20 protocolli di comunicazione 16 requisiti hardware 11 requisiti software 13 installazione di DB2 OLAP Starter Kit aggiornamento 30, 48 in Windows 21 installazione 39 passaggi per l'installazione per Windows 21 installazione di Information Catalog Manager per il Web 66 installazione, chiave di licenza creata in fase di 18, 35 integrità di dati 80 Interfaccia SQL in Windows 31 Interfaccia SQL, modulo aggiuntivo 19, 36 Interprete Perl e Information Catalog Manager 54 interrogazione 122 interrogazioni 116 ISHOME variabile d'ambiente per Windows 27 isolamento e risoluzione dei problemi 84

Κ

kernel 4

L

LeftSiblingRelld 129 lettura ripetibile, livello di isolamento 112 lettura senza esecuzione del commit, livello di isolamento 111 LevelName 131 Libreria DB2 aiuto in linea 178 Centro informazioni 180 identificativo lingua per i manuali 175 impostazione di un server dei documenti 183 informazioni dell'ultimo minuto 175 manuali 167 libreria DB2 *(continua)* ordine dei manuali stampati 176 ricerca di informazioni in linea 183 stampa di manuali PDF 176 struttura di 167 visualizzazione delle informazioni in linea 179 wizard 181 livelli di isolamento lettura ripetibile 112 lettura senza esecuzione del commit 111 stabilità del cursore 111 stabilità lettura 111 LROViewName 125

Μ

manuali ix, 167, 176 MDSM (Multidimensional Storage Manager) 4 MemberName contenuto vista dimensioni 128 vista attributi definiti dall'utente 138 membri cancellazione dalle dimensioni 80 nelle dimensioni 89 membro dell'ancora colonne 135 memoria, assegnazione 119 metaoutline, definizione 5 miglioramento delle prestazioni 76 modello, definizione 5 moduli aggiuntivi, DB2 OLAP Server Allocations Manager 19, 36 API (Application Programming Interface) 19, 36 Conversione valuta 19, 36 Creazione della partizione 19, 36 Foglio elettronico 19, 36 Gateway Web 19, 36 Interfaccia SQL 19, 36 Oggetti 19, 36 motore OLAP 4 Multidimensional Storage Manager 4, 91

Ν

NoCurrencyConv 131 Nome della società, parametro per AIX, Solaris e HP-UX 47 per Windows 27 Nome membro valuta 131 nome tabella alternativo 132 Nome tabella nomi alternativi Rel 139 Nome utente, parametro per AIX, Solaris e HP-UX 47 per Windows 28 NOTE 140 note relative al release 175 numero di blocchi inseriti, vista 92 numero massimo raggiunto, vista 92

0

OBJDESC 140 OBJNAME 140 **OBJTYPE** 140 Oggetti, modulo aggiuntivo 19, 36 **OLAP Integration Server** vedere DB2 OLAP Integration Server 23 operazioni del server, gestione comandi per Windows 33 opzioni per AIX, Solaris e HP-UX 51 operazioni, gestione del server comandi per Windows 33 opzioni per AIX, Solaris e HP-UX 51 OS/390 parametro FINDEX 114 parametro KINDEX 114 ottimizzazione DB2 OLAP Server 118 DB2 UDB (Universal Database) 117

Ρ

parametri del file, rsm.cfg 105 parametri di run-time, visualizzazione 92 parametri STARTCONNECTIONS 112 parametri, file rsm.cfg 105 parametro ADMINSPACE 105, 107 parametro commit block, impostazione 77 parametro FACT 105, 108 parametro FINDEX 105, 114 parametro ISOLATION 110 parametro KEYSPACE 108 parametro KINDEX 105, 114 parametro MAXPOOLCONNECTIONS 112 parametro nomedatabase 104 parametro PARTITIONING 105, 113 parametro RDB_NAME 104, 106 parametro RDB_PASSWORD 106

parametro RDB USERID 106 parametro TABLESPACE 105, 107 parametro TRACEFILESIZE 110 parametro TRACELEVEL 109 ParentRelld 129 password di sistema, parametro per AIX, Solaris e HP-UX 47 per Windows 28 password, OLAP 74 PATH variabile d'ambiente per Windows 27 PDF 176 percentuale inutilizzata, vista 92 personalizzazione post-installazione 70 personalizzazione, Information Catalog Manager 70 prestazioni, miglioramento assegnazione della memoria 119 caricamento dati 119 configurazione del DB2 OLAP Server 118 gestendo la dimensione del file di registrazione database 77 modificando le impostazioni del database 76 ottimizzazione di DB2 117 ottimizzazione per le interrogazioni 122 requisiti 115 prestazioni, ottimizzazione calcolo del database 120 Utilizzo del programma di utilità RUNSTATS 122 Windows NT 116 processo di calcolo, parzialmente multithread 115 profilo, database 96 programma di controllo ODBC in AIX, Solaris e HP-UX 49 in Windows 31 programma di utilità per l'inizializzazione del catalogo delle informazioni 52 programma di utilità RUNSTATS, utilizzo in un nuovo database multidimensionale 122 programmi di esempio HTML 174 per più piattaforme 174 programmi di utilità per l'estrazione in Information Catalog Manager 52 Protocolli per le comunicazioni supportati 16 pubblicazioni ix

R

RATCOLUMNNAME 137

RATCOLUMNSIZE 137 RATCOLUMNTYPE 137 RATViewName 127 RDBMS installazione separata 18 RDBMS, supportati DB2 UDB (Universal Database) 16 Server comune DB2 16 recupero dei database 80 Relational Storage Manager 4, 91 RelDimensionName 127 RelMemberID 129 RelMemberName 129 requisiti ottimizzazione delle prestazioni 115 requisiti 16 requisiti hardware 11 requisiti software 13 componenti di ICM (Information Catalog Manager) 53 Information Catalog Manager per il Web 54 requisiti software di ICM (Information Catalog Manager) 53 responsabilità del sistema comandi per Windows 33 ricerca informazioni in linea 181, 183 ridenominazione delle dimensioni 80 righe per blocco, vista 92 riorganizzazione creazione ed eliminazione 74 di un database relazionale 82 dimensioni del pool di buffer, impostazione 80 impostazioni, modifica 76 recupero 80 riorganizzazione, database relazionale 82 ripristino dei dati dal backup 83 risoluzione dei problemi 84 ristrutturazione di un database multidimensionale 80 RSM (Relational Storage Manager) 4

S

schema a stella definizione 6 tabelle e viste 5 schema, stella 6 script SQL creare cataloghi e tabelle 23, 41 server Web Websphere IBM HTTP 57, 61 sistema di sicurezza OLAP 72 sistema di sicurezza, OLAP 72 SmartGuide wizard 181 SMP (shared multiprocessor) 115 software supportato 13 Solaris Ambiente multi-thread 16 spazi tabella temporanei 117 uso 79 SQL Interface in AIX, Solaris e HP-UX 49 stabilità del cursore, livello di isolamento 111 stabilità lettura, livello di isolamento 111 stampa di manuali PDF 176 Starter Kit componenti 21 installazione 21 StarViewName 125 status 130 storage manager 91 storage manager doppio 91 STOREOPTION 140 Strumenti di Information Catalog Manager 52 struttura della directory DB2 OLAP server 21, 38 OLAP Integration Server 25, 43

Т

tabella attributi definiti dall'utente descrizione 96 tabella attributi relazionali descrizione 96 tabella chiavi 96 tabella cubo 95 tabella dimensioni aggiunta colonne di attributi relazionali 97 descrizione 96 tabella fact descrizione 96 esempio 88 ottimizzazione delle prestazioni 117 tabella generazione 96 tabella ID nome alternativo 95 tabella livello 96 tabella LRO 96

tabelle, schema a stella 5 terminologia 5

U

UDA 138 UDA (user-defined-attribute) definizione 190 UDAViewName 127 UnarySymbol 131 UPDATEDATE 140 USERNAME 140 utilizzo degli spazi tabella 79

V

variabile LD_LIBRARY_PATH in Solaris 44 variabile LIBPATH in AIX 44 variabile library path 44 variabile SHLIB_PATH in HP-UX 44 variabili d'ambiente aggiornamento manuale per Windows 26 aggiornamento per AIX, Solaris e HP-UX 44 per i client del database 25 variabili di ambiente per i client del database 43 verifica del catalogo delle informazioni di esempio 70 vista applicazioni SQL 123 ID nomi alternativi, informazioni su 138 schema a stella 5 schema di denominazione 123 utilizzo della vista ID nomi alternativi 138 vista a stella contenuto 135 interrogazioni tramite SQL in UNIX e Windows NT 135 nome 135 vista attributi definiti dall'utente 138 vista attributi relazionali 137 accesso tramite SQL 137 vista cubo contenuto 126 nome 126 uso 125 vista cubo, interrogazione del nome tramite SQL interrogazione del nome tramite SQL 127 vista di catalogazione cubo accesso tramite SQL 125 contenuto 125 nome 125

vista (continua) vista di catalogazione cubo, informazioni su 124 vista dimensioni contenuto 128 interrogazione dei nomi membro tramite SQL 132 interrogazione del nome tramite SQL 132 nome 128 vista fact contenuto 133 interrogazioni tramite SQL in UNIX e Windows NT 134 nome 133 vista ID nomi alternativi, esecuzione di interrogazioni tramite SQL 139 Vista LRO (Linked Reporting Object) contenuto 140 esecuzione di interrogazioni tramite SQL 140 uso 139 vista a stella contenuto 135 descrizione 96 esecuzione di interrogazioni tramite SQL, UNIX e Windows NT 135 nome 135 uso 132 vista attributi definiti dall'utente 138 descrizione 96 uso 138 vista attributi relazionali accesso tramite SQL 137 descrizione 96 nome e contenuto 137 vista cubo contenuto 126 descrizione 95 interrogazione del nome tramite SQL 127 nome 126 uso 125 vista di catalogazione cubo accesso tramite SQL 125 contenuto 125 nome 125 uso 124 vista dimensioni contenuto 128 descrizione 96 interrogazione dei nomi membro tramite SQL 132 interrogazione del nome tramite SQL 132 nome 128

vista fact contenuto 133 descrizione 96 esecuzione di interrogazioni tramite SQL, UNIX e Windows NT 134 nome 133 uso 132 vista ID nomi alternativi descrizione 95 esecuzione di interrogazioni tramite SQL 139 informazioni su 138 uso 138 vista LRO 96 Vista LRO (Linked Reporting Object) contenuto 140 esecuzione di interrogazioni tramite SQL 140 uso 139 visualizzazione informazioni in linea 179

W

wizard aggiunta di database 182 backup database 182 completamento di attività 181 configurazione dell'aggiornamento su più siti 182 configurazione delle prestazioni 182 creazione di database 182 creazione di tabelle 182 creazione di table space 182 indice 182 ripristino database 182 wizard indice 182 wizard per il backup dei database 182 wizard per il ripristino 182 wizard per l'aggiunta dei database 182 wizard per la configurazione dell'aggiornamento su più siti 182 wizard per la configurazione delle prestazioni 182 wizard per la creazione di database 182 wizard per la creazione di tabelle 182 wizard per la creazione di table space 182

Come ottenere ulteriori informazioni dalla IBM

Se si riscontrano problemi tecnici, rivedere ed eseguire quanto suggerito nel manuale *Troubleshooting Guide* prima di contattare il supporto clienti DB2. Questo manuale fornisce informazioni utili da comunicare al supporto clienti DB2 per una rapida risoluzione dei problemi.

Contattare il rappresentante IBM di zona oppure un qualsiasi distributore software IBM per ordinare o ottenere informazioni sui prodotti DB2 Universal Database.

- •
- •

Informazioni sul prodotto

- •
- •

http://www.ibm.com/software/data/

Le pagine WWW del DB2 forniscono le informazioni DB2 correnti relative alle novità, descrizioni dei prodotti, programmi educativi ed altro.

http://www.ibm.com/software/data/db2/library/

DB2 Product and Service Technical Library fornisce l'accesso alle FAQ (frequently asked questions), le correzioni, i manuali e le informazioni tecniche DB2 più aggiornate.

Nota: Queste informazioni sono soltanto in Inglese.

http://www.elink.ibmlink.ibm.com/pbl/pbl/

Il sito Web per ordinare pubblicazioni internazionali fornisce informazioni su come ordinare tali pubblicazioni.

http://www.ibm.com/education/certify/

Il sito web Professional Certification Program fornisce informazioni relative alla verifica di certificazione per una vasta gamma di prodotti IBM, incluso DB2.

ftp.software.ibm.com

Collegarsi come anonymous. Nell'indirizzario /ps/products/db2, è possibile trovare i demo, le correzioni, le informazioni e gli strumenti relativi al DB2 e a molti altri prodotti.

comp.databases.ibm-db2, bit.listserv.db2-l

Questi newsgroup Internet sono a disposizione degli utenti per discutere delle loro esperienze con i prodotti DB2.

Da Compuserve: GO IBMDB2

Immettere questo comando per accedere ai forum IBM DB2 Family. Tutti i prodotti DB2 sono supportati mediante questi forum.

Per informazioni su come contattare l'IBM al di fuori degli Stati Uniti, consultare l'Appendice A dell'*IBM Software Support Handbook*. Per accedere a questo documento, visitare la seguente pagina Web: http://www.ibm.com/support/, quindi selezionare il collegamento IBM Software Support Handbook accanto al pulsante della pagina.

Nota: In alcuni paesi, i rivenditori autorizzati IBM possono contattare la relativa struttura di supporto e non il Centro di supporto IBM.



Riservato ai commenti del lettore

IBM SecureWay Communications Server per Windows NT e Windows 2000 Guida per il responsabile di rete Versione 6.1

SC13-2915-00

Commenti relativi alla pubblicazione in oggetto potranno contribuire a migliorarla.

Si invita il lettore ad usare lo spazio sottostante citando, ove possibile, i riferimenti alla pagina ed al paragrafo; i suggerimenti ed i commenti inviati potranno essere usati liberamente dall'IBM e dalla Selfin e diventeranno proprietà esclusiva delle stesse.

Si prega di non utilizzare questo foglio per richiedere informazioni tecniche su sistemi, programmi o pubblicazioni; per tali esigenze si consiglia di rivolgersi al punto di vendita o alla filiale IBM interessata.

Commenti:

• •	• •		•••	• •	• •	• •	•	• •	• •	• •	• •	• •	•	• •	•	 •	• •	• •	•		•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	•	 •	• •	• •	• •	• •	·	 •		•		•	• •	• •	•	• •	·	•••	• •	•	• •	•
							•						•			 •	• •		•			• •	•	• •		•					 •					•			•		•			•		•			•		
							•						•			 •	• •	• •	•		•	• •	•	• •		•		•		•	 •					•			•		•			•					•		
							•			• •			•			 •	• •	• •	•		•	• •	•	• •		•		•		•	 •					•			•		•			•		•			•		
							•						•		•	 •	• •	• •	•		•	• •	•	• •		•		•		•	 •			• •		•			•		•			•		•			•		•
							•			• •			•			 •	• •	• •	•		•	• •	•	• •		•		•		•	 •					•			•		•			•		•		• •	•		•
							•						•		•	 •	• •	• •	•		•	• •	•	• •		•			• •		 •	• •	• •			•	 •		•		•	• •		•	• •	•		• •	•		•
						• •	•			• •			•		•	 •	• •	• •	•		•	• •	•	• •		•		•		•	 •		• •	• •		•	 •		•		•	•••		•		•		• •	•		•
						• •	•	• •	• •	• •			•		•	 •	• •	• •	•		•	• •	•	• •		•		•		•	 •	• •	• •	•	• •	•	 •		•		•	• •		•		•		• •	•		•
••						• •	•	• •		• •		• •	•		•	 •	• •	• •	•		•	• •	•	• •		•		•		•	 •		• •	• •		•	 •		•		•		• •	•	• •	•		• •	•		•
	Ν	om	ne								•								• •				•				• •	• •		• •	 	•					 •														
	Μ	lan	sic	ne	/Ti	ito	0				•		•		•					• •					•	• •		•		•	 	•		•			 •	• •	• •	• •											
	In	ndir	izz	0																											 																				



SELFIN S.p.A.

Translation Assurance

via F. Giordani, 7

80122 - NAPOLI


Numero programma: 5648-OLP

Printed in Denmark by IBM Danmark A/S

