

IBM DB2 Universal Database



Poznámky k verzi

Verze 8.2 FixPak 3 (ekvivalent verze 8.1 Fixpak 10)

IBM DB2 Universal Database



Poznámky k verzi

Verze 8.2 FixPak 3 (ekvivalent verze 8.1 Fixpak 10)

Než použijete tyto informace a odpovídající produkt, nezapomeňte si přečíst všeobecné informace uvedené v sekci *Upozornění*.

Tento dokument obsahuje informace, které jsou vlastnictvím společnosti IBM. Je poskytován na základě licenčního ujednání a je chráněn autorským zákonem. Informace obsažené v této publikaci neobsahují žádné záruky týkající se produktu a žádný výrok uvedený v této příručce nelze v tomto smyslu interpretovat.

Příručky vydávané společností IBM si můžete objednat v síti Internet nebo prostřednictvím místního zastoupení společnosti IBM.

- Chcete-li si příručky objednat v síti Internet, přejděte na stránky střediska IBM Publications Center na adrese www.ibm.com/shop/publications/order
- Chcete-li zjistit, kde najdete místní zastoupení společnosti IBM, přejděte na stránky IBM Directory of Worldwide Contacts na adrese www.ibm.com/planetwide

Chcete-li si objednat příručky o systému DB2 u oddělení DB2 Marketing and Sales v USA nebo v Kanadě, volejte číslo 1-800-IBM-4YOU (426-4968).

Pokud odešlete informace společnosti IBM, udělujete tím společnosti IBM nevýhradní právo použít nebo distribuovat tyto informace libovolným způsobem, který společnost považuje za odpovídající, bez vyžádání vašeho svolení.

© Copyright International Business Machines Corporation 2002, 2005. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

Informace o poznámkách k verzi . . . ix

Informace o této verzi 1

Novinky v této verzi	1
Rozšířená podpora modulu Query Patroller pro operační systémy Linux	1
Vylepšení Vývojového centra pro uložené procedury v jazyku Java	1
Podpora nativního ovladače DB2 pro jazyk PHP	1
Podpora 31bitových aplikací na 64bitovém systému Linux pro zSeries	1
Vylepšení produktu DB2 Cube Views	1
Historie oprav produktu	3
Problémy kompatibility	3
Zpětná kompatibilita	3
Kompatibilita produktu	10

Informace o instalaci, migraci, přechodu na vyšší verzi a konfiguraci . 21

Požadavky na hardware a software.	21
Poznámky k instalaci.	21
Nové volby Průvodce nastavením DB2	21
Změny v Průvodci nastavením DB2 (Windows).	22
Omezení instalace rozšířeného zabezpečení (Windows)	22
Cesta k adresáři nemůže obsahovat mezery (Linux a UNIX)	24
Požadavky pro systém Red Hat Enterprise Linux 4	24
Verze sady JDK pro produkt DB2 UDB (Linux na procesorech IA64 a Linux na procesorech POWER)	24
Dekomprese instalačních obrazů (Linux a UNIX)	24
Produkt DB2 UDB neumožňuje použít instalační cestu s národními znaky (Windows)	25
Stažení a dekomprese oprav FixPak pro více produktů (Windows).	25
Instalace produktu DB2 UDB z instalačních obrazů (Linux a UNIX)	26
Instalace produktu DB2 UDB z instalačních obrazů (Windows)	26
Prostor na disku potřebný pro instalaci produktu DB2 UDB pomocí souboru odpovědí.	27
Omezení přidávání produktů pomocí příkazu db2setup (Linux a UNIX)	27
Webové nástroje DB2.	28
Vázání balíků produktu Query Patroller po použití oprav FixPak	28
Instalace produktu Query Patroller na úrovni opravy FixPak 3 nebo vyšší	29
Instalace serveru Query Patroller	29
Definování nové skupiny databázových oblastí v produktu Query Patroller	29
Instalace nástrojů klienta Query Patroller	29
Znovuvytvoření verzí beta databází.	30
Instalace souborů MDAC pro národní jazykové verze produktu DB2 UDB	30

Licenční zásady pro produkt DB2 Universal Database Workgroup Server Edition	30
Instalace dalších asijských písem (Linux)	30
Konfigurace Vývojového centra pro použití sad JDK (Linux)	31
Vytvoření jména skupiny a uživatele v distribucích United Linux 1.0 a SuSE Linux.	32
Démon systému nápovědy se po instalaci pomocí příkazu db2_install nespustí (UNIX a Linux).	32
Logo Ready for Tivoli (UNIX)	32
Nástroj pro redukci obrazu instalace – db2iprune (Windows)	33
Omezení při instalaci dokumentace produktu DB2 Universal Database verze 8 (Windows)	33
Předchozí instalace aktualizované na nejnovější úroveň (Windows)	33
Systémové požadavky pro produkt DB2 .NET Data Provider (Windows)	33
Instalace klientů DB2 verze 8 a produktu DB2 Connect PE pro jiné než administrační účely (Windows)	34
Poznámky k migraci	34
Migrace tabulek EXPLAIN	34
Migrace produktu XML Extender z předchozích verzí	34
Migrace produktu DB2 Universal Database při použití produktu DataJoiner nebo replikace	35
Migrace produktu DB2 Universal Database (Windows)	35
Migrace 32bitové databáze DB2 verze 8 systému Windows do 64bitové verze systému Windows	35
Migrace z produktu DB2 UDB verze 7 do verze 8.2.2 v prostředí MSCS.	36
Migrace databází (HP-UX na počítačích IA64)	39
Informace o odinstalaci	40
Tichá odinstalace produktu DB2 UDB (Windows)	40
Kód produktu pro odebrání Informačního centra DB2 pomocí tiché odinstalace (Windows)	41

Známa omezení, problémy a náhradní řešení 43

Omezení	43
Tabulková funkce SNAP_GET_DB vrací neúplné výsledky	43
Volba REPLACE příkazu IMPORT nezachovává klauzuli NOT LOGGED INITIALLY	43
Data typu Long a LOB nelze reorganizovat pomocí místní reorganizace tabulky	43
Blokování v zamykacích kurzorech může v klientských aplikacích vypadat nekonzistentně	44
Program datového skladu pro export dat pomocí ODBC do souboru	44
Datové typy nepodporované v integrovaném ladicím programu Vývojového centra pro kód SQL	44
Strukturované typy ve Vývojovém centru	44
Omezení nástroje Vývojové centrum v 64bitových operačních systémech.	44
Vývojové centrum (Linux)	44

Ladění uložených procedur s dvojitými uvozovkami	44	Nekompatibilita správce Merant Driver Manager (UNIX)	54
Nastavení cesty potřebné pro povolení rutin Java ke kompilaci v nástroji Vývojové centrum	45	NFS APAR IY32512 – Nedostupné podprocesy (AIX)	56
Omezení Vývojového centra při současném spuštění a ladění uložených procedur jazyka Java	45	Chyba volby prekompilátoru SQLFLAG (STD)	56
Metoda DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros není podporována	45	Při použití komplexu subsystémů v produktu DB2 Connect musí být povoleno vytváření fondu připojení	56
Must být instalován běhový modul kompilátoru IBM XL C/C++ (systém Linux na platformách iSeries a pSeries, 64bitová verze)	46	DB2 Connect Custom Advisor	57
Univerzální ovladač JDBC typu 2 není podporován v produktu DB2 UDB verze 8.2.2 (Linux AMD64)	46	Vytvoření databáze katalogu nástrojů selže (HP-UX)	57
Kurzory v aplikacích PHP	46	Zobrazení indických znaků v nástrojích rozhraní DB2 GUI	57
Omezení konfiguračního klíčového slova ConnectNode rozhraní CLI/ODBC	46	Nástroje grafického uživatelského rozhraní nejsou podporovány na serverech zSeries (Linux)	58
Omezení funkce SQLColumns (rozhraní CLI)	46	Uzavírejte výrazy vyhledávání Informačního centra DB2 do uvozovek, obsahují-li čísla	58
Omezení volby vazby pro balíky CLI	47	Při importu souborů jazyku značek není generován soubor žurnálu nástroje Centrum informačního katalogu	59
Omezení obslužného programu CLI LOAD	47	Vázání balíků produktu Query Patroller	59
Vytvoření databáze katalogu nástrojů není podporováno (Linux for AMD64)	47	Nedostupnost portů v produktu Query Patroller (Windows)	60
Vytvoření databáze katalogu nástrojů není podporováno (AIX, Solaris Operating Environment a HP-UX)	48	Zabezpečená prostředí (Windows)	60
Omezení paměti pro produkty DB2 UDB Express a DB2 Workgroup Server Edition verze 8.2	48	Ukázkové programy pro XML Extender byly přejmenovány	61
Plánování pravidelného spuštění procesu datového skladu	48	Rozložení dokumentů obsahujících nejedinečná jména atributů a prvků v nástroji XML Extender	62
Omezení podpory SNA ve verzi 8	48	Rozdíly mezi architekturou SNA a protokolem TCP/IP při použití produktu DB2 Connect	64
Problémy modulu plug-in zabezpečení a omezení pro klienty DB2 UDB (Windows)	49	Aktualizace dokumentace. 65	
Selhání při vykazování úspěšného přihlášení během pokusu o připojení (AIX)	49	Administrace: Implementace. 65	
Dvoudílné jméno uživatele není podporováno (Windows ME)	49	Automatické ukládání. 65	
Stránka Načíst a importovat sloupce nepodporuje znaky DBCS v souborech IXF	49	Definice generovaného sloupce v existující tabulce	65
Nástroje grafického uživatelského rozhraní pro operační systémy Linux na procesorech AMD64	49	Agregační proměnné registru	65
Minimální nastavení zobrazení pro nástroje grafického rozhraní	50	Aspekty ověřování pro vzdálené klienty	66
Nesprávné zobrazení znaků GB18030 na pruhu titulku okna	50	Podpora přímého vstupu a výstupu (DIO) a souběžného vstupu a výstupu (CIO)	66
Nedělit tabulky Centra informačního katalogu do oblastí	50	Technologie distributora a automatické přesměrování klientů	66
Omezení produktu Query Patroller, je-li zakázán parametr DYN_QUERY_MGMT	50	Aspekty automatického přesměrování klientů pro katalogizaci na serveru DB2 Connect	67
Výsledné tabulky produktu Query Patroller nyní používají schéma DB2QPRT	51	Podpora lokálního systémového účtu (Windows)	68
Omezení indikátoru narušení	51	Podpora dvoudílného jména uživatele	68
Znamé problémy a náhradní řešení. 51		Podrobnosti ověřování Kerberos	68
Export do souboru IXF s indexy ve sloupcích obsahujících znaky – a +	51	Další informace o podpoře Kerberos	68
Chyba CLI0116E nebo SQL0428N při volání rozhraní API db2ReadLog	51	Administrace: Výkon. 69	
Příkaz "db2gcf -k" v produktu DB2 UDB Workgroup Server Edition selže	52	Obslužný program regulátoru	69
Chyba SQL1224 z modulu wrapper DRDA (AIX)	52	Volba metody reorganizace databáze	70
Aktivační klávesy nejsou v produktu Microsoft Visual Studio .NET Framework 1.1 funkční	53	Podpora velkých stránek pro paměť FCM (64bitová verze AIX 5L)	70
Zjednodušená čínština (AIX)	53	V proměnné registru DB2_RESOURCE_POLICY lze použít nový prvek	70
Zjednodušená čínština (Red Hat Linux)	53	Nové systémové proměnné (Linux)	71
		Nová komunikační proměnná registru	73
		Nová proměnná výkonu	73
		Proměnné kompilátoru SQL	74
		Aktualizace konfiguračních parametrů	75
		Soubor konfiguračních parametrů databáze SQLDBCONF	76
		Změna proměnné DB2_HASH_JOIN na výchozí hodnotu	76
		Proměnná registru DB2NTNOCACHE je nahrazena	76
		Tabulky modulu Explain a organizace jejich informací	76

Pokyny pro zachycení informací modulu Explain . . .	77	Koncentrátor připojení ovladače JDBC produktu DB2	
Další návratové kódy příkazu db2CfgGet API, parametr		Universal a vyvažování zátěže komplexu subsystémů .	101
collate_info	77	Klíčové slovo OleDbReportIsLongForLongTypes	
Automatické nastavení výchozí velikosti pro načítání		konfigurace rozhraní CLI/ODBC	109
v předstihu a výchozí nastavení aktualizace	78	Klíčové slovo OleDbSQLColumnsSortByOrdinal	
Administrace: Plánování	79	konfigurace rozhraní CLI/ODBC	109
Tabulky dělené do klastrů podle úseků	79	Skupina vlastností zdroje dat DB2 pro Poskytovatele	
Návrh tabulkového prostoru katalogu	79	rozhraní IBM DB2 OLE DB	110
Podporované kódy teritorií a kódové stránky	79	Nesprávná syntaxe adresy URL v diagramu syntaxe	
Podpora funkce XA v produktu DB2 Universal		DB2Binder	112
Database	80	Přesměrování klientů ovladače DB2 Universal JDBC	112
Aktualizované hodnoty TPM a tp_mon_name pro		Přizpůsobení vlastností konfigurace ovladače DB2	
formáty řetězce xa_open	82	Universal JDBC	114
Aktivace konverzních tabulek pro kódové stránky 923		Odebrána funkce db2secFreeToken	115
a 924	83	Pečlivě implementujte vlastní moduly plug-in	
Soubory konverzních tabulek pro kódové stránky se		zabezpečení	115
symbolem euro.	84	Moduly plug-in zabezpečení	116
Reference rozhraní API	89	Rozhraní API modulu plug-in zabezpečení	116
Podpora volby SYNCPOINT	89	Konvence při pojmenovávání modulů plug-in (Linux a	
Nové pole pro strukturu SQLEDBDESC	89	UNIX)	116
Oprava nového pole ve struktuře		Omezení v knihovnách modulů plug-in zabezpečení	116
SQLB-TBSPQRY-DATA	89	Moduly plug-in zabezpečení GSS-API nepodporují	
Vývoj aplikací: Sestavování a spouštění aplikací . . .	89	ověřování prostřednictvím více toků	116
Ukázky dynamické opakované konfigurace (AIX) . . .	89	Moduly plug-in zabezpečení GSS-API nepodporují	
Podporovaný software pro vývoj Linux	90	šifrování zpráv a podepisování	117
Přizpůsobení voleb prekompilace a vázání pro		Implicitní ukončení transakcí v samostatných	
procedury SQL.	93	aplikacích	117
Požadovaná volba kompilace z jazyků C/C++ (Linux		Podpora distribuovaných transakcí	117
na 64bitových procesorech POWER)	93	Vývoj aplikací: Programování aplikací serveru	117
Příkaz kompilace a propojení pro uložené procedury		Procedury modulu CLR (Common Language	
v jazyce Micro Focus COBOL (HP-UX)	94	Runtime) pro více výsledných sad.	117
Minimální podporovaná verze kompilátoru Micro		Režimy řízení provádění rutin CLR (Common	
Focus COBOL (HP-UX)	94	Language Runtime) (klauzule EXECUTION	
Nastavení proměnných prostředí pro uložené procedury		CONTROL)	117
v jazyce Micro Focus COBOL (Windows)	94	Maximální přesnost a počet desetinných míst	
Příručka Application development: Call Level Interface		v rutinách CLR (Common Language Runtime).	118
(CLI)	94	Příručka Command Reference	118
Aktualizace tabulky diagnostiky pro funkci		Příkaz REORGCHK	118
SQLDescribeParam (rozhraní CLI).	94	Příkaz REORG INDEXES/TABLE	119
Asynchronní provádění rozhraní CLI	95	Příkaz BACKUP DATABASE.	120
Atribut připojení SQL_ATTR_PING_DB	95	Migrace databází	121
Funkce SQLBindParameter (rozhraní CLI)	95	db2inidb - příkaz inicializace zrcadlené databáze	121
Funkce SQLMoreResults (rozhraní CLI)	96	Poznámka k použití příkazu db2iupdt	121
Další atributy prostředí	96	Nový parametr pro příkaz db2sqljcustomize	121
Požadavek pro dynamické posouvateľné kurzory . . .	96	Nový parametr pro příkaz sqlj	121
Konfigurační klíčové slovo RetCatalogAsCurrServer		Aktualizace příkazu pro monitorování a odstraňování	
rozhraní CLI/ODBC	96	problémů (db2pd)	122
Konfigurační klíčové slovo ReceiveTimeout rozhraní		Aktualizace příkazu SET CLIENT	123
CLI/ODBC	97	Aktualizace příkazu PRECOMPILE	123
Atribut příkaz SQL_ATTR_RECEIVE_TIMEOUT	97	Aktualizace příkazu UPDATE HISTORY FILE	123
Konfigurační klíčové slovo Reopt rozhraní CLI/ODBC	97	Aktualizace příkazů EXPORT a IMPORT	124
Atribut příkazu SQL_ATTR_REOPT	98	Aktualizace příkazu LOAD.	124
Konfigurační klíčové slovo CurrentPackageSet rozhraní		Modifikátory typů souborů pro obslužný program pro	
CLI/ODBC	98	načítání	124
Atribut připojení		Modifikátory typů souborů pro importní program	125
SQL_ATTR_CURRENT_PACKAGE_SET	99	Příkaz ATTACH	126
Klíčové slovo MapBigintCDefault konfigurace		Příkaz RECOVER DATABASE	126
rozhraní CLI/ODBC	100	Příkaz UPDATE HISTORY FILE.	126
Klíčové slovo DescribeOutputLevel konfigurace		db2upd8 - Příkaz aktualizace databáze na aktuální	
rozhraní CLI/ODBC	100	úroveň verze 8	127
Vývoj aplikací: Programování klientských aplikací. . .	101	Formátování souborů zádrže (Windows)	129

Přesun dat	129	Centrum informačního katalogu	141
Vázané soubory využívané obslužnými programy pro export, import a načítání	129	Ukázkové skripty konfigurace	141
Použití importu s vyrovnávací pamětí pro vložení	130	Konfigurace webového serveru	141
Při použití importního programu dojde se ztrátě informací indexu	130	Další informace o instalaci a konfiguraci	142
Zotavení dat a vysoká dostupnost	130	Konfigurační souboru uzlu DB2 - db2nodes.cfg	142
Přehled zálohování	130	Proměnná registru DB2NOLIOAIO nahrazena proměnnou DB2LINUXAIO (Linux)	142
Použití zálohování	130	Aplikační server pro produkt DB2 UDB	143
Přehled zotavení HADR (high availability disaster recovery)	131	Zpřístupnění produktu DB2 Embedded Application Server	144
Podpora zálohování a obnovy mezi platformami	131	Implementace Webových nástrojů DB2	144
Zálohování na pásku (Linux)	131	Přímý vstup a výstup na blokových zařízeních (Linux)	149
Tivoli Storage Manager	132	Démon Informačního centra DB2 (Linux a UNIX)	150
Omezení hodnot pro parametry lokálního hostitele a lokální služby zotavení HADR	132	Klíčová slova a ukázkové soubory souboru odpovědí	151
Další požadavky systému pro zotavení HADR	132	Kódy chyb při instalaci pomocí souboru odpovědí	151
Nereplikované operace pro zotavení HADR	133	Uživatelské účty vyžadované pro instalaci serverů DB2 (Windows)	151
Zotavení HADR nepodporuje základní diskový přístup k žurnálu	133	Podpora asynchronního vstupu a výstupu (Linux)	151
Centrum datových skladů	133	Příkaz db2ln byl změněn, aby vytvářel odkazy na 64bitovou knihovnu produktu DB2 UDB (Linux a UNIX)	151
Aktualizace konfigurace správce databází před instalací převaděčů datových skladů	133	Query Patroller	152
Do Centra datových skladů (UNIX) byla přidána proměnná prostředí VW_NETRC	134	Aktualizace chování tříd dotazů	152
Centrum datových skladů DB2 vyžaduje databázi formátu Unicode	134	Aktualizace definic pro stavy spravovaných dotazů	153
Definice zdrojů a cílů datových skladů DB2	134	Vytvoření tabulek Explain před spuštěním generátoru historických dat produktu Query Patroller	153
Aktualizace výukového programu Business Intelligence	135	Kontrola souborů žurnálu produktu Query Patroller pro analýzu historie	153
Nastavení omezení vymazání pro soubory žurnálu datového skladu	135	Nestandardní ukončení generátoru historických dat	153
Podpora Centra datových skladů pro načítání typu CURSOR	136	Dynamická aktualizace třídy dotazů	153
Migrace řídicí databáze datového skladu v kódování Unicode a související omezení	136	Chování vnořeného dotazu	154
Změna ve formátu dat ve sloupci Změněno	136	Omezení typem příkazu SQL	154
Definování statistických převaděčů v Centru datových skladů	136	Omezení rozlišení při použití klienta Terminal Services Client	154
Předpoklady pro agenta datového skladu systému iSeries	137	Podpora nové skupiny pro odeslání dotazu	154
Modul DB2 .NET Data Provider	137	Omezení časového plánu produktu Query Patroller	155
Podpora souběžného čtení aktivních dat	137	Pro použití příkazu RUN IN BACKGROUND	
Vlastnost DB2Connection.ConnectionString	137	QUERY je vyžadována autorizace	155
DB2 Connect	137	Vytvoření aliasu pro výslednou tabulku	155
Změna dohadování typu ověřování prostřednictvím brány	137	Jméno chráněného uživatele vyžaduje soubor qpdiag.log s právem zápisu a cestu	156
Nový scénář zabezpečení	138	Začínáme	156
Opravy v diagramech	138	Požadavky na paměť	156
Vývojové centrum	138	Vysvětlení podpory klienta DB2 UDB	156
Vývojové centrum DB2 verze 8.2 vyžaduje verzi 9.2.9 programu Distributed Debugger	138	Úprava parametrů jádra (Linux)	157
Omezení délky v okně rozsahu změny proměnných Vývojového centra DB2	139	Úprava parametrů jádra (Solaris Operating Environment)	158
Omezení pro ovladače DB2 Universal typu 2 a typu 4	139	Příručka Základy produktu DB2 Universal Database Express Edition verze 8.2 ke stažení	158
Nástroje grafického uživatelského rozhraní	139	Ověření, že jsou databáze připraveny na migraci	159
Změna ukončovacího znaku příkazu	139	Certifikace Common Criteria pro produkt DB2 UDB	159
Nedostupný stav databáze v podokně podrobnosti databáze v Řídicím centru	140	Spatial Extender	159
Výchozí generování výstupu zápisem do tabulky (Vytvořit monitor událostí)	141	Ověření instalace produktu Spatial Extender	159
		Administrativní rutiny SQL	159
		Ve výsledné sadě tabulkové funkce SNAP_GET_DYN_SQL je uvedeno nesprávné jméno sloupce	159
		Tabulkové funkce monitoru snímků nabízejí specifické pohledy pro různé verze	160

Procedura GET_DB_CONFIG vyžaduje minimální velikost stránky 8 kB v dočasném uživatelském tabulkovém prostoru	160
Referenční příručka SQL	161
EXPLAIN_DIAGNOSTIC: nová vysvětlující tabulka	161
EXPLAIN_DIAGNOSTIC_DATA: nová vysvětlující tabulka	162
Schéma používané prostředkem Explain	162
Řetězcová reprezentace hodnot data a času	163
Systémový monitor	163
Souhrnné informace o indikátorech narušení	163
Seznam aplikací se zrušenými vazbami je zpřístupněn bez koncentrátoru připojení.	163
Monitorování průběhu procesu odvolání za běhu	163
XML Extender	164
Změna parametrů uložených procedur dxxGenXML,	
dxxGenXMLClob, dxxRetrieveXML	
a dxxRetrieveXMLClob	164
Dekompozice dokumentů ve formátu XML do dat	
DB2 UDB	165

Dekompozice dokumentů větších než 1 MB	165
Konfigurace uživatelských funkcí MQ XML pomocí modulu XML Extender	166
Proměnná prostředí produktu XML Extender	
DB2DXX_MIN_TMPFILE_SIZE	166
Nová definice uživatelského typu	
DB2XML.XMLVarchar	166

**Dodatek A. Adresářová struktura disku
CD opravy FixPak produktu DB2 UDB . 167**

**Dodatek B. Kontaktování společnosti
IBM. 169**
Informace o produktu 169

Dodatek C. Poznámky. 171
Ochranné známky 173

Informace o poznámkách k verzi

Obsah:

Poznámky k verzi obsahují nejnovější informace pro následující produkty řady DB2 verze 8:

DB2® Universal Database Personal Edition
DB2® Universal Database™ Workgroup Server Edition
DB2 Universal Database™ Workgroup Server Unlimited Edition
DB2 Universal Database Enterprise Server Edition
DB2 Personal Developer's Edition
DB2 Universal Developer's Edition
DB2 Warehouse Manager
DB2 Warehouse Manager Sourcing Agent for z/OS®
DB2 Data Links Manager
DB2 Net Search Extender
DB2 Spatial Extender
DB2 Intelligent Miner™ Scoring
DB2 Intelligent Miner™ Modeling
DB2 Intelligent Miner Visualization
DB2 Connect™ Application Server Edition
DB2 Connect™ Enterprise Edition
DB2 Connect Personal Edition
DB2 Connect Unlimited Edition
DB2 Query Patroller™

Témata uvedená v Informačním centru DB2

(<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>) jsou pravidelně aktualizována, nemusí však být aktualizována při vydání každé verze. S každou verzí jsou dodávány poznámky k verzi, je proto možné, že důležité informace jsou sděleny tímto způsobem. Důležité informace jsou obsaženy v poznámkách k verzi v těchto případech:

- témata v Informačním centru DB2 nejsou pro odpovídající verzi aktualizována,
- důležité informace byly odhaleny v pozdní fázi vývojového cyklu, a to po aktualizaci Informačního centra DB2.

Primárním zdrojem informací by mělo být Informační centrum DB2. V poznámkách k verzi můžete nalézt nejnovější informace, které se mohou týkat konkrétní verze produktu DB2. Je rovněž vhodné prostudovat soubor Readme pro opravu FixPak, který může obsahovat specifické informace související s instalací produktu DB2. Další podrobnosti o Informačním centru DB2 jsou uvedeny pod nadpisem *Další zdroje* v tomto oddílu.

Informace o verzi:

Nejnovější dokumentace je k dispozici v poslední verzi Informačního centra DB2, ke kterému lze přistupovat prostřednictvím prohlížeče. Adresa URL pro stažení nejnovější dokumentace je uvedena v oddílu *Další zdroje* následujícím po tomto oddílu.

Značky oprav v Poznámkách k verzi produktu DB2 UDB označují text, který byl přidán nebo změněn. Svislé čáry (|) označují informace, které byly přidány nebo změněny pro aktuální verzi.

Cesty k adresářům:

Systémy Windows používají k oddělování adresářů v cestě zpětná lomítka (\). Systémy Linux a UNIX používají jako oddělovače běžná lomítka (/). V poznámkách k verzi je tato konvence dodržována, jsou-li informace specifické pro danou platformu. Pokud jsou však informace nezávislé na platformě, může být nutné zadat cestu k adresáři jiným způsobem,

než je uvedeno. Pokud například používáte systém Windows, musíte zadat cestu pomocí zpětných lomítek (\), i když je v poznámkách k verzi uvedena s běžnými lomítky (/). Pokud naopak používáte systém Linux nebo UNIX, musíte zadat cestu s lomítky (/), i když je v poznámkách k verzi uvedena se zpětnými lomítky (\).

DB2 Information Integrator:

Informace o aktuálně známých nevyřešených problémech týkajících se produktu DB2 Information Integrator a souvisejících technologií, včetně federovaných systémů, replikace SQL, Q-replikace, publikování událostí, webových služeb a správy metadat, naleznete v příručce Poznámky k verzi produktu DB2 Information Integrator. Poznámky k verzi produktu DB2 Information Integrator jsou k dispozici na webové stránce podpory produktu DB2 Information Integrator na adrese <http://www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html>.

Další zdroje:

Chcete-li zobrazit dokumentaci k produktu DB2 ve formátu HTML, můžete přistoupit k Informačnímu centru DB2 online ve formátu HTML na webové adrese <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>. Můžete také instalovat Informační centrum DB2 ve formátu HTML do vašeho systému. Obraz disku CD *Dokumentace DB2 HTML* je k dispozici pro stažení na stejné webové stránce. Nejnovější dokumentaci naleznete v Informačním centru DB2 online ve formátu HTML, nebo si stáhněte obraz disku CD *Dokumentace DB2 HTML* a nainstalujte dokumentaci do systému. Dokumentace ve formátu PDF je aktualizována méně často než Informační centrum ve formátu HTML.

Webový server podpory produktu DB2 obsahuje také technické poznámky a aktuality, které popisují změny dokumentace, známá omezení a náhradní řešení odhalená po vytvoření tohoto dokumentu. Adresa webového serveru podpory produktu DB2 je <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>

Informace o migraci na produkty DB2 jsou dostupné na adrese <http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg21200005> (portál pro migraci produktu DB2).

Další informace o Vývojovém centru DB2 a produktu DB2 for z/OS jsou k dispozici na webové adrese <http://www.ibm.com/software/data/db2/os390/spb/>.

Příručka *Data Links Manager Administration Guide and Reference* byla aktualizována ve formátu PDF (číslo knihy SC27-1221-01) v době vydání sady FixPak 1 a je k dispozici pro stažení na webové stránce podpory produktu DB2 na adrese <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>.

Dokumentace k produktu DB2 Life Sciences Data Connect je k dispozici pro stažení na webové stránce softwaru společnosti IBM na adrese <http://www.ibm.com/software/data/db2/lifesciencesdataconnect/>.

Chcete-li získávat nejnovější informace o skupině produktů DB2, přihlašte se k bezplatnému odběru časopisu *DB2 Magazine*. Online vydání tohoto časopisu je k dispozici na adrese <http://www.db2mag.com>. Na tomto webovém serveru jsou také k dispozici informace o postupu při přihlášení k odběru.

Informace o této verzi

Novinky v této verzi

Tento oddíl obsahuje stručný přehled zdokonalení, která jsou k dispozici v této verzi.

Rozšířená podpora modulu Query Patroller pro operační systémy Linux

Modul Query Patroller je nyní podporován na následujících platformách:

- Operační systémy Linux[®] na počítačích s procesorem AMD64 a Intel[®] EM64T (x86-64) s jádrem 2.6 nebo vyšším. Modul Query Patroller podporuje na této platformě 32bitové i 64bitové instance produktu DB2[®] UDB.
- Operační systémy Linux na procesorech POWER[™] (systémy iSeries a pSeries[®]) s jádrem 2.6 nebo vyšším. Modul Query Patroller podporuje na této platformě pouze 64bitové instance produktu DB2 UDB.

Vylepšení Vývojového centra pro uložené procedury v jazyku Java

Vývojové centrum nyní podporuje použití ovladače JDBC produktu DB2 Universal pro sestavování uložených procedur v jazyku Java[™] se zdrojovým kódem větším než 32 kB, jejichž cílem je server DB2 UDB for z/OS[®] verze 7. Před doplněním této podpory byl univerzální ovladač podporován pouze pro uložené procedury v jazyku Java produktu DB2 UDB for z/OS verze 8. Pro zajištění této podpory je třeba nainstalovat opravu APAR PK01445 produktu DB2 for z/OS verze 7.

Podpora nativního ovladače DB2 pro jazyk PHP

Společnost IBM[®] oficiálně podporuje použití rozšíření `ibm_db2` pro PHP, které umožňuje připojení serverů IBM DB2 Universal Database[™] z aplikací napsaných v jazyku PHP. Rozšíření `ibm_db2` je k dispozici na adrese http://pecl.php.net/ibm_db2/ a je dokumentováno jako součást příručky jazyka PHP na adrese <http://www.php.net/>.

Podpora 31bitových aplikací na 64bitovém systému Linux pro zSeries

Pro podporu 31bitových aplikací spuštěných na 64bitovém systému Linux for zSeries[®], které se potřebují připojit k serveru DB2 Universal Database, použijte Běhového klienta DB2 pro 31bitový systém Linux for zSeries, který lze stáhnout na adrese <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>. Tato konfigurace nemůže existovat společně s produkty DB2 pro 64bitový systém Linux for zSeries na stejném virtuálním stroji Linux.

Vylepšení produktu DB2 Cube Views

Produkt DB2 Cube Views[™] verze 8.2 s opravou FixPak 3 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 10) obsahuje několik vylepšení metadat a poradce optimalizace, které byly provedeny od verze 8.2 s opravou FixPak 2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9).

Podpora dalších platform

Do produktu DB2 Cube Views byla přidána podpora následujících platform:

- Red Hat Enterprise Linux 3 (32bitová a 64bitová verze) pro procesory PowerPC[®]
- Red Hat Enterprise Linux 4 (32bitová a 64bitová verze) pro procesory AMD

- SUSE Linux Enterprise Server 8 (pouze 32bitová verze) pro procesory PowerPC
- SUSE Linux Enterprise Server 9 (32bitová a 64bitová verze) pro procesory AMD

Zdokonalená podpora pro degenerované dimenze

Degenerované dimenze jsou dimenze, které odkazují pouze na tabulku faktů. Degenerované dimenze jsou nejužitečnější, pokud jsou informace dimenze (například časová značka) vloženy v tabulce faktů, kterou chcete použít k zadání dimenze. Ve verzi 8.2 s opravou FixPak 3 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 10) již není nutné zadávat spojení mezi degenerovanou dimenzí a objektem faktů.

Informace o dalších funkčních závislostech pro zlepšení souhrnných tabulek

Nyní lze zadat funkční závislosti mezi úrovněmi v rámci hierarchie. Prostřednictvím funkčních závislostí lze klíčové atributy z jedné úrovně namapovat na klíčové atributy vyšší nebo nižší úrovně hierarchie.

Podpora pro optimalizaci vnitřních spojení, která mají jedinečný klíč

Pravidla optimalizace byla ve verzi 8.2 s opravou FixPak 3 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 10) uvolněna, takže lze optimalizovat modely zahrnující následující typy spojení:

- vnitřní spojení s jedinečným klíčem a cizím klíčem, který nenabývá hodnoty Null,
- vnitřní spojení s jedinečným klíčem a cizím klíčem, který může nabývat hodnoty Null.

Vlastnost typu přidaná do úrovní

Úrovně nyní obsahují novou povinnou vlastnost, která umožňuje zadat neznámý, běžný nebo časový typ úrovně.

Výchozí měřítko pro objekty faktů a fakty rychle

Pro objekty faktů a fakty rychle lze zadat výchozí měřítko. Aplikace dodavatelů mohou toto výchozí měřítko použít jako počáteční měřítko pro sestavy Zavrtání.

Podpora pro volitelné řazení atributů členů v úrovni

Řazení atributů v úrovni je volitelná vlastnost metadat, která některým aplikacím dodavatelů umožňuje řadit výsledné sady. V úrovni Město lze například jako atribut řazení zadat Jméno města ve vzestupném pořadí pro úroveň Město v dimenzi Obchod. V sestavě pak budou města seřazena podle abecedy.

Volitelná vlastnost Jednotky přidaná do měřítek

Měřítka mají novou volitelnou vlastnost, která umožňuje přidat řetězec s popisným textem pro jednotky, ve kterých je měřítko uvedeno. Pro měřítko prodeje můžete zadat například Kč a pro měřítko prodaného množství například prodaná balení. Aplikace dodavatelů mohou zobrazit vlastnost Jednotky u hodnoty nebo jména měřítka.

Volitelná vlastnost Souhrnná úroveň přidaná do hierarchií

Hierarchie mají nyní novou volitelnou vlastnost, pomocí které lze zadat *souhrnnou úroveň*. *Souhrnná úroveň* je nejvyšší úroveň hierarchie obsahující pouze jednoho člena, který představuje agregaci všech členů v nižších úrovních hierarchie. Pokud například zahrnete *souhrnnou úroveň* do dimenze produktu, jsou pro všechny produkty agregována měřítka v tabulce faktů, například prodejní údaje. *Souhrnnou úroveň* lze využít u většiny hierarchií.

Vztahy atributů již nejsou podporovány

Vztahy atributů již nejsou podporovány. Chcete-li vyjádřit vztahy mezi jedním nebo více atributy v hierarchii, použijte úrovně.

Aktualizovaná metadata pro vzorovou databázi CVSAMPLE

Metadata dodávaná se vzorovou databází CVSAMPLE byla rozšířena o příklady všech nových vylepšení metadat ve verzi 8.2 s opravou FixPak 3 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 10).

Historie oprav produktu

Seznam zpráv APAR, ke kterým se vztahuje tato oprava, naleznete na následující webové adrese:

<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support/apars.html>

Problémy kompatibility

Zpětná kompatibilita

Úroveň opravy Fixpak a instalace nových produktů

V některých případech je nutné nainstalovat odlišnou úroveň produktu DB2[®], než je verze jiného produktu DB2, který je aktuálně nainstalován v počítači. Produkty DB2 však musí mít stejnou úroveň.

Pokud má instalovaný produkt novější úroveň, než je verze jiného produktu DB2 nainstalovaného ve stejném počítači, bude třeba existující produkty DB2 aktualizovat na novější úroveň. Pokud například instalujete produkt DB2 Connect[™] for iSeries[™] s úrovní opravy Fixpak 10 a jiné produkty DB2 mají úroveň opravy Fixpak 9, před instalací produktu DB2 Connect for iSeries s úrovní opravy Fixpak 10 je třeba použít opravu Fixpak 10 na aktuálně nainstalované produkty DB2.

Jestliže naopak instalujete produkt do počítače, ve kterém je nainstalována novější verze produktu DB2, postupujte podle následujících pokynů:

Operační systémy Windows[®]

Pomocí opravy Fixpak lze do systému přímo nainstalovat produkt na stejné úrovni. Licenci lze přidat po dokončení instalace zadáním následujícího příkazu:

```
db2licm -a jméno_souboru
```

kde *jméno_souboru* je jméno licenčního souboru, který naleznete na původním médiu v adresáři db2\license. Tuto licenci můžete také přidat do adresáře db2\license opravy Fixpak, přičemž licence bude nainstalována při instalaci.

Operační systémy UNIX[®] a Linux[®]

Předpoklady:

Před instalací dodatečného produktu nebo komponenty je třeba zastavit následující položky:

- Existující instance produktu DB2
- Produkt DB2 Administration Server (DAS)

Musí být zastaveny ty instance a server DAS, které náleží do instalace produktu DB2, kam bude instalován dodatečný produkt nebo komponenta DB2.

Další pokyny naleznete v souboru *Readme pro opravu FixPak*.

Postup:

1. Dodatečný produkt nebo komponentu, které mají nižší úroveň než aktuálně nainstalované produkty DB2 v systému, lze nainstalovat třemi způsoby. Zvolte jeden z následujících způsobů:

Spuštění programu db2setup

Spusťte soubor db2setup v interaktivním režimu s uživatelským rozhraním nebo v tichém režimu se souborem odpovědí. Během instalace dodatečného produktu nebo komponenty pomocí programu db2setup neprovádějte žádnou konfiguraci, například vytvoření instance.

Pokud v systému neexistuje server DB2 DAS, přičemž dodatečný produkt nebo komponenta server DB2 DAS vyžaduje nebo podporuje, program db2setup během instalace server DB2 DAS nainstaluje. Na některých platformách může během vytváření serveru DB2 DAS pomocí programu db2setup dojít k chybám. Tyto chyby jsou očekávané a lze je ignorovat.

Program db2setup naleznete v obrazu nebo na disku CD produktu DB2 pro dodatečný produkt nebo komponentu, kterou instalujete.

Podrobné informace o použití programu db2setup naleznete v příručce *Command Reference a Další informace o instalaci a konfiguraci*.

Spuštění skriptu db2_install

Skript db2_install nainstaluje všechny komponenty, které nejsou aktuálně nainstalovány v instalaci produktu DB2, s výjimkou neanglických jazyků a komponent zpráv. Skript db2_install byste proto měli používat k instalaci nových produktů nebo komponent, protože neaktualizuje existující komponenty DB2.

Skript db2_install naleznete v obrazu nebo na disku CD produktu DB2 pro dodatečný produkt nebo komponentu, kterou instalujete.

Podrobné informace o použití skriptu db2_install naleznete v příručce *Další informace o instalaci a konfiguraci*.

Použití systémového instalačního programu

Systémový instalační program použijte k instalaci nových produktů a komponent.

Podrobné informace o použití systémového instalačního programu naleznete v příručce *Další informace o instalaci a konfiguraci*.

2. Po instalaci dodatečného produktu nebo komponenty je třeba provést následující akce:

- a. Znovu nainstalujte běžnou opravu Fixpak na všechny dříve nainstalované produkty, aby měly nové i dříve nainstalované produkty stejnou úroveň.

Pro ilustraci předpokládejme následující podmínky:

- Produkt DB2 Universal Database™ Enterprise Server Edition je aktuálně nainstalován s úrovní opravy FixPak 10.
- Podle pokynů v předchozím kroku nainstalujete modul DB2 Query Patroller™ s úrovní opravy FixPak 7.

Po instalaci musíte znovu nainstalovat běžnou opravu FixPak 10.

Poznámka: Během instalace opravy Fixpak se může zobrazit chybová zpráva podobná následující:

Balík db2cliv81 je v systému již nainstalován.

Instalace opravy nnnnnnn-*nnn* byla nestandardně

ukončena.

Chcete-li tuto opravu přeinstalovat, před opětovnou instalací ji nejprve odinstalujte.

Tato chyba se zobrazí, protože balík db2cliv81 v systému je již na stejné úrovni, jako je úroveň instalované opravy Fixpak. Tento druh chyb můžete ignorovat. Pomocí systémového instalačního programu ověřte, zda je komponenta nebo balík DB2 skutečně na stejné úrovni jako instalovaná oprava Fixpak.

- b. Spuštěním příkazu `db2iupdt` aktualizujte existující instance DB2, které patří do aktuální instalace produktu DB2.
- c. Spuštěním příkazu `dasupdt` aktualizujte server DB2 DAS přidružený k aktuální instalaci produktu DB2.
- d. V případě potřeby vytvořte spuštěním příkazu `db2isetup` novou instanci DB2 UDB nebo proveďte konfiguraci existující instance.

Podrobnosti o instalaci opravy Fixpak, aktualizaci instance serveru DB2 DAS a dalším postupu po instalaci naleznete v souboru *Readme pro opravu FixPak*.

Zpětná kompatibilita databází DB2 UDB verze 8.2

Vytvoříte-li databázi v produktu DB2 Universal Database verze 8.2, nelze tuto databázi použít ve verzi 8.1. Tuto databázi lze použít pouze v produktu verze 8.2 nebo pozdějším.

Databáze vytvořené v produktu DB2 UDB verze 8.2 mohou obsahovat další funkce, které nebyly k dispozici v předchozích verzích. Pokud se pokusíte použít novou databázi v předchozí verzi produktu DB2 UDB, může tento rozdíl vést k neočekávanému a nezamýšlenému chování.

Poznámka: Databázi lze přesunout z verze 8.2 zpět do verze 8.1 pouze tehdy, jestliže tato databáze byla původně vytvořena ve verzi 8.1. I pak je ale zpětná migrace možná pouze po spuštění nástroje **db2demigdb**. Přesto může dojít k potížím, pokud jste použili vestavěné funkce, které byly změněny ve verzi 8.2.

Objasnění podpory klienta DB2 UDB

V části "Klienti DB2 - přehled" v příručce *Začínáme s produktem Klienti DB2* je uvedeno následující:

Klienti DB2 se mohou připojovat k serverům DB2 o dvě verze novějším nebo o jednu verzi starším, než je úroveň verze klienta, a samozřejmě také k serverům na stejné úrovni verze.

U tohoto tvrzení je nutné provést následující opravu:

Přestože v některých prostředích se lze připojit z klientů verze N k serverům verze N + 2, toto připojení představuje podporovanou konfiguraci pouze do doby, dokud je verze N podporována. Jakmile dojde k ukončení podpory verze N, není tato konfigurace nadále podporována.

Připojení z klientů DB2 verze 7 k serveru DB2 verze 8 není nadále podporováno, protože podpora verze 7 byla ukončena.

Změny v registru narušení při migraci z produktu DB2 UDB verze 8.2 zpět k produktu DB2 UDB verze 8.1

Všechny změny v registru provedené v produktu DB2 UDB verze 8.2 jsou při migraci zpět do produktu DB2 UDB verze 8.1 ztraceny. Registr se vrátí k souboru *HealthRules.reg* verze

8.1 obsahujícímu nastavení, která existovala před přechodem na produkt DB2 UDB verze 8.2 a před použitím nastavení uvedených v souboru HealthRules2.reg.

Alternativní opravy FixPak (Linux a UNIX)

Ve starších verzích produktu DB2 Universal Database před verzí 8 fungovaly opravy FixPak pouze jako aktualizace nainstalovaných balíků nebo sad souborů produktu DB2 UDB v jednom pevném umístění. V praxi to znamenalo, že při instalaci oprav FixPak byly původní soubory nahrazovány novými, dodávanými v sadě FixPak. V jednom systému nemohlo současně existovat více úrovní oprav FixPak produktu DB2. Nyní lze v operačních systémech typu Linux a UNIX používat v jednom systému současně více úrovní opravných sad produktu DB2 UDB Enterprise Server Edition (ESE). Této funkce, která je podporována v provozních prostředích od verze 8.1.2, je dosaženo použitím následujících dvou typů oprav FixPak:

běžné opravy FixPak

- Nejsou k dispozici pouze pro produkt ESE, ale také pro všechny podporované produkty DB2 verze 8 pro související platformy.
- Mohou být instalovány přímo přes stávající instalaci v adresáři `/usr/opt/db2_08_01` systému AIX nebo v adresáři `/opt/IBM/db2/V8.1` v ostatních platformách.
- Nelze je instalovat přes jiné instalované alternativní opravy FixPak.

alternativní opravy FixPak

- Mohou být instalovány jako zcela nové kopie produktu DB2 UDB ESE.
- Jsou instalovány do předdefinovaného umístění, které je jiné než umístění použité pro běžnou instalaci produktu DB2 UDB.
- Pro instalaci alternativních oprav FixPak není k dispozici žádný postup využívající grafické uživatelské rozhraní.

Poznámky:

1. Současnou instalaci více úrovní oprav FixPak *není* nutné provádět, pokud to v daném prostředí nepotřebujete. Pokud v jednom systému potřebujete instance DB2 UDB verze 8 ESE na různých úrovních oprav FixPak, můžete nainstalovat několik oprav FixPak. Několik oprav FixPak umožňuje například ověřit změny obsažené v opravě FixPak v testovacím prostředí bez ovlivnění provozních systémů.
2. Počínaje verzí 8.1.2 produktu IBM DB2 UDB Enterprise Server Edition (ESE) for Linux and UNIX jsou v provozních prostředích podporovány opravy FixPak nainstalované jako vícenásobné opravy FixPak.
3. V systému Linux jsou alternativní opravy FixPak k dispozici pouze pro následující platformy:
 - x86 (32bitová verze)
 - S/390 (31bitová verze)
4. Kombinace dvou a více instancí DB2 pracujících s různými úrovněmi oprav FixPak ve stejném systému nepodporují operace, které zahrnují volání interních procedur (IPC) DB2, například federované dotazy. Všechny instance zapojené do těchto operací v rámci jednoho systému musí používat stejnou úroveň opravy DB2 FixPak.
5. Alternativní opravné sady FixPak produktu DB2 UDB verze 8 podporují produkt DB2 ESE pouze na podporovaných platformách Linux a Unix.

Chcete-li aktualizovat instanci vícenásobné opravy FixPak na jinou úroveň opravy FixPak, proveďte některý z následujících kroků:

- Nainstalujte příslušnou běžnou opravu FixPak do instalace prodejní verze (GA) a aktualizujte instanci spuštěním příkazu `db2iupdt` z existující cesty instalace prodejní verze (GA).

- Nainstalujte příslušnou alternativní opravu FixPak do jedinečného umístění a aktualizujte instanci spuštěním příkazu **db2iupdt** z tohoto umístění.

Další informace o alternativních opravách FixPak naleznete zde:

- v souboru Readme nejnovější opravy FixPak
- na webovém serveru podpory společnosti IBM na adrese <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>

Kompatibilita dat dotazů modulu Query Patroller verze 8.2.2 se staršími opravami FixPak

Počínaje verzí 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) lze obsah řídicí tabulky TRACK_QUERY_INFO modulu Query Patroller, zachycený v 32bitovém prostředí, použít v 64bitovém prostředí. Tato možnost snižuje náročnost migrace do 64bitového prostředí. Informace zachycené v řídicí tabulce TRACK_QUERY_INFO modulu Query Patroller ve verzi 8.2.2 nelze použít k vygenerování historických dat pro tento dotaz ani ke spuštění zadržených dotazů pod žádnou z předchozích úrovní oprav FixPak.

Omezení podpory předchozích serverů v Centru datových skladů

Pro podporu předchozích serverů v Centru datových skladů produktu DB2 Universal Database (UDB) Enterprise Server Edition verze 8 platí následující omezení:

Podpora objektů LOB

- Používáte-li databázi řízení datového skladu na serveru dřívější verze než DB2 UDB Enterprise Server Edition verze 8, nemůžete pracovat s objekty LOB. Musíte přejít na správnou úroveň databáze řízení datového skladu, nebo můžete přesunout řídicí databázi do systému, ve kterém je nainstalován server datového skladu DB2 UDB Enterprise Server Edition verze 8, a použít řídicí databázi datového skladu lokálně z tohoto systému.
- Chcete-li přesouvat objekty LOB mezi Centrem datových skladů a produktem DB2 UDB, musíte přejít na verzi 8 produktu DB2 UDB Enterprise Server Edition.

Podpora architektury SNA

Pokud pro připojení ke zdrojům a cílům datového skladu používáte architekturu SNA, musíte změnit konfiguraci na protokol TCP/IP přes SNA nebo použít agenta datového skladu systému Windows NT.

Podpora obslužných programů EXPORT a LOAD

Obslužný program LOAD Centra datových skladů verze 8 nepodporuje cílovou databázi verze 7. Pokud chcete cíl zachovat jako databáze verze 7, musíte změnit krok LOAD na krok s příkazy SQL Select a Insert. Kroky s příkazy SQL Select a Insert používají příkaz DELETE* následovaný příkazy SELECT a INSERT. Kroky s příkazy SQL Select a Insert vyžadují, aby byly pro databázi protokolovány všechny transakce. V důsledku toho není při použití kroků SQL Select a Insert dosaženo takového výkonu jako v případě použití obslužných programů EXPORT a LOAD.

Opravy APAR modulu Vývojové centrum požadované pro podporu rozhraní SQLJ a Asistenta pro dotazy SQL v produktu DB2 UDB for OS/390 verze 6 a DB2 UDB for z/OS verze 7

Při použití modulu Vývojové centrum na klientovi Application Development pro produkt DB2 Universal Database (UDB) verze 8 v systému Windows nebo UNIX musí být na serveru nainstalovány následující opravy APAR, které umožňují podporu rozhraní SQLJ a Asistenta pro dotazy SQL:

DB2 UDB for z/OS, verze 7

- PQ65125 - Poskytuje podporu SQLJ pro sestavení uložených procedur Java SQLJ.

- PQ76858 - Poskytuje podporu Asistenta pro dotazy SQL.

DB2 UDB for OS/390, verze 6

- PQ76858 - Poskytuje podporu Asistenta pro dotazy SQL.

Z produktu DB2 UDB lze spustit dvě verze Asistenta pro dotazy SQL

Z produktu DB2 Universal Database verze 8 můžete vyvolat verzi 7 i verzi 8 Asistenta pro dotazy SQL. Verzi 7 lze spustit z Centra datových skladů DB2. Ze všech ostatních center bude spuštěna nejnovější verze 8. Kontextová nápověda k produktu obsahuje dodatečné informace k Asistentovi pro dotazy SQL verze 7.

Změna v chování serveru Unicode

Ve verzi 7 servery Unicode ignorovaly jakékoli grafické kódové stránky od aplikací v okamžiku připojení a předpokládaly použití kódové stránky UCS2 Unicode (kódová stránka 1200). Servery Unicode verze 8 nyní respektují kódovou stránku poslanou klientem.

Konfigurační parametry databáze se během migrace mění

Produkt DB2 UDB verze 8.2 používá nový soubor konfiguračních parametrů databáze velikosti 16k pojmenovaný SQLDBCONF. Jedná se o samostatný soubor, který se liší od souboru konfiguračních parametrů databáze produktu DB2 UDB verze 8.1 velikosti 4k pojmenovaný SQLDBCON.

Po migraci do produktu DB2 UDB verze 8.2 produkt migruje obsah souboru verze 8.1 velikosti 4k a k protokolování změn konfiguračních parametrů databáze používá soubor velikosti 16k. Soubor verze 8.1 velikosti 4k je zachován, ale není používán.

Provedete-li zpětnou migraci do produktu DB2 UDB verze 8.1, produkt DB2 UDB verze 8.1 bude k protokolování změn konfiguračních parametrů databáze používat znovu původní soubor verze 8.1 velikosti 4k. Soubor verze 8.2 velikosti 16k je zachován, ale není produktem DB2 UDB verze 8.1 rozpoznán. Změny, které byly provedeny do souboru konfiguračních parametrů databáze velikosti 16k v době mezi migrací do verze 8.2 a migrací zpět do verze 8.1, jsou před nižší verzí produktu DB2 UDB skryty, protože nebyly migrovány do původního souboru velikosti 4k.

Pokud provedete znovu migraci do produktu DB2 UDB verze 8.2, produkt DB2 UDB verze 8.2 rozpozná, že již existuje konfigurační soubor databáze velikosti 16k, a bude k protokolování změn konfiguračních parametrů databáze opět používat soubor verze 8.2 velikosti 16k. Soubor verze 8.1 velikosti 4k je zachován, ale není produktem DB2 UDB verze 8.2 rozpoznán. Změny, které byly provedeny do souboru konfiguračních parametrů databáze velikosti 4k v době mezi migrací zpět do verze 8.1 a opětovnou migrací do verze 8.2, jsou před novější verzí produktu DB2 UDB skryty, protože tyto změny nebyly migrovány do existujícího souboru velikosti 16k.

Vylepšení zpráv ve formátu db2diag.log

Formát souboru db2diag.log byl ve verzi 8.2 mnoha způsoby vylepšen. Ruční čtení souboru žurnálu je nyní mnohem snazší. Lze jej rovněž snáze softwarově analyzovat. Mezi vylepšení patří:

- Každá položka obsahuje úplnou sadu informací záhlaví.
- Části zpráva a data v záznamu žurnálu jsou jasně označené, díky čemuž je záznam žurnálu snadněji použitelný a srozumitelnější.
- Každý záznam zahrnuje časovou značku s časovým pásmem.
- Každé pole má jasné jméno psané velkými písmeny.
- Délka řádku pole záhlaví a zpráva je omezena na 80 znaků.

- Byla přidána nová pole, především pole pro úroveň závažnosti, usnadňující vyhledání nejdůležitějších položek.

Byly provedeny i další změny, např. změna jména pole **database** na **DB**.

Do souboru db2diag.log byly přidány záznamy událostí jako diagnostické zprávy. Příklady takových událostí:

- Aktualizace v registru profilu
- Aktualizace konfiguračních parametrů

Záznamy událostí mají v poli **LEVEL** zadánu hodnotu "Event". Přestože události nejsou chybami, mohou být v závislosti na důležitosti zaznamenány na jiné diagnostické úrovni než 4 (Informační) nebo 3 (Varování).

Proměnné registru profilu db2set a konfigurační parametry DB nebo DBM jsou nyní zaznamenávány

Počínaje verzí 8.2 jsou do souboru db2diag.log ukládány záznamy o následujících aktualizacích:

- aktualizace registru profilu db2set,
- aktualizace konfiguračních parametrů databází a správce databází.

Zprávy o těchto aktualizacích jsou vzhledem k jejich důležitosti zaznamenávány na vysoké diagnostické úrovni.

Zaznamenány jsou následující typy aktualizací registru profilu db2set:

Úprava

Příkaz `db2set jméno_proměnné=hodnota` vytvoří následující položku souboru db2diag.log:

```
2004-04-22-19.19.14.156959-240 I79582C286          LEVEL: Event
PID      : 2437242                TID   : 1          PROC  : db2set
INSTANCE: db2user                NODE  : 000
FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, db2set_main, probe:40
CHANGE  : CFG DB2SET: DB2DBDFT: From: "OLDDB" To: "SAMPLE"
```

Odstranění

Příkaz `db2set -r` vytvoří následující položku souboru db2diag.log:

```
CHANGE  : CFG DB2SET: DB2DBDFT: From: "SAMPLE" To: ""
```

Poznámka: V předchozím příkladu jsou vynechány informace v hlavičce.

Obnovení

Příkaz `db2set jméno_proměnné=hodnota` vytvoří následující položku souboru db2diag.log:

```
CHANGE  : CFG DB2SET: Profile registry was reset
```

Poznámka: V předchozím příkladu jsou vynechány informace v hlavičce.

Příklady aktualizací konfiguračních parametrů DB a DBM jsou následující:

```
CHANGE  : CFG DB SAMPLE: "Maxlocks" From: "10" To: "20"
```

```
CHANGE  : CFG DBM: "Diaglevel" From: "3" To: "1"
```

```
CHANGE  : CFG DBM: Reset to the system defaults
```

Poznámka: V předchozích příkladech jsou vynechány informace v hlavičce.

Chcete-li najít tyto zprávy o aktualizacích konfigurace, použijte nástroj db2diag. Příklad:

- Chcete-li vybrat všechny události, postupujte takto: **db2diag -level event**
- Chcete-li vybrat události změn, postupujte takto: **db2diag -g "changeevent="**

Kompatibilita produktu

Podpora sady JDK 1.4.2 v produktu DB2 Universal Database pro systémy Linux, UNIX a Windows

Produkt DB2 Universal Database™ (UDB) for Linux, UNIX, and Windows® verze 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) podporuje sadu JDK 1.4.2 v prostředí všech 32bitových a 64bitových operačních systémů pro pracovní stanice podporovaných produktem DB2 UDB. Tato podpora mimo jiné zahrnuje podporu sestavování a spouštění klientských aplikací Java™, sestavování a spouštění rutin Java™ z příkazového řádku, sestavování a spouštění rutin Java z Vývojového centra DB2, pokud je k dispozici potřebná podpora, stejně jako spouštění dalších nástrojů DB2.

Při instalaci produktu DB2 UDB verze 8.2 bude instalována také nejnovější podporovaná verze sady Java Developer Kit, pokud již není nainstalovaná a pokud daná instalace DB2 UDB není aktualizací starší instalace produktu DB2 UDB verze 8. V případě, že aktualizujete dřívější instalaci produktu DB2 UDB verze 8, musíte sadu Java Developer Kit instalovat z disku CD.

V následující tabulce jsou uvedena 32bitová a 64bitová prostředí operačních systémů pro pracovní stanice podporovaná produktem DB2 spolu s nejnovějšími podporovanými úrovněmi JDK pro každé z těchto prostředí. Informace o podpoře starších sad JDK naleznete na webové stránce vývoje aplikací Java na adrese <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/ad/v8/java/>.

Tabulka 1. Prostředí podporovaná produktem DB2 s odpovídajícími podporovanými úrovněmi JDK

Podporované prostředí DB2	Nejvyšší podporovaná verze sady JDK
Windows IA/AMD (32bitová verze)	JDK 1.4.2
Windows IA (64bitová verze)	JDK 1.4.2
Windows AMD/EM64T (64bitová verze)	JDK 1.4.2
AIX® 4.3.3 (32bitová verze)	JDK 1.3.1 SR6 ^[2]
AIX® 5 (hybridní ^[1])	JDK 1.4.2
Solaris (hybridní ^[1])	JDK 1.4.2
HPUX RISC & Itanium (hybridní ^[1])	JDK 1.4.2.01
Linux AMD/EM64T, 32bitová i 64bitová verze (hybridní ^[1])	JDK 1.4.2 ^[3]
Linux IA (32bitová verze)	JDK 1.4.2
Linux IA (64bitová verze)	JDK 1.4.2
Linux 390 (31bitová verze)	JDK 1.4.2
Linux 390 (64bitová verze)	JDK 1.4.2
Linux PPC (hybridní ^[1])	JDK 1.4.2

Poznámky:

1. Pojem hybridní označuje instalační obraz, který obsahuje podporu pro 32bitovou i 64bitovou verzi.
2. V systému AIX 4.3.3 je podporována pouze sada JDK 1.3.1, servisní verze 6. Jiné verze sady JDK nejsou podporovány.

3. V systému Linux AMD/EM64T (32bitová i 64bitová verze) se sadou JDK 1.4.2 není k dispozici žádná podpora nástrojů grafického uživatelského rozhraní DB2.

Aktualizovaný postup pro instalaci prostředí Java v systému Linux je uveden dále.

Instalace prostředí Java v systému Linux

Předpoklady:

- Než začnete postupovat podle následujících pokynů, proveďte instalaci popsanou v tématu "Nastavení prostředí Java v systému UNIX", které naleznete v příručce *Příručka pro vývoj aplikací: Sestavování a spouštění aplikací*.
- Pro zadávání příkazů uvedených v následujících pokynech musíte mít oprávnění uživatele root.

Postup:

Chcete-li sestavovat aplikace Java v systému Linux s podporou JDBC DB2, postupujte takto:

1. Instalujte a konfigurujte některou z podporovaných sad pro vývojáře uvedených v tématu "Podporovaný software pro vývoj Linux", které naleznete v příručce *Příručka pro vývoj aplikací: Sestavování a spouštění aplikací*.

Chcete-li spouštět uložené procedury Java nebo uživatelské funkce, musí mít běhový propojovací modul systému Linux přístup k některým sdíleným knihovnám prostředí Java a produkt DB2 UDB musí mít možnost načíst tyto knihovny a virtuální stroj Java. Proces, který spouští uložené procedury a uživatelské funkce, načítá knihovny pouze na zabezpečených místech definovaných v souboru `/etc/ld.so.conf`. Jedním z těchto zabezpečených míst je adresář `/usr/lib`. V další části pokynů jsou uvedeny knihovny, které vyžadují symbolická propojení z adresáře `/usr/lib`.

2. Vytvořte symbolická propojení z adresáře `/usr/lib` do sdílených knihoven jazyka Java. V závislosti na používané verzi sady JDK bude třeba zajistit propojení s různými sdílenými knihovnami:

IBM® Developer Kit 1.3

Vytvořte symbolická propojení s knihovnami `libjava.so`, `libjvm.so` a `libhpi.so`. Symbolická propojení můžete vytvořit spuštěním následujících příkazů jako uživatel root:

```
cd /usr/lib
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjava.so .
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/classic/libjvm.so .
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libhpi.so .
```

kde `JAVAHOME` je základní adresář sady IBM® Developer Kit. Pokud produkt DB2 UDB tyto knihovny nenajde, obdržíte při spouštění rutin Java chybu -4301 a do žurnálu upozornění správce se zaznamená zpráva o nenalezených knihovnách.

IBM Developer Kit 1.4.1

Vytvořte symbolická propojení s knihovnami `libjava.so`, `libjvm.so`, `libhpi.so` a `libjsig.so`. Symbolická propojení můžete vytvořit spuštěním následujících příkazů jako uživatel root:

```
cd /usr/lib
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjava.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/classic/libjvm.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libhpi.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjsig.so
```

kde JAVAHOME je základní adresář sady IBM Developer Kit. Pokud produkt DB2 UDB tyto knihovny nenajde, obdržíte při spouštění rutin Java chybu -4301 a do žurnálu upozornění správce se zaznamená zpráva o nenalezených knihovnách.

Pro sadu IBM Developer Kit 1.4.2 na platformách Linux s jiným procesorem než AMD64/EM64T

Vytvořte symbolická propojení s knihovnami libjava.so, libjvm.so, libhpi.so, libjsig.so, libjitc.so, libxhpi.so a libdbgmalloc.so. Symbolická propojení můžete vytvořit spuštěním následujících příkazů jako uživatel root:

```
cd /usr/lib
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjava.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/classic/libjvm.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libhpi.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjsig.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libjitc.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libxhpi.so
ln -fs JAVAHOME/jre/bin/libdbgmalloc.so
```

kde JAVAHOME je základní adresář sady IBM Developer Kit. Pokud produkt DB2 UDB tyto knihovny nenajde, obdržíte při spouštění rutin Java chybu -4301 a do žurnálu upozornění správce se zaznamená zpráva o nenalezených knihovnách.

Pro sadu IBM Developer Kit 1.4.2 na platformách Linux s procesorem AMD64/EM64T

Tato sada je odlišná od sady pro jiné platformy Linux. Postupujte podle pokynů uvedených v následujícím oddíle *Alternativní postup* a do souboru /etc/ld.so.conf vložte následující řádek:

```
JAVAHOME/jre/bin
```

kde JAVAHOME je základní adresář sady IBM Developer Kit. Pokud produkt DB2 UDB tyto knihovny nenajde, obdržíte při spouštění rutin Java chybu -4301 nebo -1042.

Alternativní postup:

Namísto explicitního vytvoření propojení se sdílenými knihovnami v adresáři /usr/lib můžete přidat jméno adresáře se sdílenými knihovnami jazyka Java do souboru /etc/ld.so.conf. Tento soubor vyžaduje oprávnění uživatele root. Po aktualizaci souboru /etc/ld.so.conf musíte jako uživatel root spustit příkaz **ldconfig**, který aktivuje provedené změny. Narazíte-li při použití tohoto alternativního postupu na jakékoli problémy, vytvořte odkazy v adresáři /usr/lib podle výše uvedených pokynů.

64bitové operační systémy vyžadují opravu Microsoft XP

Pokud používáte 64bitový operační systém Microsoft XP (2600) konfigurovaný pro práci s protokolem NETBIOS a řadou produktů DB2, budete potřebovat opravu HotFix vydanou společností Microsoft. Kontaktujte společnost Microsoft ohledně článku Knowledge Base Q317437.

Operační systémy Windows XP

Operační systém Windows XP Home Edition je podporován pouze produkty verze DB2 Universal Database (UDB) Personal Edition.

Operační systém Windows XP Professional podporují následující produkty DB2:

- DB2 UDB Express Edition
- DB2 UDB Personal Edition

- DB2 UDB Workgroup Server Edition
- DB2 Connect Personal Edition

Následující produkty DB2 jsou podporovány v systému Windows XP pouze pro účely vývoje a testování (v provozním prostředí je vyžadován systém Windows 2000 nebo Windows Server 2003):

- DB2 UDB Enterprise Server Edition
- DB2 Connect Enterprise Edition

Je k dispozici samostatně placená volba zotavení HADR produktu DB2 UDB

V produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 8.2 nemohli zákazníci používající produkty DB2 UDB Workgroup Server Edition a DB2 UDB Express Edition (s licencí založenou na modelu placení za uživatele) instalovat samostatně placenou volbu zotavení HADR produktu DB2 UDB. Tento problém byl vyřešen v produktu DB2 UDB verze 8.2 FixPak 1 (odpovídá verzi 8.1 FixPak 8).

Produkt DB2 Warehouse Manager (verze 8.2) a server IBM DB2 OLAP Server FP3 nebo novější

Obslužné programy OLAP v produktu DB2 Warehouse Manager Standard Edition verze 8.2 nejsou kompatibilní se serverem IBM DB2 OLAP Server FP3 (Essbase API úroveň 6.5.4) a novějším. Dokud nebude tento problém vyřešen, doporučuje se používat server DB2 OLAP Server verze FP2 (Essbase 6.5.3) nebo nižší.

Povolení nezpracovaného vstupu/výstupu (systém Linux s jádrem 2.6)

Ve verzích produktu DB2 Universal Database (UDB) starších než verze 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) bylo při použití protokolů se zařízeními pro nezpracovaný vstup a výstup nutné navázat fyzické zařízení na ovladač zařízení systému Linux pro nezpracované znaky pomocí obslužného programu raw. Počínaje verzí DB2 UDB 8.2.2 (ekvivalentní s verzí 8.1 s opravou FixPak 9) lze v prostředí s jádrem 2.6 systému Linux přímo zadávat nezpracované vstupy a výstupy pro protokolování. Chcete-li například použít oblast zařízení /dev/sdb1 pro nezpracované protokoly databáze SAMPLE, zadejte následující příkaz:

```
db2 update db cfg for sample using newlogpath /dev/sdb1
```

Přestože produkt DB2 UDB stále podporuje pro základní vstup/výstup metodu použití obslužného programu raw, poslední distribuce tuto funkci nepodporují a v budoucnu může být odebrána. Preferovanou metodou je použití nové metody přímým zadáním zařízení.

Podpora systému Red Hat Linux s Centrem datových skladů

Produkt DB2 Universal Database verze 8.2 podporuje systém Red Hat Enterprise Linux AS verze 3 a 2.1. Centrum datových skladů ale podporuje pouze systém Red Hat Enterprise Linux AS verze 2.1. Centrum datových skladů používá ovladače DataDirect ODBC, které nepodporují systém Red Hat Enterprise Linux AS verze 3.1. Centrum datových skladů proto nepodporuje zdroje a cíle datového skladu ODBC ze sídla agenta Red Hat Enterprise Linux AS verze 3.1.

Nutnost použití koncentrátoru připojení se správcem transakcí WebSphere MQ a produktem DB2 for OS/390

Při provozování aplikací v prostředí IBM® WebSphere® MQ (dříve označovaného jako IBM MQSeries®) může systém WebSphere® MQ působit jako správce transakcí s podporou XA a koordinovat jakékoli distribuované transakce s dvoufázovým potvrzováním. Pokud systém WebSphere MQ funguje jako správce transakcí tímto způsobem, přičemž zdroje dat pocházejí ze skupiny produktů DB2, je třeba splnit několik požadavků na konfiguraci. Většina z těchto požadavků je již dokumentována. Na klientovi DB2 je například nutné nastavit parametr konfigurace TP_MON_NAME produktu DB2 na hodnotu "MQ".

Jeden požadavek na konfiguraci však nebyl dokumentován. Tento požadavek se týká produktu DB2 Connect při připojování zdrojů dat, které jsou na serverech DB2 for OS/390®: Při použití systému WebSphere MQ ke koordinaci distribuovaných transakcí ze serverů DB2 for z/OS® a DB2 for iSeries je na bráně nutné povolit funkci koncentrátoru připojení produktu DB2 Connect. Koncentrátor připojení je povolen, pokud je hodnota parametru konfigurace MAX_CONNECTIONS větší než hodnota parametru MAX_COORDAGENTS. Pokud koncentrátor připojení nepovolíte, může dojít k neočekávanému chování transakcí.

Alternativní konverzní tabulky Unicode pro kódovou stránku CCSID 5039

Kódová stránka Microsoft Japanese Windows Shift-JIS je registrována jako identifikátor CCSID 943 společnosti IBM. Kódová stránka Shift-JIS pro platformu HP-UX je však registrována jako CCSID 5039. Stránka CCSID 5039 obsahuje pouze znaky v rámci standardu JIS (Japanese Industry Standard) a neobsahuje žádné znaky definované dodavateli. Databázi DB2 Universal Database (UDB) s kódovou stránkou CCSID 5039 lze v systému HP-UX použít k uložení znaků Shift-JIS, ale dojde zde k převodu mezi kódovými stránkami CCSID 5039 a CCSID 943. Používáte-li aplikaci Microsoft ODBC, může dojít k problému při převádění dat z kódové stránky CCSID 5039 na Unicode způsobenému rozdíly mezi konverzními tabulkami kódových stránek společnosti IBM a konverzními tabulkami kódových stránek společnosti Microsoft.

V následujícím seznamu jsou uvedeny znaky, při jejichž převodu z kódové stránky CCSID 5039 na Unicode budou výsledkem různá místa v kódu v závislosti na použité konverzní tabulce (IBM nebo Microsoft). Pro tyto znaky se konverzní tabulka společnosti IBM řídí japonskými standardy JISX0208 a JISX0221.

Tabulka 2. Převod znaků CCSID 5039 na místa v kódu Unicode

Místo v kódu Shift-JIS (jméno znaku)	Primární místo v kódu IBM (jméno Unicode)	Primární místo v kódu Microsoft (jméno Unicode)
X'815C' (pomlčka)	U+2014 (pomlčka)	U+2015 (vodorovný pruh)
X'8160' (vlnovka)	U+301C (vlnovka)	U+FF5E (široká pomlčka)
X'8161' (dvojitá svislá čára)	U+2016 (dvojitá svislá čára)	U+2225 (znak rovnoběžnosti)
X'817C' (znaménko minus)	U+2212 (znaménko minus)	U+FF0D (široký spojovník)

Například znak pomlčky, který v CCSID 5039 má místo v kódu X'815C', je při použití konverzní tabulky společnosti IBM převeden na místo v kódu Unicode U+2014, zatímco při použití konverzní tabulky společnosti Microsoft je převeden na místo v kódu U+2015. To představuje potenciální problém pro aplikace Microsoft ODBC, protože místo v kódu U+2014 může být považováno za neplatné. Z důvodu předcházení těmto potenciálním problémům poskytuje produkt DB2 UDB jako doplněk k výchozí konverzní tabulce společnosti IBM také alternativní konverzní tabulku společnosti Microsoft z kódové stránky CCSID 5039 na Unicode. Výchozí konverzní tabulku společnosti IBM je třeba nahradit alternativní konverzní tabulkou společnosti Microsoft. Výchozí konverzní tabulka společnosti IBM z kódu Unicode do kódové stránky CCSID 5039 se shoduje s verzí společnosti Microsoft.

Nahrazení konverzních tabulek Unicode pro kódovou stránku CCSID 5039 konverzními tabulkami společnosti Microsoft

Při převodu z kódové stránky CCSID 5039 na Unicode je použita výchozí konverzní tabulka kódové stránky produktu DB2 Universal Database (UDB). Pokud chcete použít jinou verzi konverzní tabulky, například verzi společnosti Microsoft, musíte ručně nahradit soubor výchozí konverzní tabulky (.cnv).

Předpoklady:

Před nahrazením stávajícího souboru konverzní tabulky kódové stránky v adresáři `sqllib/conv` byste měli tento soubor zazálohovat pro případ, že jej budete chtít obnovit. V systémech UNIX a Linux je adresář `sqllib/conv` propojen s instalační cestou produktu DB2 UDB.

Omezení:

Aby se náhrada konverzní tabulky uplatnila, musí mít změněnou konverzní tabulku každý klient DB2 UDB, který se připojuje ke stejné databázi. Jinak by mohli různí klienti ukládat stejné znaky pomocí různých míst v kódu.

Postup:

Chcete-li nahradit výchozí konverzní tabulku produktu DB2 UDB pro převod z kódové stránky CCSID 5039 na Unicode, postupujte takto:

1. Zkopírujte soubor `sqllib/conv/ms/5039ucs2.cnv` do souboru `sqllib/conv/5039ucs2.cnv`.
2. Restartujte produkt DB2 UDB.

Alternativní konverzní tabulky Unicode pro kódovou stránku CCSID 954

Kódová stránka Japanese EUC je registrována jako identifikátor CCSID 954 společnosti IBM. Kódová stránka CCSID 954 představuje běžné kódování pro japonské platformy UNIX a Linux. Používáte-li pro připojení k databázi DB2 Universal Database (UDB) s kódovou stránkou CCSID 954 aplikace Microsoft ODBC, může dojít k problému při převádění dat z kódové stránky CCSID 954 na Unicode. Tento problém je způsoben rozdíly mezi konverzními tabulkami kódových stránek společnosti IBM a konverzními tabulkami kódových stránek společnosti Microsoft. Konverzní tabulka společnosti IBM se řídí názvy znaků, jak jsou určeny japonskými standardy JISX0208, JISX0221 a JISX0221.

V následujícím seznamu jsou uvedeny znaky, při jejichž převodu z kódové stránky CCSID 954 na Unicode budou výsledkem různá místa v kódu v závislosti na tom, zda je použita konverzní tabulka společnosti IBM nebo společnosti Microsoft.

Tabulka 3. Převod znaků CCSID 954 na místa v kódu Unicode

Místo v kódu EUC-JP (jméno znaku)	Primární místo v kódu IBM (jméno Unicode)	Primární místo v kódu Microsoft (jméno Unicode)
X'A1BD' (pomlčka)	U+2014 (pomlčka)	U+2015 (vodorovný pruh)
X'A1C1' (vlnovka)	U+301C (vlnovka)	U+FF5E (široká pomlčka)
X'A1C2' (dvojitá svislá čára)	U+2016 (dvojitá svislá čára)	U+2225 (znak rovnoběžnosti)
X'A1DD' (znaménko minus)	U+2212 (znaménko minus)	U+FF0D (široký spojovník)
X'8FA2C3' (přerušovaný pruh)	U+00A6 (přerušovaný pruh)	U+FFE4 (široký přerušovaný pruh)

Například znak pomlčky, který v CCSID 954 má místo v kódu X'A1BD', je při použití konverzní tabulky společnosti IBM převeden na místo v kódu Unicode U+2014, zatímco při použití konverzní tabulky společnosti Microsoft je převeden na místo v kódu U+2015. Tento rozdíl v mapování konverze může způsobit použití dvou různých míst v kódu pro stejný znak v databázi DB2 UDB s kódováním Unicode nebo v grafickém sloupci databáze DB2 UDB s kódováním CCSID 954. To představuje potenciální problém pro aplikace Microsoft ODBC, protože místo v kódu U+2014 může být považováno za neplatné. Z důvodu předcházení těmto potenciálním problémům poskytuje produkt DB2 UDB jako doplněk k výchozí konverzní tabulce společnosti IBM také alternativní konverzní tabulku společnosti

Microsoft z kódové stránky CCSID 954 na Unicode. Výchozí konverzní tabulku společnosti IBM je třeba nahradit alternativní konverzní tabulkou společnosti Microsoft. Výchozí konverzní tabulka společnosti IBM z kódu Unicode do kódové stránky CCSID 954 se shoduje s verzí společnosti Microsoft.

Nahrazení konverzních tabulek Unicode pro kódovou stránku CCSID 954 konverzními tabulkami společnosti Microsoft

Při převodu z kódové stránky CCSID 954 na Unicode je použita výchozí konverzní tabulka kódové stránky produktu DB2 Universal Database (UDB). Pokud chcete použít jinou verzi konverzní tabulky, například verzi společnosti Microsoft, musíte ručně nahradit soubor výchozí konverzní tabulky (.cnv).

Předpoklady:

Před nahrazením stávajícího souboru konverzní tabulky kódové stránky v adresáři `sqllib/conv` byste měli tento soubor zazálohovat pro případ, že jej budete chtít obnovit. V systémech UNIX a Linux adresář `sqllib/conv` odkazuje na instalační cestu produktu DB2 UDB.

Omezení:

Aby byla tato změna důsledná, musí mít změněnu konverzní tabulku každý klient DB2 UDB, který se připojuje ke stejné databázi s kódovou stránkou CCSID 954. Pokud je klientem japonský systém Windows, jehož kódová stránka ANSI je Shift-JIS (CCSID 943), bude také nutné nahradit výchozí konverzní tabulky DB2 mezi kódovou stránkou CCSID 943 a kódováním Unicode verzi společnosti Microsoft. Jinak by mohli různí klienti ukládat stejné znaky pomocí různých míst v kódu.

Postup:

Chcete-li nahradit výchozí konverzní tabulku produktu DB2 UDB pro převod z kódové stránky CCSID 954 na Unicode, postupujte takto:

1. Zkopírujte soubor `sqllib/conv/ms/0954ucs2.cnv` do souboru `sqllib/conv/0954ucs2.cnv`.
2. Restartujte produkt DB2 UDB.

Chcete-li nahradit výchozí konverzní tabulky produktu DB2 UDB pro převod mezi kódovou stránkou CCSID 943 a kódováním Unicode, postupujte takto:

1. Zkopírujte soubor `sqllib/conv/ms/0943ucs2.cnv` do souboru `sqllib/conv/0943ucs2.cnv`.
2. Zkopírujte soubor `sqllib/conv/ms/ucs20943.cnv` do souboru `sqllib/conv/ucs20943.cnv`.
3. Restartujte produkt DB2 UDB.

Alternativní konverzní tabulky Unicode pro kódovou stránku CCSID 943

Používáte-li kódovou stránku Shift-JIS japonského systému Microsoft Windows registrovanou jako identifikátor CSSID (coded character set identifier) 943 společnosti IBM, můžete při konverzi znaků mezi sadami CCSID 943 a Unicode narazit na následující dva problémy. Tento problém je způsoben rozdíly mezi konverzními tabulkami kódových stránek společnosti IBM a Microsoft. Z důvodu předcházení těmto potenciálním problémům poskytuje produkt DB2 Universal Database (UDB) jako doplněk k výchozí konverzní tabulkám společnosti IBM také alternativní konverzní tabulky společnosti Microsoft z kódové stránky CCSID 943 do kódu Unicode.

Problém 1:

Z historických důvodů je přes 300 znaků v kódové stránce CCSID 943 reprezentováno dvěma nebo třemi místy v kódu. Použití editorů IME (input method editor) a konverzních tabulek kódových stránek způsobí, že bude zadáno pouze jedno z těchto ekvivalentních míst v kódu. Například malé písmeno pro znak římské číslice jedna 'i' má dvě ekvivalentní místa v kódu: X'EEEF' a X'FA40'. Editory Microsoft Windows IME generují vždy při zadání znaku 'i' kód 'FA40'. Obecně používají společnosti IBM a Microsoft pro reprezentaci znaků stejná primární místa v kódu, až na následujících 13 znaků:

Tabulka 4. Převod míst v kódu CCSID 943 Shift-JIS

Jméno znaku (místo v kódu Unicode)	Primární místo v kódu Shift-JIS společnosti IBM	Primární místo v kódu Shift-JIS společnosti Microsoft
Římská číslice jedna (U+2160)	X'FA4A'	X'8754'
Římská číslice dva (U+2161)	X'FA4B'	X'8755'
Římská číslice tři (U+2162)	X'FA4C'	X'8756'
Římská číslice čtyři (U+2163)	X'FA4D'	X'8757'
Římská číslice pět (U+2164)	X'FA4E'	X'8758'
Římská číslice šest (U+2165)	X'FA4F'	X'8759'
Římská číslice sedm (U+2166)	X'FA50'	X'875A'
Římská číslice osm (U+2167)	X'FA51'	X'875B'
Římská číslice devět (U+2168)	X'FA52'	X'875C'
Římská číslice deset (U+2169)	X'FA53'	X'875D'
Znak Akcie v závorce (U+3231)	X'FA58'	X'FA58'
Značka čísla (U+2116)	X'FA59'	X'8782'
Značka telefonu (U+2121)	X'FA5A'	X'8754'

Produkty společnosti IBM, jako třeba DB2 UDB, primárně užívají místa v kódu IBM, například X'FA4A' pro reprezentaci velké římské číslice jedna 'I', ale produkty společnosti Microsoft používají pro stejný znak kód X'8754'. Aplikace ODBC společnosti Microsoft může vložit znak 'I' jako X'8754' do databáze produktu DB2 UDB s kódováním CCSID 943 a Řídicí centrum produktu DB2 UDB může vložit stejný znak jako X'FA4A' do téže databáze CCSID 943. Aplikace ODBC ovšem naleznou pouze řádky, které mají znak 'I' kódován jako X'8754', a Řídicí centrum produktu DB2 UDB vyhledá pouze ty řádky, které mají znak 'I' kódován jako X'FA4A'. Chcete-li umožnit Řídicímu centru produktu DB2 UDB vybrat znak 'I' s kódem X'8754', musíte nahradit výchozí konverzní tabulky společnosti IBM mezi kódy CCSID 943 a Unicode alternativními konverzními tabulkami společnosti Microsoft.

Problém 2:

V následujícím seznamu jsou uvedeny znaky, při jejichž převodu z kódové stránky CCSID 943 do kódu Unicode budou výsledkem různá místa v kódu v závislosti na tom, zda je použita konverzní tabulka společnosti IBM nebo společnosti Microsoft. Pro tyto znaky se konverzní tabulka společnosti IBM řídí japonskými standardy JISX0208, JISX0212 a JISX0221.

Tabulka 5. Převod znaků CCSID 943 na místa v kódu Unicode

Místo v kódu Shift-JIS (jméno znaku)	Primární místo v kódu IBM (jméno Unicode)	Primární místo v kódu Microsoft (jméno Unicode)
X'815C' (pomlčka)	U+2014 (pomlčka)	U+2015 (vodorovný pruh)

Tabulka 5. Převod znaků CCSID 943 na místa v kódu Unicode (pokračování)

Místo v kódu Shift-JIS (jméno znaku)	Primární místo v kódu IBM (jméno Unicode)	Primární místo v kódu Microsoft (jméno Unicode)
X'8160' (vlnovka)	U+301C (vlnovka)	U+FF5E (široká pomlčka)
X'8161' (dvojitá svislá čára)	U+2016 (dvojitá svislá čára)	U+2225 (znak rovnoběžnosti)
X'817C' (znaménko minus)	U+2212 (znaménko minus)	U+FF0D (široký spojovník)
X'FA55' (přerušovaný pruh)	U+00A6 (přerušovaný pruh)	U+FFE4 (široký přerušovaný pruh)

Například znak pomlčky, který v CCSID 943 má místo v kódu X'815C', je při použití konverzní tabulky společnosti IBM převeden na místo v kódu Unicode U+2014. Při použití konverzní tabulky společnosti Microsoft je ovšem převeden na místo v kódu U+2015. Tento rozdíl v mapování může způsobit použití dvou různých míst v kódu pro stejný znak v databázi DB2 UDB s kódováním Unicode. To představuje potenciální problém pro aplikace Microsoft ODBC, protože místo v kódu U+2014 může být považováno za neplatné. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, musíte nahradit výchozí konverzní tabulky společnosti IBM mezi kódy CCSID 943 a Unicode alternativními konverzními tabulkami společnosti Microsoft.

Použití alternativních konverzních tabulek společnosti Microsoft mezi kódováním CCSID 943 a Unicode by mělo být omezeno na uzavřená prostředí, kde všichni klienti a všechny databáze produktu DB2 UDB mají kódovou stránku CCSID 943 a používají stejné alternativní konverzní tabulky společnosti Microsoft. Pokud pracujete s klientem DB2 UDB, který využívá převodní tabulky ve verzi předvolené v systému IBM a současně s jiným klientem DB2 UDB, který využívá převodní tabulky ve verzi společnosti Microsoft, přičemž oba klienti ukládají data do stejné databáze DB2 UDB s kódováním CCSID 943, mohou být k uložení téhož znaku do databáze použita dvě různá místa v kódu.

Nahrazení konverzních tabulek Unicode pro kódovou stránku CCSID 943 konverzními tabulkami společnosti Microsoft

Provádíte-li konverzi mezi kódováním CCSID 943 a Unicode, použijte se výchozí kódové tabulky produktu DB2 Universal Database (UDB). Pokud chcete použít jinou verzi konverzních tabulek, například verzi společnosti Microsoft, musíte ručně nahradit soubory výchozích konverzních tabulek (.cnv).

Předpoklady:

Před nahrazením stávajících souborů konverzních tabulek kódové stránky v adresáři `sqllib/cnv` byste měli tyto soubory zazálohovat pro případ, že je budete chtít obnovit. V systémech UNIX a Linux je adresář `sqllib/cnv` propojen s instalační cestou produktu DB2 UDB.

Omezení:

Aby se náhrada konverzní tabulky uplatnila, musí mít změněnou konverzní tabulku každý klient DB2 UDB, který se připojuje ke stejné databázi. Jinak by mohli různí klienti ukládat stejné znaky pomocí různých míst v kódu.

Postup:

Chcete-li nahradit výchozí konverzní tabulky produktu DB2 UDB pro konverzi znaků mezi kódovou stránkou CCSID 943 a kódováním Unicode, postupujte takto:

1. Zkopírujte soubor sqllib/conv/ms/0943ucs2.cnv do souboru sqllib/conv/0943ucs2.cnv.
2. Zkopírujte soubor sqllib/conv/ms/ucs20943.cnv do souboru sqllib/conv/ucs20943.cnv.
3. Restartujte produkt DB2 UDB.

Operační systém MVS není podporován

Ačkoli je operační systém MVS uveden v dokumentaci, není nadále produktem DB2 Universal Database podporován. Operační systém MVS byl nahrazen operačním systémem z/OS.

Operace zálohování a obnovy (v systému Linux 390)

Pokud používáte operační systém Linux 390, nemusí fungovat zálohování a obnova s využitím více páskových zařízení.

Povolení ukotvení pohledů při přístupu k Vývojovému centru pomocí nástroje Hummingbird Exceed

Při přístupu k Vývojovému centru v systému UNIX pomocí nástroje Hummingbird Exceed musí být povoleno použití rozšíření XTEST verze 2.2. Teprve poté je možné ve Vývojovém centru přemísťovat a ukotvovat pohledy přetažením pruhu titulku.

Chcete-li povolit rozšíření XTEST, postupujte takto:

1. V nabídce Start vyberte volbu **Programy** → **Hummingbird Connectivity 7.0** → **Exceed** → **XConfig**. Otevře se okno XConfig.
2. Volitelné: Vyžaduje-li daná konfigurace zadání hesla, zadejte heslo XConfig.
3. Dvakrát klepněte na ikonu **Protocol**. Otevře se okno Protocol.
4. Zaškrtněte políčko **X Conformance Test Compatibility**.
5. V okně **Protocol** klepněte na tlačítko **Extensions....** Zobrazí se okno Protocol Extensions.
6. V seznamu Enable Extensions zaškrtněte políčko u položky **XTEST(X11R6)**.
7. Klepněte na tlačítko **OK**.

Informace o instalaci, migraci, přechodu na vyšší verzi a konfiguraci

Požadavky na hardware a software

Požadavky na hardware a software jsou zobrazeny na následující webové stránce:

<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/sysreqs.html>

Poznámky k instalaci

Na platformách UNIX a Linux platí tyto poznámky k instalaci pouze pro instalaci nových produktů. Chcete-li použít opravu FixPak, nahlédněte do souboru Readme příslušejícího k této opravě.

Na platformách Windows platí tyto poznámky k instalaci pro instalaci nových produktů i pro použití oprav FixPak. Používáte-li opravu FixPak, měli byste tyto poznámky k instalaci používat společně se souborem Readme této opravy.

Před instalací produktu DB2 Universal Database si přečtěte všechny informace uvedené v tomto oddílu.

Nové volby Průvodce nastavením DB2

Zadání instalační cesty z příkazového řádku

Průvodce nastavením DB2[®] umožňuje zadat instalační cestu z příkazového řádku pomocí nové volby:

`-p instalační_adresář`

Tato volba má přednost před hodnotou uvedenou v souboru odpovědí. Pomocí nové volby `-p [instalační adresář]` lze změnit instalační cestu produktu bez zásahu do souboru odpovědí.

Nová instalační volba NO_CONFIG

Přidáním klíčového slova NO_CONFIG do souboru odpovědí lze zakázat všechny spuštěné operace. Instalační program i nadále nastavuje proměnné prostředí a provádí další základní operace nastavení, které jsou potřebné k vytvoření instancí a ručnímu vytvoření serveru DB2[®] Administration Server po dokončení instalace. Nastavují se pouze nezbytné prvky konfigurace.

Pokud je v souboru odpovědí uvedena tato volba, jsou vyhodnocena všechna klíčová slova použitá v probíhající instalaci, není však provedeno nastavení konfigurace spojené s těmito klíčovými slovy.

Zobrazení průběhu

K dispozici je nová volba umožňující zobrazit během instalace bez obsluhy pouze okno průběhu Průvodce nastavením DB2.

Novou volbu `-m` je nutné používat v kombinaci s parametrem `-u [soubor_odpovědí]`. Pokud je volba `-m` zadána bez volby souboru odpovědí, instalační program vrátí zprávu upozorňující na nesprávný argument. Pokud je zadána volba `-m`, zobrazí se pouze okna nevyžadující uživatelský vstup.

Po spuštění příkazu setup.exe například instalační program zobrazí okna, ale nevyzývá uživatele k zadání žádných hodnot. Po skončení instalace se okna zavřou a proces setup.exe je dokončen.

Změny v Průvodci nastavením DB2 (Windows)

Volby Průvodce nastavením DB2 (setup.exe)

Soubor setup.exe, který spouští instalaci produktu DB2, nyní před návratem čeká na ukončení instalace. Toto nastavení je výchozí. Současně stále existuje volba -w, použití tohoto parametru však již nemění chování Průvodce nastavením DB2.

Pomocí nové volby -c lze vynutit okamžité ukončení Průvodce nastavením DB2 po spuštění instalace. Pokud vyberete tuto volbu, nebude návratový kód instalace k dispozici pro monitorování kódu ukončení v souboru setup.exe.

V případě současného zadání voleb -w a -c je vrácena chyba.

Omezení instalace rozšířeného zabezpečení (Windows)

Součástí produktu DB2 Universal Database™ (UDB) verze 8.2 je nová funkce zabezpečující přístup k prostředkům DB2 pomocí funkcí zabezpečení souborového systému NTFS a operačního systému Windows®. Zabezpečení přístupu je zajištěno především úpravou seznamu přístupových práv souborů DB2, položek registru a běhových paměťových objektů.

Průvodce instalací DB2 tuto novou funkci zabezpečení standardně povoluje. Rozšířené zabezpečení systému Windows® lze vypnout provedením vlastní instalace a zrušením zaškrtnutí políčka **Rozšířené zabezpečení v systému Windows** v okně Povolit zabezpečení operačního systému pro objekty DB2.

Jediným doporučeným způsobem vypnutí nové funkce zabezpečení je spuštění příkazu **db2secv82**. Příkaz **db2secv82** je však nutné spustit bezprostředně po instalaci. Podrobnější informace o příkazu **db2secv82** naleznete v Informačním centru DB2 na adrese <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.

Produkt DB2 UDB lze instalovat s použitím jména uživatele, pokud však toto jméno uživatele nepatří do skupiny DB2ADMNS, DB2USERS nebo do skupiny lokálních administrátorů, nebude pod tímto jménem uživatele možné spouštět žádné příkazy DB2. Přístup k systémovým souborům produktu DB2, klíčům registru, sdíleným síťovým položkám a službám DB2 v lokální počítači, kde je produkt DB2 UDB spuštěn, budou mít pouze uživatelé patřící do skupiny DB2ADMNS, DB2USERS nebo do skupiny lokálních administrátorů.

Obecně platí, že uživatelé patřící do skupiny DB2ADMNS stejně jako uživatelé patřící do skupiny lokálních administrátorů mají úplnou kontrolu nad prostředky DB2. Uživatelé patřící do skupiny DB2USERS mají přístup pro zápis a spouštění.

Po instalaci produktu DB2 UDB verze 8.2 je třeba přidat uživatele, kteří potřebují přístup pro čtení (například pro spouštění dotazů), do skupin DB2USERS. Uživatelé, kteří potřebují úplný přístup se všemi oprávněními, například administrátory databáze, je třeba přidat do skupin DB2ADMNS.

Správa uživatelů musí probíhat v souladu se zásadami zabezpečení v daném prostředí.

Důsledky nových metod zabezpečení pro typickou instalaci

Během typické instalace produktu DB2 UDB v systému Windows je rozšířené zabezpečení standardně povoleno. Produkt DB2 UDB vytvoří výchozí skupiny DB2ADMNS

a DB2USERS. Dojde-li ke konfliktu s již existujícím jménem skupiny, budete vyzváni ke změně jména skupiny. V případě potřeby můžete zadat vlastní hodnoty.

Rozhodnete-li se použít existující skupinu zabezpečení, budou zásady zabezpečení pro tuto skupinu upraveny tak, aby odpovídaly požadavkům produktu DB2 UDB. Pokud vyberete existující skupinu zabezpečení, která již obsahuje uživatele, může u těchto uživatelů dojít ke zvýšení úrovně oprávnění.

Důsledky nových metod zabezpečení pro vlastní instalaci a instalaci oprav FixPak

Během vlastní instalace produktu DB2 UDB a instalace opravy FixPak tohoto produktu v systému Windows se otevře panel **Povolit zabezpečení operačního systému pro objekty DB2**. Chcete-li povolit rozšířené zabezpečení systému Windows, můžete přijmout výchozí nastavení klepnutím na tlačítko Další.

Chcete-li zakázat rozšířené zabezpečení systému Windows, můžete zrušit zaškrtnutí políčka **Povolit zabezpečení operačního systému** v okně **Povolit zabezpečení operačního systému pro objekty DB2**.

Přidání ID uživatelů, kterým má být povolen přístup k produktu DB2 UDB, po instalaci

Po typické nebo vlastní instalaci musíte přidat ID uživatelů, kterým chcete poskytnout přístup k produktu DB2 UDB, do odpovídajících skupin uživatelů DB2ADMNS a DB2USERS. Chcete-li přidat uživatele do příslušné skupiny, postupujte takto:

1. Spusťte nástroj pro správu uživatelů a hesel.
2. Vyberte ze seznamu jméno uživatele, kterého chcete přidat.
3. Klepněte na tlačítko **Vlastnosti**. V okně Vlastnosti klepněte na kartu Členství ve skupinách.
4. Vyberte přepínač **Další**.
5. Z rozbalovacího seznamu vyberte odpovídající skupinu.

Povolení rozšířeného zabezpečení systému Windows po instalaci

Pokud jste instalovali produkt DB2 UDB a rozhodli se nepovolovat novou funkci zabezpečení, můžete tuto funkci povolit po instalaci spuštěním příkazu db2secv82.exe.

Jestliže jste povolili funkci rozšířeného zabezpečení pomocí příkazu db2secv82.exe, máte dvě možnosti, jak toto zabezpečení opět vypnout:

Možnost 1

Bezprostředně po instalaci neprovádějte žádné změny v systému a ihned znovu zadejte příkaz db2secv82.exe -r. Pokud již byly v systému provedeny nějaké změny, musíte použít druhou možnost.

Možnost 2

Přidejte skupinu Everyone do skupin DB2ADMNS a DB2USERS. Přidáním skupiny Everyone do těchto skupin zabezpečení poskytnete všem uživatelům veškerá oprávnění pro přístup k produktu DB2 UDB.

Vypnutí zabezpečení se však nedoporučuje, protože systém je poté vystaven nežádoucím bezpečnostním rizikům. Po vypnutí zabezpečení mohou někteří uživatelé ztratit možnost používat produkt DB2 UDB, protože seznam přístupových práv vytvořený produktem DB2 UDB za běhu již neodpovídá seznamu přístupových práv, který byl použit v souborovém systému.

Cesta k adresáři nemůže obsahovat mezery (Linux a UNIX)

Je-li program db2setup spuštěn z adresáře, jehož cesta obsahuje mezery, dojde k selhání instalace s následující chybou:

```
<soubor>: nenalezen
```

Umístěte instalovatelný obraz do adresáře, jehož cesta neobsahuje mezery.

Požadavky pro systém Red Hat Enterprise Linux 4

Před instalací produktu DB2 Universal Database pro Linux™ do systému Red Hat Enterprise Linux® 4 je nutné instalovat balík compat-libstdc++-33.

Verze sady JDK pro produkt DB2 UDB (Linux na procesorech IA64 a Linux na procesorech POWER)

Instalujete-li verzi 8.2 produktu DB2 Universal Database (UDB) v systému Linux, pokusí se instalace založená na modulu RPM instalovat modul IBM Java RPM (IBMJava2-SDK-ppc-1.4.1-2.0.ppc.rpm).

Jestliže již existuje vyšší úroveň tohoto modulu RPM (například IBMJava2-SDK-ppc-1.5.0-2.0.ppc.rpm), nebude instalována nižší úroveň tohoto modulu RPM.

V takovém případě však bude po dokončení instalačního procesu odkazovat konfigurační parametr databáze JDK_PATH na umístění Java 1.4 /opt/IBMJava2-14/. V důsledku toho nebude fungovat žádná funkce závislá na jazyku Java včetně instalace Katalogu nástrojů DB2.

Předpoklad:

Následující příkaz spusíte jako vlastník instance.

Postup:

1. Má-li produkt DB2 UDB odkazovat na správnou sadu IBM® Developer Kit, spusíte následující příkaz:

```
db2 update dbm cfg using JDK_PATH cesta
```

kde *cesta* je instalační cesta verze 1.5, například /opt/IBMJava2-15.

Dekomprese instalačních obrazů (Linux a UNIX)

Některé instalační obrazy jsou dodávány na disku CD produktu v komprimovaném formátu nebo ve formátu gzip. Před instalací produktu DB2 Universal Database (UDB) z těchto formátů musíte instalační obraz zkopírovat do dočasného adresáře a dekomprimovat jej nebo použít program gunzip.

Komprimované instalační obrazy nebo instalační obrazy ve formátu gzip na disku CD mají jméno souboru PRODUCT.tar.Z nebo PRODUCT.tar.gz, kde PRODUCT znamená instalovaný produkt DB2. Instalujete-li například produkt DB2 UDB Enterprise Server Edition, bude mít komprimovaný obraz na odpovídajícím disku CD jméno ese.tar.Z nebo ese.tar.gz.

Kromě splnění diskových požadavků pro software je dále třeba mít k dispozici souborový systém s 2 GB volného místa, kde bude možné uložit soubor tar.Z nebo tar.gz a dekomprimovaný instalační obraz.

Postup:

Chcete-li dekomprimovat instalační obrazy, proveďte následující kroky:

1. Zkopírujte komprimovaný instalační obraz nebo instalační obraz ve formátu gzip do dočasného souborového systému, v němž jsou k dispozici alespoň 2 gigabajty volného prostoru.
2. Přejděte do adresáře, do něž byl zkopírován instalační obraz, zadáním příkazu `cd /TMP`, kde /TMP reprezentuje adresář se zkopírovaným komprimovaným obrazem.
3. Má-li produkt příponu *.tar.Z, zadejte pro dekomprimaci instalačního obrazu následující příkaz:

```
zcat PRODUCT.tar.Z | tar -xvf -
```

kde PRODUCT představuje instalovaný produkt DB2.

4. Má-li produkt příponu *.tar.gz, zadejte pro dekomprimaci instalačního obrazu následující příkaz:

```
gunzip -c PRODUCT.tar.gz | tar -xvf -
```

kde PRODUCT představuje instalovaný produkt DB2.

Poznámky:

- a. Program gunzip je součástí výchozí instalace systému AIX 5L. Nevlastníte-li program gunzip, instalujte z instalačního média systému AIX 5L sadu souborů rpm.rte. Sada rpm.rte program gunzip obsahuje.
 - b. Program gzip pro systém AIX 5L, který obsahuje i program gunzip, lze také stáhnout z webové stránky <http://www.ibm.com/servers/aix/products/aixos/linux/rpmgroups.html>.
5. Chcete-li instalaci provádět pomocí Průvodce nastavením DB2, nahlédněte do sekce *Instalace produktu DB2 UDB z instalačních obrazů (Linux a UNIX)*.

Produkt DB2 UDB neumožňuje použít instalační cestu s národními znaky (Windows)

Při instalaci produktu DB2 Universal Database (UDB) v systému Windows lze zadat pro produkt DB2 UDB instalační cestu. Tato cesta však smí obsahovat pouze anglické znaky.

Stážení a dekomprese oprav FixPak pro více produktů (Windows)

Počínaje opravou FixPak 3 produktu DB2 verze 8 pro systém Windows poskytuje společnost IBM opravy FixPak specifické pro jednotlivé produkty namísto jedné obecné opravy FixPak. Tato změna ovlivňuje pouze produkty DB2 verze 8 v platformách Windows.

Pokud je instalován více než jeden produkt DB2, bude třeba před instalací stáhnout a dekomprimovat obraz pro každý z těchto produktů DB2.

Pokud máte ve stejném systému Windows nainstalovány produkty DB2 UDB Enterprise Server Edition verze 8 a DB2 Spatial Extender verze 8, musíte stáhnout obraz opravy DB2 UDB Enterprise Server Edition FixPak a obraz opravy Spatial Extender FixPak. Poté je nutné dekomprimovat každý z těchto obrazů oprav FixPak do stejného adresáře. Při instalaci v grafickém uživatelském rozhraní nebo při tiché instalaci musejí být všechny obrazy dekomprimovány, aby mohla instalace pokračovat.

Úplné pokyny k instalaci opravy FixPak naleznete v souboru Readme pro opravu FixPak produktu DB2 UDB.

Instalace produktu DB2 UDB z instalačních obrazů (Linux a UNIX)

Předpoklady:

Před spuštěním Průvodce nastavením DB2 musí být splněny následující předpoklady:

- Zkontrolujte, že váš systém splňuje požadavky na instalaci, paměť a disk. Viz sekce *Požadavky na hardware a software*.

Poznámka: Verze 8.2.2 produktu DB2 UDB (ekvivalent verze 8.1 FixPak 9) zavádí novou sadu instalačních obrazů pro distribuce systému Linux na procesorech s architekturou x86 (32bitové procesory Intel[®] a AMD) a x86-64 (64bitové procesory Intel[®] EM64T a AMD64) založené na jádru 2.6, jako jsou například systémy Red Hat Enterprise Linux 4 a SuSE Linux Enterprise Server 9. Než přejdete k vlastní instalaci, ujistěte se, že máte k dispozici správnou sadu instalačních obrazů pro distribuci systému Linux, kterou používáte.

- Zkontrolujte, zda jste si přečetli Předpoklady instalace. Soubor `install.txt` nebo `install.htm` je umístěn na disku CD v adresáři `/cdrom/doc/jazyk/`, kde
 - `cdrom` odkazuje na bod připojení,
 - `jazyk` odkazuje na adresář jazyka sestávající z pětiznakového kódu.
- K provedení instalace musíte mít oprávnění uživatele `root`.
- V systému musí být připojen disk CD produktu DB2.

Postup:

Pokud jsou některé instalační obrazy dodávány na disku CD produktu v komprimovaném formátu nebo ve formátu `gzip`, musíte je před instalací produktu DB2 UDB dekomprimovat nebo použít program `gunzip`. Podrobnosti naleznete v sekci *Dekomprese instalačních obrazů (Linux a UNIX)*.

Chcete-li instalaci provést pomocí Průvodce nastavením DB2, zadejte následující příkaz:

```
./PRODUCT/db2setup
```

kde `PRODUCT` představuje instalovaný produkt DB2. Instalujete-li například produkt DB2 UDB Enterprise Server Edition, zadejte příkaz `./ese/db2setup`.

Otevře se příruční panel instalace. Projděte instalačními panely.

Instalace produktu DB2 UDB z instalačních obrazů (Windows)

Předpoklady:

Před spuštěním Průvodce nastavením DB2 musí být splněny následující předpoklady:

- Zkontrolujte, že váš systém splňuje požadavky na instalaci, paměť a disk. Viz sekce *Požadavky na hardware a software*.
- Zkontrolujte, zda jste si přečetli Předpoklady instalace. Soubor `install.txt` nebo `install.htm` je umístěn na disku CD v adresáři `x:\doc\jazyk\`, kde
 - `x` představuje označení jednotky disku CD,
 - `jazyk` odkazuje na adresář jazyka sestávající z pětiznakového kódu.
- K provedení instalace musíte mít uživatelský účet s oprávněním lokálního administrátora s doporučenými uživatelskými právy.

Chcete-li instalaci provést pomocí Průvodce nastavením DB2, vložte disk CD do jednotky. Pokud je povolena funkce automatického spuštění, spustí se automaticky Příruční panel instalace DB2.

Postup:

Není-li povolena funkce automatického spuštění, můžete Průvodce nastavením DB2 spustit ručně.

1. Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte volbu **Spustit**.

2. Do pole **Otevřít** zadejte následující příkaz:

```
x:\setup /i jazyk
```

kde:

- *x*: představuje označení jednotky disku CD,
- *jazyk* je kód oblasti pro požadovaný jazyk (například EN odpovídá angličtině).

Parametr */i jazyk* je nepovinný. Není-li zadán, průvodce nastavením DB2 se spustí v jazyku operačního systému.

3. Klepněte na tlačítko **OK**. Otevře se příruční panel Nastavení DB2.

Projděte instalačními panely.

Poznámka: Produkt Běhový klient DB2 Lite používá jiné parametry příkazového řádku. Podrobné informace naleznete v Informačním centru DB2 na adrese <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.

Prostor na disku potřebný pro instalaci produktu DB2 UDB pomocí souboru odpovědí

Instalujete-li produkt DB2 Universal Database pomocí souboru odpovědí, potřebujete v adresáři *etc* 1 MB volného diskového prostoru.

Pokud během instalace pomocí souboru odpovědí obdržíte chybovou zprávu DBI1191I, zpráva oznamuje, že v kořenovém adresáři není dostatek volného diskového prostoru. Tato správa je klamná. Zkontrolujte množství volného diskového prostoru v adresáři *etc*. Před novým spuštěním instalace je třeba alespoň 1 MB volného diskového prostoru.

Omezení přidávání produktů pomocí příkazu **db2setup** (Linux a UNIX)

Po nainstalování produktu DB2 lze přidávat další produkty DB2. Použijete-li k přidání produktů příkaz **db2setup**, platí následující doporučení a omezení.

Doporučení:

Nainstalovaný produkt a přidávaný produkt by měly mít stejnou úroveň kódu. Máte například nainstalovaný produkt DB2 Universal Database (UDB) Enterprise Server verze 8 FixPak 5 a chcete přidat produkt DB2 Information Integrator. V tom případě by měl být použit produkt DB2 Information Integrator rovněž úrovně verze 8 FixPak 5.

Omezení:

- Pokud je úroveň opravy DB2 fixpak vyšší než úroveň opravy FixPak přidávaného produktu, je tato kombinace možná. Protože je ale úroveň opravy FixPak přidávaného produktu nižší než použitá úroveň opravy FixPak produktu DB2, musí být po instalaci

dalšího produktu tato úroveň opravy DB2 FixPak znovu použita. Pokyny týkající se opětného použití opravy FixPak naleznete v souboru README k příslušné opravě FixPak.

- Pokud je úroveň opravy FixPak produktu DB2 nižší než úroveň opravy FixPak přidávaného produktu, dojde k chybě. Přidávaný produkt nesmí mít vyšší verzi opravy FixPak než produkt DB2 UDB. V tomto případě je třeba nejprve převést produkt DB2 UDB na příslušnou úroveň a potom nainstalovat další produkt. Pokyny naleznete v souboru README k příslušné opravě FixPak.

V následující tabulce je uveden souhrn kombinací pro příkaz db2setup:

Tabulka 6. Kombinace pro příkaz db2setup

Úroveň opravy Fixpak produktu DB2	Úroveň opravy Fixpak dalšího produktu	Je tato kombinace povolena?
Verze 8 FixPak 3	Verze 8 FixPak 3	Ano. Doporučeno.
Verze 8 FixPak 3	Verze 8 GA	Ano, ale je třeba znovu použít opravu verze 8 FixPak 3. Pokyny týkající se opětného použití opravy FixPak naleznete v souboru README k příslušné opravě FixPak na webovém serveru podpory produktu DB2.
Verze 8 FixPak 3	Verze 8 FixPak 5	Ne. Produkt DB2 je třeba nejprve převést na vyšší úroveň opravy FixPak (v tomto případě opravu FixPak 5 verze 8) a teprve potom nainstalovat další produkt. Pokyny k instalaci požadované opravy FixPak verze 8 naleznete v souboru README k příslušné opravě FixPak na webovém serveru podpory produktu DB2.

Adresa webového serveru podpory produktu DB2 je <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>

Webové nástroje DB2

Aplikační servery podporované nástroji Webové nástroje DB2 musí být pro následující jazyky kompatibilní se specifikací servletů 2.3:

- Japonština
- Korejšťina
- Zjednodušená čínština
- Tradiční čínština
- Ruština
- Polština

Vázání balíků produktu Query Patroller po použití oprav FixPak

Pokud máte nainstalován produkt Query Patroller, proveďte po použití opravy FixPak a vykonání všech poinstalačních úloh opravy FixPak následující kroky:

1. Přihlaste se jako uživatel s oprávněním DBADM.
2. Přejděte do správného adresáře:
 - INSTPATH/bnd (Linux a UNIX)
 - INSTPATH\bnd (Windows)

kde INSTPATH je cesta instance produktu DB2 UDB.

3. Spusťte následující příkazy:

```
db2 connect to dbname  
db2 bind @qpserver.lst blocking all grant public
```

Instalace produktu Query Patroller na úrovni opravy FixPak 3 nebo vyšší

Query Patroller představuje systém správy dotazů, který slouží k řízení toku dotazů v databázi DB2 UDB. V produktu DB2 UDB verze 8.1.2 je DB2 Query Patroller samostatným produktem. Již se nejedná o pouhou komponentu produktu DB2 Warehouse Manager.

Pokud máte nainstalovány opravy FixPak 3 produktu DB2 UDB verze 8 nebo novější a instalujete základní verzi produktu DB2 Query Patroller nebo verzi GA, musíte znovu použít opravy DB2 UDB FixPak 3 nebo novější. Jinak nebudou uplatněny změny produktu Query Patroller na stávající úrovni opravy FixPak produktu DB2 UDB.

Jestliže máte nainstalován server Query Patroller, musíte po opětovném použití úrovně opravy FixPak produktu DB2 UDB rovněž aktualizovat instance produktu DB2 UDB. Instance je nutné po aktualizaci restartovat.

Instalace serveru Query Patroller

Při instalaci serveru Query Patroller mějte na paměti následující:

- Pokud v průvodci instalací DB2 v okně **Výběr typu instalace** vyberete volbu **Založená na využití počítače** a v okně **Výběr způsobu použití tohoto počítače** vyberete volbu **Server**, nebude nástroj Query Patroller Center instalován. Chcete-li instalovat nástroj Query Patroller Center, vyberte v okně **Výběr typu instalace** volbu **Úplná** nebo **Přízpůsobená**.
- V příručce *DB2 Query Patroller™ Guide* jsou k ilustraci procesu instalace serveru Query Patroller pomocí průvodce instalací DB2 použity instalační panely pro typ instalace **Založená na využití počítače**. K instalaci serveru Query Patroller není vyžadován typ instalace **Založená na využití počítače**. Server Query Patroller lze instalovat v rámci typu instalace **Úplná** i **Přízpůsobená**.
- Klienti DB2, kteří mají nainstalované nástroje klienta Query Patroller, se musí připojit k oblasti s instalovaným serverem Query Patroller. V typickém prostředí dělené databáze je server Query Patroller instalován ve všech oblastech, takže lze vybrat kteroukoli z nich, aby byla koordinační oblastí, a zároveň je možné používat nástroje klienta Query Patroller.

Definování nové skupiny databázových oblastí v produktu Query Patroller

Definujete-li během instalace produktu Query Patroller v prostředí dělené databáze nový tabulkový prostor, můžete vybrat existující skupinu databázových oblastí. Případně můžete pro nový tabulkový prostor vytvořit novou skupinu databázových oblastí. Pokud se rozhodnete vytvořit novou skupinu databázových oblastí, můžete pro tuto novou skupinu databázových oblastí z okénka se seznamem na instalačním panelu vybrat pouze jednu databázovou oblast. Chcete-li přidat do skupiny databázových oblastí další oblasti, musíte je přidat ručně po dokončení instalace.

Instalace nástrojů klienta Query Patroller

Klienti DB2 k odesílání dotazů na server Query Patroller nevyžadují instalaci nástrojů klienta Query Patroller.

Znovuvytvoření verzí beta databází

Pokud jste vytvořili databáze ve verzi beta produktu DB2 UDB verze 8.2, musíte je znovu vytvořit v oficiální verzi 8.2 produktu.

To zahrnuje i znovuvytvoření geografických databází pro produkt DB2 Geodetic Extender verze 8.2.

Instalace souborů MDAC pro národní jazykové verze produktu DB2 UDB

Pokud nenainstalujete národní jazykové verze komponent MDAC (Microsoft Data Access Components) 2.7 ještě před instalací národních jazykových verzí produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 8.2, nainstaluje produkt DB2 UDB podle výchozího nastavení soubory MDAC pro angličtinu. Panely pro správu datových zdrojů ODBC pak budou v operačním systému Windows jiné jazykové verze než anglické vypadat jako nepřeložené. Tento problém lze opravit instalací balíku “MDAC 2.7 RTM - Refresh” z webového serveru společnosti Microsoft na adrese <http://msdn.microsoft.com/data/downloads/updates/default.aspx>.

Zvolte jazyk, který chcete nainstalovat, stáhněte požadovaný spustitelný soubor a spusťte jej. Tím nainstalujete přeložené soubory pro správu datových zdrojů ovladačů ODBC.

Licenční zásady pro produkt DB2 Universal Database Workgroup Server Edition

Pro produkt DB2 Universal Database Workgroup Server Edition licence uživatele na síti Internet neplatí. Pokud potřebujete licenci pro uživatele na síti Internet, musíte zakoupit produkt DB2 Universal Database Workgroup Server Unlimited Edition.

Instalace dalších asijských písem (Linux)

Společnost IBM poskytuje další balíky písem pro systém Linux, které obsahují další podporu dvoubajtové znakové sady (DBCS) pro asijské znaky. Tyto balíky písem jsou nezbytné pro některé verze systému Linux, které instalují pouze písma požadovaná k zobrazení znaků specifických pro danou zemi nebo oblast.

Jestliže spustíte příkaz **db2setup** a v rozhraní Průvodce nastavením DB2 zjistíte chybějící znaky, nemá pravděpodobně systém Linux nainstalována všechna nezbytná písma. Chcete-li, aby příkaz **db2setup** správně odkazoval na písma uložená na instalačním disku CD, postupujte následujícím způsobem:

1. Zadejte příkaz:

```
export JAVA_FONTS=/<cdrom>/db2/<platforma_linux>/java/jre/lib/fonts  
, kde <cdrom> je umístění instalačního obrazu a <platforma_linux> je jméno adresáře  
s předponou Linux.
```

2. Spusťte znovu příkaz **db2setup**.

Jestliže po instalaci zjistíte chybějící znaky při používání nástrojů DB2 rozhraní GUI, nainstalujte nezbytná písma dodávaná s produktem DB2. Tato písma naleznete v adresáři **fonts** na kterémkoli z následujících disků CD:

- *IBM[®] Developer Kit, Java[™] Technology Edition for AIX 5L (64bitová verze)*
- *DB2 Embedded Application Server a aplikace (registr XML, nástroje webové správy a distribuovaný ladící program jazyka Java) pro váš operační systém*

V adresáři **fonts** jsou k dispozici dva typy písma: Times New Roman WorldType a Monotype Sans Duospace WorldType. Pro každý typ je k dispozici písmo specifické pro danou zemi nebo oblast. V následující tabulce je uvedeno osm písem, která jsou k dispozici

v komprimovaném formátu v adresáři fonts.

Tabulka 7. Názvy souborů pro další asijská písma

Typ písma	Jméno souboru písma	Země nebo oblast
Times New Roman WT J	tnrwt_j.zip	Japonsko a další země nebo oblasti
Times New Roman WT K	tnrwt_k.zip	Korea
Times New Roman WT SC	tnrwt_s.zip	Čína (Zjednodušená čínština)
Times New Roman WT TC	tnrwt_t.zip	Tchaj-wan (Tradiční čínština)
Monotype Sans Duospace WT J	mtsansdj.zip	Japonsko a další země nebo oblasti
Monotype Sans Duospace WT K	mtsansdk.zip	Korea
Monotype Sans Duospace WT SC	mtsansds.zip	Čína (Zjednodušená čínština)
Monotype Sans Duospace WT TC	mtsansdt.zip	Tchaj-wan (Tradiční čínština)

Poznámka: Tato písma nenahrazují systémová písma. Tato písma jsou určena pouze pro použití ve spojení s produktem DB2 Universal Database. Nelze je uvést do běžného nebo neomezeného prodeje či distribuce.

Postup:

Chcete-li instalovat další asijské písmo, postupujte takto:

1. Rozbalte balík písem.
2. Zkopírujte balík s písmem do adresáře /opt/IBMJava2-141/jre/lib/fonts. Pokud tento adresář dosud neexistuje, musíte jej vytvořit.
3. Zadejte následující příkaz:

```
export JAVA_FONTS=/opt/IBMJava2-141/jre/lib/fonts
```

Minimálně je třeba nainstalovat jedno písmo každého typu pro danou zemi nebo oblast. Pracujete-li v Číně, Koreji nebo na Tchaj-wanu, použijte verzi specifickou pro danou zemi nebo oblast, jinak použijte verzi písem pro Japonsko. Máte-li v systému dostatek volného prostoru, nainstalujte všech osm písem.

Konfigurace Vývojového centra pro použití sad JDK (Linux)

V některých případech produkt DB2 Universal Database neprovede instalaci sady JDK (Java Development Kit) v operačním systému klientského počítače. Chcete-li v těchto klientských počítačích pomocí Vývojového centra vyvíjet uložené procedury Java, je nutné nasměrovat Vývojové centrum na umístění některé instalované sady JDK.

Pomocí následujících kroků určíte umístění sady Java Development Kit:

1. Ve Vývojovém centru vyberte položku nabídky **Projekt** → **Nastavení prostředí**.
2. V zápisníku **Nastavení prostředí** vyberte uzel **Proces**.
3. V sekci **Domovský adresář sad JDK** na stránce **Proces** vyberte **Verzi sady JDK**, která se použije pro sestavení a spuštění uložených procedur jazyka Java.
4. V poli **Adresář** určete cestu k adresáři, který existuje nebo je dostupný na klientovi, kde je instalována vybraná sada JDK.
5. Používáte-li klientský počítač pro vývoj uložených procedur jazyka Java na více serverech DB2, zřejmě bude nutné vybrat další verze sady JDK a určit umístění jejich instalace v závislosti na tom, které verze sady JDK tyto servery používají.

Na serveru DB2 nemusela instalace sady Java Development Kit vytvořit odkazy na knihovny Java do podadresáře systému `/usr/lib`. Tyto odkazy jsou pro sestavení a spuštění uložených procedur jazyka Java potřeba.

V sekci s názvem "Nastavení prostředí Java v systému Linux" v sekci Problémy kompatibility těchto poznámek k verzi je ukázáno, jak vytvořit odkazy na sadu Java Development Kit v klientském počítači se systémem Linux:

Vytvoření jména skupiny a uživatele v distribucích United Linux 1.0 a SuSE Linux

Chcete-li vytvořit jméno skupiny a uživatele pro instalaci produktu DB2 UDB verze 8.2 v distribucích United Linux 1.0 a SuSE Linux, použijte příkaz `groupadd`, resp. `useradd`. Část *Další informace o instalaci a konfiguraci* verze 8.2 dokumentuje příkazy `mkgroup` a `mkuser` pro vytvoření jména skupiny a uživatele chybně.

Démon systému nápovědy se po instalaci pomocí příkazu `db2_install` nespustí (UNIX a Linux)

Pokud instalujete Informační centrum DB2 na platformách UNIX a Linux pomocí příkazu `db2_install`, démon systému nápovědy (`db2icd`) se po instalaci nespustí. Musíte jej spustit ručně, nebo musíte restartovat počítač a získat tak přístup k dokumentaci.

Viz téma "Démon Informačního centra DB2" v sekci **Aktualizace dokumentace | Instalace a konfigurace příručky *Poznámky***.

Logo Ready for Tivoli (UNIX)

Když zakoupíte softwarový produkt společnosti IBM s logem Ready for Tivoli, můžete spravovat softwarové produkty společnosti IBM prostřednictvím různých nabídek produktu Tivoli. Produkty Tivoli umožňují automaticky zjišťovat, monitorovat a inventarizovat jednu nebo více aplikací typu Ready for Tivoli.

Softwarové produkty IBM označené logem Ready for Tivoli lze spravovat prostřednictvím produktů, jako je například IBM Tivoli Configuration Manager. Produkt IBM Tivoli Monitoring for Databases poskytuje podporu pro všechny hlavní databáze, jako jsou DB2 Universal Database (UDB), Oracle a Informix.

Další informace můžete získat na následující webové adrese společnosti IBM:
<http://www.ibm.com/software/tivoli/>

Nástroje Ready for Tivoli a DB2 UDB verze 8:

Chcete-li instalovat a nastavit instrumentář, požádejte správce prostředí Tivoli o provedení následujících operací:

1. Soubor signatury Tivoli Ready pro tento produkt DB2 se jmenuje `xxx.sys`. U opravy FixPak 4 budou tyto soubory signatury namísto vydání verze aktualizovány opravou FixPak. Ověřte, že jsou soubory signatury instalovány v následujícím adresáři:

```
%install DB2DIR%/tivready
```
2. Instalujte a konfiguruje sadu Tivoli GEM 2.2 Tivoli Ready Enablement ve všech počítačích, které chcete sledovat. Chcete-li si stáhnout sadu Tivoli Ready Enablement spolu s podrobnými pokyny pro její instalaci a použití, přejděte ve webovém prohlížeči na adresu <http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/>
3. Pomocí produktu IBM Tivoli Monitoring for Databases je dosažena lepší správa databází. Produkt ITM for Databases využívá nové rozšířené vydání produktu Distributed Monitoring (nazvané IBM Tivoli Monitoring nebo ITM) a nabízí podstatně rozšířené

funkce pro monitorování založené na použití tohoto nového monitorovacího jádra. Produkt ITM for Databases poskytuje podporu produktu DB2 UDB prostřednictvím modulu Proactive Analysis Component (PAC). Tento modul PAC je pevně integrován s produktem DB2 UDB a nabízí pohotovou sadu monitorovacích funkcí umožňujících rychlou aktivaci a použití. Administrátor databáze může také snadno definovat vlastní monitory, úlohy a prahy.

Další informace lze najít na následující webové adrese:

<http://www.ibm.com/software/tivoli/>

Informace o dalších produktech Tivoli jsou k dispozici na webové adrese

<http://www.ibm.com/software/tivoli/>

Nástroj pro redukci obrazu instalace – db2iprun (Windows)

Obslužný program příkazového řádku db2iprun dokáže zmenšit velikost instalačního obrazu produktu DB2 Universal Database (UDB) pro systém Windows. Nástroj je užitečný zejména u rozsáhlých implementací produktu DB2 UDB. Dále je nástroj užitečný pro vestavění produktu DB2 UDB do aplikace.

Nástroj db2iprun se skládá ze vstupního souboru a ze spustitelného souboru. Vstupní soubor (.prn) obsahuje úplný seznam odstranitelných komponent a používá se k označení, které funkce a jazyky chcete z obrazu instalace odebrat. Nástroj db2iprun (db2iprun.exe) pak odebere soubory CAB přidružené těmto funkcím a jazykům. Výsledkem je nový, menší obraz produktu DB2 UDB, který lze instalovat pomocí běžných instalačních metod. Při použití běžných metod jsou také použity opravy Fixpak. Je-li instalována oprava Fixpak, zjistí a aktualizuje pouze ty komponenty, které byly instalovány pomocí nástroje db2iprun.

Nástroj db2iprun je umístěn v adresáři \db2\windows\utilities\db2iprun na instalačním disku CD produktu DB2 UDB. Tento adresář obsahuje také soubor Readme. V souboru Readme nástroje db2iprun naleznete bližší instrukce, jak tento nástroj používat.

Omezení při instalaci dokumentace produktu DB2 Universal Database verze 8 (Windows)

V systému Windows neinstalujte Informační centrum produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 8 (dokumentace ve formátu HTML) na pracovní stanice a servery, kde je již instalován produkt DB2 UDB verze 7 (nebo starší). Instalační program detekuje dřívější verzi a starší produkt odstraní.

Předchozí instalace aktualizované na nejnovější úroveň (Windows)

Vlastníte-li produkt DB2, který byl instalován v dřívější úrovni verze 8, instalační obraz tento fakt zjistí a aktualizuje produkt na nejnovější úroveň.

Systémové požadavky pro produkt DB2 .NET Data Provider (Windows)

Než použijete instalační program produktu DB2 Universal Database (UDB) pro instalaci produktu DB2 .NET Data Provider, musíte mít v počítači nainstalován produkt .NET Framework. Pokud není produkt .NET Framework nainstalován, instalační program produktu DB2 UDB produkt DB2 .NET Data Provider nezaregistruje.

Pokud je nainstalován produkt DB2 UDB a produkt .NET Framework nainstalován není, nebude produkt DB2 .NET Data Provider zaregistrován. Pokud byl produkt .NET Framework instalován později, můžete spustit program db2nmpreg, a registrovat tak poskytovatele. Tento spustitelný soubor je uložen v adresáři sqllib\bin. Nejsou v něm žádné parametry.

Chcete-li registrovat produkt DB2 .NET Data Provider, zadejte v jakémkoli příkazovém okně příkaz db2nmpreg.

Instalace klientů DB2 verze 8 a produktu DB2 Connect PE pro jiné než administrační účely (Windows)

Pokud instalujete administračního klienta DB2, klienta DB2 Application Development nebo produkt DB2 Connect Personal Edition, musíte v případě, že platí následující podmínky, aktualizovat soubor služeb TCP/IP systému Windows:

- V nastavení instalace je vybrána funkce datového skladu.
- Jméno uživatele provádějícího instalaci není členem skupiny administrátorů v cílovém počítači.
- Produkt je instalován v rámci některé z následujících platform: Windows NT, Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003.

Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, je třeba do souboru služeb TCP/IP systému Windows přidat následující položky:

Tabulka 8. Položky požadované souborem služeb TCP/IP systému Windows:

Jméno portu	Číslo portu
vwkernel	11000/tcp
vwd	11001/tcp
vwlogger	11002/tcp

Bez těchto položek nebude Centrum datových skladů pracovat správně.

Poznámky k migraci

Kromě zde uvedených témat lze nejnovější informace o migraci produktů DB2 nalézt na portálu pro migraci na produkt DB2: <http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg21200005>

Migrace tabulek EXPLAIN

Aby bylo možné vytvářet tabulky EXPLAIN, je nutné při instalaci produktu DB2 Universal Database™ (UDB) verze 8.2.2 (ekvivalent verze 8.1 s opravou FixPak 9) nebo vyšší přes produkt DB2 UDB verze 8.2 s opravou FixPak 1 (ekvivalent verze 8.1 s opravou 8) nebo nižší spustit příkaz **db2updv8**.

Spuštěním příkazu **db2updv8** vytvoříte funkci EXPLAIN_GET_MSG, která umožňuje opětovné spuštění souboru EXPLAIN.DDL.

Pokusíte-li se vytvořit vysvětlující tabulky pomocí souboru EXPLAIN.DDL bez spuštění příkazu **db2updv8**, může se zobrazit následující chybová zpráva:

```
DB21034E
```

```
Příkaz byl zpracován jako příkaz typu SQL, neboť nešlo o platný příkaz příkazového procesoru.
```

```
Zpracování příkazu SQL vrátilo následující zprávu:
```

```
SQL0440N Nebyla nalezena žádná autorizovaná rutina "EXPLAIN_GET_MSG" typu "FUNCTION" s kompatibilními argumenty.
```

```
Číslo řádku=26. SQLSTATE=42884
```

Migrace produktu XML Extender z předchozích verzí

Používáte-li dřívější verzi produktu DB2 XML Extender, je třeba migrovat všechny databáze, které jsou povoleny pro produkt XML předtím, než začnete používat stávající databázi

s povoleným jazykem XML v aktualizované verzi produktu XML Extender. Každý nový balík oprav obsahuje všechny aktualizace předchozích balíků oprav.

Před spuštěním programu migrace vytvořte zálohu databáze.

Chcete-li migrovat databázi s povoleným jazykem XML a sloupce s povoleným jazykem XML, postupujte takto:

1. Na příkazový řádek DB2 zadejte následující příkaz:

```
db2 connect to
jméno_databáze
db2 bind dxxinstall/bnd/@dxxMigv.lst
db2 bind dxxinstall/bnd/@dxxbind.lst
```

,kde *dxxinstall* je cesta k instalačnímu adresáři produktu DB2 Universal Database.

2. Na příkazový řádek DB2 zadejte následující příkaz:

```
dxxMigv
jméno_databáze
```

Migrace produktu DB2 Universal Database při použití produktu DataJoiner nebo replikace

Chcete-li migrovat instanci modulu DataJoiner nebo DB2 Universal Database (UDB) for Linux, UNIX a Windows, na které spouštíte programy Capture nebo Apply pro replikaci DB2 UDB, musíte před migrací instance DB2 UDB nebo DataJoiner připravit replikační prostředí na migraci. Podrobné pokyny pro požadovanou přípravu jsou obsaženy v migrační dokumentaci produktu DB2 DataPropagator verze 8. Migrační dokumentace produktu DB2 DataPropagator verze 8 je k dispozici na adrese <http://www.ibm.com/software/data/dpropt/>.

Migrace produktu DB2 Universal Database (Windows)

Následující kroky uvádějí správné pořadí předpokladů migrace pro produkt DB2 Universal Database (UDB) v systému Windows.

Předpoklady:

Před migrací proveďte následující operace:

1. Zkontrolujte doporučení a omezení týkající se migrace a doporučený volný prostor.
2. Poznamenejte si konfigurační nastavení před provedením migrace produktu DB2 UDB.
3. Změňte úroveň chyb diagnostiky.
4. Ověřte, že jsou databáze připraveny na migraci produktu DB2 UDB.
5. Proveďte zálohování databází.
6. Používáte-li replikaci, musíte archivovat všechny soubory žurnálu produktu DB2 UDB.
7. Musíte mít oprávnění SYSADM.
8. Pro migraci produktu DB2 UDB převedte server DB2 do stavu offline.

Poznámka: Od verze 8.1 bude proměnná registru DB2_HASH_JOIN nastavena na hodnotu ON. Podrobnosti naleznete v části "Administrace: Výkon" v oddíle "Aktualizace dokumentace".

Migrace 32bitové databáze DB2 verze 8 systému Windows do 64bitové verze systému Windows

Toto téma obsahuje seznam kroků potřebných pro migraci 32bitové databáze produktu DB2 verze 8 v počítači s 32bitovým systémem do 64bitové databáze v 64bitové verzi operačního systému Windows.

Předpoklady:

- V počítači s 64bitovým systémem musí být nainstalována 64bitová verze produktu DB2 verze 8.
- Přesvědčte se, že je v 32bitovém systému Windows spuštěn produkt DB2 verze 8.

Postup:

Chcete-li provést migraci produktu DB2 verze 8 v 64bitovém systému Windows, postupujte takto:

1. Zálohujte databáze produktu DB2 verze 8 v 32bitovém systému Windows.
2. Obnovte zálohu produktu DB2 verze 8 (vytvořenou v kroku 1) v 64bitovém systému Windows.

Poznámka: Kromě migrace produktu DB2 UDB z 32bitových systémů na 64bitové jsou možné také následující migrace:

- migrace mezi jednotlivými verzemi systému Windows,
- migrace mezi jednotlivými verzemi produktu DB2 UDB,
- současná migrace všeho najednou,
- migrace zpět do 32bitové verze.

Podrobné informace jsou k dispozici v následujícím dokumentu IBM Redbook: Scaling DB2 UDB on Windows Server 2003. Tento dokument Redbook je k dispozici na následující adrese URL:

<http://publib-b.boulder.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/sg247019.html>

Migrace z produktu DB2 UDB verze 7 do verze 8.2.2 v prostředí MSCS

Toto téma popisuje postup při migraci z produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 7 do produktu DB2 UDB verze 8.2.2 (ekvivalent verze 8.1 s opravou FixPak 9) v prostředí MSCS (Microsoft Cluster Server).

Předpoklady: K ilustraci postupu migrace do verze 8.2.2 produktu DB2 UDB 8.2.2 (ekvivalent verze 8.1 s opravou FixPak 9) v prostředí MSCS bude použita ukázková konfigurace. V této ukázkové konfiguraci jsou použity dva počítače se systémem Windows Server 2000 s instalovaným produktem DB2 UDB Enterprise Server Edition verze 7. Počáteční konfiguraci tvoří instance DB2, která se skládá ze dvou oblastí. Kromě toho existují dvě skupiny klastrů:

- Skupina DB2 0: Obsahuje Oblast 0 aktivní v počítači A. Zde je umístěn také Administrační server DB2 (DAS).
- Skupina DB2 1: Obsahuje Oblast 1 aktivní v počítači B.

Předpoklad:

Před zahájením migrace vytvořte zálohu databáze.

Postup:

Chcete-li provést migraci z produktu DB2 UDB verze 7 do verze 8.2.2 (ekvivalent verze 8.1 s opravou FixPak 9) v prostředí MSCS, postupujte takto:

1. Vypněte automatické odvolání při selhání.

Během instalace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač. Pokud k tomu dojde, služba klastrů bude automaticky restartována. Je proto třeba, aby bylo vypnuto automatické odvolání při selhání a u žádné skupiny tak nemohlo dojít k automatickému odvolání.

- a. Ve skupině Skupina DB2 0 zakažte automatické odvolání při selhání:
 - 1) V okně Správa klastru klepněte pravým tlačítkem myši na volbu **Skupina DB2 0**.
 - 2) Vyberte příkaz **Vlastnosti**. Otevře se okno s vlastnostmi skupiny Skupina DB2 0.
 - 3) Na kartě **Automatické odvolání při selhání** zaškrtněte přepínač **Zabránit odvolání při selhání**.
 - 4) Klepněte na tlačítko **OK**.
 - b. Ve skupině Skupina DB2 1 zakažte automatické odvolání při selhání:
 - 1) V okně Správa klastru klepněte pravým tlačítkem myši na položku **Skupina DB2 1**.
 - 2) Vyberte příkaz **Vlastnosti**. Otevře se okno s vlastnostmi skupiny Skupina DB2 1.
 - 3) Na kartě **Automatické odvolání při selhání** zaškrtněte přepínač **Zabránit odvolání při selhání**.
 - 4) Klepněte na tlačítko **OK**.
2. Přesuňte skupinu Skupina DB2 1 do počítače A.
 - a. V okně Správa klastru klepněte na položku **Skupina DB2 1**.
 - b. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz **Přesunout skupinu**. Hodnota ve sloupci Vlastník se změní na Počítač A.
 3. Zastavte službu klastru v počítači B.
 - a. V okně Služby komponent klepněte pravým tlačítkem myši na položku **Služba klastru**.
 - b. Klepněte na příkaz **Zastavit**.
 4. Do počítače B stáhněte a instalujte produkt DB2 UDB verze 8.2.2 (ekvivalent verze 8.1 s opravou FixPak 9).
- Poznámka:**
- Produkt DB2 UDB je stále spuštěn a k dispozici v počítači A.
 - Během instalace budete vyzváni ke spuštění příkazu **db2imigr**, který provede migraci instancí DB2 v tomto počítači. Během provádění programu **db2imigr** bude pravděpodobně nutné restartovat počítač.
5. Převedte prostředky DB2 v počítači A do stavu offline.
 - a. K prostředkům v počítači A patří Oblast 0, Oblast 1 a server DAS. Ty je třeba jeden po druhém převést do stavu offline. Chcete-li převést prostředky počítače A do stavu offline, postupujte takto:
 - 1) V okně Správa klastru vyberte v levém podokně položku **Skupiny**.
 - 2) Vyberte položku **Skupina DB2 0**. Prostředky skupiny se zobrazí v pravém podokně.
 - V případě skupiny Skupina DB 0 zahrnují prostředky produktu DB2 Oblast 0 a server DAS.
 - 3) V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na jeden z prostředků a vyberte příkaz **Převést do stavu offline**.
 - Zopakujte tento krok pro všechny prostředky produktu DB2 ve skupině Skupina DB2 0.

- 4) Vyberte položku **Skupina DB2 1**. Prostředky skupiny se zobrazí v pravém podokně.
 - V případě skupiny Skupina DB 1 zahrnují prostředky produktu DB2 Oblast 1.
- 5) V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na prostředek (Oblast 1) a vyberte příkaz **Převést do stavu offline**.
6. Spusťte službu klastru v počítači B.

Pokud bylo v rámci instalace třeba restartovat počítač a **typ restartování** je pro službu klastru nastaven na automatický, přeskočte tento krok, protože služba klastru je již restartována.

Chcete-li spustit službu klastru, postupujte takto:

 - a. V okně Služby komponent klepněte pravým tlačítkem myši na položku **Služba klastru**.
 - b. Klepněte na příkaz **Spustit**.
7. Přesuňte skupiny Skupina DB2 0 a Skupina DB2 1 do počítače B.
 - a. V okně Správa klastru klepněte na položku **Skupina DB2 0**.
 - b. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz **Přesunout skupinu**. Hodnota ve sloupci Vlastník se změní na Počítač B.
 - c. Klepněte na položku **Skupina DB2 1**.
 - d. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz **Přesunout skupinu**. Hodnota ve sloupci Vlastník se změní na Počítač B.
8. Převeďte prostředky produktu DB2 v počítači B do stavu online.
 - a. Oblast 0, Oblast 1 a server DAS jsou nyní prostředky v počítači B. Ty je třeba jeden po druhém převést zpět do stavu online. Chcete-li převést tyto prostředky do stavu online, postupujte takto:
 - 1) V okně Správa klastru vyberte v levém podokně položku **Skupiny**.
 - 2) Vyberte položku **Skupina DB2 0**. Prostředky skupiny se zobrazí v pravém podokně.
 - V případě skupiny Skupina DB 0 zahrnují prostředky produktu DB2 Oblast 0 a server DAS.
 - 3) V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na jeden z prostředků a vyberte příkaz **Převést do stavu online**.
 - Zopakujte tento krok pro všechny prostředky produktu DB2 ve skupině Skupina DB2 0.
 - 4) Vyberte položku **Skupina DB2 1**. Prostředky skupiny se zobrazí v pravém podokně.
 - V případě skupiny Skupina DB 1 zahrnují prostředky produktu DB2 Oblast 1.
 - 5) V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na prostředek (Oblast 1) a vyberte příkaz **Převést do stavu online**.
 - b. Proveďte migraci všech instancí a databází DB2.
 - 1) Proveďte migraci všech instancí DB2 pomocí příkazu **db2imigr**:
 - a) Chcete-li najít všechny instance DB2, spusťte příkaz **db2ilist**.
 - b) Migraci všech instancí DB2 proveďte spuštěním příkazu **db2imigr**. Tento příkaz je umístěn v adresáři `sqllib\bin` a musíte jej spustit pro každou instanci DB2.
 - 2) Proveďte migraci všech databází DB2 pomocí příkazu **migrate database**.

9. Zastavte službu klastru v počítači A.
 - a. V okně Služby komponent klepněte pravým tlačítkem myši na položku **Služba klastru**.
 - b. Klepněte na příkaz **Zastavit**.
10. Do počítače A stáhněte a instalujte produkt DB2 UDB verze 8.2.2 (ekvivalent verze 8.1 s opravou FixPak 9).

Poznámka:

- Produkt DB2 je stále spuštěn a k dispozici v počítači A.
 - Během instalace bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
 - V počítači A nemusíte spouštět příkazy **db2imigr** a **migrate database**, protože jste je již spustili v počítači B.
11. Spusťte službu klastru v počítači A.
Pokud bylo v rámci instalace třeba restartovat počítač a **typ restartování** je nastaven na automatický, přeskočte tento krok, protože služba klastru je již restartována.
Chcete-li spustit službu klastru, postupujte takto:
 - a. V okně Služby komponent klepněte pravým tlačítkem myši na položku **Služba klastru**.
 - b. Klepněte na příkaz **Spustit**.
 12. Přesuňte skupinu Skupina DB2 0 do počítače A.
 - a. V okně Správa klastru klepněte na položku **Skupina DB2 0**.
 - b. Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz **Přesunout skupinu**. Hodnota ve sloupci Vlastník se změní na Počítač A.

Tím bude prostředí MSCS převedeno zpět do původní konfigurace.
 13. Pokud bylo v kroku 1 vypnuto automatické odvolání při selhání, je třeba je zapnout.
 - a. Ve skupině Skupina DB2 0 povolte automatické odvolání při selhání:
 - 1) V okně Správa klastru klepněte pravým tlačítkem myši na položku **Skupina DB2 0**.
 - 2) Vyberte příkaz **Vlastnosti**. Otevře se okno s vlastnostmi skupiny Skupina DB2 0.
 - 3) Na kartě **Automatické odvolání při selhání** zaškrtněte přepínač **Povolit odvolání při selhání**.
 - 4) Klepněte na tlačítko **OK**.
 - b. Ve skupině Skupina DB2 1 povolte automatické odvolání při selhání:
 - 1) V okně Správa klastru klepněte pravým tlačítkem myši na položku **Skupina DB2 1**.
 - 2) Vyberte příkaz **Vlastnosti**. Otevře se okno s vlastnostmi skupiny Skupina DB2 1.
 - 3) Na kartě **Automatické odvolání při selhání** zaškrtněte přepínač **Povolit odvolání při selhání**.
 - 4) Klepněte na tlačítko **OK**.

Migrace databází (HP-UX na počítačích IA64)

Migrace databáze není podporována pro produkt DB2 Universal Database (UDB) for HP-UX v systému IA64 ve všech verzích 8.x.

Obnovení záložního obrazu produktu DB2 verze 7 v instanci verze 8 není v produktu DB2 UDB for HP-UX v systému IA64 podporováno.

Informace o odinstalaci

Tichá odinstalace produktu DB2 UDB (Windows)

Chcete-li tiše odinstalovat produkty DB2, použijte příkaz **msiexec**:

```
msiexec /x <kód produktu> /qn
```

kde <kód produktu> představuje kód odebíraného produktu.

Následuje seznam kódů jednotlivých produktů DB2:

DB2 Universal Database Enterprise Server Edition (ESE)

{D8F53726-C7AD-11D4-9155-00203586D551}

DB2 Universal Database Workgroup Server Edition (WSE)

{7A28F948-4945-4BD1-ACC2-ADC081C24830}

DB2 Universal Database Express Edition (EXP)

{58169F10-CA30-4F40-8C6D-C6DA8CE47E16}

DB2 Universal Database Personal Edition (PE)

{C0AA883A-72AE-495F-9601-49F2EB154E93}

DB2 Warehouse Manager (WM)

{84AF5B86-19F9-4396-8D99-11CD91E81724}

DB2 Data Links Manager (DLM)

{1D16CA65-F7D9-47E5-BB26-C623A44832A3}

Relational Connect (RCON)

{273F8AB8-C84B-4EE6-85E7-D7C5270A6D08}

DB2 Connect Enterprise Edition (CEE)

{9C8DFB63-66DE-4299-AC6B-37D799A728A2}

DB2 Connect Personal Edition (CPE)

{F1912044-6E08-431E-9B6D-90ED10C0B739}

DB2 Administration Client (ADMCL)

{ABD23811-AA8F-416B-9EF6-E54D62F21A49}

DB2 Application Development Client (ADCL)

{68A40485-7F7F-4A91-9AB6-D67836E15CF2}

DB2 Run-Time Client (RTCL)

{63F6DCD6-0D5C-4A07-B27C-3AE3E809D6E0}

DB2 7 (RTLITE)

{07C9CEE7-4529-4E60-95D3-6B6EF6AC0E81}

DB2 Eclipse Documentation (DOCE)

{FE2D4758-041C-4E4E-95B3-529E4E1EAF3E}

DB2 Query Patroller (QP)

{7A8BE511-8DF3-4F22-B61A-AF0B8755E354}

Life Sciences Data Connect (LSDC)

{DD30AEB3-4323-40D7-AB39-735A0523DEF3}

DB2 Cube Views™ (CUBE)

{C8FEDF8F-84E8-442F-A084-0A0F6A772B52}

DB2 Spatial Extender (SE)

{F6846BF9-F4B5-4BB2-946D-3926795D5749}

Příklad:

Chcete-li odebrat produkt DB2 UDB Enterprise Edition, zadejte následující příkaz

```
msiexec /x {D8F53726-C7AD-11D4-9155-00203586D551} /qn
```

Následující kódy produktu DB2 již nejsou ve verzi 8.2 produktu DB2 UDB podporovány:

- WMC {5FEA5040-22E2-4760-A88C-73DE82BE4B6E}
- DOC {73D99978-A255-4150-B4FD-194ECF4B3D7C}

Kód produktu pro odebrání Informačního centra DB2 pomocí tiché odinstalace (Windows)

Při odebrání Informačního centra DB2 pomocí tiché odinstalace v systému Windows použijte následující kód produktu:

```
{FE2D4758-041C-4E4E-95B3-529E4E1EAF3E}
```

Známá omezení, problémy a náhradní řešení

V tomto oddílu jsou uvedena v současnosti známá omezení, problémy a náhradní řešení, která se vztahují pouze na tuto verzi. Jakékoli z omezení může, ale nemusí platit i pro jiná vydání produktu. Webový server podpory produktu DB2 obsahuje také technické poznámky a aktuality, které popisují změny dokumentace, známá omezení a náhradní řešení odhalená po vytvoření tohoto dokumentu. Adresa webového serveru podpory produktu DB2 je <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support.html>.

Omezení

Tabulková funkce SNAP_GET_DB vrací neúplné výsledky

Při vyvolání v prostředí dělené databáze s hodnotou -2 (globální snímek) jako vstupem vrací tabulková funkce SNAP_GET_DB neúplné výsledky pro následující čtyři sloupce:

- FIRST_ACTIVE_LOG
- LAST_ACTIVE_LOG
- CURRENT_ACTIVE_LOG
- CURRENT_ARCHIVE_LOG

Tyto prvky nelze pro globální snímek agregovat. Chcete-li pro tyto prvky získat úplnou sadu hodnot, je třeba tabulkovou funkci volat samostatně pro každou oblast.

Volba REPLACE příkazu IMPORT nezachovává klauzuli NOT LOGGED INITIALLY

Volba REPLACE příkazu IMPORT nezachovává klauzuli NOT LOGGED INITIALLY (NLI) příkazu CREATE TABLE ani klauzuli ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY příkazu ALTER TABLE.

Je-li prováděn import s akcí REPLACE v rámci stejné transakce jako příkazy CREATE TABLE nebo ALTER TABLE s klauzulí NLI, import nebude klauzuli NLI dodržovat. Všechna vložení budou protokolována.

Náhradní řešení 1

Odstraňte obsah tabulky pomocí příkazu DELETE a pak vyvolejte import s příkazem INSERT.

Náhradní řešení 2

Zrušte tabulku a znovu ji vytvořte, pak vyvolejte import s příkazem INSERT.

Omezení platí pro produkty DB2 UDB verze 7 a DB2 UDB verze 8.

Data typu Long a LOB nelze reorganizovat pomocí místní reorganizace tabulky

Během místní (online) reorganizace tabulky nelze reorganizovat data typu Long a LOB. Data typu Long a LOB lze reorganizovat pomocí klasické (offline) reorganizace zadáním parametru LONGLOBDATA s příkazem REORG TABLE. Přestože reorganizace dat typu Long a LOB umožní opětovné získání volného prostoru, nedojde ke zlepšení rozdělení dat do klastru a dokončení reorganizace může být podstatně prodlouženo.

Blokování v zamykacích kurzorech může v klientských aplikacích vypadat nekonzistentně

Při oddělení stability kurzoru (CS) je řádek přidružený k aktuální pozici kurzoru na databázovém serveru vždy uzamčen. Během blokování načítání může být do jedné vyrovnávací paměti vráceno několik řádků. Ve většině případů se poslední řádek zpracovaný na straně serveru přesně nevejde a bude rozdělen mezi dvě vyrovnávací paměti. Aplikace toto rozdělení nerozpozná, dokud není přijata druhá vyrovnávací paměť. Z tohoto důvodu nebude uzamčen žádný řádek vrácený aplikaci.

Ve výjimečném případě, kdy se poslední řádek zpracovaný na serveru přesně vejde, zůstane pozice kurzoru na posledním řádku ve vyrovnávací paměti, což znamená, že poslední řádek vrácený aplikaci bude uzamčen.

Program datového skladu pro export dat pomocí ODBC do souboru

Program datového skladu pro export dat do souboru pomocí ODBC nepodporuje následující datové typy produktu Sybase:

- BIT
- BINARY
- VARBINARY

Datové typy nepodporované v integrovaném ladicím programu Vývojového centra pro kód SQL

Následující datové typy nejsou podporovány v ladicím programu pro kód SQL, který je integrován do Vývojového centra:

- U produktu DB2 Universal Database (UDB) pro systém Linux, UNIX, a Windows nejsou podporovány datové typy CHAR FOR BIT DATA, VARCHAR FOR BIT DATA a GRAPHIC.
- U produktu DB2 UDB for z/OS není podporován datový typ GRAPHIC a datové typy BLOB a CLOB použité jako parametry. Datové typy BLOB a CLOB použité jako lokální proměnné podporovány jsou.

Strukturované typy ve Vývojovém centru

Vývojové centrum již dále nepodporuje vytváření strukturovaných typů.

Omezení nástroje Vývojové centrum v 64bitových operačních systémech

Nástroj Vývojové centrum nepodporuje ladění uložených procedur v jazyku JAVA na 64bitových serverech. Ladění uložených procedur v jazyku SQL je podporováno u 64bitových operačních systémů Windows. Vývoj aplikací OLE DB nebo uživatelských funkcí XML není podporován u 64bitových serverů.

Vývojové centrum (Linux)

Vývojové centrum nelze použít k ladění uložených procedur jazyka Java spuštěných v některé z distribucí systému Linux (32bitové, 64bitové, Intel, zSeries nebo iSeries).

Ladění uložených procedur s dvojitými uvozovkami

Nástroj Vývojové centrum nepodporuje ladění uložených procedur s dvojitými uvozovkami (") v uloženém jménu procedury, schématu nebo specifickém jménu.

Nastavení cesty potřebné pro povolení rutin Java ke kompilaci v nástroji Vývojové centrum

Nástroj Vývojové centrum nemůže kompilovat rutiny Java bez informací o tom, kde jsou nainstalovány vývojářské verze. Výchozí adresáře pro vývojářské verze jsou zapsány do souboru `$HOME/.ibm/db2/dc/DB2DC.settings` při prvním spuštění nástroje Vývojové centrum. Tyto adresáře můžete zkopírovat do souboru `$USER.settings` a upravit je v editoru znaků Unicode. Případně můžete vytvořit symbolická propojení na vývojářské adresáře ve výchozích umístěních.

Omezení Vývojového centra při současném spuštění a ladění uložených procedur jazyka Java

Vývojové centrum nepodporuje současné spuštění a ladění uložených procedur jazyka Java. V nástroji Vývojové centrum můžete buď současně spustit více uložených procedur jazyka Java, nebo ladit jednu uloženou proceduru jazyka Java. Nelze spustit uloženou proceduru jazyka Java v době ladění jiné uložené procedury jazyka Java. Ve výchozím nastavení je klíčové slovo správce databází `KEEPFENCED` nastaveno na hodnotu `KEEPFENCED=YES`, jak je požadováno pro ladění uložených procedur jazyka SQL. Pokud má klíčové slovo `KEEPFENCED` výchozí hodnotu `YES`, je proces rutiny ponechán aktivní a dojde ke konfliktům portu JVM. Uložené procedury jazyka Java způsobí výjimku procesu JVM a selžou, pokud nastane některá z následujících podmínek při výchozím nastavení konfigurace správce databází na `KEEPFENCED=YES`:

- sestavení uložené procedury jazyka Java v nástroji Vývojové centrum a její pozdější ladění,
- jeden uživatel spustí uloženou proceduru jazyka Java a jiný uživatel ladí uloženou proceduru jazyka Java v době, kdy je spuštěna původní uložená procedura jazyka Java,
- jeden uživatel ladí uloženou proceduru jazyka Java a jiný uživatel spustí uloženou proceduru jazyka Java v době, kdy probíhá ladění původní uložené procedury jazyka Java.

Toto omezení lze vyřešit, když zajistíte nastavení klíčového slova konfigurace správce databází `KEEPFENCED` na `KEEPFENCED=NO` spuštěním následujících příkazů:

```
db2 update dbm cfg using KEEPFENCED NO
db2stop
db2start
```

Jakmile je klíčové slovo `KEEPFENCED` nastaveno na hodnotu `NO`, proces `db2fmp` bude ukončen po dokončení volání uložené procedury jazyka Java a produkt DB2 Universal Database zahájí nový proces `db2fmp` pro zpracování dalšího volání procedury. Tím se zajistí, že při spuštění ladění uložené procedury jazyka Java nebudou existovat žádná prostředí Java v režimu ladění.

Nastavení `KEEPFENCED=YES` je nezbytné k vytvoření uložených procedur jazyka SQL pro ladění a k ladění uložených procedur jazyka SQL. Při nastavení `KEEPFENCED=NO` můžete nadále vytvářet uložené procedury jazyka SQL, ale nemůžete je ladit.

Metoda `DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros` není podporována

Metoda `DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros()` ovladače DB2[®] Universal JDBC není nyní servery DB2[®] Universal Database[™] for Linux[™], UNIX[®], and Windows[®] podporována. Metoda `DB2SystemMonitor.getServerTimeMicros()` při připojení k serverům DB2 Universal Database[™] for Linux, UNIX, and Windows vrací hodnotu 0.

Musí být instalován běhový modul kompilátoru IBM XL C/C++ (systém Linux na platformách iSeries a pSeries, 64bitová verze)

Před instalací 64bitové verze produktu DB2 pro systém Linux na platformách iSeries™ a pSeries® musí být splněny následující požadavky:

- Spuštění na hardwaru iSeries nebo pSeries podporovaném distribucí systému Linux.
- Spuštění jedné z následujících dvou distribucí:
 - SUSE LINUX Enterprise Server (SLES) 9, nebo
 - Red Hat Enterprise Linux 3, aktualizace 3 (Taroon).
- Je třeba stáhnout a nainstalovat komponentu pro běhové prostředí IBM® XL C/C++ Advanced Edition verze 7.0 pro systém Linux. Další informace naleznete na stránce <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24007906>

nebo můžete provést následující kroky:

1. Navštivte stránku podpory komponenty XL C/C++ na adrese <http://www.ibm.com/software/awdtools/xlcpp/support/>
2. Pod záhlavím "Self Help: Download" vyberte volbu "Latest Updates (PTFs)".
3. Pod záhlavím "Linux" vyberte volbu "XL C/C++ Advanced Edition V7.0 for Linux Run-Time Environment".
4. Postupujte podle pokynů na stránce "XL C/C++ Advanced Edition V7.0 for Linux Run-Time Environment" (Komponenta XL C/C++ Advanced Edition verze 7.0 pro běhové prostředí systému Linux).

Univerzální ovladač JDBC typu 2 není podporován v produktu DB2 UDB verze 8.2.2 (Linux AMD64)

Produkt DB2 Universal Database (UDB) verze 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) v systému Linux AMD64 nepodporuje univerzální ovladač JDBC typu 2. Podpora je plánována v příští opravné sadě FixPak. Podpora rozhraní JDBC ve verzi 8.2.2 je zajištěna univerzálním ovladačem JDBC typu 4 a standardním ovladačem JDBC typu 2 (COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver).

Kurzory v aplikacích PHP

Pokud místo aplikace vytvoří kurzor interpret PHP, bude standardně vytvořen jako posouvateľný kurzor řízený sadou klíčů. V určitých případech tak může dojít ke vrácení neočekávaných výsledků. Chcete-li se této situaci vyhnout, explicitně zadejte pro všechny příkazy SELECT používané pro aktualizaci dat klauzuli "FOR READ ONLY". Další možnosti zahrnují nastavení konfiguračních parametrů rozhraní CLI na hodnoty "Patch2=6", "Patch2=42", nebo "DisableKeysetCursor=1". Každá z těchto možností ovšem může mít následky. Podrobnosti ohledně těchto klíčových slov konfigurace naleznete v dokumentaci *CLI Guide and Reference*.

Omezení konfiguračního klíčového slova ConnectNode rozhraní CLI/ODBC

Klíčové slovo ConnectNode nemá vliv na Řídicí centrum. Řídicí centrum se vždy připojuje k uzlu katalogu, na který odkazuje nastavení SQL_CONN_CATALOG_NODE.

Omezení funkce SQLColumns (rozhraní CLI)

Funkce SQLColumns() nepodporuje vrácení dat z aliasu jiného aliasu. Pokud je funkce volána pro alias jiného aliasu, vrátí prázdnou výslednou sadu.

Omezení volby vazby pro balíky CLI

Některé volby vazby nemusí mít při vazbě balíku CLI s kterýmkoliv z následujících souborů se seznamem žádný efekt: `db2cli.lst`, `ddcsmvb.lst`, `ddcs400.lst`, `ddcsvm.lst` nebo `ddcsvse.lst`. Vzhledem k tomu, že jsou balíky CLI používány aplikacemi CLI, ODBC, JDBC, OLE DB, .NET a ADO, jakékoli změny provedené v balících CLI ovlivní všechny aplikace těchto typů. Proto je při vázání balíků CLI standardně podporována pouze část voleb vazby. Podporované volby jsou následující: ACTION, COLLECTION, CLIPKG, OWNER a REPLVER. Všechny ostatní volby vazby, které ovlivňují balíky CLI, budou ignorovány.

Chcete-li vytvořit balíky CLI s volbami vazby, které nejsou standardně podporovány, zadejte volbu vazby COLLECTION s ID kolekce, které se liší od výchozího ID kolekce NULLID. Všechny zadané volby vazby budou přijaty. Chcete-li například vytvořit balíky CLI s volbou vazby KEEP DYNAMIC YES, která není standardně podporována, zadejte následující příkaz:
`db2 bind @db2cli.lst collection newcolid keepdynamic yes`

Chcete-li u aplikací CLI/ODBC získat přístup k balíkům CLI vytvořeným v nové kolekci, nastavte klíčové slovo CLI/ODBC CurrentPackageSet v inicializačním souboru `db2cli.ini` na nové ID kolekce.

Chcete-li přepsat balíky CLI, které již pod jistým ID kolekce existují, proveďte libovolnou z následujících akcí:

- Před zadáním příkazu vazby pro toto ID kolekce zrušte existující balík CLI
- Při zadávání příkazu volby zadejte volbu vazby ACTION REPLACE

Omezení obslužného programu CLI LOAD

Obslužný program CLI LOAD nepodporuje značky parametrů, pokud připravený příkaz SQL pro vložení dat obsahuje klauzuli SELECT.

Před verzí 8.2 s opravou FixPak 3 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 10) nebylo v obslužném programu CLI LOAD možné zadat cílové sloupce, pokud příkaz INSERT obsahoval klauzuli VALUES.

Počínaje verzí 8.2 s opravou FixPak 3 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou Fixpak 10) umožňuje obslužný program CLI LOAD zadat cílové sloupce do příkazu INSERT s klauzuli VALUES. Obslužný program CLI LOAD například nyní podporuje následující příkaz:
`INSERT into tableA (col1, col2, col3) VALUES (?, ?, ?)`

Vytvoření databáze katalogu nástrojů není podporováno (Linux for AMD64)

Vytvoření databáze katalogu nástrojů v 64bitové instanci produktu DB2 Universal Database (UDB) v systému Linux (AMD64) není podporováno. Nepokoušejte se vytvořit katalog nástrojů v 64bitové instanci žádným z níže uvedených způsobů:

- instalace produktu DB2 UDB,
- aktualizace 64bitové instance pomocí příkazu **db2isetup**,
- zadání příkazu **CREATE TOOLS CATALOG** v příkazovém procesoru po dokončení instalace.

Vytvoření databáze katalogu nástrojů v 32bitové instanci v systému Linux (AMD64) je podporováno od verze 8.1.4.

Vytvoření databáze katalogu nástrojů není podporováno (AIX, Solaris Operating Environment a HP-UX)

Vytvoření katalogu nástrojů není podporováno při instalaci produktu DB2 Universal Database (UDB) v 64bitových instancích v smíšených 64bitových platformách. Smíšené jsou tyto platformy:

- AIX
- Solaris Operating Environment
- HP-UX
- Další platformy, které podporují 32bitové i 64bitové instance

Pokud chcete vytvořit katalog nástrojů v 64bitové instanci, můžete tak učinit po instalaci produktu DB2 UDB pomocí příkazového procesoru zadáním příkazu **CREATE TOOLS CATALOG CLP** nebo pomocí Řídícího centra. K provedení této operace bude nutné nainstalovat také 64bitovou sadu IBM Developer Kit pro jazyk Java. Podrobné informace naleznete v oddílu DB2 Administration Server příručky *DB2 Administration Guide*.

Omezení paměti pro produkty DB2 UDB Express a DB2 Workgroup Server Edition verze 8.2

V následujících produktech existuje omezení paměti:

- IBM DB2 Universal Database (UDB) Express Edition (volba pojmenovaného uživatele). Maximální paměť na server je 4 GB.
- IBM DB2 UDB Express Edition (volba procesoru). Maximální paměť na server je 4 GB.
- IBM DB2 UDB Workgroup Server Edition. Maximální paměť na server je 16 GB.
- IBM DB2 UDB Workgroup Server Unlimited Edition. Maximální paměť na server je 16 GB.

Plánování pravidelného spouštění procesu datového skladu

Při plánování spouštění procesu datového skladu v pravidelných intervalech musíte zjistit nejdelší dobu potřebnou k provedení všech provozních kroků v procesu a této době pak přizpůsobit intervaly spouštění. Pokud doba zpracování překročí naplánovaný časový interval, v dalších naplánovaných časech se proces nespustí a jeho spuštění nebude přesunuto na pozdější dobu.

Omezení podpory SNA ve verzi 8

Z produktů DB2 Universal Database (UDB) Enterprise Server Edition (ESE) verze 8 pro systém Windows a operační systémy standardu UNIX a DB2 Connect Enterprise Edition (CEE) verze 8 pro systém Windows a operační systémy UNIX byly vyjmuty následující funkce podpory:

- Nelze použít funkci vícemístné aktualizace (dvoufázové potvrzení) pomocí architektury SNA. Aplikace vyžadující vícemístnou aktualizaci (dvoufázové potvrzení) *musí* použít propojitelnost TCP/IP. Funkce vícemístné aktualizace (dvoufázové potvrzení) pomocí protokolu TCP/IP s hostitelskými databázovými servery a servery iSeries byla k dispozici již v několika verzích. Aplikace hostitele a aplikace serveru iSeries vyžadující podporu vícemístné aktualizace (dvoufázové potvrzení) mohou využít nové funkce podpory vícemístné aktualizace (dvoufázového potvrzení) pomocí protokolu TCP/IP v produktu DB2 UDB ESE verze 8.
- Servery DB2 UDB ESE a DB2 CEE již nepřijímají klientská připojení pomocí architektury SNA. Oprava FixPak 1 produktu DB2 UDB verze 8 umožňuje aplikacím 32bitové verze systému AIX, Solaris Operating Environment, HP-UX a aplikacím systému Windows přístup k hostitelskému databázovému serveru nebo databázovému serveru

iSeries pomocí architektury SNA. Aplikace mohou díky této podpoře přistupovat k hostitelským databázovým serverům a serverům iSeries pomocí architektury SNA, ale pouze s jednofázovým potvrzováním.

- Podpora Sysplex v produktu DB2 UDB for z/OS je k dispozici pouze prostřednictvím protokolu TCP/IP. Podpora komplexů subsystémů nebude poskytována prostřednictvím propojitelnosti SNA.
- Podpora změny hesla již není k dispozici pomocí propojitelnosti SNA s hostitelskými databázovými servery.
- V další verzi produktů DB2 UDB a DB2 Connect bude vyjmuta veškerá podpora SNA.

Problémy modulu plug-in zabezpečení a omezení pro klienty DB2 UDB (Windows)

Při vývoji modulů plug-in zabezpečení, které budou implementovány do klientů DB2 v operačních systémech Windows nevolňujte ve funkci ukončení modulu plug-in žádné pomocné knihovny. Toto omezení platí pro všechny typy modulů plug-in zabezpečení klientů, včetně modulů plug-in skupiny, jména uživatele a hesla, Kerberos a GSS-API.

Toto omezení je způsobeno problémem produktu DB2 Universal Database s uvolňováním modulů plug-in zabezpečení v klientech DB2 v operačních systémech Windows.

Selhání při vykazování úspěšného přihlášení během pokusu o připojení (AIX)

Při použití ověřování OS v systému AIX se produkt DB2 Universal Database (UDB) pokusí vykázat úspěšné přihlášení do systému AIX na základě úspěšného ověření během pokusu o připojení. Před opravou FixPak 5 pro verzi 8, pokud produkt DB2 UDB nemohl vykázat úspěšné přihlášení, došlo k selhání připojení i přesto, že byl uživatel ověřen. Počínaje opravou FixPak 5 pro verzi 8 může připojení pokračovat a selhání bude zaznamenáno do souboru db2diag.log.

Dvoudílné jméno uživatele není podporováno (Windows ME)

Dvoudílné jméno uživatele pro příkazy CONNECT a ATTACH, např. domainname\username, není v systému Windows ME podporováno.

Stránka Načíst a importovat sloupce nepodporuje znaky DBCS v souborech IXF

Pokud pro nastavení načtení nebo importu ze vstupního souboru IXF obsahujícího znaky DBCS použijete Průvodce načtením nebo zápisník Import, stránka Sloupce nezobrazí správně jména sloupců obsažená v souboru.

Nástroje grafického uživatelského rozhraní pro operační systémy Linux na procesorech AMD64

Nástroje grafického uživatelského rozhraní dodávané s produktem DB2 Universal Database (UDB) jsou grafické obslužné programy založené na jazyku Java. Mezi tyto nástroje patří:

- Řídicí centrum
- Informační centrum
- Asistent pro konfiguraci
- Vývojové centrum

Protože operační systémy Linux pro procesory AMD64 momentálně nemají 64bitovou sadu Java™ SDK ani běhové prostředí, je tyto nástroje třeba spustit z 32bitové instance produktu DB2 UDB.

Tyto nástroje však můžete nadále používat ke správě databázi v lokálních a vzdálených 64bitových instancích. Chcete-li například použít Řídící centrum, je nejprve nutné vytvořit 32bitovou instanci. Po vytvoření této 32bitové instance je třeba do katalogu ručně zařadit lokální 64bitovou instanci, kterou chcete spravovat.

Další informace o produktu DB2 for Linux na procesorech AMD64 naleznete na následující adrese:

<http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg450ec44e63a9da8f588256d8d004ff3ab>

Minimální nastavení zobrazení pro nástroje grafického rozhraní

Aby nástroje grafického rozhraní, jako je Řídící centrum, pracovaly správně, musí být rozlišení obrazovky nastaveno minimálně na 800×600 bodů a paleta musí mít alespoň 32 barev.

Nesprávné zobrazení znaků GB18030 na pruhu titulku okna

Pokud jsou v pruhu titulku okna čínské znaky standardu kódování GB18030, mohou se zobrazovat jako otazníky nebo čtverečky.

Nedělit tabulky Centra informačního katalogu do oblastí

Tabulky používané Správcem informačních katalogů musí být uloženy v rámci jedné databázové oblasti. Pro převedení tabulek do jedné oblasti je k dispozici více metod. Jedním z osvědčených přístupů je následující postup.

1. Otevřete Příkazový procesor DB2 a zadejte následující příkazy:

- a. `CREATE DATABASE PARTITION GROUP jméno_skup_obl
ON DBPARTITIONNUM číslo_oblasti`
- b. `CREATE REGULAR TABLESPACE jméno_tab_prostoru
IN DATABASE PARTITION GROUP jméno_skup_obl
MANAGED BY SYSTEM USING ('cname')`

, kde *jméno_skup_obl* je stejné pro oba příkazy.

2. Klepněte na volbu Start → Programy → IBM DB2 → Instalační nástroje → Průvodce správou informačního katalogu.
3. Na stránce Volby zadejte do pole **Tabulkový prostor** jméno tabulkového prostoru.

Omezení produktu Query Patroller, je-li zakázán parametr DYN_QUERY_MGMT

Produkt Query Patroller nemůže provádět následující akce, pokud je zakázán parametr konfigurace databáze DYN_QUERY_MGMT:

- Uvolnění dotazů ze stavu blokování
- Pokud je v popředí spuštěn dotaz, nastavte spuštění běžícího dotazu nebo dotazu zařazeného ve frontě na pozadí.

Pokud se pokusíte uvolnit dotaz ze stavu blokování nebo změnit dotaz běžící v popředí na dotaz běžící na pozadí v době, kdy je parametr DYN_QUERY_MGMT nastaven na hodnotu DISABLE, zobrazí se chybová zpráva a stav dotazu se nezmění. Jestliže je naplánováno spuštění blokováných dotazů a parametr DYN_QUERY_MGMT je zakázán v době, kdy jsou spuštěny, bude chybová zpráva zapsána do souboru žurnálu qpdiaq.log a dotazy budou ponechány ve stavu blokování.

Výsledné tabulky produktu Query Patroller nyní používají schéma DB2QPRT

Počínaje opravou FixPak 5 jsou všechny nové výsledné tabulky vytvářeny ve schématu DB2QPRT místo ve schématu spouštěče.

Oprávnění pro zrušení ve schématu DB2QPRT je uděleno operátorům, jejichž profily byly vytvořeny před instalací opravy FixPak 5 a měly některé z následujících oprávnění:

- oprávnění pro monitorování s možností úprav,
- oprávnění pro analýzy historie s možností úprav.

Oprávnění pro zrušení ve schématu DB2QPRT je uděleno, když produkt Query Patroller poprvé vytvoří výslednou tabulku v tomto schématu.

Operátorům, kterým bylo uděleno oprávnění pro monitorování s možností úprav nebo oprávnění pro analýzu historie s možností úprav po instalaci opravy FixPak 5, je rovněž uděleno oprávnění ke zrušení ve schématu DB2QPRT při vytvoření nebo aktualizaci jejich profilů.

Omezení indikátoru narušení

Monitor narušení nemůže provádět akce pro indikátor narušení *db2.db2_op_status* v případě, že se tento indikátor nachází ve stavu Neběží. Tento stav může vzniknout například v situaci, kdy některá instance, kterou daný indikátor sleduje, přestane být aktivní následkem explicitní žádosti o ukončení činnosti nebo kvůli nestandardnímu ukončení. Chcete-li, aby instance byla po každém nestandardním ukončení automaticky znovu spuštěna, je nutné konfigurovat funkci sledování poruch tak, aby byla daná instance udržována ve stavu vysoké dostupnosti.

Znamé problémy a náhradní řešení

Export do souboru IXF s indexy ve sloupcích obsahujících znaky – a +

Při zadání příkazu **export** s formátem souboru IXF a klauzulí **SELECT *** jsou shromážděny informace indexu (pokud tak lze učinit).

Problém:

Pokud názvy sloupců zadané v indexu obsahují znaky – nebo +, nebudou informace indexu shromážděny, přičemž obdržíte kód SQL SQL27984W. Export bude dokončen a exportovaná data nebudou ovlivněna. Informace indexu však nebudou uloženy v souboru IXF.

Řešení:

Pokud znovu vytvoříte tabulku pomocí příkazu **import** s parametrem **CREATE**, nebudou indexy znovu vytvořeny. Pomocí obslužného programu **db2look** vytvoříte indexy samostatně.

Chyba CLI0116E nebo SQL0428N při volání rozhraní API db2ReadLog

Problém:

Při volání rozhraní API **db2ReadLog** z aplikace může dojít k chybě, pokud se aplikace odpojí od databáze, jestliže před odpojením není provedeno potvrzení nebo odvolání:

- Pokud je rozhraní API db2ReadLog voláno z aplikace CLI, může být vygenerována chyba CLI0116E.
- Pokud je rozhraní API db2ReadLog voláno z vložené aplikace SQL vytvořené v jazyku C, může být vygenerována chyba SQL0428N.

Náhradní řešení 1:

U nevložených aplikací SQL zapněte před voláním rozhraní API db2ReadLog režim automatického potvrzení.

Náhradní řešení 2:

Po volání rozhraní API db2ReadLog a před odpojením od databáze zadejte příkaz COMMIT nebo ROLLBACK.

Příkaz "db2gcf -k" v produktu DB2 UDB Workgroup Server Edition selže

Problém:

Příkaz db2gcf spouští, zastavuje nebo monitoruje instanci DB2 Universal Database (UDB), zpravidla z automatického skriptu, jako třeba v klastru HA (High Availability).

Použití systémového příkazu db2gcf s parametrem -k v produktu DB2 UDB Workgroup Server se nezdaří.

Řešení:

Příkaz "db2gcf -k" pracuje pouze v produktu DB2 UDB Enterprise Server Edition, ale ne v produktu DB2 UDB Workgroup Server Edition.

Chyba SQL1224 z modulu wrapper DRDA (AIX)

Pokud je 32bitový server produktu DB2 Universal Database (UDB) spuštěn v systému AIX a aplikace spuštěná ve stejném systému obsahuje více než jedno lokální databázové připojení pomocí modulu wrapper DRDA, může dojít k následující chybě aplikace:

```
SQL1822N Ze zdroje dat "W3_SERVER2" byl přijat
neočekávaný kód chyby "-1224". Přiřazený text a prvky byly
func="DriverConnect"
msg="SQL1224N Nelze spustit agenta databáze pro zpracování
této žádosti, nebo byl agent ukončen po ukončení
práce databázového systému či
příkazem Force."
```

SQLSTATE=560BD

Chcete-li se této chybě vyhnout, zadejte do federovaného konfiguračního souboru následující položku (*adresář_instance/cfg/db2dj.ini*):

EXTSHM=ON

Poznámka: Přidáte-li položky do federovaného konfiguračního souboru, musíte zastavit a restartovat produkt DB2 UDB, aby došlo k uplatnění změn.

Nebo můžete katalogizovat lokální databázi DB2 UDB, jako by byla na uzlu TCP/IP.

Příklad:

```
CATALOG TCPIP NODE my_node REMOTE my_host SERVER 123;  
CATALOG DB mydb AT NODE my_node;  
CREATE WRAPPER drda;  
CREATE SERVER my_server TYPE DB2/UDB VERSION 8 WRAPPER drda  
  AUTHORIZATION "my_id" PASSWORD "my_pw"  
  OPTIONS(ADD DBNAME 'MYDB');
```

Aktivační klávesy nejsou v produktu Microsoft Visual Studio .NET Framework 1.1 funkční

Pokud nejsou aktivační klávesy v produktu Microsoft Visual Studio .NET Framework 1.1 funkční, můžete z webové stránky společnosti Microsoft stáhnout opravu HotFix. Opravu HotFix lze najít v databázi Microsoft Knowledge Base, článek Q836745.

Zjednodušená čínština (AIX)

Systém AIX změnil kódovou sadu vázanou ke zjednodušené čínštině Zh_CN pro verze:

- 5.1.0000.0011 nebo pozdější,
- 5.1.0 s úrovní údržby 2 nebo pozdější.

Kódová sada byla změněna z GBK (kódová stránka 1386) na GB18030 (kódová stránka 5488 nebo 1392). Protože produkt DB2 Universal Database (UDB) for AIX podporuje kódovou sadu GBK přirozeně a kódovou sadu GB18030 prostřednictvím znakové sady Unicode, nastaví produkt DB2 UDB výchozí kód lokality Zh_CN na ISO 8859-1 (kódová stránka 819) a v některých operacích také nastaví oblast lokality jako výchozí na hodnotu Spojené státy americké (USA).

Toto omezení lze obejít dvěma způsoby:

- Znakovou sadu lokality lze přepsat z GB18030 na GBK a teritorium z USA na Čínu (ta používá ID teritoria CN a kód teritoria 86).
- Lze použít jinou lokalitu zjednodušené čínštiny.

Rozhodnete-li se postupovat prvním způsobem, zadejte následující příkazy:

```
db2set DB2CODEPAGE=1386  
db2set DB2TERRITORY=86  
db2 terminate  
db2stop  
db2start
```

Pokud chcete použít druhou metodu, změňte lokalitu Zh_CN buď na ZH_CN, nebo na zh_CN. Lokalita ZH_CN používá znakovou sadu Unicode (UTF-8), zatímco u lokality zh_CN je použita znaková sada eucCN (kódová stránka 1383).

Zjednodušená čínština (Red Hat Linux)

V produktu Red Hat verze 8 a pozdějších (včetně produktů Red Hat Enterprise Linux [RHEL] verze 2.1 a 3) se výchozí kódová sada pro zjednodušenou čínštinu změnila z GBK (kódová stránka 1386) na GB18030 (kódová stránka 5488 nebo 1392).

Protože produkt DB2 Universal Database (UDB) for Linux podporuje kódovou sadu GBK přirozeně a kódovou sadu GB18030 prostřednictvím znakové sady Unicode, nastaví produkt DB2 UDB výchozí kód lokality Zh_CN na ISO 8859-1 (kódová stránka 819) a v některých operacích také nastaví její oblast jako výchozí na hodnotu Spojené státy americké (USA).

Toto omezení lze obejít dvěma způsoby:

- Výchozí znakovou sadu distribuce Red Hat lze přepsat z GB18030 na GBK a teritorium z USA na Čínu (ta používá ID teritoria CN a kód teritoria 86).

- Lze použít jinou lokalitu zjednodušené čínštiny.

Rozhodnete-li se postupovat prvním způsobem, zadejte následující příkazy:

```
db2set DB2CODEPAGE=1386
db2set DB2TERRITORY=86
db2 terminate
db2stop
db2start
```

Rozhodnete-li se postupovat druhým způsobem, zadejte některý z následujících příkazů:

```
export LANG=zh_CN.gbk
export LANG=zh_CN
export LANG=zh_CN.utf8
```

,kde kódová sada spojená s zh_CN je eucCN nebo kódová stránka 1383 a u zh_CN.utf8 je kódová stránka 1208.

Nekompatibilita správce Merant Driver Manager (UNIX)

V podpoře sady Unicode dochází k nekompatibilitám, jakmile správce Merant Driver Manager získá přístup k ovladači DB2 ODBC v systému UNIX. Ty jsou příčinou, že správce Merant Driver Manager použije sadu Unicode i v případě, že aplikace její použití nevyžaduje. Tato situace může způsobit problémy se součástmi, jako jsou Centrum datových skladů, Správce informačních katalogů a MQSI, které vyžadují, aby správce Merant Driver Manager podporoval i jiné datové zdroje než IBM. Dokud nebude k dispozici trvalé řešení nápravy, lze v daném případě použít alternativní knihovnu ovladačů ODBC DB2 bez podpory Unicode.

Alternativní knihovna ovladačů ODBC DB2 bez zapnuté podpory Unicode je obsažena v rámci produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 8.1 pro systémy AIX, HP-UX a Solaris Operating Environment. Chcete-li použít tuto alternativní knihovnu, vytvořte její kopii a tuto kopii pojmenujte původním jménem knihovny ovladačů ODBC DB2.

Poznámka: Alternativní knihovna (_36) obsahuje funkce Unicode vyžadované ovladačem DB2 JDBC. Použití této knihovny umožní aplikacím JDBC včetně produktu WebSphere Application Server úspěšně pracovat s produktem DB2 UDB.

Chcete-li přejít ke knihovně ODBC bez podpory Unicode v systému AIX, HP-UX nebo Solaris Operating Environment, postupujte podle následujících pokynů. Vzhledem k tomu, že se jedná o manuální proces, je nutné jej provést při každé aktualizaci produktu (včetně aktualizací pomocí opravných sad FixPak nebo po úpravě úrovní).

Postup:

AIX

Chcete-li vytvořit alternativní knihovnu v systému AIX, postupujte takto:

1. Jako vlastník instance ukončete činnost všech instancí databáze pomocí příkazu **db2stop force**.
2. Používáte-li ID instance serveru DB2 Administration Server, ukončete instanci DAS pomocí příkazu **db2admin stop force**.
3. Vytvořte zálohu původního souboru db2.o v adresáři /usr/lpp/db2_81/lib.
4. Používáte-li kořenové oprávnění, zadejte příkaz **slibclean**.
5. Zkopírujte soubor db2_36.o do souboru db2.o při zachování konzistence vlastnictví a oprávnění. Zadejte následující příkazy:


```
cp db2_36.o db2.o
-r--r--r-- bin:bin for db2.o
```

Chcete-li přejít zpět k původnímu objektu, proveďte stejný postup se záložním souborem namísto souboru db2_36.o.

Solaris Operating Environment

Chcete-li vytvořit alternativní knihovnu v systému Solaris Operating Environment, postupujte takto:

1. Jako vlastník instance ukončete činnost všech instancí databáze pomocí příkazu **db2stop force**.
2. Používáte-li ID instance serveru DB2 Administration Server, ukončete instanci DAS pomocí příkazu **db2admin stop force**.
3. Vytvořte zálohu původního souboru libdb2.so.1 v adresáři /opt/IBMDB2/V8.1/lib.
4. Zkopírujte soubor libdb2_36.so.1 do souboru libdb2.so.1, při zachování konzistence vlastnictví a oprávnění. Zadejte následující příkazy:

```
cp libdb2_36.so.1 libdb2.so.1  
-r-xr-xr-x bin:bin libdb2.so.1
```
5. Zadejte příkaz **db2iupdt <instance>** pro každou instanci databáze a příkaz **dasupdt <instance_das>** pro instanci DAS.

Chcete-li přejít zpět k původnímu objektu, proveďte stejný postup se záložním souborem namísto souboru libdb2_36.so.1.

HP-UX PA-RISC

Chcete-li vytvořit alternativní knihovnu v systému HP-UX PA-RISC, postupujte takto:

1. Ukončete činnost všech instancí databáze pomocí příkazu **db2stop force**.
2. Pomocí příkazu **db2admin stop force** ukončete instanci serveru DB2 Administration Server (DAS).
3. Vytvořte zálohu původního souboru libdb2.sl v adresáři /opt/IBMDB2/V8.1/lib.
4. Zkopírujte soubor libdb2_36.sl do souboru libdb2.sl, při zachování konzistence vlastnictví a oprávnění. Konzistenci zajistíte pomocí následujícího příkazu:

```
cp libdb2_36.sl libdb2.sl  
-r-xr-xr-x bin:bin for libdb2.sl
```
5. Zadejte příkaz **db2iupdt <instance>** pro každou instanci databáze a příkaz **dasupdt <instance_das>** pro instanci DAS.

Chcete-li přejít zpět k původnímu objektu, proveďte stejný postup se záložním souborem namísto souboru libdb2_36.sl.

HP-UX pro IA64

Chcete-li vytvořit alternativní knihovnu v systému HP-UX v systému IA64, postupujte takto:

1. Ukončete činnost všech instancí databáze pomocí příkazu **db2stop force**.
2. Pomocí příkazu **db2admin stop force** ukončete instanci serveru DB2 Administration Server (DAS).
3. Vytvořte zálohu původního souboru libdb2.so v adresáři /opt/IBMDB2/V8.1/lib.
4. Zkopírujte soubor libdb2_36.so do souboru libdb2.so, při zachování konzistence vlastnictví a oprávnění. Konzistenci zajistíte pomocí následujícího příkazu:

```
cp libdb2_36.so libdb2.so  
-r-xr-xr-x bin:bin for libdb2.so
```

5. Zadejte příkaz **db2iupdt <instance>** pro každou instanci databáze a příkaz **dasupdt <instance_das>** pro instanci DAS.

Chcete-li přejít zpět k původnímu objektu, proveďte stejný postup se záložním souborem namísto souboru libdb2_36.so.

Jiné operační systémy UNIX

Potřebujete-li pomoc s produkty DB2 UDB nebo Merant Driver Manager v jiných operačních systémech UNIX, obraťte se na zástupce odborné pomoci společnosti IBM.

NFS APAR IY32512 – Nedostupné podprocesy (AIX)

Oprava APAR IY32512 pro systém NFS v prostředí AIX 5 může způsobit selhání příkazu **db2stop** u systémů s velkým počtem diskových oblastí.

Na serverech s velmi vysokým počtem požadavků na uzamčení souborů, které jsou již uzamčeny, může dojít k zablokování démona zámeků. Tato situace nastane, jestliže jsou všechny dostupné podprocesy zámeků přiděleny podprocesům čekajícím na uvolnění zámeků, takže při přijetí žádosti o odemčení již není k dispozici žádný volný podproces, který by mohl převzít zpracování této žádosti.

V takovém případě je nutné znovu spustit uzly, u nichž k zablokování došlo. Systém DB2 Universal Database umožňuje tento problém obejít zastavováním uzlů po jednom pomocí volby NODENUM příkazu **db2stop**.

Chyba volby prekompilátoru SQLFLAG (STD)

Pokud je povolena volba prekompilace SQLFLAG(STD), způsobí následující chybu: Během spuštění programu prekompilace DSNHPC nastal nestandardní konec

Pokud v nástroji Vývojové centrum vytváříte uložené procedury jazyka SQL pro spuštění v produktu DB2 Universal Database for z/OS, verze 8, odeberte volbu prekompilace SQLFLAG (STD).

Při použití komplexu subsystémů v produktu DB2 Connect musí být povoleno vytváření fondu připojení

Problém:

Produkt DB2 Connect™ nesměruje připojení na jiného člena prostředku DDF (Distributed Data Facility), pokud připojující se člen prostředku DDF ve skupině sdílení dat na systému OS390 ukončil práci systému. Při povoleném komplexu subsystémů směřuje produkt DB2 Connect připojení na jiného člena prostředku DDF podle seznamu serverů.

Koncepce komplexu subsystémů DB2 Connect verze 8 předpokládá vytváření fondu agentů. Pokud neexistuje žádný agent ani připojení k databázi, je seznam serverů komplexu subsystémů uvolněn. Pro udržování seznamu serverů komplexu subsystémů proto musí být zachován alespoň jeden agent.

Řešení:

Spuštěním následujících příkazů povolte vytvoření fondu připojení:

```
db2 update dbm cfg using num_poolagents počet
db2stop
db2start
```

kde *počet* je maximální počet agentů, kteří mohou být zařazeni do fondu v instanci produktu DB2. Vytváření fondu připojení je povoleno, pokud je hodnota *číslo* větší než 0.

Doporučení:

Parametr `num_poolagents` nastavte na hodnotu -1, při které bude použita polovina hodnoty přiřazené parametru konfigurace `maxagents`.

DB2 Connect Custom Advisor

Přestože byl produkt DB2 Connect Custom Advisor uveden v dokumentaci *DB2 Connect - Uživatelská příručka*, tento produkt již není ve verzi 8.2 podporován.

Vytvoření databáze katalogu nástrojů selže (HP-UX)

Problém

Při instalaci produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 8.2 v systému HP-UX dojde k selhání příkazu `CREATE TOOLS CATALOG` s kódem `SQLCODE -22209`, pokud je tento příkaz spuštěn v 32bitové instanci a konfigurační parametr `jdk_path` serveru DB2 Administration Server odkazuje na modul HP-UX SDK 1.4. Důvodem selhání je, že produkt DB2 UDB verze 8.2 instaluje podle výchozího nastavení modul HP-UX SDK 1.4, ale 32bitová instance verze 8.2 vyžaduje pro úspěšné spuštění příkazu `CREATE TOOLS CATALOG` modul HP-UX SDK 1.3.

K tomuto selhání může dojít také při instalaci produktu DB2 UDB verze 8.1 FixPak 7, pokud jste ručně aktualizovali konfigurační parametr `jdk_path` serveru DB2 Administration Server tak, aby odkazoval na modul HP-UX SDK 1.4, nebo pokud jste zrušili a znovu vytvořili server DB2 Administration Server (DAS). Příčinou selhání je v obou těchto případech to, že došlo ke změně konfiguračního parametru `jdk_path` tak, že odkazuje na modul HP-UX SDK 1.4.

32bitová instance produktu DB2 UDB verze 8.2 vyžaduje pro úspěšné spuštění modul HP-UX SDK 1.3.

Náhradní řešení 1

Vytvořte katalog nástrojů pod 64bitovou instancí.

Náhradní řešení 2

Vytvořte katalog nástrojů pod 32bitovou instancí následujícím postupem:

1. Stáhněte modul HP-UX SDK 1.3 z webové stránky systému HP-UX:
<http://www.hp.com/products1/unix/java/>.
2. Instalujte modul HP-UX SDK 1.3.
3. Aktualizujte konfigurační parametr `jdk_path` serveru DB2 Administration Server tak, aby odkazoval na modul HP-UX SDK 1.3. Příklad:
`db2 update admin config using JDK_PATH /opt/java1.3`
4. Restartujte server DB2 Administration Server.
`db2admin stop`
`db2admin start`
5. Znovu spusťte příkaz `CREATE TOOLS CATALOG` pod 32bitovou instancí.

Zobrazení indických znaků v nástrojích rozhraní DB2 GUI

Máte-li při použití nástrojů rozhraní DB2 GUI potíže se zobrazením indických znaků, možná nemáte v systému nainstalována potřebná písma.

Společně s produktem DB2 Universal Database (UDB) jsou distribuována následující proporcionální písma pro indický jazyk ve formátu IBM TrueType a OpenType. Tato písma můžete vyhledat v adresáři `font` na některém z následujících disků CD:

- *IBM Developer Kit, Java Technology Edition for AIX 5L (64bitová verze)*
- *DB2 Embedded Application Server a aplikace (registr XML, nástroje webové správy a distribuovaný ladící program jazyka Java) pro váš operační systém*

Tato písma lze použít pouze ve spojení s produktem DB2 UDB. Nelze je uvést do běžného nebo neomezeného prodeje či distribuce:

Tabulka 9. Indická písma v balíku produktu DB2 UDB

Typ písma	Váha	Jméno souboru písma
Devanagari MT for IBM	Střední	devamt.ttf
Devanagari MT for IBM	Tučné	devamtb.ttf
Tamil	Střední	TamilMT.ttf
Tamil	Tučné	TamilMTB.ttf
Telugu	Střední	TeluguMT.ttf
Telugu	Tučné	TeleguMTB.ttf

Podrobné pokyny pro instalaci těchto písem a úpravu souboru `font.properties` najdete v oddílu Úpravy pro mezinárodní použití dokumentace IBM Development Kit for Java.

Navíc jsou indická písma, která lze použít v nástrojích DB2 rozhraní GUI, distribuována společně s následujícími produkty společnosti Microsoft:

- Operační systém Microsoft Windows 2000
- Operační systém Microsoft Windows XP
- Microsoft Publisher
- Microsoft Office

Nástroje grafického uživatelského rozhraní nejsou podporovány na serverech zSeries (Linux)

S výjimkou Průvodce nastavením DB2 nebudou nástroje s grafickým rozhraním pracovat na serverech zSeries s operačním systémem Linux. Toto omezení zahrnuje jakékoli položky normálně spouštěné z příručního panelu Instalace, jako je aplikace Demonstrace.

Chcete-li nástroje rozhraní GUI použít v některém z těchto systémů, nainstalujte nástroje pro správu do klientského systému s rozdílnou konfigurací systému a pro spojení se serverem zSeries použijte tohoto klienta.

Uzavírejte výrazy vyhledávání Informačního centra DB2 do uvozovek, obsahují-li čísla

Chcete-li získat v Informačním centru DB2 přesné výsledky vyhledávání, musíte hledané výrazy obsahující čísla uzavírat do uvozovek.

Pokud například vyhledáváte následující výraz, neobdržíte žádné výsledky:

1.4.1

Pokud ovšem tento výraz uzavřete do uvozovek, získáte odpovídající výsledky:

"1.4.1"

Vyhledávání následujícího výrazu vrátí jiná témata:

DB20000I

Ale vyhledávání následujícího výrazu bude pracovat správně:

```
"DB2000I"
```

Při importu souborů jazyku značek není generován soubor žurnálu nástroje Centrum informačního katalogu

Pokud není při importu souborů jazyku značek do Centra informačního katalogu vygenerován soubor žurnálu Centra informačního katalogu, proveďte následující kroky vedoucí k odstranění problémů:

Při spuštění příkazu **db2icmimport** z příkazového řádku:

- Pokud nebyly generovány výstupní soubory (.xml, .out, .err, .log), došlo pravděpodobně k chybě na příkazovém řádku. Ověřte, zda je prvních pět atributů, což jsou UserId, Password, Database, Catalog a Tagfile, správných. Zadáním příkazu **db2icmimport** zobrazte syntaxi. Pokud to nevede k vyřešení problému, změňte příkaz **db2icmimport** k zachycení výstupu příkazu **db2javit** pomocí volby -g k uložení výstupu do souboru. Příklad:

```
db2javit -j:com.ibm.db2.common.icm.tag.IcmImport -w: -i:  
-o:"-Xmx128m -Xms32m" -g:"d:\temp\myimport.trc" ...
```

- Pokud není vygenerován soubor žurnálu, došlo pravděpodobně k chybě analýzy. Prohlédněte si soubory s přílohou XML a OUT. Pokud je to možné, vložte příkaz ":COMMIT.CHKPID(DEBUG)" na začátek souboru s jazykem značek. Tento příkaz vygeneruje zprávy sestavy ladění a prověří, zda soubory s příponou XML a OUT neobsahují chyby analýzy.
- Po provedení analýzy by se měly chyby zobrazit v souboru s příponou LOG. Během generování sestavy ladění můžete získat informace v souborech s příponou LOG a OUT.
- Vždy proveďte, zda soubor s příponou ERR neobsahuje údaje o běhové chybě.

Při importu souborů jazyku značek pomocí grafického uživatelského rozhraní Centra informačního katalogu:

- Pokud generujete soubory jazyku značek pomocí rozhraní GUI, není generován soubor s příponou ERR ani OUT.
- Je-li vygenerován soubor s příponou LOG nebo XML, zkuste provést ladění pomocí těchto souborů.
- Pokud soubory s příponou LOG nebo XML vygenerovány nejsou nebo nejsou užitečné, spusíte proces importu z příkazového řádku, abyste získali více informací.

Vázání balíků produktu Query Patroller

Pokud nejsou po použití opravy FixPak vázány balíky Query Patroller, může uživatel bez oprávnění DBADM nebo řádných oprávnění Query Patroller zjistit následující chybu při používání Centra Query Patroller nebo příkazového řádku produktu Query Patroller:

```
SQL0001N - Vázání nebo prekompilace nebyly úspěšně dokončeny.
```

Pokud používáte Centrum Query Patroller, bude chyba SQL0001N zaznamenána do souboru qpdiaq.log. Jestliže používáte příkazový řádek produktu Query Patroller, bude v konzole vrácena chyba SQL0001N.

K dispozici je kód automatického vázání k zahájení automatického vázání. Automatické vázání však selže, pokud připojující se uživatel nemá potřebná oprávnění k provádění všech příkazů v balících Query Patroller. Příčinou tohoto problému jsou chybějící složky v Centru Query Patroller.

Chcete-li se tomuto problému vyhnout, měly by být balíky qpserver.lst navázány ručně uživatelem s oprávněním DBADM nebo nezbytnými oprávněními po uplatnění opravy FixPak.

Nedostupnost portů v produktu Query Patroller (Windows)

Problém:

Odeslané dotazy v produktu Query mohou obdržet kód SQL -29007, pokud nejsou v systému Windows XP nebo Windows 2003 k dispozici další porty. Pravděpodobnost této chyby roste s rostoucím počtem klientů přistupujících k produktu Query Patroller.

Řešení:

Nastavte následující proměnné registru Windows:

```
MaxUserPort=65534  
TcpTimedWaitDelay=30
```

arestartujte systém, aby se provedené změny uplatnily.

Podrobnosti o nastavení proměnných registru Windows naleznete na stránkách nápovědy a odborné pomoci společnosti Microsoft® na adrese <http://support.microsoft.com/>.

Zabezpečená prostředí (Windows)

Pokud používáte produkt DB2 Universal Database (UDB) v systému Windows a nejste administrátorem tohoto systému, můžete se setkat s problémy s oprávněními k souborům. Pokud narazíte na chybovou zprávu SQL1035N, SQL1652N nebo SQL5005C, jsou možné příčiny a řešení následující:

Uživatel nemá dostatečná oprávnění k adresáři sqllib:

Problém

Při pokusu o otevření příkazového procesoru DB2 nebo příkazového okna uživatel obdrží chybu SQL1035N nebo SQL1652N. Kód produktu DB2 UDB (soubory jádra) je instalován do adresářové struktury s omezenými oprávněními k zápisu. Některé nástroje produktu DB2 UDB však potřebují v tomto adresáři DB2INSTPROF zapisovat a vytvářet soubory.

Řešení Vytvořte nový adresář, ke kterému můžete uživatelům udělit alespoň oprávnění MODIFY, a pomocí příkazu **db2set -g db2tempdir** vytvořte odkaz na nový adresář nebo nastavte proměnnou db2tempdir v prostředí systému Windows.

Přestože uživatel patří do skupiny SYSADM_GROUP, nemá dostatečná oprávnění pro zápis do adresáře sqllib\<adr_instance>:

Problém

Při pokusu o aktualizaci konfiguračního souboru správce databází (update dbm cfg) uživatel obdrží systémovou chybu SQL5005C. Uživatel nemá požadovaná oprávnění NTFS pro zápis do adresáře sqllib\<adr_instance>, přestože jste tohoto uživatele přidali do skupiny SYSADM_GROUP.

První řešení

Udělte uživatelům pro adresář <adr_instance> na úrovni souborového systému minimálně oprávnění MODIFY.

Druhé řešení

Vytvořte nový adresář, ke kterému můžete uživateli udělit minimálně oprávnění

MODIFY. Pomocí příkazu **db2set db2instprof** proveďte směrování na tento nový adresář. Buď musíte znovu vytvořit příslušnou instanci tak, aby byly informace uloženy v novém adresáři instance, který byl určen příkazem db2instprof, nebo musíte přesunout starý adresář instance do nového adresáře.

Ukázkové programy pro XML Extender byly přejmenovány

Některé ukázkové programy pro XML Extender mohou mít stejná jména jako jiné instalované programy. Náhodné vyvolání jiného programu se stejným jménem, jako má ukázkový program nástroje XML Extender, může poškodit soubory XML. Následující seznam uvádí stará jména ukázkových programů nástroje XML Extender a nová jména programů, která je nahrazují a u nichž je menší pravděpodobnost, že způsobí problémy. Používejte nová jména ukázkových programů místo starých jmen, aby nedošlo k poškození souborů XML.

Tabulka 10. Náhradní ukázkové programy nástroje XML Extender (Windows)

Původní program (nepoužívat)	Nový program (použít)
insertx.exe	dxxisrt.exe
retrieve.exe	dxxretr.exe
retrieve2.exe	dxxretr2.exe
retrievec.exe	dxxretrc.exe
shred.exe	dxxshrd.exe
tests2x.exe	dxxgenx.exe
tests2xb.exe	dxxgenxb.exe
tests2xc.exe	dxxgenxc.exe

Tabulka 11. Náhradní ukázkové programy nástroje XML Extender (Linux a UNIX)

Původní program (nepoužívat)	Nový program (použít)
insertx	dxxisrt
retrieve	dxxretr
retrieve2	dxxretr2
retrievec	dxxretrc
shred	dxxshrd
tests2x	dxxgenx
tests2xb	dxxgenxb
tests2xc	dxxgenxc

Použití nových ukázkových programů pro ukázkové soubory sqx

Zdrojový kód (soubory sqx) pro výše uvedené spustitelné programy je umístěn v adresáři `samples\db2xml\c` dané instalace. Zdrojové soubory jsou stále označeny starými jmény. Pokud změníte zdrojový kód, zkopírujte nově kompilované spustitelné programy (se starými jmény) do adresáře `sqllib\bin`.

V platformách Windows je nutné vytvořit další kopii, přejmenovat ji a zkopírovat ji do binárního adresáře. Obě kopie nahrazují existující soubory v binárním adresáři. Například po kompilaci nové verze souboru `shred.exe` je nutné vytvořit dvě kopie a nahradit soubory v binárním adresáři: jeden označený `shred.exe` a druhý, který byl přejmenován na `dxxshrd.exe`.

V platformách Linux a UNIX je třeba přejmenovat pouze soubor se starým jménem na nově zkompilevanou verzi. Pokud na základě těchto ukázek vytvoříte nové spustitelné soubory, je

nutné nové soubory zkopírovat z adresáře \SQLLIB\samples\db2xml\c\ do adresáře \SQLLIB\bin\ a poté vytvořit další kopii, přičemž je třeba obě kopie přejmenovat podle předchozí tabulky.

Rozložení dokumentů obsahujících nejedinečná jména atributů a prvků v nástroji XML Extender

Nyní je možné rozložit dokumenty, které obsahují nejedinečná jména atributů nebo prvků, které jsou mapovány do různých sloupců (ve stejných nebo různých tabulkách), aniž by došlo k chybě DXXQ045E. Následující příklad uvádí dokument XML s nejedinečnými jmény atributů a prvků:

```
<Order ID="0001-6789">
  <!-- Note: attribute name ID is non-unique -->
  <Customer ID = "1111">
    <Name>John Smith</Name>
  </Customer>
  <!-- Note: element name Name is non_unique -->
  <Salesperson ID = "1234">
    <Name>Jane Doe</Name>
  </Salesperson>
  <OrderDetail>
    <ItemNo>xxxx-xxxx</ItemNo>
    <Quantity>2</Quantity>
    <UnitPrice>12.50</UnitPrice>
  </OrderDetail>
  <OrderDetail>
    <ItemNo>yyyy-yyyy</ItemNo>
    <Quantity>4</Quantity>
    <UnitPrice>24.99</UnitPrice>
  </OrderDetail>
</Order>
```

Příložený dokument DAD, který mapuje duplicitní prvky a atributy do různých sloupců, vypadá takto:

```
<element_node name="Order">
  <RDB_node>
    <table name="order_tab" key="order_id"/>
    <table name="detail_tab"/>
    <condition>
      order_tab.order_id=detail_tab.order_id
    </condition>
  </RDB_node>

  <!--attribute ID duplicated below, but mapped to a different col-->
  <attribute_node name="ID">
    <RDB_node>
      <table name="order_tab" />
      <column name="order_id" type="char(9)"/>
    </RDB_node>
  </attribute_node>

  <element_node name="Customer">
    <!--attribute ID duplicated above, but mapped to a different col-->
    <attribute_node name="ID">
      <RDB_node>
        <table name="order_tab" />
        <column name="cust_id" type="integer"/>
      </RDB_node>
    </attribute_node>

    <!--element name duplicated below, but mapped to a different col-->
    <element_node name="Name">
      <text_node>
        <RDB_node>
```

```

        <table name="order_tab" />
        <column name="cust_name" type="char(20)" />
    </RDB_node>
</text_node>
</element_node>
</element_node>

<element_node name="Salesperson">
    <!--attribute ID duplicated above, but mapped to a different col-->
    <attribute_node name="ID">
        <RDB_node>
            <table name="order_tab" />
            <column name="salesp_id" type="integer"/>
        </RDB_node>
    </attribute_node>

    <!--element name duplicated above, but mapped to a different col-->
    <element_node name="Name">
        <text_node>
            <RDB_node>
                <table name="order_tab" />
                <column name="salesp_name" type="char(20)" />
            </RDB_node>
        </text_node>
    </element_node>
</element_node>

<element_node name="OrderDetail" multi_occurrence="YES">
    <element_node name="ItemNo">
        <text_node>
            <RDB_node>
                <table name="detail_tab" />
                <column name="itemno" type="char(9)" />
            </RDB_node>
        </text_node>
    </element_node>
    <element_node name="Quantity">
        <text_node>
            <RDB_node>
                <table name="detail_tab" />
                <column name="quantity" type="integer"/>
            </RDB_node>
        </text_node>
    </element_node>
    <element_node name="UnitPrice">
        <text_node>
            <RDB_node>detail_tab" />
            <table name="detail_tab" />
            <column name="unit_price" type="decimal(7,2)" />
        </RDB_node>
        </text_node>
    </element_node>
</element_node>
</element_node>

```

Obsah tabulek bude po rozložení předchozího dokumentu vypadat následovně:

ORDER_TAB:

ORDER_ID	CUST_ID	CUST_NAME	SALESP_ID	SALESP_NAME
0001-6789	1111	John Smith	1234	Jane Doe

DETAIL_TAB:

ORDER_ID	ITEMNO	QUANTITY	UNIT_PRICE
0001-6789	xxxx-xxxx	2	12.50
0001-6789	yyyy-yyyy	4	24.99

Poznámka: Chcete-li mapovat více prvků a atributů do stejného sloupce stejné tabulky, definujte alias pro tabulku a použijte jej v prvku DAD <table> jednoho z mapování.

Rozdíly mezi architekturou SNA a protokolem TCP/IP při použití produktu DB2 Connect

Při připojení k systému OS/390 pomocí architektury SNA hostitelská vrstva VTAM automaticky spustí potvrzení při navázání nového připojení. Automatické potvrzení umožňuje neaktivní stav podprocesu na straně hostitele a podproces se stane okamžitě neaktivní.

Pokud se však k systému OS/390 připojujete pomocí protokolu TCP/IP, není k dispozici žádné automatické potvrzení. Aplikace musí sama vydat explicitní potvrzení po navázání připojení a povolit tak neaktivní podproces v hostiteli. Bez explicitního potvrzení je podproces vystaven zpoždění nečinného podprocesu.

Navrhované řešení tohoto problému je přepis aplikace tak, aby prováděla automatické potvrzení poté, co připojení přejde po navázání do nečinnosti.

Aktualizace dokumentace

Administrace: Implementace

Automatické ukládání

Formát jmen kontejnerů se změnil takovým způsobem, že současně došlo ke změně ID tabulkových prostorů a ID kontejnerů. Nový formát má následující tvar:

```
<cesta_k_úložišti>/<instance>/UZEL###  
/T#####  
/C#####.<PŘÍPONA>
```

, kde:

- /T##### je ID tabulkového prostoru. Například T0000003.
- /C##### je ID kontejneru. Například C0000012.

Definice generovaného sloupce v existující tabulce

Od verze DB2[®] Universal Database 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) lze generované sloupce používat v jedinečných indexech.

Generované sloupce nelze používat v podmínkách, referenčních podmínkách, primárních klíčích a globálních dočasných tabulkách. Tabulky vytvořené pomocí klauzule LIKE a materializovaná zobrazení nedědí vlastnosti generovaných sloupců.

Agregační proměnné registru

Pokud jste nastavili parametr DB2WORKLOAD=SAP, není automaticky vytvořen uživatelský tabulkový prostor SYSTOOLSPACE ani dočasný uživatelský tabulkový prostor SYSTOOLSTEMPSPACE. Tyto tabulkové prostory se používají pro tabulky vytvářené automaticky následujícími průvodci, obslužnými programy a funkcemi:

- Automatická údržba,
- Poradce s návrhem,
- panel informací o databázi Řídicího centra,
- uložená procedura SYSINSTALLOBJECTS, pokud není zadán vstupní parametr tabulkového prostoru,
- uložená procedura GET_DBSIZE_INFO.

Bez tabulkových prostorů SYSTOOLSPACE a SYSTOOLSTEMPSPACE nelze tyto průvodce, obslužné programy a funkce používat.

Chcete-li používat uvedené průvodce, obslužné programy nebo funkce, proveďte některou z následujících akcí:

- Ručně vytvořte tabulkový prostor SYSTOOLSPACE (při použití nastavení DPF pouze v uzlu katalogu). Příklady:

```
CREATE REGULAR TABLESPACE SYSTOOLSPACE  
IN IBMCATGROUP  
MANAGED BY SYSTEM  
USING ('SYSTOOLSPACE')
```

- Vytvořte objekty pro každé z následujících jmen nástrojů voláním funkce SYSINSTALLOBJECTS s uvedením platného tabulkového prostoru: "DB2AC", "POLICY" a "STMG_DBSIZE_INFO"

Po provedení nejméně jednoho z těchto kroků vytvořte dočasný uživatelský tabulkový prostor (při použití nastavení DPF opět pouze v uzlu katalogu). Příklady:

```
CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE SYSTOOLSTMPSPACE
  IN IBMCATGROUP
  MANAGED BY SYSTEM
  USING ('SYSTOOLSTMPSPACE')
```

Po vytvoření tabulkového prostoru SYSTOOLSPACE a dočasného tabulkového prostoru SYSTOOLSTEMPSPACE můžete začít používat výše uvedené průvodce, obslužné programy a funkce.

Aspekty ověřování pro vzdálené klienty

Typ ověřování DATA_ENCRYPT_CMP je navržen tak, aby umožnil klientům z předchozí verze, která nepodporuje šifrování dat, připojení k serveru pomocí ověřování SERVER_ENCRYPT namísto DATA_ENCRYPT. Toto ověřování nefunguje, pokud platí následující tři výroky:

- Klient je na úrovni verze 7.2.
- Brána je na úrovni verze 8 FixPak 7 nebo vyšší.
- Server je na úrovni 8 FixPak 7 nebo vyšší.

V takovém případě se klient nemůže připojit k serveru. Chcete-li umožnit připojení, musíte buď převést klienta na verzi 8, nebo musíte převést bránu na úroveň verze 8 FixPak 6 nebo nižší.

Podpora přímého vstupu a výstupu (DIO) a souběžného vstupu a výstupu (CIO)

Přímý vstup/výstup (DIO) zlepšuje výkon paměti, protože vynechává ukládání do mezipaměti na úrovni souborového systému. Tento proces snižuje zatížení CPU a zpřístupňuje více paměti instanci databáze.

Souběžný vstup/výstup (CIO) zahrnuje výhody DIO a dále ulehčuje serializaci práv zápisu.

Produkt DB2 Universal Database (UDB) podporuje DIO a CIO v systému AIX a DIO v systémech HP-UX, Solaris Operating Environment, Linux a Windows.

Klíčová slova NO FILE SYSTEM CACHING a FILE SYSTEM CACHING jako součásti příkazů CREATE a ALTER TABLESPACE jazyka SQL vám umožňují zadat, zda se u jednotlivých tabulkových prostorů bude používat vstup/výstup DIO nebo CIO. Je-li používáno klíčové slovo NO FILE SYSTEM CACHING, systém DB2 UDB se pokusí používat souběžný vstup/výstup, kdykoli to bude možné. V případech, kdy vstup/výstup CIO není podporován (například používá-li se systém souborů JFS), bude místo něj použit vstup/výstup DIO.

Další informace naleznete v článku “Improve database performance on file system containers in IBM DB2 UDB Stinger using Concurrent I/O on AIX” na následující adrese URL:

<http://www.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0408lee/>

Technologie distributora a automatické přesměrování klientů

Následující informace jsou součástí přílohy B, “Using automatic client rerouting”, příručky *Administration Guide: Implementation*:

Funkce automatického přesměrování klientů produktu DB2 Universal Database pro systémy Linux, UNIX, a Windows umožňuje klientským aplikacím zotavit se z přerušení

komunikace pomocí automatického opětovného připojení databáze z klienta k serveru. Aplikace tedy mohou pokračovat v práci s minimálním přerušením.

Dojde-li k selhání připojení klienta k serveru, požadavky klienta o nové připojení budou distribuovány sadě systémů definované distributorem nebo dispečerem, jakým je například WebSphere EdgeServer.

Technologie distributora budete zřejmě používat v podobných prostředích:

Klient → Technologie distributora → (DB2 Connect Server 1 nebo DB2 Connect Server 2)
→ DB2 z/OS

, kde:

- Komponenta technologie distributora má jméno hostitele TCP/IP DThostname
- Server DB2 Connect Server 1 má jméno hostitele TCP/IP GWYhostname1
- Server DB2 Connect Server 2 má jméno hostitele TCP/IP GWYhostname2
- Server DB2 z/OS server má jméno hostitele TCP/IP zOShostname

Klient je katalogizován prostřednictvím položky DThostname, aby bylo možné použít pro přístup k libovolnému ze serverů DB2 Connect Server technologii distributora.

Zprostředkující technologie distributora rozhoduje o použití položky GWYhostname1 nebo GWYhostname2. Jakmile je rozhodnuto, klient získá přímé soketové připojení k jedné z těchto dvou bran DB2 Connect. Jakmile je soketové připojení k vybranému serveru DB2 Connect navázáno, máte typickou propojitelnost klienta k serveru DB2 Connect a k DB2 z/OS.

Předpokládejme například, že distributor vyberte bránu GWYhostname2. Vznikne následující prostředí:

Klient → DB2 Connect Server 2 → DB2 z/OS

V případě, že dojde k selhání komunikace, distributor pokus o připojení nezopakuje. Chcete-li v takovém prostředí povolit pro databázi funkci automatického přesměrování klientů, musí být alternativní server pro asociovanou databázi či databáze na serveru DB2 Connect Server (DB2 Connect Server 1 nebo DB2 Connect Server 2) nastaven jako distributor (DThostname). Pokud bude potom server DB2 Connect Server 1 z jakéhokoli důvodu nepřístupný, spustí se funkce automatického přesměrování klientů a zopakuje se pokus o připojení klienta, kde distributorem bude primární i alternativní server. Tato volba vám umožní kombinovat a spravovat vlastnosti distributora pomocí funkce automatického přesměrování klientů v produktu DB2. Nastavení alternativního serveru na jiného hostitele než jméno hostitele distributora bude stále poskytovat klientům funkci automatického přesměrování klientů. Klienti ovšem navážou přímá připojení k zadanému alternativnímu serveru a obejdou tak technologii distributora, což vylučuje distributora a jím uvedenou hodnotu.

Automatické přesměrování klientů zabráňuje výskytu následujících kódů SQL:

- sqlcode -20157
- sqlcode -1768 (kód příčiny = 7)

Aspekty automatického přesměrování klientů pro katalogizaci na serveru DB2 Connect

Uvažte následující dva aspekty ovlivňující propojitelnost alternativního serveru se serverem DB2:

- První aspekt se týká použití serveru DB2 Connect pro poskytování přístupu k hostitelské databázi nebo databázi iSeries namísto vzdáleného a lokálního klienta. V takových situacích může dojít k nesrovnalostem kvůli záměně informací o propojitelnosti alternativního serveru v položce systémového adresáře databází. Chcete-li tyto nesrovnalosti minimalizovat, zvažte možnost katalogizace dvou položek v systémovém adresáři databází, které by reprezentovaly stejnou hostitelskou databázi nebo databázi iSeries. Jednu položku katalogizujte pro vzdálené klienty a druhou pro klienty lokální.
- Za druhé, informace alternativního serveru, které jsou vráceny z cílového serveru, se uchovávají pouze v mezipaměti. Je-li proces DB2 ukončen, informace v mezipaměti, a tedy i informace alternativního serveru, budou ztraceny.

Podpora lokálního systémového účtu (Windows)

Aplikace spuštěné pod kontextem lokálního systémového účtu (LSA - local system account) jsou podporovány na všech platformách Windows kromě Windows ME.

Podpora dvoudílného jména uživatele

Příkazy CONNECT a ATTACH podporují dvoudílná jména uživatelů. Kvalifikátor jména uživatele kompatibilního se standardem SAM je jméno typu NetBIOS, které má maximální délku 15 znaků. Tato funkce není podporována v systému Windows ME.

Podrobnosti ověřování Kerberos

Zabezpečení Kerberos a příkazy klienta:

V operačních systémech UNIX[®] a Linux[™] můžete přepsat jméno příkazce serveru Kerberos, které používá server DB2[®] Universal Database (UDB). Proměnnou prostředí DB2_KRB5_PRINCIPAL nastavte na požadované úplné jméno příkazce serveru. Instanci je nutné restartovat, protože systém DB2 UDB rozpoznává jméno příkazce serveru až po spuštění příkazu **db2start**.

Další informace o podpoře Kerberos

Předpoklady pro Linux:

Předpoklady podpory Kerberos v systému Linux jsou v dokumentaci popsány nepřesně. Poskytovaný modul plug-in zabezpečení Kerberos produktu DB2 je podporován serverem Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 3 s klientem IBM Network Authentication Service (NAS) 1.4.

Kompatibilita zSeries a iSeries:

Pro propojení mezi servery zSeries a iSeries

Ani server zSeries, ani server iSeries nepodporuje vzájemné ověřování.

Otázky ohledně systému Windows:

- Kvůli způsobu, kterým systém Windows zjišťuje a zaznamenává některé chyby, dojde za následujících podmínek k neočekávané chybě modulu plug-in zabezpečení klienta (SQL30082N, rc=36):
 - Prošlý účet
 - Neplatné heslo
 - Prošlé heslo
 - Změna hesla vynucená administrátorem

– Znepřístupněný účet

Ve všech případech administrační protokol DB2 nebo soubor db2diag.log vydá zprávu "Přihlášení se nezdařilo" nebo "Přihlášení bylo odepřeno".

- Pokud je jméno účtu domény také definováno lokálně, dojde k selhání připojení explicitně definujících jméno domény a heslo a bude vydána následující chybová zpráva.
Nelze kontaktovat místní úřad zabezpečení.

Chyba je důsledkem toho, že systém Windows vyhledává nejdříve lokálního uživatele. Řešením je zcela zadat uživatele v připojovacím řetězci. Příklad:

```
jmeno@DOMAIN.IBM.COM
```

- Účty systému Windows nemohou obsahovat ve jménu znak @, protože tento znak je modulem plug-in Kerberos produktu DB2 považován za oddělovač domény.
- Při práci s jinými platformami než Windows se přesvědčte, že jsou všechny doménové účty serveru systému Windows a všechny klientské účty systému Windows konfigurovány pro použití šifrování DES. Pokud není účet, který má být použit ke spuštění služby DB2, konfigurován pro použití šifrování DES, nepodaří se serveru DB2 přijmout kontexty Kerberos. Zejména to znamená, že dojde k selhání produktu DB2 Universal Database kvůli neočekávané chybě modulu plug-in serveru a bude zaprotokolováno, že příkaz AcceptSecurityContext API vrátil hodnotu SEC_I_CONTINUE_NEEDED (0x00090312L).

Chcete-li určit, zda jsou účty systému Windows konfigurovány pro použití šifrování DES, vyhledejte část **Vlastnosti účtu** ve službě **Active Directory**. Při změně vlastností účtu může být nezbytné restartovat počítač.

- Je-li klient i server v systému Windows, může být služba DB2 spuštěna pomocí lokálního systémového účtu. Jsou-li ovšem klient a server v různých doménách, může dojít k selhání připojení kvůli neplatnému cílovému jménu příkazce. Náhradním řešením může být explicitní katalogizace cílového jména příkazce na klientovi pomocí úplného jména hostitele serveru a úplného jména domény, a to v následujícím formátu:

```
host/<jméno_hostitele_serveru>@<jméno_domény_serveru>
```

Příklad:

```
host/myhost.domain.ibm.com@DOMAIN.IBM.COM
```

Jinak bude třeba spustit službu DB2 pod platným účtem domény.

Administrace: Výkon

Obslužný program regulátoru

Instance regulátoru sestává z obslužného programu typu frontend a jednoho nebo několika démonů. Každá spuštěná instance regulátoru je specifická pro instanci správce databázi. Pokud spustíte regulátor, ve výchozím nastavení se spustí démon regulátoru pro každou oblast dělené databáze. Můžete však zadat, aby byl démon spuštěn pro jedinou oblast, kterou chcete monitorovat.

Poznámky:

1. Je-li regulátor aktivní, mohou jeho požadavky na snímky ovlivnit výkon správce databázi. Prodloužením intervalu aktivity regulátoru lze snížit využití procesoru, a zvýšit tak výkon.
2. Při spuštění zadávají démoni regulátoru LOKÁLNÍ snímky pro lokální databázi. Všechna pravidla, která obsahují klauzuli **setlimit**, jsou proto použita na výstup z LOKÁLNÍHO snímku, nikoli na agregované výsledky z GLOBÁLNÍCH snímků.

Jednotliví démoni regulátoru shromažďují informace o aplikacích, které pracují s databází. Tyto informace jsou pak démonem regulátoru kontrolovány oproti pravidlům, která zadáte v konfiguračním souboru regulátoru pro tuto databázi.

Volba metody reorganizace databáze

Místní reorganizace tabulky vyžaduje ve srovnání s klasickou reorganizací tabulky větší prostor pro žurnál.

Protože při místní reorganizaci tabulky jsou protokolovány aktivity, aby bylo možné provést zotavení v případě neočekávaného selhání, vyžaduje tato reorganizace více prostoru pro žurnál než klasická reorganizace.

Je možné, že pro místní reorganizaci bude zapotřebí prostor pro žurnál, jehož velikost bude rovna několikanásobku velikosti reorganizované tabulky. Množství požadovaného prostoru závisí na počtu přesouvaných řádků a počtu a velikosti indexů v tabulce.

Doporučení: Místní reorganizaci tabulky zvolte při nepřetržitém provozu s minimálními dobami vyhrazenými pro údržbu.

Reorganizace online tabulky DMS umožňuje spustit zálohování online tabulkového prostoru, ve kterém je tabulka uložena, a to během reorganizace. Během fáze zkracování se mohou vyskytnout čekání na zámek operace reorganizace.

Podrobné informace o provádění těchto metod reorganizace naleznete u popisu syntaxe příkazu REORG TABLE.

Podpora velkých stránek pro paměť FCM (64bitová verze AIX 5L)

Proměnná registru DB2_LARGE_PAGE_MEM v 64bitové verzi systému AIX[®] 5L nyní podporuje klíčové slovo FCM.

U 64bitové verze systému AIX 5L[™] je ve výchozím nastavení paměť FCM v paměťové sadě DBMS. Pokud je však povolena proměnná registru DB2_FORCE_FCM_BP, je paměť FCM ve své vlastní paměťové sadě. U 64bitové verze systému AIX 5L podporuje proměnná DB2_LARGE_PAGE_MEM specifikaci paměťové sady DBMS. Pokud je paměť FCM v paměťové sadě DBMS a v této paměťové sadě je povolena podpora velkých stránek, bude paměť FCM ve velkých stránkách. Pokud je paměť FCM ve své vlastní paměťové sadě, musí být do hodnoty proměnné registru DB2_LARGE_PAGE_MEM přidáno klíčové slovo FCM, aby byly pro paměť FCM povoleny velké stránky.

V proměnné registru DB2_RESOURCE_POLICY lze použít nový prvek

Počínaje verzí DB2 Universal Database[™] (UDB) 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) lze v konfiguračním souboru určeném proměnnou registru DB2_RESOURCE_POLICY použít prvek SCHEDULING_POLICY. Prvek SCHEDULING_POLICY lze na některých platformách použít k výběru následujících položek:

- Strategie plánování operačního systému, kterou má používat server DB2 UDB.

Poznámka: Možnost nastavení strategie plánování operačního systému je rozšířena na produkt DB2 pro AIX[®]. Dříve byla k dispozici pouze u produktu DB2 UDB pro Windows[®] s použitím proměnné registru DB2NTPRCLASS.

- Priority operačního systému používané jednotlivými agenty serveru DB2.

Pomocí proměnných registru DB2PRIORITIES a DB2NTPRCLASS lze odděleně řídit strategii plánování operačního systému a nastavovat priority agentů DB2.

Zadání prvku SCHEDULING_POLICY v konfiguračním souboru zásad prostředků však poskytuje možnost společného zadání strategie plánování i souvisejících priorit agentů.

Příklad 1:

Výběr strategie plánování AIX SCHED_FIFO2 se zvýšením priority procesů zápisu a čtení žurnálu db2:

```
<RESOURCE_POLICY>
  <SCHEDULING_POLICY>
    <POLICY_TYPE>SCHED_FIFO2</POLICY_TYPE>
    <PRIORITY_VALUE>60</PRIORITY_VALUE>

    <EDU_PRIORITY>
      <EDU_NAME>db2loggr</EDU_NAME>
      <PRIORITY_VALUE>56</PRIORITY_VALUE>
    </EDU_PRIORITY>

    <EDU_PRIORITY>
      <EDU_NAME>db2loggw</EDU_NAME>
      <PRIORITY_VALUE>56</PRIORITY_VALUE>
    </EDU_PRIORITY>
  </SCHEDULING_POLICY>
</RESOURCE_POLICY>
```

Příklad 2:

Náhrada nastavení DB2NTPRCLASS=H v systému Windows.

```
<RESOURCE_POLICY>
  <SCHEDULING_POLICY>
    <POLICY_TYPE>HIGH_PRIORITY_CLASS</POLICY_TYPE>
  </SCHEDULING_POLICY>
</RESOURCE_POLICY>
```

Nové systémové proměnné (Linux)

Ve verzi FixPak 8 byly přidány systémové proměnné DB2_MAPPED_BASE a DB2DBMSADDR.

Používání těchto proměnných registru se doporučuje pouze zkušeným uživatelům.

DB2_MAPPED_BASE:

Jméno proměnné

DB2_MAPPED_BASE

Hodnoty

0 NEBO (hexadecimální) virtuální adresa v 31bitovém a 32bitovém rozsahu adres
NEBO NULL (nenastaveno)

Operační systémy

Linux v počítačích x86 a Linux v počítačích zSeries (31bitová verze)

Popis

Proměnná registru DB2_MAPPED_BASE se používá pro zvýšení množství souvislého virtuálního adresného prostoru dostupného procesu DB2 Universal Database (UDB), a to pomocí změny alokace adresy přílohy sdílených knihoven pro specifické procesy. Souvislý virtuální adresný prostor je důležitý pro maximalizaci množství sdílené paměti databáze dostupné produktu DB2 UDB. Tato proměnná je

účinná pouze v distribucích obsahujících soubor mapped_base v adresáři identifikace procesu v souborovém systému proc.

Není-li tato proměnná nastavena, produkt DB2 UDB se pokusí přemístit sdílené knihovny na virtuální adresu 0x10000000.

Proměnná registru může být také nastavena na libovolnou virtuální adresu (hexadecimální číslo) v rozsahu 31bitového a 32bitového adresního prostoru.

Poznámka: Nesprávná adresa může způsobit různé problémy s produktem DB2 UDB, a to od nemožnosti spustit produkt DB2 UDB až po nemožnost připojit se k databázi. Nesprávná adresa je taková, která koliduje s oblastí v paměti, jež se již používá nebo je předurčena pro jiné použití. Chcete-li tomuto problému předejít, nastavte pomocí následujícího příkazu hodnotu parametru DB2_MAPPED_BASE na NULL:

```
db2set DB2_MAPPED_BASE=
```

Následující zpráva se může v souboru db2diag.log objevit vícekrát, protože tato změna je vyžadována pro každý logický uzel jednou:

```
ADM0506I DB2 has automatically updated the "mapped_base"
kernel parameter from "0x40000000(hex) 1073741824(dec)" to
the recommended value "0x10000000(hex) 268435456(dec)".
```

Tato zpráva se zobrazí pouze v případě, že je nastavení proměnné registru úspěšné, a bude zahrnovat adresu, na kterou byly přemístěny sdílené knihovny.

DB2DBMSADDR:

Jméno proměnné

DB2DBMSADDR

Hodnoty

Virtuální adresy v rozsahu 0x09000000 až 0xB0000000 v přírůstcích po 0x10000

Operační systémy

Linux v počítačích x86 a Linux v počítačích zSeries (31bitová verze)

Popis Určuje výchozí adresu sdílené paměti databáze v hexadecimálním formátu.

Poznámka: Nesprávná adresa může způsobit různé problémy s produktem DB2 UDB, a to od nemožnosti spustit produkt DB2 UDB až po nemožnost připojit se k databázi. Nesprávná adresa je taková, která koliduje s oblastí v paměti, jež se již používá nebo je předurčena pro jiné použití. Chcete-li tomuto problému předejít, nastavte pomocí následujícího příkazu hodnotu parametru DB2DBMSADDR na NULL:

```
db2set DB2DBMSADDR=
```

Tuto proměnnou lze nastavit společně s proměnnou DB2_MAPPED_BASE nebo samostatně a jemně tak doladit rozvržení adresního prostoru procesů DB2 UDB. Tato proměnná změní umístění sdílené paměti instance z aktuálního umístění na virtuální adrese 0x20000000 na novou zadanou hodnotu.

Nová komunikační proměnná registru

Ve verzi 8.2 byla přidána proměnná registru DB2TCP_CLIENT_RCVMTIMEOUT.

Tabulka 12. Komunikační proměnné

Jméno proměnné	Operační systémy	Hodnoty
Popis		
DB2TCP_CLIENT_RCVMTIMEOUT	Všechny	Výchozí nastavení=0 (není nastaveno) Hodnoty: 0 až 32767 sekund
Nastavuje počet sekund, po které klient čeká na data na příjmu TCP/IP. Žádný časový limit neexistuje, pokud není proměnná registru nastavená nebo je nastavená na hodnotu 0. Pokud je příjem TCP/IP vrácen s daty před koncem časového limitu, bude aplikace pokračovat jako obvykle. Pokud časový limit uplyne před vrácením dat, bude připojení uzavřeno. Poznámka: Tato proměnná registru je použitelná pouze pro klienta DB2 a pro klientskou stranu komunikační brány DB2. Není použitelná pro server DB2.		

Nová proměnná výkonu

Ve verzi 8.2 byla přidána proměnná výkonu DB2_LARGE_PAGE_MEM.

Tabulka 13. Proměnné výkonu

Jméno proměnné	Operační systémy	Hodnoty
Popis		
DB2_LARGE_PAGE_MEM	pouze 64bitová verze systému AIX 5.x Linux	Výchozí nastavení=NULL Znakem * označíte všechny vhodné oblasti paměti, které mají používat paměť s velkými stránkami, nebo čárkami oddělený seznam specifických oblastí paměti, které mají používat paměť s velkými stránkami. Dostupné oblasti se liší podle operačního systému. V 64bitové verzi systému AIX 5.x lze zadat následující oblasti: DB, DBMS nebo PRIVATE. V systému Linux lze zadat následující oblasti: DB.

Tabulka 13. Proměnné výkonu (pokračování)

Jméno proměnné	Operační systémy	Hodnoty
Popis		
<p>Paměť s velkými stránkami je podporována pouze v produktu DB2 Universal Database (UDB) for AIX 5L, 64bitová edice, a v produktu DB2 UDB for Linux.</p> <p>Proměnná registru DB2_LARGE_PAGE_MEM se používá k povolení podpory velkých stránek při spuštění v systému AIX 5.x nebo v jakékoli architektuře Linux s odpovídající podporou jádra. Tato proměnná registru nahrazuje proměnnou registru DB2_LGPAGE_BP, kterou lze použít pouze pro povolení paměti s velkými stránkami u oblasti paměti sdílené databázemi. Tuto akci lze nyní povolit nastavením hodnoty DB2_LARGE_PAGE_MEM=DB. Veškerá dokumentace, která se zmiňuje o povolení velkých stránek pomocí proměnné registru DB2_LGPAGE_BP, může být považována za ekvivalentní nastavení DB2_LARGE_PAGE_MEM=DB.</p> <p>Použití velkých stránek je primárně určeno pro zlepšení výkonu vysokovýkonostních výpočetních aplikací. Aplikace s intenzivním přístupem k paměti, které používají velké množství virtuální paměti, mohou díky použití velkých stránek dosahovat zlepšení výkonu. Chcete-li v produktu DB2 UDB povolit používání velkých stránek, musíte nejdříve pro použití velkých stránek nakonfigurovat operační systém.</p> <p>Povolení velkých soukromých stránek zvýší použití paměti produktu DB2 UDB o významné množství, protože každý agent produktu DB2 UDB spotřebuje nejméně jednu velkou stránku (16 MB) fyzické paměti. Chcete-li povolit velké stránky pro soukromou paměť agenta v 64bitové verzi produktu DB2 UDB for AIX (nastavení DB2_LARGE_PAGE_MEM=PRIVATE), musí být kromě konfigurace operačního systému pro použití velkých stránek splněny následující podmínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vlastník instance musí mít práva CAP_BYPASS_RAC_VMM a CAP_PROPOGATE. • Jádro musí podporovat rozhraní, která umožňují procesu měnit velikost svých stránek za běhu. . <p>V 64bitové verzi produktu DB2 UDB for AIX snižuje povolení této proměnné velikost segmentu sdílené paměti podporujícího paměť databáze na minimální požadavek. Výchozím nastavením je vytvoření segmentu o velikosti 64 GB: další informace obsahuje konfigurační parametr databáze pro velikost sdílené paměti databáze (<i>database_memory</i>). Toto nastavení zabrání fixaci většího množství sdílené paměti, než bude skutečně potřeba, v paměti RAM.</p> <p>Nastavením této proměnné bude omezena schopnost dynamicky zvětšovat konfiguraci celkové sdílené paměti databáze (například možnost zvětšit velikost fondu vyrovnávacích pamětí).</p> <p>V systému Linux existuje ještě další požadavek, a to na dostupnost knihovny libcap.so. Má-li být tato volba funkční, musí být instalována tato knihovna. Je-li tato volba zapnuta a knihovna není v systému, produkt DB2 UDB zablokuje velké stránky jádra a bude pracovat jako dříve.</p> <p>Chcete-li v systému Linux ověřit, že jsou velké stránky jádra k dispozici, zadejte následující příkaz:</p> <pre>cat /proc/meminfo</pre> <p>Pokud k dispozici jsou, měly by se zobrazit následující tři řádky (čísla se budou lišit v závislosti na množství paměti konfigurované ve vašem počítači):</p> <pre>HugePages_Total: 200 HugePages_Free: 200 Hugepagesize: 16384 KB</pre> <p>Pokud se tyto řádky nezobrazí nebo pokud je hodnota HugePages_Total rovna 0, je potřeba nakonfigurovat operační systém nebo jádro.</p>		

Proměnné kompilátoru SQL

Následující aktualizace se týká tématu “SQL compiler variables” (Proměnné kompilátoru SQL) v příloze A, “DB2 registry and environment variables” (Registr DB2 a proměnné prostředí), v příručce *Administration Guide: Performance*:

Pokud jsou jedna nebo obě proměnné kompilátoru DB2, DB2_MINIMIZE_LISTPREFETCH a DB2_INLIST_TO_NLJN, nastaveny na hodnotu ON, zůstanou aktivní, i když je zadána proměnná REOPT(ONCE).

Aktualizace konfiguračních parametrů

Následují aktualizace dokumentace týkající se konfiguračních parametrů:

ověřování – Typ ověřování

Konfigurační parametr správce databází Typ ověřování (ověřování) přijímá i následující hodnoty:

- DATA_ENCRYPT

Server přijímá šifrovaná schémata ověřování SERVER a šifrování uživatelských dat. Ověřování funguje přesně stejným způsobem jako SERVER_ENCRYPT.

Při použití typu ověřování budou šifrována následující uživatelská data:

- Příkazy SQL.
- Data proměnných programu SQL.
- Výstupní data ze serveru zpracovávajícího příkaz SQL a obsahujícího popis dat.
- Některá nebo všechna data sady odpovědí, která jsou výsledkem dotazu.
- Proud dat objektů LOB.
- Deskriptory SQLDA.

- DATA_ENCRYPT_CMP

Server přijímá šifrovaná schémata ověřování SERVER a šifrování uživatelských dat. Kromě toho umožňuje tento typ ověřování kompatibilitu s dřívějšími produkty, které nepodporují typ ověřování DATA_ENCRYPT. Tyto produkty umožňují připojení k typu ověřování SERVER_ENCRYPT bez šifrování uživatelských dat. Produkty podporující nový typ ověřování jej musí použít. Tento typ ověřování je platný pouze v konfiguračním souboru správce databází serveru a neplatí, používá-li se v příkazu CATALOG DATABASE.

util_impact_lim – Vliv obslužných programů na výkon

Od produktu DB2 Universal Database verze 8.2 se výchozí hodnota konfiguračního parametru správce databází **Vliv obslužných programů na výkon** (*util_impact_lim*) mění z hodnoty 100 na hodnotu 10.

sysadm_group, sysmaint_group, sysctrl_group, sysmon_group

Následující konfigurační parametry správce databází všechny přijímají jména skupin o velikosti 30 bajtů (nebo méně), a to na všech platformách:

- Jméno skupiny s oprávněním pro administraci systému (*sysadm_group*)
- Jméno skupiny s oprávněním údržby systému (*sysmaint_group*)
- Jméno skupiny s oprávněním pro řízení systému (*sysctrl_group*)
- Jméno skupiny s oprávněním monitorování systému (*sysmon_group*)

Tabulka uvedená v tématu "Souhrn konfiguračních parametrů správce databází" obsahuje pro tyto konfigurační parametry správce databází nesprávné typy dat. Správná hodnota je ve všech případech char(30).

estore_seg_sz – Velikost segmentu rozšířené paměti

Maximální velikost konfiguračního parametru **Databáze velikosti segmentu rozšířené paměti** (*estore_seg_size*) v systému Windows založeném na platformách je 16 777 216.

hadr_timeout – Časový limit zotavení HADR

Správné horní omezení konfiguračního parametru databáze **Časový limit zotavení HADR** (*hadr_timeout*) je 4 294 967 295.

locklist – Maximální velikost paměti pro seznam zámků

V dokumentaci ke konfiguračnímu parametru databáze **Maximální velikost paměti pro seznam zámků** (*locklist*) je uvedeno, že maximální hodnota pro servery Windows (64bitová a 32bitová verze) sloužící pouze lokálním klientům je 60 000. Tato hodnota je nesprávná. Správná hodnota je 524 288.

num_db_backups – Počet databázových záloh

Rozsah hodnot konfiguračního parametru databáze **Počet databázových záloh** (*num_db_backups*) je nesprávný. Správný rozsah je 0 – 32 767.

Soubor konfiguračních parametrů databáze SQLDBCONF

Po migraci do produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 8.2 z verze 8.1 bude produkt DB2 UDB používat nový soubor konfiguračních parametrů databáze velikosti 16 kB pojmenovaný SQLDBCONF. (Ve verzi 8.1 měl soubor konfiguračních parametrů databáze velikost pouze 4 kB a jmenoval se SQLDBCON.)

Změna proměnné DB2_HASH_JOIN na výchozí hodnotu

Od verze 8.1 je proměnná registru DB2_HASH_JOIN nastavena ve výchozím nastavení na hodnotu ON.

Je třeba použít proměnnou hašovaného spojení, ale musí se v zájmu lepšího výkonu doladit.

Výkon hašovaného spojení je nejlepší v případě, kdy se lze vyhnout smyčkám hašování a přetečení na disku. Chcete-li výkon hašovaného spojení vyladit, odhadněte maximální množství paměti dostupné pro parametr **sheapthres** a pak dolaďte parametr **sortheap**. Zvětšujte jeho velikost, dokud se nevyhnete co nejvíce smyčkám hašování a přetečení disku, ale nepřesáhněte omezení zadané parametrem **sheapthres**.

Další informace naleznete v tématu "Join methods" v příručce *Administration Guide: Performance*.

Proměnná registru DB2NTNOCACHE je nahrazena

Funkčnosti dříve dosažené pomocí proměnné DB2NTNOCACHE lze dosáhnout na úrovni tabulkového prostoru zadáním klauzule NO FILE SYSTEM CACHING do příkazů CREATE TABLESPACE nebo ALTER TABLESPACE. Podrobnosti o použití naleznete v příručce *SQL Reference*. Proměnná registru DB2NTNOCACHE bude v budoucím vydání odebrána.

Tabulky modulu Explain a organizace jejich informací

Tabulky modulu Explain mohou být společné několika uživatelům. Tabulky modulu Explain lze ovšem definovat pro jednoho uživatele a aliasy je možné definovat pro každého dalšího uživatele pomocí stejného jména ukazujícího na definované tabulky. Nebo mohou být tabulky modulu Explain definovány pod schématem SYSTOOLS. Prostředek Explain má výchozí nastavení odpovídající schématu SYSTOOLS, pokud nejsou pod ID relace uživatele pro dynamické příkazy SQL nebo pod ID autorizace příkazů pro statické příkazy SQL nalezeny jiné aliasy nebo tabulky Explain. Každý uživatel sdílející společné tabulky modulu Explain musí mít pro tyto tabulky oprávnění vkládat. Oprávnění pro čtení společných tabulek Explain by mělo být také omezeno, typicky na uživatele analyzující informace Explain.

Pokyny pro zachycení informací modulu Explain

Data modulu Explain jsou zachycena, pokud zadáte takový požadavek, při kompilaci příkazu SQL. Uvažte, jak zamýšlíte použít zachycené informace, když zadáte požadavek na data modulu Explain.

Zachycení informací v tabulkách modulu Explain:

- Dynamické příkazy SQL:

Informace tabulek Explain jsou zachyceny v následujících případech:

- Speciální registr CURRENT EXPLAIN MODE je nastaven na tuto hodnotu:
 - YES: Kompilátor SQL zachytí data Explain a provede příkaz SQL.
 - EXPLAIN: Kompilátor SQL zachytí data Explain, ale neprovede příkaz SQL.
 - RECOMMEND INDEXES: Kompilátor SQL zachytí data Explain a doporučené indexy budou umístěny do tabulky ADVISE_INDEX, ale příkaz SQL se neprovede.
 - EVALUATE INDEXES: Kompilátor SQL používá indexy umístěné uživatelem do tabulky ADVISE_INDEX pro vyhodnocení. V režimu EVALUATE INDEXES jsou všechny dynamické příkazy vysvětleny, jako by tyto virtuální indexy byly skutečně k dispozici. Kompilátor SQL se pak rozhodne použít virtuální indexy, pokud tímlepší výkon příkazů. Jinak budou indexy ignorovány. Chcete-li zjistit, zda jsou navržené indexy užitečné, zkontrolujte výsledky příkazu EXPLAIN.
 - REOPT: Kompilátor SQL zachytí data Explain pro statické a dynamické příkazy SQL při opětovné inicializaci příkazu v době provádění, kdy jsou k dispozici aktuální hodnoty pro hostitelské proměnné, speciální registry a značky parametru.
- Volba EXPLAIN ALL byla zadána u příkazu BIND nebo PREP. Kompilátor SQL zachytí data Explain pro dynamické příkazy SQL v době běhu, a to i v případě, že je speciální registr CURRENT EXPLAIN MODE nastaven na hodnotu NO. Příkaz SQL také provede a vrátí výsledky dotazu.

Další návratové kódy příkazu db2CfgGet API, parametr collate_info

Parametr informací o řazení lze zobrazit pouze pomocí příkazu db2CfgGet. K jeho zobrazení nelze použít příkazový procesor ani Řídící centrum.

Typ konfigurace	Databáze
Typ parametru	Informační

Tento parametr poskytuje 260 bajtů informací o řazení databáze. Prvních 256 bajtů určuje posloupnost řazení databáze, kde bajt "n" obsahuje váhu řazení místa v kódu, jehož podkladová desetinná reprezentace v kódové stránce databáze je "n".

Poslední 4 bajty obsahují interní informace o typu posloupnosti řazení. Poslední 4 bajty parametru collate_info jsou celým číslem. Toto celé číslo je ovlivňováno pořadím endian pro platformu. Možné hodnoty jsou následující:

- **0** – Posloupnost obsahuje nejednotkové váhy.
- **1** – Posloupnost obsahuje samé jednotkové váhy.
- **2** – Posloupnost je posloupností identity, u které jsou řetězce porovnávány bajt po bajtu.
- **3** – Posloupnost je NLSCHAR, používá se pro řazení znaků v thajské databázi TIS620-1 (kódová stránka 874).
- **4** – Posloupnost je IDENTITY_16BIT, implementuje algoritmus "CESU-8 Compatibility Encoding Scheme for UTF-16: 8-Bit", jak je uvedeno v dokumentu Unicode Technical Report #26 dostupném na webové stránce orgánu Unicode Technical Consortium na adrese <http://www.unicode.org>.

- **X'8001'** – Posloupnost je UCA400_NO, implementuje algoritmus UCA (Unicode Collation Algorithm) založený na standardu Unicode verze 4.00, s normalizací implicitně nastavenou na hodnotu ON.
- **X'8002'** – Posloupnost je UCA400_LTH, implementuje algoritmus UCA (Unicode Collation Algorithm) založený na standardu Unicode verze 4.00 a řadí všechny thajské znaky ve stejném pořadí jako slovník Royal Thai Dictionary.
- **X'8003'** – Posloupnost je UCA400_LSK, implementuje algoritmus UCA (Unicode Collation Algorithm) založený na standardu Unicode verze 4.00 a správně řadí všechny slovenské znaky.

Použijete-li tento interní typ informací, musíte uvážit obrácení bajtu při načítání informací pro databázi na jiné platformě.

Posloupnost řazení lze zadat v čase vytvoření databáze.

Automatické nastavení výchozí velikosti pro načítání v předstihu a výchozí nastavení aktualizace

Od produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 8.2 lze použít automatické nastavení velikosti pro načítání v předstihu pro tabulkový prostor. Produkt DB2 UDB automaticky aktualizuje velikost pro načítání v předstihu vždy, když se počet kontejnerů pro tabulkový prostor změní.

Syntaxe proměnné registru DB2_PARALLEL_IO byla rozšířena, aby bylo možné rozpoznat kontejnery s různou vstupně-výstupní charakteristikou paralelního zpracování. Pomocí rozšířené syntaxe mohou mít kontejnery pro různé tabulkové prostory různé vstupně-výstupní charakteristiky paralelního zpracování. Vstupně-výstupní charakteristika paralelního zpracování každého tabulkového prostoru se používá, když je pro tabulkový prostor zadána velikost pro načítání v předstihu AUTOMATIC. Je-li povolena proměnná registru DB2_PARALLEL_IO, ale pro tabulkový prostor není použita rozšířená syntaxe určující specifické vstupně-výstupní charakteristiky paralelního zpracování, bude se pracovat s výchozí úrovní paralelního zpracování. Výchozí úroveň je RAID 5 (6+1).

Informace o velikosti pro načítání v předstihu používané optimalizátorem jsou aktualizovány pouze při zadání příkazu ALTER TABLESPACE, který změní velikost tabulkového prostoru pro načítání v předstihu nebo změní počet kontejnerů (pomocí příkazů ADD/DROP/BEGIN NEW STRIPE SET/ADD TO NEW STRIPE SET). Změní-li se nastavení registru pro počet fyzických disků v jednom kontejneru, měl by být zadán příkaz **ALTER TABLESPACE <jméno_tabulkového_prostoru> PREFETCHSIZE AUTOMATIC**, který aktualizuje informace optimalizátoru (pokud není příkaz ALTER TABLESPACE aktualizující informace optimalizátoru již zadán).

Je-li tabulkový prostor přeměrován nebo obnoven pro použití jiného počtu kontejnerů, aktualizujte informace optimalizátoru zadáním příkazu **ALTER TABLESPACE <jméno_tabulkového_prostoru> PREFETCHSIZE AUTOMATIC**. Je-li v tabulkovém prostoru více sad pásem, použije se pro výpočet velikosti pro načítání v předstihu maximální počet kontejnerů ze sad pásem. Pokud vypočtená velikost pro načítání v předstihu přesáhne maximální velikost (32767 stránek), použije se jako velikost pro načítání v předstihu největší násobek počtu kontejnerů, který je menší než maximum.

Pokud v prostředí DB2 UDB Enterprise Server Edition tabulkový prostor používá velikost pro načítání v předstihu AUTOMATIC, může být velikost pro načítání v předstihu v různých databázových oblastech různá. K této situaci dochází proto, že různé databázové oblasti mají různé počty kontejnerů, které se používají pro výpočet velikosti pro načítání v předstihu. Má-li optimalizátor generovat přístupový plán dotazu, použije velikost pro načítání v předstihu z první oblasti ve skupině databázových oblastí.

Administrace: Plánování

Tabulky dělené do klastrů podle úseků

Tabulku dělenou do klastrů podle úseků nelze vytvořit v databázi obsahující více než jednu oblast.

Návrh tabulkového prostoru katalogu

Při vytvoření databáze jsou definovány tři tabulkové prostory včetně tabulkového prostoru SYSCATSPACE pro tabulky systémového katalogu. Dále se při vytvoření databáze nastavuje velikost stránky, která je použita jako výchozí pro všechny tabulkové prostory. Pokud je vybrána velikost stránky větší než 4096 B nebo 4 kB, je velikost stránky pro tabulky katalogu omezena na velikost řádku odpovídající velikosti stránky tabulkového prostoru 4 kB. Výchozí velikost stránky databáze se ukládá jako informativní konfigurační parametr databáze s názvem *pagesize*.

Podporované kódy teritorií a kódové stránky

V příloze B “National language support (NLS)” v příručce *Administration Guide: Planning* jsou v tématu “Supported territory codes and code pages” uvedeny tabulky pro jednotlivá teritoria. Dvě z tabulek je třeba aktualizovat:

Čína (ČLR), identifikátor teritoria: CN

Kódovou stránku pro řádek GBK systému Linux v tabulce “Čína (ČLR), identifikátor teritoria: CN” je třeba změnit z hodnoty 1383 na 1386.

To znamená, že řádek by nyní měl vypadat takto:

```
1386      D-4      GBK      86      zh_CN.GBK      Linux
```

Japonsko, identifikátor teritoria: JP

Tabulka týkající se položky “Japonsko, identifikátor teritoria: JP” byla upravena.

Je třeba odstranit následující jméno lokality:

```
954      D-1      eucJP      81      japanese      Solaris
```

Zde je upravená tabulka:

Tabulka 14. Japonsko, identifikátor teritoria: JP

Kódová stránka	Skupina	Kódová sada	Kód teritoria	Lokalita	Operační systém
932	D-1	IBM-932	81	Ja_JP	AIX
943	D-1	IBM-943	81	Ja_JP	AIX
954	D-1	IBM-eucJP	81	ja_JP	AIX
1208	N-1	UTF-8	81	JA_JP	AIX
930	D-1	IBM-930	81	-	Verze
939	D-1	IBM-939	81	-	Verze
5026	D-1	IBM-5026	81	-	Verze
5035	D-1	IBM-5035	81	-	Verze
1390	D-1		81	-	Verze
1399	D-1		81	-	Verze
954	D-1	eucJP	81	ja_JP.eucJP	HP-UX
5039	D-1	SJIS	81	ja_JP.SJIS	HP-UX
954	D-1	EUC-JP	81	ja_JP	Linux
932	D-1	IBM-932	81	-	OS/2
942	D-1	IBM-942	81	-	OS/2

Tabulka 14. Japonsko, identifikátor teritoria: JP (pokračování)

Kódová stránka	Skupina	Kódová sada	Kód teritoria	Lokalita	Operační systém
943	D-1	IBM-943	81	-	OS/2
954	D-1	eucJP	81	ja	SCO
954	D-1	eucJP	81	ja_JP	SCO
954	D-1	eucJP	81	ja_JP.EUC	SCO
954	D-1	eucJP	81	ja_JP.eucJP	SCO
943	D-1	IBM-943	81	ja_JP.PCK	Solaris
954	D-1	eucJP	81	ja	Solaris
1208	N-1	UTF-8	81	ja_JP.UTF-8	Solaris
943	D-1	IBM-943	81	-	Windows
1394	D-1		81	-	

Podpora funkce XA v produktu DB2 Universal Database

Produkt DB2 Universal Database (UDB) podporuje specifikaci XA91 definovanou v dokumentu *X/Open CAE Specification Distributed Transaction Processing: The XA Specification*, s následujícími výjimkami:

- **Asynchronní služby**
Specifikace XA umožňuje rozhraní používat asynchronní služby, takže výsledky požadavku lze zkontrolovat později. Správce databázi vyžaduje vyvolávání požadavků v synchronním režimu.
- **Registrace**
Rozhraní XA umožňuje dva způsoby registrace RM: statickou a dynamickou registraci. Produkt DB2 UDB podporuje dynamickou i statickou registraci. Produkt DB2 UDB je vybaven dvěma přepínači:
 - přepínač *db2xa_switch* pro dynamickou registraci
 - přepínač *db2xa_switch_static* pro statickou registraci
- **Migrace přiřazení**
Produkt DB2 UDB nepodporuje migraci transakce mezi řídicími podprocesy.

Použití a umístění přepínače XA

Podle požadavků rozhraní XA poskytuje správce databázi externí proměnnou jazyka C přepínačů *db2xa_switch* a *db2xa_switch_static* typu *xa_switch_t*, která vrací strukturu přepínače XA správce TM. Kromě adres různých funkcí XA jsou vrácena následující pole:

Pole	Hodnota
name	Jméno produktu správce databázi. Například DB2 UDB for AIX.
flags	Pro přepínač <i>db2xa_switch</i> je nastavena hodnota TMREGISTER TMNOMIGRATE. Explicitně udává, že produkt DB2 UDB používá dynamickou registraci a že by správce TM neměl použít migraci přiřazení. Implicitně určuje, že nejsou podporovány asynchronní operace. Pro přepínač <i>db2xa_switch_static</i> je nastavena hodnota TMNOMIGRATE. Explicitně udává, že produkt DB2 UDB používá dynamickou registraci a že by správce TM neměl použít migraci přiřazení. Implicitně určuje, že nejsou podporovány asynchronní operace.
version	Musí být nula.

Použití přepínače XA produktu DB2 Universal Database

Architektura XA vyžaduje, aby správce RM (Resource Manager) obsahoval *přepínač*, který umožňuje správci TM (Transaction Manager) XA přístup k rutinám správce RM *xa_*. Přepínač správce RM používá strukturu jménem *xa_switch_t*. Tento přepínač obsahuje jméno správce RM, ukazatele na vstupní body XA správce RM s jinou hodnotou než NULL, příznak a číslo verze.

Systémy na základě systému Linux– a UNIX–: Přepínač produktu DB2 Universal Database (UDB) lze získat jedním z následujících dvou způsobů:

- Pomocí jedné další úrovně dereference. V programu C toho lze dosáhnout definováním následujícího makra:

```
#define db2xa_switch (*db2xa_switch)
#define db2xa_switch_static (*db2xa_switch)
```

dříve než použijete přepínače *db2xa_switch* nebo *db2xa_switch_static*.

- Voláním příkazů **db2xacic** nebo **db2xacicst**

Produkt DB2 UDB poskytuje tato rozhraní API, která vracejí adresu struktury *db2xa_switch* nebo *db2xa_switch_static*. Model této funkce je následující:

```
struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic( )
struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacicst( )
```

U obou metod musíte aplikaci sestavit s knihovnou *libdb2*.

Windows NT: Ukazatel na strukturu *xa_switch*, přepínač *db2xa_switch* nebo *db2xa_switch_static* je exportován jako data DLL. To znamená, že aplikace systému Windows NT používající tuto strukturu na ni musí odkazovat jedním ze tří následujících způsobů:

- Pomocí jedné další úrovně dereference. V programu C toho lze dosáhnout definováním následujícího makra:

```
#define db2xa_switch (*db2xa_switch)
#define db2xa_switch_static (*db2xa_switch)
```

dříve než použijete přepínače *db2xa_switch* nebo *db2xa_switch_static*.

- Používáte-li kompilátor Microsoft Visual C++ lze přepínače *db2xa_switch* nebo *db2xa_switch_static* definovat následujícím způsobem:

```
extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch
extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch_static
```

- Voláním příkazů **db2xacic** nebo **db2xacicst**

Produkt DB2 UDB poskytuje toto rozhraní API, které vrací adresu struktury *db2xa_switch* nebo *db2xa_switch_static*. Model této funkce je následující:

```
struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic( )
struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacicst( )
```

U obou metod musíte aplikaci sestavit s knihovnou *db2api.lib*.

Příklad kódu C: Následující kód ilustruje různé způsoby přístupu k přepínačům *db2xa_switch* a *db2xa_switch_static* pomocí programu C na různých platformách produktu DB2 UDB. Ujistěte se, že jste aplikaci sestavili s odpovídající knihovnou.

```
#include <stdio.h>
#include <xa.h>

struct xa_switch_t * SQL_API_FN db2xacic( );

#ifdef DECLSPEC_DEFN
extern __declspec(dllimport) struct xa_switch_t db2xa_switch;
```

```

#else
#define db2xa_switch (*db2xa_switch)
extern struct xa_switch_t db2xa_switch;
#endif

main( )
{
    struct xa_switch_t *foo;
    printf ( "%s \n", db2xa_switch.name );
    foo = db2xacic();
    printf ( "%s \n", foo->name );
    return ;
}

```

Aktualizované hodnoty TPM a tp_mon_name pro formáty řetězce xa_open

Sloupec Interní nastavení v následující tabulce byl aktualizován, aby odpovídal nastavením podprocesu řízení (thread of control - TOC).

Podproces TOC je entitou, na kterou jsou vázána všechna připojení XA produktu DB2 UDB:

- Je-li nastavena hodnota T, všechna připojení XA produktu DB2 UDB vytvořená v konkrétním podprocesu operačního systému budou v tomto podprocesu jedinečná. Připojení produktu DB2 UDB nemůže sdílet více podprocesů. Každý podproces operačního systému musí zformovat svoji vlastní sadu připojení XA produktu DB2 UDB.
- Je-li nastavena hodnota P, všechna připojení XA produktu DB2 UDB jsou v procesu operačního systému jedinečná a všechna připojení XA lze mezi podprocesy operačního systému sdílet.

Tabulka 15. Platné hodnoty pro parametry TPM a tp_mon_name

Hodnota TPM	Produkt monitoru zpracování transakcí	Interní nastavení
CICS	IBM TxSeries CICS	AXLIB=libEncServer (pro Windows) = /usr/lpp/encina/lib/libEncServer (pro Linux a UNIX) HOLD_CURSOR=T CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
ENCINA	Monitor Encina produktu IBM TxSeries	AXLIB=libEncServer (pro Windows) = /usr/lpp/encina/lib/libEncServer (pro Linux a UNIX) HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T

Tabulka 15. Platné hodnoty pro parametry TPM a `tp_mon_name` (pokračování)

Hodnota TPM	Produkt monitoru zpracování transakcí	Interní nastavení
MQ	Produkt IBM MQSeries	AXLIB=mqmax (pro Windows) =/usr/mqm/lib/libmqmax_r.a (pro aplikace AIX s podprocesy) =/usr/mqm/lib/libmqmax.a (pro aplikace AIX bez podprocesů) =/opt/mqm/lib/libmqmax.so (pro Solaris) =/opt/mqm/lib/libmqmax_r.sl (pro aplikace HP s podprocesy) =/opt/mqm/lib/libmqmax.sl (pro aplikace HP bez podprocesů) =/opt/mqm/lib/libmqmax_r.so (pro aplikace Linux s podprocesy) =/opt/mqm/lib/libmqmax.so (pro aplikace Linux bez podprocesů) HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=F SUSPEND_CURSOR=F TOC=P
CB	Produkt IBM Component Broker	AXLIB=somtrx1i (pro Windows) =libsomtrx1 (pro Linux a UNIX) HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
SF	Produkt IBM San Francisco	AXLIB=ibmsfDB2 HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=T SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
TUXEDO	BEA Tuxedo	AXLIB=libtux HOLD_CURSOR=F CHAIN_END=F SUSPEND_CURSOR=F TOC=T
MTS	Microsoft Transaction Server	Není třeba konfigurovat produkt DB2 UDB pro MTS. Server MTS bude ovladačem ODBC produktu DB2 detekován automaticky.
JTA	Java Transaction API	Není třeba konfigurovat produkt DB2 UDB pro servery Enterprise Java Servers (EJS), jako je například IBM WebSphere. Ovladač JDBC produktu DB2 UDB toto prostředí detekuje automaticky. Proto je tato hodnota TPM ignorována.

Aktivace konverzních tabulek pro kódové stránky 923 a 924

Následující tabulka obsahuje seznam všech souborů konverzních tabulek kódových stránek, které jsou spjaty s kódovými stránkami 923 a 924. Každý soubor má formát XXXXYYYY.cnv nebo ibmZZZZZ.ucs, kde XXXXX představuje číslo zdrojové kódové stránky a YYYY číslo cílové kódové stránky. Soubor ibmZZZZZ.ucs podporuje konverzi mezi kódovou stránkou ZZZZZ a kódováním Unicode.

Postup:

Chcete-li aktivovat konkrétní konverzní tabulku kódové stránky, přejmenujte nebo zkopírujte soubor této konverzní tabulky na nové místo, jak je zobrazeno ve druhém sloupci.

Požadujete-li například podporu symbolu euro při připojení klienta 8859-1/15 (Latin 1/9) k databázi Windows 1252, musíte přejmenovat nebo zkopírovat následující soubory konverzní tabulky kódové stránky do adresáře sqllib/conv/:

- 09231252.cnv na 08191252.cnv
- 12520923.cnv na 12520819.cnv
- ibm00923.ucs na ibm00819.ucs

Tabulka 16. Soubory konverzních tabulek pro kódové stránky 923 a 924

Soubory konverzních tabulek 923 a 924 v adresáři sqllib/conv/	Nové jméno
04370923.cnv	04370819.cnv
08500923.cnv	08500819.cnv
08600923.cnv	08600819.cnv
08630923.cnv	08630819.cnv
09230437.cnv	08190437.cnv
09230850.cnv	08190850.cnv
09230860.cnv	08190860.cnv
09231043.cnv	08191043.cnv
09231051.cnv	08191051.cnv
09231114.cnv	08191114.cnv
09231252.cnv	08191252.cnv
09231275.cnv	08191275.cnv
09241252.cnv	10471252.cnv
10430923.cnv	10430819.cnv
10510923.cnv	10510819.cnv
11140923.cnv	11140819.cnv
12520923.cnv	12520819.cnv
12750923.cnv	12750819.cnv
ibm00923.ucs	ibm00819.ucs

Soubory konverzních tabulek pro kódové stránky se symbolem euro

Následující tabulky uvádějí seznam konverzních tabulek, které byly rozšířeny pro podporu symbolu měny euro. Chcete-li podporu symbolu euro zakázat, stáhněte soubor konverzní tabulky označený ve sloupci s nadpisem "Soubory konverzních tabulek".

Arabština:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
864, 17248	1046, 9238	08641046.cnv, 10460864.cnv, IBM00864.ucs

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
864, 17248	1256, 5352	08641256.cnv, 12560864.cnv, IBM00864.ucs
864, 17248	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00864.ucs
1046, 9238	864, 17248	10460864.cnv, 08641046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1089	10461089.cnv, 10891046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1256, 5352	10461256.cnv, 12561046.cnv, IBM01046.ucs
1046, 9238	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01046.ucs
1089	1046, 9238	10891046.cnv, 10461089.cnv
1256, 5352	864, 17248	12560864.cnv, 08641256.cnv, IBM01256.ucs
1256, 5352	1046, 9238	12561046.cnv, 10461256.cnv, IBM01256.ucs
1256, 5352	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01256.ucs

Pobaltí:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
921, 901	1257	09211257.cnv, 12570921.cnv, IBM00921.ucs
921, 901	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00921.ucs
1257, 5353	921, 901	12570921.cnv, 09211257.cnv, IBM01257.ucs
1257, 5353	922, 902	12570922.cnv, 09221257.cnv, IBM01257.ucs
1257, 5353	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01257.ucs

Bělorusko:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
1131, 849	1251, 5347	11311251.cnv, 12511131.cnv
1131, 849	1283	11311283.cnv

Cyrilice:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
855, 872	866, 808	08550866.cnv, 08660855.cnv
855, 872	1251, 5347	08551251.cnv, 12510855.cnv
866, 808	855, 872	08660855.cnv, 08550866.cnv
866, 808	1251, 5347	08661251.cnv, 12510866.cnv

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
1251, 5347	855, 872	12510855.cnv, 08551251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	866, 808	12510866.cnv, 08661251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1124	12511124.cnv, 11241251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1125, 848	12511125.cnv, 11251251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1131, 849	12511131.cnv, 11311251.cnv, IBM01251.ucs
1251, 5347	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01251.ucs

Estonsko:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
922, 902	1257	09221257.cnv, 12570922.cnv, IBM00922.ucs
922, 902	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00922.ucs

Řečtina:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
813, 4909	869, 9061	08130869.cnv, 08690813.cnv, IBM00813.ucs
813, 4909	1253, 5349	08131253.cnv, 12530813.cnv, IBM00813.ucs
813, 4909	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00813.ucs
869, 9061	813, 4909	08690813.cnv, 08130869.cnv
869, 9061	1253, 5349	08691253.cnv, 12530869.cnv
1253, 5349	813, 4909	12530813.cnv, 08131253.cnv, IBM01253.ucs
1253, 5349	869, 9061	12530869.cnv, 08691253.cnv, IBM01253.ucs
1253, 5349	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01253.ucs

Hebrejština:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
856, 9048	862, 867	08560862.cnv, 08620856.cnv, IBM0856.ucs
856, 9048	916	08560916.cnv, 09160856.cnv, IBM0856.ucs
856, 9048	1255, 5351	08561255.cnv, 12550856.cnv, IBM0856.ucs

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
856, 9048	1200, 1208, 13488, 17584	IBM0856.ucs
862, 867	856, 9048	08620856.cnv, 08560862.cnv, IBM00862.ucs
862, 867	916	08620916.cnv, 09160862.cnv, IBM00862.ucs
862, 867	1255, 5351	08621255.cnv, 12550862.cnv, IBM00862.ucs
862, 867	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00862.ucs
916	856, 9048	09160856.cnv, 08560916.cnv
916	862, 867	09160862.cnv, 08620916.cnv
1255, 5351	856, 9048	12550856.cnv, 08561255.cnv, IBM01255.ucs
1255, 5351	862, 867	12550862.cnv, 08621255.cnv, IBM01255.ucs
1255, 5351	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01255.ucs

Latin-1:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
437	850, 858	04370850.cnv, 08500437.cnv
850, 858	437	08500437.cnv, 04370850.cnv
850, 858	860	08500860.cnv, 08600850.cnv
850, 858	1114, 5210	08501114.cnv, 11140850.cnv
850, 858	1275	08501275.cnv, 12750850.cnv
860	850, 858	08600850.cnv, 08500860.cnv
1275	850, 858	12750850.cnv, 08501275.cnv

Latin-2:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
852, 9044	1250, 5346	08521250.cnv, 12500852.cnv
1250, 5346	852, 9044	12500852.cnv, 08521250.cnv, IBM01250.ucs
1250, 5346	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01250.ucs

Zjednodušená čínština:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
837, 935, 1388	1200, 1208, 13488, 17584	1388ucs2.cnv
1386	1200, 1208, 13488, 17584	1386ucs2.cnv, ucs21386.cnv

Tradiční čínština:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
937, 835, 1371	950, 1370	09370950.cnv, 0937ucs2.cnv
937, 835, 1371	1200, 1208, 13488, 17584	0937ucs2.cnv
1114, 5210	850, 858	11140850.cnv, 08501114.cnv

Thajsko:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
874, 1161	1200, 1208, 13488, 17584	IBM00874.ucs

Turečtina:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
857, 9049	1254, 5350	08571254.cnv, 12540857.cnv
1254, 5350	857, 9049	12540857.cnv, 08571254.cnv, IBM01254.ucs
1254, 5350	1200, 1208, 13488, 17584	IBM01254.ucs

Ukrajina:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
1124	1251, 5347	11241251.cnv, 12511124.cnv
1125, 848	1251, 5347	11251251.cnv, 12511125.cnv

Unicode:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
1200, 1208, 13488, 17584	813, 4909	IBM00813.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	862, 867	IBM00862.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	864, 17248	IBM00864.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	874, 1161	IBM00874.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	921, 901	IBM00921.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	922, 902	IBM00922.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1046, 9238	IBM01046.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1250, 5346	IBM01250.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1251, 5347	IBM01251.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1253, 5349	IBM01253.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1254, 5350	IBM01254.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1255, 5351	IBM01255.ucs
1200, 1208, 13488, 17584	1256, 5352	IBM01256.ucs

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
1200, 1208, 13488, 17584	1386	ucs21386.cnv, 1386ucs2.cnv

Vietnamština:

CCSID/CPGID databázového serveru	CCSID/CPGID databázového klienta	Soubory konverzních tabulek
1258, 5354	1129, 1163	12581129.cnv

Reference rozhraní API

Podpora volby SYNCPOINT

Volba SYNCPOINT rozhraní API parametrů `sqlsetc`, `sqlqryc` a `sqlprep` je od verze 8 ignorována. Je k dispozici pouze kvůli zpětné kompatibilitě.

Nové pole pro strukturu SQLEDBDESC

V příkazu `sqlcrea` API bylo přidáno nové pole pro podporu přímého vstupu a výstupu.

Jméno pole

Unsigned char `sqlfscaching`

Popis Ukládání souborového systému do mezipaměti

Hodnoty

- 0** Ukládání souborového systému do mezipaměti je pro aktuální tabulkový prostor zapnuto (ON)
- 1** Ukládání souborového systému do mezipaměti je pro aktuální tabulkový prostor vypnuto (OFF)
- jiný** Ukládání souborového systému do mezipaměti je pro aktuální tabulkový prostor zapnuto (ON)

Oprava nového pole ve struktuře SQLB-TBSPQRY-DATA

Do struktury SQLB-TBSPQRY-DATA bylo přidáno nové pole *unsigned char fsCaching*. Toto nové pole podporuje přímý vstup a výstup. Přestože je rezervovaná velikost v dokumentaci uvedena jako 32 bitů, správná velikost je 31 bitů.

Vývoj aplikací: Sestavování a spouštění aplikací

Ukázky dynamické opakované konfigurace (AIX)

V produktu DB2 Universal Database™ (UDB) verze 8.2 s opravou FixPak 3 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou Fixpak 10) je k dispozici nový ukázkový soubor `ibm_db2_slr_upart_smt`. V následující tabulce je uveden název a popis tohoto ukázkového souboru.

Tabulka 17. Ukázkové skripty dynamické opakované konfigurace

Jméno ukázkového skriptu	Popis souboru
ibm_db2_sln_upart_smt	Tento skript dynamické opakované konfigurace příkazového prostředí Korn (skript DR) pro systém AIX umožňuje využití možnosti dynamického logického dělení (DLPAR), které poskytuje systém AIX verze 5.3 na počítačích pSeries® s procesorem POWER5, jako jsou p5 570 a p5 590. Tento skript je podobný skriptu DR ibm_db2_sln, je však optimalizován pro podporu funkcí procesoru POWER5™ a systému AIX verze 5.3, mezi které patří například mikrodělení a SMT. Další informace lze najít v samotném skriptu DR.

Ukázkový skript `ibm_db2_sln_upart_smt` je uložen v adresáři `sqllib/samples/DLPAR` produktu DB2 UDB pro systém AIX.

Podporovaný software pro vývoj Linux

Podrobné informace o instalaci naleznete v části “Instalační obrazy jádra systému Linux 2.6” v *Poznámkách k verzi DB2 UDB 8.2.2 (Novinky v této verzi)*.

Následující tabulky popisují podporu architektury DB2 Linux ve verzi opravy FixPak 9. Aktualizované informace o této podpoře naleznete na předchozím webovém serveru s ověřenými verzemi:

<http://www.ibm.com/db2/linux/validate>

Tabulka 18. Linux na procesorech Intel® x86 (32bitová verze)

Distribuce	Jádro	Knihovna	Poznámky
Conectiva Linux Enterprise Edition (CLEE)	2.4.19	glibc 2.2.5	Založeno na systému United Linux 1.0
LINX Rocky Secure Server 2.1	2.4.21	glibc 2.2.5	
Red Flag Advanced Server 4.0	2.4.21-as.2	glibc 2.2.93-5	
Red Flag Function Server 4.0	2.4.20-8smp	glibc 2.2.93-5	
Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS/ES/WS	2.4.9-e16	glibc 2.2.4	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 AS/ES/WS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	Vyžaduje také balík <code>compat-libstdc++-33</code>
SCO Linux 4.0	2.4.19	glibc 2.2.5	Založeno na systému United Linux 1.0
SuSE Pro 8.0	2.4.18	glibc 2.2.5	
SuSE Pro 8.1	2.4.19	glibc 2.2.5	
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 7	2.4.7	glibc 2.2.2	
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8	2.4.19	glibc 2.2.5	Ověřeno až k úrovni SuSE Service Pack 2
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
Turbolinux 7 Server	2.4.9	glibc 2.2.4	
Turbolinux 8 Server	2.4.18-5	glibc 2.2.5	
Turbolinux Enterprise Server 8	2.4.19	glibc 2.2.5	
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

Tabulka 19. Linux na procesorech Intel® x86 (32bitová verze) nepodnikové distribuce (již nepodporováno dodavateli)

Distribuce	Jádro	Knihovna	Poznámky
Red Hat 7.2	2.4.9-34	glibc 2.2.4	
Red Hat 7.3	2.4.18	glibc 2.2.5	
Red Hat 8.0	2.4.18-14	glibc 2.2.93-5	
SuSE 7.3	2.4.10	glibc 2.2.4	

Tabulka 20. Linux on s/390 and zSeries® (31bitová verze jádra podporovaná v systémech s/390; 64bitová v systémech zSeries)

Distribuce	Jádro	Knihovna	Poznámky
Red Hat 7.2	2.4.9-38	glibc 2.2.4	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	Vyžaduje také balík compat-libstdc++-33
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 7	2.4.7-58	glibc 2.2.4	compat.rpm obsahuje libstdc++ 6.1. Použijte sadu JDK 1.3.1 SR 1 for Java™
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8	2.4.19	glibc 2.2.5	Založeno na systému United Linux 1.0
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
Turbo Linux Enterprise Server (TLES) 8	2.4.19	glibc 2.2.5	Založeno na systému United Linux 1.0
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

Tabulka 21. Linux na procesorech x86-64

Distribuce	Jádro	Knihovna	Poznámky
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 AS/ES/WS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	Vyžaduje také balík compat-libstdc++-33
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8.0	2.4.19-SMP	glibc 2.2.5-16	
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	

Tabulka 22. Linux na procesorech POWER™ (iSeries a pSeries®)

Distribuce	Jádro	Knihovna	Poznámky
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 AS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	Vyžaduje také balík compat-libstdc++-33
SuSE Enterprise Server (SLES) 8	2.4.19-16	glibc 2.2.5	Založeno na systému United Linux 1.0
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
TurboLinux Enterprise Server 8	2.4.19-16	glibc 2.2.5	Založeno na systému United Linux 1.0
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

Tabulka 23. Linux na procesorech IA64

Distribuce	Jádro	Knihovna	Poznámky
Red Hat Enterprise Linux 2.1 AS/ES/WS	2.4.18-e.12smp	glibc	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 AS/ES/WS	2.4.21-7.EL	glibc-2.3.2-95.3	
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4	2.6.9	glibc-2.3.3	Vyžaduje také balík compat-libstdc++-33
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8	2.4.19-SMP	glibc 2.2.5	Založeno na systému United Linux 1.0
SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9	2.6.5	glibc-2.3.3	
United Linux 1.0	2.4.19	glibc 2.2.5	

Produkt DB2 UDB pro distribuce systému Linux založené na jádru Linux 2.6 pro procesory Intel x86 podporuje následující programovací jazyky a kompilátory:

C GNU/Linux gcc verze 3.3

C++ GNU/Linux g++ verze 3.3

COBOL

Micro Focus COBOL Server Express verze 2.2 se sadou Service Pack 1

Java™ IBM® Developer Kit and Runtime Environment for Linux, Java 2 Technology Edition, verze 1.3.1 a 1.4.1, servisní vydání 1, 32bitová verze

Poznámka: Produkt DB2 UDB instaluje nejnovější podporovanou verzi sady Developer Kit, pokud již není instalována nebo pokud instalace produktu DB2 UDB není aktualizací předchozí instalace produktu DB2 UDB verze 8. Při aktualizaci předchozí instalace produktu DB2 UDB verze 8 je nutné ručně instalovat podporovanou sadu Developer Kit z disku CD-ROM.

Perl Perl 5.004_04 nebo novější, DBI 0.93 nebo novější

PHP PHP 4.3.4 nebo novější

REXX Interpret objektů REXX pro Linux verze 2.1

32bitová instance u **produktu DB2 UDB pro distribuce systému Linux založené na jádru 2.6 na procesorech x86-64** podporuje následující programovací jazyky a kompilátory:

C GNU/Linux gcc verze 3.3

Poznámka: Pro generování 32bitových aplikací a rutin (uložených procedur a uživatelských funkcí) je nutné použít volbu kompilátoru "-m32".

C++ GNU/Linux g++ verze 3.3

Poznámky:

1. Tyto verze kompilátoru GNU/Linux g++ neumožňují použití celočíselných parametrů pro některé funkce fstream. Další informace naleznete v dokumentaci kompilátoru.
2. Pro generování 32bitových aplikací a rutin (uložených procedur a uživatelských funkcí) je nutné použít volbu kompilátoru "-m32".

Java IBM Developer Kit a běhové prostředí pro Linux x86, Java 2 Technology Edition, verze 1.3.1, servisní vydání 4, 32bitová verze a verze 1.4.1, servisní vydání 1, 32bitová verze.

Poznámka: Produkt DB2 UDB instaluje nejnovější podporovanou verzi sady Developer Kit, pokud již není instalována nebo pokud instalace produktu DB2 UDB není aktualizací předchozí instalace produktu DB2 UDB verze 8. Při aktualizaci předchozí instalace produktu DB2 UDB verze 8 je nutné ručně instalovat podporovanou sadu Developer Kit z disku CD-ROM.

Perl Perl 5.8

PHP PHP 4.3.4 nebo novější

64bitová instance u **produktu DB2 UDB pro distribuce systému Linux založené na jádru 2.6 na procesorech x86-64** podporuje následující programovací jazyky a kompilátory:

C GNU/Linux gcc verze 3.3

C++ GNU/Linux g++ verze 3.3

Poznámka: Tyto verze kompilátoru GNU/Linux g++ neumožňují použití celočíselných parametrů pro některé funkce fstream. Další informace naleznete v dokumentaci kompilátoru.

Java Produkt DB2 UDB v současné době nepodporuje žádnou 64bitovou sadu Java Developer Kit pro Linux na procesorech x86-64.

Perl Perl 5.8

PHP PHP 4.3.4 nebo novější

Přizpůsobení voleb prekompilace a vázání pro procedury SQL

Volby prekompilace a vázání pro procedury SQL lze přizpůsobit nastavením proměnné registru DB2 na úrovni instance DB2_SQLROUTINE_PREPOPTS pomocí následujícího příkazu:

```
db2set DB2_SQLROUTINE_PREPOPTS=<volby>
```

Kromě voleb uvedených v dokumentaci k verzi 8.2 je povolena také volba REOPT:

```
BLOCKING {UNAMBIG | ALL | NO}
DATETIME {DEF | USA | EUR | ISO | JIS | LOC}
DEGREE {1 | degree-of-parallelism | ANY}
DYNAMICRULES {BIND | RUN}
EXPLAIN {NO | YES | ALL}
EXPLSNAP {NO | YES | ALL}
FEDERATED {NO | YES}
INSERT {DEF | BUF}
ISOLATION {CS | RR | UR | RS | NC}
QUERYOPT úroveň-optimalizace
REOPT {ALWAYS | NONE | ONCE}
VALIDATE {RUN | BIND}
```

Požadovaná volba kompilace z jazyků C/C++ (Linux na 64bitových procesorech POWER)

Při použití nástroje gcc/g++ k sestavování aplikací a rutin C/C++ pro 64bitovou instanci v prostředí DB2 Universal Database pro Linux na procesorech POWER je vyžadována volba kompilátoru "-m64".

Při použití nástroje xlc/xLC k sestavování aplikací a rutin C/C++ pro 64bitovou instanci v prostředí DB2 Universal Database pro Linux na procesorech POWER je vyžadována volba kompilátoru "-q64".

Příkaz kompilace a propojení pro uložené procedury v jazyce Micro Focus COBOL (HP-UX)

Příkaz kompilace a propojení uvedený v dokumentaci produktu DB2 Universal Database verze 8.2 pro sestavování uložených procedur pomocí jazyka Micro Focus COBOL v systému HP-UX je chybný. Správný je příkaz kompilace obsažený v aktuálním skriptu `sqlib/samples/cobol_mf/bldtrn`. Příkazy kompilace a propojení jsou nyní sloučeny do jednoho příkazu pomocí volby `-y`. Tímto způsobem je určeno, zda má být požadovaným výstupem sdílená knihovna.

Minimální podporovaná verze kompilátoru Micro Focus COBOL (HP-UX)

Minimální podporovaná verze kompilátoru a běhového modulu Micro Focus COBOL v systému HP-UX je *Micro Focus Server Express 2.2 - Service Pack 1* plus oprava *Fix Pack Fixpack22.02_14 for HP-UX PA-RISC 11.x (32/64bit)*. Tato oprava Fix Pack je k dispozici na webové stránce podpory Micro Focus Support Line na adrese <http://supportline.microfocus.com>.

Nastavení proměnných prostředí pro uložené procedury v jazyce Micro Focus COBOL (Windows)

Chcete-li spustit externí rutiny modulu Micro Focus COBOL v systému Windows, je třeba se přesvědčit, že jsou proměnné prostředí Micro Focus COBOL nastaveny jako systémové proměnné.

Postup:

Chcete-li nastavit proměnné prostředí na systémové proměnné, postupujte takto:

1. Otevřete ovládací panel.
2. Vyberte položku **Systém**.
3. Vyberte kartu **Rozšíření**.
4. Klepněte na položku **Proměnné prostředí**.
5. Přidejte proměnné do seznamu **Systémové proměnné**.

Nastavení proměnných prostředí v seznamu **Uživatelské proměnné**, v příkazovém řádku nebo ve skriptu není postačující.

Příručka Application development: Call Level Interface (CLI)

Aktualizace tabulky diagnostiky pro funkci SQLDescribeParam (rozhraní CLI)

Funkce SQLDescribeParam() vrací popis značky parametru přidružené s připraveným příkazem SQL.

Tabulka diagnostiky byla aktualizována příkazem SQLSTATE HYC00.

Diagnostika:

Tabulka 24. Stav SQL funkce SQLDescribeParam

SQLSTATE	Popis	Vysvětlení
HYC00	Ovladač nemůže provést zadanou operaci.	Uložené procedury funkce schématu nejsou na serveru přístupné. Nainstalujte uložené procedury funkce schématu na server a zajistěte, aby byly přístupné.

Asynchronní provádění rozhraní CLI

Rozhraní CLI (Call Level Interface) produktu DB2 může část funkcí spustit asynchronně. Po volání funkce (ale před dokončením provádění této funkce) vrátí ovladač rozhraní CLI produktu DB2 řízení aplikaci. Při každém volání vrátí funkce hodnotu SQL_STILL_EXECUTING, dokud není dokončeno její provádění, kdy vrátí odlišnou hodnotu (například SQL_SUCCESS).

Asynchronní provedení je prospěšné pouze u operačních systémů s jedním podprocesem. Aplikace, které jsou provozovány v operačních systémech s více podprocesy, by měly provádět funkce v samostatných podprocesech. Asynchronní provedení je možné u těch funkcí, které normálně odesílají požadavek na server a potom čekají na odpověď. Funkce prováděné asynchronně však nečekají, ale vrací řízení aplikaci. Aplikace pak může provádět jiné úlohy nebo vrátit řízení operačnímu systému, a pomocí přerušení opakovaně odesílat výzvy aplikaci, dokud není vrácen jiný návratový kód než SQL_STILL_EXECUTING.

Podpora pro asynchronní provedení rozhraní CLI je zahrnuta v produktu DB2 Universal Database (UDB) počínaje verzí 8.2 s opravou FixPak 1 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 8). Dokumentaci této funkce naleznete v Informačním centru DB2 UDB verze 7 na adrese <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2v7luw/index.jsp>. Veškeré informace v dokumentaci pro verzi 7 platí také pro verzi 8.2 s opravou FixPak 1 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 8) a novější. Informační centrum DB2 verze 8 neobsahuje žádnou dokumentaci této funkce.

Atribut připojení SQL_ATTR_PING_DB

SQL_ATTR_PING_DB (rozhraní CLI produktu DB2 verze 8.2):

Atribut SQL_ATTR_PING_DB je 32bitové celé číslo, které se ve spojení s funkcí SQLGetConnectAttr() používá k získání doby síťové odezvy stávajícího připojení mezi klientem a serverem DB2 UDB. Doba odezvy je oznamována v mikrosekundách.

Pokud bylo dříve navázáno spojení, které bylo zrušeno databází, je oznámena hodnota 0. Jestliže bylo spojení zavřeno aplikací, je oznámen stav SQL 08003. Tento atribut připojení může být vrácen funkcí SQLGetConnectAttr(), nemůže však být nastaven funkcí SQLSetConnectAttr(). Jakýkoli pokus o nastavení tohoto atributu vrátí hodnotu HYC00 stavu SQL (Ovladač nemůže provést zadanou operaci).

Funkce SQLBindParameter (rozhraní CLI)

V dokumentaci funkce SQLBindParameter je uveden nesprávný popis v oddíle Vstupní parametr. Správný popis je následující:

Vstupní parametr

Nulová hodnota *Velikost sloupce* znamená, že rozhraní CLI produktu DB2 použije maximální délku pro typ SQL poskytnutý jako velikost sloupce nebo parametr uložené procedury. Rozhraní CLI produktu DB2 provede pomocí této velikosti všechny nezbytné převody.

Funkce SQLMoreResults (rozhraní CLI)

V dokumentaci funkce SQLMoreResults je nesprávně odkazováno na atribut příkazu SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE. Správný atribut příkazu je SQL_ATTR_PARAMSET_SIZE. Oddíl Použití by správně měl vypadat takto:

Tato funkce vrací sekvenčním způsobem několik výsledných sad, a to při provedení následující operace:

- Parametrizovaný dotaz s polem hodnot vstupních parametrů určených pomocí atributu příkazu SQL_ATTR_PARAMSET_SIZE a funkce SQLBindParameter()

Další atributy prostředí

Kromě atributů připojení CLI jsou jako atributy prostředí CLI podporovány následující atributy:

- SQL_ATTR_INFO_ACCTSTR
- SQL_ATTR_INFO_APPLNAME
- SQL_ATTR_INFO_USERID
- SQL_ATTR_INFO_WRKSTNNAME

Informace o těchto attributech naleznete v dokumentaci k atributům připojení CLI v Informačním centru DB2 nebo v příručce *CLI Guide and Reference Volume 2*.

Požadavek pro dynamické posouvateľné kurzory

Aby bylo možné aktualizovat a odstraňovat řádky ve výsledné sadě dynamického posouvateľného kurzoru, musí příkaz UPDATE nebo DELETE zahrnovat všechny sloupce nejméně jednoho jedinečného klíče základní tabulky. Může jít o primární klíč nebo libovolný jiný jedinečný klíč.

Konfigurační klíčové slovo RetCatalogAsCurrServer rozhraní CLI/ODBC

Popis klíčového slova:

Funkce katalogu vracejí pro sloupce katalogu hodnotu AKTUÁLNÍ SERVER namísto hodnoty Null.

Syntaxe v souboru db2cli.ini:

RetCatalogAsCurrServer= 0 | 1

Výchozí nastavení:

Pokud cílová oblast DBMS vrací pro sloupce katalogu hodnotu Null, nebude hodnota AKTUÁLNÍ SERVER nahrazena.

Poznámky k použití:

Pokud funkce katalogu pro cílovou oblast DBMS vracejí pro sloupce katalogu hodnotu Null, nastavení RetCatalogAsCurrServer na hodnotu 1 způsobí, že oblast DBMS vrátí hodnotu AKTUÁLNÍ SERVER.

- 0 = Funkce katalogu vracejí pro sloupce katalogu hodnotu Null (výchozí nastavení).
- 1 = Funkce katalogu vracejí pro sloupce katalogu hodnotu AKTUÁLNÍ SERVER namísto hodnoty Null.

Předpokládejme například, že funkce katalogu SQLTables() vrátí výslednou sadu, ve které hodnoty ve sloupci TABLE_CAT nabývají hodnot Null. Nastavení RetCatalogAsCurrServer na hodnotu 1 způsobí, že oblast DBMS vrátí ve sloupci TABLE_CAT hodnotu AKTUÁLNÍ SERVER.

Poznámka: Toto klíčové slovo podporuje produkt DB2 UDB for Linux, UNIX[®] and Windows[®] verze 8.2 s opravou FixPak 3 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 10) a novější.

Konfigurační klíčové slovo ReceiveTimeout rozhraní CLI/ODBC

Popis klíčového slova:

Zadejte dobu čekání na odezvu serveru v sekundách u navázaného připojení, po jejímž uplynutí bude pokus ukončen a dojde k vygenerování chyby v důsledku vypršení časového limitu komunikace.

Syntaxe v souboru db2cli.ini:

ReceiveTimeout = 0 | 1 | 2 | ... | 32767

Výchozí nastavení:

Doba čekání klienta na odezvu serveru u navázaného připojení není omezena.

Odpovídající atribut příkazu:

SQL_ATTR_RECEIVE_TIMEOUT

Poznámky k použití:

Výchozí hodnota 0 nastavuje časově neomezené čekání klienta na odezvu. Během navazování spojení nemá časový limit pro příjem žádný účinek; je podporován pouze u protokolu TCP/IP a u všech ostatních protokolů je ignorován.

Atribut příkaz SQL_ATTR_RECEIVE_TIMEOUT

SQL_ATTR_RECEIVE_TIMEOUT (DB2 CLI v8)

32bitová celočíselná hodnota udávající v sekundách dobu čekání klienta na odezvu serveru u navázaného připojení, po jejímž uplynutí bude pokus ukončen a dojde k vygenerování chyby v důsledku vypršení časového limitu komunikace. Výchozí hodnota 0 nastavuje časově neomezené čekání klienta na odezvu. Během navazování spojení nemá časový limit pro příjem žádný účinek; je podporován pouze u protokolu TCP/IP a u všech ostatních protokolů je ignorován. Podporovány jsou celočíselné hodnoty od 0 do 32767.

Konfigurační klíčové slovo Reopt rozhraní CLI/ODBC

Popis klíčového slova:

Povoluje optimalizaci nebo opětovnou optimalizaci dotazů u příkazů SQL se speciálními registry nebo značkami parametrů.

Syntaxe v souboru db2cli.ini:

Reopt = 2 | 3 | 4

Výchozí nastavení:

Během provádění dotazů neprobíhá žádná optimalizace dotazu. Pro speciální registry a značky parametrů se používají výchozí odhady nastavené kompilátorem.

Odpovídající atribut příkazu:

SQL_ATTR_REOPT

Poznámky k použití:

Optimalizace probíhá s použitím hodnot dostupných pro speciální registry nebo značky parametrů v době zpracování dotazu namísto výchozích odhadů nastavených kompilátorem. Platné hodnoty tohoto klíčového slova:

- 2 = SQL_REOPT_NONE. Toto nastavení je výchozí. Během provádění dotazů neprobíhá žádná optimalizace dotazu. Pro speciální registry a značky parametrů se používají výchozí odhady nastavené kompilátorem. K provádění dynamických příkazů SQL se používá výchozí sada "NULLID".

- 3 = SQL_REOPT_ONCE. Optimalizace dotazů probíhá jednou v době zpracování dotazu při prvním spuštění dotazu. Používá se sada "NULLIDR1" spojená s volbou vázání REOPT ONCE.
- 4 = SQL_REOPT_ALWAYS. Optimalizace nebo opětovná optimalizace dotazů probíhá během zpracování dotazů při každém spuštění dotazu. Používá se sada "NULLIDRA" spojená s volbou vázání REOPT ALWAYS.

"NULLIDR1" a "NULLIDRA" jsou rezervovaná jména sad balíků a v případě jejich použití jsou použity také volby REOPT ONCE a REOPT ALWAYS. Sady balíků je nutné vytvořit explicitně následujícími příkazy:

```
db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDR1
db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDRA
```

Pokud jsou zadána klíčová slova Reopt i CurrentPackageSet, má přednost klíčové slovo CurrentPackageSet.

Atribut příkazu SQL_ATTR_REOPT

SQL_ATTR_REOPT (DB2 CLI v8)

32bitová celočíselná hodnota povolující optimalizaci dotazů pro příkazy SQL obsahující speciální registry a značky parametrů. Optimalizace probíhá s použitím hodnot dostupných pro speciální registry nebo značky parametrů v době zpracování dotazu namísto výchozích odhadů nastavených kompilátorem. Platné hodnoty tohoto atributu:

- 2 = SQL_REOPT_NONE. Toto nastavení je výchozí. Během provádění dotazů neprobíhá žádná optimalizace dotazu. Pro speciální registry a značky parametrů se používají výchozí odhady nastavené kompilátorem. K provádění dynamických příkazů SQL se používá výchozí sada "NULLID".
- 3 = SQL_REOPT_ONCE. Optimalizace dotazů probíhá jednou v době zpracování dotazu při prvním spuštění dotazu. Používá se sada "NULLIDR1" spojená s volbou vázání REOPT ONCE.
- 4 = SQL_REOPT_ALWAYS. Optimalizace nebo opětovná optimalizace dotazů probíhá během zpracování dotazů při každém spuštění dotazu. Používá se sada "NULLIDRA" spojená s volbou vázání REOPT ALWAYS.

"NULLIDR1" a "NULLIDRA" jsou rezervovaná jména sad balíků a v případě jejich použití jsou použity také volby REOPT ONCE a REOPT ALWAYS. Sady balíků je nutné vytvořit explicitně těmito příkazy:

```
db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDR1
db2 bind db2clipk.bnd collection NULLIDRA
```

Hodnoty SQL_ATTR_REOPT a SQL_ATTR_CURRENT_PACKAGE_SET se vzájemně vylučují, takže je-li nastavena jedna z nich, není povoleno použití druhé.

Konfigurační klíčové slovo CurrentPackageSet rozhraní CLI/ODBC

Popis klíčového slova:

Po každém připojení generuje příkaz SET CURRENT PACKAGESET.

Syntaxe v souboru db2cli.ini:

CurrentPackageSet = *jméno_schématu*

Výchozí nastavení:

Klauzule není připojena.

Odpovídající atribut připojení:

SQL_ATTR_CURRENT_PACKAGE_SET

Poznámky k použití:

Tato volba odesílá po každém připojení k databázi příkaz SQL SET CURRENT PACKAGESET s hodnotou CurrentPackageSet. Standardně se tato klauzule nepřipojuje.

Příkaz SET CURRENT PACKAGESET SQL nastavuje jméno schématu (identifikátor kolekce) používané k výběru balíku, který má být použit v následujících příkazech SQL.

Aplikace CLI/ODBC zadávají dynamické příkazy SQL. Pomocí této volby lze ovládat oprávnění používaná ke spuštění těchto příkazů:

- Vyberte schéma, které chcete použít při spuštění příkazů SQL z aplikací CLI/ODBC.
- Ujistěte se, že mají objekty ve schématu požadovaná oprávnění, a poté proveďte odpovídající nové svázání.
- Nastavte volbu CurrentPackageSet na toto schéma.

Příkazy SQL z aplikací CLI/ODBC budou nyní pracovat pod zadaným schématem s použitím oprávnění definovaných v tomto schématu.

Následující jména sad balíků jsou vyhrazená: "NULLID", "NULLIDR1", "NULLIDRA".

Pokud jsou zadána klíčová slova Reopt i CurrentPackageSet, má přednost klíčové slovo CurrentPackageSet.

Atribut připojení SQL_ATTR_CURRENT_PACKAGE_SET

SQL_ATTR_CURRENT_PACKAGE_SET (DB2 CLI v5)

Znakový řetězec ukončený hodnotou Null, který udává jméno schématu (identifikátor kolekce) používané k výběru balíku pro další příkazy SQL. Při nastavení tohoto atributu je vygenerován příkaz SQL SET CURRENT PACKAGESET. Je-li tento atribut nastaven před připojením, příkaz SQL SET CURRENT PACKAGESET bude spuštěn při připojení.

Aplikace CLI/ODBC zadávají dynamické příkazy SQL. Pomocí tohoto atributu připojení lze ovládat oprávnění používaná ke spuštění těchto příkazů:

- Vyberte schéma, které chcete použít při spuštění příkazů SQL z aplikací CLI/ODBC.
- Ujistěte se, že mají objekty ve schématu požadovaná oprávnění, a poté proveďte odpovídající nové svázání. To obvykle zahrnuje svázání balíků CLI (sqllib/bnd/db2cli.lst) s použitím volby COLLECTION <collid>. Další podrobnosti naleznete v popisu příkazu BIND.
- Nastavte volbu CURRENTPACKAGESET na toto schéma.

Příkazy SQL z aplikací CLI/ODBC budou nyní pracovat pod zadaným schématem s použitím oprávnění definovaných v tomto schématu.

Alternativní metodou zadání jména schématu je konfigurační klíčové slovo CURRENTPACKAGESET rozhraní CLI/ODBC.

Následující jména sad balíků jsou vyhrazená: "NULLID", "NULLIDR1", "NULLIDRA".

Hodnoty SQL_ATTR_REOPT a SQL_ATTR_CURRENT_PACKAGE_SET se vzájemně vylučují, takže je-li nastavena jedna z nich, není povoleno použití druhé.

Klíčové slovo MapBigintCDefault konfigurace rozhraní CLI/ODBC

Popis klíčového slova:

Určuje výchozí typ jazyka C sloupců a značek parametru typu BIGINT.

Syntaxe v souboru db2cli.ini:

MapBigintCDefault = 0 | 1 | 2

Výchozí nastavení:

Výchozí reprezentace typu jazyka C pro data BIGINT je SQL_C_BIGINT.

Poznámky k použití:

Klíčové slovo MapBigintCDefault řídí typ jazyka C, který se používá, je-li pro sloupce a značky parametru BIGINT zadána hodnota SQL_C_DEFAULT. Toto klíčové slovo by mělo být používáno primárně s aplikacemi společnosti Microsoft, jako např. Microsoft Access, které nezvládnou práci s osmibajtovými celými čísly. Klíčové slovo MapBigintCDefault nastavte následujícím způsobem:

- 0 - pro výchozí reprezentaci typu jazyka C SQL_C_BIGINT
- 1 - pro reprezentaci typu jazyka C SQL_C_CHAR
- 2 - pro reprezentaci typu jazyka C SQL_C_WCHAR

Toto klíčové slovo ovlivní chování funkcí CLI, kde může být hodnota SQL_C_DEFAULT zadána jako typ jazyka C, např. SQLBindParameter(), SQLBindCol() nebo SQLGetData().

Klíčové slovo DescribeOutputLevel konfigurace rozhraní CLI/ODBC

Popis klíčového slova:

Nastaví úroveň informací popisu výstupního sloupce, která je vyžadována ovladačem CLI během požadavků přípravy nebo popisu.

Syntaxe v souboru db2cli.ini:

DescribeOutputLevel = 0 | 1 | 2 | 3

Výchozí nastavení:

Vyžaduje informace popisu uvedené v úrovni 2 v části Tabulka 25 na stránce 101.

Poznámky k použití:

Toto klíčové slovo řídí množství informací, které ovladač CLI vyžaduje při požadavku přípravy a popisu. Podle výchozího nastavení, když server obdrží požadavek popisu, vrátí informace obsažené v úrovni 2 části Tabulka 25 na stránce 101 pro sloupce výsledné sady. Aplikace ovšem všechny tyto informace zřejmě nebude potřebovat nebo může potřebovat některé další.

Nastavení klíčového slova DescribeOutputLevel na úroveň, která odpovídá potřebám klientské aplikace, může zvýšit výkon, protože data popisu přenášená mezi klientem a serverem jsou omezena na minimální množství, které aplikace vyžaduje. Pokud je klíčové slovo DescribeOutputLevel nastaveno příliš nízkou, může to ovlivnit funkčnost aplikace (v závislosti na požadavcích aplikace). Funkce CLI pro načtení informací popisu nemusí v takovém případě selhat, ale vrácené informace mohou být neúplné.

Podporovaná nastavení klíčového slova DescribeOutputLevel jsou následující:

- 0 - klientské aplikaci nejsou vráceny žádné informace popisu
- 1 - klientské aplikaci jsou vráceny informace popisu kategorizované v úrovni 1 (viz část Tabulka 25)
- 2 - (výchozí) klientské aplikaci jsou vráceny informace popisu kategorizované v úrovni 2 (viz část Tabulka 25)
- 3 - klientské aplikaci jsou vráceny informace popisu kategorizované v úrovni 3 (viz část Tabulka 25)

Následující tabulka uvádí seznam polí tvořících informace popisu, které server vrací při přijetí požadavku přípravy nebo popisu. Tato pole jsou seskupena do úrovní a klíčové slovo DescribeOutputLevel konfigurace rozhraní CLI/ODBC řídí, které úrovně informací popisu ovladač CLI vyžaduje.

Poznámka: Ne všechny úrovně informací popisu jsou podporovány všemi servery DB2. Všechny úrovně informací popisu jsou podporovány následujícími servery DB2: DB2 Universal Database (UDB) for Linux, UNIX a Windows verze 8 a vyšší, DB2 UDB for z/OS verze 8 a vyšší a DB2 UDB for iSeries verze 5 vydání 3 a vyšší. Všechny ostatní servery DB2 podporují pouze nastavení 2 nebo 0 klíčového slova DescribeOutputLevel.

Tabulka 25. Úrovně informací popisu

Level 1	Level 2	Level 3
SQL_DESC_COUNT SQL_COLUMN_COUNT SQL_DESC_TYPE SQL_DESC_CONCISE_TYPE SQL_COLUMN_LENGTH SQL_DESC_OCTET_LENGTH SQL_DESC_LENGTH SQL_DESC_PRECISION SQL_COLUMN_PRECISION SQL_DESC_SCALE SQL_COLUMN_SCALE SQL_DESC_DISPLAY_SIZE SQL_DESC_NULLABLE SQL_COLUMN_NULLABLE SQL_DESC_UNSIGNED SQL_DESC_SEARCHABLE SQL_DESC_LITERAL_SUFFIX SQL_DESC_LITERAL_PREFIX SQL_DESC_CASE_SENSITIVE SQL_DESC_FIXED_PREC_SCALE	všechna pole úrovně 1 a: SQL_DESC_NAME SQL_DESC_LABEL SQL_COLUMN_NAME SQL_DESC_UNNAMED SQL_DESC_TYPE_NAME SQL_DESC_DISTINCT_TYPE SQL_DESC_REFERENCE_TYPE SQL_DESC_STRUCTURED_TYPE SQL_DESC_USER_TYPE SQL_DESC_LOCAL_TYPE_NAME SQL_DESC_USER_DEFINED_TYPE_CODE	všechna pole úrovní 1 a 2 a: SQL_DESC_BASE_COLUMN_NAME SQL_DESC_UPDATABLE SQL_DESC_AUTO_UNIQUE_VALUE SQL_DESC_SCHEMA_NAME SQL_DESC_CATALOG_NAME SQL_DESC_TABLE_NAME SQL_DESC_BASE_TABLE_NAME

Vývoj aplikací: Programování klientských aplikací

Koncentrátor připojení ovladače JDBC produktu DB2 Universal a vyvažování zátěže komplexu subsystémů

Aplikace Java, které používají ovladač Připojitelnost ovladače DB2 Universal JDBC Type 4 pro přístup k produktu DB2 UDB pro servery z/OS[®] mohou využívat výhod funkcí koncentrátoru připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů.

Tyto funkce jsou podobné funkcím koncentrátoru připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů produktu DB2 Connect.

Koncentrátor připojení Ovladač DB2 Universal JDBC může omezit prostředky, které databázové servery DB2 UDB for z/OS vyžadují pro podporu velkého počtu klientských aplikací tím, že množství objektů připojení může využívat stejné fyzické připojení, což snižuje celkový počet fyzických připojení k databázovému serveru.

Vyvažování zátěže komplexu subsystémů Ovladač DB2 Universal JDBC umožňuje zlepšit dostupnost skupiny sdílení dat, protože ovladač získává časté informace o stavu členů skupiny sdílení dat. Ovladač pomocí těchto informací určí člena sdílení dat, ke kterému má být směrována následující transakce. Server DB2 UDB for z/OS a správce WLM pro systém z/OS pomocí vyvažování zátěže komplexu subsystémů zajišťují, aby byla zátěž efektivně rozdělována mezi členy skupiny sdílení dat a přenesena na jiného člena této skupiny, pokud dojde k selhání jednoho člena skupiny.

Ovladač Ovladač DB2 Universal JDBC podporuje koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů pomocí transportních objektů a globálního fondu transportních objektů. Pro každé fyzické připojení k databázovému serveru existuje jeden transportní objekt. Při povolení koncentrátoru připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů určité nastavením maximálního počtu transportních objektů maximální počet fyzických připojení k databázovému serveru v libovolném časovém okamžiku.

Na úrovni ovladače nastavíte omezení transportních objektů pomocí vlastností konfigurace Ovladač DB2 Universal JDBC.

Na úrovni připojení povolíte nebo zakážete koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů Ovladač DB2 Universal JDBC a nastavíte omezení počtu transportních objektů pomocí vlastností zdroje dat.

Globální fond transportních objektů lze monitorovat některým z následujících způsobů:

- pomocí trasování zahájeného použitím vlastností konfigurace Ovladač DB2 Universal JDBC,
- pomocí rozhraní API.

Vlastnosti konfigurace Ovladač DB2 Universal JDBC pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů

Pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů se používají následující vlastnosti konfigurace:

db2.jcc.dumpPool

Určuje typ statistiky, která je kromě souhrnné statistiky zapsána pro události globálního fondu transportu. Globální fond transportu se používá pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů.

Datový typ vlastnosti db2.jcc.dumpPool je celé číslo. Před zápisem statistiky musí být nastaveny vlastnosti konfigurace db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnSchedule a db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile.

Společně s vlastností db2.jcc.dumpPool můžete zadat jeden nebo několik následujících typů statistiky:

- DUMP_REMOVE_OBJECT (hexadecimální číslo: X'01', desítkové číslo: 1)
- DUMP_GET_OBJECT (hexadecimální číslo: X'02', desítkové číslo: 2)
- DUMP_WAIT_OBJECT (hexadecimální číslo: X'04', desítkové číslo: 4)
- DUMP_SET_AVAILABLE_OBJECT (hexadecimální číslo: X'08', desítkové číslo: 8)
- DUMP_CREATE_OBJECT (hexadecimální číslo: X'10', desítkové číslo: 16)
- DUMP_SYSPLEX_MSG (hexadecimální číslo: X'20', desítkové číslo: 32)
- DUMP_POOL_ERROR (hexadecimální číslo: X'80', desítkové číslo: 128)

Chcete-li trasovat více než jeden typ události, přidejte hodnoty pro typy událostí, které chcete trasovat. Předpokládejme, že chcete trasovat například události DUMP_GET_OBJECT a DUMP_CREATE_OBJECT. Číselné ekvivalenty těchto hodnot jsou 2 a 16, proto jako hodnotu db2.jcc.dumpPool zadáte číslo 18.

Výchozí hodnota je 0, což znamená, že pro globální fond transportu je zapsána pouze souhrnná statistika.

db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnSchedule

Určuje, jak často (v sekundách) je statistika globálního fondu transportu zapisována do souboru určeného vlastností konfigurace db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile. Globální fond transportu se používá pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů.

Výchozí hodnota je 1, při které není statistika globálního fondu transportu zapisována.

db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile

Určuje název souboru, do kterého je zapisována statistika globálního fondu transportu. Globální fond transportu se používá pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů.

Pokud není vlastnost konfigurace db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile zadána, není statistika globálního fondu transportu zapisována.

db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime

Určuje dobu v sekundách, po kterou zůstane nepoužitý transportní objekt v globálním fondu transportních objektů, než bude z fondu odstraněn. Transportní objekty se používají pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů.

Výchozí hodnota vlastnosti konfigurace db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime je 60. Při nastavení vlastnosti db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime na hodnotu menší než 0 budou nepoužité transportní objekty odstraněny z fondu okamžitě. Tato akce **není** doporučena, protože může způsobit výrazné snížení výkonu.

db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime

Určuje dobu v sekundách, po kterou aplikace čeká na transportní objekt, pokud bylo dosaženo hodnoty db2.jcc.maxTransportObjects. Transportní objekty se používají pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů. Pokud aplikace čeká delší dobu než určuje hodnota db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime, předá globální fond transportních objektů výjimku SQL.

Výchozí hodnota vlastnosti konfigurace db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime je -1. Při jakékoli záporné hodnotě čekají aplikace neomezeně dlouho.

db2.jcc.maxTransportObjects

Určuje horní mezní hodnotu počtu transportních objektů v globálním fondu transportních objektů pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů. Pokud počet transportních objektů ve fondu dosáhne hodnoty db2.jcc.maxTransportObjects, jsou transportní objekty, které nebyly použity po dobu delší než je hodnota db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime, odstraněny z fondu.

Výchozí hodnota pro vlastnost konfigurace db2.jcc.maxTransportObjects je -1, při které není počet transportních objektů v globálním fondu transportů omezen.

db2.jcc.minTransportObjects

Určuje dolní mezní hodnotu počtu transportních objektů v globálním fondu transportních objektů pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů. Při vytvoření prostředí JVM nejsou ve fondu žádné transportní objekty. Transportní objekty se do fondu přidávají podle potřeby. Po dosažení hodnoty db2.jcc.minTransportObjects neklesne po dobu života prostředí JVM počet transportních objektů v globálním fondu transportních objektů nikdy pod hodnotu db2.jcc.minTransportObjects.

Výchozí hodnota vlastnosti konfigurace db2.jcc.minTransportObjects je 0. Jakákoli hodnota menší nebo rovna 0 znamená, že se globální fond transportních objektů může vyprázdnit.

Vlastnosti zdroje dat Ovladač DB2 Universal JDBC pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů

Pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů se používají následující vlastnosti zdroje dat Ovladač DB2 Universal JDBC:

enableConnectionConcentrator

Označuje, zda je povolena funkce koncentrátoru připojení Ovladač DB2 Universal JDBC. Funkce koncentrátoru připojení je k dispozici pouze pro připojení k serverům DB2 UDB for z/OS.

Datový typ vlastnosti enableConnectionConcentrator je booleovský. Výchozí hodnota je false. Pokud je však vlastnost enableSysplexWLB nastavena na hodnotu true, je výchozí hodnota true.

enableSysplexWLB

Označuje, zda je povolena funkce vyvažování zátěže komplexu subsystémů Ovladač DB2 Universal JDBC. Funkce vyvažování zátěže komplexu subsystémů je k dispozici pouze pro připojení k serverům DB2 UDB for z/OS.

Datový typ vlastnosti enableSysplexWLB je booleovský. Výchozí hodnota je false. Pokud je však vlastnost enableSysplexWLB nastavena na hodnotu true, je ve výchozím nastavení vlastnost enableConnectionConcentrator nastavena na hodnotu true.

maxTransportObjects

Určuje maximální počet transportních objektů, které lze použít pro všechna připojení s přidruženým objektem zdroje dat. Transportní objekty se používají pro koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů. Hodnota maxTransportObjects je ignorována, pokud nejsou koncentrátor připojení nebo vyvažování zátěže komplexu subsystémů povoleny nastavením vlastností enableConnectionConcentrator nebo enableSysplexWLB.

Datový typ této vlastnosti je celé číslo.

Pokud nebylo dosaženo hodnoty maxTransportObjects a v globálním fondu transportních objektů není k dispozici žádný transportní objekt, vytvoří fond nový transportní objekt. Pokud bylo dosaženo hodnoty maxTransportObjects, čeká aplikace po dobu určenou vlastností konfigurace db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime. Pokud po uplynutí této doby není ve fondu stále k dispozici žádný transportní objekt, předá fond výjimku SQL.

Vlastnost maxTransportObjects **nepřepisuje** vlastnost konfigurace db2.jcc.maxTransportObjects. Vlastnost maxTransportObjects nemá žádný vliv na připojení z jiných objektů zdroje dat. Pokud je hodnota maxTransportObjects větší než hodnota db2.jcc.maxTransportObjects, vlastnost maxTransportObjects nezvýší hodnotu db2.jcc.maxTransportObjects.

Výchozí hodnota vlastnosti maxTransportObjects je -1, při které je počet transportních objektů pro zdroj dat omezen pouze hodnotou vlastnosti db2.jcc.maxTransportObjects pro ovladač.

Příklad povolení funkcí koncentrátoru připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů Ovladač DB2 Universal JDBC v produktu WebSphere Application Server

V následujícím postupu je uveden příklad povolení funkcí koncentrátoru připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů Ovladač DB2 Universal JDBC u produktu WebSphere® Application Server.

Předpoklady:

Požadavky na server:

- WLM for z/OS
- DB2 UDB for OS/390® and z/OS verze 7 nebo vyšší

Požadavky na klienta:

- Ovladač DB2 Universal JDBC s opravou FixPak 10
- WebSphere Application Server verze 5.1 nebo vyšší

Postup:

Při povolení funkcí koncentrátoru připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů Ovladač DB2 Universal JDBC u produktu WebSphere Application Server postupujte takto:

1. Zadáním následujícího příkazu v příkazovém procesoru systému z/OS nebo v systémových službách systému UNIX ověřte, zda máte k dispozici správnou verzi ovladače Ovladač DB2 Universal JDBC pro podporu funkcí koncentrátoru připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů:

```
java com.ibm.db2.jcc.DB2Jcc -version
```

Ve výstupu vyhledejte řádek podobný následujícímu:

```
[ibm][db2][jcc] Driver: IBM DB2 JDBC Universal Driver Architecture n n
```

n by měla být verze 2.7 nebo vyšší.

2. Nastavením vlastností konfigurace ovladače Ovladač DB2 Universal JDBC povolte koncentrátor připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů pro všechny instance zdroje dat, které jsou vytvořeny v rámci tohoto ovladače.

Nastavte následující vlastnosti v souboru DB2JccConfiguration.properties.

- a. Vytvořte nový soubor DB2JccConfiguration.properties nebo upravte stávající soubor DB2JccConfiguration.properties.
- b. Nastavte následující vlastnosti konfigurace:
 - db2.jcc.minTransportObjects
 - db2.jcc.maxTransportObjects
 - db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime
 - db2.jcc.dumpPool
 - db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile

Začněte s následujícím nastavením:

```
db2.jcc.minTransportObjects=0
db2.jcc.maxTransportObjects=1500
db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime=-1
db2.jcc.dumpPool=0
db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile=
/home/WAS/logs/srv1/poolstats
```

- c. Do cesty ke třídám ovladače Ovladač DB2 Universal JDBC produktu WebSphere Application Server přidejte cestu k adresáři se souborem DB2JccConfiguration.properties.

3. Nastavením vlastností zdroje dat Ovladač DB2 Universal JDBC povolte funkce koncentrátoru připojení nebo vyvažování zátěže komplexu subsystémů.

V administrační konzole produktu WebSphere Application Server nastavte následující vlastnosti pro zdroj dat, který aplikace používají pro připojení k databázovému serveru:

- enableSysplexWLB
- enableConnectionConcentrator
- maxTransportObjects

Předpokládejme, že požadujete funkce koncentrátoru připojení i vyvažování zátěže komplexu subsystémů. Začněte s následujícím nastavením:

Tabulka 26. Příklad nastavení vlastností zdroje dat pro funkce koncentrátoru připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů pro Ovladač DB2 Universal JDBC

Vlastnost	Nastavení
enableSysplexWLB	true ¹
maxTransportObjects	100

Poznámky:

1. Vlastnost enableConnectionConcentrator je ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu true, protože vlastnost enableSysplexWLB je nastavena na hodnotu true.

4. Restartujte produkt WebSphere Application Server.

Metody monitorování funkcí koncentrátoru připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů Ovladač DB2 Universal JDBC

Chcete-li monitorovat funkce koncentrátoru připojení a vyvažování zátěže komplexu subsystémů Ovladač DB2 Universal JDBC, je nutné monitorovat globální fond transportních objektů. Globální fond transportních objektů lze monitorovat některým z následujících způsobů:

- pomocí trasování zahájeného nastavením vlastností konfigurace Ovladač DB2 Universal JDBC,
- pomocí rozhraní API.

Vlastností konfigurace pro monitorování globálního fondu transportních objektů:

Trasování globálního fondu transportních objektů lze řídit pomocí vlastností konfigurace db2.jcc.dumpPool, db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnSchedule a db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile.

Při nastavení následující sady vlastností konfigurace budou například chybové zprávy komplexu subsystémů a fondu výpisu paměti zapisovány každých 60 sekund do souboru s názvem /home/WAS/logs/srv1/poolstats:

```
db2.jcc.dumpPool=DUMP_SYSPLEX_MSG|DUMP_POOL_ERROR
db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnSchedule=60
db2.jcc.dumpPoolStatisticsOnScheduleFile=/home/WAS/logs/srv1/poolstats
```

Položka v souboru statistiky fondu může vypadat takto:

```
čas Naplánováno - PoolStatistics npr:2575 nsr:2575 lwroc:439
hwroc:1764 coc:372 aoc:362 rmoc:362 nbr:2872 tbt:857520 tpo:10
```

Význam jednotlivých polí je následující:

- npr** Celkový počet požadavků, které ovladač Ovladač DB2 Universal JDBC odeslal do fondu od vytvoření fondu.
- nsr** Počet úspěšných požadavků, které ovladač Ovladač DB2 Universal JDBC odeslal do fondu od vytvoření fondu. Úspěšný požadavek znamená, že fond vrátil objekt.
- lwroc** Počet objektů, které byly opětovně použity, ale nebyly ve fondu. K tomu může dojít, pokud objekt připojení uvolní transportní objekt na rozhraní transakce. Pokud objekt připojení potřebuje transportní objekt později, přičemž původní transportní objekt nebyl použit žádným jiným objektem připojení, může objekt připojení použít tento transportní objekt.
- hwroc** Počet objektů, které byly opětovně použity z fondu.

- coc** Počet objektů, které ovladač Ovladač DB2 Universal JDBC vytvořil od vytvoření fondu.
- aooc** Počet objektů, jejichž doba nečinnosti přesáhla hodnotu určenou vlastností konfigurace db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime, a byly proto odstraněny z fondu.
- rmoc** Počet objektů, které byly z fondu odstraněny od vytvoření fondu.
- nbr** Počet požadavků, které ovladač Ovladač DB2 Universal JDBC odeslal do fondu, jež byly fondem zablokovány, protože fond dosáhl své maximální kapacity. Blokováný požadavek může být úspěšný, pokud je do fondu vrácen objekt dříve, než je překročena konfigurační hodnota db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime a předána výjimka.
- tbt** Celková doba v milisekundách pro požadavky blokováné fondem. Pokud aplikace používá několik podprocesů, může být tato doba mnohem delší než uplynulá doba provedení aplikace.
- tpo** Počet objektů, které jsou aktuálně ve fondu.

Rozhraní API pro monitorování globálního fondu transportních objektů: Můžete vytvořit aplikace, které shromažďují statistiku globálního fondu transportních objektů. Tyto aplikace vytvářejí objekty ve třídě `DB2PoolMonitor` a vyvolávají metody pro načítání informací o fondu.

Následující kód například vytvoří objekt pro monitorování globálního fondu transportních objektů:

```
import com.ibm.db2.jcc.DB2PoolMonitor;
DB2PoolMonitor transportObjectPoolMonitor =
    DB2PoolMonitor.getPoolMonitor (DB2PoolMonitor.TRANSPORT_OBJECT);
```

Po vytvoření objektu `DB2PoolMonitor` můžete globální fond transportních objektů monitorovat pomocí následujících metod.

getMonitorVersion

Formát:

```
public int getMonitorVersion()
```

Načte verzi třídy `DB2PoolMonitor`, která je dodána s ovladačem Ovladač DB2 Universal JDBC.

totalRequestsToPool

Formát:

```
public int totalRequestsToPool()
```

Načte celkový počet požadavků, které ovladač Ovladač DB2 Universal JDBC odeslal do fondu od vytvoření fondu.

successfulRequestsFromPool

Formát:

```
public int successfulRequestsFromPool()
```

Načte počet úspěšných požadavků, které ovladač Ovladač DB2 Universal JDBC odeslal do fondu od vytvoření fondu. Úspěšný požadavek znamená, že fond vrátil objekt.

numberOfRequestsBlocked

Formát:

```
public int numberOfRequestsBlocked()
```

Načte počet požadavků, které ovladač Ovladač DB2 Universal JDBC odeslal do fondu, jež byly fondem zablokovány, protože fond dosáhl své maximální kapacity. Blokovaný požadavek může být úspěšný, pokud je do fondu vrácen objekt dříve, než je překročena konfigurační hodnota db2.jcc.maxTransportObjectWaitTime a předána výjimka.

totalTimeBlocked

Formát:

```
public long totalTimeBlocked()
```

Načte celkovou dobu v milisekundách pro požadavky blokované fondem. Pokud aplikace používá několik podprocesů, může být tato doba mnohem delší než uplynulá doba provedení aplikace.

lightWeightReusedObjectCount

Formát:

```
public int lightWeightReusedObjectCount()
```

Načte počet objektů, které byly opětovně použity, ale nebyly ve fondu. K tomu může dojít, pokud objekt připojení uvolní transportní objekt na rozhraní transakce. Pokud objekt připojení potřebuje transportní objekt později, přičemž původní transportní objekt nebyl použit žádným jiným objektem připojení, může objekt připojení použít tento transportní objekt.

heavyWeightReusedObjectCount

Formát:

```
public int heavyWeightReusedObjectCount()
```

Načte počet objektů, které byly opětovně použity z fondu.

createdObjectCount

Formát:

```
public int createdObjectCount()
```

Načte počet objektů, které ovladač Ovladač DB2 Universal JDBC vytvořil od vytvoření fondu.

agedOutObjectCount

Formát:

```
public int agedOutObjectCount()
```

Načte počet objektů, jejichž doba nečinnosti přesáhla hodnotu určenou vlastností konfigurace db2.jcc.maxTransportObjectIdleTime, a byly proto odstraněny z fondu.

removedObjectCount

Formát:

```
public int removedObjectCount()
```

Načte počet objektů, které byly z fondu odstraněny od vytvoření fondu.

totalPoolObjects

Formát:

```
public int totalPoolObjects()
```

Načte počet objektů, které jsou aktuálně ve fondu.

Klíčové slovo OleDbReportIsLongForLongTypes konfigurace rozhraní CLI/ODBC

Klíčové slovo OleDbReportIsLongForLongTypes je podporováno následujícími databázovými servery:

- DB2 UDB for z/OS verze 6 s opravou PTF UQ93891
- DB2 UDB for z/OS verze 7 s opravou PTF UQ93889
- DB2 UDB for z/OS verze 8 s opravou PTF UQ93890
- DB2 UDB for Linux, UNIX and Windows verze 8.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 7) a vyšší

Popis klíčového slova:

Vytváří datové typy LONG s příznakem OLE DB s parametrem DBCOLUMNFLAGS_ISLONG.

Syntaxe v souboru db2cli.ini:

OleDbReportIsLongForLongTypes = 0 | 1

Odpovídající atribut příkazu:

SQL_ATTR_REPORT_ISLONG_FOR_LONGTYPES_OLEDB

Výchozí nastavení:

Typy LONG (LONG VARCHAR, LONG VARCHAR FOR BIT DATA, LONG VARGRAPHIC a LONG VARGRAPHIC FOR BIT DATA) neobsahují sadu příznaků DBCOLUMNFLAGS_ISLONG, což může způsobit, že budou sloupce použity v klauzuli WHERE.

Poznámky k použití:

Stroj kurzoru klienta OLE DB a modul CommandBuilder Poskytovatele dat OLE DB .NET vygenerují aktualizaci a odstraní příkazy založené na informacích sloupce dodané Poskytovatelem rozhraní IBM DB2 OLE DB. Pokud generovaný příkaz obsahuje typ LONG v klauzuli WHERE, dojde k selhání příkazu, protože typy LONG nelze použít ve vyhledávání s operátorem rovnosti. Nastavení klíčového slova OleDbReportIsLongForLongTypes na hodnotu 1 způsobí, že Poskytovatel rozhraní IBM DB2 OLE DB opatří typy LONG (LONG VARCHAR, LONG VARCHAR FOR BIT DATA, LONG VARGRAPHIC a LONG VARGRAPHIC FOR BIT DATA) sadou příznaků DBCOLUMNFLAGS_ISLONG. Tím budou sloupce typu LONG chráněny před použitím v klauzuli WHERE.

Klíčové slovo OleDbSQLColumnsSortByOrdinal konfigurace rozhraní CLI/ODBC

Klíčové slovo OleDbSQLColumnsSortByOrdinal je podporováno následujícími databázovými servery:

- DB2 UDB for z/OS verze 6 s opravou PTF UQ93891
- DB2 UDB for z/OS verze 7 s opravou PTF UQ93889
- DB2 UDB for z/OS verze 8 s opravou PTF UQ93890
- DB2 UDB for Linux, UNIX and Windows verze 8.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 7) a vyšší

Popis klíčového slova:

Zajistí, aby příkaz produktu OLE DB IDBSchemaRowset::GetRowset(DBSCHEMA_COLUMNS) vrátil sadu řádků seřazenou podle sloupce ORDINAL_POSITION.

Syntaxe v souboru db2cli.ini:

OleDbSQLColumnsSortByOrdinal = 0 | 1

Odpovídající atribut příkazu:

SQL_ATTR_SQLCOLUMNS_SORT_BY_ORDINAL_OLEDB

Výchozí nastavení:

IDBSchemaRowset::GetRowset(DBSCHEMA_COLUMNS) vrátí sadu řádků seřazenou podle sloupců TABLE_CATALOG, TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME.

Poznámky k použití:

Specifikace produktu Microsoft OLE DB vyžaduje, aby příkaz IDBSchemaRowset::GetRowset(DBSCHEMA_COLUMNS) vrátil sadu řádků seřazenou podle sloupců TABLE_CATALOG, TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME. Poskytovatel rozhraní IBM DB2 OLE DB je této specifikaci přizpůsoben. Aplikace používající modul Microsoft ODBC Bridge provider (MSDASQL) byly ovšem typicky kódovány tak, aby přijímaly sadu řádků seřazenou podle položky ORDINAL_POSITION. Nastavením klíčového slova OleDbSQLColumnsSortByOrdinal na hodnotu 1 zajistí, aby poskytovatel vrátil sadu řádků seřazenou podle položky ORDINAL_POSITION.

Skupina vlastností zdroje dat DB2 pro Poskytovatele rozhraní IBM DB2 OLE DB

Poskytovatel rozhraní IBM DB2 OLE DB byl rozšířen o novou skupinu vlastností: Zdroj dat DB2. Sada vlastností pro Zdroj dat DB2 je DBPROPSET_DB2DATASOURCE.

Položka GUID pro sadu vlastností má hodnotu
{0x8a80412a,0x7d94,0x4fec,{0x87,0x3e,0x6c,0xd1,0xcd,0x42,0x0d,0xcd}}

Sada DBPROPSET_DB2DATASOURCE obsahuje tři vlastnosti:

- DB2PROP_REPORTISLONGFORLONGTYPES
- DB2PROP_RETURNCHARASWCHAR
- DB2PROP_SORTBYORDINAL

DB2PROP_REPORTISLONGFORLONGTYPES:

```
#define DB2PROP_REPORTISLONGFORLONGTYPES 4
Property group: DB2 Data Source
Property set: DB2PROPSET_DATASOURCE
Type: VT_BOOL
Typical R/W: R/W
Description: Report IsLong for Long Types
```

Stroj kurzoru klienta OLE DB a modul CommandBuilder Poskytovatele dat OLE DB .NET vygenerují aktualizaci a odstraní příkazy založené na informacích sloupce dodané Poskytovatelem rozhraní IBM DB2 OLE DB. Pokud generovaný příkaz obsahuje typ LONG v klauzuli WHERE, dojde k selhání příkazu, protože typy LONG nelze použít ve vyhledávání s operátorem rovnosti.

Tabulka 27. Hodnoty DB2PROP_REPORTISLONGFORLONGTYPES

Hodnoty	Význam
VARIANT_TRUE	Způsobí, že Poskytovatel rozhraní IBM DB2 OLE DB opatří typy LONG (LONG VARCHAR, LONG VARCHAR FOR BIT DATA, LONG VARGRAPHIC a LONG VARGRAPHIC FOR BIT DATA) sadou příznaků DBCOLUMNFLAGS_ISLONG. Tím budou sloupce typu LONG chráněny před použitím v klauzuli WHERE.

Tabulka 27. Hodnoty DB2PROP_REPORTISLONGFORLONGTYPES (pokračování)

Hodnoty	Význam
VARIANT_FALSE	Parametr DBCOLUMNFLAGS_ISLONG není nastaven pro typy LONG VARCHAR, LONG VARCHAR FOR BIT DATA, LONG VARGRAPHIC a LONG VARGRAPHIC FOR BIT DATA. Toto nastavení je výchozí.

DB2PROP_RETURNCHARASWCHAR:

```
#define DB2PROP_RETURNCHARASWCHAR 2
Property group: DB2 Data Source
Property set: DB2PROPSET_DATASOURCE
Type: VT_BOOL
Typical R/W: R/W
Description: Return Char as WChar
```

Tabulka 28. Hodnoty DB2PROP_RETURNCHARASWCHAR

Hodnoty	Význam
VARIANT_TRUE	Modul OLE DB popisuje sloupce typu CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR, nebo CLOB jako DBTYPE_WSTR. Kódová stránka dat obsažená v položce ISequentialStream bude mít hodnotu UCS-2. Toto nastavení je výchozí.
VARIANT_FALSE	Modul OLE DB popisuje sloupce typu CHAR, VARCHAR, LONG VARCHAR, nebo CLOB jako DBTYPE_STR. Kódová stránka dat obsažená v položce ISequentialStream bude lokální kódovou stránkou klienta.

DB2PROP_SORTBYORDINAL:

```
#define DB2PROP_SORTBYORDINAL 3
Property group: DB2 Data Source
Property set: DB2PROPSET_DATASOURCE
Type: VT_BOOL
Typical R/W: R/W
Description: Sort By Ordinal
```

Specifikace produktu Microsoft OLE DB vyžaduje, aby příkaz IDBSchemaRowset::GetRowset(DBSCHEMA_COLUMNS) vrátil sadu řádků seřazenou podle sloupců TABLE_CATALOG, TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME. Poskytovatel rozhraní IBM DB2 OLE DB je této specifikaci přizpůsoben. Aplikace používající modul Microsoft ODBC Bridge provider (MSDASQL) byly ovšem typicky kódovány tak, aby přijímaly sadu řádků seřazenou podle položky ORDINAL_POSITION.


Tabulka 29. Hodnoty DB2PROP_SORTBYORDINAL

Hodnoty	Význam
VARIANT_TRUE	Zajistí, aby poskytovatel vrátil sadu řádků seřazenou podle položky ORDINAL_POSITION.
VARIANT_FALSE	Zajistí, aby poskytovatel vrátil sadu řádků seřazenou podle položek TABLE_CATALOG, TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME. Toto nastavení je výchozí.

Nesprávná syntaxe adresy URL v diagramu syntaxe DB2Binder

V tématu "Instalace ovladače DB2 Universal JDBC" diagram syntaxe DB2Binder nesprávně definuje syntaxi URL pro ovladače DB2 Universal JDBC. Správná reprezentace syntaxe URL pro diagram DB2Binder je uvedena v následujícím diagramu:

Syntaxe DB2Binder:



Přesměrování klientů ovladače DB2 Universal JDBC

Funkce automatické přesměrování klientů v produktu DB2 Universal Database (UDB) pro systémy Linux, UNIX, a Windows umožňuje klientským aplikacím zotavit se z přerušení komunikace se serverem. Aplikace proto mohou pokračovat v práci s minimálním přerušením.

Kdykoli se server uzamkne, obdrží každý klient připojený k tomuto serveru chybu komunikace, která ukončí připojení a vyústí v chybu aplikace. V případech, kdy záleží na dostupnosti, byste měli mít redundantní nastavení nebo podporu překonání selhání. (Překonání selhání je schopnost serveru převzít operace při selhání jiného serveru.) Klient ovladače DB2 Universal JDBC se vždy pokusí znovu navázat připojení k novému serveru nebo k serveru původnímu, který může být spuštěn na uzlu překonání selhání. Po novém navázání připojení obdrží aplikace výjimku `SQLException`, která informuje o selhání transakce. Aplikace ale může pokračovat další transakcí.

Omezení:

- Podpora přesměrování klienta ovladače DB2 Universal JDBC je k dispozici pouze pro připojení používající rozhraní `javax.sql.DataSource`.
- Aby se klientská aplikace mohla zotavit ze ztráty komunikace, musí být na serveru zadáno umístění alternativního serveru. Administrátor databáze zadá pomocí příkazu `UPDATE ALTERNATE SERVER FOR DATABASE` alternativní server.

Postup:

Poté, co administrátor databáze zadá v konkrétní databázi na instanci serveru umístění alternativního serveru, bude umístění primárního a alternativního serveru vráceno v čase připojení zpět klientovi. Ovladač DB2 Universal JDBC vytvoří instanci odkazovatelného objektu `DB2ClientRerouteServerList` a uloží tuto instanci do své dočasné paměti. Pokud je komunikace přerušena, pokusí se ovladač DB2 Universal JDBC znovu navázat připojení, a to pomocí informací o serveru, které byly ze serveru vráceny.

Vlastnost zdroje dat `clientRerouteServerListJNDIName` poskytuje na klientovi další podporu přesměrování klienta. Parametr `clientRerouteServerListJNDIName` má dvě funkce:

- Umožňuje, aby informace alternativního serveru přežily během procesů JVM.
- Poskytuje umístění alternativního serveru pro případ, že by došlo k selhání prvního připojení k serveru databáze.

Vlastnost `clientRerouteServerListJNDIName` označuje referenci JNDI do instance `DB2ClientRerouteServerList` v úložišti JNDI v informacích alternativního serveru. Po úspěšném připojení k primárnímu serveru budou informace alternativního serveru, udávané vlastností `clientRerouteServerListJNDIName`, přepsány informacemi z tohoto serveru. Je-li definována vlastnost `clientRerouteServerListJNDIName`, ovladač DB2 Universal JDBC se po překonání selhání pokusí předat aktualizované informace do úložiště JNDI. Pokud je definována vlastnost `clientRerouteServerListJNDIName`, použijí se pro připojení informace primárního serveru zadané ve vlastnosti `DB2ClientRerouteServerList`. Není-li primární server určen, použijí se informace o jménu serveru zadané ve zdroji dat.

Položka `DB2ClientRerouteServerList` je serializovatelný modul Java Bean se čtyřmi vlastnostmi:

- `alternateServerName`
- `alternatePortNumber`
- `primaryServerName`
- `primaryPortNumber`

Pro přístup k těmto vlastnostem jsou k dispozici metody pro příjem a ukládání. Definice třídy `DB2ClientRerouteServerList` je následující:

```
package com.ibm.db2.jcc;
public class DB2ClientRerouteServerList
    implements java.io.Serializable,
               javax.naming.Referenceable
{
    public String[] alternateServerName;
    public synchronized void
        setAlternateServerName(String[] alternateServer);
    public String[] getAlternateServerName();
    public int[] alternatePortNumber;
    public synchronized void
        setAlternatePortNumber(int[] alternatePortNumberList);
    public int[] getAlternatePortNumber();

    public synchronized void
        setPrimaryServerName (String primaryServerName);
    public String getPrimaryServerName ();
    public synchronized void setPrimaryPortNumber (int primaryPortNumber)
    public int getPrimaryPortNumber ();
}
```

Nově navázané připojení po překonání selhání je konfigurováno s původními vlastnostmi zdroje dat, až na jméno serveru a číslo portu. Kromě toho všechny speciální registry DB2 UDB, které byly během původního připojení změněny, budou během připojení prostřednictvím ovladače DB2 Universal JDBC po překonání selhání znovu nastaveny.

Dojde-li k chybě komunikace, pokusí se ovladač DB2 Universal JDBC nejdříve zotavit primární server. Dojde-li k selhání, pokusí se ovladač připojit k alternativnímu umístění (překonání selhání). Po navázání připojení předá ovladač aplikaci výjimku `java.sql.SQLException` s kódem `SQLCODE -4498`, která aplikaci upozorní, že došlo k automatickému novému připojení k alternativnímu serveru. Aplikace pak může pokus o transakci zopakovat.

Postup při trvalém nastavení vlastnosti DB2ClientRerouteServerList:

Chcete-li nastavit úložný prostor rak, aby nastavil vlastnost DB2ClientRerouteServerList trvale, postupujte takto:

1. Vytvořte instanci položky DB2ClientRerouteServerList a vytvořte vazbu této instance na registr JNDI. Příklad:

```
// Create a starting context for naming operations
InitialContext registry = new InitialContext();
// Create a DB2ClientRerouteServerList object
DB2ClientRerouteServerList address=new DB2ClientRerouteServerList();

// Set the port number and server name for the primary server
address.setPrimaryPortNumber(50000);
address.setPrimaryServerName("mvs1.sj.ibm.com");

// Set the port number and server name for the alternate server
int[] port = {50002};
String[] server = {"mvs3.sj.ibm.com"};
address.setAlternatePortNumber(port);
address.setAlternateServerName(server);

registry.rebind("serverList", address);
```

2. Přiřaďte jméno JNDI objektu DB2ClientRerouteServerList vlastnosti zdroje dat clientRerouteServerListJNDIName. Příklad:

```
datasource.setClientRerouteServerListJNDIName("serverList");
```

Přizpůsobení vlastností konfigurace ovladače DB2 Universal JDBC

Vlastnosti konfigurace ovladače DB2 Universal JDBC umožňují nastavit hodnoty vlastností týkajících se ovladače. Tato nastavení budou platit pro všechny aplikace a instance DataSource. Nastavení je možné změnit, aniž byste museli měnit zdrojový kód aplikace nebo charakteristiku zdroje dat.

Všechna nastavení vlastností konfigurace ovladače DB2 Universal JDBC mají následující tvar:

vlastnost=hodnota

Pokud vlastnost konfigurace začíná řetězcem db2.jcc.override, bude tato vlastnost použitelná pro všechna připojení a přepíše všechny vlastnosti připojení a zdrojů dat se stejným jménem vlastnosti. Jestliže vlastnost konfigurace začíná řetězcem db2.jcc or db2.jcc.default, je hodnota vlastnosti konfigurace standardní. Nastavení vlastností zdrojů dat nebo připojení tuto hodnotu přepíše.

Postup:

Chcete-li nastavit vlastnosti konfigurace, postupujte takto:

- Nastavte vlastnosti konfigurace jako systémové vlastnosti Java. Tato nastavení potlačí všechna ostatní nastavení.

U samostatných aplikací jazyka Java můžete nastavit vlastnosti konfigurace jako systémové vlastnosti Java při provádění příkazu `-Dvlastnost=hodnota` zadáním parametru **pro každou vlastnost java** konfigurace.

- Zadejte vlastnosti konfigurace ve zdroji, jehož jméno jste uvedli v systémové vlastnosti Java db2.jcc.propertiesFile. Například můžete pro hodnotu db2.jcc.propertiesFile zadat absolutní cestu.

U samostatných aplikací jazyka Java můžete nastavit vlastnosti konfigurace `-Ddb2.jcc.propertiesFile=cesta` při provádění příkazu **java**.

- Nastavte vlastnosti konfigurace ve zdroji jménem DB2JccConfiguration.properties. Pro vyhledání zdroje DB2JccConfiguration.properties bude použito standardní vyhledávání zdrojů Java. Ovladač DB2 Universal JDBC tento zdroj hledá pouze za předpokladu, že jste nenastavili systémovou vlastnost Java db2.jcc.propertiesFile.

Soubor DB2JccConfiguration.properties může být samostatným souborem, nebo může být součástí souboru JAR.

Je-li soubor DB2JccConfiguration.properties samostatným souborem, musí být cesta k souboru DB2JccConfiguration.properties součástí řetězce CLASSPATH.

Je-li soubor DB2JccConfiguration.properties v souboru JAR, musí být součástí řetězce CLASSPATH soubor JAR.

Lze nastavit následující vlastnosti konfigurace ovladače DB2 Universal JDBC. Všechny vlastnosti jsou nepovinné.

db2.jcc.override.traceFile

Povoluje ovladači DB2 Universal JDBC trasovat kód ovladače Java a určit jméno, od kterého jsou odvozena jména trasovacích souborů.

Zadejte úplné jméno souboru pro hodnotu vlastnosti db2.jcc.override.traceFile.

Vlastnost db2.jcc.override.traceFile přepíše vlastnost traceFile pro objekty Connection nebo DataSource.

Například následující zadání vlastnosti db2.jcc.override.traceFile povoluje trasování kódu Java ovladače DB2 Universal JDBC do souboru jménem /SYSTEM/tmp/jdbctrace :

```
db2.jcc.override.traceFile=/SYSTEM/tmp/jdbctrace
```

Vlastnosti trasování byste měli nastavovat podle pokynů softwarové podpory společnosti IBM.

db2.jcc.sqljUncustomizedWarningOrException

Určuje akci, kterou podnikne ovladač DB2 Universal JDBC při spuštění nepřizpůsobené aplikace SQLJ. Vlastnost

db2.jcc.sqljUncustomizedWarningOrException může mít následující hodnoty:

- 0** Ovladač DB2 Universal JDBC při spuštění nepřizpůsobené aplikace SQLJ negeneruje varování ani výjimku. Toto nastavení je výchozí.
- 1** Ovladač DB2 Universal JDBC při spuštění nepřizpůsobené aplikace SQLJ generuje varování.
- 2** Ovladač DB2 Universal JDBC při spuštění nepřizpůsobené aplikace SQLJ generuje výjimku.

Odebrána funkce db2secFreeToken

Funkce db2secFreeToken (volná paměť držaná prvkem) již není součástí rozhraní API modulu plug-in ověření uživatele db2secGssapiServerAuthFunctions_1.

Pečlivě implementujte vlastní moduly plug-in zabezpečení

Integrita instalace produktu DB2 Universal Database (UDB) může být ohrožena, není-li implementace modulů plug-in zabezpečení odpovídajícím způsobem kódována, kontrolována a testována. Produkt DB2 UDB obsahuje opatření proti mnoha běžným typům selhání, ale nemůže zajistit úplnou integritu při implementaci uživatelem vytvořených modulů plug-in zabezpečení.

Moduly plug-in zabezpečení

Používáte-li vlastní přizpůsobené moduly plug-in zabezpečení, můžete v příkazu připojení zadaném pomocí příkazového procesoru nebo v dynamickém příkazu SQL použít jméno uživatele až o 255 znacích.

Rozhraní API modulu plug-in zabezpečení

Pro rozhraní API `db2secGetGroupsForUser`, `db2secValidatePassword` a `db2secGetAuthIDs` může mít vstupní parametr `dbname` hodnotu `NULL` a odpovídající vstupní parametr délky `dbnamelen` bude nastaven na hodnotu 0.

Konvence při pojmenovávání modulů plug-in (Linux a UNIX)

Přípona `.so` je nyní přijímána jako přípona jména souboru pro uživatelské knihovny modulů plug-in zabezpečení, a to ve všech platformách Linux and UNIX.

Na platformě AIX mají knihovny zabezpečení typu plug-in příponu `.a` nebo `.so`. Pokud obě verze knihovny modulu plug-in již existují, bude použita verze `.a`.

V prostředí HP-UX na procesorech PA-RISC mohou mít knihovny modulů plug-in zabezpečení příponu `.sl` nebo `.so`. Pokud obě verze knihovny modulu plug-in již existují, bude použita verze `.sl`.

Na všech ostatních platformách Linux a UNIX je přípona `.so` jedinou podporovanou příponou jména souboru pro knihovny modulů plug-in zabezpečení.

Omezení v knihovnách modulů plug-in zabezpečení

V systému AIX mohou mít knihovny modulů plug-in zabezpečení příponu `.a` nebo `.so`. Mechanismus pro načítání knihoven modulů plug-in závisí na použité příponě:

Knihovny modulů plug-in s příponou jména souboru `.a`

Knihovny modulů plug-in s příponou jména souboru `.a` jsou pokládány za archivy obsahující členy sdílených objektů. Tito členové se musí jmenovat `shr.o` (32bitová verze) nebo `shr64.o` (64bitová verze). Samostatný archiv může obsahovat 32bitové i 64bitové členy a implementovat je v obou typech platformem.

Chcete-li například sestavit knihovnu modulů plug-in stylu 32bitového archivu, postupujte takto:

```
xlc_r -qmkshrobj -o shr.o MyPlugin.c -bE:MyPlugin.exp
ar rv MyPlugin.a shr.o
```

Knihovny modulů plug-in s příponou jména souboru `.so`

Knihovny modulů plug-in s příponou jména souboru `.so` jsou pokládány za dynamicky načítatelné sdílené objekty. Takový objekt je buď 32bitový, nebo 64bitový, v závislosti na volbách kompilátoru a sestavovacího programu použitých při jeho sestavení. Chcete-li například sestavit 32bitovou knihovnu modulů plug-in, postupujte takto:

```
xlc_r -qmkshrobj -o MyPlugin.so MyPlugin.c -bE:MyPlugin.exp
```

Na všech ostatních platformách, jiných než AIX, jsou knihovny modulů plug-in vždy pokládány za dynamicky načítatelné sdílené objekty.

Moduly plug-in zabezpečení GSS-API nepodporují ověřování prostřednictvím více toků

Ověřování GSS-API je omezeno na tok jednoho prvku z klienta na server a jednoho prvku ze serveru na klienta. Tyto prvky se získávají z parametru `gss_init_sec_context()` na klientovi

a `gss_accept_sec_context()` na serveru. Moduly plug-in GSS-API, které se pokusí o práci s dalšími toky, vygenerují neočekávanou chybu modulu plug-in zabezpečení a způsobí tak selhání připojení.

Moduly plug-in zabezpečení GSS-API nepodporují šifrování zpráv a podepisování

Šifrování zpráv a podepisování není v modulech plug-in zabezpečení GSS-API podporováno.

Implicitní ukončení transakcí v samostatných aplikacích

Všechna ukončení aplikací (běžná i nestandardní) implicitně odvolají nevyřízené transakce, a to bez závislosti na operačním systému.

Podpora distribuovaných transakcí

V dokumentaci Novinky produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 8.2 jsou v sekci týkající se vylepšení ovladače DB2 Universal JDBC o podporu distribuovaných transakcí uvedeny chybné informace. Poslední věta této sekce je nesprávná. Správná informace je následující:

Od verze 8.2 nabízí produkt DB2 UDB podporu zpracování distribuovaných transakcí, která odpovídá specifikaci XA. Tato podpora implementuje specifikace Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE), Java Transaction Service (JTS) a Java Transaction API (JTA).

Vývoj aplikací: Programování aplikací serveru

Procedury modulu CLR (Common Language Runtime) pro více výsledných sad

Maximální počet výsledných sad, které může vrátit procedura modulu CLR (Common Language Runtime), je omezený. Limit je dán maximálním počtem objektů `DB2DataReader`, jejichž současné otevření v rámci jednoho připojení může podporovat poskytovatel dat DB2 .NET. Podpora souběžného aktivního čtení dat umožňuje otevření více objektů `DB2DataReader` v rámci připojení. Procedura CLR pak může vrátit více výsledných sad.

Režimy řízení provádění rutin CLR (Common Language Runtime) (klauzule EXECUTION CONTROL)

Jako administrátor databáze nebo vývojář aplikace budete zřejmě chtít chránit sestavení přidružená k externím rutinám produktu DB2 Universal Database (UDB) před nevídanými zásahy omezením akcí rutiny v době zpracování. Rutiny CLR .NET produktu DB2 podporují specifikaci režimu řízení provedení, který určuje, jaký typ akcí může rutina v době zpracování provádět. V době zpracování může produkt DB2 UDB zjistit, zda se rutina pokusila provést akci mimo obor svého režimu řízení provedení, což může být užitečné při určování, zda bylo zabezpečení sestavení ohroženo.

Chcete-li nastavit režim řízení provedení rutiny CLR, zadejte pro tuto rutinu do příkazu `CREATE` volitelnou klauzuli `EXECUTION CONTROL`. Platné režimy jsou následující:

- SAFE
- FILEREAD
- FILEWRITE
- NETWORK
- UNSAFE

Chcete-li změnit režim řízení provedení v existující rutině CLR, proveďte příkaz ALTER PROCEDURE nebo ALTER FUNCTION.

Pokud není klauzule EXECUTION CONTROL pro rutinu CLR zadána, bude rutina CLR standardně spuštěna v nejvíce omezujícím režimu řízení provedení - SAFE. Rutiny vytvořené v tomto režimu řízení provedení mají přístup pouze ke zdrojům řízeným správcem databázi. Méně omezující režimy řízení provedení umožňují rutině přístup k souborům v lokálním souborovém systému (FILEREAD nebo FILEWRITE) nebo v síti. Režim řízení provedení UNSAFE určuje, že chování rutiny nemá být žádným způsobem omezeno. Rutiny definované v režimu řízení provedení UNSAFE mohou spouštět binární kód.

Tyto režimy řízení reprezentují hierarchii povolených akcí. Režim řízení na vyšší úrovni vždy obsahuje akce, které jsou v hierarchii pod ním povoleny. Například režim řízení provedení NETWORK povoluje rutině přístup k souborům v síti, k souborům v lokálním souborovém systému a ke zdrojům, které jsou spravovány správcem databázi. Používejte vždy nejvíce omezující režim řízení provedení a vyhněte se používání režimu UNSAFE.

Pokud produkt DB2 UDB v době zpracování zjistí, že se rutina CLR pokouší o akci mimo obor svého režimu řízení provedení, vrátí produkt DB2 UDB chybu (SQLSTATE 38501).

Klauzule EXECUTION CONTROL může být zadána pouze pro rutiny CLR LANGUAGE. Obor použitelnosti klauzule EXECUTION CONTROL je omezen pouze na rutinu CLR .NET a není možné jej rozšířit na žádné další rutiny, které lze volat.

Maximální přesnost a počet desetinných míst v rutinách CLR (Common Language Runtime)

Datový typ DECIMAL je v produktu DB2 Universal Database (UDB) reprezentován přesností na 31 číslic s 28 desetinnými místy. Datový typ .NET CLR System.Decimal je omezen na přesnost 29 číslic a 28 desetinných míst. Proto nesmí externí rutiny CLR produktu DB2 UDB přiřadit do proměnné datového typu System.Decimal hodnotu větší než $(2^{96})-1$, což je největší hodnota, kterou lze reprezentovat pomocí 29 platných číslic a 28 desetinných míst. Pokud k takovému přiřazení dojde, produkt DB2 UDB vygeneruje běhovou chybu (SQLSTATE 22003, SQLCODE -413).

Je-li při provádění příkazu rutiny CREATE definován parametr datového typu DECIMAL s větším počtem desetinných míst než 28, produkt DB2 UDB ohlásí chybu (SQLSTATE 42611, SQLCODE -604).

Příručka Command Reference

Příkaz REORGCHK

Vzorce statistiky indexů použité v rámci příkazu REORGCHK byly upraveny. Nové vzorce a jejich vysvětlení je uvedeno níže:

- Vzorec F5:

$$100 * (\text{KEYS} * (\text{ISIZE} + \text{LEAF_REC_OVERHEAD}) + (\text{CARD} - \text{KEYS}) * \text{DUPKEYSIZE}) / ((\text{NLEAF} - \text{NUM EMPTY LEAFS} - 1) * (\text{INDEXPAGESIZE} - 96) > \text{MIN}(50, (100 - \text{PCTFREE}))$$

,kde LEAF_REC_OVERHEAD = 9 a DUPKEYSIZE = 5.

Reorganizace je doporučena v případě, že index obsahuje více než 50 procent volného místa, nebo index obsahuje více než PCTFREE procent volného místa, je-li hodnota PCTFREE větší než 50. Tento vzorec je ověřován, pouze pokud je hodnota NLEAF –

NUM EMPTY LEAFS – 1 větší než 0. (Od hodnoty NLEAF je odečtena jednička, protože poslední přidělená koncová stránka obvykle není vyplněna.)

- Vzorec F6:

$$(100 - \text{PCTFREE}) * \\ [\text{Floor}((100 - \min(10, \text{PCTFREE})) / 100 * (\text{INDEXPAGESIZE} - 96) \\ / (\text{ISIZE} + \text{NONLEAF_REC_OVERHEAD})) ** (\text{NLEVELS} - 2)] \\ * (\text{INDEXPAGESIZE} - 96) / \\ (\text{KEYS} * (\text{ISIZE} + \text{LEAF_REC_OVERHEAD}) \\ + (\text{CARD} - \text{KEYS}) * \text{DÚPKEYSIZE}) < 100$$

,kde NONLEAF_REC_OVERHEAD = 12.

Tento vzorec zjišťuje, zda bude při opětovném vytvoření indexu vytvořen strom s menším počtem úrovní. Vzorec ověřuje poměr mezi množstvím prostoru ve stromu indexu, který má o jednu úroveň méně než aktuální strom, a množství požadovaného prostoru. Pokud lze vytvořit strom zmenšený o jednu úroveň, přičemž stále zůstane k dispozici hodnota PCTFREE, je doporučena reorganizace. Skutečný počet položek indexu by měl být větší než 90 % (nebo 100 – PCTFREE) z počtu položek, které může strom s počtem úrovní NLEVELS – 1 zpracovat (ověřováno pouze pokud je NLEVELS > 1).

Poznámka: Všechny vzorce jsou založeny na statistice. Statistika a výsledky těchto vzorců jsou pouze odhadované hodnoty. Při posuzování výsledků příkazu REORGCHK mějte tuto skutečnost na paměti.

Příkaz REORG INDEXES/TABLE

Reorganizuje index nebo tabulku.

Volba REORG INDEXES ALL FOR TABLE se jménem tabulky reorganizuje všechny indexy definované v tabulce opětovným sestavením dat indexu do nefragmentovaných a fyzicky navazujících stránek. Při zadání volby CLEANUP ONLY pro index bude provedeno vyčištění bez opětovného sestavení indexů. Pokud se pokusíte použít tento příkaz na indexy u deklarovaných dočasných tabulek, bude vrácena chyba 42995 stavu SQL.

Volba REORG TABLE s názvem tabulky reorganizuje tabulku tak, že rekonstrukcí řádků odstraní fragmentovaná data, a informace pak stlačí. Reorganizace tabulky je prováděna jednou ze dvou metod:

Klasická

Během prvních fází reorganizace umožňuje pouze omezený přístup k datům s možností čtení.

Místní Umožňuje přístup k datům během celé reorganizace, nezaručuje však dokonalé uspořádání dat. Místní reorganizaci tabulky lze provádět pouze u tabulek s indexy typu 2 a bez rozšířených indexů.

Při volbě libovolného typu reorganizace jsou po reorganizaci tabulky znovu sestaveny indexy pro tabulku. Při použití místní metody však nebude index dokonale reorganizován a indexy bude třeba reorganizovat později, aby došlo ke snížení fragmentace indexu a opětovnému získání prostoru objektu indexu.

Příklad:

Chcete-li provést klasickou (offline) reorganizaci tabulky pomocí příkazu REORG TABLE, která je výchozí možností v produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 7, zadejte následující příkaz:

```
db2 reorg table employee index empid allow no access indexscan
longlobdata
```

Poznámka: Výchozí hodnoty jsou v produktu DB2 UDB verze 8 odlišné.

Poznámky k použití:

Produkt DB2 UDB poskytuje dvě metody reorganizace tabulek: klasickou a místní. Klasická reorganizace tabulky je rychlejší, měla by však být použita pouze v případě, že aplikace fungují bez nutnosti zápisu do tabulek. Pokud dané prostředí toto omezení nepřipouští, můžete použít místní reorganizaci, která je sice pomalejší, ale může probíhat na pozadí, přičemž lze nadále normálně přistupovat k datům.

Klasická reorganizace tabulky poskytuje nejrychlejší reorganizaci, zvláště pokud nepotřebujete reorganizovat data typu LOB nebo LONG. Po reorganizaci tabulky jsou navíc znovu sestaveny dokonale uspořádané indexy. Aplikace vyžadující pouze čtení mohou pracovat s kopií originální tabulky s výjimkou posledních fází reorganizace, kdy je stínová kopie tabulky nahrazena permanentní tabulkou a jsou opětovně sestaveny indexy.

Místní reorganizace tabulky je pomalejší a nezaručuje dokonale uspořádaná data, během reorganizace však umožňuje aplikacím přístup k tabulce. Pomocí schématu a jména tabulky může navíc místní reorganizaci tabulky pozastavit a obnovit jakýkoli uživatel s příslušným oprávněním.

Aktualizovaná omezení:

Obslužný program REORG nepodporuje používání přezdivek.

- Příkaz REORG TABLE není podporován pro deklarované dočasné tabulky.
- Příkaz REORG TABLE nelze použít u pohledů.
- Reorganizace tabulky není kompatibilní s tabulkou dělenou do klastrů podle úseků, protože oblast úseku tabulky zůstává vždy rozdělena do klastru.
- Reorganizace offline tabulky neumožňuje spustit zálohování online tabulkového prostoru, ve kterém je tabulka uložena, a to během reorganizace.
- Reorganizace online tabulky SMS neumožňuje spustit zálohování online tabulkového prostoru, ve kterém je tabulka uložena, a to během reorganizace.
- Reorganizace online tabulky DMS umožňuje spustit zálohování online tabulkového prostoru, ve kterém je tabulka uložena, a to během reorganizace. Během fáze zkracování se mohou vyskytnout čekání na zámek operace reorganizace.
- Příkaz REORG TABLE nemůže použít index, který je založen na rozšíření indexu.

Příkaz BACKUP DATABASE

Poznámky k použití:

Platí následující omezení:

- Spuštění zálohování online tabulkového prostoru DMS je možné, pokud probíhá reorganizace online tabulky uvnitř stejného tabulkového prostoru. Během fáze zkracování se mohou vyskytnout čekání na zámek operace reorganizace.
- Spuštění zálohování online tabulkového prostoru SMS není možné, pokud probíhá reorganizace online tabulky uvnitř stejného tabulkového prostoru. Obě operace vyžadují výhradní zámek.

Migrace databází

Omezení:

V dokumentaci k verzi 8 je použito nejednoznačné tvrzení, že po migraci databáze na verzi DB2 UDB 8 s opravou FixPak není potřebná další migrace databáze. Přesněji řečeno: není nutná migrace databáze mezi jednotlivými opravami FixPak, proběhla-li migrace databáze na úroveň verze 8 (verze 8.1, 8.2 nebo následné opravy FixPak). Při přechodu z verze 7 na verzi 8.1 nebo 8.2 probíhá automatická migrace souborové struktury databázových adresářů na verzi 8.2. Přejdete-li však zpět z verze 8.2 na verzi 8.1, musíte souborovou strukturu databázového adresáře obnovit spuštěním příkazu **db2demigdbd**. Pokud tak neučiníte, dojde při pokusu o přístup k databázi k chybě SQL10004.

db2inidb - příkaz inicializace zrcadlené databáze

Nezadávejte příkaz db2 connect to *databáze* před zadáním příkazu db2inidb *databáze* as mirror.

Pokus o připojení k rozdělené zrcadlené databázi před její inicializací způsobí smazání souborů žurnálu nezbytných k obnově přehráním žurnálu.

Připojení nastaví databázi zpět do stavu, ve kterém byla, když jste ji pozastavili. Je-li databáze v době pozastavení označena jako konzistentní, produkt DB2 Universal Database z toho vyvodí, že není nutné zotavení z havárie a vyprázdní žurnály pro budoucí použití. Nastane-li tato situace, pokus o přehráni žurnálu způsobí chybu SQL4970.

Poznámka k použití příkazu db2iupdt

Od verze 8.2 musíte při aktualizaci instance DB2 Universal Database pomocí příkazu **db2iupdt** nejdříve zastavit všechny procesy DB2 spuštěné vůči této instanci.

Nový parametr pro příkaz db2sqljcustomize

Příkaz db2sqljcustomize má nový parametr.

db2sqljcustomize - příkaz modulu pro přizpůsobení profilu SQLJ produktu DB2:

-storebindoptions

Uloží hodnotu volby -bindoptions a hodnoty voleb -staticpositioned do serializovaného profilu. Pokud tyto volby nejsou při spuštění nástroje db2sqljbind určeny, budou použity hodnoty ze serializovaného profilu. Pokud je nástroj pro přizpůsobení spuštěn pomocí souboru .grp, jsou hodnoty uloženy do samostatných souborů .ser. Uložené hodnoty je možné zobrazit pomocí nástroje db2sqljprint.

Nový parametr pro příkaz sqlj

Příkaz sqlj má nový parametr.

sqlj - příkaz nástroje DB2 SQLJ Translator:

-db2optimize

Určuje, že překladač jazyka SQLJ generuje kód třídy kontextu připojení optimalizovaný pro produkt DB2 Universal Database. Touto volbou je kód optimalizován pro kontext uživatele, ale nikoli pro výchozí kontext. Pokud překladač jazyka SQLJ spustíte s touto volbou, musí být pro kompilaci generované aplikace v jazyce Java v proměnné CLASSPATH určen soubor db2jcc.jar ovladače DB2 Universal JDBC.

Aktualizace příkazu pro monitorování a odstraňování problémů (db2pd)

Příkaz systému DB2 pro monitorování a odstraňování problémů (db2pd) načítá informace z paměťových sad DB2 UDB. Systémový příkaz db2pd byl vylepšen v následujících bodech:

Nový parametr -hadr

Počínaje verzí 8.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 7) lze použít parametr -hadr, který vypisuje informace o funkci zotavení HADR (High Availability Disaster Recovery). Popis jednotlivých prvků výpisu naleznete v sekci věnované zotavení HADR v příručce *System Monitor Guide and Reference*.

Nový parametr -utilities

Počínaje verzí 8.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 7) lze použít parametr -utilities, který vypisuje informace o obslužném programu. Popis všech nahlášených prvků lze nalézt v části týkající se obslužných programů v příručce *System Monitor Guide and Reference*.

Nový parametr -activestatemnts

Počínaje verzí 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) lze použít parametr -activestatemnts, který vrací informace o aktivních příkazech. Vracené informace zahrnují následující položky:

AppHandl

Manipulátor aplikace, který s daným aktivním příkazem pracuje, včetně uzlu a indexu.

UOW-ID

Identifikátor transakce, v níž byl příkaz aktivován, v rámci aplikace přiřazené k manipulátoru **AppHandl**.

StmtID

Identifikátor příkazu v rámci transakce.

AnchID

Identifikátor hašovací kotvy dynamického příkazu SQL mezipaměti balíků.

StmtUID

Identifikátor dynamického příkazu SQL mezipaměti balíků v rámci hašovací kotvy.

EffISO

Efektivní úroveň oddělení příkazu.

EffLockTOut

Efektivní hodnota časového limitu zámku pro daný příkaz.

EffDegree

Efektivní stupeň paralelizmu příkazu.

StartTime

Čas spuštění příkazu.

LastRefTime

Čas, kdy aplikace naposledy použila odkaz na tento příkaz.

Nová volba čekání pro parametr -locks

Počínaje verzí 8.2.2 (ekvivalent verze 8.1 s opravou FixPak 9) lze zadat volbu wait s parametrem -locks, která vrátí pouze zámky ve stavu čekání a zámky, na které čeká nějaký proces.

Parametr -applications vrací nová pole

Počínaje verzí 8.2.2 (ekvivalent verze 8.1 s opravou FixPak 9) parametr -applications vrací čtyři nová pole:

C-AnchID

Toto nové pole obsahuje identifikátor hašovací kotvy dynamického příkazu SQL mezipaměti balíků pro aktuální příkaz. Pokud neexistuje žádný aktuální příkaz, má toto pole hodnotu 0. Identifikátor aktuální hašovací kotvy má hodnotu pouze tehdy, zpracovává-li aplikace požadavek související s příkazem, například požadavek FETCH na kurzor. Po dokončení zpracování požadavku jsou tyto hodnoty vynulovány. Také u statických příkazů SQL je tato hodnota nulová.

C-StmtUID

Toto nové pole obsahuje jedinečný identifikátor dynamického příkazu SQL mezipaměti balíků v rámci hašovací kotvy pro aktuální příkaz. Pokud neexistuje žádný aktuální příkaz, má toto pole hodnotu 0. Jedinečný identifikátor aktuálního příkazu má hodnotu pouze tehdy, zpracovává-li aplikace požadavek související s příkazem. Po dokončení provádění požadavku jsou tyto hodnoty vynulovány. Také u statických příkazů SQL je tato hodnota nulová.

L-AnchID

Toto nové pole obsahuje identifikátor hašovací kotvy dynamického příkazu SQL mezipaměti balíků pro příkaz, který aplikace provedla naposledy. Pokud neexistuje žádný naposledy provedený příkaz, například před provedením prvního dynamického příkazu SQL, má toto pole hodnotu 0. Také u statických příkazů SQL je tato hodnota nulová. Identifikátor poslední hašovací kotvy je definován po dokončení zpracování každého požadavku a zůstává v platnosti až do dokončení dalšího souvisejícího požadavku.

L-StmtUID

Toto nové pole obsahuje jedinečný identifikátor dynamického příkazu SQL mezipaměti balíků v rámci hašovací kotvy pro příkaz, který aplikace provedla naposledy. Pokud neexistuje žádný naposledy provedený příkaz nebo pokud byl naposledy proveden statický příkaz SQL, má toto pole hodnotu 0. Identifikátor posledního příkazu se definuje po dokončení zpracování aktuálního požadavku a zůstává v platnosti do dokončení následujícího požadavku.

Aktualizace příkazu SET CLIENT

Příkaz SET CLIENT určuje nastavení připojení pro proces typu backend.

Parametr SYNCPOINT tohoto příkazu je od verze 8 ignorován. Parametr SYNCPOINT je stále obsažen pouze z důvodů zpětné kompatibility.

Aktualizace příkazu PRECOMPILE

Příkaz PRECOMPILE zpracovává zdrojový soubor aplikačního programu obsahující vložené příkazy SQL. Bude vytvořen změněný zdrojový soubor obsahující volání SQL v jazyku hostitele a ve výchozím nastavení bude vytvořen balík v databázi.

Parametr SYNCPOINT tohoto příkazu je od verze 8 ignorován. Parametr SYNCPOINT je stále obsažen pouze z důvodů zpětné kompatibility.

Aktualizace příkazu UPDATE HISTORY FILE

Aktualizuje umístění, typ zařízení nebo poznámku v položce souboru historie.

Parametr příkazu STATUS udává pro položku nový stav.

Předchozí dokumentace chybně uvádí, že parametr příkazu STATUS může mít hodnotu "I" označující, že položka není aktivní. Platné hodnoty:

A Označí položku jako aktivní.

E Označí položku jako prošlou.

Aktualizace příkazů EXPORT a IMPORT

Celá podsekce “Požadované připojení” pro příkazy EXPORT a IMPORT vypadá takto:

Požadované připojení:

Databáze. Je-li povoleno implicitní připojení, bude navázáno připojení k výchozí databázi. Přístup obslužných programů k databázovým serverům Linux, UNIX nebo Windows z klientů Linux, UNIX nebo Windows musí být přímým připojením prostřednictvím stroje a nikoliv prostřednictvím brány DB2 Connect nebo zpětné smyčky.

Aktualizace příkazu LOAD

Úplné informace o hodnotě AUTOSELECT parametru INDEXING MODE jsou následující:

INDEXING MODE:

AUTOSELECT

Obslužný program pro načítání automaticky rozhodne mezi režimy REBUILD a INCREMENTAL. Rozhodnutí závisí na množství načítaných dat a hloubce indexového stromu. Informace týkající se hloubky indexového stromu jsou uloženy v objektu indexu. K naplnění těchto informací není příkaz RUNSTATS zapotřebí. Režim AUTOSELECT je výchozí režim vytváření indexů.

Modifikátory typů souborů pro obslužný program pro načítání

Příkaz SET INTEGRITY v popisu pro modifikátor “generatedoverride” byl aktualizován.

Popis modifikátoru “usedefaults” byl rovněž aktualizován.

Jedná se o následující aktualizace:

Tabulka 30. Platné modifikátory typu souboru pro načítání: Všechny formáty souborů

Modifikátor	Popis
generatedoverride	<p>Tento modifikátor zajistí, že obslužný program pro načítání přijme uživatelem dodaná data pro všechny generované sloupce v tabulce (narozdíl od běžných pravidel pro tyto typy sloupců). Tato akce je důležitá při migraci dat z jiného databázového systému nebo při načítání tabulky z dat, která byla zotavena pomocí volby RECOVER DROPPED TABLE příkazu ROLLFORWARD DATABASE. Používáte-li tento modifikátor, všechny řádky bez dat nebo s daty typu NULL v generovaném sloupci s jinými hodnotami než NULL budou odmítnuty (SQL3116W).</p> <p>Poznámka: Používáte-li tento modifikátor, bude tabulka umístěna ve stavu kontroly nevyřízených úloh. Chcete-li tabulku vyjmout ze stavu CHECK PENDING bez ověření uživatelem dodaných hodnot, zadejte po operaci načtení následující příkaz:</p> <pre>SET INTEGRITY FOR < table-name > GENERATED COLUMN IMMEDIATE UNCHECKED</pre> <p>Chcete-li tabulku vyjmout ze stavu CHECK PENDING a vynutit ověření uživatelem dodaných hodnot, zadejte po operaci načtení následující příkaz:</p> <pre>SET INTEGRITY FOR < table-name > IMMEDIATE CHECKED.</pre> <p>Tento modifikátor nelze použít společně s modifikátorem generatedmissing nebo generatedignore.</p>

Tabulka 30. Platné modifikátory typu souboru pro načítání: Všechny formáty souborů (pokračování)

Modifikátor	Popis
usedefaults	<p>Pokud byl zadán zdrojový sloupec pro cílový sloupec tabulky, ale neobsahuje žádná data pro jednu nebo více instancí řádku, budou načteny výchozí hodnoty. Následují příklady chybějících dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U souborů DEL: Dva sousední oddělovače sloupců (" , ") nebo dva sousední sloupce oddělené libovolným počtem mezer (" , ") zadané jako hodnota sloupce. • U souborů DEL/ASC/WSF: Řádek, který nemá dostatek sloupců nebo není pro původní specifikaci dostatečně dlouhý. <p>Poznámka: U souborů ASC nejsou hodnoty sloupce NULL považovány explicitně za chybějící a výchozí hodnota nebude nahrazena hodnotou sloupce NULL. Hodnoty sloupce NULL jsou reprezentovány znaky mezer u sloupců s numerickou hodnotou, datem, časem a časovou značkou, nebo pomocí položky NULL INDICATOR, která označuje hodnotu sloupce NULL pro sloupec libovolného typu.</p> <p>Pokud tato volba není nastavena a zdrojový sloupec neobsahuje pro instanci řádku žádná data, dojde k jedné z následujících situací:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U souborů DEL/ASC/WSF: Má-li sloupec povolenou hodnotu NULL, bude načtena hodnota NULL. Nemá-li sloupec povolenou hodnotu NULL, obslužný program řádek odmítne.

Modifikátory typů souborů pro importní program

Popis modifikátorů “usedefaults” a “codepage=x” byl aktualizován následujícím způsobem:

Tabulka 31. Platné modifikátory typu souboru pro import: Všechny formáty souborů

Modifikátor	Popis
usedefaults	<p>Pokud byl zadán zdrojový sloupec pro cílový sloupec tabulky, ale neobsahuje žádná data pro jednu nebo více instancí řádku, budou načteny výchozí hodnoty. Následují příklady chybějících dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U souborů DEL: Dva sousední oddělovače sloupců (" , ") nebo dva sousední sloupce oddělené libovolným počtem mezer (" , ") zadané jako hodnota sloupce. • U souborů DEL/ASC/WSF: Řádek, který nemá dostatek sloupců nebo není pro původní specifikaci dostatečně dlouhý. <p>Poznámka: U souborů ASC nejsou hodnoty sloupce NULL považovány explicitně za chybějící a výchozí hodnota nebude nahrazena hodnotou sloupce NULL. Hodnoty sloupce NULL jsou reprezentovány znaky mezer u sloupců s numerickou hodnotou, datem, časem a časovou značkou, nebo pomocí položky NULL INDICATOR, která označuje hodnotu sloupce NULL pro sloupec libovolného typu.</p> <p>Pokud tato volba není nastavena a zdrojový sloupec neobsahuje pro instanci řádku žádná data, dojde k jedné z následujících situací:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U souborů DEL/ASC/WSF: Má-li sloupec povolenou hodnotu NULL, bude načtena hodnota NULL. Nemá-li sloupec povolenou hodnotu NULL, obslužný program řádek odmítne.

Tabulka 32. Platné modifikátory typu souboru pro import: Formáty souborů ASCII (ASC/DEL)

Modifikátor	Popis
codepage= <i>x</i>	<p>Hodnota <i>x</i> je znakový řetězec ASCII. Hodnota je interpretována jako kódová stránka dat ve výstupní datové sadě. Převede během operace importu znaková data z této kódové stránky do kódové stránky aplikace.</p> <p>Platí následující pravidla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro čisté znakové sady DBCS (grafika), smíšené znakové sady DBCS a sady EUC jsou oddělovače omezeny na rozsah x00 až x3F včetně. • Položka nullindchar musí určovat symboly zahrnuté do standardní sady ASCII mezi místy v kódu x20 a x7F včetně. Tento text se vztahuje k symbolům ASCII a místům v kódu. <p>Poznámky:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modifikátor codepage nelze použít společně s modifikátorem lobsinfile. 2. Pokud při konverzi kódové stránky aplikace na kódovou stránku databáze dojde k expanzi dat, mohou být data zkrácena a dojde k jejich ztrátě.

Příkaz ATTACH

Parametr USER příkazu ATTACH určuje identifikátor ověření. Při připojování k instanci DB2 Universal Database v operačním systému Windows lze jméno uživatele zadat ve formátu kompatibilním se správcem Microsoft Windows NT Security Account Manager (SAM). Kvalifikátor musí být jméno ve stylu NetBIOS o maximální délce 15 znaků. Například jméno_domény\jméno_uživatele.

Příkaz RECOVER DATABASE

V části Příklady dokumentace k příkazu RECOVER DATABASE pro verzi 8.2 jsou časové značky nesprávně formátovány ve tvaru rrrr:mm:dd:hh:mm:ss.

Správný formát je následující: rrrr-mm-dd-hh.mm.ss

Příkaz UPDATE HISTORY FILE

Příkaz UPDATE HISTORY FILE aktualizuje umístění, typ zařízení komentář a stav v položce souboru historie.

Aktualizovaná syntaxe příkazu:

```

▶▶ UPDATE HISTORY [FOR část_objektu WITH _____]
                   [EID eid]
▶ [LOCATION nové_umístění DEVICE TYPE nový_typ_zařízení]
  [COMMENT nový_komentář]
  [STATUS nový_stav]

```

Aktualizované parametry příkazu:

FOR *část_objektu*

Určuje identifikátor položky historie, který má být aktualizován. Jedná se o časovou značku s volitelným pořadovým číslem od 001 do 999.

Poznámka: Nelze použít pro aktualizaci stavu položky. Chcete-li aktualizovat stav položky, zadejte hodnotu EID.

STATUS *nový_stav*

Určuje nový stav položky. Aktualizovat lze pouze stav záložních položek. Platné hodnoty:

- A** Aktivní. Většina položek je aktivních.
- I** Neaktivní. Záložní obrazy, které již nejsou v řetězu aktivního žurnálu, budou neaktivní.
- E** Prošlé. Záložní obrazy, které již nejsou vyžadovány, protože existuje více aktivních obrazů, než je uvedeno v hodnotě NUM_DB_BACKUPS, budou označeny jako prošlé.
- D** Záložní obrazy, které nejsou pro zotavení dále k dispozici, by měly být označeny jako odstraněné.

db2updv8 - Příkaz aktualizace databáze na aktuální úroveň verze 8

Tento příkaz aktualizuje systémové katalogy v databázi, aby podporovaly aktuální úroveň, následujícím způsobem:

- Zavádí nové rutiny dodávané s aktuálním správcem databázi.
- Katalogizuje procedury schématu ODBC/CLI/JDBC jako důvěryhodné procedury pro zlepšení výkonu a rozšiřitelnosti.
- Opravuje dvě typografické chyby v návratových parametrech tabulkové funkce SYSPROC.SNAPSHOT QUIESCERS:
 - QUIESCER_TBS_ID je opraveno na QUIESCER_TBS_ID
 - QUIESCER_STATE je opraveno na QUIESCER_STATE
- Opravuje popisy sloupců typu LOB tak, aby bit "logged" byl konzistentní s tabulkami katalogu.
- Vytváří pohled SYSIBM.SYSREVTYPEMAPPINGS.
- Aktualizuje definice pohledu pro tabulky SYSSTAT.COLUMNS a SYSSTAT.TABLES.
- Aktualizuje sloupec SYSCOLDIST.DISTCOUNT, aby byl aktualizovatelný.
- Aktualizuje sloupec SYSINDEXES.TBSPACEID, aby nebyly nastaveny příznaky sloupce.
- Opravuje délku parametru u 17 tabulkových funkcí. Úplný seznam funkcí naleznete v tématu *Rozšíření sloupců pro uživatelské funkce snímků* v části **Aktualizace dokumentace | Administrativní rutiny SQL** dokumentace *Poznámky k verzi 8.2*.
- Mění 33 uživatelských procedur snímku SYSPROC, aby podporovali podprocesy (THREADSAFE):
 - SNAPSHOT_DBM
 - SNAPSHOT_FCM
 - SNAPSHOT_FCMNODE
 - SNAPSHOT_SWITCHES
 - SNAPSHOT_APPL_INFO
 - SNAPSHOT_APPL
 - SNAPSHOT_STATEMENT
 - SNAPSHOT_LOCKWAIT
 - SNAPSHOT_AGENT
 - SNAPSHOT_SUBSECT
 - SNAPSHOT_DATABASE
 - SNAPSHOT_BP
 - SNAPSHOT_LOCK

- SNAPSHOT_TABLE
- SNAPSHOT_DYN_SQL
- SNAPSHOT_TBS
- SNAPSHOT_TBS_CFG
- SNAPSHOT QUIESCERS
- SNAPSHOT_CONTAINER
- SNAPSHOT_RANGES
- SNAPSHOT_TBREORG
- HEALTH_DBM_INFO
- HEALTH_DBM_HI
- HEALTH_DBM_HI_HIS
- HEALTH_DB_INFO
- HEALTH_DB_HI
- HEALTH_DB_HI_HIS
- HEALTH_TBS_INFO
- HEALTH_TBS_HI
- HEALTH_TBS_HI_HIS
- HEALTH_CONT_INFO
- HEALTH_CONT_HI
- HEALTH_CONT_HI_HIS

Autorizace:

sysadm

Požadované připojení:

Databáze. Tento příkaz automaticky naváže připojení k zadané databázi.

Syntaxe příkazu:

▶▶ db2updvd8 -d *jméno_databáze* [-u *jméno_uživatele* -p *heslo*] [-h]

Parametry příkazu:

-d jméno_databáze

Určuje jméno databáze, která má být aktualizována.

-u jméno_uživatele

Určuje jméno uživatele.

-p heslo

Určuje heslo pro uživatele.

-h

Zobrazení nápovědy. Při zadání této volby jsou ostatní parametry ignorovány a zobrazí se pouze informace obsažené v nápovědě.

Příklad:

Po instalaci aktuální úrovně (oprava FixPak nebo nová verze) aktualizujte systémový katalog ve vzorové databázi zadáním následujícího příkazu:

db2updvd8 -d sample

Poznámky k použití:

1. Tento příkaz lze použít pouze v databázi spuštěné v produktu DB2 Universal Database verze 8.1.2 nebo vyšší. Pokud je příkaz zadán více než jednou, nebudou nahlášeny žádné chyby a každá aktualizace katalogu bude použita pouze jednou.
2. Chcete-li zpřístupnit nové vestavěné funkce, musí se všechny aplikace odpojit od databáze a v případě, že byla databáze aktivována, musí být deaktivována.


Formátování souborů zádrže (Windows)

Pro formátování souborů zádrže (*.TRP) je k dispozici nový nástroj, db2xpvt.exe. Tento nástroj formátuje binární soubory zádrže produktu DB2 Universal Database do běžně čitelného souboru ASCII. Soubory zádrže jsou standardně umístěny v adresáři instance (DB2INSTPROF), nebo v cestě adresáře diagnostických dat, pokud je nastaven konfigurační parametr správce databáze DIAGPATH.

Autorizace:

Musíte mít přístup do adresáře DIAGPATH.

Syntaxe příkazu:



Parametry příkazu:

/p cesta

Středníkem (;) oddělená cesta, která ukazuje do umístění, kde jsou uloženy binární soubory a soubory PDB.

/v Zobrazení informací o verzi.

/m Formátuje výpis paměti podle zbytku souboru zádrže.

/n Formátuje data bez ohledu na informace o číslech řádku.

vstupní-soubor

Určuje vstupní soubor.

výstupní-soubor

Určuje výstupní soubor.

Přesun dat

Vázané soubory využívané obslužnými programy pro export, import a načítání

Do obslužného programu pro import byl přidán nový vázaný soubor pojmenovaný db2uImpInsUpdate.bnd s výchozí úrovní oddělení Stabilita čtení (RS). Tento vázaný soubor používá importní program pouze při operaci INSERT_UPDATE. Volby INSERT, REPLACE a CREATE importního programu i nadále pracují se souborem db2uimp.bnd.

Vázaný soubor db2uImpInsUpdate.bnd nelze svázat s volbou INSERT BUF. Při pokusu o provedení příkazu IMPORT INSERT_UPDATE v době, kdy je soubor db2uImpInsUpdate.bnd svázán s volbou INSERT BUF, dojde k selhání importního programu a vygenerování následující chyby:

```
SQL3525: Volba "INSERT_UPDATE" není kompatibilní s volbou "INSERT BUF  
BIND ON DB2UIMPINSUPDATE.BND".
```

Použití importu s vyrovnávací pamětí pro vložení

Ve verzi 8.2 příručky *Data Movement Utilities Guide and Reference* je uvedeno:

Funkci vkládání s vyrovnávací pamětí nelze kombinovat s operacemi importu, v nichž je zadán parametr INSERT_UPDATE. Pro vynucení tohoto omezení byl zaveden nový vázaný soubor (db2uimp2.bnd).

Vzhledem k přidání nového vázaného souboru by měl uvedený text znít takto:

Funkci vkládání s vyrovnávací pamětí nelze kombinovat s operacemi importu, v nichž je zadán parametr INSERT_UPDATE. Pro vynucení tohoto omezení byl zaveden nový vázaný soubor (db2uImpInsUpdate.bnd).

Při použití importního programu dojde se ztrátě informací indexu

Importní program lze použít pro nové vytvoření tabulky, která byla uložena prostřednictvím exportního programu.

V tématu *Přesun dat* v části “Použití importu k novému vytvoření exportované tabulky” jsou uvedeny atributy původní tabulky, které *nebudou* zachovány. Kromě atributů, které jsou již v dokumentaci uvedeny, *nebudou* zachovány ani následující atributy:

- Informace indexu:
 - Zahrnout sloupce (pokud existují)
 - Jméno indexu, pokud je index indexem primárního klíče
 - Sestupné řazení, pokud je index indexem primárního klíče (výchozí hodnota je Vzestupné řazení)

Zotavení dat a vysoká dostupnost

Přehled zálohování

Platí následující omezení:

- Spuštění zálohování online tabulkového prostoru DMS je možné, pokud probíhá reorganizace online tabulky uvnitř stejného tabulkového prostoru. Během fáze zkracování se mohou vyskytnout čekání na zámek operace reorganizace.
- Spuštění zálohování online tabulkového prostoru SMS není možné, pokud probíhá reorganizace online tabulky uvnitř stejného tabulkového prostoru. Obě operace vyžadují výhradní zámek.

Použití zálohování

Pro obslužný zálohovací program platí následující omezení:

- Zálohování a obnovení tabulkového prostoru nemůže probíhat současně, a to i u odlišných tabulkových prostorů.

- Pokud chcete mít v prostředí dělené databáze možnost zotavení přehráním žurnálu, musíte pravidelně zálohovat databázi v seznamu uzlů a mít k dispozici alespoň jeden záložní obraz zbylých uzlů v systému (i těch, které neobsahují uživatelská data pro tuto databázi. Záložní obraz databázové oblasti na serveru databázové oblasti, který neobsahuje uživatelská data pro databázi, je vyžadován ve dvou situacích:
 - Po použití poslední zálohy jste přidali server databázové oblasti, u kterého potřebujete provést dopředné zotavení.
 - Je použito zotavení v časovém bodu, které vyžaduje, aby byly všechny databázové oblasti v systému ve stavu nevyřízeného přehraní žurnálu.
 - Zálohování online tabulkových prostorů DMS není kompatibilní s následujícími operacemi:
 - načtení
 - reorganizace (pouze offline); (Reorganizace online tabulky v zálohovaném tabulkovém prostoru lze použít, ačkoli během fáze zkracování se při reorganizaci mohou vyskytnout čekání na zámek.)
 - zrušení tabulkového prostoru
 - zkrácení tabulky
 - vytvoření indexu
 - klauzule Not logged initially (použitá s příkazy CREATE TABLE a ALTER TABLE)

Přehled zotavení HADR (high availability disaster recovery)

Při provádění příkazů START HADR, STOP HADR nebo TAKEOVER HADR mohou být generovány odpovídající kódy chyb: SQL01767N, SQL01769N nebo SQL01770N s kódem příčiny 98. Kód příčiny označuje, že pro zotavení HADR není na serveru, kde byl příkaz spuštěn, instalována licence. Chcete-li problém vyřešit, instalujte pomocí příkazu **db2licm** platnou licenci zotavení HADR nebo instalujte verzi serveru, která obsahuje platnou licenci zotavení HADR jako součást distribuce.

Podpora zálohování a obnovy mezi platformami

Produkt DB2 Universal Database (UDB) podporuje operace zálohování a obnovy mezi platformami.

Můžete například obnovit databáze vytvořené v produktu DB2 UDB verze 8 na 32bitové platformě systému Windows do produktu DB2 UDB verze 8 na 64bitové platformě systému Windows nebo naopak.

Můžete obnovit databáze vytvořené v produktu DB2 UDB verze 8 na 32bitové platformě systému Linux x86 do produktu DB2 UDB verze 8 na 64bitové platformě systému Linux x86-64 nebo IA64, nebo naopak.

Můžete obnovit databáze vytvořené v produktu DB2 UDB verze 8 na platformách 8 AIX, HP-UX, Linux PPC, Linux zSeries nebo Solaris Operating Environment ve 32bitových nebo 64bitových verzích do produktu DB2 UDB verze 8 na platformách AIX, HP-UX, Linux PPC, Linux zSeries nebo Solaris Operating Environment (32bitové nebo 64bitové verze).

Zálohování na pásku (Linux)

Maximální omezení velikosti bloku pro pásková zařízení 3480 a 3490 v systému Linux je 61 440 bajtů.

Tabulka 33. Maximální omezení velikosti bloku pro pásková zařízení 3480 a 3490 v systému Linux

Zařízení	Příloha	Omezení velikosti bloku	Omezení velikosti vyrovnávací paměti DB2 (ve stránkách o velikosti 4 kB)
3480	s370	61440	15
3490	s370	61440	15

Tivoli Storage Manager

Při volání příkazů `BACKUP DATABASE` nebo `RESTORE DATABASE` lze zadat, že chcete použít pro správu databáze, zálohování tabulkového prostoru nebo operaci obnovení produkt Tivoli Storage Manager (TSM). Minimální požadovaná úroveň rozhraní API klienta TSM je verze 4.2.0, až na následující výjimky:

- 64bitové systémy Solaris, které vyžadují rozhraní API klienta TSM verze 4.2.1.
- 64bitové systémy Windows NT, které vyžadují rozhraní API klienta TSM verze 5.1.
- 32bitový systém Linux for iSeries a pSeries, který vyžaduje rozhraní API klienta TSM minimálně verze 5.1.5.
- 64bitový systém Linux for iSeries a pSeries, který vyžaduje rozhraní API klienta TMS minimálně verze 5.3
- 64bitové systémy Linux on AMD Opteron, které vyžadují rozhraní API klienta TSM minimálně verze 5.2.0.
- 64bitový systém Linux for zSeries, který vyžaduje rozhraní API klienta TSM minimálně verze 5.2.2.

Omezení hodnot pro parametry lokálního hostitele a lokální služby zotavení HADR

Při zadávání hodnot pro parametry lokální služby a lokálního hostitele zotavení HADR (`HADR_LOCAL_SVC` a `HADR_REMOTE_SVC`) během přípravy příkazu **aktualizace konfigurace databáze** musí být těmito hodnotami porty, které nepoužívá žádná jiná služba. Pokud jsou parametry konfigurovány pomocí příkazového řádku systémů Linux a UNIX, měly by být hodnoty nastaveny také v souboru `/etc/services`.

Další požadavky systému pro zotavení HADR

Vytvoříte-li tabulkový prostor v primární databázi a dojde k selhání přehraní žurnálu v rezervní databázi, protože nejsou k dispozici kontejnery, primární databáze neobdrží chybovou zprávu informující o selhání přehraní žurnálu.

Chcete-li zkontolovat chyby přehraní žurnálu, musíte při vytváření nových tabulkových prostorů monitorovat soubor `db2diag.log` a žurnál administrace v rezervní databázi.

Dojde-li k operaci převzetí, nebude nový tabulkový prostor, který jste vytvořili, pro novou primární databázi dostupný. Chcete-li dosáhnout zotavení z této situace, obnovte tabulkový prostor v nové primární databázi ze záložního obrazu.

V následujícím příkladu je tabulkový prostor `MY_TABLESPACE` obnoven v databázi `MY_DATABASE`, než bude použita jako nová primární databáze:

1. `db2 connect to my_database`
2. `db2 list tablespaces show detail`

Poznámka: Spuštěním příkazu **db2 list tablespaces show detail** zobrazíte stav všech tabulkových prostorů a získáte číslo ID tabulkového prostoru potřebné pro krok 5.

3. db2 stop hadr on database my_database
4. db2 "restore database my_database tablespace (my_tablespace) online redirect"
5. db2 "set tablespace containers for my_tablespace_ID_# ignore rollforward container operations using (path '/my_new_container_path/')"
6. db2 "restore database my_database continue"
7. db2 rollforward database my_database to end of logs and stop tablespace "(my_tablespace)"
8. db2 start hadr on database my_database as primary

Nereplikované operace pro zotavení HADR

Dokumentace k verzi 8.2 uvádí následující:

Objekty BLOB a CLOB nejsou replikovány. Prostor pro ně ovšem bude v rezervní databázi alokován.

Tvrzení znamená následující:

Neprotokolované objekty BLOB a CLOB nejsou replikovány. Prostor pro ně ovšem bude v rezervní databázi alokován.

Zotavení HADR nepodporuje základní diskový přístup k žurnálu

Zotavení HADR nepodporuje pro soubory žurnálu databáze operace základního přístupu na disk. Pokud je zotavení HADR spuštěno pomocí příkazu START HADR nebo pokud je databáze restartována s konfigurovaným zotavením HADR a bude zjištěn základní diskový přístup k žurnálům, dojde k selhání přidruženého příkazu s kódem příčiny SQL1768N "9".

Centrum datových skladů

Aktualizace konfigurace správce databází před instalací převaděčů datových skladů

V *Instalační příručce produktu DB2 Warehouse Manager Standard Edition* verze 8.2 je v hesle "Aktualizace konfigurace správce databází před instalací převaděče datových skladů" chybně uvedeno, že má být aktualizován parametr cesty sady SDK. Je třeba aktualizovat parametr cesty sady JDK.

Před instalací převaděčů datových skladů aktualizujte pro cílovou instanci DB2 konfiguraci správce databází pomocí příkazového procesoru DB2.

Postup:

Chcete-li před instalací převaděčů datových skladů aktualizovat konfiguraci správce databází, postupujte takto:

1. Parametr cesty sady JDK (JDK_PATH) nastavte na podadresář, ve kterém je nainstalována sada JDK:

```
UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION USING JDK_PATH cesta
```

kde *cesta* je podadresář, ve kterém je nainstalována sada JDK.

Poznámka: Do parametru JDK_PATH nezahrnujte adresář bin. Používáte-li cíl produktu DB2 Universal Database verze 7.2 (nebo nižší) s instalovanými převaděči, je třeba aktualizovat parametr JDK11_PATH místo parametru JDK_PATH.

2. Parametr velikosti volné paměti modulu JVM (JAVA_HEAP_SZ) nastavte na hodnotu 4096:

```
UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION USING JAVA_HEAP_SZ 4096
```

Do Centra datových skladů (UNIX) byla přidána proměnná prostředí VW_NETRC

Počínaje od Centra datových skladů verze 8.2 s opravou FixPak 10 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 3) lze v operačních systémech UNIX (kromě systémů Linux) nastavit proměnnou prostředí VW_NETRC. Nastavení proměnné prostředí VW_NETRC na hodnotu Vypnuto umožňuje ruční údržbu souboru .netrc. Informace o správném formátu souboru .netrc naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.

Při souběžném spuštění uživatelských programů FTP může dojít k poškození souboru .netrc. Chcete-li souběžně spouštět kroky uživatelských programů FTP, můžete proměnnou prostředí VW_NETRC nastavit na hodnotu Vypnuto (VW_NETRC=OFF). Tuto proměnnou prostředí přidejte do profilu démona agenta (pro vzdálené agenty) a do souboru IWH.environment (pro výchozího nebo lokálního agenta).

Centrum datových skladů DB2 vyžaduje databázi formátu Unicode

Po instalaci produktu DB2 Universal Database verze 8.1 FixPak 7 nebo vyšší je třeba spustit nástroj Správa řídicí databáze datového skladu, který vytvoří novou řídicí databázi datového skladu ve formátu Unicode.

Předpoklady:

Chcete-li vytvořit a uložit kopii existující řídicí databáze datového skladu, musí být na disku pracovní stanici dostatek volného místa pro uložení této kopie a dvojnásobek místa vyžadovaného pro uložení dočasných souborů řídicí databáze datového skladu. Pokud má například stávající řídicí databáze datového skladu velikost 10 MB, musí být v instanci, kde je tato řídicí databáze datového skladu umístěna, k dispozici celkem 30 MB.

Postup:

Při vytváření nové řídicí databáze datového skladu ve formátu Unicode postupujte takto:

1. Spusťte nástroj Správa řídicí databáze datového skladu:
 - **V systému Windows:** Klepněte na tlačítko **Start** a vyberte volby **Programy → IBM DB2 → Instalační nástroje → Správa řídicí databáze datového skladu**.
 - **V systému AIX:** Spusťte skript **db2wcdm**.
2. Zadejte jméno existující řídicí databáze datového skladu. Poté budete vyzváni k zadání jména nové řídicí databáze datového skladu. Tím vytvoříte novou řídicí databázi datového skladu ve formátu Unicode.

Definice zdrojů a cílů datových skladů DB2

Následující aktualizace ovlivní dvě témata Centra datových skladů:

- Definice zdrojů datových skladů DB2
- Definice cíle datového skladu

Definujete-li zdroj nebo cíl datového skladu, počet vrácených tabulek je podle výchozího nastavení roven 250. Počet tabulek, které budou vráceny, lze ovšem pomocí nové proměnné prostředí VWS_MAX_TABLELIST nastavit. Maximální počet tabulek, které mohou být vráceny, je 40 000. Tento počet může být v závislosti na velikosti jmen tabulek v seznamu nižší. Doporučuje se zadat číslo mnohem nižší než 40 000.

Aktualizace výukového programu Business Intelligence

Ověření, zda jsou databáze DWCTBC a TBC_MD registrovány v rozhraní ODBC:

Ve verzi 8 nemusí být řídicí databáze TBC_MD použita ve výukovém programu zdrojem dat systému ODBC. Cílová databáze a zdrojová databáze DWCTBC ale musí být zdroji dat systému ODBC.

Otevření zápisníku Definovat zdroj datového skladu:

Změnil se postup otevírání zápisníku Definovat zdroj datového skladu pro relační zdroj výukového programu.

Postup:

Chcete-li otevřít zápisník Definovat zdroj datového skladu pro relační zdroj výukového programu, postupujte takto:

1. V okně Centrum datových skladů klepněte pravým tlačítkem myši na složku **Zdroje datových skladů**.
2. Klepněte na příkaz **Definovat** → **ODBC** → **DB2** → **Skupina produktů DB2 Family**.

Otevře se zápisník Definovat zdroj datového skladu.

Otevření zápisníku Definovat cíl datového skladu:

Změnil se postup otevírání zápisníku Definovat cíl datového skladu.

Postup:

Chcete-li otevřít zápisník Definovat cíl datového skladu, postupujte takto:

1. V okně Centrum datových skladů klepněte pravým tlačítkem myši na složku **Cíle datových skladů**.
2. Klepněte na příkaz **Definovat** → **ODBC** → **DB2** → **Skupina produktů DB2 Family**.

Otevře se zápisník Definovat cíl datového skladu.

Nastavení omezení vymazání pro soubory žurnálu datového skladu

V souboru žurnálu jsou uchovávány záznamy, dokud není dosaženo určeného maximálního počtu záznamů. Výchozí mezní hodnota počtu záznamů je 1000. Každá spuštěná úloha vytváří zpravidla 12 až 15 záznamů žurnálu. Aktualizací pole **Smazat žurnál při dosažení celkového počtu záznamů** na kartě Server stránky Vlastností datového skladu nastavte mezní hodnotu pro smazání odpovídající vašim potřebám.

Podpora Centra datových skladů pro načítání typu CURSOR

Krok načítání produktu DB2 Universal Database nyní umožňuje použít jako zdroj kroku pohled nebo tabulku s výsledným příkazem LOAD FROM CURSOR.

Chcete-li mapovat sloupce v průvodci pro načítání typu CURSOR, musí být vybrán přepínač **Mapovat sloupce na základě pozic sloupců nalezených ve vstupním souboru**.

Migrace řídicí databáze datového skladu v kódování Unicode a související omezení

Od verze 8.2 Centra datových skladů musí být řídicí databáze datového skladu databáze s podporou kódování Unicode. Pokud vlastníte řídicí databázi datového skladu s podporou kódování Unicode z dřívější verze Centra datových skladů než verze 8.2, musíte přesto vytvořit novou řídicí databázi ve formátu Unicode pomocí nástroje pro správu řídicí databáze datového skladu.

Pokud migrujete řídicí databázi datového skladu z dřívější verze Centra datových skladů než verze 8.2, spustí nástroj pro správu řídicí databáze v Centru datových skladů příkaz **db2move**, kterým přesune data do nové řídicí databáze ve formátu Unicode. Během tohoto procesu se zobrazí okno zobrazující průběh zpracování příkazu **db2move**. K této migraci dojde pouze jednou.

Centrum datových skladů nepodporuje kódování Unicode na serverech Sybase.

Změna ve formátu dat ve sloupci Změněno

V zobrazení podrobností hlavního okna Centra datových skladů byl aktualizován formát dat ve sloupci **Změněno**. Datum ve sloupci **Změněno** se zobrazuje ve formátu odpovídajícím vaší lokalitě a obsahuje čas. Tato změna ve formátu data zajistí správnou funkčnost řazení objektů ve sloupci **Změněno**. Tato aktualizace platí pro většinu seznamů objektů Centra datových skladů, které jsou zobrazeny v navigátoru a v zobrazení podrobností, jako jsou například následující:

- Témata
- Procesy
- Schémata datových skladů
- Sídla agentů datových skladů
- Programy
- Kroky
- Datové prostředky
- Uživatelé
- Skupiny uživatelů

Definování statistických převaděčů v Centru datových skladů

Chcete-li provést statistickou transformaci dat, definujte statistický převaděč, který chcete použít.

Postup:

Chcete-li definovat statistický převaděč, postupujte takto:

1. Otevřete okno model procesu.
2. Klepněte na ikonu převaděče a vyberte ze seznamu dostupných převaděčů požadovaný převaděč.

3. Vybraný převaděč propojte se zdrojem a cílem datového skladu, jak vyžadují pravidla tohoto převaděče.

Každý převaděč má specifická pravidla pro to, jak je třeba jej propojit se zdrojem a cílem datového skladu. Další informace naleznete v dokumentaci k jednotlivým převaděčům.

Předpoklady pro agenta datového skladu systému iSeries

Chcete-li použít agenta datového skladu systému iSeries pro produkt DB2 Warehouse Manager v systémech V5R2 a V5R3, je potřeba následující oprava PTF:

PTF S113558

Tato oprava PTF databáze povoluje rozhraní CLI v systému iSeries správu dat v kódování Unicode.

Modul DB2 .NET Data Provider

Podpora souběžného čtení aktivních dat

Poskytovatel dat DB2 .NET nyní podporuje možnost použití souběžného čtení aktivních dat. To znamená, že lze k datům souběžně přistupovat z více instancí DB2DataReader, které používají stejnou instanci DB2Connection. Každá instance DB2DataReader musí být asociována s vlastní instancí DB2Command. Chcete-li přiřazenou instanci DB2Command použít k jakémukoli jinému účelu, musíte explicitně volat metodu DB2DataReader.Close.

Vlastnost DB2Connection.ConnectionString

Pro vlastnost DB2Connection.ConnectionString existuje další klíčové slovo:

CurrentSchema

Schéma, které se má použít po úspěšném připojení. Po úspěšném připojení je na server DB2 odeslán příkaz SET CURRENT SCHEMA. Tato operace umožní aplikaci pojmenovávat objekty SQL, aniž by je musela kvalifikovat jménem schématu.

DB2 Connect

Změna dohadování typu ověřování prostřednictvím brány

Počínaje verzí DB2 Connect™ 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) již brána během vyjednávání o ověřování nevystupuje jako pasivní účastník. Namísto toho brána přebírá aktivní roli. Typ ověřování uvedený v položce adresáře databází brány má přednost před typem ověřování katalogizovaným na straně klienta. Klient, brána i server musí uvádět kompatibilní typy. Pokud není v položce adresáře databází uveden katalogizovaný typ ověřování, bude jako výchozí typ ověřování vyžadovaný od serveru použit typ SERVER. Pokud však server nepodporuje ověřování typu SERVER, proběhne další dohadování mezi klientem a serverem. Toto chování se liší od chování klienta, který v případě neurčeného typu ověřování používá výchozí typ SERVER_ENCRYPT.

Typ ověřování katalogizovaný v bráně nebude použit, pokud je na straně klienta nastavena volba DB2NODE nebo SQL_CONNECT_NODE rozhraní API Set Client. V těchto případech probíhá vyjednávání výhradně mezi klientem a serverem.

Server, v jehož konfiguraci správce databází je uveden typ ověřování SERVER_ENCRYPT, již nepřijímá žádosti o připojení od klientů, kteří požadují ověřování typu SERVER.

Nový scénář zabezpečení

Pro připojení APPC byl přidán nový scénář zabezpečení:

Ověřování	GSSPLUGIN
Zabezpečení	Není
Ověření	Mechanismus modulu plug-in GSS-API

Opravy v diagramech

Následující témata produktu DB2 Connect Enterprise Edition obsahují nesprávné diagramy:

- Přístup k datům DB2 hostitele nebo systému iSeries pomocí produktu DB2 Connect Enterprise Edition
- Přístup k datům DB2 z webu pomocí jazyka Java

Následující tabulka uvádí přehled oprav diagramů v tématu "Přístup k datům DB2 hostitele nebo systému iSeries pomocí produktu DB2 Connect Enterprise Edition".

Tabulka 34. Opravy pro diagramy v tématu "Přístup k datům DB2 hostitele nebo systému iSeries pomocí produktu DB2 Connect Enterprise Edition"

Umístění v tématu	Oprava
Legenda pro všechny čtyři diagramy	<ul style="list-style-type: none">• Odkazy na produkt "DB2 for OS/390 V5R1" mají být "DB2 for OS/390 V6 nebo vyšší".• Odkazy na produkt "DB2 for AS/400 V4R2" mají být "DB2 for iSeries V5R1 nebo vyšší".
První diagram (Obrázek 1: DB2 Connect Enterprise Edition)	Všechny odkazy na heslo "APPC" a "Podpora komunikace architektury SNA" jsou chybné. Architektura SNA a APPC není jako přichozí protokol pro běhového klienta DB2 serverů DB2 Linux, Unix, and Windows podporována, a to včetně produktu DB2 Connect Enterprise Edition.

Následující tabulka uvádí přehled oprav diagramů v tématu "Přístup k datům DB2 z webu pomocí jazyka Java".

Tabulka 35. Opravy pro diagramy v tématu "Přístup k datům DB2 z webu pomocí jazyka Java"

Umístění v tématu	Oprava
Legenda	<ul style="list-style-type: none">• Odkazy na produkt "DB2 for OS/390 V5R1" mají být "DB2 for OS/390 V6 nebo vyšší".• Odkazy na produkt "DB2 for AS/400 V4R2" mají být "DB2 for iSeries V5R1 nebo vyšší".

Vývojové centrum

Vývojové centrum DB2 verze 8.2 vyžaduje verzi 9.2.9 programu Distributed Debugger

Vývojové centrum DB2 verze 8.2 nyní vyžaduje použití verze 9.2.9 programu IBM Distributed Debugger. Pokud nemáte nainstalovanou verzi 9.2.9 programu Distributed Debugger, nemůžete ve Vývojovém centru ladit uložené procedury v jazyku Java.

Verze 9.2.9 programu Distributed Debugger již nepodporuje provozní prostředí Solaris.

Další informace o programu Distributed Debugger naleznete na webovém serveru produktu Distributed Debugger na adrese <http://www.ibm.com/software/awdtools/debugger>.

Omezení délky v okně rozsahu změny proměnných Vývojového centra DB2

Pokud měníte délku proměnné pomocí dialogového okna Změnit rozsah proměnné ve Vývojovém centru DB2, můžete použít maximální délku 1024 bajtů. Zpráva informující o tomto omezení je v současné době k dispozici pouze v angličtině.

Omezení pro ovladače DB2 Universal typu 2 a typu 4

Ve verzi 8.2 byla přidána podpora umožňující uživatelům připojení k databázi DB2 Universal Database (UDB) z Vývojového centra pomocí ovladačů DB2 Universal typu 2 a typu 4. Pokud se ovšem pokusíte použít jeden z těchto ovladačů pro připojení k serveru iSeries nebo k serveru DB2 UDB verze 8.1 nebo nižší, zobrazí se následující chybová zpráva:

```
Došlo k selhání připojení k <databáze>.
Ovladač IBM DB2 Universal (JCC) nebyl nalezen.
```

Další informace o tom, které ovladače použít, abyste se této chybě vyhnuli, naleznete v tématu "Ovladače JDBC" v Informačním centru DB2.

Nástroje grafického uživatelského rozhraní

Změna ukončovacího znaku příkazu

Od produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 8.2 FixPak 1 (odpovídá verzi 8.1 FixPak 8) lze změnit ukončovací znak příkazu uvnitř skriptu, který je spuštěn v příkazovém procesoru (CLP) nebo editoru příkazů. Tato úprava za běhu je podobná metodě, která je aktuálně k dispozici v produktu DB2 UDB pro systém OS/390. Následující příklad ukazuje, jak lze měnit ukončovací znak jednotlivých příkazů:

```
connect to gilroy user newton using password;
select * from newton.department;
—#SET TERMINATOR :
select * from newton.employee;
—#SET TERMINATOR @
select * from newton.department@
—#SET TERMINATOR ;
select * from newton.department;
—#SET TERMINATOR &
terminate&
```

Možnost změnit ukončovací znak je důležitá v případě, že skript obsahuje složené příkazy. V následujícím příkladu produkt DB2 UDB předpokládá, že první znak ; ve složeném příkazu CREATE TRIGGER je ukončovací znak pro celý příkaz CREATE TRIGGER. Tak tomu však není. Jedná se pouze o ukončovací znak pro jeden z příkazů uvnitř složeného příkazu CREATE TRIGGER.

```
CONNECT TO SAMPLE;
DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER;
CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE
ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL
BEGIN ATOMIC
  insert into newton.nwttable values(0,'0');
  insert into newton.nwttable values(-1, '-1');
END;
CONNECT RESET;
TERMINATE;
```

Následující příklad ukazuje, jak lze měnit ukončovací znak příkazu uvnitř skriptu a dosáhnout tak požadovaných výsledků.

```
CONNECT TO SAMPLE;
DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER;
—#SET TERMINATOR @
CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE
ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL
BEGIN ATOMIC
    insert into newton.nwttable values(0,'0');
    insert into newton.nwttable values( -1, '-1');
END@
—#SET TERMINATOR ;
CONNECT RESET;
```

Pokud nepotřebujete, aby bylo možné lokálně spouštět skripty v produktu DB2 for OS/390 nebo se skripty produktu DB2 UDB nepřipojují k systému OS/390, potom se pro změnu ukončovacích znaků příkazů nedoporučuje metoda —#SET TERMINATOR. Namísto toho byste měli použít existující volbu —tdX nebo;—.

Volba —tdX umožňuje zadat ukončovací znak při volání skriptu prostřednictvím příkazu CLP. Znak 'X' představuje znak používaný jako ukončovací znak příkazu. Příklad:

```
db2 -tvf test.txt -td&
```

Znak & se použije při spouštění skriptu v souboru test.txt jako ukončovací znak příkazu. Pokud skript obsahoval složený příkaz CREATE TRIGGER, bude zapsán následujícím způsobem:

```
CONNECT TO SAMPLE&
DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER&
CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE
ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL
BEGIN ATOMIC
    insert into newton.nwttable values(0,'0');
    insert into newton.nwttable values( -1, '-1');
END&
CONNECT RESET&
TERMINATE&
```

Poznámka: Volba —tdX není k dispozici v editoru příkazů.

Skript obsahující složený příkaz CREATE TRIGGER lze také přepsat pomocí volby ;—, a to následujícím způsobem:

```
CONNECT TO SAMPLE;
DROP TRIGGER newton.NWTRIGGER;
CREATE TRIGGER newton.NWTRIGGER AFTER DELETE
ON newton.NWTTABLE FOR EACH ROW MODE DB2SQL
BEGIN ATOMIC
    insert into newton.nwttable values(0,'0');—
    insert into newton.nwttable values( -1, '-1');—
END;
CONNECT RESET;
TERMINATE;
```

Nedostupný stav databáze v podokně podrobností databáze v Řídicím centru

Pro zobrazení informací o databázích lze použít podokno podrobností Řídicího centra. Výběrem databáze ve stromu objektů nebo v podokně obsahu zobrazíte souhrn jejího stavu. V některých situacích mohou být informace o databázi nedostupné. Některé důvody tohoto faktu jsou popsány v následující tabulce.

Tabulka 36. Důvody pro nedostupnost stavu databáze

Prvek stavu databáze	Možné důvody nedostupnosti stavu
Poslední zálohování	<ul style="list-style-type: none"> • Pro tuto databázi nebylo provedeno žádné zálohování. • Uživatel nemá požadované oprávnění pro přístup k této informaci.
Velikost	<ul style="list-style-type: none"> • Databáze je dřívější verze než 8.2. • Uživatel nemá požadované oprávnění pro přístup k této informaci.
Kapacita	<ul style="list-style-type: none"> • Databáze je dřívější verze než 8.2. • Databáze obsahuje několik oblastí. • Uživatel nemá požadované oprávnění pro přístup k této informaci.
Narušení	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor narušení není zapnutý. • Prodleva časování. Mezi časem, kdy byla databáze aktivována, a časem, kdy bude k dispozici její stav, je asi pětiminutová prodleva.
Údržba	<ul style="list-style-type: none"> • Databáze je dřívější verze než 8.2.

Výchozí generování výstupu zápisem do tabulky (Vytvořit monitor událostí)

Do dialogového okna Volby výstupu, které se spouští z okna Vytvořit monitor událostí, bylo přidáno tlačítko **Generovat**. Klepnutím na tlačítko Generovat vygenerujete výchozí volbu *výstup zápisem do tabulky*. Tento výstup je ekvivalentní syntaxi generované příkazem **db2evtbl**.

Generovaná volba zobrazí uživateli, které tabulky a prvky dat budou při vytváření monitoru zahrnuty. Uživatelé mohou příkaz upravit podle svých potřeb.

Generovaná syntaxe je založena na jménu monitoru událostí a typech událostí uvedených v okně Vytvořit monitor událostí. Před generováním syntaxe volby výstupu zadejte jméno monitoru událostí a typy událostí.

Pokud se jméno monitoru událostí nebo typy událostí po generování volby výstupu změní, zobrazí se zpráva připomínající uživateli, aby před vytvořením monitoru událostí znovu generoval volbu výstupu. Není-li volba výstupu znovu generována, budou tabulky událostí generovány na základě dříve zadaného jména monitoru událostí.

Centrum informačního katalogu

Ukázkové skripty konfigurace

Ukázkové skripty `ICCCConfig.jacl` a `ICCCConfig.properties` jsou dodávány spolu s Centrem informačního katalogu pro web s produktem DB2 Embedded Application Server. Pomocí těchto ukázkových skriptů lze konfigurovat Centrum informačního katalogu pro web pomocí produktu WebSphere Application Server 5. Tyto skripty jsou umístěny v adresáři `sqllib\samples\icweb`.

Konfigurace webového serveru

Při konfiguraci Centra informačního katalogu pro web pomocí produktu DB2 Embedded Application Server musíte, pokud vaše data obsahují adresy URL pro přístup k souborům na serveru, mapovat adresy URL pomocí aliasů v konfiguraci webového serveru na správné umístění. Dále musíte mapovat odkazy nápovědy a copyrightu. Používáte-li produkt DB2

Embedded Application Server, musí být webový server kvůli funkčnosti těchto příkazů správně konfigurován a spuštěn, přestože není nutné se k webovému serveru připojovat.

Další informace o instalaci a konfiguraci

Konfigurační souboru uzlu DB2 - db2nodes.cfg

Parametr `resourcesetname` je podporován pouze v systémech AIX, HP-UX, Solaris Operating Environment a Linux.

V operačních systémech Linux definuje sloupec `resourcesetname` číslo, které odpovídá uzlu NUMA (Non-Uniform Memory Access) v systému. Kromě jádra 2.6 s podporou zásad NUMA musí být k dispozici systémový obslužný program `numactl`. Další informace o podpoře NUMA v operačních systémech Linux naleznete na stránce `man` obslužného programu `numactl`.

Příklad použití parametru `resourcesetname` v operačních systémech Linux:

Tento příklad znázorňuje nastavení čtyřuzlového počítače NUMA, jehož každý logický uzel je přidružen k uzlu NUMA.

Postup:

1. Zajistěte, aby systém podporoval funkce NUMA.
2. Zadejte následující příkaz:

```
$ numactl --hardware
```

Zobrazí se výstup podobný následujícímu:

```
Dostupné: 4 uzly (0-3)
Velikost uzlu 0: 1901 MB
Volné místo v uzlu 0: 1457 MB
Velikost uzlu 1: 1910 MB
Volné místo v uzlu 1: 1841 MB
Velikost uzlu 2: 1910 MB
Volné místo v uzlu 2: 1851 MB
Velikost uzlu 3: 1905 MB
Volné místo v uzlu 3: 1796 MB
```

3. V tomto příkladu jsou v systému čtyři uzly NUMA. Následující úpravou souboru `db2nodes.cfg` přidruzte jednotlivé vícenásobné logické uzly (MLN) k uzlu NUMA v systému:

```
0 hostname 0 hostname 0
1 hostname 1 hostname 1
2 hostname 2 hostname 2
3 hostname 3 hostname 3
```

Proměnná registru DB2NOLIOAIO nahrazena proměnnou DB2LINUXAIO (Linux)

Proměnná registru DB2NOLIOAIO produktu DB2 Universal Database (UDB) již není od verze 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) podporována. V případě uživatelů systému Linux byla proměnná registru DB2NOLIOAIO nahrazena proměnnou DB2LINUXAIO.

- Chcete-li v systému Linux povolit podporu asynchronního vstupu/výstupu (AIO), spusíte příkaz

```
db2set DB2LINUXAIO=true
```

apote restartujte produkt DB2 UDB.

Poznámka: Chce-li uživatel použít asynchronní vstup a výstup, musí instalovat verzi libaio-0.3.98 nebo pozdější a vlastnit jádro podporující asynchronní vstup a výstup.

- Chcete-li v systému Linux zakázat podporu asynchronního vstupu/výstupu (AIO), spusíte příkaz

```
db2set DB2LINUXAIO=false
```

apote restartujte produkt DB2 UDB.

Aplikační server pro produkt DB2 UDB

Aplikační server pro produkt DB2 Universal Database (UDB) již nepodporuje vzdálenou správu a uložené procedury.

Aktualizovaná témata jsou následující:

Povolení aplikačního serveru pro produkt DB2 UDB

Při zpřístupnění databáze jsou provedeny následující akce:

- Připojení k určené databázi
- Vytvoření a naplnění tabulek metadat
- Aktualizace parametrů DBM CFG, JDK_PATH a JAVA_HEAP_SZ
- Instalace aplikace Webové služby DB2

Předpoklad:

V systému Linux musíte po instalaci aplikačního serveru a před jeho zpřístupněním nastavit prostředí Linux Java. Podrobnosti o nastavení prostředí Linux Java naleznete v příručce Application Development Guide: Building and Running Applications.

Postup:

Chcete-li povolit aplikační server pro produkt DB2 UDB, postupujte takto:

1. Přihlašte se k serveru DB2 jako uživatel **root** (systémy Linux nebo UNIX) nebo jako uživatel s oprávněním typu **Administrátor** (systémy Windows).
2. V operačních systémech standardu Linux– a UNIX– spusíte následující příkaz:

```
. /cesta_instance_db2/sql1lib/db2profile
```

,kde *cesta_instance_db2* představuje adresář, v němž byla vytvořena instance DB2 UDB.

3. Spusíte některý z následujících příkazů:

- V operačních systémech Linux a UNIX:

```
instalační_cesta_apl_serveru/bin/enable.sh
-db alias_db
-user uživatel_db
-password heslo_db
-db2path cesta_k_sql1lib
-instance jméno_instance
-easpath cesta_k_eas
-fencedid jméno_chráněného_uživatele
```

- V operačních systémech Windows:

```
instalační_cesta_apl_serveru\bin\enable
-db alias_db
-user uživatel_db
-password heslo_db
-db2path cesta_k_sql1lib
-instance jméno_instance
-easpath cesta_k_eas
```

, kde:

- *alias_db* je alias databáze, která má být zpřístupněna.
- *uživatel_db* je jméno uživatele, které bude použito při připojování k databázi.
- *heslo_db* je heslo odpovídající jménu uživatele, které bude použito při připojování k databázi.
- *cesta_k_sqllib* je cesta k adresáři SQLLIB instance DB2 UDB. Tato cesta se používá při aktualizaci DB2EAS požadovanými soubory JAR.
- *jméno_instance* je jméno instance DB2 UDB.
- *cesta_k_eas* je cesta k vestavěnému aplikačnímu serveru.
- *jméno_chráněného_uživatele* je jméno chráněného uživatele.

Jakmile je aplikační server pro produkt DB2 UDB povolen, je automaticky spuštěn.

Spuštění aplikačního serveru pro produkt DB2 UDB lokálně

Aplikační server by měl být spuštěn pomocí jména chráněného uživatele pro systémy vytvářející webové služby v prostředí .NET nebo pouze spuštějící produkt XML Metadata Registry (XMR).

Spuštění aplikačního serveru pro produkt DB2 UDB vzdáleně

Tento oddíl byl odebrán. Aplikační server pro produkt DB2 UDB již nepodporuje vzdálenou správu.

Zastavení aplikačního serveru pro produkt DB2 UDB lokálně

Aplikační server by měl být zastaven pomocí jména chráněného uživatele pro systémy vytvářející webové služby v prostředí .NET nebo pouze spouštějící produkt XML Metadata Registry (XMR).

Zastavení aplikačního serveru pro produkt DB2 UDB vzdáleně

Tento oddíl byl odebrán. Aplikační server pro produkt DB2 UDB již nepodporuje vzdálenou správu.

Oinstalace aplikačního serveru pro produkt DB2 UDB

Tento oddíl byl odebrán. Aplikační server pro produkt DB2 UDB již nepodporuje vzdálenou správu.

Zpřístupnění produktu DB2 Embedded Application Server

Zpřístupněná databáze produktu DB2 Embedded Application Server musí být umístěna ve 32bitové instanci. Všechny databáze, k nimž se přistupuje z produktu DB2 Embedded Application Server, lze umístit do 32bitových nebo 64bitových instancí.

Implementace Webových nástrojů DB2

Aplikační servery používající sadu JDK 1.4 již nevyžadují přizpůsobení proměnné CLASSPATH během implementace Webových nástrojů DB2. Všechny závislosti, včetně závislosti pro analyzátor XML a převaděč, jsou nyní implementovány pomocí webového modulu a předpokládá se, že budou načítány z adresáře WEB-INF\lib podle specifikace J2EE. Tyto změny ovlivní dvě informační témata:

- Implementace Webových nástrojů DB2 na aplikačních serverech WebLogic
- Implementace Webových nástrojů DB2 na jiných aplikačních serverech

Aktualizovaná témata jsou následující:

Implementace Webových nástrojů DB2 na aplikační servery WebLogic

Tato úloha popisuje implementaci a konfiguraci Webových nástrojů DB2 (včetně nástrojů Webové příkazové centrum a Webové centrum narušení) na server BEA WebLogic 7.0. Tyto nástroje se spouští jako webové aplikace na webovém serveru a poskytují přístup k serverům DB2 pomocí webového prohlížeče.

Předpoklady:

Před instalací Webových nástrojů DB2 na server WebSphere ověřte, že máte následující software:

- Aplikační server BEA WebLogic 7.0.
- Administrační klient IBM DB2 verze 8.
- Webový prohlížeč podporující standard HTML 4.0.

Poznámka: Sada Webové nástroje DB2 byla testována v prohlížečích Netscape 4.x, Netscape 6.x, Netscape 7.x, Mozilla 1.x, Internet Explorer 5.x, Opera 6.x, Konqueror 3.x (Linux) a EudoraWeb 2.x (Palm OS). Při použití některých netestovaných webových prohlížečů bude pravděpodobně nutné přidání explicitního odkazu do konfigurace servletu.

Omezení:

Implementace Webových nástrojů DB2 se týkají následující omezení:

- Nejsou podporovány vícenásobné převody jazyka a kódové stránky mezi střední vrstvou a servery DB2. Ačkoli platným jazykem serveru je skutečně ten, který je zobrazen, některé znaky se mohou zobrazit nesprávně.
- Chcete-li pro databáze, tabulkové prostory a kontejnery tabulkových prostorů sledovat varovné zprávy o narušení pomocí Webového centra narušení, je nutné zajistit, aby databáze byly katalogizovány na webovém aplikačním serveru.
- Používání tlačítek webového prohlížeče (**Zastavit**, **Zpět**, **Historie**) není při práci s Webovými nástroji DB2 podporováno.
- Pokud s nástrojem Webové nástroje DB2 používáte webový prohlížeč Netscape Navigator 4, může se stát, že zobrazení webového prohlížeče se nebude řádně obnovovat. Pokud se s tímto problémem setkáte, můžete zobrazení obnovit minimalizováním a následným maximalizováním okna webového prohlížeče. Další možností jak zobrazení obnovit je skrytí okna prohlížeče za jiné okno a následné přenesení okna prohlížeče opět do popředí.
- Chcete-li přiřadit libovolnému systému DB2 Universal Database (UDB), uzlu instance nebo databázi vlastní alias, musíte ho explicitně katalogizovat na aplikačním serveru pomocí modulu Asistent pro konfiguraci DB2 nebo Řídící centrum DB2.
- Sada nástrojů Webové nástroje DB2 při prvním spuštění vyžaduje pro inicializaci znatelně delší čas než při dalších startech. Většina z tohoto čekání je způsobena automatickým katalogizačním procesem. Pokud si použití funkce automatické katalogizace nepřejete, můžete čekání zkrátit vypnutím této funkce v konfiguraci servletu.

Poznámka: Konfigurační parametry servletu jsou dostupné v souboru deskriptoru implementace `web.xml`. Jména parametrů a výchozí hodnoty se mohou měnit s každou verzí. Některé aplikační servery mohou povolovat změny těchto parametrů, a to buď prostřednictvím svého rozhraní, nebo přímou úpravou souboru `web.xml`.

- Výstupní vyrovnávací paměť (pro výsledky) má při použití prohlížeče stolního počítače nebo laptopu absolutní maximální velikost 1 MB, a to i tehdy, je-li konfigurována na vyšší kapacitu. V případě webových prohlížečů PDA je limitní hodnota 1 kB.

- V operačních systémech Linux, UNIX, a Windows Webové nástroje DB2 automaticky zaznamenávají a katalogizují všechny systémy v rámci stejné sítě TCP/IP, v níž se nachází aplikační server. Adresy IP systémů ve stejné síti TCP/IP mají první tři číslice shodné. Nástroje se snaží katalogizovat uzly systému DB2 UDB podle původního jména vzdáleného hostitele TCP/IP. Vyskytne-li se duplicitní jméno, nástroje místo něj přiřadí jedinečné náhodné jméno. Chcete-li zpřístupnit jakékoli další administrační servery DB2, je třeba je explicitně katalogizovat na aplikačním serveru. Mezi ně mohou patřit všechny servery s protokolem TCP/IP, které nepatří do stejné sítě TCP/IP jako aplikační server, a také všechny servery, které nepoužívají protokol TCP/IP.
- V operačních systémech Linux, UNIX a Windows Webové nástroje DB2 automaticky zaznamenávají a katalogizují všechny uzly instancí DB2 UDB a databáze umístěné v katalogizovaných systémech DB2 UDB. Vzdálenou instanci je možné konfigurovat pro použití více komunikačních protokolů. Katalog bude proto obsahovat samostatný uzel pro každý protokol podporovaný automaticky katalogizovanou instancí. Vyskytne-li se duplicitní jméno, nástroje místo něj přiřadí jedinečné náhodné jméno.

Postup:

Chcete-li instalovat Webové nástroje DB2 na aplikačních serverech WebLogic, postupujte takto:

1. Implementujte Webové nástroje DB2 pomocí administrační konzoly WebLogic následujícím postupem:
 - a. Spusťte administrační konzolu WebLogic.
 - b. V levém panelu okna klepněte na volbu **domain** → **deployments** → **Web Applications**.
 - c. Klepnutím na odkaz **Configure a new Web Application** nainstalujte webovou aplikaci Webové nástroje DB2.
 - d. Projděte výpis souborového systému a vyhledejte soubor `SqlLib\tools\web\db2wa.war`.
 - e. Klepněte na volbu **select** vedle jména souboru `db2wa.war`.
 - f. V seznamu dostupných serverů vyberte ten, který bude hostit sadu Webové nástroje DB2 a klepnutím na šipku jej přesuňte mezi cílové servery.

Poznámka: Je třeba zachovat původní jméno **db2wa**, neboť jej sada Webové nástroje DB2 používá napevno.

- g. Klepněte na tlačítko **Configure and Deploy**.
 - h. Počkejte, než aplikační server obnoví stav implementace webové aplikace na vybraném serveru. Proběhne-li akce úspěšně, mělo by se zobrazit **Deployed=true**.
2. Vyvolejte webovou aplikaci Webové nástroje DB2, která je umístěna na adrese:
`http://jméno_serveru:číslo_portu_apl_serveru/db2wa`

Například `http://jméno_serveru:7001/db2wa`.

Implementace Webových nástrojů DB2 na jiné aplikační servery

Tato úloha popisuje implementaci a konfiguraci Webových nástrojů DB2 (včetně Webového příkazového centra a Webového centra narušení) na dalších aplikačních serverech, jako je Tomcat 4.0 a Macromedia JRun 4.0. Tyto nástroje se spouští jako webové aplikace na webovém serveru a poskytují přístup k serverům DB2 pomocí webového prohlížeče.

Předpoklady:

Před instalací Webových nástrojů DB2 ověřte, že máte následující software:

- Aplikační server, jako je:

- Tomcat 4.0 Servlet/JSP Container (<http://jakarta.apache.org/tomcat/>)
- Macromedia JRun 4.0
- Administrační klient IBM DB2 verze 8.
- Webový prohlížeč podporující standard HTML 4.0.

Omezení:

Implementace Webových nástrojů DB2 se týkají následující omezení:

- Nejsou podporovány vícenásobné převody jazyka a kódové stránky mezi střední vrstvou a servery DB2. Ačkoli platným jazykem serveru je skutečně ten, který je zobrazen, některé znaky se mohou zobrazit nesprávně.
- Chcete-li pro databáze, tabulkové prostory a kontejnery tabulkových prostorů sledovat varovné zprávy o narušení pomocí Webového centra narušení, je nutné zajistit, aby databáze byly katalogizovány na webovém aplikačním serveru.
- Používání tlačítek webového prohlížeče (**Zastavit**, **Zpět**, **Historie**) není při práci s Webovými nástroji DB2 podporováno.
- Pokud s nástrojem Webové nástroje DB2 používáte webový prohlížeč Netscape Navigator 4, může se stát, že zobrazení webového prohlížeče se nebude řádně obnovovat. Setkáte-li se s tímto problémem, můžete aktualizovat zobrazení minimalizováním a následným obnovením okna webového prohlížeče. Další možností jak zobrazení obnovit je skrytí okna prohlížeče za jiné okno a následné přenesení okna prohlížeče opět do popředí.
- Chcete-li přiřadit libovolnému systému DB2 UDB, uzlu instance nebo databázi vlastní alias, musíte ho explicitně katalogizovat na aplikačním serveru pomocí modulu Asistent pro konfiguraci DB2 nebo Řídicí centrum DB2.
- Sada nástrojů Webové nástroje DB2 při prvním spuštění vyžaduje pro inicializaci znatelně delší čas než při dalších startech. Většina z tohoto čekání je způsobena automatickým katalogizačním procesem. Pokud si použití funkce automatické katalogizace nepřejete, můžete čekání zkrátit vypnutím této funkce v konfiguraci servletu.

Poznámka: Konfigurační parametry servletu jsou dostupné v souboru deskriptoru implementace `web.xml`. Jména parametrů a výchozí hodnoty se mohou měnit s každou verzí. Některé aplikační servery mohou povolovat změny těchto parametrů, a to buď prostřednictvím svého rozhraní, nebo přímou úpravou souboru `web.xml`.

- Výstupní vyrovnávací paměť (pro výsledky) má při použití prohlížeče stolního počítače nebo laptopu absolutní maximální velikost 1 MB, a to i tehdy, je-li konfigurována na vyšší hodnotu. V případě webových prohlížečů PDA je limitní hodnota 1 kB.
- V operačních systémech Linux, UNIX, a Windows Webové nástroje DB2 automaticky zaznamenávají a katalogizují všechny systémy v rámci stejné sítě TCP/IP, v níž se nachází aplikační server. Adresy IP systémů ve stejné síti TCP/IP mají první tři číslice shodné. Nástroje se snaží katalogizovat uzly systému DB2 UDB podle původního jména vzdáleného hostitele TCP/IP. Vyskytne-li se duplicitní jméno, nástroje místo něj přiřadí jedinečné náhodné jméno. Chcete-li zpřístupnit jakékoli další administrační servery DB2, je třeba je explicitně katalogizovat na aplikačním serveru. Mezi ně mohou patřit všechny servery s protokolem TCP/IP, které nepatří do stejné sítě TCP/IP jako aplikační server, a také všechny servery, které nepoužívají protokol TCP/IP.
- V operačních systémech Linux, UNIX a Windows Webové nástroje DB2 automaticky zaznamenávají a katalogizují všechny uzly instancí DB2 UDB a databáze umístěné v katalogizovaných systémech DB2 UDB. Vzdálenou instanci je možné konfigurovat pro použití více komunikačních protokolů. Katalog bude proto obsahovat samostatný uzel pro každý protokol podporovaný automaticky katalogizovanou instancí. Vyskytne-li se duplicitní jméno, nástroje místo něj přiřadí jedinečné náhodné jméno.

Postup:

Dále jsou uvedeny postupy instalace sady Webové nástroje DB2 pomocí aplikačních serverů, jako jsou Tomcat 4.0 nebo Macromedia JRun 4.0:

Tomcat 4.0

1. Připravte konfigurační soubor serveru Tomcat 4.0 (CLASSPATH) pomocí následujícího postupu:
 - a. Vytvořte novou proměnnou prostředí **CATALINA_HOME** obsahující cestu k serveru Tomcat 4.0 (jeho kořenový adresář). Například **D:\jakarta-tomcat-4.0.3**.
 - b. Ověřte, že je kontejner Tomcat Servlet/JSP funkční:
 - 1) Spusťte server Tomcat spuštěním souboru **startup.bat** v adresáři bin serveru Tomcat.
 - 2) Pomocí webového prohlížeče přejděte na hlavní webovou stránku **http://localhost:8080/**.
2. Implementujte Webové nástroje DB2 do kontejneru Tomcat Servlet/JSP výběrem instalační cesty sady Webové nástroje DB2 (tj. Sqllib\tools\web\db2wa.war) a zkopírováním souboru **db2wa.war** do implementačního adresáře serveru Tomcat (tj. adresáře webapps).
3. Vyvolejte Webové nástroje DB2 v kontejneru Tomcat Servlet/JSP následujícím postupem:
 - a. Otevřete příkazové okno DB2 a přejděte do adresáře bin serveru Tomcat.
 - b. Spusťte server Tomcat pomocí souboru **startup.bat** a ověřte, že do adresáře webapps byl přidán nový adresář (**db2wa**).

Poznámka: Spuštěním souboru **startup.bat** z příkazového řádku se nenastaví proměnná DB2PATH. Před povolením nastavení parametru DB2PATH je třeba změnit řádek CLASSPATH, aby obsahoval explicitní odkaz na instalační cestu produktu DB2 UDB, nikoliv na proměnnou prostředí %DB2PATH%.

- c. Aplikace Webové nástroje DB2 je umístěna na adrese **http://localhost:8080/db2wa** a lze k ní přistupovat pomocí webového prohlížeče podporujícího standard HTML 4.0.

JRun

1. Připravte nový aplikační server pro sadu Webové nástroje DB2 provedením následujících kroků:

Doporučení:

Vytvoření nového aplikačního serveru se doporučuje, není však povinné. Pro účely testování lze použít standardní server, vyžaduje se pouze konfigurace cesty ke třídám prostředí JVM a implementace.

- a. Spusťte komponentu JRun Management Console a přihlašte se jako administrátor aplikačního serveru.
- b. Vytvořte nový aplikační server prostřednictvím položky **Create New Server** umístěné vpravo nahoře na hlavní stránce. Jméno hostitele localhost neměňte.
- c. Zadejte jméno nového serveru (**DB2WebToolsServer**) a klepněte na položku JRun Server Directory. Hodnota se vyplní automaticky.
- d. Klepněte na tlačítko **Create Server**.
- e. Zznamenejte vygenerované hodnoty nebo zadejte nové hodnoty následujících položek:

- Adresa URL poskytovatele rozhraní JNDI
 - Číslo portu webového serveru. Tato hodnota bude použita v adrese URL Webových nástrojů DB2 (tedy `http://localhost:číslo_portu_webového_serveru/db2wa`).
 - Číslo portu serveru proxy webového konektoru
- f. V případě potřeby klepněte na příkaz **Update port numbers** a zavřete okno.
2. Implementujte sadu Webové nástroje DB2 na aplikační server JRun provedením následujících kroků:
- a. Spusťte aplikační server určený jako hostitel webové aplikace Webové nástroje DB2 (DB2WebToolsServer, standardní nebo libovolný kromě možnosti admin).
 - b. Klepněte na položku **Web Applications** a poté na tlačítko **Add**.
 - c. Projděte oddíl **Deployment File** a vyberte soubor `Sqllib\tools\web\db2wa.war` v instalační cestě produktu DB2 UDB.
 - d. Klepněte na položku **Deploy** a potvrďte kontextovou cestu `/db2wa`.
 - e. Vyberte aplikační server a potvrďte, že se má aplikace Webové nástroje DB2 zobrazit v oddílu **Web Applications**. Na této stránce *neklepejte* na tlačítko **Apply**.
 - f. Vyberte odkaz **Home** na panelu vlevo nahoře na hlavní stránce.
 - g. Znovu spusťte aplikační server z pohledu **Home**, který obsahuje sadu Webové nástroje DB2 (**DB2WebToolsServer**).

Aplikace Webové nástroje DB2 je umístěna na adrese `http://localhost:číslo_portu_web_serveru/db2wa` a lze k ní přistupovat pomocí webového prohlížeče podporujícího standard HTML 4.0.

Přímý vstup a výstup na blokových zařízeních (Linux)

V souborových systémech i blokových zařízeních pro distribuce systému Linux s jádrem 2.6 je nyní podporován přímý vstup a výstup. Přímý vstup a výstup na blokových zařízeních je alternativní cestou, jak zadat kontejnery zařízení pro základní diskový přístup. Výkon přímého vstupu a výstupu je ekvivalentní metodě základního přístupu pro znakové zařízení. Produkt DB2 Universal Database (UDB) povoluje přímý vstup a výstup při otevírání tabulkového prostoru, pokud příkaz `CREATE TABLESPACE` udává jméno blokového zařízení pro cestu kontejneru. Dříve se stejného výkonu dosahovalo pomocí metody základního diskového přístupu, což vyžadovalo vazbu blokového zařízení ke znakovému zařízení pomocí obslužného programu `raw`.

Tabulka 37. Porovnání přímého vstupu a výstupu a základního diskového přístupu.

Základní vstup/výstup pomocí blokového zařízení s přímým vstupem/výstupem (nová metoda)	Základní vstup/výstup pomocí ovladače znakového zařízení a obslužného programu <code>raw</code> (stará metoda)
<pre>CREATE TABLESPACE dms1 MANAGED BY DATABASE USING (DEVICE '/dev/sda5' 11170736)</pre>	<pre>CREATE TABLESPACE dms1 MANAGED BY DATABASE USING (DEVICE '/dev/raw/raw1' 11170736)</pre>

Přestože produkt DB2 UDB stále podporuje pro základní vstup/výstup metodu použití obslužného programu `raw`, poslední distribuce tuto funkci nepodporují a v budoucnu může být odebrána. Preferovanou metodou je použití nové metody přímým zadáním zařízení.

Doporučení:

Chcete-li využívat výhod přímého diskového přístupu, vytvořte kontejnery zařízení DMS pomocí přímého vstupu a výstupu, tím se vyhnete pozdějším problémům s migrací.

Poznámka: Přímý vstup a výstup není produktem DB2 UDB on Linux/390 podporován.

Démon Informačního centra DB2 (Linux a UNIX)

Démon Informačního centra DB2 je zodpovědný za řízení serveru dokumentace DB2. Démon, který je částí instalace Informačního centra DB2, se skládá ze dvou souborů:

- db2icd – inicializační skript
- db2ic.conf – konfigurační soubor

Tyto soubory jsou instalovány v následujících umístěních:

AIX /etc/db2icd
/var/db2/v81/db2ic.conf

HP /sbin/init.d/db2icd
/var/opt/db2/v81/db2ic.conf

Solaris Operating Environment
/etc/init.d/db2icd
/var/db2/v81/db2ic.conf

Linux /etc/init.d/db2icd
/var/db2/v81/db2ic.conf

Spuštění a zastavení démona Informačního centra (AIX, provozní prostředí Solaris, HP, Linux)

Jediná situace, kdy byste měli spouštět a zastavovat démona ručně, nastává v případě, že chcete pro démona změnit proměnné konfigurace. Za běžných okolností se démon spouští při spuštění systému, podle úrovní spuštění vytvořených během instalace Informačního centra DB2.

Postup:

Chcete-li spustit a zastavit démona Informačního centra, postupujte takto:

1. Zastavte démona, je-li už spuštěn. Na příkazový řádek zadejte:
`INIT_DIR/db2icd stop`
, kde *INIT_DIR* představuje instalační adresář souboru **db2icd** uvedeného výše.
2. Úpravou souboru **db2ic.conf** změňte libovolné proměnné démona. Současně můžete změnit číslo portu TCP, kde je k dispozici dokumentace, a umístění aktuálního pracovního prostoru používaného spuštěným démonem.
3. Spusťte démona. Na příkazový řádek zadejte:
`INIT_DIR/db2icd start`
, kde *INIT_DIR* představuje instalační adresář souboru **db2icd** uvedeného výše.

Démon při spuštění použije nové proměnné prostředí.

Existuje také volba pro okamžité ukončení a restartování démona. Na příkazový řádek zadejte:

```
INIT_DIR/db2icd restart
```

, kde *INIT_DIR* představuje instalační adresář souboru **db2icd** uvedeného výše.

Stav démona lze kdykoli ověřit. Na příkazový řádek zadejte:

```
INIT_DIR/db2icd status
```

,kde *INIT_DIR* představuje instalační adresář souboru db2icd uvedeného výše. Démon vrátí aktuální stav a zobrazí identifikátor procesů démona, je-li aktivní.

Klíčová slova a ukázkové soubory souboru odpovědí

Chcete-li instalovat Informační centrum DB2 verze 8.2 pomocí souboru odpovědí, použijte následující informace:

Klíčové slovo souboru odpovědí (PROD)
INFORMATION_CENTER

Jméno souboru odpovědí
db2doce.rsp

Kódy chyb při instalaci pomocí souboru odpovědí

Následující kód chyby platí pouze pro operační systém Windows a nelze jej použít v operačních systémech Linux a UNIX.

3010 Instalace byla úspěšná, k dokončení je však vyžadován restart počítače.

Uživatelské účty vyžadované pro instalaci serverů DB2 (Windows)

Zvýšit kvóty

Uživatelské právo *Zvýšit kvóty* bylo v operačních systémech Windows XP a Windows Server 2003 změněno na *Upravit kvóty paměti pro proces*.

Uživatelská práva udělená instalačním programem produktu DB2 - Ladit programy

Instalační program produktu DB2 neuděluje uživatelské právo Ladit programy. Instalační program produktu DB2 uděluje následující uživatelská práva:

- Pracovat jako část operačního systému.
- Vytvořit objekt prvku
- Zamknout stránky v paměti
- Přihlásit se jako služba
- Zvýšit kvóty
- Zaměnit prvek úrovně procesu.

Podpora asynchronního vstupu a výstupu (Linux)

Podpora asynchronního vstupu a výstupu (AIO) je nyní k dispozici v systému Linux (jádro 2.6 a některá jádra 2.4) pro základní zařízení a souborové systémy O_DIRECT. Asynchronní vstup a výstup zlepšuje výkon agenta pro čištění stránek. Asynchronní vstup a výstup můžete v systému Linux povolit či zakázat zadáním příkazu **db2set**.

Chce-li uživatel použít asynchronní vstup a výstup, musí instalovat verzi libaio-0.3.98 nebo pozdější a vlastnit jádro podporující asynchronní vstup a výstup. Dále musí uživatel spustit příkaz **db2set DB2LINUXAIO=true** a restartovat produkt DB2 Universal Database.

Příkaz db2ln byl změněn, aby vytvářel odkazy na 64bitovou knihovnu produktu DB2 UDB (Linux a UNIX)

V předchozích úrovních produktu DB2 Universal Database (UDB) verze 8 vytvářel příkaz **db2ln** určité odkazy produktu DB2 do adresářů /usr/lib a /usr/include. Na platformách podporujících 32bitové i 64bitové instance produktu DB2 UDB tyto odkazy standardně ukazují na soubory knihovny nebo zahrnují soubory v adresářích DB2DIR/lib64 nebo

DB2DIR/include64, kde parametr DB2DIR představuje instalační adresář produktu DB2 verze 8. Nechcete-li použít výchozí nastavení, můžete bitovou šířku slova změnit spuštěním příkazu **db2ln** s příznakem -w:

```
db2ln -w 32|64
```

Tím se vyhnete společné existenci 32bitových a 64bitových instancí produktu DB2 UDB v některých platformách.

Od verze 8.2 produktu DB2 UDB vytváří příkaz **db2ln** na těchto platformách odkazy na 64bitové knihovny v odpovídajících adresářích. V takovém případě se příznak -w používá pouze pro naplnění adresáře /usr/include. Když příkaz **db2ln** vytvoří odkazy na soubory knihovny DB2 UDB, budou na podporovaných platformách vytvořeny 32bitové i 64bitové odkazy. To umožňuje existenci a spouštění 32bitových a 64bitových instancí zároveň.

V některých distribucích systému Linux je balík RPM pro vývoj modulu libc dodáván společně s knihovnou /usr/lib/libdb2.so nebo /usr/lib64/libdb2.so. Tato knihovna se používá pro implementaci databáze Berkeley DB společnosti Sleepycat Software a nesouvisí s produktem DB2 UDB společnosti IBM. Tento soubor ovšem zablokuje příkazy **db2ln** a **db2rmln**. Příkaz **db2ln** soubor nepřepíše a příkaz **db2rmln** soubor neodstraní. Chcete-li v takovém případě kompilovat aplikace pomocí produktu DB2 UDB, musíte procesům kompilace a sestavení zadat úplnou cestu k souborům záhlaví, resp. knihovnám produktu DB2 UDB. Jedná se o doporučenou metodu, protože umožňuje kompilaci a sestavení pro různá vydání produktu DB2 UDB ve stejném počítači.

Podrobnosti týkající se omezení při použití příkazu **db2ln** naleznete v dokumentaci k produktu DB2 UDB verze 8.2 v příručce *Instalace a konfigurace*.

Query Patroller

Aktualizace chování tříd dotazů

Při provedení některé z následujících úloh prostřednictvím centra Query Patroller nebo z příkazového řádku modulu Query Patroller se zobrazí varovná zpráva:

- přidání třídy dotazů,
- odebrání třídy dotazů,
- aktualizace maximálních nákladů dotazu pro třídu dotazů.

Text varování:

```
DQP1024W Vytvoření, změny a odebrání třídy dotazů se  
projeví až po restartování serveru Query Patroller.
```

Také v příručce *DB2 Query Patroller™ Guide: Installation, Administration, and Usage* verze 8.2 je uvedeno, že po vytvoření, změně nebo odebrání tříd dotazů je nutné restartovat server Query Patroller, aby změny vstoupily v platnost.

Zpráva ani text v příručce již neodpovídají skutečnosti. Uvedené akce s třídami dotazů se projeví bezprostředně po provedení, pokud nejsou ve frontě zařazeny žádné dotazy ani neprobíhá jejich zpracování. Pokud existují dotazy ve frontě nebo zpracovávané dotazy, včetně nově zadaných dotazů, změny třídy dotazů proběhnou po dokončení zpracování čekajících nebo právě prováděných dotazů. Nechcete-li čekat na dokončení všech čekajících a zpracovávaných dotazů, musíte restartovat server Query Patroller.

Poznámka: Aktualizace maximálního počtu dotazů pro třídu dotazů se podobně jako u starších verzí modulu Query Patroller projeví okamžitě.

Aktualizace definic pro stavy spravovaných dotazů

Významy stavů dotazu *Zrušeno* a *Hotovo* byly aktualizovány následujícím způsobem:

Zrušeno

Dotaz byl zrušen prostřednictvím Centra Query Patroller nebo prostřednictvím příkazového řádku modulu Query Patroller, a to administrátorem, odesilatelem, nebo operátorem, jehož profil obsahuje oprávnění MONITORING s autorizací pro úpravy. *Zrušit* lze pouze *spuštěné*, *pozastavené* a *vydané* dotazy a *dotazy ve frontě*.

Hotovo

Dotaz byl úspěšně dokončen.

Poznámka: Ačkoli samotný dotaz byl dokončen bez chyby, aplikace může obdržet chybu, bylo-li dokončení způsobeno externí událostí, například **vynuceným ukončením aplikací DB2**.

Vytvoření tabulek Explain před spuštěním generátoru historických dat produktu Query Patroller

Pokud při spuštění generátoru historických dat produktu Query Patroller dosud neexistují tabulky Explain, budou generátorem vytvořeny. Důrazně se však doporučuje vytvořit tabulky Explain ještě před spuštěním generátoru historických dat. Při vytváření tabulek Explain zkontrolujte, že je vytváříte ve stejné oblasti. Aktivní vytvoření tabulek Explain ve stejné oblasti vede ke zlepšení výkonu prostředku Vysvětlení. Toto zlepšení zvyšuje výkon generátoru historických dat.

Kontrola souborů žurnálu produktu Query Patroller pro analýzu historie

Pokud sloupec **Explain Run** (vysvětlit spuštění) v sestavě Aktivita dotazu v průběhu času (Analýza historie) obsahuje stav dotazu **Ran unsuccessfully** (Spuštěno neúspěšně), nebyla pro dotaz generována data historie. Proto se dotaz nezobrazí v žádné sestavě ani grafu analýzy historie. Jak je dokumentováno ve verzi 8, chcete-li určit příčinu neúspěšnosti dotazu, můžete prozkoumat soubor qpuser.log.

Kromě souboru qpuser.log byste měli prozkoumat také soubor qpdiaq.log.

Nestandardní ukončení generátoru historických dat

Pokud spustíte generátor historických dat a ukončíte jej nestandardním způsobem, dojde při příštím pokusu o jeho spuštění k chybě. Mezi nestandardní ukončení patří:

- Produkt DB2 Universal Database se neočekávaně ukončí
- zadání příkazu db2stop force,
- zadání příkazu killdb2.

Po nestandardním ukončení generátoru historických dat musíte před dalším pokusem o jeho spuštění zadat následující příkaz:

```
qp -d databáze generate historical_data stop
```

,kde *databáze* určuje databázi, na níž je příkaz spuštěn.

Dynamická aktualizace třídy dotazů

Určité operace třídy dotazů již nevyžadují ukončení a restartování produktu Query Patroller, aby vstoupily v platnost.

V následující tabulce je aktivním dotazem dotaz, jehož stav je Spuštěno nebo Ve frontě.

Tabulka 38. Podmínky, za nichž změny třídy dotazů vstoupí v platnost

Typ změny	Podmínky, za nichž změny vstoupí v platnost
Přidání, odebrání nebo aktualizace třídy dotazů.	Pokud neexistují žádné aktivní dotazy, jsou změny uplatněny okamžitě.
Aktualizace třídy dotazů, která zahrnuje pouze změnu hodnoty Maximální počet dotazů .	Je uplatněna okamžitě, i v případě, že existují aktivní dotazy.
Aktualizace třídy dotazů, která zahrnuje pouze změnu hodnoty Maximální náklady na dotaz .	<p>Pokud existují aktivní dotazy, aktualizace vstoupí v platnost, jakmile je splněna některá z následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produkt Query Patroller je ukončen a restartován. • Neexistují žádné další aktivní dotazy. <p>Poznámka: Pokud existuje nevyřízená změna hodnoty Maximální náklady na dotaz, nebudou uplatněny žádné následné změny třídy dotazů libovolného typu, dokud nebude splněna jedna z výše uvedených podmínek.</p>
Přidání nebo odebrání třídy dotazů.	<p>Pokud existují aktivní dotazy, přidání nebo odebrání vstoupí v platnost, jakmile je splněna některá z následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produkt Query Patroller je ukončen a restartován. • Neexistují žádné další aktivní dotazy.

Chování vnořeného dotazu

Vnořené dotazy nemohou být zařazeny do fronty. Namísto toho bude vnořený dotaz spuštěn okamžitě, jakmile překročí práh, který by normálně způsobil zařazení dotazu do fronty.

Omezení typem příkazu SQL

Oproti předchozí dokumentaci lze zařadit do fronty dotazy s následujícími příkazy:

- dotazy obsahující statické příkazy SQL s hostitelskými proměnnými,
- dotazy obsahující funkci hodnoty identity (IDENTITY_VAL_LOCAL) nebo funkci hodnoty pořadí, jako jsou NEXT VALUE FOR či PREVIOUS VALUE FOR.

Omezení rozlišení při použití klienta Terminal Services Client

Používáte-li klienta Terminal Services Client s rozlišením 640x480 pro připojení ke vzdálené pracovní ploše, která je spuštěna v Centru Query Patroller, může se okno Předvolby odeslání zobrazovat prázdné. Chcete-li okno Předvolby odeslání zobrazit správně, musíte použít vyšší rozlišení než 640x480.

Podpora nové skupiny pro odeslání dotazu

Od verze 8.2 podporuje produkt DB2 Universal Database (UDB) kromě skupin operačního systému také skupiny uživatelů. Proto nastala malá změna v rozbalovacím seznamu **Použitý profil zadavatele** v okně Předvolby odeslání dotazu v Centru Query Patroller.

Jste-li přihlášení, ale nemáte oprávnění DBADM nebo oprávnění Upravit pro správu uživatelů produktu Query Patroller, můžete přidávat a aktualizovat předvolbu odeslání pouze pro sebe.


```
with a as (select tabschema, tablename from syscat.tables
           where type = 'A' and tablename like 'QUERY%_RESULTS'),
      t as (select tablename from syscat.tables
           where type = 'T' and tablename like 'QUERY%_RESULTS')
select all tabschema, tablename from a
where not exists (select * from t where t.tablename=a.tablename)
```

Předpoklady:

Musíte mít oprávnění DBADM.

Postup:

1. Zadání příkazu REMOVE RESULT_TABLE_ALIASES

Tento příkaz odstraní všechny existující aliasy, jejichž výsledné tabulky byly zrušeny. Aliasy byly původně vytvořeny produktem Query Patroller pro výsledné tabulky.

Syntaxe příkazu:

►►—REMOVE RESULT_TABLE_ALIASES—◄◄

Poznámka: Informace o zadávání příkazů produktu Query Patroller pomocí rozhraní příkazového řádku a informace o obecné syntaxi příkazů produktu Query Patroller naleznete v rozhraní příkazového řádku produktu Query Patroller.

Jméno chráněného uživatele vyžaduje soubor qpdiag.log s právem zápisu a cestu

Modul Query Patroller používá některé chráněné uložené procedury, které mohou protokolovat položky do souboru qpdiag.log. Proto musí mít jméno chráněného uživatele přístup do souboru qpdiag.log pro psaní a znát cestu, kde je soubor qpdiag.log umístěn.

Začínáme

Požadavky na paměť

Produkt DB2 Universal Database (UDB) vyžaduje minimálně 256 MB paměti RAM. U systému, na kterém je spuštěn pouze produkt DB2 UDB a nástroje DB2 GUI, je vyžadováno minimálně 512 MB paměti RAM. S ohledem na vyšší výkon je však doporučen 1 GB paměti RAM. Do těchto požadavků nejsou zahrnuty jakékoli další paměťové požadavky pro další software spuštěný v systému.

Při určování požadavků na paměť počítejte s následujícími faktory:

- Pro podporu klienta DB2 jsou tyto požadavky na paměť určeny pro základ s 5 souběžnými klientskými připojeními. Pro každých dalších 5 klientských připojení budete potřebovat dalších 16 MB paměti RAM.
- Požadavky na paměť jsou ovlivněny velikostí a složitostí databázového systému, rozsahem databázových aktivit a počtem klientů přistupujících k systému.
- V systému Linux se doporučuje prostor SWAP alespoň dvojnásobné velikosti, než je velikost paměti RAM, není to ale podmínkou.

Vysvětlení podpory klienta DB2 UDB

V tématu "Klienti DB2" ve verzi 8.1 příručky *Začínáme s produktem DB2 pro klienty* je uvedeno následující:

Klienti DB2 se mohou připojovat k serverům DB2 o dvě verze novějším nebo o jednu verzi starším, než je úroveň verze klienta, a samozřejmě také k serverům na stejné úrovni verze.

U tohoto tvrzení je nutné provést následující opravu:

Přestože v některých prostředích se lze připojit z klientů verze N k serverům verze N + 2, tato konfigurace bude podporována pouze do doby, než přestane být poskytován servis pro verzi N. Jakmile dojde k ukončení podpory verze N, nebude tato konfigurace nadále podporována.

Připojení z klientů DB2 verze 7 k serveru DB2 verze 8 není nadále podporováno, protože podpora produktu DB2 verze 7 byla ukončena.

Úprava parametrů jádra (Linux)

Před instalací produktu DB2 UDB byste měli zvážit aktualizaci parametrů jádra systému Linux. Produkt DB2 Universal Database (UDB) automaticky zvyšuje mezní hodnoty IPC podle potřeby. V závislosti na svých konkrétních potřebách však můžete tyto mezní hodnoty zvýšit ještě více.

Předpoklady:

Abyste mohli upravovat parametry jádra, musíte mít oprávnění uživatele root.

Postup:

Chcete-li aktualizovat parametry jádra, postupujte takto:

Red Hat a SuSE

Systémy využívající jádro řady 2.4.x pracují s výchozí hodnotou parametru fronty zpráv (msgmni), která umožňuje pouze nízký počet simultánních připojení k produktu DB2 UDB. Pro úspěšné spuštění produktu DB2 UDB je také nutné změnit parametry pole semaforů. Chcete-li zkontrolovat nastavení segmentu sdílené paměti, pole semaforů a omezení fronty zpráv, zadejte příkaz **ipcs -l**.

Následuje ukázka výstupu příkazu **ipcs -l**.

```
# ipcs -l

----- Shared Memory Limits -----
max number of segments = 4096           // SHMMNI
max seg size (kbytes) = 262144         // SHMMAX
max total shared memory (kbytes) = 8388608 // SHMALL
min seg size (bytes) = 1

----- Semaphore Limits -----
max number of arrays = 1024             // SEMMNI
max semaphores per array = 250
max semaphores system wide = 256000
max ops per semop call = 32
semaphore max value = 32767

----- Messages: Limits -----
max queues system wide = 1024          // MSGMNI
max size of message (bytes) = 65535    // MSGMAX
default max size of queue (bytes) = 16384 // MSGMNB
```

,kde:

```
max semaphores system wide =
max number of arrays x max semaphores/array
```

U 32bitových jader systému Linux upravte parametry jádra přidáním následujících položek do výchozího konfiguračního souboru řízení systému `/etc/sysctl.conf`:

```
kernel.msgmni = 1024
kernel.sem = "250 256000 32 1024"
kernel.shmmax=268435456
```

U 64bitových jader systému Linux upravte parametry jádra přidáním následujících položek do výchozího konfiguračního souboru řízení systému `/etc/sysctl.conf`:

```
kernel.msgmni = 1024
kernel.sem = "250 256000 32 1024"
kernel.shmmax=1073741824
```

Spuštěním příkazu `sysctl s` parametrem `-p` načtete nastavení `sysctl` z výchozího souboru `/etc/sysctl.conf`:

```
sysctl -p
```

Položky ze souboru `sysctl.conf` jsou načteny při spuštění inicializačním skriptem sítě.

U některých distribucí může být nutné přidat příkaz `sysctl -p` do jednoho ze systémových inicializačních souborů, například `rc.local`, aby došlo k nastavení parametrů jádra po každém spuštění.

Úprava parametrů jádra (Solaris Operating Environment)

Následující informace jsou doplněním hesla "Úprava parametrů jádra (operační prostředí Solaris)" v příručce *Začínáme se servery DB2*:

Aby produkt DB2 Universal Database (UDB) pracoval správně, doporučuje se aktualizovat konfigurační parametry systémového jádra. K vygenerování doporučených parametrů jádra můžete použít obslužný program `db2osconf`.

Chcete-li použít příkaz `db2osconf`, musíte nejprve instalovat produkt DB2 UDB. Obslužný program `db2osconf` lze spustit pouze z adresáře `$DB2DIR/bin`.

Po změně parametrů jádra je nutné systém restartovat.

Příručka Základy produktu DB2 Universal Database Express Edition verze 8.2 ke stažení

Produkt IBM DB2 Universal Database Express (DB2 UDB Express) je nejnovějším členem řady produktů DB2 Universal Database verze 8. Spojuje výkon, funkce a spolehlivost oceňovaných relačních databází DB2 UDB společnosti IBM s jednoduchým balením, instalací a zaváděním při minimálních investičních nákladech s ohledem na potřeby správy dat v malých a středních podnicích.

Produkt DB2 UDB Express je určen pro zákazníky s minimálními vlastními zkušenostmi s databázovými systémy, kteří potřebují do svých aplikačních softwarových řešení integrovat snadno instalovatelný databázový systém. Jde o víceuživatelskou verzi produktu DB2 UDB, která podporuje lokální a vzdálené aplikace v prostředí samostatných počítačů a v prostředí lokálních sítí (LAN).

Další informace o produktu DB2 UDB Express naleznete v příručkách *Začínáme s produktem DB2 Express Edition* a *Základy produktu DB2 Universal Database Express Edition verze 8.2*, které si můžete stáhnout z webové stránky příruček k produktům DB2 UDB na adrese <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support/manualsv8.html>.

Ověření, že jsou databáze připraveny na migraci

Následující část o předpokladech je uvedena v dokumentaci k verzi 8.2 v tématu vysvětlujícím ověření, že databáze je připravena pro migraci:

Předpoklady

Zkontrolujte, zda soubor migration.log, který naleznete v domovském adresáři vlastníka instance, obsahuje následující text: Version of DB2CKMIG being run: VERSION 8.

Tento předpoklad je ve skutečnosti krokem prováděným po migraci, na konci procedury.

Certifikace Common Criteria pro produkt DB2 UDB

Spolehlivé informace o konfiguracích produktu DB2 UDB, které byly certifikovány v rámci programu Common Criteria, naleznete na webové adrese <http://niap.nist.gov/cc-scheme>

Spatial Extender

Ověření instalace produktu Spatial Extender

Ukázkový program runGseDemo lze použít pro bližší seznámení s programováním aplikací pro produkt DB2 Spatial Extender. Popis kroků, které ukázkový program podnikne kvůli vytvoření databáze s povolením geografických dat a provedení geografické analýzy dat v databázi, naleznete v tématu "Ukázkový program produktu DB2 Spatial Extender". Toto téma naleznete v Informačním centru a v příručce *Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference*.

Produkt DB2 Spatial Extender obsahuje ještě jiný ukázkový program, seBankDemoRunBankDemo, který ukazuje, jak přidávat geografické funkce do existujícího informačního systému.

Více informací o obou ukázkových programech naleznete v souborech README v následujících adresářích:

Windows

```
~\sql11ib\samples\spatial  
~\sql11ib\samples\spatial\bank
```

Linux a UNIX

```
~/sql11ib/spatial  
~/sql11ib/spatial/bank
```

Administrativní rutiny SQL

Ve výsledné sadě tabulkové funkce SNAP_GET_DYN_SQL je uvedeno nesprávné jméno sloupce

Heslo "Tabulková funkce SNAP_GET_DYN_SQL" v Informačním centru DB2 verze 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) obsahuje nesprávný popis výsledné sady tabulkové funkce SNAP_GET_DYN_SQL.

Jeden ze sloupců je nesprávně označen jménem STMT_TXT.

Správné jméno tohoto výstupního sloupce je STMT_TEXT.

Tabulkové funkce monitoru snímků nabízejí specifické pohledy pro různé verze

V následujících tabulkových funkcích monitoru snímků byly ve verzi DB2 Universal Database 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) nově definovány specifické pohledy pro jednotlivé verze:

- SNAP_GET_CONTAINER
- SNAP_GET_DB
- SNAP_GET_DYN_SQL
- SNAP_GET_STO_PATHS
- SNAP_GET_TAB
- SNAP_GET_TBSP
- SNAP_GET_TBSP_PART

Jde o následující specifické pohledy:

- SYSCATV82.SNAPCONT
- SYSCATV82.SNAPDB
- SYSCATV82.SNAPDYNSQL
- SYSCATV82.SNAPSTOPATHS
- SYSCATV82.SNAPTAB
- SYSCATV82.SNAPTBSpace
- SYSCATV82.SNAPTBSpacePART

Vzhledem k tomu, že není zaručeno, že výsledné tabulky tabulkových funkcí monitoru snímků se mezi jednotlivými verzemi nezmění, doporučuje se pro získání zaručených výsledných tabulek používat tyto pohledy specifické pro jednotlivé verze. Každý z těchto pohledů obsahuje všechny sloupce výsledné tabulky příslušné tabulkové funkce monitoru snímků.

Procedura GET_DB_CONFIG vyžaduje minimální velikost stránky 8 kB v dočasném uživatelském tabulkovém prostoru

Procedura GET_DB_CONFIG vyžaduje použití dočasného uživatelského tabulkového prostoru s velikostí stránky alespoň 8 kB.

Příklad uvedený v dokumentaci, který demonstruje použití procedury GET_DB_CONFIG, je třeba nahradit následujícím příkladem.

Pomocí příkazového procesoru (CLP) změňte hodnoty konfiguračních parametrů databáze *logretain* a *userexit*. K načtení původních hodnot (z disku) a aktualizovaných hodnot (z paměti) použijte volání procedury GET_DB_CONFIG.

```
UPDATE DB CFG USING LOGRETAIN RECOVERY USEREXIT YES
CALL SYSPROC.GET_DB_CONFIG()
```

Následuje ukázka části výstupu tohoto volání procedury.

Výsledná sada 1

DBCONFIG_TYPE	...	LOGRETAIN	...	USEREXIT...	
-----		-----		-----	
	0		1		1
	1		0		0

Počet vybraných záznamů: 2

Návratový stav = 0

Referenční příručka SQL

EXPLAIN_DIAGNOSTIC: nová vysvětlující tabulka

Tabulka EXPLAIN_DIAGNOSTIC obsahuje po jedné položce pro každou diagnostickou zprávu vygenerovanou pro určitou instanci vysvětleného příkazu v tabulce EXPLAIN_STATEMENT.

Tabulková funkce EXPLAIN_GET_MSGS odesílá dotaz na vysvětlující tabulky EXPLAIN_DIAGNOSTIC a EXPLAIN_DIAGNOSTIC_DATA a vrací zformátované zprávy.

Tabulka 39. Tabulka EXPLAIN_DIAGNOSTIC

Jméno sloupce	Datový typ	S povolenou hodnotou Null	Klíč ¹	Popis
EXPLAIN_REQUESTER	VARCHAR(128)	Ne	PK, CK	Autorizační ID původce tohoto požadavku na vysvětlení.
EXPLAIN_TIME	TIMESTAMP	Ne	PK, CK	Čas odeslání požadavku na vysvětlení.
SOURCE_NAME	VARCHAR(128)	Ne	PK, CK	Jméno spuštěného balíku pro vysvětlení dynamického příkazu nebo jméno zdrojového souboru pro vysvětlení statického příkazu SQL.
SOURCE_SCHEMA	VARCHAR(128)	Ne	PK, CK	Schéma nebo kvalifikátor zdroje požadavku na vysvětlení.
SOURCE_VERSION	VARCHAR(64)	Ne	PK, CK	Verze zdroje požadavku na vysvětlení.
EXPLAIN_LEVEL	CHAR(1)	Ne	PK, CK	Úroveň vysvětlujících informací, k nimž se tento řádek vztahuje.
				Platné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• O: původní text (zadaný uživatelem)• P: PLAN SELECTION
STMTNO	INTEGER	Ne	PK, CK	Číslo příkazu v rámci balíku, k němuž se vztahuje tato vysvětlující informace. U dynamických vysvětlujících příkazů SQL se používá hodnota 1. U statických příkazů SQL je tato hodnota shodná s hodnotou použitou pro pohled katalogu SYSCAT.STATEMENTS.
SECTNO	INTEGER	Ne	PK, CK	Číslo sekce v balíku, která obsahuje tento příkaz SQL. U dynamických vysvětlujících příkazů SQL jde o číslo sekce použité k uložení sekce tohoto příkazu za běhu. U statických příkazů SQL je tato hodnota shodná s hodnotou použitou pro pohled katalogu SYSCAT.STATEMENTS.
DIAGNOSTIC_ID	INTEGER	Ne	PK	ID diagnostiky pro konkrétní instanci příkazu v tabulce EXPLAIN_STATEMENT.
CODE	INTEGER	Ne	Ne	Jedinečná číselná hodnota přiřazovaná každé diagnostické zprávě. Toto číslo lze použít v rozhraní API pro zprávy k načtení celého textu diagnostické zprávy.

1. Zkratka PK označuje sloupce, které jsou součástí primárního klíče; zkratkou CK jsou označeny sloupce, které jsou součástí cizího klíče.

EXPLAIN_DIAGNOSTIC_DATA: nová vysvětlující tabulka

Tabulka EXPLAIN_DIAGNOSTIC_DATA obsahuje prvky zpráv pro konkrétní diagnostické zprávy zaznamenané do tabulky EXPLAIN_DIAGNOSTIC. Prvky zpráv poskytují další informace specifické pro provádění příkazu SQL, který zprávu vygeneroval.

Tabulková funkce EXPLAIN_GET_MSGS odesílá dotaz na vysvětlující tabulky EXPLAIN_DIAGNOSTIC a EXPLAIN_DIAGNOSTIC_DATA a vrací zformátované zprávy.

Tabulka 40. Tabulka EXPLAIN_DIAGNOSTIC_DATA

Jméno sloupce	Datový typ	S povolenou hodnotou Null	Klíč ¹	Popis
EXPLAIN_REQUESTER	VARCHAR(128)	Ne	CK	Autorizační ID původce tohoto požadavku na vysvětlení.
EXPLAIN_TIME	TIMESTAMP	Ne	CK	Čas odeslání požadavku na vysvětlení.
SOURCE_NAME	VARCHAR(128)	Ne	CK	Jméno spuštěného balíku pro vysvětlení dynamického příkazu nebo jméno zdrojového souboru pro vysvětlení statického příkazu SQL.
SOURCE_SCHEMA	VARCHAR(128)	Ne	CK	Schéma nebo kvalifikátor zdroje požadavku na vysvětlení.
SOURCE_VERSION	VARCHAR(64)	Ne	CK	Verze zdroje požadavku na vysvětlení.
EXPLAIN_LEVEL	CHAR(1)	Ne	CK	Úroveň vysvětlujících informací, k nimž se tento řádek vztahuje. Platné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• O: původní text (zadaný uživatelem)• P: PLAN SELECTION
STMTNO	INTEGER	Ne	CK	Číslo příkazu v rámci balíku, k němuž se vztahuje tato vysvětlující informace. U dynamických vysvětlujících příkazů SQL se používá hodnota 1. U statických příkazů SQL je tato hodnota shodná s hodnotou použitou pro pohled katalogu SYSCAT.STATEMENTS.
SECTNO	INTEGER	Ne	CK	Číslo sekce v balíku, která obsahuje tento příkaz SQL. U dynamických vysvětlujících příkazů SQL jde o číslo sekce použité k uložení sekce tohoto příkazu za běhu. U statických příkazů SQL je tato hodnota shodná s hodnotou použitou pro pohled katalogu SYSCAT.STATEMENTS.
DIAGNOSTIC_ID	INTEGER	Ne	PK	ID diagnostiky pro konkrétní instanci příkazu v tabulce EXPLAIN_STATEMENT.
ORDINAL	INTEGER	Ne	Ne	Pozice prvku v úplném textu zprávy.
TOKEN	VARCHAR(1000)	Ano	Ne	Prvek zprávy, který má být vložen do úplného textu zprávy; prvek může být zkrácen.
TOKEN_LONG	BLOB(3M)	Ano	Ne	Pro podrobnější informace, pokud jsou k dispozici.

1. Zkratka PK označuje sloupce, které jsou součástí primárního klíče; zkratkou CK jsou označeny sloupce, které jsou součástí cizího klíče.

Schéma používané prostředkem Explain

Prostředek Explain používá následující ID jako schéma pro kvalifikaci naplňovaných tabulek Explain:

- Autorizační ID relace pro dynamické příkazy SQL
- Autorizační ID příkazu pro statické příkazy SQL

Schéma lze přidružit k sadě vysvětlujících tabulek nebo k aliasům, které odkazují na sadu vysvětlujících tabulek pod jiným schématem.

Nejsou-li pod schématem nalezeny žádné vysvětlující tabulky, prostředek Explain zjistí, zda existují vysvětlující tabulky pod schématem SYSTOOLS, a pokusí se je použít.

Řetězcová reprezentace hodnot data a času

Řetězce času:

Řetězcová reprezentace času je řetězec, který začíná číslicí a má délku alespoň 4 znaky. Mohou v něm být obsaženy koncové mezery. V části určené pro hodiny může být vynechána počáteční nula a sekundy mohou být vynechány zcela. Jsou-li sekundy vynechány, předpokládá se implicitní specifikace 0 sekund. Tedy hodnota 13:30 je ekvivalentní hodnotě 13:30:00.

Platné formáty řetězce pro čas jsou uvedeny v následující tabulce. Každý formát je označen jménem a přidruženou zkratkou.

Tabulka 41. Formáty pro řetězcovou reprezentaci času

Jméno formátu	Zkratka	Formát času	Příklad
International Standards Organization	ISO	hh.mm.ss	13.30.05
Standard společnosti IBM v USA	USA	hh:mm AM nebo PM	1:30 PM
Standard společnosti IBM v Evropě	EUR	hh.mm.ss	13.30.05
Japonský průmyslový standard křesťanského období	JIS	hh:mm:ss	13:30:05
Místní	LOC	Závisí na kódu teritoria aplikace	–

Od verze 8.2 lze řetězce "AM" a "PM" zadávat malými i velkými písmeny.

Systemový monitor

Souhrnné informace o indikátorech narušení

V tématu "Souhrn indikátorů narušení" v Informačním centru DB2 verze 8.2.2 (ekvivalentní verzi 8.1 s opravou FixPak 9) je indikátor narušení automatického využití databázového úložného prostoru nesprávně uveden s identifikátorem *db.db_auto_storage_util*.

Správný identifikátor indikátoru narušení automatického využití databázového úložného prostoru je *db.auto_storage_util*.

Seznam aplikací se zrušenými vazbami je zpřístupněn bez koncentrátoru připojení

Je možné zobrazit aplikace se zrušenými vazbami, a to zadáním příkazu **list applications** i bez povoleného koncentrátoru připojení.

Monitorování průběhu procesu odvolání za běhu

Monitorování průběhu odvolání v době běhu poskytuje informace o událostech odvolání prostřednictvím snímků aplikací. Existují dva typy událostí odvolání:

Odvolání transakce

Zahrnuje explicitní (uživatelé vyvolané) a implicitní (vynucené) odvolání celé transakce.

Odvolání bodu uložení

Zahrnuje body uložení na úrovni příkazu a aplikace. Vnořené body uložení jsou považovány za jednu jednotku používající nejvyšší bod uložení.

Poskytované informace uvádějí počáteční čas události odvolání, celkovou práci, kterou je třeba provést, a dokončenou práci. Metrikou práce jsou bajty.

Jednotky celkové práce představují rozsah proudu žurnálu, který je třeba pro transakci nebo bod uložení odvolat.

Jednotky dokončené práce představují relativní pozici v proudu žurnálu, po kterou už bylo odvolání provedeno.

Aktualizace informací o dokončené práci se provádějí po zpracování každého záznamu žurnálu. Aktualizace neprobíhají rovnoměrně, protože položky žurnálu se liší velikostí.

Ukázkový výstup z příkazu GET SNAPSHOT FOR ALL APPLICATIONS:

Snímek aplikace

Manipulátor aplikace	= 6
Stav aplikace	= Aktivní odvolání transakce
Počáteční čas	= 02/20/2004 12:49:27.713720
Dokončená práce	= 1024000 bajtů
Celková práce	= 4084000 bajtů

Snímek aplikace

Manipulátor aplikace	= 10
Stav aplikace	= Odvolání k bodu uložení
Počáteční čas	= 02/20/2004 12:49:32.832410
Dokončená práce	= 102400 bajtů
Celková práce	= 2048000 bajtů

Poznámka: Není-li odvolání během snímku aktivní, nebudou prvky odvolání zobrazeny.

XML Extender

Změna parametrů uložených procedur dxxGenXML, dxxGenXMLClob, dxxRetrieveXML a dxxRetrieveXMLClob

Popis parametru přepisu byl pro následující uložené procedury změněn:

- dxxGenXML()
- dxxGenXMLClob()
- dxxRetrieveXML()
- dxxRetrieveXMLClob()

Aktualizace je následující:

Parametry:

Tabulka 42. Parametr přepisu pro uložené procedury *dxxGenXML*, *dxxGenXMLClob*, *dxxRetrieveXML* a *dxxRetrieveXMLClob*

Parametr	Popis	Parametr IN/OUT
<i>override</i>	<p>Přepíše podmínku v souboru DAD. Vstupní hodnota je založena na <i>typu přepisu</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• NO_OVERRIDE: Řetězec NULL.• SQL_OVERRIDE: Platný příkaz SQL. Při použití tohoto <i>typu přepisu</i> musí být v souboru DAD použito mapování SQL. Vstupní příkaz SQL přepíše parametr <i>SQL_stmt</i> v souboru DAD.• XML_OVERRIDE: Řetězec obsahující jeden nebo více výrazů oddělených slovem AND. Při použití tohoto <i>typu přepisu</i> musí být v souboru DAD použito mapování <i>RDB_node</i>.	IN

Dekompozice dokumentů ve formátu XML do dat DB2 UDB

Omezení velikosti tabulky dekompozice:

Dekompozice využívá mapování *RDB_node*, pomocí kterého určí, jakým způsobem je dokument XML dekomponován do tabulek DB2 UDB, a to extrahováním prvků a hodnot atributů a jejich uložením do řádků tabulky. Hodnoty z jednotlivých dokumentů XML jsou uloženy do jedné nebo více tabulek produktu DB2 UDB. V každé tabulce může být maximálně 10240 řádků dekomponovaných z jednotlivých dokumentů.

Pokud je například dokument XML dekomponován do pěti tabulek, může každá tabulka obsahovat až 10240 řádků pro tento konkrétní dokument. Pokud tabulka obsahuje řádky pro více dokumentů, může obsahovat až 10240 řádků pro každý dokument.

Použití prvků s více výskyty (prvky s cestami umístění, které se mohou ve struktuře XML vyskytnout vícekrát) ovlivňuje počet řádků. Dokument obsahující například prvek `<Part>`, který se vyskytuje 20krát, může být dekomponován jako 20 řádků v tabulce. Při použití prvků s více výskyty může být z jednoho dokumentu dekomponováno do jedné tabulky nejvýše 10240 řádků.

Dekompozice dokumentů větších než 1 MB

Kvůli dekompozici dokumentů větších než 1 MB není třeba rušit a znovu vytvářet uloženou proceduru *dxxShredXML*. Chcete-li rozložit dokument, který je větší než 1 MB, vyvolejte uloženou proceduru *dxxShredXML100MB*, která dokument rozdělí po 100 MB částech. Ačkoli procedura *dxxShredXML100MB* umí pracovat s rozsáhlými dokumenty, možná bude třeba v zájmu úspěšného dokončení zvětšit další prostředky pro tuto uloženou proceduru. Chcete-li vyvolat uloženou proceduru prostřednictvím ukázkového programu *dxxshrd*, použijte nový příznak `"-large"`. Příklad:

```
dxxshrd -large mydb xxx.xml
```

Pokud je verze produktu DB2 Universal Database dřívější než verze 8 FixPak 6, musíte spustit příkaz *dxxMigv* a migrovat modul XML Extender na aktuální úroveň, aby bylo možné spustit novou uloženou proceduru.

Konfigurace uživatelských funkcí MQ XML pomocí modulu XML Extender

Před použitím uživatelských funkcí MQ XML je musíte nejdříve konfigurovat a povolit.

Předpoklady:

Uživatelské funkce instalujte podle pokynů v tématu "Instalace funkcí DB2 WebSphere MQ", které naleznete buď v Informačním centru, nebo v příručce *IBM DB2 Information Integrator Application Developer's Guide*.

Postup:

Chcete-li konfigurovat a povolit uživatelské funkce MQ XML pomocí modulu XML Extender, postupujte takto:

1. Otevřete okno příkazového řádku DB2.
2. Zadáním následujícího příkazu se připojte k databázi, která bude používat uživatelské funkce MQ XML:
`db2 connect to <databáze>`
3. Přejděte do podadresáře `bnd` instalačního adresáře produktu DB2 Universal Database:
 - `SQLLIB/bnd` (Linux a UNIX)
 - `C:\Program Files\IBM\SQLLIB\bnd` (Windows)
4. Pomocí následujícího příkazu vytvořte vazbu databáze s produktem XML Extender:
`db2 bind @dbxxbind.lst`
5. Pomocí následujícího příkazu vytvořte vazbu databáze s produktem XML Extender pro použití uživatelských funkcí MQ XML:
`db2 bind mqxml.bnd`
6. Pomocí následujícího příkazu vytvořte vazbu databáze s rozhraním CLI:
`db2 bind @db2cli.lst`

Proměnná prostředí produktu XML Extender DB2DXX_MIN_TMPFILE_SIZE

Modul DB2 XML Extender může umísťovat rozsáhlé dokumenty do dočasných souborů a zabránit tak použití velkého množství paměti při zpracování. V systémech s velkým množstvím fyzické paměti se lze přesouvání dokumentů do dočasných souborů vyhnout a snížit tak množství aktivity vstupu a výstupu. Proměnná prostředí `DB2DXX_MIN_TMPFILE_SIZE` instruuje modul XML Extender k použití vyrovnávací paměti namísto dočasných souborů při zpracování dokumentů menších než zadaná hodnota. Tuto proměnnou lze použít pouze na serveru. Účastní-li se děleného prostředí více fyzických uzlů, lze nastavit různou hodnotu proměnné pro jednotlivé uzly v závislosti na množství paměti nainstalované v jednotlivých počítačích. Není-li tato proměnná prostředí nastavena, budou dokumenty větší než 128 kB při zpracování automaticky umístěny do dočasných souborů. Dokumenty menší než 128 kB budou zpracovány v paměti.

Nová definice uživatelského typu DB2XML.XMLVarchar

Uživatelský typ `DB2XML.XMLVarchar` lze předefinovat až na 32 kB. Chcete-li změnit velikost uživatelského typu `XMLVarchar`, vytvořte uživatelský typ dříve, než zpřístupníte databázi pro modul XML Extender.

Další informace naleznete v příručce *DB2 XML Extender Administration and Programming*.

Dodatek A. Adresářová struktura disku CD opravy FixPak produktu DB2 UDB

Operační systémy Windows

Soubory jsou na disku CD opravy FixPak umístěny v následujících adresářích:

Tabulka 43. Soubory systému Windows

Soubory	Umístění
Soubory produktu DB2:	x:\db2
Předpoklady instalace:	x:\doc\<jazyk>\install.txt
Předpoklady instalace (HTML):	x:\doc\<jazyk>\install.htm
Soubory licence:	x:\db2\license
Poznámky k verzi:	x:\doc\<jazyk>\release.txt
Poznámky k verzi (HTML):	x:\doc\<jazyk>\db2ir\index.htm

, kde:

- x: představuje označení jednotky disku CD,
- <jazyk> odkazuje na adresář jazyka sestávající z pětiznakového kódu, který odpovídá jednomu z jazyků uvedených v části Tabulka 45.

Operační systémy UNIX

Soubory jsou na disku CD opravy FixPak umístěny v následujících adresářích

Tabulka 44. Soubory UNIX

Soubory	Umístění
Soubory produktu DB2:	/cdrom/db2
Předpoklady instalace:	/cdrom/doc/<jazyk>/install.txt
Předpoklady instalace (HTML):	/cdrom/doc/<jazyk>/install.htm
Soubory licence:	/cdrom/db2/license
Poznámky k verzi:	/cdrom/doc/<jazyk>/release.txt
Poznámky k verzi (HTML):	/cdrom/doc/<jazyk>/db2ir/index.htm

, kde:

- /cdrom odkazuje na bod připojení,
- <jazyk> odkazuje na adresář jazyka sestávající z pětiznakového kódu, který odpovídá jednomu z jazyků uvedených v části Tabulka 45.

Následující tabulka obsahuje jména jazykových adresářů a odpovídající jazyky.

Tabulka 45. Jména adresářů a odpovídající jazyky

Adresář	Jazyk
ar_AA	Arabština
bg_BG	Bulharština
cs_CZ	Čeština

Tabulka 45. Jména adresářů a odpovídající jazyky (pokračování)

Adresář	Jazyk
da_DK	Dánština
de_DE	Němčina
el_GR	Řečtina
en_US	Angličtina
es_ES	Španělština
fi_FI	Finština
fr_FR	Francouzština
hr_HR	Chorvatština
hu_HU	Maďarština
it_IT	Italština
iw_IL	Hebrejština
ja_JP	Japonština
ko_KR	Korejština
nl_NL	Holandština
no_NO	Norština
pl_PL	Polština
pt_BR	Brazilská portugalština
pt_PT	Portugalština
ro_RO	Rumunština
ru_RU	Ruština
sk_SK	Slovenština
sl_SI	Slovinština
sv_SE	Švédština
tr_TR	Turečtina
zh_CN	Zjednodušená čínština
zh_TW	Tradiční čínština

Poznámky:

1. Jména adresářů se mohou v závislosti na použitém operačním systému zobrazovat malými nebo velkými písmeny.
2. Na tomto disku CD se nemusejí nacházet všechny adresáře z předchozího seznamu, protože nejsou všechny jazykové adresáře k dispozici na všech discích CD.
3. Počínaje verzí 8.2 jsou Poznámky k instalaci součástí příručky Poznámky k verzi.

Dodatek B. Kontaktování společnosti IBM

V USA se můžete obrátit na zástupce společnosti IBM prostřednictvím následujících telefonních čísel:

- 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) - služby zákazníkům
- 1-888-426-4343 - informace o možnostech dostupných služeb
- 1-800-IBM-4YOU (426-4968) - marketing a prodej produktů DB2

V Kanadě se můžete obrátit na zástupce společnosti IBM prostřednictvím následujících telefonních čísel:

- 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) - služby zákazníkům
- 1-800-465-9600 - informace o možnostech dostupných služeb
- 1-800-IBM-4YOU (1-800-426-4968) - marketing a prodej produktů DB2

Pokud hledáte zastoupení společnosti IBM ve vašem státě nebo regionu, pomůže vám webová stránka IBM's Directory of Worldwide Contacts na adrese <http://www.ibm.com/planetwide>

Informace o produktu

Informace o produktech řady DB2 Universal Database jsou k dispozici telefonicky nebo na webové adrese <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb>

Tento server obsahuje nejnovější informace o technické knihovně, objednávání příruček, stahování produktů, diskusních skupinách, sadách FixPak, novinkách a odkazech na webové zdroje informací.

Jestliže žijete v USA, telefonujte na jedno z následujících čísel:

- 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255) - objednávání produktů a obecné informace
- 1-800-879-2755 - objednávání příruček

Informace o možnostech komunikace se společností IBM mimo území USA najdete na webových stránkách IBM Worldwide na adrese www.ibm.com/planetwide.

Dodatek C. Poznámky

Společnost IBM nemusí produkty, služby nebo funkce uvedené v tomto dokumentu nabízet ve všech zemích. Informace o produktech a službách, které jsou ve vaší oblasti aktuálně dostupné, získáte od místního zástupce společnosti IBM. Odkazy na produkty, programy nebo služby společnosti IBM v této publikaci nejsou míněny jako vyjádření nutnosti použití pouze uvedených produktů, programů či služeb společnosti IBM. Místo produktu, programu nebo služby společnosti IBM lze použít libovolný funkčně ekvivalentní produkt, program nebo službu, která neporušuje intelektuální vlastnická práva společnosti IBM. Ověření funkčnosti produktu, programu nebo služby pocházející od jiného výrobce je však povinností uživatele.

K jednotlivým subjektům popisovaným v tomto dokumentu se mohou vztahovat patenty nebo nevyřízené patentové přihlášky společnosti IBM. Vlastnictví tohoto dokumentu uživateli neposkytuje žádná licenční práva k těmto patentům. Dotazy týkající se licencí můžete posílat písemně na adresu:

IBM Director of
Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Odpovědi na dotazy týkající se licencí pro dvoubajtové znakové sady (DBCS) získáte od oddělení IBM Intellectual Property Department ve vaší zemi, nebo tyto dotazy můžete zasílat písemně na adresu:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

Následující odstavec se netýká Spojeného království ani jiných zemí, ve kterých je takovéto vyjádření v rozporu s místními zákony: SPOLEČNOST INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE "TAK, JAK JE" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŽ UŽ PŘÍMÉ ČI ODVOZENÉ, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ODVOZENÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ, PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. V některých státech nejsou prohlášení týkající se přímých či odvozených záruk v určitých případech povolena, a proto se vás toto prohlášení nemusí týkat.

Uvedené údaje mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Údaje zde uvedené jsou pravidelně upravovány a tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této publikace. Společnost IBM může kdykoli bez upozornění provádět vylepšení nebo změny v produktech či programech popsaných v této publikaci.

Veškeré uvedené odkazy na stránky WWW, které nespravuje společnost IBM, jsou uváděny pouze pro referenci a v žádném případě neslouží jako záruka funkčnosti těchto stránek. Materiály uvedené na těchto stránkách WWW nejsou součástí materiálů pro tento produkt IBM a použití uvedených stránek je pouze na vlastní nebezpečí.

Společnost IBM může použít nebo distribuovat jakékoli informace, které jí sdělíte, libovolným způsobem, který společnost považuje za odpovídající, bez vyžádání vašeho svolení.

Vlastníci licence k tomuto programu, kteří chtějí získat informace o možnostech (i) výměny informací s nezávisle vytvořenými programy a jinými programy (včetně tohoto) a (ii) oboustranného využití vyměňovaných informací, mohou kontaktovat informační středisko na adrese:

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
8200 Warden Avenue
Markham, Ontario
L6G 1C7
CANADA

Poskytnutí takových informací může být podmíněno dodržáním určitých podmínek a požadavků zahrnujících v některých případech uhrazení stanoveného poplatku.

Licencovaný program popsáný v tomto dokumentu a veškerý licencovaný materiál k němu dostupný jsou společností IBM poskytovány na základě podmínek uvedených ve smlouvách IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement nebo v jiné ekvivalentní smlouvě.

Jakékoli údaje o výkonnosti obsažené v této publikaci byly zjištěny v řízeném prostředí. Výsledky získané v jakémkoli jiném operačním prostředí se proto mohou výrazně lišit. Některá měření mohla být prováděna na vývojových verzích systémů a není zaručeno, že tato měření budou stejná i na běžně dostupných systémech. Některé údaje mohly být navíc zjištěny pomocí extrapolace. Skutečné výsledky mohou být jiné. Čtenáři tohoto dokumentu by měli zjistit použitelné údaje pro své specifické prostředí.

Informace týkající se produktů jiných výrobců pocházejí od dodavatelů těchto produktů, z jejich veřejných oznámení nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů. Společnost IBM tyto produkty netestovala a nemůže potvrdit jejich správnou výkonnost, kompatibilitu ani žádné jiné výroky týkající se produktů jiných výrobců než IBM. Otázky týkající se kompatibility produktů jiných výrobců by měly být směřovány dodavatelům těchto produktů.

Veškerá tvrzení týkající se budoucího směru vývoje nebo záměrů společnosti IBM se mohou bez upozornění změnit nebo mohou být zrušena a reprezentují pouze cíle a plány společnosti.

Tyto údaje mohou obsahovat příklady dat a sestav používaných v běžných obchodních operacích. Aby byla představa úplná, používají se v příkladech jména osob, společností, značek a produktů. Všechna tato jména jsou fiktivní a jejich podobnost se jmény a adresami používanými ve skutečnosti je zcela náhodná.

LICENČNÍ INFORMACE:

Tyto informace mohou obsahovat ukázkové aplikační programy ve zdrojovém jazyce ilustrující programovací techniky na různých operačních platformách. Tyto ukázkové programy můžete bez závazků vůči společnosti IBM jakýmkoli způsobem kopírovat, měnit a distribuovat za účelem vývoje, používání, odbytu či distribuce aplikačních programů odpovídajících rozhraní API pro operační platformu, pro kterou byly ukázkové programy napsány. Tyto příklady nebyly plně testovány za všech podmínek. Společnost IBM proto nemůže zaručit spolehlivost, upotřebitelnost nebo funkčnost těchto programů.

Každá kopie nebo část těchto ukázkových programů nebo jakákoli práce z nich odvozená musí obsahovat následující copyrightovou doložku:

© (název vaší společnosti) (rok). Části tohoto kódu jsou odvozeny z ukázkových programů společnosti IBM. © Copyright IBM Corp. *zadejte rok nebo roky*. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Následující termíny jsou ochrannými známkami společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech a případně dalších jiných zemích, a byly použity nejméně v jednom dokumentu z knihovny s dokumentací DB2 UDB.

ACF/VTAM	iSeries
AISPO	LAN Distance
AIX	MVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	NetView
BookManager	OS/390
C Set++	OS/400
C/370	PowerPC
CICS	pSeries
Database 2	QBIC
DataHub	QMF
DataJoiner	RACF
DataPropagator	RISC System/6000
DataRefresher	RS/6000
DB2	S/370
DB2 Connect	SP
DB2 Extenders	SQL/400
DB2 OLAP Server	SQL/DS
DB2 Information Integrator	System/370
DB2 Query Patroller	System/390
DB2 Universal Database	SystemView
Distributed Relational Database Architecture	Tivoli
DRDA	VisualAge
eServer	VM/ESA
Extended Services	VSE/ESA
FFST	VTAM
First Failure Support Technology	WebExplorer
IBM	WebSphere
IMS	WIN-OS/2
IMS/ESA	z/OS
	zSeries

Následující termíny jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jiných společností, a byly použity nejméně v jednom dokumentu z knihovny s dokumentací DB2 UDB:

Microsoft, Windows, Windows NT a logo Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a případně dalších jiných zemích.

Intel a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech a případně dalších jiných zemích.

Java a všechny ochranné známky založené na termínu Java jsou ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a případně dalších jiných zemích.

UNIX je registrovaná ochranná známka společnosti The Open Group ve Spojených státech a případně dalších jiných zemích.

Linux je ochranná známka Linuse Torvaldse ve Spojených státech a případně dalších jiných zemích.

Jména dalších společností, produktů nebo služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb ostatních společností.



Vytištěno v Dánsku společností IBM Danmark A/S.