

IBM DB2 Universal Database



# Systemverwaltung: Implementierung

*Version 7*



IBM DB2 Universal Database



# Systemverwaltung: Implementierung

*Version 7*

**Hinweis**

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die allgemeinen Informationen unter „Anhang M. Bemerkungen“ auf Seite 617 gelesen werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs  
*IBM DB2 Universal Database, Administration Guide Implementation, Version 7*,  
IBM Form SC09-2944-00,

herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2000  
© Copyright IBM Deutschland Informationssysteme GmbH 2000

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:  
SW NLS Center  
Kst. 2877  
April 2000

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Zu diesem Handbuch</b> . . . . .	<b>xi</b>
Zielgruppe . . . . .	xii
Aufbau dieses Handbuchs . . . . .	xii
Kurzübersicht über die anderen Bände des Handbuchs zur Systemverwaltung . . . . .	xiv
Systemverwaltung: Konzept . . . . .	xiv
Systemverwaltung: Optimierung . . . . .	xvi

---

## **Teil 1. Systemverwaltung mit der Steuerzentrale** . . . . . **1**

### **Kapitel 1. Verwalten von DB2 mit den Tools für die grafische Benutzerschnittstelle** . . . **3**

Verwaltungs-Tools . . . . .	4
Gemeinsame Funktionen der Tools . . . . .	7
"SQL anzeigen" und "Befehl anzeigen" . . . . .	7
"Zugehörige anzeigen" . . . . .	8
"DDL generieren" . . . . .	9
"Filtern" . . . . .	10
Hilfe . . . . .	12
Steuerzentrale . . . . .	12
Hauptelemente der Steuerzentrale . . . . .	13
Verwenden einer angepaßten Steuerzentrale in DB2 für OS/390 . . . . .	14
Systeme, die verwaltet werden können . . . . .	15
Objekte, die verwaltet werden können . . . . .	15
Anzeigen von Systemen in der Steuerzentrale . . . . .	16
Verwalten von Objekten in DB2 für OS/390 . . . . .	17
Hinzufügen von DB2 für OS/390-Subsystemen . . . . .	17
Verwalten von Gateway-Verbindungen . . . . .	18
Funktionen in der Steuerzentrale . . . . .	19
Erstellen neuer Objekte . . . . .	20
Arbeiten mit vorhandenen Objekten . . . . .	20
Suchen von Objekten (nur DB2 für OS/390) . . . . .	20
Satellitenverwaltungszentrale . . . . .	21
Befehlszentrale . . . . .	22
Prozedurzentrale . . . . .	23
Verwenden einer vorhandenen Prozedur in der Prozedurzentrale . . . . .	24

Zeitliches Steuern der Ausführung einer gespeicherten Befehlsprozedur . . . . .	24
Journal . . . . .	25
Arbeiten mit Jobs . . . . .	25
Lizenzzentrale . . . . .	26
Alert-Zentrale . . . . .	26
"Client-Konfiguration - Unterstützung" . . . . .	27
Performance Monitor . . . . .	28
Ereignismonitor . . . . .	29
Verwenden der Monitor-Tools . . . . .	30
Überwachen der Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt . . . . .	32
Vordefinierte Monitore . . . . .	34
Erforderliche Aktion nach der Anzeige eines Objekts in der Alert-Zentrale . . . . .	36
Analysieren eines Ereignisses über einen bestimmten Zeitraum . . . . .	36
Event Analyzer . . . . .	37
Analysieren von SQL-Anweisungen . . . . .	39
Optimieren einer Abfrage . . . . .	40
Analysieren einer einfachen dynamischen SQL-Anweisung . . . . .	41
Verwalten ferner Datenbanken . . . . .	42
Verwalten von Benutzern . . . . .	44
Erteilen und Entziehen von Berechtigungen und Zugriffsrechten . . . . .	45
Versetzen von Daten . . . . .	45
Verwalten von Speicher . . . . .	48
Schätzen der Tabellen- und Indexgröße . . . . .	48
Überprüfen des in einem Tabellenbereich verfügbaren Speichers. . . . .	49
Hinzufügen von mehr Speicher für einen Tabellenbereich . . . . .	50
Fehlerbehebung . . . . .	51
Replizieren von Daten . . . . .	52
Verwenden des Protokolls LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) . . . . .	53
Verwenden der Java-Steuerzentrale . . . . .	53
Ausführen der Steuerzentrale als Java-Applet . . . . .	54
Verwenden der java-basierten Tools zur Verwaltung . . . . .	54

## Teil 2. Implementieren des Datenbankentwurfs. . . . . 55

### Kapitel 2. Vor dem Erstellen einer Datenbank . . . . . 57

Vorbedingungen für das Erstellen einer Datenbank . . . . .	58
Starten von DB2 . . . . .	58
Starten von DB2 UDB auf Windows NT. . . . .	59
Verwenden mehrerer Exemplare des Datenbankmanagers . . . . .	59
Organisieren und Gruppieren von Objekten nach Schema . . . . .	61
Aktivieren der Parallelität . . . . .	62
Ermöglichen der Datenpartitionierung . . . . .	64
Stoppen von DB2 . . . . .	67
Details beim Erstellen einer Datenbank . . . . .	68
Entwerfen logischer und physischer Datenbankmerkmale . . . . .	68
Erstellen eines Exemplars . . . . .	68
Lizenzverwaltung . . . . .	78
Einrichten der Umgebungsvariablen und der Profilregistrierdatenbank . . . . .	78
DB2-Verwaltungs-Server (DAS) . . . . .	88
Erstellen einer Knotenkonfigurationsdatei . . . . .	108
Erstellen der Datenbankkonfigurationsdatei . . . . .	110
Replizieren von Konfigurationsdaten durch Antwortdateien . . . . .	111
Aktivieren der FCM-Kommunikation . . . . .	111

### Kapitel 3. Erstellen einer Datenbank. . . . . 115

Definition der ersten Knotengruppen . . . . .	117
Definition der ersten Tabellenbereiche . . . . .	117
Definition von Systemkatalogtabellen . . . . .	119
Definition von Datenbankverzeichnissen . . . . .	120
Lokales Datenbankverzeichnis . . . . .	120
Systemdatenbankverzeichnis . . . . .	120
Knotenverzeichnis . . . . .	121
DCE Verzeichnisservices . . . . .	122
LDAP-Verzeichnisservices (Lightweight Directory Access Protocol) . . . . .	122
Erstellen von Knotengruppen . . . . .	123
Definition des Wiederherstellungsprotokolls der Datenbank. . . . .	124
Binden von Dienstprogrammen an die Datenbank . . . . .	124
Katalogisieren einer Datenbank . . . . .	125
Erstellen eines Tabellenbereichs . . . . .	126

Erstellen eines temporären Systemtabellenbereichs . . . . .	129
Erstellen eines temporären Benutzer-tabellenbereichs . . . . .	130
Erstellen von Tabellenbereichen in Knotengruppen . . . . .	130
Direkter Plattenzugriff (Raw I/O) . . . . .	130
Erstellen eines Schemas . . . . .	131
Einstellen eines Schemas . . . . .	132
Erstellen und Auffüllen einer Tabelle . . . . .	133
Überlegungen zu LOB-Spalten . . . . .	136
Definieren von Integritätsbedingungen . . . . .	138
Definieren einer generierten Spalte in einer neuen Tabelle . . . . .	144
Erstellen einer benutzerdefinierten temporären Tabelle . . . . .	145
Definieren einer Identitätsspalte in einer neuen Tabelle . . . . .	146
Erstellen einer typisierten Tabelle . . . . .	147
Auffüllen einer typisierten Tabelle . . . . .	147
Hierarchietabelle . . . . .	147
Erstellen einer Tabelle in mehreren Tabellenbereichen . . . . .	147
Erstellen einer Tabelle in einer partitionierten Datenbank . . . . .	149
Erstellen eines Auslösers . . . . .	150
Auslöserabhängigkeiten. . . . .	152
Erstellen einer benutzerdefinierten Funktion (UDF) oder Methode. . . . .	153
Erstellen einer Funktionszuordnung. . . . .	154
Erstellen einer Funktionsschablone . . . . .	155
Erstellen eines benutzerdefinierten Datentyps (UDT). . . . .	156
Erstellen eines benutzerdefinierten einzigartigen Datentyps. . . . .	157
Erstellen eines benutzerdefinierten strukturierten Typs . . . . .	158
Erstellen einer Typenzuordnung . . . . .	158
Erstellen einer Sicht . . . . .	159
Erstellen einer typisierten Sicht . . . . .	162
Erstellen einer Übersichtstabelle . . . . .	162
Erstellen eines Aliasnamens . . . . .	165
Erstellen einer Oberfläche . . . . .	167
Erstellen eines Servers . . . . .	168
Vereinfachen der Datenquellendefinitionen und der Authentifizierungsverarbeitung durch Server-Optionen . . . . .	170
Erstellen eines Kurznamens . . . . .	177
Verweisen auf Kurznamen und Datenquellenobjekte . . . . .	178

Arbeiten mit Kurznamen und Datenquellenobjekten . . . . .	178
Identifizieren vorhandener Kurznamen und Datenquellen. . . . .	178
Erstellen eines Index, einer Indexerweiterung oder einer Indexspezifikation . . . . .	180
Verwenden eines Index . . . . .	184
Verwenden der Anweisung CREATE INDEX . . . . .	185
Erstellen einer benutzerdefinierten erweiter-ten Indexart. . . . .	187
Details zur Indexverwaltung . . . . .	188
Details zur Indexsuche . . . . .	188
Details zur Indexausnutzung . . . . .	190
Szenario zum Definieren einer Index-erweiterung. . . . .	191
<b>Kapitel 4. Ändern einer Datenbank . . . . .</b>	<b>195</b>
Vor dem Ändern der Datenbank . . . . .	195
Ändern der logischen und physischen Datenbankmerkmale . . . . .	195
Ändern der Lizenzinformationen . . . . .	195
Ändern der Exemplare . . . . .	195
Ändern der Umgebungsvariablen und der Variablen der Profilregistrierdatenbank. . . . .	199
Ändern der Knotenkonfigurationsdatei . . . . .	200
Ändern der Datenbankkonfiguration . . . . .	200
Ändern einer Datenbank . . . . .	202
Löschen einer Datenbank . . . . .	202
Ändern einer Knotengruppe . . . . .	203
Ändern eines Tabellenbereichs . . . . .	203
Löschen eines Schemas . . . . .	209
Ändern von Struktur und Inhalt einer Tabelle . . . . .	209
Ändern eines benutzerdefinierten strukturierten Typs. . . . .	225
Löschen und Aktualisieren von Zeilen einer typisierten Tabelle. . . . .	225
Umbenennen einer vorhandenen Tabelle . . . . .	225
Löschen einer Tabelle . . . . .	227
Löschen einer benutzerdefinierten tempo-rären Tabelle . . . . .	229
Löschen eines Auslösers . . . . .	229
Löschen einer benutzerdefinierten Funk-tion (UDF), Typenzuordnung oder Methode. . . . .	230
Löschen eines benutzerdefinierten Daten-typs (UDT) oder einer Typenzuordnung . . . . .	230
Ändern oder Löschen einer Sicht. . . . .	231
Löschen einer Übersichtstabelle . . . . .	233

Löschen einer Oberfläche . . . . .	234
Ändern oder Löschen eines Servers. . . . .	235
Ändern oder Löschen eines Kurznamens . . . . .	235
Löschen eines Index, einer Index-erweiterung oder einer Indexspezifikation . . . . .	237
Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten . . . . .	238

## Teil 3. Datenbanksicherheit . . . 241

<b>Kapitel 5. Steuern des Datenbankzugriffs . . . . .</b>	<b>243</b>
Auswählen von Benutzer-IDs und Gruppen für Ihre Installation . . . . .	244
Überlegungen zur Windows NT-Plattform . . . . .	245
Überlegungen zur UNIX-Plattform . . . . .	246
Allgemeine Regeln . . . . .	247
Auswählen einer Authentifizierungsart für den Server . . . . .	247
Überlegungen zur Authentifizierung für ferne Clients . . . . .	253
Überlegungen zu partitionierten Daten-banken . . . . .	254
Verwenden von DCE-Sicherheitservices zur Überprüfung von Benutzern . . . . .	254
Einrichten eines DB2-Benutzers für DCE . . . . .	255
Einrichten eines DB2-Servers zur Verwen-dung von DCE. . . . .	257
Einrichten eines DB2-Client-Exemplars zur Verwendung von DCE. . . . .	259
DB2-Einschränkungen bei der Verwen-dung der DCE-Sicherheit . . . . .	260
Authentifizierungsverarbeitung in zusam-mengeschlossenen Datenbanken . . . . .	261
Authentifizierungseinstellungen . . . . .	262
Übergeben von IDs und Kennwörtern an Datenquellen . . . . .	263
Beispiel für eine Authentifizierung für ein System zusammenschlossener Daten-banken . . . . .	266
Zugriffsrechte und Berechtigungen . . . . .	268
Systemverwaltungs-berechtigung (SYSADM) . . . . .	271
Systemsteuerungs-berechtigung (SYSCTRL) . . . . .	272
Systempflege-berechtigung (SYSMAINT) . . . . .	273
Datenbankadministrator-berechtigung (DBADM) . . . . .	274
LOAD-Berechtigung . . . . .	275
Zugriffsrechte für Datenbanken . . . . .	275
Zugriffsrechte für Schemata . . . . .	277

Zugriffsrechte für Tabellenbereiche . . . . .	279
Zugriffsrechte für Tabellen und Sichten	279
Zugriffsrechte für Kurznamen. . . . .	282
Zugriffsrechte auf Server . . . . .	283
Zugriffsrechte für Pakete . . . . .	283
Zugriffsrechte für Indizes . . . . .	284
Steuern des Zugriffs auf Datenbankobjekte	285
Erteilen von Zugriffsrechten . . . . .	285
Widerrufen von Zugriffsrechten . . . . .	286
Implizite Berechtigungen durch Erstellen und Löschen von Objekten. . . . .	288
Einrichten eines Eigentumsrechts für einen Plan oder ein Paket . . . . .	289
Ermöglichen indirekter Zugriffsberechtigungen durch ein Paket . . . . .	289
Ermöglichen indirekter Zugriffsberechtigungen durch ein Paket mit Kurznamen . . . . .	290
Steuern des Zugriffs auf Daten mit Sichten. . . . .	291
Überwachen des Zugriffs auf Daten mit Hilfe der Audit-Einrichtung . . . . .	295
Aufgaben und erforderliche Berechtigungen	295
Verwenden des Systemkatalogs . . . . .	296
Abrufen von Berechtigungsnamen mit erteilten Zugriffsrechten. . . . .	297
Abrufen aller Namen mit der Berechtigung DBADM . . . . .	298
Abrufen der Namen mit Berechtigung zum Zugriff auf eine Tabelle . . . . .	298
Abrufen aller für Benutzer erteilten Zugriffsrechte . . . . .	299
Sicherheit der Systemkatalogsichten. . . . .	299

<b>Kapitel 6. Protokollieren von DB2-Aktivitäten. . . . .</b>	<b>301</b>
Arbeitsweise der Prüffunktion . . . . .	303
Anwendungsszenarios der Prüffunktion . . . . .	305
Nachrichten der Prüffunktion. . . . .	310
Satzaufbau der Prüffunktion . . . . .	310
Tips und Verfahrensweisen für die Prüffunktion . . . . .	328
Steuern der Aktivitäten der DB2-Prüffunktion . . . . .	330

---

## Teil 4. Versetzen von Daten . . . . . 335

<b>Kapitel 7. Dienstprogramme für das Versetzen von Daten . . . . .</b>	<b>337</b>
---	------------

---

## Teil 5. Wiederherstellung . . . . . 339

<b>Kapitel 8. Wiederherstellen einer Datenbank . . . . .</b>	<b>341</b>
Wiederherstellung nach einem Systemabsturz . . . . .	342
Herstellen der Datenbankkonsistenz . . . . .	342
Wiederherstellung nach Transaktionsfehler in einer partitionierten Datenbankumgebung . . . . .	343
Identifizieren des ausgefallenen Datenbankpartitions-Servers . . . . .	347
Wiederherstellungsmethode: Versionswiederherstellung. . . . .	348
Sichern einer Datenbank . . . . .	349
Wiederherstellen einer Datenbank . . . . .	358
Wiederherstellungsmethode: aktualisierende Wiederherstellung. . . . .	365
Überlegungen zur Sicherung . . . . .	366
Überlegungen zur Wiederherstellung . . . . .	369
Aktualisierendes Wiederherstellen von Änderungen in einer Datenbank . . . . .	373
Informationen in der Datei des Wiederherstellungsprotokolls . . . . .	401
Speicherbereinigung . . . . .	404
Überlegungen zu DB2 Data Links Manager	408
Überlegungen zur Wiederherstellung nach einem Systemabsturz. . . . .	408
Überlegungen zum Dienstprogramm BACKUP . . . . .	410
Überlegungen zu den Dienstprogrammen RESTORE und ROLLFORWARD. . . . .	410
Wiederherstellen von Datenbanken von einer Offline-Sicherung ohne aktualisierendes Wiederherstellen. . . . .	412
Wiederherstellen von Datenbanken und Tabellenbereichen und aktualisierendes Wiederherstellen bis zum Ende der Protokolle . . . . .	413
Wiederherstellen von Datenbanken und Tabellenbereichen und aktualisierendes Wiederherstellen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt . . . . .	414
DB2 Data Links Manager und Interaktionen bei Wiederherstellung . . . . .	415
Aufheben des Status Datalink_Reconcile_Not_Possible für eine Tabelle . . . . .	418
Abstimmen von Data Links . . . . .	419
Tivoli Storage Manager . . . . .	421

Einrichten eines TSM-Clients für UNIX-Plattformen . . . . .	422
Einrichten eines TSM-Clients für andere Plattformen . . . . .	423
Überlegungen zur Verwendung von Tivoli Storage Manager . . . . .	424
Wiederherstellen von unbestätigten Transaktionen auf dem Host. . . . .	431
Wiederherstellung, wenn bei DB2 Connect der DB2-Synchronisationspunktmanager konfiguriert ist . . . . .	432
Wiederherstellung, wenn der DB2-Synchronisationspunktmanager bei DB2 Connect nicht verwendet wird . . . . .	433

---

## **Teil 6. Anhänge und Schlußteil 435**

<b>Anhang A. Namenskonventionen . . . . .</b>	<b>437</b>
Datenbanknamen . . . . .	437
Namen und Aliasnamen für Datenbanken	438
Benutzer-IDs und Kennwörter . . . . .	438
Schemennamen . . . . .	439
Gruppen- und Benutzernamen . . . . .	440
Objektnamen . . . . .	440
Objektnamen zusammengesetzter Datenbanken . . . . .	442
Beibehaltung von Werten in Groß-/Kleinschreibung in einem System zusammengesetzter Datenbanken . . . . .	443
<b>Anhang B. Verwenden der DCE-Verzeichnisservices . . . . .</b>	<b>445</b>
Erstellen von Verzeichnisobjekten . . . . .	445
Datenbankobjekte . . . . .	446
Querverweisobjekte für Datenbanken . . . . .	447
Objekte für Leitweginformationen . . . . .	449
Attribute der einzelnen Objektklassen . . . . .	451
Einzelangaben zu den Attributen . . . . .	451
Sicherheit bei den Verzeichnisservices . . . . .	456
Konfigurationsparameter und Registrierungswerte . . . . .	458
Befehle CATALOG und ATTACH und die Anweisung CONNECT . . . . .	460
Der Befehl CATALOG GLOBAL DATABASE . . . . .	460
Anweisung CONNECT . . . . .	460
Der Befehl ATTACH . . . . .	461
Herstellen der Verbindung eines Clients mit einer Datenbank . . . . .	461

Herstellen einer Verbindung zu Datenbanken in derselben Zelle . . . . .	463
Herstellen einer Verbindung zu Datenbanken in einer anderen Zelle. . . . .	464
Durchsuchen von Verzeichnissen. . . . .	465
Der Befehl ATTACH . . . . .	466
Anweisung CONNECT . . . . .	466
Temporäres Außerkraftsetzen von Informationen in DCE-Verzeichnissen . . . . .	467
Aufgaben im Zusammenhang mit den Verzeichnisservices . . . . .	468
Aufgaben des DCE-Administrators . . . . .	468
Aufgaben des Datenbankadministrators	469
Aufgaben des Datenbankbenutzers . . . . .	470
Einschränkungen bei den Verzeichnisservices	471

## **Anhang C. Benutzer-Exit zur Datenbankwiederherstellung . . . . . 473**

Übersicht für OS/2 . . . . .	473
Übersicht für auf UNIX basierende Betriebssysteme . . . . .	474
Aufrufen eines Benutzer-Exit-Programms	474
Beispiele für Benutzer-Exit-Programme. . . . .	475
Beispiele von Benutzer-Exit-Programmen für OS/2. . . . .	475
Beispiele von Benutzer-Exit-Programmen für UNIX-Betriebssysteme . . . . .	477
Aufrufformat . . . . .	477
Aufrufformat für OS/2 . . . . .	478
Aufrufformat für auf UNIX basierende Betriebssysteme oder Windows NT . . . . .	479
Hinweise zum Archivieren und Abrufen . . . . .	480
Hinweise zum Sichern und Wiederherstellen (nur DB2 für OS/2) . . . . .	483
Fehlerbehandlung. . . . .	484

## **Anhang D. Absetzen von Befehlen an mehrere Datenbankpartitions-Server . . . 487**

Befehle . . . . .	487
Befehlsbeschreibungen . . . . .	488
Angaben des auszuführenden Befehls . . . . .	489
Paralleles Ausführen von Befehlen auf Plattformen unter UNIX . . . . .	490
Überwachen des rah-Prozesses auf Plattformen unter UNIX . . . . .	491
Zusätzliche rah-Informationen (Run All Hosts) (nur für Solaris und AIX) . . . . .	492
Präfixsequenzen . . . . .	493
Angaben der Liste von Maschinen . . . . .	496

Eliminieren mehrfacher Einträge aus der Liste der Maschinen . . . . .	497
Steuern des Befehls rah . . . . .	498
\$RAHDOTFILES auf Plattformen unter UNIX . . . . .	499
Definieren des Standardumgebungsprofils unter Windows NT . . . . .	500
Bestimmung von Fehlern mit rah auf Plattformen unter UNIX . . . . .	501

<b>Anhang E. Arbeitsweise von DB2 für Windows NT mit der Windows NT-Sicherheit . . . . .</b>	<b>505</b>
Ein Beispielszenario mit Identifikationsüberprüfung auf dem Server: . . . . .	506
Ein Beispielszenario mit Identifikationsüberprüfung auf dem Client und einer Windows NT-Client-Maschine: . . . . .	507
Ein Beispielszenario mit Identifikationsüberprüfung auf dem Client und einer Windows 95-Client-Maschine: . . . . .	507
Verwenden einer Sicherungs-Domänensteuereinheit mit DB2 . . . . .	508
Benutzerauthentifizierung mit DB2 für Windows NT. . . . .	509
Einschränkungen bei Benutzername und Gruppenname . . . . .	509
Sicherheitsservice von DB2 für Windows NT. . . . .	510
Installieren von DB2 auf einem Sicherungsdomänen-Controller . . . . .	510
Authentifizierung mit Gruppen und Domänensicherheit . . . . .	511

<b>Anhang F. Arbeiten mit dem Windows NT-Systemmonitor . . . . .</b>	<b>515</b>
Registrieren von DB2 beim Windows NT-Systemmonitor . . . . .	515
Aktivieren des Fernzugriffs auf DB2-Leistungsinformationen . . . . .	516
Anzeigen von Leistungswerten für DB2 und DB2 Connect . . . . .	517
Zugreifen auf ferne DB2-Leistungsinformationen . . . . .	518
Zurücksetzen von DB2-Leistungswerten . . . . .	518

<b>Anhang G. Arbeiten mit Datenbankpartitions-Servern unter Windows NT oder Windows 2000 . . . . .</b>	<b>521</b>
--	------------

Auflisten der Datenbankpartitions-Server eines Exemplars . . . . .	521
Hinzufügen eines Datenbankpartitions-Servers zu einem Exemplar . . . . .	522
Ändern der Konfiguration des Datenbankpartitions-Servers . . . . .	523
Entfernen eines Datenbankpartitions-Servers aus einem Exemplar . . . . .	525

<b>Anhang H. Konfigurieren mehrerer logischer Knoten . . . . .</b>	<b>527</b>
--	------------

<b>Anhang I. Knotenübergreifende Hochgeschwindigkeitskommunikation. . . . .</b>	<b>529</b>
Hochgeschwindigkeitsverbindungen unter TCP/IP . . . . .	530
Voraussetzungen für den Einsatz eines IBM Netfinity SP Switch . . . . .	531
Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit VI Hardwarekonfiguration mit Virtual Interface (VI) . . . . .	532
Aktivieren von DB2 zur Ausführung mit VI . . . . .	541

<b>Anhang J. LDAP-Verzeichnisservices (Lightweight Directory Access Protocol) . . . . .</b>	<b>543</b>
Unterstützen von LDAP-Client- und -Server-Konfigurationen . . . . .	543
Unterstützung für Windows 2000 Active Directory. . . . .	544
Konfigurieren von DB2 zur Verwendung von Windows 2000 Active Directory . . . . .	545
Konfigurieren von DB2 in einer IBM LDAP-Umgebung . . . . .	545
Erstellen eines LDAP-Benutzers . . . . .	546
Konfigurieren des LDAP-Benutzers für DB2-Anwendungen . . . . .	547
Registrierung von DB2-Servern nach der Installation . . . . .	548
Aktualisieren der Protokollinformationen für den DB2-Server . . . . .	549
Katalogisieren eines Knoten-Aliasnamens für ATTACH. . . . .	550
Zurücknehmen der Registrierung des DB2-Servers . . . . .	550
Registrieren von Datenbanken . . . . .	551
Herstellen einer Verbindung zu einem fernen Server. . . . .	551
Zurücknehmen der Registrierung der Datenbank . . . . .	552

Aktualisieren der LDAP-Einträge in lokalen Datenbank- und Knotenverzeichnissen . . .	553	MyInstance.java . . . . .	586
Suchen . . . . .	554	MyDB2.java . . . . .	586
Konfigurieren der Host-Datenbank . . . .	555	MyDatabases.java . . . . .	587
Einstellen der DB2-Variablen der Profil- registrierdatenbank auf Benutzerebene . . .	556	MySYSPLAN.java . . . . .	588
Aktivieren der LDAP-Unterstützung nach abgeschlossener Installation . . . . .	557	MyTable.java . . . . .	588
Inaktivieren von LDAP-Unterstützung . . .	558	MyDBUser.java . . . . .	589
LDAP-Unterstützung und DB2 Connect . . .	558	MyToolBarAction.java . . . . .	590
Überlegungen zur Sicherheit . . . . .	558	MyAlterAction.java . . . . .	590
Überlegungen zur Sicherheit bei Windows 2000 Active Directory . . . . .	559	MyAction.java . . . . .	590
Erweitern des Verzeichnisschemas mit DB2- Objektklassen und -Attributen . . . . .	561	MyDropAction.java . . . . .	591
Erweitern des Verzeichnisschemas für IBM eNetwork Directory Version 2.1 . . .	561	MyCascadeAction.java . . . . .	591
Erweitern des Verzeichnisschemas für Windows 2000 Active Directory . . . . .	562	MyCreateAction.java . . . . .	592
DB2-Objekte im Windows 2000 Active Directory. . . . .	563	<b>Anhang L. Verwenden der DB2-Bibliothek</b>	<b>593</b>
Von DB2 verwendete Objektklassen und Attribute. . . . .	564	PDF-Dateien und gedruckte Bücher für DB2	593
<b>Anhang K. Erweitern der Steuerzentrale</b>	<b>577</b>	Informationen zu DB2 . . . . .	593
Überlegungen zur Leistung . . . . .	577	Drucken der PDF-Handbücher . . . . .	606
Überlegungen zu Paketen . . . . .	577	Bestellen der gedruckten Handbücher . . .	607
Schnittstellenbeschreibungen . . . . .	577	DB2-Online-Dokumentation . . . . .	609
CCExtension . . . . .	578	Zugreifen auf die Online-Hilfefunktion	609
CCObject . . . . .	579	Anzeigen von Online-Informationen . . .	611
CCMenuAction . . . . .	582	Verwenden der DB2-Assistenten . . . . .	613
CCToolBarAction . . . . .	583	Einrichten eines Dokument-Servers . . . .	615
Einsatz-Szenario . . . . .	583	Suchen nach Online-Informationen . . . .	616
MyExtension.java . . . . .	584	<b>Anhang M. Bemerkungen</b> . . . . .	<b>617</b>
MySample.java. . . . .	584	Neue deutsche Rechtschreibung . . . . .	620
MyDatabaseActions.java . . . . .	585	Änderungen in der IBM Terminologie . . .	620
		Marken . . . . .	621
		<b>Index</b> . . . . .	<b>623</b>
		<b>Kontaktaufnahme mit IBM</b> . . . . .	<b>637</b>
		Produktinformationen . . . . .	637



---

## Zu diesem Handbuch

Das Handbuch zur Systemverwaltung bietet in seinen drei Bänden Informationen, die zur Verwendung und Verwaltung der Jahr 2000-konformen DB2-Produkte für Verwaltungssysteme für relationale Datenbanken (RDBMS) benötigt werden:

- Informationen zum Datenbankentwurf (im Band *Systemverwaltung: Konzept*)
- Informationen zur Implementierung und Verwaltung von Datenbanken (im Band *Systemverwaltung: Implementierung*)
- Informationen zur Konfiguration und Optimierung der Datenbankumgebung zum Zweck der Leistungsverbesserung (im Band *Systemverwaltung: Optimierung*).

Viele der in diesem Handbuch beschriebenen Operationen können mit Hilfe verschiedener Schnittstellen durchgeführt werden:

- Der **Befehlsprozessor**, der Ihnen den Zugriff auf Datenbanken und deren Bearbeitung über eine grafische Schnittstelle ermöglicht. Von dieser Schnittstelle aus können Sie SQL-Anweisungen und DB2-Dienstprogrammfunktionen ausführen. Die Mehrzahl der Beispiele in diesem Handbuch zeigt die Verwendung dieser Schnittstelle. Weitere Informationen zur Verwendung des Befehlsprozessors finden Sie im Handbuch *Command Reference*.
- Die **Anwendungsprogrammierschnittstelle**, die Ihnen die Ausführung von DB2-Dienstprogrammfunktionen innerhalb eines Anwendungsprogramms ermöglicht. Weitere Informationen zur Verwendung der Anwendungsprogrammierschnittstelle finden Sie im Handbuch *Administrative API Reference*.
- Die **Steuerzentrale**, die Ihnen die Ausführung administrativer Aufgaben wie das Konfigurieren des Systems, die Verwaltung von Verzeichnissen, das Sichern und Wiederherstellen des Systems, die zeitliche Festlegung von Jobs und die Verwaltung von Medien über eine grafische Schnittstelle ermöglicht. Die Steuerzentrale enthält außerdem eine Replikationsverwaltung, mit der die Replikation von Daten zwischen den Systemen mit Hilfe einer grafischen Schnittstelle eingerichtet werden kann. Darüber hinaus ermöglicht die Steuerzentrale das Ausführen von DB2-Dienstprogrammfunktionen über eine grafische Benutzerschnittstelle. Zum Aufrufen der Steuerzentrale gibt es abhängig von der Plattform verschiedene Methoden. Zum Beispiel verwenden Sie den Befehl `db2cc` in einer Befehlszeile, wählen (unter OS/2) das Symbol der Steuerzentrale im DB2-Ordner aus oder arbeiten mit dem Startmenü auf Windows-Plattformen. Wenn Sie eine einführende Hilfe

benötigen, wählen Sie **Erste Schritte** im Menü **Hilfe** des Fensters der Steuerzentrale aus. **Visual Explain** und **Performance Monitor** werden von der Steuerzentrale aus aufgerufen.

Es gibt darüber hinaus noch weitere Tools, die Sie zur Durchführung von Verwaltungsaufgaben verwenden können. Dazu gehören:

- Die Prozedurzentrale, die zum Speichern kleiner Anwendungen dient, die als Prozeduren (Scripts) bezeichnet werden. Diese Prozeduren können SQL-Anweisungen, DB2-Befehle und auch Betriebssystembefehle enthalten.
- Die Alert-Zentrale, die zur Überwachung von Nachrichten dient, die sich aus anderen DB2-Operationen ergeben.
- Das Programm Tools - Einstellungen, mit dem Sie die Einstellungen für die Steuerzentrale, die Alert-Zentrale und die Replikation ändern können.
- Das Journal, das zur zeitlichen Terminierung von Jobs dient, die im nicht-überwachten Modus ausgeführt werden sollen.
- Die Data Warehouse-Zentrale, die zur Verwaltung von Warehouse-Objekten dient.

---

## Zielgruppe

Dieses Handbuch ist hauptsächlich für Datenbankadministratoren, Systemadministratoren, Sicherheitsadministratoren und Systembediener gedacht, die eine Datenbank für den lokalen oder fernen Zugriff entwerfen, implementieren und pflegen müssen. Es wendet sich auch an Programmierer und andere Benutzer, die Kenntnisse über die Verwaltung und Bedienung des relationalen Datenbankverwaltungssystems von DB2 benötigen.

---

## Aufbau dieses Handbuchs

Das vorliegende Handbuch enthält Informationen zu folgenden Hauptthemen:

### Systemverwaltung mit der Steuerzentrale

- Kapitel 1. Verwalten von DB2 mit den Tools für die grafische Benutzerschnittstelle, behandelt die Tools der grafischen Benutzerschnittstelle (GUI), die zur Verwaltung der Datenbank verwendet werden.

### Implementieren des Datenbankentwurfs

- Kapitel 2. Vor dem Erstellen einer Datenbank, behandelt die Voraussetzungen, die vor der Erstellung einer Datenbank und der Objekte in einer Datenbank erfüllt sein müssen.
- Kapitel 3. Erstellen einer Datenbank, behandelt die Aufgaben der Erstellung einer Datenbank sowie der Objekte innerhalb einer Datenbank.

- Kapitel 4. Ändern einer Datenbank, behandelt die Voraussetzungen und Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ändern und Löschen einer Datenbank und der Objekte innerhalb einer Datenbank.

### **Datenbanksicherheit**

- Kapitel 5. Steuern des Datenbankzugriffs, beschreibt die Steuerung des Zugriffs auf die Datenbankressourcen.
- Kapitel 6. Protokollieren von DB2-Aktivitäten, beschreibt Methoden zur Erkennung und Überwachung unerwünschten bzw. unvorhergesehenen Zugriffs auf Daten.

### **Versetzen von Daten**

- Kapitel 7. Dienstprogramme für das Versetzen von Daten, behandelt die Dienstprogramme LOAD, Autoloader, IMPORT und EXPORT.

### **Wiederherstellung**

- Kapitel 8. Wiederherstellen einer Datenbank, behandelt die Punkte, die bei der Auswahl der Methoden zur Wiederherstellung von Datenbanken und Tabellenbereichen zu beachten sind, und enthält Informationen zur Sicherung und Wiederherstellung einer Datenbank oder eines Tabellenbereichs sowie zur Methode der aktualisierenden Wiederherstellung.

### **Anhänge**

- Anhang A. Namenskonventionen, enthält die Regeln, die bei der Benennung von Datenbanken und Objekten zu beachten sind.
- Anhang B. Verwenden der DCE-Verzeichnisservices, enthält Informationen zur Verwendung der DCE Verzeichnisservices.
- Anhang C. Benutzer-Exit zur Datenbankwiederherstellung, behandelt die Verwendung von Benutzerausgangsprogrammen mit Datenbankprotokoll-dateien und beschreibt einige Beispiele von Benutzerausgangsprogrammen.
- Anhang D. Absetzen von Befehlen an mehrere Datenbankpartitions-Server, behandelt die Verwendung der Shell-Prozeduren *db2\_all* und *rah* zum Senden von Befehlen an alle Partitionen in einer partitionierten Datenbankumgebung.
- Anhang E. Arbeitsweise von DB2 für Windows NT mit der Windows NT-Sicherheit, beschreibt, wie DB2 mit Windows NT-Sicherheit arbeitet.
- Anhang F. Arbeiten mit dem Windows NT-Systemmonitor, beschreibt die beiden in DB2 verfügbaren Leistungsmonitoren für Windows-NT-Benutzer: DB2 Performance Monitor und den Windows NT-Systemmonitor.
- Anhang G. Arbeiten mit Datenbankpartitions-Servern unter Windows NT oder Windows 2000, beschreibt die Dienstprogramme, die von Windows NT und Windows 2000 zur Arbeit mit Servern partitionierter Datenbanken verwendet werden.

- Anhang H. Konfigurieren mehrerer logischer Knoten, beschreibt, wie mehrere logische Knoten in einer partitionierten Datenbankumgebung konfiguriert werden können.
- Anhang I. Knotenübergreifende Hochgeschwindigkeitskommunikation, beschreibt, wie VIA (Virtual Interface Architecture) zur Verwendung mit DB2 Enterprise - Extended Edition in der Windows NT-Umgebung eingerichtet werden kann.
- Anhang J. LDAP-Verzeichnisservices (Lightweight Directory Access Protocol), enthält Informationen zur Verwendung der LDAP-Verzeichnisservices.
- Anhang K. Erweitern der Steuerzentrale, enthält Informationen zur Erweiterung der Steuerzentrale durch Hinzufügen neuer Knöpfe in der Menüleiste, einschließlich neuer Aktionen, Hinzufügen neuer Objektdefinitionen und Hinzufügen neuer Aktionsdefinitionen.
- Anhang L. Verwenden der DB2-Bibliothek, enthält Informationen zu der Struktur der DB2-Bibliothek, einschließlich Assistenten, Online-Hilfefunktion, Nachrichten und Handbücher.

---

## Kurzübersicht über die anderen Bände des Handbuchs zur Systemverwaltung

### Systemverwaltung: Konzept

Der Band *Systemverwaltung: Konzept* behandelt den Datenbankentwurf. Er enthält Themen zum logischen und physischen Entwurf, zu verteilten Transaktionen und zur hohen Verfügbarkeit. Die einzelnen Kapitel und Anhänge des Bandes werden im folgenden kurz vorgestellt:

#### DB2 Universal Database

- Das Kapitel zum Verwalten von DB2 Universal Database enthält eine Einführung sowie eine Übersicht zu DB2 Universal Database.

#### Datenbankkonzepte

- Das Kapitel zu allgemeinen Konzepten relationaler Datenbanken enthält eine Übersicht über Datenbankobjekte, einschließlich Wiederherstellungsobjekte, Speicherobjekte und Systemobjekte.
- Das Kapitel über Systeme zusammengesetzter Datenbanken behandelt Datenbankverwaltungssysteme (DBMS), die Anwendungen und Benutzer unterstützen, die SQL-Anweisungen übergeben, die auf zwei oder mehr DBMSs oder Datenbanken in einer einzigen Anweisung verweisen.
- Das Kapitel über parallele Datenbanksysteme enthält eine Einführung in die Arten von Parallelität, die mit Hilfe von DB2 implementiert werden können.
- Das Kapitel über Data Warehouses enthält eine Übersicht über den Einsatz von Data Warehouses und Data Warehouse-Funktionen.

- Das Kapitel über Spatial Extender stellt Spatial Extender vor und enthält Erläuterungen zum Zweck des Produkts sowie zu den Daten, die von ihm verarbeitet werden.

### **Datenbankentwurf**

- Das Kapitel zum Entwerfen des logischen Datenbankaufbaus behandelt die Konzepte und Richtlinien zum logischen Entwurf einer Datenbank.
- Das Kapitel zum Entwerfen der physischen Datenbank behandelt die Richtlinien zum physischen Entwurf einer Datenbank und enthält Überlegungen im Hinblick auf die Datenspeicherung.

### **Verteilte Transaktionsverarbeitung**

- Das Kapitel zum Entwerfen verteilter Datenbanken beschreibt die Möglichkeit des Zugriffs auf mehrere Datenbanken in einer einzigen Transaktion.
- Das Kapitel zum Entwerfen für Transaktionsmanager behandelt die Verwendung von Datenbanken in einer Umgebung für verteilte Transaktionsverarbeitung wie CICS.

### **Systeme mit hoher Verfügbarkeit**

- Das Kapitel zum Entwerfen für hohe Verfügbarkeit bietet eine Übersicht über die von DB2 bereitgestellte Unterstützung von Funktionsübernahmen zur Implementierung hoher Verfügbarkeit.
- Das Kapitel zu High Availability Cluster Multi-Processing, Enhanced Scalability (HACMP ES) für AIX behandelt die DB2-Unterstützung für Fehlerbehebung durch Funktionsübernahme unter AIX zur Implementierung hoher Verfügbarkeit.
- Das Kapitel zur hohen Verfügbarkeit in der Windows NT-Umgebung behandelt die DB2-Unterstützung für Fehlerbehebung durch Funktionsübernahme unter Windows NT zur Implementierung hoher Verfügbarkeit.
- Das Kapitel zu DB2 und hoher Verfügbarkeit unter Sun Cluster 2.2 behandelt die DB2-Unterstützung für Fehlerbehebung durch Funktionsübernahme in der Sun Solaris-Betriebsumgebung.

### **Anhänge**

- Der Anhang zur Planung der Datenbankmigration enthält Informationen zur Migration von Datenbanken auf Version 7.
- Der Anhang zu Inkompatibilitäten zwischen Releases behandelt die entstandenen Inkompatibilitäten von Release zu Release bis einschließlich Version 7.
- Der Anhang zur Unterstützung von Landessprachen gibt eine Einführung in die DB2-Unterstützung von Landessprachen und enthält Informationen zu Ländern, Sprachen und Codepages.

## **Systemverwaltung: Optimierung**

Der Band *Systemverwaltung: Optimierung* behandelt Themen zur Systemleistung. Damit sind die Themen gemeint, die das Einrichten, Testen und Optimieren der Leistung von Anwendungen sowie der Leistung des Produkts DB2 Universal Database betreffen. Die einzelnen Kapitel und Anhänge des Bandes werden im folgenden kurz vorgestellt:

### **Einführung in die Optimierung**

- Das Kapitel zu den Leistungselementen führt in die Konzepte und Überlegungen zur Verwaltung und Optimierung der Leistung von DB2 UDB ein.
- Die Übersicht zur Architektur und Verarbeitung stellt die zugrundeliegende Architektur und die Prozesse von DB2 Universal Database vor.

### **Optimieren der Anwendungsleistung**

- Die Überlegungen zu den Anwendungen beschreiben einige Techniken zur Verbesserung der Datenbankleistung beim Entwurf der Anwendungen.
- Die Überlegungen zur Umgebung beschreiben einige Techniken zur Verbesserung der Datenbankleistung bei der Einrichtung der Datenbankumgebung.
- Das Kapitel zu den Systemkatalogstatistiken beschreibt einige Techniken zur Erfassung von Statistiken über die Daten und ihre Verwendung zur Gewährleistung einer optimalen Leistung.
- Das Kapitel zum SQL-Compiler beschreibt die Verarbeitung einer SQL-Anweisung durch den SQL-Compiler bei der Kompilierung.
- Das Kapitel zur SQL-EXPLAIN-Einrichtung beschreibt die Einrichtung EXPLAIN, die Ihnen ermöglicht, die Pfade und Methoden anzuzeigen, die der SQL-Compiler ausgewählt hat, um auf die Daten zuzugreifen.

### **Optimieren und Konfigurieren des Systems**

- Das Kapitel zur Leistung bei der Ausführung gibt einen Überblick über die Verwendung von Speicher durch den Datenbankmanager und enthält Informationen zu weiteren Faktoren, die sich auf die Leistung zur Laufzeit auswirken.
- Das Kapitel zum Programm Governor gibt eine Einführung in die Verwendung des Programms Governor, mit dem einige Aspekte der Datenbankverwaltung gesteuert werden können.
- Das Kapitel zum Skalieren Ihrer Konfiguration enthält einige Informationen und Hinweise, die bei der Erweiterung des Datenbanksystems von Bedeutung sind.
- Das Kapitel zur Umverteilung von Daten auf Datenbankpartitionen behandelt die Punkte, die in einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken bei der Neuverteilung von Daten auf die Partitionen zu beachten sind.

- Das Kapitel zu Vergleichstests (Benchmark-Tests) gibt einen Überblick über Vergleichstests und behandelt verschiedene Aspekte ihrer Durchführung.
- Das Kapitel zur DB2-Konfiguration behandelt die Dateien zur Konfiguration des Datenbankmanagers und der Datenbanken sowie die Werte für die Konfigurationsparameter.

### **Anhänge**

- Der Anhang zu DB2-Registrierungsvariablen und DB2-Umgebungsvariablen enthält Werte für die Profilregistrierdatenbank und für Umgebungsvariablen.
- Der Anhang zu EXPLAIN-Tabellen und -Definitionen enthält Informationen zu den Tabellen, die von der DB2-EXPLAIN-Einrichtung verwendet werden, und beschreibt die Erstellung dieser Tabellen.
- Der Anhang zu den SQL-Explain-Programmen enthält Informationen zur Verwendung der DB2-EXPLAIN-Programme: db2expln und dynexpln.
- Der Anhang zu db2exfmt - EXPLAIN-Tool für Tabellenformat - enthält Informationen dazu, wie mit dem DB2-EXPLAIN-Programm EXPLAIN-Tabellendaten formatiert werden.



---

## **Teil 1. Systemverwaltung mit der Steuerzentrale**



---

# Kapitel 1. Verwalten von DB2 mit den Tools für die grafische Benutzerschnittstelle

DB2 Universal Database bietet Tools für die grafische Benutzerschnittstelle (GUI), mit denen Sie auf einfache Weise lokale und ferne Datenbanken in der „Steuerzentrale“ zentral verwalten können.

In diesem Kapitel erhalten Sie eine Übersicht über die verfügbaren Tools zur Datenbankverwaltung von DB2 Universal Database und Erläuterungen zur effektiven und einfachen Anwendung dieser Tools. Außerdem wird die Java-Steuerzentrale und die Anpassung der Steuerzentrale für eigene Java-fähige Tools zusammenfassend dargestellt.

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu den folgenden Themen:

- „Verwaltungs-Tools“ auf Seite 4
- „Gemeinsame Funktionen der Tools“ auf Seite 7
- „Steuerzentrale“ auf Seite 12
- „Satellitenverwaltungszentrale“ auf Seite 21
- „Befehlszentrale“ auf Seite 22
- „Prozedurzentrale“ auf Seite 23
- „Journal“ auf Seite 25
- „Lizenzzentrale“ auf Seite 26
- „Alert-Zentrale“ auf Seite 26
- „Client-Konfiguration - Unterstützung“ auf Seite 27
- „Performance Monitor“ auf Seite 28
- „Verwalten ferner Datenbanken“ auf Seite 42
- „Verwalten von Benutzern“ auf Seite 44
- „Versetzen von Daten“ auf Seite 45
- „Verwalten von Speicher“ auf Seite 48
- „Fehlerbehebung“ auf Seite 51
- „Replizieren von Daten“ auf Seite 52
- „Verwenden des Protokolls LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)“ auf Seite 53
- „Verwenden der Java-Steuerzentrale“ auf Seite 53
- „Verwenden der java-basierten Tools zur Verwaltung“ auf Seite 54

---

## Verwaltungs-Tools

Die Tools zur Verwaltung von DB2 sind Bestandteil von Administration Client, einer wählbaren Komponente, die in allen Produkten von DB2 Universal Database enthalten ist. Administration Client ist auch auf einem Satz CD-ROMs verfügbar, der die Verwaltungs-Clients für alle Betriebssysteme enthält, für die DB2 verfügbar ist. Damit können Sie Administration Client auf einer beliebigen Workstation installieren und verwenden. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Datenbank-Server lokal oder fern installiert sind und welche Betriebssysteme auf den Datenbank-Servern eingesetzt werden. Mit den Tools können Sie in der grafischen Benutzerschnittstelle dieselben Funktionen ausführen wie mit dem Befehlszeilenprozessor. Zu diesen Funktionen zählen die Eingabe von DB2-Befehlen, SQL-Anweisungen oder Systembefehlen. Für den Umgang mit den grafischen Tools müssen Sie jedoch keine komplexen Anweisungen oder Befehle auswendig kennen, und Sie erhalten zusätzliche Unterstützung.

**Anmerkung:** Bei Administration Client handelt es sich um eine Installationsoption.

In der Menüleiste der Steuerzentrale sind die folgenden Tools verfügbar:

- **Steuerzentrale.** Die Steuerzentrale ist das wichtigste grafische DB2-Tool zur Verwaltung der Datenbank. Die Steuerzentrale gibt eine Übersicht über alle Systeme und Datenbankobjekte, die lokal katalogisiert sind.
- **Satellitenverwaltungszentrale.** Mit der Satellitenverwaltungszentrale können Sie DB2 Satellite-Server verwalten.
- **Befehlszentrale.** In der Befehlszentrale können Sie DB2-Datenbankbefehle, SQL-Anweisungen und Betriebssystembefehle absetzen. Außerdem können Befehle erneut aufgerufen werden, und Sie können durch die Zugriffspläne für SQL-Abfragen blättern.
- **Prozedurzentrale.** In der Prozedurzentrale können Sie Befehle auf Betriebssystemebene, DB2-Befehlsprozeduren und SQL-Anweisungsprozeduren erstellen, ausführen und terminieren.
- **Alert-Zentrale.** In der Alert-Zentrale werden Sie informiert, wenn eingestellte Schwellen überschritten worden sind oder wenn ein Knoten innerhalb einer Umgebung mit mehreren Knoten nicht mehr antwortet.
- **Journal.** Im Journal können Sie den Status von Jobs anzeigen, Jobs erneut terminieren und das Wiederherstellungsprotokoll sowie das Nachrichtenprotokoll anzeigen.
- **Information - Unterstützung.** Mit Information - Unterstützung können sie schnell auf Informationen in den Handbüchern zu DB2-Produkten und Beispielprogrammen zugreifen. Außerdem sind andere Informationsquellen zu DB2 im Web verfügbar.

- **Lizenzzentrale.** In der Lizenzzentrale wird der Status Ihrer Lizenzen angezeigt, und Sie können hier das System für die geeignete Lizenzüberwachung konfigurieren.

Für einige Funktionen, die Sie mit den grafischen Tools ausführen können, ist ein Assistent verfügbar. Assistenten können in den Dialogfenstern der Steuerzentrale aufgerufen werden. Diese bieten eine noch weitreichendere Unterstützung, da Schritt für Schritt zur Eingabe der Daten aufgefordert wird, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind. Anhand der eingegebenen Daten werden selbst Vorausberechnungen ausgeführt und Empfehlungen gegeben. Assistenten sind für neue Datenbankadministratoren oder für Personen, die nur gelegentlich eine Datenbank verwalten, sehr hilfreich.

In DB2 Universal Database gibt es die folgenden Assistenten:

- **Assistent: Datenbank sichern.** Dieser Assistent stellt dem Benutzer Fragen zu den Daten in der Datenbank, zur Verfügbarkeit der Datenbank und zu den Anforderungen an die Wiederherstellbarkeit der Daten. Anschließend wird ein Sicherungsplan vorgeschlagen und die Jobprozedur erstellt und terminiert. Sie können den **Assistent: Datenbank sichern** aufrufen, indem Sie das Symbol der zu sichernden Datenbank auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann **Sichern** —> **Datenbank mit Assistent** auswählen.
- **Assistent: Datenbank erstellen.** Mit diesem Assistenten können Sie eine Datenbank erstellen, Speicherplatz zuordnen und grundlegende Leistungsoptionen auswählen. Sie können den **Assistent: Datenbank erstellen** aufrufen, indem Sie das Symbol für die Datenbanken im Teilfenster mit der Objektbaumstruktur auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann **Erstellen** —> **Datenbank mit Assistent** auswählen.
- **Assistent: Tabelle erstellen.** Dieser Assistent unterstützt Sie beim Einrichten von Spalten mit vordefinierten Spaltenschablonen, beim Erstellen eines Primärschlüssels für die Tabelle und beim Zuordnen der Tabelle zu einem oder mehreren Tabellenbereichen. Sie können den Assistenten aufrufen, indem Sie das Symbol für Tabellen auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann **Erstellen** —> **Tabelle mit Assistent** auswählen.
- **Assistent: Tabellenbereich erstellen.** Mit diesem Assistenten können Sie einen neuen Tabellenbereich erstellen und grundlegende Leistungsoptionen für den Speicher definieren. Sie können diesen Assistenten aufrufen, indem Sie das Symbol für den Tabellenbereich auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann **Erstellen** —> **Tabellenbereich mit Assistent** auswählen.
- **Assistent: Index erstellen.** Mit diesem Assistenten können Sie bestimmen, welche Indizes für eine angegebene Gruppe von SQL-Anweisungen erstellt oder gelöscht werden sollen. Die Empfehlungen basieren auf der Auslastung, die Sie angeben. Sie können diesen Assistenten aufrufen, indem Sie

den Ordner 'Indizes' auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann **Erstellen** —> **Index mit Assistent** auswählen.

- **Assistent: Leistungskonfiguration.** Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Optimierung von Datenbanken und fordert Sie zur Eingabe von Informationen zur Datenbank, zu den dort gespeicherten Daten und zum Zweck des Systems auf. Es werden neue Konfigurationsparameter für die Datenbank und das Exemplar empfohlen und, falls gewünscht, automatisch angewendet. Sie können diesen Assistenten aufrufen, indem Sie das Symbol für eine Datenbank auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann **Leistung mit Assistent konfigurieren** auswählen.
- **Assistent: Datenbank wiederherstellen.** Mit diesem Assistenten werden Sie Schritt für Schritt durch die Wiederherstellung einer Datenbank geführt. Sie können diesen Assistenten aufrufen, indem Sie das Symbol für eine Datenbank auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann **Wiederherstellen** —> **Datenbank mit Assistent** auswählen.
- **Assistent: Aktualisierung auf mehreren Systemen konfigurieren.** Mit diesem Assistenten können Sie Datenbanken so konfigurieren, daß mit Anwendungen mehrere Systeme gleichzeitig aktualisiert werden können. Dies ist in Fällen wichtig, in denen die Daten auf allen Systemen konsistent sein müssen. Sie können diesen Assistenten aufrufen, indem Sie ein Exemplar auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann **Aktualisierung auf mehreren Systemen** —> **Konfigurieren** auswählen.

**Anmerkung:** Für das DB2 für OS/390-Subsystem sind keine Assistenten verfügbar.

Außer den Tools mit grafischer Benutzerschnittstelle, die Sie in der Menüleiste der Steuerzentrale aufrufen können, gibt es weitere Tools mit grafischer Benutzerschnittstelle, die nicht unmittelbar über diese Menüleiste aufgerufen werden können.

- **Performance Monitor.** Der Performance Monitor ist ein Tool zur Überwachung von DB2-Objekten wie Exemplaren, Datenbanken, Tabellen, Tabellenbereichen und Verbindungen. Sie können dieses Tool zur Erkennung von Leistungsdefiziten und zur Optimierung von Datenbanken verwenden. Der Performance Monitor kann in der Steuerzentrale mit einer Option der Dialogfenster aufgerufen werden.
- **Ereignismonitor.** Der Ereignismonitor ist ein Tool, mit dem Sie die Ressourcennutzung analysieren können. Dazu wird der Status der Datenbank zur Zeit des Auftretens bestimmter Ereignisse protokolliert. Sie können einen Ereignismonitor erzeugen, indem Sie in eine DB2-Befehlszeile den Befehl `db2emcrt` eingeben.

- **Event Analyzer.** Der Event Analyzer ist ein Tool, mit dem Sie die Daten analysieren können, die vom Ereignismonitor aufgezeichnet werden. Sie können einen Event Analyzer aufrufen, indem Sie in eine DB2-Befehlszeile den Befehl `db2evmon` eingeben.
- **Visual Explain.** Mit der Funktion Visual Explain können Sie den Zugriffsplan für SQL-Anweisungen als Diagramm anzeigen, so daß Sie die SQL-Abfragen entsprechend optimieren können. Vor Version 6 wurde das Tool Visual Explain verwendet, um Zugriffspläne anzuzeigen. Unter der aktuellen Version ist Visual Explain kein separates Tool mehr. Die Funktion ist jedoch in den Kontextmenüs verschiedener Datenbankobjekte innerhalb der Steuerzentrale und in der Befehlszentrale verfügbar.

Außerdem gibt es ein weiteres nützliches Tool zur Datenbankverwaltung, das nicht Bestandteil der Steuerzentrale ist - die Client-Konfiguration - Unterstützung. Die Client-Konfiguration - Unterstützung ist ein Tool, das Assistenten umfaßt, die den Benutzer beim Konfigurieren von Clients für die Kommunikation mit fernen Servern unterstützen.

Diese Tools werden alle weiter unten genauer beschrieben. Im folgenden Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen dieser Tools.

---

## Gemeinsame Funktionen der Tools

Die folgenden Funktionen sind in mehreren Tools verfügbar:

- **SQL anzeigen** und **Befehl anzeigen**
- Zugehörige anzeigen
- **Hilfe**
- DDL generieren
- Filtern

### "SQL anzeigen" und "Befehl anzeigen"

Wenn ein Tool SQL-Anweisungen generiert, ist in der Benutzerschnittstelle des Tools der Druckknopf **SQL anzeigen** verfügbar. Ebenso ist für Tools, mit denen DB2-Befehle generiert werden, der Druckknopf **Befehl anzeigen** verfügbar. Wenn Sie einen dieser Druckknöpfe anklicken, können Sie die folgenden Operationen ausführen:

- Anzeigen der SQL-Anweisungen oder DB2-Befehle, die vom Tool aufgrund der Auswahl in der grafischen Benutzerschnittstelle generiert werden. Anhand dieser Informationen können Sie leichter erkennen, wie die Benutzerschnittstelle funktioniert.
- Speichern der Anweisungen oder Befehle als Prozedur, um diese später wiederzuverwenden. Mit dieser Funktion können Sie vermeiden, die SQL-Anweisungen oder DB2-Befehle erneut einzugeben, wenn Sie dieselben Anweisungen oder Befehle ausführen möchten. Nachdem die SQL-

Anweisungen oder DB2-Befehle in einer Prozedur gespeichert worden sind, können Sie die Prozedur zeitlich terminieren, bearbeiten oder ähnliche Prozeduren erstellen, ohne die Anweisungen oder Befehle erneut eingeben zu müssen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die SQL-Anweisungen oder DB2-Befehle anzuzeigen:

1. Wechseln Sie von der Steuerzentrale in ein Fenster oder Notizbuch, um mit einem Objekt zu arbeiten.
2. Klicken Sie den Druckknopf **SQL anzeigen** oder **Befehl anzeigen** an. Das entsprechende Fenster wird geöffnet.

Das Speichern von SQL-Anweisungen und DB2-Befehlen ist besonders zweckmäßig, wenn es sich um komplexe SQL-Anweisungen oder DB2-Befehle handelt.

Wenn Sie die Funktion **Befehl anzeigen** oder **SQL anzeigen** verwenden, können Sie entweder neue Prozeduren erstellen, die Sie später bearbeiten, oder Sie schließen das Dialogfenster, um in das ursprüngliche Dialogfenster zurückzukehren und dort Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie den Druckknopf **Prozedur erstellen** anklicken, wird das Fenster **Neue Befehlsprozedur** angezeigt. Hier können Sie die SQL-Anweisungen oder DB2-Befehle editieren, bevor Sie die Prozedur speichern.

### "Zugehörige anzeigen"

Mit **Zugehörige anzeigen** werden die direkten Beziehungen zwischen Tabellen, Indizes, Sichten, Aliasnamen, Auslösern, Tabellenbereichen, benutzerdefinierten Funktionen und benutzerdefinierten Datentypen angezeigt. Wenn Sie z. B. eine Tabelle auswählen und die zugehörigen Sichten anzeigen, erhalten Sie nur Sichten, die direkt auf der Tabelle basieren. Sichten, die auf den zugehörigen Sichten basieren, werden nicht angezeigt, da diese nicht direkt aus der Tabelle erstellt worden sind.

Die Anzeige zugehöriger Objekte dient den folgenden Zwecken:

- Verständnis der Datenbankstruktur.
- Bestimmung der für eine Tabelle bereits vorhandenen Indizes.
- Bestimmung der Objekte, die in einem Tabellenbereich gespeichert sind.
- Bestimmung anderer Objekte, die zu einem Objekt gehören und auf die sich somit Ihre Aktionen auswirken. Wenn Sie z. B. eine Tabelle löschen möchten, die abhängige Sichten besitzt, werden mit **Zugehörige anzeigen** die Sichten angezeigt, die unbrauchbar werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion **Zugehörige anzeigen** zu verwenden:

- Wählen Sie in der Steuerzentrale ein Objekt im Inhaltsteilfenster aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
- Wählen Sie **Zugehörige anzeigen** aus.
- Klicken Sie die Indexzunge an, um die Seite mit den gewünschten zugehörigen Objekten zu öffnen. Je nachdem, welche Indexzunge Sie auswählen, werden unterschiedliche zugehörige Objekte aufgelistet. Nur Objekte, die direkt zum ausgewählten Objekt gehören, werden angezeigt.  
Sie können mit der rechten Maustaste klicken, während sich der Mauszeiger über einem zugehörigen Objekt auf der ausgewählten Seite befindet, und im Kontextmenü die Option **Zugehörige anzeigen** auswählen. Die Ausgewählte Seite ändert sich, und es werden die Objekte angezeigt, die zu Ihrer letzten Auswahl gehören. Sie können auch den Abwärtspfeil neben dem ausgewählten Objekt anklicken, um eine Liste der zuvor ausgewählten Objekte mit den zugehörigen Beziehungen anzuzeigen.
- Klicken Sie **Schließen** an, um das Notizbuch **Zugehörige anzeigen** zu schließen und in die Steuerzentrale zurückzukehren.

### "DDL generieren"

Mit der Funktion **DDL generieren** können Sie die DDL- und SQL-Anweisungen und die entsprechende Statistiken erneut erstellen und in einer Prozedurdatei speichern. Dies gilt für:

- Datenbankobjekte
- Berechtigungsanweisungen
- Tabellenbereiche, Knotengruppen und Pufferpools
- Datenbankstatistiken

Dies dient den folgenden Zwecken:

- Speichern der DDL-Anweisungen, um identisch definierte Tabellen Datenbanken und Indizes in einer anderen Datenbank zu erstellen, z. B. für eine Datenbankanwendung zur Lagerverwaltung.
- Verwendung der DDL-Anweisungen zum Kopieren einer Datenbank aus der Testumgebung in eine Produktionsumgebung oder von einem System auf ein anderes.
- Editieren der DDL-Anweisungen, um ähnliche Objekte zu erstellen.

Wenn Sie den Druckknopf **DDL generieren** anklicken, wird das Fenster **Befehl anzeigen** aufgerufen. Dieses enthält Anweisungen, die vom Dienstprogramm **db2look** generiert wurden. Im Fenster **Befehl anzeigen** können Sie den Druckknopf **Prozedur sichern** anklicken, um die Anweisungen zu sichern. Die Anweisungen werden in eine Prozedur geschrieben. Wenn Sie den Knopf **Generieren** anklicken, wird das Fenster **Prozedur ausführen** geöffnet.

**Anmerkung:** Das Generieren von DDL-Anweisungen wird anders ausgeführt, wenn Sie mit der Steuerzentrale für das System 390 arbeiten. Detaillierte Informationen zu den geltenden Unterschieden enthält der zugehörige Hilfetext.

Sie können auswählen, ob DDL-Anweisungen für die ausgewählten Schemata oder für alle Schemata innerhalb der Datenbank generiert werden sollen. Anschließend können Sie die Prozedur nach Bedarf editieren, bevor Sie sie in einer Produktionsumgebung verwenden. Zur Erstellung identischer Datenbanken mit Hilfe der generierten DDL-Anweisungen verwenden Sie einfach die generierte Prozedur und führen diese in der neuen Umgebung aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um DDL-Anweisungen zu generieren:

1. Heben Sie das Objekt hervor, für das Sie DDL-Anweisungen generieren möchten, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
2. Wählen Sie **DDL generieren** aus. Das Fenster **Prozedur ausführen** wird angezeigt.
3. Geben Sie eine Benutzer-ID und ein Kennwort ein, und klicken Sie **OK** an. Es wird ein Job anhand der Angaben für den Befehl **db2look** erstellt. In einem Nachrichtenfenster von DB2 wird die Job-ID des neuen Jobs angezeigt.
4. Klicken Sie **OK** an, um das Nachrichtenfenster zu schließen.
5. Verwenden Sie die Seite **Jobprotokoll** des Notizbuchs **Journal**, um die Ergebnisse des Jobs und den Inhalt einer zum Job gehörigen gespeicherten Prozedur anzuzeigen.
6. Wählen Sie den Job aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste. Wählen Sie **Ergebnisse anzeigen** im Kontextmenü aus. Das Fenster **Jobergebnisse** wird geöffnet. Die Ausgabe des Befehls **db2look** wird im Teilfenster **Jobausgabe** angezeigt.
7. Wählen Sie **Prozedur erstellen** aus, um aus den Ergebnissen eine Prozedur zu erstellen. Das Fenster **Neue Befehlsprozedur** wird angezeigt.
8. Wenn Sie die Prozedur wiederverwenden wollen, speichern Sie diese.

### "Filtern"

In der Steuerzentrale können Sie Informationen, die im Inhaltsteilfenster angezeigt werden, filtern. Oder Sie können Informationen filtern, die aus einer Tabelle als eine tatsächliche Ergebnismenge abgerufen werden. Sie können die Anzahl der Objekte, die angezeigt werden, oder die Anzahl der Objekte, die zurückgegeben werden, begrenzen, indem Sie für ein oder mehrere Objekte Filter erstellen. Nachdem Sie den Filter festgelegt haben, müssen Sie zur erneuten Anzeige aller Objekte im Objektbaum den Filter entfernen oder löschen.

### **Filtern der Anzeige**

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anzahl der im Inhaltsteilfenster angezeigten Objekte zur übersichtlicheren Verwaltung zu verringern:

1. Wählen Sie in der Menüleiste des Inhaltsteilfensters das Symbol für den Filter aus, das sich in der Steuerzentrale unten befindet, oder wählen Sie in der Menüleiste **Sicht** die Option **Filtern** aus.
2. Wählen Sie die Bedingungen aus, die zur Verringerung der Objektanzahl verwendet werden sollen.
3. Wählen Sie das Markierungsfeld **Filter aktivieren** aus, um den Filter zu aktivieren.

Wenn Sie später ein Objekt auswählen, um dessen Inhalt anzuzeigen, begrenzt der Filter, den Sie dem Objekt zugeordnet haben, die Sicht entsprechen den eingestellten Bedingungen.

### **Filtern abgerufener Daten**

Sie können die Anzahl der in einer Abfrage zurückgegebenen Zeilen verringern und die Antwortzeit verbessern, indem Sie die Ausgabe bzw. die Ergebnismenge definieren, die bei der Objektauswahl im Inhaltsteilfenster angezeigt wird. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Baumstruktur ein Ordnerobjekt aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
2. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Filtern** aus. Das Fenster **Filtern** wird geöffnet.
3. Verwenden Sie die Funktion **Filtern**, um eine Menge von Bedingungen zu definieren, mit denen die zum betreffenden Objekt gehörigen Zeilen abgerufen werden.

### **Definieren eines Filters zum Abruf einer bestimmten Menge von Daten**

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Filter zum Abruf einer bestimmten Menge von Daten zu definieren:

1. Erweitern Sie in der Steuerzentrale die Ordner mit den Datenbanken oder Subsystemen (je nach Plattform).
2. Wählen Sie ein Objekt aus, für das Sie den Filter definieren wollen. Klicken Sie, während sich der Mauszeiger über dem entsprechenden Objekt befindet, mit der rechten Maustaste.
3. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Filtern** aus. Dadurch wird das Notizbuch **Filtern** geöffnet.
4. Geben Sie auf der Seite **Suchen** den Namen oder eine andere beschreibende Filterbedingung des ausgewählten Objekts ein. Das Ergebnis des Filterns ist die Ergebnismenge, die dem ausgewählten Objekt zugeordnet ist und die im Inhaltsteilfenster der Steuerzentrale angezeigt wird.

5. Wählen Sie auf der Seite **Suchen** einen Radioknopf aus, um anzugeben, ob alle Bedingungen oder mindestens eine der Bedingungen erfüllt werden müssen, die in den Feldern auf der Seite **Suchen** ausgewählt worden sind.
6. Verwenden Sie nach Bedarf weitere Bedingungen auf der Seite **Erweitert**, indem Sie den angezeigten Text editieren, um die Anzahl der zurückgegebenen Zeilen weiter zu begrenzen.
7. Klicken Sie **OK** an, um die definierten Filterbedingungen zu verwenden.

Sie können dieses auf der Anzahl der Zeilen basierende Filternotizbuch automatisch aufrufen, indem Sie in der Menüleiste die Option **Tools** und im Kontextmenü die Option **Tools - Einstellungen** auswählen. Mit dem Markierungsfeld **Filtern aktivieren, wenn die Anzahl der Zeilen folgendes überschreitet** können Sie einen von der Auswahl unabhängigen Schwellenwert für zurückgegebene Zeilen vordefinieren. Sobald dieser erreicht wird, wird das Notizbuch **Filtern** angezeigt, so daß Sie die aktuelle Abfrage auf der Basis der definierten Bedingungen begrenzen können. Dies ist insbesondere zweckmäßig, wenn eine Tabelle unerwartet groß geworden ist und zuvor nicht gefiltert wurde. Je nach Plattform und Daten werden möglicherweise Millionen von Zeilen zurückgegeben, während Sie lediglich einen Teil der Zeilen benötigen.

## Hilfe

Sie erhalten zu den Verwaltungs-Tools ausführliche Hilfetexte. In allen Dialogfenstern und in der Menüleiste befindet sich der Knopf **Hilfe**. Sie können eine erweiterte Hilfe aufrufen oder eine Hilfe zur Eingabe in Felder oder zur Ausführung von Aufgaben erhalten. Von den Hilfemenüs aus können Sie außerdem auf einen Index mit Begriffen oder auf Referenzinformationen und Informationen in Handbüchern zugreifen.

---

## Steuerzentrale

Ihr wichtigstes Hilfsmittel ist die Steuerzentrale: In ihr können Sie Systeme, DB2-Exemplare, Datenbanken, Datenbankobjekte, wie Tabellen, Sichten und Benutzergruppen verwalten. Außerdem können Sie mit der Steuerzentrale auf Subsysteme mit DB2 für OS/390 zugreifen. Alle DB2-Datenbanken müssen katalogisiert werden, bevor Sie in der Steuerzentrale angezeigt werden. In Abb. 1 auf Seite 13 sind die wichtigsten Funktionen der Steuerzentrale dargestellt. Aufgrund von Unterschieden zwischen den Betriebssystemen unterscheidet sich die Steuerzentrale auf Ihrem System möglicherweise von der Abbildung.




Abbildung 1. Funktionen der Steuerzentrale

## Hauptelemente der Steuerzentrale

Die Steuerzentrale besteht aus den folgenden Hauptelementen:

- **Menüleiste.** Die Menüleiste befindet sich oben in der Anzeige. Wenn Sie in der Menüleiste ein Menü auswählen, können Sie viele verschiedene Funktionen aufrufen: z. B. das Beenden von DB2-Tools, der Zugriff auf Tools mit grafischer Benutzerschnittstelle und der Zugriff auf die Online-Hilfefunktion und die Produktinformation. Sie sollten sich mit diesen Funktionen vertraut machen, indem Sie in der Menüleiste die einzelnen Elemente anklicken.

- **Menüleiste der Steuerzentrale.** Die Symbole für die Steuerzentrale und andere Tools können in der Menüleiste der Steuerzentrale aufgerufen werden. Während der Mauszeiger sich auf den einzelnen Symbolen befindet, wird eine Kurzinfor angezeigt.

Sie können die Einstellungen für diese Tools ändern, indem Sie das Symbol für **Tools - Einstellungen** in der Menüleiste der Steuerzentrale auswählen.

- **Objektbaum.** Der Objektbaum befindet sich im linken Teilfenster der Anzeige. In ihm werden für alle Datenbank-Server und -objekte, die Sie in der Steuerzentrale verwalten, Symbole angezeigt. Sie müssen einen fernen Datenbank-Server katalogisieren, bevor dieser im Teilfenster mit dem Objektbaum angezeigt wird. Einige Objekte im Teilfenster mit dem Objektbaum enthalten weitere Objekte. Wenn sich links vom Objekt ein Plus-

zeichen (+) befindet, ist das Objekt ausgeblendet. Sie können es einblenden, indem Sie das Pluszeichen anklicken. Wenn ein Objekt einblendet ist, wird links davon ein Minuszeichen (–) angezeigt. Sie können das Objekt ausblenden, indem Sie das Minuszeichen anklicken.

- **Inhaltsteilfenster.** Das Inhaltsteilfenster befindet sich im rechten Teilfenster der Anzeige. In diesem Teilfenster werden alle Objekte angezeigt, die im ausgewählten Objekt des Objektbaumfensters enthalten sind, z. B. werden alle Tabellen im Inhaltsteilfenster angezeigt, sobald Sie im Objektbaumfenster den Tabellenordner auswählen. Wenn Sie den Datenbankordner auswählen, ändert sich der Inhalt des Inhaltsteilfensters, und alle Datenbanken werden angezeigt. Sie können die Spalten, die im Inhaltsteilfenster angezeigt werden, filtern, indem Sie in der Menüleiste des Inhaltsteilfensters das Symbol für das Filtern auswählen und die erforderlichen Daten eingeben. Oder Sie können Objekte filtern, indem Sie in der Menüleiste die Option **Tools** und anschließend **Tools - Einstellungen** auswählen. Im Inhaltsteilfenster muß das Markierungsfeld **Filter aktivieren** ausgewählt sein.
- **Menüleiste des Inhaltsteilfensters.** Diese Menüleiste befindet sich unten im Inhaltsteilfenster. Damit können Sie die Informationen im Inhaltsteilfenster anpassen. Diese Menüleiste ist ein gemeinsames Steuerelement der meisten Detailsichten innerhalb des gesamten Programms und befindet sich unter oder neben der jeweiligen Detailsicht.

Beim Arbeiten in der Steuerzentrale werden bestimmte Felder möglicherweise durch einen dicken roten Rahmen hervorgehoben. Dieser Rahmen gibt an, daß es sich bei dem Feld um ein Mußeingabefeld handelt, in das Daten eingegeben werden müssen. Nach der Auswahl bzw. Eingabe eines Wertes wird der rote Rahmen wieder ausgeblendet.

### **Verwenden einer angepaßten Steuerzentrale in DB2 für OS/390**

Sie können die **Angepaßte Steuerzentrale** auf der Plattform DB2 für OS/390 als selbst definierte Zentrale verwenden, um Subsysteme, Datenbanken oder Datenbankobjekte, wie z. B. Tabellen, Sichten und Datenbankbenutzer zu verwalten. Mit der angepaßten Steuerzentrale können Sie auf beliebige Objekte in DB2 für OS/390 zugreifen, die Sie definieren.

Die Hauptelemente der angepaßten Steuerzentrale entsprechen den Elementen, die für die Standardsteuerzentrale aufgelistet wurden. In einer angepaßten Steuerzentrale können Sie jedoch Objekte angeben, die diese enthalten soll. Dieser benutzerdefinierte Objektbaum kann zur Verwaltung von DB2-Objekten gespeichert und aufgerufen werden. Dies ist kein Ersatz für den Objektbaum in der Steuerzentrale, die die Standardeinstellung für alle Benutzer darstellt. Wenn Sie jedoch auf eine bestimmte Menge von Objekten zugreifen möchten, sobald die Steuerzentrale aufgerufen wird, ist dies zweckmäßig.

Sie können so viele Objektbäume erstellen, wie Sie benötigen. Jeder Baum kann eine andere Objektmenge enthalten und in einer beliebigen Weise geordnet werden.

Wenn Sie einen angepaßten Objektbaum verwenden, müssen Sie nicht in einer festen Hierarchie von DB2-Objekten navigieren und können zugehörige Objekte gruppieren. Sie können z. B. einen Baum definieren, der nur Tabellen mit Lohnbuchhaltungsdaten enthält.

### **Systeme, die verwaltet werden können**

Von der Steuerzentrale aus können Sie Datenbankobjekte für die Produktfamilie DB2 Universal Database für OS/2-, Windows- und UNIX-Plattformen verwalten. Plattformspezifische Installations- und Konfigurationsinformationen hierzu enthalten die Handbücher *Einstieg*.

Sie können auch Daten von DB2 für AS/400, DB2 für VSE und VM sowie DB2 für OS/390 für die Produktfamilie DB2 Universal Database replizieren. Informationen zur Replikation zwischen Produkten finden Sie im *Replikation Benutzer- und Referenzhandbuch*.

### **Objekte, die verwaltet werden können**

Wenn Sie Objekte von der Steuerzentrale aus verwalten möchten, müssen Sie diese dem Objektbaum hinzufügen. Wenn Sie außerhalb der Steuerzentrale eine Datenbank löschen oder sie aus dem Katalog entfernen, und Sie möchten in der Steuerzentrale damit weiterarbeiten, müssen Sie diese dem Objektbaum hinzufügen.

Die folgenden Objekte in DB2 Universal Database können Sie von der Steuerzentrale aus verwalten:

- Systeme
- Exemplare
- Tabellen
- Sichten
- Indizes
- Auslöser
- Benutzerdefinierte Datentypen
- Benutzerdefinierte Funktionen
- Pakete
- Aliasnamen
- Replikationsobjekte
- Benutzer und Gruppen

Die folgenden Objekte in DB2 für OS/390 Version 5 können Sie von der Steuerzentrale aus verwalten:

- Pufferpools
- Sichten
- Katalogtabellen
- Speichergruppen
- Aliasnamen
- Synonyme
- DB2-Benutzer
- Positionen
- Anwendungsobjekte (Objektgruppen, Pakete, Pläne Prozeduren)
- Datenbanken
- Tabellen
- Tabellenbereiche
- Indizes
- Replikationsquelle
- Replikationssubskriptionen

Unter DB2 für OS/390 Version 6 können Sie zusätzlich zu den unter Version 5 dieses Produkts unterstützten Objekten die folgenden Objekte über die Steuerzentrale verwalten:

- Schemata
- Auslöser
- Benutzerdefinierte Funktionen
- Einzigartige Datentypen

Die Aktionen, die Sie mit diesen Objekten ausführen können, werden angezeigt, wenn Sie im Teilfenster mit den Objekten das Objekt auswählen und dann mit der rechten Maustaste klicken. In einem Dialogfenster werden die Funktionen angezeigt.

## Anzeigen von Systemen in der Steuerzentrale

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Systeme anzuzeigen, die auf Ihrem System katalogisiert sind und auf denen DB2 installiert ist:

1. Erweitern Sie den Objektbaum, indem Sie das Pluszeichen (+) neben **Systeme** anklicken. Symbole, die die lokale Maschine und alle fernen Maschinen darstellen, werden angezeigt. Ihr lokales System wird durch das Symbol **Lokal** dargestellt. Es wird nur angezeigt, wenn die lokale Maschine ein DB2-Server ist. Wenn Sie mit der rechten Maustaste klicken, während sich der Mauszeiger über dem Symbol **Lokal** befindet, erhalten Sie im Kontextmenü unter anderem die Option zur Herstellung einer

Verbindung zum Verwaltungs-Server. Mit dem Verwaltungs-Server können Sie Funktionen nutzen, wie z. B. den Performance Monitor und die zeitliche Terminierung. Er wird von den DB2-Verwaltungs-Tools verwendet, um DB2-Serviceanforderungen zu verarbeiten, und wird automatisch erstellt und gestartet. Der Standardwert für den Namen des DB2-Verwaltungs-Servers kann bei den einzelnen Plattformen variieren. Auf Windows- und OS/2-Plattformen wird z. B. der Name „DB2DAS00“ verwendet, unter AIX der Name „db2as“.

2. Erweitern Sie das Symbol **Lokal**. Der Exemplar von DB2 auf der lokalen Maschine wird im Baum angezeigt.

Unter OS/2, Windows und den unterstützten UNIX-basierten DB2-Systemen können Sie sich die einzelnen Kopien des Datenbankmanagercodes als separate *Exemplare* vorstellen, die in einem Verzeichnis auf Ihrer Maschine gespeichert werden. In DB2 für OS/390 wird ein Exemplar als Subsystem aufgefaßt. Wenn Sie DB2 installieren wird ein lokales Standardexemplar erstellt. Auf einem einzelnen System können sich mehrere Exemplare befinden. Diese Exemplare können Sie dazu verwenden, die Entwicklungsumgebung von der Produktionsumgebung zu trennen oder sensible Daten nur einer bestimmten Gruppe von Benutzern verfügbar zu machen. Außerdem können Sie ein Exemplar für eine bestimmte Umgebung optimieren.

3. Erweitern Sie das Symbol **Exemplare**. Für die einzelnen vorhandenen Datenbanken wird jeweils ein Symbol und der entsprechende Name angezeigt.

## Verwalten von Objekten in DB2 für OS/390

Mit Hilfe der Steuerzentrale können Sie viele der Funktionen ausführen, die in den vorhandenen Produkten DB2 für OS/390 Version 5 und DB2 UDB für OS/390 Version 6 möglich sind, wie z. B. das Erstellen, Ändern und Löschen von Objekten sowie die Ausführung von Dienstprogrammen zum Laden oder Reorganisieren der Daten. Bevor Sie jedoch ein DB2 für OS/390-Subsystem von der Steuerzentrale aus verwalten können, müssen Sie dieses dem Objektbaum hinzufügen, indem Sie dafür eine Verbindung konfigurieren.

## Hinzufügen von DB2 für OS/390-Subsystemen

Wenn Client-Konfiguration - Unterstützung installiert ist, können Sie diese Funktion zur einfachen Konfiguration einer Verbindung zu einem DB2 für OS/390-System verwenden. Wenn Client-Konfiguration - Unterstützung nicht installiert ist, müssen Sie die Verbindung zum DB2 für OS/390-System manuell über den Befehlszeilenprozessor (CLP = Command Line Processor) konfigurieren.

Sie können Client-Konfiguration - Unterstützung verwenden, um im Netzwerk nach allen DB2 für OS/390-Systemen zu suchen, die im LAN für Ihren Client verfügbar sind. Wenn Sie eines der DB2 für OS/390-Systeme hinzufügen möchten, können Sie den **Assistent: Datenbank hinzufügen** verwenden,

um das System hinzuzufügen, eine Verbindung unter Verwendung eines Profils importieren oder die Verbindung manuell hinzufügen.

Wenn Sie sich für die Suche im Netzwerk entscheiden, muß sich im Netzwerk ein DB2 Connect-Produkt mit einer für das System definierten Verbindung befinden. Wenn Sie ein Zugriffsprofil verwenden, müssen Sie im Profil die DB2 Connect-Server-Verbindung auswählen, die dem System zugeordnet ist. Wenn Sie die Verbindung manuell konfigurieren wollen, benötigen Sie den Namen des Systems, das Kommunikationsprotokoll und die Parameter für das Kommunikationsprotokoll. Hierzu gehören z. B. Angaben zum Host-Namen und zur TCP/IP-Anschlußnummer oder zum symbolischen Bestimmungsnamen für SNA. Nach dem Hinzufügen des DB2 für OS/390-Systems werden die Objekte für die DB2 Connect-Server-Verbindungen auf dem lokalen System der Steuerzentrale angezeigt.

Wenn Sie ein DB2 für OS/390-System ab Version 5 hinzufügen, wird dieses in einem eigenen Bereich der Objektbaumstruktur für die Steuerzentrale angezeigt. Wenn Sie die Objekte von DB2 für OS/390 und andere Datenbankobjekte anzeigen wollen, die sich in einem bestimmten System befinden, müssen Sie die Sicht der Objektbaumstruktur beim DB2 für OS/390-Systemsymbol, das für Ihr DB2 für OS/390-System steht, erweitern.

Sie können die Liste der Aktionen anzeigen, die Sie mit einem bestimmten Objekt ausführen können. Dazu wählen Sie das Objekt in der Objektbaumstruktur aus und klicken dann mit der rechten Maustaste. Ein Kontextmenü wird angezeigt, in dem die verfügbaren Aktionen für das Objekt aufgeführt sind. Sie können z. B. eine Sicht erstellen, ändern oder löschen und deren Inhalt anzeigen, die Zugriffsrechte auf die Sicht ändern und eine Liste weiterer Objekte anzeigen, die zur Sicht gehören. Weitere Informationen zu den möglichen Funktionen finden Sie in der Online-Hilfefunktion für DB2 zu OS/390-Objekten.

## Verwalten von Gateway-Verbindungen

Wenn ein DB2 Connect-Server katalogisiert wird, wird in der Objektbaumstruktur der Steuerzentrale unter dem Exemplarobjekt des lokalen Systems ein Ordner **Gateway-Verbindungen** angezeigt. Der Ordner **Gateway-Verbindungen** enthält eine Hierarchie von Objekten. Diese wird verwendet, um Verbindungen zu Host- und IBM AS/400-Datenbanken zu verwalten, die lokal katalogisiert werden. Mit den Aktionen, die diesen Objekten zur Verbindungsverwaltung zugeordnet sind, können Host- und IBM AS/400-Datenbankverbindungen aufgelistet, erzwungen und überwacht werden.

Der Objektbaum unterhalb des Ordners **Gateway-Verbindungen** wird zur Verwaltung von Verbindungen zu Host- und IBM AS/400-Datenbanken verwendet, und nicht für Aufgaben der Datenbankverwaltung. Wenn Sie jedoch

eine Host- oder AS/400-Datenbank auf dem lokalen System hinzufügen, ändern oder entfernen müssen, sollten Sie die Funktion Client-Konfiguration - Unterstützung verwenden.

## **Funktionen in der Steuerzentrale**

In der Steuerzentrale können Sie folgende Aufgaben erledigen:

- Datenbankobjekte verwalten. Sie können Datenbanken, Tabellenbereiche, Tabellen, Sichten, Indizes, Auslöser und Schemata erstellen, ändern und löschen. Außerdem können Sie die Benutzer verwalten.
- Daten verwalten. Sie können Daten laden, importieren, exportieren und reorganisieren und Statistikdaten sammeln.
- Jobs zeitlich steuern. Jobs können anstehende, aktive oder beendete Ausführungen von Prozeduren sein. Sie können für Jobs Startzeiten definieren.
- Eine vorbeugende Wartung durch die Sicherung und Wiederherstellung von Datenbanken ausführen.
- Die Leistung überwachen und Fehler beheben.
- Daten replizieren.
- Exemplare und Datenbanken konfigurieren und optimieren.
- Datenbankverbindungen wie z. B. DB2 Connect-Server und -Subsysteme verwalten. Anwendungen verwalten.
- Abfragen analysieren, indem Sie mit Explain SQL die Zugriffspläne anzeigen.
- Schrift für die Anzeige von Menüs und Textelementen in der Steuerzentrale ändern. Sie können eine der angezeigten Schriftarten, Schriftgrößen und Farben verwenden. Die Steuerzentrale muß erneut gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.
- Weitere Tools starten. Sie können z. B. die Satellitenverwaltungszentrale oder die Befehlszentrale starten.

Sie können alle Aktionen anzeigen, die Sie mit einem Objekt ausführen können. Wählen Sie dazu im Teilfenster für die Objektbaumstruktur oder im Inhaltsteilfenster das gewünschte Objekt aus und klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste. Daraufhin wird ein Kontextmenü angezeigt, in dem sich alle Funktionen befinden, die Sie mit dieser Objektart ausführen können: Wenn Sie z. B. den Tabellenordner auswählen, können Sie eine neue Tabelle erstellen und dabei gegebenenfalls einen Assistenten verwenden, die Leistung der Tabellen überwachen, die im Inhaltsteilfenster angezeigten Tabellen filtern usw. Die Funktionen, die Sie ausführen können, hängen vom ausgewählten Objekt ab.

Wenn Sie mit einem bestimmten Objekt weitere Funktionen ausführen möchten, klicken Sie im Inhaltsteilfenster mit der rechten Maustaste, während sich der Mauszeiger über dem gewünschten Objekt befindet. Wenn Sie z. B. im

Inhaltsteilfenster eine der Tabellen auswählen und mit der rechten Maustaste klicken, werden in einem Kontextmenü Funktionen angezeigt, die Sie für diese Tabelle verwenden können.

### Erstellen neuer Objekte

Gehen Sie wie folgt vor, um neue Objekte zu erstellen:

1. Erweitern Sie den Datenbankordner. Die Objektarten werden als Ordnersymbole angezeigt.
2. Klicken Sie, während sich der Mauszeiger auf dem Ordnersymbol für ein Objekt befindet, mit der rechten Maustaste. Klicken Sie also z. B. mit der rechten Maustaste auf dem Symbol **Tabellen**. Das Kontextmenü wird angezeigt. Für einige Objekte haben Sie zwei Möglichkeiten, eine Funktion auszuführen. Die erste Möglichkeit ist die Verwendung eines Assistenten. Nicht für alle Funktionen, die Sie ausführen können, sind Assistenten verfügbar.
3. Wählen Sie **Erstellen** aus. Da ein Assistent zur Tabellenerstellung verfügbar ist, erhalten Sie zwei Optionen. Eine der Optionen ist die Tabellenerstellung mit dem Assistenten. Wenn Sie die Methode mit dem Assistenten auswählen, werden Sie zur Eingabe von Daten aufgefordert und erhalten Empfehlungen für die Auswahl. Der Assistent ist besonders zweckmäßig für Erstbenutzer oder Personen, die selten Datenbankobjekte erstellen.

### Arbeiten mit vorhandenen Objekten

Wenn Sie ein Objekt, wie z. B. den Tabellenordner im Fenster mit dem Objektbaum, anklicken, werden im Inhaltsteilfenster alle bereits vorhandenen Tabellen angezeigt. Anschließend können Sie die zu bearbeitende Tabelle auswählen und mit der rechten Maustaste klicken, um eine beliebige Funktion aufzurufen, die Sie für diese Tabelle ausführen möchten.

Weitere Informationen zur Verwendung der Steuerzentrale finden Sie in der zugehörigen Online-Hilfefunktion, die Sie in der Steuerzentrale im Menü **Hilfe** oder mit der Taste F1 aufrufen können.

### Suchen von Objekten (nur DB2 für OS/390)

Sie können eine Datenbank- oder ein Subsystemobjekt auf einfache Weise suchen, indem Sie das Notizbuch **Suchen** verwenden. Dies dient den folgenden Zwecken:

- Suche nach einem Objekt, ohne durch den Objektbaum in der Steuerzentrale navigieren zu müssen. Das Objekt kann sich in einer Datenbank, einem Subsystem oder einem Tabellenbereich befinden, und die Suche kann sich auf mehrere Datenbanken, Tabellen und unterstützende Objekte erstrecken.
- Suche nach Objekten (Tabellenbereichen, Tabellen und Indizes) in mehreren Datenbanken innerhalb eines Subsystems.

Zu Angabe der Suchkriterien können Sie die Seite **Suchen** im Notizbuch **Suchen** verwenden. Auf der Seite **Erweitert** des Notizbuchs **Suchen** können Sie die Suche weiter anpassen. Sie können den Text auf der Seite **Erweitert** bearbeiten und die Suchkriterien ändern oder neue Kriterien hinzufügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Objekt zu suchen, das in einer Datenbank oder einem DB2 für OS/390-Subsystem definiert ist:

1. Klicken Sie in der Steuerzentrale mit der rechten Maustaste auf einem Objekt. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Suchen** aus. Das Notizbuch **Suchen** wird geöffnet.
2. Wählen Sie im Feld **Objektart** die Art des gesuchten Datenbankobjekts aus. Die Liste der verfügbaren Zielobjekte hängt vom Objekt ab, bei dem Sie mit der Suche beginnen.
3. Geben Sie auf der Seite **Suchen** die Suchkriterien ein. Sie müssen mindestens ein Suchkriterium eingeben und dürfen Platzhalterzeichen verwenden. Die Zeichen werden in Großbuchstaben umgewandelt, es sei denn, Sie verwenden gültige Begrenzer vor und nach den Kleinbuchstaben oder erweiterten Zeichen.
4. Wählen Sie auf der Seite **Suchen** einen Radioknopf aus, um anzugeben, ob alle Bedingungen oder mindestens eine der Bedingungen erfüllt werden müssen, die in den Feldern auf der Seite **Suchen** ausgewählt worden sind.
5. Klicken Sie **OK** an, um die Suchkriterien zu verwenden. Das Ergebnis der Suche wird im Fenster **Suchergebnis** angezeigt. Das Format der ausgegebenen Tabelle hängt von der gesuchten Objektart ab.
6. Wenn Sie die Suche mit den gleichen oder mit anderen Kriterien wiederholen möchten, klicken Sie **Anwenden** an.
7. Zur Anzeige eines Kontextmenüs mit weiteren Funktionen wählen Sie eine Zeile im Fenster **Suchergebnis** aus und klicken diese Zeile mit Maustaste 2 an.

---

## Satellitenverwaltungszentrale

Die Satellitenverwaltungszentrale besteht aus einer Reihe von Tools, die über die DB2-Steuerzentrale verfügbar sind. Mit diesen Tools können Gruppen von DB2-Servern von einem zentralen Punkt aus definiert und verwaltet werden. Jeder DB2-Server, der zu einer Gruppe gehört, gilt als Satellit. Die Verwaltung der Satelliten von einem zentralen Punkt aus bedeutet, daß DB2 für jeden Benutzer eines DB2-Satelliten unsichtbar ist und somit der Lernaufwand für die Datenbankverwaltung vermieden wird.

Sie können Gruppen verwenden, um DB2-Server mit gemeinsamen Merkmalen, wie z. B. die darauf ausgeführten Anwendungen oder die Datenbankkon-

figuration für die Anwendung, zu organisieren. Die DB2-Server sind hinsichtlich ihrer Datenbankkonfiguration, ihrer Verwendung und ihres Zwecks einander ähnlich.

Wenn Sie die DB2-Server gruppieren, können Sie Gruppen von DB2-Servern verwalten, ohne jeden DB2-Server einzeln verwalten zu müssen. Sollten Sie zusätzliche DB2-Server erwerben, die dieselbe Funktion erfüllen wie die DB2-Server in einer vorhandenen Gruppe, können Sie diese der Gruppe mit Hilfe der Satellitenverwaltungszentrale hinzufügen.

In der Satellitenverwaltungszentrale können Sie Gruppen, Satelliten, Anwendungsversionen, Stapel und Authentifizierungen erstellen. Außerdem können Sie Erfolgscodes definieren und weitere Funktionen ausführen, die der Verwaltung einer Satellitenumgebung dienen. Die Daten zur Satellitenumgebung werden in einer zentralen Datenbank, der sogenannten Satellite Control Database, gespeichert. In dieser Datenbank wird unter anderem aufgezeichnet, welche Satelliten sich in der Umgebung befinden, zu welcher Gruppe die einzelnen Satelliten gehören und welche Version der Endbenutzeranwendung auf dem Satelliten ausgeführt wird. Diese Datenbank befindet sich auf einem DB2-Server, dem sogenannten DB2-Steuerungs-Server.

Bevor die Funktionalität der Satellitenverwaltungszentrale aktiviert werden kann, müssen Sie in der Steuerzentrale eine Satellite Control Database (SAT-CTLDB) katalogisieren. Wenn diese aktiviert ist, können Sie die Satellitenverwaltungszentrale verwenden, um Satelliten, Gruppen und bei der Synchronisation der Anwendungsversion ausgeführte Stapel einzurichten und zu verwalten.

Damit die Datenbankkonfiguration definiert und verwaltet wird, stellt jeder Satellit eine Verbindung zur Satellite Control Database her, um die Stapel herunterzuladen, die der Version der Endbenutzeranwendung entsprechen. Der Satellit führt diese Stapel lokal aus und sendet anschließend die Ergebnisse zurück an die Satellite Control Database. Das Herunterladen der Stapel, ihre Ausführung und die anschließende Rücksendung von Ergebnissen der Stapelverarbeitung wird als Synchronisation bezeichnet. Ein Satellit wird synchronisiert, damit er mit anderen Satelliten konsistent bleibt, die zur selben Gruppe gehören und die dieselbe Version der Endbenutzeranwendung ausführen.

---

## Befehlszentrale

Die Befehlszentrale können Sie in der Steuerzentrale aufrufen. Dazu müssen Sie in der Menüleiste das Symbol für die Befehlszentrale anklicken.

Die Befehlszentrale dient den folgenden Zwecken:

- Anzeige des Ausgabeergebnisses einer oder mehrerer SQL-Anweisungen und DB2-Befehle in einem Ergebnisfenster. Sie können in den Ergebnissen blättern und einen Bericht generieren.
- Erstellen und Speichern von Befehlsprozeduren für die Prozedurzentrale. Sie können die Befehlsprozedur editieren, um neue Prozeduren zu erstellen. In der Prozedurzentrale kann die Befehlsprozedur anschließend zeitlich terminiert werden, so daß sie zu einer beliebigen gewünschten Zeit als Job ausgeführt wird.
- Ausführung von SQL-Anweisungen, DB2-Befehlen und Betriebssystembefehlen. Wenn Sie DB2-Befehle von der Befehlszentrale aus ausführen, müssen Sie dem Befehl nicht **db2** voranstellen. Sie können Betriebssystembefehle einer beliebigen unterstützten prozedurbasierten Sprache eines Betriebssystems (z. B. REXX) ausführen, indem Sie diesen Ausrufezeichen (!) voranstellen. Wenn Sie die Befehle und Anweisungen mit Hilfe der Befehlszentrale ausführen, können Sie mehrere Befehle gleichzeitig absetzen, anstatt diese einzeln eingeben und ausführen zu müssen.
- Schneller Zugriff auf DB2-Verwaltungs-Tools, wie z. B. die Steuerzentrale, über die Hauptmenüleiste.
- Anzeige des Zugriffsplans und der Statistik zu einer SQL-Anweisung, bevor diese ausgeführt wird.

---

## Prozedurzentrale

Sie können die Prozedurzentrale starten, indem Sie das entsprechende Symbol in der Menüleiste der Steuerzentrale auswählen. Die Prozedurzentrale ist ein Tool, mit dem Sie Prozeduren erstellen können. Dazu geben Sie mehrere Befehle und Anweisungen ein, die Sie zu einem beliebigen gewünschten Zeitpunkt starten lassen können. Sie können vorhandene Prozeduren oder in der Befehlszentrale gespeicherte Prozeduren importieren. Aus den gespeicherten Prozeduren können Sie Prozeduren auswählen und vorhandene Prozeduren editieren, um neue Prozeduren zu erstellen, und Sie können Prozeduren kopieren oder löschen.

Sie können eine Prozedur innerhalb oder außerhalb der Prozedurzentrale editieren und dazu Ihren eigenen Editor verwenden. Wenn Sie von der Prozedurzentrale aus eine Prozedur ausführen, hat dies den Vorteil, daß die Ergebnisse im Journal protokolliert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um in der Prozedurzentrale Betriebssystembefehle mit einer Prozedur auszuführen:

1. Wählen Sie **Prozedur** —> **Neu** aus. Das Fenster **Neue Befehlsprozedur** wird geöffnet.
2. Wählen Sie für **Prozedurart** den Radioknopf **Betriebssystembefehl** aus.

3. Geben Sie den Namen, die Beschreibung und das Arbeitsverzeichnis für die Prozedur ein.
4. Geben Sie die Befehle ein.
5. Klicken Sie **OK** an.

In der Prozedurzentrale können Sie Daten anzeigen, wie z. B. die Beschreibung und die Prozedurart. Dies gilt für alle Befehlsprozeduren, die dem System bekannt sind. Sie können darüber hinaus die folgenden Aufgaben ausführen:

- Erstellen einer Befehlsprozedur, die DB2- und Betriebssystembefehle enthält.
- Sofortiges Ausführen einer gespeicherten Befehlsprozedur.
- Festlegen der Prozedurausführung zu einem späteren Zeitpunkt oder in regelmäßigen Intervallen. Sie können z. B. eine Prozedur erstellen, die für mehrere Tabellen Statistikdaten sammelt. Anschließend können Sie den Job über Nacht ausführen lassen. Sie können Jobs zeitlich steuern, indem Sie sie unüberwacht in definierten Intervallen ausführen lassen. Dabei können Sie Stunden, Tage, Wochen, Monate, mehrere Zeitpunkte in einer Woche oder in einem Monat für die Ausführung des Jobs angeben. Jedesmal, wenn Sie den Ablauf einer Prozedur zeitlich terminieren oder eine Prozedur sofort ausführen, wird ein Job erstellt.
- Zugriff auf das Journal von der Menüleiste aus, um die Jobs anzuzeigen, die eine bestimmte Prozedur verwenden, und um den Status aller zeitlich terminierten Jobs zu sehen.
- Editieren einer gespeicherten Befehlsprozedur.

### **Verwenden einer vorhandenen Prozedur in der Prozedurzentrale**

Gehen Sie wie folgt vor, um in der Prozedurzentrale vorhandene Prozeduren zu verwenden, die Sie nicht in der Prozedurzentrale erstellt haben:

1. Klicken Sie in der Menüleiste **Steuerzentrale** das Symbol **Prozedurzentrale** an. Die Prozedurzentrale wird geöffnet.
2. Wählen Sie **Prozedur** —> **Importieren** aus. Das Fenster **Datei-Browser** wird geöffnet.
3. Wählen Sie eine vorhandene Prozedurdatei aus, und klicken Sie **OK** an. Das Fenster **Neue Befehlsprozedur** wird geöffnet. Die Prozedur wird im unteren Teil des Fensters im Prozedureditor angezeigt. Geben Sie die Daten in die Felder **Exemplar**, **Prozedurname**, **Prozedurbeschreibung** und **Arbeitsverzeichnis** ein, und wählen Sie eine **Prozedurart** aus.
4. Klicken Sie **OK** an. Die Prozedur wird in der Prozedurzentrale erstellt.

### **Zeitliches Steuern der Ausführung einer gespeicherten Befehlsprozedur**

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Prozedur zeitlich zu steuern:

1. Klicken Sie in der Menüleiste der Steuerzentrale das Symbol **Prozedurzentrale** an. Die Prozedurzentrale wird geöffnet.

2. Klicken Sie, während sich der Mauszeiger auf der gewünschten Prozedur befindet, mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Zeitplan** aus. Das Fenster **Zeitplan** wird geöffnet.
3. Wählen Sie für den Job die Häufigkeit und die Aktion bei der Beendigung aus: z. B. eine Beendigungsnachricht oder eine weitere Befehlsprozedur, die aufgerufen werden soll.
4. Klicken Sie **OK** an. Dadurch wird ein anstehender Job gestartet, den Sie im Journal verfolgen können.

---

## Journal

Sie können das Journal starten, indem Sie das entsprechende Symbol in der Menüleiste der Steuerzentrale auswählen. Mit dem Journal können Sie Jobs überwachen und Ergebnisse überprüfen. Außerdem können Sie im Journal das Wiederherstellungsprotokoll und DB2-Nachrichten anzeigen. Mit dem Journal können Sie anstehende und momentan ausgeführte Jobs sowie Jobprotokolle überwachen. Sie können Ergebnisse überprüfen, und Sie können das Wiederherstellungsprotokoll und Alerts anzeigen sowie das Protokoll der DB2-Nachrichten einsehen.

### Arbeiten mit Jobs

Zum Arbeiten mit Jobs können Sie das Journal verwenden. Gehen Sie wie folgt vor, um das Journal zu öffnen:

1. Klicken Sie in der Menüleiste der Prozedurzentrale das Symbol **Journal** an. Das Journal wird geöffnet.
2. Wenn Sie die Jobs, die später ausgeführt werden sollen, sehen möchten, klicken Sie den Druckknopf **Anstehende Jobs** an. Ihren Job können Sie in der Liste anstehender Jobs sehen. Außerdem werden alle Informationen zu den Jobs angezeigt. Sie können mit einem anstehenden Job bestimmte Aktionen ausführen, wie z. B. die Neuterminierung, die Anzeige von zugeordneten Prozeduren oder die sofortige Ausführung. Wenn eine gesicherte Prozedur geändert wird, übernehmen alle davon abhängigen Jobs die Änderung.

Außerdem können Sie im Journal die Jobs, die momentan ausgeführt werden, und die Jobprotokolle anzeigen.

Darüber hinaus befinden sich im Fenster **Journal** die folgenden Seiten:

- Die Seite **Wiederherstellung**. Auf dieser Seite wird das Wiederherstellungsprotokoll (Einzeldaten der Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Ladeoperationen) angezeigt, und Sie können hier das Wiederherstellungsprotokoll wiederherstellen.
- Die Seite **Alerts**. Auf dieser Seite werden alle Alerts angezeigt.

- Die Seite **Nachrichten**. Auf dieser Seite werden alle Nachrichten angezeigt, die von DB2-Verwaltungs-Tools ausgegeben werden.

In der Online-Hilfefunktion zum Journal erhalten Sie detaillierte Anweisungen zur Arbeit mit Jobs und Protokollen.

---

## Lizenzzentrale

Sie können die Lizenzzentrale verwenden, um den Status der Lizenzen und die Nutzungsdaten zu DB2-Produkten anzuzeigen, die auf Ihrem System installiert sind. Außerdem können Sie die Lizenzzentrale verwenden, um Ihr System für die ordnungsgemäße Lizenzüberwachung zu konfigurieren. Die Lizenzzentrale dient den folgenden Zwecken:

- Hinzufügen einer neuen Lizenz
- Erweitern einer Probelizenz für das Produkt auf eine permanente Lizenz.
- Anzeigen der Einzeldaten zu einer Lizenz

Wenn Sie die Einzeldaten zu den Lizenzen anzeigen, erhalten Sie die folgenden Informationen:

- Produktname
- Versionsnummer
- Verfallsdatum
- Registrierte Benutzer
- Gleichzeitig angemeldete Benutzer
- Anzahl der berechtigten Benutzer
- Gleichzeitig angemeldete Benutzer
- Durchsetzungsmaßnahme
- Anzahl der Prozessoren (für Enterprise Edition und Enterprise – Extended Edition)

---

## Alert-Zentrale

Das Tool Alert-Zentrale überwacht das System und warnt Sie vor möglichen Fehlern. Sie können die Alert-Zentrale so einstellen, daß sie automatisch geöffnet wird und alle überwachten Objekte anzeigt, die ihre Schwelle überschritten haben und sich aufgrund dessen im Alarm- oder Warnstatus befinden. Die Schwellenwerte können Sie mit Hilfe des Performance Monitor definieren. Der Performance Monitor wird in der Steuerzentrale aufgerufen. Die Farbe des Symbols zeigt die Wertigkeit der Warnung an. Eine Alarmp Nachricht wird durch ein rotes Symbol gekennzeichnet. Ein gelbes Symbol bedeutet eine Warnung. Es werden die für die Leistungsvariable zurückgegebenen Daten angezeigt. Anweisungen zur Analyse der Daten finden Sie in der Online-Hilfefunktion.

---

## "Client-Konfiguration - Unterstützung"

Die Client-Konfiguration - Unterstützung ist ein Tool, das Assistenten enthält, die den Benutzer beim Konfigurieren von Clients für die Kommunikation mit lokalen oder fernen DB2-Servern unterstützt. Das Tool kann allerdings auch dazu verwendet werden, DB2 Connect-Server auf einfache Weise zu konfigurieren.

Die Client-Konfiguration - Unterstützung ermöglicht das Verwalten einer Liste mit Datenbanken, zu denen Ihre Anwendungen eine Verbindung herstellen können. Sie katalogisiert Knoten und Datenbanken und gleicht Ihnen gegenüber die komplexen Vorgänge aus, die zur Durchführung dieser Aufgaben erforderlich sind.

Mit der Client-Konfiguration - Unterstützung können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- Hinzufügen, Modifizieren und Löschen von Datenbankverbindungseinträgen.
- Testen der Verbindung zu einer ausgewählten Datenbank.
- Konfigurieren der Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager.
- Konfigurieren von CLI/ODBC-Einstellungen.
- Binden von DB2-Dienstprogrammen und anderen Anwendungen an eine ausgewählte Datenbank.
- Importieren/Exportieren von Konfigurationsdaten. Hierdurch können Sie die vorhandene Konfiguration auf einer bereits konfigurierten Maschine zum Konfigurieren neuer Maschinen einsetzen.
- Ändern des Kennwortes für die Benutzer-ID, die zur Herstellung der Verbindung zu einer ausgewählten Datenbank verwendet wird.

Die Client-Konfiguration - Unterstützung stellt die folgenden Methoden zur Verfügung, um Sie beim Hinzufügen neuer Datenbankverbindungseinträge zu unterstützen:

- Verwenden eines Profils. Ein Profil kann von einer bereits konfigurierten Maschine exportiert und zum Konfigurieren einer neuen Maschine verwendet werden. Server-Profile können aus der Steuerzentrale, Client- oder Server-Profile aus der Client-Konfiguration - Unterstützung exportiert werden.
- Durchsuchen des Netzwerks. Die Client-Konfiguration - Unterstützung kann das Netzwerk nach DB2-Systemen durchsuchen, auf denen ein Verwaltungs-Server ausgeführt wird. Das System stellt einen (gesteuerten) Discovery-Modus SEARCH und KNOWN zur Verfügung. Beim Discovery-Modus SEARCH gelten in bezug auf die Netzwerkkonfiguration bestimmte Einschränkungen. (Normalerweise lassen Netzwerk-Router die Übertragung von Discovery-Suchanforderungen nicht zu.) Beim Discovery-Modus KNOWN sind nur bestimmte Informationen erforderlich, um das

gewünschte Server-System zu lokalisieren. Bereits auf einem Gateway definierte Host- oder AS/400-Systeme können ebenfalls gesucht werden.

- Manuelles Konfigurieren einer Datenbankverbindung. Sie müssen alle Informationen angeben, es wird jedoch ein Assistent gestartet, um diese Aufgabe zu vereinfachen.

---

## Performance Monitor

Der Performance Monitor liefert Daten zum Status von DB2 Universal Database und zum Status der Daten, die von DB2 Universal Database gesteuert werden. Er ist ein Dienstprogramm mit grafischer Benutzerschnittstelle, das Sie an Ihre Datenbankumgebung anpassen können. Sie können damit Schwellen oder Bereiche definieren, mit denen Warnungen oder Alarmnachrichten ausgelöst werden, sobald die vom Performance Monitor ermittelten Werte nicht innerhalb der zulässigen Bereiche liegen.

Sie können DB2-Objekte wie Exemplare, Datenbanken, Tabellen, Tabellenbereiche und Verbindungen überwachen, indem Sie das entsprechende Objekt im Teilfenster der Objektbaumstruktur oder im Inhaltsteilfenster auswählen und mit der rechten Maustaste klicken. Dort können Sie die Überwachung der Aktivität starten.

Während ein Objekt überwacht wird, wird dessen Symbol grün, gelb oder rot angezeigt, um damit den Status des Monitors anzuzeigen. Die Farben stellen die Wertigkeit des Fehlers entsprechend den von Ihnen definierten Schwellenwerten dar. Die Farbe grün bedeutet, daß der Monitor ausgeführt wird und alles in Ordnung ist. Die Farbe gelb ist eine Warnung und bedeutet, daß der Monitor sich den von Ihnen definierten Schwellenwerten nähert. Die Farbe rot ist ein Alarmsignal. Der Monitor hat den Schwellenwert erreicht. Sie können die vordefinierten Monitore verwenden, die mit DB2 geliefert werden, oder eigene Monitore erstellen.

Zum Anzeigen der vom Performance Monitor gesammelten Daten können Sie mit der rechten Maustaste auf dem Objekt klicken und im Kontextmenü die Option **Monitoraktivität anzeigen** auswählen.

Die Informationen im Performance Monitor dienen zu folgenden Zwecken:

- Erkennen von Leistungsproblemen
- Optimieren der Leistung von Datenbanken
- Analyse von Leistungstrends
- Analyse der Leistung von Datenbankanwendungen
- Vorbeugen gegen Fehler

Mit dem Performance Monitor können Sie Trends analysieren. Dazu wird eine visuelle Darstellung der Datenbankinformationen wie z. B. der Plattenaktivität, Nutzung von Pufferpools, des Vorabeseumfangs, der Nutzung von Sperren und Satzblockungen in bestimmten Intervallen erstellt.

Sie können das Tool verwenden, wenn Sie einen aufgetretenen Fehler überwachen müssen oder die Leistung des Systems untersuchen möchten. Sie können zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Momentaufnahme der Datenbankaktivität und der Leistungsdaten erstellen. Diese Momentaufnahmen werden später zum Vergleich herangezogen. Die einzelnen Punkte im Diagramm stellen Datenwerte dar. Anweisungen zum Erstellen von Momentaufnahmen finden Sie in „Überwachen der Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt“ auf Seite 32. Mit diesen Informationen können Sie mögliche Probleme einfacher erkennen und analysieren oder Ausnahmebedingungen feststellen, die auf den von Ihnen definierten Schwellenwerten basieren. Wenn Sie die Leistung des Datenbankmanagers und dessen Datenbankanwendungen zu einem bestimmten Einzelzeitpunkt feststellen und die Trends über eine bestimmte Zeitdauer untersuchen möchten, können Sie das Leistungsanalyse-Tool verwenden. Verwenden Sie das Tool auch, um eine visuelle Übersicht darüber zu erhalten, welche Elemente sich im Alarmstatus befinden. Dadurch können Sie einfacher erkennen, welche Parameter optimiert werden müssen. Anschließend können Sie die für das betreffende Element definierten Parameter genau untersuchen und zur Leistungsverbesserung ändern.

## Ereignismonitor

Im Gegensatz zu einer Momentaufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt, können Sie mit einem Ereignismonitor über einen Zeitraum hinweg Daten zu Datenbankaktivitäten sammeln. Diese gesammelten Daten ergeben eine gute Zusammenfassung der Aktivität in bezug auf ein bestimmtes Datenbankereignis, z. B. über eine Datenbankverbindung oder eine SQL-Anweisung. Der Ereignismonitor ist ein Tool, mit dem der Status der Datenbank zur Zeit des Auftretens bestimmter Ereignisse protokolliert wird. Außerdem können Sie damit die Aktivität in der Datenbank verfolgen. Der Datensätze des Ereignismonitors werden nach der Aufzeichnung der Daten gespeichert und anschließend analysiert. Sie können den Ereignismonitor verwenden, wenn Sie z. B. die Dauer einer Transaktion oder die CPU-Auslastung durch eine SQL-Anweisung feststellen möchten. Anschließend können Sie den Event Analyzer verwenden, um die vom Ereignismonitor aufgezeichneten Daten zu lesen.

Für jedes Ereignis einer Datenbankverbindung wird ein Datensatz eingetragen. Für jede Anweisung, die in dieser Verbindung ausgeführt wird, wird ein Anweisungsdatensatz aufgezeichnet. Jeder Datensatz mit einem Verbindungsereignis ist einer Zeile im Fenster **Connections View** des Event Analyzer zugeordnet. In diesem Fenster werden die folgenden Informationen zu den einzelnen Anwendungen angezeigt, die während des überwachten Zeitraums verbunden waren:

- Anwendungsname
- Ausführungs-ID
- Verbindungsdauer
- Gesamt-CPU-Zeit
- Wartezeit für Sperre
- Gesamtsortierzeit
- Gegenseitige Sperren
- DISCONNECT-Zeit
- Application ID (Anwendungs-ID)

Jede Anweisung mit einem Verbindungsereignis ist einer Zeile im Fenster **Statements View** des Event Analyzer zugeordnet.

### Verwenden der Monitor-Tools

Der Performance Monitor und der Event Analyzer bieten die folgenden Vorteile:

- Umfassende, flexible Datensammlung. Über 200 Leistungsvariablen werden unterstützt: Pufferpool und E/A, Sperre und gegenseitiges Sperren, Sortieren, Kommunikation, Agenten und Protokolldaten. Es werden Daten angezeigt zu Datenbankmanagern, Datenbanken, Tabellenbereichen, Tabellen, Pufferpools, Transaktionen und SQL-Anweisungen.
- Benutzerfreundlichkeit, intuitiv verständliche Anzeige. Die Daten können in Echtzeit und in leicht verständlichen Diagrammen oder Textanzeigen angezeigt werden, die zweckmäßig in logische Gruppen gegliedert sind. Sie erhalten Einzeldaten und Zusammenfassungen und können auf genauere Informationen zugreifen.
- Solide Alert-Funktionen. Zur Leistungsmessung können Sie Ausnahmefunktionen definieren, indem Sie Schwellenwerte angeben. Die Schwellenwerte werden verwendet, um visuell zu erkennen, wann eine Leistungsmessung den Schwellenwert erreicht oder überschreitet. Dazu wird die Messung im Leistungsdiagramm in einer bestimmten Zone eingezeichnet. Für das Erreichen des Schwellenwerts können Sie angeben, daß beliebige oder alle der folgenden Aktionen ausgeführt werden sollen.
  - Mitteilung über die Alert-Zentrale
  - Empfangen eines akustischen Signals
  - Ausführen eines Programms
  - Anzeigen einer Nachricht
  - Keine Mitteilung

In Abb. 2 auf Seite 31 ist dargestellt, wie die Monitore zusammenarbeiten.




Abbildung 2. Vergleich: Momentaufnahme und Ereignismonitor. (Ereignismonitor, Event Analyzer)

## Überlegungen zur Monitoraufzeichnung und zur Optimierung einer Datenbank

Bevor Sie mit der Monitoraufzeichnung und der Datenbankoptimierung beginnen, sollten Sie folgendes beachten:

- Definieren Sie Ihre Ziele. Sie möchten möglicherweise z. B. feststellen, wie von den Anwendungen zu einem bestimmten Zeitpunkt die Ressourcen auf Exemplarebene genutzt werden, damit Sie z. B. überprüfen können, ob der gemeinsame Zugriff auf die Datenbank sich nach dem Start einer bestimmten Anwendung verringert. Oder Sie möchten untersuchen, welche Ereignisse auf Exemplarebene auftreten, wenn eine Anwendung ausgeführt wird, um zu ermitteln, ob infolge der Ausführung einer bestimmten Anwendung eine geringe Gesamtleistung verursacht wird.
- Bestimmen Sie, welche Informationen Sie analysieren. Sie möchten möglicherweise z. B. feststellen, ob die Engpässe an der Hardware liegen. Dazu erstellen Sie Momentaufnahmen, um die Aktivität der Datenbankverbindung, der Tabellenbereiche, der Pufferpools oder der E/A zu überwachen.

chen. Wenn Sie feststellen möchten, ob die Engpässe von der Umgebung verursacht wurden, können Sie mit dem Event Analyzer folgendes überwachen:

- Zu hohe Anzahl der Datenbank-Tasks, die für die Spitzenzeiten terminiert werden.
- Hohe Anzahl von Benutzerverbindungen.
- Schlecht optimierte Datenbankpartitionierung (Hardwarelastausgleich).
- Verwendung des Servers für mehr als einen Datenbank-Server.

Es ergeben sich z. B. die folgenden sichtbaren Auswirkungen:

- Die Abfragen/Antwortzeiten sind langsam.
- Terminierte Tasks werden nicht rechtzeitig beendet.
- Anwendungen überschreiten das Zeitlimit.
- Entscheiden Sie, ob Sie vordefinierte Monitore verwenden, die in DB2 verfügbar sind, oder ob Sie Ihre eigenen Monitore erstellen.

Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Momentaufnahmen erstellen und wie Sie mit der Alert-Zentrale beliebige Leistungsprobleme verfolgen können.

## **Überwachen der Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt**

Wenn Sie komplexe Daten sammeln und diese zur Erkennung möglicher Probleme analysieren möchten, können Sie den Performance Monitor verwenden, um vom System Momentaufnahmen zu erstellen und die Änderung der Leistungsdaten über eine bestimmte Zeit zu beobachten.

Diese Tools dienen den folgenden Zwecken:

- Darstellung der Leistungsdaten mit einem Diagramm
- Definition von Leistungsvariablen
- Festlegung von Aufzeichnungshäufigkeit für die Momentaufnahmen der Leistung
- Anzeige der Ergebnisse von Leistungsberechnungen
- Definition von Schwellenwerten und zugeordneten Aktionen
- Generierung und Speicherung von Alerts
- Anzeige von Ergebnistexten (z. B. für alle Datenbanken)

Die folgenden Arten von Daten werden aufgezeichnet:

- Informationen zu einer lange andauernden Aktivität (wie z. B. der Datenbankaktivität, wenn eine Anwendung zu viel Zeit bis zur Beendigung benötigt).
- Zähler, die Informationen zum aktuellen Aktivitätsgrad aufzeichnen (wie z. B. die Anzahl geöffneter Cursor für eine Datenbank).

- Kumulative Informationen zur Datenbankaktivität, wie z. B. die Höchstzahl hergestellter Verbindungen, während ein Datenbanke Exemplar aktiv ist, oder die Gesamtzahl von SQL-Anweisungen, die für eine bestimmte Datenbank ausgeführt wird.

Das Erstellen von Momentaufnahmen in vordefinierten Intervallen ergibt ein Bild des aktuellen Aktivitätsstatus innerhalb des Datenbankmanagers und seiner Anwendungen. Diese aufgezeichneten Informationen können zu folgenden Zwecken verwendet werden:

- Erkennen von Leistungsproblemen
- Analyse von Leistungstrends
- Optimieren des Datenbankmanagers und der Konfigurationsparameter der Datenbank
- Analyse der Leistung von Datenbankanwendungen

Leistungsdaten sind für die folgenden Datenbankobjekte verfügbar:

- Exemplare
- Datenbanken
- Tabellen
- Tabellenbereiche
- Datenbankverbindungen

Zu allen Objekten kann eine Reihe verschiedener Leistungsvariablen überwacht werden. In der Hilfe zu den Leistungsvariablen, die im Menü **Hilfe** eines beliebigen Fensters eines Snapshot Monitor verfügbar ist, sind alle Leistungsvariablen beschrieben. Diese Variablen werden in Kategorien eingeteilt. Standardmäßig werden alle Leistungsvariablen überwacht, die Kategorien können jedoch mit Hilfe der Verwaltungs-Tools aktiviert und inaktiviert werden. Die folgenden Kategorien sind standardmäßig aktiv:

- Exemplar: Agenten, Verbindungen, Sortieren
- Datenbank: Sperre und gegenseitiges Sperren, Pufferpool und E/A, Verbindungen, Sortieren, SQL-Anweisungen
- Tabelle: Tabelle
- Tabellenbereich: Pufferpool und E/A
- Datenbankverbindungen: Pufferpool und E/A, Sperre und gegenseitiges Sperren, Sortieren, SQL-Cursor, SQL-Anweisungen

In der Steuerzentrale können Sie lediglich Momentaufnahmen eines Datenbankmanagerexemplars zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzeichnen. Dies bedeutet, daß für alle Datenbankobjekte innerhalb des Datenbankmanagers

die zur Aufzeichnung der Momentaufnahme verwendete API nur einmal aufgerufen wird. Dadurch wird der Systemaufwand für den Datenbankmanager verringert.

Genauere Informationen zum Generieren von Momentaufnahmen finden Sie in der Online-Hilfefunktion.

## Vordefinierte Monitore

Der DB2 Performance Monitor enthält mehrere vordefinierte Monitore, die Sie ohne Anpassung verwenden können oder die Sie kopieren und an Ihre Anforderungen anpassen können. Die vordefinierten Monitore bieten eine umfassende Menge von Leistungsberechnungen. Den Namen, die Gleichung oder den Beschreibungstext der von IBM gelieferten Performance Monitors können Sie nicht ändern. Sie können jedoch die Schwellenwerte und die Alert-Aktionen anpassen. Anhand der vordefinierten Monitore können Sie die Leistungsüberwachung erlernen und eigene Monitore erstellen, indem Sie einen vordefinierten Monitor kopieren und Leistungsvariablen hinzufügen oder löschen.

Zu DB2 werden die folgenden vordefinierten Monitore mitgeliefert:

- **Capacity Monitor.** Mit diesem Monitor können Sie Informationen zur Kapazität des Systems erhalten. Sie können diesen Monitor regelmäßig überprüfen, um die Gesamtnutzung des Systems über einen gewissen Zeitraum festzustellen.
- **Sort Monitor.** Mit diesem Monitor können Sie den Sortierspeicher und die Schwellenwerte für den Sortierspeicher richtig einstellen. Sie sollten diesen Monitor ausführen, wenn Sie das System zum ersten Mal starten, wenn Spitzenaktivität herrscht oder wenn sich Anwendungen ändern.
- **Locking Monitor.** Mit diesem Monitor können Sie bestimmen, wie oft im System Sperren auftreten und ob die Parameter der Sperrenliste richtig gesetzt sind.
- **Cache Tuning Monitor.** Mit diesem Monitor können Sie die Cache-Nutzung optimieren. Wenn Sie diese Werte in Spitzenzeiten überwachen, können Sie feststellen, ob Sie den Cache vergrößern müssen.
- **Buffer Pool Monitor.** Diesen Monitor können Sie für kleine Tabellen verwenden, um zu bestimmen, ob dafür separate Pufferpools erforderlich sind.
- **Deadlocks Monitor.** Mit diesem Monitor können Sie bestimmen, ob die Anwendungen sich gegenseitig sperren.
- **Fast Communication Manager (FCM) Tuning Monitor.** Mit diesem Monitor können Sie den Prozentsatz des Speichers anzeigen, der für die Übertragung von Daten zwischen den Knoten belegt wird.
- **Prefetchers Tuning Monitor.** Mit diesem Monitor können Sie bestimmen, ob für das System genügend Vorablesfunktionen definiert sind.

- **Disk Performance Monitor.** Mit diesem Monitor können Sie die Ein- und Ausgabe überwachen. Dieser Monitor enthält Leistungsvariablen, die schwerpunktmäßig für die Optimierung der Plattenleistung auf Datenbank- und Tabellenbereichsebene gedacht sind.
- **Global Memory Monitor.** Mit diesem Monitor können Sie die Speicherbelegung von Anwendungen überwachen.
- **Long Running Query Monitor.** Mit diesem Monitor können Sie auf einfache Weise bestimmen, warum eine Abfrage lange dauert.
- **Gateway Connections Monitor.** Mit diesem Monitor können Sie die DB2 Connect-Server-Verbindungen überwachen.

Beispiele zur Verwendung eines vordefinierten Monitors finden Sie in der Online-Hilfefunktion zur Leistungsüberwachung.

Wenn Sie eine Liste verfügbarer Monitore anzeigen möchten, klicken Sie in der Steuerzentrale, während sich der Mauszeiger auf dem Ordner für **Systeme** befindet, mit der rechten Maustaste, und wählen im Kontextmenü die Option **List Monitors** aus. Das Fenster **List Monitors** wird geöffnet. Darin werden die Monitore aufgeführt, die auf dem JDBC-Server gespeichert sind, mit dem Sie momentan verbunden sind. Sie erhalten zu jedem Monitor den Namen, eine Beschreibung, den Status und die Information, ob der Monitor der Standardmonitor ist und wer den Monitor erstellt hat. Der Status der Monitore gilt für den Status auf dem lokalen System, und nicht auf dem JDBC-Server. Der Standardwert für die Ebene zeigt den Standardmonitor an, der für die Exemplar-, Datenbank-, Tabellen-, Tabellenbereichs- oder Verbindungsebene verwendet wird. Für vordefinierte Monitore enthält die Spalte **Created by** den Eintrag **NULLID**. Die rechte Seite des Fensters enthält Druckknöpfe, mit denen Sie mit den Monitoren verschiedene Tasks ausführen können. Weitere Informationen zum JDBC-Server finden Sie in „Ausführen der Steuerzentrale als Java-Applet“ auf Seite 54.

Sie können wählen, welcher Monitor für ein Objekt als Standardmonitor gestartet wird.

Nachdem Sie einen Performance Monitor gestartet haben, können Sie in der Menüleiste den Knopf für die Alert-Zentrale anklicken. Dadurch können Sie den Status beliebiger Objekte anzeigen, die Sie überwachen und die sich im Alert-Status befinden, da einer der Schwellenwerte erreicht worden ist. Die Objekte werden nur so lange angezeigt, wie der Schwellenwert überschritten wird.

Wenn Sie die überwachten Objekte genau untersuchen möchten, können Sie die Alert-Zentrale oder auf der Zusammenfassungsseite das Fenster **Show Monitor** geöffnet lassen und nach roten oder gelben Einträgen suchen. Außerdem können Sie die Einstellungen der Steuerzentrale so ändern, daß die Alert-Zentrale nach dem Hinzufügen einer neuen Warnung oder Alarmnachricht

automatisch geöffnet wird. Darüber hinaus können Sie in der Alert-Zentrale die Alerts zeitweilig zurückstellen, während die Überwachung fortgesetzt wird.

### **Erforderliche Aktion nach der Anzeige eines Objekts in der Alert-Zentrale**

Sie können die Alert-Zentrale so einstellen, daß sie automatisch geöffnet wird und alle überwachten Objekte anzeigt, die sich im Alarm- oder Warnstatus befinden (deren Schwellenwerte also überschritten worden sind). Die entsprechende Standardeinstellung können Sie im Fenster für **Tools - Einstellungen** ändern.

Wenn Sie in der Alert-Zentrale ein Objekt sehen, können Sie mit der rechten Maustaste auf diesem Objekt klicken und die Option **Performance Monitor** —> **Show Monitor** auswählen, um die Einzeldaten der Leistung für das betreffende Datenbankobjekt anzuzeigen.

Anweisungen zur Analyse der Daten finden Sie in der Online-Hilfefunktion. Diese ist in einem beliebigen Fenster des Performance Monitor im Menü **Help** verfügbar.

### **Analysieren eines Ereignisses über einen bestimmten Zeitraum**

Der Event Analyzer stellt ein weiteres DB2-Leistungsanalyse-Tool dar. Sie können dieses Tool verwenden, um Diagnoseinformationen zu einem aufgetretenen Ereignis zu erhalten. Den Event Analyzer verwenden Sie in Kombination mit einem Ereignismonitor. Wenn Sie z. B. Datenbankaktivitäten, wie Verbindungen, Transaktionen, Anweisungen und gegenseitige Sperren, während die Datenbank aktiv ist, verfolgen möchten, können Sie einen Ereignismonitor verwenden. Mit einem Ereignismonitor können auch kumulative Leistungsdaten aufgezeichnet werden, die beim Trennen der Verbindung zwischen einer Anwendung und der Datenbank protokolliert werden. Nachdem der Ereignismonitor die Ereignismonitordatei erstellt hat, können Sie mit Hilfe des Event Analyzer die Leistungsdaten betrachten.

Die Ereignismonitor-Tools können Sie zu folgenden Zwecken verwenden:

- Erstellen von Ereignismonitoren, um die Arten von Datenbankereignissen zu überwachen, die für Sie relevant sind.
- Aktivieren eines Ereignismonitors, um das Sammeln von Ereignisdaten zu starten. Die Daten werden in einer Datei gespeichert.
- Stoppen der Sammlung von Ereignisdaten durch den Ereignismonitor.
- Anzeigen des Ergebnistextes in der Art einer Ablaufverfolgung (Trace), der vom Ereignismonitor generiert wurde.
- Entfernen eines Ereignismonitors, wenn Sie diesen nicht mehr benötigen. Sie können auch die Trace-Dateien bereinigen.
- Anzeigen der Liste von Ereignismonitoren, die der Datenbank zugeordnet sind.

- Anzeigen der Definition eines Ereignismonitors.

Mit dem Event Analyzer können Sie für die folgenden Ereignisarten die von einem Ereignismonitor generierten Daten anzeigen:

- Aktivität der Datenbankverbindung (Periode zwischen dem Herstellen und Trennen einer Verbindung)
- Transaktionen (Arbeitseinheiten)
- Ausführung von SQL-Anweisungen
- Erkennung des gegenseitigen Sperrens

## Event Analyzer

Sie können für die folgenden Ereignisarten einen Ereignismonitor erstellen und anschließend den Event Analyzer verwenden, um die gesammelten Daten anzuzeigen. Die Daten zu folgenden Faktoren sollten Sie allerdings mit dem Befehl `db2evmon` (siehe hierzu die Handbücher *Command Reference* und *System Monitor Guide and Reference*) anzeigen:

- Gegenseitige Sperren
- Datenbankaktivität
- Tabellenbereichsaktivität
- Tabellenaktivität
- Anweisungsaktivität

Wenn Sie mit einem Ereignismonitor und mit dem Event Analyzer Ereignisdaten analysieren möchten, befolgen Sie die unten beschriebenen Schritte. Hier ist lediglich ein Beispiel dargestellt, wie Sie einen Ereignismonitor für Verbindungs- und Anweisungsereignisse erstellen können. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Ereignismonitor zu erstellen:

1. Geben Sie in die Befehlszeile der Befehlszentrale den Befehl **db2emcrt** ein. Das Fenster **Ereignismonitor** wird geöffnet.
2. Klicken Sie **Ereignismonitor** an, und wählen Sie im Menü die Option **Erstellen** aus. Das Fenster **Create Event Monitor** wird geöffnet.
3. Geben Sie für den Ereignismonitor, den Sie erstellen, einen Namen in das Feld ein. Dieser neue Ereignismonitor darf nicht denselben Namen tragen wie ein vorhandener Ereignismonitor. Im Namen sind Leerstellen unzulässig.
4. (Nur für DB2 Enterprise - Extended Edition:) Wählen Sie einen Knoten, an dem sich die Dateien des Ereignismonitors befinden sollen, in der verdeckten Liste **On Node** aus.
5. (Nur für DB2 Enterprise - Extended Edition:) Wählen Sie einen Bereich (Scope) für den Ereignismonitor aus. Der Standardwert für den Bereich lautet **Global**.

6. Wählen Sie ein Markierungsfeld oder mehrere aus, um die Ereignisart anzugeben, die Sie überwachen möchten. Beachten Sie, daß die Ereignisart **Deadlocks** der Standardwert ist.
7. Geben Sie an, wann dieser Monitor gestartet werden soll. Beachten Sie, daß Start now der Standardwert ist.
8. Definieren Sie für Verbindungen, Anweisungen oder Transaktionen eine oder mehrere Bedingungen, mit denen die Überwachung dieser Ebenen gesteuert werden soll.
9. Geben Sie einen Pfad (Verzeichnisname) an, in den der Monitor die Ereignisdatendateien schreiben soll.
10. Klicken Sie **Options** an, um das Fenster mit den Optionen **Specifying Event Monitor File** zu öffnen. Mit diesen Optionen können Sie bestimmen, wie die Monitorausgabe bearbeitet wird. Dies kann sich auf die Leistung des Ereignismonitors auswirken.
11. Klicken Sie **OK** an, um den Monitor zu erstellen, oder klicken Sie **Abbruch** an, um das Fenster zu verlassen, ohne einen Monitor zu erstellen.
12. Schalten Sie die Ereignisüberwachung aus, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einem Ereignismonitor klicken und im Kontextmenü die Option **Stop Event Monitoring** auswählen.

Dadurch wird erzwungen, daß der Ereignismonitor die Trace-Datei ausgibt. Wenn der Monitor ausgeschaltet ist, werden nur Daten auf die Platte geschrieben, wenn der Puffer voll ist oder alle Verbindungen beendet sind. Im Fenster **Event Monitors** können Sie die ermittelten Ereignisdaten anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf dem von Ihnen erstellten Ereignismonitor klicken und im Kontextmenü die Option **View Event Monitor Files** auswählen. Das Fenster **Monitored Periods View** wird geöffnet.

Gehen Sie wie folgt vor, um im Event Analyzer auf Ereignisdaten zuzugreifen:

1. Geben Sie in die Befehlszeile der Befehlszentrale den Befehl **db2eva** ein, um den Event Analyzer zu starten. Das Fenster **Event Analyzer** wird geöffnet.
2. Geben Sie in das Feld für den Pfad den Namen des Verzeichnisses ein, in dem die Datendateien gespeichert sind. Wenn die Dateien inzwischen nicht verschoben worden sind, entspricht dies dem Verzeichnis, das bei der Erstellung des Ereignismonitors angegeben wurde. Falls die Dateien verschoben wurden, geben Sie das entsprechende Verzeichnis an. Sie können ... anklicken, um die vorhandenen Verzeichnisse aufzulisten.

**Anmerkung:** Wenn die Datendateien auf einer fernen Maschine gespeichert sind, müssen Sie die Dateien per FTP auf Ihre lokale Maschine herunterladen, um sie anzeigen zu können. Je nach Dateigröße kann diese Übertragung einige Zeit dauern. Die

Dateien können in ein beliebiges lokales Verzeichnis übertragen werden. Es ist nicht erforderlich, denselben Pfad auszuwählen, der bei der Erstellung verwendet wurde.

3. Klicken Sie **OK** an, um auf die Datendateien in diesem Verzeichnis zuzugreifen, oder klicken Sie **Abbruch** an, um das Dialogfenster zu schließen. Das Fenster **Monitored Periods View** wird geöffnet.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einer überwachten Periode, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Open as** → **Connections** aus. Das Fenster **Connections View** wird geöffnet. Darin wird eine Liste der Verbindungen angezeigt, die während der Ereignisüberwachungssitzung hergestellt worden sind. (Möglichweise sind mehrere Verbindungen aufgeführt. Die für Sie relevante Verbindung steht in der Liste möglicherweise nicht an erster Stelle.)
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einer Verbindung und wählen Sie dann im Kontextmenü **Open as** → **Statements** aus. Das Fenster **SQL Statements View** wird geöffnet. Darin werden alle Anweisungen zur ausgewählten Verbindung angezeigt. Für die einzelnen Anweisungen sind in den Spalten die folgenden Informationen verfügbar:
  - Operation
  - Paketname
  - Ersteller
  - Startzeit
  - Antwortzeit
  - Gesamt-CPU-Zeit
  - Text

Genauere Anweisungen zum Erstellen von Ereignismonitoren und zur Anzeige der ermittelten Ereignisdaten finden Sie in der Online-Hilfefunktion für den Ereignismonitor und den Event Analyzer.

---

## Analysieren von SQL-Anweisungen

Sie können den Zugriffsplan für mit EXPLAIN bearbeitete SQL-Anweisungen als Diagramm anzeigen und diese Informationen zur Leistungsoptimierung der SQL-Abfragen verwenden.

Im Diagramm des Zugriffsplans sind folgende Einzeldaten enthalten:

- Tabellen (und deren zugehörige Spalten) und Indizes
- Operatoren (z. B. Tabellensuchen, Sortierungen und Verknüpfungen)
- Tabellenbereiche und Funktionen

Vor der Version 6 wurde das Tool **Visual Explain** verwendet, um Zugriffspläne anzuzeigen. Bei der aktuellen Version ist Visual Explain kein separates

Tool mehr. Diese *Funktion* ist jedoch in den Kontextmenüs verschiedener Datenbankobjekte innerhalb der Steuerzentrale und in der Befehlszentrale verfügbar. In diesem Abschnitt wird diese Funktion als *Visual Explain* bezeichnet.

Visual Explain dient den folgenden Zwecken:

- Anzeigen der Statistiken, die zur Zeit der Optimierung verwendet wurden. Sie können als eine Maßnahme zur Bestimmung, ob ein erneutes Binden des Pakets die Leistung verbessern könnte, diese Statistiken mit den aktuellen Katalogstatistiken vergleichen.
- Feststellen, ob ein Index zum Zugriff auf eine Tabelle verwendet wurde oder nicht. Wenn kein Index verwendet wurde, kann die Funktion Visual Explain Ihnen hilfreiche Hinweise geben, für welche Spalten ein Index möglicherweise von Vorteil wäre.
- Ermitteln der Auswirkungen verschiedener Optimierungstechniken, indem Sie die „Vorher-Nachher-Versionen“ des Zugriffsplandiagramms für eine Abfrage miteinander vergleichen.
- Anzeigen von Informationen zu jeder Operation im Zugriffsplan, einschließlich der Informationen zum Gesamtaufwand und der Anzahl von Zeilen, die abgerufen werden (Kardinalität).

### **Optimieren einer Abfrage**

Sie können die Funktion Visual Explain zur Analyse und Optimierung von SQL-Anweisungen verwenden. Es wird eine grafische Anzeige des Zugriffsplans für mit EXPLAIN bearbeitete SQL-Anweisungen ausgegeben. Tabellen und Indizes sowie jede an ihnen ausgeführte Operation werden als Knoten und der Datenfluß als Verbindungslinien zwischen den Knoten dargestellt. Anhand der Informationen im Diagramm können Sie eine Optimierungsmethode für die SQL-Abfragen finden.

Die Funktion Visual Explain zeichnet Daten zur Art der Kompilierung von SQL-Anweisungen auf. Diese Informationen geben Aufschluß über den Plan und die potentielle Ausführungsleistung von SQL-Anweisungen.

Diese Informationen können Sie zu folgenden Zwecken verwenden:

- Konzeption von Anwendungsprogrammen
- Entwerfen von Datenbanken
- Verständnis der Verknüpfung zweier Tabellen: Verknüpfungsmethode, Verknüpfungsreihenfolge der Tabellen, Sortierungen und Arten des Sortierens.
- Bestimmen von Methoden zur Optimierung von SQL-Anweisungen (z. B. durch die Erstellung eines Index).
- Anzeigen der Statistiken, die zur Zeit der Optimierung verwendet wurden. Sie können anschließend diese Statistiken mit der aktuellen Katalogstatistik

vergleichen, um einfacher bestimmen zu können, ob das erneute Binden des Pakets die Leistung erhöht. Damit können Sie außerdem einfacher bestimmen, ob mit Hilfe des Sammelns von Statistikdaten die Leistung erhöht werden kann.

- Feststellen, ob ein Index zum Zugriff auf eine Tabelle verwendet wurde oder nicht. Wenn kein Index verwendet wurde, kann die Funktion Visual Explain Ihnen hilfreiche Hinweise geben, welche Spalten dem Index hinzugefügt werden können, um die Leistung der Abfrage zu optimieren.
- Ermitteln der Auswirkungen verschiedener Leistungsoptimierungstechniken, indem Sie das Zugriffsplandiagramms für eine Abfrage vorher und nachher vergleichen.
- Anzeigen von Informationen zu jeder Operation im Zugriffsplan, einschließlich der Informationen zum Gesamtaufwand und der Anzahl von Zeilen, die abgerufen werden.

Nach der Verwendung von Visual Explain zur Erläuterung des Zugriffsplans für eine mit EXPLAIN bearbeitete SQL-Anweisung werden Sie möglicherweise feststellen, daß ein Index die Leistung dieser Abfrage verbessern könnte. Mit dem Assistent: Index erstellen können Sie empfohlene Indizes für die Abfrage abrufen. Alternativ hierzu können Sie auch den EXPLAIN-Modus RECOMMENDED\_INDEXES verwenden. Weitere Informationen zum Assistenten: Index erstellen enthält die Funktion Information - Unterstützung, die über die Steuerzentrale aufgerufen werden kann.

Weitere Informationen zum EXPLAIN-Modus RECOMMENDED\_INDEXES finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

## **Analysieren einer einfachen dynamischen SQL-Anweisung**

In diesem Abschnitt erhalten Sie ein einfaches Einstiegsbeispiel, wie Sie eine dynamische SQL-Abfrage analysieren können.

1. Klicken Sie in der Steuerzentrale mit der rechten Maustaste auf der Beispieldatenbank, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Explain SQL** aus. Das Fenster **Explain SQL Statement** wird geöffnet.
2. Geben Sie in das Feld **SQL text** die folgende SQL-Anweisung ein:  

```
select * from staff order by name
```
3. Klicken Sie **OK** an. Das Fenster **Access Plan Graph** wird geöffnet. Im Diagramm ist der Pfad dargestellt, den das Optimierungsprogramm als am effizientesten ermittelt hat, um die Ergebnisse für die betreffende Abfrage zu liefern.
4. Wahlfrei: Wählen Sie einen beliebigen Knoten durch Doppelklicken aus (z. B. den Operatorknoten RETURN). Das Fenster **Operator Details** wird geöffnet, in dem die Einzeldaten zum betreffenden Operator angezeigt werden.

Die mit EXPLAIN bearbeitete SQL-Anweisung wird automatisch gesichert. Gehen Sie wie folgt vor, um sie später anzuzeigen:

1. Klicken Sie in der Steuerzentrale mit der rechten Maustaste auf der Beispieldatenbank, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Show Explained Statements History** aus. Das Fenster **Explained Statements History** wird geöffnet.
2. Suchen Sie den gewünschten Eintrag. In der Spalte **SQL text** wird die zuvor mit mit EXPLAIN bearbeitete SQL-Anweisung angezeigt.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Eintrag, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Show Access Plan** aus. Das Fenster **Access Plan Graph** wird geöffnet.

Einzelheiten zur Bedeutung des Fensters **Access Plan Graph** und zur Optimierung von SQL-Anweisungen finden Sie in der Online-Hilfefunktion zur Funktion Visual Explain im Menü **Help**. In der Online-Hilfefunktion erhalten Sie außerdem genaue Beispiele, wie Sie die Funktion Visual Explain verwenden können.

---

## Verwalten ferner Datenbanken

Im folgenden Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Hinzufügen eines fernen Systems
- Hinzufügen eines Exemplars, mit dem Sie arbeiten möchten, zum System
- Hinzufügen einer Datenbank, mit der Sie arbeiten möchten, unter diesem Exemplar

Zuerst überprüft DB2 das Knotenverzeichnis (das einen Eintrag für alle Server, mit denen ein Datenbank-Client eine Verbindung herstellen kann, und das für die Verbindung verwendete Übertragungsprotokoll enthält), um festzustellen, ob das ferne System bereits bekannt ist. Wenn das ferne System mit einem System, einem Exemplar oder einer Datenbank auf einem fernen System unbekannt ist, müssen Sie sich einen Client für das ferne System einrichten.

Nach der Installation von DB2 können Sie **Client-Konfiguration - Unterstützung** verwenden, um im Netzwerk Systeme, Exemplare und Datenbanken aufzuspüren und die Kommunikation dafür zu konfigurieren. Anschließend können Sie das ferne System hinzufügen, indem Sie es katalogisieren. Dadurch wird im Knotenverzeichnis ein Eintrag für das System erstellt, so daß dessen Exemplare und Datenbanken bekanntgegeben werden können. Anschließend müssen Sie die Exemplare und Datenbanken für das System hinzufügen, indem Sie sie katalogisieren, um für diese im Knotenverzeichnis bzw. im Datenbankverzeichnis einen Eintrag zu erstellen. Damit wird jeweils ein Eintrag im Knotenverzeichnis bzw. im Datenbankverzeichnis erstellt.

Wenn die Konfiguration beendet ist, werden die fernen Systeme in der Steuerzentrale angezeigt, so daß Sie mit diesen arbeiten können.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein fernes System hinzuzufügen:

1. Klicken Sie in der Steuerzentrale mit der rechten Maustaste auf dem Objekt **Systeme**, und wählen Sie **Hinzufügen** aus. Das Fenster **System hinzufügen** wird geöffnet.
2. Geben Sie den Systemnamen in das Feld **Systemname** ein.  
Wenn der Konfigurationsparameter **Discover** für das Exemplar auf **Suchen** und der Konfigurationsparameter **discover comm** nicht leer ist, können Sie die Option **Aktualisieren** auswählen, um eine Liste ferner Systeme abzurufen. Anschließend können Sie in der Liste unterhalb des Feldes **Systemname** ein System auswählen.
3. Geben Sie den fernen Exemplarnamen in das Feld **Fernes Exemplar** ein.
4. Wählen Sie in der Liste **Betriebssystem** den Typ des Betriebssystems für das ferne System aus.
5. Wählen Sie das Protokoll aus, das für die Kommunikation mit den fernen Standorten verwendet werden soll. Für ein lokales System wird automatisch **Lokal** ausgewählt. Dies ist auch das einzige gültige Protokoll. Für die fernen Systeme sind die folgenden Protokolle möglich:
  - APPC
  - IPX/SPX
  - NetBIOS
  - TCP/IP
  - Benannte Pipe (nur unter den Betriebssystemen Windows NT und Windows 9x)

Nur die Protokolle, die auf dem Computer momentan installiert sind, werden im Listenfenster angezeigt.

6. Geben Sie die geeigneten Protokollparameter ein.
7. Geben Sie einen Kommentar ein, der dem System zugeordnet werden soll.
8. Klicken Sie **Anwenden** an, um das System dem Knotenverzeichnis hinzuzufügen.

Gehen Sie anschließend wie folgt vor, um das Exemplar hinzuzufügen, mit dem Sie auf diesem System arbeiten möchten:

1. Klicken Sie in der Steuerzentrale mit der rechten Maustaste auf dem Objekt **Exemplare**, das zum gerade hinzugefügten System gehört.
2. Wählen Sie **Hinzufügen** aus. Das Fenster **Exemplar hinzufügen** wird geöffnet.
3. Geben Sie in die Felder die erforderlichen Werte ein.

4. Klicken Sie den Druckknopf **Aktualisieren** an, um eine Liste vorhandener Exemplare anzuzeigen.
5. Wählen Sie das Exemplar aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
6. Klicken Sie den Druckknopf **Anwenden** und anschließend den Druckknopf **Schließen** an.

Gehen Sie schließlich wie folgt vor, um die Datenbank, mit der Sie arbeiten möchten, unter diesem Exemplar hinzuzufügen:

1. Klicken Sie in der Steuerzentrale mit der rechten Maustaste auf dem Objekt **Datenbanken**.
2. Klicken Sie **Hinzufügen** an. Das Fenster **Datenbank hinzufügen** wird geöffnet.
3. Geben Sie den Datenbanknamen, den Typ des Übertragungsprotokolls und, wahlfrei, einen Aliasnamen ein. Ein Aliasname ist in diesem Fall ein alternativer Name, der zur Kennzeichnung einer Datenbank dient.
4. Klicken Sie den Druckknopf **Aktualisieren** an, um eine Liste vorhandener Datenbanken für dieses Exemplar anzuzeigen.
5. Wählen Sie eine Datenbank aus.
6. Klicken Sie den Druckknopf **Anwenden** und anschließend den Druckknopf **Schließen** an.

---

## Verwalten von Benutzern

Als Datenbankadministrator müssen Sie möglicherweise den Typ des Zugriffs, den Personen auf Daten haben, steuern oder deren Sicht auf die Daten einschränken. Im folgenden wird beschrieben, wie Sie die Verwaltungs-Tools einsetzen können, um Datenbankberechtigungen und -zugriffsrechte auf Datenbankobjekte zu verwalten.

*Berechtigungen* für Datenbanken umfassen Aktionen für eine Datenbank als Ganzes. Wenn eine Datenbank erstellt wird, werden bestimmte Berechtigungen automatisch allen Personen erteilt, die auf die Datenbank zugreifen. Die Berechtigungen CONNECT, CREATETAB, BINDADD und IMPLICIT\_SCHEMA werden z. B. allen Benutzern erteilt. *Zugriffsrechte* auf Datenbanken betreffen Aktionen, die sich auf bestimmte Objekte innerhalb der Datenbank beziehen. Wenn eine Datenbank erstellt wird, werden bestimmte Zugriffsrechte automatisch allen Personen erteilt, die auf die Datenbank zugreifen. Das Zugriffsrecht SELECT wird z. B. für Katalogsichten erteilt, und das Zugriffsrecht EXECUTE und BIND für alle erfolgreich gebundenen Dienstprogramme wird allen Benutzern erteilt.

Berechtigungen und Zugriffsrechte bilden in Kombination miteinander die Steuerung des Zugriffs auf ein Exemplar und seine Datenbankobjekte. Benut-

zer können nur auf solche Objekte zugreifen, für die sie berechtigt sind, d. h., für die sie über das erforderliche Zugriffsrecht oder die erforderliche Berechtigungsstufe verfügen.

## Erteilen und Entziehen von Berechtigungen und Zugriffsrechten

Sie können mit Hilfe der DB2-Verwaltungs-Tools Benutzern und Gruppen Zugriffsrechte und Berechtigungen für Datenbanken, Tabellenbereiche, Tabellen, Sichten und Schemata erteilen und entziehen.

1. Klicken Sie in der Steuerzentrale mit der rechten Maustaste die Datenbanken, Tabellen, Sichten, Schemata oder Indizes an, für die Sie Zugriffsrechte erteilen oder entziehen möchten. Wählen Sie im Kontextmenü die Option **Berechtigung** oder **Zugriffsrechte** aus. Das Fenster **Berechtigungen** oder das Fenster **Zugriffsrechte** wird geöffnet.
2. Wählen Sie die Seite **Benutzer** aus, um mit Benutzerberechtigungen oder -zugriffsrechten zu arbeiten, und die Seite **Gruppe**, um mit Gruppenberechtigungen oder -zugriffsrechten zu arbeiten.
3. Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer oder Gruppen aus. Wenn Sie der Liste einen Benutzer oder eine Gruppe hinzufügen möchten, klicken Sie den Druckknopf **Benutzer hinzufügen** oder **Gruppe hinzufügen** an.
4. Wählen Sie unten im Fenster für jede einzelne Berechtigung oder jedes einzelne Zugriffsrecht die Option **Ja**, **Nein** oder **Erteilen** aus. Die Option **Erteilen** wird nur für Objekte angezeigt, für die diese Option gültig ist.
5. Wenn Sie dies abgeschlossen haben, klicken Sie den Druckknopf **Anwenden** an.

Wenn Sie die Objekte, für die ein bestimmter Benutzer eine Berechtigung besitzt, überprüfen oder ändern möchten, können Sie einen Benutzer auswählen und mit der rechten Maustaste klicken. Anschließend können Sie die Berechtigung für ein Objekt hinzufügen, ändern oder löschen.

---

## Versetzen von Daten

Mit DB2 werden die Dienstprogramme LOAD und IMPORT geliefert, mit denen Sie Daten aus vorhandenen Quellen in eine Tabelle versetzen können. Die Informationen in diesem Abschnitt geben eine kurze Übersicht über das Versetzen von Daten. Genauere Informationen zum Versetzen von Daten finden Sie im Handbuch *Versetzen von Daten Dienstprogramme und Referenz*.

Das Importdienstprogramm liest die Daten aus der Eingabedatei und fügt sie in eine Tabelle oder Sicht ein. In diesem Fall enthält die Eingabedatei Daten, die aus einer vorhandenen Datenquelle extrahiert wurden, wie z. B. aus einer Lotus 1-2-3-Datei oder einer ASCII-Datei. Außerdem können Sie mit dem Importdienstprogramm eine Tabelle oder Sicht, die mit dem Exportdienstprogramm gespeichert worden ist, neu erstellen. Im folgenden wird erläutert, wie Sie Daten importieren können.

Sobald eine Eingabedatei in einem unterstützten Format verfügbar ist, können Sie das Notizbuch **Importieren** verwenden, um Daten aus einer Datei in eine vorhandene Tabelle einzufügen. Wenn diese Tabelle oder Sicht bereits Daten enthält, können Sie entweder die importierten Daten an die vorhandenen Daten anfügen oder die vorhandenen Daten ersetzen.

Das Notizbuch **Importieren** können Sie außerdem verwenden, um eine neue Tabelle zu erstellen, die von einer Eingabedatei aufgefüllt wird, oder vorhandene Zeilen in einer ausgewählten Tabelle löschen und mit Daten aus der Eingabedatei wieder auffüllen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Datei in eine vorhandene Tabelle zu importieren:

1. Öffnen Sie die Seite **Datei** des Notizbuchs **Importieren**.
2. Wahlfrei: Geben Sie das Notizbuch **Importieren** an.
3. Wahlfrei: Wählen Sie **Große Objekte** aus.
4. Wahlfrei: Geben Sie die Spaltenimportoptionen an.
5. Klicken Sie **OK** an.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Seite **Datei** des Notizbuchs **Importieren** zu öffnen:

1. Erweitern Sie in der Steuerzentrale den Objektbaum, bis Sie den Ordner **Tabellen** finden.
2. Klicken Sie den Ordner **Tabellen** an. Im Inhaltsteilfenster werden alle vorhandenen Tabellen angezeigt.
3. Klicken Sie im Inhaltsteilfenster mit der rechten Maustaste auf einer Tabelle, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Importieren** aus. Das Notizbuch **Importieren** wird geöffnet, in dem die Seite **Datei** angezeigt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Dateioptionen anzugeben:

1. Geben Sie auf der Seite **Datei** in das Feld **Importdatei** den Namen der Datei ein, die die zu importierenden Daten enthält.
2. Geben Sie den Typ der zu importierenden Datei an, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
  - **ASC (Non-Delimited ASCII Format)**  
Beim ASC-Format sind die Daten in Spalten angeordnet.
  - **DEL (Delimited ASCII Format)**  
Das DEL-Format ist allgemein üblich. Die Daten werden als Spaltenwerte gespeichert, die durch einen benutzerdefinierten Begrenzer wie z. B. ein Komma getrennt sind.
  - **WSF (Work Sheet Format)**
  - **IXF (Integrated Exchange Format)**

PC/IXF ist eine strukturierte Beschreibung einer Datenbanktabelle oder Sicht. Die Daten, die in das PC/IXF-Format exportiert wurden, können in ein anderes DB2 Universal Database-Produkt importiert oder geladen werden.

Weitere Informationen zu spezifischen Produkten und unterstützten Releases finden Sie in der Online-Hilfefunktion.

3. Wahlfrei: Geben Sie die Änderungswerte für den Dateityp an, indem Sie den entsprechenden Druckknopf **Optionen** anklicken. Das Fenster **Optionen** für das entsprechende Format wird geöffnet.
4. Wählen Sie einen Wert für **Importmodus** aus. Die verfügbaren Importmodi sind je nach ausgewähltem Dateityp verschieden.
5. Wahlfrei: Geben Sie in das Feld **Datensätze vor Festschreiben** die Anzahl der zu Datensätze an, die importiert werden sollen, bevor die Änderungen festgeschrieben werden.
6. Wahlfrei: Geben Sie im Feld **Erneut starten** die Anzahl der Datensätze in der Datei an, die übersprungen werden sollen, bevor das Importieren beginnt.
7. Wahlfrei: Geben Sie in das Feld **Compound-SQL** die Anzahl der SQL-Anweisungen, die ausgeführt werden sollen (in einem ausführbaren Block).
8. Wahlfrei: Wählen Sie das Markierungsfeld **Impliziertes Dezimalzeichen für Dezimaldaten einfügen (IMPLIEDDECIMAL)** aus.
9. Geben Sie im Feld **Nachrichtendatei** den Namen der Datei ein, in der Warnungen und Fehlernachrichten des Importvorgangs abgelegt werden sollen.

Sie können große Objekte aus separaten Dateien abrufen, indem Sie mit Hilfe der Seite **Große Objekte** im Notizbuch **Importieren** die großen Objekte (LOBs) aus dem Pfad oder den Pfaden abrufen, in denen die LOB-Dateien gespeichert sind.

1. Klicken Sie das Markierungsfeld **Große Objekte (LOBs) in separaten Dateien abrufen (LOBSINFILE)** an, um die Optionen auf der Seite **Große Objekte** zu aktivieren.
2. Geben Sie die Position der separaten LOB-Dateien im Listenfenster **LOB-Pfade** an, indem Sie den Druckknopf **Hinzufügen** anklicken. Diese Pfade werden nach LOB-Dateien durchsucht (in der Reihenfolge, wie sie im Listenfenster **LOB-Pfade** angezeigt sind), die in der Spalte **LOB** der Eingabedatei angegeben sind.
3. Klicken Sie **OK** an, um die Standardwerte auf den übrigen Notizbuchseiten zu übernehmen und mit dem Importieren zu beginnen.

Geben Sie die Spaltenimportoptionen an. Gehen Sie wie folgt vor, um auf der Seite **Spalten** im Notizbuch **Importieren** die Spaltenimportoptionen anzugeben:

1. Klicken Sie einen der Radioknöpfe im Fenster **Methode für Spaltenimport** an, um die Methode anzugeben, mit der die Spalten der Datendatei in die Tabelle importiert werden. Die verfügbaren Methoden sind verschieden je nach dem Dateityp und dem Modus, den Sie auf der Seite **Datei** auswählen.
2. Wahlfrei: Geben Sie die Spaltenattribute der Importdatei an oder ändern Sie diese, indem Sie den Druckknopf **Ändern** anklicken.  
Diese Option ist allerdings nicht verfügbar, wenn Sie den Radioknopf **Standard (Methode S)** ausgewählt haben.

---

## Verwalten von Speicher

Als Datenbankadministrator müssen Sie die Größe der Tabellen und Indizes schätzen und den verfügbaren Speicherplatz in einem Tabellenbereich überprüfen. Wenn dieser belegt ist, müssen Sie zum vorhandenen Speicherplatz mehr Speicherplatz hinzufügen.

In diesem Abschnitt werden die folgenden Themen behandelt:

- Schätzen der Größe von Tabellen und Indizes
- Überprüfen des verfügbaren Speicherplatzes im Tabellenbereich
- Hinzufügen von mehr Speicherplatz in einer vorhandenen Tabelle, wenn diese zunehmend belegt ist

### Schätzen der Tabellen- und Indexgröße

Sie können den Speicherplatz schätzen, der für neue oder vorhandene Tabellen oder Indizes erforderlich ist, indem Sie das Dialogfenster **Größe schätzen** verwenden. Dieses Dialogfenster können Sie aufrufen, indem Sie einzelne Tabellen und Indizes auswählen und, während sich der Mauszeiger darüber befindet, mit der rechten Maustaste klicken oder indem Sie im Fenster **Tabelle erstellen** oder **Index erstellen** die Option **Größe schätzen** auswählen. Die Größe wird anhand der Definition der entsprechenden Tabelle und deren abhängiger Indizes geschätzt. Die Schätzung ergibt den voraussichtlichen Speicherbedarf für die Tabelle, wenn diese eine gegebene Anzahl von Zeilen enthält. Der Mindest- und Höchstspeicherbedarf wird ebenfalls anhand der kleinsten und größten Felder mit variabler Länge geschätzt. Wenn das Dialogfenster **Größe schätzen** für eine Tabelle oder einen Index aufgerufen wird, wird es zunächst mit den Spezifikationen der Tabelle ausgefüllt und enthält Zahlen, die sich auf die Tabelle und alle davon abhängigen Indizes beziehen. Wenn Sie den Druckknopf **Aktualisieren** anklicken, werden die geschätzte Größe, das Minimum und das Maximum anhand der Zahl aktualisiert, die Sie in den Feldern **Neue Gesamtzahl der Zeilen** und **Neue durchschnittliche Zeilenlänge** eingegeben haben.

Die Schätzung der Größe einer Tabelle oder eines Index ist zu folgenden Zwecken nützlich:

- Erstellen einer neuen Tabelle, wobei Sie ermitteln möchten, wie groß der Tabellenbereich sein muß.
- Erstellen einer neuen Tabelle auf der Basis der Schätzung einer vorhandenen Tabelle.
- Ermitteln, wieviel Speicherplatz andere Tabellen- und Indexobjekte in einem Tabellenbereich belegen, da das System bald nicht mehr ausreichend Speicherplatz besitzt.
- Schätzen der voraussichtlichen Größe einer Tabelle, bevor Daten geladen werden.

**Anmerkung:** Wenn Sie die Option **Größe schätzen** bei einem Enterprise - Extended Edition-Produkt anwenden, basieren die Schätzungen auf der logischen Größe der Daten in der Tabelle und nicht auf der Datenbankpartition.

Wenn Sie die Statistik für die Tabelle einige Zeit nicht aktualisiert haben, können Sie den Druckknopf **Statistik ausführen** anklicken, um diese Daten für die ausgewählte Tabelle zu aktualisieren. Wenn Sie einen Index auswählen und anschließend den Knopf **Statistik ausführen** drücken, wird die Statistik der zugehörigen Tabelle aktualisiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Größe einer Tabelle zu schätzen:

- Öffnen Sie das Fenster **Größe schätzen**.
- Wählen Sie für **Neue Gesamtzahl der Zeilen** einen anderen Wert aus, oder übernehmen Sie den Standardwert.
- Klicken Sie **Aktualisieren** an, um die Größenschätzungen für den neuen Wert anzuzeigen.
- Wählen Sie für **Neue durchschnittliche Zeilenlänge** einen anderen Wert aus, oder übernehmen Sie den Standardwert.
- Klicken Sie **Aktualisieren** an, um die Größenschätzungen für den neuen Wert anzuzeigen.

## Überprüfen des in einem Tabellenbereich verfügbaren Speichers

Gehen Sie wie folgt vor, um den verfügbaren Speicher in einem DMS-Tabellenbereich zu überprüfen:

1. Wählen Sie in der Steuerzentrale die Option **Tabellenbereiche** durch Doppelklicken aus. Im Inhaltsteilfenster wird eine Liste aller Tabellenbereiche angezeigt.
2. Blättern Sie durch die Spalten mit den Überschriften **Zugeordnete Größe**, **Verwendete Größe** und **Verwendeter Speicher (Prozent)**, um die Einzel-

daten zum verfügbaren Speicher in einem Tabellenbereich anzuzeigen. Der Speicherplatz wird in Seiten angegeben. Eine Seite entspricht 4 KB.

Sie können anpassen, welche Spalten in welcher Reihenfolge angezeigt werden. Dazu können Sie das Symbol **Spalten anpassen** verwenden, das sich unten im Inhaltsteilfenster befindet.

Zur Überprüfung des verfügbaren Speichers in einem SMS-Tabellenbereich können Sie die Mittel Ihres Betriebssystems für die Überwachung des verfügbaren Speichers verwenden. Dadurch können Sie sicherstellen, daß der verfügbare Speicherplatz im Verzeichnis des Tabellenbereichs nicht knapp wird.

### Hinzufügen von mehr Speicher für einen Tabellenbereich

Die Kapazität für einen DMS-Tabellenbereich entspricht der Gesamtgröße der Behälter, die dem Tabellenbereich zugeordnet sind. Wenn ein DMS-Tabellenbereich seine Kapazitätsgrenze erreicht, sollten Sie mehr Speicher hinzufügen. Je nach der Nutzung des Tabellenbereichs ist 90% ein möglicher Schwellenwert. Der Datenbankmanager gleicht die Tabellen in einem DMS-Tabellenbereich zwischen den verfügbaren Behältern automatisch neu aus. Während des Ausgleichens bleiben die Daten im Tabellenbereich verfügbar.

Einem DMS-Tabellenbereich, der seine Kapazitätsgrenze erreicht hat, können Sie einen weiteren Behälter hinzufügen:

1. Klicken Sie im Inhaltsteilfenster der Steuerzentrale mit der rechten Maustaste auf dem Tabellenbereich, für den Sie einen neuen Behälter hinzufügen möchten, und wählen Sie im Kontextmenü die Option **Ändern** aus. Das Fenster **Tabellenbereich ändern** - wird geöffnet.
2. Klicken Sie **Hinzufügen** an. Das Fenster **Behälter hinzufügen** wird geöffnet.
3. Wählen Sie den Radioknopf **Datei** oder **Unformatierte Einheit** aus, und vervollständigen Sie die Felder. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfefunktion.
4. Klicken Sie **OK** an.

Im allgemeinen können Sie die Größe eines SMS-Tabellenbereichs nicht einfach erweitern, da die SMS-Kapazität vom Speicherplatz, der im Dateisystem verfügbar ist, und von der unterstützten Maximalgröße für Dateien im jeweiligen Betriebssystem abhängt. Allerdings können Sie je nach Betriebssystem möglicherweise das Dateisystem vergrößern, indem Sie die Mittel Ihres Betriebssystems einsetzen. Für einen SMS-Tabellenbereich unter einem UNIX-basierten System können Sie die Größe der Tabellenbereiche erhöhen, indem Sie die geeigneten UNIX-Systembefehle verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem UNIX-basierten System. Wenn das Dateisystem, in dem sich der SMS-Tabellenbereich befindet, auch Nicht-DB2-Dateien enthält, können Sie möglicherweise diese Dateien in ein anderes

Dateisystem verschieben und somit für DB2 mehr Speicherplatz gewinnen. Außerdem können Sie eine umgeleitete Wiederherstellung ausführen. Dabei wird ein Tabellenbereich in einer größeren Anzahl von Behältern als zuvor wiederhergestellt. Zur umgeleiteten Wiederherstellung können Sie das Notizbuch **Datenbank wiederherstellen** verwenden. Wählen Sie von der wiederherzustellenden Datenbank aus im Kontextmenü die Optionen **Wiederherstellen** —> **Datenbank** aus.

---

## Fehlerbehebung

Zu DB2 gibt es ein Handbuch zur Fehlerbehebung, das sich an den technischen Dienst für DB2-Server und -Clients richtet. Dort finden Sie die folgenden Informationen:

- Schnelles Erkennen von Problemen oder Fehlern
- Beheben von Fehlern anhand der Symptome
- Verwenden der verfügbaren Diagnose-Tools
- Entwickeln einer Strategie zur Fehlerbehebung für den tagtäglichen DB2-Betrieb

Im Handbuch *Troubleshooting Guide* werden die folgenden grundlegenden Themen zur Fehlerbehebung behandelt:

- Gute Methoden zur Fehlerbehebung
- Fehlerbehebung auf dem Server
- Fehlerbehebung auf dem Client
- Fehlerbehebung bei der Host-Übertragung
- Fehlerbehebung bei Anwendungen
- Fehlerbehebung und Fehlerbestimmung

Im Handbuch *Troubleshooting Guide* werden die folgenden weiterführenden Themen zur Fehlerbehebung behandelt:

- DB2-Prozeßmodell
- Verwenden von Protokolldaten
- Ablaufverfolgung
- Diagnose-Tools für die Betriebssysteme UNIX, OS/2 und Microsoft Windows

Aktuelle Bekanntmachungen und technische Informationen sind im World Wide Web unter der folgenden Adresse verfügbar:  
<http://www.software.ibm.com/data/db2/library/>

Weitere Einzelheiten zur Kontaktaufnahme mit IBM finden Sie im entsprechenden Abschnitt am Ende dieses Handbuchs.

---

## Replizieren von Daten

Die Replikation ist der Vorgang, bei dem im Datenbankprotokoll gespeicherte Änderungen auf dem Quellen-Server auf dem Ziel-Server angewendet werden. Sie können die Replikation verwenden, um Kopieroperationen für Daten im gesamten Unternehmen zu definieren, zu synchronisieren, zu automatisieren und zu verwalten. Sie können die Daten automatisch von einem Host-System auf Ziel-Systeme übertragen. Die Daten und Anwendungen können Sie z. B. an Zweigstellen, an Einzelhandelsverkaufsstellen und selbst an Notebooks von Vertriebsbeauftragten senden.

Die Replikation besteht aus den beiden Komponenten Capture-Programm und Apply-Programm. Das Capture-Programm zeichnet Änderungen an den Daten der Quellentabellen auf, die zur Replikation definiert wurden. Dazu wird das Datenbankprotokoll gelesen. Das Apply-Programm liest die geänderten Daten, die zuvor aufgezeichnet und in einer CD-Tabelle gespeichert worden sind, und wendet sie auf die Zieltabellen an.

Mit Hilfe der Steuerzentrale können Sie die für die Replikation erforderliche Konfiguration ausführen. Dazu verwenden Sie die Aktionen **Als Replikationsquelle definieren** und **Subskription definieren**. Die Replikationskomponenten Capture und Apply können außerhalb der DB2-Verwaltungs-Tools ausgeführt werden.

Replikationsadministratoren können in der Steuerzentrale die folgenden Aktionen ausführen:

- Definieren von Replikationsquellen
- Definieren von Replikationssubskriptionen
- Angeben von SQL, um die Daten während des Anwendens zu verbessern

Die allgemeinen Schritte zur Datenreplikation werden im folgenden beschrieben. Genauere Einzelheiten finden Sie im *Replikation Benutzer- und Referenzhandbuch*.

1. Entwerfen Sie ein Replikationsszenario. (Ordnen Sie die Quellen- und Zieltabellen einander zu.)
2. Definieren Sie eine Replikationsquelle. (Dies bezieht sich auf die Aufzeichnung.)

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Replikationsquelle zu definieren:

1. Geben Sie die Quellenspalten an, die aufzuzeichnen sind.
2. Wählen Sie die Replikationsoptionen aus.
3. Definieren Sie eine Replikationssubskription. (Dies bezieht sich auf das Anwenden.)
4. Ändern Sie die Quellentabelle mit der Option **Data Capture Changes**.

5. Starten Sie das Capture-Programm, um die Datenänderungen zu lesen und zu speichern.
6. Starten Sie das Apply-Programm, um die Änderungen in den Zieltabellen zu replizieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Replikationssubskription zu definieren:

1. Benennen Sie die Subskriptionsgruppe.
2. Geben Sie die Datenbank und die Zieltabelle an.
3. Geben Sie die Zielspalten an.
4. Geben Sie die Zeilenauswahl an.
5. Geben Sie SQL zur Laufzeitverarbeitung an.
6. Definieren Sie die Ablaufsteuerung für die Subskription.

---

## Verwenden des Protokolls LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Die Client-Konfiguration - Unterstützung kann zum Hinzufügen und Löschen von Einträgen auf einem LDAP-Server verwendet werden. Alle Datenbank-exemplare, die auf dem LDAP-Server registriert sind, werden auf dem Client automatisch katalogisiert (im Cache zwischengespeichert). In der Steuerzentrale werden Sie als normale Knoten im Baum angezeigt. Diese Datenbanken können in derselben Weise verwaltet werden wie andere Datenbanken, die Sie auf Ihrer Maschine katalogisiert haben. Die Optionen ADD DATABASE und DROP DATABASE sind allerdings in diesem Release noch nicht verfügbar.

Wenn Sie eine LDAP-Datenbank verwalten möchten, wählen Sie die Datenbank aus, und klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste. In einem Kontextmenü werden die Funktionen aufgelistet, die Sie ausführen können. Weitere Informationen zu LDAP finden Sie im „Anhang J. LDAP-Verzeichnisservices (Lightweight Directory Access Protocol)“ auf Seite 543.

---

## Verwenden der Java-Steuerzentrale

Sie können die Steuerzentrale als Java-Anwendung oder als Java-Applet über einen Web-Server ausführen. In beiden Fällen benötigen Sie eine unterstützte Java Virtual Machine (JVM), die auf Ihrer Maschine installiert ist und mit der die Steuerzentrale ausgeführt werden kann. Zur Ausführung der Steuerzentrale als Java-Anwendung müssen Sie außerdem die richtige Java-Umgebung (Java Runtime Environment, JRE) installiert haben. Eine JVM (Java Virtual Machine) kann für aktive Anwendungen eine Java Runtime Environment (JRE) oder für aktive Applets ein java-fähiger Browser sein.

**Java-Anwendungen** werden auf Ihrer Maschine wie andere Anwendungen ausgeführt, sofern Sie die richtige JRE installiert haben. **Java-Applets** sind Programme, die in einem Java-fähigen Browser ausgeführt werden. Der

Applet-Code der Steuerzentrale kann sich auf einer fernen Maschine befinden. In diesem Fall wird der Code von einem Web-Server an den Browser des Clients gesendet. Wenn Sie die Steuerzentrale als Java-Applet ausführen, müssen Sie einen unterstützten, java-fähigen Browser verwenden, der unter Windows (32 Bit) oder unter OS/2 läuft. Momentan sind für UNIX-Systeme keine unterstützten Browser verfügbar.

Der JDBC Applet Server der Steuerzentrale muß mit einem Benutzereintrag mit Administratorberechtigung für diejenige Maschine gestartet werden, auf der sich der Applet-Server befindet. Sie können JDBC Applet Server der Steuerzentrale beim Systemstart automatisch starten lassen.

### **Ausführen der Steuerzentrale als Java-Applet**

Wenn Sie die Steuerzentrale als Java-Applet ausführen, muß auf der Maschine, auf der sich der Applet-Code und der JDBC Applet Server der Steuerzentrale befinden, ein Web-Server konfiguriert sein. Der Web-Server muß den Zugriff auf das Verzeichnis `sql1lib` gewähren. Wenn Sie ein virtuelles Verzeichnis verwenden, ersetzen Sie damit das Ausgangsverzeichnis. Wenn Sie z. B. das virtuelle Verzeichnis `temp` nennen, müssen Sie das Verzeichnis `sql1lib/temp` verwenden. DB2 unterstützt keine Installation auf einem FAT-Laufwerk für OS/2, da OS/2 FAT keine langen Dateinamen unterstützt. Diese sind jedoch für Java erforderlich. Weitere Informationen zum Installieren und Konfigurieren der Steuerzentrale als Java-Anwendung oder Java-Applet finden Sie im Handbuch *Einstieg* für die verwendete Plattform.

---

### **Verwenden der java-basierten Tools zur Verwaltung**

DB2 enthält eine Reihe von Java-Schnittstellen, mit denen Sie die Funktionen der Steuerzentrale erweitern können. Die Java-Schnittstellen können Sie zu folgenden Zwecken verwenden:

- Hinzufügen weiterer Elemente in die Menüliste, wenn Sie mit Objekten arbeiten.
- Hinzufügen von Knöpfen in der Menüleiste der Steuerzentrale.

Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, muß die richtige Version der Java-Software installiert sein. Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie in „Anhang K. Erweitern der Steuerzentrale“ auf Seite 577.

---

## **Teil 2. Implementieren des Datenbankentwurfs**



---

## Kapitel 2. Vor dem Erstellen einer Datenbank

Wenn der Datenbankentwurf festliegt, müssen die Datenbank und die in ihr enthaltenen Objekte erstellt werden. Zu diesen Objekten gehören Schemata, Knotengruppen, Tabellenbereiche, Tabellen, Sichten, Oberflächen, Server, Kurznamen, Datentypzuordnungen, Funktionszuordnungen, Aliasnamen, benutzerdefinierte Datentypen (UDTs), benutzerdefinierte Funktionen (UDFs), Integritätsbedingungen, Indizes und Pakete. Sie können diese Objekte mit Hilfe von SQL-Anweisungen über den Befehlszeilenprozessor, mit Hilfe der Steuerzentrale (unter OS/2 und den unterstützten Versionen des Betriebssystems Windows) oder mit Hilfe von APIs in Anwendungen erstellen.

Informationen zu SQL-Anweisungen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*. Informationen zu den Befehlen des Befehlszeilenprozessors enthält das Handbuch *Command Reference*. Informationen zu den Benutzer-APIs enthält das Handbuch *Administrative API Reference*.

**Anmerkung:** Ihre Plattform unterstützt vielleicht eine Benutzerschnittstelle, mit deren Hilfe Sie Datenbankobjekte erstellen können. Diese Schnittstelle kann anstelle der SQL-Anweisungen, der Befehle des Befehlszeilenprozessors oder der Benutzer-APIs verwendet werden. Im Handbuch *Einstieg* für Ihre Plattform finden Sie Informationen darüber, ob Sie diese Möglichkeit haben.

Im vorliegenden Kapitel wird das Verfahren zum Abschließen von Tasks mit Hilfe der Steuerzentrale durch ein Kästchen hervorgehoben. Direkt anschließend wird ein vergleichbares Verfahren für die Befehlszeile aufgeführt, das z. T. durch entsprechende Beispiele ergänzt wird. In einigen Fällen kann für eine Task auch nur ein Verfahren aufgeführt sein. Beim Arbeiten mit der Steuerzentrale finden Sie in der Hilfe detailliertere Informationen zu den im vorliegenden Handbuch angesprochenen Themen.

Das vorliegende Kapitel konzentriert sich auf die Bereitstellung der Informationen, mit denen Sie vor dem Erstellen einer Datenbank mit den zugehörigen Objekten vertraut sein sollten. Es gibt verschiedene Konzepte und Themen, die zur Ausführung dieser Arbeitsschritte erforderlich sind, sowie mehrere Tasks, die vor dem Erstellen einer Datenbank ausgeführt werden müssen.

Das folgende Kapitel enthält eine kurze Erläuterung der verschiedenen Objekte, die Bestandteil der Implementierung Ihres Datenbankentwurfs sein können.

Das letzte Kapitel in diesem Teil enthält Themen, die vor dem Ändern einer Datenbank berücksichtigt werden müssen. Anschließend wird das Ändern und Löschen von Datenbankobjekten erläutert.

Für die Bereiche, bei denen DB2 Universal Database mit dem Betriebssystem zusammenarbeitet, werden in den im vorliegenden und den nachfolgenden Kapiteln behandelten Themen betriebssystemspezifische Unterschiede erläutert. Eventuell können Sie die betriebssystemeigenen Funktionen oder Unterschiede nutzen, die über die von DB2 Universal Database vorgesehenen hinausgehen. Detaillierte Informationen zu den bestehenden Unterschieden können den entsprechenden Handbüchern *Einstieg* sowie der Dokumentation für das Betriebssystem entnommen werden.

Zum Beispiel unterstützt Windows NT eine Art von Anwendung, die als „Service“ bekannt ist. Unter DB2 für Windows NT kann ein DB2-Exemplar als Service definiert werden. Ein Service kann automatisch beim Booten des Systems, von einem Benutzer über die Steueranwendung für Services oder durch eine auf Win32 basierende Anwendung, die die Servicefunktionen der Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) Microsoft Win32 verwendet, gestartet werden. Services können ausgeführt werden, auch wenn kein Benutzer am System angemeldet ist.

---

## Vorbedingungen für das Erstellen einer Datenbank

Vor dem Implementieren einer Datenbank sollten Sie sich mit den folgenden hierbei erforderlichen Aufgaben vertraut machen:

- „Starten von DB2“
- „Starten von DB2 UDB auf Windows NT“ auf Seite 59
- „Verwenden mehrerer Exemplare des Datenbankmanagers“ auf Seite 59
- „Organisieren und Gruppieren von Objekten nach Schema“ auf Seite 61
- „Aktivieren der Parallelität“ auf Seite 62
- „Ermöglichen der Datenpartitionierung“ auf Seite 64
- „Stoppen von DB2“ auf Seite 67

### Starten von DB2

Das Starten und Stoppen von DB2 kann während des normalen Betriebs erforderlich werden. Beispielsweise müssen Sie ein Exemplar starten, um folgende Operationen auszuführen:

- Herstellen einer Verbindung zu einer Datenbank im Exemplar
- Vorkompilieren einer Anwendung
- Binden eines Pakets an eine Datenbank
- Zugreifen auf Host-Datenbanken

Gehen Sie wie folgt vor, um auf Ihrem System ein DB2-Exemplar zu starten:

1. Melden Sie sich mit einer Benutzer-ID oder einem Benutzernamen an, die bzw. der über die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMANT für das Exemplar verfügt. Oder melden Sie sich als Exemplareigner an.
2. Führen Sie unter UNIX-Betriebssystemen die Startprozedur wie folgt aus:  

```
. INSTHOME/sql1lib/db2profile      (für Bourne- oder Korn-Shell)
source INSTHOME/sql1lib/db2cshrc   (für C-Shell)
```

Dabei ist INSTHOME das Benutzerverzeichnis des Exemplars, das Sie verwenden wollen.

3. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Exemplar zu starten.
  - a. Gehen Sie wie folgt vor, um das Exemplar mit Hilfe der Steuerzentrale zu starten:

- 1) Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Exemplare** angezeigt wird.
- 2) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem zu startenden Exemplar und wählen Sie dann im Kontextmenü **Starten** aus.

- b. Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um das Exemplar zu starten:

```
db2start
```

**Anmerkung:** Der Befehl **db2start** startet das Exemplar gemäß den in „Festlegen des aktuellen Exemplars“ auf Seite 77 angegebenen Regeln.

## Starten von DB2 UDB auf Windows NT

Durch den Befehl `db2start` wird DB2 als NT-Service (Dienst) gestartet. DB2 auf Windows NT kann immer noch als Prozeß ausgeführt werden, indem der Schalter `"/D"` beim Aufrufen des Befehls `DB2START` angegeben wird. DB2 kann auch als Dienst (Service) über die Systemsteuerung oder mit Hilfe des Befehls `"NET START"` gestartet werden.

Damit DB2 erfolgreich als Dienst mit `DB2START` gestartet werden kann, muß das Benutzerkonto über das richtige Zugriffsrecht verfügen, wie es vom Betriebssystem Windows NT zum Starten eines NT-Dienstes definiert wird. Das Benutzerkonto muß ein Mitglied der Gruppe der Administratorengruppe, der Server-Bediener oder der Power User sein.

Bei Ausführung in einer partitionierten Datenbankumgebung wird jeder Datenbankpartitions-Server als NT-Dienst gestartet.

## Verwenden mehrerer Exemplare des Datenbankmanagers

Auf einem Server können mehrere Exemplare des Datenbankmanagers erstellt werden. Das heißt, daß verschiedene Exemplare desselben Produkts auf einem

physischen System erstellt und gleichzeitig ausgeführt werden können. Dadurch haben Sie flexible Möglichkeiten bei der Einrichtung der Umgebungen.

Mehrere Exemplare können z. B. zum Erstellen der folgenden Umgebungen wünschenswert sein:

- Trennen der Entwicklungsumgebung von der Geschäftsumgebung
- Getrenntes Optimieren für spezielle Anwendungen, die ausgeführt werden sollen
- Schützen empfindlicher Informationen vor Administratoren. Es kann zum Beispiel erforderlich sein, die Lohn- und Gehaltsdaten in einem eigenen Exemplar geschützt zu speichern, so daß Eigner anderer Exemplare diese Daten nicht einsehen können.

Die DB2-Programmdateien sind physisch an einer einzigen Position auf einem bestimmten System gespeichert. Jedes Exemplar, das erstellt wird, enthält einen Zeiger auf diese Speicherposition, so daß die Programmdateien bei der Erstellung eines weiteren Exemplars nicht kopiert werden. In einem Exemplar können mehrere zusammengehörige Datenbanken gespeichert werden.

Exemplare werden entweder als lokal (local) oder als fern (remote) im Knotenverzeichnis katalogisiert. Das Standardexemplar wird durch die Umgebungsvariable DB2INSTANCE definiert. Sie können die Verbindung zu anderen Exemplaren (Befehl ATTACH) herstellen, um Wartungsaufgaben und Dienstprogramme auszuführen, die nur auf Exemplarebene ausgeführt werden können, wie z. B. Erstellen einer Datenbank, Abbrechen von Anwendungen, Monitoraufzeichnungen für eine Datenbank oder Aktualisieren der Konfiguration des Datenbankmanagers. Wenn Sie versuchen, die Verbindung zu einem Exemplar herzustellen, das nicht Ihr Standardexemplar ist, wird anhand des Knotenverzeichnisses festgestellt, wie die Kommunikation mit dem anderen Exemplar hergestellt werden kann.

Im Handbuch *Command Reference* finden Sie Informationen darüber, welche Art von Verbindung für die Ausführung des jeweiligen Befehls erforderlich ist.

Die DB2-Unterstützung für mehrere Exemplare ist je nach Betriebssystem unterschiedlich. Informationen, wie mehrere DB2-Exemplar auf einer Maschine definiert werden, finden Sie im Handbuch *Einstieg* für die entsprechende Plattform.

Zur Herstellung der Verbindung mit einem anderen Exemplar, das auch ein fernes Exemplar sein kann, verwenden Sie den Befehl ATTACH, wie im Handbuch *Command Reference* beschrieben.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Steuerzentrale zu verwenden:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Exemplare** angezeigt wird.
2. Klicken Sie auf dem Exemplar, für das eine Verbindung hergestellt werden soll.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Namen des ausgewählten Exemplars.
4. Geben Sie im DB2-Fenster 'Verbindung herstellen' Ihre Benutzer-ID und das zugehörige Kennwort ein und klicken Sie anschließend **OK** an.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Verbindung für das Exemplar herzustellen:

```
db2 attach to <datenbankname>
```

Um z. B. eine Verbindung zu dem Exemplar mit dem Namen testdb2 herzustellen, das zuvor im Knotenverzeichnis katalogisiert wurde, müssen Sie folgenden Befehl eingeben:

```
db2 attach to testdb2
```

Wenn die Wartungsaktivitäten für das Exemplar testdb2 beendet sind, kann die Verbindung mit diesem Exemplar durch Ausführen des folgenden Befehls *freigegeben* werden:

```
db2 detach
```

## Organisieren und Gruppieren von Objekten nach Schema

Datenbankobjektnamen bestehen aus einer einzelnen Kennung, oder sie sind *über ein Schema qualifizierte Objekte* mit zwei Kennungen. Das Schema, d. h. die höherwertige Komponente, eines dementsprechend qualifizierten Objekts ist eine Art, Objekte in der Datenbank zu klassifizieren oder zu gruppieren. Wenn ein Objekt wie eine Tabelle, eine Sicht, ein Aliasname, ein benutzerdefinierter Datentyp, eine Funktion, ein Index, ein Paket oder ein Auslöser erstellt wird, wird es einem Schema zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt entweder explizit oder implizit.

Explizite Verwendung des Schemas tritt auf, wenn Sie die höherwertige Komponente eines zweiteiligen Objektnamens beim Verweisen auf das Objekt in einer Anweisung verwenden. Der Benutzer A führt zum Beispiel eine Anweisung CREATE TABLE in Schema C wie folgt aus:

```
CREATE TABLE C.X (COL1 INT)
```

Implizite Verwendung des Schemas tritt auf, wenn Sie die höherwertige Komponente eines zweiteiligen Objektnamens nicht verwenden. Wenn dies eintritt, wird anhand des Sonderregisters CURRENT SCHEMA der Schemenname angegeben, mit dem die höherwertige Komponente des Objektnamens vervoll-

ständig werden soll. Der Anfangswert von CURRENT SCHEMA ist die Berechtigungs-ID des Benutzers der aktuellen Sitzung. Wenn Sie diesen Wert während der aktuellen Sitzung ändern wollen, können Sie das Sonderregister mit der Anweisung SET SCHEMA auf einen anderen Schemennamen einstellen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Wie in „Definition von Systemkatalogtabellen“ auf Seite 119 beschrieben, werden bei der Erstellung einer Datenbank einige Objekte innerhalb bestimmter Schemata erstellt.

In dynamischen SQL-Anweisungen verwendet ein über ein Schema qualifizierter Objektname implizit den Wert des Sonderregisters CURRENT SCHEMA als Qualifikationsmerkmal für Objektnamenverweise ohne Qualifikationsmerkmal. In statischen SQL-Anweisungen gibt die Vorkompilierungs-/Bindeoption QUALIFIER implizit das Qualifikationsmerkmal für Datenbankobjektnamen ohne Qualifikationsmerkmal an.

Bevor Sie eigene Objekte erstellen, müssen Sie entscheiden, ob Sie sie im eigenen Schema erstellen wollen oder ob Sie ein anderes Schema verwenden wollen, das die Objekte logisch gruppiert. Wenn Objekte erstellt werden, die gemeinsam benutzt werden sollen, kann die Verwendung eines anderen Schemennamens sehr vorteilhaft sein. Weitere Informationen dazu, wie ein Schema explizit erstellt wird, finden Sie in „Erstellen eines Schemas“ auf Seite 131.

## **Aktivieren der Parallelität**

Zur Nutzung der Parallelität innerhalb einer Datenbankpartition oder einer nichtpartitionierten Datenbank müssen Sie die Konfigurationsparameter ändern. Mit der partitionsinternen Parallelität können Sie z. B. mehrere Prozessoren einer SMP-Maschine (SMP = Symmetric Multi-Processor) nutzen.

### **Aktivieren der partitionsinternen Parallelität**

Die Steuerzentrale kann zum Ermitteln oder Ändern der Werte für individuelle Einträge in einer spezifischen Datenbank oder der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers verwendet werden.

Zum Ermitteln der Werte für individuelle Einträge in einer bestimmten Datenbank oder der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers können Sie auch die Befehle GET DATABASE CONFIGURATION und GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION verwenden. Zur Änderung einzelner Einträge für eine bestimmte Datenbank oder in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers werden die Befehle UPDATE DATABASE CONFIGURATION bzw. UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION verwendet.

Konfigurationsparameter, die sich auf die partitionsinterne Parallelität auswirken, sind die Datenbankmanagerparameter *max\_querydegree* und *intra\_parallel*

sowie der Datenbankparameter *dft\_degree*. Weitere Informationen zu Konfigurationsparametern finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

### **Aktivieren der partitionsinternen Abfrageparallelität**

Zur Einrichtung der partitionsinternen Abfrageparallelität müssen Sie Konfigurationsparameter der Datenbank und des Datenbankmanagers ändern.

#### **INTRA\_PARALLEL**

Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers. Weitere Informationen zu diesem Konfigurationsparameter finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

#### **DFT\_DEGREE**

Konfigurationsparameter der Datenbank. Definiert den Standardwert für die Bindeoption DEGREE und das Sonderregister CURRENT DEGREE. Weitere Informationen zu diesem Parameter finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

#### **DEGREE**

Option für den Vorcompiler bzw. das Binden von statischem SQL. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Command Reference*.

#### **CURRENT DEGREE**

Sonderregister für dynamisches SQL. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Weitere Informationen zu den Einstellungen der Konfigurationsparameter und zur Einrichtung von Anwendungen für die Parallelverarbeitung finden Sie im Abschnitt zum Konfigurieren von DB2 im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

### **Aktivieren der partitionsübergreifenden Abfrageparallelität**

Partitionsübergreifende Parallelität tritt entsprechend der Anzahl von Datenbankpartitionen und der Verteilung von Daten auf diese Partitionen automatisch auf.

#### **Aktivieren der Dienstprogrammparallelität**

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Aktivierung der partitionsinternen Parallelität für folgende Dienstprogramme:

- LOAD
- CREATE INDEX
- BACKUP DATABASE / TABLE SPACE
- RESTORE DATABASE / TABLE SPACE

Partitionsübergreifende Parallelität für diese Dienstprogramme tritt entsprechend der Anzahl von Datenbankpartitionen automatisch auf.

**LOAD:** Das Dienstprogramm LOAD nutzt Parallelität automatisch, Sie können aber auch die folgenden Parameter im Befehl LOAD verwenden:

- CPU\_PARALLELISM
- DISK\_PARALLELISM

Informationen zum Befehl LOAD finden Sie im Handbuch *Versetzen von Daten Dienstprogramme und Referenz*.

**AutoLoader:** Sie können mehrere Trennprozesse (SPLIT) für das Dienstprogramm AutoLoader angeben, indem Sie den Parameter MODIFIED BY ANYORDER für die Angabe LOAD in der Datei `auto-loader.cfg` angeben. Weitere Informationen finden Sie in *Versetzen von Daten Dienstprogramme und Referenz*.

**CREATE INDEX:** Für die Aktivierung der Parallelität bei der Erstellung eines Index gilt:

- Der Konfigurationsparameter INTRA\_PARALLEL des Datenbankmanagers muß aktiviert (ON) sein.
- Die Tabelle muß ausreichend groß sein, um die Parallelität vorteilhaft nutzen zu können.
- Auf einer SMP-Maschine müssen mehrere Prozessoren aktiviert sein.

Im Handbuch *SQL Reference* finden Sie Informationen zur Anweisung CREATE INDEX.

## Ermöglichen der Datenpartitionierung

In einer Mehrpartitions Umgebung können Sie eine Datenbank von jedem Knoten aus erstellen, der in der Datei `db2nodes.cfg` vorhanden ist. Verwenden Sie hierzu den Befehl CREATE DATABASE oder die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) `sqlcrea()`. Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern *Command Reference* und *Administrative API Reference*.

Bevor Sie eine partitionierte Datenbank erstellen, müssen Sie bestimmen, ob Sie ein lokaler oder ein ferner Client zu dem Exemplar sind, in dem die Datenbank erstellt werden soll. Als nächstes müssen Sie die Verbindung (mit ATTACH) zu dem Exemplar herstellen. Darüber hinaus müssen Sie festlegen, welche Datenbankpartition der Katalogknoten für die Datenbank werden soll. Die Datenbankpartition, zu der Sie die Verbindung (mit ATTACH) herstellen und den Befehl CREATE DATABASE auswählen, wird zum *Katalogknoten* für diese spezielle Datenbank.

Der Katalogknoten ist die Datenbankpartition, in der alle Systemkatalogtabellen gespeichert werden. Jeglicher Zugriff auf die Systemtabellen muß über diese Datenbankpartition erfolgen. Alle Objekte zusammengesetzter

Datenbanken (Oberflächen, Server, Kurznamen usw.) werden in den Systemkatalogtabellen auf diesem Knoten gespeichert.

Wenn möglich, sollten Sie jede Datenbank in einem getrennten Exemplar erstellen. Falls dies nicht möglich ist (d. h., Sie müssen mehr als eine Datenbank pro Exemplar erstellen), sollten Sie die Katalogknoten auf die verfügbaren Datenbankpartitionen verteilen. Dadurch verringern sich Konkurrenzsituationen beim Abrufen von Katalogdaten in einer einzelnen Datenbankpartition.

**Anmerkung:** Sie sollten regelmäßig eine Sicherung des Katalogknotens durchführen und nach Möglichkeit vermeiden, andere Daten auf ihm zu speichern, da andere Daten die für die Sicherung benötigte Zeit verlängern.

Wenn Sie eine Datenbank erstellen, wird sie automatisch in allen Datenbankpartitionen erstellt, die in der Datei `db2nodes.cfg` definiert sind.

Wenn die erste Datenbank im System erstellt wird, wird ein Systemdatenbankverzeichnis gebildet. An dieses werden Informationen zu anderen Datenbanken, die Sie erstellen, angehängt. Das Systemdatenbankverzeichnis heißt `sqldbdir` und befindet sich im Verzeichnis `sqllib` unter Ihrem Benutzerverzeichnis. Dieses Verzeichnis muß sich in einem gemeinsam benutzten Dateisystem (z. B. NFS auf UNIX-Plattformen) befinden, weil es nur ein Systemdatenbankverzeichnis für alle Datenbankpartitionen gibt, die zu einer partitionierten Datenbank gehören.

Ebenfalls im Verzeichnis `sqldbdir` befindet sich die Systemintensionsdatei. Sie hat den Namen `sqldbins` und stellt sicher, daß die Datenbankpartitionen synchronisiert bleiben. Diese Datei muß ebenfalls in einem gemeinsam benutzten Dateisystem sein, da es innerhalb aller Datenbankpartitionen nur ein Verzeichnis gibt. Die Datei wird von allen Partitionen, die die Datenbank bilden, gemeinsam benutzt.

Zur Nutzung der Datenpartitionierung müssen Konfigurationsparameter geändert werden. Mit Hilfe der Befehle `GET DATABASE CONFIGURATION` und `GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION` können Sie die Werte für einzelne Einträge in einer bestimmten Datenbank oder in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers ermitteln. Zur Änderung einzelner Einträge in einer bestimmten Datenbank oder in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers werden die Befehle `UPDATE DATABASE CONFIGURATION` bzw. `UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION` verwendet.

Zu den Konfigurationsparametern des Datenbankmanagers mit Auswirkung auf eine partitionierte Datenbank gehören `conn_elapse`, `fcnum_anchors`,

*fcm\_num\_buffers, fcm\_num\_connect, fcm\_num\_rqb, max\_connreties, max\_coordagents, max\_time\_diff, num\_poolagents* und *stop\_start\_time*.

Weitere Informationen zu Konfigurationsparametern finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

### **BACKUP DATABASE / TABLE SPACE**

Gehen Sie wie folgt vor, um die E/A-Parallelität für die Sicherung einer Datenbank oder eines Tabellenbereichs zu aktivieren:

- Verwenden Sie mehr als einen Zieldatenträger.
- Konfigurieren Sie Tabellenbereiche für parallele E/A.
- Verwenden Sie den Parameter PARALLELISM im Befehl BACKUP, um den Grad der Parallelität anzugeben.
- Verwenden Sie den Parameter WITH anzahl-puffer BUFFERS im Befehl BACKUP, damit genügend Pufferspeicher für den Grad der Parallelität vorhanden ist. Die Anzahl der Puffer sollte der Summe aus der Anzahl Ihrer Zieldatenträger und dem ausgewählten Grad der Parallelität plus einigen zusätzlichen Puffern entsprechen.

Verwenden Sie ferner einen Sicherungspuffer, für dessen Größe folgendes gilt:

- So groß wie möglich. 4 MB oder 8 MB (1024 oder 2048 Seiten) ist eine zweckmäßige Faustregel.
- Mindestens so groß wie das größte Produkt ( $\text{EXTENTSIZE} * \text{Anzahl der Behälter}$ ) der zu sichernden Tabellenbereiche.

Im Handbuch *Command Reference* finden Sie Informationen zum Befehl BACKUP DATABASE.

### **RESTORE DATABASE / TABLE SPACE**

Gehen Sie wie folgt vor, um die E/A-Parallelität für das Wiederherstellen einer Datenbank oder eines Tabellenbereichs zu aktivieren:

- Verwenden Sie mehr als einen Quelledatenträger.
- Konfigurieren Sie Tabellenbereiche für parallele E/A.
- Verwenden Sie den Parameter PARALLELISM im Befehl RESTORE, um den Grad der Parallelität anzugeben.
- Verwenden Sie den Parameter WITH anzahl-puffer BUFFERS im Befehl RESTORE, damit genügend Pufferspeicher für den Grad der Parallelität vorhanden ist. Die Anzahl der Puffer sollte der Summe aus der Anzahl Ihrer Zieldatenträger und dem ausgewählten Grad der Parallelität plus einigen zusätzlichen Puffern entsprechen.

Verwenden Sie ferner einen Wiederherstellungspuffer, für dessen Größe folgendes gilt:

- So groß wie möglich. 4 MB oder 8 MB (1024 oder 2048 Seiten) ist eine zweckmäßige Faustregel.
- Mindestens so groß wie das größte Produkt (EXTENTSIZE \* Anzahl der Behälter) der wiederherzustellenden Tabellenbereiche.
- Dieselbe Größe oder ein gerades Vielfaches der Größe des Sicherungspuffers.

Im Handbuch *Command Reference* finden Sie Informationen zum Befehl RESTORE DATABASE.

## Stoppen von DB2

Der Befehl **db2stop** kann nur auf dem Server ausgeführt werden. Bei Ausführung dieses Befehls sind keine Datenbankverbindungen zulässig. Wenn es Exemplarverbindungen (mit ATTACH) gibt, werden diese zwangsweise getrennt, bevor DB2 gestoppt wird.

**Anmerkung:** Wenn Sitzungen des Befehlszeilenprozessors einem Exemplar zugeordnet sind, müssen Sie jede dieser Sitzungen einzeln durch Ausführen des Befehls **terminate** beenden, bevor Sie den Befehl **db2stop** ausführen. Der Befehl **db2stop** stoppt das durch die Umgebungsvariable DB2INSTANCE definierte Exemplar.

Zum Stoppen eines DB2-Exemplars auf Ihrem System sind folgende Schritte erforderlich:

1. Melden Sie sich mit einer Benutzer-ID oder einem Benutzernamen an, der über die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMANT verfügt, an das Exemplar an bzw. stellen Sie die Verbindung (Attach) zu dem Exemplar her. Oder melden Sie sich als Exemplareigner an.
2. Zeigen Sie alle Anwendungen und Benutzer an, die mit der Datenbank, die Sie stoppen wollen, verbunden sind. Lassen Sie eine Liste der Anwendungen anzeigen, um sicherzugehen, daß keine wichtigen oder kritischen Anwendungen aktiv sind. Hierfür benötigen Sie die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMANT.
3. Erzwingen Sie die Trennung aller Anwendungen und Benutzer von der Datenbank. Für das Erzwingen der Trennung von Benutzern benötigen Sie die Berechtigung SYSADM oder SYSCTRL.
4. Führen Sie unter UNIX-Betriebssystemen die Startprozedur wie folgt aus:
 

```

      . INSTHOME/sqllib/db2profile      (für Bourne- oder Korn-Shell)
      source INSTHOME/sqllib/db2cshrc  (für C-Shell)
      
```

Dabei ist INSTHOME das Benutzerverzeichnis des Exemplars, das Sie verwenden wollen.

5. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um das Exemplar zu stoppen:

- a. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Exemplare** angezeigt wird.
- b. Klicken Sie auf allen Exemplaren, die gestoppt werden sollen.
- c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einem der ausgewählten Exemplare und wählen Sie dann im Kontextmenü **Stoppen** aus.
- d. Klicken Sie im Fenster 'Stoppen bestätigen' auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um das Exemplar zu stoppen:

```
db2stop
```

---

## Details beim Erstellen einer Datenbank

Vor dem Erstellen einer Datenbank sollten Sie folgende Punkte in Betracht ziehen bzw. ausführen:

- Entwerfen logischer und physischer Datenbankmerkmale
- Erstellen eines Exemplars
- Einrichten der Umgebungsvariablen und der Profilregistrierdatenbank
- DB2-Verwaltungs-Server (DAS)
- Erstellen einer Knotenkonfigurationsdatei
- Erstellen der Datenbankkonfigurationsdatei
- Aktivieren der FCM-Kommunikation

### Entwerfen logischer und physischer Datenbankmerkmale

Sie müssen bestimmte Entscheidungen zum logischen und physischen Aufbau der Datenbank treffen, bevor Sie eine Datenbank erstellen. Weitere Informationen zum logischen und physischen Datenbankdesign finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

### Erstellen eines Exemplars

Ein Exemplar ist ein logische Datenbankmanagerumgebung, in der Sie Datenbanken katalogisieren und Konfigurationsparameter setzen. Bei Bedarf können Sie mehrere Exemplare erstellen. Mehrere Exemplare können beispielsweise zu folgenden Zwecken wünschenswert sein:

- Betreiben eines Exemplars für die Entwicklungsumgebung und ein weiteres für die Geschäftsumgebung
- Anpassen eines Exemplars für eine bestimmte Umgebung
- Begrenzen des Zugriffs auf sensible Daten
- Steuern der Erteilung der Berechtigung SYSADM, SYSCTRL, und SYSMAINT für jedes Exemplar
- Optimieren der Datenbankmanagerkonfiguration für jedes Exemplar

- Begrenzen der durch den Ausfall eines Exemplars entstehenden Auswirkungen, d. h. bei einem Ausfall ist nur jeweils ein Exemplar betroffen und die übrigen Exemplare funktionieren weiterhin ordnungsgemäß.

Beim Arbeiten mit mehreren Exemplaren ergeben sich allerdings auch die folgenden geringfügigen Nachteile:

- Für jedes Exemplar sind zusätzliche Systemressourcen (virtueller Speicher und Plattenspeicherplatz) erforderlich.
- Der Verwaltungsaufwand ist größer, da mehrere Exemplare zu verwalten sind.

Im Exemplarverzeichnis werden alle Informationen für ein Datenbankexemplar gespeichert. Sobald das Exemplarverzeichnis erstellt ist, können Sie dessen Position nicht mehr ändern. Das Verzeichnis enthält folgendes:

- Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers
- Systemdatenbankverzeichnis
- Knotenverzeichnis
- DB2-Diagnosedatei (`db2diag.log`)
- Knotenkonfigurationsdatei (`db2nodes.cfg`)
- Alle weiteren Dateien mit Debug-Informationen, wie z. B. den Speicherausgang der Ausnahme- und Registrierdaten oder den Aufrufstapel für die DB2-Prozesse.

Unter UNIX-Betriebssystemen befindet sich das Exemplarverzeichnis im Verzeichnis `INSTHOME/sql1ib`, wobei `INSTHOME` das Benutzerverzeichnis des Exemplareigners ist.

In Systemen mit partitionierten Datenbanken wird das Exemplarverzeichnis von allen Datenbankpartitions-Servern, die zu dem Exemplar gehören, gemeinsam benutzt. Darum muß das Exemplarverzeichnis auf einem gemeinsam benutzten Netzwerklaufwerk erstellt werden, auf das alle Maschinen des Exemplars zugreifen können.

Als Teil Ihres Installationsverfahrens erstellen Sie ein Anfangsexemplar von DB2 mit dem Namen „DB2“. Unter UNIX kann dem Anfangsexemplar jeder beliebige Name zugeordnet werden, der den geltenden Namenskonventionen entspricht. Der Exemplarname wird zum Definieren der Verzeichnisstruktur verwendet.

Damit dieses Exemplar sofort verwendet werden kann, wird bei der Installation folgendes festgelegt:

- Die Umgebungsvariable `DB2INSTANCE` wird auf „DB2“ gesetzt.
- Die Variable der DB2-Registrierdatenbank `DB2INSTDEF` wird auf „DB2“ gesetzt.

Unter UNIX kann dem Standardexemplar jeder beliebige Name zugeordnet werden, der den geltenden Namenskonventionen entspricht.

Diese Einstellungen legen „DB2“ als das Standardexemplar fest. Sie können das Standardexemplar erst ändern, nachdem Sie ein weiteres Exemplar erstellt haben.

Vor dem Arbeiten mit DB2 muß die Datenbankumgebung für jeden Benutzer aktualisiert werden, so daß sie auf ein Exemplar zugreifen und die DB2-Programme ausführen kann. Dies gilt für alle Benutzer (einschließlich der Benutzer mit Verwaltungsaufgaben).

Auf UNIX-Betriebssystemen werden Beispielprozedurdateien bereitgestellt, die Sie beim Einrichten der Datenbankumgebung unterstützen. Folgende Dateien werden bereitgestellt: `db2profile` für Bourne- oder Korn-Shell und `db2cshrc` für C-Shell. Diese Prozeduren befinden sich im Unterverzeichnis `sqllib` im Benutzerverzeichnis des Exemplareigners. Der Exemplareigner oder jeder beliebige Benutzer, der zur `SYSADM`-Gruppe des Exemplars gehört, kann die Prozedur für alle Benutzer eines Exemplars anpassen. Die Prozedur kann statt dessen auch kopiert und für jeden Benutzer separat angepaßt werden.

Die Beispielprozedur enthält Anweisungen für folgende Aufgaben:

- Aktualisieren eines Benutzerpfads (PATH) durch Hinzufügen der folgenden Verzeichnisse zum vorhandenen Suchpfad: die Unterverzeichnisse `bin`, `adm` und `misc` unter `sqllib` im Benutzerverzeichnis des Exemplareigners
- Setzen der Umgebungsvariablen `DB2INSTANCE` auf den Exemplarnamen

### **Automatisches Einrichten der DB2-Umgebung**

**Anmerkung:** Diese Angaben gelten nur für Umgebungen mit UNIX-Betriebssystemen.

Standardmäßig wirken sich die Prozeduren nur für die Dauer der aktuellen Sitzung auf die Benutzerumgebung aus. Sie können die Datei `.profile` ändern, damit Sie die Prozedur `db2profile` automatisch ausführt, wenn sich der Benutzer über die Bourne- oder Korn-Shell anmeldet. Für Benutzer der C-Shell können Sie die Datei `.login` so modifizieren, daß sie die Prozedurdatei `db2shrc` ausführt.

Fügen Sie den Prozedurdateien `.profile` oder `.login` eine der folgenden Anweisungen hinzu:

- Fügen Sie für Benutzer, die eine Version der Prozedur gemeinsam benutzen, folgendes hinzu:

```
. INSHOME/sqllib/db2profile    (für Bourne- oder Korn-Shell)
source INSHOME/sqllib/db2cshrc (für C-Shell)
```

Dabei ist `INSTHOME` das Benutzerverzeichnis des Exemplars, das Sie verwenden wollen.

- Fügen Sie für Benutzer, die eine angepasste Version der Prozedur in ihrem Benutzerverzeichnis verwenden, folgendes hinzu:

```
. USERHOME/db2profile      (für Bourne- oder Korn-Shell)
source USERHOME/db2cshrc   (in C-Shell)
```

Dabei ist `USERHOME` das Benutzerverzeichnis des Benutzers.

## Manuelles Einrichten der DB2-Umgebung

**Anmerkung:** Diese Angaben gelten nur für Umgebungen mit UNIX-Betriebssystemen.

Geben Sie nach der Eingabeaufforderung eine der folgenden Anweisungen ein, um das zu verwendende Exemplar auszuwählen. Der Punkt (.) und das Leerzeichen sind erforderliche Angaben.

- Fügen Sie für Benutzer, die eine Version der Prozedur gemeinsam benutzen, folgendes hinzu:

```
. INSTHOME/sql1lib/db2profile  (für Bourne- oder Korn-Shell)
source INSTHOME/sql1lib/db2cshrc (für C-Shell)
```

Dabei ist `INSTHOME` das Benutzerverzeichnis des Exemplars, das Sie verwenden wollen.

- Fügen Sie für Benutzer, die eine angepasste Version der Prozedur in ihrem Benutzerverzeichnis verwenden, folgendes hinzu:

```
. USERHOME/db2profile      (für Bourne- oder Korn-Shell)
source USERHOME/db2cshrc   (in C-Shell)
```

Dabei ist `USERHOME` das Benutzerverzeichnis des Benutzers.

Wenn Sie mehrere Exemplare zugleich verwenden wollen, führen Sie die Prozedur für jedes Exemplar, das Sie verwenden wollen, in einem separaten Fenster aus. Angenommen, Sie verfügen über die beiden Exemplare `test` und `prod` mit den Benutzerverzeichnissen `/u/test` und `/u/prod`.

Fenster 1:

- Geben Sie in einer Bourne- oder Korn-Shell folgendes ein:

```
. /u/test/sql1lib/db2profile
```

- Geben Sie in einer C-Shell folgendes ein:

```
source /u/test/sql1lib/db2cshrc
```

Fenster 2:

- Geben Sie in einer Bourne- oder Korn-Shell folgendes ein:

```
. /u/prod/sql1lib/db2profile
```

- Geben Sie in einer C-Shell folgendes ein:

```
source /u/prod/sql1lib/db2cshrc
```

Verwenden Sie das Fenster 1, um mit dem Exemplar `test` zu arbeiten, und das Fenster 2, um mit dem Exemplar `prod` zu arbeiten.

**Anmerkung:** Geben Sie den Befehl **which db2** ein, um sicherzustellen, daß Ihr Suchpfad korrekt eingerichtet ist. Dieser Befehl gibt den absoluten Pfad der ausführbaren Datei des DB2 CLPs zurück. Vergewissern Sie sich, daß sich diese Datei im Unterverzeichnis `sql1lib` des Exemplars befindet.

### Mehrere Exemplare auf einem System

Es ist möglich, mehr als ein Exemplar auf einem System zu betreiben. Sie können jedoch nur jeweils innerhalb eines Exemplars von DB2 gleichzeitig arbeiten.

Jedem Exemplar wird der *Exemplareigner* und die Systemverwaltungsgruppe (SYSADM) zugeordnet. Dies geschieht bei der Erstellung des Exemplars. Eine Benutzer-ID bzw. ein Benutzername kann nur für ein Exemplar verwendet werden. Diese Benutzer-ID bzw. dieser Benutzername wird auch als der *Exemplareigner* bezeichnet.

Jeder *Exemplareigner* muß über ein eindeutiges Benutzerverzeichnis verfügen. Alle erforderlichen Dateien zum Ausführen des Exemplars werden im Benutzerverzeichnis der Benutzer-ID bzw. des Benutzernamens des *Exemplareigners* erstellt. Falls es erforderlich wird, die Benutzer-ID bzw. den Benutzernamen des *Exemplareigners* aus dem System zu entfernen, könnten Sie dem Exemplar zugeordnete Dateien sowie den Zugriff auf in diesem Exemplar gespeicherte Daten verlieren. Daher ist es empfehlenswert, die Benutzer-ID bzw. den Benutzernamen eines *Exemplareigners* ausschließlich für die Ausführung von DB2 zu dedizieren.

Die Primärgruppe des *Exemplareigners* ist ebenfalls von Bedeutung. Diese Primärgruppe wird automatisch zur Systemverwaltungsgruppe des Exemplars und erhält die Berechtigung SYSADM für das Exemplar. Andere Benutzer-IDs oder Benutzernamen, die Mitglieder der Primärgruppe des Exemplars sind, erhalten ebenfalls diese Berechtigungsstufe. Aus diesem Grund kann es wünschenswert sein, die Benutzer-ID bzw. den Benutzernamen des *Exemplareigners* einer Primärgruppe zuzuordnen, die für die Verwaltung von Exemplaren reserviert ist. (Stellen Sie außerdem sicher, daß der Benutzer-ID bzw. dem Benutzernamen des *Exemplareigners* eine Primärgruppe zugeordnet ist. Andernfalls wird die Standardprimärgruppe des Systems verwendet.)

Wenn Sie bereits über eine Gruppe verfügen, die Sie als Systemverwaltungsgruppe für das Exemplar verwenden wollen, können Sie diese Gruppe einfach

beim Erstellen der Benutzer-ID bzw. des Benutzernamens des Exemplareigners als Primärgruppe zuordnen. Fügen Sie andere Benutzer, denen Sie die Verwaltungsberechtigung für das Exemplar erteilen wollen, derjenigen Gruppe hinzu, die als Systemverwaltungsgruppe zugeordnet ist.

Wenn Sie die Berechtigung SYSADM für die einzelnen Exemplare voneinander trennen wollen, stellen Sie sicher, daß jede Benutzer-ID bzw. jeder Benutzername eines Exemplareigners eine andere Primärgruppe verwendet. Bei Verwendung einer allgemeinen Berechtigung SYSADM für mehrere Exemplare können Sie jedoch dieselbe Primärgruppe für mehrere Exemplare verwenden.

### Hinzufügen eines Exemplars

Wenn Sie über Administratorberechtigung für OS/2 verfügen, der Administratorengruppe unter Windows NT angehören oder die Root-Berechtigung für UNIX-Plattformen besitzen, können Sie zusätzliche DB2-Exemplare hinzufügen. Die Maschine, auf der das Exemplar hinzugefügt wird, wird als Exemplareignermaschine (Knoten Null) definiert. Fügen Sie Exemplare unbedingt auf einer Maschine hinzu, auf der sich ein Verwaltungs-Server befindet.

Führen Sie zum Hinzufügen eines zusätzlichen Exemplars folgende Schritte aus:

1. Melden Sie sich mit einer Benutzer-ID oder einem Benutzernamen an, die bzw. der über Administratorberechtigung verfügt oder der lokalen Administratorengruppe angehört.
2. Verwenden Sie zum Hinzufügen eines Exemplars eine der folgenden Methoden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Steuerzentrale einzusetzen:

- a. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Exemplare** angezeigt wird.
- b. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Exemplarordner und wählen Sie dann im Kontextmenü **Hinzufügen** aus.
- c. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie anschließend auf **Anwenden**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um ein Exemplar hinzuzufügen:

```
db2icrt <exemplarname>
```

3. Erstellen Sie einen Verwaltungs-Server.

Bei der Verwendung des Befehls **db2icrt** zum Hinzufügen eines zusätzlichen DB2-Exemplars sollten Sie den Anmeldenamen des Exemplareigners und wahlfrei die Authentifizierungsart des Exemplars angeben. Die Authentifizie-

rungsart gilt für alle Datenbanken, die unter diesem Exemplar erstellt werden. Die Authentifizierungsart ist eine Anweisung, wo die Identifikationsüberprüfung von Benutzern stattfinden soll. Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie in „Kapitel 5. Steuern des Datenbankzugriffs“ auf Seite 243.

**Anmerkung:** Mit dem Befehl **db2iupdt** können Sie die vorhandene Exemplarkonfiguration aktualisieren.

Mit der Umgebungsvariablen DB2INSTPROF können Sie die Position des in DB2PATH angegebenen Exemplarverzeichnisses ändern. Sie benötigen dafür den Schreibzugriff für das Exemplarverzeichnis. Wenn die Verzeichnisse in einem anderen Pfad als DB2PATH erstellt werden sollen, müssen Sie DB2INSTPROF setzen, **BEVOR** Sie den Befehl **db2icrt** eingeben.

**DB2 Enterprise - Extended Edition: Details zum Hinzufügen von Exemplaren:** Bei Verwendung von DB2 Universal Database Enterprise - Extended Edition müssen Sie außerdem deklarieren, daß Sie ein neues Exemplar hinzufügen, bei dem es sich um ein partitioniertes Datenbanksystem handelt. Verwenden Sie dazu in der Befehlszeile den Parameter **-s eee**.

**UNIX - Details zum Erstellen von Exemplaren:** Beim Arbeiten mit UNIX-Betriebssystemen verfügt der Befehl **db2icrt** über die folgenden wahlfreien Parameter:

- **-h** oder **-?**  
Dieser Parameter zeigt ein Hilfemenü für den Befehl an.
- **-d**  
Dieser Parameter konfiguriert den Debug-Modus für die Fehlerbestimmung.
- **-a IdentArt**  
Dieser Parameter gibt die Identifikationsüberprüfungsart für das Exemplar an. Gültige Identifikationsüberprüfungsarten sind SERVER, CLIENT, DCS und DCE. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird standardmäßig die Identifikationsüberprüfungsart SERVER verwendet, wenn ein DB2-Server installiert ist. Ansonsten wird die Option CLIENT verwendet.

**Anmerkungen:**

1. Die für das Exemplar angegebene Identifikationsüberprüfungsart gilt für alle Datenbanken, die zu diesem Exemplar gehören.
  2. Für UNIX-Betriebssysteme ist die Identifikationsüberprüfungsart DCE keine zulässige Option.
- **-u AbgeschirmtID**  
Dieser Parameter gibt den Benutzer an, unter dem die abgeschirmten benutzerdefinierten Funktionen (UDFs) und die gespeicherten Prozeduren ausgeführt werden. Dies ist nicht erforderlich, wenn Sie den DB2-Client

oder den DB2 Application Development Client installieren. Für andere DB2-Produkte ist dieser Parameter erforderlich.

**Anmerkung:** AbgeschirmtID kann nicht „root“ oder „bin“ sein.

- -p AnschlußName

Dieser Parameter gibt an, welcher TCP/IP-Servicename bzw. welche TCP/IP-Anschlußnummer verwendet werden soll. Dieser Wert wird anschließend in der Datenbankkonfigurationsdatei des Exemplars gesetzt.

- -s ExemplarArt

Ermöglicht das Hinzufügen verschiedener Exemplararten. Zulässige Exemplararten sind: ee, eee und client.

Beispiele:

- Zum Hinzufügen eines Exemplars für einen DB2-Server können Sie folgenden Befehl verwenden:

```
db2icrt -u db2fenc1 db2inst1
```

- Wenn Sie nur DB2 Connect Enterprise Edition installiert haben, können Sie den Exemplarnamen wie folgt als abgeschirmte ID verwenden:

```
db2icrt -u db2inst1 db2inst1
```

- Zum Hinzufügen eines Exemplars für einen DB2-Client können Sie folgenden Befehl verwenden:

```
db2icrt db2inst1 -s client
```

DB2-Client-Exemplare werden erstellt, wenn eine Workstation mit anderen Datenbank-Servern verbunden werden soll und auf der Workstation selbst keine lokale Datenbank benötigt wird.

**Windows NT - Details zum Erstellen von Exemplaren:** Beim Arbeiten mit dem Betriebssystem Windows NT verfügt der Befehl **db2icrt** über die folgenden wahlfreien Parameter:

- -s ExemplarArt

Ermöglicht das Erstellen verschiedener Exemplararten. Zulässige Exemplararten sind: ee, eee und client.

- /p:ExemplarProf\_Pfad

Dies ist ein wahlfreier Parameter zur Angabe eines anderen Exemplarprofilpfads. Wenn Sie den Pfad nicht angeben wird das Exemplarverzeichnis als Unterverzeichnis von SQLLIB erstellt und erhält den gemeinsam benutzten Namen DB2 verknüpft mit dem Exemplarnamen. Jedem Benutzer in der Domäne werden automatisch Lese- und Schreibberechtigungen erteilt. Die Berechtigungen können geändert werden, um den Zugriff auf das Verzeichnis einzuschränken.

Wenn Sie einen anderen Exemplarprofilpfad angeben, müssen Sie ein gemeinsames Laufwerk oder Verzeichnis erstellen.

- /u:benutzername,kennwort

Beim Erstellen einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken müssen Sie den Anmelde- und den Kontonamen sowie das Kennwort des DB2-Services deklarieren.

- /r:Basis\_Anschluß,End\_Anschluß

Dies ist ein wahlfreier Parameter zum Angeben des TCP/IP-Anschlußbereichs für den FCM (Fast Communications Manager). Beim Angeben des TCP/IP-Anschlußbereichs müssen Sie sicherstellen, daß der Anschlußbereich auf allen Maschinen des Partitionsdatenbanksystems verfügbar ist.

Unter DB2 für Windows NT Enterprise - Extended Edition könnten Sie beispielsweise folgendes eingeben:

```
db2icrt exempl -s eee
/p:\maschineA\db2mpp
/u:ihrname,ihrkennwort /r:9010,9015
```

**Anmerkung:** Der Befehl **db2icrt** erteilt dem zum Erstellen des Exemplars verwendeten Benutzernamen die Berechtigungen zum Ausführen folgender Operationen:

- Verarbeiten von Prozessen auf Betriebssystemebene
- Erstellen eines Token-Objekts
- Anheben von Quoten
- Anmelden als Service
- Ersetzen eines Tokens auf Prozeßebene

Das Exemplar benötigt diese Benutzerberechtigungen zum Zugreifen auf das gemeinsame Laufwerk, zur Identifikationsüberprüfung des Benutzereintrags und zum Ausführen von DB2 als Windows NT-Dienst.

### Auflisten der Exemplare

Gehen Sie wie folgt vor, um mit Hilfe der Steuerzentrale eine Liste aller auf dem System verfügbaren Exemplare abzurufen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Exemplare** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Exemplarordner und wählen Sie dann im Kontextmenü **Hinzufügen** aus.
3. Klicken Sie im Fenster „Datenbank hinzufügen“ auf **Aktualisieren**.
4. Klicken Sie auf den Pfeil für die verdeckte Liste, um eine Liste der fernen Datenbankexemplare anzuzeigen.
5. Klicken Sie auf **Abbruch**, um das Fenster zu schließen.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um alle auf dem System verfügbaren Exemplare aufzulisten:

```
db2ilist
```

Geben Sie folgendes ein, um zu ermitteln, welches Exemplar für die aktuelle Sitzung relevant ist:

```
set db2instance
```

**Anmerkung:** Geben Sie unter UNIX-Betriebssystemen folgendes ein:

```
db2 get instance
```

### **Festlegen des aktuellen Exemplars**

Wenn Sie einen Befehl zum Starten oder Stoppen des Datenbankmanagers eines Exemplars ausführen, wendet DB2 diesen Befehl auf das aktuelle Exemplar an. DB2 ermittelt das aktuelle Exemplar wie folgt:

- Wenn die Umgebungsvariable DB2INSTANCE für die aktuelle Sitzung gesetzt ist, gibt ihr Wert das aktuelle Exemplar an. Geben Sie folgendes ein, um die Umgebungsvariable DB2INSTANCE zu setzen:

```
set db2instance=<neuer_exemplarname>
```

- Wenn die Umgebungsvariable DB2INSTANCE für die aktuelle Sitzung nicht gesetzt ist, verwendet DB2 die Einstellung der Umgebungsvariablen DB2INSTANCE aus den Systemumgebungsvariablen. Unter Windows NT werden die Systemumgebungsvariablen in der Systemumgebung gesetzt. Unter Windows 95 werden sie in der Datei autoexec.bat gesetzt. Unter OS/2 werden sie in der Datei config.sys gesetzt.
- Wenn die Umgebungsvariable DB2INSTANCE überhaupt nicht gesetzt ist, verwendet DB2 die Variable DB2INSTDEF der Profilregistrierdatenbank.

Geben Sie folgendes ein, um die Variable DB2INSTDEF der Profilregistrierdatenbank auf der globalen Ebene der Registrierdatenbank zu setzen:

```
db2set db2instdef=<neuer_exemplarname> -g
```

### **Automatisches Starten von Exemplaren**

Geben Sie unter UNIX-Betriebssystemen den folgenden Befehl ein, damit ein Exemplar nach jedem Neustart des Systems automatisch gestartet wird:

```
db2iauto -on ExempName
```

Dabei ist ExempName der Anmeldename des Exemplars.

Geben Sie unter UNIX-Betriebssystemen den folgenden Befehl ein, um das automatische Starten eines Exemplars nach jedem Neustart des Systems zu verhindern:

```
db2iauto -off ExempName
```

Dabei ist ExempName der Anmeldename des Exemplars.

## Gleichzeitiges Ausführen mehrerer Exemplare

Sie können mehrere DB2-Exemplare starten, sofern diese die gleiche Codestufe verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale gleichzeitig mehrere Exemplare auszuführen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Datenbanken** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einem Exemplar und wählen Sie dann im Kontextmenü **Starten** aus.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 so oft, bis alle Exemplare gestartet sind, die gleichzeitig ausgeführt werden sollen.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um gleichzeitig mehrere Exemplare auszuführen:

- Setzen Sie die Variable DB2INSTANCE auf den Namen des anderen Exemplars, das Sie starten wollen, indem Sie folgendes eingeben:  

```
set db2instance=<name_anderes_exemplar>
```
- Geben Sie den Befehl **db2start** ein, um das Exemplar zu starten.

## Lizenzverwaltung

Die Verwaltung der Lizenzen für Ihre DB2-Produkte erfolgt im wesentlichen durch die Lizenzzentrale, die Bestandteil der Steuerzentrale in der Online-Schnittstelle des jeweiligen Produkts ist. In der Lizenzzentrale können Sie Lizenzinformationen, Statistiken, registrierte Benutzer und aktuelle Benutzer für jedes installierte Produkt einsehen.

## Einrichten der Umgebungsvariablen und der Profilregistrierdatenbank

Ihre Datenbankumgebung wird mit Hilfe von Umgebungsvariablen und Variablen der Profilregistrierdatenbank gesteuert.

Vor der Einführung der DB2-Profilregistrierdatenbank war die Änderung von Umgebungsvariablen auf Workstations unter Windows und OS/2 beispielsweise mit der Notwendigkeit verbunden, das System neu zu booten. Jetzt wird Ihre Umgebung mit wenigen Ausnahmen durch Variablen der Profilregistrierdatenbank gesteuert, die in den DB2-Profilregistrierdatenbanken gespeichert sind. Benutzer mit der Berechtigung zur Systemverwaltung (SYSADM) für ein bestimmtes Exemplar können die Registrierungswerte für das betreffende Exemplar aktualisieren. Zur Aktualisierung der Variablen der Profilregistrierdatenbank ohne Warmstart verwenden Sie den Befehl **db2set**. Diese Informationen werden unmittelbar in den Registrierdatenbanken gespeichert. Die DB2-Registrierdatenbank wendet die aktualisierten Informationen auf diejenigen DB2-Server-Exemplare und DB2-Anwendungen an, die nach dem Vornehmen der Änderungen gestartet wurden.

Aktualisierungen der Registrierdatenbank wirken sich nicht auf die momentan ausgeführten DB2-Anwendungen oder -Benutzer aus. Nach der Aktualisierung gestartete Anwendungen verwenden die neuen Werte.

**Anmerkung:** Die DB2-Umgebungsvariablen DB2INSTANCE, DB2NODE, DB2PATH und DB2INSTPROF werden je nach Betriebssystem eventuell nicht in den DB2-Profilregistrierdatenbanken gespeichert. Zur Aktualisierung dieser Umgebungsvariablen muß der Befehl **set** verwendet und anschließend das System erneut gestartet werden. Auf UNIX-Plattformen kann der Befehl **export** anstelle des Befehls **set** verwendet werden und es ist kein Warmstart des Systems erforderlich.

Die Verwendung der Profilregistrierdatenbank ermöglicht eine zentrale Steuerung der Umgebungsvariablen. Im Abschnitt über „DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank und Umgebungsvariablen“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung* sind viele der Umgebungsvariablen und Variablen der Profilregistrierdatenbank aufgelistet. Verschiedene Ebenen der Unterstützung werden nun durch verschiedene Umgebungsprofile realisiert. Eine Fernverwaltung der Umgebungsvariablen steht außerdem zur Verfügung, wenn der DB2-Verwaltungs-Server (DAS) verwendet wird.

Es gibt vier Profilregistrierdatenbanken:

- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf Exemplarebene. Die meisten der DB2-Umgebungsvariablen werden in dieser Registrierdatenbank gespeichert. Die Einstellungen der Umgebungsvariablen für ein bestimmtes Exemplar werden in dieser Registrierdatenbank verwaltet. Die auf dieser Ebene definierten Werte überschreiben die Einstellungen der globalen Ebene.
- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf globaler Ebene. Wenn eine Umgebungsvariable nicht für ein bestimmtes Exemplar definiert wird, wird sie in dieser Registrierdatenbank gespeichert. Diese Registrierdatenbank enthält Umgebungsvariablen, deren Werte sich auf die gesamte Maschine beziehen. In DB2 UDB EEE gibt es auf jeder Maschine ein Profil der globalen Ebene.
- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf Exemplarknotenebene. In einem System, in dem die Datenbank über verschiedene Datenbankpartitionen verteilt ist, befindet sich diese Registrierdatenbank auf jedem Knoten (d. h. Maschine) und enthält Einstellungen von Umgebungsvariablen für alle Exemplare, die Daten auf dem Knoten speichern. Die auf dieser Ebene definierten Werte überschreiben vergleichbare Einstellungen auf der Exemplarebene und der globalen Ebene.
- Die DB2-Exemplarprofilregistrierdatenbank. Diese Registrierdatenbank enthält eine Liste aller Exemplarnamen, die von diesem System erkannt werden.

Benutzer können die Einstellung von Umgebungsvariablen der DB2-Exemplarprofilregistrierdatenbank für Ihre Sitzung außer Kraft setzen, indem sie die Einstellungen der Umgebungsvariablen für die Sitzung mit Hilfe des Befehls **db2set** ändern.

DB2 konfiguriert die Betriebsumgebung, indem DB2 die Registrierungswerte und die Umgebungsvariablen überprüft und in folgender Reihenfolge auflöst:

1. Umgebungsvariablen, die mit dem Befehl `set` definiert wurden (oder mit dem Befehl `export` auf UNIX-Plattformen).
2. Registrierungswerte, die im Profil auf Exemplarknotenebene definiert sind (mit dem Befehl `db2set -i` mit einer Knotennummer, wie unten gezeigt).
3. Registrierungswerte, die mit dem Befehl `db2set` definiert wurden
4. Registrierungswerte, die im Profil auf Exemplarebene definiert sind (mit dem Befehl `db2set -i`, wie unten gezeigt).
5. Registrierungswerte, die anhand des globalen Profils definiert sind (mit dem Befehl `db2set -g`, wie unten gezeigt).

### Verwenden des Befehls **db2set**

Der Befehl **db2set** unterstützt die lokale Deklaration der Variablen der Profilregistrierdatenbank (und der Umgebungsvariablen).

Wenn Sie Hilfe für den Befehl benötigen, geben Sie folgendes ein:

```
db2set ?
```

Zum Auflisten der vollständigen Gruppe aller unterstützten Variablen der Profilregistrierdatenbank geben Sie folgendes ein:

```
db2set -lr
```

Zum Auflisten aller momentan definierten Registrierungswerte für die aktuelle Sitzung geben Sie folgendes ein:

```
db2set
```

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um alle in der Profilregistrierdatenbank definierten Variablen der Profilregistrierdatenbank aufzulisten:

```
db2set -all
```

Zum Anzeigen des aktuellen Sitzungswerts einer Variablen der Profilregistrierdatenbank geben Sie folgendes ein:

```
db2set name_der_profilregistrierdatenbankvariablen
```

Zum Anzeigen des Wertes einer Variablen der Profilregistrierdatenbank auf allen Ebenen geben Sie folgendes ein:

```
db2set name_der_profilregistrierdatenbankvariablen -all
```

Zum Löschen eines Variablenwerts auf einer bestimmten Ebene können Sie die gleiche Befehlssyntax wie zum Setzen der Variablen verwenden, jedoch ohne Angabe eines Variablenwerts. Geben Sie beispielsweise folgendes ein, um die Einstellung einer Variablen auf der Knotenebene zu löschen:

```
db2set name_der_profilregistrierdatenbank_variablen -i exemplarname  
knotennummer
```

Geben Sie zum Löschen eines Variablenwerts und zum Begrenzen der Verwendung der Variablen folgendes ein, wenn sie auf einer höheren Profilebene definiert ist:

```
db2set  
name_der_profilregistrierdatenbank_variablen= -null exemplarname
```

Dieser Befehl löscht die Einstellung für den von Ihnen angegebenen Parameter und hindert die Profile höherer Ebene (in diesem Fall das DB2-Profil der globalen Ebene) daran, den Wert dieser Variablen zu ändern. Die von Ihnen angegebene Variable kann jedoch weiterhin durch ein Profil niedrigerer Ebene (in diesem Fall das DB2-Profil der Knotenebene) gesetzt werden.

Zum Ändern einer Variablen der Profilregistrierdatenbank nur für die aktuelle Sitzung geben Sie folgendes ein:

```
db2set name_der_profilregistrierdatenbankvariablen=neuer_wert
```

Zum Ändern des Standardwerts einer Variablen der Profilregistrierdatenbank für alle Datenbanken des Exemplars geben Sie folgendes ein:

```
db2set name_der_profilregistrierdatenbankvariablen=neuer_wert  
-i exemplarname
```

Zum Ändern des Standardwerts einer Variablen der Profilregistrierdatenbank für alle Exemplare im System geben Sie folgendes ein:

```
db2set name_der_profilregistrierdatenbankvariablen=neuer_wert -g
```

Zum Setzen der Variablen der Profilregistrierdatenbank auf Benutzerebene geben Sie folgendes ein:

```
db2set -u1
```

Zum Setzen der Variablen der Profilregistrierdatenbank auf Benutzerebene für einen bestimmten Benutzer geben Sie folgendes ein:

```
db2set -u1 benutzername
```

### **Anmerkungen:**

1. Die Parameter "-i", "-g" und "-ul" können nicht gleichzeitig im selben Befehl verwendet werden.

2. Manche Parameter verwenden standardmäßig immer das Profil der globalen Ebene. Sie können nicht in Profilen der Exemplar- oder Knotenebene gesetzt werden, z. B. `db2system` und `db2instdef`.
3. Unter UNIX müssen Sie über die Berechtigung zur Systemverwaltung (SYSADM) verfügen, um die Registrierungswerte für ein Exemplar zu ändern. Nur Benutzer mit Root-Berechtigung können Parameter in Registrierungen der globalen Ebene ändern.

Bei der Ausführung in einer LDAP-Umgebung können Sie einen Wert für eine DB2-Variable der Profilregistrierdatenbank so definieren, daß der Bereich für alle Maschinen und Benutzer, die zu einer Verzeichnispartition oder einer Windows NT-Domäne gehören, global gültig ist. Momentan kann nur die DB2-Variable `DB2LDAP_SEARCH_SCOPE` der Profilregistrierdatenbank auf der globalen LDAP-Ebene definiert werden.

Verwenden Sie hierzu die Option `-g` des Befehls `db2set`.

**Anmerkung:** Diese Option unterscheidet sich von der Option `-g`, die dazu verwendet wird, DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank auf globaler Maschinenebene zu definieren. Die Option `-g` gilt speziell für die globale LDAP-Ebene. Darüber hinaus wird das Definieren dieser DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank in LDAP nur auf Windows-Plattformen unterstützt.

Zum Setzen des Suchbereichswerts von LDAP auf der globalen Ebene geben Sie folgendes ein:

```
db2set -g db2ldap_suchbereich = wert
```

Dabei kann *wert* „local“, „domain“ oder „global“ sein.

Zum Ändern des Standardwerts einer Variablen der Profilregistrierdatenbank für einen bestimmten Knoten eines Exemplars geben Sie folgendes ein:

```
db2set name_der_profilregistrierdatenbankvariablen=neuer_wert  
-i exemplarname knotennummer
```

Zum Zurücksetzen aller Variablen der Profilregistrierdatenbank für ein Exemplar auf die in der globalen Profilregistrierdatenbank vorhandenen Standardwerte geben Sie folgenden Befehl ein:

```
db2set -r name_der_profilregistrierdatenbankvariablen
```

Zum Zurücksetzen aller Variablen der Profilregistrierdatenbank für einen Knoten eines Exemplars auf die in der globalen Profilregistrierdatenbank vorhandenen Standardwerte geben Sie folgenden Befehl ein:

```
db2set -r name_der_profilregistrierdatenbankvariablen knotennummer
```

## Definieren von Umgebungsvariablen unter OS/2

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, alle DB2-spezifischen Variablen der Profilregistrierdatenbank in der DB2-Profilregistrierdatenbank zu definieren. Wenn die DB2-Variablen außerhalb der Registrierdatenbank festgelegt werden, ist keine Fernverwaltung dieser Variablen möglich und die Workstation muß erneut gestartet werden, damit die Variablenwerte wirksam werden.

Unter OS/2 sollten außer den Umgebungsvariablen DB2PATH und DB2INSTPROF keine DB2-Umgebungsvariablen in der Datei `config.sys` definiert sein. Alle Variablen sollten in den Profilregistrierdatenbanken mit Hilfe des Befehls **db2set** definiert werden, außer denen, die echte Umgebungsvariablen bleiben.

Die Umgebungsvariable DB2INSTANCE bleibt ebenfalls eine echte Umgebungsvariable, jedoch ist sie nicht erforderlich, wenn Sie die Variable DB2INSTDEF der Profilregistrierdatenbank verwenden. Diese Variable der Profilregistrierdatenbank definiert den Standardexemplarnamen, der verwendet wird, wenn DB2INSTANCE nicht festgelegt ist.

DB2INSTANCE und DB2PATH werden beim Installieren von DB2 festgelegt. DB2INSTPROF kann nach der Installation festgelegt werden. Die Umgebungsvariable DB2PATH muß festgelegt sein. Diese Umgebungsvariable wird bei der Installation festgelegt und sollte von Ihnen nicht geändert werden. Das Festlegen der Umgebungsvariablen DB2INSTANCE und DB2INSTPROF ist wahlfrei.

Die Einstellung einer Umgebungsvariablen läßt sich mit dem folgenden Befehl feststellen:

```
set variable
```

Zum Ändern der Einstellung einer Umgebungsvariablen geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
set variable=wert
```

Zum Definieren der Systemumgebungsvariablen gehen Sie folgendermaßen vor: Editieren Sie die Datei `config.sys`, und starten Sie das System erneut, damit die Änderungen wirksam werden.

Die verschiedenen Profilregistrierdatenbanken befinden sich an folgenden Speicherpositionen:

- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf Exemplarebene befindet sich unter:  
`%DB2INSTPROF%\exemplarname\PROFILE.ENV`

**Anmerkung:** Der *exemplarname* ist für die Datenbankpartition spezifisch, in der Sie arbeiten.

- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf globaler Ebene befindet sich unter:  
`%DB2INSTPROF%\DEFAULT.ENV`
- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf Exemplarknotenebene befindet sich unter:  
`%DB2INSTPROF%\exemplarname\NODES\knotennummer.ENV`

**Anmerkung:** Der *exemplarname* und die *knotennummer* sind für die Datenbankpartition spezifisch, in der Sie arbeiten.

Es gibt außerdem eine weitere Registrierungsdatei, die alle definierten Knoten protokolliert. Die Informationen in dieser Datei stimmen in etwa mit dem überein, was in der Datei `db2nodes.cfg` gespeichert ist.

`%DB2INSTPROF%\exemplarname\NODES.CFG`

- Die DB2-Exemplarregistrierdatenbank befindet sich unter:  
`%DB2INSTPROF%\PROFILES.REG`

### Definieren von Umgebungsvariablen unter Windows NT und Windows 95

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, alle DB2-spezifischen Variablen der Profilregistrierdatenbank in der DB2-Profilregistrierdatenbank zu definieren. Wenn die DB2-Variablen außerhalb der Registrierdatenbank festgelegt werden, ist keine Fernverwaltung dieser Variablen möglich und die Workstation muß erneut gestartet werden, damit die Variablenwerte wirksam werden.

32-Bit-Windows-Betriebssysteme verfügen über eine Systemumgebungsvariable (DB2INSTANCE), die nur außerhalb der Profilregistrierdatenbank festgelegt werden kann. DB2INSTANCE muß jedoch nicht unbedingt festgelegt werden. Die DB2-Variable DB2INSTDEF der Profilregistrierdatenbank kann auf der globalen Profilebene festgelegt werden, um den Exemplarnamen anzugeben, der verwendet wird, wenn DB2INSTANCE nicht definiert ist.

Server mit DB2 Enterprise - Extended Edition unter Windows NT verfügen über die beiden Systemumgebungsvariablen DB2INSTANCE und DB2NODE, die nur außerhalb der Profilregistrierdatenbank festgelegt werden können. Sie müssen DB2INSTANCE nicht unbedingt festlegen. Die DB2-Variable DB2INSTDEF der Profilregistrierdatenbank kann auf der globalen Profilebene festgelegt werden, um den Exemplarnamen anzugeben, der verwendet wird, wenn DB2INSTANCE nicht definiert ist.

Die Umgebungsvariable DB2NODE wird zum Weiterleiten von Anforderungen an einen logischen Zielknoten innerhalb einer Maschine verwendet. Diese Umgebungsvariable muß in der Sitzung festgelegt werden, in der die Anwendung bzw. der Befehl ausgeführt wird, und nicht in der DB2-Profilregistrierdatenbank. Wenn diese Variable nicht definiert wird, wird als logischer Zielknoten standardmäßig der logische Knoten verwendet, der auf der Maschine mit Anschluß Null (0) definiert ist.

Die Einstellung einer Umgebungsvariable läßt sich mit dem Befehl **echo** feststellen. Wenn Sie beispielsweise den Wert der Umgebungsvariablen DB2PATH prüfen wollen, geben Sie folgendes ein:

```
echo %db2path%
```

Die Systemumgebungsvariablen werden wie folgt definiert:

**Unter Windows 95 und Windows 98:** Editieren Sie die Datei *autoexec.bat*, und starten Sie das System erneut, damit die Änderung wirksam wird.

**Unter Windows NT 4.x:** Sie können die DB2-Umgebungsvariablen DB2INSTANCE, DB2PATH und DB2INSTPROF wie folgt definieren:

- Wählen Sie **Start, Einstellungen und Systemsteuerung** aus.
- Klicken Sie das Symbol **System** doppelt an.
- Führen Sie folgende Schritte in der Anzeige Systemeigenschaften im Abschnitt Umgebung aus:
  1. Wenn die Variable DB2INSTANCE nicht vorhanden ist:
    - a. Wählen Sie eine beliebige Systemumgebungsvariable aus.
    - b. Ändern Sie den Namen im Feld Variable in DB2INSTANCE.
    - c. Ändern Sie das Feld **Wert** in den Exemplarnamen, zum Beispiel db2inst.
  2. Wenn die Variable DB2INSTANCE bereits vorhanden ist, hängen Sie wie folgt einen neuen Wert an:
    - a. Wählen Sie die Umgebungsvariable DB2INSTANCE aus.
    - b. Ändern Sie das Feld **Wert** in den Exemplarnamen, zum Beispiel db2inst.
  3. Wählen Sie **Setzen** aus.
  4. Wählen Sie **OK** aus.
  5. Starten Sie Ihr System neu, damit diese Änderungen wirksam werden.

**Anmerkung:** Die Umgebungsvariable DB2INSTANCE kann auch auf Sitzungsebene (Prozeßebe) festgelegt werden. Wenn Sie beispielsweise ein zweites DB2-Exemplar mit dem Namen TEST starten wollen, geben Sie die folgenden Befehle in einem Befehlsfenster ein:

```
set db2instance=TEST
db2start
```

Die Profilregistrierdatenbanken befinden sich an folgenden Speicherpositionen:

- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf Exemplarebene in der Registrierdatenbank des Betriebssystems Windows NT mit folgendem Pfad:

```
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\DB2\PROFILES\exemplarname
```

**Anmerkung:** Der *exemplarname* ist für die Datenbankpartition spezifisch, in der Sie arbeiten.

- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf globaler Ebene in der Registrierdatenbank von Windows NT mit folgendem Pfad:

```
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\DB2\GLOBAL_PROFILE
```

- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf Exemplarknotenebene in der Registrierdatenbank von Windows NT mit folgendem Pfad:

```
...\SOFTWARE\IBM\DB2\PROFILES\exemplarname\NODES\knotennummer
```

**Anmerkung:** Der *exemplarname* und die *knotennummer* sind für die Datenbankpartition spezifisch, in der Sie arbeiten.

DB2 UDB ermöglicht Ihnen den Zugriff auf DB2 UDB-Variablen der Profilregistrierdatenbank auf Exemplarebene auf einer fernen Maschine. Momentan werden DB2 UDB-Variablen der Profilregistrierdatenbank auf drei verschiedenen Ebenen gespeichert: Maschinenebene (globale Ebene), Exemplarebene und Knotenebene. Die auf Exemplarebene (einschließlich der auf Knotenebene) gespeicherten Variablen der Profilregistrierdatenbank können mit DB2REMOTEPREG umgeleitet werden. Wenn DB2REMOTEPREG eingestellt ist, greift DB2 UDB von der Maschine, auf die DB2REMOTEPREG zeigt, auf die DB2 UDB-Variablen der Profilregistrierdatenbank zu. Beispiel:

```
db2set DB2REMOTEPREG=ferne_workstation
```

Dabei ist *ferne\_workstation* der Name der fernen Workstation.

**Anmerkung:** Bei der Definition dieser Option ist Vorsicht geboten, da alle DB2-Exemplarprofile und Exemplarlisten unter dem angegebenen fernen Maschinennamen gespeichert werden.

Diese Einrichtung kann in Kombination mit dem Wert für DBINSTPROF verwendet werden, um auf ein fernes LAN-Laufwerk auf derselben Maschine zu verweisen, die die Registrierdatenbank enthält.

### Definieren von Umgebungsvariablen auf UNIX-Systemen

Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, alle DB2-spezifischen Variablen der Profilregistrierdatenbank in der DB2-Profilregistrierdatenbank zu definieren. Wenn die DB2-Variablen außerhalb der Registrierdatenbank festgelegt werden, ist keine Fernverwaltung dieser Variablen möglich.

Unter UNIX-Betriebssystemen müssen Sie die Umgebungsvariable DB2INSTANCE festlegen.

Die Prozeduren **db2profile** (für Bourne- und Korn-Shell) und **db2cshrc** (für C-Shell) werden als Beispiele bereitgestellt, um Ihnen Hilfestellung beim

Einrichten der Datenbankumgebung zu geben. Diese Dateien finden Sie im Verzeichnis `insthome/sqllib`, wobei `insthome` das Benutzerverzeichnis (HOME) des Exemplareigners ist.

Diese Prozeduren enthalten Anweisungen zu folgenden Operationen:

- Aktualisieren des Pfads eines Benutzers mit folgenden Verzeichnissen:
  - `insthome/sqllib/bin`
  - `insthome/sqllib/adm`
  - `insthome/sqllib/misc`
- Definieren der Variablen `DB2INSTANCE` mit dem lokalen Standardwert für den exemplarnamen für die Ausführung

**Anmerkung:** Alle von DB2 unterstützten Variablen außer `PATH` und `DB2INSTANCE` müssen in der DB2-Profilregistrierdatenbank festgelegt werden. Definieren Sie Variablen, die von DB2 nicht unterstützt werden, in Ihren Prozedurdateien **`db2profile`** und **`db2cshrc`**, um sie festzulegen.

Ein Exemplareigner oder Benutzer mit der Berechtigung `SYSADM` kann diese Prozeduren für alle Benutzer eines Exemplars anpassen. Alternativ können Benutzer eine Prozedur kopieren und anpassen und anschließend die Prozedur direkt aufrufen oder ihrer Datei `.profile` oder `.login` hinzufügen.

Zum Ändern der Umgebungsvariablen für die aktuelle Sitzung setzen Sie Befehle wie die folgenden ab:

- Für Korn-Shell:

```
db2instance=inst1
export db2instance
```
- Für Bourne-Shell oder C-Shell:

```
set db2instance inst1
```

Zur ordnungsgemäßen Verwaltung der DB2-Profilregistrierdatenbank müssen die folgenden Regeln im Hinblick auf die Zugriffsberechtigungen und Eigentumsrechte auf UNIX-Betriebssystemen eingehalten werden. (Informationen zum DB2-Verwaltungs-Server (DAS) finden Sie in „DB2-Verwaltungs-Server (DAS)“ auf Seite 88.)

- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf Exemplarebene befindet sich unter:

```
$INSTHOME/sqllib/profile.env
```

Die Zugriffsberechtigung und Eigentumsrechte für diese Datei sollten wie folgt definiert sein:

```
-rw-r--r-- Exemplareigner DAS_Exemplargruppe profile.env
```

*\$INSTHOME* ist der Benutzerpfad (HOME) des Exempleigners.

- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf globaler Ebene befindet sich unter:
  - */var/db2/<versions\_id>/default.env* für die Betriebssysteme AIX, Solaris, SINIX und NUMA-Q(Sequent) (wobei *<versions\_id>* für die aktuelle Version steht).
  - */var/opt/db2/<versions\_id>/default.env* für das Betriebssystem HP-UX (wobei *<versions\_id>* für die aktuelle Version steht).

Die Zugriffsberechtigung und Eigentumsrechte für diese Datei sollten wie folgt definiert sein:

```
-rw-r--r-- DAS_Exempleigner DAS_Exemplargruppe default.env
```

Zum Ändern einer globalen Variablen der Profilregistrierdatenbank muß ein Benutzer entweder als Root oder als DAS-Exempleigner angemeldet sein. Weitere Informationen zum DB2-Verwaltungs-Server finden Sie in „DB2-Verwaltungs-Server (DAS)“.

- Die DB2-Profilregistrierdatenbank auf Exemplarknotenebene befindet sich unter:

```
$INSTHOME/sql/lib/nodes/knotennummer.env
```

Die Zugriffsberechtigung und Eigentumsrechte für dieses Verzeichnis und diese Datei sollten wie folgt definiert sein:

```
drwxrwxr-x Exempleigner DAS_Exemplargruppe nodes
```

```
-rw-r--r-- Exempleigner DAS_Exemplargruppe knotennummer.env
```

**Anmerkung:** Der *Exempleigner* und der *DAS\_Exempleigner* sollten beide Mitglieder der *DAS\_Exemplargruppe* sein.

*\$INSTHOME* ist der Benutzerpfad (HOME) des Exempleigners.

- Die DB2-Exemplarregistrierdatenbank befindet sich unter:
  - */var/db2/<versions\_id>/profiles.reg* für die Betriebssysteme AIX, Solaris, SINIX und NUMA-Q(Sequent) (wobei *<versions\_id>* für die aktuelle Version steht).
  - */var/opt/db2/<versions\_id>/profiles.reg* für das Betriebssystem HP-UX (wobei *<versions\_id>* für die aktuelle Version steht).

Die Zugriffsberechtigung und Eigentumsrechte für diese Datei sollten wie folgt definiert sein:

```
-rw-r--r-- root system profiles.reg
```

## DB2-Verwaltungs-Server (DAS)

Der DB2-Verwaltungs-Server (DAS - DB2 Administration Server) ist ein spezieller DB2-Verwaltungssteuernpunkt, der nur zur Unterstützung von Verwaltungsaufgaben auf anderen DB2-Servern verwendet wird. Sie müssen

über einen aktiven DAS verfügen, um die Funktion Client-Konfiguration - Unterstützung oder die Steuerzentrale zu verwenden. Der DAS unterstützt die Steuerzentrale und die Funktion Client-Konfiguration - Unterstützung bei den folgenden Verwaltungsaufgaben:

- Aktivieren der Fernverwaltung von DB2-Servern.
- Bereitstellen der Einrichtung für Jobverwaltung, einschließlich der Fähigkeit, die Ausführung von Befehlsprozeduren für sowohl DB2 als auch das Betriebssystem zu terminieren. Diese Befehlsprozeduren sind benutzerdefiniert. Mit der Steuerzentrale können Sie den Zeitplan von Jobs definieren, die Ergebnisse beendeter Jobs anzeigen und andere Verwaltungsaufgaben für Jobs ausführen, die fern oder lokal auf dem DAS vorhanden sind.
- Bereitstellen eines Mittels zum Aufspüren von Informationen zur Konfiguration von DB2-Exemplaren, DB2-Datenbanken und anderen DB2-Verwaltungs-Servern in Zusammenarbeit mit dem DB2-Dienstprogramm Discovery. Mit Hilfe dieser Informationen vereinfachen und automatisieren die Funktion Client-Konfiguration - Unterstützung und die Steuerzentrale die Konfiguration der Client-Verbindungen zu DB2-Datenbanken.

Sie können nur einen Verwaltungs-Server auf einer Maschine haben. Der DAS wird während der Installation so konfiguriert, daß er startet, wenn das Betriebssystem gebootet wird.

Der DAS wird verwendet, um ferne Tasks auf dem Host-System für eine Client-Anforderung von der Steuerzentrale oder von „Client-Konfiguration - Unterstützung“ durchzuführen. Der berechtigte Zugriff auf den DAS erfordert Clients mit der Berechtigung SYSADM. Alle der Clients können Teil des Konfigurationsparameters SYSADM\_GROUP sein.

Für die Ausführung einiger dieser angeforderten Tasks kann eine spezielle Berechtigung erforderlich sein. Der DAS läuft unter der Kennung eines bestimmten Benutzers. Die diesem Benutzer erteilten Zugriffsrechte müssen auf die für die Tasks erforderlichen Befehle oder Operationen eingeschränkt werden, die vom Administrator ausgeführt werden sollen. Im allgemeinen sind folgende Tasks bzw. Operationen erforderlich:

- Abfragen der Konfigurationsdaten des Betriebssystems (OS)
- Abfragen des Betriebssystems nach Benutzer- und Gruppeninformationen
- Ausführen von Aktionen für andere DB2-Exemplare, um sie zu starten oder stoppen
- Ausführen terminierter Jobs
- Sammeln von Informationen für Konnektivitäts- und Protokollkonfiguration

Weitere Informationen zur Einrichtung der DAS-Kommunikation finden Sie im Handbuch *Einstieg* für Ihre Plattform.

## Erstellen des DB2-Verwaltungs-Servers

Normalerweise erstellt das Setup-Programm während der DB2-Installation einen DAS auf der Exempleigermaschine. Wenn dies jedoch vom Setup-Programm versäumt wurde, können Sie manuell einen DAS erstellen.

Folgende Hinweise sollen Ihnen eine Übersicht der Vorgänge während des Installationsprozesses in bezug auf DAS geben:

- Auf Plattformen unter OS/2 oder Windows NT:

Melden Sie sich an der Maschine, auf der Sie den DAS erstellen wollen, mit einem Benutzereintrag an, der über die lokale Administratorberechtigung verfügt. Wenn ein bestimmter Benutzer angegeben werden muß, erstellen Sie einen Benutzer mit lokaler Administratorberechtigung. Geben Sie den Befehl `db2admin create` ein. Wenn ein bestimmter Benutzereintrag gewünscht wird, müssen Sie „/USER:“ und „ /PASSWORD:“ beim Absetzen des Befehls `db2admin create` verwenden.

Bei der Erstellung des DB2-Verwaltungs-Servers können Sie wahlfrei einen Benutzereintragsnamen und ein Benutzerkennwort angeben. Wenn die Angaben gültig sind, wird mit dem Benutzereintragsnamen und dem Kennwort der Eigner des DAS identifiziert. Verwenden Sie die für den DAS erstellte Benutzer-ID bzw. den dafür erstellten Benutzereintragsnamen nicht als Benutzereintrag. Setzen Sie das Kennwort für den Benutzereintragsnamen auf „Kennwort läuft nie ab“. Nach der Erstellung des DAS können Sie mit dem Befehl **db2admin setid** den Benutzereintragsnamen für den Eigner und das Benutzerkennwort festlegen bzw. ändern. Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie im Handbuch *Command Reference*.

Unter DB2 UDB für Windows NT Enterprise - Extended Edition wird derjenige Datenbankpartitions-Server als Koordinatorknoten verwendet, der sich auf derselben Maschine wie der DAS befindet, wenn Sie die Konfiguration der Verbindung zu einem DB2-Server mit Hilfe der Steuerzentrale oder der Funktion Client-Konfiguration - Unterstützung automatisieren. Dies bedeutet, daß alle physischen Verbindungen vom Client zur Datenbank über den Datenbankpartitions-Server auf der Exempleigermaschine laufen, bevor sie an andere Datenbankpartitions-Server weitergeleitet werden.

Unter DB2 UDB für Windows NT Enterprise - Extended Edition ermöglicht das Erstellen zusätzlicher Verwaltungs-Server auf anderen Maschinen der Steuerzentrale bzw. der Client-Konfiguration - Unterstützung das Konfigurieren anderer Systeme als Koordinatorknoten unter Verwendung von DB2 Discovery. Führen Sie dazu folgende Maßnahmen durch:

1. Melden Sie sich an der Maschine mit einem Konto an, das über die lokale Administratorberechtigung verfügt.
2. Erstellen Sie ein Windows NT-Konto mit lokaler Administratorberechtigung, der vom DAS verwendet wird. Stellen Sie sicher, daß der

Benutzername des Kontos mit den DB2-Namenskonventionen übereinstimmt. Beim Erstellen des Kontos für den DAS ist folgendes zu beachten:

- Verwenden Sie das Konto für den DAS nicht als Benutzerkonto.
- Setzen Sie das Kennwort für den Benutzereintrag auf Kennwort läuft nie ab.

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
db2admin create /user:benutzername  
/password:kennwort
```

Dabei sind benutzername und kennwort der Benutzername und das Kennwort für den DAS.

• Auf Plattformen unter UNIX:

1. Stellen Sie sicher, daß Sie über die Root-Berechtigung verfügen.
2. Geben Sie über eine Befehlseingabeaufforderung den folgenden Befehl vom Unterverzeichnis exemplar im Pfad des Exemplars von DB2 Universal Database ein:

```
dasicrt ASName
```

- Unter AIX:

```
/usr/lpp/db2_nn_00&/exemplar/  
dasicrt ASName
```

- Unter HP-UX, NUMA-Q(Sequent) oder Solaris:

```
/opt/IBMDB2/<versions_id>/exemplar/  
dasicrt ASName
```

- Unter Linux:

```
/usr/IBMDB2/<versions_id>/exemplar/  
dasicrt ASName
```

Dabei ist *ASName* der Exemplarname des Verwaltungs-Servers und *db2\_nn\_00&* oder *<versions\_id>* die Kennung der aktuellen Version.

**Anmerkung:** Wenn Sie NIS und NIS+ verwenden, müssen Sie die Benutzer- und Gruppennamen wie folgt einrichten:

- Die Primärgruppe des DAS muß sich in der Sekundärgruppe aller Exemplare befinden.
- Die Sekundärgruppe des DAS muß die Primärgruppe aller Exemplare enthalten.

Die Listen der Sekundärgruppen werden nur automatisch geändert, wenn weder NIS noch NIS+ auf dem System aktiv ist.

Da eine Benutzer-ID nur Eigner eines einzigen Exemplars sein kann, benötigen Sie eine separate Benutzer-ID als Eigner für jeden DB2 Verwaltungs-Server (DAS), den Sie erstellen.

Wenn Sie einen Verwaltungs-Server erstellt haben, sollten Sie ihn zur Einrichtung von Verzeichnisstrukturen und Zugriffsberechtigungen verwenden.

### **Starten und Stoppen des Verwaltungs-Servers**

Zum manuellen Starten oder Stoppen des DAS müssen Sie sich zunächst mit einem Konto oder einer Benutzer-ID mit lokaler Administratorberechtigung an der Maschine anmelden.

Unter DB2 für OS/2 oder DB2 für Windows NT müssen Sie folgendes ausführen:

- Zum Starten des DAS geben Sie `db2admin start` ein.
- Zum Stoppen des DAS geben Sie `db2admin stop` ein.

**Anmerkung:** Für beide Befehle gilt unter Windows NT, daß die Person, die diese Befehle verwendet, über die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMAINT verfügen muß.

Beim Arbeiten mit DB2 unter UNIX-Betriebssystemen müssen Sie folgendes ausführen:

- Zum Starten des DAS:
  1. Melden Sie sich als DAS-Eigner an.
  2. Führen Sie die Startprozedur mit einem der folgenden Befehle aus:

```
. INSTHOME/sql1lib/db2profile    (für Bourne- oder Korn-Shell)
source INSTHOME/sql1lib/db2cshrc (für C-Shell)
```

Dabei ist INSTHOME das Benutzerverzeichnis des Exemplars.

3. Verwenden Sie zum Starten des DAS den Befehl **db2admin:**

```
db2admin start
```

**Anmerkung:** Der DAS wird nach jedem Warmstart des Systems automatisch gestartet.

- Zum Stoppen des DAS:
  1. Melden Sie sich als DAS-Eigner an.
  2. Führen Sie die Startprozedur mit einem der folgenden Befehle aus:

```
. INSTHOME/sql1lib/db2profile    (für Bourne- oder Korn-Shell)
source INSTHOME/sql1lib/db2cshrc (für C-Shell)
```

Dabei ist INSTHOME das Benutzerverzeichnis des Exemplars.

3. Stoppen Sie den DAS mit dem folgenden Befehl **db2admin:**

```
db2admin stop
```

**Anmerkung:** Für beide Befehle gilt unter UNIX, daß sich die Person, die diese Befehle ausführt, mit der Berechtigungs-ID des DAS-Eigners angemeldet haben muß.

### **Auflisten des Verwaltungs-Servers**

Mit dem folgenden Befehl können Sie den Namen des DAS-Exemplars auf Ihrer Maschine feststellen:

```
db2admin
```

Dieser Befehl wird auch zum Starten und Stoppen des DAS, Erstellen eines neuen Benutzers und Kennworts, Löschen eines DAS-Exemplars und Einrichten und Ändern eines Benutzereintrags, der dem DAS-Exemplar zugeordnet ist, verwendet.

### **Konfigurieren des Verwaltungs-Servers**

Die aktuellen Werte der Konfigurationsparameter für die Verwaltung, die für den DAS relevant sind, werden mit folgendem Befehl angezeigt:

```
db2 get admin cfg
```

Dieser Befehl zeigt die aktuellen Werte an, die beim Installieren des Produkts als Standardwerte angegeben wurden, oder diejenigen Werte, die bei früheren Aktualisierungen der Konfigurationsparameter angegeben wurden.

Zur Aktualisierung einzelner Einträge in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers, die für den DAS relevant sind, geben Sie folgendes ein:

```
db2 update admin cfg using ...
```

Im Handbuch *Command Reference* finden Sie weitere Informationen dazu, welche Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers geändert werden können.

Wenn die Konfigurationsparameter auf die empfohlenen Standardwerte des Datenbankmanagers zurückgesetzt werden sollen, geben Sie folgendes ein:

```
db2reset admin cfg
```

Änderungen an der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers werden erst wirksam, wenn sie in den Hauptspeicher geladen werden (d. h., wenn der Befehl `db2admin stop` gefolgt vom Befehl `db2admin start` ausgeführt wird oder wenn bei einer Windows NT-Plattform der Dienst gestoppt und wieder gestartet wird).

Informationen zum Einrichten von Übertragungsprotokollen für den DAS finden Sie im Handbuch *Einstieg* für Ihre Plattform.

## Sicherheitsaspekte des DB2-Verwaltungs-Servers

Sie müssen sich zunächst mit einem Konto oder einer Benutzer-ID, die über die lokale Administratorberechtigung verfügt, an die Maschine anmelden.

**Anmerkung:** Unter Windows NT sollten Sie nicht das Dienstprogramm **Dienste der Systemsteuerung** verwenden, um das Anmeldekonto für den DAS zu ändern, da dem Anmeldekonto nicht alle erforderlichen Zugriffsrechte erteilt werden. Verwenden Sie zum Festlegen oder Ändern des Anmeldekontos für den DB2-Verwaltungs-Server (DAS) immer den Befehl **db2admin**.

Nach dem Erstellen des DAS können Sie das Anmeldekonto mit dem Befehl **db2admin** wie folgt festlegen oder ändern:

```
db2admin setid benutzername kennwort
```

Dabei sind *benutzername* und *kennwort* der Benutzername und das Kennwort eines Kontos, das über die lokale Administratorberechtigung verfügt.

Es wird empfohlen, der Benutzer-ID bzw. dem Benutzernamen auf jedem Server innerhalb der Umgebung die Berechtigung SYSADM zuzuordnen, so daß über diese(n) bei Bedarf andere Exemplare gestartet oder gestoppt werden können.

## Aktualisieren des DB2-Verwaltungs-Servers

Wenn DB2 unter UNIX-Betriebssystemen durch Installieren einer vorläufigen Programmkorrektur (PTF) oder einer Codekorrektur (Patch) aktualisiert wird, sollten auch alle DB2-Verwaltungs-Server (DAS) und alle vorhandenen Exemplare aktualisiert werden. Verwenden Sie zum Aktualisieren eines DAS den Befehl **dasiupdt**, der sich im Unterverzeichnis *instance* des Unterverzeichnisses für das spezifische Release der installierten DB2-Version befindet.

Sie müssen sich (unter UNIX) zunächst über ein Konto als „Root“ oder über eine Benutzer-ID mit lokaler Administratorberechtigung an der Maschine anmelden.

Der Befehl ist wie folgt anzugeben:

```
dasiupdt ExempName
```

Dabei ist *ExempName* der Anmeldename des Exemplareigners. Für diesen Befehl gibt es außerdem wahlfreie Parameter, die (durch Leerzeichen getrennt) vor dem Parameter *ExempName* wie folgt angegeben werden können:

- **-h** oder **-?**

Zeigt ein Hilfemenü für diesen Befehl an.

- **-d**

Aktiviert den Debug-Modus, der für die Problemanalyse verwendet wird.

### Entfernen des DB2-Verwaltungs-Servers

Sie müssen sich (unter UNIX) zunächst über ein Konto als „Root“ oder über eine Benutzer-ID mit lokaler Administratorberechtigung an der Maschine anmelden.

Der DAS wird folgendermaßen entfernt:

- Auf Plattformen unter OS/2 oder Windows NT:
  1. Stoppen Sie den DAS mit dem Befehl `db2admin stop`.
  2. Sichern Sie (falls erforderlich) alle Dateien im Unterverzeichnis `db2das00` des Unterverzeichnisses `sql1lib`. Das Exemplarverzeichnis wird durch die Variable `DB2INSTPROF` der Profilregistrierdatenbank angegeben.

**Anmerkung:** der Name des zu entfernenden DAS.

3. Löschen Sie den DAS mit dem Befehl `db2admin drop`.

**Anmerkung:** Unter Windows NT muß die Person, die diesen Befehl verwendet, über die Berechtigung `SYSADM`, `SYSCTRL` oder `SYSMAINT` verfügen.

- Unter UNIX-Betriebssystemen:
  1. Melden Sie sich als DAS-Eigner an.
  2. Führen Sie die Startprozedur mit einem der folgenden Befehle aus:

```
. INSTHOME/sql1lib/db2profile    (für Bourne- oder Korn-Shell)
source INSTHOME/sql1lib/db2cshrc (für C-Shell)
```

Dabei ist `INSTHOME` das Benutzerverzeichnis des Exemplars.

3. Stoppen Sie den DAS mit dem folgenden Befehl **db2admin:**

```
db2admin stop
```
4. Sichern Sie (falls erforderlich) alle Dateien im Unterverzeichnis `sql1lib` des DAS-Benutzerzeichnisses. Das Exemplarverzeichnis wird durch die Variable `DB2INSTPROF` der Profilregistrierdatenbank angegeben.
5. Melden Sie sich ab.
6. Melden Sie sich als `root` an, und entfernen Sie den DAS mit dem folgenden Befehl **dasidrop:**

```
dasidrop ASName
```

Dabei ist `ASName` der Exemplarname des Verwaltungs-Servers. Dieser Befehl befindet sich im Unterverzeichnis `instance` des Unterverzeichnisses für das spezifische Release der installierten DB2-Version.

**Anmerkung:** Der Befehl **dasidrop** entfernt das Unterverzeichnis `sqllib` im Ausgangsverzeichnis des DB2-Verwaltungs-Servers (DAS).

### **Einrichten eines DAS mit EEE-Systemen**

Die folgenden Informationen zeigen die notwendigen Schritte zum Konfigurieren von Servern unter DB2 EEE (Solaris, NT, Sequent, HP-UX und AIX) für die Fernverwaltung unter Verwendung der Steuerzentrale.

Während der Installation erstellt das Konfigurationsprogramm einen einzelnen DAS auf der Exempleignermaschine. Es kann wünschenswert sein, weitere DAS auf anderen Maschinen zu erstellen, damit die Steuerzentrale oder die Funktion Client-Konfiguration - Unterstützung auf andere Koordinatorknoten zugreifen kann. Der Systemaufwand für die Funktionen des Koordinatorknotens kann dadurch auf mehrere Knoten eines Exemplars verteilt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Koordinatorfunktion zu verteilen:

1. Erstellen Sie auf den ausgewählten zusätzlichen Maschinen des partitionierten Datenbanksystems einen neuen DAS.
2. Katalogisieren Sie jeden DAS in der Steuerzentrale oder in der Client-Konfiguration - Unterstützung als eigenständiges System.
3. Katalogisieren Sie in jedem neuen System dasselbe Exemplar, und geben Sie dabei denselben Maschinennamen an, der beim Katalogisieren des DAS verwendet wurde.

Bei der Konfiguration sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: die Erfordernisse für den DB2-Verwaltungs-Server (DAS) und die Empfehlungen für das verwaltete DB2-Zielexemplar. In den folgenden drei Abschnitten ist den beiden Konfigurationsthemen jeweils ein Abschnitt gewidmet. Der Behandlung dieser Konfigurationsthemen geht ein Abschnitt voran, der die angenommene Umgebung beschreibt.

### **Beispielumgebung:**

#### **produkt/version:**

DB2 UDB EEE V7.1

#### **Installationspfad:**

installationspfad

#### **TCP-Servicedatei:**

tcp\_servicedatei

#### **DB2-Exemplar:**

**Name:** db2inst

**Eigner-ID:**

db2inst

**Exemplarpfad:**

exemplarpfad

**Knoten:**

3 Knoten, db2nodes.cfg:

- 0 hostA 0 hostA0switch
- 1 hostA 1 hostA1switch
- 2 hostB 0 hostBswitch

**DBname:**

db2instDB

**DAS:****Name:** db2as**Eigner/Benutzer-ID:**

db2as

**Exemplarpfad:**

das\_pfad

**Installations-/Ausführungs-Host:**

hostA

**Anschluß für Übertragung zwischen Knoten:**

16000 (nicht benutzter Anschluß für hostA und hostB)

**Anmerkung:** Geben Sie für die obigen Felder die standortspezifischen Werte ein. Zum Beispiel enthält die folgende Tabelle die Beispielpfadnamen für jede unterstützte EEE-Plattform:

Tabelle 1. Beispielpfadnamen für unterstützte EEE-Plattformen

Pfad	DB2 UDB EEE für AIX	DB2 UDB EEE für Solaris	DB2 UDB EEE für Windows NT
<i>installationspfad</i>	/usr/lpp/<v_r_ID>	/opt/IBMdbs2/<v_r_ID>	C:\sqllib
<i>exemplarpfad</i>	/home/db2inst/sqllib	/home/db2inst/sqllib	C:\profiles\db2inst
<i>das_pfad</i>	/home/db2as/sqllib	/home/db2as/sqllib	C:\profiles\db2as
<i>TCP-Datei services</i>	/etc/services	/etc/services	C:\winnt\system32\drivers\etc\services

In der Tabelle steht <v\_r\_ID> für die plattformspezifische Version und die Release-Kennung. Bei DB2 UDB EEE für AIX in Version 5.2 gilt für <v\_r\_ID> z. B. der Wert db2\_05\_00.

Beim Installieren von DB2 UDB EEE erstellt das Konfigurationsprogramm einen DAS auf der Exempleigermaschine. Der Datenbankpartitions-Server befindet sich auf der gleichen Maschine wie der DAS und ist der Verbindungspunkt für das Exemplar. Das bedeutet, dieser Datenbankpartitions-Server ist der Koordinatorknoten für Anforderungen der Steuerzentrale oder der Client-Konfiguration - Unterstützung an das Exemplar.

**DAS-Konfiguration:** Der DAS ist ein administrativer Steuerpunkt, der bestimmte Tasks für die Steuerzentrale ausführt. Es kann nur jeweils einen DAS pro physischer Maschine geben. Im Fall eines EEE-Exemplars, das aus mehreren Maschinen besteht, muß mindestens eine der Maschinen einen DAS ausführen, damit die Steuerzentrale das EEE-Exemplar verwalten kann. Dieser DAS (db2as) „repräsentiert“ das System, das in der Baumstruktur der Steuerzentrale als Elter des DB2-Zielexemplars (db2inst) vorhanden ist.

Zum Beispiel besteht db2inst aus drei Knoten, die auf zwei physische Maschinen oder Hosts verteilt sind. Die Mindestanforderung wird durch das Ausführen von db2das auf hostA **oder** hostB erfüllt.

#### **Anmerkungen:**

1. Die Anzahl der auf hostA vorhandenen Partitionen wirkt sich nicht auf die Anzahl von DB2-Verwaltungs-Servern aus, die auf dem Host ausgeführt werden können. Sie können nur jeweils eine Kopie von db2as auf hostA ausführen, unabhängig von der MLN-Konfiguration (MLN - Multiple Logical Nodes) für diesen Host.
2. Es ist nicht notwendig, die DAS-ID (db2as) auf allen Hosts zu erstellen. Sie braucht nur auf dem Host vorhanden zu sein, auf dem sie aktiv ist. Zudem ist es nicht notwendig, das Benutzerverzeichnis der DAS-ID auf allen Hosts anzuhängen. Vor allem bei diesem Beispiel muß die ID db2as auf hostA vorhanden sein, sie ist nicht auf hostB erforderlich, und das Benutzerverzeichnis von db2as braucht nicht auf hostB angehängt zu werden.

**Kommunikation zwischen Steuerzentrale und DAS: Serviceanschlüsse:** Die Steuerzentrale überträgt mit Hilfe des TCP-Serviceanschlusses 523 Daten an den DAS. Da dieser Anschluß für exklusive Benutzung durch DB2 UDB reserviert ist, ist es nicht notwendig, neue Einträge in die TCP-Datei *services* einzufügen.

**Administrative Kommunikation zwischen Knoten: Serviceanschlüsse:** Für einige Verwaltungs-Tasks muß der DAS Kommunikation mit allen Knoten ausführen. Dazu muß in der TCP-Datei *services* für jeden Host, der am Exemplar teilnimmt, ein benannter TCP-Anschluß definiert werden.

**Anmerkung:** Windows NT EEE versucht, den TCP-Anschlußeintrag der TCP-Datei *service* hinzuzufügen.

Zum Beispiel wird *db2inst* über die beiden Hosts *hostA* und *hostB* definiert. Wie im Abschnitt „Beispielumgebung“ auf Seite 96 erklärt, wird der Anschluß 16000 auf beiden Hosts nicht verwendet. Daher muß für *hostA* und *hostB* die folgende Zeile in die TCP-Datei *services* eingefügt werden.

```
db2ccmsrv 16000/tcp
```

Der Anschlußname *db2ccmsrv* muß vorhanden sein und genau so wie oben angezeigt geschrieben werden, und auf allen Hosts muß die gleiche ausgewählte Anschlußnummer verwendet werden.

### **Administrative Kommunikation zwischen Knoten: UNIX DB2 EEE Server:**

Nach dem Einfügen der Zeile mit dem TCP-Anschluß in die TCP/IP-Datei *services* auf *hostA* und *hostB* muß auf allen Hosts, die am Exemplar teilnehmen, ein administrativer Empfangsprozß, d. h. Dämon (*db2cclst*), gestartet werden. Dies kann manuell von der Befehlszeile oder durch Konfigurieren des Systems zum automatischen Aufrufen von *db2cclst* bei jedem Systemstart erfolgen:

#### **Manuell:**

Rufen Sie von der ID des zu verwaltenden Exemplars (*db2inst*) den folgenden Befehl von *hostA* oder *hostB* auf:

```
rah 'installationspfad/bin/db2cclst'
```

Unter AIX zum Beispiel würde dieser Befehlsaufruf wie folgt aussehen:

```
rah '/usr/lpp/<v_r_ID>/bin/db2cclst'
```

Der Befehl *rah* befindet sich im Unterverzeichnis *instance* des Unterverzeichnisses für die Versions- und Release-Angaben. Der exakte Name des Unterverzeichnisses für die Versions- und Release-Angaben kann betriebssystemabhängig variieren. Dabei ist *instance* das Benutzerverzeichnis des Exemplars, das Sie verwenden wollen.

Im vorliegenden Fall steht *<v\_r\_ID>* für die plattformspezifische Versions- und Release-Kennung. Bei DB2 UDB EEE für AIX Version 5.2 gilt für *<v\_r\_ID>* z. B. der Wert *db2\_05\_00*.

#### **Automatisch:**

Führen Sie den folgenden Befehl von einer ID mit Superuser-Zugriffsrechten (wie *Root*) auf *hostA* und *hostB* aus:

```
mkitab "db2cclst::once:su - db2inst -c installationspfad /bin/db2cclst"
```

Unter AIX zum Beispiel würde dieser Befehlsaufruf wie folgt aussehen:

```
mkitab "db2cc1st::once:su - db2inst -c installationspfad
/usr/lpp/<v_r_ID>/bin/db2cc1st"
```

Bei jedem Booten einer der beiden Maschinen wird db2cc1st ohne Benutzereingriff aufgerufen.

In der Tabelle steht <v\_r\_ID> für die plattformsspezifische Version und die Release-Kennung. Bei DB2 UDB EEE für AIX Version 5.2 gilt für <v\_r\_ID> z. B. der Wert db2\_05\_00.

Sie können durch Aufrufen des folgenden Befehls von der Exemplar-ID db2inst prüfen, ob der Empfangsdämon auf beiden Hosts aktiv ist:

```
rah 'ps -ef | grep db2cc1st'
```

Wenn der Prozeß db2cc1st nicht auf jedem Host aktiv ist, können Sie zusätzliche Diagnoseinformationen durch Hinzufügen der folgenden Zeile zu /etc/syslog.conf auf jedem Host abrufen:

```
*.info /tmp/db2/user.info
```

Dabei kann die Datei /tmp/db2/user.info durch eine geeignetere Datei ersetzt werden.

**Anmerkung:** Die Datei muß vorhanden sein, und der SYSLOG-Dämon muß angewiesen werden, seine Konfigurationsdatei nach der Durchführung der Änderungen erneut zu lesen:

```
kill -1 <syslogd-PID>
```

Dabei kann syslogd-PID durch Ausführung des folgenden Befehls abgerufen werden:

```
ps -ef | grep syslogd
```

Anschließend können Sie nach dem manuellen Aufrufen des Empfangsprogramms wie oben beschrieben die Systemprotokolldatei /tmp/db2/user.info auf dem ausgefallenen Host anzeigen, um durch db2cc1st generierte Fehlernachrichten einzusehen.

**Administrative Kommunikation zwischen Knoten: Windows NT DB2 EEE Server:** Der DB2 Remote Command Service (db2rcmd.exe) führt die administrative Kommunikation zwischen Knoten automatisch aus. Im Fall eines Fehlers werden in die Windows NT-Registrierdatenbank Diagnoseinformationen aufgenommen.

**Sicherheit:** Der DAS kann nur dann einige Verwaltungs-Tasks für ein Exemplar ausführen, wenn er über die entsprechende Berechtigung verfügt. Der DAS muß im besonderen ein Systemadministrator (SYSADM) für das verwaltete Zielexemplar sein.

Dem DAS muß diese Berechtigung für alle verwalteten DB2-Exemplare erteilt werden. Kandidatenexemplare sind die auf der gleichen Maschine wie der DAS installierten Exemplare. Für ein Exemplar von DB2 EEE muß mindestens ein Datenbankpartitions-Server auf der gleichen Maschine wie der DAS vorhanden sein, um wie oben beschrieben in Frage zu kommen.

Unter UNIX zum Beispiel kann db2as die erforderliche Berechtigung zum Verwalten von db2inst zum einen erteilt werden, indem sichergestellt wird, daß die Primärgruppen von db2inst und db2as identisch sind. Es reicht zum anderen aus, die Primärgruppe von db2inst zu einer Sekundärgruppe von db2as und die Primärgruppe von db2as zu einer Sekundärgruppe von db2inst zum machen. Eine weitere Option wäre das Einstellen des Konfigurationsparameters SYSADM\_GROUP für die Datenbankverwaltung für db2inst auf die Primärgruppe von db2as.

Unter Windows NT muß db2as zur Gruppe der lokalen Administratoren auf hostA und hostB gehören. Neben der Option, die db2as-ID zu erstellen und der Gruppe für lokale Administratoren auf beiden Hosts hinzuzufügen, könnten Sie eine Domänen-ID für db2as erstellen und diese Domänen-ID der Gruppe für lokale Administratoren auf jedem Host hinzufügen.

**Umgebung:** Die Installation für den DAS sollte bestimmte Variablen konfigurieren, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb notwendig sind. Sie können die aktuellen Werte für diese Variablen durch Ausführen des folgenden Befehls von der DB2-Exemplar-ID db2inst oder von der DAS-ID db2das prüfen:

```
db2set -g
```

Wenigstens die folgenden Parameter müssen mit den folgenden Werten definiert werden:

```
DB2SYSTEM=hostA  
DB2ADMINSERVER=db2as
```

Stellen Sie zudem für die Kommunikation zwischen dem DAS und der Steuerzentrale sicher, daß die Variable DB2COMM der Profilregistrierdatenbank auf „TCPIP“ eingestellt ist. Sie können diese Einstellung durch Ausführen des folgenden Befehls von der DAS-ID db2as sowie auf globaler Ebene (-g) und Exemplelebene (-i) (nur eine muß eingestellt sein) prüfen:

```
db2set -all
```

Prüfen Sie gleichermaßen, ob der Parameter DB2COMM für das DB2-Exemplar auf „TCPIP“ eingestellt ist, um die Kommunikation zwischen der Steuerzentrale und db2inst durch Absetzen des folgenden Befehls von der db2inst-ID zu aktivieren:

```
db2set -all
```

Wenn Sie diesen Parameter für den DAS ändern, müssen Sie den DAS erneut starten, damit die Änderungen wirksam werden. Der Neustart des DB2-Exemplars ist auch erforderlich, wenn dieser Parameter für das DB2-Exemplar geändert wurde. Für db2inst würden Sie den Befehl *db2stop* gefolgt vom Befehl *db2start* absetzen, während für den DAS die Befehle *db2admin stop* und *db2admin start* abgesetzt würden.

**Erkennen (Discovery) von Verwaltungs-Servern, Exemplaren und Datenbanken:** Der Discovery-Modus KNOWN ermöglicht das Aufspüren von Exemplaren und Datenbanken auf Systemen, die Ihrem Client bekannt sind, und das Hinzufügen neuer Systeme, damit deren Exemplare und Datenbanken aufgespürt werden können. Der Discovery-Modus SEARCH bietet die gleichen Funktionen wie der Modus KNOWN sowie zusätzlich die Möglichkeit, Ihr lokales Netzwerk nach anderen DB2-Servern zu durchsuchen.

Damit ein Server den Discovery-Modus KNOWN unterstützt, setzen Sie den Parameter *discover* in der DAS-Konfigurationsdatei auf KNOWN. Damit der Server den Discovery-Modus SEARCH unterstützt, setzen Sie diesen Parameter auf SEARCH. Wenn Sie verhindern wollen, daß ein Server und alle dazugehörigen Exemplare und Datenbanken aufgespürt werden können, setzen Sie diesen Parameter auf DISABLE.

**Anmerkung:** Der Discovery-Modus SEARCH gibt denselben TCP/IP-Host-Namen an einen Client zurück wie Ihr DB2-Server-System, wenn Sie den Befehl **hostname** eingeben. Die diesem Host-Namen auf dem Client zugeordnete IP-Adresse wird entweder durch den auf Ihrer Client-Maschine konfigurierten TCP/IP-Domännennamens-Server (DNS) oder (wenn kein DNS konfiguriert ist) durch einen Zuordnungseintrag in der Datei *hosts* des Clients festgelegt. Wenn auf Ihrem DB2-Server-System mehrere Adapterkarten konfiguriert sind, müssen Sie sicherstellen, daß TCP/IP auf dem Server so konfiguriert ist, daß der richtige Host-Name zurückgegeben wird, und daß die Datei *hosts* des Domännennamens-Servers oder des lokalen Clients den Host-Namen der gewünschten IP-Adresse zuordnet.

Auf dem Client wird das Aufspüren (Discovery) ebenfalls durch den Parameter *discover* aktiviert. Allerdings wird der Parameter *discover* in diesem Fall im Client-Exemplar (oder in dem als Client eingesetzten Server) wie folgt festgelegt:

- **KNOWN**

Ermöglicht der Client-Konfiguration - Unterstützung das Aktualisieren der Liste der bekannten Systeme und das Hinzufügen neuer Systeme zu dieser Liste mit Hilfe des Druckknopfs **System hinzufügen**. Wenn der Parameter *discover* auf KNOWN gesetzt ist, kann die Client-Konfiguration - Unterstützung das Netzwerk nicht durchsuchen.

- **SEARCH**

Aktiviert alle Funktionen des Discovery-Modus KNOWN und zusätzlich die Netzwerksuche.

Das Symbol „Andere Systeme (Netzwerk durchsuchen)“ wird nur angezeigt, wenn die entsprechende Option ausgewählt wird. Dies ist die Standardeinstellung.

- **DISABLE**

Inaktiviert das Aufspüren (Discovery). In diesem Fall steht die Option **Netzwerk durchsuchen** im „Assistent: Datenbank hinzufügen“ nicht zur Verfügung.

**Anmerkung:** Der Parameter *discover* wird auf allen Client- und Server-Exemplaren standardmäßig auf SEARCH gesetzt. Der Parameter *discover* wird auf allen DB2-Verwaltungs-Servern (DAS) standardmäßig auf SEARCH gesetzt. Dies gilt nicht für DAS, die in einer UNIX-Umgebung mit Enterprise - Extended Edition installiert sind. Dort wird *discover* standardmäßig auf KNOWN gesetzt.

**Zusätzliche Einstellungen für den Discovery-Modus SEARCH:** Der Discovery-Modus SEARCH erfordert, daß der Parameter *discover\_comm* auf dem Server (in der Konfigurationsdatei des DB2-Verwaltungs-Servers) und auf dem Client (in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers) definiert wird.

Der Parameter *discover\_comm* steuert die Übertragungsprotokolle, über die der Server Suchanforderungen von Clients empfängt, und die Übertragungsprotokolle, die von Clients zum Übermitteln von Suchanforderungen verwendet werden. Der Parameter *discover\_comm* kann auf TCP/IP oder NetBIOS eingestellt werden. Momentan werden nur diese Protokolle unterstützt.

Auf dem DAS müssen die für *discover\_comm* angegebenen Werte den für DB2COMM festgelegten Werten entsprechen oder eine Untergruppe dieser Werte sein.

**Anmerkung:** Stellen Sie zur Vermeidung von Problemen mit der Steuerzentrale und der Client-Konfiguration - Unterstützung sicher, daß die Variable DB2COMM der Profilregistrierdatenbank in der DB2-Registrierdatenbank mit dem Befehl **db2set** festgelegt wird.

Es wird nicht empfohlen, für das Festlegen der Variablen DB2COMM der Profilregistrierdatenbank eine andere Methode zu verwenden.

Auf dem Server wird der Parameter *discover\_comm* in der DAS-Konfigurationsdatei festgelegt. Auf dem Client (oder auf einem als Client verwendeten Server) wird der Parameter *discover\_comm* in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers festgelegt.

**Anmerkung:** Bei Verwendung des Discovery-Modus SEARCH muß mindestens ein vom Parameter *discover\_comm* auf dem Client angegebenes Protokoll mit den im Parameter *discover\_comm* auf dem DAS angegebenen Protokollen übereinstimmen. Ist keine solche Übereinstimmung vorhanden, reagiert der Server nicht auf die Anforderungen des Clients.

Geben Sie folgenden Befehl ein, um die Einstellungen für die Variable DB2COMM der Profilregistrierdatenbank zu prüfen:

```
db2set db2comm
```

Darüber hinaus können zwei Variablen der DB2-Profilregistrierdatenbank dazu verwendet werden, den Discovery-Modus SEARCH über NetBIOS auf dem Client anzupassen: DB2DISCOVERYTIME und DB2NBDISCOVERYRECVBUFS. In den meisten Fällen können die Standardwerte für diese beiden Variablen der Profilregistrierdatenbank eingesetzt werden.

Die Variablen DB2DISCOVERYTIME und DB2NBDISCOVERRCVBUFS der Profilregistrierdatenbank werden auf dem Client-Exemplar (oder auf einem als Client verwendeten Server) festgelegt. Gehen Sie wie folgt vor, um die Variablen der Profilregistrierdatenbank festzulegen:

- Zum Festlegen des Registrierungswertes für DB2DISCOVERYTIME auf 60 Sekunden geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
db2set db2discoverytime=60
```

Dieser Wert gibt an, daß der Discovery-Modus SEARCH 60 Sekunden auf eine Server-Antwort warten soll.

- Zum Festlegen des Registrierungswertes für DB2NBDISCOVERRCVBUFS auf den Wert 20 geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
db2set db2nbdiscoverrcvbufs=20
```

Dieser Wert gibt an, wie viele NetBIOS-Puffer für gleichzeitig eingehende Antwortnachrichten von aufgespürten Servern zugeordnet werden.

**Aufspüren (Discovery) von Server-Exemplaren und Datenbanken inaktivieren:** Möglicherweise arbeiten Sie mit mehreren Exemplaren, die jeweils mehrere Datenbanken pro Server enthalten. Es kann wünschenswert sein, einige dieser Exemplare bzw. Datenbanken vom Aufspüren (Discovery) auszuschließen.

Damit Clients die Server-Exemplare auf einem System lokalisieren können, setzen Sie den Konfigurationsparameter *discover\_inst* des Datenbankmanagers auf jedem Server-Exemplar auf **AKTIVIEREN** (dies ist der Standardwert). Setzen Sie diesen Parameter auf **DISABLE**, um das betreffende Exemplar und dessen Datenbanken vom Aufspüren (Discovery) auszuschließen.

Damit eine Datenbank von einem Client aufgespürt werden kann, setzen Sie den Datenbankkonfigurationsparameter *discover\_db* auf **AKTIVIEREN** (dies ist der Standardwert). Setzen Sie diesen Parameter auf **DISABLE**, um die Datenbank vom Aufspüren (Discovery) auszuschließen.

**Festlegen der Discovery-Parameter:** Die Parameter *discover* und *discover\_comm* werden in der DAS-Konfigurationsdatei auf dem Server-System und in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers auf dem Client festgelegt. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Parameter festzulegen:

- Auf dem DAS:

Aktualisieren Sie die DAS-Konfigurationsdatei mit folgender Befehlsfolge:

```
update admin cfg using discover [ DISABLE | KNOWN |  
SEARCH ]  
update admin cfg using discover_comm [ NETBIOS | TCP/IP ]
```

Stoppen Sie den DAS, und starten Sie ihn erneut mit folgenden Befehlen:

```
db2admin stop  
db2admin start
```

**Anmerkung:** Der Discovery-Modus **SEARCH** funktioniert nur unter NetBIOS und TCP/IP.

- Mit Hilfe der Steuerzentrale:

1. Starten Sie die Client-Konfiguration - Unterstützung.
2. Klicken Sie den Druckknopf **Client-Einstellungen** an.
3. Wählen Sie die Indexzunge **Kommunikation** aus.
4. Wählen Sie die zu ändernden Parameter im Fenster **Parameter** aus.
5. Wählen Sie im Feld **Wert** einen Wert für den zu ändernden Parameter aus.
6. Klicken Sie den Druckknopf **OK** an, um das Fenster **Client-Einstellungen** zu schließen. Ein DB2-Nachrichtenfenster wird geöffnet.
7. Klicken Sie den Druckknopf **OK** an, und starten Sie Ihre Anwendungen erneut, damit die Änderungen wirksam werden.

**Anmerkung:** Wenn der Parameter *discover\_comm* die Option NETBIOS beinhaltet, müssen Sie sicherstellen, daß der Parameter für den Namen der Workstation (*nname*) für den Client und den DAS festgelegt ist. Außerdem müssen Sie sicherstellen, daß die Variable DB2NBADAPTERS der Profilregistrierdatenbank auf die Adapternummer gesetzt ist, die Sie verwenden wollen.

Legen Sie die Parameter *discover\_inst* und *discover\_db* in der Steuerzentrale fest:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Exemplare** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Exemplar und wählen Sie dann im Kontextmenü **Konfigurieren** aus.
3. Wählen Sie auf der Seite „Umgebung“ den Parameter *discover\_inst* aus.
4. Um die Lokalisierung des Server-Exemplars durch den Client zu ermöglichen, müssen Sie **Aktivieren** auswählen und anschließend auf **OK** klicken.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Objektbaumstruktur auf der Datenbank und wählen Sie dann im Kontextmenü **Konfigurieren** aus.
6. Wählen Sie auf der Seite „Umgebung“ den Parameter *discover\_db* aus.
7. Um die Lokalisierung der Datenbank durch den Client zu ermöglichen, müssen Sie **Aktivieren** auswählen und anschließend auf **OK** klicken.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um gleichzeitig mehrere Exemplare auszuführen:

- Setzen Sie die Variable DB2INSTANCE auf den Namen des anderen Exemplars, das Sie starten wollen, indem Sie folgendes eingeben:  

```
set db2instance=<name_anderes_exemplar>
```
- Geben Sie den Befehl **db2start** ein, um das Exemplar zu starten.

### **Konfigurieren des DAS zur Verwendung der Steuerzentrale und der Client-Konfiguration - Unterstützung**

Sie müssen DB2 Discovery zum Abrufen von Informationen über die in Ihrem Netzwerk enthaltenen Systeme konfigurieren. DB2 Discovery ist eine Einrichtung, die von der Client-Konfiguration - Unterstützung und der Steuerzentrale verwendet wird. Zu den für diese Einrichtung erforderlichen Konfigurationsschritten gehört möglicherweise auch das Aktualisieren der Exemplarlisten und der DAS-Konfiguration, um sicherzustellen, daß DB2 Discovery die richtigen Informationen abrufen kann.

**Aktualisieren von Exemplarlisten:** Ein DB2-Verwaltungs-Server (DAS) kennt möglicherweise nicht alle Exemplare in einem partitionierten Datenbanksystem, da beim Erstellen eines Exemplars zunächst nur der DAS der Exemplareignemaschine das Exemplar kennt.

Wenn Sie ein Exemplar auf einer Maschine erstellt haben, die nicht über einen DAS verfügt, können Sie auf dieser Maschine nachträglich einen DAS erstellen, um das Exemplar bekannt zu machen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie mehrere DAS erstellt haben und erreichen wollen, daß jeder DAS alle Exemplare Ihres partitionierten Datenbanksystems kennt:

**1. Gehen Sie für jeden DAS wie folgt vor:**

Führen Sie den Befehl **db2ilist** auf der Verwaltungs-Server-Maschine aus, um eine Liste der diesem DAS bekannten Exemplare aufzurufen.

**Anmerkung:** Wenn die angezeigte Liste vollständig ist, können Sie die nachfolgenden Schritte überspringen und mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

**2. Gehen Sie für jedes Exemplar, das im vorigen Schritt in der Exemplarliste fehlt, wie folgt vor:**

Führen Sie auf der Exemplareignermaschine den Befehl **db2nlist** aus, um festzustellen, ob ein Eintrag für die Maschine vorhanden ist, die den DAS enthält. Ist kein solcher Eintrag vorhanden, führen Sie den Befehl **db2ncrt** aus, um diese Maschine dem Exemplar hinzuzufügen.

**Anmerkung:** Das gemeinsame Netzwerklaufwerk für das Exemplar muß auf der DAS-Maschine verfügbar sein.

**Aktualisieren der Konfiguration des DB2-Verwaltungs-Servers**

Das Konfigurationsprogramm setzt die Variable DB2SYSTEM der Profilregistrierdatenbank standardmäßig auf den Namen des Windows NT-Computers. Discovery ruft die Namen der Systeme ab, auf denen sich ein DB2-Verwaltungs-Server (DAS) befindet. Discovery verwendet diese Namen beim Herstellen von Verbindungen als Koordinatorknoten.

Die DAS-Konfiguration kann auf folgende zwei Arten aktualisiert werden:

- Wenn Sie ermöglichen wollen, daß ein Koordinatorknoten aus einer Liste der DB2-Systeme ausgewählt werden kann, legen Sie in allen Konfigurationsdateien der DB2-Verwaltungs-Server (die Standardeinstellung) DISCOVER=SEARCH fest.

Wenn mehrere DAS vorhanden sind, kann es vorkommen, daß ein Exemplar auf mehreren Systemen in der Schnittstelle der Client-Konfiguration - Unterstützung oder der Steuerzentrale erscheint. Jedes System verwendet jedoch einen anderen Kommunikationszugriffspfad für die Exemplare. Benutzer können verschiedene DB2-Systeme als Koordinatorknoten für die Übertragung auswählen und dadurch die Auslastung umverteilen.

- Wenn Sie nicht zulassen wollen, daß Benutzer den Koordinatorknoten auswählen können, legen Sie auf allen DAS die Einstellung

DISCOVER=KNOWN fest. Definieren Sie lediglich für einen DAS der DAS-Konfiguration die Einstellung DISCOVER=SEARCH. Discovery verwendet den Datenbankpartitions-Server, auf dem sich der DAS befindet, als Koordinatorknoten zum Herstellen von Verbindungen.

### Erstellen einer Knotenkonfigurationsdatei

Wenn Ihre Datenbank in einer partitionierten Datenbankumgebung arbeiten soll, müssen Sie eine Knotenkonfigurationsdatei mit dem Namen `db2nodes.cfg` erstellen. Diese Datei muß sich im Unterverzeichnis `sqllib` des Benutzerverzeichnisses (Home) für das Exemplar befinden, bevor Sie den Datenbankmanager mit der Fähigkeit zur Parallelverarbeitung in mehreren Partitionen starten können. Die Datei enthält Konfigurationsdaten für alle Datenbankpartitionen eines Exemplars und wird von allen Datenbankpartitionen für dieses Exemplar gemeinsam benutzt.

**Überlegungen zu Windows NT:** Wenn Sie DB2 Enterprise - Extended Edition unter Windows NT verwenden, wird die Knotenkonfigurationsdatei beim Erstellen des Exemplars erstellt.

**Anmerkung:** Erstellen Sie keine anderen als die von DB2 erstellten Dateien oder Verzeichnisse unter dem Unterverzeichnis `sqllib`, um Datenverlust zu vermeiden, wenn ein Exemplar gelöscht wird. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen. Wenn Ihr System gespeicherte Prozeduren unterstützt, stellen Sie die gespeicherten Prozeduren in das Unterverzeichnis `function` im Unterverzeichnis `sqllib`. (Informationen zu gespeicherten Prozeduren finden Sie im Abschnitt für „Gespeicherte Prozeduren“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.) Die andere Ausnahme betrifft die erstellten benutzerdefinierten Funktionen (UDFs). Benutzerdefinierte Funktionen können im selben Verzeichnis gespeichert werden.

Die Datei enthält für jede Datenbankpartition, die zu einem Exemplar gehört, eine Zeile. Jede Zeile hat folgendes Format:

```
knotennummer host-name [logischer-anschluß [netzname]]
```

Die Token einer Zeile sind durch Leerzeichen voneinander getrennt. Die Variablen sind:

#### **knotennummer**

Die Knotennummer (mögliche Werte: 0 - 999) definiert einen Knoten eindeutig. Knotennummern müssen in aufsteigender Reihenfolge angegeben sein. Es dürfen Sprünge in der Folge der Knotennummern auftreten.

Wenn eine Knotennummer einmal zugeordnet ist, kann sie nicht mehr geändert werden. (Ansonsten könnten die Informationen in der Partitionierungszuordnung, die bestimmt, wie Daten partitioniert werden, inkonsistent werden.)

Wenn Sie einen Knoten löschen, kann seine Knotennummer für jeden neuen Knoten, den Sie hinzufügen, wieder verwendet werden.

Die Knotennummer wird zur Generierung eines Knotennamens im Datenbankverzeichnis verwendet. Er hat folgendes Format:

NODE $nnnn$

Die Ziffernfolge  $nnnn$  ist die Knotennummer, die links mit Nullen aufgefüllt wird. Diese Knotennummer wird außerdem in den Befehlen CREATE DATABASE und DROP DATABASE verwendet.

#### **host-name**

Der Host-Name der IP-Adresse für die partitionsübergreifende Kommunikation. (Es gibt eine Ausnahme, wenn der netzname angegeben wird. In diesem Fall wird der netzname für den Großteil der Kommunikation verwendet, während host-name nur für die Befehle DB2START, DB2STOP und db2\_all verwendet wird.)

#### **logischer-anschluß**

Dieser Parameter ist wahlfrei und gibt die logische Anschlußnummer (Port) für den Knoten an. Diese Nummer wird mit dem Exemplarnamen des Datenbankmanagers verwendet, um einen TCP/IP-Servicenamenseintrag in der Datei etc/services zu identifizieren.

Die Kombination aus IP-Adresse und logischem Anschluß wird als allgemein bekannte Adresse verwendet und muß für alle Anwendungen eindeutig sein, um die Verbindungen zur Kommunikation zwischen Knoten zu unterstützen.

Für jeden *host-namen* muß ein *logischer-anschluß* entweder 0 (Null) oder leer (was standardmäßig einen Wert von 0 bedeutet) sein. Der Knoten, dem dieser *logische-anschluß* zugeordnet ist, ist der Standardknoten auf dem Host, zum dem Clients die Verbindung herstellen. Diese Einstellung kann mit Hilfe der Umgebungsvariablen DB2NODE in der Prozedur db2profile oder mit der API sqleset() überschrieben werden.

Wenn Sie mehrere Knoten auf demselben Host haben (d. h. mehr als eine *knotennummer* für einen Host), sollten Sie die Nummern für den *logischen-anschluß* den logischen Knoten in aufsteigender Reihenfolge von 0 an ohne Sprünge zuordnen.

#### **netzname**

Dieser Parameter ist wahlfrei und wird zur Unterstützung eines Hosts verwendet, der über mehr als eine aktive TCP/IP-Schnittstelle verfügt, von denen jede ihren eigenen Host-Namen hat.

Das folgende Beispiel zeigt eine mögliche Knotenkonfigurationsdatei für ein System RS/6000 SP, in dem SP2EN1 mehrere TCP/IP-Schnittstellen und zwei logische Knoten hat und SP2SW1 als Schnittstelle für DB2 Universal Database verwendet. Es zeigt außerdem die Knotennummern, beginnend bei 1 (und nicht bei 0), sowie einen Sprung in der Folge unter *knotennummer*:

<i>knotennummer</i>	<i>host-name</i>	<i>logischer-anschluß</i>	<i>netzname</i>
1	SP2EN1	0	SP2SW1
2	SP2EN1	1	SP2SW1
4	SP2EN2	0	
5	SP2EN3		

Die Datei `db2nodes.cfg` kann mit einem beliebigen Editor aktualisiert werden. (Die Ausnahme bildet hierbei, daß unter Windows NT kein Editor eingesetzt werden sollte.) Sie müssen jedoch sorgfältig darauf achten, daß die Integrität der Daten in der Datei erhalten bleibt, da für die Partitionierung vorausgesetzt wird, daß die Knotennummer nicht geändert wird. Die Knotenkonfigurationsdatei wird gesperrt, wenn der Befehl `DB2START` ausgeführt wird, und entsperrt, wenn der Befehl `DB2STOP` den Datenbankmanager beendet. Der Befehl `DB2START` kann die Datei bei Bedarf aktualisieren, während sie gesperrt ist. Sie können beispielsweise den Befehl `DB2START` mit der Option `RESTART` oder `ADDNODE` ausführen.

**Anmerkung:** Wenn der Befehl `DB2STOP` nicht erfolgreich ausgeführt und die Knotenkonfigurationsdatei nicht entsperrt wird, führen Sie den Befehl `DB2STOP FORCE` aus, um sie zu entsperren.

## Erstellen der Datenbankkonfigurationsdatei

Für jede Datenbank wird weiterhin eine *Datenbankkonfigurationsdatei* erstellt. Diese Datei wird automatisch für Sie erstellt. Diese Datei enthält Werte für verschiedene *Konfigurationsparameter*, die sich auf die Verwendung der Datenbank auswirken, wie die folgenden:

- Parameter, die bei der Erstellung der Datenbank angegeben und/oder verwendet werden (z. B. Codepage der Datenbank, Sortierfolge, DB2-Release-Stand)
- Parameter, die den aktuellen Status der Datenbank anzeigen (z. B. Anzeiger für Sicherung anstehend, Datenbankkonsistenz, aktualisierende Wiederherstellung anstehend)
- Parameter, die die Menge an Systemressourcen definieren, die für den Betrieb der Datenbank verwendet werden sollen (z. B. Pufferpoolgröße, Datenbankprotokollierung, Sortierspeichergröße)

Eine detaillierte Beschreibung dieser Parameter finden Sie im Abschnitt zum „Konfigurieren von DB2“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

**Hinweis zur Leistung:** Viele Konfigurationsparameter verfügen zwar über Standardwerte, jedoch können sie auch aktualisiert werden, um eine optimale Leistung für Ihre Datenbank zu erzielen.

**Bei mehreren Partitionen:** Wenn Sie eine Datenbank haben, die auf mehr als eine Partition partitioniert ist, sollte die Konfigurationsdatei in allen Datenbankpartitionen die gleiche sein. Diese Konsistenz ist erforderlich, da der SQL-Compiler verteilte SQL-Anweisungen anhand der Informationen in der Konfigurationsdatei des lokalen Knotens kompiliert und einen Zugriffsplan erstellt, der die Anforderungen der jeweiligen SQL-Anweisung erfüllt. Wenn sich verschiedene Konfigurationsdateien in den Datenbankpartitionen befinden, kann dies je nachdem, in welcher Datenbankpartition die Anweisung vorbereitet wird, zu verschiedenen Zugriffsplänen führen. Verwenden Sie **db2\_all**, um die Synchronisation der Konfigurationsdateien bei allen Datenbankpartitionen zu gewährleisten.

### Replizieren von Konfigurationsdaten durch Antwortdateien

Mit dem Dienstprogramm *db2rspgn* kann eine Antwortdatei erstellt werden, die zum erneuten Installieren Ihres Systems verwendet werden kann oder zum Replizieren der Variablen der Profilregistrierdatenbank, Datenbankmanager-Konfigurationsparameter und der Konfigurationsparameter für Datenbankverwaltung des aktuellen Systems auf ein identisches System.

Nach dem Installieren eines Systems mit einem oder mehreren DB2-Produkten und dem Anpassen von Parametern für die verwendete Umgebung können Sie mit *db2rspgn* die erforderlichen Werte in einer Antwortdatei generieren. Mit Hilfe dieser Antwortdatei kann ein identisches System erstellt werden.

Die Befehlszeilensyntax gibt das Zielverzeichnis für die Antwortdatei(en) und alle unterstützenden Dateien an. Außerdem können Sie wahlfrei die zu kopierenden Exemplare angeben sowie (ebenfalls wahlfrei) das Verwaltungsexemplar und/oder das DataLinks-Server-Exemplar inaktivieren.

Im entsprechenden Handbuch *Einstieg* finden Sie Einzelheiten zur Syntax dieses Dienstprogramms und Angaben zur Verwendung der generierten Antwortdateien.

### Aktivieren der FCM-Kommunikation

In einer partitionierten Datenbankumgebung werden der Großteil der Kommunikation zwischen Datenbankpartitionen von FCM (Fast Communications Manager) verarbeitet. Zur Aktivierung von FCM in einer Datenbankpartition und zur Ermöglichung der Kommunikation mit anderen Datenbankpartitionen müssen Sie einen Serviceeintrag in der Datei *services* des Verzeichnisses etc der Partition erstellen. Die entsprechende Vorgehensweise wird im folgenden erläutert. FCM verwendet den angegebenen Anschluß (Port) für die

Kommunikation. Wenn mehrere Partitionen auf demselben Host definiert sind, müssen Sie einen Bereich von Anschlüssen, wie unten gezeigt, definieren.

### Überlegungen zu Windows NT

Wenn Sie DB2 Enterprise - Extended Edition in der Windows NT-Umgebung einsetzen, wird der TCP/IP-Anschlußbereich durch folgende Programme automatisch der Servicedatei hinzugefügt:

- Das Installationsprogramm, wenn es das Exemplar erstellt oder einen neuen Knoten hinzufügt.
- Das Dienstprogramm db2icrt, wenn es ein neues Exemplar erstellt.
- Das Dienstprogramm db2ncrt, wenn es den ersten Knoten auf der Maschine hinzufügt.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *DB2 Enterprise - Extended Edition für Windows Einstieg*.

Der Serviceeintrag hat folgende Syntax:

```
DB2_exemplar anschluß/tcp #kommentar
```

#### **DB2\_exemplar**

Der Wert für *exemplar* ist der Name des Datenbankmanagerexemplars. Alle Zeichen des Namens müssen in Kleinschreibung angegeben sein. Wenn der Exemplarname db2puser wäre, müßten Sie DB2\_db2puser angeben.

#### **anschluß/tcp**

Der TCP/IP-Anschluß, den Sie für die Datenbankpartition reservieren wollen.

#### **#kommentar**

Ein beliebiger Kommentar, den Sie dem Eintrag hinzufügen wollen. Dem Kommentar muß ein Nummernzeichen (#) vorangestellt werden.

Wenn die Datei `/etc/services` gemeinsam benutzt wird, müssen Sie sicherstellen, daß die Anzahl der in der Datei zugeordneten Anschlüsse größer oder gleich der größten Anzahl mehrerer Datenbankpartitionen in diesem Exemplar ist. Stellen Sie bei der Zuordnung von Anschlüssen außerdem sicher, daß Sie jeden möglichen Prozessor, der als Ersatz verwendet werden kann, mit berücksichtigen.

Wenn die Datei `/etc/services` nicht gemeinsam benutzt wird, gelten dieselben Überlegungen, jedoch mit einem zusätzlichen Gesichtspunkt: Sie müssen sicherstellen, daß die für das DB2-Exemplar definierten Einträge in allen Dateien `/etc/services` die gleichen sind (obwohl andere Einträge, die sich nicht auf Ihre partitionierte Datenbank beziehen, nicht gleich sein müssen).

Wenn Sie mehrere Datenbankpartitionen auf demselben Host in einem Exemplar haben, müssen Sie mehr als einen Anschluß für die Verwendung durch FCM definieren. Dazu müssen zwei Zeilen in die Datei `etc/services` eingefügt werden, die den Bereich von Anschlüssen, den Sie zuordnen, angeben. Die erste Zeile gibt den ersten Anschluß an, während die zweite Zeile das Ende des Blocks von Anschlüssen angibt. Im folgenden Beispiel werden fünf Anschlüsse für das Exemplar `sales` zugeordnet. Dies bedeutet, daß kein Prozessor im Exemplar mehr als fünf Datenbankpartitionen hat.

```
DB2_sales      9000/tcp
DB2_sales_END  9004/tcp
```

**Anmerkung:** Die Zeichenfolge `END` muß unbedingt durchgehend in Großschreibung angegeben werden. Außerdem müssen unbedingt beide Unterstreichungszeichen (`_`) vorhanden sein.



---

## Kapitel 3. Erstellen einer Datenbank

Dieses Kapitel enthält eine kurze Erläuterung der verschiedenen Objekte, die Bestandteil der Implementierung Ihres Datenbankentwurfs sein können.

Das vorhergehende Kapitel behandelte schwerpunktmäßig die Informationen, die vor dem Erstellen einer Datenbank bekannt sein müssen. Es enthielt außerdem Informationen zu verschiedenen Themen und Aufgaben, die vor dem Erstellen einer Datenbank berücksichtigt bzw. ausgeführt werden müssen.

Das letzte Kapitel im vorliegenden Teil enthält Informationen, die vor dem Ändern einer Datenbank berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus erläutert das Kapitel das Ändern und Löschen von Datenbankobjekten.

Beim Erstellen einer Datenbank werden die folgenden Tasks für Sie ausgeführt:

- Definieren aller Systemkatalogtabellen, die von der Datenbank benötigt werden.
- Zuordnen des Protokolls für die Datenbankwiederherstellung.
- Erstellen der Datenbankkonfigurationsdatei und Definieren der Standardwerte.
- Binden der Datenbankdienstprogramme an die Datenbank.

Die folgenden Datenbankzugriffsrechte werden der Gruppe PUBLIC automatisch erteilt: CREATETAB, BINDADD, CONNECT, IMPLICIT\_SCHEMA und SELECT für die Systemkatalogsichten.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Datenbank mit der Steuerzentrale zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Datenbanken** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Datenbanken** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** → **Datenbank mit Assistent** aus.
3. Führen Sie die angegebenen Schritte aus, um die Task abzuschließen.

Mit dem folgenden Befehl des Befehlszeilenprozessors wird eine Datenbank namens person1 an der Standardspeicherposition mit dem zusätzlichen Kommentar „Personnel DB for BSchiefer Co“ erstellt.

```
create database person1
with "Personnel DB for BSchiefer Co"
```

Wenn Sie eine Datenbank in einem anderen, möglicherweise fernen Datenbankmanagerexemplar erstellen wollen, lesen Sie die Informationen im Abschnitt „Verwenden mehrerer Exemplare des Datenbankmanagers“ auf Seite 59. Dieser Abschnitt enthält auch eine Einführung für den Befehl, den Sie verwenden müssen, wenn Sie Verwaltungsoperationen auf Exemplarebene für andere Exemplare als Ihr Standardexemplar, einschließlich der fernen Exemplare, ausführen möchten.

**Anmerkung:** Im Handbuch *Command Reference* finden Sie Informationen zur Standardspeicherposition von Datenbanken (Default Location) und zur Angabe einer anderen Speicherposition mit Hilfe des Befehls CREATE DATABASE.

Die bei der Erstellung einer Datenbank vom Datenbankmanager oder von Ihnen auszuführenden Operationen werden in den folgenden Abschnitten behandelt:

- „Definition der ersten Knotengruppen“ auf Seite 117
- „Definition der ersten Tabellenbereiche“ auf Seite 117
- „Definition von Systemkatalogtabellen“ auf Seite 119
- „Definition von Datenbankverzeichnissen“ auf Seite 120
- „DCE Verzeichnisservices“ auf Seite 122
- „LDAP-Verzeichnisservices (Lightweight Directory Access Protocol)“ auf Seite 122
- „Definition des Wiederherstellungsprotokolls der Datenbank“ auf Seite 124
- „Binden von Dienstprogrammen an die Datenbank“ auf Seite 124
- „Katalogisieren einer Datenbank“ auf Seite 125
- „Erstellen von Knotengruppen“ auf Seite 123
- „Erstellen eines Tabellenbereichs“ auf Seite 126
- „Erstellen eines Schemas“ auf Seite 131
- „Erstellen und Auffüllen einer Tabelle“ auf Seite 133
- „Erstellen eines Auslösers“ auf Seite 150
- „Erstellen einer benutzerdefinierten Funktion (UDF) oder Methode“ auf Seite 153
- „Erstellen eines benutzerdefinierten Datentyps (UDT)“ auf Seite 156
- „Erstellen einer Sicht“ auf Seite 159
- „Erstellen einer Übersichtstabelle“ auf Seite 162
- „Erstellen eines Aliasnamens“ auf Seite 165
- „Erstellen einer Oberfläche“ auf Seite 167

- „Erstellen eines Servers“ auf Seite 168
- „Erstellen eines Kurznamens“ auf Seite 177
- „Erstellen eines Index, einer Indexerweiterung oder einer Indexspezifikation“ auf Seite 180

Weitere Informationen zur physischen Implementierung der Datenbank finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

---

## Definition der ersten Knotengruppen

Wenn eine Datenbank anfangs erstellt wird, werden Datenbankpartitionen für alle in der Datei `db2nodes.cfg` angegebenen Partitionen erstellt. Andere Partitionen können mit den Befehlen `ADD NODE` und `DROP NODE` hinzugefügt bzw. gelöscht werden.

Es werden drei Knotengruppen definiert:

- `IBMCATGROUP` ist die Knotengruppe für den Tabellenbereich `SYSCATSPACE`, in dem die Systemkatalogtabellen gespeichert werden.
- `IBMTEMPGROUP` ist die Knotengruppe für den Tabellenbereich `TEMPSPACE1`, in dem temporäre Tabellen gespeichert werden, die bei Datenbankoperationen erstellt werden.
- `IBMDEFAULTGROUP` ist die Knotengruppe für den Tabellenbereich `USERSPACE1`, der standardmäßig die Benutzertabellen und Indizes enthält.

---

## Definition der ersten Tabellenbereiche

Bei der Erstellung einer Datenbank werden folgende drei Tabellenbereiche definiert:

- Der Bereich `SYSCATSPACE` für die Tabellen des Systemkatalogs (siehe „Definition von Systemkatalogtabellen“ auf Seite 119)
- Der Bereich `TEMPSPACE1` für temporäre Systemtabellen, die während der Datenbankverarbeitung erstellt werden
- Der Bereich `USERSPACE1` für benutzerdefinierte Tabellen und Indizes

**Anmerkung:** Wenn Sie eine Datenbank zum ersten Mal erstellen, wird für diese kein temporärer Benutzertabellenbereich erstellt.

Wenn im Befehl `CREATE DATABASE` keine Parameter zum Tabellenbereich angegeben werden, erstellt der Datenbankmanager diese Tabellenbereiche unter Verwendung von Verzeichnisbehältern, die vom Betriebssystem verwaltet werden (SMS). Diese Verzeichnisbehälter werden in dem Unterverzeichnis erstellt, das für die Datenbank angelegt wird (weitere Informationen zu physi-

schen Datenbankverzeichnissen enthält das Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*). Als Wert des Parameters EXTENTSIZE für diese Tabellenbereiche wird der Standardwert verwendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um Tabellenbereiche zum ersten Mal mit der Steuerzentrale zu definieren:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Datenbanken** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Datenbanken** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** → **Datenbank mit Assistent** aus.
3. Führen Sie die angegebenen Schritte aus, um die Task abzuschließen.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um Tabellenbereiche zum ersten Mal zu definieren:

```
CREATE DATABASE <name>
  CATALOG TABLESPACE
    MANAGED BY SYSTEM USING ('<pfad>')
    EXTENTSIZE <wert> PREFETCHSIZE <wert>
  USER TABLESPACE
    MANAGED BY DATABASE USING (FILE'<pfad>' 5000,
                                FILE'<pfad>' 5000)
    EXTENTSIZE <wert> PREFETCHSIZE <wert>
  TEMPORARY TABLESPACE
    MANAGED BY SYSTEM USING ('<pfad>')
  WITH "<kommentar>"
```

Wenn Sie die Standarddefinition für diese Tabellenbereiche nicht verwenden möchten, können Sie die Merkmale im Befehl CREATE DATABASE angeben. Zum Beispiel könnte der folgende Befehl zur Erstellung der Datenbank auf einem OS/2-System verwendet werden:

```
CREATE DATABASE PERSONL
  CATALOG TABLESPACE
    MANAGED BY SYSTEM USING ('d:\pcatalog','e:\pcatalog')
    EXTENTSIZE 16 PREFETCHSIZE 32
  USER TABLESPACE
    MANAGED BY DATABASE USING (FILE'd:\db2data\personl' 5000,
                                FILE'd:\db2data\personl' 5000)
    EXTENTSIZE 32 PREFETCHSIZE 64
  TEMPORARY TABLESPACE
    MANAGED BY SYSTEM USING ('f:\db2temp\personl')
  WITH "Personnel DB for BSchiefer Co"
```

In diesem Beispiel werden die Definitionen für jeden der ersten Tabellenbereiche explizit angegeben. Definitionen müssen nur für die Tabellenbereiche angegeben werden, für die die Standarddefinition nicht verwendet werden soll.

Die Codierung des Ausdrucks `MANAGED BY` im Befehl `CREATE DATABASE` folgt demselben Format wie beim Ausdruck `MANAGED BY` im Befehl `CREATE TABLESPACE`. Weitere Beispiele finden Sie in „Erstellen eines Tabellenbereichs“ auf Seite 126.

Weitere Informationen hierzu enthält auch das Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*. Lesen Sie außerdem vor dem Erstellen Ihrer Datenbank die Informationen zum Entwerfen und Auswählen von Tabellenbereichen.

---

## Definition von Systemkatalogtabellen

Eine Gruppe von Systemkatalogtabellen wird für jede Datenbank erstellt und verwaltet. Diese Tabellen enthalten Informationen über die Definitionen der Datenbankobjekte (z. B. Tabellen, Sichten, Indizes und Pakete) sowie Sicherheitsinformationen über die Art des Zugriffs, der Benutzern auf diese Objekte gewährt wird. Diese Tabellen werden im Tabellenbereich `SYSCATSPACE` gespeichert.

Diese Tabellen werden während des Betriebs einer Datenbank aktualisiert, zum Beispiel, wenn eine Tabelle erstellt wird. Diese Tabellen können nicht explizit erstellt oder gelöscht werden, jedoch kann ihr Inhalt abgefragt werden. Wenn eine Datenbank erstellt wird, werden neben den Objekten der Systemkatalogtabellen auch die folgenden Datenbankobjekte im Systemkatalog definiert:

- Eine Gruppe benutzerdefinierter Funktionen (UDFs) wird im Schema `SYSFUN` erstellt. Weitere Informationen zu diesen vom System erstellten Funktionen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.
- Eine Gruppe von Nur-Lese-Sichten für die Systemkatalogtabellen wird im Schema `SYSCAT` erstellt. Informationen zu diesen Sichten finden Sie im Abschnitt über „Katalogsichten“ des Handbuchs *SQL Reference*.
- Eine Gruppe aktualisierbarer Katalogsichten wird im Schema `SYSSTAT` erstellt. Diese aktualisierbaren Sichten ermöglichen es, bestimmte statistische Informationen zu aktualisieren, um die Leistung einer hypothetischen Datenbank zu testen oder um statistische Daten ohne Verwendung des Dienstprogramms `RUNSTATS` zu aktualisieren. Informationen zu diesen Sichten finden Sie im Abschnitt zu „Aktualisierbaren Katalogsichten“ im Handbuch *SQL Reference*.

Nach der Erstellung der Datenbank ist es vielleicht wünschenswert, den Zugriff auf die Systemkatalogsichten einzuschränken. Informationen dazu finden Sie in „Sicherheit der Systemkatalogsichten“ auf Seite 299.

---

## Definition von Datenbankverzeichnissen

Drei Verzeichnisse werden zur Einrichtung einer neuen Datenbank verwendet.

- Lokales Datenbankverzeichnis
- Systemdatenbankverzeichnis
- Knotenverzeichnis

### Lokales Datenbankverzeichnis

Eine Datei für das *lokale Datenbankverzeichnis* ist in jedem Pfad (bzw. unter anderen Betriebssystemen auf jedem „Laufwerk“) vorhanden, in dem eine Datenbank definiert wurde. Dieses Verzeichnis enthält einen Eintrag für jede Datenbank, auf die von dieser Position aus zugegriffen werden kann. Ein Eintrag enthält folgende Daten:

- Den Datenbanknamen, der mit dem Befehl CREATE DATABASE angegeben wurde
- Den Aliasnamen der Datenbank (dieser Name ist gleich dem Datenbanknamen, wenn kein Aliasname angegeben wird)
- Einen Kommentar zur Datenbank, der mit dem Befehl CREATE DATABASE angegeben wurde
- Den Namen des Stammverzeichnisses für die Datenbank
- Andere Systeminformationen

Wenn Sie den Inhalt dieser Datei für eine bestimmte Datenbank anzeigen wollen, geben Sie den folgenden Befehl ein, in dem *position* die Speicherposition der Datenbank bezeichnet:

```
LIST DATABASE DIRECTORY ON position
```

### Systemdatenbankverzeichnis

Für jedes Exemplar des Datenbankmanagers ist eine Datei mit dem *Systemdatenbankverzeichnis* vorhanden, die einen Eintrag für jede Datenbank enthält, die für dieses Exemplar katalogisiert wurde. Datenbanken werden implizit katalogisiert, wenn der Befehl CREATE DATABASE ausgeführt wird. Sie können auch explizit mit dem Befehl CATALOG DATABASE katalogisiert werden. Informationen zur Katalogisierung von Datenbanken finden Sie in „Katalogisieren einer Datenbank“ auf Seite 125.

Für jede erstellte Datenbank wird dem Verzeichnis ein Eintrag hinzugefügt, der folgende Informationen enthält:

- Den Datenbanknamen, der mit dem Befehl CREATE DATABASE angegeben wurde
- Den Aliasnamen der Datenbank (dieser Name ist derselbe wie der Datenbankname)
- Den Kommentar zur Datenbank, der mit dem Befehl CREATE DATABASE angegeben wurde

- Die Speicherposition des *lokalen Datenbankverzeichnisses*
- Einen Anzeiger, daß die Datenbank *indirekt* ist, d. h., daß sich die Datenbank auf demselben System wie die Datei für das Systemdatenbankverzeichnis befindet
- Andere Systeminformationen

Wenn Sie den Inhalt dieser Datei anzeigen wollen, setzen Sie den Befehl LIST DATABASE DIRECTORY *ohne* Angabe der Speicherposition der Datei für das Datenbankverzeichnis ab.

In einer partitionierten Datenbankumgebung ist sicherzustellen, daß alle Datenbankpartitionen jederzeit auf dieselbe Datei des Systemdatenbankverzeichnisses `sqlbdir` im Unterverzeichnis `sqlbdir` des Benutzerzeichnisses für das Exemplar zugreifen. Unvorhersehbare Fehler können auftreten, wenn entweder das Systemdatenbankverzeichnis oder die Systemintensionsdatei `sqlbins` im selben Unterverzeichnis `sqlbdir` symbolische Verbindungen zu einer anderen Datei sind, die sich in einem gemeinsam benutzten Dateisystem befindet. Diese Dateien werden im Abschnitt „Ermöglichen der Datenpartitionierung“ auf Seite 64 beschrieben.

## Knotenverzeichnis

Der Datenbankmanager erstellt das Knotenverzeichnis, wenn die erste Datenbankpartition katalogisiert wird. Zum Katalogisieren einer Datenbankpartition wird der Befehl CATALOG NODE verwendet. Zum Auflisten des Inhalts des lokalen Knotenverzeichnisses wird der Befehl LIST NODE DIRECTORY verwendet. Das Knotenverzeichnis wird auf jedem Datenbank-Client erstellt und verwaltet. Das Verzeichnis enthält einen Eintrag für jede ferne Workstation, die eine oder mehrere Datenbanken enthält, auf die der Client zugreifen kann. Der DB2-Client verwendet die Informationen über den Kommunikationsendpunkt im Knotenverzeichnis jedesmal, wenn eine Datenbankverbindung oder eine Exemplarverbindung (mit ATTACH) angefordert wird.

Die Einträge im Verzeichnis enthalten außerdem Informationen zur Art des Übertragungsprotokolls, das für die Kommunikation zwischen dem Client und der fernen Datenbankpartition verwendet werden soll. Durch das Katalogisieren einer lokalen Datenbankpartition wird ein Aliasname für ein Exemplar erstellt, das sich auf derselben Maschine befindet. Ein lokaler Knoten sollte katalogisiert werden, wenn es mehr als ein Exemplar auf derselben Workstation gibt, auf das vom Client des Benutzers aus zugegriffen werden soll.

---

## DCE Verzeichnisservices

DCE ist eine OSF-Architektur (Open Systems Foundation), die Tools und Services zur Verfügung stellt, um die Erstellung, Verwendung und Wartung von Anwendungen in einer verteilten, heterogenen Datenverarbeitungs-umgebung zu unterstützen. Sie stellt eine Schicht zwischen dem Betriebssystem, dem Netzwerk und einer verteilten Anwendung dar, die es Client-Anwendungen ermöglicht, auf ferne Server zuzugreifen.

Bei lokalen Verzeichnissen wird die physische Position der Zieldatenbank jeweils auf jeder Client-Workstation im Datenbankverzeichnis und im Knotenverzeichnis gespeichert. Daher kann das Aktualisieren bzw. Ändern dieser Verzeichnisse einen erheblichen Zeitaufwand für einen Datenbankadministrator mit sich bringen. Die DCE Verzeichnisservices stellen alternativ zu diesen lokalen Verzeichnissen ein zentrales Verzeichnis bereit. Dadurch ist es möglich, die Informationen zu einer Datenbank oder einem Datenbankmanagerexemplar einmal an einer zentralen Stelle zu speichern und alle Änderungen bzw. Aktualisierungen auf diese eine Stelle zu beschränken.

DCE ist keine Voraussetzung für die Verwendung von DB2. Wenn Sie jedoch in einer DCE-Umgebung arbeiten, lesen Sie die Informationen in „Anhang B. Verwenden der DCE-Verzeichnisservices“ auf Seite 445.

---

## LDAP-Verzeichnisservices (Lightweight Directory Access Protocol)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) definiert eine Standardmethode zum Zugriff auf Verzeichnisservices. Bei einem Verzeichnisservice handelt es sich um ein Repository mit Ressourceninformationen zu mehreren Systemen und Services innerhalb einer verteilten Umgebung. Er stellt Client-/Server-Zugriff auf diese Ressourcen bereit. Jedes Datenbank-Server-Exemplar wird seine Existenz auf einem LDAP-Server veröffentlichen und dem LDAP-Verzeichnis Datenbankinformationen zur Verfügung stellen, wenn die Datenbanken erstellt werden. Wenn ein Client eine Verbindung zur Datenbank herstellt, können die Kataloginformationen für den Server aus dem LDAP-Verzeichnis abgerufen werden. Die einzelnen Clients müssen die Kataloginformationen nun nicht mehr lokal auf den verschiedenen Maschinen speichern. Client-Anwendungen durchsuchen das LDAP-Verzeichnis nach den erforderlichen Informationen für die Herstellung der Verbindung zur Datenbank.

LDAP ist keine Voraussetzung für die Verwendung von DB2. Wenn Sie jedoch in einer LDAP-Umgebung arbeiten, lesen Sie die Informationen in „Anhang J. LDAP-Verzeichnisservices (Lightweight Directory Access Protocol)“ auf Seite 543.

---

## Erstellen von Knotengruppen

Eine Knotengruppe wird mit der Anweisung CREATE NODEGROUP erstellt. Diese Anweisung gibt eine Gruppe von Knoten an, in der sich die Behälter eines Tabellenbereichs und die Tabellendaten befinden sollen. Außerdem führt diese Anweisung folgende Operationen aus:

- Sie erstellt eine Partitionierungszuordnung für die Knotengruppe. Detaillierte Informationen zur Partitionierungszuordnung finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.
- Sie generiert eine ID für die Partitionierungszuordnung.
- Sie fügt Datensätze in die folgenden Katalogtabellen ein:
  - SYSCAT.NODEGROUPS
  - SYSCAT.PARTITIONMAPS
  - SYSCAT.NODEGROUPDEF

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Knotengruppe zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Knotengruppen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Knotengruppen** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** aus.
3. Geben Sie im Fenster 'Knotengruppe erstellen' die erforderlichen Informationen ein, verwenden Sie die Pfeile, um die gewünschten Knoten vom Feld **Verfügbare Knoten** in das Feld **Ausgewählte Knoten** zu versetzen und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Knotengruppe zu erstellen:

```
CREATE NODEGROUP <name> ON NODES (<wert>,<wert>)
```

Nehmen Sie zum Beispiel an, daß Sie einige Tabellen in eine Untermenge der Datenbankpartitionen in Ihrer Datenbank laden wollen. Sie würden den folgenden Befehl verwenden, um eine Knotengruppe mit zwei Knoten (1 und 2) in einer Datenbank zu erstellen, die aus mindestens drei Knoten (0 bis 2) besteht:

```
CREATE NODEGROUP mixng12 ON NODES (1,2)
```

Weitere Informationen zum Erstellen von Knotengruppen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Mit dem Befehl CREATE DATABASE oder der API sqlcrea() werden die Standardknotengruppen des Systems IBMDEFAULTGROUP, IBMCATGROUP

und IBMTEMPGROUP erstellt. (Weitere Informationen zu Knotengruppen finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.)

---

## Definition des Wiederherstellungsprotokolls der Datenbank

Ein *Datenbankwiederherstellungsprotokoll* zeichnet Datensätze über alle an einer Datenbank vorgenommenen Änderungen auf, einschließlich das Hinzufügen neuer Tabellen oder Aktualisieren vorhandener Tabellen. Dieses Protokoll besteht aus einer Reihe von *Protokollspeicherbereichen*, die jeweils in einer separaten, sogenannten *Protokolldatei* enthalten sind.

Das Datenbankwiederherstellungsprotokoll kann verwendet werden, um sicherzustellen, daß eine Datenbank nach einem Fehler (z. B. ein Netzstromausfall im System oder ein Anwendungsfehler) nicht in einem inkonsistenten Zustand bleibt. Im Fall eines Fehlers werden bereits durchgeführte Änderungen, die noch nicht festgeschrieben wurden, rückgängig gemacht, und alle festgeschriebenen Transaktionen, die eventuell noch nicht physisch auf die Platte geschrieben wurden, werden nachvollzogen. Durch diese Maßnahmen wird die Integrität der Datenbank gewährleistet.

Weitere Informationen finden Sie in „Kapitel 8. Wiederherstellen einer Datenbank“ auf Seite 341.

---

## Binden von Dienstprogrammen an die Datenbank

Bei der Erstellung einer Datenbank versucht der Datenbankmanager, die in der Datei `db2ubind.lst` aufgeführten Dienstprogramme an die Datenbank zu binden. Diese Datei befindet sich im Unterverzeichnis `bnd` im entsprechenden Verzeichnis `sqllib`.

Das Dienstprogramm zum Binden (BIND) erstellt ein *Paket*, d. h. ein Objekt, das alle Informationen enthält, die zur Verarbeitung bestimmter SQL-Anweisungen aus einer einzelnen Quelldatei benötigt werden.

**Anmerkung:** Wenn diese Dienstprogramme von einem Client ausgeführt werden sollen, müssen sie explizit gebunden werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Einstieg* für Ihre Plattform.

Wenn aus einem Grund Dienstprogramme an eine Datenbank gebunden bzw. erneut gebunden werden müssen, führen Sie dazu die folgenden Befehle über den Befehlszeilenprozessor aus:

```
connect to sample
bind @db2ubind.lst
```

**Anmerkung:** Sie müssen sich in dem Verzeichnis befinden, in dem diese Dateien gespeichert sind, um die Pakete in der Datenbank `sample` zu erstellen. Die Bindedateien befinden sich im Unterverzeichnis `BND` des Verzeichnisses `SQLLIB`. In diesem Beispiel ist `sample` der Name der Datenbank.

---

## Katalogisieren einer Datenbank

Wenn Sie eine neue Datenbank erstellen, wird sie automatisch in der Datei für das Systemdatenbankverzeichnis katalogisiert. Sie können außerdem den Befehl `CATALOG DATABASE` verwenden, um eine Datenbank explizit im Systemdatenbankverzeichnis zu katalogisieren. Mit dem Befehl `CATALOG DATABASE` kann eine Datenbank mit einem anderen Aliasnamen katalogisiert werden, oder es kann ein Datenbankeintrag, der zuvor mit dem Befehl `UNCATALOG DATABASE` gelöscht wurde, katalogisiert werden.

Durch den folgenden Befehl für den Befehlszeilenprozessor wird die Datenbank `person1` als `humanres` katalogisiert:

```
catalog database person1 as humanres
with "Human Resources Database"
```

In diesem Beispiel enthält der Datenbankverzeichniseintrag den Aliasnamen `humanres` für die Datenbank, der sich vom Datenbanknamen (`person1`) unterscheidet.

Eine Datenbank kann auch in einem anderen Exemplar als dem Standardexemplar katalogisiert werden. Im folgenden Beispiel werden Verbindungen zur Datenbank `B` nun zum Exemplar `INSTANCE_C` hergestellt.

```
catalog database b as b at node instance_c
```

**Anmerkung:** Der Befehl `CATALOG DATABASE` wird auch auf Client-Knoten verwendet, um Datenbanken, die sich auf Datenbank-Server-Maschinen befinden, zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Einstieg* für Ihre Plattform.

Informationen zum DCE-Zellenverzeichnis (Distributed Computing Environment) finden Sie in „DCE Verzeichnisservices“ auf Seite 122 und in „Anhang B. Verwenden der DCE-Verzeichnisservices“ auf Seite 445.

**Anmerkung:** Zur Erhöhung der Leistung können Verzeichnisdateien, einschließlich des Datenbankverzeichnisses, im Cache (Hauptspeicherbereich) zwischengespeichert werden. (Informationen zum Aktivieren des Verzeichnis-Cachings finden Sie im Abschnitt über die „Unterstützung des Verzeichnis-Caches“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.) Wenn der Verzeichnis-Cache aktiviert ist, wird eine Änderung an einem

Verzeichnis (z. B. durch den Befehl CATALOG DATABASE oder UNCATALOG DATABASE) durch eine andere Anwendung erst wirksam, wenn Ihre Anwendung erneut gestartet wird. Um den Verzeichnis-Cache, der von einer Sitzung des Befehlszeilenprozessors verwendet wird, zu aktualisieren, führen Sie den Befehl db2 terminate aus.

Neben dem Cache auf Anwendungsebene wird auch ein Cache auf Datenbankmanagerebene für interne Suchfunktionen des Datenbankmanagers verwendet. Um diesen „gemeinsamen“ Cache zu aktualisieren, geben Sie die Befehle db2stop und db2start ein.

Weitere Informationen zum Verzeichnis-Caching finden Sie im Abschnitt zur „Unterstützung des Verzeichnis-Caches“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

---

## Erstellen eines Tabellenbereichs

Durch das Erstellen eines Tabellenbereichs innerhalb einer Datenbank werden dem Tabellenbereich Behälter zugeordnet und die zugehörigen Definitionen und Attribute im Datenbanksystemkatalog gespeichert. Anschließend können Sie Tabellen in diesem Tabellenbereich erstellen.

Informationen zum Entwurf von Tabellenbereichen finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

Eine detaillierte Beschreibung der Syntax der Anweisung CREATE TABLESPACE finden Sie im Handbuch *SQL Reference*. Informationen zu SMS- und DMS-Tabellenbereichen finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale einen Tabellenbereich zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellenbereiche** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Tabellenbereiche** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** —> **Tabellenbereich mit Assistent** aus.
3. Führen Sie die im Assistenten aufgeführten Schritte aus, um die Task abzuschließen.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um einen SMS-Tabellenbereich zu erstellen:

```
CREATE TABLESPACE <NAME>
MANAGED BY SYSTEM
USING ('<pfad>')
```

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um einen SMS-Tabellenbereich zu erstellen:

```
CREATE TABLESPACE <NAME>
MANAGED BY DATABASE
USING (FILE'<pfad>' <größe>)
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird ein SMS-Tabellenbereich unter OS/2 oder Windows NT mit drei Verzeichnissen auf drei separaten Laufwerken erstellt:

```
CREATE TABLESPACE RESOURCE
MANAGED BY SYSTEM
USING ('d:\acc_tbsp', 'e:\acc_tbsp', 'f:\acc_tbsp')
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird ein DMS-Tabellenbereich unter OS/2 mit zwei Dateibehältern von je 5000 Seiten erstellt:

```
CREATE TABLESPACE RESOURCE
MANAGED BY DATABASE
USING (FILE'd:\db2data\acc_tbsp' 5000,
FILE'e:\db2data\acc_tbsp' 5000)
```

In den beiden gezeigten Beispielen werden explizit Namen für die Behälter angegeben. Wenn Sie jedoch relative Behälternamen angeben, wird der Behälter in dem für die Datenbank angelegten Unterverzeichnis erstellt (weitere Informationen zu physischen Datenbankverzeichnissen finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*).

Wenn ein Teil des angegebenen Pfadnamens nicht existiert, wird er vom Datenbankmanager erstellt. Wird vom Datenbankmanager ein Unterverzeichnis erstellt, kann es auch wieder vom Datenbankmanager gelöscht werden, wenn der Tabellenbereich gelöscht wird.

In den obigen Beispielen wird davon ausgegangen, daß die Tabellenbereiche nicht einer bestimmten Knotengruppe zugeordnet werden. Die Standardknotengruppe IBMDEFAULTGROUP wird verwendet, wenn der folgende Parameter in der Anweisung nicht angegeben wird:

```
IN knotengruppe
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung werden ein DMS-Tabellenbereich auf einem auf UNIX basierendem System mit drei logischen Datenträgern von je 10.000 Seiten erstellt und die zugehörigen E/A-Merkmale angegeben:

```
CREATE TABLESPACE RESOURCE
MANAGED BY DATABASE
USING (DEVICE '/dev/rdb1v6' 10000,
```

```

        DEVICE '/dev/rdblv7' 10000,
        DEVICE '/dev/rdblv8' 10000)
OVERHEAD 24.1
TRANSFERRATE 0.9

```

Die in der SQL-Anweisung angegebenen UNIX-Einheiten müssen bereits vorhanden sein, und der Exemplareigner und die SYSADM-Gruppe müssen Schreibzugriff auf sie haben.

Im folgenden Beispiel wird ein DMS-Tabellenbereich in einer Knotengruppe namens ODDNODEGROUP in einer partitionierten UNIX-Datenbank erstellt. Die Knotengruppe ODDNODEGROUP muß zuvor mit der Anweisung CREATE NODEGROUP erstellt worden sein. Im vorliegenden Beispiel wird angenommen, daß die Knotengruppe ODDNODEGROUP aus den Datenbankpartitionen 1, 3 und 5 besteht. In allen Datenbankpartitionen ist die Einheit (Device) /dev/hdisk0 für 10.000 4-KB-Seiten zu verwenden. Außerdem wird für jede Datenbankpartition eine Einheit von 40.000 4-KB-Seiten deklariert.

```

CREATE TABLESPACE PLANS
MANAGED BY DATABASE
USING (DEVICE '/dev/HDISK0' 10000, DEVICE '/dev/n1hd01' 40000) ON NODE 1
      (DEVICE '/dev/HDISK0' 10000, DEVICE '/dev/n3hd03' 40000) ON NODE 3
      (DEVICE '/dev/HDISK0' 10000, DEVICE '/dev/n5hd05' 40000) ON NODE 5

```

UNIX-Einheiten werden in zwei Kategorien eingeteilt: zeichenorientierte serielle Einheiten und blockorientierte Einheiten. Bei allen Dateisystem-einheiten ist normalerweise für jede blockorientierte Einheit (*Cooked Device*) eine entsprechende serielle zeichenorientierte Einheit (*Raw Device*) vorhanden. Blockorientierte Einheiten werden häufig mit Namen wie „hd0“, „fd0“ oder ähnlich bezeichnet. Zeichenorientierte serielle Einheiten erhalten typischerweise Namen wie „rhd0“, „rfd0“, „rmt0“ o. ä. Zeichenorientierte serielle Einheiten haben einen schnelleren Zugriff als blockorientierte Einheiten. Im Befehl CREATE TABLESPACE sind die Namen der zeichenorientierten seriellen Einheiten zu verwenden, und nicht die Namen der blockorientierten Einheiten.

Die Parameter OVERHEAD und TRANSFERRATE helfen bei der Feststellung des besten Zugriffspfads, der zu verwenden ist, wenn die SQL-Anweisung kompiliert wird. Informationen zu den Parametern OVERHEAD und TRANSFERRATE enthält der Abschnitt zur „Optimierung der Anwendungsleistung“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

DB2 kann die Leistung sequentieller E/A-Operationen durch die Verwendung des sequentiellen Vorabesezugriffs (Sequential Prefetching) wesentlich verbessern, da durch sie parallele E/A-Operationen durchgeführt werden. Detaillierte Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Abschnitt über den sequentiellen Vorabesezugriff im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

Sie können auch einen Tabellenbereich erstellen, der den Standardwert von 4 KB für die Seitengröße übersteigt. Durch die folgende SQL-Anweisung wird ein SMS-Tabellenbereich auf einem UNIX-gestützten System mit einer Seitengröße von 8 KB erstellt.

```
CREATE TABLESPACE SMS8K
  PAGESIZE 8192
  MANAGED BY SYSTEM
  USING ('FSMS_8K_1')
  BUFFERPOOL BÜFFPOOL8K
```

Beachten Sie, daß der zugeordnete Pufferpool ebenfalls die Seitengröße von 8 KB aufweisen muß.

Der erstellte Tabellenbereich kann nicht verwendet werden, bis der Pufferpool, auf den er verweist, aktiviert ist.

Die SQL-Anweisung ALTER TABLESPACE kann dazu verwendet werden, einen Behälter einem DMS-Tabellenbereich hinzuzufügen und die Einstellungen für die Parameter PREFETCHSIZE, OVERHEAD und TRANSFERRATE für einen Tabellenbereich zu ändern. Die Transaktion, die die Anweisung für den Tabellenbereich absetzt, sollte so bald wie möglich festgeschrieben werden, um Konkurrenzsituationen im Systemkatalog zu vermeiden.

**Anmerkung:** Für den Wert für PREFETCHSIZE sollte ein Vielfaches des Werts für EXTENTSIZE verwendet werden. Wenn beispielsweise für EXTENTSIZE der Wert 10 angegeben wird, sollte der Wert für PREFETCHSIZE 20 oder 30 sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt über den sequentiellen Vorabsezugriff im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

## Erstellen eines temporären Systemtabellenbereichs

Ein temporärer Systemtabellenbereich wird zum Speichern temporärer Systemtabellen verwendet. Beim Erstellen einer Datenbank wird einer der drei standardmäßig definierten Tabellenbereiche als temporärer Systemtabellenbereich konfiguriert und erhält den Namen „TEMPSPACE1“.

**Anmerkung:** Eine Datenbank muß immer über mindestens einen temporären Systemtabellenbereich verfügen, da temporäre Systemtabellen nur in solch einem Tabellenbereich gespeichert werden können.

Mit der Anweisung CREATE TABLESPACE können Sie einen weiteren temporären Systemtabellenbereich erstellen. Beispiel:

```
CREATE SYSTEM TEMPORARY TABLESPACE tmp_tbsp
  MANAGED BY SYSTEM
  USING ('d:\tmp_tbsp','e:\tmp_tbsp')
```

Die einzige Knotengruppe, die beim Erstellen eines temporären Systemtabellenbereichs angegeben werden kann, ist IBMTEMPGROUP.

### **Erstellen eines temporären Benutzertabellenbereichs**

Ein temporärer Benutzertabellenbereich wird zum Speichern deklarierter, temporärer Tabellen verwendet.

Mit der Anweisung CREATE TABLESPACE können Sie einen temporären Benutzertabellenbereich erstellen:

```
CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE usr_tbsp
MANAGED BY DATABASE
USING (FILE 'd:\db2data\user_tbsp' 5000,
FILE 'e:\db2data\user_tbsp' 5000)
```

Wie bei regulären Tabellenbereichen können temporäre Benutzertabellenbereiche in allen Knotengruppen mit Ausnahme von IBMTEMPGROUP erstellt werden. Standardmäßig wird beim Erstellen eines temporären Benutzertabellenbereichs die Knotengruppe IBMDEFAULTGROUP verwendet.

Mit der Anweisung DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE werden deklarierte, temporäre Tabellen für den Einsatz in einem temporären Benutzertabellenbereich definiert.

### **Erstellen von Tabellenbereichen in Knotengruppen**

Wenn ein Tabellenbereich in einer Knotengruppe mit mehreren Datenbankpartitionen erstellt wird, werden alle Tabellen innerhalb des Tabellenbereichs auf alle Datenbankpartitionen in der Knotengruppe verteilt oder partitioniert. Der Tabellenbereich wird in einer Knotengruppe erstellt. Wenn der Tabellenbereich in einer Knotengruppe erstellt wurde, muß er dort verbleiben und kann nicht in eine andere Knotengruppe versetzt werden. Für die Zuordnung eines Tabellenbereichs zu einer Knotengruppe wird die Anweisung CREATE TABLESPACE verwendet.

### **Direkter Plattenzugriff (Raw I/O)**

DB2 Universal Database unterstützt den direkten Plattenzugriff (Raw I/O). Dadurch haben Sie die Möglichkeit, eine Einheit (Gerät) mit direktem Plattenzugriff (Raw) an ein DB2 Universal Database-System anzuschließen. (Als einzige Ausnahmen sind hierbei die Betriebssysteme Linux, Windows 95 und Windows 98 aufzuführen.) Die folgende Liste zeigt die physischen und logischen Verfahren, eine solche Einheit zu identifizieren:

- Unter Windows müssen Sie die folgende Syntax verwenden, um ein physisches Festplattenlaufwerk anzugeben:

```
\\.\PhysicalDriveN
```

Dabei steht N für eines der physischen Laufwerke im System. Im vorliegenden Fall kann N durch die Werte 0, 1, 2 oder eine beliebige andere positive ganze Zahl ersetzt werden:

```
\\.\PhysicalDisk5
```

- Unter Windows müssen Sie zur Angabe einer logischen unformatierten Partition (raw-Partition) die folgende Syntax verwenden:

```
\\.\N:
```

Dabei ist N: ein Buchstabe eines logischen Laufwerks im System. Die Angabe N: kann z. B. durch E: oder eine beliebige andere Angabe für den Laufwerkbuchstaben ersetzt werden.

- **Anmerkung:** Damit Protokolle auf einer Einheit geschrieben werden können, muß Windows NT Version 4.0 mit Service Pack 3 installiert sein.
- Auf Plattformen unter UNIX verwenden Sie den Namen der zeichenorientierten seriellen Einheit, z. B. /dev/rhd0.

---

## Erstellen eines Schemas

Obwohl die Daten bereits in Tabellen organisiert sind, kann es durchaus sinnvoll sein, Tabellen (und andere zugehörige Objekte) zusammen zu gruppieren. Dies kann durch Definieren eines Schemas mit Hilfe der Anweisung CREATE SCHEMA geschehen. Informationen zu dem Schema werden in den Systemkatalogtabellen der Datenbank gespeichert, mit der sie verbunden sind. Wenn andere Objekte erstellt werden, können sie in dieses Schema gestellt werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Syntax der Anweisung CREATE SCHEMA finden Sie im Handbuch *SQL Reference*. Das neue Schema darf nicht bereits in den Systemkatalogen vorhanden sein und darf nicht mit der Zeichenfolge „SYS“ beginnen.

Wenn ein Benutzer die Berechtigung SYSADM oder DBADM hat, kann er ein Schema mit einem beliebigen gültigen Namen erstellen. Bei der Erstellung einer Datenbank wird die Berechtigung IMPLICIT\_SCHEMA der Gruppe PUBLIC (d. h. allen Benutzern) erteilt.

Die Person, die Objekte definiert, die als Teil der Anweisung CREATE SCHEMA erstellt wurden, ist der Schemeneigner. Dieser Eigner kann Zugriffsrechte auf Schemata anderen Benutzern erteilen (GRANT) und entziehen (REVOKE).

Zur Ausführung dieser Anweisung benötigt der Benutzer die Berechtigung DBADM.

Schemata können auch implizit erstellt werden, wenn ein Benutzer die Berechtigung `IMPLICIT_SCHEMA` hat. Mit dieser Berechtigung erstellen Benutzer implizit ein Schema, wenn sie ein Objekt mit einem Schemennamen erstellen, der nicht bereits existiert.

Wenn Benutzer nicht über die Berechtigung `IMPLICIT_SCHEMA` verfügen, können sie nur das Schema erstellen, das den gleichen Namen hat wie ihre eigene Berechtigungs-ID.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale ein Schema zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Schema** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Schema** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** aus.
3. Geben Sie die Informationen für das neue Schema ein und klicken Sie auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um ein Schema zu erstellen:

```
CREATE SCHEMA <name> AUTHORIZATION <name>
```

Das folgende Beispiel zeigt eine Anweisung `CREATE SCHEMA`, mit der ein Schema für einen einzelnen Benutzer mit der Berechtigungs-ID „joe“ erstellt wird:

```
CREATE SCHEMA joeschema AUTHORIZATION joe
```

## Einstellen eines Schemas

Es kann sinnvoll sein, ein Standardschema einzurichten, das für nicht qualifizierte Objektverweise in dynamischen SQL-Anweisungen verwendet wird, die innerhalb einer bestimmten DB2-Verbindung abgesetzt werden. Dies kann durch Einstellen des Sonderregisters `CURRENT_SCHEMA` auf das Schema geschehen, das Sie als Standardschema verwenden wollen. Dieses Sonderregister kann von jedem beliebigen Benutzer eingestellt werden. Es ist keine Berechtigung erforderlich.

Eine detaillierte Beschreibung der Syntax der Anweisung `SET SCHEMA` finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Das folgende Beispiel zeigt, wie das Sonderregister `CURRENT_SCHEMA` eingestellt wird:

```
SET CURRENT_SCHEMA = 'SCHEMA01'
```

Diese Anweisung kann innerhalb eines Anwendungsprogramms oder interaktiv abgesetzt werden. Wenn das Sonderregister `CURRENT_SCHEMA` eingestellt ist, wird sein Wert als Qualifikationsmerkmal (Schema) für alle Objektverweise ohne Qualifikationsmerkmal in dynamischen SQL-Anweisungen

(außer der Anweisung CREATE SCHEMA) verwendet, in denen ein Verweis ohne Qualifikationsmerkmal auf ein Datenbankobjekt vorhanden ist.

Der Anfangswert des Sonderregisters CURRENT SCHEMA entspricht der Berechtigungs-ID des Benutzers der aktuellen Sitzung.

---

## Erstellen und Auffüllen einer Tabelle

Wenn festgelegt ist, wie die Daten in Tabellen organisiert werden sollen, besteht der nächste Schritt darin, diese Tabellen mit der Anweisung CREATE TABLE zu erstellen. Die Tabellenbeschreibungen werden im Systemkatalog der Datenbank, mit der Sie verbunden sind, gespeichert.

Eine detaillierte Beschreibung der Syntax der Anweisung CREATE TABLE finden Sie im Handbuch *SQL Reference*. Informationen zum Erstellen einer Übersichtstabelle finden Sie in „Erstellen einer Übersichtstabelle“ auf Seite 162. Informationen zur Benennung von Tabellen, Spalten und anderer Datenbankobjekte finden Sie in „Anhang A. Namenskonventionen“ auf Seite 437.

Durch die Anweisung CREATE TABLE werden der Tabelle ein Name, der ein qualifizierter oder nicht qualifizierter Bezeichner sein kann, und eine Definition für jede der enthaltenen Spalten gegeben. Jede Tabelle kann in einem separaten Tabellenbereich gespeichert werden, so daß ein Tabellenbereich nur eine Tabelle enthält. Wenn eine Tabelle häufig gelöscht und wieder erstellt wird, ist es effizienter, sie in einem separaten Tabellenbereich zu speichern und dann den Tabellenbereich anstelle der Tabelle zu löschen. Es können auch mehrere Tabellen in einem einzigen Tabellenbereich gespeichert werden. In einer partitionierten Datenbankumgebung definiert der ausgewählte Tabellenbereich außerdem die Knotengruppe und die Datenbankpartitionen, in denen die Tabellendaten gespeichert werden.

Zu Beginn enthält die Tabelle keine Daten. Um der Tabelle Zeilen mit Daten hinzuzufügen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Die Anweisung INSERT, die im Handbuch *SQL Reference* beschrieben ist
- Den Befehl LOAD oder den Befehl IMPORT, die im Handbuch *Command Reference* beschrieben sind

Einzelheiten zum Verschieben von Daten in und aus Tabellen finden Sie in *Versetzen von Daten Dienstprogramme und Referenz*.

Daten können zu einer Tabelle hinzugefügt werden, ohne die Änderungen zu protokollieren. Mit der Klausel NOT LOGGED INITIALLY der Anweisung CREATE TABLE kann verhindert werden, daß die an der Tabelle vorgenommenen Änderungen protokolliert werden. Alle Änderungen an der Tabelle durch die Operationen INSERT, DELETE, UPDATE, CREATE INDEX, DROP

INDEX und ALTER TABLE in derselben Arbeitseinheit, in der die Tabelle erstellt wird, werden nicht protokolliert. Das Protokollieren beginnt in den nachfolgenden Arbeitseinheiten.

Eine Tabelle besteht aus einer oder mehreren Spaltendefinitionen. Es können maximal 500 Spalten für eine Tabelle definiert werden. Die Spalten stellen die Attribute einer Entität dar. Die Werte jeder Spalte gehören jeweils demselben Datentyp an. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

**Anmerkung:** Der Maximalwert von 500 Spalten gilt, wenn eine Seitengröße von 4 KB verwendet wird. Bei einer Seitengröße von 8 KB, 16 KB oder 32 KB beträgt der Maximalwert 1012 Spalten.

Zu einer Spaltendefinition gehören ein *Spaltenname*, ein *Datentyp* und jedes erforderliche *Nullattribut* bzw. ein (wahlfrei vom Benutzer gewählter) Standardwert.

Der Spaltenname beschreibt die Informationen, die in der Spalte enthalten sind, und sollte leicht verständlich sein. Er muß innerhalb der Tabelle eindeutig sein. Jedoch kann derselbe Name auch in anderen Tabellen verwendet werden. Informationen zu Benennungsregeln finden Sie in „Objektnamen“ auf Seite 440.

Der Datentyp einer Spalte definiert die Länge der enthaltenen Werte und die Art von Daten, die für die Spalte gültig sind. Der Datenbankmanager unterscheidet die Datentypen für Zeichenfolgen, numerische Daten, Datum, Uhrzeit und LOB (großes Objekt). Datentypen für Grafikzeichenfolgen sind nur für Datenbankumgebungen gültig, in denen Mehrbytezeichensätze verwendet werden. Darüber hinaus können für Spalten benutzerdefinierte Datentypen (UDT - User-defined Distinct Type) definiert werden. Eine Beschreibung dieser Datentypen finden Sie in „Erstellen eines benutzerdefinierten Datentyps (UDT)“ auf Seite 156.

Mit dem Attribut DEFAULT wird definiert, welcher Wert zu verwenden ist, wenn kein Wert für die Spalte angegeben wird. Der Standardwert (DEFAULT) kann angegeben werden, oder es kann ein vom System definierter Standardwert verwendet werden. Standardwerte (DEFAULT-Attribute) können für Spalten mit und ohne Angabe des Nullattributs definiert werden.

Das Nullattribut gibt an, ob eine Spalte Nullwerte enthalten kann oder nicht.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Tabelle zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Tabellen** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** → **Tabellen mit Assistent** aus.
3. Führen Sie die im Assistenten aufgeführten Schritte aus, um die Tasks abzuschließen.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Tabelle zu erstellen:

```
CREATE TABLE <NAME>
  (<spaltenname> <datentyp> <>nullattribut>)
  IN <TABLE_SPACE_NAME>
```

Das folgende Beispiel zeigt eine Anweisung CREATE TABLE, mit der die Tabelle EMPLOYEE im Tabellenbereich RESOURCE erstellt wird. Diese Tabelle ist in der Beispieldatenbank definiert:

```
CREATE TABLE EMPLOYEE
  (EMPNO      CHAR(6)      NOT NULL PRIMARY KEY,
   FIRSTNAME  VARCHAR(12)  NOT NULL,
   MIDINIT    CHAR(1)      NOT NULL WITH DEFAULT,
   LASTNAME   VARCHAR(15)  NOT NULL,
   WORKDEPT   CHAR(3),
   PHONENO    CHAR(4),
   PHOTO      BLOB(10M)    NOT NULL)
  IN RESOURCE
```

Beim Erstellen einer Tabelle können Sie angeben, daß die Spalten der Tabelle auf den Attributen eines strukturierten Typs basieren sollen. Eine Solche Tabelle wird als „typisierte Tabelle“ bezeichnet.

Eine typisierte Tabelle kann so definiert werden, daß sie einige ihrer Spalten aus einer anderen typisierten Tabelle übernimmt. Eine solche Tabelle wird als „untergeordnete Tabelle“ bezeichnet und die Tabelle, aus der sie Spalten übernimmt, als „übergeordnete Tabelle“. Eine typisierte Tabelle mit allen untergeordneten Tabellen wird als „Tabellenhierarchie“ bezeichnet. Die oberste Tabelle in der Tabellenhierarchie (zu der es keine übergeordnete Tabelle gibt) wird als „Stammtabelle“ der Hierarchie bezeichnet.

Die folgenden Abschnitte gehen von diesem Beispiel aus, um einige andere Optionen zu behandeln, die bedacht werden sollten:

- „Überlegungen zu LOB-Spalten“ auf Seite 136
- „Definieren einer eindeutigen Integritätsbedingung“ auf Seite 138
- „Definieren referentieller Integritätsbedingungen“ auf Seite 139

- „Definieren von Prüfungen auf Integritätsbedingungen in Tabellen“ auf Seite 143
- „Erstellen einer typisierten Tabelle“ auf Seite 147
- „Auffüllen einer typisierten Tabelle“ auf Seite 147
- „Erstellen einer Tabelle in mehreren Tabellenbereichen“ auf Seite 147
- „Erstellen einer Tabelle in einer partitionierten Datenbank“ auf Seite 149
- „Erstellen eines benutzerdefinierten strukturierten Typs“ auf Seite 158

Sie können auch eine Tabelle erstellen, die auf Grundlage eines Abfrageergebnisses definiert ist. Diese Art von Tabelle wird eine *Übersichtstabelle* genannt. Weitere Informationen finden Sie in „Erstellen einer Übersichtstabelle“ auf Seite 162.

## Überlegungen zu LOB-Spalten

Bevor Sie eine Tabelle erstellen, die Spalten mit großen Objekten (LOB-Spalten) enthält, müssen Sie folgende Entscheidungen treffen:

1. Sollen Änderungen an LOB-Spalten protokolliert werden?

Wenn Sie diese Änderungen nicht protokollieren wollen, müssen Sie die Protokollierung inaktivieren, indem Sie die Klausel NOT LOGGED bei der Erstellung der Tabelle angeben:

```
CREATE TABLE EMPLOYEE
  (EMPNO    CHAR(6)      NOT NULL PRIMARY KEY,
   FIRSTNME VARCHAR(12)  NOT NULL,
   MIDINIT  CHAR(1)     NOT NULL WITH DEFAULT,
   LASTNAME VARCHAR(15)  NOT NULL,
   WORKDEPT CHAR(3),
   PHONENO  CHAR(4),
   PHOTO    BLOB(10M)   NOT NULL NOT LOGGED)
IN RESOURCE
```

Wenn die LOB-Spalte Daten mit einer Größe von über 1 GB enthält, muß die Protokollierung inaktiviert werden. (Als Faustregel gilt, daß LOB-Spalten mit einer Größe über 10 MB Größe meist nicht protokolliert werden sollten.) Wie bei anderen Optionen auch, die in einer Spaltendefinition angegeben werden, kann die Einstellung der Protokolloption nur geändert werden, indem die Tabelle neu erstellt wird.

Auch wenn Sie angeben, daß die Änderungen nicht protokolliert werden sollen, werden LOB-Spalten auf bestimmte Art *gespiegelt*, damit Änderungen rückgängig gemacht werden können, wenn ein Systemfehler oder eine Anforderung durch eine Anwendung dies erforderlich macht. Dieses Spiegeln ist eine Wiederherstellungsmethode, bei der der aktuelle Inhalt der Speicherseiten nicht überschrieben wird. Das heißt, alte, nicht geänderte Seiten werden als „Spiegelkopien“ zurückbehalten. Diese Kopien werden gelöscht, wenn sie zur Unterstützung der Zurücksetzung einer Transaktion nicht mehr benötigt werden.

**Anmerkung:** Bei der Wiederherstellung einer Datenbank mit den Befehlen RESTORE und ROLLFORWARD werden LOB-Daten, die nicht protokolliert („NOT LOGGED“) wurden und die seit der letzten Sicherung geschrieben wurden, *durch binäre Nullen ersetzt*.

2. Soll der für die LOB-Spalte erforderliche Speicherbereich minimiert werden?

Sie können die LOB-Spalte so klein wie möglich halten, wenn Sie die Klausel COMPACT in der Anweisung CREATE TABLE verwenden. Beispiel:

```
CREATE TABLE EMPLOYEE
(EMPNO CHAR(6) NOT NULL PRIMARY KEY,
 FIRSTNME VARCHAR(12) NOT NULL,
 MIDINIT CHAR(1) NOT NULL WITH DEFAULT,
 LASTNAME VARCHAR(15) NOT NULL,
 WORKDEPT CHAR(3),
 PHONENO CHAR(4),
 PHOTO BLOB(10M) NOT NULL NOT LOGGED COMPACT)
IN RESOURCE
```

Wenn Daten an eine Tabelle mit einer kompakten LOB-Spalte (COMPACT) angehängt werden, kommt es zu *Leistungseinbußen*, besonders wenn dabei die Größe der LOB-Werte erhöht wird. (Dies wird durch erforderliche Speicheranpassungen verursacht.)

Auf Plattformen wie OS/2, die die Zuordnung von Dateien mit freien Bereichen nicht unterstützen, und wo große Objekte (LOBs) in SMS-Tabellenbereichen untergebracht werden, sollten Sie die Klausel COMPACT verwenden. Die Zuordnung von Dateien mit freien Bereichen hängt mit der Art und Weise zusammen, wie ein Betriebssystem den physischen Plattenspeicher verwendet. Ein Betriebssystem, das die Zuordnung von Dateien mit freien Bereichen unterstützt, belegt im Vergleich zu Betriebssystemen, die die Zuordnung solcher Dateien nicht unterstützen, weniger physischen Speicherbereich zur Speicherung großer Objekte (LOBs). Die Option COMPACT ermöglicht noch größere „Einsparungen“ im Hinblick auf den physischen Speicher, unabhängig davon, ob die Zuordnung von Dateien mit freien Bereichen unterstützt wird oder nicht. Da Sie durch die Verwendung der Klausel COMPACT gewisse „Einsparungen“ an physischem Plattenspeicher erzielen können, sollten Sie in Betracht ziehen, die Klausel COMPACT zu verwenden, wenn Ihr Betriebssystem die Zuordnung von Dateien mit freien Bereichen nicht unterstützt.

**Anmerkung:** Die DB2-Systemkataloge verwenden LOB-Spalten und belegen eventuell mehr Speicher als in früheren Versionen.

3. Wünschen Sie eine Leistungssteigerung für LOB-Spalten, einschließlich jener LOB-Spalten in den DB2-Systemkatalogen?

In den Katalogtabellen gibt es Spalten mit großen Objekten (LOB-Spalten). LOB-Daten werden nicht mit anderen Daten im Pufferpool behalten, sondern jedesmal, wenn sie benötigt werden, von der Platte gelesen. Das Lesen von der Platte verlangsamt die Leistung von DB2, wenn LOB-Spalten der Kataloge beteiligt sind. Da ein Dateisystem in der Regel über eigene Mechanismen zum Zwischenspeichern (Caching) von Daten verfügt, kann die Verwendung eines SMS-Tabellenbereichs oder eines DMS-Tabellenbereichs, der auf Dateibehältern basiert, die E/A-Operationen möglicherweise umgehen, wenn auf die LOB-Daten zuvor bereits zugegriffen wurde.

## Definieren von Integritätsbedingungen

In diesem Abschnitt wird die Definition von Integritätsbedingungen behandelt:

- „Definieren einer eindeutigen Integritätsbedingung“
- „Definieren referentieller Integritätsbedingungen“ auf Seite 139
- „Definieren von Prüfungen auf Integritätsbedingungen in Tabellen“ auf Seite 143.

Weitere Informationen zu den Integritätsbedingungen enthält der Abschnitt zur Planung der zwingenden Definition von Integritätsbedingung in den Handbüchern *Systemverwaltung: Konzept* und *SQL Reference*.

### Definieren einer eindeutigen Integritätsbedingung

*Eindeutige Integritätsbedingungen* stellen sicher, daß jeder Wert im angegebenen Schlüssel eindeutig ist. Eine Tabelle kann mehrere Integritätsbedingungen für Eindeutigkeit haben, wobei maximal eine eindeutige Integritätsbedingung als Primärschlüssel definiert sein kann.

Eine eindeutige Integritätsbedingung wird mit der Klausel UNIQUE in der Anweisung CREATE TABLE bzw. ALTER TABLE definiert. Ein eindeutiger Schlüssel kann aus mehr als einer Spalte bestehen. In einer Tabelle ist mehr als eine eindeutige Integritätsbedingung zulässig. Eine eindeutige Integritätsbedingung kann jedoch nicht in einer untergeordneten Tabelle definiert werden.

Wenn die eindeutige Integritätsbedingung definiert ist, wird sie vom Datenbankmanager automatisch umgesetzt, wenn eine INSERT- oder UPDATE-Anweisung die Daten in der Tabelle ändert. Die eindeutige Integritätsbedingung wird mit Hilfe eines eindeutigen Index realisiert.

Wenn eine eindeutige Integritätsbedingung in einer Anweisung ALTER TABLE definiert wird und ein Index für dieselbe Gruppe von Spalten dieses eindeutigen Schlüssels existiert, wird dieser Index zum eindeutigen Index und wird von der Integritätsbedingung verwendet.

Sie können jede einzelne eindeutige Integritätsbedingung als *Primärschlüssel* verwenden. Der Primärschlüssel kann als übergeordneter Schlüssel in einer referentiellen Integritätsbedingung (zusammen mit anderen eindeutigen Integritätsbedingungen) verwendet werden. Es kann nur einen Primärschlüssel pro Tabelle geben. Ein Primärschlüssel wird mit der Klausel PRIMARY KEY in der Anweisung CREATE TABLE bzw. ALTER TABLE definiert. Der Primärschlüssel kann aus mehr als einer Spalte bestehen.

Für den Primärindex ist es zwingend erforderlich, daß der Primärschlüssel eindeutig ist. Wenn eine Tabelle mit einem Primärschlüssel erstellt wird, legt der Datenbankmanager einen Primärindex für diesen Schlüssel an.

Einige Hinweise zur Leistungsoptimierung für Indizes, die für eindeutige Integritätsbedingungen verwendet werden:

- Beim einleitenden Laden einer leeren Tabelle mit Indizes können mit LOAD bessere Leistungen erzielt werden als mit IMPORT. Dies ist von der Verwendung des Modus INSERT oder REPLACE für LOAD unabhängig.
- Beim Anhängen einer beträchtlichen Datenmenge an eine vorhandene Tabelle mit Indizes (unter Verwendung von IMPORT INSERT oder LOAD INSERT) ist LOAD etwas leistungsstärker als IMPORT.
- Wenn Sie den Befehl IMPORT für das einleitende Laden einer großen Datenmenge verwenden, erstellen Sie den eindeutigen Schlüssel nach dem Import bzw. Laden der Daten. Dadurch wird der Aufwand für die Verwaltung des Index während des Ladens der Tabelle vermieden. Darüber hinaus verwendet der Index auf diese Weise die geringste Menge an Speicher.
- Wenn Sie das Dienstprogramm LOAD im Modus REPLACE verwenden, erstellen Sie den eindeutigen Schlüssel, bevor Sie die Daten laden. In diesem Fall ist die Erstellung des Index während des Ladens effizienter als die Verwendung der Anweisung CREATE INDEX nach der Ladeoperation.

### **Definieren referentieller Integritätsbedingungen**

Referentielle Integrität wird durch Hinzufügen referentieller Integritätsbedingungen zu Tabellen- und Spaltendefinitionen implementiert. Referentielle Integritätsbedingungen werden mit der Klausel FOREIGN KEY und der Klausel REFERENCES in der Anweisung CREATE TABLE oder ALTER TABLE definiert. Weitere Informationen zu den Auswirkungen einer referentiellen Integritätsbedingung auf typisierte Tabellen oder übergeordnete typisierte Tabellen enthält das Handbuch *SQL Reference*.

Die Definition von Fremdschlüsseln implementiert Integritätsbedingungen für die Werte innerhalb der Zeilen einer Tabelle oder zwischen den Zeilen zweier Tabellen. Der Datenbankmanager prüft die in einer Tabellendefinition angegebenen Integritätsbedingungen und verwaltet die Abhängigkeitsbeziehungen entsprechend. Das Ziel besteht darin, die Integrität zu erhalten, wenn ein Datenbankobjekt auf ein anderes verweist.

Zum Beispiel enthalten sowohl der Primärschlüssel als auch der Fremdschlüssel eine Spalte für die Abteilungsnummer. In der Tabelle EMPLOYEE heißt der Spaltenname WORKDEPT, während in der Tabelle DEPARTMENT der Name DEPTNO ist. Die Abhängigkeitsbeziehung zwischen diesen beiden Tabellen wird durch die folgenden Integritätsbedingungen definiert

- Für jeden Mitarbeiter in der Tabelle EMPLOYEE gibt es nur eine Abteilungsnummer, und diese Nummer ist in der Tabelle DEPARTMENT vorhanden.
- Jede Zeile in der Tabelle EMPLOYEE verweist auf nur eine Zeile in der Tabelle DEPARTMENT. Es gibt eine eindeutige Beziehung zwischen den Tabellen.
- Jede Zeile in der Tabelle EMPLOYEE, die einen Nichtnullwert in der Spalte WORKDEPT enthält, hat eine Beziehung zu einer Zeile in der Spalte DEPTNO der Tabelle DEPARTMENT.
- Die Tabelle DEPARTMENT ist eine übergeordnete Tabelle, und die Tabelle EMPLOYEE ist die abhängige Tabelle.

Die SQL-Anweisung zur Definition der übergeordneten Tabelle DEPARTMENT sieht folgendermaßen aus:

```
CREATE TABLE DEPARTMENT
(DEPTNO   CHAR(3)      NOT NULL,
 DEPTNAME VARCHAR(29) NOT NULL,
 MGRNO    CHAR(6),
 ADMRDEPT CHAR(3)     NOT NULL,
 LOCATION CHAR(16),
          PRIMARY KEY (DEPTNO))
IN RESOURCE
```

Die SQL-Anweisung zur Definition der abhängigen Tabelle EMPLOYEE sieht folgendermaßen aus:

```
CREATE TABLE EMPLOYEE
(EMPNO    CHAR(6)      NOT NULL PRIMARY KEY,
 FIRSTNAME VARCHAR(12) NOT NULL,
 LASTNAME  VARCHAR(15) NOT NULL,
 WORKDEPT  CHAR(3),
 PHONENO   CHAR(4),
 PHOTO     BLOB(10m)   NOT NULL,
          FOREIGN KEY DEPT (WORKDEPT)
          REFERENCES DEPARTMENT ON DELETE NO ACTION)
IN RESOURCE
```

Durch Angeben der Spalte DEPTNO als Primärschlüssel der Tabelle DEPARTMENT und der Spalte WORKDEPT als Fremdschlüssel der Tabelle EMPLOYEE definieren Sie eine referentielle Integritätsbedingung für die Werte der Spalte WORKDEPT. Durch diese Integritätsbedingung wird die referentielle Integrität zwischen den Werten der beiden Tabellen implementiert.

tiert. In vorliegenden Fall müssen alle Mitarbeiter (Employees), die der Tabelle EMPLOYEE hinzugefügt werden, eine Abteilungsnummer erhalten, die in der Tabelle DEPARTMENT enthalten ist.

Die Löschbedingung für die referentielle Integritätsbedingung in der Tabelle EMPLOYEE ist NO ACTION. Das heißt, daß eine Abteilung (Department) nicht aus der Tabelle DEPARTMENT gelöscht werden kann, wenn es Mitarbeiter in dieser Abteilung gibt.

Zum Hinzufügen einer referentiellen Integritätsbedingung kann nicht nur die in den Beispielen gezeigte Anweisung CREATE TABLE, sondern auch die Anweisung ALTER TABLE verwendet werden. Siehe „Ändern von Struktur und Inhalt einer Tabelle“ auf Seite 209.

Ein weiteres Beispiel: Es werden dieselben Tabellendefinitionen wie im vorigen Beispiel verwendet. Außerdem wird die Tabelle DEPARTMENT vor der Tabelle EMPLOYEE erstellt. Jede Abteilung hat einen Manager, und dieser Manager wird in der Tabelle EMPLOYEE aufgeführt. Die Spalte MGRNO der Tabelle DEPARTMENT stellt tatsächlich einen Fremdschlüssel der Tabelle EMPLOYEE dar. Aufgrund dieses referentiellen Zyklus führt diese Integritätsbedingung zu einem kleinen Problem. Sie könnten einen Fremdschlüssel später hinzufügen (siehe „Hinzufügen von Primär- und Fremdschlüsseln“ auf Seite 212). Sie könnten außerdem die Anweisung CREATE SCHEMA verwenden, um die Tabellen EMPLOYEE und DEPARTMENT gleichzeitig zu erstellen (siehe Beispiel im Handbuch *SQL Reference*).

**Klausel FOREIGN KEY:** Ein Fremdschlüssel verweist auf einen Primärschlüssel oder einen eindeutigen Schlüssel in derselben oder einer anderen Tabelle. Die Zuordnung eines Fremdschlüssels zeigt an, daß die referentielle Integrität gemäß der angegebenen referentiellen Integritätsbedingungen erhalten bleiben soll. Ein Fremdschlüssel wird mit der Klausel FOREIGN KEY in der Anweisung CREATE TABLE bzw. ALTER TABLE definiert.

Die Anzahl der Spalten im Fremdschlüssel muß mit der Anzahl der Spalten im entsprechenden Primärschlüssel oder eindeutigen Schlüssel (auch als übergeordneter Schlüssel bezeichnet) der übergeordneten Tabelle übereinstimmen. Darüber hinaus müssen sich entsprechende Teile der Schlüsselspaltendefinitionen dieselben Datentypen und Datenlängen haben. Dem Fremdschlüssel kann ein *Integritätsbedingungsname* zugeordnet werden. Wenn Sie keinen Namen zuordnen, wird der Name automatisch zugeordnet. Zur leichteren Handhabung wird empfohlen, einen *Integritätsbedingungsnamen* zuzuordnen und nicht den vom System generierten Namen zu verwenden.

Der Wert eines zusammengesetzten Fremdschlüssels stimmt mit dem Wert eines Primärschlüssels überein, **wenn** der Wert jeder Spalte des Fremdschlüssels gleich dem Wert der entsprechenden Spalte des Primärschlüssels ist.

Ein Fremdschlüssel, der Nullwerte enthält, kann nicht mit den Werten des Primärschlüssels übereinstimmen, da per Definition ein Primärschlüssel keine Nullwerte enthalten darf. Ein Nullwert eines Fremdschlüssels ist immer gültig, ungeachtet der Werte seiner Nichtnullwertspalten.

Für die Definition von Fremdschlüsseln gelten die folgenden Regeln:

- Eine Tabelle kann viele Fremdschlüssel enthalten.
- Ein Fremdschlüssel erfordert keine Eingabe (d. h. kann Nullwerte enthalten), wenn für irgendeinen seiner Teile keine Eingabe erforderlich ist (Nullwerte zulässig sind).
- Ein Fremdschlüsselwert ist ein Nullwert, wenn irgendeiner seiner Teile ein Nullwert ist.

**Klausel REFERENCES:** Mit der Klausel REFERENCES werden die übergeordnete Tabelle in einer Abhängigkeitsbeziehung identifiziert und die nötigen Integritätsbedingungen definiert. Diese Klausel kann in einer Spaltendefinition oder als separate Klausel, die eine Klausel FOREIGN KEY begleitet, in einer Anweisung CREATE TABLE bzw. ALTER TABLE angegeben werden.

Wenn die Klausel REFERENCES als Spaltenintegritätsbedingung angegeben wird, wird eine implizite Spaltenliste aus dem bzw. den Spaltennamen, die aufgelistet werden, gebildet. Beachten Sie, daß mehrere Spalten getrennte Klauseln REFERENCES haben können und daß eine einzelne Spalte mehr als eine Klausel REFERENCES haben kann.

In die Klausel REFERENCES ist eine Löschbedingung eingeschlossen. Im gezeigten Beispiel wird die Löschbedingung ON DELETE NO ACTION verwendet, die angibt, daß keine Abteilung gelöscht werden kann, wenn ihr Mitarbeiter zugeordnet sind. Andere Löschbedingungen sind ON DELETE CASCADE, ON DELETE SET NULL, und ON DELETE RESTRICT. Weitere Informationen zu DELETE-Regeln beim Implementieren der referentiellen Integrität finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

**Auswirkungen auf Dienstprogramme:** Das Dienstprogramm LOAD inaktiviert die Prüfung der Integritätsbedingungen für auf sich selbst verweisende und abhängige Tabellen und setzt diese Tabellen in einen Status, der besagt, daß die Prüfung noch ansteht. Nach Beendigung des Dienstprogramms LOAD müssen Sie die Prüfung der Integritätsbedingungen für alle Tabellen, für die diese Prüfung inaktiviert wurde, wieder aktivieren. Wenn beispielsweise die Tabellen DEPARTMENT und EMPLOYEE die einzigen Tabellen sind, die in den Status „Überprüfung anstehend“ gesetzt wurden, können Sie folgenden Befehl ausführen:

```
SET INTEGRITY FOR DEPARTMENT, EMPLOYEE IMMEDIATE CHECKED
```

Das Dienstprogramm IMPORT wird auf folgende Weise durch die referentiellen Integritätsbedingungen beeinflusst:

- Die Funktionen REPLACE und REPLACE CREATE sind nicht zulässig, wenn die Objekttableau außer sich selbst noch andere abhängige Tabellen hat.

Um diese Funktionen verwenden zu können, müssen erst alle Fremdschlüssel gelöscht werden, in denen die Tabelle eine übergeordnete Tabelle ist. Wenn die IMPORT-Operation abgeschlossen ist, erstellen Sie die Fremdschlüssel mit der Anweisung ALTER TABLE erneut.

- Der Erfolg eines Imports in eine Tabelle mit auf sich selbst verweisenden Integritätsbedingungen hängt von der Reihenfolge ab, in der die Zeilen importiert werden.

### Definieren von Prüfungen auf Integritätsbedingungen in Tabellen

Eine Prüfung auf Integritätsbedingung in einer Tabelle (Table Check Constraint) gibt eine Suchbedingung an, die für jede Zeile der Tabelle implementiert wird, für die die Prüfung definiert ist. Sie können eine Prüfung auf Integritätsbedingung in einer Tabelle einrichten, indem Sie eine Prüfdefinition der Tabelle zuordnen, wenn die Tabelle erstellt (CREATE TABLE) bzw. geändert (ALTER TABLE) wird. Diese Prüfbedingung wird automatisch aktiviert, wenn durch eine Anweisung INSERT oder UPDATE die Daten in der Tabelle geändert werden. Eine Prüfung auf Integritätsbedingung in einer Tabelle hat keine Auswirkung auf eine Anweisung DELETE oder SELECT. Eine Prüfung auf Integritätsbedingung kann einer typisierten Tabelle zugeordnet werden.

Ein Integritätsbedingungsname kann nicht derselbe sein wie ein anderer Integritätsbedingungsname innerhalb derselben Anweisung CREATE TABLE. Wenn Sie keinen Integritätsbedingungsnamen angeben, wird vom System ein eindeutiger Bezeichner aus 18 Zeichen für die Integritätsbedingung generiert.

Eine Prüfung auf Integritätsbedingung in einer Tabelle wird zur Implementierung der Regeln für die Datenintegrität verwendet, die nicht durch die Eindeutigkeit des Schlüssels oder einer referentiellen Integritätsbedingung abgedeckt sind. In einigen Fällen kann eine Prüfbedingung verwendet werden, um Wertebereiche zu überprüfen. Die folgende Prüfung auf Integritätsbedingung in der Anweisung CREATE TABLE stellt sicher, daß das Anfangsdatum für jede Tätigkeit nicht nach dem Enddatum für dieselbe Tätigkeit liegt:

```
CREATE TABLE EMP_ACT
  (EMPNO      CHAR(6)      NOT NULL,
   PROJNO     CHAR(6)      NOT NULL,
   ACTNO      SMALLINT     NOT NULL,
   EMPTIME    DECIMAL(5,2),
   EMSTDATE   DATE,
   EMENDATE   DATE,
   CONSTRAINT ACTDATES CHECK(EMSTDATE <= EMENDATE) )
IN RESOURCE
```

Zum Hinzufügen einer Prüfung auf Integritätsbedingung kann nicht nur die im Beispiel gezeigte Anweisung CREATE TABLE, sondern auch die Anweisung ALTER TABLE verwendet werden. Siehe „Ändern von Struktur und Inhalt einer Tabelle“ auf Seite 209.

### Definieren einer generierten Spalte in einer neuen Tabelle

Eine generierte Spalte wird in einer Basistabelle definiert, bei der der gespeicherte Wert mit Hilfe eines Ausdrucks ermittelt wird, anstatt mit einer Einfüge- oder Aktualisierungsoperation angegeben zu werden. Beim Erstellen einer Tabelle, bei der bestimmte Ausdrücke und Prädikate ständig verwendet werden, können eine oder mehrere generierte Tabellen zu dieser Tabelle hinzugefügt werden. Durch die Verwendung einer generierten Spalte ergibt sich die Möglichkeit, bei der Durchführung von Abfragen in den Tabellendaten eine verbesserte Leistung zu erzielen.

Es gibt z. B. zwei Situationen, bei denen die Bewertung von Ausdrücken aufwendig sein kann, wenn die Leistung wichtig ist:

1. Die Bewertung des Ausdrucks muß während einer Abfrage oft durchgeführt werden.
2. Die Berechnung ist komplex.

Um die Leistung einer Abfrage zu verbessern, können Sie eine zusätzliche Spalte definieren, die die Resultate des Ausdrucks enthält. Beim Absetzen einer Abfrage mit demselben Ausdruck kann die generierte Spalte dann direkt verwendet werden. Andernfalls kann die Komponente zum erneuten Schreiben von Abfragen, die im Optimierungsprogramm implementiert ist, den Ausdruck gegen die generierte Spalte austauschen.

Es ist außerdem möglich, für eine generierte Spalte einen nicht eindeutigen Index zu erstellen.

Wenn bei Abfragen Daten von zwei oder mehr Tabellen verknüpft werden, ermöglicht das Hinzufügen einer generierten Spalte dem Optimierungsprogramm die Auswahl potentiell besserer Verknüpfungsstrategien.

Im folgenden ist ein Beispiel für das Definieren einer generierten Spalte für die Anweisung CREATE TABLE aufgeführt:

```
CREATE TABLE t1 (c1 INT,  
                 c2 DOUBLE,  
                 c3 DOUBLE GENERATED ALWAYS AS (c1 + c2)  
                 c4 GENERATED ALWAYS AS  
                 (CASE WHEN c1 > c2 THEN 1 ELSE NULL END))
```

Nach dem Erstellen dieser Tabelle können mit Hilfe der generierten Spalten Indizes erstellt werden. Beispiel:

```
CREATE INDEX i1 ON t1(c4)
```

Abfragen können die Vorteile generierter Spalten nutzen. Beispiel:

```
SELECT COUNT(*) FROM t1 WHERE c1 > c2
```

Diese Anweisung kann folgendermaßen angegeben werden:

```
SELECT COUNT(*) FROM t1 WHERE c4 IS NOT NULL
```

Zweites Beispiel:

```
SELECT c1 + c2 FROM t1 WHERE (c1 + c2) * c1 > 100
```

Diese Anweisung kann folgendermaßen angegeben werden:

```
SELECT c3 FROM t1 WHERE c3 * c1 > 100
```

Generierte Spalten können zur Verbesserung der Leistung von Abfragen eingesetzt werden. Aus diesem Grund werden generierte Spalten häufig nach dem Erstellen und Füllen einer Tabelle mit Werten zu dieser hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie in „Erstellen und Auffüllen einer Tabelle“ auf Seite 133.

### **Erstellen einer benutzerdefinierten temporären Tabelle**

Mit der Anweisung `DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE` werden temporäre Tabellen definiert. Die Anweisung wird innerhalb der Anwendung abgesetzt. Die benutzerdefinierte temporäre Tabelle bleibt nur so lange erhalten, bis die Anwendung die Verbindung zur Datenbank trennt.

Die Beschreibung dieser Tabelle wird im Systemkatalog nicht angezeigt, so daß sie von anderen Anwendungen nicht identifiziert und gemeinsam verwendet werden kann.

Wenn die Anwendung, die diese Tabelle verwendet, beendet wird oder die Verbindung zur Datenbank trennt, werden alle Daten in dieser Tabelle gelöscht und auch die Tabelle wird implizit gelöscht.

Im folgenden ist ein Beispiel aufgeführt, wie eine temporäre Tabelle definiert werden kann:

```
DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE gbl_temp
  LIKE emp1tab1
  ON COMMIT DELETE ROWS
  NOT LOGGED
  IN usr_tbsp
```

Diese Anweisung erstellt eine temporäre Benutzertabelle mit dem Namen `gbl_temp`. Die temporäre Benutzertabelle wurde mit Spalten definiert, die über exakt dieselben Namen und Beschreibungen verfügen wie die Spalten von `emp1tab1`. Die implizite Definition umfaßt nur den Spaltennamen, den Datentyp, Angaben zur Verwendung von Nullwerten sowie die Standardwertattribute für die Spalte. Alle anderen Spaltenattribute einschließlich der eindeuti-

gen Integritätsbedingungen, Auslöser und Indizes werden nicht definiert. Bei der Ausführung einer COMMIT-Operation werden alle Daten in der Tabelle gelöscht, wenn für die Tabelle kein WITH HOLD-Cursor geöffnet wurde. Die an der temporären Benutzertabelle vorgenommenen Änderungen werden nicht protokolliert. Die temporäre Benutzertabelle wird im angegebenen temporären Benutzertabellenbereich gespeichert. Dieser Tabellenbereich muß vorhanden sein, da andernfalls die Deklaration der Tabelle fehlschlägt.

Zusätzliche Informationen zur Anweisung DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

**Anmerkung:** Eine benutzerdefinierte temporäre Tabelle bietet keine Unterstützung für die folgenden Elemente:

- LOB-Spalten (oder Spalten eines anderen Typs, die ebenfalls auf LOB basieren)
- Benutzerdefinierte Spalten
- LONG VARCHAR-Spalten
- DATALINK-Spalten

### Definieren einer Identitätsspalte in einer neuen Tabelle

Eine *Identitätsspalte* ermöglicht DB2 das automatische Generieren eines garantiert eindeutigen, numerischen Wertes für jede Zeile, die zu der Tabelle hinzugefügt wird. Beim Erstellen einer Tabelle, bei der bekannt ist, daß jede zur Tabelle hinzugefügte Zeile eindeutig identifiziert werden muß, können Sie eine Identitätsspalte zur Tabelle hinzufügen.

Nach der Erstellung können Sie die Tabellenbeschreibung nicht mehr ändern und eine Identitätsspalte einfügen.

Identitätsspalten können mit der Klausel AS IDENTITY der Anweisung CREATE TABLE angegeben werden.

Im folgenden ist ein Beispiel für das Definieren einer Identitätsspalte für die Anweisung CREATE TABLE aufgeführt:

```
CREATE TABLE table (col1 INT,  
                    col2 DOUBLE,  
                    col3 INT NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY  
                    (START WITH 100, INCREMENT BY 5))
```

In diesem Beispiel wurde die dritte Spalte als Identitätsspalte definiert. Sie können darüber hinaus den in der Spalte verwendeten Wert zum eindeutigen Identifizieren aller hinzugefügten Zeilen verwenden. Im vorliegenden Beispiel wird für die erste eingegebene Zeile der Wert „100“ in der Spalte plaziert. Für jede nachfolgend zu der Tabelle hinzugefügte Zeile wird der zugehörige Wert um 5 erhöht.

Außerdem können Identitätsspalten für die Zuordnung von Bestellnummern, Personalnummern, Produktnummern oder Ereignisnummern verwendet werden. Die Werte für eine Identitätsspalte können unter DB2 mit ALWAYS oder BY DEFAULT generiert werden.

Eine mit GENERATED ALWAYS definierte Identitätsspalte ist garantiert eindeutig. Die verwendeten Werte werden immer mit DB2 generiert. Für Anwendungen ist die Angabe eines expliziten Wertes nicht zulässig. Eine mit GENERATED BY DEFAULT definierte Identitätsspalte ermöglicht Anwendungen die explizite Angabe eines Wertes für die Identitätsspalte. Wenn die Anwendung keinen Wert bereitstellt, wird ein entsprechender Wert von DB2 generiert. Da der Wert von der Anwendung gesteuert wird, kann seine Eindeutigkeit durch DB2 nicht garantiert werden. Die Klausel GENERATED BY DEFAULT sollte für die Datenweitergabe eingesetzt werden, wenn der Inhalt einer vorhandenen Tabelle kopiert werden soll. Andere Einsatzbereiche sind das Entladen und das erneute Laden einer Tabelle.

**Anmerkung:** Identitätsspalten werden momentan in Umgebungen mit partitionierten Datenbanken nicht unterstützt.

Zusätzliche Informationen zum Definieren einer Identitätsspalte in einer neuen Tabelle finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

### **Erstellen einer typisierten Tabelle**

Sie können eine typisierte Tabelle unter Verwendung einer Variante der Anweisung CREATE TABLE erstellen. Umfassende Informationen zu typisierten Tabellen finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*.

### **Auffüllen einer typisierten Tabelle**

Nach dem Erstellen der strukturierten Typen können Sie eine typisierte Tabelle mit Daten füllen. Anschließend können Sie die entsprechenden Tabellen und untergeordneten Tabellen erstellen. Umfassende Informationen zu typisierten Tabellen finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*.

### **Hierarchietabelle**

Eine Hierarchietabelle ist eine Tabelle, die der Implementierung einer Hierarchie typisierter Tabellen zugeordnet ist. Sie wird zum gleichen Zeitpunkt erstellt wie die Stammtabelle der Hierarchie. Umfassende Informationen zu Hierarchietabellen finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*.

### **Erstellen einer Tabelle in mehreren Tabellenbereichen**

Tabellendaten können im selben Tabellenbereich wie der Tabellenindex und Daten in Spalten für große Objekte (LOBs) gespeichert werden, die der Tabelle zugeordnet sind. Sie können den Index und die Daten in Spalten für große Objekte (LOBs) auch in separaten Tabellenbereichen getrennt von dem Tabellenbereich für die restlichen Tabellendaten speichern. Alle Tabellen-

bereiche müssen vor der Ausführung der Anweisung CREATE TABLE vorhanden sein. Die Trennung der Tabellenkomponenten ist nur bei DMS-Tabellenbereichen möglich.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tabelle mit der Steuerzentrale in mehreren Tabellenbereichen zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Tabellen** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** —> **Tabellen mit Assistent** aus.
3. Geben Sie den Tabellennamen ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.
4. Wählen Sie die gewünschten Spalten für Ihre Tabelle aus.
5. Klicken Sie auf der Seite **Tabellenbereich** auf **Separaten Indexbereich verwenden** und **Separaten LOB-Bereich verwenden**. Geben Sie die erforderlichen Informationen an und klicken Sie dann auf **Fertigstellen**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Tabelle in mehreren Tabellenbereichen zu erstellen:

```
CREATE TABLE <name>
  (<spaltenname> <datentyp> <>nullattribut>)
  IN <tabellenbereichsname>
  INDEX IN <indexbereichsname>
  LONG IN <lob_bereichsname>
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Tabelle EMP\_PHOTO erstellt werden könnte, um die verschiedenen Teile der Tabelle in verschiedenen Tabellenbereichen zu speichern:

```
CREATE TABLE EMP_PHOTO
  (EMPNO CHAR(6) NOT NULL,
  PHOTO_FORMAT VARCHAR(10) NOT NULL,
  PICTURE BLOB(100K) )
  IN RESOURCE
  INDEX IN RESOURCE_INDEXES
  LONG IN RESOURCE_PHOTO
```

In diesem Beispiel werden die Daten der Tabelle EMP\_PHOTO folgendermaßen gespeichert:

- Für die Tabelle EMP\_PHOTO erstellte Indizes werden im Tabellenbereich RESOURCE\_INDEXES gespeichert.
- Die Daten für die Spalte PICTURE werden im Tabellenbereich RESOURCE\_PHOTO gespeichert.
- Die Daten für die Spalten EMPNO und PHOTO\_FORMAT werden im Tabellenbereich RESOURCE gespeichert.

Zusätzliche Überlegungen zur Verwendung mehrerer DMS-Tabellenbereiche für eine einzelne Tabelle finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

### **Erstellen einer Tabelle in einer partitionierten Datenbank**

Bevor Sie eine Tabelle erstellen, die physisch geteilt oder partitioniert wird, müssen Sie folgende Punkte beachten:

- Tabellenbereiche können sich über mehr als eine Datenbankpartition erstrecken. Die Anzahl der Partitionen, über die sie sich erstrecken, hängt von der Anzahl der Partitionen in der Knotengruppe ab.
- Tabellen können in einer Kollokation zusammengefaßt werden, indem sie im selben Tabellenbereich gespeichert werden oder in einem anderen Tabellenbereich, der zusammen mit dem ersten Tabellenbereich derselben Knotengruppe zugeordnet ist. Weitere Informationen finden Sie in *Systemverwaltung: Konzept*.

Es gibt eine zusätzliche Option bei der Erstellung einer Tabelle in einer partitionierten Datenbankumgebung: den *Partitionierungsschlüssel*. Ein Partitionierungsschlüssel ist ein Schlüssel, der Teil der Definition einer Tabelle ist. Durch ihn wird die Partition bestimmt, in der die jeweilige Datenzeile gespeichert wird.

Die Auswahl eines geeigneten Partitionierungsschlüssels ist von großer Bedeutung, da *der Schlüssel später nicht mehr geändert werden kann*. Darüber hinaus müssen alle eindeutigen Indizes (und infolgedessen eindeutige Schlüssel bzw. Primärschlüssel) als Obermenge des Partitionierungsschlüssels definiert werden. Das heißt, wenn ein Partitionierungsschlüssel definiert wird, müssen eindeutige Schlüssel und Primärschlüssel alle die Spalten enthalten, die der Partitionierungsschlüssel enthält (sie können mehr Spalten haben).

Wenn Sie keinen Partitionierungsschlüssel explizit angeben, werden die folgenden Standardwerte verwendet. *Stellen Sie sicher, daß der Standardpartitionierungsschlüssel geeignet ist*.

- Wenn ein Primärschlüssel in der Anweisung CREATE TABLE angegeben wird, wird die erste Spalte des Primärschlüssels als Partitionierungsschlüssel verwendet.
- Wenn es keinen Primärschlüssel gibt, wird die erste Spalte verwendet, die keine Langfelddaten enthält.
- Wenn die vorhandenen Spalten die Anforderungen für einen Standardpartitionierungsschlüssel nicht erfüllen, wird die Tabelle ohne Partitionierungsschlüssel erstellt (d. h., sie ist nur in Knotengruppen mit einer Einzelpartition zulässig).

Es folgt ein Beispiel:

```

CREATE TABLE MIXREC (MIX_CNTL INTEGER NOT NULL,
                     MIX_DESC CHAR(20) NOT NULL,
                     MIX_CHR CHAR(9) NOT NULL,
                     MIX_INT INTEGER NOT NULL,
                     MIX_INTS SMALLINT NOT NULL,
                     MIX_DEC DECIMAL NOT NULL,
                     MIX_FLT FLOAT NOT NULL,
                     MIX_DATE DATE NOT NULL,
                     MIX_TIME TIME NOT NULL,
                     MIX_TMSTMP TIMESTAMP NOT NULL)
IN MIXTS12
PARTITIONING KEY (MIX_INT) USING HASHING

```

In diesem Beispiel ist der Tabellenbereich MIXTS12 und der Partitionierungsschlüssel MIX\_INT. Wenn der Partitionierungsschlüssel nicht explizit angegeben würde, würde die Spalte MIX\_CNTL verwendet. (Wenn kein Primärschlüssel angegeben und kein Partitionierungsschlüssel definiert wird, wird die erste Spalte in der Liste, die keine Langfelddaten (LONG) enthält, als Partitionierungsschlüssel verwendet.)

Eine Zeile einer Tabelle und sämtliche Informationen zu dieser Zeile werden immer in derselben Datenbankpartition gespeichert.

Die Größenbegrenzung für eine Partition einer Tabelle ist 64 GB oder der verfügbare Plattenspeicherplatz, je nachdem, welcher Wert kleiner ist. (Hierbei wird von einer 4-KB-Seitengröße für den Tabellenbereich ausgegangen.) Die Größe der Tabelle kann auf bis zu 64 GB (oder dem verfügbaren Plattenspeicherplatz) multipliziert mit der Anzahl der Datenbankpartitionen anwachsen. Wenn die Seitengröße für den Tabellenbereich 8 KB beträgt, kann die Größe der Tabelle auf bis zu 128 GB (oder dem verfügbaren Plattenspeicherplatz) multipliziert mit der Anzahl der Datenbankpartitionen anwachsen. Wenn die Seitengröße für den Tabellenbereich 16 KB beträgt, kann die Größe der Tabelle auf bis zu 256 GB (oder den verfügbaren Plattenspeicherplatz) multipliziert mit der Anzahl der Datenbankpartitionen anwachsen. Wenn die Seitengröße für den Tabellenbereich 32 KB beträgt, kann die Größe der Tabelle auf bis zu 512 GB (oder den verfügbaren Plattenspeicherplatz) multipliziert mit der Anzahl der Datenbankpartitionen anwachsen.

---

## Erstellen eines Auslösers

Ein Auslöser (Trigger) definiert eine Reihe von Aktionen, die in Verbindung mit bzw. ausgelöst durch eine Anweisung INSERT, UPDATE oder DELETE für eine angegebene Basistabelle bzw. die typisierte Tabelle ausgeführt werden. Auslöser können beispielsweise zu folgenden Aktionen verwendet werden:

- Überprüfen der Gültigkeit von Eingabedaten
- Generieren eines Werts für eine neu eingefügte Zeile

- Lesen aus anderen Tabellen zur Auflösung von Querverweisen
- Schreiben in andere Tabellen zur Führung von Prüfprotokollen

Auslöser können nicht mit Kurznamen verwendet werden.

Auslöser können zur Unterstützung allgemeiner Formen der Datenintegrität und Geschäftsregeln verwendet werden. Zum Beispiel kann ein Auslöser die Kreditgrenze eines Kunden überprüfen, bevor eine Bestellung entgegengenommen oder eine Tabelle mit Übersichtsdaten aktualisiert wird.

Die Vorteile der Verwendung von Auslösern lassen sich wie folgt beschreiben:

- Schnellere Anwendungsentwicklung: Da ein Auslöser in der Datenbank gespeichert wird, müssen die durch den Auslöser ausgeführten Aktionen nicht mehr in jeder Anwendung codiert werden.
- Einfachere Wartung: Wenn ein Auslöser definiert ist, wird er automatisch aufgerufen, wenn auf die Tabelle, für die er erstellt wurde, zugegriffen wird.
- Globale Implementierung von Geschäftsregeln: Wenn sich die geschäftsinternen Abläufe oder Regeln ändern, müssen lediglich die Auslöser und nicht sämtliche Anwendungsprogramme geändert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale einen Auslöser zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Auslöser** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Auslöser** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** aus.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen für den Auslöser an.
4. Geben Sie die Aktion an, die der Auslöser aufrufen soll und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um einen Auslöser zu erstellen:

```
CREATE TRIGGER <name>
    <aktion> ON <tabellenname>
    <operation>
    <ausgelöste_aktion>
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird ein Auslöser erstellt, der die Anzahl der Mitarbeiter automatisch erhöht, wenn eine neue Person angestellt wird, indem zum Wert in der Spalte für die Anzahl der Mitarbeiter (NBEMP) in der Tabelle COMPANY\_STATS jedesmal der Wert 1 addiert wird, wenn der Tabelle EMPLOYEE eine Zeile hinzugefügt wird.

```

CREATE TRIGGER NEW_HIRED
AFTER INSERT ON EMPLOYEE
FOR EACH ROW MODE DB2SQL
UPDATE COMPANY_STATS SET NBEMP = NBEMP+1;

```

Eine Auslöserdefinition kann eine oder mehrere der folgenden SQL-Anweisungen enthalten: Anweisung INSERT, gezielte Anweisung UPDATE, gezielte Anweisung DELETE, Gesamtauswahlen, Anweisung SET *übergangsvARIABLE* und Anweisung SIGNAL SQLSTATE. Der Auslöser kann vor oder nach der Anweisung INSERT, UPDATE bzw. DELETE, auf die er bezogen ist, aktiviert werden. Vollständige Syntaxinformationen zur Anweisung CREATE TRIGGER finden Sie im Handbuch *SQL Reference*. Informationen zum Erstellen und Verwenden von Auslösern finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*.

**Anmerkung:** Wenn es sich bei dem Auslöser um einen Vorauslöser (BEFORE) handelt, kann als von der ausgelösten Aktion angegebener Spaltenname keine generierte Spalte außer der Identitätsspalte angegeben werden. Dies bedeutet, daß der generierte Identitätswert für Vorauslöser sichtbar ist.

## Auslöserabhängigkeiten

Alle Abhängigkeiten eines Auslösers von einem anderen Objekt werden im Katalog SYSCAT.TRIGDEP aufgezeichnet. Ein Auslöser kann von vielen Objekten abhängig sein. Diese Objekte und die abhängigen Auslöser werden im Handbuch *SQL Reference* im Abschnitt zur Anweisung DROP detailliert erläutert.

Wenn eines dieser Objekte gelöscht wird, wird der Auslöser außer Funktion gesetzt, aber die Definition bleibt im Katalog erhalten. Um einen solchen Auslöser wieder zu aktivieren, müssen Sie die entsprechende Definition aus dem Katalog abrufen und eine neue Anweisung CREATE TRIGGER ausführen.

Wenn ein Auslöser gelöscht wird (DROP), wird die entsprechende Beschreibung aus der Katalogsicht SYSCAT.TRIGGERS gelöscht, und es werden alle zugehörigen Einträge für Abhängigkeiten aus der Katalogsicht SYSCAT.TRIGDEP gelöscht. Alle Pakete mit Abhängigkeiten über Anweisungen UPDATE, INSERT oder DELETE für den Auslöser, werden ungültig gemacht.

Wenn das abhängige Objekt eine Sicht ist und außer Funktion gesetzt wird, wird auch der Auslöser als unbrauchbar markiert. Alle Pakete, die von Auslösern abhängig sind, die als unbrauchbar markiert wurden, werden ungültig gemacht. (Weitere Informationen finden Sie in „Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten“ auf Seite 238.)

---

## Erstellen einer benutzerdefinierten Funktion (UDF) oder Methode

Benutzerdefinierte Funktionen (UDF - User-defined Functions) erweitern und ergänzen die Unterstützung, die von integrierten SQL-Funktionen zur Verfügung gestellt wird, und können an allen Stellen verwendet werden, an denen integrierte Funktionen verwendet werden können. Benutzerdefinierte Funktionen können in folgenden zwei Formen erstellt werden:

- Externe Funktionen, die in einer Programmiersprache geschrieben sind
- Quellenfunktionen, deren Implementierung von einer anderen vorhandenen Funktion übernommen wurde

Es gibt drei Arten von UDFs:

**Skalar** Liefert einen einzelnen Wert zurück, wenn sie aufgerufen wird. Zum Beispiel ist die integrierte Funktion `SUBSTR()` eine Skalarfunktion. Benutzerdefinierte Skalarfunktionen können als externe Funktion oder Quellenfunktion erstellt werden.

**Spalte** Liefert einen einzelnen Wert aus einer Menge von typgleichen Werten (einer Spalte). Diese Art der Funktion wird in DB2 manchmal auch als Aggregatfunktion (Aggregation) bezeichnet. Ein Beispiel für eine Spaltenfunktion ist die integrierte Funktion `AVG()`. Eine externe benutzerdefinierte Spaltenfunktion kann für DB2 nicht definiert werden, aber eine benutzerdefinierte Spaltenfunktion, die aus einer integrierten Spaltenfunktion abgeleitet wird, kann definiert werden. Dies bietet Vorteile bei der Verarbeitung benutzerdefinierter Datentypen.

Wenn es zum Beispiel einen benutzerdefinierten Datentyp `SHOESIZE` gibt, der mit dem Basistyp `INTEGER` definiert wurde, kann eine benutzerdefinierte Funktion `AVG(SHOESIZE)` erstellt werden, die aus der integrierten Funktion `AVG(INTEGER)` abgeleitet wird und daher eine Spaltenfunktion ist.

### **Tabelle**

Liefert eine Tabelle an die SQL-Anweisung zurück, von der sie aufgerufen wird. Tabellenfunktionen können nur in der Klausel `FROM` einer Anweisung `SELECT` aufgerufen werden. Eine solche Funktion kann dazu dienen, das SQL-Verarbeitungspotential auf Daten anzuwenden, die keine DB2-Daten sind, oder solche Daten in eine DB2-Tabelle umzuwandeln.

Eine Tabellenfunktion kann beispielsweise eine Datei in eine Tabelle umwandeln, Musterdaten aus dem World-Wide Web tabellarisieren oder auf eine Datenbank von Lotus Notes zugreifen und Informationen zurückliefern wie z. B. Datum, Absender und Text von Nachrichten der elektronischen Post. Diese Informationen können mit anderen Tabellen in der Datenbank verknüpft werden.

Eine Tabellenfunktion kann nur eine externe Funktion sein. Sie kann keine Quellenfunktion sein.

Informationen über vorhandene benutzerdefinierte Funktionen werden in den Katalogsichten SYSCAT.FUNCTIONS und SYSCAT.FUNCPARMS gespeichert. Der Systemkatalog enthält *nicht* den ausführbaren Code der UDF. (Berücksichtigen Sie daher bei der Erstellung der Sicherungs- und Wiederherstellungspläne auch die Verwaltung der ausführbaren Dateien Ihrer benutzerdefinierten Funktionen.)

Statistische Daten über die Leistung der UDFs spielen bei der Kompilierung der SQL-Anweisungen eine wichtige Rolle. Informationen zum Aktualisieren von UDF-Statistiken im Systemkatalog finden Sie im Abschnitt über das Aktualisieren von Statistiken für benutzerdefinierte Funktionen im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

Einzelheiten zur Verwendung der Anweisung CREATE FUNCTION, um eine geeignete UDF für Ihre spezielle Anwendung zu schreiben, finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*. Einzelheiten zur UDF-Syntax finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Erstellen einer Funktionszuordnung

Erstellen Sie in einer zusammengeschlossenen Datenbank eine Funktionszuordnung, wenn Sie eine lokale Funktion oder Funktionsschablone (beschrieben in „Erstellen einer Funktionsschablone“ auf Seite 155) in einer oder mehreren Datenquellen einer Funktion zuordnen wollen. Standard-Funktionszuordnungen für viele Datenquellenfunktionen werden zur Verfügung gestellt.

Funktionszuordnungen sind in folgenden Situationen nützlich:

- Neue integrierte Funktionen werden in einer Datenquelle verfügbar.
- Sie wollen eine benutzerdefinierte Funktion in einer Datenquelle einer lokalen Funktion zuordnen.
- Eine Anwendung erfordert eine andere Standardarbeitsweise als die Standardzuordnung.

Funktionszuordnungen, die mit Anweisungen CREATE FUNCTION MAPPING definiert wurden, werden in der zusammengeschlossenen Datenbank gespeichert.

Funktionen (oder Funktionsschablonen) müssen über die gleiche Anzahl von Eingabeparametern verfügen wie die Datenquellenfunktion. Außerdem sollten die Datentypen der Eingabeparameter auf der zusammengeschlossenen Seite mit den Datentypen der Eingabeparameter auf der Datenquellenseite kompatibel sein.

Verwenden Sie die Anweisung `CREATE FUNCTION MAPPING`, um eine Funktionszuordnung zu erstellen. Geben Sie beispielsweise folgendes ein, um eine Funktionszuordnung zwischen einer Oracle-Funktion `AVGNEW` und einem DB2-Äquivalent auf dem Server `ORACLE1` zu erstellen:

```
CREATE FUNCTION MAPPING ORAVGNEW FOR SYSIBM.AVG(INT) SERVER ORACLE1
OPTIONS (REMOTE_NAME 'AVGNEW')
```

Sie müssen über die Berechtigung `SYSADM` oder `DBADM` für die zusammengeschlossene Datenbank verfügen, um diese Anweisung verwenden zu können. Attribute von Funktionszuordnungen werden in `SYSCAT.FUNCMAPPINGS` gespeichert.

Der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank bindet keine Eingabe-Host-Variablen und ruft keine Ergebnisse von `LOB`, `LONG VARCHAR/VARGRAPHIC`, `DATALINK` sowie von einzigartigen und strukturierten Datentypen ab. Es kann keine Funktionszuordnung erstellt werden, wenn ein Eingabeparameter oder der Rückgabewert einen dieser Typen enthält.

Weitere Einzelheiten zum Verwenden und Erstellen von Funktionszuordnungen finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*. Einzelheiten zur Syntax von `CREATE FUNCTION MAPPING` finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Erstellen einer Funktionsschablone

In Systemen zusammengeschlossener Datenbanken dienen Funktionsschablonen als „Anker“ für Funktionszuordnungen. Sie ermöglichen das Zuordnen einer Datenquellenfunktion, wenn auf dem Server einer zusammengeschlossenen Datenbank keine entsprechende DB2-Funktion vorhanden ist. Für eine Funktionszuordnung muß eine Funktionsschablone oder eine ähnliche Funktion unter DB2 vorhanden sein.

Die Schablone ist nur eine Funktionshülle für Name, Eingabeparameter und Rückgabewert der Funktion. Es gibt keine lokale ausführbare Datei für die Funktion.

Daher kann es vorkommen, daß ein Aufruf der Funktionsschablone fehlschlägt, obwohl die Funktion in der Datenquelle verfügbar ist. Betrachten Sie zum Beispiel die folgende Abfrage:

```
SELECT myfunc(C1)
FROM nick1
WHERE C2 < 'A'
```

Wenn DB2 und die Datenquelle mit dem Objekt, auf das `nick1` verweist, nicht die gleiche Sortierfolge aufweisen, schlägt die Abfrage fehl, weil der Vergleich in DB2 vorgenommen werden muß, die Funktion sich jedoch in der Daten-

quelle befindet. Wenn die Sortierfolgen gleich wären, könnte die Vergleichsoperation an der Datenquelle stattfinden, die die zugrundeliegende Funktion enthält, auf die `myfunc` verweist.

Funktionen (oder Funktionsschablonen) müssen über die gleiche Anzahl von Eingabeparametern verfügen wie die Datenquellenfunktion. Die Datentypen der Eingabeparameter auf der Seite der zusammengeschlossenen Datenbank sollten mit den Datentypen der Eingabeparameter auf der Datenquellenseite kompatibel sein. Diese Voraussetzungen gelten auch für die Rückgabewerte.

Zum Erstellen von Funktionsschablonen können Sie die Anweisung `CREATE FUNCTION` mit dem Schlüsselwort `AS TEMPLATE` verwenden. Nach dem Erstellen der Schablone ordnen Sie die Schablone mit Hilfe der Anweisung `CREATE FUNCTION MAPPING` der Datenquelle zu.

Geben Sie beispielsweise folgendes ein, um eine Funktionsschablone und eine Funktionszuordnung für die Funktion `MYS1FUNC` auf dem Server `S1` zu erstellen:

```
CREATE FUNCTION MYFUNC(INT) RETURNS INT AS TEMPLATE

CREATE FUNCTION MAPPING S1_MYFUNC FOR MYFUNC(INT) SERVER S1 OPTIONS
(REMOTE_NAME 'MYS1FUNC')
```

Einzelheiten zum Verwenden und Erstellen von Funktionsschablonen finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*. Einzelheiten zur Syntax von `CREATE FUNCTION` finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

---

## Erstellen eines benutzerdefinierten Datentyps (UDT)

Ein benutzerdefinierter Datentyp (UDT) ist ein benannter Datentyp, der in der Datenbank durch den Benutzer erstellt wird. Ein UDT kann ein einzigartiger Datentyp sein, der eine gemeinsame Darstellung mit einem integrierten Datentyp oder einem strukturierten Typ hat, der eine Folge benannter Attribute mit jeweils einem Typ aufweist. Ein strukturierter Typ kann ein untergeordneter Typ eines anderen strukturierten Typs (eines sogenannten übergeordneten Typs) sein, wodurch eine Typenhierarchie definiert wird.

UDTs unterstützen Eingabe mit festgelegtem Datentyp, was bedeutet, daß sie die gleiche Darstellung wie andere Typen haben. Werte eines bestimmten UDTs sind nur mit Werten des bzw. der gleichen UDTs in der gleichen Typenhierarchie kompatibel.

Mit der Katalogsicht `SYSCAT.DATATYPES` können die benutzerdefinierten Datentypen, die für die Datenbank definiert wurden, angezeigt werden. Diese Katalogsicht zeigt darüber hinaus die Datentypen, die bei der Erstellung der

Datenbank vom Datenbankmanager definiert wurden. Eine vollständige Liste aller Datentypen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Ein benutzerdefinierter einzigartiger Typ kann für die meisten der vom System bereitgestellten bzw. integrierten Funktionen nicht als Argument verwendet werden. Zur Implementierung dieser und anderer Operationen müssen daher benutzerdefinierte Funktionen bereitgestellt werden.

Ein benutzerdefinierter Datentyp kann nur unter folgenden Bedingungen gelöscht werden:

- Er wird in *keiner* Spaltendefinition für eine vorhandene Tabelle verwendet.
- Er wird *nicht* als Typ einer vorhandenen typisierten Tabelle oder typisierten Sicht verwendet.
- Er wird in *keiner* benutzerdefinierten Funktion verwendet, die nicht gelöscht werden kann. Eine benutzerdefinierte Funktion kann nicht gelöscht werden, wenn eine Sicht, ein Auslöser, eine Prüfung auf Integritätsbedingung in einer Tabelle oder eine andere benutzerdefinierte Funktion von ihr abhängig ist.

Wenn ein benutzerdefinierter Datentyp gelöscht wird, werden alle von ihm abhängigen Funktionen ebenfalls gelöscht.

### **Erstellen eines benutzerdefinierten einzigartigen Datentyps**

Ein benutzerdefinierter einzigartiger Datentyp ist ein von einem vorhandenen Typ wie „ganze Zahl“, „Dezimalzahl“ oder „Zeichen“ abgeleiteter Datentyp. Sie können einen einzigartigen Datentyp mit Hilfe der Anweisung `CREATE DISTINCT TYPE` erstellen.

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird der einzigartige Datentyp `t_educ` als ein `SMALLINT`-Typ erstellt:

```
CREATE DISTINCT TYPE T_EDUC AS SMALLINT WITH COMPARISONS
```

Exemplare desselben einzigartigen Datentyps können miteinander verglichen werden, wenn die Klausel `WITH COMPARISONS` in der Anweisung `CREATE DISTINCT TYPE` angegeben wird (wie im Beispiel). Die Klausel `WITH COMPARISONS` kann nicht angegeben werden, wenn der Quellendatentyp ein großes Objekt oder `DATALINK`, `LONG VARCHAR` bzw. `LONG VARCHARGRAPHIC` ist.

Exemplare einzigartiger Typen können nicht als Argumente von Funktionen oder als Operanden für Operationen, die für den Quellentyp definiert wurden, verwendet werden. Auch kann ein Quellendatentyp nicht in Argumenten oder Operanden verwendet werden, die zur Verwendung eines einzigartigen Datentyps definiert wurden.

Wenn ein einzigartiger Datentyp erstellt ist, kann er in Spaltendefinitionen einer Anweisung CREATE TABLE verwendet werden:

```
CREATE TABLE EMPLOYEE
  (EMPNO      CHAR(6)      NOT NULL,
   FIRSTNAME  VARCHAR(12)  NOT NULL,
   LASTNAME   VARCHAR(15)  NOT NULL,
   WORKDEPT   CHAR(3),
   PHONENO    CHAR(4),
   PHOTO      BLOB(10M)    NOT NULL,
   EDLEVEL    T_EDUC)
IN RESOURCE
```

Das Erstellen des einzigartigen Datentyps generiert auch Unterstützung für das Umsetzen zwischen dem einzigartigen Datentyp und dem Quelldatentyp. Daher kann ein Wert des Typs T\_EDUC in einen SMALLINT-Wert und ein SMALLINT-Wert in einen T\_EDUC-Wert umgesetzt werden.

Vollständige Syntaxinformationen zur Anweisung CREATE DISTINCT TYPE finden Sie im Handbuch *SQL Reference*. Informationen zum Erstellen und Verwenden eines einzigartigen Datentyps finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*.

Mit Hilfe von Umsetzungen können Sie benutzerdefinierte Datentypen in Basisdatentypen und Basisdatentypen in benutzerdefinierte Datentypen umsetzen. Eine Umsetzungsfunktion kann mit der Anweisung CREATE TRANSFORM erstellt werden.

Unterstützung für Umsetzungen kann auch durch die Anweisung CREATE METHOD sowie durch Erweiterungen der Anweisung CREATE FUNCTION bereitgestellt werden. Einzelheiten zur dieser Unterstützung finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

### **Erstellen eines benutzerdefinierten strukturierten Typs**

Ein strukturierter Typ ist ein benutzerdefinierter Typ, der ein oder mehrere Attribute enthält, die jeweils über einen eigenen Namen und Datentyp verfügen. Ein strukturierter Typ kann als Typ für eine Tabelle dienen, in der jede Tabellenspalte ihren Namen und Datentyp aus einem der Attribute des strukturierten Typs ableitet. Umfassende Informationen zu strukturierten Typen finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*.

### **Erstellen einer Typenzuordnung**

In Systemen zusammenschlossener Datenbanken können Sie mit Hilfe einer Typenzuordnung spezifische Datentypen von Datenquellentabellen und -sichten den einzigartigen DB2-Datentypen zuordnen. Eine Typenzuordnung kann für eine einzelne Datenquelle oder einen Bereich (Typ, Version) von Datenquellen gelten.

Standardzuordnungen für Datentypen werden für integrierte Datenquellentypen und integrierte DB2-Typen bereitgestellt. Neue (von Ihnen erstellte) Datentypenzuordnungen werden in der Sicht SYSCAT.TYPEMAPPINGS aufgelistet.

Typenzuordnungen können Sie mit der Anweisung CREATE TYPE MAPPING erstellen. Sie müssen über die Berechtigung SYSADM oder DBADM für die zusammengeschlossene Datenbank verfügen, um diese Anweisung verwenden zu können.

Ein Beispiel für eine Typenzuordnungsanweisung:

```
CREATE TYPE MAPPING MY_ORACLE_DEC FROM SYSIBM.DECIMAL(10,2)
TO SERVER ORACLE1 TYPE NUMBER([10..38],2)
```

Für LOB, LONG VARCHAR/VARGRAPHIC, DATALINK sowie für strukturierte und einzigartige Typen können Sie keine Typenzuordnung erstellen.

Einzelheiten zum Verwenden und Erstellen von Typenzuordnungen finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*. Einzelheiten zur Syntax von CREATE TYPE MAPPING finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

---

## Erstellen einer Sicht

Sichten werden von einer oder mehreren Basistabellen, Kurznamen oder Sichten abgeleitet und können beim Abrufen von Daten frei austauschbar mit Basistabellen verwendet werden. Wenn Änderungen an den in einer Sicht gezeigten Daten vorgenommen werden, werden die Daten in der eigentlichen Tabelle geändert.

Eine Sicht kann zur Einschränkung des Zugriffs auf sensible Daten verwendet werden, während auf andere Daten ein allgemeinerer Zugriff zugelassen wird.

Beim Einfügen in eine Sicht, in der eine SELECT-Liste der Sichtdefinition direkt oder indirekt den Namen einer Identitätsspalte einer Basistabelle umfaßt, gelten dieselben Regeln wie für das direkte Verweisen der INSERT-Anweisung auf die Identitätsspalte der Basistabelle. Weitere Informationen zur Anweisung INSERT finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Über die bereits beschriebene Verwendung hinaus kann eine Sicht auch folgenden Zwecken dienen:

- Ändern einer Tabelle ohne Auswirkungen auf Anwendungsprogramme. Dies kann durch das Erstellen einer Sicht auf Grundlage einer zugrundeliegenden Tabelle geschehen. Anwendungen, die die zugrundeliegende Tabelle verwenden, werden durch die Erstellung der neuen Sicht nicht

beeinflusst. Neue Anwendungen können die erstellte Sicht für andere Zwecke verwenden als jene Anwendungen, die die zugrundeliegende Tabelle verwenden.

- Summieren der Werte in einer Spalte, Auswählen der größten Werte oder der Durchschnittswerte
- Bereitstellen des Zugriffs auf Informationen an einer oder mehreren Datenquellen. Sie können innerhalb der Anweisung CREATE VIEW auf Kurznamen verweisen sowie Sichten für mehrere Positionen bzw. globale Sichten (die Sicht könnte Informationen aus mehreren Datenquellen auf verschiedenen Systemen verknüpfen) erstellen.

Wenn Sie eine Sicht erstellen, die mit der Standardsyntax von CREATE VIEW auf Kurznamen verweist, erscheint eine Warnung, die darauf hinweist, daß die Berechtigungs-ID der Benutzer dieser Sicht für den Zugriff auf die zugrundeliegenden Objekte an den Datenquellen verwendet werden und nicht die Berechtigungs-ID des Erstellers dieser Sicht. Diese Warnung können Sie mit dem Schlüsselwort FEDERATED unterdrücken.

Eine Alternative zur Erstellung einer Sicht ist die Verwendung eines verschachtelten oder allgemeinen Tabellenausdrucks, um das Durchsuchen von Katalogen zu reduzieren und die Leistung zu erhöhen. Weitere Informationen zu allgemeinen Tabellenausdrücken finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Sicht zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Sichten** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Sichten** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** aus.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Sicht zu erstellen:

```
CREATE VIEW <name> (<spalte>, <spalte>, <spalte>)  
  SELECT <spaltenamen> FROM <tabellennamen>  
  WITH CHECK OPTION
```

Die Tabelle EMPLOYEE kann beispielsweise Gehaltsdaten enthalten, die nicht unbedingt jeder Person zugänglich sein sollten. Die Telefonnummer des Mitarbeiters sollte dagegen allgemein verfügbar sein. In diesem Fall kann eine Sicht erstellt werden, die nur aus den Spalten für den Namen (LASTNAME) und für die Telefonnummer (PHONENO) besteht. Der Zugriff auf die Sicht könnte für die Berechtigung PUBLIC (allgemeiner Zugriff) erteilt werden, während der Zugriff auf die gesamte Tabelle EMPLOYEE auf die Personen beschränkt

werden könnte, die die Berechtigung haben, Gehaltsdaten einzusehen. Informationen zu Sichten mit *Lesezugriff* (Read-only Views) finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Mit Hilfe einer Sicht können Sie eine Untermenge der Daten einer Tabelle für ein Anwendungsprogramm verfügbar machen und die Daten auf Gültigkeit prüfen, die eingefügt oder aktualisiert werden sollen. Eine Sicht kann Spaltennamen enthalten, die sich von den Namen der entsprechenden Spalten der Originaltabellen unterscheiden.

Durch die Verwendung von Sichten gestalten sich die Möglichkeiten der Anwendungsprogramme und Endbenutzerabfragen, auf Tabellendaten zuzugreifen, wesentlich flexibler.

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird eine Sicht von der Tabelle EMPLOYEE erstellt, die alle Mitarbeiter der Abteilung A00 mit der Personalnummer und der Telefonnummer auflistet:

```
CREATE VIEW EMP_VIEW (DA00NAME, DA00NUM, PHONENO)
  AS SELECT LASTNAME, EMPNO, PHONENO FROM EMPLOYEE
  WHERE WORKDEPT = 'A00'
  WITH CHECK OPTION
```

Die erste Zeile dieser Anweisung benennt die Sicht und definiert ihre Spalten. Der Name EMP\_VIEW muß innerhalb seines Schemas in SYSCAT.TABLES eindeutig sein. Der Name der Sicht erscheint als Tabellename, obwohl die Sicht keine Daten enthält. Die Sicht wird mit den Spalten DA00NAME, DA00NUM und PHONENO definiert, die den Spalten LASTNAME, EMPNO und PHONENO der Tabelle EMPLOYEE entsprechen. Die Spaltennamen werden nacheinander in der aufgeführten Reihenfolge jeweils den Spalten der mit der Anweisung SELECT angegebenen SELECT-Liste zugeordnet. Wenn Spaltennamen nicht angegeben werden, verwendet die Sicht dieselben Namen wie die Spalten der Ergebnistabelle der Anweisung SELECT.

Die zweite Zeile enthält eine Anweisung SELECT, die beschreibt, welche Werte aus der Datenbank ausgewählt werden sollen. Sie kann die Klauseln ALL, DISTINCT, FROM, WHERE, GROUP BY und HAVING enthalten. Der Name bzw. die Namen der Datenobjekte, aus denen die Spalten für die Sicht auszuwählen sind, müssen nach der Klausel FROM angegeben werden.

Die Klausel WITH CHECK OPTION gibt an, daß jede in der Sicht aktualisierte oder eingefügte Zeile an der Sichtdefinition überprüft und zurückgewiesen werden muß, wenn sie der Definition nicht entspricht. Dadurch wird die Datenintegrität erhöht, aber auch zusätzlicher Verarbeitungsaufwand verursacht. Wenn diese Klausel nicht angegeben wird, werden Einfügungen und Aktualisierungen nicht an der Sichtdefinition überprüft.

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird dieselbe Sicht von der Tabelle EMPLOYEE erstellt, allerdings mit der Klausel SELECT AS:

```
CREATE VIEW EMP_VIEW
  SELECT LASTNAME AS DA00NAME,
         EMPNO AS DA00NUM,
         PHONENO
  FROM EMPLOYEE
  WHERE WORKDEPT = 'A00'
  WITH CHECK OPTION
```

Sie können eine Sicht erstellen, die in ihrer Definition eine benutzerdefinierte Funktion verwendet. Wenn diese Sicht jedoch aktualisiert werden soll, damit sie die neusten Funktionen enthält, muß sie gelöscht und anschließend neu erstellt werden. Wenn eine Sicht von einer benutzerdefinierten Funktion abhängig ist, kann diese Funktion nicht gelöscht werden.

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird eine Sicht mit einer Funktion in ihrer Definition erstellt:

```
CREATE VIEW EMPLOYEE_PENSION (NAME, PENSION)
  AS SELECT NAME, PENSION(HIREDATE, BIRTHDATE, SALARY, BONUS)
  FROM EMPLOYEE
```

Die benutzerdefinierte Funktion PENSION berechnet die aktuellen Pensionsansprüche eines Mitarbeiters mit einer Formel, die mit den Werten des Einstellungsdatums (HIREDATE), des Geburtsdatums (BIRTHDATE), des Gehalts (SALARY) und der Sondervergütungen (BONUS) arbeitet.

### Erstellen einer typisierten Sicht

Sie können mit Hilfe der Anweisung CREATE VIEW eine typisierte Sicht erstellen. Umfassende Informationen zu typisierten Sichten finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*.

---

### Erstellen einer Übersichtstabelle

Eine *Übersichtstabelle* ist eine Tabelle, deren Definition auf einem Abfrageergebnis basiert. So gesehen enthält die Übersichtstabelle in der Regel zuvor berechnete Ergebnisse von Daten, die in der bzw. den Tabelle(n) vorhanden sind, auf denen die Definition der Übersichtstabelle basiert. Wenn der SQL-Compiler feststellt, daß eine Abfrage auf eine Übersichtstabelle effektiver ausgeführt werden kann als auf die Basistabelle, wird die Abfrage auf die Übersichtstabelle ausgeführt, und das Ergebnis wird schneller ausgegeben als sonst.

Die Erstellung einer Übersichtstabelle mit der Replikationsoption kann verwendet werden, um Tabellen auf allen Knoten in einer partitionierten Daten-

bankumgebung zu replizieren. Sie werden als „replizierte Übersichtstabellen“ bezeichnet. Weitere Informationen zu solchen Tabellen finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

**Anmerkung:** Übersichtstabellen werden nicht mit statischem SQL oder mit Kurznamen verwendet.

In der Regel wird eine Übersichtstabelle oder replizierte Übersichtstabelle zum Optimieren einer Abfrage verwendet, wenn die Isolationsstufe der Übersichtstabelle oder replizierten Übersichtstabelle größer oder gleich der Isolationsstufe der Abfrage ist. Wird eine Abfrage beispielsweise unter der Isolationsstufe für Cursorstabilität (CS) ausgeführt, werden für die Optimierung nur Übersichtstabellen und replizierte Übersichtstabellen verwendet, die unter CS oder einer höheren Isolationsstufe definiert wurden.

Sie können eine Übersichtstabelle mit Hilfe der Anweisung CREATE SUMMARY TABLE unter Angabe der Klausel AS *voll-select* und der Option IMMEDIATE oder REFRESH DEFERRED erstellen.

Sie haben die Möglichkeit, die Namen der Spalten in der Übersichtstabelle eindeutig zu identifizieren. Die Liste der Spaltennamen muß für jede Spalte der Ergebnistabelle in der vollständigen Auswahl einen Namen enthalten. Eine Liste der Spaltennamen muß angegeben werden, wenn die Ergebnistabelle für die Gesamtauswahl über doppelte Spaltennamen oder Spalten ohne Benennung verfügt. Eine nicht benannte Spalte wird von einer Konstanten, einer Funktion, einem Ausdruck oder einer definierten Operation abgeleitet, die nicht mit Hilfe der Klausel AS der SELECT-Liste benannt wurde. Wurde keine Liste mit Spaltennamen angegeben, übernehmen die Spalten der Tabelle die Namen der Spalten der Ergebnismenge der Gesamtauswahl.

Beim Erstellen der Übersichtstabelle können Sie angeben, ob die Tabelle bei Änderungen an der Basistabelle automatisch aktualisiert wird, oder ob sie mit Hilfe der Anweisung REFRESH TABLE aktualisiert wird. Geben Sie das Schlüsselwort REFRESH IMMEDIATE an, damit die Übersichtstabelle automatisch aktualisiert wird, wenn Änderungen an der Basistabelle bzw. den Basistabellen vorgenommen werden. Die sofortige Aktualisierung ist in folgenden Fällen sinnvoll:

- Bei lange dauernden Abfragen einer Basistabelle
- Bei einer oder mehreren Basistabellen, die nur selten geändert werden
- Bei Aktualisierungen mit geringem Aufwand

In diesem Fall kann die Übersichtstabelle vorausberechnete Ergebnisse zur Verfügung stellen. Wenn die Aktualisierung der Übersichtstabelle verzögert erfolgen soll, geben Sie das Schlüsselwort REFRESH DEFERRED an. Mit REFRESH DEFERRED angegebene Übersichtstabellen spiegeln Änderungen an den zugrundeliegenden Basistabellen **nicht** wider. Sie sollten Übersichtstab-

ellen verwenden, wo dies keine Voraussetzung ist. Wenn Sie zum Beispiel DSS-Abfragen ausführen, würden Sie mit Hilfe der Übersichtstabelle übernommene Daten abrufen.

Eine mit REFRESH DEFERRED definierte Übersichtstabelle kann anstelle einer Abfrage verwendet werden, wenn folgendes zutrifft:

- Sie erfüllt die Einschränkungen für eine Übersichtstabelle mit Gesamtauswahl oder sofortiger Neuanzeige außer den folgenden:
  - Die SELECT-Liste braucht COUNT(\*) oder COUNT\_BIG(\*) nicht zu enthalten.
  - Die SELECT-Liste kann die Spaltenfunktion MAX und MIN enthalten.
  - Eine Klausel HAVING ist zulässig.

Das SQL-Sonderregister CURRENT REFRESH AGE SQL ist auf ANY eingestellt oder hat den Wert 9999999999999999. Die Sammlung von Neunen ist der zulässige Maximalwert in diesem Sonderregister, der ein Zeitmarkendifferenzwert mit dem Datentyp DECIMAL(20,6) ist.

**Anmerkung:** Mit REFRESH DEFERRED definierte Übersichtstabellen werden nicht zum Optimieren von statischem SQL verwendet.

Mit dem Sonderregister CURRENT REFRESH AGE können Sie die Zeitspanne angeben, die für die Übersichtstabelle mit verzögerter Neuanzeige für eine dynamische Abfrage verwendet werden kann, bevor sie aktualisiert werden muß. Sie können den Wert für das Sonderregister CURRENT REFRESH AGE mit Hilfe der Anweisung SET CURRENT REFRESH AGE einstellen. Weitere Informationen zum Sonderregister CURRENT REFRESH AGE und zur Anweisung SET CURRENT REFRESH AGE finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Mit REFRESH IMMEDIATE definierte Übersichtstabellen gelten für statische und dynamische Abfragen und kommen ohne das Sonderregister CURRENT REFRESH AGE aus.

**Anmerkung:** Sie sollten beim Einstellen des Sonderregisters CURRENT REFRESH AGE auf einen anderen Wert als Null Vorsicht walten lassen. Wenn Sie zulassen, daß eine Übersichtstabelle, die die Werte der zugrundeliegenden Basistabelle eventuell nicht repräsentiert, zur Optimierung der Abfrageverarbeitung verwendet wird, gibt das Abfrageergebnis die Daten in der zugrundeliegenden Tabelle eventuell *nicht* korrekt wieder. Dies ist eventuell akzeptabel, wenn Sie wissen, daß die zugrundeliegenden Daten nicht geändert wurden oder wenn Sie die Fehlerquote in den Ergebnissen auf Grundlage Ihrer Kenntnis der Daten akzeptieren.

Da die Quelldaten durch bestimmte Vorgänge geändert werden, enthält eine Übersichtstabelle im Laufe der Zeit veraltete (inkorrekte) Daten. Sie müssen zur Aktualisierung die Anweisung `REFRESH TABLE` verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Wenn Sie eine neue Basistabelle erstellen wollen, die auf einer ungültigen Gesamtauswahl (*voll-select*) fußt, geben Sie das Schlüsselwort `DEFINITION ONLY` beim Erstellen der Tabelle an. Wenn die Operation zur Tabellenerstellung beendet ist, wird die neue Tabelle nicht als Übersichtstabelle behandelt, sondern als Basistabelle. Sie können zum Beispiel die in `LOAD` und `SET INTEGRITY` verwendeten Ausnahmetabellen wie folgt erstellen:

```
CREATE TABLE XT AS
  (SELECT T.*, CURRENT_TIMESTAMP AS TIMESTAMP,CLOB(",32K)
  AS MSG FROM T) DEFINITION ONLY
```

Es folgt eine Auflistung einiger der wichtigsten Einschränkungen für Übersichtstabellen:

1. Sie können eine Übersichtstabelle nicht ändern.
2. Sie können die Länge einer Spalte für eine Basistabelle nicht ändern, wenn diese Tabelle eine Übersichtstabelle aufweist.
3. In eine Übersichtstabelle können keine Daten importiert werden.
4. Für eine Übersichtstabelle kann kein eindeutiger Index erstellt werden.
5. Es kann keine, auf dem Ergebnis einer Abfrage basierende Übersichtstabelle erstellt werden, die auf einen oder mehrere Kurznamen verweist.

Eine vollständige Abhandlung der Einschränkungen für Übersichtstabellen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

---

## Erstellen eines Aliasnamens

Ein Aliasname ist eine indirekte Methode, auf eine Tabelle, einen Kurznamen oder eine Sicht zu verweisen, so daß eine SQL-Anweisung nicht vom qualifizierten Namen dieser Tabelle oder Sicht abhängig sein muß. Es muß lediglich die Definition des Aliasnamens geändert werden, wenn die Tabelle oder Sicht umbenannt wird. Ein Aliasname kann für andere Aliasnamen erstellt werden. Ein Aliasname kann in einer Sicht- oder Auslöserdefinition und in jeder SQL-Anweisung außer in Definitionen von Prüfungen auf Integritätsbedingungen in Tabellen (Table Check Constraints) verwendet werden, in denen ein vorhandener Tabellen- oder Sichtname angegeben werden kann.

Ein Aliasname kann überall dort verwendet werden, wo ein vorhandener Tabellenname verwendet werden kann, und kann auf einen anderen Aliasnamen verweisen, sofern keine Schleifen oder sich wiederholende Verweise in der Kette der Aliasnamen auftreten.

Als Aliasname kann kein bereits vorhandener Tabellen-, Sicht- oder Aliasname angegeben werden, und der Name darf sich nur auf eine Tabelle in derselben Datenbank beziehen. Der Name einer Tabelle oder Sicht, der in einer Anweisung CREATE TABLE oder CREATE VIEW verwendet wird, darf nicht mit einem Aliasnamen im selben Schema übereinstimmen.

Sie benötigen keine besondere Berechtigung zur Erstellung eines Aliasnamens, sofern der Aliasname nicht in einem anderen Schema ist als dem, das Ihrer aktuellen Berechtigungs-ID eigen ist. Ist dies der Fall, benötigen Sie die Berechtigung DBADM.

Ein Aliasname kann für eine Tabelle, eine Sicht oder einen Aliasnamen definiert werden, die bzw. der zum Zeitpunkt der Definition noch nicht existiert. Wenn eine SQL-Anweisung, die diesen Aliasnamen enthält, kompiliert wird, muß die Tabelle, Sicht oder der Bezugsaliasname vorhanden sein.

Wenn ein Aliasname oder das Objekt, auf das ein Aliasname verweist, gelöscht wird, werden alle Pakete, die von dem Aliasnamen abhängig sind, als unbrauchbar markiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale einen Aliasnamen zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Aliasnamen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Aliasnamen** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** aus.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um einen Aliasnamen zu erstellen:

```
CREATE ALIAS <aliasname> FOR <tabellenname>
```

Der Aliasname wird bei der Kompilierung der Anweisung durch den entsprechenden Tabellen- oder Sichtnamen ersetzt. Wenn der Aliasname oder die Aliasnamenverkettung nicht in einen Tabellen- oder Sichtnamen aufgelöst werden kann, wird ein Fehler zurückgegeben. Wenn zum Beispiel WORKERS ein Aliasname für die Tabelle EMPLOYEE ist, geschieht bei der Kompilierung folgendes:

```
SELECT * FROM WORKERS
```

wird effektiv zu

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird ein Aliasname WORKERS für die Tabelle EMPLOYEE erstellt:

```
CREATE ALIAS WORKERS FOR EMPLOYEE
```

**Anmerkung:** DB2 für MVS/ESA implementiert zwei verschiedene Konzepte von Aliasnamen: ALIAS und SYNONYM. Diese Konzepte weichen auf folgende Weise von DB2 Universal Database ab:

- Für ALIASnamen in DB2 für MVS/ESA gilt:
  - Sie machen eine spezielle Berechtigung oder ein bestimmtes Zugriffsrecht für ihre Ersteller erforderlich.
  - Sie können nicht auf andere Aliasnamen verweisen.
- Für SYNONYMnamen in DB2 für MVS/ESA gilt:
  - Sie können nur von ihrem Ersteller verwendet werden.
  - Sie sind nie qualifiziert.
  - Sie werden gelöscht, wenn die Bezugstabelle gelöscht wird.
  - Sie benutzen keinen Namensbereich mit Tabellen oder Sichten gemeinsam.

---

## Erstellen einer Oberfläche

In einer zusammengeschlossenen Datenbank registriert die Anweisung CREATE WRAPPER eine Oberfläche. Die Anweisung definiert, auf welche Weise ein Server einer zusammengeschlossenen Datenbank mit einer bestimmten Datenquellenkategorie interagieren kann.

Für spezifische Datenquellenarten, Versionen, Übertragungsprotokolle und Betriebssysteme müssen spezifische Bibliotheken verwendet werden. Auf AS/400- und DB2 für OS/390-Datenquellen wird zum Beispiel mit der Bibliothek libdrda.dll für zusammengeschlossene Datenbanken zugegriffen, die unter Windows NT-Betriebssystemen mit APPC-Kommunikation arbeiten.

Sie müssen über die Berechtigung SYSADM oder DBADM für die zusammengeschlossene Datenbank verfügen, um die Anweisung CREATE WRAPPER verwenden zu können.

Durch die Erstellung einer Oberfläche über die Steuerzentrale oder den Befehlszeilenprozessor wird diese in der zusammengeschlossenen Datenbank registriert.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Oberfläche zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Objekte zusammengeschlüssener Datenbanken** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Objekte zusammengeschlüssener Datenbanken** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Oberfläche erstellen** aus.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Oberfläche zu erstellen:

```
CREATE WRAPPER <oberflächename> LIBRARY '<bibliotheksname>'
```

Die folgende SQL-Anweisung registriert die Oberfläche ORACLE8 unter einem Windows NT-Betriebssystem:

```
CREATE WRAPPER ORACLE8 LIBRARY 'libnet8.dll'
```

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Anweisung CREATE WRAPPER finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

---

## Erstellen eines Servers

Erstellen Sie in einer zusammengeschlüssenen Datenbank Server, um Datenquellen in DB2 zu definieren und ihre Kenndaten (zum Beispiel Name, Oberfläche, Art, Version, Position und Optionen) zu beschreiben. Diese Informationen werden dazu verwendet, spezifischen Datenverwaltungssystemen Kurznamen zuzuordnen und Informationen für das DB2-Optimierungsprogramm bereitzustellen. Die Server-Informationen befinden sich in den Katalogsichten SYSCAT.SERVERS und SYSCAT.SERVEROPTIONS.

**Anmerkung:** In diesem Abschnitt steht der Terminus "Server" für Datenquellen und nicht für DRDA-Server oder DB2-Server. Für den Zugriff auf andere Datenquellen (z. B. Oracle) ist DB2 Connect erforderlich.

Sie können ein Server-Objekt nur dann erstellen, wenn zuvor eine Oberfläche erstellt wurde.

Sie müssen über die Berechtigung SYSADM oder DBADM für die zusammengeschlüssene Datenbank verfügen, um diese Anweisung verwenden zu können.

Sie können Benutzerzuordnungen erstellen, um die Unterschiede in der Authentifizierungsverarbeitung zwischen DB2- und Datenquellen-Servern auszugleichen. Benutzerzuordnungen werden im Abschnitt „Benutzerzuordnungen“ auf Seite 264 ausführlich behandelt.

Beim Löschen eines Servers werden auch alle von diesem Server abhängigen Objekte (Benutzerzuordnungen, Kurznamen, Funktionszuordnungen, Typenzuordnungen, Pläne etc.) gelöscht.

Geben Sie Server-Optionen beim Erstellen eines Servers an. Diese Optionen stellen erforderliche Einzelangaben über den Server zur Verfügung (zum Beispiel den Knotennamen). Server-Optionen können auch spezifische Leistungs- und Sicherheitswerte festlegen.

Sie können Server in der Steuerzentrale oder über den Befehlszeilenprozessor erstellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Oberfläche zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Server** unter dem Ordner **Objekte zusammenschlossener Datenbanken** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Server** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Oberfläche erstellen** aus.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Oberfläche zu erstellen:

```
CREATE SERVER <server_name> TYPE <server_art>  
VERSION <server_version> WRAPPER <oberflächenname>  
OPTIONS (<server_optionsname> <zeichenfolgekonstante>)
```

Die folgende SQL-Anweisung erstellt den Oracle-Server ORA8:

```
CREATE SERVER ORA8 TYPE ORACLE VERSION 8 WRAPPER ORACLE8 OPTIONS  
(NODE 'ONODE')
```

Die folgende SQL-Anweisung erstellt den DB2-Server DB2TEST:

```
CREATE SERVER DB2TEST TYPE DB2 VERSION 6.1 WRAPPER DB2UDB OPTIONS  
(NODE 'DB2TEST', DBNAME 'TEST1')
```

Die Definition für NODE variiert in SQL-Anweisungen SERVER je nach Datenquelle. Wenn die Datenquelle ein DB2-Datenbankverwaltungssystem ist, verweist der Wert auf ein DB2-Exemplar, das eine oder mehrere Datenbanken enthält. Beachten Sie im vorigen Beispiel, daß die Option DBNAME den Datenbanknamen angibt. Wenn die Datenquelle ein DB2 für OS/390-Datenbankverwaltungssystem ist, verweist der Wert auf den Stationsnamen (LOCATION) des DB2 für OS/390-Systems. Wenn die Datenquelle ein Oracle-Datenbankverwaltungssystem ist, wird die Option DBNAME nicht benötigt, weil ein Oracle-Exemplar nur eine Datenbank enthält.

Weitere Einzelheiten zur Syntax der Anweisung CREATE SERVER finden Sie im Handbuch *SQL Reference*. Weitere Einzelheiten zur Verwendung der Anweisung CREATE SERVER finden Sie im Handbuch *DB2 Installation und Konfiguration Ergänzung*.

## Vereinfachen der Datenquellendefinitionen und der Authentifizierungsverarbeitung durch Server-Optionen

Sie können für Variablen, die auch als *Server-Optionen* bezeichnet werden, Werte festlegen, die sich darauf auswirken, wie ein Server mit zusammengeschlossenen Datenbanken auf Datenquellen zugreift. Dieser Abschnitt behandelt folgenden Themen:

- Verwendungszwecke der Server-Optionen
- SQL-Anweisungen zum Angabem von Server-Optionen
- Die Server-Optionen und ihre Einstellungen

### Verwendungszwecke der Server-Optionen

Im allgemeinen dienen Server-Optionen den folgenden Verwendungszwecken:

- Bereitstellen und Aktualisieren von Informationen zu Datenquellen. Eine Server-Referenz enthält Basisinformationen zu einer Datenquelle (zum Beispiel den Namen der Datenquelle) und Informationen, die sich im Lauf der Zeit ändern können. Manche der veränderlichen Informationen werden durch Werte übermittelt, die Server-Optionen zugeordnet sind. Der Wert der Option `cpu_ratio` gibt zum Beispiel an, ob die CPU der Datenquelle schneller oder langsamer ist als die CPU des DB2-Systems. Wenn der Prozessor des DB2-Systems aufgerüstet wird, müßte sich dieser Wert ändern.
- Vereinfachen der Authentifizierung. Sie können durch Festlegen bestimmter Server-Optionen sicherstellen, daß Benutzer-IDs und Kennwörter in der richtigen Schreibung (Groß-/Kleinschreibung) an die Datenquelle übermittelt werden. Zum Beispiel können Sie die Option `fold_id` so festlegen, daß der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank den Benutzernamen in die für die Datenquelle erforderliche Schreibweise (Groß- oder Kleinschreibung) umwandelt, bevor er eine Benutzer-ID an die Datenquelle übermittelt. Wenn Sie die Benutzer-ID bereits auf dem Server einer zusammengeschlossenen Datenbank in der erforderlichen Schreibung definieren, können Sie durch Festlegen der Option `fold_id` verhindern, daß der Server beim Ändern der Schreibung unnötig Systemressourcen beansprucht.
- Optimieren von Abfragen. Einige Server-Optionen und die dazugehörigen Werte erleichtern die Optimierung. Beispiel: In der Anweisung CREATE SERVER können Sie bestimmte Leistungsstatistiken als Optionswerte angeben. Sie können die Option `cpu_ratio` auf einen Wert setzen, der die relativen Geschwindigkeiten der CPUs der Datenquelle und des Servers mit zusammengeschlossenen Datenbanken angibt. Darüber hinaus können Sie die Option `io_ratio` auf einen Wert setzen, der die relativen Übertragungsraten der E/A-Einheiten der Datenquelle und des Servers mit zusammengeschlossenen Datenbanken angibt. Bei der Ausführung der Anweisung

CREATE SERVER werden diese Daten der Katalogsicht SYSCAT.SER-  
VEROPTIONS hinzugefügt, und das Optimierungsprogramm bezieht sie in  
die Entwicklung eines Zugriffsplans für die Datenquelle mit ein. Falls sich  
ein Statistikwert ändert (wie es beispielsweise bei einer Aufrüstung der  
CPU der Datenquelle möglich ist), können Sie die Katalogsicht SYSCAT.S-  
ERVEROPTIONS mit Hilfe der Anweisung ALTER SERVER mit dieser  
Änderung aktualisieren. Das Optimierungsprogramm verwendet dann diese  
aktualisierten Werte bei der Entwicklung des nächsten Zugriffsplans für die  
Datenquelle.

### **SQL für Server-Optionen**

In den folgenden drei SQL-Anweisungen können Sie Werte für Server-  
Optionen zuordnen: CREATE SERVER, ALTER SERVER und SET SERVER  
OPTION.

Mit der Anweisung CREATE SERVER können Sie eine Option auf einen Wert  
setzen, der auf unbestimmte Zeit für mehrere Verbindungen zu einer Daten-  
quelle bestehen bleibt. Mit dieser Anweisungen können Sie für eine Option  
einen anderen als den Standardwert festlegen, oder, wenn kein Standardwert  
für die Option besteht, einen Anfangswert festlegen.

Mit der Anweisung ALTER SERVER können Sie für eine Server-Option, die  
zuvor mit der Anweisung CREATE SERVER auf einen Wert gesetzt wurde,  
einen anderen Wert definieren, der über mehrere Verbindungen hinweg beste-  
hen bleibt.

Verwenden Sie die Anweisung SET SERVER OPTION zum temporären  
Ändern des Wertes einer Server-Option für die Dauer einer Verbindung zur  
Datenbank. Anweisungen vom Typ SET SERVER OPTION müssen an erster  
Stelle der Arbeitseinheit stehen, die unmittelbar auf die Verbindung zur  
Datenquelle folgt.

Verwenden Sie zum Beispiel die folgende Anweisung, um für den Oracle-  
Server ORASEB1 vorübergehend die Verwendung von Zugriffsplanhinweisen  
zu aktivieren:

```
SET SERVER OPTION plan_hints TO 'Y' FOR SERVER ORASEB1
```

### **Server-Optionen und zugehörige Einstellungen**

Die nachfolgende Tabelle enthält die Server-Optionen mit den zugehörigen  
Werten. Soweit nicht anders angegeben, müssen alle Werte für Server-  
Optionen in einfachen Anführungszeichen angegeben werden.

Tabelle 2. Server-Optionen und zugehörige Einstellungen

Option	Gültige Einstellungen	Standard-einstellung
collating_sequence	<p>Gibt auf der Basis des codierten Zeichensatzes und der länderspezifischen Informationen an, ob die Datenquelle die gleiche Standardsortierfolge wie die zusammengeschlossene Datenbank verwendet. Wenn eine Datenquelle eine Sortierfolge besitzt, die von der Sortierfolge von DB2 abweicht, können die meisten Operationen, die von Sortierfolge von DB2 abhängig sind, nicht fern an einer Datenquelle ausgewertet werden. Ein Beispiel hierfür wäre die Ausführung von Spaltenfunktionen MAX an der Zeichenspalte für Kurznamen an einer Datenquelle mit einer anderen Sortierfolge. Da die Ergebnisse verschieden ausfallen könnten, wenn die Funktion MAX an der fernen Datenquelle ausgewertet würde, führt DB2 die Datenverbundoperation und die Funktion MAX lokal aus.</p> <p>Wenn die Abfrage ein Gleichheitszeichen enthält, ist es möglich, diesen Teil der Abfrage zu verschieben (Pushdown), auch wenn die Sortierfolgen unterschiedlich (Wert 'N') sind. Zum Beispiel könnte das Vergleichselement C1 = 'A' an eine Datenquelle verschoben werden. Natürlich können solche Abfragen nicht verschoben werden, wenn die Sortierfolge an der Datenquelle die Groß-/Kleinschreibung unterscheidet. Wenn eine Datenquelle die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet, sind die Ergebnisse der Vergleichselemente C1= 'A' und C1 = 'a' identisch, was in einer Umgebung mit Beachtung der Groß-/Kleinschreibung (DB2) nicht akzeptabel ist.</p> <p>Administratoren können zusammengeschlossene Datenbanken mit einer bestimmten Sortierfolge erstellen, die der Sortierfolge der Datenquelle entspricht. Diese Lösung kann die Leistung erhöhen, wenn alle Datenquellen die gleiche Sortierfolge besitzen bzw. wenn die meisten oder alle Spaltenfunktionen auf Datenquellen gerichtet sind, die die gleiche Sortierfolge verwenden.</p>	'N'
	<p>'Y' Die Sortierfolge der Datenquelle stimmt mit der Sortierfolge der zusammengeschlossenen Datenbank überein.</p>	
	<p>'N' Die Sortierfolge der Datenquelle stimmt nicht mit der Sortierfolge der zusammengeschlossenen Datenbank überein.</p>	
	<p>'I' Die Sortierfolge der Datenquelle stimmt nicht mit der Sortierfolge der zusammengeschlossenen Datenbank überein und macht keinen Unterschied zwischen Groß- und Kleinschreibung (z. B. werden 'TOLLESON' und 'TolleSon' als gleichwertig angesehen).</p>	

Tabelle 2. Server-Optionen und zugehörige Einstellungen (Forts.)

Option	Gültige Einstellungen	Standard-einstellung
comm_rate	Gibt die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen einem Server einer zusammengeschlossenen Datenbank und den zugeordneten Datenquellen an. Der Wert wird in MB pro Sekunde angegeben.	'2.0'
connectstring	Gibt die zum Herstellen einer Verbindung zu einem OLE-Datenbankbetreiber erforderlichen Initialisierungsmerkmale an. Die vollständige Syntax und Semantik der Verbindungszeichenfolge finden Sie im Abschnitt über die API für Kommunikationsverbindung der Kernkomponenten von OLE DB des Handbuchs <i>Microsoft OLE DB 2.0 Programmer's Reference and Data Access SDK, Microsoft Press, 1998</i> .	Keine
cpu_ratio	Gibt den Geschwindigkeitsunterschied zwischen der CPU einer Datenquelle und der CPU des Servers für eine zusammengeschlossene Datenbank an.	'1.0'
dbname	Name der Datenbank der Datenquelle, auf die der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank zugreifen soll. Diese Angabe ist für Datenquellen der DB2-Familie erforderlich, gilt jedoch nicht für Datenquellen von Oracle.	Keine
fold_id (Siehe Anmerkungen 1 und 4 im Anschluß an diese Tabelle.)	Gilt für Benutzer-IDs, die der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank an Datenquellen zur Identifikationsüberprüfung sendet. Gültige Werte:  'U' Der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank setzt die Benutzer-ID vor dem Senden an die Datenquelle in Großbuchstaben um. Dies ist eine logische Auswahl für Datenquellen der DB2-Familie und von Oracle (siehe Anmerkung 2 im Anschluß an diese Tabelle).  'N' Der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank sendet die Benutzer-ID unverändert an die Datenquelle. (Siehe Anmerkung 2 im Anschluß an diese Tabelle.)  'L' Der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank setzt die Benutzer-ID vor dem Senden an die Datenquelle in Kleinbuchstaben um.  Wenn keine dieser Einstellungen verwendet wird, versucht der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank die Benutzer-ID in Großbuchstaben an die Datenquelle zu senden. Wird die Benutzer-ID nicht akzeptiert, versucht der Server, sie in Kleinbuchstaben zu senden.	Keine

Tabelle 2. Server-Optionen und zugehörige Einstellungen (Forts.)

Option	Gültige Einstellungen	Standard-einstellung
fold_pw (Siehe Anmerkungen 1, 3 und 4 im Anschluß an diese Tabelle.)	<p>Gilt für Kennwörter, die der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank an Datenquellen zur Identifikationsüberprüfung sendet. Gültige Werte:</p> <p>'U' Der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank setzt das Kennwort vor dem Senden an die Datenquelle in Großbuchstaben um. Dies ist eine logische Auswahl für Datenquellen der DB2-Familie und von Oracle.</p> <p>'N' Der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank sendet das Kennwort unverändert an die Datenquelle.</p> <p>'L' Der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank setzt das Kennwort vor dem Senden an die Datenquelle in Kleinbuchstaben um.</p> <p>Wenn keine dieser Einstellungen verwendet wird, versucht der Server einer zusammengeschlossenen Datenbank das Kennwort in Großbuchstaben an die Datenquelle zu senden. Wird das Kennwort nicht akzeptiert, versucht der Server, es in Kleinbuchstaben zu senden.</p>	Keine
io_ratio	Gibt den Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem E/A-System einer Datenquelle und dem E/A-System des Servers einer zusammengeschlossenen Datenbank an.	'1.0'
node	<p>Name, durch den eine Datenquelle als Exemplar des zugehörigen Verwaltungssystems für relationale Datenbanken definiert wird. Diese Angabe ist für alle Datenquellen erforderlich.</p> <p>Für eine Datenquelle der DB2-Familie ist dies der im DB2-Knotenverzeichnis der zusammengeschlossenen Datenbank angegebene Knoten. Dieses Verzeichnis kann mit dem Befehl <b>db2 list node directory</b> angezeigt werden.</p> <p>Für eine Datenquelle von Oracle ist dieser Name der Servername, der in der Datei <code>tnsnames.ora</code> von Oracle angegeben ist. Sie können auf der Windows NT-Plattform mit Hilfe der Option zum Anzeigen von Konfigurationsinformationen (<b>View Configuration Information</b>) des Oracle-Programms SQL Net Easy Configuration auf diesen Namen zugreifen.</p>	Keine

Tabelle 2. Server-Optionen und zugehörige Einstellungen (Forts.)

Option	Gültige Einstellungen	Standard-einstellung
password	Gibt an, ob Kennwörter an eine Datenquelle gesendet werden.	'Y'
	'Y' Kennwörter werden immer an die Datenquelle gesendet und ausgewertet. Dies ist der Standardwert.	
	'N' Kennwörter werden nicht an die Datenquelle gesendet (ohne Rücksicht auf mögliche Benutzerzuordnungen) und werden nicht ausgewertet.	
	'ENCRYPTION' Kennwörter werden immer in verschlüsselter Form an die Datenquelle gesendet und ausgewertet. Dieser Wert ist nur für Datenquellen der DB2-Familie gültig, die verschlüsselte Kennwörter unterstützen.	
plan_hints	Gibt an, ob Planhinweise ( <i>plan hints</i> ) aktiviert werden sollen. Planhinweise sind Anweisungsfragmente, die zusätzliche Informationen für Optimierungsprogramme von Datenquellen bereitstellen. Diese Informationen können bei einigen Abfragearten die Abfrageleistung verbessern. Die Planhinweise können das Optimierungsprogramm der Datenquelle bei der Entscheidung unterstützen, ob ein Index, und wenn ja, welcher, zu verwenden ist oder nach welcher Reihenfolge bei der Verknüpfung von Tabellen vorzugehen ist.	'N'
	'Y' Planhinweise sollen an der Datenquelle aktiviert werden, wenn die Datenquelle Planhinweise unterstützt.	
	'N' Planhinweise sollen an der Datenquelle nicht aktiviert werden.	
pushdown	'Y' DB2 zieht in Betracht, die Datenquelle Operationen auswerten zu lassen.	'Y'
	'N' DB2 ruft lediglich Spalten von der fernen Datenquelle ab und lässt die Datenquelle keine anderen Operationen, wie zum Beispiel Verknüpfungen, auswerten.	

Tabelle 2. Server-Optionen und zugehörige Einstellungen (Forts.)

Option	Gültige Einstellungen	Standard-einstellung
varchar_no_trailing_blanks	<p>Gibt an, ob diese Datenquelle eine VARCHAR-Vergleichssemantik für nicht mit Leerzeichen aufgefüllte Zeichenfolgen verwendet. Für Zeichenfolgen variabler Länge, die keine folgenden Leerzeichen enthalten, liefert die Vergleichssemantik für nicht mit Leerzeichen aufgefüllte Zeichenfolgen einiger DBMSs die gleichen Ergebnisse wie die Vergleichssemantik von DB2. Wenn Sie sicher sind, daß alle VARCHAR-Spalten von Tabellen und Sichten an einer Datenquelle keine folgenden Leerzeichen enthalten, können Sie in Betracht ziehen, diese Server-Option auf den Wert 'Y' für eine Datenquelle zu setzen. Diese Option wird häufig für Datenquellen von Oracle verwendet. Stellen Sie sicher, daß Sie alle Objekte, die potentiell Kurznamen haben können, (einschließlich Sichten) berücksichtigen.</p> <p>'Y' Diese Datenquelle verfügt über eine Vergleichssemantik für nicht mit Leerzeichen aufgefüllte Zeichenfolgen, die der Vergleichssemantik von DB2 ähnlich ist.</p> <p>'N' Diese Datenquelle verfügt über keine mit DB2 vergleichbare Vergleichssemantik für nicht mit Leerzeichen aufgefüllte Zeichenfolgen.</p>	'N'

**Hinweise** zu dieser Tabelle:

1. Dieses Feld wird unabhängig von dem für die Identifikationsüberprüfung (Authentication) angegebenen Wert angewendet.
2. Da DB2 die Benutzer-IDs in Großbuchstaben speichert, sind die Werte 'N' und 'U' logisch äquivalent zueinander.
3. Die Einstellung für 'fold\_pw' hat keine Bedeutung, wenn die Einstellung für 'password' den Wert 'N' hat. Da kein Kennwort gesendet wird, spielt die Groß-/Kleinschreibung keine Rolle.
4. Vermeiden Sie Nullwerte für diese Optionen. Ein Nullwert könnte attraktiv erscheinen, weil DB2 mehrere Versuche unternimmt, Benutzer-IDs und Kennwörter aufzulösen. Aber die Leistung könnte dadurch beeinträchtigt werden (es ist möglich, daß DB2 bis zu viermal eine Benutzer-ID und ein Kennwort sendet, bevor die Identifikationsüberprüfung an der Datenquelle erfolgreich durchgeführt wird).

## Verwenden von Server-Durchgriffsitzungen

Durchgriffsitzungen ermöglichen Anwendungen die direkte Kommunikation mit einem Server unter Verwendung der eigenen Client-Zugriffsmethode und der eigenen SQL-Version.

Durchgriffsitzungen sind in folgenden Situationen nützlich:

- Anwendungen müssen in der Datenquelle Objekte erstellen bzw. INSERT-, UPDATE- oder DELETE-Operationen ausführen.
- DB2 unterstützt keine eindeutige Datenquellenoperation.

Verwenden Sie in einer Durchgriffsitzung zum Verweisen auf ein Objekt den wahren Namen (nicht den Kurznamen) des betreffenden Objekts.

Mit der Anweisung SET PASSTHRU können Sie eine Durchgriffsitzung starten und direkt auf einen Server zugreifen. Diese Anweisung muß dynamisch abgesetzt werden. Es folgt eine Beispiel für dieses Anweisung:

```
SET PASSTHRU BACKEND
```

startet eine Durchgriffsitzung für die Datenquelle BACKEND.

Weitere Informationen zu SET PASSTHRU und zur SQL-Verarbeitung in Durchgriffsitzungen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

---

## Erstellen eines Kurznamens

In einer zusammengeschlossenen Datenbank sind Kurznamen Kennungen für Tabellen, Aliasnamen und Sichten von Datenquellen. Verteilte Anforderungen verweisen in der Regel auf Kurznamen und nicht auf Datenquellentabellen oder -sichten.

Kurznamen sind Bestandteil der Strategie für Positionstransparenz in DB2. Kurznamen sind beim Lokalisieren und effizienten Zugreifen auf Datenquellen von den Definitionen für Datenquellenpositionen auf dem Server abhängig. Eine Anweisung ALTER SERVER ermöglicht zum Beispiel transparentes Aktualisieren von Server-Leistungsdaten und Versionsinformationen für alle Benutzer und Anwendungen, ohne neue Kurznamen oder Änderungen im Anwendungscode erforderlich zu machen.

Kurznamen können in der Steuerzentrale oder im Befehlszeilenprozessor erstellt werden. Sie können mehrere Kurznamen für dieselbe Datenquellentabelle oder -sicht erstellen.

Kurznamen können in statischen SQL-Anweisungen nicht verwendet werden.

Führen Sie vor dem Erstellen eines Kurznamens das Äquivalent des Befehls RUNSTATS in der Datenquelle aus, und aktualisieren Sie die Statistik für Datenquellenobjekte. Statistische Informationen zu Datenquellen werden gesammelt, wenn ein Kurzname erstellt und im Katalog der zusammengesetzten Datenbank gespeichert wird. Zu diesen Katalogdaten gehören Tabellen- und Spaltendefinitionen sowie, falls verfügbar, Indexdefinitionen und Statistikdaten.

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird der Kurzname CUSTOMER erstellt:

```
CREATE NICKNAME CUSTOMER for OS390A.SHAWNB.CUSTLIST
```

Sie müssen über die Berechtigung SYSADM oder DBADM, die Datenbankberechtigung IMPLICIT\_SCHEMA oder die Schemenberechtigung CREATEIN (für das aktuelle Schema) in der zusammengesetzten Datenbank verfügen, um diese Anweisung verwenden zu können.

Weitere Einzelheiten zur Verwendung der Anweisung CREATE NICKNAME finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Verweisen auf Kurznamen und Datenquellenobjekte

Verweise auf Datenquellenobjekte verwenden in der Regel den definierten Kurznamen. Einzige Ausnahme von dieser Regel ist ein Verweis innerhalb einer Durchgriffsitzung (weitere Informationen hierzu finden Sie in „Verwenden von Server-Durchgriffsitzungen“ auf Seite 177). Wenn Sie zum Beispiel den Kurznamen DEPT für die Datenquellentabelle DB2MVS1.PERSON.DEPT definieren, ist die Anweisung SELECT \* FROM DEPT zulässig, die Anweisung SELECT \* FROM DB2MVS1.PERSON.DEPT jedoch nicht.

## Arbeiten mit Kurznamen und Datenquellenobjekten

Die meisten Dienstprogrammbeefehle (LOAD, IMPORT, EXPORT, REORGCHK, REORGANIZE TABLE) unterstützen Kurznamen nicht.

COMMENT ON wird unterstützt. Dieser Befehl aktualisiert den Systemkatalog der zusammengesetzten Datenbank.

In INSERT-, UPDATE- und DELETE-Operationen an Kurznamen werden nicht unterstützt.

## Identifizieren vorhandener Kurznamen und Datenquellen

Nach dem Erstellen mehrerer Kurznamen können Sie anhand der folgenden Informationen feststellen, zu welcher Datenquelle ein bestimmter Kurzname gehört, oder alle Kurznamen einer bestimmten Datenquelle ermitteln.

### Identifizieren eines Kurznamens und der zugehörigen Datenquelle

In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, daß Sie zwar den Kurznamen (PAYROLL) und dessen Ersteller (ACCTG) kennen, jedoch zusätzliche Informationen zu der Datenquelle benötigen. Fragen Sie mit der folgenden SQL-

Anweisung zunächst ab, unter welcher Bezeichnung *PAYROLL* in der dazugehörigen Datenquelle (SERVER) bekannt ist.

```
select option, setting
       from syscat.taboptions
  where tabname = 'PAYROLL'
       and tabschema = 'ACCTG'
       and option in ('SERVER', 'REMOTE_SCHEMA', 'REMOTE_TABLE');
```

Die Antwortgruppe dieser Anweisung lautet DB2\_MVS, FINANCE, DEPTJ35\_PAYROLL. Sie wissen nun, daß *PAYROLL* der Kurzname für die Tabelle DEPTJ35\_PAYROLL des Eigners FINANCE auf dem Server DB2\_MVS ist. Diese Informationen können Sie in einer weiteren Anweisung wie folgt nutzen:

```
select option, setting
       from syscat.serveroptions
  where servername = 'DB2_MVS'
       and option in ('NODE', 'DBNAME');
```

Die Antwortgruppe dieser Anweisung lautet REGIONW und DB2MVSDB3. Sie wissen nun, daß sich die Tabelle DEPTJ35\_PAYROLL in der Tabelle DB2MVSDB3 auf dem Knoten REGIONW befindet.

Anhand dieser Informationen können Sie mit dem Befehl LIST NODE DIRECTORY Informationen zu dem Knoten REGIONW abrufen, wie zum Beispiel das verwendete Übertragungsprotokoll und die verwendete Sicherheitseinstufung. Wenn der Knoten einer anderen Datenquelle als der DB2-Familie angehörte, müßten Sie ähnliche Informationen in den Konfigurationsdateien dieser Datenquelle suchen. Wäre der Knoten zum Beispiel eine Oracle-Datenquelle, könnten Sie ähnliche Informationen aus der Oracle-Datei tnsnames.ora abrufen.

Einzelheiten zu Systemkatalogsichten finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

### **Identifizieren aller unter DB2 bekannten Kurznamen**

Mit der folgenden SQL-Anweisung können Sie eine Liste aller Kurznamen abrufen, die in der zusammengeschlossenen Datenbank bekannt sind, einschließlich des Schemennamens und des fernen Servers für jeden dieser Kurznamen.

```
select tabname, tabschema, setting as remote_server
       from syscat.taboptions
  where option = 'SERVER';
```

---

## Erstellen eines Index, einer Indexerweiterung oder einer Indexspezifikation

Ein Index ist eine Liste der Speicherpositionen von Zeilen, die nach dem Inhalt einer oder mehrerer angegebener Spalten sortiert sind. In der Regel dienen Indizes zur Beschleunigung des Zugriffs auf eine Tabelle. Sie können aber auch Zwecke des logischen Datenentwurfs erfüllen. Zum Beispiel läßt ein *eindeutiger Index* nicht zu, daß in die Spalten ein Wert mehrfach eingegeben wird, wodurch gewährleistet wird, daß nicht zwei Zeilen in einer Tabelle identisch sind. Indizes können auch erstellt werden, um eine aufsteigende oder absteigende Reihenfolge der Werte in einer Spalte anzugeben.

Eine Indexerweiterung ist ein Indexobjekt, das bei Indizes verwendet wird, die über Spalten für strukturierte oder einzigartige Datentypen verfügen.

Eine Indexspezifikation ist ein Konstrukt aus Metadaten. Sie teilt dem Optimierungsprogramm mit, daß ein Index für ein Datenquellenobjekt (Tabelle oder Sicht) vorhanden ist, auf das ein Kurzname verweist. Eine Indexspezifikation enthält keine Listen mit Zeilenpositionen, sie ist nur eine Beschreibung für einen Index. Das Optimierungsprogramm verwendet die Indexspezifikation dazu, den Zugriff auf das Objekt zu verbessern, auf das der Kurzname verweist. Bei der Ersterstellung eines Kurznamens wird eine Indexspezifikation generiert, wenn für die zugrundeliegende Tabelle ein Index in einem für DB2 erkennbaren Format in der Datenquelle vorhanden ist.

**Anmerkung:** Erstellen Sie, falls erforderlich, Indexspezifikationen zu Tabellenkurznamen oder Sichtkurznamen, wenn sich die Sicht auf nur eine Tabelle bezieht.

Erstellen Sie in folgenden Situationen manuell einen Index oder eine Indexspezifikation:

- Wenn dies die Leistung verbessert. Wenn Sie zum Beispiel das Optimierungsprogramm veranlassen wollen, eine bestimmte Tabelle bzw. einen bestimmten Kurznamen als innere Tabelle einer Verknüpfung mit Verschachtelungsschleife zu verwenden, erstellen Sie eine Indexspezifikation für die Verknüpfungsspalte (falls kein solcher Index vorhanden ist). Weitere Informationen zum Einsatz eines Index oder einer Indexspezifikation finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.
- Wenn ein Index für eine Basistabelle hinzugefügt wurde, nachdem der Kurzname für diese Tabelle erstellt wurde.

Indexspezifikationen können erstellt werden, wenn kein Index für die Basistabelle vorhanden ist (DB2 sucht nicht nach dem fernen Index, wenn Sie die Anweisung `CREATE INDEX` ausführen). Eine Indexspezifikation erzwingt auch dann nicht die Eindeutigkeit der Zeilen, wenn das Schlüsselwort `UNIQUE` angegeben wird.

DB2 Index Advisor ist ein Assistent, der Sie bei der Auswahl einer optimalen Gruppe von Indizes unterstützt. Auf diesen Assistenten kann über die Steuerzentrale zugegriffen werden. Das vergleichbare Dienstprogramm heißt *db2advis*.

Ein Index wird mit Hilfe von Spalten der Basistabelle definiert. Er kann vom Ersteller einer Tabelle oder von einem Benutzer, der weiß, daß für bestimmte Spalten ein direkter Zugriff erforderlich ist, definiert werden. Ein Primärschlüssel wird automatisch anhand des Primärschlüssels erstellt, sofern kein benutzerdefinierter Index bereits existiert.

Für eine bestimmte Basistabelle kann eine beliebige Anzahl von Indizes definiert werden, und diese Indizes können sich positiv auf die Verarbeitung von Abfragen auswirken. Je mehr Indizes jedoch vorhanden sind, desto mehr Änderungen muß der Datenbankmanager während der Aktualisierungs-, Einfüge- und Löschoptionen durchführen. Daher kann die Erstellung einer großen Anzahl von Indizes für eine Tabelle, die häufig aktualisiert wird, die Verarbeitung von Anforderungen verlangsamen. Die Verwendung von Indizes ist also nur dann sinnvoll, wenn sich klare Vorteile für den häufigen Zugriff ergeben.

Alle Spalten, die Teil eines Indexschlüssels sind, sind auf 255 Byte begrenzt. Die maximale Anzahl der Spalten in einem Index beträgt 16. Beim Indexieren einer typisierten Tabelle beträgt die maximale Anzahl an Spalten 15. Die maximale Länge eines Indexschlüssels beträgt 1024 Byte. Wie zuvor erwähnt, kann es durch viele Indexschlüssel in einer Tabelle zu einer Verlangsamung der Anforderungsverarbeitung kommen. Durch umfangreiche Indexschlüssel kann es ebenfalls zur Reduzierung der Verarbeitungsgeschwindigkeit bei Anforderungen kommen.

Ein *Indexschlüssel* ist eine Spalte oder eine Gruppe von Spalten, mit denen ein Index definiert wird. Die Zweckmäßigkeit eines Index hängt von seinem Schlüssel ab. Obwohl die Reihenfolge der Spalten, die einen Indexschlüssel bilden, bei der Erstellung des Indexschlüssel keine Rolle spielt, kann sie für das Optimierungsprogramm bei der Entscheidung von Bedeutung sein, ob ein Index verwendet werden soll oder nicht.

Wenn die Tabelle, für die ein Index erstellt wird, leer ist, wird der Index zwar erstellt, aber es werden erst Indexeinträge erstellt, wenn die Tabelle geladen oder Zeilen eingefügt werden. Ist die Tabelle nicht leer, erstellt der Datenbankmanager die Indexeinträge während der Verarbeitung der Anweisung CREATE INDEX.

Bei einem *Clustering-Index* werden neue Zeilen physisch nahe bei vorhandenen Zeilen mit ähnlichen Schlüsselwerten eingefügt. Dies führt zu einer Leistungs-

steigerung während der Ausführung von Abfragen, weil sich eine linearere Zugriffsweise auf die Daten und ein effektiverer Vorablesezugriff ergeben.

Wenn Sie einen Primärschlüsselindex als Clustering-Index haben wollen, sollte der Primärschlüssel nicht bei der Erstellung mit CREATE TABLE angegeben werden. Wenn der Primärschlüssel einmal erstellt ist, kann der zugehörige Index nicht geändert werden. Führen Sie statt dessen die Anweisung CREATE TABLE ohne Primärschlüsselklausel (Primary Key) aus. Führen Sie anschließend die Anweisung CREATE INDEX aus, in der Sie die Clustering-Attribute angeben. Verwenden Sie schließlich die Anweisung ALTER TABLE, um einen Primärschlüssel hinzuzufügen, der dem gerade erstellten Index entspricht. Dieser Index wird dann als der Primärschlüsselindex verwendet.

Im allgemeinen bleibt die Clusterbildung effektiver erhalten, wenn der Clustering-Index eindeutig ist.

Spaltendaten, die nicht als Teil des eindeutigen Indexschlüssels, aber im Index gespeichert/gepflegt werden, werden als *INCLUDE*-Spalten bezeichnet. INCLUDE-Spalten können nur für eindeutige Indizes angegeben werden. Bei der Erstellung eines Index mit INCLUDE-Spalten werden nur die eindeutigen Schlüsselspalten sortiert und im Hinblick auf Eindeutigkeit berücksichtigt. Die Verwendung von INCLUDE-Spalten verbessert die Leistung beim Abrufen von Daten, wenn es darum geht, ob ein reiner Indexzugriff erfolgen kann.

Der Datenbankmanager verwendet zum Speichern von Indizes eine B+-Baumstruktur, deren unterste Ebene aus Blattknoten besteht. Auf den Blattknoten oder -seiten sind die eigentlichen Indexschlüsselwerte gespeichert. Bei der Indexerstellung können Sie festlegen, daß diese Indexseiten online zusammengefügt oder reorganisiert werden. Durch diese Online-Reorganisation des Index wird verhindert, daß nach zahlreichen Löscho- und Aktualisierungsvorgängen auf vielen Blattseiten eines Index nur noch wenige Indexschlüssel vorhanden sind. In einem solchen Fall könnte ohne die Online-Reorganisation der freie Speicherplatz nur durch eine Offline-Reorganisation der Daten und des Index zurückgewonnen werden. Bei der Entscheidung, ob ein Index so erstellt werden soll, daß das Reorganisieren der Indexseiten im Online-Modus möglich ist, sollte die folgende Frage berücksichtigt werden: Übersteigen die zusätzlichen Leistungsaufwände für die Prüfung auf Speicherplatz zur Ausführung von Mischoperationen beim Löschen von Schlüsseln und die tatsächlichen Aufwände zum Abschluß der Mischoperation (wenn genügend Speicherplatz verfügbar ist) die Vorteile der besseren Speicherplatznutzung für den Index. Sind diese Aufwände andererseits geringer als die reduzierten Anforderungen für die Offline-Reorganisation, um diesen Speicherplatz wieder zurückzufordern?

**Anmerkung:** Die durch eine Online-Reorganisation zurückgewonnenen Seiten können nur für andere Indizes in der gleichen Tabelle verwenden-

det werden. Bei einer umfassenden Reorganisation stehen die zurückgewonnenen Seiten für andere Objekte zur Verfügung (bei Speicherplatzverwaltung durch die Datenbank) oder als Plattenspeicherplatz (bei Speicherplatzverwaltung durch das System). Außerdem werden durch die Online-Reorganisation keine Nichtblattseiten des Index zurückgewonnen, während die umfassende Reorganisation den Index auf Minimalgröße bringt, indem Nichtblattseiten und Blattseiten sowie die Anzahl der Indexstufen reduziert werden.

Weitere Informationen zum Implementieren eines Index mit Online-Reorganisation finden Sie in „Verwenden der Anweisung CREATE INDEX“ auf Seite 185.

Indizes für Tabellen in einer partitionierten Datenbank werden mit Hilfe derselben Anweisung CREATE INDEX erstellt. Sie werden anhand des Partitionierungsschlüssels der Tabelle partitioniert. Ein Index für eine Tabelle besteht aus den lokalen Indizes für die Tabelle auf dem jeweiligen Knoten in der Knotengruppe. Beachten Sie, daß in einer Mehrpartitions Umgebung der Indexschlüssel definierter eindeutiger Indizes eine Obermenge des Partitionierungsschlüssels sein muß.

**Hinweis zur Leistung:** Erstellen Sie die Indizes, bevor Sie das Dienstprogramm LOAD verwenden, wenn Sie die folgende Reihe von Operationen durchführen wollen:

- Tabelle erstellen
- Tabelle laden
- Index erstellen
- RUNSTATS ausführen

Sie sollten die folgende Reihenfolge zur Ausführung der Operationen in Betracht ziehen:

1. Tabelle erstellen
2. Index erstellen
3. Tabelle mit der angeforderten Option `statistics yes` laden

Weitere Informationen zur Leistungsverbesserung bei LOAD finden Sie im Handbuch *Versetzen von Daten Dienstprogramme und Referenz*.

Indizes werden nach ihrer Erstellung gepflegt. Wenn in der Folge ein Anwendungsprogramm Zeilen in einer Tabelle aufgrund eines Schlüsselwerts ermittelt und verarbeitet, kann ein Index, der auf diesem Schlüssel basiert, verwendet werden, um direkt auf diese Zeile zuzugreifen. Dies ist wichtig, da die physische Speicherung der Zeilen einer Basistabelle nicht geordnet erfolgt. Wenn eine Zeile eingefügt wird, wird sie an der bequemsten passenden

Speicherposition untergebracht, sofern nicht ein Clustering-Index definiert wurde. Wenn nach Zeilen einer Tabelle, die bestimmte Auswahlkriterien erfüllen sollen, gesucht wird und die Tabelle keinen Index hat, wird immer die gesamte Tabelle durchsucht. Ein Index optimiert dieses Abrufen von Daten, ohne daß langwierige sequentielle Suchoperationen durchgeführt werden müssen.

Die Daten für die Indizes können im selben Tabellenbereich wie die Tabellendaten oder in einem getrennten Tabellenbereich, der nur Indexdaten enthält, gespeichert werden. Der Tabellenbereich, der zur Speicherung der Indexdaten verwendet wird, wird bei der Erstellung der Tabelle (siehe „Erstellen einer Tabelle in mehreren Tabellenbereichen“ auf Seite 147) festgelegt.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale einen Index zu erstellen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Indizes** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Indizes** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** → **Index mit Assistent** aus.
3. Führen Sie die im Assistenten aufgeführten Schritte aus, um die Task abzuschließen.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um einen Index zu erstellen:

```
CREATE INDEX <name> ON <tabellenname> (<spaltenname>)
```

Die beiden folgenden Abschnitte „Verwenden eines Index“ und „Verwenden der Anweisung CREATE INDEX“ auf Seite 185 enthalten weitere Informationen zur Indexerstellung.

## Verwenden eines Index

Ein Index wird nie direkt von einem Anwendungsprogramm verwendet. Die Entscheidung, ob ein Index verwendet wird und welcher der potentiell verfügbaren Indizes verwendet wird, liegt in der Zuständigkeit des Optimierungsprogramms.

Der beste Index für eine Tabelle hat folgende Merkmale:

- Er verwendet Hochgeschwindigkeitsplatten.
- Er weist eine hohe Clusterbildung auf.
- Er besteht nur aus wenigen schmalen Spalten.

Eine detaillierte Erläuterung zu den Vorteilen von Indizes finden Sie im Abschnitt über die Konzepte der Indexsuche im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

## Verwenden der Anweisung CREATE INDEX

Sie können einen Index erstellen, der mehrfach auftretende Werte zuläßt (nichteindeutiger Index), um ein effizientes Abrufen über Spalten, die nicht zum Primärschlüssel gehören, zu ermöglichen, und es also erlaubt, daß doppelte Werte in der Indexspalte oder den Indexspalten vorhanden sind.

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird ein nichteindeutiger Index namens LNAME für die Spalte LASTNAME der Tabelle LASTNAME erstellt und in aufsteigender Reihenfolge sortiert:

```
CREATE INDEX LNAME ON EMPLOYEE (LASTNAME ASC)
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird ein eindeutiger Index für die Spalte mit den Telefonnummern erstellt:

```
CREATE UNIQUE INDEX PH ON EMPLOYEE (PHONENO DESC)
```

Ein eindeutiger Index stellt sicher, daß nicht zwei identische Werte in der Indexspalte oder den Indexspalten auftreten. Diese Integritätsbedingung wird am Ende der SQL-Anweisung, mit der Zeilen aktualisiert oder neue Zeilen eingefügt werden, in Kraft gesetzt. Diese Art von Index kann nicht erstellt werden, wenn die Gruppe aus einer oder mehrerer Spalten bereits doppelte Werte enthält.

Das Schlüsselwort ASC ordnet die Indexeinträge in aufsteigender Reihenfolge gemäß der Spaltenwerte an, während das Schlüsselwort DESC die Werte in absteigender Reihenfolge anordnet. Standardmäßig wird in aufsteigender Reihenfolge sortiert.

Beim Arbeiten mit einem strukturierten Typ kann es erforderlich sein, benutzerdefinierte Indexarten zu erstellen. Dazu ist eine Möglichkeit zum Definieren von Funktionen für Indexpflege, Indexsuche und Indexausnutzung erforderlich. Im Handbuch *SQL Reference* finden Sie Informationen zu den Voraussetzungen zum Erstellen einer Indexart.

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird ein Clustering-Index namens INDEX1 für die Spalte LASTNAME der Tabelle EMPLOYEE erstellt:

```
CREATE INDEX INDEX1 ON EMPLOYEE (LASTNAME) CLUSTER
```

Verwenden Sie für größte Effektivität Clustering-Indizes mit dem Parameter PCTFREE der Anweisung ALTER TABLE, so daß neue Daten auf den richtigen Seiten eingefügt werden können und dadurch die Clustering-Reihenfolge erhalten bleibt. Je höher das Aufkommen an INSERT-Aktivitäten für die Tabelle ist, desto größer muß der PCTFREE-Wert (in der Tabelle) sein, der zur Erhaltung des Clusterings benötigt wird. Da dieser Index die Reihenfolge bestimmt, nach der die Daten auf den physischen Seiten gespeichert werden, kann für jede Tabelle nur ein Clustering-Index definiert werden.

Wenn andererseits die Indexschlüsselwerte dieser neuen Zeilen zum Beispiel stets neue HIGHKEY-Werte (d. h. neue Höchstwerte) sind, versucht das CLUSTERING-Attribut der Tabelle, diese Zeilen an das Ende der Tabelle zu setzen. In diesem Fall sind freie Speicherbereiche auf anderen Seiten der Erhaltung des Clusterings wenig dienlich. Daher ist es in einem solchen Fall besser, die Tabelle in den Anfügemodus (Append) zu setzen, als einen Clustering-Index zu haben und die Tabelle zum Erzielen eines großen Werts für PCTFREE zu ändern. Mit dem folgenden Befehl können Sie die Tabelle in den Anhängemodus versetzen: ALTER TABLE APPEND ON. Zusätzliche Übersichtsinformationen zu ALTER TABLE finden Sie in „Ändern von Tabellenattributen“ auf Seite 223. Zusätzliche detaillierte Informationen zu ALTER TABLE finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Die obige Darstellung gilt auf für neue "Überlaufzeilen", die aus UPDATE-Operationen resultieren, die eine Zeile vergrößern.

Mit der Klausel MINPCTUSED der Anweisung CREATE INDEX wird die Schwelle für die Mindestgröße des genutzten Speicherbereichs auf einer Indexseite angegeben. Bei Verwendung dieser Klausel wird die Online-Reorganisation für diesen Index aktiviert. In diesem Fall wird anhand der folgenden Kriterien entschieden, wann die Online-Reorganisation stattfindet: Wenn nach dem Löschen eines Schlüssels auf einer Indexblattseite ein Prozentwert für benutzten Speicherplatz auf der Seite unter den angegebenen Schwellenwert absinkt, werden die angrenzenden Blattseiten daraufhin überprüft, ob die Schlüssel beider Blattseiten zu einer Indexblattseite zusammengefaßt werden können.

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird ein Index mit aktivierter Online-Reorganisation erstellt:

```
CREATE INDEX LASTN ON EMPLOYEE (LASTNAME) MINPCTUSED=20
```

Wenn ein Schlüssel aus diesem Index gelöscht wird und die verbleibenden Schlüssel auf dieser Indexseite 20 Prozent oder weniger der Indexseite belegen, wird versucht, eine Indexseite frei zu machen, indem die Schlüssel dieser Indexseite mit den Schlüsseln der angrenzenden Indexseite zusammengeführt werden. Wenn die zusammengeführten Schlüssel auf eine einzige Seite passen, wird die Reorganisation durchgeführt und eine der beiden Indexseiten gelöscht.

Die Klausel PCTFREE der Anweisung CREATE INDEX gibt den Prozentsatz jeder Indexseite an, die beim Erstellen des Index als Speicherbereich frei gelassen werden soll. Je mehr Speicherbereich Sie auf den Indexseiten frei lassen, desto weniger Seitenteilungen werden erforderlich. Dadurch brauchen Sie die Tabelle nicht mehr zu reorganisieren, um sequentielle Indexseiten wiederzugewinnen, was den Vorablesezugriff (Prefetching) erhöht. Vorablesezugriff ist eine wichtige Komponente, die zu Leistungssteigerung führen kann. Wenn Sie

immer mit HIGHKEY-Werten zu tun haben, erwägen Sie das Senken des Werts für die Klausel PCTFREE der Anweisung CREATE INDEX. Auf diese Art wird auf jeder Indexseite so wenig Speicherbereich verschwendet wie möglich.

In Mehrpartitionsumgebungen müssen eindeutige Indizes als Obermenge des Partitionierungsschlüssels definiert werden.

Wenn Sie eine replizierte Übersichtstabelle haben, muß bzw. müssen ihre Basistabelle(n) über einen eindeutigen Index verfügen, und die Spalten des Indexschlüssels müssen in der Abfrage verwendet werden, die die replizierte Übersichtstabelle definiert. Weitere Informationen zu replizierten Übersichtstabellen finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

Bei partitionsinterner Parallelität kann die Leistung von index create verbessert werden, indem mehrere Prozessoren zum Suchen und Sortieren von Daten während der Indexerstellung verwendet werden. Die Verwendung mehrerer Prozessoren wird durch Setzen des Parameter intra\_parallel auf YES(1) oder ANY(-1) aktiviert. Die Anzahl von Prozessoren, die während index create verwendet werden, wird vom System festgelegt und wird von den Konfigurationsparametern dft\_degree oder max\_querydegree, vom Grad der Parallelität von Anwendungen zur Laufzeit oder vom angegebenen Grad der Parallelität bei der Kompilierung der SQL-Anweisung nicht beeinflußt. Wenn der Datenbankkonfigurationsparameter index sort den Wert NO hat, verwendet index create nicht mehrere Prozessoren.

---

## Erstellen einer benutzerdefinierten erweiterten Indexart

Zur Unterstützung benutzerdefinierter Indexarten ermöglicht DB2 Universal Database das Erstellen und Anwenden eigener Logikelemente für die Primärkomponenten, die die Funktionsweise eines Index festlegen. Die folgenden Komponenten können ersetzt werden:

- **Indexverwaltung.** Diese Komponente ermöglicht die Zuordnung des Inhalts von Indexspalten zu einem bestimmten Indexschlüssel. Derartige Zuordnungen werden mit einer benutzerdefinierten Zuordnungsfunktion ausgeführt. In einem erweiterten Index kann genau eine Spalte eines strukturierten Typs verwendet werden. Anders als bei einem normalen Index kann ein erweiterter Index mehrere Indexeinträge pro Zeile umfassen. Mehrere Indexeinträge pro Zeile ermöglichen das Speichern eines Textdokuments als Objekt mit einem separaten Indexeintrag für jedes Schlüsselwort im Dokument.
- **Indexausnutzung.** Diese Komponente ermöglicht dem Anwendungsentwickler die Zuordnung von Filterbedingungen (Bereichsprädikaten) zu einer beliebigen benutzerdefinierten Funktion (UDF), die andernfalls für das Optimierungsprogramm nicht transparent wäre. Hierdurch kann DB2 einen

separaten UDF-Aufruf für jede Zeile und einen Kontextwechsel zwischen Client und Server vermeiden, wodurch sich die Leistung entscheidend verbessern läßt.

**Anmerkung:** Die benutzerdefinierte Funktionsdefinition muß deterministisch gestaltet sein und darf die Ausführung externer Aktionen nicht zulassen, um vom Optimierungsprogramm genutzt werden zu können.

Eine wahlfreie Datenfilterfunktion kann ebenfalls angegeben werden. Das Optimierungsprogramm verwendet den Filter gegen den abgerufenen Tupel, bevor die benutzerdefinierte Funktion bewertet wird.

Nur eine Spalte mit einem strukturierten oder einzigartigen Datentyp kann die Indexerweiterung zum Erstellen einer benutzerdefinierten Indexart für diese Objekte nutzen. Der Typ des benutzerdefinierten erweiterten Index darf die folgenden Merkmale nicht aufweisen:

- Definition mit in Gruppen zusammengefaßten Indizes
- Vorhandensein von INCLUDE-Spalten

### **Details zur Indexverwaltung**

Sie definieren zwei der Komponenten, die zum Funktionieren eines Index erforderlich sind, mit der Anweisung `CREATE INDEX EXTENSION`.

Die Indexverwaltung dient zum Umsetzen des Inhalts der Indexspalte (bzw. des Quellschlüssels) in einen Zielindexschlüssel. Der Umsetzungsprozeß wird mit Hilfe einer Tabellenfunktion definiert, die zuvor in der Datenbank definiert wurde.

Die Klausel `FROM SOURCE KEY` gibt einen strukturierten oder einzigartigen Datentyp für die Quellschlüsselspalte an, die von dieser Indexerweiterung unterstützt wird. Für die Quellschlüsselspalte wird ein einziger Parametername und Datentyp angegeben und zugeordnet.

Die Klausel `GENERATE KEY USING` gibt die benutzerdefinierte Tabellenfunktion an, die zum Generieren des Indexschlüssels verwendet wird. Die von dieser Funktion erzeugte Ausgabe muß in der u. a. Klauselspezifikation `TARGET KEY` angegeben werden. Sie kann außerdem als Eingabe für die Datenfilterfunktion verwendet werden, die in der Klausel `FILTER USING` angegeben wurde.

### **Details zur Indexsuche**

Bei der Indexsuche werden bestimmte Suchargumente einzelnen Suchbereichen zugeordnet.

Die Klausel WITH TARGET KEY gibt die Parameter für den Zielschlüssel an, bei denen es sich um die Ausgabe der Schlüsselgenerierungsfunktion handelt, die in der Klausel GENERATE KEY USING angegeben wurde. Für die Zielschlüsselspalte wird ein einziger Parameternamen und Datentyp angegeben und zugeordnet. Dieser Parameter entspricht den Spalten der Tabelle RETURNS der benutzerdefinierten Tabellenfunktion der Klausel GENERATE KEY USING.

Die Klausel SEARCH METHODS führt eine oder mehrere für den Index definierte Suchmethoden ein. Jede Suchmethode besteht aus einem Methodenname, Suchargumenten, einer einen Wertebereich erzeugenden Funktion und einer wahlfreien Indexfilterfunktion. Jede Suchmethode definiert, wie Indexsuchbereiche für den zugrundeliegenden benutzerdefinierten Index von einer benutzerdefinierten Tabellenfunktion generiert werden. Darüber hinaus definiert jede Suchmethode, wie die Indexeinträge in einem bestimmten Suchbereich durch eine benutzerdefinierte Skalarfunktion weiter qualifiziert werden können.

- Die Klausel WHEN ordnet einer Suchmethode einen Kennaussatz zu. Bei dem Kennaussatz handelt es sich um eine SQL-Kennung, die sich auf den in der Indexausnutzungsregel angegebenen Methodennamen bezieht. (Diese Regel wurde in der Klausel PREDICATES einer benutzerdefinierten Funktion lokalisiert.) Einer oder mehrere Parameternamen und Datentypen werden zur Verwendung als Argumente in der Bereichsfunktion und/oder der Indexfilterfunktion angegeben. Die Klausel WHEN gibt die Aktion an, die vom Optimierungsprogramm durchgeführt werden kann, wenn die Klausel PREDICATES der Anweisung CREATE FUNCTION mit einer eingehenden Abfrage übereinstimmt.
- Die Klausel RANGE THROUGH gibt die benutzerdefinierte, externe Tabellenfunktion an, die zum Generieren der Indexschlüsselbereiche eingesetzt wird. Hierdurch kann das Optimierungsprogramm das Aufrufen der zugehörigen UDF vermeiden, wenn sich die Indexschlüssel außerhalb der zulässigen Schlüsselbereiche befinden.
- Die Klausel FILTER USING bietet eine wahlfreie Möglichkeit zur Angabe einer benutzerdefinierten, externen Tabellenfunktion oder eines CASE-Ausdrucks, der zum Filtern von Indexeinträgen verwendet wird, die von der Funktion zum Generieren von Bereichen zurückgegeben werden. Wenn der von der Indexfilterfunktion oder dem CASE-Ausdruck zurückgegebene Wert gleich 1 ist, wird die Zeile, die dem Indexeintrag entspricht, aus der Tabelle abgerufen. Ist der zurückgegebene Wert ungleich 1, wird der Indexeintrag gelöscht. Diese Funktion ist nützlich, wenn der Aufwand für den Sekundärfilter im Vergleich zu dem Aufwand für das Bewerten der ursprünglichen Methode gering ist, und die Auswahlfrequenz des Sekundärfilters relativ niedrig ist.

## Details zur Indexausnutzung

Die Indexausnutzung wird bei der Bewertung der Suchmethode ausgeführt.

Die Anweisung CREATE FUNCTION (externer Skalar) erstellt ein benutzerdefiniertes Prädikat, das mit den für die Indexerweiterung definierten Suchmethoden verwendet wird.

Die Klausel PREDICATES identifiziert mit dieser Funktion die Prädikate, die möglicherweise zur Ausnutzung der Indexerweiterungen eingesetzt werden können (und die möglicherweise die wahlfreie Klausel SELECTIVITY für die Suchbedingung des Prädikats verwenden können). Wird die Klausel PREDICATES angegeben, muß für die Funktion der Wert DETERMINISTIC mit NO EXTERNAL ACTION definiert werden.

- Die Klausel WHEN ermöglicht eine spezifische Verwendung der zu definierenden Funktion in einem Prädikat mit einem Vergleichsoperator (=, >, < etc.) und einer Konstanten bzw. einem Ausdruck (mit der Klausel EXPRESSION AS). Wenn diese Funktion von einem Prädikat mit demselben Vergleichsoperator und der angegebenen Konstanten bzw. dem angegebenen Ausdruck verwendet wird, können die Funktionen für die Filterung und die Indexausnutzung eingesetzt werden. Die Verwendung einer Konstanten dient hauptsächlich zur Verarbeitung von booleschen Ausdrücken, bei denen die Ergebnisart entweder 1 oder 0 ist. In allen anderen Fällen sollten Sie die Klausel EXPRESSION AS verwenden.
- Die Klausel FILTER USING identifiziert eine Filterfunktion, die zur Ausführung zusätzlicher Filterungsoperationen für die Ergebnistabelle eingesetzt werden kann. Es handelt sich hierbei um eine alternative und schnellere Version der definierten (und im Prädikat verwendeten) Funktion, die die Anzahl der Zeilen reduziert, für die das benutzerdefinierte Prädikat zur Feststellung übereinstimmender Zeilen ausgeführt werden muß. Sollten die durch den Index generierten Ergebnisse sich weitgehend mit den von dem benutzerdefinierten Prädikat erwarteten Ergebnissen decken, ist die Anwendung dieser Filterfunktion möglicherweise nicht erforderlich.
- Sie können wahlfrei eine Gruppe von Regeln für die einzelnen Suchmethoden einer Indexerweiterung definieren, um den Index auszunutzen. Darüber hinaus können Sie eine Suchmethode in der Indexerweiterung definieren, um die Suchziele und Suchargumente sowie die Art und Weise zu beschreiben, wie diese zur Ausführung der Indexsuche eingesetzt werden können.
  - Die Klausel SEARCH BY INDEX EXTENSION identifiziert die Indexerweiterung.
  - Die wahlfreie Klausel EXACT gibt an, daß die Indexsuchfunktion bei der Prädikatbewertung exakte Ergebnisse erzielt. Diese Klausel weist die Datenbank an, nach der Ausführung der Indexsuchfunktion nicht die ursprüngliche, vom Benutzer gestellte Prädikatfunktion oder die Filter-

funktion anzuwenden. Wird die Indexsuchfunktion nicht eingesetzt, müssen das ursprünglich bereitgestellte Prädikat sowie die ursprünglich bereitgestellten Filterfunktionen angewendet werden. Wird die Klausel EXACT nicht verwendet, wird das ursprüngliche, vom Benutzer gestellte Prädikat nach der Ausführung der Indexsuchfunktion angewendet. Das Prädikat EXACT ist nützlich, wenn die Indexsuchfunktion die gleichen Ergebnisse zurückgibt wie das Prädikat. Hierdurch wird bei der Abfrageausführung das Anwenden des benutzerdefinierten Prädikats auf die Ergebnisse der Indexsuchfunktion verhindert. Wird erwartet, daß der Index nur ein annähernd mit dem Prädikat übereinstimmendes Ergebnis erzielt, darf die Klausel EXACT nicht angegeben werden.

- Die Klausel WHEN KEY definiert das Suchziel. Für einen Schlüssel wird nur ein Suchziel angegeben. Der nach der Klausel WHEN KEY angegebene Wert identifiziert einen Parameternamen der momentan definierten Funktion. Diese Klausel wird als "wahr" (true) bewertet, wenn die Werte des benannten Parameters für Spalten stehen, die von einem Index abgedeckt werden, der auf der angegebenen Indexerweiterung basiert.
- Die Klausel USE definiert das Suchargument. Das Suchargument identifiziert, welche der in der Indexerweiterung definierte Methode verwendet werden soll. Der hier angegebene Methodename muß mit einer Methode übereinstimmen, die in der Indexerweiterung definiert ist. Der bzw. die Parameterwerte identifizieren Parameternamen der momentan definierten Funktion. Sie dürfen mit keinem der Parameternamen übereinstimmen, die im Suchziel angegeben wurden. Die Anzahl der Parameterwerte und die zugehörigen Datentypen müssen mit den Parametern übereinstimmen, die für die Methode in der Indexerweiterung definiert wurden. Für integrierte und einzigartige Datentypen muß eine exakte Übereinstimmung vorhanden sein, wobei dieselben strukturierten Typen erforderlich sind.

### **Szenario zum Definieren einer Indexerweiterung**

Im folgenden ist ein Szenario zum Definieren einer Indexerweiterung aufgeführt:

1. Definieren Sie die strukturierten Typen (für Formen). Definieren Sie mit der Anweisung CREATE TYPE eine Typhierarchie, bei der die Form (shape) ein übergeordneter Typ und Nullform (nullshape), Punkt (point), Linie (line) und Vieleck (polygon) untergeordnete Typen sind. Diese strukturierten Typen dienen zum Modellieren von räumlichen Entitäten. Beispiel: Der Standort eines Lagerhauses ist ein Punkt, der Verlauf eines Flusses ist eine Linie und die Grenze eines Geschäftsbereichs ist ein Vieleck. Ein minimaler Begrenzungsrahmen (mbr) wird hierbei als Attribut verwendet. Das Attribut 'gtype' gibt an, ob die zugehörige Entität ein Punkt, eine Linie oder ein Vieleck ist. Geografische Grenzen werden mit

den Attributen 'numpart', 'numpoint' und 'geometry' modelliert. Alle anderen Attribute werden ignoriert, weil sie für das aktuelle Szenario keine Rolle spielen.

2. Erstellen Sie die Indexerweiterung.

- Erstellen Sie mit der Anweisung CREATE FUNCTION Funktionen, die für die Schlüsselumsetzung (gridentry), Bereichserstellung (gridrange) und die Indexfilterung (checkduplicate und mbroverlap) verwendet werden.
- Erstellen Sie mit der Anweisung CREATE INDEX EXTENSION die restlichen erforderlichen Komponenten des Index.

3. Erstellen Sie die Schlüsselumsetzung, die der Indexverwaltungs-komponente eines Indexes entspricht.

```
CREATE INDEX EXTENSION iename (parm_name datentyp, ...)
FROM SOURCE KEY (parm_name datentyp)
GENERATE KEY USING tabellenfunktionsaufruf
...
```

Mit der Klausel FROM SOURCE KEY kann der Parameter- und Datentyp der Schlüsselumsetzung festgestellt werden. Die Klausel GENERATE KEY USING dient zur Identifizierung der Funktion, die zum Zuordnen des Quellschlüssels zu dem von der Funktion generierten Wert verwendet wird.

4. Definieren Sie die Funktionen für die Bereichserstellung und die Indexfilterung, die der Indexsuchkomponente eines Index entsprechen.

```
CREATE INDEX EXTENSION iename (parm_name datentyp, ...)
...
WITH TARGET KEY
WHEN methodenname (parm_name datentyp, ...)
RANGE THROUGH aufruf_bereichserstellungsfunktion
FILTER USING aufruf_indexfilterfunktion
```

Mit der Klausel WITH TARGET KEY wird die Suchmethodendefinition festgestellt. Die Klausel WHEN dient zur Feststellung des Methoden-namens. Die Klausel RANGE THROUGH identifiziert die Funktion, die zur Eingrenzung des Bereichs für den verwendeten Index eingesetzt wird. Die Klausel FILTER USING dient zur Feststellung der Funktion, die zum Eliminieren nicht benötigter Elemente aus den resultierenden Indexwerten dient.

**Anmerkung:** Die Klausel FILTER USING kann anstelle einer Indexfilterfunktion zur Identifizierung eines CASE-Ausdrucks verwendet werden.

5. Definieren Sie die Prädikate zur Nutzung der Indexerweiterung.

```
CREATE FUNCTION within (x shape, y shape)
RETURNS INTEGER
...
```

```

PREDICATES
  WHEN = 1
    FILTER USING mbrWithin (x..mbr..xmin, ...)
    SEARCH BY INDEX EXTENSION rastererweiterung
    WHEN KEY (parm_name) USE methodenname(parm_name)

```

Mit der Klausel PREDICATES können Sie ein oder mehrere Prädikate einführen, die bei jeder Klausel WHEN gestartet werden sollen. Die Klausel WHEN beginnt die Angabe für das Prädikat mit einem Vergleichsoperator, dem entweder eine Konstante oder eine Klausel EXPRESSION AS folgt. Die Klausel FILTER USING identifiziert eine Filterfunktion, die zur Ausführung zusätzlicher Filterungsoperationen für die Ergebnistabelle eingesetzt werden kann. Es handelt sich hierbei um eine günstigere Version der definierten (und im Prädikat verwendeten) Funktion, die die Anzahl der Zeilen reduziert, für die das benutzerdefinierte Prädikat zur Feststellung übereinstimmender Zeilen ausgeführt werden muß. Die Klausel SEARCH BY INDEX EXTENSION gibt an, wo die Indexausnutzung stattfindet. Die Indexausnutzung definiert die Gruppe von Regeln für die Suchmethode einer Indexerweiterung, die zur Nutzung des Indexes verwendet werden kann. Die Klausel WHEN KEY gibt die Ausnutzungsregel an. Die Ausnutzungsregel beschreibt die Suchziele und -argumente sowie die Art und Weise, wie diese Elemente zur Ausführung der Indexsuche über eine Suchmethode verwendet werden können.

6. Definieren Sie eine Filterfunktion.

```
CREATE FUNCTION mbrWithin (...)
```

Die hier definierte Funktion wird zur Verwendung im Prädikat der Indexerweiterung erstellt.

Damit das Abfrageoptimierungsprogramm Indizes, die zur Verbesserung der Abfrageleistung erstellt wurden, erfolgreich nutzen kann, steht die Option SELECTIVITY für den Funktionsaufruf zur Verfügung. Wenn Sie ungefähr abschätzen können, wie hoch der Prozentsatz der von einem Prädikat zurückgegebenen Zeilen ist, können Sie die Option SELECTIVITY beim Funktionsaufruf verwenden, um die Auswahl eines effizienteren Zugriffspfads durch das DB2-Optimierungsprogramm zu vereinfachen.

Im folgenden Beispiel berechnet die benutzerdefinierte Funktion within (auf der Basis des ersten und zweiten Parameters) das Zentrum und den Radius und erstellt eine Anweisungsfolge mit einer entsprechenden Selektivität:

```

SELECT * FROM customer
  WHERE within(loc, circle(100, 100, 10) = 1 SELECTIVITY .05

```

In diesem Beispiel filtert das angegebene Prädikat (SELECTIVITY .05) 95 % der Zeilen in der Tabelle customer aus.



---

## Kapitel 4. Ändern einer Datenbank

Im vorliegenden Kapitel werden die Faktoren behandelt, die vor dem Ändern einer Datenbank berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus enthält es Informationen zum Ändern oder Löschen von Datenbankobjekten.

---

### Vor dem Ändern der Datenbank

Einige Zeit nach der Implementierung eines Datenbankentwurfs beabsichtigen Sie eventuell, diesen zu ändern. Daher sollten Sie die Hauptentwurfspunkte des vorherigen Entwurfs überdenken. Die folgenden Aspekte sollten besonders berücksichtigt werden:

- „Ändern der logischen und physischen Datenbankmerkmale“
- „Ändern der Lizenzinformationen“
- „Ändern der Exemplare“
- „Ändern der Umgebungsvariablen und der Variablen der Profilregistrierdatenbank“ auf Seite 199
- „Ändern der Knotenkonfigurationsdatei“ auf Seite 200
- „Ändern der Datenbankkonfiguration“ auf Seite 200

### Ändern der logischen und physischen Datenbankmerkmale

Bevor Sie Änderungen mit Auswirkung auf die gesamte Datenbank vornehmen, sollten Sie alle Entscheidungen zum logischen und physischen Entwurf der Datenbank überprüfen. Wenn Sie beispielsweise einen Tabellenbereich ändern, sollten Sie Ihre Entscheidung im Hinblick auf die Verwendung von SMS- oder DMS-Speicherarten überdenken. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.)

### Ändern der Lizenzinformationen

Im Rahmen der Lizenzverwaltung für Ihre DB2-Produkte kann es erforderlich werden, die Anzahl der Lizenzen zu erhöhen. Mit der Lizenzzentrale innerhalb der Steuerzentrale können Sie die aktuelle Nutzung der installierten Produkte prüfen und gegebenenfalls die Anzahl der Lizenzen entsprechend aufstocken.

### Ändern der Exemplare

Die Exemplare wurden so gestaltet, daß sie durch das Installieren und/oder Deinstallieren anderer Produkte möglichst wenig beeinflusst werden.

In den meisten Fällen erhalten bzw. verlieren vorhandene Exemplare automatisch den Zugriff auf die Funktionen des Produkts, das installiert bzw. deinstalliert wird. Beim Installieren bestimmter Programmdateien oder Komponenten

ten übernehmen die vorhandenen Exemplare jedoch nicht automatisch die neuen Systemkonfigurationsparameter oder erhalten nicht automatisch Zugriff auf die neu hinzugekommenen Funktionen. In solchen Fällen muß das betreffende Exemplar aktualisiert werden.

Wenn DB2 durch Installieren einer vorläufigen Programmkorrektur aktualisiert wird, sollten alle DB2-Exemplare mit dem Befehl **db2iupdt** aktualisiert werden. Außerdem sollten Sie den Verwaltungs-Server (DAS) mit dem Befehl **dasiupdt** aktualisieren.

Machen Sie sich zunächst mit den vorhandenen Exemplaren und Datenbankpartitions-Servern vertraut, bevor Sie versuchen, ein Exemplar zu ändern oder zu löschen.

### Auflisten der Exemplare

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Liste aller auf dem System verfügbaren Exemplare abzurufen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Datenbanken** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Datenbank, für die Exemplare aufgelistet werden sollen, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Hinzufügen** aus.
3. Klicken Sie auf **Aktualisieren** und anschließend auf den Pfeil am Ende des Feldes **Datenbankname**, um die Liste der Exemplare anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf **Abbruch**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Liste aller Exemplare anzuzeigen, die auf dem System verfügbar sind:

```
db2ilist
```

Geben Sie folgendes ein, um festzustellen, welches Exemplar für die aktuelle Sitzung (unter OS/2 oder einer unterstützten Windows-Plattform) angewendet werden soll:

```
set db2instance
```

### Aktualisieren der Exemplarkonfiguration

Der Befehl **db2iupdt** aktualisiert das angegebene Exemplar und führt dabei folgendes aus:

- Ersetzen der Dateien im Unterverzeichnis `sqllib` im Ausgangsverzeichnis des Exemplareigners.
- Wenn die Knotenart geändert wird, wird eine neue Konfigurationsdatei für den Datenbankmanager erstellt. Dabei werden Werte aus der vorhandenen Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers mit der Standardkonfigurationsdatei des Datenbankmanagers für die neue Knotenart zusammengefügt.

Beim Erstellen einer neuen Konfigurationsdatei für den Datenbankmanager wird die alte Datei im Verzeichnis backup des Unterverzeichnisses sqllib im Ausgangsverzeichnis des Exempleigners gesichert.

Der Befehl **db2iupdt** befindet sich im Unterverzeichnis instance des Unterverzeichnisses für die verwendete Release-Version (der genaue Name für das Verzeichnis variiert je nach Betriebssystem).

Der Befehl ist wie folgt anzugeben:

```
db2iupdt ExempName
```

Dabei ist ExempName der Anmeldename des Exempleigners.

Diesem Befehl sind folgende wahlfreie Parameter zugeordnet:

- -h oder -?  
Zeigt ein Hilfemenü für diesen Befehl an.
  - -d  
Dieser Parameter konfiguriert den Debug-Modus für die Fehlerbestimmung.
  - -a IdentArt  
Dieser Parameter gibt die Authentifizierungsart für das Exemplar an. Gültige Authentifizierungsarten sind SERVER, CLIENT, DCS und DCE. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird standardmäßig die Authentifizierungsart SERVER verwendet, wenn ein DB2-Server installiert ist. Ansonsten wird die Option CLIENT verwendet. Die für das Exemplar angegebene Authentifizierungsart gilt für alle Datenbanken, die zu diesem Exemplar gehören.  
Für UNIX-Betriebssysteme ist die Authentifizierungsart DCE keine zulässige Option.
  - -e  
Dieser Parameter ermöglicht das Aktualisieren aller vorhandenen Exemplare, die mit **db2ilist** angezeigt werden können.
  - -u AbgeschirmtID  
Dieser Parameter gibt den Benutzer an, unter dem die abgeschirmten benutzerdefinierten Funktionen (UDFs) und die gespeicherten Prozeduren ausgeführt werden. Dies ist nicht erforderlich, wenn Sie den DB2-Client oder DB2 Software's Developer Kit installieren. Für andere DB2-Produkte ist dieser Parameter erforderlich.
- Anmerkung:** AbgeschirmtID kann nicht „root“ oder „bin“ sein.
- -k

Dieser Parameter behält die aktuelle Exemplarart bei. Wenn Sie diesen Parameter nicht angeben, wird das aktuelle Exemplar in der nachfolgend angegebenen Reihenfolge auf die höchste verfügbare Exemplarart hochgestuft:

- Partitionierter Datenbank-Server mit lokalen und fernen Clients (Standard-Exemplarart für DB2 Enterprise - Extended Edition)
- Datenbank-Server mit lokalen und fernen Clients (Standard-Exemplarart für DB2 Universal Database Enterprise Edition)
- Client (Standard-Exemplarart für DB2-Client)

Beispiele:

- Wenn Sie nach dem Erstellen des Exemplars DB2 Universal Database Workgroup Edition oder DB2 Universal Database Enterprise Edition installiert haben, geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Exemplar zu aktualisieren:

```
db2iupdt -u db2fenc1 db2inst1
```

- Wenn Sie nach dem Erstellen des Exemplars DB2 Connect Enterprise Edition installiert haben, können Sie den Exemplarnamen wie folgt als abgeschirmte ID verwenden:

```
db2iupdt -u db2inst1 db2inst1
```

- Mit dem folgenden Befehl können Sie Client-Exemplare aktualisieren:

```
db2iupdt db2inst1
```

### Entfernen von Exemplaren

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale das Exemplar zu entfernen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis das zu entfernende Exemplar angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Exemplarnamen und wählen Sie dann im Kontextmenü **Entfernen** aus.
3. Wählen Sie das Markierungsfeld **Bestätigung** aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um ein Exemplar zu entfernen:

```
db2idrop <exemplarname>
```

Zur Entfernung eines Exemplars über die Befehlszeile müssen Sie die folgenden vorbereitenden Arbeitsschritte ausführen:

1. Stoppen Sie alle Anwendungen, die momentan auf das Exemplar zugreifen.
2. Stoppen Sie den Befehlszeilenprozessor durch Ausführen des Befehls **db2 terminate** in jedem DB2-Befehlsfenster.

3. Stoppen Sie das Exemplar durch Ausführen des Befehls **db2stop**.
4. Sichern Sie das in der Variablen DB2INSTPROF der Profilregistrierdatenbank angegebene Exemplarverzeichnis. Unter UNIX-Betriebssystemen könnte es sinnvoll sein, die Dateien im Verzeichnis INSTHOME/sql1ib zu sichern (dabei ist INSTHOME das Ausgangsverzeichnis des Exemplareigners). Beispielsweise könnten Sie beabsichtigen, die Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers (db2system), die Datei db2nodes.cfg, die benutzerdefinierten Funktionen oder die abgeschirmten gespeicherten Prozeduren zu sichern.
5. (Nur unter UNIX-Betriebssystemen) Melden Sie sich als Exemplareigner ab.
6. (Nur unter UNIX-Betriebssystemen) Melden Sie sich als Benutzer mit Root-Berechtigung an.
7. Setzen Sie den folgenden Befehl **db2idrop** ab:
 

```
db2idrop ExempName
```

Dabei ist ExempName der Name des zu löschenden Exemplars.

Dieser Befehl entfernt den Eintrag für dieses Exemplar aus der Exemplarliste und löscht das Exemplarverzeichnis.

8. (Nur unter UNIX-Betriebssystemen) Entfernen Sie (wahlfrei) als Benutzer mit Root-Berechtigung die Gruppe und die Benutzer-ID des Exemplareigners (sofern sie nur für dieses Exemplar verwendet wird). Löschen Sie die Gruppe und die Benutzer-ID nicht, wenn Sie vorhaben, das Exemplar erneut zu erstellen.

Dieser Schritt ist wahlfrei, weil die Benutzer-ID und die Gruppe des Exemplareigners möglicherweise noch für andere Zwecke verwendet wird.

Der Befehl **db2idrop** entfernt den Exempleintrag aus der Exemplarliste und löscht das Unterverzeichnis sql1ib im Benutzerverzeichnis des Exemplareigners.

## Ändern der Umgebungsvariablen und der Variablen der Profilregistrierdatenbank

Sie müssen beachten, welche Umgebungsvariablen (wenn überhaupt) auf Ihrem speziellen Betriebssystem geändert werden müssen. Wenn Umgebungsvariablen geändert werden und Sie nicht auf einer UNIX-Plattform arbeiten, müssen Sie das System erneut starten, damit die neuen Umgebungsvariablen wirksam werden. Überlegen Sie, ob Sie die Variablen der Profilregistrierdatenbank auf die Werte in der globalen Profilregistrierdatenbank zurücksetzen sollten, bevor Sie Ihre Datenbank ändern. Sie können anschließend die Variablen der Profilregistrierdatenbank auf solche Werte zurücksetzen, die am besten für die neue Datenbankumgebung geeignet sind. Wenn nur Variablen der Profilregistrierdatenbank geändert wurden, muß das System nicht erneut gestartet werden.

## Ändern der Knotenkonfigurationsdatei

Wenn Sie Änderungen (Hinzufügen oder Löschen von Knoten oder Versetzen vorhandener Knoten) an Knotengruppen vornehmen wollen, sollten Sie die detaillierten Informationen zu den entsprechenden Arbeitsschritten im Abschnitt über das Skalieren Ihrer Konfiguration durch das Hinzufügen von Prozessoren im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung* lesen.

## Ändern der Datenbankkonfiguration

Wenn Sie Änderungen an der Datenbank planen, sollten Sie die Werte der Konfigurationsparameter überprüfen. Einige Werte können von Zeit zu Zeit im Rahmen der laufenden Änderungen an der Datenbank je nach Benutzung angepaßt werden.

Verwenden Sie zum Ändern der Datenbankkonfiguration den Assistent: Leistungskonfiguration in der Steuerzentrale. Dieser Assistent hilft Ihnen bei der Optimierung der Leistung und der ausgewogenen Verteilung des Speicherbedarfs für eine einzelne Datenbank pro Exemplar und macht Ihnen Vorschläge zur Änderung von Konfigurationsparametern und Empfehlungen zu geeigneten Werten.

**Anmerkung:** Wenn Sie Parameter ändern, werden die entsprechenden Werte erst dann aktualisiert, wenn die folgenden Bedingungen eintreten:

- Bei Datenbankparametern, wenn die erste neue Verbindung zur Datenbank hergestellt wird, nachdem alle Anwendungen getrennt waren.
- Bei Datenbankmanagerparametern, wenn das Exemplar das nächste Mal gestoppt und wieder gestartet wird.

In den meisten Fällen führen die vom Assistent: Leistungskonfiguration empfohlenen Werte zu einer besseren Leistung als die Standardwerte, weil sie sich an den Informationen zu Ihrer Art der Auslastung und zu Ihrem eigenen speziellen Server orientieren. Beachten Sie jedoch, daß die Werte die Leistung Ihres Datenbanksystems verbessern, aber nicht unbedingt auch optimieren können. Sie sollten als Ausgangspunkt für weitere Optimierungsmaßnahmen verstanden werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Datenbankkonfiguration über die Steuerzentrale zu ändern:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Datenbanken** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem zu ändernden Exemplar bzw. der zu ändernden Datenbank und wählen Sie dann im Kontextmenü **Leistung mit Assistent konfigurieren** aus.
3. Klicken Sie auf die verschiedenen Seiten und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den angezeigten Daten vor.
4. Klicken Sie auf der Seite **Ergebnisse**, um die durchgeführten Änderungen zu prüfen und die vorgeschlagenen Konfigurationsparameter anzuwenden.
5. Nach der Anwendung der Aktualisierungen klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um die Datenbankkonfiguration zu ändern:

```
UPDATE DBM CFG FOR <aliasname_der_datenbank>  
USING <konfig_schlüsselwort>=<wert>
```

Mit einem einzigen Befehl können Sie eine oder mehrere Kombinationen aus <konfig\_schlüsselwort>=<wert> ändern. Die meisten Änderungen an der Datenbankkonfigurationsdatei werden erst wirksam, nachdem Sie in den Speicher geladen wurden. Bei Server-Konfigurationsparametern wird diese Operation während der Ausführung des Befehls START DATABASE MANAGER durchgeführt. Bei einem Client-Konfigurationsparameter erfolgt die Ausführung dieser Operation beim Neustart der Anwendung.

Zum Anzeigen oder Drucken der aktuellen Konfigurationsparameter für den Datenbankmanager können Sie den Befehl GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION verwenden.

Einzelheiten zur Feineinstellung Ihres Systems mit Hilfe von Vergleichstests und zur Systemkonfiguration finden Sie in den Abschnitten über Vergleichstests und die DB2-Konfiguration im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

**Bei mehreren Partitionen:** Wenn Sie eine Datenbank haben, die auf mehr als eine Partition partitioniert ist, sollte die Konfigurationsdatei in allen Datenbankpartitionen die gleiche sein. Diese Konsistenz ist erforderlich, da der SQL-Compiler verteilte SQL-Anweisungen anhand der Informationen in der Konfigurationsdatei des lokalen Knotens kompiliert und einen Zugriffsplan erstellt, der die Anforderungen der jeweiligen SQL-Anweisung erfüllt. Wenn sich verschiedene Konfigurationsdateien in den Datenbankpartitionen befinden, kann dies je nachdem, in welcher Datenbankpartition die Anweisung vorbereitet wird, zu verschiedenen Zugriffsplänen führen. Verwenden Sie **db2\_all**, um die Konfigurationsdateien bei allen Datenbankpartitionen zu verwalten.

---

## Ändern einer Datenbank

Es gibt fast genau so viele Operationen zum Ändern von Datenbanken wie beim Erstellen von Datenbanken. Diese Operationen aktualisieren oder löschen Aspekte der zuvor erstellten Datenbank. Dazu gehören:

- „Löschen einer Datenbank“
- „Ändern einer Knotengruppe“ auf Seite 203
- „Ändern eines Tabellenbereichs“ auf Seite 203
- „Löschen eines Schemas“ auf Seite 209
- „Ändern von Struktur und Inhalt einer Tabelle“ auf Seite 209
- „Ändern eines benutzerdefinierten strukturierten Typs“ auf Seite 225
- „Löschen und Aktualisieren von Zeilen einer typisierten Tabelle“ auf Seite 225
- „Umbenennen einer vorhandenen Tabelle“ auf Seite 225
- „Löschen einer Tabelle“ auf Seite 227
- „Löschen eines Auslösers“ auf Seite 229
- „Löschen einer benutzerdefinierten Funktion (UDF), Typenzuordnung oder Methode“ auf Seite 230
- „Löschen eines benutzerdefinierten Datentyps (UDT) oder einer Typenzuordnung“ auf Seite 230
- „Ändern oder Löschen einer Sicht“ auf Seite 231
- „Löschen einer Übersichtstabelle“ auf Seite 233
- „Ändern oder Löschen eines Servers“ auf Seite 235
- „Ändern oder Löschen eines Kurznamens“ auf Seite 235
- „Löschen eines Index, einer Indexerweiterung oder einer Indexspezifikation“ auf Seite 237
- „Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten“ auf Seite 238

### Löschen einer Datenbank

Obwohl einige Objekte in einer Datenbank geändert werden können, kann die Datenbank selbst nicht geändert werden: sie muß gelöscht und neu erstellt werden. Das Löschen einer Datenbank kann weitreichende Auswirkungen haben, da alle Objekte der Datenbank, Behälter und zugehörige Dateien gelöscht werden. Die gelöschte Datenbank wird aus den Datenbankverzeichnissen entfernt (entkatalogisiert).

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Datenbank zu löschen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Datenbanken** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Datenbank, die gelöscht werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Löschen** aus.
3. Wählen Sie das Markierungsfeld **Bestätigung** aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Datenbank zu löschen:

```
DROP DATABASE <name>
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Beispieldatenbank SAMPLE gelöscht:

```
DROP DATABASE SAMPLE
```

**Anmerkung:** Wenn Sie beabsichtigen, das Experimentieren mit der Beispieldatenbank SAMPLE fortzusetzen, löschen Sie sie nicht. Wenn Sie die Beispieldatenbank SAMPLE gelöscht haben, sie jedoch erneut benötigen, können Sie sie erneut erstellen.

## Ändern einer Knotengruppe

Detaillierte Informationen zum Ändern einer Knotengruppe finden Sie im Abschnitt zum Skalieren Ihrer Konfiguration durch das Hinzufügen von Prozessoren im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

Wenn Sie Knoten hinzufügen oder löschen, müssen Sie die aktuellen Daten auf die neuen Knoten in der Knotengruppe verteilen. Führen Sie dazu den Befehl REDISTRIBUTE NODEGROUP aus. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt zum Umverteilen von Daten auf Datenbankpartitionen im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung* sowie im Handbuch *Command Reference*.

## Ändern eines Tabellenbereichs

Wenn Sie eine Datenbank erstellen, werden mindestens drei Tabellenbereiche erstellt: ein Katalogtabellenbereich (SYSCATSPACE), ein Benutzertabellenbereich (mit dem Standardnamen USERSPACE1) und ein temporärer Systemtabellenbereich (mit dem Namen TEMPSPACE1). Sie müssen mindestens jeweils einen dieser Tabellenbereiche beibehalten und können weitere Benutzertabellenbereiche und temporäre Tabellenbereiche nach Wunsch hinzufügen.

**Anmerkung:** Sie können den Katalogtabellenbereich SYSCATSPACE nicht löschen, da immer mindestens ein temporärer Systemtabellenbereich vorhanden sein muß. Nach der Erstellung können auch die Seitengröße und die Speicherbereichsgröße eines Tabellenbereichs nicht mehr geändert werden.

In diesem Abschnitt werden folgende Operationen zur Änderung von Tabellenbereichen behandelt:

- „Hinzufügen eines Behälters in einem DMS-Tabellenbereich“ auf Seite 204
- „Modifizieren von Behältern in einem DMS-Tabellenbereich“ auf Seite 205
- „Löschen eines Benutzertabellenbereichs“ auf Seite 206
- „Löschen eines temporären Systemtabellenbereichs“ auf Seite 207.

Informationen zum Entwurf von Tabellenbereichen enthält das Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

### Hinzufügen eines Behälters in einem DMS-Tabellenbereich

Sie können die Größe eines DMS-Tabellenbereichs (d. h. eines mit der Klausel MANAGED BY DATABASE erstellten Tabellenbereichs) erhöhen, indem Sie dem Tabellenbereich einen oder mehrere Behälter hinzufügen.

Der Inhalt des Tabellenbereichs wird auf alle Behälter neu gleichmäßig verteilt. Während dieser Neuverteilung wird der Zugriff auf den Tabellenbereich nicht eingeschränkt. Wenn mehr als ein Behälter hinzugefügt werden muß, sollten diese Behälter gleichzeitig hinzugefügt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale einen Behälter zu einem DMS-Tabellenbereich hinzuzufügen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellenbereiche** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Tabellenbereich, zu dem der Behälter hinzugefügt werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Ändern** aus.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wenn sich der Tabellenbereich in einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken befindet, klicken Sie auf **Erweitert**, wenn die Leistungsparameter für den Tabellenbereich geändert werden sollen.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um einen Behälter zu einem DMS-Tabellenbereich hinzuzufügen:

```
ALTER TABLESPACE <name>  
ADD (DEVICE '<pfad>' <größe>)
```

Das folgende Beispiel erläutert das Hinzufügen von zwei neuen Einheitenbehältern (mit jeweils 10 000 Seiten) zu einem Tabellenbereich auf einem UNIX-System.

```
ALTER TABLESPACE RESOURCE  
ADD (DEVICE '/dev/rhd9' 10000,  
     DEVICE '/dev/rhd10' 10000)
```

Beachten Sie, daß die Anweisung ALTER TABLESPACE es ermöglicht, auch andere Merkmale des Tabellenbereichs, die sich auf die Leistung auswirken können, zu ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über die Auswirkung des Tabellenbereichs auf die Abfrageoptimierung im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

### Modifizieren von Behältern in einem DMS-Tabellenbereich

Sie können die Größe von Behältern in einem DMS-Tabellenbereich (d. h. einem mit der Klausel `MANAGED BY DATABASE` erstellten Tabellenbereich) erhöhen, indem Sie die Größe von einem oder mehreren Behältern anpassen oder einen oder mehrere dem Tabellenbereich zugeordnete Behälter erweitern.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um die Größe eines oder mehrerer Behälter in einem DMS-Tabellenbereich anzupassen:

```
ALTER TABLESPACE <name>
    RESIZE (DEVICE '<pfad>' <größe>)
```

Das folgende Beispiel erläutert das Erhöhen der Größe von zwei Einheitenbehältern (denen bereits 1 000 Seiten zugeordnet wurden) in einem Tabellenbereich auf einem UNIX-System:

```
ALTER TABLESPACE HISTORY
    RESIZE (DEVICE '/dev/rhd7' 2000,
           DEVICE '/dev/rhd8' 2000)
```

Durch diese Aktion wurde die Größe der Einheitenbehälter von 1 000 Seiten auf 2 000 Seiten erhöht. Ähnlich wie beim Hinzufügen neuer Behälter wird der Inhalt des Tabellenbereichs auf alle verfügbaren Behälter neu gleichmäßig verteilt. Während dieser Neuverteilung wird der Zugriff auf den Tabellenbereich nicht eingeschränkt.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um einen oder mehrere Behälter in einem DMS-Tabellenbereich zu erweitern:

```
ALTER TABLESPACE <name>
    EXTEND (DEVICE '<pfad>' <größe>)
```

Das folgende Beispiel erläutert das Erhöhen der Größe von zwei Einheitenbehältern (denen bereits 1 000 Seiten zugeordnet wurden) in einem Tabellenbereich auf einem UNIX-System:

```
ALTER TABLESPACE HISTORY
    EXTEND (DEVICE '/dev/rhd11' 1000,
           DEVICE '/dev/rhd12' 1000)
```

Durch diese Aktion wurde die Größe der Einheitenbehälter von 1 000 Seiten auf 2 000 Seiten erhöht. Ähnlich wie beim Hinzufügen neuer Behälter wird der Inhalt des Tabellenbereichs auf alle verfügbaren Behälter neu gleichmäßig verteilt. Während dieser Neuverteilung wird der Zugriff auf den Tabellenbereich nicht eingeschränkt.

**Anmerkung:** Sie können die Größe der Behälter nicht reduzieren.

Beachten Sie, daß die Anweisung `ALTER TABLESPACE` es ermöglicht, auch andere Merkmale des Tabellenbereichs, die sich auf die Leistung auswirken

können, zu ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über die Auswirkung des Tabellenbereichs auf die Abfrageoptimierung im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

### **Umbenennen eines Tabellenbereichs**

Sie können einem vorhandenen Tabellenbereich einen neuen Namen zuordnen, ohne daß sich dies auf die einzelnen Objekte innerhalb des Tabellenbereichs auswirkt. Beim Umbenennen eines Tabellenbereichs werden alle Katalogsätze, die auf diesen Tabellenbereich verweisen, geändert.

Der Tabellenbereich SYSCATSPACE kann nicht umbenannt werden.

Tabellenbereiche, die sich im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ oder „Aktualisierende Wiederherstellung wird ausgeführt“ befinden, können nicht umbenannt werden.

Beim Zurückschreiben eines Tabellenbereichs, der seit seiner Sicherung umbenannt wurde, müssen Sie im Befehl RESTORE DATABASE den neuen Tabellenbereichsnamen verwenden. Wenn Sie den vorherigen Tabellenbereichsnamen benutzen, kann der Tabellenbereich nicht lokalisiert werden. Wenn Sie für den Tabellenbereich mit dem Befehl ROLLFORWARD DATABASE eine aktualisierende Wiederherstellung durchführen, müssen Sie ebenfalls den neuen Namen verwenden. Wenn Sie den vorherigen Tabellenbereichsnamen benutzen, kann der Tabellenbereich nicht lokalisiert werden.

### **Löschen eines Benutzertabellenbereichs**

Beim Löschen eines Benutzertabellenbereichs werden alle Daten in diesem Tabellenbereich gelöscht, die Behälter freigegeben, die Katalogeinträge entfernt und alle Objekte, die in dem Tabellenbereich definiert sind, entweder gelöscht oder als ungültig markiert.

Die Behälter in einem leeren Tabellenbereich können erneut verwendet werden, indem der Tabellenbereich gelöscht wird. Allerdings muß der Befehl DROP TABLESPACE mit COMMIT festgeschrieben werden, bevor Sie versuchen, die Behälter erneut zu verwenden.

Sie können einen Benutzertabellenbereich löschen, der sämtliche Tabellendaten einschließlich Index- und LOB-Daten dieses einen Benutzertabellenbereichs enthält. Sie können auch einen Benutzertabellenbereich löschen, der Tabellen beinhaltet, die sich über mehrere Tabellenbereiche erstrecken. Dabei können sich die Tabellendaten in einem Tabellenbereich, die Indizes in einem anderen Tabellenbereich und die LOB-Daten in einem dritten Tabellenbereich befinden. Sie können diese Tabellenbereiche einzeln löschen, sofern der Tabellenbereich mit den Tabellendaten als erstes gelöscht wird. Sie können die drei Tabellenbereiche aber auch gleichzeitig mit einer einzigen Anweisung löschen. Wenn sich Tabellen über mehrere Tabellenbereiche erstrecken, muß die Löschan-

weisung alle Tabellenbereiche enthalten, auf die sich diese Tabellen erstrecken, sonst kann sie nicht erfolgreich ausgeführt werden. Einzelheiten zum Löschen von Tabellenbereichen, die verteilte Tabellendaten enthalten, finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale einen Benutzertabellenbereich zu löschen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellenbereiche** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Tabellenbereich, der gelöscht werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Löschen** aus.
3. Wählen Sie das Markierungsfeld **Bestätigung** aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um einen Benutzertabellenbereich zu löschen:

```
DROP TABLESPACE <name>
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird der Tabellenbereich ACCOUNTING gelöscht:

```
DROP TABLESPACE ACCOUNTING
```

### **Löschen eines temporären Systemtabellenbereichs**

Sie können einen temporären Systemtabellenbereich nur löschen, wenn Sie zuvor einen anderen temporären Systemtabellenbereich erstellt haben, da die Datenbank immer über mindestens einen temporären Systemtabellenbereich verfügen muß. Wenn Sie z. B. einen Behälter zu einem temporären SMS-Tabellenbereich hinzufügen wollen, müssen Sie zuerst einen neuen temporären Systemtabellenbereich hinzufügen und erst dann den alten temporären Systemtabellenbereich löschen.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale einen Systemtabellenbereich zu löschen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellenbereiche** angezeigt wird.
2. Wenn nur ein temporärer Systemtabellenbereich definiert ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Ordner **Tabellenbereiche** und wählen Sie dann im Kontextmenü **Erstellen** —> **Tabellenbereich mit Assistent** aus. Andernfalls können Sie sofort bei Schritt 4 weiterarbeiten.
3. Führen Sie die im Assistenten aufgeführten Schritte aus, um ggf. den neuen temporären Systemtabellenbereich zu erstellen.
4. Klicken Sie erneut auf dem Ordner **Tabellenbereiche**, um eine Liste der Tabellenbereiche rechts im Fenster (Inhaltsteilfenster) anzuzeigen.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem temporären Systemtabellenbereich, der gelöscht werden soll, und dann im Kontextmenü auf **Löschen**.
6. Wählen Sie das Markierungsfeld **Bestätigung** aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Wenn Sie nur über einen temporären Systemtabellenbereich verfügen, müssen Sie vor dem Löschen dieses Tabellenbereichs einen neuen erstellen. Hierzu können Sie in der Befehlszeile folgendes eingeben:

```
CREATE SYSTEM TEMPORARY TABLESPACE <name>  
MANAGED BY SYSTEM USING ('<einheit>')
```

Geben Sie anschließend zum Löschen eines Systemtabellenbereichs in der Befehlszeile folgendes ein:

```
DROP TABLESPACE <name>
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung können Sie einen neuen temporären Systemtabellenbereich mit dem Namen TEMPSPACE2 erstellen:

```
CREATE SYSTEM TEMPORARY TABLESPACE TEMPSPACE2  
MANAGED BY SYSTEM USING ('d')
```

Nach der Erstellung von TEMPSPACE2 können Sie den ursprünglichen temporären Systemtabellenbereich TEMPSPACE1 mit dem folgenden Befehl löschen:

```
DROP TABLESPACE TEMPSPACE1
```

Die Behälter in einem leeren Tabellenbereich können erneut verwendet werden, indem der Tabellenbereich gelöscht wird. Allerdings muß der Befehl DROP TABLESPACE mit COMMIT festgeschrieben werden, bevor Sie versuchen, die Behälter erneut zu verwenden.

### **Löschen eines temporären Benutzertabellenbereichs**

Ein temporärer Benutzertabellenbereich kann nur gelöscht werden, wenn in diesem Tabellenbereich momentan keine deklarierten temporären Tabellen

definiert sind. Wenn Sie den Tabellenbereich löschen, wird nicht versucht, alle deklarierten temporären Tabellen dieses Tabellenbereichs zu löschen.

**Anmerkung:** Eine deklarierte temporäre Tabelle wird implizit gelöscht, wenn die Anwendung, die zur Deklaration verwendet wurde, die Verbindung zur Datenbank trennt.

## Löschen eines Schemas

Bevor Sie ein Schema löschen, müssen alle Objekte, die sich in diesem Schema befinden, selbst gelöscht oder in ein anderes Schema versetzt werden. Der Schemenname muß im Katalog vorhanden sein, wenn die Anweisung DROP ausgeführt wird. Ansonsten wird ein Fehler zurückgegeben.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale ein Schema zu löschen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Schemata** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Schema, das gelöscht werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Löschen** aus.
3. Wählen Sie das Markierungsfeld **Bestätigung** aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um ein Schema zu löschen:

```
DROP SCHEMA <name>
```

Im folgenden Beispiel wird das Schema „joeschma“ gelöscht:

```
DROP SCHEMA joeschma RESTRICT
```

Das Schlüsselwort RESTRICT erzwingt die Anwendung der Regel, daß im angegebenen Schema keine Objekte für das Schema definiert werden können, das aus der Datenbank gelöscht werden soll.

## Ändern von Struktur und Inhalt einer Tabelle

Zum Modifizieren von Struktur und Inhalt einer Tabelle sind unter anderem folgende Tasks erforderlich:

- „Hinzufügen von Spalten in einer vorhandenen Tabelle“ auf Seite 210
- „Modifizieren einer Spaltendefinition“ auf Seite 211
- „Ändern einer Integritätsbedingung“ auf Seite 211
- „Hinzufügen einer Integritätsbedingung“ auf Seite 212
- „Löschen einer Integritätsbedingung“ auf Seite 215
- „Deklarieren einer flüchtigen Tabelle“ auf Seite 222
- „Ändern von Partitionierungsschlüsseln“ auf Seite 222
- „Ändern von Tabellenattributen“ auf Seite 223

- „Aktualisieren der Daten in einer Übersichtstabelle“ auf Seite 225

Beachten Sie, daß Sie keine Auslöser für Tabellen ändern können. Sie müssen einen Auslöser, der nicht mehr geeignet ist, löschen (siehe „Löschen eines Auslösers“ auf Seite 229) und den neuen Auslöser hinzufügen (siehe „Erstellen eines Auslösers“ auf Seite 150).

### **Hinzufügen von Spalten in einer vorhandenen Tabelle**

Zu einer Spaltendefinition gehören ein Spaltenname, ein Datentyp und alle nötigen Integritätsbedingungen.

Wenn eine neue Spalte einer vorhandenen Tabelle hinzugefügt wird, wird nur die Tabellenbeschreibung im Systemkatalog geändert, so daß die Zugriffszeit für die Tabelle nicht sofort betroffen ist. Vorhandene Datensätze werden physisch nicht geändert. Sie werden erst geändert, wenn eine Anweisung UPDATE ausgeführt wird. Beim Abrufen einer vorhandenen Zeile aus der Tabelle wird für die neue Spalte ein Nullwert oder der Standardwert bereitgestellt, je nachdem, wie die neue Spalte definiert wurde. Spalten, die nach Erstellung einer Tabelle hinzugefügt werden, können nicht mit NOT NULL definiert werden: Sie müssen entweder mit NOT NULL WITH DEFAULT oder mit der Angabe, daß Nullwerte möglich sind, definiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um in der Steuerzentrale Spalten zu einer vorhandenen Tabelle hinzuzufügen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Tabelle, zu der Spalten hinzugefügt werden sollen, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Ändern** aus.
3. Prüfen Sie die Seite **Spalten** und geben Sie die Informationen für die Spalte ein. Klicken Sie dann auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um Spalten zu einer vorhandenen Tabelle hinzuzufügen:

```
ALTER TABLE <tabellenname>  
ADD <spaltenname> <datentyp> <>nullattribut>
```

Spalten können mit einer SQL-Anweisung hinzugefügt werden. Im folgenden Beispiel wird die Anweisung ALTER TABLE verwendet, um der Tabelle EMPLOYEE drei Spalten hinzuzufügen:

```
ALTER TABLE EMPLOYEE  
ADD MIDINIT CHAR(1) NOT NULL WITH DEFAULT  
ADD HIREDATE DATE  
ADD WORKDEPT CHAR(3)
```

### Modifizieren einer Spaltendefinition

Sie können die Merkmale einer Spalte durch Erhöhen der Länge einer vorhandenen VARCHAR-Spalte ändern. Die Anzahl der Zeichen kann bis zu einem Maximalwert erhöht werden, der von der verwendeten Seitengröße abhängt.

Gehen Sie wie folgt vor, um in der Steuerzentrale Spalten einer vorhandenen Tabelle zu modifizieren:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie in der Liste der Tabellen im rechten Teilfenster mit der rechten Maustaste auf der Tabelle, in der eine Spalte modifiziert werden soll und wählen Sie dann im Kontextmenü **Ändern** aus.
3. Prüfen Sie die Seite **Spalten**, wählen Sie die gewünschte Spalte aus und klicken Sie dann auf **Ändern**.
4. Geben Sie unter **Länge** die neue Byteanzahl für die Spalte ein und klicken Sie dann auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um Spalten einer vorhandenen Tabelle zu modifizieren:

```
ALTER TABLE ALTER COLUMN  
    <spaltenname> <modifikationstyp>
```

Mit der folgenden Anweisung können Sie zum Beispiel die Zeichenzahl einer Spalte auf bis zu 4.000 Zeichen erhöhen.

```
ALTER TABLE ALTER COLUMN  
    COLNAM1 SET DATA TYPE VARCHAR(4000)
```

Sie können die Spalte einer typisierten Tabelle nicht ändern. Sie können einer vorhandenen Verweisartspalte ohne definierten Bereich jedoch einen Bereich hinzufügen. Beispiel:

```
ALTER TABLE ALTER COLUMN  
    COLNAM1 ADD SCOPE TYPTAB1
```

Weitere Informationen zur Anweisung ALTER TABLE finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

### Ändern einer Integritätsbedingung

Integritätsbedingungen können nur durch Löschen und Hinzufügen neuer Bedingungen an ihrer Stelle geändert werden. Weitere Informationen hierzu enthalten die folgenden Abschnitte:

- „Hinzufügen einer Integritätsbedingung“ auf Seite 212
- „Löschen einer Integritätsbedingung“ auf Seite 215

Weitere Informationen zu Integritätsbedingungen finden Sie in „Definieren von Integritätsbedingungen“ auf Seite 138.

### **Hinzufügen einer Integritätsbedingung**

Integritätsbedingungen werden mit der Anweisung ALTER TABLE hinzugefügt. Weitere Informationen zu dieser Anweisung, einschließlich Syntax, finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Weitere Informationen zu Integritätsbedingungen finden Sie in „Definieren von Integritätsbedingungen“ auf Seite 138.

**Hinzufügen einer eindeutigen Integritätsbedingung:** Eindeutige Integritätsbedingungen können einer vorhandenen Tabelle hinzugefügt werden. Der Name der Integritätsbedingung darf nicht mit dem Namen einer anderen Integritätsbedingung innerhalb dieser Anweisung ALTER TABLE übereinstimmen, und muß innerhalb der Tabelle eindeutig sein (dies schließt auch Namen bereits definierter referentieller Integritätsbedingungen mit ein). Vorhandene Daten werden anhand der neuen Bedingung überprüft, bevor die Anweisung erfolgreich beendet wird.

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird der Tabelle EMPLOYEE eine eindeutige Integritätsbedingung hinzugefügt, die eine neue Methode zur eindeutigen Identifizierung von Mitarbeitern in der Tabelle darstellt:

```
ALTER TABLE EMPLOYEE
  ADD CONSTRAINT NEWID UNIQUE(EMPNO,HIREDATE)
```

**Hinzufügen von Primär- und Fremdschlüsseln:** Beim Hinzufügen von Integritätsbedingungen für umfangreiche Tabellen ist es effizienter, die Tabelle in den Status „Überprüfung anstehend“ (Check pending) zu setzen, die Integritätsbedingungen hinzuzufügen und anschließend die Tabelle überprüfen und eine konsolidierte Liste der die Bedingungen verletzenden Zeilen erstellen zu lassen. Verwenden Sie die Anweisung SET INTEGRITY, um den Status „Überprüfung anstehend“ explizit festzulegen: Ist die Tabelle eine übergeordnete Tabelle, wird der Status „Überprüfung anstehend“ implizit auch für alle abhängigen und untergeordneten Tabellen aktiviert.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale Primärschlüssel hinzuzufügen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Tabelle, die modifiziert werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Ändern** aus.
3. Wählen Sie auf der Seite **Primärschlüssel** eine oder mehrere Spalten als Primärschlüssel aus und klicken Sie dann auf den Pfeil, um sie zu versetzen.
4. Wahlfrei: Geben Sie den Integritätsbedingungsnamen des Primärschlüssels ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um Primärschlüssel hinzuzufügen:

```
ALTER TABLE <name>  
  ADD CONSTRAINT <spaltenname>  
  PRIMARY KEY <spaltenname>
```

Wenn ein Fremdschlüssel einer Tabelle hinzugefügt wird, werden Pakete und im Cache zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisungen, die folgende Arten von Anweisungen enthalten, eventuell als ungültig markiert:

- Anweisungen, die die Tabelle mit dem Fremdschlüssel aktualisieren oder dort Zeilen einfügen
- Anweisungen, die die übergeordnete Tabelle aktualisieren oder löschen

Weitere Informationen finden Sie in „Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten“ auf Seite 238.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale Fremdschlüssel hinzuzufügen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Tabelle, die modifiziert werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Ändern** aus.
3. Klicken Sie auf der Seite **Fremdschlüssel** auf **Hinzufügen**.
4. Geben Sie im Fenster **Fremdschlüssel hinzufügen** die Informationen zur übergeordneten Tabelle ein.
5. Wählen Sie eine oder mehrere Spalten als Fremdschlüssel aus und klicken Sie auf den Pfeil, um sie zu versetzen.
6. Geben Sie an, welche Aktion für die abhängige Tabelle ausgeführt werden soll, wenn in der übergeordneten Tabelle eine Zeile gelöscht oder aktualisiert wird. Sie können auch einen Integritätsbedingungsnamen für den Fremdschlüssel hinzufügen.
7. Klicken Sie auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um Fremdschlüssel hinzuzufügen:

```
ALTER TABLE <name>
  ADD CONSTRAINT <spaltenname>
  FOREIGN KEY <spaltenname>
  ON DELETE <aktionsart>
  ON UPDATE <aktionsart>
```

Die folgenden Beispiele zeigen die Verwendung der Anweisung ALTER TABLE zum Hinzufügen von Primär- und Fremdschlüsseln in einer Tabelle:

```
ALTER TABLE PROJECT
  ADD CONSTRAINT PROJECT_KEY
  PRIMARY KEY (PROJNO)
ALTER TABLE EMP_ACT
  ADD CONSTRAINT ACTIVITY_KEY
  PRIMARY KEY (EMPNO, PROJNO, ACTNO)
  ADD CONSTRAINT ACT_EMP_REF
  FOREIGN KEY (EMPNO)
  REFERENCES EMPLOYEE
  ON DELETE RESTRICT
  ADD CONSTRAINT ACT_PROJ_REF
  FOREIGN KEY (PROJNO)
  REFERENCES PROJECT
  ON DELETE CASCADE
```

**Hinzufügen von Prüfungen auf Integritätsbedingungen in Tabellen:** Prüfungen auf Integritätsbedingungen können einer existierenden Tabelle mit Hilfe der Anweisung ALTER TABLE hinzugefügt werden. Der Name der Integritätsbedingung darf nicht mit dem Namen einer anderen Integritätsbedingung innerhalb dieser Anweisung ALTER TABLE übereinstimmen, und muß innerhalb der Tabelle eindeutig sein (dies schließt auch Namen bereits definierter referentieller Integritätsbedingungen mit ein). Vorhandene Daten werden anhand der neuen Bedingung überprüft, bevor die Anweisung erfolgreich beendet wird.

Beim Hinzufügen von Integritätsbedingungen für umfangreiche Tabellen ist es effizienter, die Tabelle in den Status „Überprüfung anstehend“ (Check pending) zu setzen, die Integritätsbedingungen hinzuzufügen und anschließend die Tabelle überprüfen und eine konsolidierte Liste der die Bedingungen verletzenden Zeilen erstellen zu lassen. Verwenden Sie die Anweisung SET INTEGRITY, um den Status „Überprüfung anstehend“ explizit festzulegen: Ist die Tabelle eine übergeordnete Tabelle, wird der Status „Überprüfung anstehend“ implizit auch für alle abhängigen und untergeordneten Tabellen aktiviert.

Wenn eine Prüfung auf Integritätsbedingung in einer Tabelle hinzugefügt wird, werden Pakete und im Cache zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisungen, die INSERT- oder UPDATE-Operationen für die Tabelle ausfüh-

ren, eventuell als ungültig markiert. Der Abschnitt „Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten“ auf Seite 238 enthält weitere Informationen.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Prüfung auf Integritätsbedingungen in Tabellen hinzuzufügen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Tabelle, die modifiziert werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Ändern** aus.
3. Klicken Sie auf der Seite **Prüfung auf Integritätsbedingung** auf **Hinzufügen**.
4. Geben Sie im Fenster **Prüfung auf Integritätsbedingung hinzufügen** die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie dann auf **OK**.
5. Klicken Sie auf der Seite **Prüfung auf Integritätsbedingung** auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Prüfung auf Integritätsbedingungen in Tabellen hinzuzufügen:

```
ALTER TABLE <name>  
ADD CONSTRAINT <name> (<integritätsbedingung>)
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird der Tabelle EMPLOYEE eine Integritätsbedingung hinzugefügt, die festlegt, daß das Gehalt (SALARY) plus Provision (COMM) für jeden Mitarbeiter mehr als 25.000 US-Dollar betragen muß:

```
ALTER TABLE EMPLOYEE  
ADD CONSTRAINT REVENUE CHECK (SALARY + COMM > 25000)
```

### Löschen einer Integritätsbedingung

Integritätsbedingungen werden mit der Anweisung ALTER TABLE gelöscht. Weitere Informationen zu dieser Anweisung, einschließlich Syntax, finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Weitere Informationen zu Integritätsbedingungen finden Sie in „Definieren von Integritätsbedingungen“ auf Seite 138.

**Löschen einer eindeutigen Integritätsbedingung:** Sie können eine eindeutige Integritätsbedingung explizit mit der Anweisung ALTER TABLE löschen. Die Namen aller eindeutigen Integritätsbedingungen für eine Tabelle befinden sich in der Systemkatalogsicht SYSCAT.INDEXES.

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird die eindeutige Integritätsbedingung NEWID aus der Tabelle EMPLOYEE gelöscht:

```
ALTER TABLE EMPLOYEE  
DROP UNIQUE NEWID
```

Durch das Löschen dieser eindeutigen Integritätsbedingung werden alle Pakete und im Cache zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisungen ungültig gemacht, die diese Integritätsbedingung verwendet haben.

**Löschen von Primär- und Fremdschlüsseln:** Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale einen Primärschlüssel zu löschen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Tabelle, die modifiziert werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Ändern** aus.
3. Wählen Sie auf der Seite **Primärschlüssel** rechts den zu löschenden Primärschlüssel aus und klicken Sie dann auf den Pfeil, um ihn in das Feld **Verfügbare Spalten** auf der linken Seite des Fensters zu versetzen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um einen Primärschlüssel zu löschen:

```
ALTER TABLE <name>  
DROP PRIMARY KEY
```

Wenn eine Integritätsbedingung über Fremdschlüssel gelöscht wird, werden Pakete oder im Cache zwischengespeicherte SQL-Anweisungen, die folgende Arten von Anweisungen enthalten, eventuell als ungültig markiert:

- Anweisungen, die die Tabelle mit dem Fremdschlüssel aktualisieren oder dort Zeilen einfügen
- Anweisungen, die die übergeordnete Tabelle aktualisieren oder löschen

Der Abschnitt „Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten“ auf Seite 238 enthält weitere Informationen.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale einen Fremdschlüssel zu löschen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Tabelle, die modifiziert werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Ändern** aus.
3. Klicken Sie auf der Seite **Fremdschlüssel** auf **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie rechts im Fenster den zu löschenden Fremdschlüssel aus und klicken Sie dann auf den Pfeil, um ihn in das Feld **Verfügbare Spalten** auf der linken Seite des Fensters zu versetzen.
5. Klicken Sie auf der Seite **Fremdschlüssel** auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um einen Fremdschlüssel zu löschen:

```
ALTER TABLE <name>
  DROP FOREIGN KEY <fremdschlüsselname>
```

Im folgenden Beispiel werden die Klauseln `DROP PRIMARY KEY` und `DROP FOREIGN KEY` in der Anweisung `ALTER TABLE` verwendet, um Primär- und Fremdschlüssel zu löschen:

```
ALTER TABLE EMP_ACT
  DROP PRIMARY KEY
  DROP FOREIGN KEY ACT_EMP_REF
  DROP FOREIGN KEY ACT_PROJ_REF
ALTER TABLE PROJECT
  DROP PRIMARY KEY
```

Weitere Informationen zur Anweisung `ALTER TABLE` finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

**Löschen von Prüfungen auf Integritätsbedingungen in Tabellen:** Eine Prüfung auf Integritätsbedingung in einer Tabelle (Table Check Constraint) kann explizit mit Hilfe einer Anweisung `ALTER TABLE` gelöscht oder geändert werden, oder implizit als Ergebnis einer Anweisung `DROP TABLE` gelöscht werden.

Durch das Löschen einer Prüfung auf Integritätsbedingung in einer Tabelle werden alle Pakete und im Cache zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisungen mit `INSERT`- oder `UPDATE`-Abhängigkeiten für die Tabelle ungültig gemacht. (Weitere Informationen dazu finden Sie in „Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten“ auf Seite 238.) Die Namen aller Prüfungen auf Integritätsbedingungen in einer Tabelle können mit Hilfe der Katalogsicht `SYSCAT.CHECKS` festgestellt werden. Vor dem Löschen einer Prüfung auf Integritätsbedingungen in einer Tabelle, die einen vom System generierten Namen hat, können Sie den Namen aus der Katalogsicht `SYSCAT.CHECKS` abfragen.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Prüfung auf Integritätsbedingungen in Tabellen zu löschen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Tabelle, die modifiziert werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Ändern** aus.
3. Wählen Sie auf der Seite **Prüfung auf Integritätsbedingung** die zu löschende Prüfung auf Integritätsbedingung aus. Klicken Sie dann auf **Entfernen** und anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Prüfung auf Integritätsbedingungen in Tabellen zu löschen:

```
ALTER TABLE <tabellenname>  
  DROP CHECK <name_der_prüfung_auf_integritätsbedingung>
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird die Prüfung auf Integritätsbedingung REVENUE aus der Tabelle EMPLOYEE gelöscht:

```
ALTER TABLE EMPLOYEE  
  DROP CHECK REVENUE
```

### Definieren einer generierten Spalte in einer vorhandenen Tabelle

Eine generierte Spalte wird in einer Basistabelle definiert, bei der der gespeicherte Wert mit Hilfe eines Ausdrucks ermittelt wird, anstatt mit einer Einfüge- oder Aktualisierungsoperation angegeben zu werden. Eine generierte Spalte kann erstellt werden, wenn eine Tabelle erstellt oder eine bereits vorhandene Tabelle modifiziert wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine generierte Spalte zu definieren:

1. Versetzen Sie die Tabelle in den Status 'Überprüfung anstehend'.

```
SET INTEGRITY FOR t1 OFF
```

2. Ändern Sie die Tabelle und fügen Sie eine oder mehrere generierte Spalten hinzu.

```
ALTER TABLE t1 ADD COLUMN c3 DOUBLE GENERATED ALWAYS AS (c1 + c2),  
  ADD COLUMN c4 GENERATED ALWAYS AS  
  (CASE WHEN c1 > c3 THEN 1 ELSE NULL END)
```

3. Zur Ausführung dieser Aufgabe gibt es mehrere Verfahren, deren Einsatz von den für die Tabelle auszuführenden Arbeitsschritten abhängt:

- Die Tabelle ist sehr umfangreich und Sie haben Zweifel, ob genügend Speicherbereich für die Protokollierung zur Verfügung steht, um die Task abzuschließen. Nach dem Laden der Daten, jedoch bevor Sie die Integritätsprüfung erneut aktivieren, muß der folgende Befehl ausgeführt werden:

```
COMMIT
```

Anschließend müssen Sie das Dienstprogramm db2gncol verwenden, um die generierten Spalten zu definieren. Dieses Dienstprogramm ist im Verzeichnis sqllib im Unterverzeichnis bin gespeichert. Verwenden Sie das Dienstprogramm folgendermaßen:

```
db2gncol -d <dbname> -s <schema> -t <tabellenname>  
  -c <commit_zähler>
```

Die Variable dbname gibt hierbei einen Aliasnamen für die Datenbank an, in der sich die Tabelle befindet. Die Variable schema steht für den Schemennamen der Tabelle. Bei der Eingabe dieses Namens muß die Groß-

/Kleinschreibung beachtet werden. Die Variable `tabellenname` gibt die Tabelle an, für die neue Werte für die mit Hilfe entsprechender Ausdrücke generierten Spalten berechnet werden müssen. Sowohl bei der Eingabe von Werten für `schema` als auch für `tabellenname` muß die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Die Variable `commit_zähler` gibt die Anzahl der Zeilen an, die zwischen zwei internen COMMIT-Operationen zur Bereinigung der Protokolle verarbeitet werden sollen. Dieser Parameter beeinflusst die Größe des Speicherplatzes für die Protokollierung, der für das Generieren der Spaltenwerte benötigt wird.

Es gibt außerdem zwei wahlfreie Parameter, die im o. a. Beispiel nicht enthalten sind. Die Parameter `-u <benutzername>` und `-p <kennwort>` dienen zur Identifizierung des Benutzers sowie des zugehörigen Kennworts. Der Benutzer muß über die Berechtigung `SYSADM` oder `DBADM` verfügen. Wurden kein Benutzer und kein Kennwort identifiziert, wird die aktuelle Benutzer-ID verwendet.

Geben Sie folgendes ein, um den Hilfetext für dieses Dienstprogramm aufzurufen:

```
db2gncol -h
```

Wenn der Hilfeparameter verwendet wird, werden alle anderen Parameter ignoriert.

Die Tabelle wird für den gesamten Prozeß gesperrt, obwohl sie sich im Status 'Überprüfung anstehend' befindet. Die Tabelle wird gesperrt, weil auch andere Dienstprogramme, die auf Tabellen zugreifen können, sich im Status 'Überprüfung anstehend' befinden. Durch die Sperre können Konflikte mit diesen anderen Dienstprogrammen vermieden werden.

- Sie gehen davon aus, daß der Speicherbereich zum Protokollieren für die Aktualisierung der generierten Spalten voraussichtlich für SET INTEGRITY ausreicht. Dies ist normalerweise der Fall. Nach dem Laden der Daten berechnen Sie die Werte und ordnen diese für die generierten Spalten erneut zu. Verwenden Sie hierzu den folgenden Befehl:

```
SET INTEGRITY FOR t1 IMMEDIATE CHECKED  
FORCE GENERATED
```

**Anmerkung:** Zu diesem Zeitpunkt können auch Ausnahmetabellen verwendet werden.

- Die Tabelle ist sehr umfangreich und Sie haben Zweifel, ob genügend Speicherbereich für die Protokollierung zur Verfügung steht, um die Task abzuschließen. Sie haben sich nicht für die Auswahl der ersten, o. a. Methode entschieden. Nach dem Laden der Daten, jedoch bevor Sie die Integritätsprüfung erneut aktivieren, müssen folgende Arbeitsschritte ausgeführt werden:

- a. Setzen einer exklusiven Sperre für die Tabelle. Hierdurch werden für die Tabelle nur noch nicht festgeschriebene Lesevorgänge zugelassen.

```
LOCK TABLE t1
```

- b. Versetzen der Tabelle in den Online-Status, wobei keine Datenprüfung ausgeführt wird.

```
SET INTEGRITY FOR t1 ALL IMMEDIATE UNCHECKED
```

- c. Aktualisieren der generierten Spalten mit temporären COMMIT-Operationen und Prädikaten, um ein Auffüllen der Protokolle zu vermeiden.

```
UPDATE t1 SET (c3, c4) = (DEFAULT, DEFAULT) WHERE <prädikat>
```

- d. Versetzen der Tabelle in den Online-Status und Prüfen ihrer Integrität.

```
SET INTEGRITY FOR t1 OFF  
SET INTEGRITY FOR t1 IMMEDIATE CHECKED
```

- e. Entsperrern der Tabelle durch Abschluß der Transaktion mit einer COMMIT-Anweisung.

```
COMMIT
```

- Sie wissen, daß die Tabelle mit der Option NOT LOGGED INITIALLY erstellt wurde. Auf diese Weise wurde das Protokollieren für die Tabelle während des Arbeitens mit den Werten der generierten Spalten inaktiviert. Hierbei sind die üblichen Konsequenzen und Risiken zu berücksichtigen.

- a. Aktivieren Sie die Option NOT LOGGED INITIALLY.

```
ALTER TABLE t1 ACTIVATE NOT LOGGED INITIALLY
```

- b. Generieren Sie die Werte.

```
SET INTEGRITY FOR t1 IMMEDIATE CHECKED FORCE GENERATION
```

- c. Inaktivieren Sie die Option NOT LOGGED INITIALLY, indem Sie die Transaktion festschreiben.

```
COMMIT
```

Die Werte für die generierten Spalten können auch einfach geprüft werden, indem der Ausdruck so angewendet wird, als ob es sich um eine Gleichheitsprüfung auf Integritätsbedingungen handelt:

```
SET INTEGRITY FOR t1 IMMEDIATE CHECKED
```

Wenn die Werte z. B. mit LOAD in einer generierten Spalte plaziert wurden, und Sie wissen, daß die Werte mit dem generierten Ausdruck übereinstimmen, kann für die Tabelle der Status 'Überprüfung anstehend' inaktiviert werden, ohne die Werte zu prüfen oder zuzuordnen:

```
SET INTEGRITY FOR t1 GENERATED COLUMN IMMEDIATE UNCHECKED
```

Generierte Spalten können nur für Datentypen definiert werden, für die der Vergleichsoperator 'gleich' definiert ist. Die ausgeschlossenen Datentypen für

die generierten Spalten sind die strukturierten Typen, LOBs, CLOBs, DBCLOBs, LONG VARCHAR, LONG VARGRAPHIC sowie benutzerdefinierte Typen, die unter Verwendung derselben ausgeschlossenen Datentypen definiert wurden.

Generierte Spalten können in Integritätsbedingungen, eindeutigen Indizes, referentiellen Integritätsbedingungen, Primärschlüsseln und globalen temporären Tabellen nicht verwendet werden. Eine mit LIKE erstellte Tabelle mit gespeicherten Sichten kann die Merkmale generierter Spalten nicht übernehmen.

Generierte Spalten können ohne das Schlüsselwort DEFAULT nicht eingefügt oder aktualisiert werden. Beim Einfügen verhindert die Verwendung von DEFAULT, daß die Spalten in der Spaltenliste numeriert werden müssen. Statt dessen können generierte Spalten in der Werteliste auf DEFAULT gesetzt werden. Beim Aktualisieren ermöglicht DEFAULT die erneute Berechnung der generierten Spalten, die mit SET INTEGRITY ohne Prüfung in den Online-Modus versetzt wurden.

Die Verarbeitungsreihenfolge von Auslösern macht es erforderlich, daß Vorauslöser (BEFORE) in den Kopfdaten (vor der Aktualisierung) und im Hauptteil keine Verweise auf generierte Spalten enthalten. In der Verarbeitungsreihenfolge stehen generierte Spalten nach den Vorauslösern (BEFORE).

Das Dienstprogramm db2look kann die Prüfungen auf Integritätsbedingungen, die von einer generierten Spalte erzeugt werden, nicht erkennen.

Bei der Replikation darf die Zieltabelle in der Zuordnung keine generierten Spalten verwenden. Es gibt hierbei zwei Auswahlmöglichkeiten:

- Die Zieltabelle muß die generierte Spalte als normale Spalte enthalten, d. h. nicht als generierte Spalte.
- Die Zieltabelle muß die generierte Spalte bei der Zuordnung übergehen.

Beim Arbeiten mit generierten Spalten gelten verschiedene Einschränkungen:

- Zwischen generierten Spalten dürfen keine Abhängigkeiten bestehen.
- Die Ausdrücke, die zum Erstellen der generierten Spalten verwendet werden, dürfen keine Unterabfragen enthalten. Dies schließt auch Ausdrücke ein, die READS SQL DATA-Funktionen unterstützen.
- Für generierte Spalten sind keine Prüfungen auf Integritätsbedingungen zulässig.
- Für generierte Spalten sind keine eindeutigen Indizes zulässig. Hierzu zählen auch eindeutige Integritätsbedingungen und Primärschlüssel.

## Deklarieren einer flüchtigen Tabelle

Eine *flüchtige* Tabelle ist als Tabelle definiert, deren Inhalt zwischen leer und sehr umfangreich schwanken kann. Die Flüchtigkeit bzw. extreme Veränderbarkeit dieser Tabellenart macht die von RUNSTATS gesammelten Statistikdaten relativ unzuverlässig. Statistikdaten werden zu einem bestimmten Zeitpunkt gesammelt und spiegeln nur diesen Zeitpunkt wider. Das Generieren eines Zugriffsplans, der eine flüchtige Tabelle verwendet, kann zu einem fehlerhaften oder unzureichenden Zugriffsplan führen. Wenn zum Beispiel Statistikdaten gesammelt werden, während die flüchtige Tabelle leer ist, wählt das Optimierungsprogramm vorzugsweise die Tabellensuche als Zugriffsverfahren für die flüchtige Tabelle aus und nicht die Indexsuche.

Um dies zu verhindern, kann es sinnvoll sein, die Tabelle mit Hilfe der Anweisung ALTER TABLE als „flüchtig“ zu deklarieren. Wenn die Tabelle als „flüchtig“ deklariert ist, verwendet das Optimierungsprogramm vorzugsweise die Indexsuche und nicht die Tabellensuche. Zugriffspläne, die als flüchtig deklarierte Tabellen verwenden, sind nicht von den vorhandenen Statistikdaten für diese Tabellen abhängig.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tabelle mit der Steuerzentrale als 'flüchtig' zu deklarieren:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Tabelle, die modifiziert werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Ändern** aus.
3. Wählen Sie auf der Seite **Tabelle** das Markierungsfeld **Kardinalität variiert erheblich während der Laufzeit** aus und klicken Sie dann auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Tabelle als 'flüchtig' zu deklarieren:

```
ALTER TABLE <tabellenname>  
VOLATILE CARDINALITY
```

Mit Hilfe der folgenden Anweisung können Sie eine Tabelle als „flüchtig“ deklarieren:

```
ALTER TABLE TABLENAME  
VOLATILE CARDINALITY
```

## Ändern von Partitionierungsschlüsseln

Partitionierungsschlüssel können nur in Tabellen in Knotengruppen mit einer Einzelpartition geändert werden. Löschen Sie als erstes den vorhandenen Partitionierungsschlüssel und erstellen Sie anschließend einen anderen.

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird der Partitionierungsschlüssel MIX\_INT aus der Tabelle MIXREC gelöscht:

```
ALTER TABLE MIXREC
  DROP PARTITIONING KEY
```

Weitere Informationen zur Anweisung ALTER TABLE finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Der Partitionierungsschlüssel einer Tabelle in einer Knotengruppe mit mehreren Datenbankpartitionen kann nicht gelöscht werden. Wenn Sie versuchen, ihn zu löschen, wird ein Fehler zurückgegeben.

Führen Sie eine der folgenden Operationen aus, um den Partitionierungsschlüssel in Knotengruppen mit mehreren Datenbankpartitionen zu ändern:

- Exportieren aller Daten in eine Knotengruppe mit einer Einzelpartition und anschließend wie bereits oben beschrieben
- Exportieren aller Daten, Löschen der Tabelle, Neudefinieren des Partitionierungsschlüssels und anschließendes Importieren aller Daten

Keine dieser Methoden ist für große Datenbanken praktikabel. Daher ist es wichtig, den geeigneten Partitionierungsschlüssel vor der Implementierung des Entwurfs großer Datenbanken zu definieren.

### **Ändern von Tabellenattributen**

Es kann Gründe geben, aus denen Tabellenattribute wie die Option zur Datenerfassung (Data Capture), der Prozentsatz freien Speicherbereichs auf jeder Seite (PCTFREE), die Größe der Sperren (Lock Size) oder der Anfügemodus (Append) geändert werden sollten.

Die Größe des Speicherbereichs, der auf jeder Seite einer Tabelle freizulassen ist, wird durch den Wert für PCTFREE angegeben und spielt eine wichtige Rolle bei der effektiven Verwendung von Clustering-Indizes. Der Betrag, der anzugeben ist, hängt von der Art der vorhandenen Daten und von den zu erwartenden zukünftigen Daten ab. Der Wert für PCTFREE wird von den Dienstprogrammen LOAD und REORG beachtet, jedoch von INSERT-, UPDATE- und IMPORT-Aktivitäten ignoriert.

Durch Angeben eines größeren Werts für PCTFREE bleibt das Clustering länger erhalten. Allerdings wird auch mehr Plattenspeicherplatz benötigt.

Sie können die Größe (Granularität) von Sperren, die beim Zugriff auf die Tabelle verwendet wird, mit Hilfe des Parameters LOCKSIZE angeben. Standardmäßig werden bei der Erstellung der Tabelle Sperren auf Zeilenebene definiert. Durch die Verwendung von Sperren auf Tabellenebene kann die Leistung von Abfragen verbessert werden, da die Anzahl der Sperren, die aktiviert und freigegeben werden müssen, beschränkt wird.

Durch die Angabe von APPEND ON können Sie die allgemeine Leistung erhöhen. Diese Angabe ermöglicht schnellere INSERT-Aktivitäten, während der Aufwand für die Verwaltung von Informationen über den freien Speicherbereich vermieden wird.

Eine Tabelle mit einem Clustering-Index kann nicht zur Aktivierung des Anfügemodus (Append On) geändert werden. Entsprechend kann auch kein Clustering-Index für eine Tabelle mit aktiviertem Anfügemodus erstellt werden.

### **Ändern von Übersichtstabellemerkmalen**

Mit einigen Einschränkungen können Sie eine Übersichtstabelle in eine reguläre Tabelle bzw. eine reguläre Tabelle in eine Übersichtstabelle ändern. Bei anderen Tabellenarten als regulären und Übersichtstabellen ist eine Änderung der Tabellenart nicht möglich. Sie können z. B. keine replizierte Übersichtstabelle in eine reguläre Tabelle und umgekehrt ändern.

Nach dem Ändern einer regulären Tabelle in eine Übersichtstabelle wird die Tabelle in den Status 'Überprüfung anstehend' versetzt. Bei einer derartigen Änderung muß die Gesamtauswahl in der Definition der Übersichtstabelle mit der ursprünglichen Tabellendefinition übereinstimmen. Dies bedeutet folgendes:

- Die Anzahl der Spalten muß gleich sein.
- Die Spaltennamen und -positionen müssen übereinstimmen.
- Die Datentypen müssen identisch sein.

Wenn die Übersichtstabelle für eine ursprüngliche Tabelle definiert ist, kann diese nicht in eine Übersichtstabelle geändert werden. Wenn für die ursprüngliche Tabelle Auslöser, Prüfungen auf Integritätsbedingungen, referentielle Integritätsbedingungen oder definierte eindeutige Indizes definiert sind, kann diese nicht in eine Übersichtstabelle geändert werden. Wenn Sie die Tabellenmerkmale ändern, um eine Übersichtstabelle zu definieren, ist es nicht zulässig, die Tabelle innerhalb derselben Anweisung ALTER TABLE in irgendeiner Form zu ändern.

Beim Ändern einer regulären Tabelle in eine Übersichtstabelle kann die Gesamtauswahl der Übersichtstabelle nicht über Sichten, Aliasnamen oder andere Übersichtstabellen direkt oder indirekt auf die ursprüngliche Tabelle verweisen.

Geben Sie die folgenden Befehle ein, um eine Übersichtstabelle in eine reguläre Tabelle zu ändern:

```
ALTER TABLE sumtable  
SET SUMMARY AS DEFINITION ONLY
```

Geben Sie die folgenden Befehle ein, um eine reguläre Tabelle in eine Übersichtstabelle zu ändern:

```
ALTER TABLE regtable  
SET SUMMARY AS <gesamtauswahl>
```

Die Einschränkungen, die beim Ändern einer regulären Tabelle in eine Übersichtstabelle für die Gesamtauswahl gelten, stimmen größtenteils mit den Einschränkungen überein, die für das Erstellen einer Übersichtstabelle mit der Anweisung `CREATE SUMMARY TABLE` gelten.

Zusätzliche Informationen zur Anweisung `CREATE SUMMARY TABLE` finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

### **Aktualisieren der Daten in einer Übersichtstabelle**

Sie können die Daten in einer oder mehreren Übersichtstabellen mit Hilfe der Anweisung `REFRESH TABLE` aktualisieren. Die Anweisung kann in ein Anwendungsprogramm eingebettet oder dynamisch abgesetzt werden. Zur Verwendung dieser Anweisung sind die Berechtigungen `SYSADM` oder `DBADM` bzw. das Zugriffsrecht `CONTROL` für die zu aktualisierende Tabelle erforderlich.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die Daten in einer Übersichtstabelle aktualisieren können:

```
REFRESH TABLE SUMTAB1
```

Weitere Informationen zur Anweisung `REFRESH TABLE` finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

### **Ändern eines benutzerdefinierten strukturierten Typs**

Nach dem Erstellen eines strukturierten Typs stellen Sie eventuell fest, daß Sie diesem strukturierten Typ Attribute hinzufügen oder zugeordnete Attribute löschen müssen. Verwenden Sie dazu die Anweisung `ALTER TYPE` (Structured). Umfassende Informationen zu strukturierten Typen finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*.

### **Löschen und Aktualisieren von Zeilen einer typisierten Tabelle**

Zeilen können mit Hilfe gesuchter oder positionierter `DELETE`-Anweisungen aus typisierten Tabellen gelöscht werden. Zeilen können mit Hilfe gesuchter oder positionierter `UPDATE`-Anweisungen in typisierten Tabellen aktualisiert werden. Umfassende Informationen zu typisierten Tabellen finden Sie im Handbuch *Application Development Guide*.

### **Umbenennen einer vorhandenen Tabelle**

Sie können eine vorhandene Tabelle mit einem neuen Namen innerhalb eines Schemas versehen und die Berechtigungen und Indizes, die für die ursprüngliche Tabelle erstellt wurden, beibehalten.

Die vorhandene, umzubenennende Tabelle kann ein Aliasnamen sein, der eine Tabelle angibt. Die vorhandene, umzubenennende Tabelle darf nicht den Namen einer Katalogtabelle, einer Übersichtstabelle, einer typisierten Tabelle haben oder ein Objekt außer Tabelle bzw. Aliasname sein.

Auf die vorhandene Tabelle darf nicht in einem der folgenden Objekte verwiesen werden:

- Sichten
- Auslöser
- Referentielle Integritätsbedingungen
- Übersichtstabelle
- Bereich einer vorhandenen Referenzspalte

Außerdem darf es keine Prüfungen auf Integritätsbedingungen innerhalb der Tabelle und keine generierten Spalten außer der Identitätsspalte geben. Alle Pakete oder im Cache zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisungen, die von der ursprünglichen Tabelle abhängig sind, werden ungültig gemacht. Weiterhin werden vorhandene Aliasnamen, die auf die ursprüngliche Tabelle verweisen, nicht geändert.

Sie sollten mit Hilfe der entsprechenden Systemkatalogtabellen sicherstellen, daß die Tabelle, die Sie umbenennen, von keiner dieser Einschränkungen betroffen ist.

Pakete müssen erneut gebunden werden, wenn sie auf die Tabelle verweisen, die gerade umbenannt wurde. Pakete können unter folgenden Bedingungen implizit wieder gebunden werden:

- Eine andere Tabelle wird in den ursprünglichen Namen der Tabelle umbenannt.
- Ein Aliasname oder eine Sicht wird mit dem ursprünglichen Namen der Tabelle erstellt.

Eine dieser Optionen muß durchgeführt werden, bevor ein implizites oder explizites erneutes Binden versucht wird. Wenn keine der Optionen ausgeführt wird, schlägt das erneute Binden fehl.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine vorhandene Tabelle umzubenennen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Tabelle, die umbenannt werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Umbenennen** aus.
3. Geben Sie den neuen Tabellennamen ein und klicken Sie dann auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine vorhandene Tabelle umzubenennen:

```
RENAME TABLE <schemaname.<tabellenname>  
TO <neuer_name>
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird die Tabelle EMPLOYEE innerhalb des Schemas COMPANY in EMPL umbenannt:

```
RENAME TABLE COMPANY.EMPLOYEE TO EMPL
```

Weitere Informationen zur Anweisung RENAME TABLE finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Löschen einer Tabelle

Eine Tabelle kann mit der SQL-Anweisung DROP TABLE gelöscht werden.

Beim Löschen einer Tabelle wird die Zeile im Katalog SYSCAT.TABLES, die die Informationen über die Tabelle enthält, gelöscht, während alle anderen von der Tabelle abhängigen Objekte auf verschiedene Weise davon betroffen sind. Beispiel:

- Alle Spaltennamen werden gelöscht.
- Die für Spalten der Tabelle erstellten Indizes werden gelöscht.
- Alle Sichten, die auf der Tabelle basieren, werden als unbrauchbar markiert. (Weitere Informationen dazu finden Sie in „Wiederherstellen unbrauchbarer Sichten“ auf Seite 232.)
- Alle Zugriffsrechte auf die gelöschte Tabelle und abhängige Sichten werden implizit widerrufen.
- Alle referentiellen Integritätsbedingungen, in denen die Tabelle eine übergeordnete oder abhängige Tabelle ist, werden gelöscht.
- Alle Pakete und im Cache zwischengespeicherten dynamischen SQL-Anweisungen, die von der gelöschten Tabelle abhängig sind, werden als ungültig markiert und bleiben ungültig, bis die abhängigen Objekte neu erstellt werden. Dazu gehören Pakete, die von einer zu löschenden übergeordneten Tabelle über der untergeordneten Tabelle in der Hierarchie abhängen. (Weitere Informationen dazu finden Sie in „Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten“ auf Seite 238.)
- Referenzspalten, für die die gelöschte Tabelle als der Bereich der Referenz definiert ist, weisen keinen Bereich mehr auf.
- Die Definition eines Aliasnamens für die Tabelle wird nicht berührt, da ein Aliasname auch ohne Tabelle vorhanden sein kann.
- Alle von der gelöschten Tabelle abhängigen Auslöser werden als unbrauchbar markiert.

- Für alle Dateien, die über DATALINK-Spalten verbunden sind, wird die Verbindung aufgehoben. Die Operation zur Verbindungsaufhebung wird asynchron ausgeführt, was bedeutet, daß die Dateien eventuell nicht sofort für andere Operationen verfügbar sind.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Tabelle zu löschen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Tabelle, die gelöscht werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Löschen** aus.
3. Wählen Sie das Markierungsfeld **Bestätigung** aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Tabelle zu löschen:

```
DROP TABLE <tabellenname>
```

Mit der folgenden Anweisung wird die Tabelle DEPARTMENT gelöscht:

```
DROP TABLE DEPARTMENT
```

Eine einzelne Tabelle kann nicht gelöscht werden, wenn sie eine untergeordnete Tabelle hat. Alle Tabellen, die einer Tabellenhierarchie angehören, können jedoch mit einer einzigen Anweisung DROP TABLE HIERARCHY gelöscht werden, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
DROP TABLE HIERARCHY person
```

In der Anweisung DROP TABLE HIERARCHY muß die Stammtabelle der zu löschenden Hierarchie angegeben werden.

Zwischen dem Löschen einer Tabellenhierarchie und dem Löschen einer bestimmten Tabelle bestehen folgende Unterschiede:

- DROP TABLE HIERARCHY aktiviert keine Löschauslöser wie sie von einzelnen Anweisungen DROP TABLE aktiviert würden. Beim Löschen einer einzelnen Tabelle würden zum Beispiel Löschauslöser für die dazugehörigen übergeordneten Tabellen aktiviert.
- DROP TABLE HIERARCHY erstellt keine Protokolleinträge für die einzelnen Zeilen der gelöschten Tabellen. Vielmehr wird das Löschen der Hierarchie als ein einziges Ereignis protokolliert.

Weitere Informationen zur Anweisung DROP finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Löschen einer benutzerdefinierten temporären Tabelle

Beim Löschen einer benutzerdefinierten temporären Tabelle müssen einige Aspekte berücksichtigt werden. Diese Tabellen werden mit der Anweisung `DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE` erstellt.

Beim Löschen derartiger Tabellen muß der Tabellenname durch den Schemenamen `SESSION` qualifiziert werden und in einer Anwendung definiert sein, die zum Erstellen der Tabelle verwendet wurde.

Pakete dürfen nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dieser Tabellenart stehen und werden beim Löschen einer solchen Tabelle nicht ungültig.

Wird eine benutzerdefinierte temporäre Tabelle gelöscht und wurde die Erstellung dieser Tabelle vor der aktiven Arbeitseinheit bzw. dem aktuellen Sicherungspunkt durchgeführt, wird die Tabelle funktional gelöscht und die Anwendung kann nicht auf diese zugreifen. Allerdings bleibt für die Tabelle weiterhin Speicherplatz im zugehörigen Tabellenbereich reserviert. Dies verhindert, daß der temporäre Benutzertabellenbereich gelöscht wird, bevor die Arbeitseinheit festgeschrieben bzw. der Sicherungspunkt beendet ist.

Weitere Informationen zur Anweisung `DROP` finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Löschen eines Auslösers

Ein Auslöserobjekt kann mit der Anweisung `DROP` gelöscht werden. Diese Prozedur hat jedoch zur Folge, daß abhängige Pakete als ungültig markiert werden, wie im folgenden beschrieben:

- Wenn ein Auslöser zum Aktualisieren ohne explizite Spaltenliste gelöscht wird, werden Pakete mit einer Aktualisierung für die Zieltabelle ungültig gemacht.
- Wenn ein Auslöser zum Aktualisieren mit einer Spaltenliste gelöscht wird, werden Pakete mit einer Aktualisierung für die Zieltabelle nur dann ungültig gemacht, wenn das Paket auch eine Aktualisierung für mindestens eine Spalte in der Liste der Spaltennamen der Anweisung `CREATE TRIGGER` enthielt.
- Wenn ein Auslöser zum Einfügen gelöscht wird, werden Pakete, die eine Einfügung für die Zieltabelle enthalten, ungültig gemacht.
- Wenn ein Auslöser zum Löschen gelöscht wird, werden Pakete, die eine Löschung für die Zieltabelle enthalten, ungültig gemacht.

Ein Paket bleibt ungültig, bis das Anwendungsprogramm explizit gebunden bzw. neu gebunden wird oder das Anwendungsprogramm ausgeführt wird und der Datenbankmanager es automatisch erneut bindet.

## Löschen einer benutzerdefinierten Funktion (UDF), Typenzuordnung oder Methode

Eine benutzerdefinierte Funktion (UDF), Funktionsschablone oder Funktionszuordnung kann mit der Anweisung DROP gelöscht werden.

Mit der Zuordnungsoption DISABLE können Sie eine Funktionszuordnung inaktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Eine benutzerdefinierte Funktion kann nicht gelöscht werden, wenn eine Sicht, ein Auslöser, eine Prüfung auf Integritätsbedingung in einer Tabelle oder eine andere benutzerdefinierte Funktion von ihr abhängig ist. Funktionen, die implizit durch die Anweisung CREATE DISTINCT TYPE generiert werden, können nicht gelöscht werden. Es ist nicht möglich, eine Funktion zu löschen, die sich im Schema SYSIBM oder im Schema SYSFUN befindet.

Andere Objekte können von einer Funktion oder Funktionsschablone abhängig sein. Alle solchen Abhängigkeiten (auch Funktionszuordnungen) müssen beseitigt werden, bevor eine Funktion gelöscht werden kann. Eine Ausnahme bilden nur Pakete, die als unbrauchbar markiert werden. Ein solches Paket wird nicht implizit erneut gebunden. Es muß entweder mit dem Befehl BIND bzw. REBIND erneut gebunden werden oder mit dem Befehl PREP vorbereitet werden. Weitere Informationen zu diesen Befehlen finden Sie im Handbuch *Command Reference*. Durch Löschen einer UDF werden alle Pakete oder im Cache zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisungen, die sie verwendet haben, ungültig gemacht.

Durch Löschen einer Funktionszuordnung wird ein Paket als ungültig markiert. Eine automatische erneute Bindeoperation wird ausgeführt, und das Optimierungsprogramm versucht, die lokale Funktion zu verwenden. Ist die lokale Funktion eine Schablone, so schlägt das implizite erneute Binden fehl.

(Weitere Informationen finden Sie in „Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten“ auf Seite 238.)

## Löschen eines benutzerdefinierten Datentyps (UDT) oder einer Typenzuordnung

Ein benutzerdefinierter Datentyp (UDT) oder eine Typenzuordnung kann mit der Anweisung DROP gelöscht werden. Ein UDT kann nicht gelöscht werden, wenn er wie folgt verwendet wird:

- In einer Spaltendefinition für eine vorhandene Tabelle oder Sicht (einzigartige Datentypen)
- Als Typ einer vorhandenen typisierten Tabelle oder typisierten Sicht (strukturierter Typ)
- Als übergeordneter Typ eines anderen strukturierten Typs

Eine Standardtypenzuordnung kann nicht gelöscht, sondern nur durch Erstellen einer anderen Typenzuordnung überschrieben werden.

Der Datenbankmanager versucht dann, alle Funktionen, die von diesem einzigartigen Typ abhängig sind, zu löschen. Wenn die benutzerdefinierten Funktionen nicht gelöscht werden können, kann auch der benutzerdefinierte Typ nicht gelöscht werden. Eine benutzerdefinierte Funktion kann nicht gelöscht werden, wenn eine Sicht, ein Auslöser, eine Prüfung auf Integritätsbedingung in einer Tabelle oder eine andere benutzerdefinierte Funktion von ihr abhängig ist. Durch Löschen eines benutzerdefinierten Datentyps werden alle Pakete oder im Cache zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisungen, die ihn verwendet haben, ungültig gemacht.

Wenn Sie eine Umsetzung für einen UDT erstellt haben und den UDT löschen wollen, sollten Sie erwägen (falls erforderlich), die Umsetzung zu löschen. Dies kann mit der Anweisung `DROP TRANSFORM` geschehen. Einzelheiten zu dieser Anweisung finden Sie im Handbuch *SQL Reference*. Beachten Sie, daß nur Umsetzungen, die von Ihnen oder von anderen Anwendungsentwicklern definiert wurden, gelöscht werden können. Integrierte Umsetzungen und die dazugehörigen Gruppdefinitionen können nicht gelöscht werden.

Weitere Informationen zu den benutzerdefinierten Datentypen (UDT) finden Sie in den Handbüchern *SQL Reference* und *Application Development Guide*.

## Ändern oder Löschen einer Sicht

Die Anweisung `ALTER VIEW` ändert eine vorhandene Sicht durch Ändern einer Verweisartspalte zum Hinzufügen eines Bereichs. Für andere Änderungen an einer Sicht müssen Sie die Sicht löschen und erneut erstellen.

Beim Ändern der Sicht muß der Bereich einer vorhandenen Verweisartspalte (REF) hinzugefügt werden, für die noch kein Bereich definiert wurde. Zudem darf die Spalte nicht von einer übergeordneten Sicht übernommen werden.

Der Datentyp des Spaltennamens in der Anweisung `ALTER VIEW` muß REF sein (Typ des Namens der typisierten Tabelle oder des Namens der typisierten Sicht).

Andere Datenbankobjekte wie Tabellen und Indizes sind nicht betroffen, obwohl Pakete und im Cache zwischengespeicherte dynamische Anweisungen als ungültig markiert werden. Der Abschnitt „Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten“ auf Seite 238 enthält weitere Informationen.

Zusätzliche Informationen zur Anweisung `ALTER VIEW` finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Sicht zu ändern:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Sichten** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Sicht, die modifiziert werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Ändern** aus.
3. Geben Sie im Fenster **Sicht ändern** einen Kommentar ein oder modifizieren Sie einen vorhandenen Kommentar und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Sicht zu löschen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Sichten** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Sicht, die gelöscht werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Löschen** aus.
3. Wählen Sie das Markierungsfeld **Bestätigung** aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Sicht zu löschen:

```
DROP VIEW <sichtname>
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie die Sicht EMP\_VIEW gelöscht wird:

```
DROP VIEW EMP_VIEW
```

Alle Sichten, die von der gelöschten Sicht abhängig sind, werden als unbrauchbar markiert. (Weitere Informationen dazu finden Sie in „Wiederherstellen unbrauchbarer Sichten“.)

Wie von den Tabellenhierarchien her bekannt, kann eine ganze Sichtenhierarchie durch eine einzige Anweisung gelöscht werden, in der die Stammsicht der Hierarchie angegeben wird, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
DROP VIEW HIERARCHY VPerson
```

Weitere Informationen zum Löschen und Erstellen von Sichten finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

### **Wiederherstellen unbrauchbarer Sichten**

Sichten können als Ergebnis eines widerrufenen Zugriffsrechts SELECT in einer untergeordneten Tabelle *unbrauchbar* werden.

Eine unbrauchbare Sicht kann auf folgende Weise wiederhergestellt werden:

- Stellen Sie fest, mit welcher SQL-Anweisung die Sicht zu Anfang erstellt wurde. Diese Information können Sie der Spalte TEXT der Katalogsicht SYSCAT.VIEW entnehmen.
- Erstellen Sie die Sicht erneut, indem Sie die Anweisung CREATE VIEW mit demselben Sichtnamen und derselben Definition verwenden.
- Verwenden Sie die Anweisung GRANT, um alle Zugriffsrechte, die zuvor für die Sicht erteilt worden waren, erneut zu vergeben. (Beachten Sie, daß alle für eine unbrauchbar gewordene Sicht erteilten Zugriffsrechte widerrufen werden.)

Wenn Sie eine unbrauchbare Sicht nicht wiederherstellen möchten, können Sie sie explizit mit der Anweisung DROP VIEW löschen, oder Sie können eine neue Sicht mit demselben Namen, aber einer anderen Definition erstellen.

Eine unbrauchbare Sicht hat nur noch Einträge in den Katalogsichten SYSCAT.TABLES und SYSCAT.VIEWS. Alle Einträge in den Katalogsichten SYSCAT.VIEWDEP, SYSCAT.TABAUTH, SYSCAT.COLUMNS und SYSCAT.COLAUTH werden entfernt.

## Löschen einer Übersichtstabelle

Sie können eine Übersichtstabelle nicht ändern, aber löschen.

Alle Indizes, Primärschlüssel, Fremdschlüssel und Prüfungen auf Integritätsbedingung, die auf die Tabelle verweisen, werden gelöscht. Alle Sichten und Auslöser, die auf die Tabelle verweisen, werden unbrauchbar gemacht. Alle Pakete, die von einem gelöschten oder als unbrauchbar markierten Objekt abhängen, werden ungültig gemacht. Weitere Informationen zu Paketabhängigkeiten finden Sie in „Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten“ auf Seite 238.

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale eine Übersichtstabelle zu löschen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Tabellen** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Übersichtstabelle, die gelöscht werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Löschen** aus.
3. Wählen Sie das Markierungsfeld **Bestätigung** aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um eine Übersichtstabelle zu löschen:

```
DROP TABLE <tabellenname>
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird die Übersichtstabelle XT gelöscht:

DROP TABLE XT

### Wiederherstellen unbrauchbarer Übersichtstabellen

Übersichtstabellen können als Ergebnis eines widerrufenen Zugriffsrechts SELECT in einer zugrundeliegenden Tabelle *unbrauchbar* werden.

Eine unbrauchbare Übersichtstabelle kann eventuell auf folgende Weise wiederhergestellt werden:

- Stellen Sie fest, mit welcher SQL-Anweisung die Übersichtstabelle zu Anfang erstellt wurde. Diese Information können Sie der Spalte TEXT der Katalogsicht SYSCAT.VIEW entnehmen.
- Erstellen Sie die Übersichtstabelle erneut, indem Sie die Anweisung CREATE SUMMARY TABLE mit demselben Übersichtstabellenamen und derselben Definition verwenden.
- Verwenden Sie die Anweisung GRANT, um alle Zugriffsrechte, die zuvor für die Übersichtstabelle erteilt worden waren, erneut zu erteilen. (Beachten Sie, daß alle für eine unbrauchbar gewordene Übersichtstabelle erteilten Zugriffsrechte widerrufen werden.)

Wenn Sie eine unbrauchbare Übersichtstabelle nicht wiederherstellen möchten, können Sie sie explizit mit der Anweisung DROP TABLE löschen, oder Sie können eine neue Übersichtstabelle mit demselben Namen, aber einer anderen Definition erstellen.

Eine unbrauchbare Übersichtstabelle hat nur noch Einträge in den Katalogsichten SYSCAT.TABLES und SYSCAT.VIEWS. Alle Einträge in den Katalogsichten SYSCAT.VIEWDEP, SYSCAT.TABAUTH, SYSCAT.COLUMNS und SYSCAT.COLAUTH werden entfernt.

### Löschen einer Oberfläche

Mit der Anweisung DROP kann eine Oberfläche aus der Datenbank gelöscht werden. Das folgenden Beispiel zeigt, wie die Oberfläche DRDA gelöscht wird:

```
DROP WRAPPER DRDA
```

Alle von der zu löschenden Oberfläche abhängigen Server, Typenzuordnungen, Funktionszuordnungen und Kurznamen werden gelöscht. Gehen Sie beim Löschen von Oberflächen mit größter Sorgfalt vor.

Sie müssen über die Berechtigung SYSADM oder DBADM verfügen, um Oberflächen mit der Anweisung DROP löschen zu können.

Weitere Informationen zum Löschen von Oberflächen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Ändern oder Löschen eines Servers

Die Anweisung ALTER SERVER ändert eine vorhandene Server-Definition im Katalog der zusammengeschlossenen Datenbank. Mit dieser Anweisung können Sie folgendes ausführen:

- Ändern der Definition einer bestimmten Datenquelle
- Ändern der Definition mehrerer Datenquellen eines bestimmten Typs bzw. einer bestimmten Version
- Ändern der Konfiguration einer bestimmten Datenquelle. Beispiel: Wenn das von einem bestimmten Server angegebene Datenbankverwaltungssystem auf eine neue Workstation mit schnellerem Prozessor umgestellt wird, sollten Sie die Server-Option `cpu_ratio` aktualisieren.

Diese Anweisung kann nicht zum Ändern der Server-Optionen `dbname` und `node` verwendet werden.

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Server ORA1 geändert werden kann:

```
ALTER SERVER ORA1 OPTIONS (SET CPU_RATIO '5.0')
```

Server können aus der zusammengeschlossenen Datenbank gelöscht werden. Das folgende Beispiel zeigt, wie der Server ORALOC01 gelöscht wird:

```
DROP SERVER ORALOC01
```

Alle von dem zu löschenden Server abhängigen Typenzuordnungen, Funktionszuordnungen, Benutzerzuordnungen und Kurznamen werden gelöscht. Gehen Sie beim Löschen von Servern mit größter Sorgfalt vor.

Sie müssen über die Berechtigung SYSADM oder DBADM verfügen, um Server mit der Anweisung ALTER oder DROP ändern bzw. löschen zu können.

Weitere Informationen zum Löschen und Ändern von Servern finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Ändern oder Löschen eines Kurznamens

Mit der Anweisung ALTER NICKNAME können lokal gespeicherte Informationen über eine Datenquellentabelle oder -sicht aktualisiert werden. Mit dieser Anweisung können Sie zum Beispiel den lokalen Namen einer Spalte ändern oder einen Spaltendatentyp einem anderen Datentyp zuordnen. Außerdem können Sie mit dieser Anweisung Spaltenoptionen hinzufügen. Weitere Informationen zur Syntax von ALTER NICKNAME finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Beim Löschen eines Kurznamens werden für diesen Kurznamen erstellte Sichten als unbrauchbar markiert. Kurznamenspalten oder -datentypen können nicht geändert werden, wenn in einer Sicht auf den Kurznamen verwiesen wird.

Sie müssen über die Berechtigung SYSADM oder DBADM, die Datenbankberechtigung CONTROL bzw. ALL für den Kurznamen oder die Schemenberechtigung ALTERIN (für das aktuelle Schema) verfügen oder der definierende Benutzer des Kurznamens in der zusammengeschlossenen Datenbank sein, um diese Anweisung verwenden zu können.

### Ändern einer Kurznamenspalte und Löschen eines Kurznamens

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Kurzname TESTNN durch Ändern des lokalen Spaltennamens COL1 in NEWCOL geändert wird:

```
ALTER NICKNAME TESTNN ALTER COLUMN COL1 LOCAL NAME NEWCOL
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Kurzname TESTNN gelöscht wird:

```
DROP NICKNAME TESTNN
```

### Ändern von Kurznamenspaltenoptionen

Spalteninformationen werden in Form von Werten angegeben, die den als *Spaltenoptionen* bezeichneten Parametern zugeordnet werden. Diese Werte können in Groß- oder Kleinschreibung angegeben werden. Die nachfolgende Tabelle enthält Beschreibungen und zusätzliche Informationen zu diesen Werten.

Tabelle 3. Spaltenoptionen und zugehörige Einstellungen

Option	Gültige Einstellungen	Standard-einstellung
numeric_string	<p>‘Y’ Der Wert ‘Y’ (Yes) gibt an, daß diese Spalte nur Zeichenfolgen mit numerischen Daten enthält. WICHTIG: Wenn diese Spalte nur numerische Zeichenfolgen mit folgenden Leerzeichen enthält, ist die Angabe von ‘Y’ nicht zu empfehlen.</p> <p>‘N’ Der Wert ‘N’ (No) gibt an, daß diese Spalte nicht auf Zeichenfolgen mit numerischen Daten beschränkt ist.</p>	‘N’
<p>Durch Einstellen der Spaltenoption numeric_string auf den Wert ‘Y’ teilen Sie dem Optimierungsprogramm mit, daß diese Spalte keine Leerzeichen enthält, die einen störenden Einfluß auf das Sortieren der Daten dieser Spalte haben könnten. Diese Option ist in solchen Fällen nützlich, in denen die Sortierfolge einer Datenquelle von der Sortierfolge in DB2 abweicht. Mit dieser Option markierte Spalten werden nicht von der lokalen Auswertung (der Datenquelle) aufgrund unterschiedlicher Sortierfolgen ausgeschlossen.</p>		

Tabelle 3. Spaltenoptionen und zugehörige Einstellungen (Forts.)

Option	Gültige Einstellungen	Standard-einstellung
varchar_no_trailing_blanks	<p>Gibt an, ob folgende Leerzeichen in einer bestimmten Spalte des Typs VARCHAR nicht vorkommen:</p> <p>‘Y’ Der Wert ‘Y’ gibt an, daß folgende Leerzeichen in dieser VARCHAR-Spalte nicht vorkommen.</p> <p>‘N’ Der Wert ‘N’ gibt an, daß folgende Leerzeichen in dieser VARCHAR-Spalte vorkommen.</p> <p>Wenn VARCHAR-Spalten einer Datenquellen keine aufgefüllten Leerzeichen enthalten, ist die Strategie des Optimierungsprogramms für den Zugriff auf sie teilweise davon abhängig, ob die Spalten folgende Leerzeichen enthalten. Standardmäßig nimmt das Optimierungsprogramm an, daß sie tatsächlich folgende Leerzeichen enthalten. Von dieser Annahme ausgehend entwickelt es eine Zugriffsstrategie, die das Ändern von Abfragen vorsieht, so daß die aus diesen Spalten zurückgegebenen Werte auch den Erwartungen des Benutzers entsprechen. Falls eine VARCHAR-Spalte jedoch keine folgende Leerzeichen besitzt und Sie dies dem Optimierungsprogramm mitteilen, kann das Optimierungsprogramm eine effizientere Zugriffsstrategie entwickeln. Geben Sie eine Spalte in der Anweisung ALTER NICKNAME (zur Syntax siehe <i>SQL Reference</i>) an, um dem Optimierungsprogramm mitzuteilen, daß die Spalte keine folgenden Leerzeichen besitzt.</p>	‘N’

### Löschen eines Index, einer Indexerweiterung oder einer Indexspezifikation

Es kann keine einzige Klausel einer Indexdefinition, Indexerweiterung oder Indexspezifikation geändert werden. Der Index bzw. die Indexerweiterung muß gelöscht und anschließend neu erstellt werden. (Das Löschen eines Index oder einer Indexspezifikation führt nicht dazu, daß andere Objekte gelöscht werden, jedoch können einige Pakete ungültig gemacht werden.)

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der Steuerzentrale einen Index, eine Indexerweiterung oder eine Indexspezifikation zu löschen:

1. Erweitern Sie die Sicht der Objektbaumstruktur so lange, bis der Ordner **Indizes** angezeigt wird.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Index, der gelöscht werden soll, und wählen Sie dann im Kontextmenü **Löschen** aus.
3. Wählen Sie das Markierungsfeld **Bestätigung** aus und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Geben Sie in der Befehlszeile folgendes ein, um einen Index, eine Indexerweiterung oder eine Indexspezifikation zu löschen:

```
DROP INDEX <indexname>
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird der Index PH gelöscht:

```
DROP INDEX PH
```

Mit der folgenden SQL-Anweisung wird die Indexerweiterung IX\_MAP gelöscht:

```
DROP INDEX EXTENSION ix_map RESTRICT
```

Der Name der Indexerweiterung muß sich auf eine Indexerweiterung beziehen, die im Katalog beschrieben wird. Die Klausel RESTRICT erzwingt die Anwendung der Regel, daß kein Index definiert werden darf, der in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Indexerweiterungsdefinition steht. Wenn ein zugrundeliegender Index von dieser Indexerweiterung abhängig ist, schlägt die Löschoption fehl.

Ein Index für den Primärschlüssel oder eindeutigen Schlüssel kann nicht explizit gelöscht werden (außer wenn es sich um eine Indexspezifikation handelt). Zum Löschen eines solchen Index gibt es folgende Methoden:

- Wenn der Primärindex bzw. die eindeutige Integritätsbedingung automatisch für den Primärschlüssel oder eindeutigen Schlüssel erstellt wurde, wird der Index durch Löschen des Primärschlüssels oder eindeutigen Schlüssels gelöscht. Das Löschen des Schlüssels erfolgt mit Hilfe der Anweisung ALTER TABLE.
- Wenn der Primärindex oder die eindeutige Integritätsbedingung benutzerdefiniert ist, muß der Primärschlüssel oder eindeutige Schlüssel zuerst mit der Anweisung ALTER TABLE gelöscht werden. Nach dem Löschen des Primärschlüssels oder des eindeutigen Schlüssels wird der Index nicht länger als Primärindex oder eindeutiger Index betrachtet und kann daher explizit gelöscht werden.

Pakete und zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisungen, die von den gelöschten Indizes abhängen, werden als ungültig markiert. Der Abschnitt „Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten“ enthält weitere Informationen. Das Anwendungsprogramm ist von Änderungen durch das Hinzufügen oder Löschen von Indizes nicht betroffen.

### **Anweisungsabhängigkeiten beim Ändern von Objekten**

Anweisungsabhängigkeiten beziehen sich auf Pakete und im Cache zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisungen. Ein *Paket* (Package) ist ein Datenbankobjekt, das die Informationen enthält, die vom Datenbankmanager zum Zugriff auf Daten in der für ein bestimmtes Anwendungsprogramm effizientesten Weise benötigt werden. *Binden* (Binding) ist der Prozeß, durch

den das Paket erstellt wird, das der Datenbankmanager zum Zugriff auf Daten benötigt, wenn die Anwendung ausgeführt wird. Das Handbuch *Application Development Guide* enthält eine detaillierte Beschreibung dieser Paketerstellung.

Pakete und zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisungen können von vielen Arten von Objekten abhängig sein. Eine vollständige Liste dieser Objekte finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Auf diese Objekte könnte explizit verwiesen werden, zum Beispiel, indem eine Tabelle oder eine benutzerdefinierte Funktion in einer SQL-Anweisung SELECT angegeben wird. Auf die Objekte könnte auch implizit verwiesen werden, zum Beispiel, wenn eine abhängige Tabelle überprüft werden muß, um sicherzustellen, daß keine referentiellen Integritätsbedingungen verletzt werden, wenn eine Zeile in einer übergeordneten Tabelle gelöscht wird. Pakete sind außerdem von den Zugriffsrechten abhängig, die dem Ersteller des Pakets erteilt wurden.

Wenn ein Paket oder eine im Cache zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisung von einem Objekt abhängig ist und dieses Objekt gelöscht wird, wird das Paket bzw. die dynamische SQL-Anweisung in den Status „ungültig“ versetzt. Wenn ein Paket von einer benutzerdefinierten Funktion abhängig ist und diese Funktion gelöscht wird, wird das Paket in den Status „unbrauchbar“ versetzt.

Eine im Cache zwischengespeicherte dynamische SQL-Anweisung, die sich im Status „ungültig“ befindet, wird bei ihrer nächsten Verwendung automatisch erneut optimiert. Wenn ein von der Anweisung benötigtes Objekt gelöscht wurde, schlägt die Ausführung der dynamischen SQL-Anweisung möglicherweise mit einer entsprechenden Fehlernachricht fehl.

Ein Paket, das sich im Status „ungültig“ befindet, wird bei der nächsten Verwendung implizit erneut gebunden. Ein solches Paket kann aber auch explizit erneut gebunden werden. Wurde ein Paket als ungültig markiert, weil ein Auslöser gelöscht wurde, kann das erneut gebundene Paket keinen Auslöser mehr aufrufen.

Ein Paket, das sich im Status „unbrauchbar“ befindet, muß explizit erneut gebunden werden, damit es verwendet werden kann. Im Handbuch *Application Development Guide* finden Sie weitere Informationen zum Binden und erneuten Binden von Paketen.

Für Objekte zusammengeschlossener Datenbanken gelten ähnliche Abhängigkeiten. Durch das Löschen eines Servers werden z. B. alle diesem Server zugeordneten Pakete oder im Cache zwischengespeicherte, dynamische SQL-Anweisungen mit Verweisen auf Kurznamen ungültig gemacht.

In einigen Fällen ist es nicht möglich, das Paket erneut zu binden. Zum Beispiel, wenn eine Tabelle gelöscht und nicht wieder erstellt wurde, kann das Paket nicht erneut gebunden werden. In diesem Fall muß entweder das Objekt neu erstellt oder die Anwendung so geändert werden, daß sie nicht mehr auf das gelöschte Objekt zugreift.

In vielen anderen Fällen, zum Beispiel, wenn eine Integritätsbedingung gelöscht wurde, kann das Paket erneut gebunden werden.

Mit Hilfe der folgenden Systemkatalogsichten können Sie den Status eines Pakets und die Abhängigkeiten des Pakets feststellen:

- SYSCAT.PACKAGEAUTH
- SYSCAT.PACKAGEDEP
- SYSCAT.PACKAGES

Weitere Informationen zu Objektabhängigkeiten finden Sie in der Beschreibung der Anweisung DROP im Handbuch *SQL Reference*.

---

## **Teil 3. Datenbanksicherheit**



---

## Kapitel 5. Steuern des Datenbankzugriffs

Eine der wichtigsten Zuständigkeiten des Datenbankadministrators und des Systemadministrators ist die Datenbanksicherheit. Die Sicherheit der Datenbank umfaßt folgende Bereiche:

- Verhindern unbeabsichtigter Verluste von Daten oder Datenintegrität durch technische Fehler und Systemausfälle.
- Verhindern des unbefugten Zugriffs auf wertvolle Daten. Es muß sichergestellt werden, daß nicht durch Unbefugte auf vertrauliche Daten zugegriffen wird.
- Verhindern der absichtlichen Löschung oder Manipulation von Daten durch unbefugte Personen.
- Überwachen des Zugriffs auf Daten durch Benutzer. Dies wird in „Kapitel 6. Protokollieren von DB2-Aktivitäten“ auf Seite 301 behandelt.

Die folgenden Themen werden behandelt:

- „Auswählen von Benutzer-IDs und Gruppen für Ihre Installation“ auf Seite 244
- „Auswählen einer Authentifizierungsart für den Server“ auf Seite 247
- „Überlegungen zur Authentifizierung für ferne Clients“ auf Seite 253
- „Überlegungen zu partitionierten Datenbanken“ auf Seite 254
- „Verwenden von DCE-Sicherheitsservices zur Überprüfung von Benutzern“ auf Seite 254
- „Zugriffsrechte und Berechtigungen“ auf Seite 268
- „Steuern des Zugriffs auf Datenbankobjekte“ auf Seite 285
- „Aufgaben und erforderliche Berechtigungen“ auf Seite 295
- „Verwenden des Systemkatalogs“ auf Seite 296.

**Planung für Sicherheit:** Beginnen Sie, indem Sie Ihre Objekte für einen Steuerungsplan für den Datenbankzugriff definieren und angeben, wem unter welchen Bedingungen auf welche Daten der Zugriff gewährt werden soll. Ihr Plan sollte auch beschreiben, wie diese Ziele durch Verwendung von Datenbankfunktionen, Funktionen anderer Programme und Verwaltungsprozeduren erreicht werden sollen.

---

## Auswählen von Benutzer-IDs und Gruppen für Ihre Installation

Sicherheitsaspekte spielen für den DB2-Administrator von dem Moment an eine wichtige Rolle, wo das Produkt installiert ist. Das jeweils plattform-spezifische Handbuch *Einstieg* bietet alle Informationen, die zum Planen, Installieren und Konfigurieren von DB2 erforderlich sind.

Für die Schritte zur Ausführung der Installation von DB2 ist ein Benutzername, ein Gruppenname und ein Kennwort erforderlich. Während der Installation hat der Administrator Standardwerte für diese Anforderungen. Nachdem die Standardwerte während der Installation von DB2 verwendet wurden, sollte der Administrator vor der Erstellung von Exemplaren, in denen die Datenbanken angelegt werden, unbedingt neue Benutzernamen, Gruppennamen und Kennwörter erstellen. Die Verwendung neuer Benutzernamen, Gruppennamen und Kennwörter minimiert das Risiko, daß ein anderer Benutzer außer dem Administrator von den Standardwerten erfährt und diese in unzuträglicher Weise in Exemplaren und Datenbanken verwendet.

Eine weitere Empfehlung zur Sicherheit nach der Installation von DB2 ist die Änderung der Standardzugriffsrechte, die Benutzern erteilt sind. Während des Installationsprozesses werden SYSADM-Zugriffsrechte (System Administration) standardmäßig den folgenden Benutzern auf jedem Betriebssystem erteilt:

### **OS/2**

Eine gültige DB2-Benutzer-ID, die zur UPM-Administratorgruppe (UPM = User Profile Management) oder lokalen Administratorgruppe gehört.

### **Windows 95 oder Windows 98**

Alle Windows 95- oder Windows 98-Benutzer.

### **Windows NT oder Windows 2000**

Ein gültiger DB2-Benutzername, der zur Administratorgruppe gehört

### **UNIX**

Ein gültiger DB2-Benutzername, der zur Primärgruppe der Benutzer-ID des Exemplar-eigners gehört

SYSADM-Zugriffsrechte bilden die umfassendste Gruppe von Zugriffsrechten, die innerhalb von DB2 zur Verfügung steht. (Zugriffsrechte werden später in diesem Kapitel behandelt.) Es ist daher vielleicht nicht sinnvoll, daß alle diese Benutzer über SYSADM-Zugriffsrechte verfügen. DB2 stattet den Administrator mit der Möglichkeit aus, Gruppen und einzelnen Benutzer-IDs Zugriffsrechte zu erteilen und zu entziehen.

Die plattformspezifischen Informationen zur Erstellung und Zuordnung von Gruppen und Benutzer-IDs finden Sie in den verschiedenen Handbüchern *Einstieg*. Durch Aktualisieren des Parameters SYSADM\_GROUP in der Datenbankmanagerkonfiguration kann der Administrator steuern, welche Gruppe als Systemadministratorgruppe mit Systemadministratorberechtigungen definiert ist. Sie müssen die im folgenden dargestellten Richtlinien befolgen, um die Sicherheitsanforderungen für die DB2-Installation und die nachfolgende Erstellung von Exemplaren und Datenbanken zu erfüllen.

Jede Gruppe, die (durch Aktualisieren von SYSADM\_GROUP) als Systemadministratorgruppe definiert ist, muß vorhanden sein. Der Name dieser Gruppe sollte eine leichte Erkennung als die Gruppe ermöglichen, die für Exemplareigner erstellt wurde. Die Benutzer-IDs und Gruppen, die dieser Gruppe angehören, verfügen über die Systemadministratorberechtigung für ihre jeweiligen Exemplare.

Es wird empfohlen, eine Benutzer-ID für den Exemplareigner zu erstellen, die als zu einem bestimmten Exemplar gehörig erkannt werden kann. Diese Benutzer-ID sollte als eine ihrer Gruppen den Namen der oben erstellten SYSADM-Gruppe enthalten. Eine weitere Empfehlung ist, daß diese Benutzer-ID des Exemplareigners nur als Mitglied der Exemplareignergruppe und in keiner anderen Gruppe verwendet wird. Dadurch wird die Zunahme der Benutzer-IDs und Gruppen gesteuert, die die Exemplarumgebung ändern können.

Der erstellten Benutzer-ID sollte immer ein Kennwort zugewiesen werden, um eine Authentifizierung vor dem Zugriff auf die Daten und Datenbanken des Exemplars zu ermöglichen. Es wird empfohlen, bei der Erstellung des Kennworts die Kennwortrichtlinien des Unternehmens einzuhalten.

## Überlegungen zur Windows NT-Plattform

Beim Arbeiten unter Enterprise – Extended Edition für Windows NT kann die Systemadministratorberechtigung (SYSADM) jedem gültigen DB2-Benutzereintrag zugeordnet werden, der zur lokalen Administratorgruppe auf der Maschine gehört, auf der der Benutzereintrag definiert wurde.

Wenn ein Benutzer sich z. B. bei einem Domänenbenutzereintrag anmeldet und versucht, auf eine DB2-Datenbank zuzugreifen, greift DB2 auf den Domänen-Controller zu, um die verfügbaren Gruppen (einschließlich der Administratorgruppe) zu spezifizieren. Sie können diese Funktionsweise auf die beiden folgenden Arten ändern:

1. Definieren des Wertes 'local' für die Variable DB2\_GRP\_LOOKUP der Profilregistrierdatenbank und Hinzufügen der Domänenbenutzereinträge (oder globalen Gruppen) zur lokalen Administratorgruppe.
2. Aktualisieren der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers, so daß diese die neue Gruppe angibt. Wenn diese Gruppe auf der lokalen

Maschine spezifiziert werden soll, muß auch die Variable DB2\_GRP\_LOOKUP der Profilregistrierdatenbank definiert werden.

Standardmäßig verfügen in einer Domänenumgebung unter Windows NT nur die Domänenbenutzer, die zur Administratorgruppe des PDC (Primary Domain Controller) gehören, über die Berechtigung SYSADM für ein Exemplar. Da DB2 die Vergabe von Berechtigungen immer auf der Maschine ausführt, auf der ein Benutzereintrag definiert wurde, wird einem Domänenbenutzer durch das Hinzufügen zur lokalen Administratorgruppe auf dem Server nicht die Berechtigung SYSADM für die Gruppe erteilt.

Um das Hinzufügen eines Domänenbenutzers zur Administratorgruppe auf dem PDC zu vermeiden, sollten Sie eine globale Gruppe erstellen und sowohl die Domänen- als auch die lokalen Benutzer hinzufügen, denen die Berechtigung SYSADM erteilt werden soll. Geben Sie dazu folgende Befehle ein:

```
DB2STOP
DB2 UPDATE DBM CFG USING SYSADM_GROUP globale_gruppe
DB2START
```

## Überlegungen zur UNIX-Plattform

Auf UNIX-gestützten Plattformen muß eine Gruppe für abgeschirmte benutzerdefinierte Funktionen (Fenced UDFs) und für gespeicherte Prozeduren erstellt werden, und alle Benutzer-IDs, die abgeschirmte benutzerdefinierte Funktionen und gespeicherte Prozeduren verwenden, müssen Mitglieder dieser Gruppe sein. Wie auch bei der SYSADM-Gruppe sollte der Name der Gruppe für abgeschirmte benutzerdefinierte Funktionen und gespeicherte Prozeduren eine leichte Identifizierung ermöglichen. Die Benutzer-IDs, die zur Gruppe der abgeschirmten benutzerdefinierten Funktionen und gespeicherten Prozeduren gehören, haben standardmäßig alle Berechtigungen und Zugriffsrechte, die dieser Gruppe zugeordnet werden.

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, den Exemplarnamen nicht als Namen der Gruppe für abgeschirmte Funktionen (Fenced ID) zu verwenden. Wenn Sie jedoch nicht beabsichtigen, abgeschirmte UDFs oder gespeicherte Prozeduren zu verwenden, können Sie die Fenced ID auf den Exemplarnamen setzen, anstatt eine weitere Benutzer-ID zu erstellen.

Es wird empfohlen, eine Benutzer-ID zu erstellen, die als dieser Gruppe zugeordnet erkannt werden kann. Der Benutzer für abgeschirmte UDFs und gespeicherte Prozeduren wird als Parameter der Prozedur zur Exemplarerstellung angegeben (db2icrt ... -u <AbgeschirmtID>). Dies ist nicht erforderlich, wenn Sie DB2-Clients Application Enabler oder DB2 Software Developer's Kit installieren.

## Allgemeine Regeln

Im folgenden werden die Regeln für die Benennung aller Objekte und Benutzer aufgelistet. Einige dieser Regeln gelten nur für die Plattform, auf der Sie arbeiten. Es gibt zum Beispiel eine Regel für die Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben in einem Namen.

- Auf UNIX-Plattformen müssen Namen in Kleinbuchstaben angegeben werden.
- Unter OS/2 müssen Namen in Großbuchstaben angegeben werden.
- Auf Windows-Plattformen sind Groß-, Kleinschreibung und gemischte Groß- und Kleinschreibung zulässig.

Im Abschnitt „Anhang A. Namenskonventionen“ auf Seite 437 werden weitere Namenskonventionen aufgeführt.

Der Befehl `db2icrt` erstellt das Verzeichnis für die Haupt-SQL-Bibliothek (`sql-lib`) unter dem Benutzerverzeichnis des Exemplareigners.

---

## Auswählen einer Authentifizierungsart für den Server

Der Zugriff auf ein Exemplar oder eine Datenbank erfordert zunächst, daß der Benutzer *auf seine Identität überprüft* wird. Die *Authentifizierungsart* für das jeweilige Exemplar bestimmt, wie und wo der Benutzer überprüft wird. Die Authentifizierungsart wird in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers auf dem Server gespeichert. Sie wird erstmalig bei der Erstellung des Exemplars definiert. Weitere Informationen zu diesem Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers finden Sie in „Konfigurieren von DB2“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*. Es gibt eine Authentifizierungsart pro Exemplar, die für den Zugriff auf den zugehörigen Datenbank-Server und alle Datenbanken unter seiner Steuerung gilt.

Wenn Sie auf Datenquellen von einer zusammengeschlossenen Datenbank aus zugreifen wollen, müssen Sie die Authentifizierungsverarbeitung der Datenquellen und die Definitionen für die Authentifizierungsarten zusammengeschlossener Datenbanken beachten. Weitere Informationen finden Sie in „Authentifizierungsverarbeitung in zusammengeschlossenen Datenbanken“ auf Seite 261.

Die folgenden Authentifizierungsarten stehen zur Verfügung:

### **SERVER**

Gibt an, daß die Authentifizierung auf dem Server mit Hilfe der lokalen Sicherheitseinrichtungen des Betriebssystems stattfindet. Wenn eine Benutzer-ID und ein Kennwort bei einem Versuch, die Verbindung zu einer Datenbank oder einem Exemplar herzustellen, angegeben werden, werden sie mit den gültigen Kombinationen aus Benutzer-ID und Kennwort auf dem Server verglichen, um zu bestim-

men, ob dem Benutzer der Zugriff auf das Exemplar gewährt wird. Dies ist der Standardsicherheitsmechanismus.

**Anmerkung:** Der Server-Code erkennt, ob eine Verbindung lokal oder fern ist. Für lokale Verbindungen sind bei der Authentifizierungsart SERVER keine Benutzer-ID und kein Kennwort zur erfolgreichen Authentifizierung erforderlich.

Wenn für das ferne Exemplar die Authentifizierungsart SERVER definiert ist, müssen eine Benutzer-ID und ein Kennwort vom Benutzer bereitgestellt oder von DB2 abgerufen werden und an den Server zur Gültigkeitsprüfung gesendet werden, auch wenn der Benutzer sich bereits an der lokalen Maschine oder der Domäne angemeldet hat.

### **SERVER\_ENCRYPT**

Gibt an, daß der Server verschlüsselte SERVER-Authentifizierungsschemata annimmt. Wenn die Client-Authentifizierung nicht angegeben ist, wird der Client mit der Methode überprüft, die auf dem Server ausgewählt ist.

Wenn als Client-Authentifizierung DCS oder SERVER angegeben ist, wird der Client überprüft, indem die Benutzer-ID und das Kennwort an den Server übergeben werden. Wenn die Client-Authentifizierung DCS\_ENCRYPT oder SERVER\_ENCRYPT lautet, wird der Client überprüft, indem eine Benutzer-ID und ein verschlüsseltes Kennwort übergeben werden.

Wenn auf dem Client SERVER\_ENCRYPT und auf dem Server SERVER angegeben ist, wird ein Fehler zurückgegeben, da die Authentifizierungsebenen voneinander abweichen.

### **CLIENT**

Gibt an, daß die Authentifizierung mit Hilfe der Sicherheitseinrichtungen des Betriebssystems in der Datenbankpartition erfolgt, in der die Anwendung aufgerufen wird. Wenn eine Benutzer-ID und ein Kennwort bei einem Versuch, die Verbindung zu einer Datenbank oder einem Exemplar herzustellen, angegeben werden, werden sie mit den gültigen Kombinationen aus Benutzer-ID und Kennwort auf dem Client-Knoten verglichen, um zu bestimmen, ob dem Benutzer der Zugriff auf das Exemplar gewährt wird. Es findet keine weitere Authentifizierung auf dem Datenbank-Server statt.

Wenn der Benutzer eine lokale Anmeldung bzw. Anmeldung auf dem Client vornimmt, ist der Benutzer nur dieser lokalen Client-Workstation bekannt.

Wenn für das ferne Exemplar die Authentifizierungsart CLIENT definiert ist, bestimmen zwei weitere Parameter die endgültige Authentifizierungsart: *trust\_allclnts* und *trust\_clntauth*.

### **Sicherheit auf CLIENT-Ebene nur für gesicherte Clients (TRUSTED):**

Gesicherte Clients sind Clients, die über ein zuverlässiges lokales Sicherheitssystem verfügen. Insbesondere sind alle Clients mit Ausnahme der Windows 95- und Windows 98-Clients gesicherte Clients.

Wenn die Authentifizierungsart CLIENT ausgewählt wurde, kann eine zusätzliche Option zum Schutz vor Clients ausgewählt werden, deren Betriebsumgebung keine eigenen Sicherheitssysteme hat.

Zum Schutz gegen ungesicherte Clients kann der Administrator die Authentifizierung für gesicherte Clients auswählen, indem er den Parameter *trust\_allclnts* auf den Wert NO setzt. Dies impliziert, daß alle gesicherten Plattformen den Benutzer anstelle des Servers überprüfen können. Nichtgesicherte Clients werden auf dem Server überprüft und müssen daher eine Benutzer-ID und ein Kennwort bereitstellen. Der Konfigurationsparameter *trust\_allclnts* wird verwendet, um anzugeben, ob Sie den Clients „vertrauen“ (Trust). Der Standardwert für diesen Parameter ist YES.

**Anmerkung:** Es ist möglich, allen Clients zu „vertrauen“ (in dem Sie *trust\_allclnts* auf YES setzen), auch wenn Sie einige solcher Clients haben, die über kein eigenes Sicherheitssystem zur Authentifizierung verfügen.

Vielleicht erscheint es Ihnen auch wünschenswert, die Authentifizierung auch für gesicherte Clients auf dem Server durchzuführen. Zur Festlegung, wo gesicherte Clients überprüft werden sollen, verwenden Sie den Konfigurationsparameter *trust\_clntauth*. Der Standardwert für diesen Parameter ist CLIENT. Weitere Informationen zu diesem Parameter des Datenbankmanagers finden Sie in „Konfigurieren von DB2“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

**Anmerkung:** Wenn bei gesicherten Clients beim Versuch mit CONNECT oder ATTACH eine Verbindung herzustellen, keine Benutzer-ID oder Kennwort angegeben werden, findet die Gültigkeitsprüfung auf dem Client statt. Der Parameter *trust\_clntauth* wird nur dazu verwendet, festzulegen, wo die Informationen, die in den Klauseln USER/USING angegeben werden, zu überprüfen sind.

Wenn Sie den Parameter *trust\_allclnts* auf DRDAONLY setzen, definieren Sie einen Schutz gegen alle Clients mit Ausnahme von DRDA-Clients von DB2 für MVS und OS/390, DB2 für VM und VSE und DB2 für OS/400. Nur diese Clients dürfen die Authentifizierung

auf der Client-Seite ausführen. Alle anderen Clients müssen eine Benutzer-ID und ein Kennwort bereitstellen, deren Gültigkeit vom Server überprüft wird.

Der Parameter `trust_clntauth` wird verwendet, um zu bestimmen, wo die oben genannten Clients authentifiziert werden: Wenn `trust_clntauth` auf "client" gesetzt ist, findet die Authentifizierung auf dem Client statt. Wenn `trust_clntauth` auf "server" gesetzt ist, wird die Authentifizierung auf dem Client ausgeführt, sofern kein Kennwort angegeben ist, und auf dem Server, sofern ein Kennwort angegeben ist.

Tabelle 4. Authentifizierungsmodi mit einer Kombination der Parameter `TRUST_ALLCLNTS` und `TRUST_CLNTAUTH`

<code>TRUST_ALLCLNTS</code>	<code>TRUST_CLNTAUTH</code>	Allgemeine Authentifizierung ohne Kennwort	Gesicherte Nicht-DRDA-Client-Authentifizierung mit Kennwort	Ungesicherte Nicht-DRDA-Client-Authentifizierung mit Kennwort	Gesicherte Nicht-DRDA-Client-Authentifizierung ohne Kennwort	Gesicherte Nicht-DRDA-Client-Authentifizierung mit Kennwort	DRDA-Client-Authentifizierung ohne Kennwort	DRDA-Client-Authentifizierung mit Kennwort
YES	CLIENT	CLIENT	CLIENT	CLIENT	CLIENT	CLIENT	CLIENT	CLIENT
YES	SERVER	CLIENT	SERVER	CLIENT	SERVER	CLIENT	CLIENT	SERVER
NO	CLIENT	SERVER	SERVER	CLIENT	CLIENT	CLIENT	CLIENT	CLIENT
NO	SERVER	SERVER	SERVER	CLIENT	SERVER	CLIENT	CLIENT	SERVER
DRDAONLY	CLIENT	SERVER	SERVER	SERVER	SERVER	CLIENT	CLIENT	CLIENT
DRDAONLY	SERVER	SERVER	SERVER	SERVER	SERVER	CLIENT	SERVER	SERVER

**DCS** Dient im wesentlichen dazu, eine Datenbank zu katalogisieren, auf die über DB2 Connect zugegriffen wird. (Der Abschnitt zur Sicherheit im *DB2 Connect Benutzerhandbuch* enthält weitere Einzelangaben zu diesem Thema.) Wenn **DCS** zur Angabe der Authentifizierungsart für ein Exemplar in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers dient, bedeutet dies dasselbe wie die Authentifizierungsart **SERVER**, sofern nicht auf den Server über die DRDA-Anwendungs-Server-Architektur (DRDA - Distributed Relational Database Architecture) mit Hilfe des APPC-Protokolls (APPC - Advanced Program-To-Program Communications) zugegriffen wird. In diesem Fall gibt **DCS** an, daß die Authentifizierung auf dem Server, aber nur auf der APPC-Ebene stattfindet. Eine weitere Authentifizierung im DB2-Code wird nicht durchgeführt. Dieser Wert wird nur dann unterstützt, wenn der APPC-Parameter `SECURITY` für die Verbindung den Wert `SAME` oder `PROGRAM` hat.

## **DCS\_ENCRYPT**

Gibt an, daß DB2 Connect verschlüsselte SERVER-Authentifizierungsschemata annimmt. Wenn die Client-Authentifizierung nicht angegeben ist, wird der Client mit der Methode überprüft, die auf dem Server ausgewählt ist.

Wenn als Client-Authentifizierung DCS oder SERVER angegeben ist, wird der Client überprüft, indem die Benutzer-ID und das Kennwort an DB2 Connect übergeben werden. Wenn die Client-Authentifizierung DCS\_ENCRYPT oder SERVER\_ENCRYPT lautet, wird der Client überprüft, indem eine Benutzer-ID und ein verschlüsseltes Kennwort übergeben werden.

Wenn auf dem Client DCS\_ENCRYPT und auf dem Server DCS angegeben ist, wird ein Fehler zurückgegeben, da die Authentifizierungsebenen voneinander abweichen.

**DCE** Gibt an, daß der Benutzer mit Hilfe der DCE-Sicherheitsservices (DCE Security Services) überprüft wird. Weitere Informationen zur DCE-Sicherheit finden Sie in „Verwenden von DCE-Sicherheitsservices zur Überprüfung von Benutzern“ auf Seite 254.

## **DCE\_SERVER\_ENCRYPT**

Gibt an, daß der Server DCE-Authentifizierungen oder verschlüsselte SERVER-Authentifizierungsschemata annimmt. Wenn die Client-Authentifizierung nicht angegeben ist, wird der Client mit Hilfe der DCE-Sicherheitsservices (DCE Security Services) überprüft. Weitere Informationen zur DCE-Sicherheit finden Sie in „Verwenden von DCE-Sicherheitsservices zur Überprüfung von Benutzern“ auf Seite 254.

Wenn als Client-Authentifizierung SERVER oder DCS angegeben ist, wird der Client überprüft, indem die Benutzer-ID und das Kennwort an den Server übergeben werden. Wenn die Client-Authentifizierung SERVER\_ENCRYPT oder DCS\_ENCRYPT lautet, wird der Client überprüft, indem eine Benutzer-ID und ein verschlüsseltes Kennwort übergeben werden. Als Authentifizierungsart des Clients kann nicht DCE\_SERVER\_ENCRYPT angegeben werden. Wenn als Authentifizierungsart eines Exemplars DCE\_SERVER\_ENCRYPT angegeben wird, verwenden alle lokalen Anwendungen DCE als Authentifizierungsschema. Dies gilt auch für Dienstprogrammbefehle, die keine Datenbankverbindung oder Exemplarverbindung erfordern.

Mit der Authentifizierungsart DCE\_SERVER\_ENCRYPT können nicht nur die Authentifizierungsarten DCE und SERVER\_ENCRYPT kombiniert werden, sondern es werden damit auch die Einschränkungen für die Verwendung von Gruppen innerhalb von DCE verringert. Wenn die Authentifizierungsart auf DCE\_SERVER\_ENCRYPT gesetzt ist, wird angenommen, daß die Gruppenliste, die außerhalb der Authenti-

fizierungszeit angefordert wird, vom Basisbetriebssystem und nicht von DCE gesendet wird. Sie können jedoch als Administrator auf dem Server einen Benutzer definieren, der dem kurzen DCE-Namen entspricht, damit die Gruppenliste außerhalb der Authentifizierungszeit unterstützt wird.

## **KERBEROS**

Wird verwendet, wenn sowohl der DB2-Client als auch der Server unter Betriebssystemen installiert sind, die das Kerberos-Sicherheitsprotokoll unterstützen. Das Kerberos-Sicherheitsprotokoll führt die Authentifizierung mit Hilfe von Services anderer Hersteller aus und verwendet ein konventionelles Verschlüsselungsverfahren, um einen gemeinsam benutzten, geheimen Schlüssel zu erstellen. Dieser Schlüssel wird als Identitätsnachweis für den Benutzer definiert und zur Prüfung der Identität von Benutzern während aller Anforderungen für lokale oder Netzwerkservices verwendet. Der Schlüssel eliminiert die Notwendigkeit, den Benutzernamen sowie das zugehörige Kennwort unverschlüsselt über das Netz zu übertragen. Mit dem Kerberos-Sicherheitsprotokoll kann eine Einzelanmeldung an einem fernen DB2-Server durchgeführt werden.

## **KRB\_SERVER\_ENCRYPT**

Gibt an, daß der Server KERBEROS-Authentifizierungen oder verschlüsselte SERVER-Authentifizierungsschemata annimmt. Wenn als Client-Authentifizierung KERBEROS angegeben wurde, wird der Client mit Hilfe des Kerberos-Sicherheitssystems authentifiziert. Wurde als Client-Authentifizierung nicht KERBEROS angegeben, entspricht die Authentifizierungsart des Systems der Einstellung SERVER\_ENCRYPT.

**Anmerkung:** Die Kerberos-Authentifizierungsarten werden nur auf Clients und Servern unterstützt, die unter Windows 2000 ausgeführt werden.

### **Anmerkungen:**

1. Die von Ihnen ausgewählte Authentifizierungsart ist nur wichtig, wenn ferne Datenbank-Clients auf die Datenbank zugreifen oder wenn Sie Funktionen für zusammengeschlossene Datenbanken verwenden. Für Benutzer, die über lokale Clients auf die Datenbank zugreifen, wird die Authentifizierung immer auf dem System durchgeführt, auf dem sich die Datenbank befindet. Eine Ausnahme kann vorkommen, wenn DCE-Sicherheitsservices verwendet werden. Weitere Informationen zur Unterstützung und Verwendung ferner Clients finden Sie im Handbuch *Einstieg*.
2. Sperren Sie sich nicht versehentlich von Ihrem Exemplar aus, wenn Sie Berechtigungsinformationen ändern, da der Zugriff auf die Konfigurationsdatei selbst durch Informationen in der Konfigurationsdatei geschützt ist.

Mit den folgenden Parametern in der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers wird der Zugriff auf das Exemplar gesteuert:

- AUTHENTICATION \*
- SYSADM\_GROUP \*
- TRUST\_ALLCLNTS
- TRUST\_CLNTAUTH
- SYSCTRL\_GROUP
- SYSMaint\_GROUP

\* kennzeichnet die beiden wichtigsten Parameter, die am ehesten Probleme verursachen könnten.

Es gibt einige Maßnahmen, um dies zu verhindern: Wenn Sie sich versehentlich aus dem DB2-System aussperren, gibt es auf allen Plattformen eine Sicherheitsoption, die Ihnen ermöglicht, die normalen DB2-Sicherheitsprüfungen außer Kraft zu setzen, um die Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers mit Hilfe eines Sicherheitsbenutzers des lokalen Betriebssystems mit hohen Zugriffsrechten zu aktualisieren. Dieser Benutzer hat **immer** das Zugriffsrecht zur Aktualisierung der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers und kann daher das Problem beheben. Diese Umgehung der Sicherheit ist jedoch auf eine lokale Aktualisierung der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers beschränkt. Sie können einen Sicherheitsbenutzer nicht fern oder für irgendeinen anderen DB2-Befehl verwenden. Dieser Benutzer mit Sonderberechtigung wird folgendermaßen identifiziert:

- UNIX-Plattformen: der Exemplareigner
  - NT-Plattform: eine zur lokalen Gruppe der Administratoren gehörende Person
  - OS/2-Plattform: ein UPM-Administrator
  - Andere Plattformen: Da es auf anderen Plattformen keine lokale Sicherheit gibt, bestehen alle Benutzer die lokale Sicherheitsprüfung ohnehin.
3. Weitere Informationen zu Windows NT Security finden Sie im „Anhang E. Arbeitsweise von DB2 für Windows NT mit der Windows NT-Sicherheit“ auf Seite 505.

---

## Überlegungen zur Authentifizierung für ferne Clients

Bei der Katalogisierung einer Datenbank für den fernen Zugriff, kann die Authentifizierungsart im Datenbankverzeichniseintrag angegeben werden.

Für Datenbanken, auf die über DB2 Connect zugegriffen wird, gilt: Wenn kein Wert angegeben ist, wird die Authentifizierungsart SERVER angenommen.

Für Datenbanken, auf die fern zugegriffen wird, aber nicht mit Hilfe von DB2 Connect, ist die Authentifizierungsart nicht erforderlich. Wenn sie aber nicht angegeben ist, muß der Client zuerst mit dem Server in Verbindung treten, um den Wert abzurufen, bevor der Prozeß der Authentifizierung beginnen kann. Wenn sie angegeben ist, kann die Authentifizierung unverzüglich beginnen, vorausgesetzt, der angegebene Wert mit dem Wert auf dem Server überein. Wenn keine Übereinstimmung festgestellt wird, versucht DB2 eine Behebung, wodurch mehr Übertragungen zum Ausgleichen des Unterschieds entstehen bzw. ein Fehler, wenn DB2 nicht beheben kann. Im Fall einer fehlenden Übereinstimmung wird angenommen, daß der Wert auf dem Server korrekt ist.

---

## Überlegungen zu partitionierten Datenbanken

In einer partitionierten Datenbank muß jede Partition der Datenbank über dieselbe Menge definierter Benutzer und Gruppen verfügen. Wenn die Definitionen nicht übereinstimmen, kann der Benutzer in verschiedenen Partitionen zu verschiedenen Operationen berechtigt sein. Konsistenz über alle Partitionen hinweg ist zu empfehlen.

---

## Verwenden von DCE-Sicherheitsservices zur Überprüfung von Benutzern

Im Hinblick auf die Sicherheit für Ihre verteilte Datenbankumgebung sind die DCE-Sicherheitsservices (DCE - Distributed Computing Environment Security Services) eine gute Wahl, da DCE folgende Funktionen bereitstellt:

- Zentralisierte Verwaltung von Benutzern und Kennwörtern
- Keine Übertragung von Kennwörtern und Benutzer-IDs im Klartext
- Eine einzige Anmeldung für Benutzer

DB2 unterstützt DCE-Standardanmeldekontexte (Default Login Contexts), Verbindungsanmeldekontexte (Connection Login Contexts) und delegierte Kontexte (Delegated Contexts). Ein *Standardanmeldekontext* wird eingerichtet, wenn ein Benutzer den Befehl `dce_login` auf einem Client ausführt. Nachfolgende DB2-Befehle haben Zugriff auf diesen Kontext und können Benutzerauthentifizierungen ohne weitere Beteiligung des Benutzers (d. h., ohne daß der Benutzer eine Benutzer-ID oder ein Kennwort angeben muß) durchführen. Ein *Verbindungsanmeldekontext* wird für eine DB2-Sitzung mit Hilfe der Benutzer-ID und dem Kennwort eingerichtet, die im Befehl `CONNECT` oder `ATTACH` mit Klausel `USER/USING` angegeben wurden. Ein *delegierter Anmeldekontext* kommt zustande, wenn ein DB2-Client als Teil einer DCE-Server-Anwendung verwendet wird. Die DCE-Server-Anwendung (die auch ein DB2-Client ist) empfängt Anforderungen von einer DCE-Client-Anwendung, von der die ursprüngliche Identität des Benutzers definiert wird. Vorausgesetzt, der DCE-Client und der DCE-Server sind korrekt konfiguriert, um dem DCE-Server die Stellvertreterfunktion für den DCE-Client zu ermöglichen, emp-

fängt DB2 das Stellvertreter-Token und leitet es an den DB2-Server weiter. Dadurch kann der DB2-Server zur Verarbeitung der Anforderungen die ursprüngliche Identität des DCE-Client verwenden und muß nicht die Identität des DCE-Servers verwenden. Informationen, wie ein delegierter Anmeldkontext eingerichtet werden kann, können der DCE-Dokumentation für Ihre Plattform entnommen werden.

**Anmerkung:** Es gibt mehrere Lieferantenprodukte, die DCE unterstützen. Für einen reibungslosen Betrieb von DB2 UDB für Windows NT mit dem DCE-Produkt von IBM im Bereich der Sicherheitsservices wurden zwei neue DLL-Dateien zur Verfügung gestellt: `db2dces.ibm` und `db2dcec.ibm`. (Diese DLL-Dateien sind nur für Windows NT gültig.) Wenn Sie das DCE-Produkt von IBM für Sicherheitsservices erwerben und verwenden, müssen diese beiden Dateien entsprechend nach `db2dces.dll` bzw. `db2dcec.dll` kopiert werden. Wenn Sie das DCE-Produkt eines anderen Lieferanten erwägen, wenden Sie sich an die Serviceorganisation des Lieferanten und an die Serviceorganisation von DB2 UDB, um zu ermitteln, ob die DCE-Implementierung des Lieferanten für alle Sicherheitsservices mit DB2 UDB funktioniert.

## Einrichten eines DB2-Benutzers für DCE

Benutzer müssen in der DCE-Registrierdatenbank (Distributed Computing Environment Registry) registriert werden und über korrekte Attribute verfügen, bevor sie mit DB2 verwendet werden können. In der entsprechenden plattformspezifischen DCE-Dokumentation finden Sie Informationen zur Erstellung eines DCE-Principal.

Jeder DB2-Benutzer, der einen Server mit DCE-Authentifizierung verwenden will, muß einen DCE-Principal und einen Benutzereintrag in der DCE-Registrierdatenbank mit der Markierung CLIENT definiert haben. Dieser Principal muß außerdem einen Eintrag in seinem Abschnitt für die erweiterten Registrierungsattribute (ERA - Extended Registry Attributes) haben, der angibt, welcher Berechtigungsname für diesen Principal verwendet wird, wenn er die Verbindung zu einem bestimmten Server mit DCE-Authentifizierung herstellt.

Es kann auch wünschenswert sein, Benutzer-Principals als Mitglieder von Gruppen zu definieren, um in der Datenbank Gruppenzugriffsrechte zu verwenden. Ähnliche Informationen im Gruppen-ERA ordnen dem Gruppennamen einen DB2-Berechtigungsnamen zu. Der Berechtigungsname ist ein sekundärer Berechtigungsname, jedoch gelten dieselben Einschränkungen. Bitte entnehmen Sie Ihrer DCE-Dokumentation die weiteren Informationen zur Erstellung von Gruppen und zum Hinzufügen von Mitgliedern.

Die Informationen im ERA ordnen einen DCE-Principal eines Benutzers oder einen Gruppennamen einem DB2-Berechtigungsnamen für einen bestimmten DCE-Principal-Namen eines Servers zu. Zur Verwendung eines ERA muß ein ERA-Schema definiert werden, das das Format dieses Attributs angibt. Dies muß einmal für jede DCE-Zelle ausgeführt werden und kann durch die Ausführung der folgenden Schritte erfolgen:

1. Melden Sie sich bei DCE als gültiger DCE-Administrator an.
2. Rufen Sie `dcecp` auf und geben Sie folgendes ein:

```
> xattrschema create ./:/sec/xattrschema/db2map \  
> -aclmgr {{principal r m r m } {group r m r m }} \  
> -annotation {Schema entry for DB2 database access} \  
> -encoding stringarray \  
> -multivalued no \  
> -uuid 1cbe84ca-9df3-11cf-84cd-02608c2cd17b
```

Dadurch wird das ERA (Extended Registry Attribute) `db2map` erstellt.

Zum Anzeigen dieser Zuordnung geben Sie den folgenden Befehl in die `dcecp`-Eingabeaufforderung ein:

```
> xattrschema show ./:/sec/xattrschema/db2map
```

Es wird folgendes angezeigt:

```
{axlmg  
  {{principal {{query r} {update m} {test r} {delete m}}}  
   {group      {{query r} {update m} {test r} {delete m}}}}}  
{annotation {Schema entry for DB2 database access}}  
{applydefs no}  
{intercell rejects}  
{multivalued no}  
{reserved no}  
{scope {}}  
{trigbind {}}  
{trigtype none}  
{unique no}  
{uuid 1cbe84ca-9df3-11cf-84cd-02608c2cd17b}
```

**Anmerkung:** Einschränkungen für den Inhalt des Berechtigungsnamens im ERA werden von DCE nicht umgesetzt. Wenn einem DCE-Principal oder einer DCE-Gruppe ein ungültiger Berechtigungsname gegeben wird, entsteht ein Fehler, wenn von DB2 der Versuch unternommen wird, diesen Benutzer zu überprüfen. (Beachten Sie, daß die Authentifizierung bei den Befehlen `CONNECT`, `ATTACH`, `DB2START` bzw. bei jeder anderen Operation stattfinden kann, bei der eine Authentifizierung erforderlich ist.) Es ist außerdem sehr zu empfehlen, bei der Zuweisung von Berechtigungsnamen für DCE-Prinzips sicherzustellen, daß die Namen eins-zu-eins und eindeutig zugewiesen werden. DCE überprüft diese Bedingungen nicht.

Wenn ein DB2-Client auf einen DB2 Universal Database-Server zugreifen soll, müssen nach Ihrer Registrierung als DCE-Principals die ERA-Informationen hinzugefügt werden, um die Zuordnung zwischen Principal-Name und Berechtigungsname herzustellen. Dies muß für jeden Benutzer bzw. jede Gruppe einmal ausgeführt werden und kann durch Ausführen der folgenden Schritte erfolgen:

- Melden Sie sich bei DCE als gültiger DCE-Administrator an.
- Rufen Sie `dcecp` auf, und geben Sie in der Eingabeaufforderung folgendes ein:

```
> principal modify principal_name \  
> -add {db2map map_1 map_2...map_n}
```

Dabei verwendet `map_n` folgendes Format:

```
DCE_server_principal,DB2_authid
```

Hierbei ist `DCE_server_principal` ein gültiger DCE-Principal-Name für einen DB2 UDB-Server (oder das Platzhalterzeichen `*`, mit dem angezeigt wird, daß diese Zuordnung für einen beliebigen DB2-Server gültig ist, der nicht bereits in einem anderen Eintrag `map_n` angegeben ist) und `DB2_authid` ein gültiger DB2-Berechtigungsname.

Wenn eine DCE-Gruppe für ein DCE-Principal verwendet wird, muß sie auch einer DB2-Berechtigungs-ID (`authid`) zugeordnet sein, die über die korrekte Berechtigung verfügt, wie `SYSADM` oder `SYSCTRL`.

Beachten Sie, daß die Berechtigungskennung (`authid`) die im DCE-Schema angegeben wird, das für die Zuordnung eines DCE-Principal-Namens zu einer DB2-Berechtigungs-ID (`authid`) verwendet wird, in Großbuchstaben angegeben werden *muß*. Die Verwendung von Kleinbuchstaben oder gemischter Groß-/Kleinschreibung der Berechtigungs-ID (`authid`) führt zu einem Fehler.

## Einrichten eines DB2-Servers zur Verwendung von DCE

Server müssen in der DCE-Registrierdatenbank (Distributed Computing Environment Registry) als Principals registriert werden und über korrekte Attribute verfügen, bevor sie mit DB2 verwendet werden können. In der entsprechenden plattformspezifischen DCE-Dokumentation finden Sie Informationen zur Erstellung eines DCE-Server-Principal.

Der DCE-Sicherheits-Client-Laufzeitcode muß installiert sein und für das Server-Exemplar zugänglich sein.

Jeder DB2-Server, der DCE zur Authentifizierung verwenden will, muß sich bei DCE zum Zeitpunkt der Ausführung von `DB2START` registrieren. Damit dies nicht manuell geschehen muß, stellt DCE eine Methode zur Verfügung, mit der ein Server die Informationen zur eigenen Benutzer-ID und zum eige-

nen Kennwort (Schlüssel) in einer speziellen Datei verwaltet, die als *Chiffrierschlüsseldatei* (Keytab File) bezeichnet wird. Bei Ausführung von DB2START liest DB2 die Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers und ruft die Authentifizierungsart für das Exemplar ab. Wenn DB2 feststellt, daß die Authentifizierungsart DCE ist, werden vom DB2-Server DCE-Aufrufe abgesetzt, um die Informationen aus der Chiffrierschlüsseldatei abzurufen. Mit diesen abgerufenen Informationen wird der Server bei DCE registriert. Diese Registrierung ermöglicht es dem Server, DCE-Token von DCE-Clients zu empfangen und sie zur Überprüfung dieser Benutzer zu verwenden.

Der Exemplaradministrator muß die Chiffrierschlüsseldatei (Keytab File) für das Exemplar mit Hilfe von DCE-Befehlen erstellen. Detaillierte Informationen zur Erstellung einer Chiffrierschlüsseldatei finden Sie in der DCE-Dokumentation für Ihre Plattform. Lesen Sie in diesem Dokument die Einzelangaben zur Chiffrierschlüsseldatei (Keytab File) und zu den Befehlen *dcecp keytab* und *rgy\_edit*. Die DB2-Chiffrierschlüsseldatei muß den Namen *keytab.db2* erhalten und sich im Unterverzeichnis *security* des Verzeichnisses *sql1ib* für das Exemplar befinden. (Auf Intel-Betriebssystemen muß sich die Datei im Unterverzeichnis *security* des durch *INSTANCENAME* definierten Unterverzeichnisses im Verzeichnis *sql1ib* befinden. *INSTANCENAME* ist der Exemplarname der Datenbank, mit der Sie arbeiten.) Sie sollte nur einen Eintrag für den Server-Principal für das angegebene Exemplar enthalten. Alle weiteren Einträge führen bei der Ausführung von DB2START zu einem Fehler. Auf UNIX-Plattformen muß diese Datei mit Dateizugriffsrechten geschützt werden, so daß nur der Exemplareigner Schreib-/Lesezugriffsrechte besitzt.

Es folgt ein Beispiel für die Erstellung der Chiffrierschlüsseldatei:

- Melden Sie sich bei DCE als gültiger DCE-Benutzer an.
- Rufen Sie *rgy\_edit* auf, und geben Sie folgendes in die Eingabeaufforderung ein:

```
> ktadd -p principal_name -pw principal_password \  
> -f keytab.db2
```

Damit DB2 nach erfolgreicher DCE-Konfiguration mit der DCE-Authentifizierung gestartet wird, muß DB2 angewiesen werden, die DCE-Authentifizierung zu verwenden, indem die Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers durch Angeben der Authentifizierungsart „DCE“ aktualisiert wird. Dies geschieht durch Eingabe des folgenden CLP-Befehls:

```
db2 update database manager configuration using authentication DCE  
sysadm_group DCE_group_name
```

Führen Sie anschließend den Befehl *dce\_login* für einen gültigen DB2-DCE-Benutzer aus, der über die Berechtigung *SYSADM* verfügt, und setzen Sie DB2START ab.

**Anmerkung:** Bevor Sie DB2 mit DCE-Authentifizierung starten, stellen Sie sicher, daß Sie einen DCE-Benutzer-Principal für die Verwendung als Ihr SYSADM für das Exemplar definiert haben, so daß Sie eine gültige DCE-Benutzer-ID haben, von der aus Sie das Exemplar starten, stoppen und verwalten können. Anweisungen hierzu finden Sie in „Einrichten eines DB2-Benutzers für DCE“ auf Seite 255.

Stellen Sie über diese Anweisungen hinaus sicher, daß der erstellte Principal ein Mitglied der Gruppe SYSADM\_GROUP für dieses Exemplar ist. Standardmäßig lautet dieser Gruppenname DB2ADMIN für die DCE-Authentifizierung, wenn keine Gruppe explizit angegeben ist (d. h., wenn SYSADM\_GROUP gleich null ist), jedoch kann er aktualisiert werden, bevor die Authentifizierungsart für das Exemplar in einen Gruppennamen (Berechtigungsnamen) Ihrer Wahl geändert wird. Die von Ihnen ausgewählte DCE-Gruppe muß ein definiertes ERA (Extended Registry Attribute) haben, das ihr den angegebenen Berechtigungsnamen für die Gruppe SYSADM\_GROUP zuordnet.

Eine der Funktionen des DB2-Verwaltungs-Servers ist das Starten von DB2-Exemplaren. Bei AUTHENTICATION = DCE muß der DCE-Principal, der in der DB2-Chiffrierschlüsseldatei für das Exemplar verwendet wird, eine gültige Zuordnung von DCE-Principal zur DB2-Berechtigungs-ID (authid) haben. Diese Zuordnung ist für den DB2-Verwaltungs-Server erforderlich, damit er das DB2-Exemplar starten kann. Die gültige Zuordnung ermöglicht dieser ID, sowohl als Client als auch als Server zu fungieren.

### **Einrichten eines DB2-Client-Exemplars zur Verwendung von DCE**

Ein Nur-Client-Exemplar kann zur Verwendung der DCE-Authentifizierung für lokale Operationen eingerichtet werden, indem die Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers aktualisiert und die Authentifizierungsart auf den Wert DCE gesetzt wird. Eine Chiffrierschlüsseldatei ist für ein Nur-Client-Exemplar nicht erforderlich, da es keinen Server gibt, der sich bei DCE registrieren muß. Im allgemeinen ist es nicht empfehlenswert (oder erforderlich), daß ein Nur-Client-Exemplar von DB2 die DCE-Authentifizierung verwendet. Sie wird jedoch unterstützt.

Ein Client, der auf eine ferne Datenbank mit DCE-Sicherheit zugreifen will, muß Zugriff auf das entsprechende DCE-Sicherheitsprodukt haben. Der Client kann wahlfrei die Authentifizierungsart für die Zieldatenbank im Datenbankverzeichnis katalogisieren. Wenn der Client die DCE-Authentifizierung angibt, muß auch der vollständig qualifizierte DCE-Server-Principal-Name angegeben

werden. Wenn DCE-Authentifizierung im Verzeichnis nicht definiert wird, werden die Informationen zur Authentifizierung und zum Principal vom Server bei Ausführung von CONNECT abgerufen.

## **DB2-Einschränkungen bei der Verwendung der DCE-Sicherheit**

Die Verwendung der DCE-Authentifizierung führt zu Einschränkungen bei bestimmten SQL-Funktionen, die von DB2 zur Verfügung gestellt werden und die Unterstützung von Gruppen betreffen. Folgende Einschränkungen sind bei Verwendung der DCE-Authentifizierung zu beachten:

1. Bei der Verwendung der Anweisungen GRANT und REVOKE **müssen** die Schlüsselwörter USER und GROUP zur Qualifikation des angegebenen Berechtigungsnamens angegeben werden. Ansonsten wird ein Fehler gemeldet.
2. Bei der Verwendung der Klausel AUTHORIZATION der Anweisung CREATE SCHEMA wird die Gruppenzugehörigkeit des angegebenen Berechtigungsnamens bei der Auswertung der Berechtigungen zur Ausführung der Anweisungen, die dieser Klausel folgen, **nicht** berücksichtigt. Dies kann zu einem Berechtigungsfehler während der Ausführung der Anweisung CREATE SCHEMA führen.
3. Wenn ein Paket von einem anderen Benutzer als dem ursprünglichen Binder des Pakets erneut gebunden wird, werden die Zugriffsrechte des ursprünglichen Binders erneut ausgewertet. In diesem Fall wird eine Gruppenzugehörigkeit des ursprünglichen Binders bei der Neuauswertung der Zugriffsrechte nicht berücksichtigt. Dies kann zu einem Berechtigungsfehler beim erneuten Binden führen.

Die DCE-Authentifizierung, wie sie von DB2 durchgeführt wird, arbeitet mit dem Fluß von DCE-Tickets, die mit Hilfe der GSSAPI-Schnittstelle (OSF DCE Generic Security Services Application Programming Interface) abgerufen werden. Sämtliche Authentifizierung für DCE-Sicherheit findet auf der Datenbankprotokollebene statt. Bestimmte Kommunikationseinrichtungen bieten eventuell eine zusätzliche Sicherheit für die Übertragungsebene, die nicht unbedingt in DCE integriert ist. In den Fällen, in denen die Authentifizierung auf Übertragungsebene vollständig unabhängig von der Authentifizierung auf der Datenbankprotokollebene erfolgen kann, gibt es keine Einschränkungen. Jedoch müssen die Kriterien sowohl der Authentifizierung auf Datenbankprotokollebene als auch der auf Übertragungsebene erfüllt werden, bevor eine Verbindung erfolgreich hergestellt werden kann. In Fällen, in denen die Funktionen zur Authentifizierung auf Datenbankprotokollebene und auf Übertragungsprotokollebene interagieren, kann ihre Verwendung eingeschränkt sein, wenn einige Kombinationen zu einer Sicherheitsbeeinträchtigung führen.

Die DCE-Authentifizierung kann in Verbindung mit der TCPIP-SOCKS-Unterstützung verwendet werden. Die beiden Sicherheitseinrichtungen arbeiten jedoch unabhängig voneinander. Dies kann bedeuten, daß der Benutzer

nicht nur einen gültigen DCE-Anmeldekontext angeben muß, sondern auch mit einer Benutzer-ID des lokalen Betriebssystems angemeldet sein muß, die die Kriterien des SOCKS-Servers erfüllt.

Die DCE-Authentifizierung kann in Verbindung mit benannten NT-Pipes (NT Named Pipes) verwendet werden. Die beiden Sicherheitseinrichtungen arbeiten jedoch unabhängig voneinander. Der Benutzer muß nicht nur einen gültigen DCE-Anmeldekontext angeben, sondern auch mit einer Benutzer-ID an der NT-Domäne angemeldet sein, die die Kriterien der Unterstützung der benannten NT-Pipes erfüllt.

Zur Vermeidung einer möglichen Verwirrung, wenn sowohl DCE-Principals als auch Benutzer-IDs des lokalen Betriebssystems zur Authentifizierung herangezogen werden, wie in den beiden obigen Beispielen, kann eine integrierte DCE-Anmeldung verwendet werden. In diesem Fall wird der Benutzer bei der Anmeldung an einem System außerdem automatisch in den entsprechenden DCE-Principal angemeldet. In der DCE-Dokumentation für Ihre Plattform finden Sie Informationen zur Verwendung dieser Einrichtung, wenn sie unterstützt wird. Beachten Sie, daß bei diesem Verfahren derselbe Name für den DCE-Principal und die ID des lokalen Betriebssystems verwendet wird. Dies bedeutet u. U., daß derselbe Wert, der im verschlüsselten DCE-Ticket enthalten ist, auch unverschlüsselt über die Leitung der Übertragungsebene geht.

Die DCE-Authentifizierung kann nur mit der APPC-Kommunikation verwendet werden, wenn der Parameter SECURITY auf den Wert NONE gesetzt ist. Der Grund dafür ist, daß die Möglichkeit ausgeschaltet werden soll, daß ein unverschlüsselter Principal und/oder ein Kennwort auf der Übertragungsebene gesendet wird, während ein verschlüsseltes DCE-Token für denselben Principal auf der Datenbankprotokollebene verwendet wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird die DCE-Sicherheit auf der APPC-Ebene nicht unterstützt.

---

## Authentifizierungsverarbeitung in zusammengeschlossenen Datenbanken

Wenn die Installationsfunktion für verteilte Verknüpfungen (Distributed Join) installiert ist und wenn die Konfigurationsvariable *federated* für den Datenbankmanager auf YES gesetzt ist, wird das DB2-System als System zusammengeschlossener Datenbanken betrieben. Die Einstellungen zur Datenbankauthentifizierung unterscheiden sich in einem System zusammengeschlossener Datenbanken geringfügig von Standarddefinitionen in DB2. Wichtig ist jedoch, daß Sie in einem System zusammengeschlossener Datenbanken die Authentifizierungsanforderungen für die Datenquellen berücksichtigen müssen. Allgemein werden Datenquellen (DB2, Oracle, DB2 für OS/390 usw.) so definiert, daß für sie eine Authentifizierung erforderlich ist. Dies bedeutet, daß Sie sicherstellen müssen, daß die IDs und Kennwörter, falls erforderlich,

an die Datenquellen gesendet werden können. DB2 bietet mehrere Möglichkeiten zur Authentifizierung bei den Datenquellen. Diese werden im folgenden Abschnitt erläutert.

## Authentifizierungseinstellungen

### SERVER

Gibt an, daß Clients, die mit DB2 eine Verbindung herstellen, eine Benutzer-ID und ein Kennwort senden, um auf DB2 zuzugreifen. Dazu ist eine Benutzer-ID und ein Kennwort zur Übertragung an die Datenquellen verfügbar. Sie steuern mit Server-Optionen und Benutzerzuordnungen, was an die Datenquellen tatsächlich übertragen wird. Die Authentifizierungsdaten sind jedoch zur Übertragung an die Datenquelle verfügbar.

### CLIENT

Gibt an, daß die Authentifizierung mit Hilfe der Sicherheitseinrichtungen des Betriebssystems in der Datenbankpartition erfolgt, in der die Anwendung aufgerufen wird. Zur direkten Übertragung an die Datenquellen sind keine Kennwörter verfügbar. Wenn in diesem Fall eine Datenquelle die Authentifizierung erfordert, müssen Sie eine oder mehrere Benutzerzuordnungen erstellen. Außerdem müssen Sie sicherstellen, daß die Server-Optionen korrekt definiert sind, damit die richtige Benutzer-ID und das richtige Kennwort an die Datenquelle übertragen wird.

Gehen Sie sehr sorgfältig vor, wenn Sie die Authentifizierung CLIENT verwenden. Ziehen Sie diese Authentifizierungsart nur für sichere Netzwerke in Betracht. Ein Benutzer besitzt unter den folgenden Bedingungen die Berechtigung SYSADM für eine zusammengeschlossene Datenbank:

- Die Authentifizierung ist auf CLIENT gesetzt.
- Der Benutzer besitzt auf dem Client den Status Root.
- Der Benutzer kennt den Berechtigungsnamen für SYSADM.
- Der Benutzer definiert auf dem Client einen Berechtigungsnamen, der SYSADM für DB2 entspricht.

**DCS** Gibt an, daß die Authentifizierung an der Datenquelle stattfindet, und nicht in DB2. In diesem Fall wird die Standardauthentifizierung von DB2 umgangen. Benutzer-IDs und Kennwörter werden direkt an die Datenquellen übergeben, wobei die Server-Einstellungen maßgebend sind. Die Authentifizierung erfolgt nur bei den Datenquellen Oracle oder der DB2-Produktfamilie.

Seien Sie vorsichtig mit der Einstellung DCS für die Authentifizierung. Weder beim Client noch in DB2 findet eine Authentifizierung statt. Alle Benutzer, die den Authentifizierungsnamen SYSADM ken-

nen, können die Berechtigung SYSADM für den Server einer zusammengesetzten Datenbank erhalten.

**DCE** Wenn die Authentifizierung auf DCE gesetzt ist, ist zur Übertragung an die Datenquellen nur eine Benutzer-ID verfügbar. Ein Kennwort ist nicht verfügbar. Wenn eine Datenquelle die Authentifizierungsverarbeitung erfordert (Benutzer-ID und Kennwort), müssen Sie eine Benutzerzuordnung definieren, mit der ein Kennwort und möglicherweise auch eine Benutzer-ID an die Datenquelle übertragen wird. Wenn an der Datenquelle die DB2-Verbindung als gesichert gilt, sind keine Benutzerzuordnungen erforderlich, da die vom externen Sicherheitssystem gesendete ID an die Datenquelle übergeben werden kann.

Es sind weitere DB2-Authentifizierungseinstellungen möglich, bei denen einige in DB2 ein Kennwort zur Übertragung an die Datenquellen verfügbar machen. Wenn die Einstellungen von DB2 und der Client-Authentifizierung die Übertragung eines Kennworts an DB2 bewirken, ist dieses Kennwort für eine weitere Authentifizierungsverarbeitung an den Datenquellen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in Tabelle 4 auf Seite 250.

## **Übergeben von IDs und Kennwörtern an Datenquellen**

Zur Steuerung der Übertragung von Authentifizierungsdaten an Datenquellen gibt es die folgenden Methoden: DB2-Authentifizierungseinstellungen, Benutzerzuordnungen, Server-Optionen und APPC-Sicherheitseinstellungen. Diese werden im folgenden erläutert.

### **Authentifizierungseinstellungen**

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie sich Authentifizierungseinstellungen auf die globale Authentifizierungsverarbeitung innerhalb eines Systems zusammengesetzter Datenbanken auswirkt. Weitere Informationen zu den Definitionen für Authentifizierungseinstellungen finden Sie im vorhergehenden Abschnitt „Authentifizierungseinstellungen“ auf Seite 262. Wenn z. B. die DB2-Authentifizierung auf SERVER oder DCS gesetzt ist, sind zur Herstellung einer Verbindung eine Benutzer-ID und ein Kennwort erforderlich. Deshalb ist eine Benutzer-ID und ein Kennwort zur Übertragung an die Datenquellen verfügbar. Wenn die Authentifizierung auf DCE oder CLIENT gesetzt ist und auf dem DB2-System keine Authentifizierung erfolgt, ist zur Übertragung an die Datenquellen nur eine Benutzer-ID verfügbar. Wenn die Authentifizierungsverarbeitung an der Datenquelle ein Kennwort oder möglicherweise eine andere Benutzer-ID oder ein anderes Kennwort erfordert, müssen Sie eine Benutzerzuordnung erstellen. Wenn die Authentifizierung auf CLIENT und der Parameter *trust\_clntauth* auf SERVER gesetzt ist, ist es möglich, daß ein Kennwort an DB2 gesendet wird und dieses zur Übertragung an Datenquellen verfügbar ist.

## **Benutzerzuordnungen**

DB2 kann entweder den Berechtigungsnamen, der zur Herstellung der Verbindung mit DB2 verwendet wird, oder einen Berechtigungsnamen, der in DB2 definiert ist, senden. In Benutzerzuordnungen werden die Berechtigungsnamen gespeichert, die in DB2 definiert sind. Diese werden mit der Anweisung `CREATE USER MAPPING` erstellt.

Benutzerzuordnungen sind flexibel: Sie können eine ID einer neuen ID und einem Kennwort oder nur einem Kennwort zuordnen. Sie können damit fehlende Daten angeben oder IDs und Kennwörter so ändern, daß die Daten von der Datenquelle angenommen werden.

Wenn Sie eine Benutzerzuordnung erstellen oder ändern wollen, müssen Sie die Berechtigung `SYSADM` oder `DBADM` besitzen, oder Ihre Authentifizierungs-ID muß dem Berechtigungsnamen entsprechen, der für die Anweisung angegeben wurde.

Mit der folgenden Anweisung können Sie z. B. eine Benutzerzuordnung erstellen:

```
CREATE USER MAPPING FOR "SHAWN" SERVER DB21 OPTIONS (REMOTE_AUTHID "SHAWNBCA",  
    REMOTE_PASSWORD "MAPLELEAF")
```

Dabei gilt folgendes: Eine DB2-Authentifizierungs-ID (SHAWN) wird der fernen ID SHAWNBCA und dem fernen Kennwort MAPLELEAF für einen Server mit dem Namen DB21 zugeordnet.

Wenn der einzige Unterschied zwischen dem Berechtigungsnamen (oder dem Kennwort) in DB2 und dem Berechtigungsnamen (oder dem Kennwort) an der Datenquelle in der Groß-/Kleinschreibung der übergebenen Zeichenfolge besteht, können Sie bei Bedarf mit Hilfe von Server-Optionen die Groß-/Kleinschreibung in die gewünschte Schreibung umwandeln, statt neue IDs und Kennwörter zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie in „Server-Optionen“.

Wenn die Authentifizierungseinstellung `DCE` lautet und für eine Datenquelle die Authentifizierungsverarbeitung erforderlich ist (wenn ein Kennwort erwartet wird), müssen Sie eine Benutzerzuordnung erstellen. DB2 übergibt nur die `DCE`-Benutzer-ID an Datenquellen. Dieser Benutzer-ID muß ein Kennwort zugeordnet werden, das anschließend an die Datenquelle gesendet wird.

## **Server-Optionen**

Mit Server-Optionen kann die Authentifizierung global unterstützt werden. Damit können Sie angeben, ob Kennwörter an die Datenquellen übergeben werden (typischerweise ja) und ob Benutzer-IDs und Kennwörter in Groß-

schreibung oder Kleinschreibung umgewandelt werden müssen. Die Server-Optionen werden mit den Anweisungen CREATE SERVER, ALTER SERVER und SET SERVER OPTION eingestellt.

Weitere Informationen zu Server-Optionen, die die Authentifizierungsverarbeitung betreffen, werden im folgenden Abschnitt erläutert. Eine vollständigere Liste der Server-Optionen finden Sie in „Vereinfachen der Datenquellendefinitionen und der Authentifizierungsverarbeitung durch Server-Optionen“ auf Seite 170.

**Server-Option für das Kennwort:** Der Standardwert für *password* ist *Y*. Damit werden Kennwörter an Datenquellen gesendet. In allen Fällen, in denen eine Datenquelle eine Authentifizierung ausführt und kein verschlüsseltes Kennwort erwartet, können Sie den Wert *Y* für diesen Parameter beibehalten oder festlegen.

DB2 kann verschlüsselte Kennwörter übertragen. Wenn die Kennwörter in verschlüsselter Form an Datenquellen der DB2-Produktfamilie gesendet werden sollen können Sie die Server-Option *password* auf *ENCRYPTION* setzen. Wenn die Authentifizierungseinstellung in DB2 DCS\_ENCRYPT oder SERVER\_ENCRYPT lautet, sollten Sie *password* auf *ENCRYPTION* setzen.

Eine Benutzer-ID wird immer an die Datenquellen gesendet.

**Umsetzungsoptionen für ID und Kennwort:** Die Berechtigungsnamen und die Kennwörter müssen in bestimmten Fällen geändert werden. Unterschiedliche Datenquellen können hinsichtlich der Groß-/Kleinschreibung unterschiedliche Berechtigungsnamen und Kennwörter erfordern.

Für DB2 gibt es zwei Server-Optionen, mit denen Namensunterschiede aufgelöst werden können. Diese Parameter heißen **fold\_id** und **fold\_pw** und können wie folgt eingestellt werden:

- 'U' DB2 wandelt den Berechtigungsnamen oder das Kennwort in Großbuchstaben um, bevor es an die Datenquelle gesendet wird.
- 'N' DB2 wandelt den Berechtigungsnamen oder das Kennwort nicht um.
- 'L' DB2 wandelt den Berechtigungsnamen oder das Kennwort in Kleinbuchstaben um, bevor es an die Datenquelle gesendet wird.
- 'null' DB2 sendet den Berechtigungsnamen oder das Kennwort zuerst in Großbuchstaben. Wenn dies fehlschlägt, wandelt DB2 diese in Kleinbuchstaben um und sendet sie erneut.

Die Einstellung *null* mag nützlich erscheinen, da mit ihr viele Möglichkeiten abgedeckt werden. Unter dem Gesichtspunkt der Leistung ist es jedoch am besten, diese Parameter so einzustellen, daß die Herstellung einer Verbindung

nur einmal versucht wird. Wenn sowohl der Parameter *fold\_id* als auch *fold\_pw* auf *null* eingestellt sind, versucht DB2 möglicherweise viermal, den Berechtigungsnamen und das Kennwort zu senden:

1. Den Berechtigungsnamen und das Kennwort in Großbuchstaben
2. Den Berechtigungsnamen in Großbuchstaben und das Kennwort in Kleinbuchstaben
3. Den Berechtigungsnamen in Kleinbuchstaben und das Kennwort in Großbuchstaben
4. Den Berechtigungsnamen und das Kennwort in Kleinbuchstaben

### **APPC-Sicherheitseinstellungen**

Wenn Sie mit einer DRDA-Datenquelle über APPC eine Verbindung herstellen, für die eine Benutzer-ID und ein Kennwort erforderlich ist, oder wenn die Authentifizierungseinstellung DCS lautet und an einer DRDA-Datenquelle authentifiziert wird, muß die APPC-Sicherheitseinstellung für die Verbindung zwischen DB2 und dieser Datenquelle auf PROGRAM gesetzt sein.

### **Beispiel für eine Authentifizierung für ein System zusammengesetzter Datenbanken**

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht über die Authentifizierung und die Berechtigungsschritte für ein System zusammengesetzter Datenbanken. Eine Übersicht über die Datenbankauthentifizierung und die Berechtigungsverarbeitung ist in der Abb. 3 auf Seite 267 dargestellt.




Abbildung 3. Authentifizierungs- und Berechtigungsverarbeitung in einer zusammengeschlossenen Datenbank

In diesem Szenario stellt sich die Aufgabe, dem Benutzer DJINSTL eine UNION-Operation mit den zwei Kurznamen NN1 und NN2 zu ermöglichen. Die Kurznamen stellen zwei Tabellen dar. Die eine Datenquelle ist ein DB2 für OS/390-System, in dem DJINSTL eine andere Benutzer-ID und ein anderes Kennwort besitzt (siehe Abb. 3), und trägt den Namen MVS1. Zum Zugriff auf die Datenquelle MVS1 ist eine Benutzerzuordnung erforderlich. Die andere Datenquelle ist ein DB2-System, auf dem die ID und das Kennwort von DJINSTL gleich sind. Diese Datenquelle, die den Namen DJDB1 trägt, erfordert lediglich, daß die Benutzer-ID und das Kennwort in Großbuchstaben gesendet werden.

Die DB2-Authentifizierung ist auf SERVER gesetzt. DJINSTL greift von einem Windows NT-Client über eine TCP/IP-Verbindung auf DB2 zu. Die Verbindung von DB2 zu DB2 für OS/390 wird ebenfalls mit TCP/IP hergestellt. Der Name der zusammengeschlossenen Datenbank lautet DJDB1.

Zuerst müssen Sie sicherstellen, daß DB2 ein Kennwort erwartet und daß ein Kennwort gesendet wird. Stellen Sie außerdem sicher, daß die Authentifizierungsarten für den Client und den Server übereinstimmen. Sie können die Authentifizierungsart des DB2-Servers überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl absetzen:

## GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION

Diesen Befehl müssen Sie vom DB2-Server aus ausführen. Sie können die Authentifizierungsart des Clients überprüfen, indem Sie den folgenden Befehl absetzen:

```
LIST DATABASE DIRECTORY
```

Diesen Befehl müssen Sie vom Client aus ausführen. In beiden Fällen ist die Authentifizierung auf SERVER gesetzt. Wenn die Einstellung Client DCS oder CLIENT lautet, können Sie diese mit den Befehlen UNCATALOG DATABASE und CATALOG DATABASE ändern.

Danach müssen Sie sicherstellen, daß die Kennwörter an die Datenquellen gesendet werden. Nach dem Herstellen der Verbindung mit der zusammengesetzten Datenbank DJDB1 können Sie die folgenden Befehle absetzen:

```
ALTER SERVER MVS1 OPTIONS (SET <kennwort> 'Y')  
ALTER SERVER DB21 OPTIONS (SET <kennwort> 'Y')
```

Stellen Sie anschließend sicher, daß die Kennwörter in der richtigen Groß-/Kleinschreibung an die Datenquelle DB21 gesendet werden:

```
ALTER SERVER DB21 OPTIONS (ADD fo1d_id 'U')  
ALTER SERVER DB21 OPTIONS (ADD fo1d_pw 'U')
```

Im nächsten Schritt erteilen Sie Zugriffsrechte, mit denen der Benutzer DJINSTL auf die zusammengesetzte Datenbank DJDB1 zugreifen kann, und wählen Kurznamen aus:

```
GRANT CONNECT ON DATABASE DJDB1 TO DJINSTL;
```

Nun ordnen Sie die DB2-ID und das DB2-Kennwort von DJINSTL der richtigen Benutzer-ID und dem richtigen Kennwort für den MVS1-Server zu:

```
CREATE USER MAPPING FOR "DJINSTL" SERVER MVS1 OPTIONS (REMOTE_AUTHID "SHAWN",  
REMOTE_PASSWORD "MVS4YOU")
```

An dieser Stelle kann der DB2-Benutzer mit der Benutzer-ID DJINSTL Anforderungen an die Datenquellen senden. Möglicherweise sind weitere Schritte erforderlich, um auf Datenquellenobjekte zuzugreifen, auf die mit Kurznamen verwiesen wird. (Für Tabellen und Sichten, auf die mit Kurznamen verwiesen wird, sind normalerweise Zugriffsrechte erforderlich.)

---

## Zugriffsrechte und Berechtigungen

*Zugriffsrechte* ermöglichen Benutzern, Datenbankressourcen zu erstellen oder auf sie zuzugreifen. *Berechtigungsstufen* bieten eine Möglichkeit zum Gruppieren von Zugriffsrechten sowie von Pflege- und Dienstprogrammoperationen des Datenbankmanagers höherer Ebene. Diese Funktionen dienen zusammen zur Steuerung des Zugriffs auf den Datenbankmanager und seine Datenbank-

objekte. Benutzer können nur auf solche Objekte zugreifen, für die sie *berechtigt* sind, d. h., für die sie über das erforderliche Zugriffsrecht oder die erforderliche Berechtigungsstufe verfügen.

Es gibt die folgenden Berechtigungen:

- „Systemverwaltungsberechtigung (SYSADM)“ auf Seite 271
- „Datenbankadministratorberechtigung (DBADM)“ auf Seite 274
- „Systemsteuerungsberechtigung (SYSCTRL)“ auf Seite 272
- „Systempflegeberechtigung (SYSMAINT)“ auf Seite 273.

Es gibt die folgenden Arten von Zugriffsrechten:

- „Zugriffsrechte für Datenbanken“ auf Seite 275
- „Zugriffsrechte für Schemata“ auf Seite 277
- „Zugriffsrechte für Tabellenbereiche“ auf Seite 279
- „Zugriffsrechte für Tabellen und Sichten“ auf Seite 279
- „Zugriffsrechte für Kurznamen“ auf Seite 282
- „Zugriffsrechte auf Server“ auf Seite 283
- „Zugriffsrechte für Pakete“ auf Seite 283
- „Zugriffsrechte für Indizes“ auf Seite 284.

In Abb. 4 auf Seite 270 ist die Abhängigkeit zwischen Berechtigungen und deren Gültigkeitsbereich (Datenbank, Datenbankmanager) dargestellt.

## Berechtigungen




Abbildung 4. Hierarchie von Berechtigungen

Ein Benutzer oder eine Gruppe können über eine oder mehrere der nachfolgend aufgeführten Berechtigungsstufen verfügen:

- Administratorberechtigung (SYSADM oder DBADM) umfaßt vollständige Zugriffsrechte für eine Menge von Objekten.
- Die Systemberechtigung (SYSCTRL oder SYSMAINT) bietet vollständige Zugriffsrechte für die Verwaltung des Systems, erlaubt aber keinen Zugriff auf die Daten.
- Die LOAD-Berechtigung (LOAD) gibt dem Dienstprogramm LOAD oder AutoLoader Zugriffsrechte, mit denen Daten in Tabellen geladen werden können.
- Das Eigentumszugriffsrecht (manchmal auch als Zugriffsrecht CONTROL bezeichnet) umfaßt vollständige Zugriffsrechte für ein bestimmtes Objekt.
- Individuelle Zugriffsrechte können erteilt werden, um einem Benutzer die Ausführung bestimmter Funktionen für spezielle Objekte zu erlauben.
- Implizite Zugriffsrechte können einem Benutzer erteilt werden, der über das Zugriffsrecht zum Ausführen eines Pakets verfügt. Wenn Benutzer eine Anwendung ausführen können, benötigen sie nicht unbedingt explizite Zugriffsrechte für die im Paket verwendeten Datenobjekte. Weitere Informationen finden Sie in „Ermöglichen indirekter Zugriffsberechtigungen durch ein Paket“ auf Seite 289.

Benutzer mit Administratorberechtigung (SYSADM oder DBADM) oder Eigentumszugriffsrechten (CONTROL) können anderen Benutzern mit den Anweisungen GRANT und REVOKE Zugriffsrechte erteilen und entziehen. (Siehe „Steuern des Zugriffs auf Datenbankobjekte“ auf Seite 285.) Es ist außerdem möglich, ein Zugriffsrecht für eine Tabelle, eine Sicht oder ein Schema einem anderen Benutzer zu erteilen, wenn dieses Zugriffsrecht mit der Klausel WITH GRANT OPTION besteht. Jedoch erlaubt die Klausel WITH GRANT OPTION der Person, die das Zugriffsrecht erteilt, nicht, das erteilte Zugriffsrecht zu widerrufen. Sie müssen die Berechtigung SYSADM, DBADM oder das Zugriffsrecht CONTROL haben, um das Zugriffsrecht widerrufen zu können.

Ein Benutzer oder eine Gruppe kann für jede Kombination individueller Zugriffsrechte oder Berechtigungen berechtigt werden. Wenn ein Zugriffsrecht für eine Ressource zugeordnet wird, muß die betreffende Ressource existieren. Zum Beispiel kann einem Benutzer nur dann das Zugriffsrecht SELECT für eine Tabelle erteilt werden, wenn die Tabelle zuvor erstellt wurde.

**Anmerkung:** Vorsicht ist geboten, wenn einem Berechtigungsnamen Berechtigungen und Zugriffsrechte erteilt werden, und es keinen mit diesem Berechtigungsnamen erstellten Benutzer gibt. Später könnte ein Benutzer mit diesem Berechtigungsnamen erstellt werden und automatisch alle diesem Berechtigungsnamen zugeordneten Berechtigungen und Zugriffsrechte erhalten.

In den Handbüchern *Command Reference*, *Administrative API Reference* und *SQL Reference* finden Sie Informationen darüber, welche Berechtigungen für einen bestimmten Befehl, eine API oder eine SQL-Anweisung erforderlich sind.

## Systemverwaltungsberechtigung (SYSADM)

Die Berechtigung SYSADM ist die höchste Stufe der Administratorberechtigung. Benutzer mit der Berechtigung SYSADM können Dienstprogramme ausführen, Befehle der Datenbank und des Datenbankmanagers ausführen und auf die Daten aller Tabellen in allen Datenbanken innerhalb des Datenbankmanagerexemplars zugreifen. Sie erteilt die Berechtigung, alle Datenbankobjekte im Exemplar zu steuern, einschließlich Datenbanken, Tabellen, Sichten, Indizes, Paketen, Schemata, Server, Aliasnamen, Datentypen, Funktionen, Prozeduren, Auslöser, Tabellenbereiche, Knotengruppen, Pufferpools und Ereignismonitoren.

Die Berechtigung SYSADM wird der Gruppe zugeordnet, die im Konfigurationsparameter *sysadm\_group* angegeben ist (siehe Abschnitt zum „Konfigurieren von DB2“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*). Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe wird außerhalb des Datenbankmanagers über die auf Ihrer Plattform verwendete Sicherheitseinrichtung gesteuert. Im Handbuch

*Einstieg* finden Sie Informationen, wie Sie die Sicherheitseinrichtungen des Systems zum Erstellen, Ändern oder Löschen von SYSADM-Berechtigungen verwenden können.

Nur ein Benutzer mit der Berechtigung SYSADM kann folgende Funktionen ausführen:

- Umstellen einer Datenbank (Migration)
- Ändern der Konfigurationsdatei des Datenbankmanagers (einschließlich Angabe der Gruppen, die über die Berechtigung SYSCTRL oder SYSMOINT verfügen)
- Erteilen der Berechtigung DBADM

Zusätzlich kann ein Benutzer mit der Berechtigung SYSADM die Funktionen von Benutzern mit folgenden Berechtigungen ausführen:

- „Systemsteuerungsberechtigung (SYSCTRL)“
- „Systempflegeberechtigung (SYSMAINT)“ auf Seite 273
- „Datenbankadministratorberechtigung (DBADM)“ auf Seite 274

**Anmerkung:** Wenn Benutzer mit der Berechtigung SYSADM Datenbanken erstellen, wird ihnen automatisch die explizite Berechtigung DBADM für die Datenbank erteilt. Wenn der Datenbankersteller aus der SYSADM-Gruppe gelöscht wird und Sie ihn auch daran hindern möchten, mit der Berechtigung DBADM auf die Datenbank zuzugreifen, müssen Sie diese Berechtigung DBADM explizit widerrufen.

## Systemsteuerungsberechtigung (SYSCTRL)

Die Berechtigung SYSCTRL ist die höchste Stufe der Systemsteuerungsberechtigung. Diese Berechtigung bietet die Möglichkeit, Pflege- und Dienstprogrammoperationen für das Datenbankmanagerexemplar und seine Datenbanken auszuführen. Diese Operationen können die Systemressourcen beeinflussen, aber sie ermöglichen keinen direkten Zugriff auf Daten in den Datenbanken. Die Systemsteuerungsberechtigung ist für Benutzer gedacht, die ein Exemplar des Datenbankmanagers mit sensiblen Daten verwalten.

Die Berechtigung SYSCTRL wird der Gruppe zugeordnet, die im Konfigurationsparameter *sysctrl\_group* angegeben ist (siehe Abschnitt zum „Konfigurieren von DB2“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*). Wenn eine Gruppe angegeben wird, wird die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe außerhalb des Datenbankmanagers durch die auf Ihrer Plattform verwendete Sicherheitseinrichtung gesteuert.

Nur ein Benutzer, der mindestens über die Berechtigung SYSCTRL verfügt, kann folgende Operationen ausführen:

- Aktualisieren einer Datenbank, eines Knotens oder eines DCS-Verzeichnisses (Distributed Connection Services)
- Benutzer zwangsweise aus dem System entfernen
- Erstellen oder Löschen einer Datenbank
- Löschen, Erstellen oder Ändern eines Tabellenbereichs
- Wiederherstellen in eine neue Datenbank

Zusätzlich kann ein Benutzer mit der Berechtigung SYSCTRL die Funktionen von Benutzern mit der „Systempflegeberechtigung (SYSMAINT)“ ausführen.

Benutzer mit der Berechtigung SYSCTRL verfügen auch über das implizite Zugriffsrecht, eine Verbindung zu einer Datenbank herzustellen.

**Anmerkung:** Wenn Benutzer mit der Berechtigung SYSCTRL Datenbanken erstellen, wird ihnen automatisch die explizite Berechtigung DBADM für die Datenbank erteilt. Wenn der Datenbankersteller aus der SYSCTRL-Gruppe gelöscht wird und Sie ihn auch daran hindern möchten, mit der Berechtigung DBADM auf die Datenbank zuzugreifen, müssen Sie diese Berechtigung DBADM explizit widerrufen.

### Systempflegeberechtigung (SYSMAINT)

Die Berechtigung SYSMAINT ist die zweite Stufe der Systemsteuerungsberechtigung. Diese Berechtigung bietet die Möglichkeit, Pflege- und Dienstprogrammoperationen für das Datenbankmanagerexemplar und seine Datenbanken auszuführen. Diese Operationen können die Systemressourcen beeinflussen, aber sie ermöglichen keinen direkten Zugriff auf Daten in den Datenbanken. Die Systempflegeberechtigung ist für Benutzer konzipiert, die Datenbanken innerhalb eines Datenbankmanagerexemplars pflegen, das sensible Daten enthält.

Die Berechtigung SYSMAINT wird der Gruppe zugeordnet, die im Konfigurationsparameter *sysmaint\_group* angegeben ist (siehe Abschnitt zum „Konfigurieren von DB2“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*). Wenn eine Gruppe angegeben wird, wird die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe außerhalb des Datenbankmanagers durch die auf Ihrer Plattform verwendete Sicherheitseinrichtung gesteuert.

Nur ein Benutzer mit der Berechtigung SYSMAINT oder einer höheren Systemberechtigung kann folgende Aktionen ausführen:

- Aktualisieren der Datenbankkonfigurationsdateien
- Sicherung einer Datenbank oder eines Tabellenbereichs
- Wiederherstellung in eine existierende Datenbank

- Ausführen einer aktualisierenden Wiederherstellung
- Starten oder Stoppen eines Datenbankexemplars
- Wiederherstellen eines Tabellenbereichs
- Ausführen einer Ablaufverfolgung
- Erstellen von Momentaufnahmen eines Datenbankmanagerexemplars oder seiner Datenbanken mit Hilfe des Datenbanksystemmonitors

Ein Benutzer mit der Berechtigung SYSMAINT, DBADM oder einer höheren Berechtigung kann folgendes ausführen:

- Abfragen des Status eines Tabellenbereichs
- Aktualisieren von Protokolldateien
- Versetzen eines Tabellenbereichs in den Wartemodus (Quiesce)
- Neuorganisieren einer Tabelle
- Sammeln von Katalogstatistiken mit dem Dienstprogramm RUNSTATS

Benutzer mit der Berechtigung SYSMAINT haben auch die implizite Berechtigung, eine Verbindung zu einer Datenbank herzustellen.

### **Datenbankadministratorberechtigung (DBADM)**

Die Berechtigung DBADM ist die zweithöchste Stufe der Administratorberechtigung. Sie bezieht sich nur auf eine bestimmte Datenbank und ermöglicht es dem Benutzer, bestimmte Dienstprogramme auszuführen, Datenbankbefehle auszuführen und auf die Daten in jeder Tabelle der Datenbank zuzugreifen. Wenn die Berechtigung DBADM erteilt wird, werden damit gleichzeitig die Zugriffsrechte BINDADD, CONNECT, CREATETAB, CREATE\_NOT\_FENCED und IMPLICIT\_SCHEMA erteilt. Nur ein Benutzer mit der Berechtigung SYSADM kann die Berechtigung DBADM erteilen oder widerrufen. Benutzer mit der Berechtigung DBADM können anderen Benutzern Zugriffsrechte für die Datenbank erteilen und entziehen, unabhängig davon, wer diese Berechtigungen erteilt hat.

Nur ein Benutzer mit der Berechtigung DBADM oder einer höheren Berechtigung kann folgende Aktionen ausführen:

- Lesen von Protokolldateien
- Erstellen, Aktivieren und Löschen von Ereignismonitoren

Ein Benutzer mit der Berechtigung DBADM, SYSMAINT oder einer höheren Berechtigung kann folgendes ausführen:

- Abfragen des Status eines Tabellenbereichs
- Aktualisieren von Protokolldateien
- Versetzen eines Tabellenbereichs in den Wartemodus (Quiesce)
- Neuorganisieren einer Tabelle

- Sammeln von Katalogstatistiken mit dem Dienstprogramm RUNSTATS

**Anmerkung:** Ein Benutzer mit der Berechtigung DBADM kann die oben aufgeführten Funktionen nur für die Datenbank ausführen, für die er über die Berechtigung DBADM verfügt.

### **LOAD-Berechtigung**

Benutzer, die über LOAD-Berechtigung auf Datenbankebene sowie INSERT-Zugriffsrechte für eine Tabelle verfügen, können den Befehl LOAD oder das Dienstprogramm AutoLoader verwenden, um Daten in eine Tabelle zu laden.

Benutzer, die über LOAD-Berechtigung auf Datenbankebene sowie über INSERT-Zugriffsrechte auf eine Tabelle verfügen, können den Befehl LOAD RESTART oder LOAD TERMINATE verwenden, wenn bei der vorangegangenen Ladeoperation Daten eingefügt wurden.

Wenn bei der vorangegangenen Ladeoperation Daten ersetzt wurden, muß diesem Benutzer auch das DELETE-Zugriffsrecht erteilt worden sein, damit dieser den Befehl LOAD RESTART oder LOAD TERMINATE verwenden kann.

Wenn die Ausnahmetabellen bei LOAD verwendet werden, muß der Benutzer über INSERT-Zugriffsrechte für die Ausnahmetabellen verfügen.

Der Benutzer mit dieser Berechtigung kann die Befehle QUIESCE TABLESPACES FOR TABLE, RUNSTATS und LIST TABLESPACES ausführen.

### **Zugriffsrechte für Datenbanken**

In Abb. 5 auf Seite 276 sind die Datenbankzugriffsrechte dargestellt.

## Datenbankzugriffsrechte




Abbildung 5. Zugriffsrechte für Datenbanken

Zugriffsrechte für Datenbanken umfassen Aktionen für eine Datenbank als Ganzes:

- CONNECT erlaubt einem Benutzer den Zugriff auf die Datenbank.
- BINDADD erlaubt einem Benutzer das Erstellen neuer Pakete in der Datenbank.
- CREATETAB erlaubt einem Benutzer das Erstellen neuer Tabellen in der Datenbank.
- CREATE\_NOT\_FENCED erlaubt einem Benutzer das Erstellen einer benutzerdefinierten Funktion (UDF) oder Prozedur, die nicht abgesichert („Not Fenced“) ist. Benutzerdefinierte Funktionen oder Prozeduren, die „nicht abgesichert“ sind, müssen äußerst gründlich getestet werden, weil der Datenbankmanager seinen Speicher und seine Steuerblöcke nicht vor diesen Funktionen bzw. Prozeduren schützt. (Infolgedessen kann eine fehlerhaft geschriebene und nicht gründlich getestete UDF oder Prozedur, die „nicht abgesichert“ ausgeführt wird, schwerwiegende Probleme für Ihr System verursachen.) Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Application Development Guide* oder *SQL Reference*.
- IMPLICIT\_SCHEMA erlaubt jedem Benutzer das implizite Erstellen eines Schemas, indem er ein Objekt mit der Anweisung CREATE und einem Schemennamen, der noch nicht existiert, erstellt. SYSIBM wird zum Eigner des implizit erstellten Schemas, und die Gruppe PUBLIC erhält das Zugriffsrecht zur Erstellung von Objekten in diesem Schema.
- Mit LOAD kann ein Benutzer Daten in eine Tabelle laden.

Nur Benutzer mit der Berechtigung SYSADM oder DBADM können diese Zugriffsrechte anderen Benutzern erteilen und entziehen.

**Anmerkung:** Wenn eine Datenbank erstellt wird, werden die folgenden Zugriffsrechte automatisch der Gruppe PUBLIC erteilt:

- CREATETAB
- BINDADD
- CONNECT
- IMPLICIT\_SCHEMA
- USE-Zugriffsrecht auf den Tabellenbereich USERSPACE1
- Zugriffsrecht SELECT für die Systemkatalogsichten

Um diese Zugriffsrechte zu widerrufen, muß ein Benutzer mit der Berechtigung DBADM oder SYSADM jedes Zugriffsrecht explizit der Gruppe PUBLIC entziehen.

### **Überlegungen zum Zugriffsrecht IMPLICIT\_SCHEMA**

Wenn eine neue Datenbank erstellt wird oder wenn eine Datenbank von einem vorigen Release-Stand umgestellt (Migration) wird, erhält die Gruppe PUBLIC das Zugriffsrecht IMPLICIT\_SCHEMA. Mit dieser Berechtigung kann jeder Benutzer ein Schema erstellen, indem er ein Objekt erstellt und dabei einen Schemennamen angibt, der noch nicht existiert. SYSIBM wird zum Eigner des implizit erstellten Schemas, und die Gruppe PUBLIC erhält das Zugriffsrecht zur Erstellung von Objekten in diesem Schema.

Wenn für die Datenbank eine Kontrolle darüber erforderlich ist, wer implizit Schemenobjekte erstellen kann, sollte die Berechtigung IMPLICIT\_SCHEMA der Gruppe PUBLIC entzogen werden. Wenn dies geschehen ist, gibt es nur drei Möglichkeiten zur Erstellung eines Schemenobjekts:

- Jeder Benutzer kann ein Schema erstellen, indem er seinen eigenen Berechtigungsnamen in der Anweisung CREATE SCHEMA verwendet.
- Jeder Benutzer mit der Berechtigung DBADM kann ein beliebiges, noch nicht vorhandenes Schema explizit erstellen und wahlfrei einen anderen Benutzer als Eigner des Schemas angeben.
- Jeder Benutzer mit der Berechtigung DBADM hat die Berechtigung IMPLICIT\_SCHEMA (unabhängig von PUBLIC), so daß er implizit ein Schema mit einem beliebigen Namen bei der Erstellung anderer Datenbankobjekte erstellen kann. SYSIBM wird zum Eigner des implizit erstellten Schemas, und die Gruppe PUBLIC erhält das Zugriffsrecht zur Erstellung von Objekten in dem Schema.

Ein Benutzer hat immer die Möglichkeit, ein eigenes Schema unter Verwendung des eigenen Berechtigungsnamens explizit zu erstellen.

### **Zugriffsrechte für Schemata**

Zugriffsrechte für Schemata gehören zur Kategorie der Zugriffsrechte für Objekte. Die Zugriffsrechte für Objekte sind in Abb. 6 auf Seite 278 dargestellt.

## Objektzugriffsrechte




Abbildung 6. Zugriffsrechte für Objekte

Zugriffsrechte für Schemata berechtigen zu Aktionen an Schemata in einer Datenbank. Einem Benutzer kann jedes der folgenden Zugriffsrechte erteilt werden:

- CREATEIN erlaubt dem Benutzer, Objekte innerhalb des Schemas zu erstellen.
- ALTERIN erlaubt dem Benutzer, Objekte innerhalb des Schemas zu ändern.
- DROPIN erlaubt dem Benutzer, Objekte aus dem Schema zu löschen.

Der Eigner des Schemas besitzt alle diese Zugriffsrechte und die Möglichkeit, diese Zugriffsrechte anderen Benutzern zu erteilen. Zu den Objekten, die innerhalb des Schemenobjekts bearbeitet werden, gehören: Tabellen, Sichten, Indizes, Pakete, Datentypen, Funktionen, Auslöser, Prozeduren und Aliasnamen.

## Zugriffsrechte für Tabellenbereiche

Mit den Zugriffsrechten auf Tabellenbereiche können Aktionen für die Tabellenbereiche einer Datenbank ausgeführt werden. Wenn einem Benutzer das Zugriffsrecht USE für einen Tabellenbereich zugeordnet wird, ist er zum Erstellen von Tabellen innerhalb des Tabellenbereichs berechtigt.

Der Eigner des Tabellenbereichs (normalerweise der Ersteller mit der Berechtigung SYSADM oder SYSCTRL) verfügt über das Zugriffsrecht USE und die Möglichkeit, dieses Zugriffsrecht auch anderen Benutzern zu erteilen. Standardmäßig wird beim Erstellen der Datenbank das Zugriffsrecht USE für den Tabellenbereich USERSPACE1 an PUBLIC erteilt. Dieses Zugriffsrecht kann jedoch auch widerrufen werden.

Das Zugriffsrecht USE kann bei SYSCATSPACE oder anderen temporären Systemtabellenbereichen nicht verwendet werden.

## Zugriffsrechte für Tabellen und Sichten

Zugriffsrechte für Tabellen und Sichten umfassen Aktionen für Tabellen oder Sichten in einer Datenbank. Ein Benutzer muß über das Zugriffsrecht CONNECT für die Datenbank verfügen, um eines der folgenden Zugriffsrechte verwenden zu können:

- CONTROL erteilt dem Benutzer alle Zugriffsrechte für eine Tabelle oder Sicht, einschließlich der Erlaubnis, sie zu löschen und einzelne Zugriffsrechte für Tabellen zu erteilen oder zu widerrufen. Zur Erteilung des Zugriffsrechts CONTROL müssen Sie über die Berechtigung SYSADM oder DBADM verfügen. Der Ersteller einer Tabelle erhält automatisch das Zugriffsrecht CONTROL für die Tabelle. Der Ersteller einer Sicht erhält nur dann automatisch das Zugriffsrecht CONTROL, wenn er über das Zugriffsrecht CONTROL für alle Tabellen und Sichten verfügt, auf die in der Sichtdefinition verwiesen wird, oder wenn er über die Berechtigung SYSADM oder DBADM verfügt.
- ALTER erlaubt dem Benutzer das Hinzufügen von Spalten zu einer Tabelle, das Hinzufügen oder Ändern von Kommentaren für eine Tabelle und ihre Spalten, das Erstellen eines Primärschlüssels oder einer eindeutigen Integritätsbedingung sowie das Erstellen oder Löschen einer Prüfung auf Integritätsbedingung in einer Tabelle. Der Benutzer kann auch Auslöser für die Tabelle erstellen, allerdings wird eine zusätzliche Berechtigung für alle Objekte benötigt, auf die im Auslöser verwiesen wird (einschließlich SELECT für die Tabelle, wenn der Auslöser auf eine der Spalten in der Tabelle verweist). Ein Benutzer mit dem Zugriffsrecht ALTER für alle untergeordneten Tabellen kann einen Primärschlüssel löschen. Ein Benutzer mit dem Zugriffsrecht ALTER für die Tabelle und dem Zugriffsrecht REFERENCES für die übergeordnete Tabelle bzw. dem Zugriffsrecht REFERENCES für die entsprechenden Spalten kann einen Fremdschlüssel erstellen oder

löschen. Ein Benutzer mit dem Zugriffsrecht ALTER kann außerdem die Anweisung COMMENT ON für eine Tabelle ausführen.

- DELETE erlaubt dem Benutzer das Löschen von Zeilen aus einer Tabelle oder Sicht.
- INDEX erlaubt dem Benutzer das Erstellen eines Index für eine Tabelle. Die Ersteller von Indizes verfügen automatisch über das Zugriffsrecht CONTROL für den Index. Weitere Informationen finden Sie in „Zugriffsrechte für Indizes“ auf Seite 284.
- INSERT erlaubt dem Benutzer das Einfügen eines Eintrags in eine Tabelle oder Sicht und das Ausführen des Dienstprogramms IMPORT.
- REFERENCES erlaubt dem Benutzer das Erstellen und Löschen eines Fremdschlüssels unter Angabe der Tabelle als die übergeordnete Tabelle in einer Abhängigkeitsbeziehung. Der Benutzer hat dieses Zugriffsrecht möglicherweise nur für bestimmte Spalten.
- SELECT erlaubt dem Benutzer das Abrufen von Zeilen aus einer Tabelle oder Sicht, das Erstellen einer Sicht für eine Tabelle und das Ausführen des Dienstprogramms EXPORT.
- UPDATE erlaubt dem Benutzer das Ändern eines Eintrags in einer Tabelle oder Sicht bzw. für eine oder mehrere Spalten in einer Tabelle oder Sicht. Der Benutzer hat dieses Zugriffsrecht eventuell nur für bestimmte Spalten.

Das Zugriffsrecht zum Erteilen dieser Zugriffsrechte an andere Benutzer kann ebenfalls mit Hilfe der Klausel WITH GRANT OPTION in der Anweisung GRANT erteilt werden.

**Anmerkung:** Wenn einem Benutzer oder einer Gruppe das Zugriffsrecht CONTROL für eine Tabelle erteilt wird, werden alle anderen Zugriffsrechte für diese Tabelle automatisch mit der Klausel WITH GRANT OPTION erteilt. Wenn Sie anschließend das Zugriffsrecht CONTROL eines Benutzers für die Tabelle widerrufen, behält der Benutzer weiterhin die anderen Zugriffsrechte, die ihm automatisch erteilt wurden. Wenn Sie alle Zugriffsrechte widerrufen wollen, die zusammen mit dem Zugriffsrecht CONTROL erteilt wurden, müssen Sie entweder jedes einzelne Zugriffsrecht explizit widerrufen oder das Schlüsselwort ALL in der Anweisung REVOKE angeben wie im folgenden Beispiel:

```
REVOKE ALL  
ON EMPLOYEE FROM USER HERON
```

Bei der Arbeit mit typisierten Tabellen sind folgende Punkte für die Tabellen- und Sichtzugriffsrechte zu berücksichtigen.

**Anmerkung:** Zugriffsrechte können auf jeder Stufe einer Tabellenhierarchie unabhängig erteilt werden. Daher kann ein Benutzer, dem ein

Zugriffsrecht für eine übergeordnete Tabelle innerhalb einer Hierarchie typisierter Tabellen erteilt wurde, indirekt auch beliebige untergeordnete Tabellen beeinflussen. Ein Benutzer kann jedoch nur direkt auf eine untergeordnete Tabelle einwirken, wenn er über das nötige Zugriffsrecht für diese untergeordnete Tabelle verfügt.

Die Abhängigkeiten von über- und untergeordneten Tabellen in einer Tabellenhierarchie bedeuten, daß Operationen wie SELECT, UPDATE und DELETE die Zeilen der Zieltabelle für die Operation und alle seine untergeordneten Tabellen (sofern vorhanden) beeinflussen. Dieses Verhalten wird als „Substitutionsfähigkeit“ bezeichnet. Angenommen Sie haben z. B. eine Mitarbeiter-tabelle des Typs Mitarbeiter\_t erstellt, zu der eine untergeordnete Tabelle des Typs Manager\_t gehört. Ein Manager ist eine (besondere) Art von Mitarbeiter, wie durch die Abhängigkeit von Typ und untergeordnetem Typ für die strukturierten Typen Mitarbeiter\_t und Manager\_t und durch die entsprechende Abhängigkeit von Tabelle und untergeordneter Tabelle für die Tabellen Mitarbeiter und Manager angegeben wird. Die SQL-Abfrage

```
SELECT * FROM Mitarbeiter
```

gibt daher als Ergebnis dieser Abhängigkeit die Objektkennung und die Mitarbeiter\_t-Attribute für Mitarbeiter und Manager zurück. Gleichmaßen gibt die Aktualisierungsoperation

```
UPDATE  
Mitarbeiter SET Gehalt = Gehalt + 1000
```

eine Gehaltserhöhung von eintausend DM für Manager sowie gewöhnliche Mitarbeiter zurück.

Ein Benutzer mit dem Zugriffsrecht SELECT für die Tabelle Mitarbeiter kann diese SELECT-Operation ausführen, selbst wenn er kein explizites Zugriffsrecht SELECT für die Tabelle Manager hat. Einem Benutzer wird jedoch nicht erlaubt, eine SELECT-Operation direkt für die untergeordnete Tabelle Manager auszuführen, und daher kann er nicht auf die nicht übernommenen Spalten der Tabelle Manager zugreifen.

Gleichmaßen kann ein Benutzer mit dem Zugriffsrecht UPDATE für die Tabelle Mitarbeiter eine UPDATE-Operation für die Tabelle Mitarbeiter ausführen, wodurch er gewöhnliche Mitarbeiter und Manager beeinflusst, selbst wenn er nicht über das explizite Zugriffsrecht UPDATE für die Tabelle Manager verfügt. Einem Benutzer wird jedoch nicht erlaubt, UPDATE-Operationen direkt für die untergeordnete Tabelle Manager auszuführen, und daher kann er die nicht übernommenen Spalten der Tabelle Manager nicht aktualisieren.

In den folgenden Handbüchern finden Sie Informationen über die Berechtigungen, die zum Ausführen bestimmter Befehle, APIs oder SQL-Anweisungen erforderlich sind:

- *SQL Reference*
- *Command Reference*
- *Administrative API Reference.*

Weitere Informationen zu den Berechtigungen, die zum Aktualisieren von Katalogstatistiken erforderlich sind, finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

Weitere Informationen zum Festlegen von Zugriffsrechten für Sichten finden Sie im Abschnitt über die Anweisung CREATE VIEW im Handbuch *SQL Reference*.

## Zugriffsrechte für Kurznamen

Zugriffsrechte für Kurznamen berechtigen zu Aktionen an Kurznamen in einer Datenbank. Diese Zugriffsrechte wirken sich nicht auf Zugriffsrechte für Datenquellenobjekte aus, auf die mit Kurznamen verwiesen wird. Ein Benutzer muß über das Zugriffsrecht CONNECT für die Datenbank verfügen, um eines der folgenden Zugriffsrechte verwenden zu können:

- CONTROL erteilt dem Benutzer alle Zugriffsrechte für einen Kurznamen, einschließlich der Erlaubnis, sie zu löschen und einzelne Zugriffsrechte für Kurznamen zu erteilen oder zu widerrufen. Zur Erteilung des Zugriffsrechts CONTROL müssen Sie über die Berechtigung SYSADM oder DBADM verfügen. Der Ersteller eines Kurznamens erhält automatisch das Zugriffsrecht CONTROL für den Kurznamen.
- Mit ALTER kann der Benutzer Spaltennamen in einem Kurznamen ändern, den DB2-Typ, dem der Datentyp der Spalte zugeordnet ist, ändern oder hinzufügen und Optionen für die Kurznamenspalten festlegen.
- INDEX erlaubt dem Benutzer das Erstellen einer Indexangabe für einen Kurznamen. Die Ersteller von Indexangaben verfügen automatisch über das Zugriffsrecht CONTROL für den Index.
- REFERENCES erlaubt dem Benutzer das Erstellen und Löschen eines Fremdschlüssels unter Angabe des Kurznamens als übergeordneten Kurznamen in einer Abhängigkeitsbeziehung. Der Benutzer hat dieses Zugriffsrecht eventuell nur für bestimmte Spalten.

Das Zugriffsrecht zum Erteilen dieser Zugriffsrechte an andere Benutzer kann ebenfalls mit Hilfe der Klausel WITH GRANT OPTION in der Anweisung GRANT erteilt werden.

**Anmerkung:** Wenn einem Benutzer oder einer Gruppe das Zugriffsrecht CONTROL für einen Kurznamen erteilt wird, werden alle ande-

ren Zugriffsrechte für diesen Kurznamen automatisch mit der Klausel WITH GRANT OPTION erteilt. Wenn Sie anschließend das Zugriffsrecht CONTROL eines Benutzers für den Kurznamen widerrufen, behält der Benutzer weiterhin die anderen Zugriffsrechte, die ihm automatisch erteilt wurden.

Wenn Sie auf Daten der Datenquelle zugreifen möchten, müssen Sie außerdem die geeignete Berechtigung für die Objekte an diesen Datenquellen besitzen, auf die mit den Kurznamen verwiesen wird.

Wenn ein Benutzer auf eine Sicht zugreift, auf die mit einem oder mehreren Kurznamen verwiesen wird, muß dieser Benutzer zum Zugriff auf diese Sicht und auf die Objekte berechtigt sein, auf die mit den Kurznamen an den Datenquellen verwiesen wird.

### Zugriffsrechte auf Server

Es gibt ein Zugriffsrecht für Server: PASSTHRU. Mit diesem Zugriffsrecht werden die Berechtigungs-IDs gesteuert, die direkt DDL- und DML-Anweisungen an die Datenquellen senden können (Durchgriffoperationen).

DB2 unterstützt zwei SQL-Anweisungen, um Durchgriffoperationen zu steuern:

- GRANT PASSTHRU, womit die Berechtigung erteilt wird, SET PASSTHRU-Anweisungen für die Datenquelle und DML- und DDL-Durchgriffsanweisungen an diese Datenquelle abzusetzen.
- REVOKE PASSTHRU, womit die Berechtigung aufgehoben wird, SET PASSTHRU-Anweisungen für die Datenquelle und DML- und DDL-Durchgriffsanweisungen an diese Datenquelle abzusetzen.

Ein Beispiel für eine Anweisung, mit der dem Benutzer SHAWN die Berechtigung zu einer Durchgriffoperation für den Server ORACLE1 erteilt wird, kann wie folgt lauten:

```
GRANT PASSTHRU ON SERVER ORACLE1 TO USER SHAWN
```

Vollständige Informationen zur Syntax von PASSTHRU-Anweisungen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

### Zugriffsrechte für Pakete

Ein Paket ist ein Datenbankobjekt, das die Informationen enthält, die vom Datenbankmanager zum effizientesten Zugriff auf Daten für ein bestimmtes Anwendungsprogramm benötigt werden. Zugriffsrechte für Pakete erlauben einem Benutzer das Erstellen und Bearbeiten von Paketen. Der Benutzer muß über das Zugriffsrecht CONNECT für die Datenbank verfügen, um eines der folgenden Zugriffsrechte verwenden zu können:

- CONTROL gibt dem Benutzer die Möglichkeit, ein Paket erneut zu binden, zu löschen oder auszuführen sowie die Möglichkeit, die Zugriffsrechte auf andere Benutzer zu erweitern. Der Ersteller eines Pakets erhält dieses Zugriffsrecht automatisch. Einem Benutzer mit dem Zugriffsrecht CONTROL werden die Zugriffsrechte BIND und EXECUTE erteilt, und er kann anderen Benutzern ebenfalls die Zugriffsrechte BIND und EXECUTE erteilen. Um das Zugriffsrecht CONTROL erteilen zu können, muß der Benutzer über die Berechtigung SYSADM oder DBADM verfügen.
- BIND erlaubt dem Benutzer das erneute Binden eines existierenden Pakets.
- EXECUTE erlaubt dem Benutzer das Ausführen eines Pakets.

Zusätzlich zu diesen Zugriffsrechten für Pakete erlaubt das Zugriffsrecht BINDADD für Datenbanken Benutzern das Erstellen neuer Pakete oder das erneute Binden eines vorhandenen Pakets in der Datenbank.

Benutzer mit der Berechtigung, ein Paket mit Kurznamen auszuführen, benötigen für die Kurznamen innerhalb des Pakets keine weiteren Zugriffsrechte und keine Berechtigungsstufe. Sie müssen jedoch an diejenigen Datenquellen Authentifizierungen durchlaufen, an denen die Objekte sich befinden, auf die mit den Kurznamen verwiesen wurde. Außerdem müssen Paketbenutzer über geeignete Zugriffsrechte oder eine geeignete Berechtigungsstufe für die Datenquellenobjekte an der Datenquelle verfügen.

Für Pakete mit Kurznamen sind möglicherweise weitere Berechtigungsschritte erforderlich, da DB2 dynamisches SQL verwendet, um mit Datenquellen der DB2-Produktfamilie Daten auszutauschen. Die Berechtigungs-ID, die das Paket an der Datenquelle ausführt, muß mit der entsprechenden Berechtigung ausgestattet sein, um das Paket an dieser Datenquelle dynamisch ausführen zu können. Weitere Informationen dazu, wie DB2 statisches und dynamisches SQL verarbeitet, finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Zugriffsrechte für Indizes

Der Ersteller eines Index oder einer Indexspezifikation erhält automatisch das Zugriffsrecht CONTROL für den Index. Das Zugriffsrecht CONTROL für einen Index entspricht tatsächlich der Berechtigung zum Löschen des Index. Zum Erteilen eines Zugriffsrechts CONTROL für einen Index muß ein Benutzer über die Berechtigung SYSADM oder DBADM verfügen.

Das Zugriffsrecht INDEX auf Tabellenebene erlaubt einem Benutzer das Erstellen eines Index für diese Tabelle (siehe „Zugriffsrechte für Tabellen und Sichten“ auf Seite 279).

---

## Steuern des Zugriffs auf Datenbankobjekte

Für die Steuerung des Datenzugriffs müssen Sie mit direkten und indirekten Zugriffsrechten, Administratorberechtigungen und Paketen vertraut sein. In diesem Abschnitt werden diese Themen behandelt und einige Beispiele gegeben.

Direkt erteilte Zugriffsrechte werden im Systemkatalog gespeichert. Eine Beschreibung der Methoden, mit denen die Implementierung des Plans zur Steuerung des Datenbankzugriffs überprüft werden kann, finden Sie in „Verwenden des Systemkatalogs“ auf Seite 296.

Berechtigungen werden auf drei Arten gesteuert:

- Die explizite Berechtigung wird über Zugriffsrechte, deren Steuerung mit den Anweisungen GRANT und REVOKE erfolgt, gesteuert.
- Die implizite Berechtigung wird durch Erstellen und Löschen von Objekten gesteuert.
- Indirekte Zugriffsrechte sind Paketen zugeordnet.

Die folgenden Themen werden behandelt:

- „Erteilen von Zugriffsrechten“
- „Widerrufen von Zugriffsrechten“ auf Seite 286
- „Implizite Berechtigungen durch Erstellen und Löschen von Objekten“ auf Seite 288
- „Ermöglichen indirekter Zugriffsberechtigungen durch ein Paket“ auf Seite 289
- „Steuern des Zugriffs auf Daten mit Sichten“ auf Seite 291
- „Überwachen des Zugriffs auf Daten mit Hilfe der Audit-Einrichtung“ auf Seite 295 .

### Erteilen von Zugriffsrechten

Mit der Anweisung GRANT kann ein berechtigter Benutzer Zugriffsrechte erteilen. Ein Zugriffsrecht kann einem oder mehreren Berechtigungsnamen in einer Anweisung erteilt werden. Das Zugriffsrecht kann auch der Gruppe PUBLIC erteilt werden, wodurch es allen Benutzern zur Verfügung gestellt wird. Bei einem Berechtigungsnamen kann es sich um einen Einzelbenutzer oder um eine Gruppe handeln.

Bei Betriebssystemen, unter denen Benutzer denselben Namen wie Gruppen haben können, sollten Sie angeben, ob Sie das Zugriffsrecht dem Benutzer oder der Gruppe erteilen. Die Anweisungen GRANT und REVOKE unterstützen beide die Schlüsselwörter USER und GROUP. Wenn diese wahlfreien Schlüsselwörter nicht verwendet werden, überprüft der Datenbankmanager die Sicherheitseinrichtung des Betriebssystems, um zu ermitteln, ob der

Berechtigungsname einen Benutzer oder eine Gruppe bezeichnet. Wenn es sich bei dem Berechtigungsnamen sowohl um einen Benutzer als auch um eine Gruppe handeln könnte, wird ein Fehler zurückgegeben.

Im folgenden Beispiel wird das Zugriffsrecht SELECT für die Tabelle EMPLOYEE dem Benutzer HERON erteilt:

```
GRANT SELECT
ON EMPLOYEE TO USER HERON
```

Im folgenden Beispiel wird das Zugriffsrecht SELECT für die Tabelle EMPLOYEE der Gruppe HERON erteilt:

```
GRANT SELECT
ON EMPLOYEE TO GROUP HERON
```

Damit ein Benutzer Zugriffsrechte für die meisten Datenbankobjekte erteilen kann, muß er über die Berechtigung SYSADM, die Berechtigung DBADM oder das Zugriffsrecht CONTROL für das betreffende Objekt verfügen. Oder der Benutzer muß das jeweilige Zugriffsrecht mit der Klausel WITH GRANT OPTION besitzen. Zugriffsrechte können nur für existierende Objekte erteilt werden. Damit ein Benutzer das Zugriffsrecht CONTROL an einen anderen Benutzer erteilen kann, muß er über die Berechtigung SYSADM oder DBADM verfügen. Zum Erteilen der Berechtigung DBADM muß der Benutzer die Berechtigung SYSADM haben.

Weitere Informationen zur Anweisung GRANT finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Widerrufen von Zugriffsrechten

Die Anweisung REVOKE erlaubt es berechtigten Benutzern, Zugriffsrechte zu widerrufen, die anderen Benutzern zuvor erteilt wurden. Zum Widerrufen von Zugriffsrechten für Datenbankobjekte müssen Sie über die Berechtigung DBADM, die Berechtigung SYSADM oder das Zugriffsrecht CONTROL für das betreffende Objekt verfügen. Beachten Sie, daß es nicht ausreicht, ein Zugriffsrecht mit der Klausel WITH GRANT OPTION zu besitzen, um es widerrufen zu können. Zum Widerrufen des Zugriffsrechts CONTROL eines anderen Benutzers müssen Sie die Berechtigung SYSADM oder DBADM haben. Zum Widerrufen der Berechtigung DBADM müssen Sie über die Berechtigung SYSADM verfügen. Zugriffsrechte können nur für existierende Objekte widerrufen werden.

**Anmerkung:** Ein Benutzer ohne die Berechtigung DBADM oder das Zugriffsrecht CONTROL für eine Tabelle oder Sicht kann kein Zugriffsrecht widerrufen, das er durch Verwendung der Klausel WITH GRANT OPTION erteilt hat. Auch gibt es kein benutzerübergreifendes Widerrufen für die Benutzer, die Zugriffsrechte besitzen, die ihnen von der Person, deren Zugriffsrechte widerrufen

werden, erteilt wurden. Weitere Informationen zur Berechtigung, die zum Widerrufen von Zugriffsrechten erforderlich ist, finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Wenn ein Zugriffsrecht einem Benutzer und einer Gruppe mit demselben Namen erteilt wurde, müssen Sie beim Widerrufen des Zugriffsrechts das Schlüsselwort GROUP oder USER angeben. Im folgenden Beispiel wird das Zugriffsrecht SELECT für die Tabelle EMPLOYEE des Benutzers HERON widerrufen:

```
REVOKE SELECT
ON EMPLOYEE FROM USER HERON
```

Im folgenden Beispiel wird das Zugriffsrecht SELECT für die Tabelle EMPLOYEE der Gruppe HERON widerrufen:

```
REVOKE SELECT
ON EMPLOYEE FROM GROUP HERON
```

Zu beachten ist, daß beim Widerrufen eines Zugriffsrechts für eine Gruppe nicht notwendigerweise das Zugriffsrecht jedes einzelnen Angehörigen dieser Gruppe widerrufen wird. Wenn einem einzelnen Namen ein Zugriffsrecht direkt erteilt wurde, bleibt dieses Zugriffsrecht erhalten, bis es direkt widerrufen wird.

Wenn ein Zugriffsrecht auf eine Tabelle für einen Benutzer widerrufen wird, werden auch Zugriffsrechte für alle Sichten widerrufen, die von dem betreffenden Benutzer erstellt wurden und die von dem widerrufenen Zugriffsrecht auf die Tabelle abhängen. Es werden jedoch nur die vom System implizit erteilten Zugriffsrechte widerrufen. Wenn ein Zugriffsrecht für die Sicht direkt von einem anderen Benutzer erteilt wurde, bleibt dieses erhalten.

Wenn ein explizit erteiltes Zugriffsrecht auf eine Tabelle (oder eine Sicht) für einen Benutzer mit der Berechtigung DBADM widerrufen wird, werden die Zugriffsrechte für andere Sichten, die für diese Tabelle definiert sind, **nicht** widerrufen. Der Grund hierfür ist, daß die Zugriffsrechte für die Sichten auf der Berechtigung DBADM basieren und nicht von expliziten Zugriffsrechten auf die entsprechenden Tabellen abhängig sind.

Wenn Sie eine Sicht auf eine oder mehrere zugrunde liegende Tabellen oder Sichten definiert haben und Sie das Zugriffsrecht für eine oder mehrere dieser Tabellen oder Sichten verlieren, kann die Sicht nicht verwendet werden.

**Anmerkung:** Wenn einem Benutzer das Zugriffsrecht CONTROL für eine Tabelle oder Sicht entzogen wird, behält der Benutzer die Möglichkeit, Zugriffsrechte anderen Benutzern zu erteilen. Durch Erhalt des Zugriffsrechts CONTROL empfängt der Benutzer auch alle anderen Zugriffsrechte mit der Klausel WITH GRANT

OPTION. Wird das Zugriffsrecht CONTROL widerrufen, bleiben alle anderen Zugriffsrechte mit der Klausel WITH GRANT OPTION erhalten, bis sie explizit widerrufen werden.

Alle Pakete, die von widerrufenen Zugriffsrechten abhängig sind, werden als ungültig markiert, können jedoch wieder zu gültigen Paketen werden, wenn sie von einem Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung erneut gebunden werden. Pakete können auch wiederhergestellt werden, wenn die Zugriffsrechte später dem Benutzer, der die Anwendung gebunden hat, wieder erteilt werden. Durch Ausführen der Anwendung wird implizit ein erfolgreiches erneutes Binden ausgelöst. Wenn Zugriffsrechte der Gruppe PUBLIC widerrufen werden, werden alle Pakete ungültig gemacht, die von Benutzern gebunden wurden, die dies nur aufgrund der Zugriffsrechte der Gruppe PUBLIC tun konnten. Wenn die Berechtigung DBADM einem Benutzer entzogen wird, werden alle von diesem Benutzer gebundenen Pakete ungültig gemacht, einschließlich der Pakete, die Dienstprogrammen für Datenbanken zugeordnet sind. Wenn versucht wird, ein Paket zu verwenden, das als ungültig markiert wurde, versucht das System, dieses erneut zu binden. Wenn dieses erneute Binden fehlschlägt, tritt ein Fehler auf (SQLCODE -727). In diesem Fall müssen die Pakete von einem Benutzer explizit neu gebunden werden, der über folgendes verfügt:

- Die Berechtigung zum erneuten Binden der Pakete
- Entsprechende Berechtigungen für die Objekte innerhalb der Pakete

Diese Pakete sollten zu dem Zeitpunkt, an dem die Zugriffsrechte widerrufen werden, neu gebunden werden. Weitere Informationen zu den Anweisungen REVOKE und REBIND PACKAGE finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Wenn Sie einen Auslöser in Abhängigkeit von einem oder mehreren Zugriffsrechten definiert haben und Sie eines oder mehrere dieser Zugriffsrechte verlieren, kann der Auslöser nicht verwendet werden.

## **Implizite Berechtigungen durch Erstellen und Löschen von Objekten**

Der Datenbankmanager erteilt implizit bestimmte Zugriffsrechte an einen Benutzer, der eine Anweisung CREATE SCHEMA, CREATE TABLESPACE, CREATE TABLE, CREATE VIEW oder CREATE INDEX absetzt oder mit dem Befehl PREP oder BIND ein neues Paket erstellt. Es werden auch Zugriffsrechte erteilt, wenn Objekte von Benutzern mit der Berechtigung SYSADM oder DBADM erstellt werden. In ähnlicher Weise werden Zugriffsrechte entfernt, wenn ein Objekt gelöscht wird.

Wenn das erstellte Objekt ein Tabellenbereich, eine Tabelle, ein Index oder ein Paket ist, erhält der Benutzer das Zugriffsrecht CONTROL für das Objekt. Wenn das Objekt eine Sicht ist, wird das Zugriffsrecht CONTROL für die Sicht nur dann implizit erteilt, wenn der Benutzer über das Zugriffsrecht CONTROL für alle Tabellen und Sichten verfügt, auf die in der Sichtdefinition verwiesen wird.

Wenn das explizit erstellte Objekt ein Schema ist, erhält der Schemeneigner die Zugriffsrechte ALTERIN, CREATEIN und DROPIN mit der Klausel WITH GRANT OPTION. Für ein implizit erstelltes Schema wird das Zugriffsrecht CREATEIN der Gruppe PUBLIC erteilt.

Weitere Informationen zum Festlegen von Zugriffsrechten für Sichten finden Sie im Abschnitt über die Anweisung CREATE VIEW im Handbuch *SQL Reference*.

### **Einrichten eines Eigentumsrechts für einen Plan oder ein Paket**

Mit den Befehlen BIND und PRECOMPILE kann ein Anwendungspaket erstellt oder geändert werden. Für jeden der Befehle können Sie die Option OWNER angeben, um den Eigner des generierten Pakets zu benennen. Für die Benennung des Paketeigners gibt es die folgenden einfachen Regeln:

- Jeder Benutzer kann sich selbst als Eigner benennen. Dies ist die Standardeinstellung, falls die Option OWNER nicht angegeben wird.
- Eine ID mit der Berechtigung SYSADM oder DBADM darf eine beliebige Berechtigungs-ID mit der Option OWNER als Eigner benennen.

Nicht alle Betriebssysteme, die mit DB2-Datenbankprodukten ein Paket binden können, unterstützen die Option OWNER.

Weitere Informationen zu den Befehlen BIND und PRECOMPILE finden Sie im Handbuch *Command Reference*.

### **Ermöglichen indirekter Zugriffsberechtigungen durch ein Paket**

Der Zugriff auf Daten in einer Datenbank kann durch Anwendungsprogramme sowie durch Personen, die an einer interaktiven Workstation-Sitzung teilnehmen, angefordert werden. Ein Paket enthält Anweisungen, die es Benutzern ermöglichen, eine Vielzahl von Aktionen für viele Datenbankobjekte auszuführen. Für jede dieser Aktionen ist mindestens ein Zugriffsrecht erforderlich.

Zugriffsrechte, die Einzelbenutzern, die das Paket binden, und der Gruppe PUBLIC erteilt werden, werden beim Binden von statischem SQL zur Berechtigungsprüfung verwendet. Zugriffsrechte, die über Gruppen erteilt wurden, werden beim Binden von statischem SQL **nicht** zur Berechtigungsprüfung verwendet. Dem Benutzer mit einer gültigen *authID*, der ein Paket bindet, müssen entweder alle zum Ausführen der statischen SQL-Anweisungen im Paket erforderlichen Zugriffsrechte explizit oder implizit die erforderlichen Zugriffsrechte über PUBLIC erteilt worden sein, sofern beim Binden des Pakets nicht VALIDATE RUN angegeben wurde. Wurde während der Ausführung von BIND die Option VALIDATE RUN angegeben, schlägt BIND beim Auftreten von Berechtigungsfehlern für statische SQL-Anweisungen innerhalb des Pakets nicht fehl. Die entsprechenden SQL-Anweisungen werden dann während der Laufzeit nochmals geprüft. Zugriffs-

rechte über PUBLIC sowie Gruppen- und Einzelbenutzerzugriffsrechte werden **alle** bei der Überprüfung verwendet, um sicherzustellen, daß der Benutzer die nötige Berechtigung (Zugriffsrecht BIND oder BINDADD) zum Binden des Pakets besitzt.

Pakete können sowohl statisches als auch dynamisches SQL enthalten. Zum Verarbeiten eines Pakets mit statischem SQL muß ein Benutzer lediglich über das Zugriffsrecht EXECUTE für das Paket verfügen. Der Benutzer kann anschließend indirekt die Zugriffsrechte des Paketbinders für statisches SQL im Paket erhalten; dies ist allerdings nur im Rahmen der durch das Paket festgelegten Einschränkungen möglich.

Zum Verarbeiten eines Pakets mit dynamischen SQL-Anweisungen muß der Benutzer über das Zugriffsrecht EXECUTE für das Paket verfügen. Der Benutzer benötigt das Zugriffsrecht EXECUTE für das Paket und alle Zugriffsrechte, die zur Ausführung der dynamischen SQL-Anweisungen im Paket erforderlich sind. Die Berechtigungen und Zugriffsrechte des Binders werden für jedes statische SQL in dem Paket verwendet.

### **Ermöglichen indirekter Zugriffsberechtigungen durch ein Paket mit Kurznamen**

Wenn ein Paket Verweise auf Kurznamen enthält, ist die Berechtigungsverarbeitung für Ersteller und Benutzer von Paketen etwas komplexer. Wenn ein Paketersteller Pakete, die Kurznamen enthalten, erfolgreich bindet, muß der Paketersteller keine Authentifizierung oder Überprüfung von Zugriffsrechten für Tabellen und Sichten durchlaufen, auf die an der Datenquelle mit den Kurznamen verwiesen wird. Wer jedoch das Paket ausführt, muß eine Authentifizierung und eine Berechtigungsprüfung an den Datenquellen durchlaufen.

Nehmen Sie z. B. an, daß eine .SQC-Datei eines Paketerstellers mehrere SQL-Anweisungen enthält. Eine statische Anweisung verweist auf eine lokale Tabelle. Eine weitere dynamische Anweisung verweist auf einen Kurznamen. Wenn das Paket gebunden wird, wird die Berechtigungs-ID des Paketerstellers verwendet, um Zugriffsrechte für die lokale Tabelle zu überprüfen. Allerdings findet für die Datenquellenobjekte, die durch den Kurznamen gekennzeichnet sind, keine Überprüfung statt. Wenn ein anderer Benutzer das Paket ausführt und das Zugriffsrecht EXECUTE für dieses Paket gegeben ist, muß dieser Benutzer für die Anweisung, die auf die Tabelle verweist, keinerlei weitere Überprüfung seiner Zugriffsrechte durchlaufen. Allerdings muß der Benutzer, der das Paket ausführt, für die Anweisung mit dem Kurznamen eine Authentifizierung und eine Überprüfung der Zugriffsrechte an der Datenquelle durchlaufen.

Wenn die .SQC-Datei nur dynamische SQL-Anweisungen und eine Kombination von Tabellennamen und Kurznamen enthält, ist die DB2-

Berechtigungsprüfung für lokale Objekte und Kurznamen gleich. Paketbenutzer müssen die Überprüfung der Zugriffsrechte für beliebige lokale Objekte (Tabellen, Sichten), die sich in der Anweisung befinden, durchlaufen. Außerdem werden die Zugriffsrechte für Objekte mit Kurznamen überprüft. (Paketbenutzer müssen eine Authentifizierung und eine Überprüfung der Zugriffsrechte an der Datenquelle durchlaufen, die die Objekte mit den Kurznamen enthält.) In beiden Fällen müssen die Benutzer des Pakets über das Zugriffsrecht EXECUTE verfügen.

Die ID und das Kennwort des Benutzers, der das Paket ausführt, werden für die gesamte Verarbeitung der Authentifizierungen und Zugriffsrechte verwendet. Diese Daten können geändert werden, indem eine Benutzerzuordnung erstellt wird.

**Anmerkung:** Beim statischen SQL können Kurznamen nicht angegeben werden. Verwenden Sie mit Paketen, die Kurznamen enthalten, nicht den Parameter DYNAMICRULES (auf BIND gesetzt).

Für Pakete mit Kurznamen sind möglicherweise weitere Berechtigungsschritte erforderlich, da DB2 dynamisches SQL verwendet, um mit Datenquellen der DB2-Produktfamilie Daten auszutauschen. Die Berechtigungs-ID, die das Paket an der Datenquelle ausführt, muß mit der entsprechenden Berechtigung ausgestattet sein, um das Paket an dieser Datenquelle dynamisch ausführen zu können. Weitere Informationen dazu, wie DB2 statisches und dynamisches SQL verarbeitet, finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Steuern des Zugriffs auf Daten mit Sichten

Eine Sicht bietet eine Möglichkeit, den Zugriff auf eine Tabelle zu beschränken bzw. die Zugriffsrechte für eine Tabelle zu erweitern. Dies geschieht wie folgt:

- Es wird der Zugriff nur auf bestimmte Spalten der Tabelle ermöglicht.  
Für Benutzer und Anwendungsprogramme, die nur einen Zugriff auf bestimmte Spalten einer Tabelle benötigen, kann ein berechtigter Benutzer eine Sicht erstellen, um den Zugriff auf die benötigten Spalten zu beschränken.
- Es wird der Zugriff nur auf eine Teilmenge der Tabellenzeilen ermöglicht.  
Durch Angabe einer Klausel WHERE in der Unterabfrage einer Sichtdefinition kann ein berechtigter Benutzer die Zeilen, auf die über eine Sicht zugegriffen wird, beschränken.
- Es wird der Zugriff nur auf eine Teilmenge der Tabellenzeilen oder -spalten an der Datenquelle ermöglicht. Wenn Sie mit Kurznamen auf Datenquellen zugreifen, können Sie lokale DB2-Sichten erstellen, die auf Kurznamen verweisen. Diese Sichten können auf Kurznamen aus einer oder mehreren Datenquellen verweisen.

**Anmerkung:** Da Sie eine Sicht erstellen können, die Verweise auf Kurznamen aus mehreren Datenquellen enthalten kann, können die Benutzer von einer Sicht aus auf Daten mehrerer Datenquellen zugreifen. Diese Sichten sind *Sichten mehrerer Speicherpositionen*. Solche Sichten sind nützlich, wenn Sie Daten von Spalten mit sensiblen Tabellendaten in einer verteilten Umgebung verknüpfen oder wenn einzelne Benutzer für spezifische Objekte nicht über die erforderlichen Zugriffsrechte auf Datenquellen verfügen.

Zum Erstellen einer Sicht muß ein Benutzer über die Berechtigung SYSADM, die Berechtigung DBADM oder das Zugriffsrecht CONTROL oder SELECT für jede Tabelle oder Sicht, auf die in der Sichtdefinition verwiesen wird, verfügen. Der Benutzer muß darüber hinaus in der Lage sein, ein Objekt in dem für die Sicht angegebenen Schema zu erstellen. Das heißt, er muß über das Zugriffsrecht CREATEIN für ein vorhandenes Schema oder die Berechtigung IMPLICIT\_SCHEMA für die Datenbank haben, wenn das Schema noch nicht existiert. Weitere Informationen finden Sie in „Erstellen einer Sicht“ auf Seite 159.

Wenn Sie Sichten mit Verweisen auf Kurznamen erstellen, müssen Sie über keine weitere Berechtigung auf die Datenquellen (Tabellen oder Sichten) verfügen, auf die mit den Kurznamen in der Sicht verwiesen wird. Allerdings müssen die Benutzer die Berechtigung SELECT oder eine gleichwertige Berechtigungsstufe für die zugrundeliegenden Datenquellenobjekte haben, wenn sie auf die Sicht zugreifen.

Wenn die Benutzer an der Datenquelle nicht die entsprechende Berechtigung für die zugrundeliegenden Objekte (Tabellen und Sichten) haben, können Sie wie folgt vorgehen:

- Erstellen Sie eine Sicht auf die Datenquelle für diejenigen Spalten in der Tabelle der Datenquelle, auf die der Benutzer zureifen darf.
- Erteilen Sie den Benutzern das Zugriffsrecht SELECT auf diese Sicht.
- Erstellen Sie einen Kurznamen, der auf diese Sicht verweist.

Anschließend können die Benutzer auf die Spalten zugreifen, indem Sie eine SELECT-Anweisung absetzen, die den neuen Kurznamen als Verweis enthält.

Im folgenden Szenario erhalten Sie ein genaueres Beispiel, wie Sichten zur Einschränkung des Datenzugriffs verwendet werden können.

Viele Benutzer benötigen vielleicht aus unterschiedlichen Gründen Zugriff auf Informationen der Tabelle STAFF. Beispiel:

- Die Personalabteilung muß in der Lage sein, die gesamte Tabelle anzuzeigen und zu aktualisieren.

Diese Anforderung kann leicht dadurch erfüllt werden, daß der Gruppe PERSONNL die Zugriffsrechte SELECT und UPDATE für die Tabelle STAFF erteilt werden:

```
GRANT SELECT,UPDATE ON TABLE STAFF TO GROUP PERSONNL
```

- Die einzelnen Abteilungsleiter müssen in der Lage sein, Gehaltsdaten für ihre Mitarbeiter anzuzeigen.

Diese Anforderung kann erfüllt werden, indem eine Sicht für jeden Abteilungsleiter erstellt wird. Zum Beispiel kann folgende Sicht für den Leiter der Abteilung Nr. 51 erstellt werden:

```
CREATE VIEW EMP051 AS
  SELECT NAME,SALARY,JOB FROM STAFF
  WHERE DEPT=51
GRANT SELECT ON TABLE EMP051 TO JANE
```

Der Abteilungsleiter mit dem Berechtigungsnamen JANE würde die Sicht EMP051 genauso wie die Tabelle STAFF abfragen. Wenn er auf die Sicht EMP051 der Tabelle STAFF zugreift, werden dem Abteilungsleiter folgende Informationen angezeigt:

NAME	SALARY	JOB
Fraye	45150.0	Mgr
Williams	37156.5	Sales
Smith	35654.5	Sales
Lundquist	26369.8	Clerk
Wheeler	22460.0	Clerk

- Alle Benutzer müssen in der Lage sein, andere Mitarbeiter zu finden. Diese Anforderung kann erfüllt werden, indem eine Sicht auf die Spalte NAME der Tabelle STAFF und auf die Spalte LOCATION der Tabelle ORG erstellt wird und die beiden Tabellen über ihre jeweiligen Spalten DEPT und DEPTNUMB verknüpft werden:

```
CREATE VIEW EMPLOCS AS
  SELECT NAME, LOCATION FROM STAFF, ORG
  WHERE STAFF.DEPT=ORG.DEPTNUMB
GRANT SELECT ON TABLE EMPLOCS TO PUBLIC
```

Wenn Benutzer auf die Sicht EMPLOCS über die Standorte der Mitarbeiter zugreifen, werden folgende Informationen angezeigt:

NAME	LOCATION
Molinare	New York
Lu	New York
Daniels	New York

<b>NAME</b>	<b>LOCATION</b>
Jones	New York
Hanes	Boston
Rothman	Boston
Ngan	Boston
Kermisch	Boston
Sanders	Washington
Pernal	Washington
James	Washington
Sneider	Washington
Marenghi	Atlanta
O'Brien	Atlanta
Quigley	Atlanta
Naughton	Atlanta
Abrahams	Atlanta
Koonitz	Chicago
Plotz	Chicago
Yamaguchi	Chicago
Scoutten	Chicago
Fraye	Dallas
Williams	Dallas
Smith	Dallas
Lundquist	Dallas
Wheeler	Dallas
Lea	San Francisco
Wilson	San Francisco
Graham	San Francisco
Gonzales	San Francisco
Burke	San Francisco
Quill	Denver
Davis	Denver
Edwards	Denver
Gafney	Denver

## Überwachen des Zugriffs auf Daten mit Hilfe der Audit-Einrichtung

Die DB2-Prüffunktion generiert ein Prüfprotokoll für eine Reihe vordefinierter Datenbankereignisse und ermöglicht Ihnen die Verwaltung des Protokolls. Auch wenn es keine Einrichtung zur Verweigerung des Datenzugriffs ist, kann die Audit-Einrichtung Versuche, auf Datenobjekte zuzugreifen bzw. diese zu ändern, überwachen und einen Protokollsatz darüber anlegen.

Zur Verwendung der Audit-Einrichtung `db2audit` ist die Berechtigung `SYSADM` erforderlich.

In „Kapitel 6. Protokollieren von DB2-Aktivitäten“ auf Seite 301 finden Sie eine detaillierte Beschreibung der DB2-Prüffunktion.

---

### Aufgaben und erforderliche Berechtigungen

In den verschiedenen Unternehmen und Behörden sind die einzelnen Aufgabengebiete nicht immer in gleicher Weise verteilt. In Tabelle 5 werden einige allgemein verwendete Jobbezeichnungen, die Aufgaben, die diesen normalerweise zufallen, und die Berechtigungen bzw. Zugriffsrechte, die zum Ausführen dieser Aufgaben erforderlich sind, aufgeführt.

*Tabelle 5. Allgemeine Jobbezeichnungen, Aufgaben und erforderliche Berechtigungen*

<b>JOBBEZEICHNUNG</b>	<b>AUFGABEN</b>	<b>ERFORDERLICHE BERECHTIGUNG</b>
Abteilungsadministrator	Überwacht das Abteilungssystem; erstellt Datenbanken.	Berechtigung <code>SYSCTRL</code> . Berechtigung <code>SYSADM</code> , wenn die Abteilung über ein eigenes Exemplar verfügt.
Sicherheitsadministrator	Erteilt anderen Benutzern einige oder alle Berechtigungen oder Zugriffsrechte.	Berechtigung <code>SYSADM</code> oder <code>DBADM</code>
Datenbankadministrator	Entwirft, entwickelt, betreibt und pflegt eine oder mehrere Datenbanken und sorgt für die Sicherheit dieser Datenbank(en).	Berechtigungen <code>DBADM</code> und <code>SYSMAINT</code> für eine oder mehrere Datenbanken. In einigen Fällen Berechtigung <code>SYSCTRL</code> .
Systembediener	Überwacht die Datenbank und führt Sicherungen aus.	Berechtigung <code>SYSMAINT</code>
Anwendungsprogrammierer	Entwickelt und testet die Anwendungsprogramme für den Datenbankmanager; kann auch Tabellen mit Testdaten erstellen.	<code>BINDADD</code> , <code>BIND</code> für ein vorhandenes Paket, <code>CONNECT</code> und <code>CREATETAB</code> für eine oder mehrere Datenbanken, einige spezielle Zugriffsrechte für Schemata und eine Liste von Zugriffsrechten für einige Tabellen

Tabelle 5. Allgemeine Jobbezeichnungen, Aufgaben und erforderliche Berechtigungen (Forts.)

JOBBEZEICHNUNG	AUFGABEN	ERFORDERLICHE BERECHTIGUNG
Benutzeranalytiker	Definiert die Datenerfordernisse für ein Anwendungsprogramm durch Überprüfen der Systemkatalogsichten.	SELECT für die Katalogsichten; CONNECT für eine oder mehrere Datenbanken
Programmendbenutzer	Führt ein Anwendungsprogramm aus.	EXECUTE für das Paket; CONNECT für eine oder mehrere Datenbanken. Siehe Anmerkung im Anschluß an diese Tabelle.
Berater im Informationszentrum	Definiert die Datenerfordernisse für einen Abfragebenutzer; stellt die Daten zur Verfügung, indem er Tabellen und Sichten erstellt und den Zugriff auf Datenbankobjekte erteilt.	Berechtigung DBADM für eine oder mehrere Datenbanken
Abfragebenutzer	Führt SQL-Anweisungen zum Abrufen, Hinzufügen, Löschen oder Ändern von Daten aus; kann Ergebnisse in Form von Tabellen speichern.	CONNECT für eine oder mehrere Datenbanken; CREATEIN für das Schema der Tabellen und Sichten, die erstellt werden; und SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE für einige Tabellen und Sichten

Wenn das Anwendungsprogramm dynamische SQL-Anweisungen enthält, muß der Programmendbenutzer möglicherweise neben EXECUTE und CONNECT über weitere Zugriffsrechte (wie SELECT, INSERT, DELETE und UPDATE) verfügen.

---

## Verwenden des Systemkatalogs

Informationen über alle Datenbanken werden automatisch in einer Gruppe von Tabellen, dem sog. Systemkatalog, gepflegt, die beim Generieren der Datenbank erstellt werden. Dieser Systemkatalog beschreibt Tabellen, Spalten, Indizes, Programme, Zugriffsrechte und andere Objekte.

In sechs dieser Sichten werden die Zugriffsrechte von Benutzern und die Identität des Benutzers, der das Zugriffsrecht jeweils erteilt, aufgelistet:

**SYSCAT.DBAUTH** Listet die Zugriffsrechte für Datenbanken auf.

**SYSCAT.TABAUTH** Listet die Zugriffsrechte für Tabellen und Sichten auf.

<b>SYSCAT.COLAUTH</b>	Listet die Zugriffsrechte für Spalten auf.
<b>SYSCAT.PACKAGEAUTH</b>	Listet die Zugriffsrechte für Pakete auf.
<b>SYSCAT.INDEXAUTH</b>	Listet die Zugriffsrechte für Indizes auf.
<b>SYSCAT.SCHEMAAUTH</b>	Listet die Zugriffsrechte für Schemata auf.
<b>SYSCAT.PASSTHROUGHAUTH</b>	Listet das Zugriffsrecht für Server auf.

Zugriffsrechte, die den Benutzern vom System verliehen wurden, weisen in der Spalte GRANTOR den Wert SYSIBM auf. SYSADM, SYSMANT und SYSCTRL werden nicht im Systemkatalog aufgelistet.

Durch die Anweisungen CREATE und GRANT werden Zugriffsrechte in den Systemkatalog eingetragen. Benutzer mit den Berechtigungen SYSADM und DBADM können Zugriffsrechte SELECT für die Systemkatalogsichten erteilen und widerrufen. Die folgenden Beispiele zeigen, wie durch Verwendung von SQL-Abfragen Informationen über Zugriffsrechte abgerufen werden können:

- „Abrufen von Berechtigungsnamen mit erteilten Zugriffsrechten“
- „Abrufen aller Namen mit der Berechtigung DBADM“ auf Seite 298
- „Abrufen der Namen mit Berechtigung zum Zugriff auf eine Tabelle“ auf Seite 298
- „Abrufen aller für Benutzer erteilten Zugriffsrechte“ auf Seite 299
- „Sicherheit der Systemkatalogsichten“ auf Seite 299.

### **Abrufen von Berechtigungsnamen mit erteilten Zugriffsrechten**

Keine einzelne Systemkatalogsicht enthält Informationen über alle Zugriffsrechte. Die folgende Anweisung ruft alle Berechtigungsnamen mit Zugriffsrechten ab:

```
SELECT DISTINCT GRANTEE, GRANTEETYPE, 'DATABASE' FROM SYSCAT.DBAUTH
UNION
SELECT DISTINCT GRANTEE, GRANTEETYPE, 'TABLE ' FROM SYSCAT.TBAUTH
UNION
SELECT DISTINCT GRANTEE, GRANTEETYPE, 'PACKAGE ' FROM SYSCAT.PACKAGEAUTH
UNION
SELECT DISTINCT GRANTEE, GRANTEETYPE, 'INDEX ' FROM SYSCAT.INDEXAUTH
UNION
SELECT DISTINCT GRANTEE, GRANTEETYPE, 'COLUMN ' FROM SYSCAT.COLAUTH
UNION
SELECT DISTINCT GRANTEE, GRANTEETYPE, 'SCHEMA ' FROM SYSCAT.SCHEMAAUTH
UNION
SELECT DISTINCT GRANTEE, GRANTEETYPE, 'SERVER ' FROM SYSCAT.PASSTHROUGHAUTH
ORDER BY GRANTEE, GRANTEETYPE, 3
```

Die durch diese Anweisung abgerufene Liste sollte in regelmäßigen Abständen mit Listen von Benutzer- und Gruppennamen verglichen werden, die in

der Sicherheitseinrichtung des Systems definiert sind. Auf diese Weise können die Berechtigungsnamen ermittelt werden, die nicht mehr gültig sind.

**Anmerkung:** Wenn Sie ferne Datenbank-Clients unterstützen, ist der Berechtigungsname möglicherweise nur auf dem fernen Client und nicht auf Ihrem Datenbank-Server-System definiert.

### **Abrufen aller Namen mit der Berechtigung DBADM**

Die folgende Anweisung ruft alle Berechtigungsnamen ab, denen die Berechtigung DBADM direkt erteilt wurde:

```
SELECT DISTINCT GRANTEE FROM SYSCAT.DBAUTH
WHERE DBADMAUTH = 'Y'
```

### **Abrufen der Namen mit Berechtigung zum Zugriff auf eine Tabelle**

Die folgende Anweisung ruft alle Berechtigungsnamen ab, die direkt zum Zugriff auf die Tabelle EMPLOYEE mit dem Qualifikationsmerkmal JAMES berechtigt sind:

```
SELECT DISTINCT GRANTEETYPE, GRANTEE FROM SYSCAT.TABAUTH
WHERE TABNAME = 'EMPLOYEE'
AND TABSCHEMA = 'JAMES'
UNION
SELECT DISTINCT GRANTEETYPE, GRANTEE FROM SYSCAT.COLAUTH
WHERE TABNAME = 'EMPLOYEE'
AND TABSCHEMA = 'JAMES'
```

Sie können herauszufinden, wer die Tabelle EMPLOYEE mit dem Qualifikationsmerkmal JAMES aktualisieren kann, indem Sie die folgende Anweisung ausführen:

```
SELECT DISTINCT GRANTEETYPE, GRANTEE FROM SYSCAT.TABAUTH
WHERE TABNAME = 'EMPLOYEE' AND TABSCHEMA = 'JAMES' AND
(CONTROLAUTH = 'Y' OR
UPDATEAUTH = 'Y' OR UPDATEAUTH = 'G')
UNION
SELECT DISTINCT GRANTEETYPE, GRANTEE FROM SYSCAT.DBAUTH
WHERE DBADMAUTH = 'Y'
UNION
SELECT DISTINCT GRANTEETYPE, GRANTEE FROM SYSCAT.COLAUTH
WHERE TABNAME = 'EMPLOYEE' AND TABSCHEMA = 'JAMES' AND
PRIVTYPE = 'U'
```

Hierdurch werden alle Berechtigungsnamen mit der Berechtigung DBADM sowie die Namen, denen die Zugriffsrechte CONTROL oder UPDATE direkt erteilt wurden, abgerufen. Allerdings werden die Berechtigungsnamen von Benutzern, die nur über die Berechtigung SYSADM verfügen, nicht zurückgegeben.

Es ist zu beachten, daß einige Berechtigungsnamen Gruppen sein können, nicht nur Einzelbenutzer.

## Abrufen aller für Benutzer erteilten Zugriffsrechte

Durch Abfragen der Systemkatalogsichten können Benutzer eine Liste der Zugriffsrechte, über die sie verfügen, und eine Liste der Zugriffsrechte, die sie anderen Benutzern erteilt haben, abrufen. Beispielsweise wird durch die folgende Anweisung eine Liste der Datenbankzugriffsrechte abgerufen, die direkt einem einzelnen Berechtigungsnamen erteilt wurden:

```
SELECT * FROM SYSCAT.DBAUTH
WHERE GRANTEE = USER AND GRANTEETYPE = 'U'
```

Mit der folgenden Anweisung wird eine Liste der Tabellenzugriffsrechte abgerufen, die direkt von einem bestimmten Benutzer erteilt wurden:

```
SELECT * FROM SYSCAT.TABAUTH
WHERE GRANTOR = USER
```

Mit der folgenden Anweisung wird eine Liste der einzelnen Spaltenzugriffsrechte abgerufen, die direkt von einem bestimmten Benutzer erteilt wurden

```
SELECT * FROM SYSCAT.COLAUTH
WHERE GRANTOR = USER
```

Das Schlüsselwort USER in diesen Anweisungen ist immer gleich dem Wert des Berechtigungsnamens eines Benutzers. USER ist ein Sonderregister mit Lesezugriff. Weitere Informationen zu Sonderregistern finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

## Sicherheit der Systemkatalogsichten

Während der Datenbankerstellung wird das Zugriffsrecht SELECT für die Systemkatalogsichten der Gruppe PUBLIC erteilt. (Hinweise zu anderen Zugriffsrechten, die automatisch der Gruppe PUBLIC erteilt werden, finden Sie in „Zugriffsrechte für Datenbanken“ auf Seite 275.) In den meisten Fällen stellt dies kein Sicherheitsproblem dar. Bei sehr sensiblen Daten kann es jedoch zu Problemen kommen, da in diesen Tabellen jedes Objekt der Datenbank beschrieben wird. Wenn dies der Fall ist, kann das Zugriffsrecht SELECT für PUBLIC widerrufen werden. Anschließend kann das Zugriffsrecht SELECT nach Bedarf bestimmten Benutzern erteilt werden. Das Erteilen und Widerrufen des Zugriffsrechts SELECT für die Systemkatalogsichten erfolgt genauso wie für jede andere Sicht, aber Sie benötigen dafür die Berechtigung SYSADM oder DBADM.

Sie sollten zumindest die Beschränkung des Zugriffs auf die folgenden Katalogsichten erwägen:

- SYSCAT.DBAUTH
- SYSCAT.TABAUTH
- SYSCAT.PACKAGEAUTH
- SYSCAT.INDEXAUTH
- SYSCAT.COLAUTH

- SYSCAT.PASSTHROUGH
- SYSCAT.SCHEMAAUTH

Dadurch wird verhindert, daß Informationen über Zugriffsrechte von Benutzern, über die ein Berechtigungsname für den unbefugten Zugriff ermittelt werden könnte, für alle Benutzer mit Zugriff auf die Datenbank verfügbar werden.

Sie sollten auch die Spalten überprüfen, für die die Statistikdaten gesammelt werden (siehe Abschnitt „Katalogstatistik“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*). Einige der im Systemkatalog aufgezeichneten Statistikdaten könnten Datenwerte enthalten, die in Ihrer Umgebung sensible Informationen darstellen. Wenn diese Statistikdaten sensible Daten enthalten, können Sie das Zugriffsrecht SELECT auf die Katalogsichten SYSCAT.COLUMNS und SYSCAT.COLDIST für PUBLIC widerrufen.

Wenn Sie den Zugriff auf die Systemkatalogsichten beschränken möchten, können Sie Sichten definieren, damit jeder Berechtigungsname Informationen über seine eigenen Zugriffsrechte abrufen kann.

Zum Beispiel enthält die folgende Sicht MYSELECTS den Eigner und den Namen jeder Tabelle, für die dem Berechtigungsnamen eines Benutzers direkt das Zugriffsrecht SELECT erteilt wurde:

```
CREATE VIEW MYSELECTS AS
  SELECT TABSCHEMA, TABNAME FROM SYSCAT.TABAUTH
  WHERE GRANTEETYPE = 'U'
     AND GRANTEE = USER
     AND SELECTAUTH = 'Y'
```

Das Schlüsselwort USER in dieser Anweisung ist immer gleich dem Wert des Berechtigungsnamens.

Mit der folgenden Anweisung wird die Sicht für jeden Berechtigungsnamen verfügbar gemacht:

```
GRANT SELECT ON TABLE MYSELECTS TO PUBLIC
```

Außerdem sollten Sie nicht vergessen, das Zugriffsrecht SELECT für die Basis-tabelle zu widerrufen:

```
REVOKE SELECT ON TABLE SYSCAT.TABAUTH FROM PUBLIC
```

---

## Kapitel 6. Protokollieren von DB2-Aktivitäten

Mit Authentifizierung, Berechtigungen und Zugriffsrechten können bekannte oder erwartete Datenzugriffe gesteuert werden. Diese Maßnahmen reichen jedoch möglicherweise nicht aus, um unbekannte oder unerwartete Datenzugriffe zu verhindern. Zur Erkennung der letzteren Art von Datenzugriffen verfügt DB2 über eine Prüffunktion. Die erfolgreiche Überwachung unerwünschter Datenzugriffe mit anschließender Analyse dieser Vorgänge kann zu verbesserter Datenzugriffssteuerung und damit zur Verhinderung böswilliger oder unbedachter Datenzugriffe beitragen. Durch Überwachung von Anwendungs- und Benutzerzugriffen, einschließlich der Systemverwaltungsaktionen, kann ein fortlaufendes Protokoll aller an Ihrer Datenbank ausgeführten Aktivitäten erstellt werden.

Die DB2-Prüffunktion generiert ein Prüfprotokoll für eine Reihe vordefinierter Datenbankereignisse und ermöglicht Ihnen die Verwaltung des Protokolls. Die von dieser Funktion generierten Datensätze werden in einer Prüfprotokoll-datei aufgezeichnet. Die Analyse dieser Datensätze macht Nutzungsmuster deutlich, an denen Systemmißbrauch erkennbar wird. Sobald der Systemmißbrauch identifiziert ist, können entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Die Prüffunktion arbeitet auf Exemplarebene, d. h. alle auf Exemplarebene und Datenbankebene stattfindenden Aktivitäten werden aufgezeichnet.

Beim Arbeiten in einer partitionierten Datenbankumgebung treten viele der zu protokollierenden Ereignisse in der Partition auf, mit der der Benutzer verbunden ist (Koordinator-knoten), oder auf dem Katalogknoten (sofern diese beiden Partitionen nicht identisch sind). Dies bedeutet, daß Prüfsätze von mehreren Partitionen generiert werden können. Ein Teil jedes Prüfsatzes enthält Informationen zu den Kennungen von Koordinator-knoten und Ursprungsknoten.

Das Prüfprotokoll (`db2audit.log`) und die Prüfkonfigurationsdatei (`db2audit.cfg`) befinden sich im Unterverzeichnis `security` des Exemplars. Zum Zeitpunkt der Erstellung eines Exemplars werden die Lese-/Schreibberechtigungen für diese Dateien (falls möglich) vom Betriebssystem festgelegt. Standardmäßig erhält nur der Exemplareigner Lese- und Schreibberechtigung. Es ist nicht empfehlenswert, diese Berechtigungen zu ändern.

Benutzer des Administrator-Tools der Prüffunktion (`db2audit`) müssen über die Berechtigung `SYSADM` verfügen.

Die Prüffunktion muß explizit gestoppt und gestartet werden. Beim Starten verwendet die Prüffunktion die vorhandenen Prüfkonfigurationsdaten. Da die Prüffunktion vom DB2-Server unabhängig ist, bleibt sie auch dann aktiv, wenn das Exemplar gestoppt wird. Beim Stoppen des Exemplars kann sogar ein Prüfsatz im Prüfprotokoll generiert werden.

Berechtigte Benutzer der Prüffunktion können folgende Aktionen der Prüffunktion steuern:

- Aufzeichnen von Prüfereignissen im DB2-Exemplar starten
- Aufzeichnen von Prüfereignissen im DB2-Exemplar stoppen
- Konfigurieren der Arbeitsweise der Prüffunktion, einschließlich der Auswahl von Kategorien der aufzuzeichnenden Prüfereignisse
- Anfordern einer Beschreibung der aktuellen Prüfkonfiguration
- Entfernen anstehender Prüfsätze aus dem Exemplar und Schreiben ins Prüfprotokoll
- Extrahieren von Prüfsätzen durch Formatieren und Kopieren aus dem Prüfprotokoll in eine unstrukturierte Textdatei oder in ASCII-Dateien. Das Extrahieren kann aus zwei Gründen erfolgen: Als Vorbereitung für die Analyse oder für das Abschneiden von Protokollsätzen.
- Entfernen von Prüfsätzen aus dem aktuellen Prüfprotokoll

Verschiedene Arten von Prüfsätzen können generiert werden. Beachten Sie in der Beschreibung der Kategorien möglicher Prüfereignisse (weiter unten), daß auf jeden Kategorienamen ein aus einem Wort bestehendes Schlüsselwort folgt, das die Art der Kategorie identifiziert. Folgende Kategorien von Prüfereignissen stehen zur Verfügung:

- Prüfung (AUDIT). Generiert Prüfsätze, wenn Prüfeinstellungen geändert werden oder auf das Prüfprotokoll zugegriffen wird.
- Berechtigungsprüfung (CHECKING). Generiert Prüfsätze während der Berechtigungsprüfung, wenn versucht wird, auf DB2-Objekte oder -Funktionen zuzugreifen oder sie zu manipulieren.
- Objektpflege (OBJMAINT). Generiert Prüfsätze beim Erstellen oder Löschen von Datenobjekten.
- Sicherheitspflege (SECMAINT). Generiert Prüfsätze beim Erteilen bzw. Widerrufen von Objekt- und Datenbankberechtigungen oder der Berechtigung DBADM. Prüfsätze werden auch generiert, wenn die Sicherheitskonfigurationsparameter SYSADM\_GROUP, SYSCTRL\_GROUP oder SYSMAINT\_GROUP des Datenbankmanagers geändert werden.
- Systemverwaltung (SYSADMIN). Generiert Prüfsätze, wenn Operationen ausgeführt werden, für die die Berechtigung SYSADM, SYSMAINT oder SYSCTRL erforderlich ist.

- Benutzergültigkeitsprüfung (VALIDATE). Generiert Prüfsätze bei der Vergabe von Benutzerberechtigungen und beim Abrufen von System-sicherheitsdaten.
- Operationskontext (CONTEXT). Generiert Prüfsätze, die den Operationskontext darstellen, wenn eine Datenbankoperation ausgeführt wird. Diese Prüfkategorie erleichtert die Interpretation der Prüfprotokolldatei. Bei Verwendung zusammen mit dem Ereigniskorrelationsfeld des Protokolls kann eine Gruppe von Ereignissen auf eine einzige Datenbankoperation zurückgeführt werden. Beispiel: Eine dynamische SQL-Anweisung, eine Paketkennung für statisches SQL oder ein Indikator der ausgeführten Operationsart (z. B. CONNECT) kann den erforderlichen Kontext zum Analysieren der Prüfergebnisse liefern.

**Anmerkung:** Die SQL-Anweisung, die den Operationskontext liefert, kann sehr lang sein. Sie wird jedoch im CONTEXT-Prüfsatz vollständig angegeben. Dadurch kann der CONTEXT-Prüfsatz sehr umfangreich werden.

- Sie können fehlgeschlagene oder erfolgreich ausgeführte Operationen oder beide Arten prüfen.

Jede Datenbankoperation kann mehrere Prüfsätze generieren. Die tatsächliche Anzahl der generierten und in das Prüfprotokoll übertragenen Prüfsätze hängt von der Anzahl der aufzuzeichnenden Ereigniskategorien ab, die in der Konfiguration der Prüffunktion festgelegt ist. Sie ist außerdem davon abhängig, ob erfolgreiche oder fehlgeschlagene Operationen oder beide geprüft werden. Deshalb sollte gezielt ausgewählt werden, welche Ereignisse zu protokollieren sind.

---

## Arbeitsweise der Prüffunktion

Die Prüffunktion zeichnet überprüfbare Ereignisse auf, einschließlich solcher, die sich auf Datenbankexemplare auswirken. Aus diesem Grund ist die Prüffunktion eine unabhängige DB2-Komponente, die auch ausgeführt werden kann, wenn das DB2-Exemplar gestoppt ist. Wenn die Prüffunktion aktiv ist, wird beim Starten eines gestoppten Exemplars die Protokollierung der Datenbankereignisse dieses Exemplars wieder aufgenommen.

Der zeitliche Ablauf beim Schreiben von Prüfsätzen in das Prüfprotokoll kann sich deutlich auf die Verarbeitungsleistung der Datenbanken in dem betreffenden Exemplar auswirken. Das Schreiben der Prüfsätze kann synchron oder asynchron zum Auftreten der Ereignisse erfolgen, die die Generierung dieser Prüfsätze auslösen. Der Wert des Konfigurationsparameters AUDIT\_BUF\_SZ des Datenbankmanagers legt fest, wann das Schreiben der Prüfsätze stattfindet.

Wenn der Wert dieses Parameters Null (0) ist, wird der Schreibvorgang synchron ausgeführt. Das den Prüfsatz auslösende Ereignis bleibt im Wartestatus bis der Prüfsatz auf die Platte geschrieben ist. Die Wartezeit beim Schreiben der einzelnen Prüfsätze wirkt sich nachteilig auf die Verarbeitungsleistung von DB2 aus.

Wenn der Wert des Parameters `AUDIT_BUF_SZ` größer als Null ist, wird der Schreibvorgang asynchron ausgeführt. Wenn der Parameterwert für `AUDIT_BUF_SZ` größer als Null ist, entspricht er der Anzahl 4 KB-Seiten, die zum Erstellen eines internen Puffers verwendet wird. In dem internen Puffer werden Prüfsätze zwischengespeichert, bis sie gruppenweise auf die Platte geschrieben werden. Die Anweisung, die den aus einem Prüfereignis resultierenden Prüfsatz generiert, wartet nicht, bis der Prüfsatz auf die Platte geschrieben ist, sondern kann die Verarbeitung ohne Verzögerung fortsetzen.

Beim asynchronen Schreiben verbleiben die Prüfsätze gegebenenfalls für einige Zeit in einem nur teilweise gefüllten Puffer. Damit dies nicht über zu lange Zeiträume der Fall ist, erzwingt der Datenbankmanager das regelmäßige Schreiben der Prüfsätze auf die Platte. Ein berechtigter Benutzer der Prüffunktion kann den Prüfpuffer auch mit einer expliziten Anforderung leeren.

Je nachdem, ob der Schreibvorgang synchron oder asynchron erfolgt, ergeben sich Unterschiede beim Auftreten von Fehlern. Im asynchronen Modus gehen möglicherweise einige Datensätze verloren, da die Prüfsätze gepuffert werden, bevor sie auf die Platte geschrieben werden. Im synchronen Modus geht, wenn überhaupt, ein Datensatz verloren, da durch den Fehler höchstens ein Prüfsatz nicht geschrieben werden kann.

Die Einstellung des Prüffunktionsparameters `ERRORTYPE` legt fest, wie auftretende Fehler zwischen DB2 und der Prüffunktion behandelt werden. Wenn die Prüffunktion aktiv und der Prüffunktionsparameter `ERRORTYPE` auf `AUDIT` gesetzt ist, wird die Prüffunktion genau so behandelt wie jede andere DB2-Komponente. Ein Prüfsatz muß geschrieben werden (im synchronen Modus auf die Platte, im asynchronen Modus in den Prüfpuffer), damit ein Prüfereignis, das sich auf eine Anweisung bezieht, als erfolgreich eingestuft wird. Bei jedem in diesem Modus festgestellten Fehler wird für die Anweisung, die einen Prüfsatz ausgelöst hat, ein negativer `SQLCODE`-Wert an die Anwendung zurückgegeben. Ist der Parameter `ERRORTYPE` auf `NORMAL` gesetzt, werden alle von `db2audit` gemeldeten Fehler ignoriert und der `SQLCODE` der Operation wird zurückgegeben. Weitere Einzelheiten zum Parameter `ERRORTYPE` der Prüffunktion (und weiteren zugehörigen Parameter) finden Sie in „Anwendungsszenarios der Prüffunktion“ auf Seite 305.

Je nach der API- oder SQL-Anweisung und den Prüfeinstellungen des DB2-Exemplars können für ein bestimmtes Ereignis keine, eine oder mehrere Prüfsätze generiert werden. Beispiel: Eine SQL-Anweisung `UPDATE` mit einer

Unterabfrage SELECT kann zur Generierung eines Prüfsatzes mit den Ergebnissen der Berechtigungsprüfung für das Zugriffsrecht UPDATE einer Tabelle und zur Generierung eines weiteren Prüfsatzes mit den Ergebnissen der Berechtigungsprüfung für das Zugriffsrecht SELECT einer Tabelle führen.

Für dynamische DML-Anweisungen (DML = Data Manipulation Language) werden Prüfsätze für alle Berechtigungsprüfungen zum Zeitpunkt der Anweisungsvorbereitung (Prepare) generiert. Die erneute Verwendung dieser Anweisungen durch den selben Benutzer wird nicht erneut überprüft, weil zu diesem Zeitpunkt keine Berechtigungsprüfung stattfindet. Wenn jedoch eine der Katalogtabellen mit Berechtigungsinformationen geändert wurde, werden in der nächsten Arbeitseinheit die Berechtigungen für die zwischengespeicherten dynamischen SQL-Anweisungen erneut geprüft und ein oder mehrere neue Prüfsätze erstellt.

Für ein Paket, das ausschließlich statische DML-Anweisungen enthält, ist die Berechtigungsprüfung, mit der geprüft wird, ob ein Benutzer die erforderliche Berechtigung zum Ausführen des Pakets hat, das einzige prüfbare Ereignis, das einen Prüfsatz generieren könnte. Die Berechtigungsprüfung und die gegebenenfalls erforderliche Prüfsatzerstellung für die statischen SQL-Anweisungen des Pakets werden beim Vorkompilieren oder Binden des Pakets durchgeführt. Die Ausführung der statischen SQL-Anweisungen in dem Paket ist nicht prüfbar. Wird ein Paket entweder explizit vom Benutzer oder implizit vom System erneut gebunden, werden Prüfsätze für die von den statischen SQL-Anweisungen benötigten Berechtigungsprüfungen generiert.


Für Anweisungen, bei denen die Berechtigungsprüfung zum Zeitpunkt der Ausführung erfolgt (z. B. Data Definition Language (DDL) oder GRANT- und REVOKE-Anweisungen), werden bei jeder Verwendung dieser Anweisungen Prüfsätze generiert.

**Anmerkung:** Bei der Ausführung von DDL lautet die aufgezeichnete Abschnittsnummer für alle Ereignisse (ausgenommen Kontextereignisse) im Prüfsatz Null (0), und zwar unabhängig von der tatsächlichen Abschnittsnummer der Anweisung.


---

## Anwendungsszenarios der Prüffunktion

Anhand der Syntax der Prüffunktion kann dargestellt werden, wie die Funktion verwendet werden kann.



**Audit-Konfiguration:**



**Audit-Extraktion:**




Abbildung 7. Syntax von DB2AUDIT

Es folgt eine Beschreibung der einzelnen Parameter mit impliziten Verwendungshinweisen:

## configure

Dieser Parameter ermöglicht das Ändern der Konfigurationsdatei `db2audit.cfg` im Unterverzeichnis *security* des Exemplars. Diese Datei kann auch aktualisiert werden, wenn das Exemplar nicht gestartet ist. Aktualisierungen, die ausgeführt werden, während das Exemplar aktiv ist, wirken sich zugleich dynamisch auf DB2-Prüfvorgänge auf allen Partitionen aus. Die Konfigurationsaktion für die Konfigurationsdatei führt zur Erstellung eines Prüfsatzes, wenn die Prüffunktion gestartet ist und die Kategorie *audit* der prüfbaren Ereignisse geprüft wird.

Folgende Aktionen sind in der Konfigurationsdatei möglich:

- **RESET.** Durch diese Aktion wird die Anfangskonfiguration der Konfigurationsdatei wiederhergestellt (dabei beinhaltet SCOPE alle Kategorien außer CONTEXT, STATUS ist FAILURE, ERRORTYPE ist NORMAL und AUDIT ist OFF). Diese Aktion erstellt eine neue Prüfkonfigurationsdatei, wenn die ursprüngliche Datei verloren gegangen oder beschädigt ist.
- **SCOPE.** Diese Aktion gibt an, welche Ereigniskategorie(n) geprüft werden soll(en). Mit dieser Aktion kann die Prüffunktion gezielt eingesetzt und das Anwachsen des Protokolls begrenzt werden. Es empfiehlt sich, die Anzahl und Art der protokollierten Ereignisse so weit wie möglich zu begrenzen, da sonst das Prüfprotokoll sehr schnell wächst.

**Anmerkung:** Bitte beachten Sie, daß SCOPE standardmäßig alle Kategorien außer CONTEXT umfaßt und zu einer großen Anzahl generierter Prüfsätze führen kann. In Verbindung mit dem Modus (synchron oder asynchron) kann die Kategorieauswahl zu einem deutlichen Leistungsabfall und zu einem deutlich höheren Speicherplatzbedarf führen.

- **STATUS.** Diese Aktion gibt an, ob nur erfolgreiche (success) oder fehlgeschlagene (failure) Ereignisse oder beide (both) Arten protokolliert werden sollen.

**Anmerkung:** Kontextereignisse treten auf, bevor der Status einer Operation bekannt ist. Deshalb werden solche Ereignisse unabhängig vom Wert dieses Parameters protokolliert.

- **ERRORTYPE.** Diese Aktion gibt an, ob Prüffehler an den Benutzer zurückgegeben oder ignoriert werden. Mögliche Werte für diesen Parameter sind:

- AUDIT. Alle Fehler (auch Fehler, die in der Prüffunktion auftreten) werden von DB2 verwaltet und alle negativen SQLCODE-Werte werden an den Aufrufenden zurückgemeldet.
- NORMAL. Alle von db2audit generierten Fehler werden ignoriert und nur die SQLCODE-Werte der im Zusammenhang mit der gerade ausgeführten Operation auftretenden Fehler werden an die Anwendung zurückgegeben.

### **describe**

Dieser Parameter zeigt die aktuellen Prüfkonfigurationsdaten und den aktuellen Prüfstatus in der Standardausgabe an.

**extract** Dieser Parameter ermöglicht das Verschieben von Prüfsätzen aus dem Prüfprotokoll an ein angegebenes Ziel. Wenn keine wahlfreien Klauseln angegeben sind, werden alle Prüfsätze extrahiert und in eine unstrukturierte Berichtsdatei geschrieben. Ist der Parameter „extract“ nicht angegeben, wird der Prüfsatz in eine Datei mit dem Namen db2audit.out geschrieben, die sich im Verzeichnis security befindet. Ist die ausgabedatei bereits vorhanden, wird eine Fehlernachricht zurückgegeben.

Folgende Optionen können beim Extrahieren verwendet werden:

- FILE. Die extrahierten Prüfsätze werden in eine Datei (ausgabedatei) geschrieben.
- DELASC. Die extrahierten Prüfsätze werden in begrenztem ASCII-Format dargestellt, das in relationale DB2-Tabellen geladen werden kann. Die Ausgabe wird in separate Dateien geschrieben (eine Datei für jede Kategorie). Dabei werden folgende Dateinamen verwendet:
  - audit.del
  - checking.del
  - objmaint.del
  - secmaint.del
  - sysadmin.del
  - validate.del
  - context.del

Mit der Option DELASC kann außerdem der Standardbegrenzer für die Prüfzeichenfolge („0xff“) beim Extrahieren aus dem Prüfprotokoll außer Kraft gesetzt werden. Geben Sie dazu DELASC DELIMITER, gefolgt von dem neuen Begrenzer ein, den Sie zur Vorbereitung für das Laden in eine Tabelle verwenden wollen, in die die Prüfsätze aufgenommen werden sollen. Der neue Ladebegrenzer kann ein Einzelzeichen (z. B. !) sein oder ein Vierbytezeichen, das eine Hexadezimalzahl darstellt (z. B. 0xff). Weitere Informationen finden Sie in „Tips und Verfahrensweisen für die Prüffunktion“ auf Seite 328.

- **CATEGORY.** Die Prüfsätze für die angegebenen Prüfereigniskategorien sollen extrahiert werden. Wird diese Option nicht angegeben, können alle Kategorien extrahiert werden.
- **DATABASE.** Die Prüfsätze für eine angegebene Datenbank sollen extrahiert werden. Wird diese Option nicht angegeben, kann aus allen Datenbanken extrahiert werden.
- **STATUS.** Die Prüfsätze für den angegebenen Status sollen extrahiert werden. Wird diese Option nicht angegeben, können alle Prüfsätze extrahiert werden.

**flush** Dieser Parameter erzwingt, daß alle anstehenden Prüfsätze in das Prüfprotokoll geschrieben werden. Außerdem wird der Prüfstatus in der Steuerkomponente von „unable to log“ (Protokollieren nicht möglich) auf „ready to log“ (zum Protokollieren bereit) zurückgesetzt, wenn sich die Prüffunktion in einem Fehlerstatus befindet.

**prune** Dieser Parameter ermöglicht das Löschen von Prüfsätzen aus dem Prüfprotokoll. Wenn die Prüffunktion aktiv ist und die Ereigniskategorie „audit“ zum Prüfen angegeben ist, wird nach dem Löschen aus dem Prüfprotokoll ein Prüfsatz protokolliert.

Folgende Optionen können beim Löschen verwendet werden:

- **ALL.** Alle Prüfsätze im Prüfprotokoll sollen gelöscht werden.
- **DATE jjjjmmttss.** Der Benutzer kann festlegen, daß alle bis zu dem angegebenen Tag/Zeitpunkt generierten Prüfsätze aus dem Prüfprotokoll gelöscht werden sollen. Der Benutzer kann wahlfrei einen pfadnamen

der von der Prüffunktion beim Leeren des Protokolls als temporärer Speicherplatz verwendet wird. Dieser temporäre Speicherplatz ermöglicht das Leeren des Protokolls auch dann, wenn die Platte, auf der es sich befindet, voll ist bzw. nicht mehr genügend freier Speicherplatz für die Löschoperation verfügbar ist.

**start** Dieser Parameter veranlaßt die Prüffunktion, mit dem Prüfen von Ereignissen (basierend auf dem Inhalt der Datei db2audit.cfg) zu beginnen. In einem partitionierten DB2-Exemplar beginnt der Prüfvorgang in allen Partitionen, wenn diese Klausel angegeben ist. Wenn die Ereigniskategorie „audit“ für den Prüfvorgang angegeben wurde, wird beim Starten der Prüffunktion ein Prüfsatz protokolliert.

**stop** Dieser Parameter veranlaßt die Prüffunktion, das Prüfen von Ereignissen zu stoppen. In einem partitionierten DB2-Exemplar wird der Prüfvorgang in allen Partitionen gestoppt, wenn diese Klausel angegeben ist. Wenn die Ereigniskategorie „audit“ für den Prüfvorgang angegeben wurde, wird beim Stoppen der Prüffunktion ein Prüfsatz protokolliert.

---

## Nachrichten der Prüffunktion

---

**SQL1322N** Beim Schreiben in die Prüfprotokolldatei ist ein Fehler aufgetreten.

**Erläuterung:** Beim Aufrufen der DB2-Prüffunktion zum Schreiben eines Prüfereignisses in die Prüfprotokolldatei wurde ein Fehler festgestellt. Das Dateisystem, in dem sich das Prüfprotokoll befindet, verfügt nicht über genügend freien Speicherbereich.

**Benutzeraktion:** Der Systemadministrator sollte in dem Dateisystem Speicherplatz frei machen oder durch Abschneiden die Größe des Prüfprotokolls reduzieren.

Sobald wieder Speicherplatz frei ist, löschen Sie mit db2audit die im Speicher befindlichen Daten und machen Sie die Prüffunktion wieder betriebsbereit. Stellen Sie sicher, daß die erforderlichen Extrahierungen erstellt wurden, oder daß vor dem Abschneiden eine Kopie des Protokolls erstellt wurde (gelöschte Prüfsätze können nicht wiederhergestellt werden).

**sqlcode:** 1322

**sqlstate:** 50030

---

**SQL1323N** Beim Zugriff auf die Prüfkonfigurationsdatei ist ein Fehler aufgetreten.

**Erläuterung:** Die Prüfkonfigurationsdatei (db2audit.cfg) konnte nicht geöffnet werden oder war ungültig. Dieser Fehler kann dadurch verursacht sein, daß die Datei db2audit.cfg nicht vorhanden ist oder beschädigt wurde.

**Benutzeraktion:** Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:

- Stellen Sie die Datei aus einer gespeicherten Kopie wieder her
- Setzen Sie die Konfigurationsdatei der Prüffunktion in die Grundstellung zurück, indem Sie den folgenden Befehl absetzen:  
`db2audit reset`

**sqlcode:** 1323

**sqlstate:** 57019

---

## Satzaufbau der Prüffunktion

Wenn ein Prüfsatz mit der Option DELASC aus dem Prüfprotokoll extrahiert wird, hat jeder Prüfsatz eines der in den folgenden Tabellen dargestellten Formate. Am Anfang jeder Tabelle ist der Inhalt eines Beispielprüfsatzes dargestellt. Die Einträge der Prüfsätze werden in der dazugehörigen Tabelle Zeile für Zeile beschrieben. Besonders wichtige Einträge sind **fett** hervorgehoben. Solche Einträge enthalten Informationen, die für Sie von besonderem Interesse sind.

### Anmerkungen:

1. Nicht in allen Feldern der Beispielprüfsätze sind Werte angegeben.
2. Einige Felder, wie z. B. „Access Attempted“, sind als Bitmaps in begrenztem ASCII-Format gespeichert. In der hier gezeigten, unstrukturierten Berichtsdatei werden diese Felder jedoch durch Zeichenfolgen dargestellt, die ihre Bitmapwerte wiedergeben.

Tabelle 6. Prüfsatzaufbau für AUDIT-Ereignisse

timestamp=1998-06-24-11.54.05.151232;category=AUDIT;audit event=START; event correlator=0;event status=0; userid=boss;authid=BOSS;		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Timestamp (Zeitmarke)	CHAR(26)	Datum und Uhrzeit des AUDIT-Ereignisses
Category (Kategorie)	CHAR(8)	Die Kategorie des Prüfereignisses. Gültige Werte: AUDIT
Audit Event (Prüfereignis)	VARCHAR(32)	Spezifisches Prüfereignis.  Gültige Werte: CONFIGURE, DB2AUD, EXTRACT, FLUSH, PRUNE, START, STOP und UPDATE_ADMIN_CFG
Event Correlator (Ereigniskorrelationswert)	INTEGER	Korrelationskennung für die geprüfte Operation. Gibt an, welche Prüfsätze einem einzelnen Ereignis zugeordnet sind.
Event Status (Ereignisstatus)	INTEGER	Status des Prüfereignisses, dargestellt durch einen SQLCODE, für den folgendes gilt: Erfolgreiches Ereignis > = 0 Fehlgeschlagenes Ereignis < 0
User ID (Benutzer-ID)	VARCHAR(1024)	Die Benutzer-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.
Authorization ID (Berechtigungs-ID)	VARCHAR(128)	Die Berechtigungs-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.

Tabelle 7. Prüfsatzaufbau für CHECKING-Ereignisse

timestamp=1998-06-24-08.42.11.622984;category=CHECKING;audit event=CHECKING_OBJECT; event correlator=2;event status=0; database=F00;userid=boss;authid=BOSS; application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp; object name=F00;object type=DATABASE; access approval reason=DATABASE;access attempted=CONNECT;		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Timestamp (Zeitmarke)	CHAR(26)	Datum und Uhrzeit des AUDIT-Ereignisses
Category (Kategorie)	CHAR(8)	Die Kategorie des Prüfereignisses. Gültige Werte: CHECKING
Audit Event (Prüfereignis)	VARCHAR(32)	Spezifisches Prüfereignis.  Gültige Werte: CHECKING_OBJECT und CHECKING_FUNCTION
Event Correlator (Ereigniskorrelationswert)	INTEGER	Korrelationskennung für die geprüfte Operation. Gibt an, welche Prüfsätze einem einzelnen Ereignis zugeordnet sind.

Tabelle 7. Prüfsatzaufbau für CHECKING-Ereignisse (Forts.)

<pre>timestamp=1998-06-24-08.42.11.622984;category=CHECKING;audit event=CHECKING_OBJECT; event correlator=2;event status=0; database=F00;userid=boss;authid=BOSS; application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp; object name=F00;object type=DATABASE; access approval reason=DATABASE;access attempted=CONNECT;</pre>		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Event Status (Ereignisstatus)	INTEGER	Status des Prüfereignisses, dargestellt durch einen SQLCODE, für den folgendes gilt: Erfolgreiches Ereignis > = 0 Fehlgeschlagenes Ereignis < 0
Database Name (Datenbankname)	CHAR(8)	Name der Datenbank, für die das Ereignis generiert wurde. Nicht belegt, wenn es sich um ein Prüfereignis auf Exemplarebene handelt.
User ID (Benutzer-ID)	VARCHAR(1024)	Die Benutzer-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.
Authorization ID (Berechtigungs-ID)	VARCHAR(128)	Die Berechtigungs-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.
Origin Node Number (Nummer des Ursprungs- knotens)	SMALLINT	Nummer des Knotens, auf dem das Prüfereignis aufgetreten ist.
Coordinator Node Number (Nummer des Koordinator-knotens)	SMALLINT	Die Knotennummer des Koordinatorknotens.
Application ID (Anwendungs-ID)	VARCHAR(255)	Die ID der Anwendung, die beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Application Name (Anwendungs- name)	VARCHAR(1024)	Der Name der Anwendung, die beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Schema (Paketschema)	VARCHAR(128)	Das Schema des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Name (Paketname)	VARCHAR(128)	Der Name des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Section Number (Paketab- schnittsnummer)	SMALLINT	Die Abschnittsnummer innerhalb des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Object Schema (Objektschema)	VARCHAR(128)	Das Schema des Objekts, für das das Prüfereignis generiert wurde.
Object Name (Objektname)	VARCHAR(128)	Der Name des Objekts, für das das Prüfereignis generiert wurde.

Tabelle 7. Prüfsatzaufbau für CHECKING-Ereignisse (Forts.)

<pre>timestamp=1998-06-24-08.42.11.622984;category=CHECKING;audit event=CHECKING_OBJECT; event correlator=2;event status=0;   database=F00;userid=boss;authid=BOSS;   application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;   object name=F00;object type=DATABASE;   access approval reason=DATABASE;access attempted=CONNECT;</pre>		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Object Type (Objektart)	VARCHAR(32)	Die Art des Objekts, für das das Prüfereignis generiert wurde. Gültige Werte: TABLE, VIEW, ALIAS, FUNCTION, INDEX, PACKAGE, DATA_TYPE, NODEGROUP, SCHEMA, STORED_PROCEDURE, BUFFERPOOL, TABLESPACE, EVENT_MONITOR, TRIGGER, DATABASE, INSTANCE, FOREIGN_KEY, PRIMARY_KEY, UNIQUE_CONSTRAINT, CHECK_CONSTRAINT, WRAPPER, SERVER, NICKNAME, USER MAPPING, SERVER OPTION, TRANSFORM, TYPE MAPPING, FUNCTION MAPPING, SUMMARY TABLES und NONE.
Access Approval Reason (Grund für Zugriffsgewährung)	CHAR(18)	Gibt an, warum der Zugriff für dieses Prüfereignis gewährt wurde. Gültige Werte: Die in der ersten Liste im Anschluß an diese Tabelle angegebenen Werte.
Access Attempted (Zugriffsversuch)	CHAR(18)	Gibt an, welche Art von Zugriff versucht wurde. Gültige Werte: Die in der zweiten Liste im Anschluß an diese Tabelle angegebenen Werte.

In der folgenden Liste sind mögliche Gründe für die Zugriffsgewährung für das CHECKING-Ereignis aufgeführt:

**0x0000000000000001 ACCESS DENIED**

Der Zugriff wird nicht gewährt, sondern verweigert.

**0x0000000000000002 SYSADM**

Der Zugriff wird gewährt. Die Anwendung/der Benutzer verfügt über die Berechtigung SYSADM.

**0x0000000000000004 SYSCtrl**

Der Zugriff wird gewährt. Die Anwendung/der Benutzer verfügt über die Berechtigung SYSCtrl.

**0x0000000000000008 SYSMAINT**

Der Zugriff wird gewährt. Die Anwendung/der Benutzer verfügt über die Berechtigung SYSMAINT.

**0x0000000000000010 DBADM**

Der Zugriff wird gewährt. Die Anwendung/der Benutzer verfügt über die Berechtigung DBADM.

**0x0000000000000020 DATABASE PRIVILEGE**

Der Zugriff wird gewährt. Die Anwendung/der Benutzer verfügt über ein explizites Zugriffsrecht für die Datenbank.

**0x0000000000000040 OBJECT PRIVILEGE**

Der Zugriff wird gewährt. Die Anwendung/der Benutzer verfügt über ein explizites Zugriffsrecht für das Objekt oder die Funktion.

**0x0000000000000080 DEFINER**

Der Zugriff wird gewährt. Die Anwendung/der Benutzer hat das Objekt oder die Funktion definiert.

**0x0000000000000100 OWNER**

Der Zugriff wird gewährt. Die Anwendung/der Benutzer ist der Eigner des Objekts oder der Funktion.

**0x0000000000000200 CONTROL**

Der Zugriff wird gewährt. Die Anwendung/der Benutzer verfügt über das Zugriffsrecht CONTROL für das Objekt oder die Funktion.

**0x0000000000000400 BIND**

Der Zugriff wird gewährt. Die Anwendung/der Benutzer verfügt über die Bindeberechtigung für das Paket.

In der folgenden Liste sind mögliche Arten von Zugriffsversuchen auf CHECKING-Ereignisse aufgeführt:

**0x0000000000000002 ALTER**

Es wurde versucht ein Objekt zu ändern.

**0x0000000000000004 DELETE**

Es wurde versucht, ein Objekt zu löschen.

**0x0000000000000008 INDEX**

Es wurde versucht, einen Index zu verwenden.

**0x0000000000000010 INSERT**

Es wurde versucht, etwas in ein Objekt einzufügen.

**0x0000000000000020 SELECT**

Es wurde versucht, eine Tabelle oder Sicht abzufragen.

**0x0000000000000040 UPDATE**

Es wurde versucht, Daten in einem Objekt zu aktualisieren.

**0x0000000000000080 REFERENCE**

Es wurde versucht, referentielle Integritätsbedingungen zwischen Objekten einzurichten.

**0x0000000000000100 CREATE**

Es wurde versucht, ein Objekt zu erstellen.

**0x0000000000000200 DROP**

Es wurde versucht, ein Objekt zu löschen.

**0x0000000000000400 CREATEIN**

Es wurde versucht, ein Objekt in einem anderen Schema zu erstellen.

**0x0000000000000800 DROPIN**

Es wurde versucht, ein in einem anderen Schema gefundenes Objekt zu löschen.

**0x0000000000001000 ALTERIN**

Es wurde versucht, ein in einem anderen Schema gefundenes Objekt zu ändern.

**0x0000000000002000 EXECUTE**

Es wurde versucht, eine Anwendung auszuführen.

**0x0000000000004000 BIND**

Es wurde versucht, eine Anwendung zu binden oder vorzubereiten.

**0x0000000000008000 SET EVENT MONITOR**

Es wurde versucht, Ereignismonitorschalter zu setzen.

**0x0000000000010000 SET CONSTRAINTS**

Es wurde versucht, Integritätsbedingungen für ein Objekt zu definieren.

**0x0000000000020000 COMMENT ON**

Es wurde versucht, Kommentare zu einem Objekt zu erstellen.

**0x0000000000040000 GRANT**

Es wurde versucht, einer anderen Benutzer-ID Zugriffsrechte für ein Objekt zu erteilen.

**0x0000000000080000 REVOKE**

Es wurde versucht, Zugriffsrechte einer Benutzer-ID für ein Objekt zu widerrufen.

**0x0000000000100000 LOCK**

Es wurde versucht, ein Objekt zu sperren.

**0x0000000000200000 RENAME**

Es wurde versucht, ein Objekt umzubenennen.

**0x0000000000400000 CONNECT**

Es wurde versucht, eine Verbindung zu einem Objekt herzustellen.

**0x0000000000800000 Member of SYS Group**

Es wurde versucht, auf ein Mitglied der SYS-Gruppe zuzugreifen oder ein Mitglied der SYS-Gruppe zu verwenden.

**0x00000000100000 Access All**

Es wurde versucht, eine Anweisung mit allen erforderlichen Zugriffsrechten für gespeicherte Objekte auszuführen (wird nur für DBADM/SYSADM verwendet).

**0x00000000200000 Drop All**

Es wurde versucht, mehrere Objekte zu löschen.

**0x00000000400000 LOAD**

Es wurde versucht, eine Tabelle in einem Tabellenbereich zu laden.

**0x00000000800000 USE**

Es wurde versucht, eine Tabelle in einem Tabellenbereich zu erstellen.

Tabelle 8. Prüfsatzaufbau für OBJMAINT-Ereignisse

<pre>timestamp=1998-06-24-08.42.41.957524;category=OBJMAINT;audit event=CREATE_OBJECT; event correlator=3;event status=0; database=F00;userid=boss;authid=BOSS; application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp; package schema=NULLID;package name=SQLC28A1; package section=0;object schema=BOSS;object name=AUDIT;object type=TABLE;</pre>		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Timestamp (Zeitmarke)	CHAR(26)	Datum und Uhrzeit des AUDIT-Ereignisses
Category (Kategorie)	CHAR(8)	Die Kategorie des Prüfereignisses. Gültige Werte: OBJMAINT
Audit Event (Prüfereignis)	VARCHAR(32)	Spezifisches Prüfereignis.  Gültige Werte: CREATE_OBJECT, RENAME_OBJECT und DROP_OBJECT
Event Correlator (Ereigniskorrelationswert)	INTEGER	Korrelationskennung für die geprüfte Operation. Gibt an, welche Prüfsätze einem einzelnen Ereignis zugeordnet sind.
Event Status (Ereignisstatus)	INTEGER	Status des Prüfereignisses, dargestellt durch einen SQLCODE, für den folgendes gilt: Erfolgreiches Ereignis > = 0 Fehlgeschlagenes Ereignis < 0
Database Name (Datenbankname)	CHAR(8)	Name der Datenbank, für die das Ereignis generiert wurde. Nicht belegt, wenn es sich um ein Prüfereignis auf Exemplarebene handelt.
User ID (Benutzer-ID)	VARCHAR(1024)	Die Benutzer-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.
Authorization ID (Berechtigungs-ID)	VARCHAR(128)	Die Berechtigungs-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.

Tabelle 8. Prüfsatzaufbau für OBJMAINT-Ereignisse (Forts.)

<pre>timestamp=1998-06-24-08.42.41.957524;category=OBJMAINT;audit event=CREATE_OBJECT; event correlator=3;event status=0; database=F00;userid=boss;authid=BOSS; application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp; package schema=NULLID;package name=SQLC28A1; package section=0;object schema=BOSS;object name=AUDIT;object type=TABLE;</pre>		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Origin Node Number (Nummer des Ursprungsknotens)	SMALLINT	Nummer des Knotens, auf dem das Prüfereignis aufgetreten ist.
Coordinator Node Number (Nummer des Koordinatorknotens)	SMALLINT	Die Knotennummer des Koordinatorknotens.
Application ID (Anwendungs-ID)	VARCHAR(255)	Die ID der Anwendung, die beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Application Name (Anwendungsname)	VARCHAR(1024)	Der Name der Anwendung, die beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Schema (Paketschema)	VARCHAR(128)	Das Schema des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Name (Paketname)	VARCHAR(128)	Der Name des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Section Number (Paketabschnittsnummer)	SMALLINT	Die Abschnittsnummer innerhalb des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Object Schema (Objektschema)	VARCHAR(128)	Das Schema des Objekts, für das das Prüfereignis generiert wurde.
Object Name (Objektname)	VARCHAR(128)	Der Name des Objekts, für das das Prüfereignis generiert wurde.
Object Type (Objektart)	VARCHAR(32)	Die Art des Objekts, für das das Prüfereignis generiert wurde. Gültige Werte: TABLE, VIEW, ALIAS, FUNCTION, INDEX, PACKAGE, DATA_TYPE, NODEGROUP, SCHEMA, STORED_PROCEDURE, BUFFERPOOL, TABLESPACE, EVENT_MONITOR, TRIGGER, DATABASE, INSTANCE, FOREIGN_KEY, PRIMARY_KEY, UNIQUE_CONSTRAINT, CHECK_CONSTRAINT, WRAPPER, SERVER, NICKNAME, USER_MAPPING, SERVER_OPTION, TRANSFORM, TYPE_MAPPING, FUNCTION_MAPPING, SUMMARY_TABLES und NONE.

Tabelle 9. Prüfsatzaufbau für SECMAINT-Ereignisse

<pre>timestamp=1998-06-24-11.57.45.188101;category=SECMAINT;audit event=GRANT; event correlator=4;event status=0; database=F00;userid=boss;authid=BOSS; application id=*LOCAL.boss.980624155728;application name=db2bp; package schema=NULLID;package name=SQLC28A1; package section=0;object schema=BOSS;object name=T1;object type=TABLE; grantor=BOSS;grantee=WORKER;grantee type=USER;privilege=SELECT;</pre>		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Timestamp (Zeitmarke)	CHAR(26)	Datum und Uhrzeit des AUDIT-Ereignisses
Category (Kategorie)	CHAR(8)	Die Kategorie des Prüferereignisses. Gültige Werte: SECMAINT
Audit Event (Prüferereignis)	VARCHAR(32)	Spezifisches Prüferereignis.  Gültige Werte: GRANT, REVOKE, IMPLICIT_GRANT, IMPLICIT_REVOKE und UPDATE_DBM_CFG.
Event Correlator (Ereigniskorrelationswert)	INTEGER	Korrelationskennung für die geprüfte Operation. Gibt an, welche Prüfsätze einem einzelnen Ereignis zugeordnet sind.
Event Status (Ereignisstatus)	INTEGER	Status des Prüferereignisses, dargestellt durch einen SQLCODE, für den folgendes gilt: Erfolgreiches Ereignis > = 0 Fehlgeschlagenes Ereignis < 0
Database Name (Datenbankname)	CHAR(8)	Name der Datenbank, für die das Ereignis generiert wurde. Nicht belegt, wenn es sich um ein Prüferereignis auf Exemplarebene handelt.
User ID (Benutzer-ID)	VARCHAR(1024)	Die Benutzer-ID zum Zeitpunkt des Prüferereignisses.
Authorization ID (Berechtigungs-ID)	VARCHAR(128)	Die Berechtigungs-ID zum Zeitpunkt des Prüferereignisses.
Origin Node Number (Nummer des Ursprungsknotens)	SMALLINT	Nummer des Knotens, auf dem das Prüferereignis aufgetreten ist.
Coordinator Node Number (Nummer des Koordinatorknotens)	SMALLINT	Die Knotennummer des Koordinatorknotens.
Application ID (Anwendungs-ID)	VARCHAR(255)	Die ID der Anwendung, die beim Auftreten des Prüferereignisses verwendet wurde.
Application Name (Anwendungsname)	VARCHAR(1024)	Der Name der Anwendung, die beim Auftreten des Prüferereignisses verwendet wurde.

Tabelle 9. Prüfsatzaufbau für SECMAINT-Ereignisse (Forts.)

<pre>timestamp=1998-06-24-11.57.45.188101;category=SECMAINT;audit event=GRANT; event correlator=4;event status=0; database=F00;userid=boss;authid=BOSS; application id=*LOCAL.boss.980624155728;application name=db2bp; package schema=NULLID;package name=SQLC28A1; package section=0;object schema=BOSS;object name=T1;object type=TABLE; grantor=BOSS;grantee=WORKER;grantee type=USER;privilege=SELECT;</pre>		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Package Schema (Paketschema)	VARCHAR(128)	Das Schema des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Name (Paketname)	VARCHAR(128)	Der Name des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Section Number (Paketabschnittsnummer)	SMALLINT	Die Abschnittsnummer innerhalb des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Object Schema (Objektschema)	VARCHAR(128)	Das Schema des Objekts, für das das Prüfereignis generiert wurde.
Object Name (Objektname)	VARCHAR(128)	Der Name des Objekts, für das das Prüfereignis generiert wurde.
Object Type (Objektart)	VARCHAR(32)	Die Art des Objekts, für das das Prüfereignis generiert wurde. Gültige Werte: TABLE, VIEW, ALIAS, FUNCTION, INDEX, PACKAGE, DATA_TYPE, NODEGROUP, SCHEMA, STORED_PROCEDURE, BUFFERPOOL, TABLESPACE, EVENT_MONITOR, TRIGGER, DATABASE, INSTANCE, FOREIGN_KEY, PRIMARY_KEY, UNIQUE_CONSTRAINT, CHECK_CONSTRAINT, WRAPPER, SERVER, NICKNAME, USER MAPPING, SERVER OPTION, TRANSFORM, TYPE MAPPING, FUNCTION MAPPING, SUMMARY TABLES und NONE.
Grantor (Berechtigter)	VARCHAR(128)	Die ID des Berechtigten.
Grantee (Berechtigter)	VARCHAR(128)	Die ID des Berechtigten, für den ein Zugriffsrecht oder eine Berechtigung erteilt oder widerrufen wurde.
Grantee Type (Art des Berechtigten)	VARCHAR(32)	Art des Berechtigten, für den eine Berechtigung erteilt oder widerrufen wurde. Gültige Werte: USER, GROUP oder BOTH.
Privilege or Authority (Zugriffsrecht oder Berechtigung)	CHAR(18)	Gibt an, welche Art von Zugriffsrecht oder Berechtigung erteilt oder widerrufen wurde. Gültige Werte: Die in der Liste im Anschluß an diese Tabelle angegebenen Werte.

In der folgenden Liste sind mögliche Zugriffsrechte und Berechtigungen für SECMAINT-Ereignisse aufgeführt:

- 0x0000000000000001 Control Table**  
Zugriffsrecht für Tabellensteuerung erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000000002 ALTER TABLE**  
Zugriffsrecht zum Ändern einer Tabelle erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000000004 ALTER TABLE with GRANT**  
Zugriffsrecht zum Ändern einer Tabelle mit der Möglichkeit zum Erteilen von Berechtigungen erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000000008 DELETE TABLE**  
Zugriffsrecht zum Löschen einer Tabelle erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000000010 DELETE TABLE with GRANT**  
Zugriffsrecht zum Löschen einer Tabelle mit der Möglichkeit zum Erteilen von Berechtigungen erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000000020 Table Index**  
Zugriffsrecht für einen Index erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000000040 Table Index with GRANT**  
Zugriffsrecht für einen Index mit der Möglichkeit zum Erteilen von Berechtigungen erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000000080 Table INSERT**  
Zugriffsrecht für eine Einfügung in eine Tabelle erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000000100 Table INSERT with GRANT**  
Zugriffsrecht für eine Einfügung in eine Tabelle mit der Möglichkeit zum Erteilen von Berechtigungen erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000000200 Table SELECT**  
Zugriffsrecht zum Auswählen in einer Tabelle erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000000400 Table SELECT with GRANT**  
Zugriffsrecht zum Auswählen in einer Tabelle mit der Möglichkeit zum Erteilen von Berechtigungen erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000000800 Table UPDATE**  
Zugriffsrecht zum Aktualisieren einer Tabelle erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000001000 Table UPDATE with GRANT**  
Zugriffsrecht zum Aktualisieren einer Tabelle mit Möglichkeit zum Erteilen von Berechtigungen erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000002000 Table REFERENCE**  
Zugriffsrecht zum Verweisen auf eine Tabelle erteilt oder widerrufen.
- j0x0000000000004000 Table REFERENCE with GRANT**  
Zugriffsrecht zum Verweisen auf eine Tabelle mit Möglichkeit zum Erteilen von Berechtigungen erteilt oder widerrufen.

- 0x0000000000008000 Package BIND**  
Zugriffsrecht zum Binden eines Pakets erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000010000 Package EXECUTE**  
Zugriffsrecht zum Ausführen eines Pakets erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000020000 CREATEIN Schema**  
Zugriffsrecht zum Erstellen in einem Schema erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000040000 CREATEIN Schema with GRANT**  
Zugriffsrecht zum Erstellen in einem Schema mit Möglichkeit zum Erteilen von Berechtigungen erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000080000 DROPIN Schema**  
Zugriffsrecht zum Löschen in einem Schema erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000100000 DROPIN Schema with GRANT**  
Zugriffsrecht zum Löschen in einem Schema mit Möglichkeit zum Erteilen von Berechtigungen erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000200000 ALTERIN Schema**  
Zugriffsrecht zum Ändern in einem Schema erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000400000 ALTERIN Schema with GRANT**  
Zugriffsrecht zum Ändern in einem Schema mit Möglichkeit zum Erteilen von Berechtigungen erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000000800000 DBADM Authority**  
Berechtigung DBADM erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000001000000 CREATETAB Authority**  
CREATETAB-Berechtigung erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000002000000 BINDADD Authority**  
BINDADD-Berechtigung erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000004000000 CONNECT Authority**  
CONNECT-Berechtigung erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000008000000 Create not fenced Authority**  
Berechtigung 'Create not fenced' erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000010000000 Implicit Schema Authority**  
Berechtigung 'Implicit schema' erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000020000000 Server PASSTHRU**  
Zugriffsrecht für die Verwendung der Durchgriffsfunktion für diesen Server (Datenquelle zusammengesetzter Datenbanken) erteilt oder widerrufen.
- 0x0000000100000000 Table Space USE**  
Zugriffsrecht zum Erstellen einer Tabelle in einem Tabellenbereich erteilt oder widerrufen.

**0x0000000200000000 Table Space USE with GRANT**

Zugriffsrecht zum Erstellen einer Tabelle in einem Tabellenbereich mit der Möglichkeit zum Erteilen von Zugriffsrechten erteilt oder widerrufen.

**0x0000000400000000 Column UPDATE**

Zugriffsrecht zum Aktualisieren einer oder mehrerer bestimmter Spalten einer Tabelle erteilt oder widerrufen.

**0x0000000800000000 Column UPDATE with GRANT**

Zugriffsrecht zum Aktualisieren einer oder mehrerer bestimmter Spalten einer Tabelle mit Möglichkeit zum Erteilen von Zugriffsrechten erteilt oder widerrufen.

**0x0000001000000000 Column REFERENCE**

Zugriffsrecht zum Verweisen auf eine oder mehrere bestimmte Spalten einer Tabelle erteilt oder widerrufen.

**0x0000002000000000 Column REFERENCE with GRANT**

Zugriffsrecht zum Verweisen auf eine oder mehrere bestimmte Spalten einer Tabelle mit Möglichkeit zum Erteilen von Zugriffsrechten erteilt oder widerrufen.

**0x0000004000000000 LOAD Authority**

LOAD-Berechtigung erteilt oder widerrufen.

Tabelle 10. Prüfsatzaufbau für SYSADMIN-Ereignisse

timestamp=1998-06-24-11.54.04.129923;category=SYSADMIN;audit event=DB2AUDIT; event correlator=1;event status=0; userid=boss;authid=BOSS; application id=*LOCAL.boss.980624155404;application name=db2audit;		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Timestamp (Zeitmarke)	CHAR(26)	Datum und Uhrzeit des AUDIT-Ereignisses
Category (Kategorie)	CHAR(8)	Die Kategorie des Prüfereignisses. Gültige Werte: SYSADMIN
Audit Event (Prüfereignis)	VARCHAR(32)	Spezifisches Prüfereignis.  Gültige Werte: Die in der Liste im Anschluß an diese Tabelle angegebenen Werte.
Event Correlator (Ereigniskorrelationswert)	INTEGER	Korrelationskennung für die geprüfte Operation. Gibt an, welche Prüfsätze einem einzelnen Ereignis zugeordnet sind.
Event Status (Ereignisstatus)	INTEGER	Status des Prüfereignisses, dargestellt durch einen SQLCODE, für den folgendes gilt: Erfolgreiches Ereignis > = 0 Fehlgeschlagenes Ereignis < 0

Tabelle 10. Prüfsatzaufbau für SYSADMIN-Ereignisse (Forts.)

<pre>timestamp=1998-06-24-11.54.04.129923;category=SYSADMIN;audit event=DB2AUDIT;   event correlator=1;event status=0;   userid=boss;authid=BOSS;   application id=*LOCAL.boss.980624155404;application name=db2audit;</pre>		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Database Name (Datenbankname)	CHAR(8)	Name der Datenbank, für die das Ereignis generiert wurde. Nicht belegt, wenn es sich um ein Prüfereignis auf Exemplarebene handelt.
User ID (Benutzer-ID)	VARCHAR(1024)	Die Benutzer-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.
Authorization ID (Berechtigungs-ID)	VARCHAR(128)	Die Berechtigungs-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.
Origin Node Number (Nummer des Ursprungsknotens)	SMALLINT	Nummer des Knotens, auf dem das Prüfereignis aufgetreten ist.
Coordinator Node Number (Nummer des Koordinator-knotens)	SMALLINT	Die Knotennummer des Koordinatorknotens.
Application ID (Anwendungs-ID)	VARCHAR(255)	Die ID der Anwendung, die beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Application Name (Anwendungsname)	VARCHAR(1024)	Der Name der Anwendung, die beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Schema (Paketschema)	VARCHAR(128)	Das Schema des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Name (Paketname)	VARCHAR(128)	Der Name des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Section Number (Paketabschnittsnummer)	SMALLINT	Die Abschnittsnummer innerhalb des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.

In der folgenden Liste sind mögliche SYSADMIN-Prüfereignisse aufgeführt:

Tabelle 11. SYSADMIN-Prüfereignisse

START_DB2	ROLLFORWARD_DB
STOP_DB2	SET_RUNTIME_DEGREE
CREATE_DATABASE	SET_TABLESPACE_CONTAINERS
DROP_DATABASE	UNCATALOG_DB
UPDATE_DBM_CFG	UNCATALOG_DCS_DB
UPDATE_DB_CFG	UNCATALOG_NODE
CREATE_TABLESPACE	UPDATE_ADMIN_CFG
DROP_TABLESPACE	UPDATE_MON_SWITCHES
ALTER_TABLESPACE	LOAD_TABLE
RENAME_TABLESPACE	DB2AUDIT
CREATE_NODEGROUP	SET_APPL_PRIORIT
DROP_NODEGROUP	CREATE_DB_AT_NODE
ALTER_NODEGROUP	KILLDBM
CREATE_BUFFERPOOL	MIGRATE_SYSTEM_DIRECTORY
DROP_BUFFERPOOL	DB2REMOT
ALTER_BUFFERPOOL	DB2AUD
CREATE_EVENT_MONITOR	MERGE_DBM_CONFIG_FILE
DROP_EVENT_MONITOR	UPDATE_CLI_CONFIGURATION
ENABLE_MULTIPAGE	OPEN_TABLESPACE_QUERY
MIGRATE_DB_DIR	SINGLE_TABLESPACE_QUERY
DB2TRC	CLOSE_TABLESPACE_QUERY
DB2SET	FETCH_TABLESPACE
ACTIVATE_DB	OPEN_CONTAINER_QUERY
ADD_NODE	FETCH_CONTAINER_QUERY
BACKUP_DB	CLOSE_CONTAINER_QUERY
CATALOG_NODE	GET_TABLESPACE_STATISTICS
CATALOG_DB	DESCRIBE_DATABASE
CATALOG_DCS_DB	ESTIMATE_SNAPSHOT_SIZE
CHANGE_DB_COMMENT	READ_ASYNC_LOG_RECORD
DEACTIVATE_DB	PRUNE_RECOVERY_HISTORY
DROP_NODE_VERIFY	UPDATE_RECOVERY_HISTORY
FORCE_APPLICATION	QUIESCE_TABLESPACE
GET_SNAPSHOT	UNLOAD_TABLE
LIST_DRDA_INDOUBT_TRANSACTIONS	UPDATE_DATABASE_VERSION
MIGRATE_DB	CREATE_INSTANCE
RESET_ADMIN_CFG	DELETE_INSTANCE
RESET_DB_CFG	SET_EVENT_MONITOR
RESET_DBM_CFG	GRANT_DBADM
RESET_MONITOR	REVOKE_DBADM
RESTORE_DB	GRANT_DB_AUTHORITIES
	REVOKE_DB_AUTHORITIES
	REDIST_NODEGROUP

Tabelle 12. Prüfsatzaufbau für VALIDATE-Ereignisse

<pre>timestamp=1998-06-24-08.42.11.527490;category=VALIDATE;audit event=CHECK_GROUP_MEMBERSHIP; event correlator=2;event status=-1092; database=F00;userid=boss;authid=BOSS;execution id=newton; application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp; auth type=SERVER;</pre>		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Timestamp (Zeitmarke)	CHAR(26)	Datum und Uhrzeit des AUDIT-Ereignisses
Category (Kategorie)	CHAR(8)	Die Kategorie des Prüfereignisses. Gültige Werte: VALIDATE
Audit Event (Prüfereignis)	VARCHAR(32)	Spezifisches Prüfereignis.  Gültige Werte sind z. B.: GET_GROUPS, GET_USERID, AUTHENTICATE_PASSWORD und VALIDATE_USER.
Event Correlator (Ereigniskorrelationswert)	INTEGER	Korrelationskennung für die geprüfte Operation. Gibt an, welche Prüfsätze einem einzelnen Ereignis zugeordnet sind.
Event Status (Ereignisstatus)	INTEGER	Status des Prüfereignisses, dargestellt durch einen SQLCODE, für den folgendes gilt: Erfolgreiches Ereignis > = 0 Fehlgeschlagenes Ereignis < 0
Database Name (Datenbankname)	CHAR(8)	Name der Datenbank, für die das Ereignis generiert wurde. Nicht belegt, wenn es sich um ein Prüfereignis auf Exemplebene handelt.
User ID (Benutzer-ID)	VARCHAR(1024)	Die Benutzer-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.
Authorization ID (Berechtigungs-ID)	VARCHAR(128)	Die Berechtigungs-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.
Execution ID (Ausführungs-ID)	VARCHAR(1024)	Die Ausführungs-ID, die beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Origin Node Number (Nummer des Ursprungsknotens)	SMALLINT	Nummer des Knotens, auf dem das Prüfereignis aufgetreten ist.
Coordinator Node Number (Nummer des Koordinatorknotens)	SMALLINT	Die Knotennummer des Koordinatorknotens.
Application ID (Anwendungs-ID)	VARCHAR(255)	Die ID der Anwendung, die beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Application Name (Anwendungsname)	VARCHAR(1024)	Der Name der Anwendung, die beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.

Tabelle 12. Prüfsatzaufbau für VALIDATE-Ereignisse (Forts.)

```
timestamp=1998-06-24-08.42.11.527490;category=VALIDATE;audit event=CHECK_GROUP_MEMBERSHIP;
event correlator=2;event status=-1092;
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;execution id=newton;
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;
auth type=SERVER;
```

NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
<b>Authentication Type (Authentifizierungsart)</b>	VARCHAR(32)	Die Authentifizierungsart beim Auftreten des Prüfereignisses.
Package Schema (Paketschema)	VARCHAR(128)	Das Schema des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Name (Paketname)	VARCHAR(128)	Der Name des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Section Number (Paketabschnittsnummer)	SMALLINT	Die Abschnittsnummer innerhalb des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.

Tabelle 13. Prüfsatzaufbau für CONTEXT-Ereignisse

```
timestamp=1998-06-24-08.42.41.476840;category=CONTEXT;audit event=EXECUTE_IMMEDIATE;
event correlator=3;
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;
package schema=NULLID;package name=SQLC28A1;
package section=203;text=create table audit(c1 char(10), c2 integer);
```

NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Timestamp (Zeitmarke)	CHAR(26)	Datum und Uhrzeit des AUDIT-Ereignisses
<b>Category (Kategorie)</b>	CHAR(8)	Die Kategorie des Prüfereignisses. Gültige Werte: CONTEXT
<b>Audit Event (Prüfereignis)</b>	VARCHAR(32)	Spezifisches Prüfereignis.  Gültige Werte: Die in der Liste im Anschluß an diese Tabelle angegebenen Werte.
Event Correlator (Ereigniskorrelationswert)	INTEGER	Korrelationskennung für die geprüfte Operation. Gibt an, welche Prüfsätze einem einzelnen Ereignis zugeordnet sind.
Database Name (Datenbankname)	CHAR(8)	Name der Datenbank, für die das Ereignis generiert wurde. Nicht belegt, wenn es sich um ein Prüfereignis auf Exemplarebene handelt.
User ID (Benutzer-ID)	VARCHAR(1024)	Die Benutzer-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.
Authorization ID (Berechtigungs-ID)	VARCHAR(128)	Die Berechtigungs-ID zum Zeitpunkt des Prüfereignisses.

Tabelle 13. Prüfsatzaufbau für CONTEXT-Ereignisse (Forts.)

<pre>timestamp=1998-06-24-08.42.41.476840;category=CONTEXT;audit event=EXECUTE_IMMEDIATE; event correlator=3; database=F00;userid=boss;authid=BOSS; application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp; package schema=NULLID;package name=SQLC28A1; package section=203;text=create table audit(c1 char(10), c2 integer);</pre>		
NAME	FORMAT	BESCHREIBUNG
Origin Node Number (Nummer des Ursprungsknotens)	SMALLINT	Nummer des Knotens, auf dem das Prüfereignis aufgetreten ist.
Coordinator Node Number (Nummer des Koordinatorknotens)	SMALLINT	Die Knotennummer des Koordinatorknotens.
Application ID (Anwendungs-ID)	VARCHAR(255)	Die ID der Anwendung, die beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Application Name (Anwendungsname)	VARCHAR(1024)	Der Name der Anwendung, die beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Schema (Paketschema)	VARCHAR(128)	Das Schema des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Name (Paketname)	VARCHAR(128)	Der Name des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
Package Section Number (Paketabschnittsnummer)	SMALLINT	Die Abschnittsnummer innerhalb des Pakets, das beim Auftreten des Prüfereignisses verwendet wurde.
<b>Statement Text (statement) - Anweisungstext (Anweisung)</b>	CLOB(32K)	Text der SQL-Anweisung, falls vorhanden. Null, wenn kein Text für die SQL-Anweisung verfügbar ist.

In der folgenden Liste sind mögliche CONTEXT-Prüfereignisse aufgeführt:

Tabelle 14. CONTEXT-Prüfereignisse

CONNECT	SET_APPL_PRIORITY
CONNECT_RESET	RESET_DB_CFG
ATTACH	GET_DB_CFG
DETACH	GET_DFLT_CFG
DARI_START	UPDATE_DBM_CFG
DARI_STOP	SET_MONITOR
BACKUP_DB	GET_SNAPSHOT
RESTORE_DB	ESTIMATE_SNAPSHOT_SIZE
ROLLFORWARD_DB	RESET_MONITOR
OPEN_TABLESPACE_QUERY	OPEN_HISTORY_FILE
FETCH_TABLESPACE	CLOSE_HISTORY_FILE
CLOSE_TABLESPACE_QUERY	FETCH_HISTORY_FILE
OPEN_CONTAINER_QUERY	SET_RUNTIME_DEGREE
CLOSE_CONTAINER_QUERY	UPDATE_AUDIT
FETCH_CONTAINER_QUERY	DBM_CFG_OPERATION
SET_TABLESPACE_CONTAINERS	DISCOVER
GET_TABLESPACE_STATISTIC	OPEN_CURSOR
READ_ASYNC_LOG_RECORD	CLOSE_CURSOR
QUIESCE_TABLESPACE	FETCH_CURSOR
LOAD_TABLE	EXECUTE
UNLOAD_TABLE	EXECUTE_IMMEDIATE
UPDATE_RECOVERY_HISTORY	PREPARE
PRUNE_RECOVERY_HISTORY	DESCRIBE
SINGLE_TABLESPACE_QUERY	BIND
LOAD_MSG_FILE	REBIND
UNQUIESCE_TABLESPACE	RUNSTATS
ENABLE_MULTIPAGE	REORG
DESCRIBE_DATABASE	REDISTRIBUTE
DROP_DATABASE	COMMIT
CREATE_DATABASE	ROLLBACK
ADD_NODE	REQUEST_ROLLBACK
FORCE_APPLICATION	IMPLICIT_REBIND

---

## Tips und Verfahrensweisen für die Prüffunktion

Beim Arbeiten mit CHECKING-Ereignissen wird meist das Feld für die Objektart im Prüfsatz überprüft, um festzustellen, ob die Benutzer-ID, die auf das Objekt zuzugreifen versucht, über das erforderliche Zugriffsrecht bzw. die erforderliche Berechtigung verfügt. Beispiel: Wenn ein Benutzer versucht, mit ALTER eine Tabellenspalte hinzuzufügen, weist der Prüfsatz des CHECKING-Ereignisses darauf hin, daß ein Zugriff mit „ALTER“ auf ein Objekt des Typs „TABLE“ versucht wurde (Hinweis: der Objekttyp lautet nicht COLUMN, weil hier die Tabellenzugriffsrechte geprüft werden müssen).

Muß beim Überprüfen jedoch festgestellt werden, ob die erforderliche Datenbankberechtigung vorhanden ist, mit der eine Benutzer-ID eine CREATE- oder

BIND-Operation an einem Objekt ausführen oder ein Objekt löschen kann, dann erfolgt zwar eine Prüfung in der Datenbank, aber im Feld für die Objektart wird das zu erstellende, zu bindende oder zu löschende Objekt angegeben (und nicht die Datenbank).

Bei der Indexerstellung für eine Tabelle ist das Zugriffsrecht zum Erstellen eines Index erforderlich, deshalb wird im Prüfsatz des CHECKING-Ereignisses die Zugriffsart „index“ und nicht „create“ angegeben.

Beim Binden eines bereits vorhandenen Pakets wird ein OBJMAINT-Prüfsatz für die DROP-Operation des Pakets erstellt und danach ein weiterer OBJMAINT-Prüfsatz für die CREATE-Operation der neuen Paketkopie.

Die SQL-Datendefinitionssprache (Data Definition Language, DDL) kann OBJMAINT- oder SECMAINT-Ereignisse generieren, die als erfolgreich protokolliert werden. Es kann jedoch vorkommen, daß nach der Protokollierung des Ereignisses durch einen nachfolgenden Fehler eine ROLLBACK-Operation ausgelöst wird. Dadurch würde das Objekt als nicht erstellt bzw. die GRANT- oder REVOKE-Operation als unvollständig ausgewiesen. In diesem Fall erweist sich die Verwendung von CONTEXT-Ereignissen als hilfreich. Die Prüfsätze von CONTEXT-Ereignissen, insbesondere die abschließende Anweisung des Ereignisses, geben an, wie die versuchte Operation beendet wurde.

Beim Extrahieren von Prüfsätzen in begrenztem ASCII-Format, das sich zum Laden in eine relationale DB2-Datenbank eignet, ist darauf zu achten, daß im Textfeld der Anweisung der richtige Begrenzer verwendet wird. Dazu kann beim Extrahieren der begrenzten ASCII-Datei folgende Anweisung eingegeben werden:

```
db2audit extract delasc delimiter <ladebegrenzer>
```

Dabei kann der *ladebegrenzer* ein Einzelzeichen (z. B. ") sein oder ein Vierbytezeichen, das eine Hexadezimalzahl darstellt (z. B. „0xff“). Beispiele für gültige Befehle sind:

```
db2audit extract delasc
db2audit extract delasc delimiter !
db2audit extract delasc delimiter 0xff
```

Wenn beim Extrahieren nicht der Standardladebegrenzer („““) verwendet wurde, sollte die Option MODIFIED BY im Befehl LOAD verwendet werden. Es folgt ein abgekürztes Beispiel für den Befehl LOAD mit dem Begrenzer „0xff“:

```
db2 load from context.del of del modified by chardel0xff replace into ...
```

Dadurch wird der Standardzeichenfolgebegrenzer „0xff“ außer Kraft gesetzt.

---

## Steuern der Aktivitäten der DB2-Prüffunktion

Für diese Darstellung zur Steuerung der Aktivitäten der Prüffunktion wird das folgende vereinfachte Szenario verwendet: Ein Benutzer, *newton*, führt die Anwendung *testapp* aus, die eine Verbindung aufbaut und eine Tabelle erstellt. Diese Anwendung wird in allen nachfolgend aufgeführten Beispielen verwendet.

Zunächst ein extremes Beispiel: Wenn Sie sich entschlossen haben, alle erfolgreichen und fehlgeschlagenen Prüfereignisse zu prüfen, müßten Sie die Prüffunktion wie folgt konfigurieren:

```
db2audit configure scope all status both
```

**Anmerkung:** Dadurch werden Prüfsätze für alle möglichen prüfbaren Ereignisse erstellt. Dies führt dazu, daß zahlreiche Prüfsätze in das Prüfprotokoll geschrieben werden, was wiederum die Verarbeitungsleistung Ihres Datenbankmanagers beeinträchtigt. Dieses extreme Beispiel ist hier nur zu Demonstrationszwecken angeführt; es empfiehlt sich nicht, die Prüffunktion mit dem oben angegebenen Befehl zu konfigurieren.

Nachdem die Prüffunktion mit dieser Konfiguration (mit Hilfe von „db2audit start“) gestartet und anschließend die Anwendung *testapp* ausgeführt wurde, werden die folgenden Datensätze generiert und in das Prüfprotokoll geschrieben. Durch Extrahieren der Prüfsätze aus dem Protokoll werden Sie feststellen, daß für die beiden von der Anwendung ausgeführten Aktionen die folgenden Datensätze generiert wurden:

### Aktion Art des erstellten Datensatzes

#### CONNECT

```
timestamp=1998-06-24-08.42.10.555345;category=CONTEXT;  
audit event=CONNECT;event correlator=2;database=F00;  
application id=*LOCAL.newton.980624124210;  
application name=testapp;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.10.944374;category=VALIDATE;  
audit event=AUTHENTICATION;event correlator=2;event status=0;  
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;execution id=newton;  
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;  
auth type=SERVER;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.11.527490;category=VALIDATE;  
audit event=CHECK_GROUP_MEMBERSHIP;event correlator=2;  
event status=-1092;database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
execution id=newton;application id=*LOCAL.newton.980624124210;  
application name=testapp;auth type=SERVER;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.11.561187;category=VALIDATE;  
audit event=CHECK_GROUP_MEMBERSHIP;event correlator=2;
```

```
event status=-1092;database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
execution id=newton;application id=*LOCAL.newton.980624124210;  
application name=testapp;auth type=SERVER;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.11.594620;category=VALIDATE;  
audit event=CHECK_GROUP_MEMBERSHIP;event correlator=2;  
event status=-1092;database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
execution id=newton;application id=*LOCAL.newton.980624124210;  
application name=testapp;auth type=SERVER;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.11.622984;category=CHECKING;  
audit event=CHECKING_OBJECT;event correlator=2;event status=0;  
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;  
object name=F00;object type=DATABASE;access approval reason=DATABASE;  
access attempted=CONNECT;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.11.801554;category=CONTEXT;  
audit event=COMMIT;event correlator=2;database=F00;userid=boss;  
authid=BOSS;application id=*LOCAL.newton.980624124210;  
application name=testapp;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.41.450975;category=CHECKING;  
audit event=CHECKING_OBJECT;event correlator=2;event status=0;  
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;  
package schema=NULLID;package name=SQLC28A1;object schema=NULLID;  
object name=SQLC28A1;object type=PACKAGE;  
access approval reason=OBJECT;access attempted=EXECUTE;
```

## CREATE TABLE

```
timestamp=1998-06-24-08.42.41.476840;category=CONTEXT;  
audit event=EXECUTE_IMMEDIATE;event correlator=3;database=F00;  
userid=boss;authid=BOSS;application id=*LOCAL.newton.980624124210;  
application name=testapp;package schema=NULLID;package name=SQLC28A1;  
package section=203;text=create table audit(c1 char(10), c2 integer);
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.41.539692;category=CHECKING;  
audit event=CHECKING_OBJECT;event correlator=3;event status=0;  
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;  
package schema=NULLID;package name=SQLC28A1;package section=0;  
object schema=BOSS;object name=AUDIT;object type=TABLE;  
access approval reason=DATABASE;access attempted=CREATE;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.41.570876;category=CHECKING;  
audit event=CHECKING_OBJECT;event correlator=3;event status=0;  
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;  
package schema=NULLID;package name=SQLC28A1;package section=0;  
object name=BOSS;object type=SCHEMA;access approval reason=DATABASE;  
access attempted=CREATE;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.41.957524;category=OBJMAINT;  
audit event=CREATE_OBJECT;event correlator=3;event status=0;
```

```
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;  
package schema=NULLID;package name=SQLC28A1;package section=0;  
object schema=BOSS;object name=AUDIT;object type=TABLE;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.42.018900;category=CONTEXT;audit event=COMMIT;  
event correlator=3;database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;  
package schema=NULLID;package name=SQLC28A1;
```

Wie Sie sehen, wird bei dieser Prüfkfiguration, die dafür sorgt, daß alle möglichen Prüfereignisse und -arten geprüft werden, eine beträchtliche Anzahl von Prüfsätzen generiert.

In den meisten Fällen werden Sie die Prüffunktion jedoch so konfigurieren, daß nur eine begrenzte bzw. zielgerichtete Auswahl von Ereignissen geprüft wird. Beispielsweise könnten Sie nur diejenigen Ereignisse prüfen, die fehlgeschlagen sind. Dazu könnte die Prüffunktion wie folgt konfiguriert werden:

```
db2audit configure scope audit,checking,objmaint,secmaint,sysadmin,  
validate status failure
```

**Anmerkung:** Dies ist die Grundkonfiguration der Prüffunktion, die beim Zurücksetzen der Prüfkfiguration aktiviert wird.

Nachdem die Prüffunktion mit dieser Konfiguration gestartet und anschließend die Anwendung *testapp* ausgeführt wurde, werden die folgenden Datensätze generiert und in das Prüfprotokoll geschrieben. (Hierbei wird vorausgesetzt, daß *testapp* vorher nicht ausgeführt wurde.) Durch Extrahieren der Prüfsätze aus dem Protokoll werden Sie feststellen, daß für die beiden von der Anwendung ausgeführten Aktionen die folgenden Datensätze generiert wurden:

### Aktion Art des erstellten Datensatzes

#### CONNECT

```
timestamp=1998-06-24-08.42.11.527490;category=VALIDATE;  
audit event=CHECK_GROUP_MEMBERSHIP;event correlator=2;  
event status=-1092;database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
execution id=newton;application id=*LOCAL.newton.980624124210;  
application name=testapp;auth type=SERVER;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.11.561187;category=VALIDATE;  
audit event=CHECK_GROUP_MEMBERSHIP;event correlator=2;  
event status=-1092;database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
execution id=newton;application id=*LOCAL.newton.980624124210;  
application name=testapp;auth type=SERVER;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.11.594620;category=VALIDATE;  
audit event=CHECK_GROUP_MEMBERSHIP;event correlator=2;
```

```
event status=-1092;database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
execution id=newton;application id=*LOCAL.newton.980624124210;  
application name=testapp;auth type=SERVER;
```

## CREATE TABLE

(keine)

Diese Prüfkonfiguration, die die Prüfung aller möglichen Prüfereignisse (ausgenommen CONTEXT) anfordert, sofern das Prüfereignis fehlgeschlagen ist, generiert eine geringere Anzahl von Prüfsätzen. Durch Ändern der Prüfkonfiguration können Sie Art und Zusammensetzung der generierten Prüfsätze steuern.

Mit der Prüffunktion können Sie auch Prüfsätze erstellen, wenn den zu prüfenden Ereignissen erfolgreich Zugriffsrechte für ein Objekt erteilt wurden. In diesem Fall könnten Sie die Prüffunktion wie folgt konfigurieren:

```
db2audit configure scope checking status success
```

Nachdem die Prüffunktion mit dieser Konfiguration gestartet und anschließend die Anwendung *testapp* ausgeführt wurde, werden die folgenden Datensätze generiert und in das Prüfprotokoll geschrieben. (Hierbei wird vorausgesetzt, daß *testapp* vorher nicht ausgeführt wurde.) Durch Extrahieren der Prüfsätze aus dem Protokoll werden Sie feststellen, daß für die beiden von der Anwendung ausgeführten Aktionen die folgenden Datensätze generiert wurden:

## Aktion Art des erstellten Datensatzes

### CONNECT

```
timestamp=1998-06-24-08.42.11.622984;category=CHECKING;  
audit event=CHECKING_OBJECT;event correlator=2;event status=0;  
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.41.450975;category=CHECKING;  
audit event=CHECKING_OBJECT;event correlator=2;event status=0;  
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;  
package schema=NULLID;package name=SQLC28A1;object schema=NULLID;  
object name=SQLC28A1;object type=PACKAGE;  
access approval reason=OBJECT;access attempted=EXECUTE;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.41.539692;category=CHECKING;  
audit event=CHECKING_OBJECT;event correlator=3;event status=0;  
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;  
package schema=NULLID;package name=SQLC28A1;package section=0;  
object schema=BOSS;object name=AUDIT;object type=TABLE;  
access approval reason=DATABASE;access attempted=CREATE;
```

```
timestamp=1998-06-24-08.42.41.570876;category=CHECKING;  
audit event=CHECKING_OBJECT;event correlator=3;event status=0;
```

```
database=F00;userid=boss;authid=BOSS;  
application id=*LOCAL.newton.980624124210;application name=testapp;  
package schema=NULLID;package name=SQLC28A1;package section=0;  
object name=BOSS;object type=SCHEMA;access approval reason=DATABASE;  
access attempted=CREATE;
```

## **CREATE TABLE**

(keine)

---

## Teil 4. Versetzen von Daten



---

## Kapitel 7. Dienstprogramme für das Versetzen von Daten

Mit dem Dienstprogramm LOAD können Daten in Tabellen versetzt, vorhandene Indizes erweitert und statistische Daten generiert werden. Mit LOAD werden die Daten viel schneller als mit dem Dienstprogramm IMPORT versetzt, wenn es sich um umfangreiche Datenmengen handelt. Daten, die mit dem Dienstprogramm EXPORT aus Tabellen geladen wurden, können mit dem Dienstprogramm LOAD wieder geladen werden.

Das Dienstprogramm AutoLoader trennt umfangreiche Mengen von Daten und lädt die getrennten Daten in verschiedene Partitionen einer partitionierten Datenbank.

Mit Hilfe der Dienstprogramme IMPORT und EXPORT werden Daten zwischen einer Tabelle oder Sicht und einem anderen Datenbank- oder Tabellenkalkulationsprogramm sowie zwischen DB2-Datenbanken und Host-Datenbanken mit Hilfe von DB2 Connect versetzt.

DataPropagator Relational (DPROPR) ist eine Komponente von DB2 Universal Database, die das automatische Kopieren von Tabellenaktualisierungen in andere Tabellen anderer relationaler Datenbanken unter DB2 ermöglicht.

**Anmerkung:** Alle Informationen zu diesen Themen sowie die vergleichbaren Themen aus den Handbüchern *Command Reference* und *Administrative API Reference* wurden im Handbuch *Versetzen von Daten Dienstprogramme und Referenz* zusammengefaßt.

Informationen zu diesen Themen finden Sie ausschließlich im Handbuch *Versetzen von Daten Dienstprogramme und Referenz*.



---

## Teil 5. Wiederherstellung



---

## Kapitel 8. Wiederherstellen einer Datenbank

Eine Datenbank kann aufgrund von Hardware- oder Softwarefehlern (oder beiden) unbrauchbar werden. Die verschiedenen Fehlersituationen können verschiedene Maßnahmen zur Wiederherstellung erforderlich machen. Sie sollten eine Strategie zur Hand haben, um Ihre Datenbank gegen die Möglichkeit solcher Fehlersituationen zu schützen. Beim Entwickeln einer Strategie ist es empfehlenswert, den Ernstfall auch zu proben. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, potentielle Unzulänglichkeiten des Plans früh zu erkennen und bei einer erforderlichen Wiederherstellung der Datenbank zu vermeiden.

Dieses Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Wiederherstellungsmethoden, die Sie verwenden können, wenn ein Problem in Ihrer Datenbank auftritt. Darüber hinaus geben Ihnen die Informationen in diesem Kapitel Entscheidungshilfen bei der Auswahl der Wiederherstellungsmethode, die sich am besten für Ihre Geschäftsumgebung eignet. Jede Wiederherstellungsmethode wird einschließlich der zugehörigen Konzepte beschrieben. Zudem werden die Befehle erläutert, die zur Unterstützung dieser Methoden zur Verfügung stehen.

Die Hauptthemen dieses Kapitels:

- Wiederherstellung nach einem Systemabsturz
- Wiederherstellungsmethode: Versionswiederherstellung
- Wiederherstellungsmethode: aktualisierende Wiederherstellung
- Tivoli Storage Manager
- Wiederherstellen von unbestätigten Transaktionen auf dem Host.

Wenn Sie Tabellen haben, die DATALINK-Spalten enthalten, lesen Sie den Abschnitt „Überlegungen zu DB2 Data Links Manager“ auf Seite 408.

Eine Art von Problem, die eine aktualisierende Wiederherstellung mit Zeitangabe erfordert, ist die Beschädigung von Daten durch fehlerhafte Logik oder falsche Eingabe in einer Anwendung. Sie können die Datenbank mit Hilfe der aktualisierenden Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederherstellen, der dem Beginn der Arbeit mit der Datenbank durch die Anwendung nahekommt. Alternativ können Sie auch versuchen, die Auswirkungen der Anwendung dadurch zu beheben, daß Sie umgekehrte Transaktionen ausführen. Allerdings ist bei diesem zweiten Ansatz Vorsicht geboten. Dieses Kapitel liefert keine weiteren Informationen zu Anwendungsfehlern.

---

## Wiederherstellung nach einem Systemabsturz

Durch die Wiederherstellung nach einem Systemabsturz mit Hilfe des Befehls `RESTART DATABASE` oder des Konfigurationsparameters zur Aktivierung des automatischen Neustarts (*autorestart*) wird verhindert, daß die Datenbank in einem inkonsistenten oder unbrauchbaren Status verbleibt.

Unter den folgenden Themen finden Sie weitere Informationen:

- Herstellen der Datenbankkonsistenz
- Wiederherstellung nach Transaktionsfehler in einer partitionierten Datenbankumgebung
- Identifizieren des ausgefallenen Datenbankpartitions-Servers.

### Herstellen der Datenbankkonsistenz

Datenbankbefehle und Anwendungen können aus verschiedenen Gründen fehlschlagen. Ein *Transaktionsfehler* ist nicht der Fehler einer Datenbankaktion, der durch einen falschen Parameterwert, einen überschrittenen Grenzwert oder eine `ROLLBACK`-Operation aufgrund gegenseitiger Sperren verursacht wird. Es handelt sich vielmehr um einen schwerwiegenden Fehler bzw. eine Bedingung, die zur abnormalen Beendigung der Datenbank bzw. des Datenbankmanagers führt und eine Wiederherstellung der Datenbank erforderlich macht. Beispiele hierfür sind Ereignisse wie Stromausfall bei einer Maschine (der zum Absturz des Datenbankmanagers und der Datenbankpartitionen führt) oder ein Fehler bei einer `COMMIT/ROLLBACK`-Operation, die den Absturz der Datenbank verursacht, weil die Platte mit den Datenbankprotokollen voll ist und keine weiteren Protokolldateien zum Schreiben des `COMMIT/ROLLBACK`-Datensatzes zugeordnet werden können.

Tritt ein Stromausfall oder Anwendungsfehler auf, während Anwendungen oder Befehle für eine Datenbank ausgeführt werden, kann dies eine unmittelbare Beendigung oder Unterbrechung aller Datenbankaktivitäten zur Folge haben. Eine oder mehrere Anwendungen bzw. Befehle haben eventuell angefangen, mit den Daten in der Datenbank zu arbeiten, wurden jedoch nicht beendet. Zudem wurden einige festgeschriebene Arbeitseinheiten eventuell nicht auf die Platte geschrieben. Durch die teilweise beendeten (bzw. nicht geschriebenen) Arbeitseinheiten verbleibt die Datenbank in einem inkonsistenten, d. h. unbrauchbaren, Status.

Unter den folgenden Themen finden Sie weitere Informationen:

- Planen des automatischen Neustarts
- Aktivieren des automatischen Neustarts.

### Planen des automatischen Neustarts

Sie müssen nur entscheiden, ob der Datenbankmanager nach einem Fehler für die unvollständigen Arbeitseinheiten automatisch eine `ROLLBACK`-Operation

ausführen soll. Wenn Sie dies wünschen, müssen Sie dazu den Konfigurationsparameter für den automatischen Wiederanlauf (*autorestart*) aktivieren, indem Sie diesen auf „ON“ (EIN) setzen. (Dies ist die Standardeinstellung.) Andernfalls sollten Sie den Befehl `RESTART DATABASE` eingeben, wenn ein Datenbankfehler auftritt.

**Anmerkung:** Wurde der automatische Wiederanlauf aktiviert, wird nach einem Datenbankfehler automatisch ein Wiederanlauf eingeleitet. Diese Prozedur nimmt möglicherweise einige Zeit in Anspruch, so daß fälschlicherweise der Eindruck entstehen kann, daß die Datenbank blockiert oder nicht mehr auf Benutzereingaben reagiert. Der Wiederanlauf einer Datenbank wird in der Datei `db2diag.log` aufgezeichnet. Wenn Sie jederzeit über den aktuellen Systemstatus informiert sein und sichergehen wollen, daß die Datenbank auf Benutzereingaben reagiert, sollte die Funktion für den automatischen Wiederanlauf inaktiviert werden.

#### **Aktivieren des automatischen Neustarts**

Der automatische Neustart wird mit dem Datenbankkonfigurationsparameter *autorestart* aktiviert. Standardmäßig ist dieser Parameter so eingestellt, daß der automatische Neustart aktiviert („on“) ist. Weitere Informationen zu diesem Konfigurationsparameter finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

### **Wiederherstellung nach Transaktionsfehler in einer partitionierten Datenbankumgebung**

In der Regel ist eine Datenbankwiederherstellung sowohl auf dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server als auch auf jedem anderen Datenbankpartitions-Server erforderlich, der an derselben Transaktion oder Anwendung beteiligt war. Die Wiederherstellung der Datenbank auf dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server wird häufig als *Wiederherstellung nach einem Systemabsturz* bezeichnet. Die Wiederherstellung nach einem Systemabsturz erfolgt auf dem abgestürzten Datenbankpartitions-Server, nachdem die Ursache des Fehlers behoben wurde (z. B. die Stromversorgung wiederhergestellt wurde). Die Datenbankwiederherstellung auf den anderen (weiterhin aktiven) Datenbankpartitions-Servern erfolgt unmittelbar nach Feststellung des Fehlers. Bei diesem Prozeß, der manchmal als *Wiederherstellung nach Datenbankpartitionsfehler* bezeichnet wird, werden Ressourcen für die fehlgeschlagene Transaktion oder Anwendung transparent bereinigt.

Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten „Wiederherstellung auf einem aktiven Datenbankpartitions-Server nach Transaktionsfehler“ auf Seite 344 und „Wiederherstellung nach Transaktionsfehler auf dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server“ auf Seite 345.

### **Protokoll der zweiphasigen Festschreibung**

Die Diskussion des Protokolls zur zweiphasigen Festschreibung dient hier zur Einführung in die Wiederherstellung nach einem Systemabsturz in einem partitionierten Datenbanksystem. Weitere Informationen zur zweiphasigen Festschreibung finden Sie in *Systemverwaltung: Konzept*.

In einer partitionierten Datenbankumgebung ist der Datenbankpartitions-Server, auf dem die Anwendung übergeben wird, der Koordinatorknoten und der erste Agent, der für die Anwendung aktiv wird, der koordinierende Agent. Der koordinierende Agent ist für die Verteilung der Arbeit auf andere Datenbankpartitions-Server verantwortlich und protokolliert, welche an der Transaktion beteiligt sind. Wenn die Anwendung eine COMMIT-Operation für eine Transaktion ausführt, schreibt der koordinierende Agent die Transaktion mit Hilfe des Protokolls zur zweiphasigen Festschreibung fest. In der ersten Phase sendet der Koordinatorknoten eine PREPARE-Anforderung an alle anderen an der Transaktion beteiligten Datenbankpartitions-Server. Die Server antworten daraufhin wie folgt:

<b>READ-ONLY</b>	Keine Datenänderung auf diesem Server erfolgt.
<b>YES</b>	Datenänderung auf diesem Server erfolgt.
<b>NO</b>	Aufgrund eines Fehlers kann der Server die Festschreibung nicht vorbereiten.

Wenn einer der Server mit „NO“ antwortet, wird die Transaktion rückgängig gemacht. Andernfalls beginnt der Koordinatorknoten mit der zweiten Phase.

In der zweiten Phase schreibt der Koordinatorknoten einen COMMIT-Protokollsatz und sendet anschließend eine COMMIT-Anforderung an alle Server, mit „YES“ geantwortet haben. Wenn alle anderen Datenbankpartitions-Server die COMMIT-Operation ausgeführt haben, senden sie eine Bestätigung der Festschreibung an den Koordinatorknoten. Die Transaktion ist abgeschlossen, wenn der Koordinatoragent von allen beteiligten Servern die COMMIT-Bestätigungen empfangen hat. Wenn dies der Fall ist, schreibt der koordinierende Agent einen FORGET-Protokollsatz.

### **Wiederherstellung auf einem aktiven Datenbankpartitions-Server nach Transaktionsfehler**

Wenn ein Datenbankpartitions-Server feststellt, daß ein anderer Server abgestürzt ist, werden alle Arbeiten, an denen der ausgefallene Datenbankpartitions-Server beteiligt ist, gestoppt:

- Wenn der noch aktive Datenbankpartitions-Server der Koordinatorknoten für eine Anwendung ist und die Anwendung auf dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server ausgeführt wird (und nicht zum Festschreiben (COMMIT) bereit ist), wird der koordinierende Agent unterbrochen, um Wiederherstellungsmaßnahmen durchzuführen. Wenn der koordinierende

Agent in der zweiten Phase der COMMIT-Verarbeitung ist, empfängt die Anwendung eine SQL-Fehlernachricht SQL0279N und verliert die Datenbankverbindung. Ansonsten sendet der koordinierende Agent eine ROLLBACK-Anforderung an alle an der Transaktion beteiligten Server, und die Anwendung empfängt die Nachricht SQL1229N.

- Wenn der ausgefallene Datenbankpartitions-Server der Koordinatorknoten für die Anwendung war, werden Agenten, die noch für die Anwendung auf den aktiven Servern arbeiten, unterbrochen, um Wiederherstellungsmaßnahmen durchzuführen. Die aktuelle Transaktion wird lokal auf jedem Server rückgängig gemacht, sofern sie nicht durch eine PREPARE-Anforderung vorbereitet wurde und auf das Ergebnis der Transaktion wartet. In diesem Fall bleibt die Transaktion auf den aktiven Datenbankpartitions-Servern unbestätigt, und der Koordinatorknoten weiß nichts davon (weil er nicht verfügbar ist).

Weitere Informationen zur Auflösung unbestätigter Transaktionen finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

- Wenn die Anwendung die Verbindung zu dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server (bevor er ausfiel) herstellte, aber weder der lokale Datenbankpartitions-Server noch der ausgefallene Datenbankpartitions-Server der Koordinatorknoten ist, werden Agenten, die für diese Anwendung aktiv sind, unterbrochen. Der Koordinatorknoten sendet eine Nachricht über eine ROLLBACK-Operation oder Trennen an die anderen Datenbankpartitions-Server. Die Transaktion ist nur auf den Datenbankpartitions-Servern unbestätigt, die weiterhin aktiv sind, wenn der Koordinatorknoten SQL0279 zurückgibt.

Jeder Prozeß (wie z. B. ein Agent oder ein Detektor für gegenseitiges Sperren), der versucht, eine Anforderung an den ausgefallenen Server zu senden, wird informiert, daß er die Anforderung nicht senden kann.

### **Wiederherstellung nach Transaktionsfehler auf dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server**

Wenn der Fehler zu einer abnormalen Beendigung des Datenbankmanagers führte, können Sie, wenn der Prozessor wieder gestartet wird, den Befehl DB2START mit der Option RESTART ausführen, um den Datenbankmanager erneut zu starten. Wenn Sie den Prozessor nicht wieder starten können, können Sie den Befehl DB2START auch auf einem anderen Prozessor zum erneuten Starten des Datenbankmanagers verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zum Befehl START DATABASE MANAGER oder zur API im Handbuch *Command Reference* bzw. *Administrative API Reference*.

Durch eine abnormale Beendigung können Datenbankpartitionen auf dem Server in einem inkonsistenten Status verbleiben (d. h., daß sie nicht verwendbar sind). Um sie wieder verwendbar zu machen, muß eine Wiederherstellung nach einem Systemabsturz durchgeführt werden, damit sie wieder

konsistent werden. Eine Wiederherstellung nach einem Systemabsturz kann auf einem Datenbankpartitions-Server wie folgt ausgelöst werden:

- Explizit durch einen Befehl `RESTART DATABASE`
- Implizit durch eine Verbindungsanforderung (`CONNECT`), wenn der Konfigurationsparameter *autorestart* der Datenbank aktiviert ist.

Bei der Wiederherstellung nach einem Systemabsturz werden die Protokollsätze in den aktiven Protokolldateien erneut angewandt, um sicherzustellen, daß die Ergebnisse aller vollständigen Transaktionen in der Datenbank vorhanden sind. Nachdem alle Änderungen wieder angewandt wurden, werden alle nicht festgeschriebenen Transaktionen außer unbestätigten Transaktionen lokal rückgängig gemacht. In einer partitionierten Datenbankumgebung gibt es zwei Arten unbestätigter Transaktionen:

- Auf einem Datenbankpartitions-Server, der nicht der Koordinatorknoten ist, ist eine unbestätigte Transaktion eine Transaktion, die vorbereitet (`PREPARE`), aber noch nicht festgeschrieben (`COMMIT`) wurde.
- Auf dem Koordinatorknoten ist eine Transaktion unbestätigt, wenn sie festgeschrieben (`COMMIT`), aber noch nicht als abgeschlossen protokolliert wurde (d. h., der Protokollsatz `FORGET` wurde noch nicht geschrieben). Diese Situation tritt ein, wenn der Koordinatoragent noch nicht alle `COMMIT`-Bestätigungen von allen Servern empfangen hat, die für die Anwendung aktiv waren.

Bei der Wiederherstellung nach einem Systemabsturz wird versucht, alle unbestätigten Transaktionen durch eine der folgenden Aktionen aufzulösen. Die durchgeführte Aktion ist davon abhängig, ob der Datenbankpartitions-Server der Koordinatorknoten für eine Anwendung war:

- Wenn der Server, der neu gestartet wird, nicht der Koordinatorknoten für die Anwendung ist, sendet er eine Abfragenachricht an den koordinierenden Agenten, um das Ergebnis der Transaktion festzustellen.
- Wenn der Server, der neu gestartet wird, der Koordinatorknoten für die Anwendung ist, sendet er eine Nachricht an alle anderen Agenten (untergeordneten Agenten), von denen der koordinierende Agent immer noch `COMMIT`-Bestätigungen erwartet.

Es ist möglich, daß durch eine Wiederherstellung nach einem Systemabsturz nicht alle unbestätigten Transaktionen aufgelöst werden können (z. B., wenn einige der Datenbankpartitions-Server nicht verfügbar sind). In diesem Fall wird die SQL-Warnung `SQL1061W` zurückgegeben. Sie sollten beachten, daß unbestätigte Transaktionen Ressourcen wie Sperren und Speicherbereich für aktive Protokolle beanspruchen. Es ist möglich, daß ein Punkt erreicht wird, an dem keine Änderungen an der Datenbank mehr durchgeführt werden können, weil der Speicherbereich für die aktiven Protokolldateien durch unbestätigte Transaktionen belegt ist. Aus diesem Grund sollten Sie nach einer

Wiederherstellung nach einem Systemabsturz feststellen, ob unbestätigte Transaktionen verblieben sind, und alle Datenbankpartitions-Server, die zur Auflösung der unbestätigten Transaktionen erforderlich sind, so schnell wie möglich wieder verfügbar zu machen.

Wenn einer oder mehrere Server, die zur Auflösung einer unbestätigten Transaktion benötigt werden, nicht rechtzeitig wieder verfügbar gemacht werden können, und der Zugriff auf Datenbankpartitionen auf anderen Servern erforderlich ist, können Sie die unbestätigte Transaktion durch eine heuristische Entscheidung manuell auflösen. Mit Hilfe des Befehls LIST INDOUBT TRANSACTIONS können Sie die unbestätigte Transaktion auf dem Server abfragen, festschreiben oder rückgängig machen. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zum Befehl LIST INDOUBT TRANSACTIONS bzw. zur API im Handbuch *Command Reference* bzw. *Administrative API Reference*.

**Anmerkung:** Der Befehl LIST INDOUBT TRANSACTIONS wird auch für Transaktionen in einer verteilten Transaktionsumgebung verwendet. Zur Unterscheidung zwischen den beiden Arten unbestätigter Transaktionen enthält das Feld für die Quelle („Originator“) in der Ausgabe des Befehls LIST INDOUBT TRANSACTIONS eine der folgenden Angaben:

- „DB2 Universal Database Enterprise - Extended Edition“ zeigt an, daß die Transaktion aus einer partitionierten Datenbankumgebung stammt.
- „XA“ zeigt an, daß die Transaktion aus einer verteilten Umgebung stammt.

Weitere Informationen zu verteilten Umgebungen finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

## Identifizieren des ausgefallenen Datenbankpartitions-Servers

Wenn ein Datenbankpartitions-Server ausfällt, empfängt die Anwendung normalerweise einen der folgenden SQLCODEs. Die Methode zur Erkennung, welcher Datenbankmanager ausgefallen ist, hängt vom empfangenen SQLCODE ab:

### SQL0279N

Dieser SQLCODE wird empfangen, wenn ein Datenbankpartitions-Server, der an einer Transaktion beteiligt ist, während der COMMIT-Verarbeitung beendet wird.

### SQL1224N

Dieser SQLCODE wird empfangen, wenn der Datenbankpartitions-Server, der ausgefallen ist, der Koordinatorknoten für die Transaktion ist.

## SQL1229N

Dieser SQLCODE wird empfangen, wenn der Datenbankpartitions-Server, der ausgefallen ist, nicht der Koordinatorknoten für die Transaktion ist.

Welcher Datenbankpartitions-Server ausgefallen ist, kann in zwei Schritten festgestellt werden. Der SQL-Kommunikationsbereich, der zum SQLCODE SQL1229N gehört, enthält die Knotennummer des Servers, der den Fehler erkannte, in der sechsten Feldposition des Felds *sqlerrd*. (Die Knotennummer, die für den Server geschrieben wird, entspricht der Knotennummer in der Datei *db2nodes.cfg*.) Auf dem Datenbankpartitions-Server, der den Fehler feststellt, wird eine Nachricht, die die Knotennummer des ausgefallenen Servers angibt, in die Datei *db2diag.log* geschrieben.

**Anmerkung:** Wenn mehrere logische Knoten auf einem Prozessor verwendet werden, kann der Ausfall eines logischen Knotens den Ausfall anderer logischer Knoten auf demselben Prozessor verursachen.

In der Regel wird ein Datenbankpartitions-Server nach einem Ausfall wie folgt wieder verfügbar gemacht:

1. Beheben Sie den Fehler, der den Ausfall verursachte.
2. Starten Sie den Datenbankmanager mit dem Befehl DB2START von einem beliebigen Datenbankpartitions-Server aus erneut.
3. Starten Sie die Datenbank mit dem Befehl RESTART DATABASE auf dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server (oder Servern) erneut.

---

## Wiederherstellungsmethode: Versionswiederherstellung

Bei einer Versionswiederherstellung mit Hilfe des Befehls BACKUP in Verbindung mit dem Befehl RESTORE wird die Datenbank in einen Status versetzt, der zuvor gesichert wurde. Sie können diese Wiederherstellungsmethode mit nicht wiederherstellbaren Datenbanken verwenden (d. h. Datenbanken, für die Sie über keine archivierten Protokolldateien verfügen). Sie können diese Methode auch bei wiederherstellbaren Datenbanken einsetzen, indem Sie die Option WITHOUT ROLLING FORWARD verwenden.

In diesem Abschnitt werden Planungsmöglichkeiten aufgezeigt und wird das Aufrufen bestimmter Dienstprogramme und Befehle zum Ausführen der Methode vorgestellt. Im Anschluß daran folgt eine Beschreibung der Konzepte und Faktoren, die für die effiziente Nutzung der Methode relevant sind.

Unter den folgenden Themen finden Sie weitere Informationen:

- Sichern einer Datenbank
- Wiederherstellen einer Datenbank

- Informationen in der Datei des Wiederherstellungsprotokolls.

## Sichern einer Datenbank

Eine Sicherungskopie der Datenbank kann mit dem Befehl BACKUP oder der Steuerzentrale erstellt werden. Innerhalb der Steuerzentrale wählen Sie dazu die zu sichernde Datenbank und anschließend die Sicherungsaktion aus. In einem partitionierten Datenbanksystem werden die Datenbankpartitionen




Abbildung 8. Erstellen eines Datenbankabbaus

einzelnen mit dem Befehl BACKUP DATABASE gesichert. Die Operation ist für den Datenbankpartitions-Server, auf dem der Befehl abgesetzt wird, lokal. Sie können jedoch die Prozedur db2\_all von einem der Datenbankpartitions-Server im Exemplar ausführen, um den Befehl BACKUP an eine Reihe von Servern zu senden, die in einer Liste durch ihre Knotennummer identifiziert werden. Wenn Sie dieses Verfahren verwenden, müssen Sie zuerst den Katalogknoten und anschließend die anderen Datenbankpartitionen sichern. Sie können darüber hinaus die Steuerzentrale zur Sicherung von Datenbankpartitionen verwenden.

In einem partitionierten Datenbanksystem können Sie mit dem Befehl LIST NODES eine Liste der Knoten (Datenbankpartitions-Server) abrufen, die Benutzertabellen enthalten. Da diese Wiederherstellungsmethode die aktualisierende Wiederherstellung nicht unterstützt, sichern Sie die Datenbank regelmäßig auf den Knoten dieser Liste.

In einem System, in dem mit verteilten Anforderungen gearbeitet wird, werden die Befehle BACKUP und RESTORE auf die Datenbank für verteilte Anforderungen sowie auf die Metadaten angewendet, die im Katalog dieser Datenbank gespeichert sind (Oberflächen, Server, Kurznamen usw.). Daten-

quellenobjekte (Tabellen und Sichten) werden nicht gesichert oder wiederhergestellt, es sei denn, diese Objekte werden in der Datenbank für verteilte Anforderungen gespeichert.

Sie müssen stets die zu verwendende Wiederherstellungsmethode berücksichtigen. In den folgenden Abschnitten werden die Voraussetzungen und anderen Überlegungen für diese Aufgabe behandelt:

- Planen der Verwendung des Befehls BACKUP
- Aufrufen des Befehls BACKUP
- Mit BACKUP erstellte Sicherungsabbilder.

**Anmerkung:** In den folgenden Abschnitten bezieht sich der Terminus „Seiten“ auf die Seiten, die für die Sicherungs- und Wiederherstellungsdienstprogramme verwendet werden. Diese Seiten sind immer 4 KB groß und sollten nicht mit den Mehrfachseitengrößen verwechselt werden, die bei Datenbankdaten zulässig sind.

### **Planen der Verwendung des Befehls BACKUP**

Bei Ihrer Planung sind folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

- Für den Befehl BACKUP benötigen Sie die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYMAINT.
- Bei der Datenbank kann es sich um eine lokale oder ferne Datenbank handeln. Die Sicherung bleibt auf dem Datenbank-Server, sofern kein Speicherwaltungsprodukt wie z. B. Tivoli Storage Manager (TSM) verwendet wird.
- Sie können eine Datenbank auf einer Festplatte, einem Band oder einem Speicherbereich sichern, der von TSM oder einem Dienstprogramm zur Speicherverwaltung eines anderen Lieferanten verwaltet wird. Informationen zu TSM finden Sie in „Tivoli Storage Manager“ auf Seite 421.

Unter OS/2 haben Sie außerdem die Möglichkeit, Sicherungskopien auf Diskette oder mit Hilfe eines Benutzer-Exit-Programms zu speichern.

**Anmerkung:** Unter OS/2 ist bei der Sicherung einer Datenbank online über einen Benutzer-Exit zu beachten, daß die Datenbank in den Wartemodus (QUIESCE) versetzt wird, bevor die Sicherung beginnt. Die Sicherung selbst wird erst gestartet, wenn für alle Transaktionen entweder COMMIT- oder ROLLBACK-Operationen ausgeführt wurden. Während der Ausführung der Sicherung warten alle neuen Transaktionen, bis die Sicherung beendet ist. Wenn die Sicherung beendet ist, setzen alle Transaktionen die Verarbeitung normal fort.

- Beim Erstellen (oder Zurückschreiben) eines Sicherungsabbilds beträgt die Puffergröße 1024 Seiten (mit 4 KB Größe). Dies ist wichtig, wenn als

Sicherungseinheiten Bandlaufwerke benutzt werden. Wenn Sie mit variablen Blockgrößen arbeiten, **müssen** Sie die Puffergröße auf den Bereich reduzieren, der von Ihrem Bandlaufwerk verwendet wird.

- Unter unterstützten Versionen des Betriebssystems Windows können Sie Sicherungen auf Disketten erstellen.
- Unter den meisten Versionen von Linux erhalten Sie die folgende Fehlermeldung, wenn Sie für das Sichern und Zurückschreiben eine SCSI-Bandeinheit und die DB2-Standardpuffergrößen verwenden: SQL2025N, Ursachencode „75“. Um einen Überlauf der internen SCSI-Puffer unter Linux zu verhindern, sollten Sie die folgende Formel verwenden:

$$\text{pufferseiten} \leq \text{ST\_MAX\_BUFFERS} * \text{ST\_BUFFER\_BLOCKS} / 4$$

Hierbei steht *pufferseiten* für den Wert von *backbufsz* oder *restbufsz*.

ST\_MAX\_BUFFERS und ST\_BUFFER\_BLOCKS sind im Linux-Kernel im Verzeichnis `drivers/scsi` definiert.

- Unter OS/2 wird ein Benutzer-Exit-Programm verwendet, wenn die Sicherung auf Band gespeichert wird, da das Betriebssystem keine integrierte Unterstützung für Bandeinheiten hat.

Auf UNIX basierende Betriebssysteme und Windows NT verfügen über eine eigene integrierte Unterstützung von Bandeinheiten.

**Anmerkung:** Wenn Sie variable Blockgrößen auf Ihren Bandeinheiten verwenden, müssen Sie sicherstellen, daß die DB2-Puffergröße kleiner oder gleich der maximalen variablen Blockgröße ist, für die die Einheit konfiguriert ist. Andernfalls ist es möglich, daß die Sicherung zwar erfolgreich beendet wird, aber das erstellte Datenbankabbild nicht unbedingt wiederherstellbar ist.

- Es ist möglich, mehrere Dateien für die gesicherten Daten der Datenbank zu erstellen.
- Nach dem Abschluß einer Online-Sicherung wird das aktive Protokoll geschlossen und auf die Platte geschrieben.
- In einer partitionierten Datenbankumgebung verwendet die Offline-Sicherung eine exklusive Verbindung zur Datenbank auf dem entsprechenden Datenbankpartitions-Server (d. h., die Operation benötigt eine exklusive Verbindung zur Datenbankpartition), so daß keine andere Anwendung mit der Datenbankpartition verbunden werden kann. Wenn Sie eine Offline-Sicherung des Katalogknotens durchführen, kann es in der *gesamten* Datenbank keine Aktivitäten geben, einschließlich Sicherungen der Datenbank auf Datenbankpartitions-Servern, die keine Katalogdateien enthalten. Sie können die Prozedur `db2_all` zur Sicherung der Datenbank verwenden, aber Sie müssen sicherstellen, daß der Katalogknoten zuerst gesichert wird. Wenn der Katalogknoten gesichert ist, können die anderen Datenbankpartitionen gleichzeitig gesichert werden.

- In einem partitionierten Datenbanksystem ist es ratsam, eine Kopie der Datei `db2nodes.cfg` mit allen Sicherungskopien, die Sie erstellen, zu speichern, um sich gegen eine potentielle Beschädigung dieser Datei zu schützen.

Wenn Sie Tabellen haben, die DATALINK-Spalten enthalten, lesen Sie auch den Abschnitt „Überlegungen zum Dienstprogramm BACKUP“ auf Seite 410.

Zur Verwendung von Bandeinheiten müssen DB2-Benutzer unter SCO UnixWare 7 den Parameter BUFFER auf den Wert 16 setzen. Der Standardwert für BUFFER ist 1024 Seiten. Wenn der Wert für BUFFER auf Null gesetzt wird, muß der Datenbankmanager-Konfigurationsparameter `backbufsz` auf 16 gesetzt werden.

**Planen des Einsatzes von Bändern für die Sicherung:** Wenn Sie Ihren Tabellenbereich oder Ihre Datenbank sichern wollen, müssen Sie die Block- und die Puffergröße korrekt definieren. Dies gilt besonders dann, wenn Sie mit variablen Blockgrößen arbeiten (z. B. unter AIX, wenn die Blockgröße auf Null gesetzt wurde).

Beim Sichern gilt eine Einschränkung für die Anzahl der FIXED-Blockgrößen, die verwendet werden können. Diese Einschränkung ist deswegen vorhanden, weil DB2 die Kopfdaten des Sicherungsabbilds in 4-KB-Blöcken schreibt. Die einzigen festen Blockgrößen, die von DB2 unterstützt werden, sind 512, 1024, 2048 und 4096 Byte. Wenn Sie mit einer festen Blockgröße arbeiten, können Sie für die Sicherung eine beliebige Puffergröße angeben. Allerdings werden Sie möglicherweise feststellen, daß die Sicherung nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, wenn die feste Blockgröße nicht mit einem der hier angegebenen Werte übereinstimmt.

Wenn Sie über umfangreiche Datenbankdaten verfügen, benötigen Sie bei der Verwendung der o. a. festen Blockgrößen für die Sicherung sehr viel Zeit. Aus diesem Grund kann es günstiger sein, variable Blockgrößen einzusetzen.

Bei der Verwendung variabler Blockgrößen müssen Sie im Befehl BACKUP außerdem eine Puffergröße angeben, die kleiner oder gleich des oberen Grenzwertes für die verwendete Bandeinheit ist. Die Puffergröße muß dem oberen Grenzwert für die Blockgröße der verwendeten Einheit entsprechen, wenn Sie optimale Leistungswerte erzielen wollen.

Darüber hinaus sollten Sie berücksichtigen, daß beim Zurückschreiben von einem Sicherungsabbild, dessen Blockgröße variabel ist, möglicherweise ein Fehler auftritt. In diesem Fall muß das Abbild eventuell mit einer passenden Blockgröße erneut geschrieben werden. Im folgenden ist ein Beispiel für diesen Arbeitsschritt unter AIX aufgeführt:

```
tcl -b 0 -Bn -f /dev/rmt0 read > sicherungsdateiname.datei
dd if=sicherungsdateiname.datei of=/dev/rmt0/ obs=4096 conv=sync
```

Durch diesen Befehl wird vom Sicherungsabbild in der Datei „sicherungsdateiname.datei“ ein Speicherauszug erstellt. Anschließend kann mit dem Befehl „dd“ ein Speicherauszug des Sicherungsabbilds zurück auf das Band geschrieben werden, das mit einer Blockgröße von 4096 Byte arbeitet.

Problematisch bei dieser Korrekturmethode sind Abbilder, die zu umfangreich sind, um einen entsprechenden Speicherauszug in einer Datei zu speichern. Ein möglicher Lösungsansatz bei solch umfangreichen Abbildern besteht in der Verwendung des Befehls „dd“. Mit diesem Befehl können Speicherauszüge von Abbildern von einer Bandeinheit auf die andere gespeichert werden. Dieses Verfahren ist möglich, solange das Abbild nicht mehrere Bänder umfaßt. Bei der Verwendung von zwei Bandeinheiten hat der Befehl „dd“ folgendes Format:

```
dd if=/dev/rmt1 of=/dev/rmt0 obs=4096
```

Wenn der Einsatz von zwei Bandeinheiten nicht möglich ist, können Sie den Abbildspeicherauszug mit dem Befehl „dd“ auf einer unformatierten Einheit speichern und diesen dann anschließend von dieser Einheit auf ein Band schreiben. Die Schwierigkeit bei dieser Methode ergibt sich dadurch, daß beim Befehl „dd“ die Anzahl der auf die unformatierte Einheit geschriebenen Blöcke protokolliert werden **muß**. Die Anzahl der Blöcke, die im Rahmen des Speicherauszugs geschrieben wurden, muß beim Zurückversetzen des Abbilds auf ein Band angegeben werden. Wird der Befehl „dd“ dazu verwendet, einen Abbildspeicherauszug von einer unformatierten Einheit auf ein Band zu schreiben, wird der gesamte Dateninhalt der unformatierten Einheit auf das Band übertragen. Der Befehl „dd“ kann nicht feststellen, wieviel Speicherplatz auf der unformatierten Einheit zum Speichern des Abbilds verwendet wird.

Wenn Sie den Befehl BACKUP verwenden, müssen Sie den oberen Grenzwert für die Blockgröße der verwendeten Bandeinheit kennen. Einige Beispiele:

Einheit	Anschlußeinrichtung	Blockgrößengrenzwert	Grenzwert für DB2-Puffergröße (in 4-KB-Seiten)
8 mm	scsi	131 072	32
3420	s370	65 536	16
3480	s370	65 536	16
3490	s370	65 536	16
3490E	s370	65 536	16
7332 (4 mm)*	scsi	262 144	64
3490e	scsi	262 144	64
3590**	scsi	2 097 152	512
3570 (Magstar MP)		262 144	64

### **Anmerkungen:**

1. \* Die Einheit IBM 7332 implementiert keinen Blockgrößengrenzwert. Bei 256 KB handelt es sich lediglich um einen vorgeschlagenen Wert. Der geltende Blockgrößengrenzwert richtet sich nach dem übergeordneten Adapter.
2. \*\* Während auf der Einheit IBM 3590 eine Blockgröße von 2 MB unterstützt wird, können Sie auch niedrigere Werte (z. B. 256 KB) ausprobieren, sofern die hierbei zu erzielenden Leistungen Ihren Anforderungen gerecht werden.
3. Informationen zu den für Ihre Einheit geltenden Grenzwerten erhalten Sie in der entsprechenden Einheitendokumentation und/oder beim Hersteller der Einheit.

### **Aufrufen des Befehls BACKUP**

Folgende Überlegungen sind beim Ausführen des Befehls BACKUP hilfreich:

- Sie müssen den Datenbankmanager starten (DB2START), bevor Sie den Befehl BACKUP oder die API ausführen. Bei Verwendung der Steuerzentrale ist es nicht erforderlich, den Datenbankmanager explizit zu starten.
- Wenn Sie einen Befehl, eine API oder eine Funktion unter der Steuerzentrale verwenden, müssen Sie einen Aliasnamen der Datenbank und nicht den Datenbanknamen angeben.
- Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderliche Zeit für eine Sicherung zu verringern:

- Erhöhen Sie den Wert für den Parameter PARALLELISM.

Mit diesem Parameter können Sie die zur Durchführung einer Sicherung benötigte Zeit erheblich verringern. Der Parameter PARALLELISM definiert die Anzahl der Prozesse bzw. Threads, die zum Lesen von Daten aus der Datenbank gestartet werden. Jeder Prozeß bzw. Thread wird für das Sichern eines bestimmten Tabellenbereichs zugeordnet. Wenn er das Sichern des Tabellenbereichs beendet hat, fordert er einen anderen an. Beachten Sie jedoch, daß für jeden Prozeß bzw. Thread sowohl Hauptspeicher- als auch CPU-Systemaufwand anfallen, d. h. belassen Sie den Parameter PARALLELISM bei einem stark ausgelasteten System auf dem Standardwert 1.

- Erhöhen Sie die Sicherungspuffergröße.
- Erhöhen Sie die Anzahl von Puffern.

Wenn Sie mehrere Puffer und E/A-Kanäle verwenden, sollten Sie zumindest doppelt so viele Puffer wie Kanäle verwenden, um sicherzustellen, daß die Kanäle nicht auf Daten warten müssen. Die Größe der verwendeten Puffer trägt ebenfalls zur Leistung der Sicherungsoperation bei. Die ideale Größe des Sicherungspuffers ist ein Vielfaches der Größe des durch EXTENTSIZE definierten Bereichs für den/die Tabellenbereich(e).

Wenn Sie mehrere Tabellenbereiche mit verschiedenen EXTENTSIZE-Bereichen haben, geben Sie einen Wert an, der ein Vielfaches des größten Werts für EXTENTSIZE darstellt.

Beim Aufrufen des Befehls BACKUP können Sie die Anzahl der Seiten angeben, die Sie für jeden Sicherungspuffer verwenden wollen. Die minimale Anzahl beträgt 16 Seiten. Wenn Sie keine Seitenanzahl angeben, wird für die Zuordnung jedes Puffers der Wert des Konfigurationsparameters *backbufsz* des Datenbankmanagers herangezogen. Reicht der verfügbare Speicher für die Zuordnung eines Puffers nicht aus, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Weitere Informationen zu diesem Konfigurationsparameter finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

- Verwenden Sie mehrere Zieleinheiten.
- Unter OS/2 schreibt der Datenbankmanager beim Sichern einer Datenbank auf austauschbaren Datenträgern (z. B. auf Band) Informationen auf Datenträger 1. Nachdem Sie den ersten Datenträger in das Laufwerk eingelegt haben, dürfen Sie ihn erst wieder herausnehmen, wenn die Sicherungsfunktion des Betriebssystems Sie auffordert, Datenträger 2 einzulegen.
- Es ist nicht möglich, eine Datenbank zu sichern, die sich in einem unbrauchbaren Status befindet, es sei denn, für diese Datenbank steht eine Sicherung an.
  - Wenn eine Datenbank nur teilweise wiederhergestellt wurde, da während einer Phase der Wiederherstellung der Datenbank ein Systemabsturz auftrat, müssen Sie die Datenbank erfolgreich wiederherstellen, bevor Sie eine Sicherungskopie davon anlegen können.
  - Wenn eine Datenbank mit einem vorherigen Release des Datenbankmanagers erstellt, aber nicht auf das aktuelle Release umgestellt wurde, müssen Sie sie umstellen. Andernfalls ist es nicht möglich, eine Sicherungskopie der Datenbank anzulegen.

Informationen zur Migration einer Datenbank finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept*.

- Wenn sich einer der Tabellenbereiche in einer Datenbank in einem „abnormalen“ Status befindet, ist es nicht möglich, die Datenbank zu sichern, außer sie befindet sich im Status *Sicherung anstehend*.
- Kommt es während einer kritischen Phase der Datenbanksicherung zu einem Systemabsturz, können Sie eine erfolgreiche Verbindung zur Datenbank erst dann wieder herstellen, nachdem Sie den Befehl BACKUP erneut abgesetzt haben.
- Der Befehl BACKUP erlaubt die Steuerung des gemeinsamen Zugriffs für mehrere Prozesse, die Sicherungskopien verschiedener Datenbanken anlegen. Die Steuerung läßt die Zieleinheit der Sicherung geöffnet, bis der gesamte Sicherungsprozeß beendet ist.

Wenn während des Sicherungsprozesses ein Fehler auftritt und der geöffnete Behälter nicht geschlossen werden kann, empfangen andere Sicherungsprozesse mit demselben Ziellaufwerk eventuell Nachrichten über Zugriffsfehler. Zur Behebung etwaiger Zugriffsfehler müssen Sie den Sicherungsprozeß, der den Fehler verursachte, vollständig verlassen und die Verbindung zur Zieleinheit trennen.

- Wenn Sie den Befehl BACKUP für gleichzeitig ablaufende Sicherungsprozesse auf Band verwenden, müssen Sie sicherstellen, daß diese Prozesse nicht dasselbe Band ansteuern.

### **Mit BACKUP erstellte Sicherungsabbilder**

Sicherungsabbilder werden auf dem Ziel erstellt, das Sie beim Aufrufen des Befehls BACKUP angeben:

- Im Verzeichnis für Platten- bzw. Diskettensicherungen
- Auf der für Bandsicherungen angegebenen Einheit
- Auf einem TSM-Server (TSM = Tivoli Storage Manager)
- Auf dem Server eines anderen Lieferanten
- Unter OS/2 durch Verwenden eines Benutzer-Exit

Die Datei des Wiederherstellungsprotokolls (Recovery History File) wird jedesmal automatisch mit den Ergebnisinformationen aktualisiert, wenn Sie eine Sicherung oder Wiederherstellung einer ganzen Datenbank ausführen. Diese Datei kann beim Überwachen der Wiederherstellungsaktivitäten innerhalb einer Datenbank hilfreich sein. Diese Datei wird im selben Verzeichnis wie die Konfigurationsdatei der Datenbank erstellt. Weitere Informationen zur Datei des Wiederherstellungsprotokolls finden Sie in „Informationen in der Datei des Wiederherstellungsprotokolls“ auf Seite 401.

In auf UNIX basierenden Umgebungen setzen sich die Dateinamen, die auf der Platte erstellt werden, aus folgenden Informationen zusammen, die durch Punkte voneinander getrennt werden. Auf anderen Plattformen wird eine Unterverzeichnisstruktur aus vier Ebenen verwendet:

<b>Aliasname</b>	Der Aliasname der Datenbank, der aus 1-8 Zeichen besteht und beim Aufruf des Befehls BACKUP angegeben wurde.
<b>Art</b>	Art der erstellten Sicherung, wobei „0“ für vollständige Datenbank steht. „3“ steht für eine Tabellenbereichssicherung. „4“ steht für eine Sicherung, die mit dem Befehl LOAD...COPY TO generiert wurde.
<b>Exemplarname</b>	Der Name des aktuellen Exemplars des Daten-

bankmanagers, der aus 1-8 Zeichen besteht und der Umgebungsvariablen DB2INSTANCE entnommen wird.

<b>Knotennummer</b>	Die Knotennummer.
<b>Katalogknotennummer</b>	Die Nummer des Katalogknotens der Datenbank.
<b>Zeitmarke</b>	Ein Wert aus 14 Zeichen, der das Datum und die Uhrzeit angibt, zu dem die Sicherung ausgeführt wurde. Die Zeitmarke hat das Format <i>jjjjmmthhnnss</i> , dabei gilt folgendes:  <i>jjjj</i> steht für das Jahr (1995 bis 9999) <i>mm</i> steht für den Monat (01 bis 12) <i>tt</i> steht für den Tag des Monats (01 bis 31) <i>hh</i> steht für die Stunde (00 bis 23) <i>nn</i> steht für die Minuten (00 bis 59) <i>ss</i> steht für die Sekunden (00 bis 59)
<b>Folgenummer</b>	Eine dreistellige Ziffernfolge, die als Datei-erweiterung verwendet wird.

Bei auf UNIX basierenden Betriebssystemen sieht das Format wie folgt aus:

```
Database alias.Type.Instance name.NODEnnnn  
.CATNnnnn.timestamp.number
```

Unter anderen Betriebssystemen sieht das Format wie folgt aus:

```
Database alias.Type\Instance name.NODEnnn  
\CATNnnn\yyyymmdd\hhmmss.number
```

Zum Beispiel kann eine Datenbank namens STAFF im Exemplar DB201 in auf UNIX basierenden Umgebungen auf einer Platte in einer Datei folgenden Namens gesichert werden:

```
STAFF.0.DB201.NODE0000.CATN0000.19950922120112.001
```

Bei auf Band geleiteten Ausgaben werden die Dateinamen nicht erstellt. Jedoch werden die obigen Informationen im Sicherungskennsatz zu späteren Prüfzwecken gespeichert.

### **Anmerkungen:**

1. Wenn Sie einen Banddatenträger für Sicherungs- und Wiederherstellungsoperationen für die Datenbank verwenden wollen, muß eine Bandeinheit über die Standardschnittstelle des Betriebssystems verfügbar sein. In einem großen partitionierten Datenbanksystem ist es jedoch unter Umständen nicht praktisch, eine dedizierte Bandeinheit für jeden Datenbankpartitions-Server haben. Sie können die Bandeinheiten mit einem oder mehreren

TSM-Servern verbinden, so daß der Zugriff auf diese Bandeinheiten jedem Datenbankpartitions-Server ermöglicht wird.

2. In einem partitionierten Datenbanksystem können Sie darüber hinaus Produkte verwenden, die virtuelle Bandeinheitenfunktionen implementieren, wie zum Beispiel REELlibrarian 4.2 oder CLIO/S. Sie können diese Produkte verwenden, um auf die mit anderen Knoten (Datenbankpartitions-Servern) verbundene Bandeinheit über eine Pseudobandeinheit zuzugreifen. Der Zugriff auf die ferne Bandeinheit wird transparent ermöglicht, während der Zugriff auf die Pseudobandeinheit über die Standardschnittstelle des Betriebssystems erfolgen kann.

### **Anzeigen von Sicherungsinformationen**

Für das Anzeigen von Informationen zu den vorhandenen Sicherungsabbildern gibt es ein spezielles Sicherungsdienstprogramm. Der Name dieses Dienstprogramms lautet *db2ckbkp* und es ermöglicht Ihnen die Ausführung folgender Operationen:

- Testen der Integrität des Sicherungsabbilds und Klärung der Frage, ob ein Zurückschreiben möglich ist.
- Anzeigen der Sicherungsinformationen, die im Sicherungskennsatz gespeichert sind.

Sie müssen über Leseberechtigung auf die angegebenen Sicherungsabbilder verfügen, wenn Sie dieses Dienstprogramm einsetzen wollen.

Wenn Sie lediglich feststellen wollen, ob ein Sicherungsabbild vorhanden ist, können Sie das Dienstprogramm folgendermaßen verwenden:

```
db2ckbkp STAFF.0.DB201.NODE0000.CATN0000.19950922120112.001
```

Im folgenden ist ein Beispiel für die Ausgabedaten dieses Dienstprogramms dargestellt:

```
[1] Buffers processed: ##
```

```
Image Verification Complete - successful.
```

Zusätzliche Informationen zu diesem Dienstprogramm finden Sie im Handbuch *Command Reference*.

### **Wiederherstellen einer Datenbank**

Die folgenden Abschnitte behandeln die Voraussetzungen und andere Faktoren, die für den Befehl RESTORE relevant sind:

- Planen der Verwendung des Befehls RESTORE
- Aufrufen des Befehls RESTORE
- Erneutes Definieren von Tabellenbereichsbehältern während der Wiederherstellung mit RESTORE
- Wiederherstellen in eine vorhandene Datenbank

- Wiederherstellen in eine neue Datenbank.




Abbildung 9. Wiederherstellen einer Datenbank mit Hilfe eines Sicherungsabbilds

### Planen der Verwendung des Befehls RESTORE

Folgende Faktoren sollten bedacht werden:

- Sie benötigen die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMAINT, um eine vorhandene Datenbank mit Hilfe einer Sicherungskopie der gesamten Datenbank wiederherzustellen. Für das Wiederherstellen in eine neue Datenbank ist die Berechtigung SYSADM oder SYSCTRL erforderlich.
- Sie können diesen Befehl nur verwenden, wenn die Datenbank zuvor mit dem Befehl BACKUP gesichert wurde.
- Wenn Sie die Steuerzentrale verwenden, können Sie keine Sicherungen wiederherstellen, die vor der aktuellen Version von DB2 erstellt wurden.
- Unter OS/2 kann der Befehl RESTORE ein Benutzer-Exit-Programm nur aufrufen, wenn auch zum Sichern der Datenbank ein Benutzer-Exit-Programm verwendet wurde.
- Zum Zeitpunkt der Wiederherstellung können Sie angeben, welche Art von Wiederherstellung ausgeführt werden soll. Folgende Arten stehen zur Auswahl:
  - Eine vollständige Wiederherstellung aller Daten der Sicherung
  - Eine Wiederherstellung nur der Datei des Wiederherstellungsprotokolls
  - Eine Untergruppe der Tabellenbereiche in der Sicherung
- Der Befehl RESTORE kann das Dienstprogramm TSM (Tivoli Storage Manager) verwenden. In diesem Fall sind die Einschränkungen dieses Dienstprogramms ebenfalls zu berücksichtigen. (Siehe „Tivoli Storage Manager“ auf Seite 421.)
- Es ist möglich, ein Produkt zur Speicherverwaltung eines anderen Lieferanten zu verwenden, sofern dieses beim Speichern der Originalsicherung verwendet wurde.

- Für die Wiederherstellung einer Datenbank ist eine exklusive Verbindung erforderlich: z. B. es können keine Anwendungen für die Datenbank ausgeführt werden, wenn die Operation gestartet wurde. Sobald sie gestartet wurde, hindert sie andere Anwendungen am Zugriff auf die Datenbank, bis die Wiederherstellung beendet ist. Die Wiederherstellung eines Tabellenbereichs kann online erfolgen.
- Bei der Datenbank kann es sich um eine lokale oder ferne Datenbank handeln.
- Wenn die Option WITHOUT DATALINK nicht angegeben ist und der DB2 Data Links Manager, der die DATALINK-Daten enthält, nicht verfügbar ist, schlägt die Wiederherstellungsoperation fehl.

Wenn die Option angegeben wird und der DB2 Data Links Manager, der die DATALINK-Daten enthält, nicht verfügbar ist, werden alle Tabellenbereiche, die Tabellen mit DATALINK-Werten enthalten, auf dem nicht verfügbaren Server in den Status RESTORE PENDING versetzt. Diese Tabellenbereiche müssen erneut wiederhergestellt werden, wenn der Data Links-Server wieder verfügbar ist.

- Zur Verwendung von Bandeinheiten müssen DB2-Benutzer unter SCO UnixWare 7 den Parameter BUFFER auf den Wert 16 setzen. Der Standardwert für BUFFER ist 1024 Seiten. Wenn der Wert für BUFFER auf Null gesetzt wird, muß der Datenbankmanager-Konfigurationsparameter *backbufsz* auf 16 gesetzt werden.

Wenn Sie Tabellen haben, die DATALINK-Spalten enthalten, lesen Sie die Abschnitte „Überlegungen zu den Dienstprogrammen RESTORE und ROLLFORWARD“ auf Seite 410 und „Wiederherstellen von Datenbanken von einer Offline-Sicherung ohne aktualisierendes Wiederherstellen“ auf Seite 412.

### **Aufrufen des Befehls RESTORE**

Folgende Punkte sind beim Ausführen des Befehls RESTORE zu beachten:

- Der Datenbankmanager muß vor der Wiederherstellung einer Datenbank gestartet werden.
- Bei der Datenbank, in die Daten wiederhergestellt werden sollen, kann es sich um dieselbe Datenbank, deren Daten ursprünglich gesichert wurden, oder um eine andere handeln. Sie können die Daten in einer neuen oder einer bereits vorhandenen Datenbank wiederherstellen.
- Während der Wiederherstellungsprozedur können Sie wahlweise mehrere Puffer angeben, um die Leistung der Wiederherstellungsprozedur zu verbessern. Diese internen Puffer können mit Daten des Sicherungsdatenträgers gefüllt werden.

Beim Aufrufen des Befehls RESTORE können Sie die Anzahl der Seiten angeben, die Sie für jeden Wiederherstellungspuffer verwenden wollen. Der Wert, den Sie angeben, muß ein Vielfaches der Anzahl der Seiten sein, die Sie für den Sicherungspuffer angegeben haben. Die minimale Anzahl

beträgt 16 Seiten. Wenn Sie keine Seitenanzahl angeben, wird für die Zuordnung jedes Puffers der Wert des Konfigurationsparameters *restbufsz* des Datenbankmanagers herangezogen. Reicht der verfügbare Speicher für die Zuordnung eines Puffers nicht aus, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Weitere Informationen zu diesem Konfigurationsparameter finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

- Für den Parameter TAKEN AT des Befehls RESTORE DATABASE ist die Zeitmarke für die Sicherung erforderlich. Die Zeitmarke kann in exakt der Form angegeben werden, in der sie nach erfolgreicher Beendigung des Befehls BACKUP angezeigt wurde, d. h. im Format jjjmmthhmmss.

Es kann auch eine partielle Zeitmarke angegeben werden. Betrachten Sie beispielsweise den Fall, daß zwei unterschiedliche Sicherungen mit den Zeitmarken 19971001010101 und 19971002010101 vorhanden sind. Wenn für den Parameter TAKEN AT den Wert 19971002 angegeben wird, wird die Sicherung mit der Zeitmarke 19971002010101 verwendet.

Wenn der Parameter TAKEN AT nicht angegeben wird, darf sich nur eine einzige Sicherung auf dem Quellendatenträger befinden.

- Die Sicherungskopie der Datenbank, die vom Befehl RESTORE verwendet werden soll, kann sich auf einer Festplatte, einem Band oder einem Speicherbereich befinden, der vom Dienstprogramm TSM (Tivoli Storage Manager) oder einem Dienstprogramm zur Speicherverwaltung eines anderen Lieferanten verwaltet wird. Informationen zu TSM finden Sie in „Tivoli Storage Manager“ auf Seite 421.

Wenn Sie bei Verwendung von TSM den Parameter TAKEN AT nicht angeben, ruft TSM die letzte Sicherungskopie ab.

Unter OS/2 kann sich die Sicherungskopie der Datenbank auch auf einer Diskette befinden oder über einen Benutzer-Exit lokalisiert werden.

Unter unterstützten Versionen des Betriebssystems Windows kann sich die Sicherungskopie der Datenbank auch auf einer Diskette befinden.

- Unter Windows-Betriebssystemen und unter OS/2 müssen Sie nur den Einheitenbuchstaben angeben, wenn Sie die Klausel „TO zielverzeichnis“ verwenden. Wenn Sie einen längeren Pfad angeben, wird ein Fehler zurückgegeben.
- Nachdem der Befehl RESTORE gestartet wurde, ist die Datenbank nicht verwendbar, bis der Befehl RESTORE erfolgreich beendet wurde.
- Tritt während einer Phase der Wiederherstellung einer Datenbank ein Systemfehler auf, können Sie erst dann wieder eine Verbindung zur Datenbank herstellen, wenn Sie den Befehl RESTORE wiederholt und die Wiederherstellung erfolgreich beendet haben.
- Wenn die Codepage der wiederherzustellenden Datenbank nicht mit der für eine Anwendung verfügbaren Codepage übereinstimmt, oder wenn der

Datenbankmanager die Umsetzung zwischen der Codepage der Datenbank und der Codepage der Anwendung nicht unterstützt, ist die wiederhergestellte Datenbank nicht verwendbar.

### **Erneutes Definieren von Tabellenbereichsbehältern während der Wiederherstellung mit RESTORE**

Während der Sicherung einer Datenbank wird ein Datensatz über alle Tabellenbereichsbehälter protokolliert, die von den gesicherten Tabellenbereichen verwendet werden. Während einer RESTORE-Operation wird überprüft, ob alle bei der Sicherung aufgelisteten Behälter weiterhin existieren und zugriffsbereit sind. Wenn aufgrund eines Datenträgerfehlers (oder aus einem anderen Grund) ein oder mehrere Behälter nicht zugriffsbereit sind, schlägt die RESTORE-Operation fehl. Zum Zweck der Wiederherstellung in einem solchen Fall wird während der RESTORE-Operation das **Umleiten** der Behälter von Tabellenbereichen unterstützt. Diese Unterstützung umfaßt das Hinzufügen, Ändern bzw. Entfernen von Tabellenbereichsbehältern.

Es kann Situationen geben, in denen Sie eine Wiederherstellung wünschen, obwohl die bei der Sicherung aufgelisteten Tabellenbereichsbehälter auf dem System nicht mehr existieren. Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn Sie nach einer Störung auf einem anderen System als dem, auf dem die Sicherung stattfand, eine Wiederherstellung ausführen möchten. Auf dem neuen System sind u. U. nicht die erforderlichen Behälter definiert. Damit in diesem Fall eine RESTORE-Operation möglich ist, wird zum Zeitpunkt der Wiederherstellung das **Umleiten** der Behälter von Tabellenbereichen in alternative Behälter unterstützt.

In beiden Fällen wird diese Art der RESTORE-Operation auch als **umgeleitete Wiederherstellung** bezeichnet.

Sie können Tabellenbereichsbehälter über die RESTORE-Funktion innerhalb der Steuerzentrale neu definieren. Sie können darüber hinaus den Parameter REDIRECT des Befehls RESTORE verwenden, um die Umleitung anzugeben. Wenn Sie die Steuerzentrale verwenden, besteht eine Möglichkeit zur Durchführung einer umgeleiteten RESTORE-Operation darin, die Seite **Behälter** des Notizbuchs **Datenbank wiederherstellen** zu verwenden. Diese Seite stellt eine Funktion bereit, die Sie zum Hinzufügen neuer Behälter, zum Ändern eines vorhandenen Behälters und zum Entfernen eines Behälters verwenden können. Wenn während des Vorgangs zur Wiederherstellung der Datenbank ein ungültiger Behälter festgestellt wird, werden Sie von der Steuerzentrale aufgefordert, entweder den Pfad des Behälters zu ändern oder den Behälter zu löschen.

#### **Anmerkungen:**

1. Verzeichnis- und Dateibehälter werden automatisch erstellt, sofern sie nicht bereits existieren. Eine Umleitung ist nicht erforderlich, es sei denn,

es besteht aus irgendeinem Grund kein Zugriff auf die Behälter. Einheitenbehälter werden nicht automatisch vom Datenbankmanager erstellt.

2. Das Umleiten von Behältern bei RESTORE-Operationen ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität beim Verwalten der Behälter von Tabellenbereichen. Das Hinzufügen von Behältern zu SMS-Tabellenbereichen wird zwar nicht direkt unterstützt, Sie könnten jedoch zu diesem Zweck z. B. einen zusätzlichen Behälter bei einer umgeleiteten Wiederherstellung angeben. Auf ähnliche Weise könnten Sie einen DMS-Tabellenbereich aus Dateibehältern in Einheitenbehälter verschieben.
3. Die umgeleitete Wiederherstellung wird auch über eine Reihe von APIs unterstützt. Obwohl Sie ein Programm schreiben könnten, das die umgeleitete Wiederherstellung in einem bestimmten Fall ausführt, sind diese APIs jedoch in erster Linie für Entwickler konzipiert, die ein Dienstprogramm für allgemeinere Zwecke schreiben.

### **Wiederherstellen in eine vorhandene Datenbank**

Sie können die Sicherungskopie einer vollständigen Datenbank in einer bereits vorhandenen Datenbank wiederherstellen. Für die Ausführung der Wiederherstellung in eine vorhandene Datenbank benötigen Sie die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMAINT. Das Sicherungsabbild kann sich von der vorhandenen Datenbank durch den Aliasnamen, Datenbanknamen oder die Datenbanknummer unterscheiden.

Die Datenbanknummer ist eine eindeutige Kennung einer Datenbank, die während der Existenz der Datenbank konstant bleibt. Diese Datenbanknummer wird vom Datenbankmanager beim Erstellen der Datenbank zugeordnet. Die Datenbanknummer ist nach der Wiederherstellung einer Sicherung unverändert, auch wenn die Sicherung eine andere Datenbanknummer besitzt. DB2 verwendet immer die Datenbanknummer aus der Sicherung.

Beim Wiederherstellen in eine vorhandene Datenbank werden folgende Funktionen ausgeführt:

- Löschen der Tabellen-, Index- und Langfeldinhalte der vorhandenen Datenbank und Ersetzen dieser Informationen durch die Inhalte der Sicherung.
- Ersetzen der Einträge in der Tabellenbereichstabelle für die wiederherzustellenden Tabellenbereiche
- Beibehalten der Datei des Wiederherstellungsprotokolls, sofern die auf der Festplatte befindliche Datei nicht beschädigt ist. Wenn die Datei auf der Festplatte beschädigt ist, kopiert der Datenbankmanager die Datei von der Sicherung.
- Beibehalten der Authentifizierungsart für die vorhandene Datenbank

- Beibehalten der Datenbankverzeichnisse für die vorhandene Datenbank, die die Speicherposition und die Art der Katalogisierung der Datenbank definieren
- Bei unterschiedlichen Datenbanknummern:
  - Löschen der Protokolle, die der vorhandenen Datenbank zugeordnet sind
  - Kopieren der Konfigurationsdatei der Datenbank von der Sicherung
  - Wird im Befehl RESTORE der Parameter *newlogpath* angegeben, definieren Sie den Protokollpfad (der im Parameter *logpath* angegeben wird) in der Datenbankkonfigurationsdatei.
- Bei identischen Datenbanknummern:
  - Beibehalten der aktuellen Konfigurationsdatei der Datenbank, sofern diese nicht beschädigt ist. In diesem Fall wird diese Datei von der Sicherung kopiert.
  - Löschen der Protokolle, wenn es sich um ein Abbild einer nicht wiederherstellbaren Datenbank handelt.
  - Wird im Befehl RESTORE der Parameter *newlogpath* angegeben, definieren Sie für diesen Parameter den Wert des Datenbankkonfigurationsparameters *logpath*. Andernfalls kopieren Sie den aktuellen Protokollpfad in die Datenbankkonfigurationsdatei. Prüfen Sie den Protokollpfad: Wenn er von der Datenbank nicht verwendet werden kann, ändern Sie die Datenbankkonfiguration so, daß der Standardprotokollpfad verwendet werden kann.

### **Wiederherstellen in eine neue Datenbank**

Alternativ zum Wiederherstellen einer Datenbank in eine bereits vorhandene Datenbank können Sie eine neue Datenbank erstellen und anschließend die Sicherung der Daten wiederherstellen. Für das Wiederherstellen in eine neue Datenbank ist die Berechtigung SYSADM oder SYSCTRL erforderlich.

**Anmerkung:** Die Codepages der Sicherung und der Zieldatenbank müssen übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, erstellen Sie zunächst die neue Datenbank unter Angabe der richtigen Codepage und führen anschließend die Wiederherstellung aus.

Bei der Wiederherstellung in einer neuen Datenbank führt der Befehl RESTORE die folgenden Funktionen aus:

- Erstellen einer neuen Datenbank unter Verwendung des Namens sowie des Aliasnamens der Datenbank, der im Parameter für den Aliasnamen der Zieldatenbank angegeben wurde (Wenn für die Zieldatenbank kein Aliasname angegeben wurde, erstellt der Befehl RESTORE eine Datenbank mit dem Namen und Aliasnamen, der im Parameter für den Aliasnamen der Quelldaten angegeben wurde.)
- Wiederherstellen der Konfigurationsdatei der Datenbank von der Sicherung

- Wird im Befehl RESTORE der Parameter *newlogpath* angegeben, definieren Sie für diesen den Wert des Parameters *logpath* in der Datenbankkonfigurationsdatei. Prüfen Sie den Protokollpfad: Wenn er von der Datenbank nicht verwendet werden kann, ändern Sie die Datenbankkonfiguration so, daß der Standardprotokollpfad verwendet werden kann.
- Wiederherstellen der Authentifizierungsart von der Sicherung
- Wiederherstellen der Datenbankkommentare von der Sicherung für die Datenbankverzeichnisse
- Wiederherstellen der Datei des Wiederherstellungsprotokolls (RHF - Recovery History File) für die Datenbank

---

### Wiederherstellungsmethode: aktualisierende Wiederherstellung

Bei einer aktualisierenden Wiederherstellung mit Hilfe des Befehls BACKUP in Verbindung mit den Befehlen RESTORE und ROLLFORWARD kann die Datenbank oder der Tabellenbereich in einen Zustand versetzt werden, wie er zu einem bestimmten Zeitpunkt bestanden hatte.

Wenn Sie eine Datenbank erstellen, wird für diese Datenbank zunächst nur die Umlaufprotokollierung aktiviert. Das heißt, daß die Protokolle (reihum) wieder verwendet werden und nicht gesichert oder archiviert werden. Bei Umlaufprotokollierung ist eine aktualisierende Wiederherstellung nicht möglich: es kann lediglich eine Wiederherstellung nach einem Systemabsturz bzw. eine Versionswiederherstellung durchgeführt werden. Wenn die Protokollarchivierung durchgeführt wird, ist jedoch eine aktualisierende Wiederherstellung möglich, weil die Protokolle nach dem Zeitpunkt der letzten Sicherung vorgenommene Änderungen an der Datenbank aufzeichnen. Sie können Protokolle archivieren, wenn der Datenbankkonfigurationsparameter *logretain* auf RECOVERY gesetzt ist, wenn der Datenbankkonfigurationsparameter *userexit* aktiviert ist oder wenn beides gilt. Wenn einer dieser Parameter wie gerade beschrieben konfiguriert ist, ist die Datenbank für die *aktualisierende Wiederherstellung* aktiviert.

Wenn die Datenbank wiederherstellbar ist, können Sie Sicherung, Wiederherstellung und aktualisierende Wiederherstellung auf Datenbank- und Tabellenbereichsebene ausführen. Die Sicherungen der Datenbank und Tabellenbereiche können online ausgeführt werden. Wiederherstellung und aktualisierende Wiederherstellung sind auch auf Tabellenbereichsebene online verfügbar.

Bei der aktualisierenden Wiederherstellung (ROLLFORWARD) werden die in den Protokollen aufgezeichneten abgeschlossenen Arbeitseinheiten erneut auf die mit RESTORE wiederhergestellte Datenbank, den Tabellenbereich bzw. die Tabellenbereiche angewandt. Es kann angegeben werden, daß die aktualisie-

rende Wiederherstellung bis zum Ende der Protokolle oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt wird.

Eine aktualisierende Wiederherstellung kann nach Beendigung einer vollständigen Datenbankwiederherstellung, wie sie im Abschnitt „Wiederherstellen einer Datenbank“ auf Seite 358 beschrieben ist, durchgeführt werden. Sie kann auch bei Tabellenbereichen angewandt werden, die sich im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ befinden. Informationen zu Gesichtspunkten, die bei der aktualisierenden Wiederherstellung eines Tabellenbereichs zu beachten sind, finden Sie in „Aktualisierendes Wiederherstellen von Änderungen in einem Tabellenbereich“ auf Seite 379.

Weitere Informationen zu den Konfigurationsparametern der Datenbank, die sich auf die Protokollierungsfunktionen beziehen, finden Sie in „Konfigurationsparameter für die Datenbankprotokollierung“ auf Seite 375.

## Überlegungen zur Sicherung

Im folgenden werden die Überlegungen zur Sicherung aufgeführt, die zu beachten sind, wenn Ihre Datenbank für aktualisierende Wiederherstellung aktiviert ist. Eine Übersicht über das Ausführen von Sicherungen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- „Sichern einer Datenbank“ auf Seite 349
- „Planen der Verwendung des Befehls BACKUP“ auf Seite 350
- „Aufrufen des Befehls BACKUP“ auf Seite 354
- „Mit BACKUP erstellte Sicherungsabbilder“ auf Seite 356.
- Durch die Standardeinstellung („No“) der Konfigurationsparameter *logretain* und *userexit* wird die aktualisierende Wiederherstellung nicht aktiviert. Der Standardwert beider Parameter ist auf „No“ gesetzt, da anfangs keine Sicherung vorhanden ist, die Sie zur Wiederherstellung der Datenbank heranziehen können. Zu Beginn kann die Datenbank nicht wiederhergestellt werden, so daß Sie auch keine aktualisierende Wiederherstellung für sie durchführen können.

Zur Aktivierung einer neuen Datenbank für die aktualisierende Wiederherstellung müssen Sie mindestens einen dieser Konfigurationsparameter aktivieren, bevor Sie die erste Sicherung der Datenbank anlegen. Wenn Sie den Wert eines oder beider Parameter ändern, wird die Datenbank in den Status *Sicherung anstehend* versetzt, d. h., Sie müssen eine Offline-Sicherung der Datenbank erstellen. Nach erfolgreicher Beendigung der Sicherungsoperation kann die Datenbank verwendet werden.

- Es ist nicht möglich, eine Datenbank zu sichern, die sich in einem unbrauchbaren Status befindet, es sei denn, für diese Datenbank steht eine Sicherung an.
  - Wenn eine Datenbank oder ein Tabellenbereich nur teilweise wiederhergestellt wurde, da während der Wiederherstellung der Datenbank ein Systemabsturz auftrat, müssen Sie die Datenbank bzw. den Tabellen-

bereich von einer Sicherung erfolgreich wiederherstellen, bevor Sie eine Sicherungskopie davon anlegen können.

- Wenn sich einer der Tabellenbereiche in einer Datenbank in einem „abnormalen“ Status befindet, ist es nicht möglich, die Datenbank bzw. diesen Tabellenbereich zu sichern, außer sie bzw. er befindet sich im Status *Sicherung anstehend*.

- Sie können eine Datenbank bzw. einen Tabellenbereich auf einer Festplatte, einem Band oder in einem Speicherbereich sichern, der vom Dienstprogramm TSM oder einem Dienstprogramm zur Speicherverwaltung eines anderen Lieferanten verwaltet wird. Informationen zu TSM finden Sie in „Tivoli Storage Manager“ auf Seite 421.

Unter OS/2 haben Sie außerdem die Möglichkeit, Sicherungskopien auf Diskette oder mit Hilfe eines Benutzer-Exit-Programms zu speichern.

- Möglicherweise haben Sie die aktualisierende Wiederherstellung für Ihre Datenbank aktiviert und arbeiten mit einem Bandsystem, das nicht in der Lage ist, eindeutig auf Sicherungen zu verweisen. In diesem Fall wird davon abgeraten, mehrere Sicherungskopien derselben Datenbank auf einem Band zu speichern.
- Es ist möglich, mehrere Dateien für die gesicherten Daten der Datenbank bzw. des Tabellenbereichs zu erstellen.

Bei der Wiederherstellung über einen Benutzer-Exit und anschließender aktualisierender Wiederherstellung unter OS/2 stellt der Pfad zur Datenbank den einzigen Verweis dar, der zum Lokalisieren der Behälter verwendet wird. Aus diesem Grund werden alle Behälter der betreffenden Datenbank, die sich auf dem Sicherungsband befinden, wiederhergestellt.

- Gehen Sie wie folgt vor, um die erforderliche Zeit für eine Sicherung zu verringern:
  - Verwenden Sie Sicherungen von Tabellenbereichen.

Sie können auch lediglich einen Teil einer Datenbank sichern (und anschließend wiederherstellen), indem Sie die Option TABLESPACE des Befehls BACKUP verwenden. Dies erleichtert das Verwalten von Daten, Indizes, Langfeldern und großen Objekten (LOBs) in separaten Tabellenbereichen.
  - Erhöhen Sie den Wert des Parameters PARALLELISM, bis er der Anzahl der zu sichernden Tabellenbereiche entspricht.
- Beachten Sie beim Sichern von Tabellenbereichen folgendes:
  - Es ist nicht möglich, gleichzeitig eine Sicherung eines Tabellenbereichs und eine Wiederherstellung eines Tabellenbereichs auszuführen. Dies gilt auch dann, wenn Sicherung und Wiederherstellung für unterschiedliche Tabellenbereiche erfolgen.
  - Bei Tabellen, die sich über mehrere Tabellenbereiche erstrecken, ist es ratsam, die betreffende Gruppe von Tabellenbereichen zusammen zu sichern (und wiederherzustellen).
  - Wenn sich jeder Tabellenbereich auf einer anderen Platte befindet, wirkt sich ein Datenträgerfehler nur auf einen bestimmten Tabellenbereich und



	Zeichen besteht und beim Aufruf des Befehls BACKUP angegeben wurde.
<b>Art</b>	Art der erstellten Sicherung. Mögliche Werte: „0“ steht für vollständige Datenbank, „3“ steht für Tabellenbereich und „4“ steht für Kopie von einer Tabellenladeoperation.
<b>Exemplarname</b>	Der Name des aktuellen Exemplars des Datenbankmanagers, der aus 1-8 Zeichen besteht und der Umgebungsvariablen DB2INSTANCE entnommen wird.
<b>Knotennummer</b>	Die Knotennummer.
<b>Katalogknotennummer</b>	Die Nummer des Katalogknotens der Datenbank.
<b>Zeitmarke</b>	Ein Wert aus 14 Zeichen, der das Datum und die Uhrzeit angibt, zu dem die Sicherung ausgeführt wurde. Die Zeitmarke hat das Format <i>jjjmmthhnnss</i> , dabei gilt folgendes: <p style="margin-left: 40px;"><i>jjj</i> steht für das Jahr (1995 bis 9999)  <i>mm</i> steht für den Monat (01 bis 12)  <i>tt</i> steht für den Tag des Monats (01 bis 31)  <i>hh</i> steht für die Stunde (00 bis 23)  <i>nn</i> steht für die Minuten (00 bis 59)  <i>ss</i> steht für die Sekunden (00 bis 59)</p>
<b>Folgenummer</b>	Eine dreistellige Ziffernfolge, die als Datei-erweiterung verwendet wird.

## Überlegungen zur Wiederherstellung

Im folgenden werden die Überlegungen zur Wiederherstellung aufgeführt, die zu beachten sind, wenn Ihre Datenbank für aktualisierende Wiederherstellung aktiviert ist. Einen Überblick über das Ausführen von Wiederherstellungen finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- „Wiederherstellen einer Datenbank“ auf Seite 358
- „Planen der Verwendung des Befehls RESTORE“ auf Seite 359
- „Aufrufen des Befehls RESTORE“ auf Seite 360
- „Erneutes Definieren von Tabellenbereichsbehältern während der Wiederherstellung mit RESTORE“ auf Seite 362
- „Wiederherstellen in eine vorhandene Datenbank“ auf Seite 363
- „Wiederherstellen in eine neue Datenbank“ auf Seite 364.

Sie sollten folgendes beachten:

- Sie können die Sicherungskopie einer vollständigen Datenbank bzw. eines Tabellenbereichs in eine bereits vorhandene Datenbank wiederherstellen.

Für die Ausführung der Wiederherstellung in eine vorhandene Datenbank benötigen Sie die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMAINT. Das Sicherungsabbild kann sich von der vorhandenen Datenbank durch den Aliasnamen, Datenbanknamen oder die Datenbanknummer unterscheiden.

- Wenn Sie die Wiederherstellung in eine vorhandene Datenbank vornehmen und die Datenbanknummern identisch sind, werden die Protokolle beibehalten.
- Sie können den Befehl RESTORE nur verwenden, wenn die Datenbank bzw. der Tabellenbereich zuvor mit dem Befehl BACKUP gesichert wurde.
- Wenn eine für die aktualisierende Wiederherstellung aktivierte Datenbank wiederhergestellt wurde, befindet sie sich im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“. Die Datenbank ist so lange nicht verwendbar, bis sie aktualisierend wiederhergestellt wird. Dies trifft nicht zu, wenn für die Wiederherstellung WITHOUT ROLLING FORWARD angegeben wird. Sie können die aktualisierende Wiederherstellung nicht inaktivieren, sofern eine Online-Datenbanksicherung wiederhergestellt wurde oder nur ausgewählte Tabellenbereichssicherungen wiederhergestellt wurden.
- Die Sicherungskopie der Datenbank bzw. des Tabellenbereichs, die vom Befehl RESTORE verwendet werden soll, kann sich auf einer Festplatte, einem Band oder in einem Speicherbereich befinden, der vom Dienstprogramm TSM (Tivoli Storage Manager) oder einem Dienstprogramm zur Speicherverwaltung eines anderen Lieferanten verwaltet wird. Informationen zu TSM finden Sie in „Tivoli Storage Manager“ auf Seite 421.

Wenn Sie bei Verwendung von TSM den Parameter TAKEN AT nicht angeben, ruft TSM die letzte Sicherungskopie ab.

Unter OS/2 kann sich die Sicherungskopie der Datenbank oder des Tabellenbereichs auch auf einer Diskette befinden oder über einen Benutzer-Exit lokalisiert werden.

Unter Windows 95 und Windows NT kann sich die Sicherungskopie der Datenbank oder des Tabellenbereichs auch auf Diskette befinden.

- Obwohl die Wiederherstellung mit RESTORE und die aktualisierende Wiederherstellung (ROLLFORWARD) unabhängige Operationen sind, kann in Ihrer Wiederherstellungsstrategie die Wiederherstellung mit RESTORE die erste Phase einer vollständigen aktualisierenden Wiederherstellung (ROLLFORWARD) einer Datenbank bilden. Nach einer erfolgreichen Wiederherstellung (RESTORE) befindet sich eine Datenbank, die zum Zeitpunkt der Sicherung für die aktualisierende Wiederherstellung konfiguriert war, im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ und ist nicht verwendbar, bis der Befehl ROLLFORWARD erfolgreich ausgeführt wurde.

Bei der Ausführung des Befehls ROLLFORWARD geschieht folgendes:

- Wenn sich die Datenbank im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ befindet, wird die Datenbank aktualisierend wiederhergestellt.
- Wenn nicht die Datenbank, sondern Tabellenbereiche im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ sind, werden, wenn Sie den

Befehl ROLLFORWARD absetzen und eine Liste von Tabellenbereichen angeben, nur diese Tabellenbereiche aktualisierend wiederhergestellt. Wenn Sie keine Liste angeben, werden alle Tabellenbereiche, die den Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ haben, aktualisierend wiederhergestellt.

**Anmerkung:** Wenn Sie nach der letzten Sicherung einen Tabellenbereich umbenannt haben, müssen Sie bei der aktualisierenden Wiederherstellung sicherstellen, daß der neue Name verwendet wird. Der vorherige Tabellenbereichsname wird nicht erkannt.

- Wenn sich in einer partitionierten Datenbankumgebung einige Datenbankpartitionen im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ befinden und in anderen Datenbankpartitionen einige Tabellenbereiche im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ sind (aber die zugehörige Datenbankpartition dies nicht ist), müssen Sie zunächst die Datenbankpartitionen und anschließend die Tabellenbereiche aktualisierend wiederherstellen.

Eine weitere, parallele Wiederherstellung einer Datenbank (mit RESTORE) ist nicht möglich, während der Prozeß der aktualisierenden Wiederherstellung aktiv ist.

**Anmerkungen:**

1. Bei der Wiederherstellung von einer vollständigen Datenbanksicherung, die mit der Option *offline* des Befehls BACKUP erstellt wurde, können Sie den Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ während des Wiederherstellungsprozesses umgehen. Mit Hilfe der Option WITHOUT ROLLING FORWARD können Sie die wiederhergestellte Datenbank unverzüglich wieder verwenden, ohne die aktualisierende Wiederherstellung durchzuführen.
  2. Bei der Wiederherstellung von einer Sicherung, die mit der Option *online* des Befehls BACKUP erstellt wurde, ist es *nicht* möglich, den Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ zu umgehen.
- Beachten Sie beim Wiederherstellen von Tabellenbereichen folgendes:
    - Ein Tabellenbereich kann nur dann wiederhergestellt werden, wenn der betreffende Tabellenbereich existiert und der identische Tabellenbereich ist. („Identisch“ heißt in diesem Fall, daß der Tabellenbereich im Zeitraum zwischen dem Erstellen des Sicherungsabbilds und dem Versuch der Wiederherstellung nicht gelöscht und erneut erstellt wurde.) Wenn Sie nach der letzten Sicherung einen Tabellenbereich umbenannt haben, müssen Sie bei der aktualisierenden Wiederherstellung sicherstellen, daß der neue Name verwendet wird. Der vorherige Tabellenbereichsname wird nicht erkannt.
    - Es ist nicht möglich, die Sicherungskopie eines Tabellenbereichs in eine neue Datenbank wiederherzustellen.

- Wenn Sie Tabellen gesichert haben, die sich über mehr als einen Tabellenbereich erstreckten, sollten Sie diese Gruppe von Tabellenbereichen zusammen wiederherstellen.
  - Nachdem der Befehl RESTORE für eine Tabellenbereichssicherung gestartet wurde, ist der Tabellenbereich nicht verwendbar, bis der Befehl RESTORE einschließlich einer aktualisierenden Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen wurde.
  - Die Wiederherstellung eines Tabellenbereichs kann online (gemeinsamer Zugriff) oder offline (Exklusivmodus) erfolgen.
  - Tritt während der Wiederherstellung einer Tabellenbereichssicherung ein Systemfehler auf, ist lediglich der Tabellenbereich unbrauchbar, der gerade wiederhergestellt wurde. Die anderen Tabellenbereiche in der Datenbank können weiterhin verwendet werden.
  - Für die Systemkatalogtabellen ist eine Online-Wiederherstellung der Tabellenbereiche nicht möglich.
  - Bei der partiellen oder selektiven Wiederherstellung mit RESTORE haben Sie entweder die Möglichkeit, eine Tabellenbereichssicherung zu verwenden, oder die Möglichkeit, eine vollständige Datenbanksicherung zu verwenden und einen oder mehrere Tabellenbereiche aus diesem Sicherungsabbild auszuwählen. Alle Protokolldateien, die diesem Tabellenbereich (bzw. diesen Tabellenbereichen) zugeordnet sind, müssen von dem Zeitpunkt, zu dem die Sicherung erstellt wurde, vorhanden sein. Wenn Sie nach der letzten Sicherung einen Tabellenbereich umbenannt haben, müssen Sie beim Zurückschreiben oder bei der aktualisierenden Wiederherstellung sicherstellen, daß der neue Name verwendet wird. Der vorherige Tabellenbereichsname wird nicht erkannt.
- Wenn Sie in einem partitionierten Datenbanksystem beabsichtigen, einen Tabellenbereich (oder Tabellenbereiche) bis zum Ende der Protokolle aktualisierend wiederherzustellen, müssen Sie ihn (bzw. sie) nicht in jeder Datenbankpartition (Knoten) wiederherstellen. Sie müssen ihn nur in den Datenbankpartitionen wiederherstellen, für die die Wiederherstellung erforderlich ist. Beabsichtigen Sie, einen Tabellenbereich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederherzustellen, müssen Sie den Tabellenbereich vor der aktualisierenden Wiederherstellung in jeder Datenbankpartition mit dem Befehl RESTORE wiederherstellen.
- Unter OS/2 ist eine partielle oder selektive Wiederherstellung nicht möglich, wenn zur Wiederherstellung ein Benutzer-Exit verwendet wird.
- Beachten Sie bei umgeleiteter Wiederherstellung folgendes:
    - Während der Sicherung (BACKUP) einer Datenbank bzw. eines oder mehrerer Tabellenbereiche wird ein Datensatz über alle Tabellenbereichsbehälter protokolliert, die von den Tabellenbereichen, die gesichert werden, verwendet werden. Während einer RESTORE-Operation wird überprüft, ob alle bei der Sicherung aufgelisteten Behälter weiterhin existieren und zugriffsbereit sind. Wenn aufgrund eines Datenträgerfehlers (oder aus einem anderen Grund) ein oder mehrere Behälter nicht zugriffsbereit sind, schlägt die RESTORE-Operation fehl. Zum Zweck der Wiederher-

stellung in einem solchen Fall wird während der RESTORE-Operation das *Umleiten* der Behälter von Tabellenbereichen unterstützt. Diese Unterstützung umfaßt das Hinzufügen, Ändern bzw. Entfernen von Tabellenbereichsbehältern.

- Im Anschluß an eine RESTORE-Operation wird oftmals eine ROLLFORWARD-Operation ausgeführt, um die Änderungen nachzuvollziehen, die nach der Sicherung in den Datenbankprotokollen protokolliert wurden. Während einer aktualisierenden Wiederherstellung können Sie eine Transaktion wiederholen, die eine Anweisung ALTER TABLESPACE mit der Option ADD (zum Hinzufügen eines Behälters) ausführt. Damit die ROLLFORWARD-Operation erfolgreich ausgeführt werden kann, muß Zugriff auf den hinzuzufügenden Behälter bestehen. Ist der Zugriff auf den Behälter nicht möglich, wird die aktualisierende Wiederherstellung für den Tabellenbereich ausgesetzt, und der Tabellenbereich verbleibt im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“.
- Bei Bedarf können Sie die in den Datenbankprotokollen aufgezeichneten Operationen für das Hinzufügen von Behältern wiederholen. Ihnen ist möglicherweise nicht bekannt, welche Behälter seit der letzten Sicherung hinzugefügt wurden. Aus diesem Grund können Sie nicht abschätzen, welche Behälter benötigt werden. Oder Sie möchten, bedingt durch die Gründe, aus denen Sie eine umgeleitete Wiederherstellung ausführen, lediglich die Behälterliste verwenden, die Sie bei der Wiederherstellung angegeben haben, ohne weitere Behälter hinzuzufügen. Um diese Vorgehensweise zu steuern, können Sie zum Zeitpunkt der Wiederherstellung angeben, ob die ROLLFORWARD-Operation die Behälter während der aktualisierenden Wiederherstellung erneut erstellen soll. (Sie können die Liste mit den Behältern der Tabellenbereiche im Fenster „Behälter - Ändern“ des Notizbuchs **Datenbank wiederherstellen** bzw. **Tabellenbereich wiederherstellen** in der Steuerzentrale editieren.)

### **Aktualisierendes Wiederherstellen von Änderungen in einer Datenbank**

Eine aktualisierende Wiederherstellung baut auf einer wiederhergestellten Datenbank auf und ermöglicht Ihnen, eine Datenbank bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederherzustellen, der hinter dem Zeitpunkt der Erstellung der Datenbanksicherung liegt. Dieser Zeitpunkt kann entweder das Ende der Protokolle sein oder ein Zeitpunkt zwischen dem Zeitpunkt der Datenbanksicherung und dem Ende der Protokolle.

**Anmerkung:** Wenn eine Wiederherstellung oder eine aktualisierende Wiederherstellung bis zum Ende aller Protokolle ausgeführt wird, steht die auf den Befehl LIST HISTORY angezeigte Sicherungs-ID für das Ende der Verarbeitungszeit. Das bedeutet, daß der Wert für die Sicherungs-ID 99991231235959 lautet. Die Sicherungs-ID wird in dieser Weise nur dann umgesetzt, wenn eine aktualisierende Wiederherstellung ausgeführt wird.

Sie können eine Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen, wenn eine aktive oder archivierte Protokolldatei nicht verfügbar ist. In diesem Fall können Sie die aktualisierende Wiederherstellung bis zu dem Punkt ausführen, an dem das fehlende Protokoll benötigt würde. Darüber hinaus können Sie eine aktualisierende Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen, wenn eine fehlerhafte Transaktion in der Datenbank aktiv war. In diesem Fall würden Sie die Datenbank wiederherstellen (mit RESTORE) und anschließend gerade bis zu einem Zeitpunkt kurz vor der Ausführung der fehlerhaften Transaktion aktualisierend wiederherstellen.




Abbildung 10. Aktualisierende Wiederherstellung

Sie können außerdem eine aktualisierende Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt für Tabellenbereiche durchführen. Weitere Informationen finden Sie in „Aktualisierendes Wiederherstellen von Änderungen in einem Tabellenbereich“ auf Seite 379.

Voraussetzung für die Verwendung dieser Methode ist, daß die Datenbank so konfiguriert wurde, daß sie für die aktualisierende Wiederherstellung aktiviert ist. Weitere Informationen zur Konfigurationsdatei der Datenbank und den Datenbankprotokollen finden Sie unter den folgenden Themen:

- Konfigurationsparameter für die Datenbankprotokollierung
- Aktualisierendes Wiederherstellen von Änderungen in einem Tabellenbereich
- Planen der Verwendung des Befehls ROLLFORWARD
- Aufrufen des Befehls ROLLFORWARD
- Verwenden der Datei mit den Angaben zur Speicherposition der Ladekopie
- Überlegungen zur Verwaltung von Protokolldateien
- Verlust von Protokollen.

Wenn Sie Tabellen haben, die DATALINK-Spalten enthalten, lesen Sie auch die Abschnitte „Wiederherstellen von Datenbanken und Tabellenbereichen und

aktualisierendes Wiederherstellen bis zum Ende der Protokolle” auf Seite 413 und „Wiederherstellen von Datenbanken und Tabellenbereichen und aktualisierendes Wiederherstellen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt” auf Seite 414.

### **Konfigurationsparameter für die Datenbankprotokollierung**

Die Konfigurationsdatei der Datenbank enthält Parameter für die aktualisierende Wiederherstellung. Diese Wiederherstellung wird von den Standardwerten der Parameter nicht unterstützt. Wenn Sie beabsichtigen, diese Methode zu verwenden, müssen Sie einige der Standardwerte ändern. Weitere Informationen zum Konfigurieren von DB2 UDB finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

#### **Anzahl primärer Protokolldateien (logprimary)**

Dieser Parameter gibt die Anzahl der primären Protokolle an, die erstellt werden.

Ein primäres Protokoll belegt in leerem sowie in vollem Zustand denselben Plattenspeicherplatz. Wenn Sie also mehr Protokolle als erforderlich konfigurieren, wird unnötigerweise Plattenspeicherplatz belegt. Konfigurieren Sie dagegen zuwenig Protokolle, kann der Fall eintreten, daß Ihre Protokolle vollständig mit Daten gefüllt werden. Beim Auswählen der Anzahl der zu konfigurierenden Protokolle müssen Sie daher die für jedes Protokoll vorgesehene Größe einkalkulieren und berücksichtigen, ob Ihre Anwendung volle Protokolle behandeln kann.

Wenn Sie für eine existierende Datenbank die aktualisierende Wiederherstellung aktivieren, müssen Sie die Anzahl der primären Protokolle auf den Wert der Summe der primären und sekundären Protokolle plus 1 ändern. Zusätzliche Informationen werden für Fehler der Datentypen LONG VARCHAR und LOB in Datenbanken aufgezeichnet, die für die aktualisierende Wiederherstellung aktiviert sind.

Die Protokolldatei kann maximal 32 GB groß sein. Dies bedeutet, daß die Anzahl der Protokolldateien (LOGPRIMARY + LOGSECOND) multipliziert mit der Größe der einzelnen Protokolldateien in Byte (LOGFILSIZ \* 4096) kleiner als 32 GB sein muß.

Weitere Informationen zu diesem Konfigurationsparameter finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

#### **Anzahl sekundärer Protokolldateien (logsecond)**

Dieser Parameter gibt die Anzahl der sekundären Protokolldateien an, die erstellt und für Wiederherstellungsprotokolle (nur nach Bedarf) verwendet werden.

Wenn die primären Protokolldateien voll sind, werden die sekundären Protokolldateien in der durch *logfilsiz* Größe definierten Größe einzeln zugeordnet, wenn sie benötigt werden, und zwar im Höchstfall so

viele, wie durch diesen Parameter festgelegt wird. Wenn mehr sekundäre Protokolldateien erforderlich sind, als von diesem Parameter zugelassen werden, wird ein Fehlercode an die Anwendung zurückgegeben, und die Aktivitäten in der Datenbank werden gestoppt.

Weitere Informationen zu diesem Konfigurationsparameter finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

### **Protokollgröße (logfilsiz)**

Dieser Parameter bestimmt die Anzahl der Seiten für jedes der konfigurierten Protokolle. Eine Seite hat eine Größe von 4 KB.

**Anmerkung:** Die Gesamtgröße der Protokolldatei ist auf 32 GB begrenzt (d. h.  $(logfilsiz + logprimary) \times logfilsiz < 32 \text{ GB}/4096$ ).

Die Größe jedes primären Protokolls hat eine direkte Auswirkung auf die Leistung. Wenn die Datenbank für das Beibehalten von Protokollen definiert wurde, wird jedesmal, wenn ein Protokoll voll ist, eine Anforderung für die Zuordnung und Initialisierung eines neuen Protokolls abgesetzt. Durch Erhöhen der Protokollgröße kann die Anzahl der Anforderungen, die für die Zuordnung und Initialisierung neuer Protokolle erforderlich sind, verringert werden. (Beachten Sie dabei jedoch, daß bei einer Erhöhung der Protokollgröße mehr Zeit für das Formatieren jedes neuen Protokolls benötigt wird.) Das Formatieren neuer Protokolle ist für die Anwendungen mit einer Verbindung zur Datenbank transparent, d. h., die Datenbankleistung wird durch die Formatierung nicht beeinträchtigt.

Angenommen, Sie haben eine Anwendung, die die Datenbank geöffnet hält, um die Verarbeitungszeit zum Öffnen von Datenbanken zu verringern. In diesem Fall sollte der Wert für die Protokollgröße durch den Zeitraum bestimmt werden, der erforderlich ist, um Kopien von Offline-Archivprotokolldateien anzulegen.

Die Kommunikationsgeschwindigkeit der Einheit, die Sie zum Speichern von Offline-Archivprotokolldateien verwenden, und die Software, mit der Sie die Kopien anlegen, müssen mindestens der Durchschnittsgeschwindigkeit entsprechen, mit der der Datenbankmanager Daten in die Protokolle schreibt. Wenn die Übertragungsgeschwindigkeit für die neuen Protokoll Daten, die generiert werden, nicht ausreicht, kann der Plattenspeicherplatz knapp werden. Dieser Fall kann eintreten, wenn die Protokollierungsaktivitäten über einen genügend langen Zeitraum hinweg fortgesetzt werden. Entscheidend ist dabei die Größe des freien Plattenspeicherplatzes. Reicht der verfügbare Speicherplatz nicht aus, wird die Datenbankverarbeitung gestoppt.

Die Kommunikationsgeschwindigkeit spielt insbesondere bei der Verwendung von Bändern oder optischen Datenträgern eine bedeutende Rolle. (Weitere Informationen zur Verwendung anderer Medien für die Protokollarchivierung finden Sie in „Anhang C. Benutzer-Exit zur Datenbankwiederherstellung“ auf Seite 473.) Einige Bandeinheiten benötigen stets dieselbe Zeit zum Kopieren einer Datei, unabhängig davon, wie groß die betreffende Datei ist. Sie müssen die Leistungsfähigkeit Ihrer Archivierungseinheit bestimmen.

Darüber hinaus gelten für Bandeinheiten einige besondere Faktoren. Die Häufigkeit der Archivierungsanforderungen ist entscheidend. Wenn eine Kopieroperation fünf Minuten in Anspruch nimmt, muß der Umfang des Protokolls groß genug sein, um bei einer hohen Arbeitsauslastung die Protokolldaten von fünf Minuten aufnehmen zu können. Bedingt durch die Eigenschaften Ihrer Bandeinheit kann zudem die Anzahl der pro Tag ausführbaren Operationen begrenzt sein. Sie müssen diese Faktoren berücksichtigen, wenn Sie die Protokollgröße definieren.

Die Verlustminimierung von Protokolldaten ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt beim Definieren der Protokollgröße. Von der Archivierung ist stets das gesamte Protokoll betroffen. Wenn Sie ein einzelnes, umfangreiches Protokoll verwenden, vergrößern Sie den Zeitraum zwischen den Archivierungen. Bei einem Defekt des Datenträgers, auf dem sich das Protokoll befindet, gehen wahrscheinlich einige Transaktionsinformationen verloren. Das Verringern der Protokollgröße erhöht zwar die Häufigkeit der Archivierungen, kann aber den Informationsverlust bei einem Datenträgerfehler verringern, da die kleineren Protokolle, die vor dem verlorengegangenen Protokoll erstellt wurden, weiterhin verwendet werden können.

### **Protokollpuffer (logbufsz)**

Mit diesem Parameter kann die Menge des gemeinsamen Speichers angegeben werden, die als Puffer für Protokollsätze verwendet werden soll, bevor diese Protokollsätze auf die Festplatte geschrieben werden. Die Protokollsätze werden bei Eintreten einer der folgenden Umstände auf die Platte geschrieben:

- Eine Transaktion wird festgeschrieben.
- Der Protokollpuffer ist voll.
- Ein anderes internes Ereignis im Datenbankmanager macht das Schreiben auf die Platte erforderlich.

Durch Puffern der Protokollsätze werden E/A-Operationen für die Protokolldateien effektiver, da weniger häufig Schreiboperationen durchgeführt und bei jeder Schreiboperation mehr Protokollsätze geschrieben werden.

### **Anzahl der Gruppenfestschreibungen (mincommit)**

Mit diesem Parameter können Sie das Schreiben von Protokollsätzen auf die Platte verzögern, bis eine Mindestanzahl von Festschreibungen (COMMIT-Operationen) durchgeführt wurde. Diese Verzögerung kann dazu beitragen, daß der Systemaufwand für den Datenbankmanager im Zusammenhang mit dem Schreiben von Protokollsätzen verringert wird und infolgedessen der Durchsatz erhöht wird, wenn mehrere Anwendungen für eine Datenbank ausgeführt werden und viele Festschreibungen von den Anwendungen innerhalb kurzer Zeit angefordert werden.

Diese Gruppierung von Festschreibungen wird nur dann ausgeführt, wenn der Wert dieses Parameters größer als eins und die Anzahl der Anwendungen, die mit der Datenbank verbunden sind, größer als der Wert dieses Parameters ist. Wenn die Gruppierung von Festschreibungen durchgeführt wird, werden Festschreibungsanforderungen von Anwendungen solange zurückgehalten, bis entweder eine Sekunde vergangen oder die Anzahl der Festschreibungsanforderungen gleich dem Wert dieses Parameters ist.

### **Neuer Protokollpfad (newlogpath)**

Anfangs werden die Datenbankprotokolle im Unterverzeichnis `SQLLOGDIR` des Datenbankverzeichnisses erstellt. Sie können die Position, an der die aktiven Protokolle sowie die künftigen Archivprotokolldateien gespeichert werden, ändern, indem Sie den Wert für diesen Konfigurationsparameter so ändern, daß er entweder auf ein anderes Verzeichnis oder auf eine andere Einheit zeigt. Archivprotokolldateien, die momentan im Verzeichnispfad der Datenbankprotokolle gespeichert werden, werden nicht an die neue Position versetzt, wenn die Datenbank für die aktualisierende Wiederherstellung konfiguriert ist.

Da Sie den Protokollpfad ändern können, befinden sich die für die aktualisierende Wiederherstellung erforderlichen Protokolle möglicherweise in verschiedenen Verzeichnissen bzw. auf verschiedenen Einheiten. Sie können diesen Konfigurationsparameter während der aktualisierenden Wiederherstellung ändern, um Zugriff auf Protokolle an mehreren Speicherpositionen zu ermöglichen.

Die Änderung am Wert des Parameters *newlogpath* wird nur angewendet, sofern sich die Datenbank in einem konsistenten Status befindet. Der Status der Datenbank wird mit dem zu Informationszwecken dienenden Datenbankkonfigurationsparameter *database\_consistent* angezeigt. Weitere Informationen zum Statusanzeiger *database\_consistent* finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*. Informationen zu der Rolle, die Datenbankprotokolle spielen, wenn eine Datenbank nicht konsistent ist, finden Sie in „Überlegungen zur Verwaltung von Protokolldateien“ auf Seite 394.

### **Beibehalten von Protokollen (*logretain*)**

Dieser Parameter bewirkt, daß archivierte Protokolle im Verzeichnispfad der Datenbankprotokolle verbleiben. Wenn dieser Parameter auf „RECOVERY“ gesetzt ist, kann der Datenbankmanager zur Methode der aktualisierenden Wiederherstellung verwendet werden. Es ist nicht erforderlich, *userexit* zu aktivieren, wenn der Konfigurationsparameter *logretain* aktiviert ist. Einer dieser beiden Parameter reicht aus, um die aktualisierende Wiederherstellung zu ermöglichen.

Bei Verwendung dieses Parameters wird die Umlaufprotokollierung (der Standardwert) außer Kraft gesetzt.

### **Benutzer-Exit (*userexit*)**

Dieser Parameter bewirkt, daß der Datenbankmanager ein Benutzer-Exit-Programm zum Archivieren und Abrufen von Protokollen aufruft. Bei aktiviertem Benutzer-Exit ist die aktualisierende Wiederherstellung möglich. Es ist nicht erforderlich, *logretain* zu aktivieren, wenn der Konfigurationsparameter *userexit* aktiviert ist. Einer dieser beiden Parameter reicht aus, um die aktualisierende Wiederherstellung zu ermöglichen.

Bei Verwendung dieses Parameters wird die Umlaufprotokollierung (der Standardwert) außer Kraft gesetzt. *Userexit* impliziert *logretain*, umgekehrt ist dies jedoch nicht der Fall.

Weitere Informationen zum Benutzer-Exit-Programm finden Sie in „Anhang C. Benutzer-Exit zur Datenbankwiederherstellung“ auf Seite 473.

Bei der Verwendung des Konfigurationsparameters *userexit* oder *logretain* spielt der Pfad der aktiven Protokolldatei eine wichtige Rolle, um die aktualisierende Wiederherstellung zu ermöglichen. Wenn der Konfigurationsparameter *userexit* aktiviert ist, wird ein Benutzer-Exit-Programm aufgerufen, um die Protokolldateien in einem anderen als dem aktiven Protokollpfad zu archivieren. Wenn der Konfigurationsparameter *logretain* auf „RECOVERY“ gesetzt ist, wird sichergestellt, daß die Protokolldateien im aktiven Protokollpfad verbleiben. Der aktive Protokollpfad wird entweder durch den Konfigurationsparameter *logpath* oder *newlogpath* festgelegt.

### **Aktualisierendes Wiederherstellen von Änderungen in einem Tabellenbereich**

Wenn die Datenbank für aktualisierende Wiederherstellung aktiviert ist, können Sie bestimmte Tabellenbereiche sichern, wiederherstellen und aktualisierend wiederherstellen, anstatt die gesamte Datenbank zu verwenden. Es kann sinnvoll sein, eine Wiederherstellungsstrategie für einzelne Tabellenbereiche zu implementieren, da sich dadurch möglicherweise Zeit einsparen läßt: Eine Wiederherstellung eines Teils der Datenbank dauert nicht so lange wie eine Wiederherstellung der gesamten Datenbank. Wenn zum Beispiel eine Fest-

platte fehlerhaft ist und sie nur einen Tabellenbereich enthält, kann der Tabellenbereich von einer Sicherung wiederhergestellt und aktualisierend wiederhergestellt werden, ohne daß die gesamte Datenbank wiederhergestellt werden muß (und ohne den Benutzerzugriff auf die übrigen Teile der Datenbank zu beeinträchtigen). Außerdem bieten Sicherungen auf Tabellenbereichsebene eine Möglichkeit, kritische Teile der Datenbank häufiger als andere Teile zu sichern. Dies dauert nicht so lange wie das Sichern der gesamten Datenbank.

Wenn Sie nach der letzten Sicherung einen Tabellenbereich umbenannt haben, müssen Sie bei der aktualisierenden Wiederherstellung sicherstellen, daß der neue Name verwendet wird. Der vorherige Tabellenbereichsname wird nicht erkannt. Sie müssen eine aktualisierende Wiederherstellung vornehmen, die die Datenbank mindestens auf den Zeitpunkt zurücksetzt, zu der der Tabellenbereich umbenannt wurde.

Wenn sich in einer partitionierten Datenbankumgebung einige Datenbankpartitionen im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ befinden und in anderen Datenbankpartitionen einige Tabellenbereiche im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ sind (aber die zugehörige Datenbankpartition dies nicht ist), müssen Sie zunächst die Datenbankpartitionen und anschließend die Tabellenbereiche aktualisierend wiederherstellen.

Wenn die Daten und großen Objekte einer Tabelle in getrennten Tabellenbereichen gespeichert sind und die Tabelle reorganisiert wurde, müssen die Tabellenbereiche sowohl für die Daten als auch für die großen Objekte gemeinsam von einer Sicherung wiederhergestellt und aktualisierend wiederhergestellt werden. Es ist ratsam, nach dem Reorganisieren der Tabelle eine Sicherung der betroffenen Tabellenbereiche zu erstellen.

Verschiedene Status zeigen den aktuellen Zustand eines Tabellenbereichs an:

- Ein Tabellenbereich wird in den Status *Aktualisierende Wiederherstellung anstehend* versetzt, nachdem er von einer Sicherung wiederhergestellt wurde oder ein E/A-Fehler aufgetreten ist. Wenn der E/A-Fehler behoben ist, muß der Tabellenbereich aktualisierend wiederhergestellt werden, um den Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ aufzuheben. Wenn der Tabellenbereich von einer Sicherung wiederhergestellt wurde, muß er aktualisierend wiederhergestellt werden.
- Ein Tabellenbereich wird in den Status *Aktualisierende Wiederherstellung aktiv* versetzt, wenn die Operation einer aktualisierenden Wiederherstellung für diesen Tabellenbereich momentan durchgeführt wird. Der Tabellenbereich verläßt den Status *Aktualisierende Wiederherstellung aktiv*, wenn der Befehl `ROLLFORWARD` erfolgreich beendet wird.

Der Tabellenbereich kann sich auch im Status *Aktualisierende Wiederherstellung wird ausgeführt* befinden, wenn das Sicherungsabbild online erstellt und die aktualisierende Wiederherstellung nicht abgeschlossen wurde.

- Ein Tabellenbereich wird in den Status *Wiederherstellung anstehend* versetzt, wenn ein Befehl ROLLFORWARD CANCEL oder ROLLFORWARD ausgeführt wurde, bei dem ein nicht behebbarer Fehler in diesem Tabellenbereich auftrat. Der Tabellenbereich muß von einer Sicherung wiederhergestellt und erneut aktualisierend wiederhergestellt werden.
- Ein Tabellenbereich wird in den Status *Sicherung anstehend* versetzt, nachdem eine aktualisierende Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder eine Operation LOAD NO COPY ausgeführt wurde. Der Tabellenbereich muß gesichert werden, bevor er verwendet werden kann.

Nach der Wiederherstellung eines Tabellenbereichs von einer Sicherung befindet sich der Tabellenbereich immer im Status der anstehenden aktualisierenden Wiederherstellung (d. h., wenn Sie einen Tabellenbereich wiederherstellen und den Parameter WITHOUT ROLLING FORWARD angeben, wird der Parameter WITHOUT ROLLING FORWARD ignoriert). Um den Tabellenbereich verwendbar zu machen, müssen Sie eine aktualisierende Wiederherstellung für ihn ausführen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die aktualisierende Wiederherstellung bis zum Ende der Protokolldateien oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auszuführen. Bei der aktualisierenden Wiederherstellung eines Tabellenbereichs bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist folgendes zu berücksichtigen:

- Systemkatalogtabellen können nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederhergestellt werden. Diese Tabellen müssen bis zum Ende der Protokolle aktualisierend wiederhergestellt werden, um sicherzustellen, daß alle Tabellenbereiche in der Datenbank konsistent bleiben.
- Ein Tabellenbereich, der bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederhergestellt werden soll, muß von einer Sicherung wiederhergestellt worden sein, die früher als der für die aktualisierende Wiederherstellung angegebene Zeitpunkt erstellt wurde.
- Wenn Sie den Tabellenbereich nicht aktualisierend wiederherstellen wollen, können Sie ROLLFORWARD STOP angeben, was der aktualisierenden Wiederherstellung des Tabellenbereichs bis zum Zeitpunkt der wiederhergestellten Sicherung entspricht.

**Anmerkung:** Dies ist nicht möglich, wenn das Sicherungsabbild online erstellt wurde. In dieser Situation müssen Sie bis mindestens zum Ende der Sicherung aktualisierend wiederherstellen.

- Wenn Sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederherstellen und eine Tabelle in mehreren Tabellenbereichen enthalten ist, müssen alle Tabellenbereiche, die die Tabelle enthalten, gleichzeitig aktualisierend wiederhergestellt werden. Wenn zum Beispiel die Tabellendaten in einem

Tabellenbereich und der Index für die Tabelle in einem anderen Tabellenbereich gespeichert sind, müssen beide Tabellenbereiche gleichzeitig bis zum selben Zeitpunkt aktualisierend wiederhergestellt werden.

- Führen Sie vor der aktualisierenden Wiederherstellung eines Tabellenbereichs den Befehl `LIST TABLESPACES SHOW DETAIL` aus. Dieser Befehl liefert Informationen zum „Mindestwiederherstellungszeitpunkt“ (Minimum Recover Time), d. h. zum frühesten Zeitpunkt, bis zu dem der Tabellenbereich aktualisierend wiederhergestellt werden kann. Der Mindestwiederherstellungszeitpunkt wird aktualisiert, wenn DDL-Anweisungen (DDL - Datendefinitionssprache) für den Tabellenbereich oder für Tabellen in diesem Tabellenbereich ausgeführt werden. Der Tabellenbereich muß mindestens bis zum Mindestwiederherstellungszeitpunkt aktualisierend wiederhergestellt werden, so daß er mit den Informationen in den Systemkatalogtabellen synchronisiert wird.
- Wenn Sie den Tabellenbereich umbenannt haben, müssen Sie eine aktualisierende Wiederherstellung vornehmen, die die Datenbank mindestens auf den Zeitpunkt zurücksetzt, zu dem der Tabellenbereich umbenannt wurde.
- Wenn Sie eine Wiederherstellung für einen Tabellenbereich ausführen, der eine Tabelle mit einer Identitätsspalte für einen Zeitpunkt vor dem Ende der Protokolle enthält, kann sich eine Lücke in der Folge der generierten Werte ergeben. Diese Situation kann zur Folge haben, daß DB2 doppelte Werte für bestimmte Identitätsspalten generiert. Diese Werte sind zwar gleich, wird jedoch nur der Inhalt der Datenbank untersucht, werden diese nicht als gleiche Werte erkannt.
- Sie können unter bestimmten Voraussetzungen die Daten aus Tabellen wiederherstellen, die versehentlich gelöscht wurden. Weitere Informationen finden Sie in „Wiederherstellen einer gelöschten Tabelle“ auf Seite 392.
- Sie können den Befehl `QUIESCE TABLESPACES FOR TABLE` ausführen, um einen transaktionskonsistenten Zeitpunkt zu erstellen, den Sie für die aktualisierende Wiederherstellung von Tabellenbereichen verwenden können. Wenn Sie Tabellenbereiche für eine Tabelle mit diesem Befehl in den Wartemodus versetzen (Optionen „in share“, „intent to update“ oder „exclusive“), wartet die Anforderung (mit Hilfe von Sperren) auf die Beendigung aller aktiven Transaktionen, die auf Objekte in den Tabellenbereichen zugreifen, während sie gleichzeitig neue Anforderungen für die Tabellenbereiche blockiert. Wenn die QUIESCE-Anforderung bestätigt wird, sind alle ausstehenden Transaktionen bereits beendet (d. h. festgeschrieben oder rückgängig gemacht), und die Tabellenbereiche sind in einem konsistenten Status. Sie können durch einen Blick in die Datei des Wiederherstellungsprotokolls (Recovery History File) QUIESCE-Punkte feststellen und prüfen, ob sie nach dem Mindestwiederherstellungszeitpunkt liegen, um den gewünschten Zeitpunkt für den Stopp der aktualisierenden Wiederherstellung festzulegen.

- Wenn Sie einen Tabellenbereich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederherstellen wollen und eine Tabelle in dem Tabellenbereich an einer referentiellen Integritätsbeziehung mit einer anderen Tabelle beteiligt ist, die in einem anderen Tabellenbereich enthalten ist, sollten Sie beide Tabellenbereiche gleichzeitig bis zum selben Zeitpunkt aktualisierend wiederherstellen. Wenn Sie dies nicht tun, befinden sich beide Tabellenbereiche am Ende der aktualisierenden Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Status „Überprüfung anstehend“. Wenn Sie beide Tabellenbereiche zur gleichen Zeit aktualisierend wiederherstellen, bleibt die Integritätsbedingung am Ende der aktualisierenden Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv.
- Angenommen, Sie wollen einen Tabellenbereich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederherstellen, und eine Tabelle im Tabellenbereich ist von einem der beiden folgenden Typen:
  - Eine zugrundeliegende Tabelle für eine Übersichtstabelle, die sich in einem anderen Tabellenbereich befindet
  - Eine Übersichtstabelle für eine Tabelle in einem anderen Tabellenbereich

In diesem Fall müssen Sie beide Tabellenbereiche zum gleichen Zeitpunkt aktualisierend wiederherstellen. Wenn Sie dies nicht tun, wird die Übersichtstabelle am Ende der Operation zur aktualisierenden Wiederherstellung in den Status *Überprüfung anstehend* versetzt.

- Sie sollten darauf achten, daß die aktualisierende Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt von Tabellenbereichen nicht dazu führt, daß eine Transaktion in einigen Tabellenbereichen mit ROLLBACK rückgängig gemacht und in anderen festgeschrieben werden. Dies kann in den folgenden Fällen geschehen:
  - Eine aktualisierende Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wird für eine Untergruppe der Tabellenbereiche durchgeführt, die durch eine Transaktion aktualisiert wurden, und der bestimmte Zeitpunkt liegt vor dem Zeitpunkt, zu dem die Transaktion die Aktualisierungen festgeschrieben hat.
  - Eine Tabelle, die in dem Tabellenbereich enthalten ist, der bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederhergestellt wird, hat einen zugeordneten Auslöser oder wird von einem Auslöser aktualisiert, der auf andere Tabellenbereiche als den, der aktualisierend wiederhergestellt wird, zugreift.

Sie sollten einen Stoppzeitpunkt für die aktualisierende Wiederherstellung suchen, der dies verhindert.

- Nach einer für Tabellenbereiche durchgeführten aktualisierenden Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt werden diese Tabellenbereiche in den Status „Sicherung anstehend“ versetzt. Sie müssen eine Sicherung des Tabellenbereichs erstellen, weil alle Aktualisierungen für den Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, bis zu dem die aktualisierende Wiederherstellung erfolgte, und dem aktuellen Zeitpunkt entfernt wurden.

Sie können den Tabellenbereich nicht mehr von einer vorherigen Sicherung der Datenbank bzw. des Tabellenbereichs bis zum aktuellen Zeitpunkt aktualisierend wiederherstellen. Das folgende Beispiel zeigt, warum die Sicherung des Tabellenbereichs erforderlich ist und wie sie verwendet wird. (Um den Tabellenbereich verfügbar zu machen, können Sie entweder die gesamte Datenbank, den Tabellenbereich im Status „Sicherung anstehend“ oder eine Gruppe von Tabellenbereichen, die den Tabellenbereich im Status „Sicherung anstehend“ enthält, sichern.)




Abbildung 11. Sicherungsanforderung für Tabellenbereiche

Im vorangegangenen Beispiel wird die Datenbank zum Zeitpunkt T1 gesichert. Später, zum Zeitpunkt T3, wird der Tabellenbereich TABER1 bis zum Zeitpunkt T2 aktualisierend wiederhergestellt und eine Sicherung des Tabellenbereichs nach T3 erstellt. (Da sich der Tabellenbereich im Status „Sicherung anstehend“ befindet, muß eine Sicherung von ihm erstellt werden. Die Zeitmarke der Tabellenbereichssicherung weist eine Zeit nach T3 aus, während sich der Tabellenbereich in dem Zustand zum Zeitpunkt T2 befindet. Die Protokollsätze für den Zeitraum zwischen T2 und T3 werden auf TABER1 nicht angewandt.) Zum Zeitpunkt T4 wird die Datenbank anhand der Sicherung, die bei T1 erstellt wurde, wiederhergestellt und bis zum Ende der Protokolle aktualisierend wiederhergestellt. Der Tabellenbereich TABER1 wird in den Status „Wiederherstellung anstehend“ versetzt, wenn der Zeitpunkt T3 erreicht wird.

Der Tabellenbereich wird bei T3 in den Status „Wiederherstellung anstehend“ versetzt, weil der Datenbankmanager annimmt, daß Operationen an TABER1 zwischen T3 und T4 durchgeführt wurden, ohne daß die Protokolländerungen zwischen T2 und T3 auf den Tabellenbereich angewandt wurden. Wenn die protokollierten Änderungen zwischen T2 und T3 während der ROLLFORWARD-Operation für die Datenbank wieder angewandt würden, träfe diese Annahme nicht mehr zu. Die erforderliche Sicherung eines Tabellenbereichs, die nach der aktualisierenden Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt werden muß, ermöglicht es, diesen

Tabellenbereich bis nach dem Zeitpunkt einer vorherigen aktualisierenden Wiederherstellung (in diesem Beispiel T3) aktualisierend wiederherzustellen.

Wenn Sie den Tabellenbereich TABER1 beispielsweise bis zum Zeitpunkt T4 wiederherstellen wollen, würden Sie den Tabellenbereich von einer Sicherung wiederherstellen, die nach T3 (entweder die erforderliche Sicherung oder eine andere) erstellt wurde, und anschließend den Tabellenbereich TABER1 bis zum Ende der Protokolle aktualisierend wiederherstellen.

Im vorangegangenen Beispiel wäre die effizienteste Vorgehensweise zur Wiederherstellung des Tabellenbereichs bis zum Zeitpunkt T4 die Ausführung der erforderlichen Schritte in folgender Reihenfolge.

1. Stellen Sie die Datenbank von einer Sicherung wieder her.
2. Stellen Sie den Tabellenbereich von einer Sicherung wieder her.
3. Stellen Sie die Datenbank aktualisierend wieder her.
4. Stellen Sie den Tabellenbereich aktualisierend wieder her.

Da Sie vor der aktualisierenden Wiederherstellung der Datenbank den Tabellenbereich von einer Sicherung wiederherstellen, werden keine Ressourcen zum Anwenden der Protokollsätze auf den Tabellenbereich verwendet, wenn die Datenbank aktualisierend wiederhergestellt wird. Dies würde geschehen, wenn Sie die Datenbank schon vor der Wiederherstellung des Tabellenbereichs von der Sicherung aktualisierend wiederherstellten.

Wenn Sie das Sicherungsabbild von TABER1 für einen Zeitpunkt nach T3 nicht mehr auffinden können oder den Tabellenbereich TABER1 auf einem Stand vor oder bis T3 wiederherstellen wollen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Stellen Sie den Tabellenbereich bis zum Zeitpunkt T3 aktualisierend wieder her. Sie brauchen den Tabellenbereich nicht erneut wiederherzustellen, weil er von der Datenbanksicherung wiederhergestellt wurde.
- Stellen Sie den Tabellenbereich erneut von der Sicherung der Datenbank, die Sie zum Zeitpunkt T1 erstellt haben, wieder her und stellen Sie anschließend den Tabellenbereich bis zu einem Zeitpunkt vor T3 aktualisierend wieder her.
- Löschen Sie den Tabellenbereich.

In einer partitionierten Datenbankumgebung müssen Sie alle Teile des Tabellenbereichs bis zum selben Zeitpunkt gleichzeitig aktualisierend wiederherstellen. Dadurch wird sichergestellt, daß der Tabellenbereich in jeder Datenbankpartition konsistent ist.

### **Planen der Verwendung des Befehls ROLLFORWARD**

Vor der Verwendung des Befehls ROLLFORWARD sind folgende Punkte zu beachten:

- Sie benötigen die Berechtigung SYSADM, SYSCTRL oder SYSMaint.
- Bei der Datenbank kann es sich um eine lokale oder ferne Datenbank handeln.
- In einer partitionierten Datenbankumgebung muß der Befehl zur aktualisierenden Wiederherstellung vom Katalogknoten der Datenbank abgesetzt werden.
- Die Datenbank muß für die aktualisierende Wiederherstellung konfiguriert sein (d. h. *logretain*, *userexit* oder beide Parameter müssen aktiviert sein). Wenn die Datenbank zum ersten Mal für die aktualisierende Wiederherstellung konfiguriert wird, müssen Sie eine Sicherungskopie von ihr anlegen.
- Eine Datenbank muß erst erfolgreich von einer Sicherung wiederhergestellt werden (mit dem Befehl RESTORE), bevor sie aktualisierend wiederhergestellt werden kann. Bei einem Tabellenbereich ist dies jedoch nicht erforderlich. Ein Tabellenbereich kann zeitweilig in den Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ versetzt werden, erfordert aber eine RESTORE-Operation, um diesen Status zu beheben (z. B. im Fall einer Netzstromunterbrechung).
- Eine aktualisierende Wiederherstellung einer Datenbank wird offline ausgeführt. Die Datenbank steht nicht zur Verfügung, bis die aktualisierende Wiederherstellung abgeschlossen ist (entweder durch Erreichen des Endes der Protokolle während der aktualisierenden Wiederherstellung eines Tabellenbereichs oder durch Angabe des Befehls ROLLFORWARD STOP). Sie können jedoch eine aktualisierende Wiederherstellung der Tabellenbereiche online ausführen, solange SYSCATSPACE nicht eingeschlossen ist. Wenn Sie eine aktualisierende Wiederherstellung für einen Tabellenbereich online durchführen, steht dieser nicht zur Verwendung zur Verfügung. Die anderen Tabellenbereiche in der Datenbank bleiben jedoch verfügbar.
- Gehen Sie bei der aktualisierenden Wiederherstellung wie folgt vor:
  1. Setzen Sie den Befehl ROLLFORWARD (ohne die Option STOP) ab.
  2. Setzen Sie den Befehl ROLLFORWARD QUERY STATUS ab.
 

Wenn Sie eine aktualisierende Wiederherstellung bis zum Ende der Protokolle ausführen, kann der Befehl QUERY STATUS anzeigen, daß eine Protokolldatei (oder Protokolldateien) fehlt, wenn der von QUERY STATUS zurückgegebene Zeitpunkt früher liegt, als Sie erwarten.

Wenn Sie eine aktualisierende Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt durchführen, kann der Befehl QUERY STATUS dabei helfen sicherzustellen, daß die aktualisierende Wiederherstellung bis zum richtigen Zeitpunkt erfolgt.
  3. Setzen Sie den Befehl ROLLFORWARD STOP ab. Nach dem Befehl ROLLFORWARD STOP können keine weiteren Änderungen mehr aktualisierend wiederhergestellt werden.

- Sie können eine partielle oder selektive Wiederherstellung einer Sicherung durchführen, die mit der aktuellen Version von DB2 erstellt wurde. Dies funktioniert nicht mit einer früheren Version von DB2.
- Für einen Tabellenbereich muß eine aktualisierende Wiederherstellung ausgeführt werden, wenn er sich im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ befindet. Ein Tabellenbereich weist diesen Status auf, nachdem eine Wiederherstellung auf Tabellenbereichsebene ausgeführt wurde oder nachdem er aufgrund eines Datenträgerfehlers offline geschaltet wurde.




Abbildung 12. Aktualisierende Wiederherstellung von Tabellenbereichen

- Es ist nicht erforderlich, Ihre Datenbank mit der letzten Sicherungskopie der Datenbank wiederherzustellen. Sie können mit einer beliebigen Sicherung beginnen, vorausgesetzt, Sie verfügen über die Protokolle, die dieser Sicherung zugeordnet sind und die auf diese Sicherung folgen.
- Sie sollten weiterhin regelmäßige Sicherungen einer Datenbank ausführen, um den für die Wiederherstellung erforderlichen Zeitaufwand zu verringern.
- Wenn Sie eine aktualisierende Wiederherstellung abbrechen müssen (d. h. ROLLFORWARD STOP wurde nicht angegeben, oder der Befehl ROLLFORWARD schlug fehl), um erneut zu starten, können Sie dazu den Befehl ROLLFORWARD CANCEL verwenden.

Wenn Sie den Befehl ROLLFORWARD CANCEL für eine Datenbank ausführen, wird die Datenbank in den Status „Wiederherstellung anstehend“ versetzt, unabhängig davon, ob eine aktualisierende Wiederherstellung für die Datenbank aktiv ist oder nicht.

Der Befehl `ROLLFORWARD CANCEL` wirkt sich für Tabellenbereiche wie folgt aus:

- Wenn Sie den Befehl `ROLLFORWARD CANCEL` absetzen und eine Liste der Tabellenbereiche angeben, die sich im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“ befinden, werden sie in den Status „Wiederherstellung anstehend“ versetzt. In diesem Status ist kein Befehl zur aktualisierenden Wiederherstellung aktiv.

**Anmerkung:** Wenn Sie keine Liste mit Tabellenbereichen angeben, wird `SQL4906` zurückgegeben.

- Wenn mehrere Tabellenbereiche bis zum Ende der Protokolle aktualisierend wiederhergestellt werden und Sie den Befehl `ROLLFORWARD CANCEL` mit einer Liste angeben, werden nur die Tabellenbereiche, die sich in der Liste befinden, in den Status „Wiederherstellung anstehend“ versetzt. Die Tabellenbereiche, die nicht in der Liste enthalten sind, verbleiben im Status „Aktualisierende Wiederherstellung aktiv“. Wenn Sie den Befehl `ROLLFORWARD CANCEL` ohne Liste angeben, werden alle Tabellenbereiche, die den Status „Aktualisierende Wiederherstellung aktiv“ besitzen, in den Status „Wiederherstellung anstehend“ versetzt. Außerdem ist der Befehl `ROLLFORWARD` nicht länger aktiv.
- Wenn Sie den Befehl `ROLLFORWARD CANCEL` absetzen und mindestens ein Tabellenbereich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederhergestellt wird, werden alle Tabellenbereiche in den Status „Wiederherstellung anstehend“ versetzt, unabhängig davon ob Sie eine Liste angeben oder nicht. Auch wenn Sie eine Liste angeben, wird diese ignoriert und alle Tabellenbereiche, die im Status „Aktualisierende Wiederherstellung aktiv“ sind, werden in den Status „Wiederherstellung anstehend“ versetzt. Außerdem ist der Befehl `ROLLFORWARD` nicht länger aktiv.

**Anmerkung:** Sie können eine aktive Operation zur aktualisierenden Wiederherstellung nicht mit dem Befehl `ROLLFORWARD CANCEL` abbrechen. Mit diesem Befehl können Sie nur eine Operation zur aktualisierenden Wiederherstellung abbrechen, die zwar beendet wurde, für die aber kein Befehl `ROLLFORWARD STOP` abgesetzt wurde, bzw. eine Operation zur aktualisierenden Wiederherstellung, die vor der Beendigung fehlschlug.

Wenn Sie Tabellen haben, die `DATALINK`-Spalten enthalten, lesen Sie auch den Abschnitt „Überlegungen zu den Dienstprogrammen `RESTORE` und `ROLLFORWARD`“ auf Seite 410.

Sie können eine partitionierte Datenbank von einem Client der Version 2 aus nicht aktualisierend wiederherstellen.

## Aufrufen des Befehls ROLLFORWARD

Vor dem Aufrufen des Befehls ROLLFORWARD sind einige Punkte zu beachten:

- Sie können beim Aufrufen des Befehls ROLLFORWARD einen Zeitpunkt angeben, um die Anzahl der Transaktionen zu beschränken, die anhand der Datenbankprotokolle wiederhergestellt werden. Bei einer Wiederherstellung mit Hilfe einer Sicherung, die mit der Option **online** des Befehls BACKUP erstellt wurde, muß der mit dem Befehl ROLLFORWARD angegebene Zeitpunkt nach der Endzeit der Online-Sicherung liegen.
- Ein Protokoll verwendet eine Zeitmarke, die der Beendigung der Arbeitseinheit zugeordnet ist. Die Zeitmarke in den Protokollen verwendet die Weltzeit (CUT = Coordinated Universal Time). Dieses Verfahren hilft dabei, zu verhindern, daß verschiedenen Protokollen dieselbe Zeitmarke zugewiesen wird (z. B. aufgrund des Wechsels zur Sommerzeit). Die Zeitmarke, die in der Sicherung verwendet wird, basiert auf der Ortszeit, zu der der Befehl BACKUP gestartet wurde. Infolgedessen müssen Sie beim Aufrufen des Befehls ROLLFORWARD die Zeitangabe in Weltzeit (entspricht der westeuropäischen Zeit) vornehmen.

### Anmerkungen:

1. Das Sonderregister CURRENT TIMEZONE enthält den Unterschied zwischen der westeuropäischen Zeit (WEZ) und der Ortszeit der Datenbank auf dem Anwendungs-Server. Die Ortszeit entspricht der westeuropäischen Zeit (WEZ) plus dem Inhalt des Sonderregisters CURRENT TIMEZONE.
  2. Wenn Sie einen Tabellenbereich (oder Tabellenbereiche) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederherstellen, müssen Sie die aktualisierende Wiederherstellung mindestens bis zum Mindestwiederherstellungszeitpunkt durchführen, der der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Systemkataloge für diesen Tabellenbereich oder die Tabellenbereiche ist. Sie können den Mindestwiederherstellungszeitpunkt für den Tabellenbereich mit Hilfe des Befehls LIST TABLESPACES SHOW DETAIL ermitteln. Ausführliche Angaben zu diesem Befehl finden Sie im Handbuch *Command Reference*.
- Wenn Sie die ROLLFORWARD-Operation stoppen, bevor der Zeitpunkt der Beendigung der Online-Sicherung erreicht ist, verbleibt die Datenbank im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“. Wenn ein Tabellenbereich aktualisierend wiederhergestellt wird, verbleibt er im Status „Aktualisierende Wiederherstellung aktiv“.

### Verwenden der Datei mit den Angaben zur Speicherposition der Ladekopie

Anhand der Variablen DB2LOADREC der Profilregistrierdatenbank wird die Datei mit den Angaben zur Speicherposition der Ladekopie identifiziert. Diese

Datei wird während der aktualisierenden Wiederherstellung zum Lokalisieren der Ladekopie verwendet. Sie enthält Informationen zu den folgenden Punkten:

- Datenträgertyp
- Anzahl der zu verwendenden Datenträgereinheiten
- Speicherposition der Ladekopie, die beim Laden der Tabelle generiert wurde
- Dateiname der Ladekopie (sofern zutreffend)

Falls diese Datei nicht existiert oder darin kein übereinstimmender Eintrag gefunden wurde, werden die Informationen aus dem Protokollsatz verwendet.

Die Informationen in der Datei können überschrieben werden, bevor die aktualisierende Wiederherstellung stattfindet.

#### **Anmerkungen:**

1. In einer partitionierten Datenbankumgebung muß sich die Variable DB2LOADREC der Profilregistrierdatenbank in der Datei db2profile befinden.
2. In einer partitionierten Datenbankumgebung muß die Datei der Ladekopie auf jedem Datenbankpartitions-Server vorhanden und der Dateiname (einschließlich des Pfads) derselbe sein.
3. Ist ein Eintrag in der Datei, die mit der Variablen DB2LOADREC der Profilregistrierdatenbank angegeben wurde, ungültig, wird die alte Datei mit den Angaben zur Speicherposition der Ladekopie verwendet, um Ersatzdaten für den ungültigen Eintrag bereitzustellen.

Folgende Informationen werden in der Datei mit den Angaben zur Speicherposition bereitgestellt. Die ersten fünf Parameter müssen gültige Werte aufweisen und werden zum Identifizieren der Ladekopie verwendet. Die gesamte Struktur wird für jede aufgezeichnete Ladekopie wiederholt. Beispiel:

TIMestamp	19950725182542	* Während des Ladens generierte Zeitmarke
SCHema	PAYROLL	* Schema der geladenen Tabelle
TABlename	EMPLOYEES	* Tabellename
DATabasename	DBT	* Datenbankname
DB2instance	TORONTO	* DB2INSTANCE
BUFFernumber	NULL	* Anzahl der Puffer für die Wiederherstellung
SESSionnumber	NULL	* Anzahl der Sitzungen für die Wiederherstellung
TYPEofmedia	L	* Datenträgertyp - L für lokale Einheit A für TSM 0 für andere Lieferanten
LOCationnumber	3	* Anzahl der Speicherpositionen
ENTry	/u/toronto/dbt.payroll.employes.001	
ENT	/u/toronto/dbt.payroll.employes.002	
ENT	/dev/rmt0	
TIM	19950725192054	
SCH	PAYROLL	
TAB	DEPT	

DAT	DBT
DB2	TORONTO
SES	NULL
BUF	NULL
TYP	A
TIM	19940325192054
SCH	PAYROLL
TAB	DEPT
DAT	DBT
DB2	TORONTO
SES	NULL
BUF	NULL
TYP	0
SHRlib	/@sys/lib/backup_vendor.a

#### Anmerkungen:

- Für jedes Schlüsselwort sind die ersten drei Zeichen wichtig. Alle Schlüsselwörter sind in der angegebenen Reihenfolge erforderlich. Leerzeilen werden nicht akzeptiert.
- Die Zeitmarke hat das Format *jjjmmthhmmss* (Jahr Monat Tag Stunde Minute Sekunde).
- Alle Felder sind verbindlich, ausgenommen die Werte für BUF und SES, die den Wert NULL haben können. Ist SES gleich NULL, wird der im Konfigurationsparameter NUMLOADRECSSES angegebene Wert verwendet. Ist BUF gleich NULL, ist der Standardwert gleich SES+2.
- Auch wenn lediglich ein Eintrag in der Datei mit den Angaben zur Speicherposition ungültig ist, wird die vorherige Datei mit den Angaben zur Speicherposition der Ladekopie zur Bereitstellung dieser Einträge verwendet.
- Es gibt folgende Datenträgertypen: lokale Einheit (L für Band, Platte oder Diskette), TSM (A) oder Datenträger anderer Lieferanten (O). Lautet der Typ „L“, ist die Anzahl der Speicherpositionen (LOCATIONnummer) gefolgt von den Einträgen zur Speicherposition erforderlich. Lautet der Typ „A“, ist keine weitere Eingabe erforderlich. Lautet der Typ „O“, ist der Name der gemeinsamen Bibliothek (SHRlib) erforderlich. Weitere Informationen zur Verwendung von TSM oder der Produkte anderer Lieferanten als Sicherungsdatenträger finden Sie in „Tivoli Storage Manager“ auf Seite 421.
- Der Parameter SHRlib zeigt auf eine Bibliothek, die die Funktion zum Speichern der Daten für LOAD COPY enthält.

**Anmerkung:** Wenn Sie LOAD COPY NO ausführen und keine Sicherungskopie der Datenbank oder der betroffenen Tabellenbereiche nach Ausführung von LOAD erstellen, können Sie die Datenbank oder Tabellenbereiche nach der Ausführung von LOAD nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederherstellen. Das heißt, Sie können keine aktualisierende Wiederherstellung ausführen, um die Datenbank bzw. die Tabellenbereiche auf einem Stand nach

der Ausführung der LOAD-Operation wiederherzustellen. Sie können die Datenbank bzw. die Tabellenbereiche lediglich bis zu einem Zeitpunkt vor der LOAD-Operation wiederherstellen.

Für den Fall, daß Sie eine bestimmte Ladekopie verwenden wollen, werden die LOAD-Zeitmarken in der Datei des Wiederherstellungsprotokolls (Recovery History File) für die Datenbank aufgezeichnet. In einer partitionierten Datenbankumgebung ist die Datei des Wiederherstellungsprotokolls für jede Datenbankpartition lokal.

Weitere Informationen zum Befehl LOAD finden Sie im Handbuch *Versetzen von Daten Dienstprogramme und Referenz*.

### **Wiederherstellen einer gelöschten Tabelle**

Es kann vorkommen, daß Sie Tabellen versehentlich löschen, obwohl Sie die enthaltenen Daten weiterhin benötigen. Sollten Sie Tabellen, deren Daten nicht verloren gehen dürfen, versehentlich gelöscht haben, ziehen Sie in Betracht, die betreffende Tabelle oder die betreffenden Tabellen nach dem Löschen wiederherstellbar zu machen.

Sie können die Tabellendaten mit der Datenbankwiederherstellung (RESTORE) und einer anschließenden aktualisierenden Wiederherstellung wiederherstellen. Wenn die Datenbank groß ist, kann dies zeitaufwendig sein, und die Daten der Datenbank sind während der Wiederherstellung nicht verfügbar. Indem Sie die Wiederherstellung für gelöschte Tabellen anwenden, können Sie die Daten in der gelöschten Tabelle auf der Tabellenbereichsebene wiederherstellen und aktualisierend wiederherstellen. Dies ist wiederum schneller als eine Wiederherstellung auf Datenbankebene, und die Datenbank kann zudem für die Benutzer verfügbar bleiben.

Damit eine gelöschte Tabelle wiederherstellbar ist, muß für den Tabellenbereich, in dem sich die Tabelle befindet, der Parameter DROPPED TABLE RECOVERY aktiviert sein. Dies können Sie mit der Anweisung ALTER TABLESPACE oder der Anweisung CREATE TABLESPACE erreichen. Weitere Informationen zu diesen Anweisungen finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Die Option DROPPED TABLE RECOVERY ist tabellenbereichsspezifisch und kann nur für einen regulären Tabellenbereich angegeben werden. Wenn Sie bestimmen möchten, ob ein Tabellenbereich dieses Merkmal aufweist, können Sie die Spalte DROP\_RECOVERY des Tabellenbereichsnamens in der Katalogtabelle `syscat.tablespaces` abfragen.

Wenn eine Anweisung DROP TABLE für eine Tabelle ausgeführt wird, die sich in einem Tabellenbereich mit „aktivierter“ Option DROPPED TABLE RECOVERY befindet, wird in den Protokolldateien ein zusätzlicher Protokolleintrag erstellt. Der Protokolleintrag enthält Informationen, die die gelöschte

Tabelle angeben. Außerdem wird in der Datei des Wiederherstellungsprotokolls ein Eintrag erstellt, der Informationen zur erneuten Erstellung der Tabelle enthält.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine gelöschte Tabelle wiederherzustellen:

1. Stellen Sie die Kennung der gelöschten Tabelle fest. Diese Kennung befindet sich in der Datei des Wiederherstellungsprotokolls. Verwenden Sie dazu den Befehl `LIST HISTORY DROPPED TABLE`. Dadurch werden ein Tabellenverzeichnis mit gelöschten Tabellen und die erforderlichen Informationen zum erneuten Erstellen der Tabelle angezeigt.

**Anmerkung:** Die ID der gelöschten Tabelle wird in der Ausgabe von `LIST HISTORY` in der Spalte für die Sicherungs-ID ausgegeben. Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie im Handbuch *Command Reference*.

2. Führen Sie die Wiederherstellung auf Datenbank- oder Tabellenbereichsebene mit einer Sicherungskopie aus, die vor dem Löschen erstellt wurde.
3. Führen Sie eine aktualisierende Wiederherstellung bis zu einem Zeitpunkt nach dem Löschen aus. Verwenden Sie für den Befehl `ROLLFORWARD` die Option `RECOVER DROPPED TABLE`. Wenn Sie diese Option verwenden, sind folgende weiteren Informationen erforderlich: die Kennung der gelöschten Tabelle und der Pfad, in den die Ausgabedateien gespeichert werden sollen. Auf den Verzeichnispfad muß entweder von allen Datenbankpartitionen aus zugegriffen werden können, oder er muß auf allen Partitionen vorhanden sein. Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie im Handbuch *Command Reference*.
4. Erstellen Sie die Tabelle mit der Anweisung `CREATE TABLE` aus der Datei des Wiederherstellungsprotokolls erneut.
5. Importieren Sie die mit dem Befehl `ROLLFORWARD` exportierten Daten in die Tabelle.

Die exportierten Daten werden in Dateien mit den folgenden Namenskonventionen geschrieben: Unterhalb des für den Befehl `ROLLFORWARD` vom Benutzer definierten Verzeichnisses *exportverzeichnis* wird für die einzelnen Datenbankpartitionen ein Unterverzeichnis erstellt. Der Benutzer kann die Unterverzeichnisse anlegen, bevor die Anforderung zum aktualisierenden Wiederherstellen abgesetzt wird. Damit können Sie die Daten auch auf ein bestimmtes Laufwerk oder eine bestimmte Maschine exportieren. Die Unterverzeichnisse sind nach dem Muster „`NODEnnnn`“ benannt, wobei *nnnn* für die Nummer der Datenbankpartition oder des Knotens steht. In die einzelnen Unterverzeichnisse wird eine Datendatei mit dem Namen „`data`“ exportiert. Die Datendateien enthalten die Daten der gelöschten Tabelle in dem Zustand, wie sie sich in der jeweiligen Datenbankpartition befunden haben.

Für die Art der Daten, die von einer gelöschten Tabelle wiederhergestellt werden können, gibt es einige Einschränkungen. Es kann nur eine gelöschte Tabelle zur gleichen Zeit wiederhergestellt werden. Zur Wiederherstellung mehrerer gelöschter Tabellen muß die oben beschriebene Wiederherstellungsreihenfolge für jede einzelne Tabelle ausgeführt werden, die wiederhergestellt werden soll. Folgende Daten können nicht wiederhergestellt werden:

- LOB- oder LONG-Daten. Der Parameter DROPPED TABLE RECOVERY wird für Tabellenbereiche für lange Objektdaten (LONG) nicht unterstützt. Wenn Sie versuchen, ihn für einen Tabellenbereich für lange Objektdaten zu verwenden, wird der Fehler SQL628N zurückgegeben. Wenn Sie versuchen, eine gelöschte Tabelle mit Spalten des Typs LOB oder LONG VARCHAR wiederherzustellen, werden diese Spalten in der generierten Exportdatei auf NULL gesetzt. Der Parameter DROPPED TABLE RECOVERY sollte nur für reguläre Tabellenbereiche auf „ON“ gesetzt werden, aber nicht für temporäre Tabellenbereiche oder Tabellenbereiche für lange Objektdaten.
- Die Namen der Dateien mit einer Programmverbindung (Link), die DATALINK-Spalten zugeordnet sind, können wiederhergestellt werden. Nach dem Datenimport muß die Tabelle mit dem DB2 Data Links Manager erneut abgeglichen werden. Die Sicherungskopien der Dateien können möglicherweise vom DB2 Data Links Manager wiederhergestellt werden, je nachdem, ob diese von der Speicherbereinigung bereits gelöscht wurden oder nicht.
- Metadaten, die den Zeilentypen zugeordnet sind. (Die Daten selbst werden wiederhergestellt, nicht jedoch die Metadaten.) Die Daten in der Hierarchietabelle der typisierten Tabelle werden wiederhergestellt. Diese Daten sind möglicherweise größeren Umfangs als die Daten in der typisierten Tabelle, die gelöscht wurden.

### **Überlegungen zur Verwaltung von Protokolldateien**

Bei der Verwaltung von Datenbankprotokollen sind folgende Punkte zu beachten:

- Das Nummerierungsschema für Archivprotokolldateien beginnt mit S0000000.LOG und reicht bis S9999999.LOG (10 000 000 Protokolle). Der Datenbankmanager beginnt unter folgenden Bedingungen erneut mit der Verwendung des Protokolls S0000000.LOG:
  - Die Konfigurationsdatei der Datenbank wurde geändert, um die aktualisierende Wiederherstellung zu aktivieren.
  - Die Konfigurationsdatei der Datenbank wurde geändert, um die aktualisierende Wiederherstellung zu inaktivieren.
  - Nach Verwendung des Protokolls S9999999.LOG wird wieder die erste Nummer für das Protokoll verwendet.

Wenn die aktualisierende Wiederherstellung erfolgreich ausgeführt wurde, wird das letzte bei der aktualisierenden Wiederherstellung verwendete

Protokoll abgeschnitten und die Protokollierung mit dem nächsten sequentiellen Protokoll fortgesetzt. Dies hat zur Folge, daß jedes Protokoll im Protokollpfadverzeichnis mit einer Folgenummer, die größer als die des letzten für die aktualisierende Wiederherstellung verwendeten Protokolls ist, erneut verwendet wird. Sie müssen eine Kopie der Protokolle erstellen, bevor Sie den Befehl ROLLFORWARD absetzen (Mit Hilfe eines Benutzer-Exit-Programm können Sie die Protokolle an eine andere Speicherposition kopieren.)

Es können aus folgenden Gründen doppelte Namen für verschiedene Protokolle auftreten:

- Der Datenbankmanager beginnt mit der Numerierung von Protokollen wieder bei S0000000.LOG (wie oben beschrieben).
- Der Datenbankmanager verwendet die Protokollnamen nach dem Wiederherstellen einer Datenbank (mit und ohne aktualisierende Wiederherstellung) erneut.

Der Datenbankmanager stellt sicher, daß bei der aktualisierenden Wiederherstellung kein falsches Protokoll verwendet wird. Er ist jedoch nicht in der Lage, die Speicherposition des erforderlichen Protokolls zu ermitteln. Sie müssen sicherstellen, daß die korrekten Protokolle für die aktualisierende Wiederherstellung zur Verfügung stehen.

- Wenn Sie Protokolldateien an eine andere Speicherposition als die, die durch den Konfigurationsparameter *logpath* der Datenbank angegeben wird, versetzt haben, verwenden Sie den Parameter OVERFLOW LOG PATH des Befehls ROLLFORWARD, um den zusätzlichen Pfad zu diesen Dateien anzugeben.

Wenn Sie Änderungen in einer Datenbank oder einem Tabellenbereich aktualisierend wiederherstellen und die aktualisierende Wiederherstellung das nächste Protokoll nicht finden kann, wird der Name des Protokolls mit Hinweis auf die nächste benötigte Protokolldatei im SQL-Kommunikationsbereich (SQLCA) zurückgegeben und die aktualisierende Wiederherstellung gestoppt. Wenn zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Protokolle verfügbar sind, können Sie die Verarbeitung mit Hilfe des Befehls ROLLFORWARD stoppen.

Wenn Sie die aktualisierende Wiederherstellung (durch Angabe der Option STOP im Befehl ROLLFORWARD) beenden und das Protokoll, das den Abschluß einer Transaktion enthält, nicht auf die Datenbank oder den Tabellenbereich angewandt wurde, wird die unvollständige Transaktion rückgängig gemacht, um sicherzustellen, daß die Datenbank oder der Tabellenbereich in einem konsistenten Status verbleibt.

- Archivierte Protokolldateien werden im Protokollpfad abgelegt. Der Protokollpfad ist standardmäßig auf das Unterverzeichnis SQLOGDIR gesetzt, kann jedoch mit dem Konfigurationsparameter *newlogpath* geändert werden. Wenn Sie die Dateien an einer anderen Position ablegen möchten,

können Sie die Datenbank für den Benutzer-Exit aktivieren oder den Protokollpfad mit dem Konfigurationsparameter *newlogpath* ändern. Möglicherweise müssen Sie hierzu den Parameter *OVERFLOW LOG PATH* des Befehls *ROLLFORWARD* verwenden, um die Dateien für eine aktualisierende Wiederherstellung anzugeben.

- Wenn Sie einen Benutzer-Exit durch Ändern der Konfigurationsdatei der Datenbank aktivieren, können die archivierten Protokolle auf eine benutzerdefinierte Speichereinheit (z. B. ein Bandlaufwerk) umgeleitet werden. Außerdem können Sie ein Benutzer-Exit-Programm verwenden, um den Speicher der archivierten Protokolle zu verwalten. Weitere Informationen zu einem Benutzer-Exit-Programm finden Sie in „Anhang C. Benutzer-Exit zur Datenbankwiederherstellung“ auf Seite 473.
- Wenn Sie den Parameter *newlogpath* ändern, hat dies keine Auswirkungen auf bereits archivierte Protokolle. Sie müssen die Speicherposition der Protokolle verfolgen.
- Wenn eine Datenbank, die für die aktualisierende Wiederherstellung aktiviert ist, entweder nur wiederhergestellt wird (ohne aktualisierende Wiederherstellung) oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederhergestellt wird, kann ein archiviertes Protokoll zwei oder mehreren verschiedenen Protokollsequenzen einer Datenbank zugeordnet sein, weil die Protokollnamen wieder verwendet werden. (Abb. 13 zeigt die Protokolle, die erstellt werden. Wenn Sie mit „Sicherung 2“ eine Wiederherstellung ausführen wollen, ist besondere Vorsicht geboten, da es zwei Protokollsequenzen gibt, die verwendet werden könnten.) Vor dem Löschen eines archivierten Protokolls müssen Sie unbedingt sicherstellen, daß Sie es tatsächlich nicht mehr benötigen.




Abbildung 13. Erneutes Verwenden der Namen von Protokolldateien

- Wenn Sie während einer vollständigen Wiederherstellung der Datenbank die aktualisierende Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen und dann mitten in den Protokollen stoppen, beginnen Sie eine neue Protokollsequenz. Es ist nicht möglich, die beiden Protokollsequenzen

miteinander zu kombinieren. Wenn Sie über eine Online-Sicherung verfügen, die sich über die erste Protokollsequenz erstreckt, müssen Sie die aktualisierende Wiederherstellung anhand der ersten Protokollsequenz beenden.

- Wenn Sie nach der Wiederherstellung eine neue Protokollsequenz erstellt haben, werden Tabellenbereichssicherungen in den alten Protokollsequenzen ungültig gemacht. In diesem Fall weist die RESTORE-Operation die Sicherungskopien der Tabellenbereiche zurück. In manchen Situationen kann RESTORE nicht erkennen, daß die Sicherungen nicht mehr gültig sind (insbesondere bei Online-Sicherungen), und die Wiederherstellung wird trotzdem erfolgreich ausgeführt. In diesem Fall schlägt jedoch die aktualisierende Wiederherstellung für den Tabellenbereich fehl und dieser verbleibt im Status „Aktualisierende Wiederherstellung anstehend“.

In der vorangegangenen Abbildung wird davon ausgegangen, daß eine Sicherung eines Tabellenbereichs, Sicherung 3, in der oberen Protokollsequenz zwischen S0000013.LOG und S0000014.LOG beendet wurde. Angenommen, mit Sicherung 2 der Datenbank würde eine Wiederherstellung sowie eine aktualisierende Wiederherstellung ausgeführt, dann müßte die aktualisierende Wiederherstellung bis S0000012.LOG erfolgen. In Anschluß daran könnte die aktualisierende Wiederherstellung entweder über die obere Protokollsequenz oder über die neuere, untere Protokollsequenz fortgeführt werden. Bei einer aktualisierenden Wiederherstellung mit der unteren Protokollsequenz wäre es nicht möglich, die Sicherung 3 des Tabellenbereichs zu verwenden, um eine Wiederherstellung des Tabellenbereichs und eine anschließende aktualisierende Wiederherstellung auszuführen.

Um mit Sicherung 3 des Tabellenbereichs eine aktualisierende Wiederherstellung des Tabellenbereichs bis zum Protokollende ausführen zu können, müßte zunächst eine Wiederherstellung mit Sicherung 2 der Datenbank erfolgen. Anschließend könnte dann die obere Protokollsequenz verwendet werden. Nach der Wiederherstellung der Sicherung 3 des Tabellenbereichs wäre es möglich, eine aktualisierende Wiederherstellung bis zum Ende der Protokolle anzufordern.

- Ein Protokoll verwendet eine Zeitmarke, die der Beendigung der Arbeitseinheit zugeordnet ist. Die Zeitmarke in den Protokollen verwendet die koordinierte Weltzeit (CUT = Coordinated Universal Time). Dieses Verfahren hilft dabei, zu verhindern, daß verschiedenen Protokollen dieselbe Zeitmarke zugewiesen wird (z. B. aufgrund des Wechsels zur Sommerzeit). Die Zeitmarke, die in der Sicherung verwendet wird, basiert auf der Ortszeit. Infolgedessen müssen Sie beim Aufrufen des Befehls ROLLFORWARD die Zeitangabe in koordinierter Weltzeit (entspricht der westeuropäischen Zeit) vornehmen.

**Anmerkung:** Das Sonderregister CURRENT TIMEZONE enthält den Unterschied zwischen der westeuropäischen Zeit (Weltzeit) und der Ortszeit der Datenbank auf dem Anwendungs-Server. Die

Ortszeit entspricht der westeuropäischen Zeit (bzw. Weltzeit) plus dem Inhalt des Sonderregisters CURRENT TIMEZONE.

### Verwenden von Protokollen auf unformatierten Einheiten

Sie können für das Datenbankprotokoll eine unformatierte Einheit (Raw-Einheit) verwenden. Dies hat Vor- und Nachteile.

- Es gibt die folgenden Vorteile:
  - Sie können mehr als 26 physische Laufwerke an das System anschließen.
  - Die Länge des Datei-E/A-Pfads ist kürzer. Dies kann zu einer verbesserten Systemleistung führen. Sie sollten Vergleichstests durchführen, um festzustellen, ob es meßbare Vorteile für Ihre Systemauslastung gibt.
- Es gibt die folgenden Nachteile:
  - Die Einheiten können nicht von anderen Anwendungen mitverwendet werden. Die gesamte Einheit *muß* DB2 zugeordnet sein.
  - Die Einheit kann von keinem Dienstprogramm des Betriebssystems oder einem Tool anderer Hersteller verwendet werden, die auf die Einheit sichern oder von der Einheit kopieren würden.
  - Sie können leicht das Dateisystem auf einem vorhandenen Laufwerk löschen, wenn Sie die falsche Nummer für das physische Laufwerk angeben.

Sie können ein Protokoll auf einer unformatierten Einheit mit dem Datenbankkonfigurationsparameter *newlogpath* konfigurieren. Weitere Informationen zur Syntax bei der Angabe einer unformatierten Einheit finden Sie in „Direkter Plattenzugriff (Raw I/O)“ auf Seite 130. Vorher sollten Sie die oben aufgeführten Vor- und Nachteile abwägen. Außerdem sollten Sie die folgenden Aspekte berücksichtigen:

- Nur eine Einheit ist zulässig. Sie können die Einheit über mehrere Platten hinweg auf Betriebssystemebene definieren. DB2 führt einen Betriebssystemaufruf aus, um die Größe der Einheit in 4-KB-Seiten zu ermitteln. Wenn Sie mehrere Platten verwenden, wird dadurch eine größere Einheit bereitgestellt, und das resultierende plattengreifende Lesen und Schreiben von Daten kann aufgrund des schnelleren E/A-Durchsatzes zu einer Leistungssteigerung führen.
- DB2 versucht, auf die letzte 4-KB-Seite der Einheit zu schreiben. Wenn die Einheit größer als 2 GB ist, schlägt der Versuch, auf die letzte Seite zu schreiben, bei Betriebssystemen fehl, die keine Unterstützung für Einheiten bereitstellen, die größer als 2 GB sind. In diesem Fall versucht DB2, alle Seiten bis zur unterstützten Begrenzung zu verwenden.

Mit Hilfe der Informationen zur Größe der Einheit wird die Einheitengröße (in 4-KB-Seiten) angegeben, die für DB2 bei Unterstützung durch das Betriebssystem zur Verfügung steht. Die Menge von Plattenspeicherplatz, auf die DB2 schreiben kann, wird als *verfügbare Einheitengröße* bezeichnet.

Die erste 4-KB-Seite der Einheit wird von DB2 nicht verwendet (dieser Speicherbereich wird in der Regel vom Betriebssystem für andere Zwecke verwendet). Dies bedeutet, daß der für DB2 verfügbare Gesamtspeicherbereich  $\text{Einheitengröße} = \text{verfügbare Einheitengröße} - 1$  ist.

- Der Parameter *logsecond* wird nicht verwendet. DB2 ordnet keine sekundären Protokolle zu. Die Größe des aktiven Protokollspeicherbereichs ist die Anzahl von 4-KB-Seiten, die sich aus  $\text{logprimary} \times \text{logfilsiz}$  ergibt.
- Protokollsätze werden weiterhin in Protokollspeicherbereichen gruppiert, wobei jeder eine Protokolldateigröße (*logfilsiz*) von 4-KB-Seiten hat. Protokollspeicherbereiche werden nacheinander in die unformatierte Einheit plaziert. Jeder Speicherbereich besteht zudem aus zwei zusätzlichen Seiten für den Kennsatz des Speicherbereichs. Dies bedeutet, daß sich die *Anzahl verfügbarer Protokollspeicherbereiche*, die die Einheit unterstützen kann, aus  $\text{Einheitengröße} / (\text{logfilsiz} + 2)$  berechnen läßt.
- Die Einheit muß groß genug sein, um den aktiven Protokollspeicherbereich unterstützen zu können. Das heißt, daß die *Anzahl verfügbarer Protokollspeicherbereiche* größer als der (oder gleich dem) Wert sein muß, der für den Konfigurationsparameter *logprimary* angegeben ist.
- Bei Verwendung eines Umlaufprotokolls legt der Konfigurationsparameter *logprimary* die Anzahl von Protokollspeicherbereichen fest, die auf die Einheit geschrieben werden. Dies kann zu freiem Speicherplatz auf der Einheit führen.
- Bei Verwendung von Protokollspeicherung (*logretain*) ohne Benutzer-Exit empfangen alle Operationen, die zu einer Aktualisierung führen, nach Ausschöpfung der *Anzahl verfügbarer Protokollspeicherbereiche* die Fehlernachricht, daß das Protokoll voll ist. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die Datenbank schließen und eine Offline-Sicherung erstellen, um die Wiederherstellungsfähigkeit sicherzustellen. Nach der Datenbanksicherung gehen die auf die Einheit geschriebenen Protokollsätze verloren. Dies bedeutet, daß Sie eine frühere Datenbanksicherung nicht zur Wiederherstellung der Datenbank und zur anschließenden aktualisierenden Wiederherstellung verwenden können. Wenn Sie eine Datenbanksicherung vor der Ausschöpfung der *Anzahl verfügbarer Protokollspeicherbereiche* erstellen, können Sie die Datenbank wiederherstellen und aktualisierend wiederherstellen.
- Bei Verwendung von Protokollspeicherung (*logretain*) mit Benutzer-Exit wird das Benutzer-Exit-Programm für jeden Protokollspeicherbereich aufgerufen, wenn er mit Protokollsätzen gefüllt ist. Das Benutzer-Exit-Programm muß die Einheit lesen und das Archivprotokoll als Datei speichern können. DB2 ruft keinen Benutzer-Exit auf, um Protokolldateien für eine unformatierte Einheit abzurufen. Statt dessen liest DB2 während der aktualisierenden Wiederherstellung den Kennsatz des Speicherbereichs, um zu ermitteln, ob die unformatierte Einheit die zu verwendende Protokolldatei enthält. Wenn die erforderliche Protokolldatei nicht in der unformatierten Einheit gefunden wird, sucht DB2 im Überlaufprotokollpfad. Wenn die Protokoll-

datei auch dort nicht gefunden wird, ruft DB2 den Benutzer-Exit auf, um die Protokolldatei in den Überlaufprotokollpfad abzurufen. Wenn Sie für den Befehl **rollforward** keinen Überlaufprotokollpfad angeben, ruft DB2 den Benutzer-Exit zum Abrufen des Protokolls während der Operationen zur aktualisierenden Wiederherstellung nicht auf. Zusätzliche Informationen zum Aufrufen des Benutzer-Exit-Programms finden Sie in „Aufrufformat für auf UNIX basierende Betriebssysteme oder Windows NT“ auf Seite 479.

- Wenn Sie DataPropagator Relational verwenden und Protokolle auf eine unformatierte Einheit schreiben, ruft die API zum Lesen des Protokolls den Benutzer-Exit zum Abrufen der Protokolldateien nicht auf. Angeforderte Protokollsätze werden jedoch weiterhin zurückgegeben, sofern sie auf der Einheit verfügbar sind. Wenn Sie Protokolle anfordern, die den ältesten auf der Einheit zeitlich vorangehen, werden sie nicht zurückgegeben (diese Arbeitsweise ähnelt der von DB2, wenn die Protokolldatei nicht auffindbar ist, die die angeforderten Protokollsätze enthält).

#### **Anmerkungen:**

1. Es wird empfohlen, DataPropagator Relational bei Verwendung einer unformatierten Einheit zum Protokollieren nicht einzusetzen.
2. Wenn Sie die API sqlurlog verwenden, sollten Sie keine unformatierte Einheit zum Protokollieren einsetzen.

#### **Verlust von Protokollen**

- Beim Löschen einer Datenbank werden alle Protokolle im aktuellen Verzeichnis des Protokollpfads der Datenbank gelöscht. Vor dem Löschen einer Datenbank sollten Sie eventuell Kopien der Protokolle anlegen.
- Wenn Sie eine Datenbank bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederherstellen, werden das letzte Protokoll, das bei der aktualisierenden Wiederherstellung verwendet wurde, und alle vorhandenen nachfolgenden Protokolle erneut verwendet. Sie büßen dadurch die Möglichkeit ein, eine Wiederherstellung auszuführen, die über den angegebenen Zeitpunkt hinausgeht. Aus diesem Grund sollten Sie alle Protokolle im aktuellen Verzeichnis des Protokollpfads der Datenbank kopieren, **bevor** Sie mit einer Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen.

Bei Beendigung der aktualisierenden Wiederherstellung wird die Protokolldatei mit der zuletzt festgeschriebenen Transaktion abgeschnitten, und die Protokollierung beginnt mit dem nächsten sequentiellen Protokoll. Wenn Sie weder über eine Kopie des Protokolls, die vor dem Abschneiden erstellt wurde, noch über Protokolle mit höheren Folgenummern verfügen, können Sie keine Wiederherstellung der Datenbank über den angegebenen Zeitpunkt hinaus ausführen. (Sobald nach einer aktualisierenden Wiederherstellung wieder die normalen Datenbankaktivitäten stattfinden, werden neue Protokolle erstellt, die dann für nachfolgende Wiederherstellungen verwendet werden können.)

- Wenn Sie das Protokollpfadverzeichnis ändern und anschließend das Unterverzeichnis entfernen oder in dem im Protokollpfad angegebenen Unterverzeichnis befindliche Protokolle löschen, sucht der Datenbankmanager beim Öffnen der Datenbank im Standardprotokollpfad SQLOGDIR nach den Protokollen. Falls die Protokolle nicht auffindbar sind, wird die Datenbank in den Status „Sicherung anstehend“ versetzt. In diesem Fall müssen Sie eine Datenbanksicherung durchführen, damit die Datenbank wieder verwendbar ist.

Diese Sicherung muß auch dann ausgeführt werden, wenn das Unterverzeichnis leere Protokolle enthielt.

- Wenn Sie das Protokoll verlieren, das den Endzeitpunkt der Online-Sicherung enthält, und eine aktualisierende Wiederherstellung des entsprechenden wiederhergestellten Abbilds ausführen, ist die Datenbank nicht mehr verwendbar. Um die Datenbank wieder verwendbar zu machen, müssen Sie sie mit einer anderen Sicherung und allen zugehörigen Protokollen wiederherstellen.

Stellen Sie sich beispielsweise folgende Situation vor: Sie möchten eine Wiederherstellung einer vollständigen Datenbank bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen, befürchten jedoch, daß während des Wiederherstellungsprozesses ein Protokoll verlorengehen könnte. (Eine solche Situation könnte eintreten, wenn es eine große Anzahl archivierter Protokolle zwischen dem Zeitpunkt des letzten Sicherungsabbilds der Datenbank und dem Zeitpunkt gibt, bis zu dem die Wiederherstellung durchgeführt werden soll.)

Als erstes sollten Sie alle gültigen Protokolle an eine „sichere“ Speicherposition kopieren. Anschließend könnten Sie den Befehl RESTORE ausführen und die Datenbank bis zum gewünschten Zeitpunkt aktualisierend wiederherstellen. Falls bei diesem Prozeß Protokolle beschädigt werden oder verlorengehen, können Sie auf die an anderer Stelle gespeicherten Sicherungskopien aller Protokolle zurückgreifen.


---

### Informationen in der Datei des Wiederherstellungsprotokolls

Mit jeder Datenbank wird eine Datei für das Wiederherstellungsprotokoll (Recovery History File) erstellt. Diese Datei wird automatisch aktualisiert, wenn eine der folgenden Aktionen stattfindet:

- Sicherung einer Datenbank oder eines Tabellenbereichs
- Wiederherstellung von einer Sicherung einer Datenbank oder eines Tabellenbereichs
- Aktualisierende Wiederherstellung einer Datenbank oder eines Tabellenbereichs
- Änderung eines Tabellenbereichs
- Versetzen eines Tabellenbereichs in den Wartemodus

- Umbenennen eines Tabellenbereichs
- Laden einer Tabelle
- Löschen einer Tabelle
- Reorganisieren einer Tabelle
- Aktualisieren von Tabellenstatistiken



RHF ist die Datei des Wiederherstellungsprotokolls

Abbildung 14. Erstellen und Aktualisieren der Datei des Wiederherstellungsprotokolls

Sie können die zusammengefaßten Informationen in dieser Datei zur Wiederherstellung der *gesamten* Datenbank oder eines *Teils* der Datenbank bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verwenden. Die Datei enthält folgende Informationen:

- Ein Feld mit der Kennung (ID), die den einzelnen Einträgen zur eindeutigen Kennzeichnung zugeordnet ist
- Den Teil der Datenbank, der kopiert wurde, und wie er kopiert wurde
- Den Zeitpunkt, zu dem die Kopie erstellt wurde
- Die Speicherposition der Kopie (mit Informationen zur Einheit und logischen Möglichkeit für den Zugriff auf die Kopie)
- Der Zeitpunkt der letzten Wiederherstellung
- Der Zeitpunkt, zu dem ein Tabellenbereich umbenannt wurde, und der vorherige sowie der aktuelle Name des Tabellenbereichs
- Der Status der Sicherung: aktiv, inaktiv, abgelaufen oder gelöscht
- Die letzte Protokollfolgennummer, die von der Datenbanksicherung gespeichert oder von einer aktualisierenden Wiederherstellung verarbeitet wurde

Verwenden Sie den Befehl LIST HISTORY, wenn Sie die Einträge in der Datei des Wiederherstellungsprotokolls anzeigen wollen. Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie im Handbuch *Command Reference*.

**Anmerkung:** Wenn eine Wiederherstellung oder eine aktualisierende Wiederherstellung bis zum Ende aller Protokolle ausgeführt wird, steht die auf den Befehl LIST HISTORY angezeigte

Sicherungs-ID für das Ende der Verarbeitungszeit. Das bedeutet, daß der Wert für die Sicherungs-ID 99991231235959 lautet. Die Sicherungs-ID wird in dieser Weise nur dann umgesetzt, wenn eine aktualisierende Wiederherstellung ausgeführt wird.

Jede Sicherungsoperation (sowohl für einen Tabellenbereich als auch für die gesamte Datenbank) schließt eine Kopie der Datei des Wiederherstellungsprotokolls mit ein. Die Datei des Wiederherstellungsprotokolls ist mit der Datenbank verknüpft. Beim Löschen einer Datenbank wird auch die Datei des Wiederherstellungsprotokolls gelöscht. Beim Wiederherstellen einer Datenbank an einer neuen Position wird auch die Datei des Wiederherstellungsprotokolls wiederhergestellt. Beim Wiederherstellen wird die vorhandene Datei des Wiederherstellungsprotokolls nicht überschrieben.

Wenn die aktuelle Datenbank unbrauchbar oder nicht verfügbar ist und die zugehörige Datei des Wiederherstellungsprotokolls beschädigt oder gelöscht wurde, steht eine Option des Befehls RESTORE zur Verfügung, die lediglich die Wiederherstellung der Datei des Wiederherstellungsprotokolls erlaubt. Im Anschluß daran kann anhand der Informationen in der Datei des Wiederherstellungsprotokolls festgestellt werden, welche Sicherung zur Wiederherstellung der Datenbank verwendet werden soll.

Die Größe dieser Datei wird mit dem Konfigurationsparameter *rec\_his\_retentn* definiert, der den Zeitraum (in Tagen) angibt, über den die Einträge in der Datei zu behalten sind. Auch wenn dieser Parameter auf den Wert Null (0) gesetzt wurde, werden die Informationen zur aktuellsten vollständigen Datenbanksicherung und der zugehörigen Wiederherstellung beibehalten. (Diese Kopie kann nur über das Dienstprogramm PRUNE mit der Angabe WITH FORCE OPTION gelöscht werden.) Der Aufbewahrungszeitraum beträgt standardmäßig 366 Tage. Mit der Angabe -1 kann für diesen Zeitraum eine unbegrenzte Anzahl von Tagen definiert werden. In diesem Fall muß der Befehl PRUNE für die Datei explizit verwendet werden. Weitere Informationen zu diesem Konfigurationsparameter finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

Mit einem API-Funktionsaufruf, dem Befehlszeilenprozessor oder der Steuerzentrale können Sie Abfragen und Befehle für die Datei des Wiederherstellungsprotokolls ausführen. Die fünf Grundabfragen und -befehle sind: OPEN, CLOSE, GET NEXT, UPDATE und PRUNE. Weitere Informationen zur Befehlssyntax finden Sie im Handbuch *Command Reference*. Weitere Informationen zum API-Funktionsaufruf finden Sie im Handbuch *Administrative API Reference*. Weitere Informationen zur Steuerzentrale erhalten Sie, indem Sie auf Ihrer Workstation auf die Steuerzentrale zugreifen.

Genauere Informationen zur Datei des Wiederherstellungsprotokolls sind in der SQLUHINFO-Struktur gespeichert. Weitere Informationen zu dieser Struktur finden Sie im Handbuch *Administrative API Reference*.

## Speicherbereinigung

Die Anzahl der DB2-Datenbanksicherungskopien, die in der Datei des Wiederherstellungsprotokolls dokumentiert sind, wird von der Speicherbereinigung automatisch überwacht („DB2 Garbage Collection“). Mit dem Konfigurationsparameter `num_db_backups` wird definiert, wie viele „aktive“ Sicherungskopien aufbewahrt werden. Eine Sicherungskopie ist aktiv, wenn sie zurückgeschrieben und mit den aktuellen Protokollen aktualisierend wiederhergestellt werden kann, um wieder den aktuellen Zustand der Datenbank zu erhalten. Eine inaktive Sicherungskopie kann nicht zurückgeschrieben und aktualisierend wiederhergestellt werden, um den aktuellen Zustand der Datenbank zu erhalten, da ein anderer Satz von Protokolldateien erforderlich ist.

Alle in der folgenden Abbildung dargestellten Beispiele setzen voraus, daß der Parameter `num_db_backups` auf vier gesetzt wurde.




Abbildung 15. Aktive Datenbanksicherungskopien

Alle Datenbanksicherungen, die nicht mehr benötigt werden, sind mit „abgelaufen“ markiert. Diese Sicherungskopien werden nicht mehr benötigt, da mehrere Datenbanksicherungen vorhanden sind, die gemäß dem Parameter `num_db_backups` aktueller sind. Alle Sicherungskopien von Tabellenbereichen und alle Ladesicherungskopien, die vor der abgelaufenen Datenbanksicherung gespeichert worden sind, werden ebenfalls als „abgelaufen“ markiert.




Abbildung 16. Abgelaufene Datenbanksicherungen

Alle Datenbanksicherungen, die als „inaktiv“ markiert sind und vor dem Zeitpunkt der abgelaufenen Datenbanksicherung gespeichert wurden, werden ebenfalls als „abgelaufen“ markiert. Alle zugeordneten „inaktiven“ Sicherungskopien von Tabellenbereichen und Ladesicherungskopien werden ebenfalls als „abgelaufen“ markiert.

Wenn DATALINK-Spalten von der Sicherung betroffen sind (siehe folgenden Abschnitt), wird mit allen Data Links-Servern, die DB2 Data Links Manager ausführen, eine Verbindung hergestellt, um die Speicherbereinigung der zugeordneten Data Links-Server-Dateien anzufordern, zu denen die Verbindung vor dem Ablauf der Datensicherung aufgehoben wurde. Nach dem physischen Löschen dieser Sicherungskopien anhand der Daten in der Protokolldatei können Sie den Befehl PRUNE HISTORY verwenden, um die „abgelaufenen“ Einträge aus der Protokolldatei zu entfernen. Wenn Sie die Protokolldatei nicht explizit entfernen, bewirkt die nächste Datenbanksicherung, daß die „abgelaufenen“ Einträge automatisch entfernt werden.

Infolge der Speicherbereinigung (DB2 Garbage Collection) werden auch die Protokolldateieinträge für eine DB2-Datenbank- oder die Tabellenbereichsicherung als „inaktiv“ markiert, wenn die Sicherungskopie nicht der aktuellen *Protokollfolge* entspricht. Die aktuelle Protokollfolge wird durch die DB2-Datenbanksicherung, die wiederhergestellt wurde, und durch die verarbeiteten Protokolldateien bestimmt. Wenn eine Datenbanksicherungskopie zurückgeschrieben wurde, werden alle Datenbanksicherungen, die nach dem Zurückschreiben der Sicherungskopie gespeichert wurden, „inaktiv“, da mit der zurückgeschriebenen Sicherungskopie eine neue Protokollfolge beginnt. Eine Sicherungskopie eines Tabellenbereichs wird „inaktiv“, wenn nach deren Zurückschreiben der aktuelle Status der DB2-Datenbank nicht mit der Anwendung der aktuellen Protokollfolge hergestellt werden kann. Wenn eine Sicherungskopie einer DB2-Datenbank oder eines DB2-Tabellenbereichs „inaktiv“ wird, benachrichtigt die DB2-Speicherbereinigung alle Data Links-Server, die DB2 Data Links Manager ausführen, so daß der entsprechende Satz von Dateisicherungen ebenfalls als „inaktiv“ markiert wird.




Abbildung 17. Aktive Datenbanksicherungskopien




Abbildung 18. Inaktive Datenbanksicherungskopien

Die Speicherbereinigung (DB2 Garbage Collection) wird nach der Beendigung einer DB2-Datenbanksicherung aufgerufen. Der Wert des Konfigurationsparameters `db2_num_backups` wird verwendet, um die aktuelle Protokolldatei ab dem letzten Eintrag zu durchsuchen.

Die Speicherbereinigung (DB2 Garbage Collection) wird ebenfalls nach Beendigung des Zurückschreibens einer Datenbanksicherungskopie aufgerufen, unabhängig davon, ob die Protokolle aktualisierend wiederhergestellt werden oder nicht.

Wenn eine „aktive“ Datenbanksicherungskopie wiederhergestellt wird, aber nicht die aktuellste in der Protokolldatei aufgezeichnete Datenbanksicherungskopie ist, werden alle nachfolgenden Datenbanksicherungskopien, die zur selben Protokollfolge gehören, als „inaktiv“ markiert.

Wenn eine „inaktive“ Datenbanksicherungskopie zurückgeschrieben wird, werden alle inaktiven Datenbanksicherungskopien, die zur aktuellen Protokollfolge gehören, erneut als „aktiv“ markiert. Wie beim Zurückschreiben einer „aktiven“ Datenbanksicherungskopie werden alle aktiven Datenbanksicherungskopien, die sich nicht mehr in der aktuellen Protokollfolge befinden, als „inaktiv“ markiert.

Wenn DATALINK-Spalten Bestandteil von Datenbanksicherungen sind, stellt DB2 Garbage Collection anschließend eine Verbindung zu allen Data Links-Servern her, die DB2 Data Links Manager ausführen. Damit werden am entsprechenden Satz von Dateisicherungskopien dieselben Statusänderungen ausgeführt wie auf den Data Links-Servern.

Nach jeder vollständigen Datenbanksicherung wird der Konfigurationsparameter *rec\_his\_retentn* verwendet, um die „abgelaufenen“ Einträge aus der Protokolldatei zu löschen. Alle „abgelaufenen“ Sicherungskopien werden entfernt.

Den Befehl `PRUNE HISTORY` können Sie jederzeit zum Entfernen der als „abgelaufen“ markierten Sicherungskopien aus der Protokolldatei verwenden, sofern nicht `WITH FORCE OPTION` angegeben wird. Wenn eine nicht „abgelaufene“ Sicherungskopie entfernt wird, wird mit allen Data Links-Servern eine Verbindung hergestellt und von diesen eine Speicherbereinigungsmarkierung für den entsprechenden Satz von Dateisicherungen angefordert.




Abbildung 19. Gemischte aktive, inaktive und abgelaufene Datenbanksicherungskopien




Abbildung 20. Abgelaufene Protokollfolge

## Überlegungen zu DB2 Data Links Manager

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu Tabellen, die DATALINK-Spalten enthalten. Eine vollständige Beschreibung der DATALINK-Spalten finden Sie im Abschnitt zur Anweisung CREATE TABLE im Handbuch *SQL Reference*.

### Überlegungen zur Wiederherstellung nach einem Systemabsturz

Wenn eine Anwendung SQL-Anforderungen an Data Links-Server sendet, auf denen DB2 Data Links Manager ausgeführt wird (über DATALINK-Spalten mit dem Attribut FILE LINK CONTROL), verteilt der Datenbankmanager die Auslastung auf die Data Links-Server. Außerdem verfolgt er, welche Data Links-Server beteiligt sind. Wenn die Anwendung für eine Transaktion den Befehl COMMIT absetzt, schreibt der Datenbankmanager die Transaktion mit Hilfe des Protokolls zur zweiphasigen Festschreibung fest. In der ersten Phase schreibt der Datenbankmanager einen PREPARE-Protokollsatz und sendet an alle Data Links-Server eine PREPARE-Anforderung. Die einzelnen Data Links-Server antworten daraufhin mit einer der folgenden Rückmeldungen:

- YES bedeutet, daß der Data Links-Server zur COMMIT-Operation bereit ist.
- NO bedeutet, daß ein Fehler aufgetreten ist und der Data Links-Server nicht zur COMMIT-Operation bereit ist.

Die erste Phase gilt als erfolgreich, wenn alle Data Links-Server mit „YES“ antworten.

Die Verarbeitung in der zweiten Phase hängt vom Ergebnis der ersten Phase ab. Wenn mindestens ein Data Links-Server mit „NO“ antwortet, sendet der Datenbankmanager an alle beteiligten Data Links-Server eine ABORT-Anforderung. Die Transaktion wird mit ROLLBACK rückgängig gemacht, und an die Anwendung wird die Fehlernachricht SQL0903N mit dem Ursachen-

code „03“ zurückgegeben. Andernfalls setzt der Datenbankmanager die COMMIT-Operation der Transaktion fort, wie er es ohne beteiligte Data Links-Server normalerweise tut. Am Ende der Verarbeitung sendet er an alle an der Transaktion beteiligten Data Links-Server eine COMMIT-Anforderung.

Wenn auf einem Data Links-Server ein Fehler auftritt, bei dem einige Transaktionen im Status PREPARED bleiben, werden diese Transaktionen als *unbestätigte Transaktionen* bezeichnet. Der Datenbankmanager ist für die Überwachung des Ergebnisses dieser Transaktionen zuständig und löst diese schließlich auf dem Data Links-Server auf. Immer wenn der Datenbankmanager erkennt, daß ein Fehler auf einem Data Links-Server möglicherweise unbestätigte Transaktionen verursacht hat, versetzt er den Data Links-Server in den Status „Wiederherstellung nach einem Systemabsturz erforderlich“. In diesem Status werden alle SQL-Anforderungen, bei denen der Data Links-Server beteiligt ist, zurückgewiesen. Die Fehlernachricht SQL0357N mit dem Ursachencode „03“ wird an die Anwendung zurückgegeben, von der die SQL-Anforderung ausging.

Während der Verarbeitung der Befehle RESTART und ACTIVATE DATABASE sowie des ersten Befehls CONNECT versucht der Datenbankmanager, zu jedem konfigurierten Data Links-Server eine Verbindung herzustellen und dessen unbestätigte Transaktionen aufzulösen, indem er diese abbricht oder festschreibt. Ein Status eines Data Links-Servers wird als verfügbar markiert, wenn alle seine unbestätigten Transaktionen aufgelöst werden, mit Ausnahme der Transaktionen, die auch auf dem Datenbankmanager unbestätigt sind. Im Verfügbarkeitsstatus werden SQL-Anforderungen, an denen Data Links-Server beteiligt sind, zugelassen. Wenn nach dem Ende dieses Versuchs, unbestätigte Transaktionen aufzulösen, der Datenbankmanager feststellt, daß sich möglicherweise auf einem Data Links-Server weiterhin aufzulösende unbestätigte Transaktionen befinden, versetzt er diesen in den Status „Wiederherstellung nach einem Systemabsturz erforderlich“. Dieser Fall tritt z. B. ein, wenn ein Data Links-Server während der Verarbeitung von RESTART, ACTIVATE DATABASE oder dem ersten CONNECT nicht verfügbar ist oder wenn der Data Links-Server während dieser Verarbeitung einen Fehler erkennt.

Während sich ein Data Links-Server, der für eine Datenbank konfiguriert ist, im Status „Wiederherstellung nach einem Systemabsturz erforderlich“ befindet, läßt der Datenbankmanager keine SQL-Anforderungen zu, an der dieser Data Links-Server beteiligt ist. SQL-Anforderungen, die andere Datenbankdaten betreffen, sind weiterhin zulässig. Der Datenbankmanager startet eine Verarbeitung, bei der versucht wird, die Wiederherstellung nach einem Systemabsturz auf den einzelnen Data Links-Servern, auf denen eine Wiederherstellung erforderlich ist, asynchron abzuschließen. Wenn die Verarbeitung der Wiederherstellung nach Systemabsturz erfolgreich ist, wird der Status des Data Links-Servers auf verfügbar gesetzt und so weitere SQL-Anforderungen, an denen er beteiligt ist, zugelassen.

## Überlegungen zum Dienstprogramm BACKUP

DB2 sorgt dafür, daß bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Sicherungsdienstprogramm (BACKUP) beendet wird, verbundene Dateien auf Data Links-Servern, auf denen DB2 Data Links Manager ausgeführt wird, ebenfalls gesichert werden. (Das BACKUP-Programm kann online oder offline ausgeführt werden, und das Sicherungsabbild kann sowohl von der Datenbank als auch vom Tabellenbereich erstellt werden.) Die folgende Beschreibung trifft nur auf Dateien zu, die über DATALINK-Spalten verbunden sind, deren Parameter RECOVERY auf den Wert YES gesetzt ist. (Dateien, auf die über DATALINK-Spalten mit RECOVERY=NO verwiesen wird, werden nicht gesichert.)

Wenn Dateien verbunden werden, werden sie von den Data Links-Servern zum asynchronen Kopieren auf einen Archivierungs-Server wie TSM (Tivoli Storage Manager) oder auf Platte eingeplant. Wenn das Sicherungsprogramm ausgeführt wird, stellt DB2 sicher, daß alle Dateien, die zum Kopieren eingeplant sind, kopiert werden. Zu Beginn des Sicherungsvorgangs stellt DB2 außerdem sicher, daß alle Data Links-Server, die in der DB2-Konfigurationsdatei angegeben sind, aktiv sind. Wenn ein Data Links-Server eine oder mehrere verbundene Dateien hat, muß er bis zum Ende der Sicherungsoperation verfügbar sein. Wenn ein Data Links-Server nicht mehr verfügbar ist, bevor die Sicherungsoperation abgeschlossen ist, wird die Sicherungsoperation als unvollständig deklariert.

Wenn die DataLink-Verbindung einer Datei aufgehoben wird, wird sie entweder gelöscht oder auf ihre vorigen Berechtigungen zurückgesetzt, je nachdem, welcher Wert für den Parameter ON UNLINK angegeben ist. Eine erfolgreiche Sicherungsoperation kann den Data Links-Server dazu veranlassen, die archivierten Versionen von Dateien auf dem Archivierungs-Server (entweder Platte oder TSM) zu bereinigen. Der Datenbankkonfigurationsparameter *num\_db\_backups* gibt die Anzahl der DB2-Sicherungen an, bevor archivierte Versionen der Dateien, deren Programmverbindung aufgehoben ist, entfernt werden. Weitere Informationen zu diesem Konfigurationsparameter finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

Wenn nicht mehr verbundene Dateien entfernt werden, werden die Informationen zu den nicht mehr verbundenen Dateien aus den Registriertabellen des Data Links-Servers ebenfalls entfernt.

## Überlegungen zu den Dienstprogrammen RESTORE und ROLLFORWARD

Die folgenden Informationen beziehen sich auf den Fall, daß Sie eine DATALINK-Spalte (bzw. Spalten) haben, die mit der Option RECOVERY=YES für eine Tabelle definiert ist (bzw. sind). Wenn eine Tabelle eine DATALINK-Spalte enthält, für die die Option RECOVERY=NO definiert ist, wird die Tabelle am Ende der Wiederherstellungsoperation in den Status *Datalink\_Reconcile\_Pending* (anstehende Abstimmung) versetzt. Weitere Informationen finden Sie in „Abstimmen von Data Links“ auf Seite 419.

Während der Wiederherstellungsoperation können Tabellen mit DATALINK-Spalten in einen der folgenden Status versetzt werden.

- *Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible*

Wenn eine Tabelle in den Status *Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible* (Abstimmung nicht möglich) versetzt wurde, ist sie für uneingeschränkte Operationen an allen Spalten außer den DATALINK-Spalten verfügbar. Wenn eine DATALINK-Spalte in einer SELECT-Anweisung enthalten ist, wird eine Warnung ausgegeben. Sie können UPDATE-Aufrufe für DATALINK-Spalten absetzen (mit einigen Einschränkungen: Einzelheiten finden Sie in „Aufheben des Status *Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible* für eine Tabelle“ auf Seite 418). Sie können keine INSERT- und DELETE-Anweisungen absetzen, da sie die DATALINK-Spalte betreffen.

- *Datalink\_Reconcile\_Pending*

Wenn eine Tabelle in den Status *Datalink\_Reconcile\_Pending* (anstehende Abstimmung) versetzt wurde, ist sie für uneingeschränkte Operationen an allen Spalten außer den DATALINK-Spalten verfügbar. Wenn eine DATALINK-Spalte in einer SELECT-Anweisung enthalten ist, wird eine Warnung ausgegeben. Sie können jedoch keine DML-Anweisungen wie UPDATE, INSERT oder DELETE absetzen.

Diese Status werden in der Datei `db2diag.log` aufgelistet, wenn die Dienstprogramme für Wiederherstellung und aktualisierende Wiederherstellung ausgeführt werden. Sie können diese Informationen auch über den Befehl **db2dart** abrufen.

Wenn Sie eine Datenbank bzw. einen Tabellenbereich wiederherstellen und die Option `WITHOUT DATALINK` nicht angeben, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein, damit die Wiederherstellung erfolgreich beendet wird:

- Alle Data Links-Server, die DATALINK-Daten enthalten, müssen verfügbar sein.
- Alle Data Links-Server, die in der Sicherungsdatei eingetragen sind, müssen verfügbar sein.
- Informationen zu allen DATALINK-Spalten, die in der Sicherungsdatei eingetragen sind, müssen in den entsprechenden Registriertabellen des Data Links-Servers vorhanden sein.

Wenn nicht alle Informationen zu DATALINK-Spalten in den Registriertabellen eingetragen sind, wird die Tabelle mit den fehlenden Informationen zu einer DATALINK-Spalte nach dem Ende der Wiederherstellungsoperation (bzw. der Operation zur aktualisierenden Wiederherstellung, falls verwendet) in den Status *Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible* (Abstimmung nicht möglich) versetzt.

Wenn die Sicherung nicht in den Registriertabellen aufgezeichnet ist, ist die gelieferte Sicherungsdatei eine frühere Kopie als durch den Wert für `num_db_backups` angegeben und wurde somit bereits „speicherbereinigt“.

Dies bedeutet, daß die archivierten Dateien aus dieser früheren Sicherung entfernt wurden und nicht wiederhergestellt werden können. Alle Tabellen mit DATALINK-Spalten werden in den Status *Datalink\_Not\_Possible* versetzt.

Die Tabelle bleibt für Benutzer verfügbar, jedoch geben die Werte in den DATALINK-Spalten eventuell die Dateien nicht korrekt an (z. B. wird vielleicht keine Datei gefunden, die dem Wert für die DATALINK-Spalte entspricht).

Wenn Sie diese Verfahrensweise nicht wünschen, können Sie die Tabelle in den Status *Überprüfung anstehend* versetzen, indem Sie den Befehl SET CONSTRAINTS FOR *tabellenname* TO DATALINK RECONCILE PENDING absetzen.

Wenn sich nach einer Wiederherstellungsoperation eine Tabelle im Status *Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible* (Abstimmung nicht möglich) befindet, können Sie die Daten der DATALINK-Spalten mit einer der unter „Aufheben des Status *Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible* für eine Tabelle“ auf Seite 418 beschriebenen Methoden berichtigen.

**Anmerkung:** Beim Prozeß des Markierens einer Datei vom unverbundenen Status in den verbundenen Status muß diese Datei eventuell von einem Archivierungs-Server auf das Dateisystem abgerufen werden. Wenn während dieses Prozesses ein Fehler auftritt (z. B., eine Datei kann wegen Dateinamenskonflikts nicht in das Dateisystem kopiert werden), wird die entsprechende Tabelle in den Status *Datalink\_Reconcile\_Pending* (Abstimmung anstehend) versetzt.

Wenn Sie eine Datenbank oder einen Tabellenbereich wiederherstellen und die Option WITHOUT DATALINK *angeben* und einer oder mehrere Data Links-Server, die DATALINK-Daten enthalten, nicht verfügbar sind, werden alle Tabellenbereiche, die Tabellen mit DATALINK-Werten enthalten, auf dem nicht verfügbaren Server in den Status RESTORE PENDING (Wiederherstellung anstehend) versetzt.

## **Wiederherstellen von Datenbanken von einer Offline-Sicherung ohne aktualisierendes Wiederherstellen**

**Anmerkung:** Sie können nur auf der Datenbankebene, nicht aber auf der Tabellenbereichsebene eine Wiederherstellung ohne aktualisierende Wiederherstellung ausführen. Zur Wiederherstellung ohne ROLLFORWARD-Operation können Sie entweder eine nicht wiederherstellbare Datenbank (d. h. eine Datenbank, für die die Umlaufprotokollierung aktiv ist) wiederherstellen oder das Dienstprogramm RESTORE mit dem Parameter WITHOUT ROLLING FORWARD verwenden.

Wenn Sie das Dienstprogramm RESTORE mit der Option WITHOUT DATA-LINK verwenden, werden alle Tabellen mit DATALINK-Spalten in den Status *Datalink\_Reconcile\_Pending* (Abstimmung anstehend) versetzt, und während der Wiederherstellungsoperation wird keine Abstimmung mit den Data Links-Servern durchgeführt.

Wenn Sie die Option WITHOUT DATALINK nicht verwenden sowie sämtliche Data Links-Server verfügbar sind und sämtliche Informationen zu den DATALINK-Spalten vollständig in den Registriertabellen aufgezeichnet sind, wird für jeden in der Sicherungsdatei eingetragenen Data Links-Server folgendes ausgeführt:

- Alle Dateien, die nach Erstellung des Sicherungsabbilds verbunden wurden, das für die Wiederherstellung der Datenbank verwendet wurde, werden als nicht verbunden markiert (weil sie im Sicherungsabbild nicht als verbunden aufgezeichnet sind).
- Alle Dateien, deren Verbindung nach Erstellung des Sicherungsabbilds aufgehoben wurde, aber vor der Erstellung des Sicherungsabbilds verbunden waren, werden als verbunden markiert (weil sie im Sicherungsabbild als verbunden aufgezeichnet sind). Wenn die Datei nachfolgend mit einer anderen Tabelle in einer anderen Datenbank verbunden wurde, wird die wiederhergestellte Tabelle in den Status *Datalink\_Reconcile\_Pending* (Abstimmung anstehend) versetzt.

## **Wiederherstellen von Datenbanken und Tabellenbereichen und aktualisierendes Wiederherstellen bis zum Ende der Protokolle**

Wenn Sie die Datenbank bzw. den Tabellenbereich wiederherstellen und anschließend bis zum Ende der Protokolle aktualisierend wiederherstellen (d. h. alle Protokolle stehen zur Verfügung), ist keine Abstimmungsüberprüfung erforderlich (unabhängig davon, ob der Parameter WITHOUT DATA-LINK angegeben wurde). Wenn Sie nicht sicher sind, ob alle Protokolle für die aktualisierende Wiederherstellung verfügbar sind, oder meinen, daß Sie eventuell DATALINK-Werte abstimmen (reconcile) müssen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Setzen Sie folgende SQL-Anweisung für die betroffenen Tabellen ab:

```
SET CONSTRAINTS FOR tabellenname TO DATALINK RECONCILE PENDING
```

Dadurch wird die Tabelle in den Status *Datalink\_Reconcile\_Pending* (Abstimmung anstehend) und den Status *check-pending* (Überprüfung anstehend) versetzt.

2. Wenn Sie eine Tabelle nicht im Status *check-pending* (Überprüfung anstehend) haben wollen, setzen Sie die folgende SQL-Anweisung ab:

```
SET CONSTRAINTS FOR tabellenname IMMEDIATE CHECKED
```

Dadurch wird die Tabelle aus dem Status *check-pending* (Überprüfung anstehend) herausgenommen, aber im Status *Datalink\_Reconcile\_Pending*

(Abstimmung anstehend) belassen. Sie müssen das Dienstprogramm zum Abstimmen (Reconcile) verwenden, um die Tabelle aus diesem Status herauszunehmen. Weitere Informationen finden Sie in „Abstimmen von Data Links“ auf Seite 419.

## Wiederherstellen von Datenbanken und Tabellenbereichen und aktualisierendes Wiederherstellen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt

Bei Verwendung von Data Links-Tabellen können Sie bis zum Ende der Protokolle oder bis zu einem angegebenen Zeitpunkt aktualisierend wiederherstellen.

Tabellen in Tabellenbereichen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederhergestellt werden, werden am Ende der aktualisierenden Wiederherstellung in den Status *Datalink\_Reconcile\_Pending* (Abstimmung anstehend) versetzt. Sie sollten das Dienstprogramm zur Abstimmung (Reconcile) verwenden, um sie aus diesem Status herauszunehmen. Weitere Informationen finden Sie in „Abstimmen von Data Links“ auf Seite 419.

### Beispiel für eine aktualisierende Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt

Im folgenden wird ein einfaches Szenario beschrieben, das Dateien zeigt, die behalten werden müssen, um Sicherung und Wiederherstellung durchführen zu können. Das Beispiel zeigt Änderungen am Wert einer einzelnen Zeile in einer Spalte des Typs DATALINK zusammen mit den Dateien, die der DB2 Data Links Manager zur Unterstützung der Wiederherstellung behalten muß. Für dieses Beispiel wird angenommen, daß es keine Unterstützung für eine aktualisierende Wiederherstellung dieser Dateien bis zu einem Zeitpunkt gibt, der vor der letzten Sicherung liegt. Data Links-Server, die DB2 Data Links Manager ausführen, unterliegen keiner solchen Einschränkung. Beachten Sie, daß DateiA bis Zeit 3 existiert, zu der sie gelöscht wird, weil die Verbindung zur Zeit 2 aufgehoben wurde, und für die Datenbank in diesem Beispiel gilt, daß eine nicht mehr verbundene Datei bis zur Durchführung der nächsten Sicherung behalten wird (d. h. der Konfigurationsparameter *num\_db\_backups* der Datenbank hat den Wert 1).

Zeit	1	2	3	4	5	6	7
Aktivität	Erstellen	Aktualisieren	Sichern	Aktualisieren	Aktualisieren	Löschen	Wiederherstellen bis 5
Spaltenwert	WertA	WertB	WertB	WertC	WertD	-	WertD
Verbundene Datei	DateiA	DateiB	DateiB	DateiC	DateiD	-	DateiD

Zeit	1	2	3	4	5	6	7
Vom Data Links File Manager extra behaltene Dateien		DateiA		DateiB	DateiB, DateiC	DateiB, DateiC, DateiD	DateiB, DateiC

**Anmerkung:** Die Wiederherstellung über DataLink verbundener Dateien erfolgt immer in Verbindung mit dem Rest der Datenbank.

### DB2 Data Links Manager und Interaktionen bei Wiederherstellung

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Arten von Wiederherstellung, die Sie durchführen können, die DB2 Data Links Manager-Verarbeitung, die bei der RESTORE- und ROLLFORWARD-Operationen auftritt, und ob Sie nach Beendigung der Wiederherstellung das Dienstprogramm Reconcile zur Abstimmung ausführen müssen:

Art der Wiederherstellung	DB2 Data Links Manager-Verarbeitung bei RESTORE	DB2 Data Links Manager-Verarbeitung bei ROLLFORWARD	Abstimmung mit Reconcile
Nicht wiederherstellbare Datenbank ( <i>logretain=NO</i> )			
RESTORE für Datenbank	Schnelle Abstimmung wird durchgeführt	N/V	Kann wahlfrei ausgeführt werden, wenn ein Problem mit Dateiverbindungen (Links) angenommen wird.
RESTORE für Datenbank mit Option WITHOUT DATALINK	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Pending</i> gesetzt	N/V	Erforderlich
Wiederherstellbare Datenbank ( <i>logretain=YES</i> )			
RESTORE für Datenbank mit Option WITHOUT ROLLING FORWARD	Schnelle Abstimmung wird durchgeführt	N/V	Wahlfrei
RESTORE für Datenbank mit Optionen WITHOUT ROLLING FORWARD und WITHOUT DATALINK	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Pending</i> gesetzt	N/V	Erforderlich

Art der Wiederherstellung	DB2 Data Links Manager-Verarbeitung bei RESTORE	DB2 Data Links Manager-Verarbeitung bei ROLLFORWARD	Abstimmung mit Reconcile
RESTORE für Datenbank und ROLLFORWARD bis Ende der Protokolle	Keine Aktion	Keine Aktion	Wahlfrei
RESTORE für Datenbank mit Option WITHOUT DATALINK und ROLLFORWARD bis Ende der Protokolle	Keine Aktion	Keine Aktion	Wahlfrei
RESTORE für Tabellenbereich und ROLLFORWARD bis Ende der Protokolle	Keine Aktion	Keine Aktion	Wahlfrei
RESTORE für Tabellenbereich mit Option WITHOUT DATALINK und ROLLFORWARD bis Ende der Protokolle	Keine Aktion	Keine Aktion	Wahlfrei
RESTORE für Datenbank und ROLLFORWARD bis zu einem bestimmten Zeitpunkt	Keine Aktion	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Pending</i> gesetzt	Erforderlich
RESTORE für Datenbank mit Option WITHOUT DATALINK und ROLLFORWARD bis zu einem Zeitpunkt	Keine Aktion	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Pending</i> gesetzt	Erforderlich
RESTORE für Tabellenbereich und ROLLFORWARD bis zu einem Zeitpunkt	Keine Aktion	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Pending</i> gesetzt	Erforderlich
RESTORE für Tabellenbereich mit Option WITHOUT DATALINK und ROLLFORWARD bis zu einem Zeitpunkt	Keine Aktion	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Pending</i> gesetzt	Erforderlich

Art der Wiederherstellung	DB2 Data Links Manager-Verarbeitung bei RESTORE	DB2 Data Links Manager-Verarbeitung bei ROLLFORWARD	Abstimmung mit Reconcile
RESTORE für Datenbank unter anderem Datenbank-, Alias-, Host-Namen oder Exemplar ohne ROLLFORWARD (siehe Anmerkung 418)	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> gesetzt.	N/V	Wahlfrei, aber Tabellen im Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> müssen manuell korrigiert werden.
RESTORE für Datenbank unter anderem Datenbank-, Alias-, Host-Namen oder Exemplar und ROLLFORWARD	Keine Aktion	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> gesetzt.	Wahlfrei, aber Tabellen im Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> müssen manuell korrigiert werden.
RESTORE für Datenbank von einer unbrauchbaren Sicherung (Abbild wurde auf dem Data Links-Server speicherbereinigt) ohne ROLLFORWARD (siehe Anmerkung 418)	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> gesetzt.	N/V	Wahlfrei, aber Tabellen im Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> müssen manuell korrigiert werden.
RESTORE für Datenbank von einer unbrauchbaren Sicherung mit ROLLFORWARD (Abbild wurde auf dem Data Links-Server speicherbereinigt)	Keine Aktion	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> gesetzt.	Wahlfrei, aber Tabellen im Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> müssen manuell korrigiert werden.
RESTORE für Tabellenbereiche von einer unbrauchbaren Sicherung mit ROLLFORWARD (Abbild wurde auf dem Data Links-Server speicherbereinigt)	Keine Aktion	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> gesetzt.	Wahlfrei, aber Tabellen im Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> müssen manuell korrigiert werden.

Art der Wiederherstellung	DB2 Data Links Manager-Verarbeitung bei RESTORE	DB2 Data Links Manager-Verarbeitung bei ROLLFORWARD	Abstimmung mit Reconcile
RESTORE für Datenbank von einer unbrauchbaren Sicherung (Abbild wurde auf dem Data Links-Server speicherbereinigt), mit der Option WITHOUT DATALINK und ohne ROLLFORWARD (siehe Anmerkung 418)	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Pending</i> gesetzt	N/V	Erforderlich
RESTORE für Datenbank von einer unbrauchbaren Sicherung (Abbild wurde auf dem Data Links-Server speicherbereinigt), mit der Option WITHOUT DATALINK und mit ROLLFORWARD	Keine Aktion	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> gesetzt.	Wahlfrei, aber Tabellen im Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> müssen manuell korrigiert werden.
RESTORE für Tabellenbereich von einer unbrauchbaren Sicherung (Abbild wurde auf dem Data Links-Server speicherbereinigt), mit der Option WITHOUT DATALINK und mit ROLLFORWARD	Keine Aktion	Tabellen werden in den Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> gesetzt.	Wahlfrei, aber Tabellen im Status <i>Datalink_Reconcile_Not_Possible</i> müssen manuell korrigiert werden.

**Anmerkung:**

Wiederherstellung mit Hilfe einer Offline-Sicherung und der Option WITHOUT ROLLING FORWARD (*logretain* ist aktiviert) oder Wiederherstellung mit Hilfe einer Offline-Sicherung (*logretain* ist inaktiviert)

**Aufheben des Status *Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible* für eine Tabelle**

Eine mit RESTORE wiederhergestellte Tabelle (bzw. Tabellen) mit einer DATALINK-Spalte wird unter den folgenden Bedingungen in den Status *Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible* (Abstimmung nicht möglich) versetzt:

- Wenn ein Tabellenbereich von einer Sicherung wiederhergestellt wird, die vor dem Wert liegt, der im Konfigurationsparameter *num\_db\_backups* der Datenbank angegeben ist. Weitere Informationen zu diesem Konfigurationsparameter finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung*.

DB2 ermöglicht den Zugriff auf die Tabelle, auch wenn die Werte der DATALINK-Spalte vielleicht ungültig sind. Wenn Sie den Zugriff auf eine Tabelle mit möglicherweise inkonsistenten Werten in der DATALINK-Spalte verhindern wollen, setzen Sie den Befehl `SET CONSTRAINTS FOR tabellenname TO DATALINK RECONCILE PENDING` ab. Gehen Sie wie folgt vor, um die DATALINK-Werte zu aktualisieren:

- Setzen Sie mit Hilfe der SQL-Anweisung `UPDATE` den Teil für die Datenposition (Location) eines DATALINK-Spaltenwerts auf eine URL-Adresse der Länge null, wenn die Spalte keine Nullwerte enthalten darf, bzw. auf `NULL`, wenn die Spalte Nullwerte enthalten darf.
- Stellen Sie die Datei auf den entsprechenden Data Links-Servern wieder her. Führen Sie anschließend eine Anwendung aus, die `SELECT`-Anweisungen zum Lesen der DATALINK-Spaltenwerte und `UPDATE`-Anweisungen zum Aktualisieren der DATALINK-Spalten mit denselben Werten absetzt. Beachten Sie, daß sich die Tabelle beim Aktualisieren der DATALINK-Spaltenwerte im Status *Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible* (Abstimmung nicht möglich) befinden muß. Nach Beendigung der `UPDATE`-Operationen werden die Dateien auf den entsprechenden Data Links-Servern als verbunden (linked) markiert.

Anschließend setzen Sie den Status *Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible* (Abstimmung nicht möglich) mit dem folgendem Befehl zurück:

```
SET CONSTRAINTS FOR tabellenname DATALINK RECONCILE PENDING IMMEDIATE UNCHECKED
```

## Abstimmen von Data Links

Zur Abstimmung von DataLinks wird das Dienstprogramm Reconcile verwendet. Dieses Dienstprogramm wird von DB2 aus eingeleitet und betrifft alle Data Links-Server, die DB2 Data Links Manager ausführen und auf die durch DATALINK-Spaltenwerte verwiesen wird. Es überprüft entweder, ob die angegebenen Dateien auf dem Data Links-Server vorhanden sind oder ob die Verbindungen (Links) wiederhergestellt werden können. In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie DB2 erkennt, ob Sie DataLinks abstimmen müssen und wie Sie sie abstimmen.

Wenn eine Data Links-Server-Dateireferenz nicht vorhanden ist oder nicht erneut hergestellt werden kann, stellt das Dienstprogramm Reconcile eine Kopie der fehlerhaften Zeilen zusammen mit einer Ursache für den jeweiligen Fehler in eine Ausnahmetabelle (falls angegeben) und ändert anschließend diese Zeilen. Wenn die Ausnahmetabelle nicht angegeben ist, werden die DATALINK-Spaltenwerte, für die keine Dateireferenz erneut hergestellt werden konnte, mit einer Spaltenkennung und einer Ursachenangabe in eine

Ausnahmeberichtsdatei kopiert. Sie können die Daten der Ausnahmetabelle (falls angegeben) oder des Berichts zur Aktualisierung der Zeilen für die erforderlichen Korrekturen verwenden. Die Ausnahmetabelle, die mit dem Dienstprogramm Reconcile verwendet wird, ist mit der Ausnahmetabelle des Dienstprogramms LOAD identisch. Weitere Informationen zum Dienstprogramm LOAD finden Sie im Handbuch *Versetzen von Daten Dienstprogramme und Referenz*. Der Bericht verwendet die Namenskonvention *report.exp* (die Erweiterung *.exp* wird vom Dienstprogramm Reconcile bereitgestellt). Sie können zum Beispiel mit der folgenden Anweisung das Dienstprogramm Reconcile aufrufen:

```
db2 RECONCILE dept DLREPORT /u/scottba/report FOR EXCEPTION excptab
```

Mit diesem Befehl wird die Tabelle mit dem Namen *dept* abgestimmt und Ausnahmen werden in die Ausnahmetabelle *excptab* geschrieben, die vom Benutzer erstellt wurde. Informationen zu Dateien, deren Verbindung beim Abstimmen aufgehoben wurde, werden in die Datei *report.ulk* geschrieben, die im Verzeichnis */u/scottba* erstellt wird. Wenn *FOR EXCEPTION excptab* nicht angegeben wird, werden die Ausnahmedaten in die Datei *report.exp* geschrieben, die im Verzeichnis */u/scottba* erstellt wird. Weitere Informationen zum Dienstprogramm Reconcile finden Sie im Handbuch *Command Reference*.

### **Erkennen von Situationen, die Abstimmung erfordern**

Im folgenden werden einige Situationen beschrieben, in denen Sie eventuell das Dienstprogramm Reconcile ausführen müssen:

- Die gesamte Datenbank wird mit RESTORE wiederhergestellt und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederhergestellt. Da die *gesamte* Datenbank bis zu einer festgeschriebenen Transaktion aktualisierend wiederhergestellt wird, werden keine Tabellen in den Status *Überprüfung anstehend* versetzt (aufgrund referentieller Integritätsbedingungen oder Prüfungen auf Integritätsbedingungen). Sämtliche Daten in der Datenbank werden in einen konsistenten Status gebracht. Die DATALINK-Spalten werden eventuell jedoch nicht mit den Metadaten im DB2 Data Links Manager synchronisiert, so daß eine Abstimmung erforderlich ist.

In diesem Fall befinden sich Tabellen mit DATALINK-Spaltendaten bereits im Status *Datalink\_Reconcile\_Pending* (Abstimmung anstehend). Sie sollten das Dienstprogramm Reconcile für jede dieser Tabellen ausführen.

- Ein bestimmter Data Links-Server, auf dem DB2 Data Links Manager ausgeführt wird, findet seine Metadaten nicht mehr. Dies kann aus verschiedenen Gründen eintreten. Beispiel:
  - Mit dem Data Links-Server wurde ein Kaltstart ausgeführt.
  - Die Metadaten des Data Links-Servers wurden in einem früheren Status wiederhergestellt.

In einigen Fällen, zum Beispiel bei den SQL-Anweisungen UPDATE und DELETE, kann DB2 möglicherweise ein Problem mit den Metadaten auf

einem Data Links-Server erkennen. In solchen Fällen läßt DB2 die SQL-Anweisung fehlschlagen. Als Maßnahme würden Sie die Tabelle mit der Anweisung SET CONSTRAINTS in den Status *Datalink\_Reconcile\_Pending* (Abstimmung anstehend) versetzen und anschließend das Dienstprogramm Reconcile für diese Tabelle ausführen.

- Ein Dateisystem ist nicht verfügbar (zum Beispiel aufgrund eines Plattenausfalls) und wird nicht auf den aktuellen Stand wiederhergestellt. In diesem Fall können Dateien möglicherweise fehlen.

Ein Fehler wie dieser wird normalerweise von einer Anwendung erkannt, wenn sie auf eine Datei nicht zugreifen kann, deren Dateiverweis sie aus der Datenbank abgerufen hat. Sie müssen die Tabelle in den Status *Datalink\_Reconcile\_Pending* (Abstimmung anstehend) versetzen und anschließend das Dienstprogramm Reconcile für diese Tabelle ausführen. Einige der Dateien können eventuell vom Archivierungs-Server wiederhergestellt werden, wenn ihre entsprechenden DATALINK-Spalten mit RECOVERY=YES definiert wurden. In allen Fällen trägt das Dienstprogramm Reconcile die Ausnahmebedingungen in die Ausnahmetabelle oder den Ausnahmebericht ein. Sie können dann diese Dateien wiederherstellen oder die Spalte mit SQL-Anweisungen UPDATE korrigieren.

### **Zusammenfassung der Abstimmungsprozedur**

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Kommunikationsverbindungen (Data Links) nach einer Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder aufgrund nicht übereinstimmender Informationen der Data Links-Server, die DB2 Data Links Manager ausführen, und der DB2-Steuerinformationen abstimmen müssen:

1. Versetzen Sie die Tabelle in den Status *Datalink\_Reconcile\_Pending* (Abstimmung anstehend), indem Sie die Anweisung SET CONSTRAINTS absetzen. (In einigen Fällen tut DB2 dies von selbst.)
2. Verwenden Sie das Dienstprogramm Reconcile, um Verbindungen (Links) aufzulösen, und führen Sie die entsprechenden Maßnahmen für die Ausnahmen in der Ausnahmetabelle oder im Ausnahmebericht aus.

---

## **Tivoli Storage Manager**

Beim Aufrufen der Befehle BACKUP und RESTORE können Sie angeben, daß Sie das Produkt Tivoli Storage Manager (TSM) verwenden wollen, um die Sicherung der Datenbank oder des Tabellenbereichs zu verwalten. Sie können Tivoli ADSM Client Version 3.1.x.3 und neuere Versionen mit DB2 verwenden. Unter den folgenden Themen finden Sie weitere Informationen:

- Einrichten eines TSM-Clients für UNIX-Plattformen
- Einrichten eines TSM-Clients für andere Plattformen
- Überlegungen zur Verwendung von Tivoli Storage Manager.

## Einrichten eines TSM-Clients für UNIX-Plattformen

Bevor vom Datenbankmanager die Option TSM verwendet werden kann, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

1. Führen Sie in SunOS- und Solaris-Umgebungen die folgenden Schritte aus. (Bei anderen auf UNIX basierenden Plattformen beginnen Sie mit Schritt 2.)
  - a. Stellen Sie sicher, daß der erforderliche Release-Stand des Betriebssystems installiert ist: SunOS 5.5.1 bzw. Solaris 2.5.1.
  - b. Installieren Sie den Tivoli ADSM Client Version 3.1.x.3 oder eine neuere Version. Stellen Sie sicher, daß Sie *alle* früheren TSM-Pakete entfernen, bevor Sie diese Client-Version installieren.
  - c. Überprüfen Sie, ob TSM in den Verzeichnissen /opt/IBMDSMap5, /opt/IBMDSMba5 und /opt/IBMDSMa5 installiert ist.
  - d. Erstellen Sie die folgenden symbolischen Verbindungen im Verzeichnis /usr/lib, wenn sie nicht bereits vorhanden sind:

```
libApiDS.so -> libApiDS.so.1
libApiDS.so.1 -> /opt/IBMDSMap5/api/libApiDS.so.2
```

2. Erstellen oder ändern Sie die Datei mit den TSM-Benutzerkonfigurationsoptionen /usr/sbin/dsm.opt und die Datei mit den TSM-Systemkonfigurationsoptionen /usr/sbin/dsm.sys so, daß sie für Ihre Umgebung geeignet sind.
3. Führen Sie in SunOS- und Solaris-Umgebungen die folgenden Schritte aus. (Bei anderen auf UNIX basierenden Plattformen fahren Sie mit Schritt 4 fort.)
  - a. Kopieren Sie /usr/sbin/dsm.opt und /usr/sbin/dsm.sys in das Verzeichnis /opt/IBMDSMap5.
  - b. Kopieren Sie /opt/IBMDSMap5/solaris/dsmaptica in das Verzeichnis /opt/IBMDSMap5.
4. Definieren Sie die von TSM verwendeten Umgebungsvariablen:

**DSMI\_DIR** Identifiziert den benutzerdefinierten Verzeichnispfad, in dem sich die API-Datei für den Trusted Agent (dsmaptica bzw. dsmtca) befindet.

**Anmerkung:** Für SunOS- und Solaris-Umgebungen sollte dieser Wert auf /opt/IBMDSMap5 gesetzt werden.

### DSMI\_CONFIG

Identifiziert den benutzerdefinierten Verzeichnispfad zur Datei dsm.opt, die die TSM-Benutzeroptionen enthält. Anders als bei den beiden anderen Variablen muß bei dieser Variablen ein vollständig qualifizierter Pfad und Dateiname angegeben werden.

**Anmerkung:** Für SunOS- und Solaris-Umgebungen sollte dieser Wert auf `/opt/IBMDSMap5/dsm.opt` gesetzt werden.

**DSMI\_LOG** Identifiziert den benutzerdefinierten Verzeichnispfad, in dem das Fehlerprotokoll (`dsierror.log`) erstellt wird.

5. Definieren Sie das TSM-Kennwort.

Damit ein TSM-Client mit einem TSM-Server kommunizieren kann, benötigt er ein Kennwort für den Server. Die ausführbare Datei `dsmapipw` ist im Verzeichnis `INSTHOME/sql/lib/adsm` des Exemplareigners installiert. Mit Hilfe dieser ausführbaren Datei können Sie das TSM-Kennwort definieren und ändern.

Um den Befehl `dsmapipw` ausführen zu können, müssen Sie mit der Berechtigung „root“ angemeldet sein. Bei der Ausführung dieses Befehls werden Sie aufgefordert, die folgenden Informationen einzugeben:

- *Altes Kennwort*, d. h. das aktuelle (vom TSM-Server erkannte) Kennwort für den TSM-Knoten. Wenn Sie diesen Befehl erstmals ausführen, ist dies das Kennwort, das vom TSM-Administrator bei der Registrierung Ihres Knotens auf dem TSM-Server vergeben wurde.
- *Neues Kennwort*, d. h. das neue Kennwort für den Knoten, das auf dem TSM-Server gespeichert wird. (Beachten Sie, daß Sie zweimal zur Eingabe des neuen Kennworts aufgefordert werden, um Eingabefehler festzustellen.)

**Anmerkung:** Dem Benutzer, der den Befehl `BACKUP` oder `RESTORE` eingibt, muß dieses Kennwort nicht bekannt sein. Sie müssen diesen Befehl nur dann ausführen, wenn Sie für die einleitende Verbindung ein Kennwort definieren und wenn das Kennwort auf dem TSM-Server geändert wurde.

6. Wenn der Datenbankmanager aktiv ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Stoppen Sie den Datenbankmanager mit dem Befehl `db2stop`.
- Starten Sie den Datenbankmanager mit dem Befehl `db2start`.

## Einrichten eines TSM-Clients für andere Plattformen

Bevor vom Datenbankmanager die Option TSM verwendet werden kann, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

1. Definieren Sie die von TSM verwendeten Umgebungsvariablen:

**DSMI\_DIR** Identifiziert den benutzerdefinierten Verzeichnispfad, in dem sich die API-Datei für den Trusted Agent (`dsmapicta` bzw. `dsmtca`) befindet.

**DSMI\_CONFIG** Identifiziert den benutzerdefinierten Verzeichnispfad zur Datei `dsm.opt`, die die TSM-Benutzeroptionen enthält.

Anders als bei den beiden anderen Variablen muß bei dieser Variablen ein vollständig qualifizierter Pfad und Dateiname angegeben werden.

**DSMI\_LOG** Identifiziert den benutzerdefinierten Verzeichnispfad, in dem das Fehlerprotokoll (*dsierror.log*) erstellt wird.

2. Erstellen (oder ändern) Sie die Datei mit den TSM-Systemkonfigurationsoptionen (*dsm.sys*), falls dies für Ihr Betriebssystem erforderlich ist.
3. Erstellen (oder ändern) Sie die Datei mit den TSM-Benutzerkonfigurationsoptionen (*dsm.opt*). Die Umgebungsvariable `DSMI_CONFIG` verweist auf diese Datei.
4. Definieren Sie das TSM-Kennwort.

Damit ein TSM-Client mit einem TSM-Server kommunizieren kann, benötigt er ein Kennwort für den Server. Die ausführbare Datei *dsmapipw* ist im Verzeichnis `\sql\lib\adsm` des Exemplareigners installiert. Mit Hilfe dieser ausführbaren Datei können Sie das TSM-Kennwort definieren und zurücksetzen.

Um den Befehl *dsmapipw* ausführen zu können, müssen Sie mit der Berechtigung des lokalen Administrators angemeldet sein. Bei der Ausführung dieses Befehls werden Sie aufgefordert, die folgenden Informationen einzugeben:

- *Altes Kennwort*, d. h. das aktuelle (vom TSM-Server erkannte) Kennwort für den TSM-Knoten. Wenn Sie diesen Befehl erstmals ausführen, ist dies das Kennwort, das vom TSM-Administrator bei der Registrierung Ihres Knotens auf dem TSM-Server vergeben wurde.
- *Neues Kennwort*, d. h. das neue Kennwort für den Knoten, das auf dem TSM-Server gespeichert wird. (Beachten Sie, daß Sie zweimal zur Eingabe des neuen Kennworts aufgefordert werden, um Eingabefehler festzustellen.)

**Anmerkung:** Dem Benutzer, der den Befehl `BACKUP` oder `RESTORE` eingibt, muß dieses Kennwort nicht bekannt sein. Sie müssen diesen Befehl nur dann ausführen, wenn Sie für die einleitende Verbindung ein Kennwort definieren und wenn das Kennwort auf dem TSM-Server geändert wurde.

5. Wenn der Datenbankmanager aktiv ist, gehen Sie wie folgt vor:
  - Stoppen Sie den Datenbankmanager mit dem Befehl *db2stop*.
  - Starten Sie den Datenbankmanager mit dem Befehl *db2start*.

## Überlegungen zur Verwendung von Tivoli Storage Manager

Um bestimmte Funktionen innerhalb von TSM verwenden zu können, müssen Sie eventuell den vollständig qualifizierten Pfadnamen des Objekts angeben, das diese Funktion verwendet. (Beachten Sie, daß unter `OS/2` und `Windows`

NT der umgekehrte Schrägstrich (\) anstelle des Schrägstrichs (/) verwendet wird.) Vollständig qualifizierte Pfadnamen sind für folgende Objekte erforderlich:

- Der vollständige Pfadname eines Sicherungsobjekts für eine Datenbank setzt sich wie folgt zusammen:  
/<datenbank>/NODEnnnn/FULL\_BACKUP.zeitmarke.folge\_nr
- Der vollständige Pfadname eines Sicherungsobjekts für einen Tabellenbereich setzt sich wie folgt zusammen:  
/<datenbank>/NODEnnnn/TSP\_BACKUP.zeitmarke.folge\_nr
- Der vollständige Pfadname eines Ladekopieobjekts setzt sich wie folgt zusammen: /<datenbank>/NODEnnnn/LOAD\_COPY.zeitmarke.folge\_nr

Dabei steht <datenbank> für den Aliasnamen der Datenbank und NODEnnnn für die Knotennummer.

**Anmerkung:** Die Namen in Großbuchstaben müssen genau wie dargestellt eingegeben werden.

- Wenn Sie mehrere Sicherungen mit demselben Aliasnamen der Datenbank haben, dienen die im vollständig qualifizierten Namen angegebene Zeitmarke und die Folgenummer als Unterscheidungsmerkmal. Sie müssen TSM abfragen, um die zu verwendende Sicherungsversion zu ermitteln.
- Einzelne Sicherungen sind der grafischen TSM-Benutzerschnittstelle nicht bekannt. Sicherungsabbilder werden in Dateibereiche zusammengefaßt, die von TSM verwaltet werden. Einzelne Sicherungen können nur über die TSM-APIs oder mit Hilfe des Dienstprogramms *db2adutl*, das diese APIs verwendet, bearbeitet werden.
- Auf dem TSM-Server kommt es zu einer Zeitlimitüberschreitung einer Sitzung, wenn der Tivoli-Client innerhalb des Zeitraums, der im Parameter `COMMTIMEOUT` der Konfigurationsdatei des Servers angegeben wurde, nicht antwortet. Drei Faktoren können zum Auftreten dieser Zeitlimitüberschreitung beitragen:
  - Der Parameter `COMMTIMEOUT` wurde auf dem TSM-Server auf einen zu niedrigen Wert gesetzt. Wenn zum Beispiel bei einer Wiederherstellung mit `RESTORE` große DMS-Tabellenbereiche erstellt werden, kann es zu einer Zeitlimitüberschreitung kommen.  
Der empfohlene Wert für diesen Parameter ist 6 000 Sekunden.
  - Der Puffer für die Sicherung (oder Wiederherstellung) des Datenbankmanagers ist zu groß.
  - Während einer Online-Sicherung finden zu viele Datenbankaktivitäten statt.
- Der Datenbankmanager verwendet die Gesamtsicherungsoption von TSM. TSM-Teilsicherungen werden nicht unterstützt.
- Verwenden Sie mehrere Sitzungen, um den Durchsatz zu erhöhen.

- Bei nicht auf UNIX basierenden Plattformen ermöglichen die Dienstprogramme BACKUP und RESTORE nicht mehr als eine (1) TSM-Sitzung. Wenn Sie mit Tivoli ADISM Client Version 3.1.x.7 (oder einer späteren Version dieses Produkts) oder TSM Client Version 3.7 (oder einer späteren Version dieses Produkts) arbeiten, werden mehrere TSM-Sitzungen unterstützt.

Die o. a. aktuellen Tivoli-Clients unter den Betriebssystemen Windows und OS/2 sind simultan verwendbar. Deshalb können mit den Dienstprogrammen BACKUP, RESTORE und LOAD auf einer einzelnen Maschine mehrere E/A-Sitzungen gestartet werden. Die Benutzer müssen allerdings bestätigen, daß die installierte Version des TSM-Clients diese Funktion unterstützt.

Angenommen, ein Benutzer versucht in einer Konfiguration mit einem Einzelknoten, einen Sicherungsbefehl wie den folgenden abzusetzen:

```
db2 backup db sample use tsm open 3 sessions
```

Daraufhin erkennt DB2, daß Mehrfachsitzungen von TSM nicht unterstützt werden und gibt SQL2032N zurück. Für Ladekopien, die TSM verwenden, gilt dies ebenfalls.

Hierbei ist zu beachten, daß in einer Konfiguration mit mehreren logischen Knoten (MLN) unter Windows NT DB2 möglicherweise nicht erkennen kann, daß auf einer einzelnen Maschine mehrere Sitzungen verwendet werden, sofern jeder logische Knoten versucht, lediglich eine Sitzung zu verwenden. Aus diesem Grund ist es in MLN-Konfigurationen sehr wichtig sicherzustellen, daß der verwendete TSM-Client die simultane Verwendung unterstützt. Während mehrere logische Knoten unter Verwendung von TSM parallel gesichert, wiederhergestellt oder geladen werden, läßt DB2 die Fortsetzung der Operation zu, sofern die einzelnen Knoten versuchen, eine Einzelsitzung zu verwenden. Dies gilt auch, wenn die logischen Knoten sich in Wirklichkeit auf derselben physischen Hardware befinden. Dadurch können Sicherungsversuche und Ladevorgänge fehlschlagen. Deshalb sollte dies nicht versucht werden, ohne daß die aktuellste Version des TSM-Clients auf dem System installiert ist.

### **Verwalten von Sicherungen und Protokollarchiven unter TSM**

Das Dienstprogramm **db2adutil** ermöglicht das Abfragen, Extrahieren und Löschen von Sicherungen, Protokollen und Ladekopieabbildern, die mit TSM gesichert wurden. Das Dienstprogramm ist auf UNIX-Plattformen im Verzeichnis `INSTHOME/sqllib/misc` und auf Intel-Plattformen im Verzeichnis `\sqllib\misc` installiert.

**Anmerkung:** Möglicherweise wollen Sie die Protokolldateien zusammen mit den Sicherungen aufbewahren. Bei der Verwendung von TSM sollen die Protokolldateien möglicherweise unter die Steuerung

von TSM gestellt werden. Hierzu können Sie einen Benutzer-Exit (Ausgang) verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung von Benutzer-Exits finden Sie in „Anhang C. Benutzer-Exit zur Datenbankwiederherstellung“ auf Seite 473.

Das folgende Syntaxdiagramm zeigt alle verfügbaren Optionen des Dienstprogramms *db2adutl*:




Abbildung 21. Syntax für *db2adutl*

Dabei gilt folgendes:

**QUERY**

Fragt den TSM-Server nach DB2-Objekten ab.

**EXTRACT**

Kopiert DB2-Objekte vom TSM-Server auf die lokale Maschine in das lokale Verzeichnis.

**DELETE**

Inaktiviert Sicherungsobjekte oder löscht Protokollarchive auf dem TSM-Server.

**VERIFY**

Führt Konsistenzprüfung für die Sicherungskopie auf dem Server aus. (Beachten Sie, daß durch diesen Parameter das gesamte Sicherungsabbild über das Netzwerk übertragen wird.)

**TABLESPACE**

Erfaßt nur Sicherungsabbilder von Tabellenbereichen.

**FULL** Erfaßt nur vollständige Sicherungsabbilder von Datenbanken.

**LOADCOPY**

Erfaßt nur Ladekopieabbilder.

**LOGS** Erfaßt nur Protokollarchivabbilder.

**BETWEEN *lsn1* AND *lsn2***

Gibt die Verwendung der Protokolle zwischen der Protokollfolgennummer (LSN) 1 und der Protokollfolgennummer (LSN) 2 an.

**SHOW INACTIVE**

Erfaßt Sicherungsobjekte, die inaktiviert wurden.

**TAKEN AT *zeitmarke***

Gibt ein Sicherungsabbild durch seine Zeitmarke an.

**KEEP *n***

Inaktiviert alle Objekte des angegebenen Typs außer den *n* nach Zeitmarke letzten Objekten.

**OLDER THAN *zeitmarke* oder *n DAYS***

Gibt an, daß Objekte mit einer Zeitmarke älter als *zeitmarke* oder *n* Tage inaktiviert werden.

**DATABASE *datenbankname***

Gibt an, daß nur mit Objekten gearbeitet wird, die dem *datenbanknamen* zugeordnet sind.

**NODE *knotennummer***

Gibt an, daß nur mit Objekten gearbeitet wird, die von Knoten *knotennummer* erstellt wurden.

**PASSWORD** *kennwort*

Gibt das TSM-Client-Kennwort für diesen Knoten an (falls erforderlich). Wird eine bestimmte Datenbank ohne das zugehörige Kennwort angegeben, wird der für den Datenbankkonfigurationsparameter *tsm\_password* angegebene Wert an TSM übergeben. Andernfalls wird kein Kennwort verwendet.

**NODENAME** *knotenname*

Gibt an, daß nur mit Abbildern gearbeitet wird, die einem bestimmten TSM-Knotenamen zugeordnet sind.

**OWNER** *eigner*

Gibt an, daß nur mit Objekten gearbeitet wird, die vom Eigner *eigner* erstellt wurden.

**WITHOUT PROMPTING**

Sie werden vor dem Löschen von Objekten nicht zur Bestätigung aufgefordert.

Bei der Verwendung eines Befehls des Dienstprogramms können Sie mit Hilfe des Parameters *DATABASE* angeben, mit welcher Datenbank Sie arbeiten möchten. Für die Befehle *EXTRACT* und *DELETE* können Sie mit Hilfe des Parameters *WITHOUT PROMPTING* bestimmen, daß die Aufforderungen zur Bestätigung der Angaben nicht angezeigt werden.

Mit dem Befehl *QUERY* dieses Dienstprogramms können Sie Sicherungen, Protokolle und Ladekopieabbilder auflisten. Bei den Sicherungen kann es sich um eine vollständige Datenbank, um Tabellenbereiche oder um beides handeln. Als Standardfunktion dieses Befehls werden beide Arten von Sicherungen, eventuelle Ladekopieabbilder und vorhandene Protokolle aufgelistet. Wenn Sie nicht alle Protokolle auflisten möchten, können Sie eine Folge von Protokollen auswählen. Außerdem können Sie auch die Anzeige der inaktiven Sicherungen anfordern.

Der Befehl *EXTRACT* dieses Dienstprogramms erlaubt das Kopieren von Sicherungen und/oder Protokollen aus TSM in Ihr aktuelles Verzeichnis auf dem TSM-Server. Bei den Sicherungen kann es sich um eine vollständige Datenbank, um Tabellenbereiche oder um beides handeln. Wenn dieser Befehl ohne weitere Angaben verwendet wird, werden standardmäßig die aktiven Sicherungen und alle Protokolle aufgelistet. Anschließend können Sie auswählen, welche Sicherungen und/oder Protokolle extrahiert werden sollen. Wenn Sie nicht alle Protokolle auflisten möchten, können Sie auch eine Folge von Protokollen auswählen. Außerdem können Sie auch die Anzeige der inaktiven Sicherungen anfordern. Eine bestimmte Sicherung kann mit Hilfe des Parameters *TAKEN AT* <zeitmarke> zur Extraktion ausgewählt werden.

Mit dem Befehl DELETE dieses Dienstprogramms können Sie Protokolle löschen oder Sicherungen von TSM inaktivieren. Wenn dieser Befehl ohne weitere Angaben verwendet wird, werden standardmäßig die aktiven Sicherungen und alle Protokolle aufgelistet. Anschließend können Sie auswählen, welche Sicherungen und/oder Protokolle gelöscht/inaktiviert werden sollen. Mit der Angabe KEEP n in diesem Befehl können Sie festlegen, daß die n neuesten Sicherungen behalten werden sollen. Sie können den Befehl auch mit der Angabe OLDER [THAN] <zeitmarke> oder n DAYS ausführen. Dadurch werden die Sicherungen gelöscht, die älter als das angegebene Datum (Zeitmarke) bzw. älter als die angegebene Anzahl von Tagen sind. Wenn Sie nicht alle Protokolle auflisten möchten, können Sie auch eine Folge von Protokollen auswählen. Eine bestimmte Sicherung kann mit Hilfe des Parameters TAKEN AT <zeitmarke> zum Löschen ausgewählt werden.

Für DB2 wird empfohlen, die TSM-Standardverfahren zu verwenden. Nach den Änderungen an den Benennungskonventionen für die Sicherungen sind alle Sicherungen nun eindeutig identifizierbar. Um alte Sicherungen löschen zu können, muß ein Verfahren eingerichtet werden, mit dem keine aktiven Kopien behalten werden.

Beispiele für die Verwendung dieses Dienstprogramms finden Sie in „Beispiele für die Verwendung von db2adutl“.

### **Beispiele für die Verwendung von db2adutl:**

**db2 backup database**

**rawsampl use adsm**

Backup successful. The timestamp for this backup is : 19970929130942

**db2adutl query**

Query for database RAWSAMPL

Retrieving full database backup information.

```
full database backup image: 1, Time: 19970929130942,
                               Oldest log: S0000053.LOG, Sessions used: 1
full database backup image: 2, Time: 19970929142241,
                               Oldest log: S0000054.LOG, Sessions used: 1
```

Retrieving table space backup information.

```
table space backup image: 1, Time: 19970929094003,
                               Oldest log: S0000051.LOG, Sessions used: 1
table space backup image: 2, Time: 19970929093043,
                               Oldest log: S0000050.LOG, Sessions used: 1
table space backup image: 3, Time: 19970929105905,
                               Oldest log: S0000052.LOG, Sessions used: 1
```

Retrieving log archive information.

```
Log file: S0000050.LOG
Log file: S0000051.LOG
```

```
Log file: S0000052.LOG
Log file: S0000053.LOG
Log file: S0000054.LOG
Log file: S0000055.LOG
```

**db2adut1 delete full taken at 19950929130942 db rawsampl**

Query for database RAWSAMPL

Retrieving full database backup information. Please wait.

```
full database backup image: RAWSAMPL.0.db26000.0.19970929130942.001
```

```
Do you want to deactivate this backup image (Y/N)? y
```

```
Are you sure (Y/N)? y
```

**db2adut1 query**

Query for database RAWSAMPL

Retrieving full database backup information.

```
full database backup image: 2, Time: 19950929142241,
Oldest log: S0000054.LOG, Sessions used: 1
```

Retrieving table space backup information.

```
tablespace backup image: 1, Time: 19950929094003,
Oldest log: S0000051.LOG, Sessions used: 1
tablespace backup image: 2, Time: 19950929093043,
Oldest log: S0000050.LOG, Sessions used: 1
tablespace backup image: 3, Time: 19950929105905,
Oldest log: S0000052.LOG, Sessions used: 1
```

Retrieving log archive information.

```
Log file: S0000050.LOG
Log file: S0000051.LOG
Log file: S0000052.LOG
Log file: S0000053.LOG
Log file: S0000054.LOG
Log file: S0000055.LOG
```

---

## Wiederherstellen von unbestätigten Transaktionen auf dem Host

Wenn Ihre Anwendung während einer Transaktion auf einen Host- oder AS/400-Datenbank-Server zugegriffen hat, gibt es einige Unterschiede darin, wie unbestätigte Transaktionen wiederhergestellt werden.

DB2 Connect wird für den Zugriff auf Host- oder AS/400-Datenbank-Server verwendet. Die Schritte zur Wiederherstellung unterscheiden sich, wenn bei DB2 Connect der DB2-Synchronisationspunktmanager konfiguriert ist.

## Wiederherstellung, wenn bei DB2 Connect der DB2-Synchronisationspunktmanager konfiguriert ist

Die Wiederherstellung unbestätigter Transaktionen auf Host- oder AS/400-Servern wird normalerweise automatisch vom Transaktionsmanager (TM) und dem DB2-Synchronisationspunktmanager (SPM) durchgeführt. Eine unbestätigte Transaktion auf einem Host- oder AS/400-Server belegt keine Ressourcen auf der lokalen DB2-Station, belegt jedoch Ressourcen auf dem Host- oder AS/400-Server, solange die Transaktion auf dem betreffenden Server unbestätigt bleibt. Wenn der Host- oder AS/400-Server bestimmt, daß eine heuristische Maßnahme durchzuführen ist, kann der Administrator mit dem lokalen DB2-Datenbankadministrator (z. B. per Telefon) in Kontakt treten, um festzustellen, ob die Transaktion auf dem Host- oder AS/400-Server festzuschreiben (COMMIT) oder rückgängig zu machen (ROLLBACK) ist. Wenn dies geschieht, kann der Befehl LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS verwendet werden, um den Status der Transaktion auf dem lokalen DB2 Connect-Exemplar zu ermitteln. In den meisten Fällen können Sie in einer SNA-Übertragungsumgebung folgendermaßen vorgehen:

1. Stellen Sie die Verbindung zum SPM wie im folgenden gezeigt her:

```
db2 => connect to db2spm
```

Datenbankverbindungsinformationen

```
Datenbankprodukt           = SPM0500
SQL-Berechtigungs-ID       = CRUS
Aliasname der lokalen Datenbank = DB2SPM
```

2. Führen Sie den Befehl LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS aus, um die dem SPM bekannten unbestätigten Transaktionen anzuzeigen. Das folgende Beispiel weist eine, dem SPM bekannte unbestätigte Transaktion aus. Der Datenbankname (db\_name) ist der lokale Aliasname für den Host- oder AS/400-Server. Die Partner-LU (partner\_lu) ist der vollständig qualifizierte LU-Name des Host- oder AS/400-Servers. Dies stellt die beste Identifikation des Host- oder AS/400-Servers zur Verfügung und sollte vom Anrufer vom Standort des Host- oder AS/400-Servers eingeholt werden. Die Angabe luwid ist eine eindeutige Kennung für eine Transaktion und steht allen Host- und AS/400-Servern zur Verfügung. Wenn die fragliche Transaktion angezeigt wird, kann anhand des Feldes uow\_status das Ergebnis der Transaktion festgestellt werden, wenn der Wert C (COMMIT) oder R (ROLLBACK) ist. Wenn Sie den Befehl LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS mit dem Parameter WITH PROMPTING absetzen, können Sie die Transaktion interaktiv festschreiben, rückgängig machen oder ignorieren. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Command Reference*.

```
db2 => list drda indoubt transactions
```

Unbestätigte DRDA-Transaktionen:

```
1.db_name: DBAS3   db_alias: DBAS3   role: AR
   uow_status: C   partner_status: I   partner_lu: USIBMSY.SY12DQA
```

```
corr_tok: USIBMST.STB3327L
luwid: USIBMST.STB3327.305DFDA5DC00.0001
xid: 53514C2000000017 00000000544D4442 0000000000305DFD A63055E962000000
00035F
```

3. Wenn eine unbestätigte Transaktion für die partner\_lu und für die luwid nicht angezeigt wird bzw. wenn der Befehl LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS folgende Ausgabe ergibt:

```
db2 => list drda indoubt transactions
SQL1251W Keine Daten für manuelle Abfrage zurückgegeben.
```

dann wurde die Transaktion rückgängig gemacht.

Es gibt jedoch noch eine weitere Situation, die zwar unwahrscheinlich ist, aber dennoch auftreten kann. Wenn eine unbestätigte Transaktion mit einer ordnungsgemäßen luwid für die partner\_lu angezeigt wird, aber der uow\_status den Wert „I“ aufweist, kann der SPM nicht entscheiden, ob die Transaktion festzuschreiben oder mit ROLLBACK rückgängig zu machen ist. In diesem Fall sollten Sie den Parameter WITH PROMPTING verwenden, um die Transaktion auf der DB2 Connect-Workstation festzuschreiben oder rückgängig zu machen. Erlauben Sie dann DB2 Connect die Resynchronisation mit dem Host- oder AS/400-Server auf der Basis der heuristischen Entscheidung.

### **Wiederherstellung, wenn der DB2-Synchronisationspunktmanager bei DB2 Connect nicht verwendet wird**

Verwenden Sie die Informationen in diesem Abschnitt, wenn die TCP/IP-Konnektivität verwendet wird, um DB2 für OS/390 in einer Aktualisierung auf mehreren Systemen von DB2 Connect Personal Edition oder DB2 Connect Enterprise Edition zu aktualisieren und der DB2-Synchronisationspunktmanager nicht verwendet wird. Die Wiederherstellung unbestätigter Transaktionen ist in diesem Fall anders als bei Verwendung des DB2-Synchronisationspunktmanagers. Wenn eine unbestätigte Transaktion in dieser Umgebung auftritt, wird auf dem Client, auf dem Datenbank-Server und/oder in der Transaktionsmanagerdatenbank (TMD), je nachdem, wo der Fehler festgestellt wurde, ein Alert-Eintrag generiert. Der Alert-Eintrag wird in die Datei db2alert.log geschrieben. Weitere Informationen zu Alerts finden Sie im Handbuch *Troubleshooting Guide*.

Die Resynchronisation aller unbestätigten Transaktionen erfolgt automatisch, sobald die TMD und alle beteiligten Datenbanken sowie ihre Verbindungen wieder verfügbar sind. Es ist besser, eine automatische Resynchronisation zuzulassen, als manuell eine Entscheidung beim Datenbank-Server herbeizuführen. Wenn dies jedoch erforderlich ist, gehen Sie wie im folgenden beschrieben vor.

**Anmerkung:** Da der DB2-Synchronisationspunktmanager nicht verwendet wird, können Sie den Befehl LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS nicht verwenden.

1. Setzen Sie auf dem OS/390-Host den Befehl DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) ab.

Stellen Sie anhand dieser Liste die Transaktion fest, die Sie manuell zu beenden möchten. Einzelheiten zum Befehl DISPLAY finden Sie im Handbuch *DB2 for OS/390 Command Reference*. Die angezeigte LUWID kann derselben luwid in der Transaktionsmanagerdatenbank zugeordnet werden.

2. Setzen Sie (abhängig vom gewünschten Zweck) den Befehl RECOVER THREAD(<LUWID>) ACTION(ABORT|COMMIT) ab.

Einzelheiten zum Befehl RECOVER finden Sie im Handbuch *DB2 for OS/390 Command Reference*.

---

## **Teil 6. Anhänge und Schlußteil**



---

## Anhang A. Namenskonventionen

Beachten Sie die in diesem Anhang beschriebenen Regeln bei der Vergabe von Namen für die folgenden Datenbanken und Datenbankobjekte:

- Datenbanknamen
- Namen und Aliasnamen für Datenbanken
- Benutzer-IDs und Kennwörter
- Schemennamen
- Gruppen- und Benutzernamen
- Objektamen

Verwenden Sie zur Benennung von Tabellen, Sichten, Spalten, Indizes und Berechtigungs-IDs keine für IBM SQL bzw. ISO/ANSI SQL92 reservierten Wörter. Eine Liste dieser Wörter finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Lesen Sie die Informationen in den Handbüchern *Einstieg* zu den Namenskonventionen für Berechtigungs-IDs (einschließlich Benutzernamen und Gruppennamen) und Workstations sowie zu weiteren plattformspezifischen Einschränkungen.

---

### Datenbanknamen

Jedesmal, wenn eine neue Datenbank erstellt wird, legt der Datenbankmanager ein separates Verzeichnis an, um die Steuerdateien und Datendateien für diese Datenbank zu speichern.

Das Benennungsschema für diese Verzeichnisse hat die Form SQL00001 - SQLnnnnn, wobei SQL00001 Steuerdateien enthält, die zur ersten erstellten Datenbank gehören, SQL00002 Steuerdateien, die zur zweiten erstellten Datenbank gehören, und so fort.

Diese Verzeichnisse werden automatisch verwaltet. Daher sollten Sie, um potentielle Probleme mit Verzeichnisnamen zu vermeiden, keine eigenen Verzeichnisse mit demselben Benennungsschema erstellen, und Verzeichnisse, die bereits vom Datenbankmanager erstellt wurden, nicht manuell bearbeiten.

---

## Namen und Aliasnamen für Datenbanken

*Datenbanknamen* sind identifizierende Namen, die Sie oder Ihre Benutzer als Teil des Befehls CREATE DATABASE oder der gleichnamigen API angeben. Diese Namen müssen innerhalb der Position, in der sie katalogisiert werden, eindeutig sein. In auf UNIX basierenden Implementierungen von DB2 ist diese Position zum Beispiel ein Verzeichnispfad, während in OS/2-Implementierungen diese Position ein Laufwerkbuchstabe ist.

*Aliasnamen für Datenbanken* sind lokale Synonymnamen, die lokalen oder fernen Datenbanken zugeordnet werden. Diese Namen müssen innerhalb des Systemdatenbankverzeichnisses, in dem alle Aliasnamen für das spezifische Exemplar des Datenbankmanagers gespeichert werden, eindeutig sein. Wenn eine neue Datenbank erstellt wird, ist der Standardwert des Aliasnamens der Datenbankname. Daher können Sie keine Datenbank mit einem Namen erstellen, der bereits als Datenbankaliasname verwendet wird, selbst wenn es keine andere Datenbank mit diesem Namen gibt.

Bei der Festlegung eines Namens oder Aliasnamens für eine Datenbank gelten folgende Regeln:

- Die zulässige Länge ist 1 bis 8 Zeichen.
- Das erste Zeichen muß eines der folgenden Zeichen sein:
  - A - Z (Kleinbuchstaben werden in Großbuchstaben umgesetzt)
  - @, # oder \$
- Weitere Zeichen können sein:
  - A - Z (Kleinbuchstaben werden in Großbuchstaben umgesetzt)
  - 0 - 9
  - @, #, \$ und \_ (Unterstreichungszeichen)

**Anmerkung:** Zur Vermeidung von Problemen sollten Sie die Sonderzeichen @, # und \$ nicht in einem Datenbanknamen benutzen, wenn Sie beabsichtigen, die Datenbank in einer Übertragungsumgebung zu verwenden. Darüber hinaus sollten Sie diese Zeichen nicht benutzen, wenn Sie die Datenbank in einem anderen Land verwenden möchten, weil diese Zeichen nicht auf allen Tastaturen in gleicher Weise verfügbar sind. Auf Systemen unter Windows NT ist außerdem sicherzustellen, daß der Exemplarname nicht mit einem Servicenamen identisch ist.

---

## Benutzer-IDs und Kennwörter

Bei der Erstellung einer Benutzer-ID oder eines Kennworts gelten folgende Regeln:

- Nicht verwendet werden dürfen:

- USERS, ADMINS, GUESTS, PUBLIC, LOCAL oder eines der im Handbuch *SQL Reference* aufgeführten, für SQL reservierten Wörter.
- Erste Zeichen dürfen nicht sein:
  - SQL, SYS oder IBM
- Weitere Zeichen können sein:
  - A - Z

**Anmerkung:** Bei einigen Betriebssystemen sind Benutzer-IDs und Kennwörter mit Unterscheidung von Groß-/Kleinschreibung möglich. Prüfen Sie die Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem, um festzustellen, ob dies auf Ihr Betriebssystem zutrifft.

- 0 - 9
- @, # oder \$
- Benutzer-IDs dürfen eine Länge von 30 Zeichen nicht überschreiten.

**Anmerkung:** Sie müssen möglicherweise Aufgaben zur Kennwortverwaltung ausführen. Da solche Aufgaben auf dem Server auszuführen sind und viele Benutzer mit Arbeit in der Server-Umgebung nicht vertraut sind oder sich dabei nicht wohl fühlen, kann diese Tätigkeit erhebliche Anstrengungen erfordern. DB2 UDB stellt eine Möglichkeit zur Aktualisierung und Überprüfung von Kennwörtern ohne Arbeiten auf dem Server zur Verfügung. Zum Beispiel unterstützt DB2 für OS/390 Version 5 diese Methode, das Kennwort eines Benutzers zu ändern. Wenn eine Fehlermeldung SQL1404N „Kennwort abgelaufen“ empfangen wird, ändern Sie mit der Anweisung CONNECT das Kennwort auf folgende Weise:

```
CONNECT TO <datenbank> USER <benutzer-id> USING <kennwort>
NEW <neues_kennwort> VERIFY <neues_kennwort>
```

Das Dialogfenster „Kennwort ändern“ der DB2-Client-Konfiguration - Unterstützung kann ebenfalls zur Änderung des Kennworts verwendet werden. Weitere Informationen zu diesen Methoden zur Änderung des Kennworts finden Sie im Handbuch *SQL Reference* und in der Online-Hilfefunktion der DB2-Client-Konfiguration - Unterstützung.

---

## Schemennamen

Die folgenden Schemennamen sind reservierte Wörter und dürfen nicht verwendet werden:

- SYSCAT
- SYSFUN

- SYSIBM
- SYSSTAT

Im allgemeinen sollten Sie darauf achten, keine Schemennamen zu verwenden, die mit der Zeichenfolge SYS beginnen, um zukünftigen Migrationsproblemen vorzubeugen. Der Datenbankmanager läßt die Erstellung von Auslösern, benutzerdefinierten Datentypen bzw. benutzerdefinierten Funktionen mit Schemennamen, die mit SYS beginnen, nicht zu.

Darüber hinaus wird empfohlen, das Wort SESSION nicht als Schemennamen zu verwenden. Deklarierte temporäre Tabellen müssen mit SESSION qualifiziert werden. Daher ist es möglich, daß eine Anwendung eine temporäre Datei mit einem Namen deklariert, der mit dem einer permanenten Tabelle identisch ist. In einem solchen Fall kann die Anwendungslogik übermäßig kompliziert werden. Außer im Zusammenhang mit deklarierten temporären Tabellen sollte die Verwendung des Schemennamens SESSION also vermieden werden.

---

## Gruppen- und Benutzernamen

In auf UNIX basierenden Systemen können Gruppen und Benutzer denselben Namen haben. Bei der Anweisung GRANT müssen Sie angeben, ob eine Gruppe oder ein Benutzer gemeint ist. Bei der Anweisung REVOKE hängt die Angabe eines Benutzers oder einer Gruppe davon ab, ob für GRANTEE mehrere Zeilen in den Tabellen des Berechtigungskatalogs mit verschiedenen Werten für GRANTEETYPE enthalten sind.

Unter OS/2 dürfen Gruppen und Benutzer nicht dieselben Namen haben.

Unter Windows NT dürfen lokale und globale Gruppen und Benutzer-IDs nicht dieselben Namen haben.

Gruppennamen dürfen nicht länger als 8 Zeichen sein.

---

## Objektnamen

Es gibt folgende Datenbankobjekte:

- Schemata
- Tabellen
- Sichten
- Spalten
- Indizes
- Benutzerdefinierte Funktionen (UDFs)
- Benutzerdefinierte Datentypen (UDTs)

- Auslöser
- Aliasnamen
- Tabellenbereiche
- Gespeicherte Prozeduren
- Methoden
- Knotengruppen
- Pufferpools
- Ereignismonitore

Bei der Festlegung eines Namens für ein Datenbankobjekt gelten folgende Regeln:

- Die zulässige Länge ist 1 - 18 Zeichen (Byte)

**Anmerkung:** Es gibt jedoch Ausnahmen:

- Für Schemata und Spalten sind 1 bis 30 Zeichen zulässig.
- Für Tabellen, Sichten, Korrelationsnamen und Aliasnamen sind 1 bis 128 Zeichen zulässig.
- Das erste Zeichen muß eines der folgenden Zeichen sein:
  - A - Z (Kleinbuchstaben werden in Großbuchstaben umgesetzt)
  - Gültiger Buchstabe mit diakritischem Zeichen (z. B. ö)
  - Ein Mehrbytezeichen außer Mehrbyteleerzeichen (für Mehrbyteumgebungen)
- Weitere Zeichen können sein:
  - A - Z (Kleinbuchstaben werden in Großbuchstaben umgesetzt)
  - Gültiger Buchstabe mit diakritischem Zeichen (z. B. ö)
  - 0 - 9
  - @, #, \$ und \_ (Unterstreichungszeichen)
  - Ein Mehrbytezeichen außer Mehrbyteleerzeichen (für Mehrbyteumgebungen)

Schlüsselwörter dürfen verwendet werden. Bei Verwendung des Schlüsselworts in einem Kontext, in dem es auch als SQL-Schlüsselwort interpretiert werden könnte, muß es als begrenzter Bezeichner angegeben werden. Im Handbuch *SQL Reference* finden Sie weitere Informationen zu begrenzten Bezeichnern (Delimited Identifier).

Zur Erreichung der größtmöglichen Übertragbarkeit verwenden Sie die für IBM SQL und ISO/ANSI SQL92 reservierten Wörter. Eine Liste dieser Wörter finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

### Anmerkungen:

1. Mit Hilfe der begrenzten Bezeichner ist es möglich, ein Objekt zu erstellen, dessen Name gegen diese Namenskonventionen verstößt. Jedoch können bei nachfolgender Verwendung eines solchen Objekts Fehler auftreten. Zur Vermeidung möglicher Fehler bei der Verwendung und dem Betrieb der Datenbank sollten Sie diese Namenskonventionen **nicht** verletzen.  
Wenn Sie zum Beispiel eine Spalte mit einem Namen erstellen, in dem ein Pluszeichen (+) oder ein Minuszeichen (-) vorkommt, und Sie in der Folge diese Spalte in einem Index verwenden, treten Probleme auf, wenn Sie versuchen, die Tabelle zu reorganisieren.
2. Informationen zur Unterstützung nationaler Zeichensätze bei Objektnamen finden Sie im Handbuch *Systemverwaltung: Konzept* sowie im Anhang zur Unterstützung von Landessprachen.

---

## Objektnamen zusammengesetzter Datenbanken

Es gibt folgende Objekte zusammengesetzter Datenbanken:

- Indexspezifikationen
- Kurznamen
- Server
- Oberflächen
- Funktionszuordnungen
- Typzuordnungen
- Benutzerzuordnungen

Für die Benennung von Objekten zusammengesetzter Datenbanken gelten Einschränkungen. Eine vollständige Liste von Objektnamen und den zugehörigen Kennungsbegrenzungen und -anforderungen ist im Handbuch *SQL Reference* enthalten. Zusammenfassend gelten folgende Regeln für Objektnamen:

- Sie sind begrenzt. Kurznamen sowie Namen für Zuordnungen, Indexspezifikationen, Server und Oberflächen dürfen nicht länger als 128 Byte sein.
- Das erste Zeichen muß eines der folgenden Zeichen sein:
  - A bis Z (Namen ohne Anführungszeichen werden in Großschreibung umgewandelt)
  - Gültiger Buchstabe mit diakritischem Zeichen (z. B. ö)
  - Ein Mehrbytezeichen außer Mehrbyteleerzeichen (für Mehrbyteumgebungen)
- Sie müssen internen Namenskonventionen entsprechen. Weitere Zeichen können sein:
  - A - Z

- Gültiger Buchstabe mit diakritischem Zeichen (z. B. ö)
- 0 - 9
- @, #, \$ und \_ (Unterstreichungszeichen)
- Ein Mehrbytezeichen außer Mehrbyteleerzeichen (für Mehrbyteumgebungen)

Schlüsselwörter dürfen verwendet werden. Bei Verwendung des Schlüsselworts in einem Kontext, in dem es auch als SQL-Schlüsselwort interpretiert werden könnte, muß es als begrenzter Bezeichner angegeben werden. Im Handbuch *SQL Reference* finden Sie weitere Informationen zu begrenzten Bezeichnern (Delimited Identifier).

Zur Erreichung der größtmöglichen Übertragbarkeit verwenden Sie die für IBM SQL und ISO/ANSI SQL92 reservierten Wörter. Eine Liste dieser Wörter finden Sie im Handbuch *SQL Reference*.

Optionen (Server, Kurzname) und Optionseinstellungen sind auf 255 Byte begrenzt.

### **Beibehaltung von Werten in Groß-/Kleinschreibung in einem System zusammengesetzter Datenbanken**

In verteilten Anforderungen müssen Sie manchmal Kennungen und Kennwörter angeben, deren Groß-/Kleinschreibung auf der Datenquelle unterschieden wird. Beachten Sie die folgenden Richtlinien, um sicherzustellen, daß die Schreibweise beim Übergeben an die Datenquelle korrekt ist:

- Geben Sie sie in der erforderlichen Schreibweise (Groß-/Kleinschreibung) an, und setzen Sie sie in doppelte Anführungszeichen.
- Wenn Sie eine Benutzer-ID angeben, setzen Sie die Server-Option 'fold\_id' für diese Datenquelle auf 'n' („Nein, Groß-/Kleinschreibung nicht ändern“). Wenn Sie ein Kennwort angeben, setzen Sie die Server-Option 'fold\_pw' für diese Datenquelle auf 'n'.

Es gibt eine Alternative für Benutzer-IDs und Kennwörter. Wenn bei einer Datenquelle eine Benutzer-ID in Kleinbuchstaben angegeben werden muß, können Sie sie in beliebiger Schreibweise angeben und die Server-Option 'fold\_id' auf 'l' („Diese ID in Kleinbuchstaben an die Datenquelle senden“) setzen. Wenn bei der Datenquelle die Benutzer-ID in Großbuchstaben angegeben werden muß, können Sie sie in beliebiger Schreibweise angeben und die Server-Option 'fold\_id' auf 'u' („Diese ID in Großbuchstaben an die Datenquelle senden“) setzen. Auf dieselbe Art und Weise können Sie, wenn bei einer Datenquelle ein Kennwort in Klein- oder in Großbuchstaben angegeben werden muß, diese Anforderung erfüllen, indem Sie die Server-Option 'fold\_pw' auf 'l' bzw. 'u' setzen.

Weitere Informationen zu Server-Optionen finden Sie in „Vereinfachen der Datenquellendefinitionen und der Authentifizierungsverarbeitung durch Server-Optionen“ auf Seite 170.

- Wenn Sie eine Kennung oder ein Kennwort mit zu beachtender Groß-/Kleinschreibung in einer Eingabeaufforderung des Betriebssystems in doppelte Anführungszeichen setzen, müssen Sie sicherstellen, daß das System die doppelten Anführungszeichen syntaktisch korrekt analysiert. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  - Bei einem auf UNIX basierenden Betriebssystem schließen Sie die Anweisung in einfache Anführungszeichen ein.
  - Beim Betriebssystem Windows NT stellen Sie jedem Anführungszeichen einen umgekehrten Schrägstrich voran.

Viele begrenzte Bezeichner in Datenquellen der DB2-Systemfamilie zum Beispiel unterscheiden Groß-/Kleinschreibung. Angenommen, Sie wollen einen Kurznamen KURZ1 für eine Sicht von DB2 für CS, "mein\_schema"."wöch\_geh", in einer Datenquelle namens NORBASE erstellen.

In die Eingabeaufforderung eines auf UNIX basierenden Systems würden Sie folgendes eingeben:

```
db2 'create nickname kurz1 for norbase."mein_schema"."wöch_geh"'
```

In eine Eingabeaufforderung von Windows NT würden Sie folgendes eingeben:

```
db2 create nickname nick1 for norbase.\"mein_schema\".\"wöch_geh\"
```

Wenn Sie die Anweisung an der Eingabeaufforderung des DB2-Dialogmodus oder in einem Anwendungsprogramm eingeben, sind die einfachen Anführungszeichen oder die Schrägstriche nicht notwendig. In die DB2-Eingabeaufforderung eines auf UNIX basierenden Systems oder eines Windows NT-Systems würden Sie folgendes eingeben:

```
create nickname kurz1 for norbase."mein_schema"."wöch_geh"
```

---

## Anhang B. Verwenden der DCE-Verzeichnisservices

DCE stellt den Cell Directory Service (CDS) und den Global Directory Service (GDS) zur Verfügung. Weitere Informationen über DCE-Konzepte und diese Services finden Sie im Handbuch *Introduction to OSF DCE*. Die DB2-Funktion für die DCE-Verzeichnisservices unterstützt nur CDS. Mit dieser Unterstützung muß der Benutzer nicht jede Datenbank, jeden Knoten und jede DCS-Datenbank auf jedem einzelnen Client erstellen. Alle diese Informationen werden von DCE Cell Directory Services zentral zur Verfügung gestellt.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie über die DCE-Verzeichnisservices eine Datenbank einrichten und auf sie zugreifen:

- Erstellen von Verzeichnisobjekten
- Attribute der einzelnen Objektklassen
- Sicherheit bei den Verzeichnisservices
- Konfigurationsparameter und Registrierungswerte
- Befehle CATALOG und ATTACH und die Anweisung CONNECT
- Herstellen der Verbindung eines Clients mit einer Datenbank
- Durchsuchen von Verzeichnissen
- Temporäres Außerkraftsetzen von Informationen in DCE-Verzeichnissen
- Aufgaben im Zusammenhang mit den Verzeichnisservices
- Einschränkungen bei den Verzeichnisservices

Die DCE-Verzeichnisservices werden möglicherweise nicht von allen DB2-Clients unterstützt. Wenn die DCE-Verzeichnisservices für einen DB2-Client unterstützt werden, finden Sie in Ihrem Handbuch *Einstieg* zusätzliche Informationen hierzu.

---

### Erstellen von Verzeichnisobjekten

Es gibt drei Arten von Verzeichnisobjekten, die der Datenbankadministrator erstellen muß:

- „Datenbankobjekte“ auf Seite 446
- „Querverweisobjekte für Datenbanken“ auf Seite 447
- „Objekte für Leitweginformationen“ auf Seite 449

Jedes Objekt enthält Attribute. Eine vollständige Beschreibung der Attribute finden Sie in „Attribute der einzelnen Objektklassen“ auf Seite 451.

Bevor der Datenbankadministrator die Objekte erstellen kann, muß der DCE-Administrator einer CDS-Tabelle Datenbankinformationen hinzufügen und dem Datenbankadministrator Zugriffsrechte zum Erstellen (CREATE) erteilen. Weitere Einzelheiten hierzu enthält der Abschnitt „Aufgaben des DCE-Administrators“ auf Seite 468.

## Datenbankobjekte

Für jede Zieldatenbank wird ein Datenbankobjekt benötigt. Das Objekt hat einen Namen, der den Zellennamen enthält, der mit dem Verzeichnisnamen und dem Namen der Datenbank verknüpft ist, zum Beispiel:

```
./.../zellename/verzname1/verzname2/OBJNAME
```

**Anmerkung:** Folgende Regeln werden für den Namen der Datenbank empfohlen. Der Name sollte höchstens acht Zeichen lang sein, und alle Zeichen sollten Großbuchstaben sein. Wenn der Name in Groß-/Kleinschreibung angegeben wurde oder länger als acht Zeichen ist, müssen Sie über den Befehl CATALOG GLOBAL DATABASE einen Aliasnamen zuweisen. Einzelheiten zu diesem Befehl finden Sie in „Der Befehl CATALOG GLOBAL DATABASE“ auf Seite 460.

Es folgt ein Beispiel eines Datenbankobjekts. Das im DCE-Verzeichnis gespeicherte Objekt enthält andere Informationen wie z. B. eine Zeitmarke. Der Buchstabe links neben jedem Attribut gibt an, ob das Attribut erforderlich (-R), wahlfrei (-O) oder ein Kommentar (-C) ist.

```
Object name:          /.../CELL_TORONTO/subsys/database/AIXDB1
R DB_Object_Type:      D
C DB_Product_Name:     DB2_for_AIX
C DB_Product_Release:  V5R1M000
R DB_Native_Database_Name: AIXDBASE
R DB_Database_Protocol: DB2RA
R DB_Authentication:   CLIENT
O DB_Communication_Protocol:
O DB_Database_Locator_Name: /.../CELL_TORONTO/subsys/database/AIX_INST
C DB_Comment:          Test_database_on_AIX
```

Wenn die Datenbank eine von vielen Datenbanken ist, die einem Exemplar des Datenbankmanagers zugeordnet ist, sollte das Datenbankobjekt den Namen eines Querverweisobjekts für Datenbanken (DB\_Database\_Locator\_Name) enthalten, und das Übertragungsprotokoll (DB\_Communication\_Protocol) sollte leer sein. Der Name des Querverweisobjekts für Datenbanken ist der vollständig qualifizierte Name des Exemplars des Datenbankmanagers bzw. von DB2 Connect.

Es folgt ein Beispiel für die DCE-Befehle zum Erstellen des Objekts. Bevor Objekte erstellt werden können, muß der DCE-Administrator die Schritte ausführen, die im Abschnitt „Aufgaben des DCE-Administrators“ auf Seite 468 beschrieben sind.

Zunächst müssen Sie folgendes in eine Datei mit dem Namen *cdscp.inp* eingeben:

```
create object /./subsys/database/AIXDB1

add object /./subsys/database/AIXDB1 DB_Object_Type           = D
add object /./subsys/database/AIXDB1 DB_Product_Name         = DB2_for_AIX
add object /./subsys/database/AIXDB1 DB_Product_Release      = V5R1M000
add object /./subsys/database/AIXDB1 DB_Native_Database_Name = AIXDBASE
add object /./subsys/database/AIXDB1 DB_Database_Protocol    = DB2RA
add object /./subsys/database/AIXDB1 DB_Authentication       = CLIENT
add object /./subsys/database/AIXDB1 DB_Database_Locator_Name = /./CELL_TORONTO/subs
add object /./subsys/database/AIXDB1 DB_Comment              = Test_database_on_AIX
```

Anschließend müssen Sie folgenden Befehl ausführen:

- `dcelogin principal` kennwort (unter OS/2); bzw.,
- `dce_login principal` kennwort (unter UNIX, Windows NT bzw. Windows 95).

Diesem Befehl sollte folgen:

- `cdscp < cdscp.inp`

Das Objekt kann mit folgendem Befehl angezeigt werden:

```
cdscp show object /./subsys/database/AIXDB1
```

Wenn die Datenbank die einzige einem Exemplar des Datenbankmanagers zugeordnete Datenbank ist, sollte das Datenbankobjekt Werte für das Attribut für das Übertragungsprotokoll (`DB_Communication_Protocol`) enthalten, und der Name des Querverweisobjekts für Datenbanken (`DB_Database_Locator_Name`) sollte leer sein. Beispiel:

```
Object name:           /./CELL_TORONTO/subsys/database/MVSDB
R DB_Object type:      D
C DB_Product_Name:     DB2_for_MVS
C DB_Product_Release:  V5R1M00
R DB_Native_Database_Name: MVSDBASE
R DB_Database_Protocol: DRDA
R DB_Authentication:   SERVER
O DB_Communication_Protocol: APPC;NET1;TARGETLU1;DB2DRDA;MODE1;PROGRAM
O DB_Database_Locator_Name:
C DB_Comment:          Test_database_on_MVS
```

## Querverweisobjekte für Datenbanken

Querverweisobjekte für Datenbanken (Database Locator Objects) enthalten die Einzelheiten über alle Übertragungsprotokolle, die von einem DBMS-

Exemplar oder einem Exemplar von DB2 Connect verwendet werden. Für die folgenden Exemplare ist jeweils ein Querverweisobjekt für Datenbanken erforderlich:

- Jedes Exemplar sowohl mit DBMS als auch mit DB2 Connect
- Jedes DBMS-Exemplar, dem mehr als eine Datenbank, jedoch kein DB2 Connect zugeordnet ist
- Jedes Exemplar von DB2 Connect ohne zugeordnetes DBMS

Das Objekt hat einen Namen, der den Zellennamen enthält, der mit dem Verzeichnisnamen und einem einteiligen Namen des Datenbankexemplars verknüpft ist, z. B.:

```
../../zellename/verzname1/verzname2/AIX_INST
```

**Anmerkung:** Wenn das Exemplar als Ziel einer Anweisung ATTACH verwendet wird, darf der einteilige Name nicht länger als acht Zeichen sein und muß in Großbuchstaben angegeben werden.

Es folgt ein Beispiel eines Querverweisobjekts für Datenbanken. Das im DCE-Verzeichnis gespeicherte Objekt enthält andere Informationen wie z. B. eine Zeitmarke. Der Buchstabe links neben jedem Attribut gibt an, ob das Attribut erforderlich (- R), wahlfrei (- O) oder ein Kommentar (- C) ist.

```
Object name:                ../../CELL_TORONTO/subsys/database/AIX_INST
R DB_Object_Type:           L
C DB_Product_Name:          DB2_for_AIX
C DB_Product_Release:       V5R1M00
R DB_Communication_Protocol: TCPIP;HOSTNAME1;1234
R DB_Communication_Protocol: APPC;NET1;TARGETLU1;TPN1;MODE;PROGRAM
C DB_Comment:               Test_instance_on_AIX
```

Wenn ein Attribut sowohl im Datenbankobjekt als auch im Querverweisobjekt für Datenbanken definiert ist, wird der Wert im Datenbankobjekt verwendet.

Es folgt ein Beispiel für die DCE-Befehle zum Erstellen des Objekts. Bevor Objekte erstellt werden können, muß der DCE-Administrator die Schritte ausführen, die im Abschnitt „Aufgaben des DCE-Administrators“ auf Seite 468 beschrieben sind.

Zunächst müssen Sie folgendes in eine Datei mit dem Namen *cdscp.inp* eingeben:

```
create object ././subsys/database/AIX_INST

add object ././subsys/database/AIX_INST DB_Object_Type           = L
add object ././subsys/database/AIX_INST DB_Product_Name         = DB2_for_AIX
add object ././subsys/database/AIX_INST DB_Product_Release      = V5R1M00
add object ././subsys/database/AIX_INST DB_Communication_Protocol = TCPIP;HOSTNAME1;1234
add object ././subsys/database/AIX_INST DB_Communication_Protocol = APPC;NET1;TARGETLU;TPN1;MODE;PROGRAM
add object ././subsys/database/AIX_INST DB_Comment              = Test_instance_on_AIX
```

Anschließend müssen Sie folgenden Befehl ausführen:

- `dcelogin principal kennwort` (unter OS/2); bzw.,
- `dce_login principal kennwort` (unter UNIX, Windows NT bzw. Windows 95).

Diesem Befehl sollte folgen:

- `cdscp < cdscp.inp`

Das Objekt kann mit folgendem Befehl angezeigt werden:

```
cdscp show object ./:/subsys/database/AIX_INST
```

## Objekte für Leitweginformationen

Objekte für Leitweginformationen werden für den Host-Zugriff benötigt. Wenn das von einem Client und das von der Zieldatenbank verwendete Datenbankprotokoll nicht übereinstimmen, teilt das Objekt für Leitweginformationen dem Client mit, welches Exemplar von DB2 Connect verwendet werden soll. Für jede Zieldatenbank existieren Attribute, die die verfügbaren Datenbankprotokolle und den Namen des Querverweisobjekts für Datenbanken für das Exemplar von DB2 Connect beinhalten. Das Objekt hat einen Namen, der den Zellennamen enthält, der mit dem Verzeichnisnamen und einem eindeutigen einteiligen Namen verknüpft ist, zum Beispiel:

```
./../zellename/verzname1/verzname2/ROUTE1
```

Es folgt ein Beispiel eines Objekts für Leitweginformationen. Das im DCE-Verzeichnis gespeicherte Objekt enthält andere Informationen wie z. B. eine Zeitmarke. Der Buchstabe links neben jedem Attribut gibt an, ob das Attribut und jedes Token innerhalb eines Attributs erforderlich (- R), wahlfrei (- O) oder ein Kommentar (- C) ist.

Client\_group\_1 entspricht Client\_1, Client\_2 und Client\_3 in Abb. 22 auf Seite 462.

```
Object name:    ./../CELL_TORONTO/subsys/database/ROUTE1
R DB_Object_Type: R
C DB_Comment:   Routing_for_client_group_1

R DB_Target_Database_Info
R Database name           = ./../CELL_TORONTO/subsys/database/MVSDB
R Outbound protocol from router = DRDA
R Inbound protocol to router  = DB2RA
R Authenticate at gateway    = 1
O Parameter string          = NOMAP,D,INTERRUPT_ENABLED
R DB_Database_Locator_Name  = ./../CELL_TORONTO/subsys/database/GW_INST

R DB_Target_Database_Info
R Database name           = *OTHERDBS
R Outbound protocol from router = DRDA
R Inbound protocol to router  = DB2RA
```

```

R Authenticate at gateway      = 0
O Parameter string            =
R DB_Database_Locator_Name   = ../../CELL_TORONTO/subsys/database/OTH_INST

```

Der Datenbankname \*OTHERDBS ist ein Sonderwert und gibt einen allgemeinen Router an, der dem Zugriff auf Zieldatenbanken dient, die nicht explizit im Objekt für Leitweginformationen definiert sind.

Es folgt ein Beispiel für die DCE-Befehle zum Erstellen des Objekts. Der umgekehrte Schrägstrich (\) dient als Fortsetzungszeichen.

Bevor Objekte erstellt werden können, muß der DCE-Administrator die Schritte ausführen, die im Abschnitt „Aufgaben des DCE-Administrators“ auf Seite 468 beschrieben sind.

Zunächst müssen Sie folgendes in eine Datei mit dem Namen *cdscp.inp* eingeben:

```

create object ././subsys/database/ROUTE1

add object ././subsys/database/ROUTE1 DB_Object_Type = R
add object ././subsys/database/ROUTE1 DB_Comment      = Routing_for_client_group_1
add object ././subsys/database/ROUTE1 DB_Target_Database_Info = \
    ../../CELL_TORONTO/subsys/database/MVSDB;\
    drda;db2ra;1;NOMAP,D,INTERRUPT_ENABLE;\
    ../../CELL_TORONTO/subsys/database/GW_INST
add object ././subsys/database/ROUTE1 DB_Target_Database_Info = \
    *OTHERDBS;drda;db2ra;0;;\
    ../../CELL_TORONTO/subsys/database/OTH_INST

```

Anschließend müssen Sie folgenden Befehl ausführen:

- dcelogin principal kennwort (unter OS/2); bzw.,
- dce\_login principal kennwort (unter UNIX, Windows NT bzw. Windows 95).

Diesem Befehl sollte folgen:

- cdscp < cdscp.inp

Das Objekt kann mit folgendem Befehl angezeigt werden:

```
cdscp show object ././subsys/database/ROUTE1
```

Weitere Informationen zu den DCE-Befehlen können Sie folgenden DCE-Veröffentlichungen entnehmen:

- *DCE Administration Guide*
- *DCE Administration Reference*

## Attribute der einzelnen Objektklassen

In der DCE-Umgebung wird jedes Objekt und jedes Objektattribut durch eine Objekt-ID (OID) gekennzeichnet. Jede OID wird aus einer Hierarchie von Zuordnungsberechtigungen ermittelt, wobei als höchste Berechtigung die International Organization for Standardization (ISO) angenommen wird.

Tabelle 15 zeigt die Attribute für jede Objektklasse und Tabelle 16 die zugehörigen Attribute.

*Tabelle 15. Objektattributklassen*

Objektklasse	Objekt-ID (OID)	Erforderliche Attribute	Wahlfreie Attribute
(DB) Database_Object	1.3.18.0.2.6.12	DAU, DOT, DDP, DNN	DCO, DPN, DRL, DLN, DCP, DPR
(DL) Database_Locator_Object	1.3.18.0.2.6.13	DOT, DCP	DCO, DPN, DRL
(RI) Routing_Information_Object	1.3.18.0.2.6.14	DOT, DTI	DCO, DPN, DRL

*Tabelle 16. Objektklassenattribute*

Attributname	OID	Minimale Länge	Maximale Länge	Syntax
(DAU) DB_Authentication	1.3.18.0.2.4.39	1	1024	Char
(DCO) DB_Comment	1.3.18.0.2.4.30	1	1024	Char
(DCP) DB_Communication_Protocol	1.3.18.0.2.4.31	1	1024	Char
(DDP) DB_Database_Protocol	1.3.18.0.2.4.32	1	1024	Char
(DLN) DB_Database_Locator_Name	1.3.18.0.2.4.33	1	1024	Char
(DNN) DB_Native_Database_Name	1.3.18.0.2.4.34	1	1024	Char
(DOT) DB_Object_Type	1.3.18.0.2.4.35	1	1	Char
(DPN) DB_Product_Name	1.3.18.0.2.4.36	1	1024	Char
(DRL) DB_Product_Release	1.3.18.0.2.4.37	1	1024	Char
(DTI) DB_Target_Database_Info	1.3.18.0.2.4.38	1	1024	Char
(DPR) DB_Principal	1.3.18.0.2.4.63	1	1024	Char
<b>Anmerkung:</b> Für DCP, DDP und DTI sind mehrere Werte zulässig. Für die anderen Attribute ist jeweils nur ein einziger Wert zulässig.				

## Einzelangaben zu den Attributen

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Attribute beschrieben.

**Anmerkung:** Von den DCE-Verzeichnisservices wird nicht überprüft, ob die Einträge für DB2 gültig sind. Sie müssen selbst dafür sorgen, daß Sie die benötigten Attribute eingeben und daß gültige Werte angegeben werden.

#### **DB\_Authentication (DAU)**

Die für das Objekt benötigte Methode der Identifikationsüberprüfung. Dieses Attribut ist für das Datenbankobjekt eines DB2-Servers erforderlich. Als Wert muß CLIENT, SERVER oder DCE angegeben werden.

#### **DB\_Principal (DPR)**

Wenn für die Identifikationsüberprüfung (DAU) der Wert „DCE“ definiert ist, geben Sie den DCE-Principal in dieses Attribut ein.

#### **DB\_Comment (DCO)**

Dieses Attribut dient nur zu Dokumentationszwecken.

#### **DB\_Communication\_Protocol (DCP)**

Ein aus mehreren Werten bestehendes Attribut, bei dem jeder Wert aus Token besteht, die das unterstützte Netzprotokoll beschreiben. Beispiele für die Netzprotokolle sind TCP/IP, APPC, IPX/SPX und NetBIOS. (Die letzten beiden gelten nur unter OS/2.) Die Token werden durch ein Semikolon getrennt. Zwischen den Token dürfen keine Leerzeichen angegeben werden.

- Die Token für TCP/IP sind:
  1. tcpip
  2. Host-Name des Zielknotens
  3. Vom Objekt zum Empfang eingehender TCP/IP-Verbindungsanforderungen verwendete Anschlußnummer
  4. (Wahlfrei) Für die Sicherheit kann entweder NONE oder SOCKS angegeben werden.

Zum Beispiel: tcpip;HOSTNAME;1234

- Die Token für APPC sind:
  1. appc
  2. Netz-ID des Ziels, zu dem das Objekt gehört
  3. Name der LU, auf der das Ziel zu finden ist
  4. Transaktionsprogrammname (TPN) für das Objekt in der LU (unter DB2 für MVS/ESA muß DB2DRDA als TPN verwendet werden.)
  5. Modusname
  6. Vom Ziel verwendete Sicherheitseinstufung. Die Werte sind:
    - NONE

- PROGRAM
- SAME

Zum Beispiel: `appc;NETID;TARGETLU;TPNAME;MODE;PROGRAM`

**Anmerkung:** Bei APPC muß der Client seinen lokalen Steuerpunkt (Control Point, CP) als LU-Namen verwenden.

- (Nur OS/2 und unterstützte Versionen des Betriebssystems Windows.) Die Tokens für IPX/SPX sind:
  1. `ipxspx`
  2. Name des Datei-Servers
  3. Name des Objekts

Zum Beispiel: `ipxspx;SVR_NAME;OBJ_NAME`

- (Nur OS/2 und unterstützte Versionen des Betriebssystems Windows.) Die Tokens für NetBIOS sind:
  1. `netbios`
  2. Knotenname des Servers

Beispiel: `netbios;SVR_NNME`, wobei die Client-Adapternummer entweder dem Registrierungswert *db2clientadpt* oder dem Konfigurationsparameter *dft\_client\_adpt* des Datenbankmanagers entnommen werden kann.

- (Nur unterstützte Versionen des Betriebssystems Windows.) Die Tokens für NPIPE sind:
  1. `NPIPE`
  2. Computernamen des Servers
  3. Exemplarname des Servers

Zum Beispiel: `npipe;computername;instance`

### DB\_Database\_Protocol (DDP)

Das Datenbankprotokoll, das von der Zieldatenbank unterstützt wird oder die Datenbankprotokolle, die von der Zieldatenbank unterstützt werden. Beispiele für diese Werte sind DB2RA und DRDA. Nachfolgend sind die *cdscp*-Befehle zum Hinzufügen zweier Protokolle aufgeführt.

```
add object /./subsys/database/AIXDB1 DB_Database_Protocol db2ra
add object /./subsys/database/AIXDB1 DB_Database_Protocol drda
```

### DB\_Database\_Locator\_Name (DLN)

Der DCE-Name des Querverweisobjekts für Datenbanken. Im Daten-

bankobjekt bezeichnet dieser Name das DBMS-Exemplar. Im Objekt für Leitweginformationen bezeichnet dieser Name das Exemplar von DB2 Connect.

Beispiel: /.../CELL\_TORONTO/subsys/database/AIX\_INST

#### **DB\_Native\_Database\_Name (DNN)**

Der Datenbankname oder Aliasname, unter dem die Datenbank innerhalb des Exemplars, das die Datenbank enthält, bekannt ist. Diesen Namen verwendet eine lokale Anwendung im Exemplar, um eine Verbindung mit der Datenbank herzustellen.

Der Name ist bei einer Datenbank unter DB2 für Universal Database max. acht Zeichen lang. Bei anderen Datenbanken kann die Länge des Namens unterschiedlich sein. Zum Beispiel kann sie bei Datenbanken unter DB2 für MVS/ESA bis zu 18 Zeichen lang sein.

#### **DB\_Object\_Type (DOT)**

Der Objekttyp. Dieses Attribut ist für alle Objekte erforderlich und kann einen der folgenden Werte aufweisen:

- D** Datenbankobjekt
- L** Querverweisobjekt für Datenbanken (Database Locator Object)
- R** Objekt für Leitweginformationen (Routing Information Object)

#### **DB\_Product\_Name (DPN)**

Die Produktkennung. Dieses Attribut dient nur zu Dokumentationszwecken.

#### **DB\_Product\_Release (DRL)**

Der Release-Stand des Produkts. Dieses Attribut dient nur zu Dokumentationszwecken.

#### **DB\_Target\_Database\_Info (DTI)**

Ein aus mehreren Werten bestehendes Attribut, bei dem jeder Wert aus einer festen Anzahl von Token besteht, die durch ein Semikolon voneinander getrennt sind. Zwischen den Token dürfen keine Leerzeichen angegeben werden. Die Token müssen in folgender Reihenfolge angegeben werden:

1. Datenbankname. Der DCE-Name einer Zieldatenbank, für die der Leitwegservice zur Verfügung gestellt wird. Der Wert \*OTHERDBS gibt ein Standard-Gateway für Zieldatenbanken an, die nicht explizit im Objekt für Leitweginformationen definiert sind.
2. Protokoll für vom Router abgehende Verbindungen. Das Datenbankprotokoll, das von der Zieldatenbank verwendet wird, oder das Datenbankprotokoll, das vom weiterleitenden Exemplar von DB2 Connect zur Kommunikation mit der Zieldatenbank verwendet wird. Beispielsweise kann hier DRDA angegeben werden.

3. Protokoll für zum Router hingehende Verbindungen. Das Datenbankprotokoll, das vom Objekt für das weiterleitende Exemplar von DB2 Connect akzeptiert wird. Beispielsweise kann hier DB2RA angegeben werden.
4. Identifikationsüberprüfung am Gateway. Gültige Werte sind 0 oder 1. Weitere Einzelheiten hierzu enthält Tabelle 17 auf Seite 456.
5. Parameterzeichenfolge, die für den DB2 Connect-Gateway spezifische Informationen enthält. Die Zeichenfolge enthält Token, die in der nachfolgend dargestellten Reihenfolge angegeben werden müssen. Die Token werden durch Kommas getrennt. Für nicht angegebene Token werden die betreffenden Standardwerte verwendet.
  - Name der Zuordnungsdatei. Der vollständig qualifizierte Name der SQLCODE-Zuordnungsdatei, der die standardmäßige SQLCODE-Zuordnung außer Kraft setzt. Wenn die SQLCODE-Zuordnung ausgeschaltet werden soll, muß NOMAP angegeben werden.
  - D. Die Anwendung trennt die Verbindung zur DRDA-Server-Datenbank, wenn bestimmte SQLCODE-Werte zurückgegeben werden. Im *DB2 Connect Benutzerhandbuch* finden Sie Einzelheiten zu den SQLCODEs.
  - INTERRUPT\_ENABLED. DB2 Connect trennt die Verbindung und macht die Arbeitseinheit rückgängig, wenn ein Client eine Unterbrechung absetzt, während er mit dem DRDA-Server verbunden ist.

Es folgen einige Beispiele:

```
NOMAP
/u/username/sql1lib/map/dcs1new.map,D
/u/username/sql1lib/map/dcs1new.map,D,INTERRUPT_ENABLED
```

Wenn Standardwerte verwendet werden, muß ein Komma angegeben werden, damit die Ordnung der Token erhalten bleibt. Beispiel:

```
,D
```

oder

```
,,INTERRUPT_ENABLED
```

Im *DB2 Connect Benutzerhandbuch* finden Sie Einzelheiten zur Parameterzeichenfolge.

6. Der DCE-Name des Exemplars von DB2 Connect, das den Leitwegservice zur Verfügung stellt.

Es folgt ein Beispiel einer Angabe für DB\_Target\_Database\_Info:

```

/.../CELL_TORONTO/subsys/database/MVSDB;\
drda;db2ra;0;;\
/.../CELL_TORONTO/subsys/database/GW_INST

```

**Anmerkung:** In obigem Beispiel dient der umgekehrte Schrägstrich (\) als Zeilenfortsetzungszeichen.

## Sicherheit bei den Verzeichnisservices

Wenn die DCE-Verzeichnisservices in einer Umgebung ohne einen DB2 Connect-Gateway verwendet werden, erfolgt die gleiche Identifikationsüberprüfung, wie sie für andere Clients, die auf Datenbank-Server zugreifen, durchgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie in „Auswählen einer Authentifizierungsart für den Server“ auf Seite 247.

Wenn die DCE-Verzeichnisservices in einer Umgebung mit einem DB2 Connect-Gateway verwendet werden, legt der DB2 Connect-Administrator fest, wo Benutzernamen und Kennwörter überprüft werden. Bei DCE-Verzeichnissen muß folgendes angegeben werden:

- Die Sicherheitseinstufung des Übertragungsprotokolls im Querverweisobjekt für Datenbanken (Database Locator Object), das die DB2 Connect-Workstation repräsentiert. (Wenn ein ferner Client mit einem Gateway unter DB2 Connect Extended Edition über eine APPC-Verbindung verbunden wird, geben Sie die Sicherheitseinstufung NONE im *DCE-Querverweisobjekt* des Gateway an.)
- Die Identifikationsüberprüfungsart im Datenbankobjekt
- Die Sicherheitseinstufung des Übertragungsprotokolls im Datenbankobjekt (oder dem entsprechenden Querverweisobjekt)
- Das Token für die Identifikationsüberprüfung auf dem Gateway im Objekt für Leitweginformationen

Tabelle 17 zeigt die möglichen Kombinationen dieser Werte und den Ort, an dem die Gültigkeitsüberprüfung für jede Kombination bei APPC-Verbindungen ausgeführt wird. Die in dieser Tabelle gezeigten Kombinationen werden von DB2 Connect mit den DCE-Verzeichnisservices unterstützt.

Tabelle 17. Gültige Sicherheitsszenarios mit DCE über APPC-Verbindungen

	Datenbankobjekt des Servers		Leitwegobjekt	Prüfung
Fall	Identifikationsüberprüfungsart	Sicherheit	Identifikationsüberprüfung auf dem Gateway	
1	CLIENT	SAME	0	Ferner Client (oder Workstation unter DB2 Connect)

Tabelle 17. Gültige Sicherheitsszenarios mit DCE über APPC-Verbindungen (Forts.)

Fall	Datenbankobjekt des Servers		Leitwegobjekt	Prüfung
	Identifikationsüberprüfung	Sicherheit	Identifikationsüberprüfung auf dem Gateway	
2	CLIENT	SAME	1	Workstation unter DB2 Connect
3	SERVER	PROGRAM	0	DRDA-Server
4	SERVER	PROGRAM	1	Workstation unter DB2 Connect und DRDA-Server
5	DCE	NONE	NICHT ZUTREFFEND	DCE

Tabelle 18 zeigt die möglichen Kombinationen dieser Werte und den Ort, an dem Gültigkeitsprüfung für jede dieser Kombinationen bei TCP/IP-Verbindungen durchgeführt wird. Die in dieser Tabelle gezeigten Kombinationen werden von DB2 Connect mit den DCE-Verzeichnisservices unterstützt.

Tabelle 18. Gültige Sicherheitsszenarios mit DCE über TCP/IP-Verbindungen

Fall	Identifikationsüberprüfung	Identifikationsüberprüfung auf dem Gateway	Prüfung
1	CLIENT	0	Client
2	CLIENT	1	Workstation unter DB2 Connect
3	SERVER	0	DRDA-Server
4	NICHT ZUTREFFEND	NICHT ZUTREFFEND	Keine
5	DCE	NICHT ZUTREFFEND	DCE

Jede Kombination gilt für APPC und TCP/IP und wird im folgenden eingehender beschrieben:

1. Der Benutzername und das Kennwort werden nur auf dem fernen Client überprüft. (Bei einem lokalen Client werden der Benutzername und das Kennwort nur auf der DB2 Connect-Workstation überprüft.)

Es wird erwartet, daß die Identifikation des Benutzers an der Stelle geprüft wird, an der er sich das erste Mal anmeldet. Die Benutzer-ID wird über das Netzwerk gesendet, aber nicht das Kennwort. Dieser Sicherheitstyp sollte nur verwendet werden, wenn alle Client-Workstations über entsprechende Sicherheitseinrichtungen verfügen.

2. Der Benutzername und das Kennwort werden nur auf der DB2 Connect-Workstation überprüft. Das Kennwort wird über das Netzwerk von dem fernen Client an die DB2 Connect-Workstation gesendet, aber nicht an den DRDA-Server.

3. Der Benutzername und das Kennwort werden nur auf dem DRDA-Server überprüft. Das Kennwort wird über das Netzwerk von dem fernen Client an die DB2 Connect-Workstation und von der DB2 Connect-Workstation an den DRDA-Server gesendet.
4. Der Benutzername und das Kennwort werden sowohl auf der DB2 Connect-Workstation als auch auf dem DRDA-Server überprüft. Das Kennwort wird über das Netzwerk von dem fernen Client an die DB2 Connect-Workstation und von der DB2 Connect-Workstation an den DRDA-Server gesendet.  
Da die Gültigkeitsprüfung an zwei Stellen ausgeführt wird, muß der gleiche Satz von Benutzernamen und Kennwörtern sowohl auf der DB2 Connect-Workstation als auch auf dem DRDA-Server gepflegt werden.
5. Ein DCE-Token wird von dem DCE-Sicherheits-Server empfangen.

#### **Anmerkungen:**

1. Bei auf AIX basierenden Systemen müssen alle Benutzer mit dem Sicherheitstyp SAME zur AIX-Systemgruppe gehören.
2. Bei auf AIX basierenden Systemen mit fernen Clients muß das Exemplar des Produkts DB2 Connect, das auf der DB2 Connect-Workstation ausgeführt wird, zur AIX-Systemgruppe gehören.
3. Der Zugriff auf einen DRDA-Server wird durch dessen eigene Sicherheitsmechanismen oder Subsysteme gesteuert, z. B. Virtual Telecommunications Access Method (VTAM) und Resource Access Control Facility (RACF). Der Zugriff auf geschützte Datenbankobjekte wird durch die SQL-Anweisungen **GRANT** und **REVOKE** gesteuert.

---

## **Konfigurationsparameter und Registrierungswerte**

Folgende Konfigurationsparameter werden mit DCE-Verzeichnissen verwendet. Es wird jeweils ein Beispiel für die Werte gegeben. Einzelheiten hierzu finden Sie in „Verteilte Services“ im Kapitel „Konfigurieren von DB2“ des Handbuchs *Systemverwaltung: Optimierung*.

- *dir\_obj\_name* ist der Datenbankexemplarname, der mit *dir\_path\_name* verknüpft wird. Wenn der Exemplarname als Ziel des Befehls ATTACH verwendet wird, darf der Name nicht länger als acht Zeichen sein und muß in Großbuchstaben angegeben sein. Beispiel:

AIX\_INST

- *dir\_type* gibt an, ob die DCE-Verzeichnisservices verwendet werden sollen. Wenn die DCE-Verzeichnisservices aktiviert werden sollen, muß dieser Parameter auf folgenden Wert gesetzt werden:

DCE

Beachten Sie, daß auf Datenbank-Clients, die die Verwendung der DCE-Verzeichnisservices nicht unterstützen, *dir\_type* auf NONE gesetzt ist und nicht aktualisiert werden kann.

- *dir\_path\_name* ist der Verzeichnispfadname, der vom DCE-Administrator angegeben wurde, zum Beispiel:

```
././subsys/database/
```

- *route\_obj\_name* ist ein wahlfreier Parameter, der den DCE-Verzeichnisservices-Namen des Objekts für Leitweginformationen angibt. Der Name kann vollständig qualifiziert sein, zum Beispiel:

```
././subsys/database/ROUTE1
```

Es kann auch ein einteiliger Name angegeben werden, der mit *dir\_path\_name* verknüpft wird. Beispiel:

```
ROUTE1
```

- *dft\_client\_comm* ist ein wahlfreier DCE-Parameter, der das vom Client verwendete Übertragungsprotokoll angibt. Beispiel:

```
TCPIP
```

Mit diesem Parameter können auch mehrere Protokolle angegeben werden. Beispiel:

```
TCPIP,APPC      (auf UNIX basierende Plattformen)
TCPIP,APPC,IPXSPX,NETBIOS  (OS/2-Plattformen)
TCPIP,APPC,IPXSPX,NETBIOS,NPIPE  (auf unterstützten Versionen
des Betriebssystems Windows)
```

- *dft\_client\_adpt* ist ein wahlfreier DCE-Parameter, der die Standardadapternummer des Clients für das NetBIOS-Protokoll unter OS/2 und unterstützten Versionen des Betriebssystems Windows angibt. Der gültige Bereich für die Nummern ist 0 bis 15. Wenn dieser Parameter einen nichtnumerischen Wert enthält, nimmt er standardmäßig den Wert Null (0) an. Wenn dieser Parameter einen Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs enthält, nimmt er standardmäßig den Wert Null (0) an.

Die Werte der folgenden Parameter können durch Variablen der Profilregistrierdatenbank außer Kraft gesetzt werden.

<b>Konfigurationsparameter</b>	<b>Variable der Profilregistrierdatenbank</b>
<i>dir_path_name</i>	DB2DIRPATHNAME
<i>route_obj_name</i>	DB2ROUTE
<i>dft_client_comm</i>	DB2CLIENTCOMM
<i>dft_client_adpt</i>	DB2CLIENTADPT

Die Regeln für die Einstellung der Variablen der Profilregistrierdatenbank sind identisch mit denen für den entsprechenden Konfigurationsparameter. Zum Beispiel ist der Wert für DB2CLIENTCOMM wie der für den Parameter *dft\_c-*

*lient\_comm* eine Zeichenfolge, die aus mehreren Werten bestehen kann, wobei die einzelnen Werte durch Kommas getrennt sind. Beispiel:

```
db2set DB2CLIENTCOMM=TCPIP,APPC
```

---

## Befehle CATALOG und ATTACH und die Anweisung CONNECT

In den folgenden Befehlen müssen DCE-Informationen angegeben werden:

- Der Befehl CATALOG GLOBAL DATABASE
- Anweisung CONNECT
- Der Befehl ATTACH

### Der Befehl CATALOG GLOBAL DATABASE

Der Befehl CATALOG GLOBAL DATABASE wird verwendet, wenn Client und Server einen unterschiedlichen Pfadnamen haben oder wenn der Datenbankname mehr als acht Zeichen oder Zeichen in Groß-/Kleinschreibung enthält. Der Datenbankadministrator gibt den DCE-Namen der Datenbank und den Verzeichnistyp DCE an.

Beispiel:

- Wenn die Pfadnamen unterschiedlich sind, z. B. wenn *dir\_path\_name* = *../CELL\_TORONTO/subsys/database/*:

```
CATALOG GLOBAL DATABASE
../CELL_VANCOUVER/subsys/database/VMDB AS VANVMDB
USING DIRECTORY DCE WITH "Kommentarzeichenfolge"
```

- Wenn der Datenbankname mehr als acht Zeichen enthält, wie z. B. der Name *DB\_LONGNAME*:

```
CATALOG GLOBAL DATABASE
../CELL_VANCOUVER/subsys/database/DB_LONGNAME AS VANVMDB
USING DIRECTORY DCE WITH "Kommentarzeichenfolge"
```

### Anweisung CONNECT

Zum Abrufen des richtigen DCE-Verzeichnisobjekts muß dem Client der vollständig qualifizierte DCE-Name der Datenbank oder des DBMS-Exemplars bekannt sein. Im folgenden werden einige Methoden zum Angeben des Namens in der Anweisung CONNECT beschrieben.

- Geben Sie den Aliasnamen ein, z. B.:

```
CONNECT TO VANVMDB
```

- Geben Sie den einteiligen Namen ein, z. B.:

```
CONNECT TO VMDB
```

In diesem Fall muß der am Client angegebene Pfadname mit dem am Server angegebenen Pfadnamen identisch sein. (Der Pfadname wird durch den Konfigurationsparameter *dir\_path\_name* oder den entsprechenden Registrierungs-wert definiert.)

## Der Befehl ATTACH

Der effektive Pfadname des Clients muß mit dem Pfadnamen des Ziel-DBMS-Exemplars identisch sein.

Wenn der Wert für *dir\_path\_name* für den Client und den Server gleich ist (z. B., `./.../CELL_TORONTO/subsys/database/`) und der Wert für *dir\_obj\_name* auf dem Datenbank-Server AIX\_INST ist, lautet der Befehl zum Herstellen einer Verbindung zum Exemplar folgendermaßen:

```
ATTACH TO AIX_INST
```

---

## Herstellen der Verbindung eines Clients mit einer Datenbank

Abb. 22 auf Seite 462 zeigt eine Beispielkonfiguration eines Datenbanknetzwerks mit zwei DCE-Zellen (DCE Cells). `./.../CELL_TORONTO` und `./.../CELL_VANCOUVER` sind die Namen der Zellen. (Jede dieser Zellen enthält ein Verzeichnis mit dem Namen `././subsys/database/`; diese Verzeichnisse sind zwar in der Abbildung nicht dargestellt, jedoch wird in anderen Beispielen auf sie zurückgegriffen.)




Abbildung 22. Konfiguration einer Netzwerkdatenbank

Damit die Clients in der Zelle TORONTO auf alle Datenbanken in beiden Zellen zugreifen können, müssen Werte in den Konfigurationsparametern des Datenbankmanagers angegeben und folgende Objekte erstellt werden:

- Ein Datenbankobjekt für jede Datenbank
- Ein Querverweisobjekt für Datenbanken für die beiden Datenbank-Server für DB2 für AIX und DB2 für OS/2

- Ein einzelnes Objekt für Leitweginformationen, das allen Clients bekannt ist. Die Attribute geben an, welcher DB2 Connect-Knoten für die Datenbanken MVSDDB und VMDB zu verwenden ist.

Folgende Abschnitte enthalten Beispiele dafür, wie ein Client eine Verbindung zu einer Datenbank herstellt:

- Herstellen einer Verbindung zu Datenbanken in derselben Zelle
- Herstellen einer Verbindung zu Datenbanken in einer anderen Zelle.

Diese Beispiele zeigen auch die Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers, die angegeben werden müssen.

### Herstellen einer Verbindung zu Datenbanken in derselben Zelle

Dieser Abschnitt enthält verschiedene Beispiele dafür, wie Clients eine Verbindung zu Datenbanken in derselben Zelle herstellen.

1. Client\_1 stellt eine Verbindung zu AIXDB2 her. Die Datenbank verwendet den gleichen Verzeichnispfadnamen wie der Client.

Der Datenbankadministrator hat folgende Aufgaben:

- Angeben des Werts für den Verzeichnispfadnamen im Konfigurationsparameter *dir\_path\_name* (oder im Registrierungswert DB2DIRPATHNAME).
- Angeben von DCE als Wert für den Typ der Verzeichnisservices im Konfigurationsparameter *dir\_type*.
- Angeben des Übertragungsprotokolls im Konfigurationsparameter *dft\_client\_comm* (oder im Registrierungswert DB2CLIENTCOMM).

Das lokale Systemdatenbankverzeichnis enthält AIXDB2 nicht, daher wird das DCE-Verzeichnis unter Verwendung des vollständig qualifizierten Namens durchsucht. Der Name wird erstellt, indem der Wert des Konfigurationsparameters *dir\_path\_name* (oder des Registrierungswerts DB2DIRPATHNAME) mit AIXDB2 zu einer Zeichenfolge verknüpft wird.

Dies führt zum folgenden Ablauf der Ereignisse:

- a. Client\_1 ruft das Datenbankobjekt für AIXDB2 über den DCE-Namen der Datenbank `.../CELL_TORONTO/subsys/database/AIXDB2` ab.
- b. Durch dieses Objekt verfügt Client\_1 über die Information, daß AIXDB2 das Datenbankprotokoll DB2RA verwendet, das auch von Client\_1 benutzt wird.
- c. Da die Datenbankprotokolle übereinstimmen, liest Client\_1 das DBMS-Querverweisobjekt für AIX\_INST, ruft den Attributwert für das Übertragungsprotokoll ab, der dem von ihm verwendeten Wert entspricht, und startet mit Hilfe dieser Informationen einen Dialog mit dem betreffenden DBMS-Exemplar.

2. Client\_3 stellt eine Verbindung zu MVSDDB her. Die Datenbank verwendet den gleichen Verzeichnispfadnamen wie der Client, verwendet jedoch ein anderes Datenbankprotokoll als der Client.

Der Datenbankadministrator hat folgende Aufgaben:

- Angeben des Werts für den Verzeichnispfadnamen im Konfigurationsparameter *dir\_path\_name* (oder im Registrierungswert DB2DIRPATHNAME).
- Angeben von DCE als Wert für den Typ der Verzeichnisservices im Konfigurationsparameter *dir\_type*.
- Angeben des Übertragungsprotokolls im Konfigurationsparameter *dft\_client\_comm* (oder im Registrierungswert DB2CLIENTCOMM).
- Angeben des DCE-Namens des Standardobjekts für Leitweginformationen im Konfigurationsparameter *route\_obj\_name* (oder im Registrierungswert DB2ROUTE).

Dies führt zum folgenden Ablauf der Ereignisse:

- a. Client\_3 ruft das Datenbankobjekt für MVSDDB über den DCE-Namen der Datenbank `./../CELL_TORONTO/subsys/database/MVSDDB` ab.
- b. Durch dieses Objekt stellt Client\_3 fest, daß MVSDDB nur das Datenbankprotokoll DRDA verwendet, bei dem es sich nicht um das von Client\_3 verwendete Protokoll handelt.
- c. Client\_3 ruft anschließend das Objekt für Leitweginformationen über den Namen ab, der im Konfigurationsparameter *route\_obj\_name* oder im Registrierungswert DB2ROUTE definiert ist. Der Client findet die Zieldatenbankinformationen für MVSDDB.
- d. Client\_3 liest das Querverweisobjekt für Datenbanken, das den Zieldatenbankinformationen für MVSDDB zugeordnet ist, ruft das Übertragungsprotokoll ab und sendet eine SQL-Anforderung CONNECT an den Router.
- e. Der Router richtet anschließend eine APPC-Verbindung mit MVSDDB ein.

### Herstellen einer Verbindung zu Datenbanken in einer anderen Zelle

Dieser Abschnitt enthält ein Beispiel dafür, wie ein Client eine Verbindung zu einer Datenbank in einer anderen Zelle herstellt, wenn die Datenbankprotokolle unterschiedlich sind.

1. Client\_3 wurde zuvor für die Verwendung folgender Einstellungen konfiguriert:
  - Die DCE-Verzeichnisservices (die Konfigurierung erfolgte durch Angabe des Werts DCE für den Parameter *dir\_type*).
  - Eine andere Zelle als CELL\_VANCOUVER, wobei die Konfiguration mit dem Konfigurationsparameter *dir\_path\_name* vorgenommen wurde.  
Beispiel:

```
../CELL_TORONTO/subsys/database/
```

2. Damit der Client\_3 eine Verbindung zu VMDB herstellen kann, muß der Datenbankadministrator folgende Maßnahmen ergreifen:

- Explizites Katalogisieren von VMDB im lokalen Systemdatenbankverzeichnis. Zuordnung eines lokal eindeutigen Aliasnamens einer Datenbank zum DCE-Namen für VMDB und Ausführen einer Anweisung CONNECT für den Aliasnamen. Beispiel:

```
CATALOG GLOBAL DATABASE  
../CELL_VANCOUVER/subsys/database/VMDB AS VANVMDB  
USING DIRECTORY DCE WITH "Kommentarzeichenfolge"
```

Anschließend:

```
CONNECT TO VANVMDB
```

- Angeben des Übertragungsprotokolls im Konfigurationsparameter *dft\_client\_comm* (oder im Registrierungswert DB2CLIENTCOMM).
- Angeben des DCE-Namens des Standardobjekts für Leitweginformationen im Konfigurationsparameter *route\_obj\_name* (oder im Registrierungswert DB2ROUTE).

Dies führt zum folgenden Ablauf der Ereignisse:

- a. Client\_3 findet den vollständig qualifizierten DCE-Namen von VAN-VMDB in seinem Systemdatenbankverzeichnis.
- b. Client\_3 ruft das Datenbankobjekt für VMDB über den DCE-Namen der Datenbank `../CELL_VANCOUVER/subsys/database/VMDB` ab.
- c. Durch dieses Objekt stellt Client\_3 fest, daß VMDB nur das Datenbankprotokoll DRDA verwendet, bei dem es sich nicht um das von Client\_3 verwendete Protokoll handelt.
- d. Client\_3 ruft anschließend das Objekt für Leitweginformationen über den Namen ab, der im Konfigurationsparameter *route\_obj\_name* oder im Registrierungswert DB2ROUTE definiert ist. Der Client findet die Zieldatenbankinformationen für VMDB.
- e. Client\_3 liest das Querverweisobjekt für Datenbanken, das den Zieldatenbankinformationen für VMDB zugeordnet ist, ruft das Übertragungsprotokoll ab und sendet eine SQL-Anforderung CONNECT an den Router.
- f. Der Router richtet anschließend eine APPC-Verbindung mit VMDB ein.

---

## Durchsuchen von Verzeichnissen

Wenn das DCE-Verzeichnis in einer Umgebung verwendet wird, in der alle Zieldatenbanken den gleichen Verzeichnispfadnamen verwenden, sind keine lokalen Verzeichnisse auf den Clients erforderlich.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, in welcher Reihenfolge Verzeichnisse bei folgenden Befehlen durchsucht werden:

- Der Befehl ATTACH
- Anweisung CONNECT

### Der Befehl ATTACH

Abb. 23 zeigt, wie die Verzeichnisse durchsucht werden, wenn ein Client eine Verbindung über den Befehl ATTACH zu einem DBMS-Exemplar namens ABC\_INST herstellt.





Abbildung 23. Verwenden von Verzeichnissen für die Verbindung zu einem DBMS-Exemplar

### Anweisung CONNECT

Abb. 24 auf Seite 467 zeigt, wie die Verzeichnisse durchsucht werden, wenn ein Client die Verbindung zu einer Datenbank namens DBTEST herstellt.



1. Knotennamen und dir\_path\_name als Namen des Datenbankquerverweisobjekts verwenden.
2. DCE-Verzeichnis durchsuchen.
3. Verbindung zu DBTEST herstellen.

Abbildung 24. Verwenden von Verzeichnissen für die Verbindung zu einer Datenbank

## Temporäres Außerkraftsetzen von Informationen in DCE-Verzeichnissen

Sie können mit dem lokalen Datenbankverzeichnis die DCE-Verzeichnisinformationen außer Kraft setzen. Wenn beispielsweise der Befehl `CONNECT TO DBTEST` ausgeführt wird und für die Datenbank `././subsys/database/DBTEST` im DCE-Verzeichnis definiert ist, daß sie auf einem Host mit der Bezeichnung `JAGUAR` gespeichert wird, können Sie `DBTEST` temporär in eine andere Datenbank ändern, die sich auf einem Host

mit dem Namen STORM befindet. Katalogisieren Sie hierfür DBTEST lokal als ferne Datenbank mit einem Knotenverzeichniseintrag, der auf STORM weist.

Sie können einen Aliasnamen für eine Datenbank erstellen, deren DCE-Name nicht dem Verzeichnispfadnamen des Clients folgt. Einzelheiten zu diesem Befehl finden Sie in „Der Befehl CATALOG GLOBAL DATABASE“ auf Seite 460.

---

## Aufgaben im Zusammenhang mit den Verzeichnisservices

Im folgenden werden die Aufgaben aufgeführt, die zur Einrichtung und Verwendung der DCE-Verzeichnisservices durchgeführt werden müssen. Diese Aufgaben werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

- **Aufgaben des DCE-Administrators**  
Der DCE-Administrator muß das DCE-Verzeichnis aktualisieren, so daß die neuen Informationen über Datenbankressourcen hinzugefügt werden können.
- **Aufgaben des Datenbankadministrators**  
Der Datenbankadministrator muß das DCE-Verzeichnis aktualisieren und Informationen für die Installation und Konfiguration von DB2 bereitstellen.
- **Aufgaben des Datenbankbenutzers**  
Der Datenbankbenutzer muß sich bei DCE anmelden und den Namen der Zieldatenbank kennen.

Zusätzlich richtet der Netzadministrator den Netzwerkzugriff für jeden Benutzerknoten ein. Weitere Informationen hierzu können Sie der Dokumentation zum Netzwerk entnehmen.

### Aufgaben des DCE-Administrators

Der DCE-Administrator muß folgende Aufgaben ausführen, bevor die Verzeichnisobjekte erstellt oder gelesen werden können:

- Ordnen Sie die Unterverzeichnisstruktur für DB2 zu, z. B. `./:/subsys/database`.
- Erteilen Sie dem Datenbankadministrator die Zugriffsrechte zur Erstellung von Verzeichnisobjekten.
- Erteilen Sie den Datenbankbenutzern die Zugriffsrechte zum Lesen der Verzeichnisobjekte.
- Fügen Sie der *Tabelle für DCE-Attribute* die Informationen für die neuen Attribute der DCE-Verzeichnisobjekte hinzu.

Editieren Sie die Datei der CDS-Attribute (auf UNIX-Plattformen `/etc/dce/cds_attributes` bzw. unter OS/2 `X:\opt\dcelocal\etc\cds_attr`, wobei „X“ das entsprechende Laufwerk ist), und fügen Sie folgendes an:

1.3.18.0.2.4.30	DB_Comment	char
1.3.18.0.2.4.31	DB_Communication_Protocol	char
1.3.18.0.2.4.32	DB_Database_Protocol	char
1.3.18.0.2.4.33	DB_Database_Locator_Name	char
1.3.18.0.2.4.34	DB_Native_Database_Name	char
1.3.18.0.2.4.35	DB_Object_Type	char
1.3.18.0.2.4.36	DB_Product_Name	char
1.3.18.0.2.4.37	DB_Product_Release	char
1.3.18.0.2.4.38	DB_Target_Database_Info	char
1.3.18.0.2.4.39	DB_Authentication	char
1.3.18.0.2.4.63	DB_Principal	char

- Sorgen Sie dafür, daß DCE ausgeführt wird, wenn Benutzer Zugriff auf die Datenbanken über die DCE-Verzeichnisservices benötigen.

Weitere Informationen können Sie der DCE-Dokumentation für die verwendete Plattform entnehmen.

## Aufgaben des Datenbankadministrators

Der Datenbankadministrator hat folgende Aufgaben:

- Erkundigen Sie sich nach der Unterverzeichnisstruktur für die Datenbankressourcen beim DCE-Administrator. Beispiel: `././subsys/database`
- Bitten Sie bei der Installation des DB2-Datenbankmanagers den DCE-Administrator, die von DB2 benötigten neuen Attribute der DCE-Verzeichnisobjekte hinzuzufügen.
- Ordnen Sie einen eindeutigen Namen für jedes DBMS-Exemplar in der DCE-Unterverzeichnisstruktur zu. Beispiel: `././subsys/database/AIX_INST`
- Geben Sie für jedes DBMS-Exemplar die Konfigurationsparameter des Datenbankmanagers für DCE an.
  - *dir\_type*
  - *dir\_obj\_name*
  - *dir\_path\_name*
  - *route\_obj\_name*
  - *dft\_client\_comm*
  - *dft\_client\_adpt*

Einige der Konfigurationsparameter können temporär durch vom Client gesetzte Registrierungswerte außer Kraft gesetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in „Konfigurationsparameter und Registrierungswerte“ auf Seite 458.

- Ordnen Sie einen eindeutigen Namen für jede Datenbank in der DCE-Unterverzeichnisstruktur zu. Geben Sie den Namen im Parameter *dir\_obj\_name* in der Konfigurationsdatei der Datenbank an.
- Erstellen Sie die Objekte für die DCE-Verzeichnisservices mit Hilfe der *cdscp*-Befehle von DCE zum Erstellen und Anzeigen von Objekten. Die

Objekte werden getrennt vom Installationsprozeß des Datenbankmanagers und vom Prozeß zum Starten des Datenbankmanagerexemplars erstellt.

Es gibt drei Arten von Objekten.

- Für jede Zieldatenbank wird ein Datenbankobjekt benötigt.
- Ein Querverweisobjekt für Datenbanken wird für jedes DB2 Connect-Exemplar und jedes DBMS-Exemplar (ohne DB2 Connect) benötigt, dem mehr als eine Datenbank zugeordnet ist.
- Objekte für Leitweginformationen werden für den Zugriff auf eine Host-Datenbank benötigt.
- Je nach Umgebung muß der Datenbankadministrator folgendes festlegen:
  - Wie die Clients entsprechend den Datenbanken, auf die sie zugreifen, und den von ihnen verwendeten Übertragungsprotokollen in logische Gruppen eingeteilt werden.
  - Wie viele Objekte für Leitweginformationen benötigt werden.
  - Welche Zieldatenbanken in jedem Objekt für Leitweginformationen eingetragen werden sollen.
  - Welche Objekte für Leitweginformationen welcher Gruppe von Clients bekannt sein sollten.

Weitere Einzelheiten zu den Objekten finden Sie in „Erstellen von Verzeichnisobjekten“ auf Seite 445.

## Aufgaben des Datenbankbenutzers

Der Datenbankbenutzer hat folgende Aufgaben:

- Erfragen Sie den Namen der Datenbank beim Datenbankadministrator. Dieser Name kann ein einfacher einteiliger Name oder ein vollständig qualifizierter DCE-Name sein.
- Geben Sie, falls erforderlich, die für die DCE-Verzeichnisservices benötigten Werte in den Registrierungswerten an. Vom Client definierte Registrierungswerte können die Konfigurationsparameter temporär außer Kraft setzen.
  - Wenn Zugriff auf die Host-Datenbank benötigt wird, erfragen Sie beim Datenbankadministrator den vollständig qualifizierten DCE-Namen des Objekts für Leitweginformationen. Wenn dieser Name nicht im Parameter *route\_obj\_name* angegeben ist oder wenn es sich um einen anderen Namen handelt, geben Sie diesen Namen im Registrierungswert DB2ROUTE an, bevor Sie versuchen, eine Verbindung zur Host-Datenbank herzustellen.
  - Wenn das von Ihnen bevorzugte Übertragungsprotokoll nicht im Parameter *dft\_client\_comm* angegeben ist oder es sich um ein anderes Protokoll handelt, geben Sie das Übertragungsprotokoll für den Client im Registrierungswert DB2CLIENTCOMM an. Es folgen **einige** Beispiele für UNIX:

```
db2set DB2CLIENTCOMM=tcpip
db2set DB2CLIENTCOMM=appc
db2set DB2CLIENTCOMM=tcpip,appc
db2set DB2CLIENTCOMM=appc,tcpip
```

**Einige Beispiele für OS/2 sind:**

```
db2set DB2CLIENTCOMM=ipxspx
db2set DB2CLIENTCOMM=netbios
db2set DB2CLIENTCOMM=tcpip,ipxspx,netbios
db2set DB2CLIENTCOMM=netbios,tcpip,ipxspx,appc
```

**Einige Beispiele für Windows NT und Windows 95 sind:**

```
db2set DB2CLIENTCOMM=npipe
db2set DB2CLIENTCOMM=netbios
db2set DB2CLIENTCOMM=tcpip,ipxspx,netbios
db2set DB2CLIENTCOMM=netbios,tcpip,ipxspx,appc,npipe
```

Wenn mehr als ein Übertragungsprotokoll vorhanden ist, wird das erste angegebene Übertragungsprotokoll verwendet.

- Wenn eine der Datenbanken einen DCE-Namen hat, der sich nicht in dem im Konfigurationsparameter *dir\_path\_name* oder im Registrierungswert DB2DIRPATHNAME definierten Verzeichnispfad befindet, müssen Sie die Datenbank explizit mit dem Befehl CATALOG GLOBAL DATABASE katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie in „Der Befehl CATALOG GLOBAL DATABASE“ auf Seite 460.
- Melden Sie sich bei DCE an, bevor Sie eine Verbindung mit der Zieldatenbank oder eine Verbindung zum Datenbanke Exemplar herstellen. Weitere Informationen über den Anmeldebefehl finden Sie im *OSF DCE Administration Guide*.

---

## Einschränkungen bei den Verzeichnisservices

In diesem Abschnitt werden Einrichtungen beschrieben, die nicht unterstützt werden.

- Möglicherweise werden nicht alle Datenbank-Clients unterstützt. Informationen, ob die DCE-Verzeichnisservices von Ihrem DB2-Client unterstützt werden, finden Sie im Handbuch *Einstieg*. Gegenwärtig werden DB2-Clients nur für alle UNIX-Betriebssysteme, OS/2 sowie die unterstützten Versionen des Betriebssystems Windows unterstützt.
- Ein Client kann nicht über die DCE-Verzeichnisservices eine Verbindung mit einem Server unter DB2 für OS/2 Version 1 herstellen.
- Nur die Clients der unterstützten Versionen des Betriebssystems Windows können ein beliebiges oder alle der TCP/IP-, APPC-, NetBIOS-, IPX/SPX- oder NPIPE-Protokolle verwenden. Nur OS/2-Clients können ein beliebiges

oder alle der Protokolle TCP/IP, APPC, NetBIOS und IPX/SPX verwenden. Alle unterstützten Clients unter UNIX können nur die Protokolle TCP/IP und APPC verwenden.

- Mit den Befehlen LIST DATABASE (oder NODE) DIRECTORY werden nur Einträge aus den lokalen Verzeichnissen, jedoch keine Einträge aus dem DCE-Verzeichnis angezeigt. Zum Anzeigen der Objekte in DCE kann der Befehl *cdscp show object* verwendet werden.
- Wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind, muß der Eigner des Datenbankmanagerexemplars eine Anmeldung bei DCE durchführen, bevor der Datenbankmanager (mit dem Befehl *db2start*) gestartet wird.
  - Das Datenbankmanagerexemplar ist über den Konfigurationsparameter *dir\_type* zur Unterstützung der DCE-Verzeichnisservices konfiguriert.
  - Das Objekt für die Zellenverzeichnisservices kann nur gelesen werden, indem eine explizite Anmeldung bei DCE vorgenommen wird.
  - Es muß auf das DCE-Verzeichnis zugegriffen werden, damit eines der folgenden Elemente unterstützt wird:
    - Eine durch den Konfigurationsparameter *tm\_database* angegebene Transaktionsmanagerdatenbank, die sich auf einem anderen Exemplar befindet.
    - Ein Client, der die DCE-Verzeichnisservices nicht unterstützen kann oder zur Verwendung von DCE-Verzeichnisservices nicht konfiguriert ist.

**Anmerkung:** Bei der Ausführung der Anmeldung bei DCE sollte ein Principal verwendet werden, dessen Zugriffsberechtigung eine lange Lebensdauer hat.

- Wenn ein Gateway unter DDCS Version 2.2 (oder frühere Version) verwendet wird, um einen Client, der DCE-Verzeichnisservices verwendet, mit einem DRDA-Server zu verbinden, müssen Sie den Aliasnamen für die Datenbank im lokalen Verzeichnis des Gateways katalogisieren. Dieser Aliasname für die Datenbank muß dem Aliasnamen auf dem Client entsprechen, und er muß dieselbe Datenbank darstellen.
- Beim Einsatz von Clients für unterstützte Versionen des Betriebssystems Windows wird DB2DCE.DLL verwendet. Diese Datei befindet sich im Unterverzeichnis *bin* des Unterverzeichnisses *sqlib*. Wenn der DCE-Anbieter Gradient ist, ist die Datei DB2DCE.GRD standardmäßig äquivalent zur Datei DB2DCE.DLL. Wenn der DCE-Anbieter IBM ist, muß die Datei DB2DCE.IBM nach DB2DCE.DLL kopiert werden.

---

## Anhang C. Benutzer-Exit zur Datenbankwiederherstellung

Benutzer-Exits ermöglichen Ihnen das Entwickeln eigener Benutzer-Exit-Programme zur Interaktion mit Speichereinheiten, die nicht direkt vom Betriebssystem unterstützt werden.

Unter den nachfolgend aufgeführten Themen werden der Zweck solcher Benutzer-Exit-Programme und damit zusammenhängende Überlegungen beschrieben. Außerdem werden Beispiele für Benutzer-Exit-Programme und die Fehlerbehandlung beschrieben:

- Übersicht für OS/2
- Übersicht für auf UNIX basierende Betriebssysteme
- Aufrufen eines Benutzer-Exit-Programms
- Beispiele für Benutzer-Exit-Programme
- Aufrufformat
- Hinweise zum Archivieren und Abrufen
- Hinweise zum Sichern und Wiederherstellen (nur DB2 für OS/2)
- Fehlerbehandlung.

Einige der Informationen treffen, wie in den einzelnen Abschnitten noch einmal explizit vermerkt, nur auf bestimmte Betriebssystemplattformen zu. Beispielsweise können Benutzerausgänge zum Sichern und Wiederherstellen **nicht** für auf UNIX basierende Plattformen verwendet werden.

---

### Übersicht für OS/2

Der Datenbankmanager kann wahlweise ein Benutzer-Exit-Programm zum Sichern und Wiederherstellen einer Datenbank, zum Archivieren und Abrufen von Protokolldateien oder für beides aufrufen. Das Aufrufen eines Benutzer-Exit-Programms für ein Paar von Aufgaben (Sichern und Wiederherstellen oder Archivieren und Abrufen) setzt nicht voraus, daß ein Benutzer-Exit-Programm für das andere Paar von Aufgaben verwendet wird. Wenn Sie beispielsweise Protokolle mit einem Benutzer-Exit-Programm archivieren und abrufen, müssen Sie das Sichern und Wiederherstellen von Datenbanken nicht unbedingt mit einem Benutzer-Exit-Programm vornehmen.

Der Datenbankmanager kann ein Benutzer-Exit-Programm mit einer der folgenden Aktionen aufrufen:

#### **Sichern**

Das Dienstprogramm BACKUP DATABASE ruft ein Benutzer-Exit-

Programm auf, wenn Sie 0: als Parameter für das Ziellaufwerk vom Befehlszeilenprozessor aus oder U als Datenträgertyp im API-Aufruf angeben. Zusätzliche Informationen über das Sichern von Datenbanken finden Sie in „Sichern einer Datenbank“ auf Seite 349.

### **Wiederherstellen**

Das Dienstprogramm RESTORE DATABASE ruft ein Benutzer-Exit-Programm auf, um Datenbankdateien abzurufen, die zuvor über den Aufruf eines Benutzer-Exit-Programms durch BACKUP DATABASE gespeichert wurden. Das Dienstprogramm RESTORE DATABASE ruft ein Benutzer-Exit-Programm auf, wenn Sie 0: als Parameter für das Quellenlaufwerk vom Befehlszeilenprozessor aus oder U als Datenträgertyp im API-Aufruf angeben. Zusätzliche Informationen über das Wiederherstellen von Datenbanken finden Sie in „Wiederherstellen einer Datenbank“ auf Seite 358.

### **Archivieren und Abrufen**

Die Datenbankmanagerfunktionen zum Archivieren und Abrufen rufen ein Benutzer-Exit-Programm zum Speichern und Abrufen von Protokolldateien sowie zum Verwalten der Speicherposition archivierter Protokolldateien auf, wenn der Konfigurationsparameter *userexit* der Datenbank aktiviert ist. Das Verwenden eines Benutzer-Exit-Programms zum Archivieren und Abrufen von Dateien ermöglicht die aktualisierende Wiederherstellung einer Datenbank (siehe „Aktualisierendes Wiederherstellen von Änderungen in einer Datenbank“ auf Seite 373).

**Anmerkung:** Der Konfigurationsparameter *userexit* bezieht sich nur auf das Archivieren und Abrufen von Protokolldateien.

---

## **Übersicht für auf UNIX basierende Betriebssysteme**

Der Datenbankmanager kann ein Benutzer-Exit-Programm zum Speichern und Abrufen von Protokolldateien sowie zum Verwalten der Speicherposition archivierter Protokolldateien aufrufen, wenn der Konfigurationsparameter *userexit* für die Datenbank aktiviert ist. Das Verwenden eines Benutzer-Exit-Programms zum Archivieren und Abrufen von Dateien ermöglicht die aktualisierende Wiederherstellung einer Datenbank (siehe „Aktualisierendes Wiederherstellen von Änderungen in einer Datenbank“ auf Seite 373).

---

## **Aufrufen eines Benutzer-Exit-Programms**

Wenn das Benutzer-Exit-Programm aufgerufen wird, übergibt der Datenbankmanager die Steuerung an die ausführbare Datei [db2uext2].

**Anmerkung:** Die Operationen zum Sichern und Wiederherstellen rufen zuerst die Datei [db2usrxt.cmd] auf, die dann ihrerseits die Datei [db2uext2] aufruft.

Der Datenbankmanager übergibt Parameter an dieses Programm, und nach Beendigung übergibt das Programm einen Rückkehrcode an den Datenbankmanager. Da der Datenbankmanager nur eine begrenzte Anzahl von Rückkehrcodes verarbeiten kann, sollte das Benutzer-Exit-Programm Fehlerbedingungen verarbeiten.

Innerhalb eines Exemplars des Datenbankmanagers kann nur ein einziges Benutzer-Exit-Programm aufgerufen werden. Daher muß jedes Programm Abschnitte für alle Aktionen, die es eventuell ausführen soll, enthalten: Archivieren, Abrufen, Sichern (nur OS/2) und Wiederherstellen (nur OS/2). Einer der an das Benutzer-Exit-Programm übergebenen Parameter gibt an, welche dieser Aktionen angefordert wird.

---

## Beispiele für Benutzer-Exit-Programme

Es steht eine Anzahl von Beispielprogrammen zur Verfügung, um die Verwendung der Funktion für Benutzer-Exits für eine andere Einheit oder eine andere Softwareschnittstelle zu demonstrieren. Die Version der verwendeten Software zur Einheitenunterstützung ist in den Programmlistings angegeben.

Sie können diese Programme in jeder gewünschten Weise ändern oder verwenden. Die Kommentare in diesem Beispielprogrammen enthalten technische Informationen zum Schreiben eigener Benutzer-Exit-Programme.

Unter folgenden Themen finden Sie Informationen über die Beispielprogramme für das entsprechende Betriebssystem:

- Beispiele von Benutzer-Exit-Programmen für OS/2
- Beispiele von Benutzer-Exit-Programmen für UNIX-Betriebssysteme.

### Beispiele von Benutzer-Exit-Programmen für OS/2

Die Beispiele von Benutzer-Exit-Programmen für DB2 für OS/2 befinden sich im Exemplarunterverzeichnis des Verzeichnisses \sql11ib\samples\rexx. Das letzte Benutzer-Exit-Beispielprogramm (dbuexit.CAD) bildet eine Ausnahme: es befindet sich im Exemplarunterverzeichnis des Verzeichnisses \sql11ib\samples\c. Das Beispielprogramm, daß Sie zur Implementierung auswählen, muß in den Namen der ausführbaren Datei db2uexit mit der Erweiterung .cmd oder .exe umbenannt werden. Diese umbenannte Datei muß in das Verzeichnis \sql11ib\bin gestellt werden, damit es als Benutzer-Exit-Programm verwendet werden kann.

Bei den Beispielprogrammen handelt es sich zumeist um REXX-Befehlsdateien, aber Ihr Benutzer-Exit-Programm kann auch in einer anderen

Programmiersprache geschrieben sein. Der Name der ausführbaren Datei muß `db2uexit` sein. Als Erweiterung muß `.cmd` oder `.exe` verwendet werden.

Es stehen fünf OS/2-Beispielprogramme zur Verfügung:

- **db2uexit.ex1**

Dieses Programm verwendet das Programm Sytos Premium Version 2.2, das von Seagate Software Inc. erhältlich ist, zum Speichern und Abrufen von Daten auf einer externen IBM Bandoeinheit.

**Anmerkung:** Nur Version 2.2 des Produkts Sytos Premium wird zur Zeit unterstützt. Zur Verwendung dieses Produkts ist OS/2-FixPack 26 erforderlich.

Dem Listing des Beispielprogramms können Sie erforderliche Maßnahmen wie z. B. Vordefinieren von Prozeduren entnehmen.

- **db2uexit.ex2**

Dieses Programm verwendet das Programm Filesave Plus der Mountain Corporation zum Speichern und Abrufen von Daten auf einer Mountain-Bandoeinheit.

Jeder Sicherungskopie einer Datenbank wird ein eindeutiger Datenträgerkennsatz zugeordnet, so daß mehrere Sicherungen derselben Datenbank oder verschiedene Datenbanken auf dem gleichen Band gesichert werden können. Wenn eine Datenbank wiederhergestellt wird, wählt dieses Programm die aktuellste Sicherungskopie aus. Diese Funktion kann durch Änderung der Sicherungsprotokolldatei umgangen werden.

- **db2uexit.ex3**

Dieses Programm verwendet das Programm MaynStream Plus der Maynard Corporation zum Speichern und Abrufen von Daten auf einer Maynard-Bandoeinheit.

MaynStream bietet keine Unterstützung für das Umleiten der wiederherzustellenden Datenbank auf ein anderes Laufwerk als das, auf dem die Datenbank gesichert wurde.

- **db2uexit.ex4**

Dieses Programm verwendet den OS/2-Befehl XCOPY. Als Speichereinheit kann jede von OS/2 unterstützte Einheit wie Festplatten, Diskettenlaufwerke oder Laufwerke für optische Kassetten verwendet werden. Bei diesen Einheiten kann es sich um umgeleitete LAN-Laufwerke handeln, wenn die Workstation für die Unterstützung umgeleiteter Laufwerke eingerichtet ist. XCOPY kann zum Sichern und Wiederherstellen von Datenbanken nicht verwendet werden.

- **db2uexit.CAD**

Dieses C-Programm entspricht dem TSM-Beispielprogramm (TSM - Tivoli Distributed Storage Manager) zum Archivieren und Abrufen von Daten-

bankprotokolldateien, das unter den Beispielprogrammen für auf UNIX basierende Betriebssysteme vorgestellt wird.

## Beispiele von Benutzer-Exit-Programmen für UNIX-Betriebssysteme

Der Konfigurationsparameter *userexit* weist den Datenbankmanager an, ein Benutzer-Exit-Programm zum Archivieren und Abrufen von Protokollen aufzurufen. Von IBM werden vier Beispiele für Benutzer-Exit-Programme auf UNIX-Plattformen zur Verfügung gestellt: jeweils eines für Festplatten, für Bandlaufwerke, für TSM und für Legato. Die Verwendung dieser Programme ist nicht bindend. Sie können auch eigene Benutzer-Exit-Programme erstellen. Die Beispielprogramme können Ihnen Hinweise und Vorschläge zur Erstellung eigener Benutzer-Exit-Programme geben. In den Kopfdaten der Beispielprogramme finden Sie weitere nützliche Informationen.

Bei den Beispielprogrammen handelt es sich um C-Programme, aber Ihr Benutzer-Exit-Programm kann auch in einer anderen Programmiersprache geschrieben sein. Das Benutzer-Exit-Programm muß eine ausführbare Datei sein, deren Name *db2uext2* ist.

Es sind vier Beispielprogramme für UNIX-Betriebssysteme verfügbar:

- **db2uext2.cadsm**

Dieses Programm verwendet das Dienstprogramm Tivoli Storage Manager zum Archivieren und Abrufen von Datenbankprotokolldateien.

- **db2uext2.ctape**

Dieses Programm ermöglicht das Archivieren und Abrufen der Datenbankprotokolldateien mit Banddatenträgern.

- **db2uext2.cdisk**

Dieses Programm verwendet den Kopierbefehl des Betriebssystems zum Archivieren und Wiederherstellen von Datenbankprotokolldateien mit Plattendatenträgern.

- **db2uext2.cxbsa**

Dieses Programm verwendet das Dienstprogramm Legato NetWorker Version 4.2.5 von Legato Systems Inc. zum Archivieren und Abrufen von Datenbankprotokolldateien. Dieses Programm ist nur unter AIX anwendbar.

---

## Aufrufformat

Der Datenbankmanager ruft das Benutzer-Exit-Programm wie erforderlich auf und übergibt dem Programm eine Gruppe von Parametern. Der Datentyp dieser Parameter ist Zeichenfolge oder Zeichen.

Das Aufrufformat hängt von Ihrer Betriebsumgebung ab. Näheres hierzu finden Sie unter folgenden Themen:

- Aufrufformat für OS/2

- Aufrufformat für auf UNIX basierende Betriebssysteme oder Windows NT.

## Aufrufformat für OS/2

Vom Datenbankmanager wird folgendes Format zum Aufrufen eines OS/2-Benutzer-Exit-Programms verwendet:

aktion laufwerk db\_aliasname protokollpfad protokolldatei bezugswert

- aktion** Enthält den Wert BACKUP, RESTORE, ARCHIVE oder RETRIEVE.
- laufwerk** Bei BACKUP enthält dieser Parameter das Laufwerk, auf dem die zu sichernde Datenbank gespeichert ist.
- Bei RESTORE enthält dieser Parameter das Laufwerk, auf dem die Datenbank wiederhergestellt werden soll.
- Bei ARCHIVE und RETRIEVE enthält dieser Parameter das Laufwerk, auf dem sich die Datenbank befindet.
- Das Format dieses Parameters besteht aus einem Laufwerkbuchstaben mit anschließendem Doppelpunkt (Beispiel: C:).
- db\_aliasname** Enthält den Aliasnamen der Datenbank oder, wenn für die Datenbank kein Aliasname existiert, den Datenbanknamen.
- protokollpfad** Bei BACKUP enthält dieser Parameter den vollständig qualifizierten Namen einer Antwortdatei, die eine Liste zu sichernder Dateien enthält. Jeder Dateiname in der Liste ist ein vollständig qualifizierter Name und kann Platzhalterzeichen enthalten.
- Bei RESTORE enthält dieser Parameter den vollständig qualifizierten Namen einer Antwortdatei, die eine Liste der wiederherzustellenden Dateien enthält. Jeder Dateiname in der Liste ist ein vollständig qualifizierter Name und kann Platzhalterzeichen enthalten. Der Laufwerkbuchstabe und Pfad stehen für das Quellenlaufwerk und den Quellenpfad, die beim Sichern der Datenbankdatei gültig waren. Wenn zum Beispiel C:\SQLUTIL\dbname.MH1 in der Antwortdatei enthalten ist, bedeutet dies, daß die Datei dbname.MH1 von C:\SQLUTIL aus gesichert wurde.
- Bei ARCHIVE und RETRIEVE enthält dieser Parameter das Protokollpfadverzeichnis (z. B. C:\SQL00001\SQLLOGDIR\).
- protokolldatei** Bei BACKUP enthält dieser Parameter einen Datenträgerkennsatz, der vom Dienstprogramm BACKUP DATABASE generiert wurde. Dieser Kennsatz besteht aus dem Aliasnamen der Datenbank und einer Zeitmarke.
- Bei RESTORE besteht dieser Parameter aus dem Pfadnamen des Unterverzeichnisses der Datenbank, in dem die Dateien wiederhergestellt werden sollen. Der Laufwerkbuchstabe ist

nicht Teil dieser Angabe, da er im Parameter *laufwerk* angegeben wird. Das Format ist \SQLnnnnn\.

Bei ARCHIVE und RETRIEVE enthält dieser Parameter den Protokolldateinamen (z. B. S0000001.LOG).

**bezugswert** Ein Wert, der die Verwendung mehrerer Aufrufe während einer Operation zur Sicherung oder Wiederherstellung ermöglicht. Der erste Aufruf hat den Wert des Zeichens '1', und nachfolgende Aufrufe haben den Wert des Zeichens '2'.

Das Benutzer-Exit-Programm wird bei einer Operation zur Sicherung oder Wiederherstellung mehrere Male aufgerufen. Beim ersten Aufruf werden Datenträgerkennsatzdateien (die Dateien *.MH n*) gesichert bzw. wiederhergestellt, während beim zweiten Aufruf der gesamte Satz von Datenbankdateien gesichert bzw. wiederhergestellt wird.

Bei ARCHIVE und RETRIEVE wird dieser Parameter nicht verwendet.

### Aufrufformat für auf UNIX basierende Betriebssysteme oder Windows NT

Der Datenbankmanager verwendet zum Aufrufen eines UNIX- oder Windows NT-Benutzer-Exit-Programms zum Archivieren und Abrufen von Daten das folgende Format:

```
db2uext2 -OS<bs> -RL<db2rel> -RQ<aktion>  
-DB<dbname> -NN<knotennummer> -LP<protokollpfad>  
-LN<protokollname> -AP<tsm_kennwort> -SP<startseite>  
-LS<protokollgröße>
```

**bs** Die Plattform, auf der das Exemplar ausgeführt wird: AIX, NT, Solaris, HP-UX, SCO, Linux, Dynix/ptx und SGI.

**db2rel** DB2-Release-Stand. Beispiel: SQL07010.

**aktion** Angeforderte Aktion. Die kann ARCHIVE oder RETRIEVE sein.

**dbname** Datenbankname.

**knotennummer** Nummer des lokalen Knotens (z. B. 5).

**protokollpfad** Vollständig qualifizierter Pfad zu den Protokolldateien. Der Pfad muß das anschließende Pfadtrennzeichen enthalten. Beispiele: /u/db\_name/log/pfad/ oder d:\logpfad\.

**protokollname** Der Name der Protokolldatei, die zu archivieren bzw. abzurufen ist, zum Beispiel: S0000123.LOG.

**tsm\_kennwort** TSM-Kennwort. Es wird an den Benutzer-Exit übergeben, wenn es in der Datenbankkonfiguration definiert ist.

**startseite** Protokollspeicherbereich beginnt bei dieser relativen Positionsnummer für 4-KB-Seiten der Einheit.

**protokollgröße**

Die Größe dieses Protokollspeicherbereichs in 4-KB-Seiten.

**Anmerkungen:**

1. Windows NT und UNIX unterstützen nur Benutzer-Exits für das Archivieren und Abrufen von Protokollen.
2. Die Parameter **-LS** und **-SP** werden nur verwendet, wenn zum Protokollieren eine unformatierte Einheit (Raw Device) verwendet wird. Wenn Sie ein vorhandenes Benutzer-Exit-Programm verwenden, das Dateien zum Protokollieren verwendet, müssen Sie es nicht ändern.

---

## Hinweise zum Archivieren und Abrufen

Folgende Hinweise und Informationen sind für das Aufrufen eines Benutzer-Exit-Programms zum Archivieren und Abrufen von Protokolldateien zu beachten:

- Der Parameter *userexit* der Konfigurationsdatei der Datenbank gibt an, ob der Datenbankmanager ein Benutzer-Exit-Programm zum Archivieren von Dateien oder zum Abrufen von Protokolldateien während der aktualisierenden Wiederherstellung von Datenbanken aufruft. Es erfolgt eine Anforderung zum Abrufen einer Protokolldatei, wenn das Dienstprogramm für die aktualisierende Wiederherstellung eine Protokolldatei benötigt, die nicht im Verzeichnis für den Protokollpfad zu finden ist.

**Anmerkungen:**

1. Unter Windows NT können Sie keinen REXX-Benutzer-Exit zum Archivieren von Protokollen verwenden.
- Beim Archivieren wird eine Protokolldatei an den Benutzer-Exit übergeben, wenn sie voll ist, auch wenn die Protokolldatei noch aktiv ist und für die normale Verarbeitung benötigt wird. Dadurch können Kopien der Daten so schnell wie möglich aus den flüchtigen Speichern entfernt werden. Die an den Benutzer-Exit übergebene Protokolldatei wird so lange im Verzeichnis des Protokollpfads behalten, bis sie für die normale Verarbeitung nicht mehr benötigt wird. Dann wird der Plattenspeicherplatz wiederverwendet.
  - DB2 öffnet eine Datei im Lesemodus, wenn DB2 einen Benutzer-Exit zum Archivieren einer Protokolldatei startet. Daher sollte der Benutzer-Exit die Datei nicht löschen können, wenn die Datei noch aktiv ist. DB2 schließt die Datei, wenn sie inaktiv wird. Falls der Benutzer-Exit beendet wird, wenn die Datei inaktiv ist, kann die Protokolldatei gelöscht werden. Dies geht allerdings zu Lasten der Leistung.
  - Wenn eine Protokolldatei archiviert wurde und inaktiv ist, löscht DB2 die Datei nicht, sondern benennt sie in den Namen der nächsten Protokolldatei um, wenn eine solche Datei benötigt wird. Dies führt zu einem Leistungs-

vorteil, da bei der Erstellung einer neuen Protokolldatei (statt der Umbenennung) alle Seiten neu geschrieben werden müssen, um den Platten Speicherplatz zu reservieren. Es günstiger, die erforderlichen Seiten auf der Platte wiederzuverwenden, als sie freizugeben und neu zuzuordnen.

- DB2 ruft den Benutzer-Exit zum Abrufen der Protokolldatei weder bei einer Wiederherstellung nach Systemabsturz noch nach einer ROLLBACK-Operation auf.
- Ein Benutzer-Exit-Programm garantiert nicht die aktualisierende Wiederherstellung bis zum Fehlerpunkt, sondern versucht lediglich, das Fehlerfenster kleiner zu machen. Wenn die Protokolldateien voll werden, werden sie für die Benutzer-Exit-Routine in eine Warteschlange eingereiht. Sollte bei der Platte, auf der das Protokoll gespeichert wird, ein Fehler auftreten, bevor eine Protokolldatei voll ist, gehen die Daten in der betreffenden Protokolldatei verloren. Da die Dateien für die Archivierung in eine Warteschlange gestellt werden, kann außerdem ein Fehler auf der Platte auftreten, bevor alle Dateien kopiert werden. In diesem Fall gehen alle Protokolldateien in der Warteschlange verloren.
- Die konfigurierte Größe jeder einzelnen Protokolldatei hat direkte Auswirkungen auf den Benutzer-Exit. Wenn die einzelne Protokolldatei sehr groß ist, kann eine große Menge von Daten verlorengehen, wenn ein Fehler auf der Platte auftritt. Bei einer Konfiguration mit kleinen Protokolldateien werden häufiger Daten an die Benutzer-Exit-Routine übergeben.

Wenn die Daten allerdings auf eine langsamere Einheit wie ein Band übertragen werden, ist es oft sinnvoller, größere Protokolldateien zu konfigurieren, um eine zu große Warteschlange zu vermeiden. Wenn die Warteschlange voll wird, werden Anforderungen zum Archivieren und Abrufen nicht verarbeitet. Die Verarbeitung wird erst wieder aufgenommen, wenn wieder Platz in der Warteschlange ist. Anforderungen, die nicht verarbeitet wurden, werden nicht automatisch wieder in die Warteschlange gestellt.

- Eine Anforderung zum Archivieren an das Benutzer-Exit-Programm erfolgt nur, wenn der Parameter *userexit* konfiguriert ist und eine aktive Protokolldatei voll wird. Es ist möglich, daß eine aktive Protokolldatei nicht voll ist, wenn die letzte Verbindung von der Datenbank getrennt wird, und das Benutzer-Exit-Programm auch für eine teilweise gefüllte aktive Protokolldatei aufgerufen wird.

**Anmerkung:** Zur Freigabe nicht genutzten Protokollspeichers wird die Protokolldatei abgeschnitten, bevor sie archiviert wird.

- Es sollte eine Kopie des Protokolls auf einer anderen physischen Einheit erstellt werden, so daß die offline gespeicherte Protokolldatei zur aktualisierenden Wiederherstellung verwendet werden kann, wenn auf der Einheit, auf der die Protokolldatei gespeichert ist, ein Datenträgerfehler auftritt. Bei dieser Einheit sollte es sich nicht um diejenige handeln, auf der die Daten dateien für die Datenbank gespeichert werden.

- Wenn die Datenbank geschlossen wird, bevor eine positive Antwort für eine Archivierungsanforderung von einem Benutzer-Exit-Programm empfangen wurde, sendet der Datenbankmanager in einigen Fällen beim Öffnen der Datenbank eine weitere Anforderung. Auf diese Weise kann es vorkommen, daß eine Protokolldatei mehrmals archiviert wird. Wenn Sie keine Mehrfacharchivierungen wünschen, darf das Benutzer-Exit-Programm keine nachfolgenden Anforderungen zum Archivieren der gleichen Datei zulassen.
- Wenn ein Benutzer-Exit-Programm eine Anforderung zum Archivieren einer nicht existierenden Datei (weil mehrere Anforderungen zum Archivieren ausgeführt wurden und die Datei nach der ersten erfolgreichen Archivierung gelöscht wurde) oder zum Abrufen einer nicht existierenden Datei (weil sie sich in einem anderen Verzeichnis befindet oder das Ende der Protokolle erreicht wurde) empfängt, sollte es diese Anforderung ignorieren und einen erfolgreichen Rückkehrcode übergeben.
- Ein Benutzer-Exit-Programm kann unterbrochen werden, wenn die Verbindung eines fernen Clients zum DB2-Server verloren geht. Das heißt, wenn während der Archivierung von Protokollen über einen Benutzer-Exit einer der anderen über SNA verbundenen Clients die Verbindung verliert oder ausgeschaltet wird, wird ein Signal (SIGUSR1) an den Server gesendet. Der Server leitet dieses Signal an den Benutzer-Exit weiter und verursacht eine Unterbrechung. Das Benutzer-Exit-Programm kann so geändert werden, daß es auf eine Unterbrechung prüft und anschließend die Verarbeitung fortsetzt.
- Das Benutzer-Exit-Programm sollte das Vorhandensein verschiedener gleichnamiger Protokolldateien nach einer Wiederherstellung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ermöglichen. Es sollte so konzipiert sein, daß beide Protokolldateien beibehalten werden und daß diese Protokolldateien dem korrekten Wiederherstellungspfad zugeordnet werden. (Siehe „Überlegungen zur Verwaltung von Protokolldateien“ auf Seite 394.)
- Wenn zwei oder mehr Datenbanken eine Einheit gleichzeitig verwenden und eine der Operationen eine aktualisierende Wiederherstellung beinhaltet, ist es möglich, daß eine für die aktualisierende Wiederherstellung benötigte Protokolldatei auf dem momentan im Laufwerk eingelegten Datenträger nicht existiert. Es können zwei Bedingungen eintreten:
  - Wenn das Benutzer-Exit-Programm einen Rückkehrcode null (erfolgreiche Ausführung) an den Datenbankmanager übergibt und die angeforderte Protokolldatei nicht abgerufen wurde, nimmt der Datenbankmanager an, daß die aktualisierende Wiederherstellung bis zum Ende der Protokolle ausgeführt wurde, und die aktualisierende Wiederherstellung wird gestoppt. Aber die aktualisierende Wiederherstellung ging möglicherweise nicht bis zum Ende der Protokolle.

- Wenn ein Rückkehrcode ungleich null übergeben wird, verbleibt die Datenbank im Status „aktualisierende Wiederherstellung anstehend“, und die aktualisierende Wiederherstellung muß entweder wiederaufgenommen oder beendet werden.

Damit keine der beiden Situationen auftritt, müssen Sie entweder sicherstellen, daß keine anderen Datenbanken auf dem Knoten, der das Benutzer-Exit-Programm aufruft, während der aktualisierenden Wiederherstellung geöffnet sind, oder ein Benutzer-Exit-Programm zur Behandlung dieser Situation schreiben.

### **Hinweise zum Sichern und Wiederherstellen (nur DB2 für OS/2)**

Folgende Hinweise und Informationen sind beim Schreiben eines Benutzer-Exit-Programms zu beachten, das von den Dienstprogrammen BACKUP DATABASE und RESTORE DATABASE aufgerufen wird:

- Ein Rückkehrcode ungleich null, der von einem Benutzer-Exit-Programm übergeben wird, bewirkt, daß das Dienstprogramm fehlschlägt und kein erneuter Versuch unternommen wird.
- Im Dateinamen eines vollständig qualifizierten Dateinamens muß ein Platzhalterzeichen unterstützt werden. Beispielsweise sind sowohl C:\SQL00001\\*. \* als auch C:\\*.MH\* akzeptable Suchkriterien.
- Das Benutzer-Exit-Programm muß das Format der Antwortdatei verarbeiten können. Bei diesem Format steht ein vollständig qualifizierter Dateiname in jeder Zeile, die am Ende durch ein Rücklaufzeichen (CR) und ein Zeilenvorschubzeichen (LF) abgeschlossen ist. Die Datei enthält kein Dateiendezeichen (EOF).
- Wenn mehrere Sicherungsversionen derselben Datenbank auf einen Datenträger gespeichert werden, sollte das Benutzer-Exit-Programm so konzipiert sein, daß die richtige Sicherungsversion während der Wiederherstellungsoperation ausgewählt wird. (Siehe Beispielprogramm **db2uexit.ex2** im Abschnitt „Beispiele von Benutzer-Exit-Programmen für OS/2“ auf Seite 475.)
- Zwei gleichzeitig ablaufende Sicherungsprozesse, die auf dieselbe Sicherungseinheit zugreifen, müssen serialisiert werden.
- Wenn sich ein Sicherungsabbild über mehrere Datenträger erstreckt, muß die Anforderung der verschiedenen Datenträger ebenfalls vom Benutzer-Exit-Programm oder von einer von ihm aufgerufenen Anwendung vorgenommen werden. Um diese Funktion zu unterstützen, öffnen BACKUP DATABASE und RESTORE DATABASE zum Aufrufen des Benutzer-Exit-Programms eine Vordergrundsitzung des Betriebssystems.
- Das Benutzer-Exit-Programm darf kein Unterverzeichnis innerhalb des Datenbankverzeichnisses sichern.
- Beim Wiederherstellen einer Datenbank über ein Benutzer-Exit-Programm benötigt RESTORE DATABASE die vollständige Steuerung über diese

Datenbank. Allerdings kann die Workstation über aktive Verbindungen zu anderen Datenbanken als der wiederherzustellenden Datenbank verfügen.

- Wenn eine Datenbank mit einem Benutzer-Exit-Programm gesichert oder wiederhergestellt wird und eine andere Operation auf dieselbe Bandeinheit zugreift, könnte die Operation zur Sicherung oder Wiederherstellung fehlschlagen. Die Operation zur Sicherung oder Wiederherstellung muß in diesem Fall neu gestartet werden. Um diese Situation zu vermeiden, müssen Sie dafür sorgen, daß keine anderen Datenbanken auf der Workstation, die das Benutzer-Exit-Programm zum Protokollieren aufrufen, verwendet werden, solange eine Operation zum Sichern oder Wiederherstellen läuft. Oder Sie sorgen dafür, daß das Benutzer-Exit-Programm die Operation zur Sicherung oder Wiederherstellung zu einem späteren Zeitpunkt erneut versucht, falls die Einheit nicht bereit ist.
- Während der Wiederherstellungsoperation können sich die Angaben zu Laufwerk und Pfad von den während der Sicherungsoperation gemachten Angaben unterscheiden. Wenn zum Beispiel die Datei `dbname.MH1` von `C:\SQLUTIL` gesichert wurde, können Sie sie in `d:\xxx` wiederherstellen.

---

## Fehlerbehandlung

Damit der Datenbankmanager die Rückkehrcodes vom Benutzer-Exit-Programm ordnungsgemäß verarbeiten kann, muß das Programm so geschrieben sein, daß bestimmte Rückkehrcodes zum Anzeigen bestimmter Ergebnisse ausgegeben werden.

Tabelle 19 zeigt die Rückkehrcodes, die von einem Benutzer-Exit-Programm übergeben werden können, sowie die Interpretation dieser Rückkehrcodes durch den Datenbankmanager. Wenn ein Rückkehrcode in dieser Tabelle nicht aufgeführt ist, wird der so behandelt, als hätte er den Wert 32.

*Tabelle 19. Rückkehrcodes von Benutzerausgängen und Ergebnisse*

Rückkehrcode	Ergebnis (Anm. 1)	Erläuterung
0	—	Erfolgreich beendet.
4	Anm. 2	Temporärer Ressourcenfehler trat auf.
8	Anm. 2	Bedienereingriff ist erforderlich.
12	Anm. 3	Hardwarefehler.
16	Anm. 3	Fehler bei Benutzer-Exit-Programm oder einer vom Programm verwendeten Softwarefunktion.
20	Anm. 3	Fehler bei einem oder mehreren der Parameter, die an das Benutzer-Exit-Programm übergeben wurden. Stellen Sie sicher, daß das Benutzer-Exit-Programm die übergebenen Parameter korrekt verarbeitet.

Table 19. Rückkehrcodes von Benutzerausgängen und Ergebnisse (Forts.)

Rückkehrcode	Ergebnis (Anm. 1)	Erläuterung
24	Anm. 3	Das Benutzer-Exit-Programm wurde nicht gefunden. Bei OS/2 bedeutet diese Fehlermeldung auch, daß eine Datei, die zur Durchführung einer Operation RESTORE DATABASE benötigt wurde, nicht auf den aktuellen Sicherungsdatenträgern gefunden werden konnte.
28	Anm. 3	E/A-Fehler oder Fehler des Betriebssystems.
32 (und alle anderen Werte)	Anm. 3	Das Benutzer-Exit-Programm wurde durch den Benutzer beendet.

**Anmerkungen:**

1. Nur für Archivierungs- und Abrufaktionen gültig.
2. Beim Archivieren und Abrufen bewirkt ein Rückkehrcode 4 oder 8 eine Wiederholung nach fünf Minuten. Die Anforderung eines Archivs, die dieselbe Protokolldatei betrifft, wird nach fünf Minuten wiederholt.
3. Aufrufe für Benutzer-Exit-Programme werden fünf Minuten lang zurückgestellt. Während dieser Zeit werden alle Anforderungen ignoriert, einschließlich der Protokolldateianforderung, die den Rückkehrcode verursachte.

Nach Ablauf der fünfminütigen Zurückstellung, in der keine Anforderungen verarbeitet wurden, wird die nächste Anforderung verarbeitet. Wenn bei Verarbeitung dieser Anforderung kein Fehler auftritt, dann wird die Verarbeitung neuer Anforderungen des Benutzer-Exit-Programms fortgesetzt. Wenn ein Rückkehrcode von größer als 8 während der Wiederholung generiert wird, werden Anforderungen für weitere fünf Minuten zurückgestellt. Die fünfminütigen Zurückstellungen werden solange fortgesetzt, bis das Problem behoben wurde oder die Datenbank gestoppt und erneut gestartet wurde.

Sobald alle Anwendungen die Verbindung mit der Datenbank beenden und die Datenbank anschließend erneut geöffnet wird, wird die Anforderung wiederholt, die die fehlerverursachende Protokolldatei betrifft. Wenn sie erfolgreich verarbeitet wird, werden die zusätzlichen Anforderungen verarbeitet, die während der Zurückstellung generiert wurden.

Wenn das Benutzer-Exit-Programm zum Archivieren von Protokolldateien aufgerufen wurde, befinden sich möglicherweise viele Protokolldateien auf Ihrer Platte, und die Leistung des Systems kann sich durch den zusätzlichen Aufwand zur Formatierung dieser Protokolldateien verschlechtern. Wenn die Platte voll ist, nimmt der Datenbankmanager keine weiteren Anwendungsanforderungen für Datenbankänderungen mehr entgegen.

Wenn das Benutzer-Exit-Programm zum Abrufen von Protokolldateien aufgerufen wurde, wird die aktualisierende Wiederherstellung ausgesetzt, aber nicht gestoppt, außer wenn ein Stopp im Dienstprogramm ROLL-FORWARD DATABASE angegeben wurde. Wurde kein Stopp angegeben, können Sie den Fehler beheben und die Wiederherstellung wiederaufnehmen.

4. Bei Archivierungs- und Abrufaktionen wird ein Alert für alle Rückkehrcodes außer 0, 4 und 24 ausgegeben. Der Alert enthält den Rückkehrcode vom Benutzer-Exit-Programm und eine Kopie der Eingabeparameter, die an das Benutzer-Exit-Programm übergeben wurden.

Da das Benutzer-Exit-Programm durch den Befehlsprozessor des Betriebssystems aufgerufen wird, besteht die Möglichkeit, daß Rückkehrcodes ungleich null vom Betriebssystem übergeben werden. Diese Fehlercodes werden nicht neu zugeordnet. Eine Beschreibung dieser Fehlercodes können Sie den Hilfeinformationen für die Nachrichten des Betriebssystems entnehmen.

#### **Fehlerbehandlung unter OS/2:**

Bei den Dienstprogrammen BACKUP DATABASE und RESTORE DATABASE bewirken alle von einem Benutzer-Exit-Programm übergebenen Rückkehrcodes ungleich null, daß das Dienstprogramm fehlschlägt und kein erneuter Versuch unternommen wird. Die Dienstprogramme melden einen allgemeinen SQLCODE -2029. Der Nachrichtentext für diesen SQLCODE zeigt den vom Benutzer-Exit-Programm oder vom Betriebssystem übergebenen Rückkehrcode an.

---

## Anhang D. Absetzen von Befehlen an mehrere Datenbankpartitions-Server

In einem partitionierten Datenbanksystem kann es wünschenswert sein, Befehle absetzen zu können, die auf Maschinen im Exemplar oder auf Datenbankpartitions-Servern (Knoten) ausgeführt werden. Sie haben diese Möglichkeit mit Hilfe des Befehls **rah** oder des Befehls **db2\_all**. Der Befehl **rah** ermöglicht Ihnen das Absetzen von Befehlen, die Sie auf Maschinen im Exemplar ausführen wollen. Wenn Sie die Befehle auf Datenbankpartitions-Servern im Exemplar ausführen wollen, verwenden Sie den Befehl **db2\_all**. Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über diese Befehle. Die folgenden Informationen beziehen sich ausschließlich auf ein partitioniertes Datenbanksystem.

### Anmerkungen:

1. Auf Plattformen unter UNIX kann Ihre Anmelde-Shell eine Korn-Shell oder eine beliebige andere Shell sein. Jedoch gibt es Unterschiede in der Art, wie verschiedene Shells Befehle behandeln, die Sonderzeichen enthalten.
2. Unter Windows NT müssen Sie mit einem Benutzerkonto angemeldet sein, daß zur Administratorengruppe gehört, um die Befehle **rah** oder **db2\_all** ausführen zu können.

Informationen zum Funktionsbereich eines Befehls finden Sie im Handbuch *Command Reference*. Dieses Handbuch enthält Angaben darüber, ob ein Befehl auf einem einzelnen Datenbankpartitions-Server oder auf allen ausgeführt wird. Wenn der Befehl auf einem Datenbankpartitions-Server ausgeführt wird und Sie ihn auf allen von ihnen ausführen wollen, verwenden Sie dazu den Befehl **db2\_all**. Eine Ausnahme bildet der Befehl **db2trc**, der auf allen logischen Knoten (Datenbankpartitions-Servern) auf einer Maschine ausgeführt wird. Wenn Sie den Befehl **db2trc** auf allen logischen Knoten aller Maschinen ausführen wollen, verwenden Sie dazu den Befehl **rah**.

---

### Befehle

Die Befehle können sequentiell auf einem Datenbankpartitions-Server nach dem anderen oder parallel ausgeführt werden. Wenn Sie die Befehle auf Plattformen unter UNIX parallel ausführen, können Sie wählen, ob die Ausgabe an einen Puffer gesendet werden soll, in dem sie zur späteren Anzeige gesammelt wird (Standardmodus), oder ob die Ausgabe auf der Maschine angezeigt werden soll, auf der der Befehl abgesetzt wird. Unter Windows NT wird die Ausgabe bei paralleler Ausführung der Befehle auf der Maschine angezeigt, auf der der Befehl abgesetzt wurde.

Zur Verwendung des Befehls **rah** geben Sie folgendes ein:

```
rah befehl
```

Zur Verwendung des Befehls **db2\_all** geben Sie folgendes ein:

```
db2_all befehl
```

Hilfe zur Syntax von **rah** erhalten Sie durch folgende Eingabe:

```
rah "?"
```

Als Befehl kann fast alles angegeben werden, was in eine interaktive Eingabeaufforderung eingegeben werden könnte, einschließlich, zum Beispiel, mehrerer Befehle, die nacheinander ausgeführt werden. Auf Plattformen unter UNIX werden mehrere Befehle durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt. Unter Windows NT werden mehrere Befehle durch ein Et-Zeichen (&) voneinander getrennt. Das Trennzeichen darf jedoch nicht nach dem letzten Befehl verwendet werden.

Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung des Befehls **db2\_all**, um die Datenbankkonfiguration auf allen Datenbankpartitions-Servern zu ändern, die in der Knotenkonfigurationsdatei angegeben sind. Da das Zeichen Semikolon (;) in den doppelten Anführungszeichen mit eingeschlossen ist, wird die Anforderung parallel ausgeführt:

```
db2_all ";UPDATE DB CFG FOR sample USING LOGFILSIZ=100"
```

## Befehlsbeschreibungen

Sie können die folgenden Befehle verwenden:

<b>Befehl</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>rah</b>	Führt den Befehl auf allen Maschinen aus.
<b>db2_all</b>	Führt den Befehl auf allen Datenbankpartitions-Servern aus, die Sie angeben.
<b>db2_kill</b>	Stoppt abrupt alle Prozessen, die auf mehreren Datenbankpartitions-Servern ausgeführt werden, und bereinigt alle Ressourcen auf allen Datenbankpartitions-Servern. Durch diesen Befehl wird Ihre Datenbank inkonsistent. Führen Sie diesen Befehl <i>nicht</i> aus, es sei denn, Sie erhalten vom IBM Kundendienst eine entsprechende Anweisung.
<b>db2_call_stack</b>	Auf Plattformen unter UNIX werden alle Prozesse, die auf allen Datenbankpartitions-Servern ausgeführt werden, veranlaßt, eine Ablaufverfolgungsliste für Aufrufe in das Systemprotokoll zu schreiben.

Unter Windows NT werden alle Prozesse, die auf allen Datenbankpartitions-Servern ausgeführt werden, veranlaßt, eine Ablaufverfolgungsliste für Aufrufe in die Datei `Pxxxx.nnn` zu schreiben, wobei `Pxxxx` die Prozeß-ID und `nnn` die Knotennummer ist.

Auf Plattformen unter UNIX führen diese Befehle **rah** mit bestimmten impliziten Einstellungen wie zum Beispiel folgenden aus:

- Parallele Ausführung auf allen Maschinen
- Puffern der Befehlsausgabe in `/tmp/$USER/db2_kill` bzw. `/tmp/$USER/db2_call_stack`

Unter Windows NT führen diese Befehle **rah** mit paralleler Ausführung auf allen Maschinen aus.

### Angeben des auszuführenden Befehls

Sie können den Befehl angeben:

- In der Befehlszeile als Parameter
- Als Antwort auf die Eingabeaufforderung, wenn Sie keine Parameter angeben

Die Angabe über die Eingabeaufforderung ist zu empfehlen, wenn der Befehl die folgenden Sonderzeichen enthält:

| &  
; < > ( ) { } [ ] nicht ersetztes \$

Wenn Sie den Befehl als Parameter in der Befehlszeile angeben, müssen Sie ihn in doppelte Anführungszeichen setzen, wenn er eines oder mehrere der aufgeführten Sonderzeichen enthält.

**Anmerkung:** Auf Plattformen unter UNIX wird der Befehl Ihrem Befehlsprotokoll Form hinzugefügt, ganz so als ob Sie ihn in die Eingabeaufforderung eingegeben hätten.

Alle Sonderzeichen im Befehl können normal eingegeben werden (d. h. ohne Anführungszeichen, außer dem umgekehrten Schrägstrich `\`). Wenn Sie einen umgekehrten Schrägstrich (`\`) in Ihrem Befehl benötigen, müssen Sie zwei Schrägstriche eingeben (`\\`).

**Anmerkung:** Wenn auf Plattformen unter UNIX keine Korn-Shell verwendet wird, können alle Sonderzeichen im Befehl normal eingegeben werden (d. h. ohne Anführungszeichen, außer bei den Zeichen `\` nicht ersetztes `$` und einfaches Anführungszeichen `()`). Wenn Sie eines dieser Zeichen in Ihrem Befehl benötigen, müssen Sie ihnen drei umgekehrte Schrägstriche (`\\\`) voranstellen. Wenn

Sie zum Beispiel einen umgekehrten Schrägstrich (\) in Ihrem Befehl benötigen, müssen Sie vier umgekehrte Schrägstriche (\\) eingeben.

Wenn Sie ein doppeltes Anführungszeichen (") in Ihrem Befehl benötigen, müssen Sie ihm drei umgekehrte Schrägstriche voranstellen. Beispiel: \\".

#### **Anmerkungen:**

1. Auf Plattformen unter UNIX können Sie kein einfaches Anführungszeichen (') im Befehl angeben, sofern Ihre Befehls-Shell nicht irgendeine Möglichkeit zur Eingabe eines einfachen Anführungszeichens innerhalb einer in einfache Anführungszeichen gesetzten Zeichenfolge bereitstellt.
2. Unter Windows NT können Sie kein einfaches Anführungszeichen (') im Befehl angeben, sofern Ihr Befehlsfenster nicht irgendeine Möglichkeit zur Eingabe eines einfachen Anführungszeichens innerhalb einer in einfache Anführungszeichen gesetzten Zeichenfolge bereitstellt.

### **Paralleles Ausführen von Befehlen auf Plattformen unter UNIX**

**Anmerkung:** Die Informationen dieses Abschnitts beziehen sich ausschließlich auf Plattformen, die auf UNIX basieren.

Standardmäßig wird der Befehl sequentiell auf jeder Maschine ausgeführt. Jedoch können Sie mit Hilfe von rshells im Hintergrund, für die Sie den Befehl mit bestimmten Präfixsequenzen präfigieren, angeben, daß die Befehle parallel ausgeführt werden. Wenn die rshell im Hintergrund ausgeführt wird, schreibt jeder Befehl die Ausgabe in eine Pufferdatei auf der jeweiligen fernen Maschine. Dieser Prozeß ruft die Ausgabe in zwei Teilen ab:

1. Nach Beendigung des fernen Befehls
2. Nach Beendigung der rshell, was später geschehen kann, wenn einige Prozesse andauern

Der Name der Pufferdatei ist standardmäßig /tmp/\$USER/rahout. Er kann aber durch die Umgebungsvariablen \$RAHBUFDIR/\$RAHBUFNAME definiert werden.

Wenn Sie angeben, daß die Befehle gleichzeitig ausgeführt werden sollen, schaltet diese Prozedur standardmäßig einen weiteren Befehl vor den Befehl, der an alle Hosts gesendet wird, um zu überprüfen, ob die Umgebungsvariablen \$RAHBUFDIR und \$RAHBUFNAME für die Pufferdatei verwendbar sind. Sie erstellt das Verzeichnis in \$RAHBUFDIR definierte Verzeichnis. Sie können dies unterdrücken, indem Sie eine Umgebungsvariable RAHCHECKBUF=no exportieren. Dies dient der Zeitersparnis, wenn Sie bereits wissen, daß das Verzeichnis existiert und verwendbar ist.

Bevor Sie **rah** verwenden, um einen Befehl gleichzeitig auf mehreren Maschinen auszuführen, ist folgendes sicherzustellen:

- Ein Verzeichnis `/tmp/$USER` existiert für Ihre Benutzer-ID auf jeder Maschine. Zur Erstellung eines Verzeichnisses, falls es noch nicht vorhanden ist, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
rah
")mkdir /tmp/$USER"
```

- Fügen Sie die folgende Zeile in Ihre Datei `.kshrc` (für Korn-Shell-Syntax) oder `.profile` ein, und geben Sie sie auch in Ihre aktuelle Sitzung ein:
 

```
export RAHCHECKBUF=no
```
- Stellen Sie sicher, daß jede Maschinen-ID, auf der Sie den fernen Befehl ausführen, in der zugehörigen Datei `.rhosts` einen Eintrag für die ID hat, auf der der Befehl **rah** ausgeführt wird, und daß die ID, auf der der Befehl **rah** ausgeführt wird, in der zugehörigen Datei `.rhosts` einen Eintrag für jede Maschinen-ID hat, auf der Sie den fernen Befehl ausführen.

## Überwachen des rah-Prozesses auf Plattformen unter UNIX

**Anmerkung:** Die Informationen dieses Abschnitts beziehen sich ausschließlich auf Plattformen, die auf UNIX basieren.

Während einige ferne Befehle immer noch aktiv sind oder die gepufferte Ausgabe noch gesammelt wird, überwachen von rah gestartete Prozesse die Aktivitäten zu folgenden Zwecken:

- Schreiben von Nachrichten an die Workstation, die angeben, welche Befehle nicht ausgeführt wurden
- Abrufen der gepufferten Ausgabe

Die Informationsnachrichten werden mit einem Intervall geschrieben, das durch die Umgebungsvariable `RAHWAITTIME` gesteuert wird. Im Hilfetext finden Sie Einzelheiten zu ihrer Definition. Alle Informationsnachrichten können durch Exportieren von `RAHWAITTIME=0` vollständig unterdrückt werden.

Der primäre Überwachungsprozeß ist ein Befehl, dessen Befehlsname (wie vom Befehl `ps` gezeigt) **rahwait>or** lautet. Die erste Informationsnachricht teilt Ihnen die `pid` (Prozeß-ID) dieses Prozesses mit. Alle anderen Überwachungsprozesse erscheinen als **ksh**-Befehle, die die **rah**-Prozedur (den Namen der symbolischen Verbindung) ausführen. Falls erwünscht, können Sie alle Überwachungsprozesse durch folgenden Befehl stoppen:

```
kill <pid>
```

Dabei ist `<pid>` die Prozeß-ID des primären Überwachungsprozesses. Geben Sie keine Signalnummer an. Lassen Sie den Standardwert auf 15. Dadurch werden die fernen Befehle in keiner Weise beeinflußt, sondern es wird das automatische Anzeigen der gepufferten Ausgabe verhindert. Beachten Sie, daß es während der Dauer einer einzelnen **rah**-Ausführung zwei oder mehr verschiedene Gruppen von Überwachungsprozessen geben kann, die zu verschie-

denen Zeiten aktiv sind. Wenn Sie zu einem Zeitpunkt die aktuelle Gruppe von Überwachungsprozessen stoppen, werden keine weiteren mehr gestartet.

Wenn Ihre reguläre Anmelde-Shell keine Korn-Shell (z. B. /bin/ksh) ist, können Sie **rah** verwenden, jedoch gibt es eine Reihe leicht abweichender Regeln für die Eingabe von Befehlen, die die folgenden Sonderzeichen enthalten:

```
" nicht ersetztes  
$ '
```

Weitere Informationen erhalten Sie über die Eingabe von **rah** "?". Außerdem darf in einer auf UNIX basierenden Umgebung die Anmelde-Shell auf der ID, die die **rah**-Prozedur ausführt, keine Korn-Shell sein, wenn die Anmelde-Shell auf der ID, die die fernen Befehle ausführt, keine Korn-Shell ist. (**rah** entscheidet anhand der lokalen ID, ob die Shell der fernen ID eine Korn-Shell ist.) Die Shell darf keinerlei Substitution oder spezielle Verarbeitung an einer Zeichenfolge durchführen, die in einfache Anführungszeichen gesetzt ist. Die Zeichenfolge muß in der Form belassen werden, in der sie vorliegt.

### Zusätzliche **rah**-Informationen (Run All Hosts) (nur für Solaris und AIX)

Zur Leistungsverbesserung wurde **rah** erweitert, um eine Baumstrukturlogik für große Systeme zu verwenden. Das heißt **rah** überprüft, wie viele Knoten in der Liste enthalten sind, und wenn diese Anzahl einen Schwellenwert überschreitet, erstellt **rah** eine Teilmenge von der Liste und sendet einen rekursiven Aufruf von sich an diese Knoten. An diesen Knoten wendet das rekursiv aufgerufene **rah** dieselbe Logik an, bis die Liste so klein ist, daß mit der Standardlogik (nun die Logik "leaf-of-tree") die Befehle an alle Knoten in der Liste versendet werden können. Der Schwellenwert kann mit der Umgebungsvariable RAHTREETHRESH angegeben werden, oder er nimmt standardmäßig den Wert 15 an.

Im Fall eines Systems, bei dem mehrere logische Knoten auf einen physischen Knoten kommen, sendet **db2\_all** den rekursiven Aufruf bevorzugt an bestimmte physische Knoten, die dann **rah** an die anderen logischen Knoten auf demselben physischen Knoten senden, so daß auch die Übertragungen zwischen den physischen Knoten reduziert werden. (Dies gilt nur für **db2\_all**, nicht **rah**, da **rah** immer nur an bestimmte physische Knoten sendet.)

Die Syntax und Semantik dieser **rah**-Version ist fast mit der Vorgängerversion (die im Produkt als **rah.sh\_old** geliefert wurde) identisch, mit Ausnahme einiger geringer Einschränkungen bei den Optionen:

- Der Benutzer muß **ksh** (Korn-Shell) als Shell verwenden. Wenn der Benutzer eine andere Shell verwendet, gibt **rah\_tree** eine Warnung zurück und wendet keine Baumstrukturlogik an.
- Das einfache Anführungszeichen ('), das als Präfixzeichen ein Echo des Befehls anfordert, wird nicht erkannt und ignoriert.

- Wenn die Optionen < (alle-außer-mir) und > (ersetze <> mit dem Host-Index) angegeben sind, unterscheidet sich der Host-Index von dem, was mit den Befehlen **rah/db2\_all** ohne „tree“ ersetzt worden wäre.

**Anmerkung:** Die Substitutionen () und ## sollten mit der alten Version von **rah/db2\_all** übereinstimmen.

- Es wird dringend empfohlen, daß die Einrichtung für Benutzer-IDs auf allen Knoten in der Liste identisch sein sollte. Das aktuelle Arbeitsverzeichnis, von dem der Befehl **rah\_tree** oder der Befehl **db2\_tree** abgesetzt wird, sollte auf allen Knoten vorhanden sein. Die ausführbare Datei **rah\_tree** muß sich im aktuellen \$PATH auf allen Knoten befinden (die Datei, die beim Absetzen des Befehls **rah\_tree** ausgeführt wird). Die ausführbare Datei **rahwaitfor** muß sich in diesem Pfad befinden usw. Bestimmte Umgebungsunterschiede zwischen Knoten können toleriert werden, viele jedoch nicht.
- Der Befehl, der ausgeführt werden soll, darf nicht mit den Zeichen -o, -b, -d, oder -x beginnen, da der Befehl **rah\_tree** diese als Optionen interpretiert.
- Wenn Sie eine parallele Ausführung angeben, unterscheidet sich wahrscheinlich die Reihenfolge, in der die Hosts ihre Ausgabe zurückgeben von der Reihenfolge, die von dem Befehl **rah** ohne „tree“ generiert wird, dessen Ausgabe eher in Listenform erfolgt.
- Immer wenn die Befehle **rah\_tree** oder **db2\_tree** aufgerufen werden, wird die Anzahl der Zielknoten mit einem Schwellenwert, wie unten beschrieben, verglichen. Der Schwellenwert kann mit einer Umgebungsvariable angegeben werden:

```
export RAHTREETHRESH=nn
Hierbei kann nn für eine beliebige positive ganze Zahl stehen.
```

Ansonsten wird der Standardwert 15 angenommen.

---

## Präfixsequenzen

Eine Präfixsequenz besteht aus einem oder mehreren Sonderzeichen. Eine oder mehrere Präfixsequenzen müssen unmittelbar vor den Zeichen des Befehls ohne zwischengeschaltete Leerzeichen eingegeben werden. Wenn Sie mehr als eine Sequenz angeben wollen, können Sie sie in beliebiger Reihenfolge eingeben. Zeichen innerhalb einer Mehrzeichensequenz müssen jedoch in der richtigen Reihenfolge eingegeben werden. Wenn Sie Präfixsequenzen eingeben, müssen Sie den gesamten Befehl, einschließlich der Präfixsequenzen, in doppelte Anführungszeichen setzen, wie in folgenden Beispielen gezeigt:

- Auf UNIX-Plattformen:
 

```
rah "};ps -F pid,ppid,etime,args -u $USER"
```

- Unter Windows NT:  
rah "||db2 get db cfg for sample"

Folgende Präfixsequenzen sind möglich:

### Sequenz

#### Zweck

- | Führt die Befehle nacheinander im Hintergrund aus.
- |& Führt die Befehle nacheinander im Hintergrund aus und beendet den Befehl, wenn alle fernen Befehle ausgeführt sind, auch wenn einige noch aktiv sind. Dies kann später sein, wenn zum Beispiel Kindprozesse (auf Plattformen unter UNIX) oder Hintergrundprozesse (unter Windows NT) noch aktiv sind. In diesem Fall startet der Befehl einen getrennten Hintergrundprozeß, um jede ferne Ausgabe abzurufen, die nach Beendigung des Befehls generiert wurde, und schreibt diese zurück an die Ausgangsmaschine.

**Anmerkung:** Auf Plattformen unter UNIX wird durch die Angabe von & die Leistung beeinträchtigt, da mehr **rsh**-Befehle erforderlich werden.

- || Führt die Befehle parallel im Hintergrund aus.

- ||& Führt die Befehle parallel im Hintergrund aus und beendet den Befehl, wenn alle fernen Befehle ausgeführt sind, wie oben für die Sequenz |& beschrieben.

**Anmerkung:** Auf Plattformen unter UNIX wird durch die Angabe von & die Leistung beeinträchtigt, da mehr **rsh**-Befehle erforderlich werden.

- ;  
; Hat die gleiche Funktion wie ||&. Dies ist eine kürzere alternative Form.

**Anmerkung:** Auf Plattformen unter UNIX wird durch die Angabe von ; die Leistung im Vergleich zu || herabgesetzt, da mehr **rsh**-Befehle erforderlich werden.

- ] Schaltet die Punktdatenausführung des Profils des Benutzers vor die Ausführung des Befehls.

**Anmerkung:** Nur für auf UNIX basierende Plattformen verfügbar.

- } Schaltet die Punktdatenausführung der in \$RAHENV definierten Datei (wahrscheinlich .kshrc) vor die Ausführung des Befehls.

**Anmerkung:** Nur für auf UNIX basierende Plattformen verfügbar.

- }} Schaltet die Punktdatenausführung des Profils des Benutzers gefolgt

von der Ausführung der in \$RAHENV definierten Datei (wahrscheinlich .kshrc) vor die Ausführung des Befehls.

**Anmerkung:** Nur für auf UNIX basierende Plattformen verfügbar.

) Unterdrückt die Ausführung des Benutzerprofils und der in \$RAHENV definierten Datei.

**Anmerkung:** Nur für auf UNIX basierende Plattformen verfügbar.

' Meldet den Befehlsaufruf zurück an die Maschine.

< Sendet an alle Maschinen außer dieser.

<<-*nnn*<

Sendet an alle außer Datenbankpartitions-Server *nnn* (d. h. alle Datenbankpartitions-Server in der Datei db2nodes.cfg außer dem mit der Knotennummer *nnn*. Siehe Anmerkung unten).

<<+*nnn*<

Sendet nur an Datenbankpartitions-Server *nnn* (der Datenbankpartitions-Server in der Datei db2nodes.cfg, dessen Knotennummer *nnn* ist. Siehe Anmerkung unten).

Führt den fernen Befehl im Hintergrund bei geschlossenen stdin (Standardeingabeeinheit), stdout (Standardausgabereinheit) und stderr (Standardfehlereinheit) aus. Diese Option ist nur gültig, wenn der Befehl im Hintergrund ausgeführt wird, d. h. nur in einer Präfixsequenz, die auch | oder ; enthält. Sie ermöglicht dem Befehl eine wesentlich frühere Beendigung (sobald der ferne Befehl eingeleitet wurde). Wenn Sie dieses Präfixzeichen in der **rah**-Befehlszeile angeben, setzen Sie den Befehl entweder in einfache Anführungszeichen oder setzen Sie den Befehl in doppelte Anführungszeichen und stellen dem Zeichen einen umgekehrten Schrägstrich (\) voran. Beispiel:

```
rah ';'mydaemon'
```

oder

```
rah ";\ mydaemon"
```

Bei der Ausführung als Hintergrundprozeß wartet der **rah**-Befehl nie auf die Rückgabe irgendeiner Ausgabe.

> Ersetzt die Vorkommen von <> durch den Maschinennamen.

" Ersetzt die Vorkommen von () durch den Maschinenindex und die Vorkommen von ## durch die Knotennummer.

### Anmerkungen:

1. Der Maschinenindex ist eine Nummer, die einer Maschine innerhalb des Datenbanksystems zugeordnet ist. Wenn Sie nicht mit mehreren logischen Knoten arbeiten, entspricht der Maschinenindex für eine Maschine der Knotennummer für diese Maschine in der Knotenkonfigurationsdatei. Der Maschinenindex für eine Maschine in einer Umgebung mit mehreren logischen Knoten wird ermittelt, indem mehrere Einträge für die Maschinen, die mehrere logische Knoten ausführen, nur einfach gezählt werden. Wenn zum Beispiel MACH1 zwei logische Knoten ausführt und MACH2 ebenfalls zwei logische Knoten ausführt, ist die Knotennummer für MACH3 in der Knotenkonfigurationsdatei 5. Der Maschinenindex für MACH3 wäre jedoch 3.

Unter Windows NT sollten Sie die Knotenkonfigurationsdatei unter keinen Umständen editieren. Verwenden Sie den Befehl **db2nlist**, wenn Sie den Maschinenindex abrufen wollen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch *DB2 Enterprise - Extended Edition für Windows Einstieg*.

2. Wenn " angegeben wird, werden mehrfache Vorkommen aus der Liste der Maschinen nicht eliminiert. Wenn Sie mehrfache Vorkommen ausschließen wollen, siehe „Eliminieren mehrfacher Einträge aus der Liste der Maschinen“ auf Seite 497.

Bei Verwendung der Präfixsequenzen <<-nnn< und <<+nnn< ist nnn eine ein-, zwei- oder dreistellige dezimale Partitionsnummer, die mit dem Wert *knotennummer* in der Datei *db2nodes.cfg* übereinstimmen muß.

**Anmerkung:** Präfixsequenzen werden als Teil des Befehls behandelt. Wenn Sie Präfixsequenzen angeben, müssen Sie den gesamten Befehl, einschließlich der Präfixsequenzen, in doppelte Anführungszeichen setzen.

---

## Angeben der Liste von Maschinen

Standardmäßig wird die Liste der Maschinen der Knotenkonfigurationsdatei *db2nodes.cfg* entnommen. Dies kann auf folgende Weise geändert werden:

- Angeben eines Pfadnamens zu der Datei, die die Liste der Maschinen enthält, indem die Umgebungsvariable *RAHOSTFILE* definiert (d. h. auf Plattformen unter UNIX exportiert bzw. unter Windows NT gesetzt) wird.
- Explizites Angeben der Liste als Zeichenfolge durch Leerzeichen getrennter Namen, indem die Umgebungsvariable *RAHOSTLIST* definiert (d. h. auf Plattformen unter UNIX exportiert bzw. unter Windows NT gesetzt) wird.

**Anmerkung:** Wenn beide dieser Umgebungsvariablen angegeben werden, erhält *RAHOSTLIST* den Vorrang.

**Anmerkung:** Unter Windows NT sollten Sie die Knotenkonfigurationsdatei auf *keinen* Fall manuell editieren, um keine Inkonsistenzen zu verursachen. Zum Abrufen der Liste der Maschinen im Exemplar verwenden Sie den Befehl **db2nlist**. Weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch *DB2 Enterprise - Extended Edition für Windows Einstieg*.

## Eliminieren mehrfacher Einträge aus der Liste der Maschinen

Wenn Sie mit DB2 Enterprise - Extended Edition und mehreren logischen Knoten (Datenbankpartitions-Servern) auf einer Maschine arbeiten, enthält Ihre Datei `db2nodes.cfg` mehrere Einträge für diese Maschine. In diesem Fall muß dem Befehl **rah** mitgeteilt werden, ob Sie den Befehl nur einmal auf jeder Maschine oder einmal für jeden in der Datei `db2nodes.cfg` aufgeführten logischen Knoten ausführen wollen. Verwenden Sie den Befehl **rah**, wenn Sie Maschinen angeben wollen. Verwenden Sie den Befehl **db2\_all**, wenn Sie logische Knoten angeben wollen.

**Anmerkung:** Wenn Sie auf Plattformen unter UNIX Maschinen angeben, eliminiert der Befehl **rah** die doppelten Einträge normalerweise aus der Liste der Maschinen. Jedoch gibt es folgende Ausnahme: Wenn Sie logische Knoten angeben, stellt der Befehl **db2\_all** Ihrem Befehl folgende Zuordnung voran:

```
export DB2NODE=nnn (für Korn-Shell-Syntax)
```

Dabei ist *nnn* die Knotennummer, die der entsprechenden Zeile in der Datei `db2nodes.cfg` entnommen ist, so daß der Befehl an den gewünschten Datenbankpartitions-Server weitergeleitet wird.

Bei der Angabe logischer Knoten können Sie die Liste mit Hilfe der Präfixsequenzen `<<-nnn<` und `<<+nnn<` auf alle logischen Knoten außer einem oder auf nur einen Datenbankpartitions-Server beschränken. Diese Möglichkeit kann nützlich sein, wenn Sie einen Befehl zuerst auf dem Katalogknoten ausführen wollen und nach Abschluß dieses Befehls denselben Befehl in allen anderen Datenbankpartitions-Servern eventuell parallel ausführen wollen. Normalerweise ist diese Methode für die Ausführung des Befehls **db2 restart database** erforderlich. Für diesen Fall müssen Sie die Knotennummer des Katalogknotens kennen. Informationen zu den Präfixsequenzen finden Sie in „Präfixsequenzen“ auf Seite 493.

Wenn Sie den Befehl **db2 restart database** mit Hilfe des Befehls **rah** ausführen, werden doppelte Einträge aus der Liste der Maschinen eliminiert. Wenn Sie aber das Präfix `”` angeben, werden mehrfache Einträge nicht eliminiert, da angenommen wird, daß die Verwendung des Präfixes `”` das Senden der Befehle an alle Datenbankpartitions-Server und nicht an alle Maschinen impliziert.

---

## Steuern des Befehls rah

Mit Hilfe der folgenden Umgebungsvariablen können Sie den Befehl **rah** steuern.

Tabelle 20.

Name	Bedeutung	Standardwert
\$RAHBUFDIR <b>Anmerkung:</b> Nur für auf UNIX basierende Plattformen verfügbar.	Verzeichnis für den Puffer	/tmp/\$USER
\$RAHBUFNAME <b>Anmerkung:</b> Nur für auf UNIX basierende Plattformen verfügbar.	Dateiname für den Puffer	rahout
\$RAHOSTFILE (auf UNIX basierende Plattformen); RAHOSTFILE (Windows NT)	Datei mit Liste der Hosts	db2nodes.cfg
\$RAHOSTLIST (auf UNIX basierende Plattformen); RAHOSTLIST (Windows NT)	Liste von Hosts in Form einer Zeichenfolge	extrahiert aus \$RAHOSTFILE
\$RAHCHECKBUF <b>Anmerkung:</b> Nur für auf UNIX basierende Plattformen verfügbar.	Wenn auf "no", Prüfungen übergehen	Nicht definiert
\$RAHSLEEPTIME (auf UNIX basierende Plattformen); RAHSLEEPTIME (Windows NT)	Zeit in Sekunden, die diese Prozedur auf die erste Ausgabe parallel ausgeführter Befehle wartet	86400 Sekunden für <b>db2_kill</b> , 200 Sekunden für alle anderen

Tabelle 20. (Forts.)

Name	Bedeutung	Standardwert
\$RAHWAITTIME (auf UNIX basierende Platt- formen); RAHWAITTIME (Windows NT)	<p>Unter Windows NT Intervall in Sekunden zwischen aufeinanderfolgenden Prüfungen darauf, ob ferne Jobs noch aktiv sind.</p> <p>Auf Plattformen unter UNIX das Intervall in Sekunden zwischen aufeinanderfolgenden Prüfungen darauf, ob ferne Jobs noch aktiv sind, und ob Nachrichten der Form rah: waiting for &lt;pid&gt; ... vorhanden sind.</p> <p>Bei allen Plattformen ist eine positive ganze Zahl anzugeben. Stellen Sie dem Wert eine führende Null voran, um Nachrichten zu unterdrücken. Beispiel: export RAHWAITTIME=045.</p> <p>Es ist nicht notwendig, einen niedrigen Wert anzugeben, da der Befehl <b>rah</b> bei der Feststellung von Jobbeendigungen nicht auf diese Prüfungen angewiesen ist.</p>	45 Sekunden
\$RAHENV <b>Anmerkung:</b> Nur für auf UNIX basierende Platt- formen verfügbar.	Gibt den Dateinamen an, der auszuführen ist, wenn \$RAHDOTFILES=E oder K oder PE oder B ist.	\$ENV
\$RAHUSER (auf UNIX basierende Plattformen); RAHUSER (Windows NT)	<p>Auf Plattformen unter UNIX die Benutzer-ID, unter der der ferne Befehl auszuführen ist.</p> <p>Unter Windows NT das Anmeldekonto, das dem DB2-Service für ferne Befehle (Remote Command Service) zugeordnet ist.</p>	\$USER

**Anmerkung:** Auf Plattformen unter UNIX wird der Wert von \$RAHENV von dort, wo **rah** ausgeführt wird, verwendet, nicht der Wert (falls vorhanden), der von der fernen Shell gesetzt wurde.

### \$RAHDOTFILES auf Plattformen unter UNIX

**Anmerkung:** Die Informationen dieses Abschnitts beziehen sich ausschließlich auf Plattformen, die auf UNIX basieren.

Im folgenden werden die Punktdateien (·) beschrieben, die ausgeführt werden, wenn keine Präfixsequenz angegeben wird:

- P** ·profile
- E** Datei, die in \$RAHENV definiert ist (wahrscheinlich .kshrc)
- K** Wie E
- PE** ·profile gefolgt von der Datei, die in \$RAHENV definiert ist (wahrscheinlich .kshrc)
- B** Wie PE
- N** Keine (weder noch)

**Anmerkung:** Wenn Ihre Anmelde-Shell keine Korn-Shell ist, werden alle Punktdateien, die Sie zur Ausführung angeben, in einem Korn-Shell-Prozeß ausgeführt und müssen daher der Korn-Shell-Syntax entsprechen. Wenn Ihre Anmelde-Shell beispielsweise eine C-Shell ist, dann haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre .cshrc-Umgebung zur Ausführung von Befehlen durch **rah** einzurichten. Entweder erstellen Sie ein Äquivalent der Korn-Shell-Datei INSTHOME/.profile zu Ihrer Datei .cshrc und geben in Ihrer Datei INSTHOME/.cshrc folgendes an:

```
setenv RAHDOTFILES P
```

Alternativ hierzu können Sie für die Datei .cshrc in der Korn-Shell ein Äquivalent INSTHOME/.kshrc erstellen und in der Datei INSTHOME/.cshrc folgendes angeben:

```
setenv RAHDOTFILES E
setenv RAHENV INSTHOME/.kshrc
```

Außerdem ist es wichtig, daß Ihre .cshrc die Ausgabe nicht an die Standardausgabeeinheit (stdout) leitet, wenn (wie beim Aufruf durch **rsh**) kein nicht grafikfähiges Terminal vorhanden ist. Dies können Sie sicherstellen, indem Sie alle Zeilen, die an stdout schreiben, zum Beispiel folgendermaßen einschließen:

```
if { tty -s } then echo "executed .cshrc";
endif
```

## Definieren des Standardumgebungsprofils unter Windows NT

**Anmerkung:** Die Informationen dieses Abschnitts beziehen sich ausschließlich auf Windows NT.

Zum Definieren des Standardumgebungsprofils für den Befehl **rah** wird eine Datei namens db2rah.env verwendet, die im Exemplarverzeichnis zu erstellen ist. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:

```
; Dies ist eine Kommentarzeile
DB2INSTANCE=exemplarname
DB2DBDFT=datenbank
; Dateiende
```

Sie können alle Umgebungsvariablen angeben, die Sie zur Initialisierung der Umgebung für den Befehl **rah** benötigen.

---

## Bestimmung von Fehlern mit **rah** auf Plattformen unter UNIX

**Anmerkung:** Die Informationen dieses Abschnitts beziehen sich ausschließlich auf Plattformen, die auf UNIX basieren.

Im folgenden werden Maßnahmen zur Behandlung einiger Fehler diskutiert, die bei der Ausführung von **rah** eventuell auftreten können:

1. **rah** blockiert (oder benötigt sehr lange Zeit)

Dieses Problem kann folgende Ursache haben:

- **rah** hat festgestellt, daß Ausgaben gepuffert werden müssen und RAHCHECKBUF=no nicht exportiert wurde. Daher sendet **rah** vor der Ausführung Ihres Befehls einen Befehl an alle Maschinen, um die Existenz des Pufferverzeichnisses zu überprüfen und es zu erstellen, falls es nicht bereits existiert.
- Eine oder mehrere der Maschinen, an die Sie Ihren Befehl senden, reagiert nicht. Der Befehl **rsh** wird schließlich sein Zeitlimit überschreiten. Das Zeitlimit ist in der Regel jedoch recht lang (in der Regel ungefähr 60 Sekunden).

2. Sie haben Nachrichten wie die folgenden empfangen:

- Anmeldung nicht korrekt (Login incorrect)
- Berechtigung verweigert (Permission denied)

Entweder ist auf einer der Maschinen die ID, auf der **rah** ausgeführt wird, nicht korrekt in der zugehörigen Datei `·hosts` definiert oder auf der ID, auf der **rah** ausgeführt wird, ist eine der Maschinen nicht korrekt in der Datei `·rhosts` definiert.

3. Obwohl bei der parallelen Ausführung von Befehlen mit rshell-Hintergrundprozessen die Befehle ausgeführt werden und in der erwarteten abgelaufenen Zeit auf den Hosts abgeschlossen werden, braucht **rah** eine lange Zeit, um dies zu erkennen und die Shell-Eingabeaufforderung anzuzeigen.

Auf der ID, auf der **rah** ausgeführt wird, ist eine der Maschinen nicht korrekt in der zugehörigen Datei `·rhosts` definiert.

4. **rah** läuft bei Ausführung über die Shell-Befehlszeile einwandfrei. Aber wenn **rah** fern mit Hilfe von rsh, zum Beispiel mit folgendem Befehl ausgeführt wird:

```
rsh somewhere -l $USER db2_kill
```

wird **rah** niemals beendet.

Dies ist normal. **rah** startet Überwachungsprozesse im Hintergrund, die auch nach der Beendigung weiterhin aktiv sind. Diese Prozesse bleiben in der Regel bestehen, bis alle Prozesse, die zu dem Befehl gehören, den Sie ausgeführt haben, ihrerseits beendet sind. Im Fall von **db2\_kill** bedeutet dies, daß sie bis zur Beendigung aller Datenbankmanager bestehenbleiben. Sie können die Überwachungsprozesse beenden, indem Sie den Prozeß auffinden, dessen Befehl **rahwait>or** ist, und den Befehl `kill <prozeß_id>` ausführen. Geben Sie keine Signalnummer an. Verwenden Sie statt dessen den Standardwert (15).

5. Die Ausgabe von **rah** wird nicht korrekt angezeigt, oder **rah** meldet fälschlicherweise, daß \$RAHBUFNAME nicht existiert, wenn mehrere Befehle von **rah** unter derselben Benutzer-ID \$RAHUSER abgesetzt wurden.

Dies kann eintreten, weil mehrere gleichzeitig ablaufende Ausführungen von **rah** versuchen, dieselbe Pufferdatei (z. B. \$RAHBUFDIR/\$RAHBUFNAME) zu verwenden. Zur Vermeidung dieses Problems verwenden Sie für jeden gleichzeitig ablaufenden Befehl **rah** einen unterschiedlichen Namen für \$RAHBUFNAME. Im folgenden ist ein ksh-Beispiel aufgeführt:

```
export RAHBUFNAME=rahout
rah "$befehl_1" &
export RAHBUFNAME=rah2out
rah "$befehl_2" &
```

Alternativ hierzu können Sie eine Methode verwenden, mit der die Shell automatisch einen eindeutigen Namen auswählt. Beispiel:

```
RAHBUFNAME=rahout.$$ db2_a11 "....."
```

Unabhängig von der verwendeten Methode müssen Sie sicherstellen, daß die Pufferdateien zu einem bestimmten Zeitpunkt bereinigt werden, wenn der Plattenspeicherplatz begrenzt ist. **rah** löscht keine Pufferdatei am Ende der Ausführung. Eine vorhandene Pufferdatei wird jedoch beim nächsten Mal gelöscht und wiederverwendet, wenn Sie dieselbe Pufferdatei erneut angeben.

6. Sie haben folgendes eingegeben:

```
rah '"print from ()'
```

Daraufhin haben Sie die folgende Nachricht empfangen:

```
ksh: syntax error at line 1 : (' unexpected
(ksh: Syntaxfehler in Zeile 1 : (' unerwartet)
```

Voraussetzungen für die Ersetzung von () und ## sind:

- Es ist **db2\_all** und nicht **rah** zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, daß eine RAHOSTFILE-Datei verwendet wird. Dies geschieht entweder durch Exportieren der Umgebungsvariablen RAHOSTFILE oder durch die sich standardmäßig ergebene Verwendung der Datei /sql11ib/db2nodes.cfg. Ohne diese Vorbedingungen läßt **rah** die Zeichenfolgen () und ## unverändert. Sie empfangen einen Fehler, weil der Befehl **print from ()** ungültig ist.

Zur Verbesserung der Leistung bei der parallelen Ausführung der Befehle sollten Sie | anstelle von |& und || anstelle von ||& oder ; verwenden, es sei denn, die von & bereitgestellte Funktion wird unbedingt benötigt. Durch die Angabe von & werden mehr **rsh**-Befehle erforderlich und daher die Leistung herabgesetzt.



---

## Anhang E. Arbeitsweise von DB2 für Windows NT mit der Windows NT-Sicherheit

Bei der Installation ermöglicht Windows NT die Erstellung zweier Benutzer-namen für Administratoren:

- Der eine heißt „Administrator“.
- Der andere ist ein Name Ihrer Wahl. Er muß über die Administratorberechtigung verfügen und den DB2-Namenskonventionen entsprechen. Weitere Informationen zu den DB2-Namenskonventionen finden Sie in „Anhang A. Namenskonventionen“ auf Seite 437.

Der Benutzer kann sich an der lokalen Maschine anmelden, oder er kann sich, wenn die Maschine in einer Windows NT-Domäne installiert ist, an der Domäne anmelden. DB2 für Windows NT unterstützt beide Möglichkeiten. Zur Identifikationsüberprüfung des Benutzers prüft DB2 zuerst die lokale Maschine, dann die Domänensteuereinheit für die aktuelle Domäne und schließlich alle der Domänensteuereinheit bekannten akzeptierten Domänen ("Trusted Domains").

Um dies zu verdeutlichen, nehmen Sie an, daß das DB2-Exemplar die Identifikationsüberprüfung auf dem Server voraussetzt. Die Konfiguration sieht folgendermaßen aus:




Abbildung 25. Authentifizierung in Windows NT-Domänen

Jede Maschine verfügt über eine SAM-Sicherheitsdatenbank (Security Access Management), sofern eine Client-Maschine nicht unter Windows 95 betrieben wird. Windows 95-Maschinen haben keine SAM-Datenbank. DC1 ist die Domänensteuereinheit (Domain Controller), in der die Client-Maschine Ivan und Servr, der Server mit DB2 für Windows NT, registriert sind. TDC2 ist für DC1 eine akzeptierte ("Trusted") Domäne, und die Client-Maschine Abdul ist ein Teil der Domäne von TDC2.

### Ein Beispielszenario mit Identifikationsüberprüfung auf dem Server:

1. Abdul meldet sich an der Domäne TDC2 an (d. h. dieser Client ist in der SAM-Datenbank von TDC2 registriert).
2. Abdul stellt dann die Verbindung zu einer DB2-Datenbank her, die laut Katalog auf SRV3 gespeichert ist:  

```
db2 connect to remotedb user Abdul using fredpw
```
3. SRV3 stellt fest, wo Abdul bekannt ist. Die API, die zum Abrufen dieser Informationen eingesetzt wird, durchsucht zunächst die lokale Maschine (SRV3) und anschließend die Domänensteuereinheit (DC1), bevor sie mit anderen akzeptierten Domänen fortfährt. Der Benutzername Abdul wird auf TDC2 gefunden. Diese Suchreihenfolge setzt einen einzigen Namensbereich für Benutzer und Gruppen voraus.
4. SRV3 unternimmt dann folgende Schritte:

- a. Er überprüft den Benutzernamen und das Kennwort mit Hilfe von TDC2.
- b. Er ermittelt, ob Abdul ein Administrator ist, indem er TDC2 befragt.
- c. Er zählt alle Gruppen von Abdul auf, indem er TDC2 befragt.

---

### Ein Beispielszenario mit Identifikationsüberprüfung auf dem Client und einer Windows NT-Client-Maschine:

1. Dale, der Administrator, meldet sich an SRV3 an und ändert die Identifikationsüberprüfungsart für das Datenbankexemplar in Client:

```
db2stop myinst
db2 update dbm cfg using authentication client
db2start myinst
```
2. Ivan meldet sich von der Windows NT-Client-Maschine aus an der Domäne DC1 an (d. h., er ist in der SAM-Datenbank von DC1 registriert).
3. Ivan stellt dann die Verbindung zu einer DB2-Datenbank her, die laut Katalog auf SRV3 gespeichert ist:

```
DB2 CONNECT to remotedb user Ivan using johnpw
```
4. Ivans Maschine überprüft den Benutzernamen und das Kennwort. Die API, die zum Abrufen dieser Informationen eingesetzt wird, durchsucht zunächst die lokale Maschine (Ivan) und anschließend die Domänensteuer Einheit (DC1), bevor sie mit anderen akzeptierten Domänen fortfährt. Der Benutzername Ivan wird auf DC1 gefunden.
5. Ivans Maschine überprüft dann den Benutzernamen und das Kennwort mit Hilfe von DC1.
6. SRV3 unternimmt dann folgende Schritte:
  - a. Er stellt fest, wo Ivan registriert ist.
  - b. Er ermittelt, ob Ivan ein Administrator ist, indem er DC1 befragt.
  - c. Er zählt alle Gruppen von Ivan auf, indem er DC1 befragt.

**Anmerkung:** Stellen Sie sicher, daß der DB2-Sicherheitsdienst gestartet wurde, bevor Sie versuchen, eine Verbindung zur DB2-Datenbank herzustellen. Der Sicherheitsdienst wird von DB2 installiert und für die Ausführung als Windows NT-Dienst konfiguriert. Er wird jedoch nicht automatisch gestartet. Geben Sie den Befehl NET START DB2NTSECSEVER ein, um den DB2-Sicherheitsdienst zu starten.

---

### Ein Beispielszenario mit Identifikationsüberprüfung auf dem Client und einer Windows 95-Client-Maschine:

1. Dale, der Administrator, meldet sich an SRV3 an und ändert die Identifikationsüberprüfungsart für das Datenbankexemplar in Client:

```
db2stop myinst
db2 update dbm cfg using authentication client
db2start myinst
```

2. Ivan meldet sich von einer Windows 95-Client-Maschine aus an der Domäne DC1 an (d. h., er ist in der SAM-Datenbank von DC1 registriert).
3. Ivan stellt dann die Verbindung zu einer DB2-Datenbank her, die laut Katalog auf SRV3 gespeichert ist:

```
db2 connect to remotedb user Ivan using johnpw
```
4. Ivans Windows 95-Maschine kann den Benutzernamen und das Kennwort nicht überprüfen. Der Benutzername und das Kennwort werden daher als gültig angenommen.
5. SRV3 unternimmt dann folgende Schritte:
  - a. Er stellt fest, wo Ivan registriert ist.
  - b. Er ermittelt, ob Ivan ein Administrator ist, indem er DC1 befragt.
  - c. Er zählt alle Gruppen von Ivan auf, indem er DC1 befragt.

**Anmerkung:** Da ein Windows 95-Client einen verwendeten Benutzernamen und das Kennwort nicht überprüfen kann, ist eine Identifikationsüberprüfung auf dem Client unter Windows 95 nicht sicher. Wenn die Windows 95-Maschine Zugriff auf einen Windows NT-Sicherheitsanbieter hat, kann ein gewisses Maß an Sicherheit erreicht werden, indem das Windows 95-System für überprüfte Durchlaßanmeldungen konfiguriert wird. Einzelheiten zur Konfiguration eines Windows 95-System in dieser Weise finden Sie in der Microsoft-Dokumentation zu Windows 95.

DB2 unterstützt auch globale Gruppen. Zur Verwendung globaler Gruppen müssen Sie globale Gruppen innerhalb einer lokalen Gruppe hinzufügen, die sich auf dem Sicherheits-Server befindet. Wenn DB2 alle Gruppen aufzählt, deren Mitglied eine Person ist, führt DB2 indirekt auch die lokalen Gruppen auf, deren Mitglied der Benutzer ist (dadurch, daß er in einer globalen Gruppe ist, die selbst wiederum zu einer oder mehreren lokalen Gruppen gehört).

---

## Verwenden einer Sicherungs-Domänensteuereinheit mit DB2

Wenn der von Ihnen für DB2 verwendete Server auch als Sicherungs-Domänensteuereinheit fungiert, können Sie die DB2-Leistung erhöhen und den Datenverkehr auf dem Netzwerk verringern, wenn Sie DB2 so konfigurieren, daß DB2 die Sicherungs-Domänensteuereinheit verwendet.

Die Sicherungs-Domänensteuereinheit wird für DB2 mit Hilfe des Registrierungswerts *db2dmnbckctlr* definiert.

Wenn Sie den Namen der Domäne kennen, für die der DB2-Server die Sicherungs-Domänensteuereinheit ist, geben sie folgendes an:

```
db2dmnbckctlr=DOMÄNENNAME
```

Dabei muß *DOMÄNENNAME* in Großbuchstaben angegeben werden.

Wenn DB2 die Domäne bestimmen soll, für die die lokale Maschine eine Sicherungs-Domänensteuereinheit ist, geben Sie folgendes an:

```
DB2DMNBCKCTLR=?
```

**Anmerkung:** DB2 verwendet eine vorhandene Sicherungs-Domänensteuereinheit nicht standardmäßig, weil die Synchronisierung einer Sicherungs-Domänensteuereinheit mit der primären Domänensteuereinheit verloren gehen und so eine Sicherheitsbeeinträchtigung verursachen könnte. Domänensteuereinheiten können ihre Synchronisierung verlieren, wenn die Sicherheitsdatenbank der primären Domänensteuereinheit aktualisiert wird, aber die Änderungen nicht an eine Sicherungs-Domänensteuereinheit weitergegeben werden. Dies kann eintreten, wenn es Netzlatenzzeiten gibt oder wenn der Browser-Dienst des Computers nicht läuft.

---

## Benutzerauthentifizierung mit DB2 für Windows NT

Die Benutzerauthentifizierung kann für Windows NT-Benutzer aufgrund der Art und Weise, in der das Betriebssystem die Authentifizierung durchführt, problematisch sein. Im vorliegenden Abschnitt werden einige Faktoren erläutert, die für die Benutzerauthentifizierung unter DB2 für Windows NT relevant sind:

- „Einschränkungen bei Benutzername und Gruppenname“
- „Sicherheitsservice von DB2 für Windows NT“ auf Seite 510
- „Installieren von DB2 auf einem Sicherungsdomänen-Controller“ auf Seite 510
- „Authentifizierung mit Gruppen und Domänensicherheit“ auf Seite 511

### Einschränkungen bei Benutzername und Gruppenname

Im folgenden sind die für die Umgebung geltenden Einschränkungen aufgeführt:

- Die Länge von Benutzernamen ist unter DB2 auf maximal 30 Zeichen beschränkt. Für Gruppennamen sind maximal 8 Zeichen zulässig.
- Bei unter Windows NT verwendeten Benutzernamen muß die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden, jedoch bei den zugehörigen Kennwörtern.

- Benutzernamen und Gruppennamen können aus einer Kombination von Groß- und Kleinbuchstaben eingegeben werden. Allerdings werden sie für die Verwendung in DB2 normalerweise in Großbuchstaben umgesetzt. Wenn Sie z. B. eine Verbindung zu einer Datenbank herstellen und die Tabelle schema1.table1 erstellen, wird diese Tabelle unter dem Namen SCHEMA1.TABLE1 in der Datenbank gespeichert. (Wenn Sie Objektnamen in Kleinbuchstaben verwenden wollen, müssen Sie über den Befehlszeilenprozessor entsprechende Befehle absetzen. Hierbei müssen die Objektnamen in Anführungszeichen eingeschlossen werden. Alternativ können Sie auch ODBC-Front-End-Tools anderer Hersteller verwenden.)

### **Sicherheitsservice von DB2 für Windows NT**

Unter DB2 Universal Database wurde die Funktion zum Authentifizieren von Benutzernamen und Kennwörtern in den DB2-System-Controller integriert. Der Sicherheitsservice wird nur für die Verbindung eines Clients zu einem Server benötigt, für den die Authentifizierungsart CLIENT konfiguriert wurde.

### **Installieren von DB2 auf einem Sicherungsdomänen-Controller**

In einer Windows NT-Umgebung kann ein Benutzer entweder auf einem Primär- oder einem Sicherungs-Controller authentifiziert werden. Diese Funktion ist in umfangreichen, verteilten LANs mit einem zentralen Primärdomänen-Controller und einem oder mehreren Sicherungsdomänen-Controllern (BDC = Backup Domain Controller) an allen Standorten sehr wichtig. Die Benutzer können dann auf dem Sicherungsdomänen-Controller ihres Standortes authentifiziert werden. Auf diese Weise ist es nicht erforderlich, einen Aufruf zur Authentifizierung an den Primärdomänen-Controller (PDC) abzusetzen.

Der Vorteil von Sicherungsdomänen-Controllern liegt in diesem Fall in der schnelleren Authentifizierung der Benutzer und der geringeren Auslastung des LANs im Vergleich zu einer Konfiguration ohne Sicherungsdomänen-Controller (BDC).

Unter folgenden Bedingungen ist eine BDC-Authentifizierung möglich:

- Der DB2 für Windows NT-Server wurde auf dem Sicherungsdomänen-Controller installiert.
- Die Variable DB2DMNBCKCTRL der Profilregistrierdatenbank wurde auf einen geeigneten Wert gesetzt.

Wurde die Variable DB2DMNBCKCTRL der Profilregistrierdatenbank nicht gesetzt oder wurde ein Nullwert angegeben, führt DB2 für Windows NT die Authentifizierung auf dem Primärdomänen-Controller aus.

Die einzigen gültigen, deklarierten Einstellungen für DB2DMNBCKCTRL sind „?“ oder ein Domänenname.

Wenn für die Variable DB2DMNBCKCTRL der Profilregistrierdatenbank ein Fragezeichen (DB2DMNBCKCTRL=?) angegeben wurde, führt DB2 für Windows NT die Authentifizierung unter folgenden Bedingungen auf dem Sicherungsdomänen-Controller aus:

- Der Registrierungswert cachedPrimaryDomain ist auf den Namen der Domäne gesetzt, zu der diese Maschine gehört. (Sie finden diese Einstellung unter **HKEY\_LOCAL\_MACHINE—> Software—> Microsoft—> Windows NT—> Current Version—> WinLogon.**)
- Der Server-Manager zeigt an, daß der Sicherungsdomänen-Controller aktiv und verfügbar ist. (D. h., das Symbol für diese Maschine wird nicht abgeblendet dargestellt.)
- Die Registrierdatenbank für den DB2 Windows NT-Server zeigt an, daß das System ein Sicherungsdomänen-Controller in einer angegebenen Domäne ist.

Unter normalen Bedingungen kann die Einstellung DB2DMNBCKCTRL=? verwendet werden, dies ist jedoch nicht in allen Umgebungen der Fall. Die über die in der Domäne verfügbaren Server bereitgestellten Informationen sind dynamisch und der Computer-Browser muß aktiv sein, um diese Informationen korrekt und auf dem neuesten Stand zu halten. Auf umfangreichen LANs wird der Computer-Browser möglicherweise nicht ausgeführt, so daß die Server-Manager-Informationen eventuell nicht aktuell sind. In diesem Fall gibt es ein zweites Verfahren, mit dem DB2 für Windows NT angewiesen werden kann, die Authentifizierung auf dem Sicherungsdomänen-Controller auszuführen: Setzen Sie DB2DMNBCKCTRL=xxx, wobei xxx für den Windows NT-Domänennamen des DB2-Servers steht. Mit dieser Einstellung wird die Authentifizierung auf dem Sicherungsdomänen-Controller auf der Basis der folgenden Bedingungen ausgeführt:

- Der Registrierungswert cachedPrimaryDomain ist auf den Namen der Domäne gesetzt, zu der diese Maschine gehört. (Sie finden diese Einstellung unter **HKEY\_LOCAL\_MACHINE—> Software—> Microsoft—> Windows NT—> Current Version—> WinLogon.**)
- Die Maschine ist als Sicherungsdomänen-Controller für die angegebene Domäne konfiguriert. (Wenn die Maschine als Sicherungsdomänen-Controller für eine andere Domäne konfiguriert ist, wird durch diese Einstellung ein Fehler erzeugt.)

### **Authentifizierung mit Gruppen und Domänensicherheit**

DB2 für Windows NT unterstützt die folgenden Gruppenarten:

- Lokale Gruppen
- Globale Gruppen
- Globale Gruppen als Member einer lokalen Gruppe

DB2 für Windows NT spezifiziert die lokalen und globalen Gruppen, zu denen der Benutzer gehört, und verwendet hierzu die Sicherheitsdatenbank,

in der der Benutzer lokalisiert wurde. DB2 Universal Database stellt eine Überschreibungsfunktion zur Verfügung, durch den die Ausführung der Gruppenspezifizierung auf dem lokalen Windows NT-Server erzwungen wird, auf dem DB2 installiert ist. Hierbei spielt es keine Rolle, wo der Benutzereintrag lokalisiert wurde. Diese Überschreibung kann mit den folgenden Befehlen veranlaßt werden:

- Für globale Einstellungen:  
`db2set -g DB2_GROUP_LOOKUP=local`
- Für Exempleinstellungen:  
`db2set -i DB2_GROUP_LOOKUP=local`

Geben Sie folgendes ein, um alle definierten DB2-Profilvariablen anzuzeigen:

```
db2set -all
```

Um unter DB2 für Windows NT mit der Funktion für die Domänensicherheit arbeiten zu können, müssen Sie einer lokalen Gruppe die entsprechenden Berechtigungen und Zugriffsrechte erteilen. Benutzernamen innerhalb der lokalen und globalen Gruppen MÜSSEN in derselben Domäne definiert sein wie die lokale oder globale Gruppe, damit eine korrekte Authentifizierung gewährleistet ist.

Wenn die Variable `DB2_GRP_LOOKUP` der Profilregistrierdatenbank auf den Wert 'local' gesetzt ist, versucht DB2 den Benutzer nur auf der lokalen Maschine zu finden. Wird der Benutzer auf der lokalen Maschine nicht gefunden oder ist er nicht als Mitglied einer lokalen oder globalen Gruppe definiert, schlägt die Authentifizierung fehl. DB2 versucht **nicht**, den Benutzer auf einer anderen Maschine in der Domäne oder auf den verfügbaren Domänen-Controllern zu finden.

Wenn die Variable `DB2_GRP_LOOKUP` der Profilregistrierdatenbank nicht gesetzt wurde, gilt folgendes:

1. DB2 versucht als erstes, den Benutzer auf der selben Maschine zu finden.
2. Wurde der Benutzername lokal definiert, wird auch die Authentifizierung lokal ausgeführt.
3. Wurde der Benutzer auf dem lokalen System nicht gefunden, versucht DB2, den Benutzernamen in der zugehörigen Domäne und anschließend in den gesicherten Domänen zu lokalisieren.

Die folgenden Beispiele erläutern, wie DB2 für Windows NT die Domänensicherheit unterstützen kann. In diesem ersten Beispiel funktioniert die Verbindung problemlos, weil der Benutzername und die lokale Gruppe sich in derselben Domäne befinden. Im zweiten Beispiel schlägt die Verbindung fehl, weil der Benutzername und die lokale oder globale Gruppe sich in unterschiedlichen Domänen befinden.

**Beispiel für eine erfolgreiche Verbindung:** Die Verbindung im folgenden Szenario funktioniert, weil der Benutzername und die lokale oder globale Gruppe sich in derselben Domäne befinden.

Beachten Sie hierbei, daß der Benutzername und die lokale oder globale Gruppe nicht in der Domäne definiert sein müssen, in der der Datenbank-Server ausgeführt wird. Sie müssen sich jedoch in derselben Domäne befinden.

*Tabelle 21. Erfolgreiche Verbindung mit einem Domänen-Controller*

Domain1	Domain2
Zu Domain2 besteht eine gesicherte Beziehung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zu Domain1 besteht eine gesicherte Beziehung.</li> <li>• Die lokale oder globale Gruppe grp2 wurde definiert.</li> <li>• Der Benutzername id2 wurde definiert.</li> <li>• Der Benutzername id2 gehört zu grp2.</li> </ul>
Der DB2-Server wird in dieser Domäne ausgeführt. Die folgenden DB2-Befehle werden über diese Einheit abgesetzt: <pre>REVOKE CONNECT ON db FROM public GRANT CONNECT ON db TO GROUP grp2 CONNECT TO db USER id2</pre>	
Die lokale oder globale Domäne wird durchsucht, id2 kann jedoch nicht gefunden werden. Die Funktion für die Domänensicherheit wird durchsucht.	
	Der Benutzername id2 wird in dieser Domäne gefunden. DB2 erhält zusätzliche Informationen zu diesem Benutzernamen (der zu der Gruppe grp2 gehört).
Die Verbindung funktioniert, weil der Benutzername und die lokale oder globale Gruppe sich in derselben Domäne befinden.	

**Beispiel für eine nicht erfolgreiche Verbindung:** Die Verbindung im folgenden Szenario funktioniert nicht, weil der Benutzername in einer anderen Domäne definiert ist als die lokale oder globale Gruppe.

*Tabelle 22. Nicht erfolgreiche Verbindung mit einem Domänen-Controller*

Domain1	Domain2
Zu Domain2 besteht eine gesicherte Beziehung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zu Domain1 besteht eine gesicherte Beziehung.</li> <li>• Die lokale oder globale Gruppe grp2 wurde definiert.</li> </ul>

Tabelle 22. Nicht erfolgreiche Verbindung mit einem Domänen-Controller (Forts.)

Domain1	Domain2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die globale Gruppe grp1 wurde definiert.</li> <li>• Der Benutzername id1 wurde definiert.</li> <li>• Der Benutzername id1 gehört zu grp1.</li> </ul>	
	Domäne 1\grp1 gehört zu grp2.
<p>Der DB2-Server wird in dieser Domäne ausgeführt. Die folgenden DB2-Befehle werden über diese Einheit abgesetzt:</p> <pre>REVOKE CONNECT ON db FROM public GRANT CONNECT ON db TO GROUP grp2 CONNECT TO db USER id2</pre>	
<p>Die lokale oder globale Gruppe wurde durchsucht und id1 wurde gefunden. DB2 erhält Informationen für diesen Benutzernamen (der Benutzername id1 gehört zu grp1 und grp1 gehört zu Domain2\grp2).</p>	
	Die Gruppe grp2 ist in dieser Domäne definiert.
<p>Die Verbindung funktioniert nicht, weil die lokale oder globale Gruppe sich in Domain2 befindet und der aktuelle Benutzername in Domain1 definiert ist.</p> <p>Die Verbindung würde funktionieren, wenn statt dessen der folgende Befehl eingegeben würde:</p> <pre>GRANT CONNECT ON db TO GROUP grp1</pre>	

---

## Anhang F. Arbeiten mit dem Windows NT-Systemmonitor

Für Benutzer von DB2 für Windows NT gibt es zwei Möglichkeiten zur Leistungsüberwachung:

- **DB2 Performance Monitor**

Der DB2 Performance Monitor bietet Momentaufnahme- und Ereignisdaten nur für DB2 und DB2 Connect. (Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Druckknopf **Hilfe** in der Steuerzentrale anklicken, um die Online-Hilfefunktion **Erste Schritte** aufzurufen.)

- **Windows NT-Systemmonitor**

Mit dem Windows NT-Systemmonitor können Sie die Datenbank- und Systemleistung überwachen und dabei Informationen von allen Leistungsdatenlieferanten abrufen, die im System registriert sind. Windows NT bietet auch Leistungsdaten zu allen Aspekten des Maschinenbetriebs, darunter:

- CPU-Auslastung
- Speicherauslastung
- Plattenaktivität
- Netzwerkaktivität

---

### Registrieren von DB2 beim Windows NT-Systemmonitor

Das Konfigurationsprogramm registriert DB2 automatisch beim Windows NT-Systemmonitor.

Damit die Leistungsdaten von DB2 und DB2 Connect für den Windows NT-Systemmonitor verfügbar werden, müssen Sie die DLL für die Leistungszähler (Datenquellen) von DB2 für Windows NT registrieren. Dadurch können andere Windows NT-Anwendungen mit den Win32-Leistungs-APIs Leistungsdaten abrufen.

Geben Sie zum Installieren und Registrieren der Leistungszähler-DLL von DB2 für Windows NT (DB2Perf.DLL) beim Windows NT-Systemmonitor folgenden Befehl ein:

```
db2perfi -i
```

Durch das Registrieren der DLL wird ein neuer Schlüssel in der Option **Services** der Registrierungsdatenbank erstellt. Ein Eintrag gibt den Namen der DLL an, die die Zählerunterstützung bietet. Drei weitere Einträge geben Namen von Funktionen an, die in der DLL enthalten sind. Dies sind folgende Funktionen:

- **Open**  
Wird aufgerufen, wenn die DLL zuerst vom System in einem Prozeß geladen wird.
- **Collect**  
Wird aufgerufen, um Leistungsinformationen von der DLL anzufordern.
- **Close**  
Wird aufgerufen, wenn die DLL entladen wird.

---

## Aktivieren des Fernzugriffs auf DB2-Leistungsinformationen

Wenn Ihre Workstation unter DB2 für Windows NT mit anderen Maschinen unter Windows NT vernetzt ist, können Sie die in diesem Abschnitt beschriebene Funktion verwenden.

Damit Windows NT-Leistungsobjekte von einer anderen Maschine unter DB2 für Windows NT angezeigt werden können, müssen Sie einen Administrator-Benutzernamen und ein Administrator-Kennwort in DB2 registrieren. (Der Standardbenutzername des Windows NT-Systemmonitors, **SYSTEM**, ist in DB2 ein reserviertes Wort und kann nicht verwendet werden.) Geben Sie folgenden Befehl ein, um den Namen zu registrieren:

```
db2perfr -r benutzername kennwort
```

**Anmerkung:** Der benutzername muß den Namenskonventionen entsprechen.

Die Angaben benutzername und kennwort sind in einem Schlüssel in der Registrierungsdatenbank enthalten. Der Zugriff auf diese ist nur Administratoren und dem Konto SYSTEM gestattet. Die Daten sind codiert, um Sicherheitsprobleme beim Speichern eines Administratorkennworts in der Registrierungsdatenbank zu vermeiden.

### Anmerkungen:

1. Sobald eine Kombination aus Benutzername und Kennwort in DB2 registriert wurde, melden sich selbst lokale Exemplare des Systemmonitors explizit mit diesem Benutzernamen und Kennwort an. Dies bedeutet, daß bei lokalen Sitzungen des Systemmonitors keine DB2-Leistungsdaten angezeigt werden, wenn die Anmeldung nicht mit den in DB2 registrierten Angaben übereinstimmen.
2. Die Kombination aus Benutzername und Kennwort muß gepflegt werden, damit die Werte für den Benutzernamen und das Kennwort den in der Sicherheitsdatenbank von Windows NT gespeicherten Werten entsprechen. Wenn der Benutzername oder das Kennwort in der Sicherheitsdatenbank von Windows NT geändert wird, muß auch die Kombination aus Benutzername und Kennwort für die ferne Leistungsüberwachung neu definiert werden.

3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Registrierung zurückzunehmen:

```
db2perfr -u
```

---

## Anzeigen von Leistungswerten für DB2 und DB2 Connect

Wenn Sie Leistungswerte für DB2 und DB2 Connect mit dem Systemmonitor anzeigen wollen, wählen Sie einfach die Leistungszähler, deren Werte angezeigt werden sollen, im Feld **Diagramm erweitern** aus. Dieses Fenster zeigt eine Liste von Leistungsobjekten für die Leistungsdaten an. Wählen Sie ein Objekt aus, um eine Liste der Zähler anzuzeigen, die es bereitstellt.

Eine Leistungsobjekt kann auch mehrere Exemplare haben. Beispielsweise bietet das Objekt **Logische Platte** Zähler wie „% Lesezeit“ und „Bytes gelesen/s“. Es hat auch ein Exemplar (Instanz) für jedes logische Laufwerk in der Maschine, einschließlich „C:“ und „D:“.

Windows NT bietet die folgenden Leistungsobjekte:

- **DB2-Datenbankmanager (DB2 Database Manager)**

Dieses Objekt bietet allgemeine Informationen für ein Windows NT-Exemplar. Das überwachte DB2-Exemplar wird als Objektexemplar angezeigt.

Aus praktischen und Leistungsgründen können Sie Leistungsdaten jeweils nur von einem DB2-Exemplar abrufen. Das DB2-Exemplar, das im Systemmonitor angezeigt wird, wird von der Variablen `db2instance` der Profilregistrierdatenbank im Prozeß des Systemmonitors gesteuert. Wenn mehrere DB2-Exemplare gleichzeitig ausgeführt werden und Sie von mehreren die Leistungsdaten anzeigen wollen, müssen Sie für jedes zu überwachende Exemplar eine separate Sitzung des Systemmonitors starten. Dabei muß `db2instance` auf den entsprechenden Wert für das zu überwachende DB2-Exemplar gesetzt sein.

Wenn Sie mit einem partitionierten Datenbanksystem arbeiten, können Leistungsdaten immer nur von einem Datenbankpartitions-Server (Knoten) abgerufen werden. Standardmäßig werden die Leistungsdaten für den Standardknoten (Knoten, dem der logische Anschluß 0 zugeordnet ist) angezeigt. Um die Leistungsdaten eines anderen Knotens anzuzeigen, müssen Sie eine separate Sitzung des Performance Monitor starten und für die Umgebungsvariable `DB2NODE` die Knotennummer des zu überwachenden Knotens definieren.

- **DB2-Datenbanken (DB2 Databases)**

Dieses Objekt bietet Informationen zu einer bestimmten Datenbank. Informationen sind für jede momentan aktive Datenbank verfügbar.

- **DB2-Anwendungen (DB2 Applications)**

Dieses Objekt bietet Informationen zu einer bestimmten DB2-Anwendung. Informationen sind für jede derzeit aktive DB2-Anwendung verfügbar.

- **DB2-DCS-Datenbanken (DB2 DCS Databases)**

Dieses Objekt bietet Informationen zu einer bestimmten DCS-Datenbank. Informationen sind für jede momentan aktive Datenbank verfügbar.

- **DB2-DCS-Anwendungen (DB2 DCS Applications)**

Dieses Objekt bietet Informationen zu einer bestimmten DB2-DCS-Anwendung. Informationen sind für jede derzeit aktive DB2-DCS-Anwendung verfügbar.

Welche dieser Objekte im Windows NT-Systemmonitor aufgelistet werden, hängt davon ab, was auf Ihrer Windows NT-Maschine installiert ist und welche Anwendungen aktiv sind. Wenn zum Beispiel DB2 UDB installiert ist und der Datenbankmanager gestartet wurde, wird das Objekt für den DB2-Datenbankmanager aufgeführt. Wenn auch einige DB2-Datenbanken und -Anwendungen auf dieser Maschine aktiv sind, werden auch die Objekte für DB2-Datenbanken und DB2-Anwendungen aufgelistet. Wenn Sie Ihr Windows NT-System als DB2 Connect-Gateway verwenden und einige DCS-Datenbanken und -Anwendungen aktiv sind, werden die Objekte für DB2-DCS-Datenbanken und DB2-DCS-Anwendungen aufgelistet.

---

## Zugreifen auf ferne DB2-Leistungsinformationen

Die Aktivierung des Fernzugriffs auf DB2-Leistungsinformationen wurde bereits in einem früheren Abschnitt behandelt. Wählen Sie im Fenster **Diagramm erweitern** einen anderen Computer zur Überwachung aus. Dadurch wird eine Liste aller verfügbaren Leistungsobjekte auf diesem Computer angezeigt.

Damit Sie ein DB2-Leistungsobjekt auf einem fernen Computer überwachen können, muß die Stufe des auf diesem Computer installierten DB2 UDB- oder DB2 Connect-Codes Version 6 oder neuer sein.

---

## Zurücksetzen von DB2-Leistungswerten

Wenn eine Anwendung die Überwachungs-APIs von DB2 aufruft, werden normalerweise kumulierte Werte seit dem Start des DB2-Servers zurückgegeben. Oft ist es jedoch sinnvoll, folgende Aktionen auszuführen:

- Zurücksetzen von Leistungswerten
- Ausführen eines Tests
- Erneutes Zurücksetzen der Werte
- Erneutes Ausführen des Tests

Verwenden Sie zum Zurücksetzen der Datenbankleistungswerte das Programm **db2perf**. Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
db2perf
```

Standardmäßig werden dadurch die Leistungswerte für alle aktiven DB2-Datenbanken zurückgesetzt. Sie können jedoch auch eine Liste der Datenbanken angeben, die zurückgesetzt werden sollen. Sie können auch den Parameter `-d` verwenden, um anzugeben, daß Leistungswerte für DCS-Datenbanken zurückgesetzt werden sollen. Beispiel:

```
db2perf  
db2perf dbalias1 dbalias2 ... dbaliasn
```

Wenn deren Aliasnamen `dbalias1`, `dbalias2`, ..., `dbaliasn` sind.

```
db2perf -d  
db2perf -d dbalias1 dbalias2 ... dbaliasn
```

Das erste Beispiel setzt die Leistungswerte für alle aktiven DB2-Datenbanken zurück. Das zweite Beispiel setzt die Leistungswerte für bestimmte DB2-Datenbanken zurück. Das dritte Beispiel setzt die Leistungswerte für alle aktiven DB2-DCS-Datenbanken zurück. Das letzte Beispiel setzt die Leistungswerte für bestimmte DB2-DCS-Datenbanken zurück.

Das Programm setzt die Werte für ALLE Programme zurück, die derzeit auf Datenbankleistungsdaten für das entsprechende DB2-Server-Exemplar zugreifen (d. h. das Exemplar in `db2instance` in der Sitzung, in der Sie **db2perf** ausführen).

Durch den Aufruf von **db2perf** werden auch die Werte zurückgesetzt, die bei jedem Fernzugriff auf DB2-Leistungsdaten mit dem Befehl **db2perf** angezeigt werden.

**Anmerkung:** Es gibt eine DB2-API, `sqlmrset`, mit der eine Anwendung nur die lokal angezeigten Werte für eine bestimmte Datenbank zurücksetzen kann.



---

## Anhang G. Arbeiten mit Datenbankpartitions-Servern unter Windows NT oder Windows 2000

Beim Ändern der Konfiguration in einer Windows NT- oder Windows 2000-Umgebung werden die hierbei erforderlichen Aufgaben mit speziellen Dienstprogrammen ausgeführt. In anderen Betriebssystemumgebungen werden die im Kapitel zum „Skalieren der Konfiguration durch das Hinzufügen von Prozessoren“ im Handbuch *Systemverwaltung: Optimierung* beschriebenen Methoden verwendet.

Im vorliegenden Anhang werden die folgenden Dienstprogramme vorgestellt:

- „Auflisten der Datenbankpartitions-Server eines Exemplars“
- „Hinzufügen eines Datenbankpartitions-Servers zu einem Exemplar“ auf Seite 522
- „Ändern der Konfiguration des Datenbankpartitions-Servers“ auf Seite 523
- „Entfernen eines Datenbankpartitions-Servers aus einem Exemplar“ auf Seite 525

---

### Auflisten der Datenbankpartitions-Server eines Exemplars

Unter Windows NT oder Windows 2000 können Sie mit dem Befehl **db2nlist** eine Liste der Datenbankpartitions-Server abrufen, die an einem Exemplar beteiligt sind.

Der Befehl ist wie folgt anzugeben:

```
db2nlist
```

Wenn Sie den Befehl wie angegeben verwenden, wird das aktuelle Exemplar (wie in der Umgebungsvariablen DB2INSTANCE festgelegt) als Standardexemplar verwendet. Mit dem folgenden Befehl können Sie ein bestimmtes Exemplar festlegen:

```
db2nlist /i:exempName
```

Dabei ist `exempName` der Name des gewünschten Exemplars.

Mit dem folgenden Befehl können Sie außerdem (wahlfrei) den Status jedes Partitions-Servers abfragen:

```
db2nlist /s
```

Jeder Datenbankpartitions-Server kann einen der Statuswerte `starting`, `running`, `stopping` oder `stopped` aufweisen.

---

## Hinzufügen eines Datenbankpartitions-Servers zu einem Exemplar

Unter Windows NT oder Windows 2000 können Sie mit dem Befehl **db2ncrt** einen Datenbankpartitions-Server (Knoten) zu einem Exemplar hinzufügen.

**Anmerkung:** Wenn das Exemplar bereits Datenbanken enthält, darf der Befehl **db2ncrt** nicht verwendet werden. Verwenden Sie in diesem Fall statt dessen den Befehl **db2start addnode**. Dadurch wird sichergestellt, daß die Datenbank dem neuen Datenbankpartitions-Server korrekt hinzugefügt wird. **Editieren Sie AUF KEINEN FALL** die Datei `db2nodes.cfg`! Dies kann zu Inkonsistenzen im partitionierten Datenbanksystem führen.

Der Befehl verfügt über folgende erforderliche Parameter:

```
db2ncrt /n:knotennummer  
        /u:benutzername,kennwort  
/p:logischer_anschluß
```

- /n:

Die eindeutige Knotennummer zum Identifizieren des Datenbankpartitions-Servers. Die Nummer kann aus den Werten 1 bis 999 (in aufsteigender Reihenfolge) bestehen.

- /u:

Der Name des Anmeldekontos und das Kennwort des DB2-Services.

- /p:logischer\_anschluß

Die logische Anschlußnummer, die für den Datenbankpartitions-Server verwendet wird, wenn der logische Anschluß ungleich Null (0) ist. Wird hier kein Wert angegeben, wird die logische Anschlußnummer '0' zugeordnet.

Die logische Anschlußnummer ist nur dann wahlfrei, wenn der erste Knoten auf einer Maschine erstellt wird. Beim Erstellen eines logischen Knotens müssen Sie diesen Parameter angeben und eine logische Anschlußnummer auswählen, die noch nicht benutzt wird. Es gelten verschiedene Einschränkungen:

- Auf jeder Maschine muß ein Datenbankpartitions-Server mit dem logischen Anschluß '0' definiert sein.
- Die Anschlußnummer darf den für die FCM-Kommunikation reservierten Anschlußbereich in der Servicedatei im Verzeichnis `x:\winnt\system32\drivers\etc\` nicht überschreiten. Wenn Sie z. B. einen Bereich von vier Anschlüssen für das aktuelle Exemplar reservieren, beträgt die maximal zulässige Anschlußanzahl drei (Anschlüsse 1, 2 und 3; Anschluß 0 ist dem logischen Standardknoten zugeordnet). Der Anschlußbereich wird definiert, wenn der Befehl **db2icrt** mit dem Parameter `/r:basisanschluß, endanschluß` angegeben wird.

Außerdem gibt es folgende wahlfreie Parameter:

- /g:netzwerkname  
Gibt den Netzwerknamen für den Datenbankpartitions-Server an. Wird dieser Parameter nicht angegeben, verwendet DB2 die erste IP-Adresse, die auf dem System festgestellt wird.  
Verwenden Sie diesen Parameter, wenn auf einer Maschine mehrere IP-Adressen definiert sind und wenn Sie den Datenbankpartitions-Server angeben wollen. Sie können für den Parameter *netzwerkname* den Netzwerknamen oder die IP-Adresse der gewünschten Einheit angeben.
- /h:host\_name  
Gibt an, welcher TCP/IP-Host-Name von FCM für die interne Übertragung verwendet wird, wenn der Host-Name nicht der lokale Host-Name ist. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn Sie den Datenbankpartitions-Server auf einer fernen Maschine hinzufügen wollen.
- /i:exemplarname  
Gibt den Exemplarnamen an. Der Standardwert ist das aktuelle Exemplar.
- /m:maschinename  
Der Systemname der Windows NT-Workstation, auf der sich der Knoten befindet (der Standardname ist der Systemname der lokalen Maschine).
- /o:exemplareignermaschine  
Der Systemname der Maschine, die Exemplareigner ist (der Standardname ist der Name der lokalen Maschine). Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Befehl **db2nprt** auf einer Maschine aufgerufen wird, die nicht die Exemplareignermaschine ist.

Wenn Sie z. B. (um mehrere logische Knoten auszuführen) einen neuen Datenbankpartitions-Server zum Exemplar TESTMPP auf der Exemplareignermaschine MYMACHIN hinzufügen wollen und diesen neuen Knoten als Knoten 2 mit dem logischen Anschluß 1 definieren wollen, müssen Sie folgendes eingeben:

```
db2nprt /n:2 /p:1 /u:meine_id,mein_kennwort /i:TESTMPP
/M:TEST /o:MYMACHIN
```

---

## Ändern der Konfiguration des Datenbankpartitions-Servers

Unter Windows NT oder Windows 2000 können Sie mit dem Befehl **db2nchg** folgende Operationen ausführen:

- Versetzen des Datenbankpartitions-Servers (Knoten) von einer Maschine auf eine andere.
- Ändern des TCP/IP-Host-Namens der Maschine.  
Wenn Sie mit mehreren Netzwerkadaptern arbeiten wollen, müssen Sie mit diesem Befehl die TCP/IP-Adresse für das Feld „netname“ in der Datei *db2nodes.cfg* angeben.
- Verwenden einer anderen logischen Anschlußnummer.

- Verwenden eines anderen Namens für den Datenbankpartitions-Server (Knoten).

Der Befehl verfügt über den folgenden erforderlichen Parameter:

```
db2nchg /n:knotennummer
```

Der Parameter /n: gibt die Knotennummer der Konfiguration des Datenbankpartitions-Servers an, die geändert werden soll. Dieser Parameter ist obligatorisch.

Der Befehl unterstützt die folgenden wahlfreien Parameter:

- /i:exemplarname  
Gibt das Exemplar an, in dem sich der aktuelle Datenbankpartitions-Server befindet. Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird standardmäßig das aktuelle Exemplar verwendet.
- /u:benutzername,kennwort  
Ändert den Namen des Anmeldekontos und das Kennwort für den DB2-Service. Wird dieser Parameter nicht angegeben, bleiben das Anmeldekonto und das Kennwort unverändert.
- /p:logischer\_anschluß  
Ändert den logischen Anschluß für den Datenbankpartitions-Server. Dieser Parameter muß angegeben werden, wenn Sie den Datenbankpartitions-Server auf eine andere Maschine versetzen wollen. Wird dieser Parameter nicht angegeben, bleibt die logische Anschlußnummer unverändert.
- /h:host\_name  
Ändert den TCP/IP-Host-Namen, der von FCM für die interne Kommunikation verwendet wird. Wird dieser Parameter nicht angegeben, bleibt der Host-Name unverändert.
- /m:maschinename  
Versetzt den Datenbankpartitions-Server auf eine andere Maschine. Der Datenbankpartitions-Server kann nur dann versetzt werden, wenn das Exemplar keine bereits definierten Datenbanken enthält.
- /g:netzwerkname  
Ändert den Netzwerknamen des Datenbankpartitions-Servers.  
Verwenden Sie diesen Parameter, wenn auf einer Maschine mehrere IP-Adressen definiert sind und wenn Sie eine spezifische IP-Adresse für den Datenbankpartitions-Server verwenden wollen. Sie können für den Parameter netzwerkname den Netzwerknamen oder die IP-Adresse der gewünschten Einheit angeben.

Wenn z. B. der logische Anschluß für den Knoten 2 geändert werden soll, der an dem Exemplar TESTMPP beteiligt ist, müssen Sie folgenden Befehl eingeben, um den logischen Anschluß 3 zu verwenden:

---

## Entfernen eines Datenbankpartitions-Servers aus einem Exemplar

Unter Windows NT oder Windows 2000 können Sie mit dem Befehl **db2ndrop** einen Datenbankpartitions-Server (Knoten) aus einem Exemplar löschen, in dem keine Datenbanken definiert sind. Wenn Sie einen Datenbankpartitions-Server löschen, kann seine Knotennummer für einen neuen Datenbankpartitions-Server verwendet werden.

Gehen Sie beim Löschen von Datenbankpartitions-Servern aus einem Exemplar mit besonderer Sorgfalt vor. Wenn Sie den Exemplareigner-Datenbankpartitions-Server (Knoten Null) des Exemplars entfernen, wird das Exemplar dadurch unbrauchbar. Verwenden Sie zum Löschen des Exemplars den Befehl **db2idrop**.

**Anmerkung:** Wenn das Exemplar bereits Datenbanken enthält, darf der Befehl **db2ndrop** nicht verwendet werden. Verwenden Sie statt dessen den Befehl **db2stop drop nodenum**. Dadurch wird sichergestellt, daß die Datenbank im Datenbankpartitions-Server korrekt gelöscht wird. **Editieren Sie AUF KEINEN FALL** die Datei `db2nodes.cfg`! Dies kann zu Inkonsistenzen im partitionierten Datenbanksystem führen.

Wenn Sie einen Knoten löschen wollen, dem über eine Maschine mit mehreren logischen Knoten der logische Anschluß 0 zugeordnet ist, müssen Sie alle anderen Knoten löschen, die den anderen logischen Anschlüssen zugeordnet sind, bevor Sie den Knoten mit dem logischen Anschluß 0 löschen können. Jeder Datenbankpartitions-Server muß über einen Knoten verfügen, dem der logische Anschluß 0 zugeordnet ist.

Der Befehl verfügt über folgende Parameter:

`db2ndrop /n:knotennummer`

- `/n:`

Die eindeutige Knotennummer zum Identifizieren des Datenbankpartitions-Servers. Dieser Parameter ist erforderlich. Die Nummer kann aus den Werten 0 bis 999 (in aufsteigender Reihenfolge) bestehen. Bitte beachten Sie, daß der Knoten Null (0) die Exemplareignermaschine ist.

- `/i:exemplarname`

Der Exemplarname. Dies ist ein wahlfreier Parameter. Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird standardmäßig das (mit der Variablen `DB2INSTANCE` der Profilregistrierdatenbank definierte) aktuelle Exemplar verwendet.



---

## Anhang H. Konfigurieren mehrerer logischer Knoten

Normalerweise wird DB2 Enterprise - Extended Edition so konfiguriert, daß jeder Maschine ein Datenbankpartitions-Server zugeordnet ist. Es gibt jedoch verschiedene Fälle, in denen es günstiger ist, wenn auf einer Maschine mehrere Datenbankpartitions-Server ausgeführt werden. Dies bedeutet, daß die Konfiguration eine höhere Anzahl von Knoten als Maschinen umfassen kann. In diesen Fällen werden auf der betreffenden Maschine *mehrere logische Knoten* ausgeführt, wenn diese *dasselbe* Exemplar verwenden. Andernfalls werden auf der Maschine *nicht* mehrere logische Knoten eingesetzt.

Durch die Unterstützung mehrerer logischer Knoten können drei verschiedene Konfigurationsarten ausgewählt werden:

- Eine Standardkonfiguration, bei der jede Maschine über nur einen Datenbankpartitions-Server verfügt.
- Eine Konfiguration mit mehreren logischen Knoten, bei der eine Maschine über mehrere Datenbankpartitions-Server verfügt.
- Eine Konfiguration, bei der mehrere logische Knoten auf mehreren Maschinen ausgeführt werden.

Konfigurationen mit mehreren logischen Knoten eignen sich gut, wenn mit dem System Abfragen auf einer Maschine ausgeführt werden, die auf der SMP-Architektur (SMP = Symmetric Multiprocessor) basiert. Die Möglichkeit, mehrere logische Knoten auf einer Maschine zu konfigurieren, ist auch im Falle eines Maschinenausfalls von Vorteil. Wenn eine Maschine (und damit auch der bzw. die auf dieser Maschine ausgeführte(n) Datenbankpartitions-Server) ausfallen, können Sie den/die Datenbankpartitions-Server mit dem Befehl DB2START NODENUM auf einer anderen Maschine erneut starten. Hierdurch wird die kontinuierliche Verfügbarkeit der Benutzerdaten sichergestellt.

Ein weiterer Vorteil bei mehreren logischen Knoten besteht darin, daß diese die SMP-Hardwarekonfigurationen nutzen können. Darüber hinaus lassen sich durch die kleineren Datenbankpartitionen bessere Leistungswerte beim Sichern und Zurückschreiben von Datenbankpartitionen und Tabellenbereichen sowie bei der Indexerstellung erzielen.

Sie können mehrere logische Knoten auf eine der beiden folgenden Arten konfigurieren:

- Konfigurieren der logischen Knoten (Datenbankpartitionen) in der Datei `db2nodes.cfg`. In diesem Fall können Sie alle logischen und fernen Knoten mit dem Befehl DB2START bzw. der entsprechenden API starten.

**Anmerkung:** Bei Windows NT müssen Sie zum Hinzufügen eines Knotens *db2ncrt* verwenden, wenn auf dem System keine Datenbank vorhanden ist. Sind bereits eine oder mehrere Datenbanken angelegt, sollte statt dessen der Befehl DB2START ADDNODE eingegeben werden. Unter Windows NT sollte die Datei *db2nodes.cfg* niemals manuell editiert werden.

- Neustarten eines logischen Knotens auf einem anderen Prozessor, auf dem bereits andere logische Datenbankpartitionen (Knoten) ausgeführt werden. Mit dieser Methode können Sie den Host-Namen und die Anschlußnummer, die in der Datei *db2nodes.cfg* für die logische Datenbankpartition angegeben sind, außer Kraft setzen.

Zur Konfiguration einer logischen Datenbankpartition (Knoten) in der Datei *db2nodes.cfg* müssen Sie einen Eintrag in der Datei vornehmen, um dem Knoten eine logische Anschlußnummer zuzuordnen. Dabei gilt die folgende Syntax:

```
knotennummer host-name logischer-anschluß netzname
```

**Anmerkung:** Bei Windows NT müssen Sie zum Hinzufügen eines Knotens *db2ncrt* verwenden, wenn auf dem System keine Datenbank vorhanden ist. Sind bereits eine oder mehrere Datenbanken angelegt, sollte statt dessen der Befehl DB2START ADDNODE eingegeben werden. Unter Windows NT sollte die Datei *db2nodes.cfg* niemals manuell editiert werden.

Das Format der Datei *db2nodes.cfg* unter Windows NT unterscheidet sich vom Format dieser Datei auf einem UNIX-System. Unter Windows NT gilt folgendes Spaltenformat:

```
knotennummer host-name computername logischer_anschluß netzname
```

Sie müssen sicherstellen, daß im Unterverzeichnis *services* des Verzeichnisses *etc* für die FCM-Kommunikation genügend Anschlüsse definiert sind.

---

## Anhang I. Knotenübergreifende Hochgeschwindigkeitskommunikation

Beim Einsatz von DB2 Universal Database Enterprise - Extended Edition arbeiten Sie möglicherweise in einer kommunikationsintensiven Umgebung, bei der der Gesamtdurchsatz des Systems von zentraler Bedeutung für Ihr Unternehmen ist.

Es gibt zwei Netzwerktypen, die für Ihre MPP-Umgebung (MPP = Massively Parallel Processing) eingesetzt werden können. Bei einem dieser Netzwerke wird die Datenübertragung über ein öffentliches LAN unter TCP/IP realisiert. Bei dem anderen Typ erfolgt die Kommunikation über eine dedizierte Verbindung unter TCP/IP oder VI Architecture (VI = Virtual Interface).

Die öffentliche Verbindung arbeitet mit vorhandenen TCP/IP-Komponenten. TCP/IP steht als Kommunikationsprotokoll fast überall zur Verfügung. Im vorliegenden Fall wird von einer LAN-Umgebung (LAN = Local Area Network) ausgegangen. Der Vorteil dieser Umgebung besteht darin, daß Sie Ihren Cluster direkt anschließen können, ohne daß hierzu zusätzliche lizenzpflichtige Hard- oder Software erforderlich ist. Der Nachteil dieser Umgebung liegt darin, daß der zusätzliche Datenverkehr im Cluster sich negativ auf die Qualität der im gesamten LAN zur Verfügung stehenden Services auswirkt. So kann z. B. die Datenbankaktivität im Cluster zu einem drastisch erhöhten Kommunikationsaufkommen führen, das sich auf die gesamte Kommunikation im LAN auswirkt. Darüber hinaus erschwert die restliche Kommunikation in der LAN-Umgebung die Gewährleistung einer gleichbleibenden Leistung bei der Datenbankverarbeitung innerhalb des Clusters.

Die dedizierte Verbindung wird als separates Netzwerk ausgeführt. Das Netzwerk ist möglicherweise das einzig verfügbare Netzwerk innerhalb des Clusters oder wird zusätzlich zu der LAN-Umgebung verwendet. Das Netzwerk ist für die Bereitstellung der Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Clusters dediziert. Dieser Netzwerktyp wird als SAN (System Area Network) bezeichnet. Die Leistung der Datenbank wird durch den externen Kommunikationsverkehr nicht (wie in einer LAN-Umgebung) beeinflusst und umgekehrt. Der Nachteil dieser Umgebung liegt darin, daß möglicherweise eine separate Verwaltungsfunktion für beide Netzwerke sowie zusätzliche Kosten für Hard- und Softwarekomponenten und Protokolle für das LAN und das SAN anfallen. Als Beispiel für eine dedizierte Verbindung kann das mit 100 Mb/Sekunde arbeitende Ethernet-Netzwerk aufgeführt werden.

Möglicherweise wollen Sie Ihre bereits vorhandene LAN-Umgebung weiterhin verwenden, jedoch außerdem über die Möglichkeiten verfügen, große Datenmengen über das SAN (innerhalb Ihres Clusters) zu übertragen. Eine solche Konstellation ist günstig, wenn Sie den Kommunikationszugriff auch außerhalb der Grenzen Ihres Clusters realisieren wollen. Innerhalb einer Windows NT-Betriebsumgebung können Sie das öffentliche LAN für den Kommunikationszugriff auf den NT-Domänen-Controller verwenden. (Informationen zum Domänen-Controller finden Sie in „Anhang E. Arbeitsweise von DB2 für Windows NT mit der Windows NT-Sicherheit“ auf Seite 505.)




Abbildung 26. Kombination von dediziertem SAN mit einem öffentlichen LAN

In den restlichen Abschnitten werden die folgenden Themen behandelt:

- „Hochgeschwindigkeitsverbindungen unter TCP/IP“
- „Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit VI“ auf Seite 531

## Hochgeschwindigkeitsverbindungen unter TCP/IP

Im folgenden sind Beispiele für die Voraussetzungen aufgeführt, die bei der Konfiguration der Netzwerkhardware unter TCP/IP gelten:

- Ethernet-Standardkonfiguration.

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen in bezug auf die Hardware, Software sowie die verwendeten Protokolle.

- IBM Netfinity SP Switch.

Die geltenden Voraussetzungen werden im nächsten Abschnitt erläutert.

## Voraussetzungen für den Einsatz eines IBM Netfinity SP Switch

Informationen zu Netfinity finden Sie unter folgender URL-Adresse:  
<http://www.ibm.com/pc/us/netfinity>

Zusätzliche Dokumentation und Softwareerweiterungen können Sie über die IBM Support Web Site unter folgender Adresse abrufen:

<http://www.ibm.com/pc/support>

1. Klicken Sie auf **Servers**.
2. Klicken Sie unter 'Family' auf **Clustering**.
3. Klicken Sie unter 'Technical Information' auf **Downloadable Files**, wenn Sie Softwareerweiterungen benötigen, oder klicken Sie auf **Online Publications**, um die Dokumentation abzurufen.

Suchen Sie das Thema für den IBM Netfinity SP Switch und laden Sie die benötigten Dateien herunter.

### Installationsprozedur für einen IBM Netfinity SP Switch

Anweisungen zum Installieren des IBM Netfinity SP Switch finden Sie im Handbuch *IBM Netfinity SP Switch Installation and User's Guide*.

Verwenden Sie zum Installieren, Konfigurieren und Testen der verwendeten Hard- und Softwarekomponenten die Hard- und Softwarehandbücher, die zum Lieferumfang dieser Komponenten gehören. (Hierzu zählen z. B. das Server-Gehäuse, der Host-Adapter sowie die Software für den SP Switch).

DB2 kann nach der Installation den IBM Netfinity SP Switch ohne weitere Modifikationen verwenden.

---

## Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit VI

Virtual Interface (VI) Architecture ist das zwischen Knoten verwendete Übertragungsprotokoll, das alternativ zu TCP/IP in einer Windows NT-Konfiguration mit exklusiver Parallelverarbeitung (MPP) eingesetzt wird. VI Architecture ist eine neue Kommunikationsarchitektur, die in Zusammenarbeit von Intel, Microsoft und Compaq entwickelt wurde, um die Leistung über ein SAN (System Area Network) zu verbessern. Weitere Informationen zu VI Architecture finden Sie unter der URL-Adresse <http://www.viarch.org>.

Es gibt Produkte, die getrennt von DB2 Universal Database erhältlich sind und eine VI Architecture-fähige Netzwerkschnittstellenkarte (NIC - Network Interface Card), einen Switch sowie eine Softwaretreiberimplementierung besitzen. Verschiedene unabhängige Hardwarehersteller (IHV - Independent Hardware Vendors) bieten solche Produkte auf dem Markt an bzw. planen dies zu tun.

VI Architecture bietet im Vergleich zu TCP/IP niedrige Latenzzeiten, eine hohe Bandbreite und eine geringere CPU-Belegung. In einer kommunikationsintensiven Umgebung kann durch VI Architecture der allgemeine Systemdurchsatz verbessert werden. Je mehr Knoten im Cluster sind und je mehr Daten übertragen werden, desto größer ist der Nutzen von VI Architecture.

DB2 Universal Database unterstützt VI Architecture-Implementierungen, die der *Virtual Interface Architecture Specification, Version 1.0* und dem *Intel Virtual Interface (VI) Architecture Developers' Guide, Version 1.0* entsprechen und die „Virtual Interface Architecture Conformance Suite“ unterstützen. Die Spezifikation kann im World Wide Web unter [http://www.intel.com/design/servers/vi/the\\_spec/specification.htm](http://www.intel.com/design/servers/vi/the_spec/specification.htm) abgerufen werden. Der Developer's Guide kann im World Wide Web unter [http://www.intel.com/design/servers/vi/developer/ia\\_imp\\_guide.htm](http://www.intel.com/design/servers/vi/developer/ia_imp_guide.htm) abgerufen werden. Informationen zur Conformance Suite sind ebenfalls unter dieser URL-Adresse zu finden.

IBM kündigte Unterstützung für Virtual Interface (VI) Architecture ab DB2 Universal Database EEE Version 5.2 an.

Informationen zu weiteren Produkten, die VI Architecture verwenden und von DB2 Universal Database EEE unterstützt werden, erhalten Sie von der DB2 UDB-Systemunterstützung unter <http://www.software.ibm.com/data> oder unter Tel. +1-800-237-5511 (nur in den USA und Kanada).

Folgende Produkte wurden mit DB2 Universal Database getestet:

- GigaNet Interconnect (siehe „Einrichtung von GigaNet Interconnect“ auf Seite 533)
- Compaq ServerNet Interconnect (siehe „Einrichtung von ServerNet Interconnect“ auf Seite 536)
- Fujitsu Synfinity Interconnect (siehe „Konfigurationsprozedur für Synfinity-Verbindung“ auf Seite 539)

Es kann noch andere Produkte geben, die mit DB2 Universal Database zusammenarbeiten können. Fragen Sie beim Lieferanten des Produkts und bei IBM Kundendienst und Unterstützung nach, um sicherzustellen, daß das gewünschte Produkt unterstützt wird.

## **Hardwarekonfiguration mit Virtual Interface (VI)**

Im folgenden sind Beispiele für die Voraussetzungen aufgeführt, die bei der Konfiguration der Netzwerkhardware mit VI gelten:

- GigaNet Interconnect.  
„Einrichtung von GigaNet Interconnect“ auf Seite 533 enthält einen Überblick über die Informationen zur Hard- und Software sowie zum Protokoll, die für diese Auswahl benötigt werden.

Informationen zu GigaNet-Produkten oder zur GigaNet-Kundendienst- oder -Unterstützungsfunktion finden Sie unter folgender URL-Adresse:  
<http://www.giganet.com/>

- Compaq ServerNet Interconnect.

„Einrichtung von ServerNet Interconnect“ auf Seite 536 enthält einen Überblick über die Informationen zur Hard- und Software sowie zum Protokoll, die für diese Auswahl benötigt werden.

Informationen zu ServerNet-Produkten oder zur ServerNet-Kundendienst- oder -Unterstützungsfunktion finden Sie unter folgender URL-Adresse:  
<http://www.servernet.com/>

- Fujitsu Synfinity Interconnect.

„Konfigurationsprozedur für Synfinity-Verbindung“ auf Seite 539 enthält einen Überblick über die Informationen zur Hard- und Software sowie zum Protokoll, die für diese Auswahl benötigt werden.

Informationen zu SynfinityNet-Produkten oder zur SynfinityNet-Kundendienst- oder -Unterstützungsfunktion bei Fujitsu System Technologies finden Sie unter folgender URL-Adresse: <http://www.fjst.com/>

Sie müssen DB2 für die Verwendung von VI konfigurieren. Informationen zur Verwendung von VI finden Sie in „Aktivieren von DB2 zur Ausführung mit VI“ auf Seite 541.

### **Einrichtung von GigaNet Interconnect**

Die Liste der erforderlichen Hardware und Software für die Einrichtung dieser Umgebung umfaßt die folgenden Produkte:

- GigaNet-Netzwerkschnittstellenkarte GNN1000
- GigaNet-Switch GNX5000
- GigaNet-Kupferverbindungskabel GNCxx11
- GigaNet cLAN-Software, Version 2.0

Die erforderlichen Schritte, mit denen sichergestellt werden kann, daß GigaNet Interconnect mit DB2 Universal Database zusammenarbeiten kann, sind unten aufgeführt. Jeder Schritt stellt nur eine Zusammenfassung dessen dar, was bei jedem Schritt erforderlich ist. Es werden hier nicht alle Einzelheiten für jeden Schritt aufgeführt. Sie sollten bei jedem Schritt die angegebene Dokumentation berücksichtigen, die die notwendigen ausführlichen Anweisungen enthält.

Jede GigaNet-Netzwerkschnittstellenkarte GNN1000 wird mit einer CD-ROM der GigaNet cLAN-Software ausgeliefert. Die CD-ROM enthält die notwendige Software zum Einrichten von GigaNet Interconnect. Darüber hinaus enthält sie auch das Software Developer's Kit für VI Architecture und Adobe Acrobat Reader. Diese beiden Programme werden nur von Entwicklern VI-fähiger Anwendungen benötigt.

### Zusammenfassung der Schritte:

1. Adapterkarten installieren
2. Switches und Kabel installieren
3. Adaptertreiber installieren
4. cLAN Management Console installieren
5. Interconnect testen

### Die Schritte im einzelnen:

1. Installieren Sie die GigaNet-Netzwerkschnittstellenkarte GNN1000. Installationsanweisungen finden Sie im *GigaNet GNN1000 User Guide*.
2. Installieren Sie den GigaNet-Switch GNX5000 und die Kabel. Installationsanweisungen finden Sie im *GigaNet GNX5000 User Guide*.
3. Installieren Sie die Treibersoftware für den GigaNet-Adapter GNN1000 auf jedem Knoten, der an den Switch GNX5000 angeschlossen ist. Installationsanweisungen finden Sie im *GigaNet GNN1000 User Guide*. Es folgen weitere Einzeldaten für den Fall, daß Sie die Installation mit Hilfe der von GigaNet bereitgestellten Treiber durchführen:
  - a. Entfernen Sie gegebenenfalls die vorherige Version des Treibers GNN1000. Nach dem Entfernen muß der Knoten neu gestartet werden.
  - b. Installieren Sie den Treiber mit  
Start→Einstellungen→Systemsteuerung→Netzwerk→Netzwerkkarte→Hinzufügen
  - c. Klicken Sie **Diskette...** an, und geben Sie das Treiberverzeichnis auf der CD-ROM an. Wenn beispielsweise F: Ihr CD-ROM-Laufwerk ist, würden Sie F:\Driver angeben.
  - d. Wählen Sie „GNN1000 NDIS Adapter“ aus, und klicken Sie **OK** an.
  - e. Konfigurieren Sie die Netzwerkprotokolle, um die Installation abzuschließen.

Die Treibersoftware für den GigaNet-Adapter kann auch von der GigaNet-Web-Site unter <http://www.giganet.com> heruntergeladen werden. Beachten Sie die Anweisungen zum Herunterladen und Installieren auf der Unterstützungsseite der GigaNet-Web-Site.

Die Installation des Adaptertreibers GNN1000 bewirkt einen Neustart des Knotens.

4. Die GigaNet cLAN Management Console (GMC) kann zum Testen der Integrität von GigaNet Interconnect verwendet werden. Die GigaNet cLAN Management Console besteht aus zwei Teilen: der Konsole und dem Agenten. Der Agent muß auf allen Knoten im Cluster installiert werden. Die Konsole kann auf jedem Netzwerkknoten installiert werden, der auf die Knoten im Cluster zugreifen kann. Die vielseitigste und daher die empfohlene Installation ist die, bei der die Konsole und der Agent auf jedem Knoten im Cluster installiert werden.

Installieren Sie die GigaNet cLAN Management Console. Installationsanweisungen und zusätzliche Informationen zur cLAN Management Console finden Sie im *GigaNet GNN1000 User Guide*. Weitere Einzelheiten zum Installationsverfahren:

- a. Legen Sie die CD mit der cLAN-Software in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- b. Warten Sie, bis das automatische Installationsmenü der CD angezeigt wird.
- c. Klicken Sie „Install cLAN Management Console“ an.
- d. Wiederholen Sie das Installationsverfahren auf allen übrigen Knoten im Cluster.

Die Software für GigaNet cLAN Management Console kann auch von der GigaNet-Web-Site unter <http://www.giganet.com> heruntergeladen werden. Beachten Sie die Anweisungen zum Herunterladen und Installieren auf der Unterstützungsseite der GigaNet-Web-Site.

Durch die Installation der cLAN Management Console wird der Knoten eventuell neu gestartet.

5. Testen Sie, ob die GigaNet-Hardware funktioniert. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  - a. Öffnen Sie die GMC (Programme→GigaNet→cLAN Management Console).
  - b. Ein Dialogfenster wird geöffnet, in dem alle Maschinen im LAN angezeigt werden, auf die zugegriffen werden kann. Drücken Sie **ESC**.
  - c. Wählen Sie in der Menüleiste **Console**→**Local** aus.
  - d. Bestätigen Sie, daß alle Member im Cluster angezeigt werden und daß alle aktiv sind.
  - e. Wählen Sie in der Menüleiste **Utilities**→**VI Throughput** aus. Nun wird ein Durchsatztest durchgeführt, um zu prüfen, ob die Daten tatsächlich die Hardware durchlaufen.
  - f. Geben Sie in Großbuchstaben die Systemnamen der beiden Knoten ein, die Sie testen wollen. Geben Sie den lokalen Knoten als Ausgangsknoten an.
  - g. Klicken Sie **Start Measuring** an. Die Daten sollten mit einer Geschwindigkeit von mindestens 65 MB pro Sekunde übertragen werden.
  - h. Klicken Sie **Stop Measuring** an, um den Verbindungstest zu stoppen.
  - i. Wiederholen Sie den Test für die anderen Knoten im Cluster, und messen Sie dabei den Durchsatz zwischen dem lokalen Knoten (Ausgangsknoten) und den anderen Knoten (Empfangsknoten).

Wenn der Verbindungstest nicht funktioniert, schlagen Sie nach in den Abschnitten zur Fehlerbehebung im *GigaNet GNN1000 User Guide* und *GigaNet GNX5000 User Guide*.

Informationen zum Installieren und Implementieren von DB2 Universal Database für Windows NT finden Sie im Handbuch *DB2 Enterprise - Extended Edition für Windows Einstieg*.

### **Einrichtung von ServerNet Interconnect**

Die Liste der erforderlichen Hardware und Software für die Einrichtung dieser Umgebung umfaßt die folgenden Produkte:

- ServerNet PCI Adapter Driver (SPAD), (Produkt-ID T0089), Version 1.3.5 oder neuer
- ServerNet-Switch 1
- ServerNet Area Network Manager (SANMan), (Produkt ID T0087), Version 1.1.3 oder neuer

Die erforderlichen Schritte, mit denen sichergestellt werden kann, daß ServerNet Interconnect mit DB2 Universal Database zusammenarbeiten kann, sind unten aufgeführt. Jeder Schritt stellt nur eine Zusammenfassung dessen dar, was bei jedem Schritt erforderlich ist. Es werden hier nicht alle Einzelheiten für jeden Schritt aufgeführt. Sie sollten bei jedem Schritt die angegebene Dokumentation berücksichtigen, die die notwendigen ausführlichen Anweisungen enthält.

Bei den unten aufgeführten Schritten wird davon ausgegangen, daß Sie maximal sechs (6) Knoten im Cluster verwenden. Wenn Sie mehr als sechs Knoten benötigen, wenden Sie sich an ServerNet.

Die Schritte im einzelnen:

1. Installieren Sie die ServerNet-Netzwerkschnittstellenkarte. Installationsanweisungen finden Sie im *ServerNet-I Virtual Interface Software Release Document*, (Produkt-ID N0031).
2. Installieren Sie den ServerNet-Switch 1. Installationsanweisungen finden Sie im *ServerNet-I Virtual Interface Software Release Document*, (Produkt-ID N0031).
3. Entfernen Sie die Installation früherer ServerNet-Treiber. (Lassen Sie diesen Schritt aus, wenn Sie ServerNet zum ersten Mal installieren.)
  - a. Öffnen Sie das Objekt **Netzwerk** der Systemsteuerung (Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Netzwerk).
  - b. Klicken Sie die Indexzunge **Netzwerkkarte** an.
  - c. Entfernen Sie den **Tandem ServerNet PCI Adapter Driver**.
  - d. Klicken Sie die Indexzunge **Dienste** an.
  - e. Entfernen Sie **SANMan**.

- f. Klicken Sie die Indexzunge **Protokolle** an.
  - g. Entfernen Sie **Tandem ServerNet-I VI Protocol**.
4. Installieren Sie den Tandem ServerNet PCI Adapter Driver. Es folgen weitere Einzeldaten für den Fall, daß Sie die Installation mit Hilfe der von ServerNet bereitgestellten Software-CD durchführen:
- a. Öffnen Sie das Objekt **Netzwerk** der Systemsteuerung (Start→Einstellungen→Systemsteuerung→Netzwerk).
  - b. Klicken Sie die Indexzunge **Netzwerkkarte** an. (Das Fenster **Netzwerkkarte** wird angezeigt.)
  - c. Stellen Sie sicher, daß der neue ServerNet-Treiber sich in einem separaten Laufwerk und/oder Verzeichnis befindet. Geben Sie dann an einer Eingabeaufforderung unter Verwendung des richtigen Laufwerks und/oder Verzeichnisses „ernnn.exe -d” ein, um das selbstextrahierende Programm zu starten. („ernnn.exe” ist der Name des Engineering Release gefolgt von einer Nummer, ERnnn.EXE, welche die spezifische Version des zu installierenden ServerNet-Treibers angibt.)
  - d. Wechseln Sie in das Laufwerk und/oder Verzeichnis, in dem sich die extrahierten Dateien befinden. Wechseln Sie in das Unterverzeichnis „Spad n.n.n \ Free” (dabei steht „n.n.n” für die Version des Produkts). (Wenn Sie in einer Fehlerbehebungs- oder Entwicklungsumgebung arbeiten, wechseln Sie in das Unterverzeichnis „Spad n.n.n \ Checked” statt in das Unterverzeichnis „Spad n.n.n \ Free”.)
  - e. Benennen Sie die Datei „oemsetup.multi\_node” in „oemsetup.inf” um.
  - f. Wählen Sie auf der Indexzunge 'Netzwerkkarte' die Option **Hinzufügen** aus. (Das Fenster **Auswahl: Netzwerkkarte** wird geöffnet.)
  - g. Klicken Sie **Diskette...** an. (Das Fenster **Diskette einlegen** wird geöffnet.)
  - h. Geben Sie das Laufwerk und/oder Verzeichnis an, in dem sich die Datei „oemsetup.inf” befindet.
  - i. Prüfen Sie, ob das Dialogfenster „Tandem ServerNet PCI Adapter Driver” anzeigt, und klicken Sie dann **OK** an. Stellen Sie sicher, daß die Liste der Adapter jetzt den ServerNet-Adapter enthält. Klicken Sie **Schließen** an.
  - j. Wählen Sie **Ja**, um den Computer neu zu starten. Oder wählen Sie **Nein** aus, und installieren Sie SANMan und das VI Software Developer's Kit (SDK).
5. Installieren Sie SANMan. Es folgen weitere Einzeldaten für den Fall, daß Sie die Installation mit Hilfe der von ServerNet bereitgestellten Software-CD durchführen:
- a. Öffnen Sie das Objekt **Netzwerk** der Systemsteuerung (Start→Einstellungen→Systemsteuerung→Netzwerk).

- b. Klicken Sie die Indexzunge **Dienste** an. (Das Fenster **Dienste** wird angezeigt.)
  - c. Stellen Sie sicher, daß der neue ServerNet-Treiber sich in einem separaten Laufwerk und/oder Verzeichnis befindet. Geben Sie dann an einer Eingabeaufforderung unter Verwendung des richtigen Laufwerks und/oder Verzeichnisses „ernnn.exe -d“ ein, um das selbst-extrahierende Programm zu starten. („ernnn.exe“ ist der Name des Engineering Release gefolgt von einer Nummer, ERnnn.EXE, welche die spezifische Version des zu installierenden ServerNet-Treibers angibt.)
  - d. Wählen Sie auf der Indexzunge 'Services' die Option **Hinzufügen** aus. (Das Fenster **Auswahl: Netzwerkdienst** wird geöffnet.)
  - e. Wechseln Sie in das Laufwerk und/oder Verzeichnis, in dem sich die extrahierten Dateien befinden. Wechseln Sie in das Unterverzeichnis „SANMan n.n.n \ Free“ (dabei steht „n.n.n“ für die Version des Produkts). (Wenn Sie in einer Fehlerbehebungs- oder Entwicklungsumgebung arbeiten, wechseln Sie in das Unterverzeichnis „SANMan n.n.n \ Checked“ statt in das Unterverzeichnis „SANMan n.n.n \ Free“.)
  - f. Stellen Sie fest, ob der Switch ein X- oder Y-Switch ist. Achten Sie dabei auf die Anzeigeleuchte am Switch. Eine Anzeigeleuchte ist mit „X“, die andere mit „Y“ bezeichnet.
  - g. Wenn es sich um einen X-Switch handelt, wählen Sie X=1 und Y=0 aus. Stellen Sie sicher, daß alle Kabel auf den Netzwerkschnittstellenkarten an den X-Anschluß angeschlossen sind.
  - h. Wenn es sich um einen Y-Switch handelt, wählen Sie X=0 und Y=1 aus. Stellen Sie sicher, daß alle Kabel auf den Netzwerkschnittstellenkarten an den Y-Anschluß angeschlossen sind.
  - i. Geben Sie die Anschlußnummer des Switches an, an den die Netzwerkschnittstellenkarte der aktuellen Maschine angeschlossen ist.
  - j. Wählen Sie für alle sechs (6) Anschlüsse „PC“ aus.
6. Installieren Sie das Virtual Interface Protocol (VIP). Es folgen weitere Einzeldaten für den Fall, daß Sie die Installation mit Hilfe der von ServerNet bereitgestellten Software-CD durchführen:
    - a. Öffnen Sie das Objekt **Netzwerk** der Systemsteuerung (Start→Einstellungen→Systemsteuerung→Netzwerk).
    - b. Klicken Sie die Indexzunge **Protokolle** an. (Das Fenster **Protokolle** wird angezeigt.)
    - c. Stellen Sie sicher, daß der neue ServerNet-Treiber sich in einem separaten Laufwerk und/oder Verzeichnis befindet. Geben Sie dann an einer Eingabeaufforderung unter Verwendung des richtigen Laufwerks und/oder Verzeichnisses „ernnn.exe -d“ ein, um das selbst-extrahierende Programm zu starten. („ernnn.exe“ ist der Name des

Engineering Release gefolgt von einer Nummer, ERnnn.EXE, welche die spezifische Version des zu installierenden ServerNet-Treibers angibt.)

- d. Wählen Sie auf der Indexzunge 'Protokolle' die Option **Hinzufügen** aus. (Das Fenster **Auswahl: Netzwerkprotokoll** wird geöffnet.)
  - e. Klicken Sie **Diskette...** an. (Das Fenster **Diskette einlegen** wird geöffnet.)
  - f. Geben Sie das Laufwerk und/oder Verzeichnis an, in dem sich die extrahierten Dateien befinden.
7. Testen Sie, ob die ServerNet-Hardware funktioniert. Es sind keine speziellen Testprogramme verfügbar. Verwenden Sie statt dessen einfach DB2, um die ServerNet-Hardware zu testen.

Wenn die Hardware nicht funktioniert, schlagen Sie nach im *ServerNet-I Virtual Interface Software Release Document*, (Produkt-ID N0031).

Informationen zum Installieren und Implementieren von DB2 Universal Database für Windows NT finden Sie im Handbuch *DB2 Enterprise - Extended Edition für Windows Einstieg*.

### **Konfigurationsprozedur für Synfinity-Verbindung**

Die Liste der erforderlichen Hardware und Software für die Einrichtung dieser Umgebung umfaßt die folgenden Produkte:

- Synfinity PCI Network Interface Card
- Synfinity-Switch mit sechs Anschlüssen
- Synfinity-Verbindungskabel
- Synfinity Cluster Manager Software, Version 1.10

Die erforderlichen Schritte, mit denen sichergestellt werden kann, daß Synfinity Interconnect mit DB2 Universal Database zusammenarbeiten kann, sind unten aufgeführt. Jeder Schritt stellt nur eine Zusammenfassung dessen dar, was bei jedem Schritt erforderlich ist. Es werden hier nicht alle Einzelheiten für jeden Schritt aufgeführt. Sie sollten bei jedem Schritt die angegebene Dokumentation berücksichtigen, die die notwendigen ausführlichen Anweisungen enthält.

Jedes Synfinity-System wird zusammen mit der CD-ROM für die Synfinity Cluster Manager Software, Version 1.10, ausgeliefert. Die CD-ROM enthält die notwendige Dokumentation und Software zum Einrichten der Synfinity-Verbindung. Darüber hinaus enthält die CD-ROM auch das Benutzerhandbuch für Synfinity-Cluster.

Wenn auf Ihrem System andere VI-Hardware, -Software und -Protokolle installiert sind, kann es möglicherweise erforderlich sein, diese Komponenten zu entfernen, bevor die Synfinity-Verbindung installiert wird.

Nach der Installation wird die Synfinity-Verbindung als exotische Hardware identifiziert, die möglicherweise nicht über die Systemsteuerung von Windows NT angezeigt werden kann.

Zusammenfassung der Schritte:

1. Adapterkarten installieren
2. Synfinity Cluster Manager Software installieren
3. Switches und Kabel installieren
4. Interconnect testen

Die Schritte im einzelnen:

1. Installieren Sie die Synfinity PCI Network Interface Card. Installationsanweisungen finden Sie im *Synfinity Cluster Manager Software User Guide*.
2. Installieren Sie die Synfinity Cluster Manager Software auf einem Knoten, der mit dem Switch verbunden ist. Installationsanweisungen finden Sie im *Synfinity Cluster-Benutzerhandbuch*.

Der ausgewählte Knoten wird als Cluster-Manager definiert. Hierbei handelt es sich um den einzigen Knoten, auf dem die Software von CD installiert werden muß.

Nach der Installation sollte die Synfinity Cluster Manager-Software ausgeführt werden. Der Cluster-Manager stellt einen Cluster-Plan und schrittweise Anweisungen zum Konfigurieren des Netzwerks bereit. Darüber hinaus bietet er Empfehlungen zu den besten Routing- und Verkabelungsoptionen. Dieser Schritt sollte ausgeführt werden, bevor Kabel an die Synfinity-Switches und -Netzwerkkarten angeschlossen werden. Im Rahmen der Planungsprozeduren verwendet der Cluster-Manager den Cluster-Plan zum Erstellen installierbarer Disketten für den Einsatz auf den anderen Knoten. Dieser Arbeitsschritt umfaßt auch die Erstellung der Treibersoftware für die Karten, die auf den anderen Knoten installiert sind. Umfassende Informationen zu diesem Thema finden Sie im Synfinity Cluster-Benutzerhandbuch.

3. Installieren Sie den Synfinity Switch und die zugehörigen Kabel. Installationsanweisungen finden Sie im *Synfinity Cluster-Benutzerhandbuch*.
4. Testen Sie, ob die Synfinity-Hardware funktioniert. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  - a. Öffnen Sie auf einem beliebigen System im Cluster ein Fenster für die Eingabeaufforderung unter Windows NT.
  - b. Wechseln Sie ins Unterverzeichnis "utils", über das die Synfinity Cluster Manager-Software geladen wurde.
  - c. Geben Sie "vitest" ein und notieren Sie die daraufhin angezeigte Knotennummer.
  - d. Aktivieren Sie ein anderes System innerhalb des Clusters und öffnen Sie auch dort ein Fenster für die Eingabeaufforderung.

- e. Wechseln Sie ins Unterverzeichnis "utils", über das die Synfinity Cluster Manager-Software für dieses andere System geladen wurde.
- f. Geben Sie "vitest x" ein, wobei x für die Knotennummer steht, die in Schritt 3 festgestellt wurde.
- g. Daraufhin sollte eine Nachricht angezeigt werden, in der Sie über das fehlerfreie Funktionieren der Verbindung ("CONNECTION GOOD") informiert werden.
- h. Wird eine Nachricht angezeigt, in der Sie darüber informiert werden, daß keine Verbindung hergestellt werden konnte ("NO CONNECTION"), prüfen Sie die Verkabelung und die Hardwarekonfiguration. Weitere Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie darüber hinaus im Synfinity Cluster-Benutzerhandbuch und auf den Web-Unterstützungsseiten für "Tech-tips" unter <http://www.fjst.com/>.

Informationen zum Installieren und Implementieren von DB2 Universal Database für Windows NT finden Sie im Handbuch *DB2 Enterprise - Extended Edition für Windows Einstieg*.

## Aktivieren von DB2 zur Ausführung mit VI

Ausführliche Installationsanweisungen finden Sie im Handbuch *DB2 Enterprise - Extended Edition für Windows Einstieg*.

Nach dem Abschluß der Installation von DB2 auf der Basis der Informationen im Handbuch *DB2 Enterprise - Extended Edition für Windows Einstieg* müssen Sie die folgenden DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank definieren und die folgenden Aufgaben auf jedem Datenbankpartitions-Server des Exemplars ausführen:

- Setzen Sie DB2\_VI\_ENABLE=ON.
- Setzen Sie DB2\_VI\_DEVICE=nic0.

**Anmerkung:** Bei Synfinity Interconnect sollte für diese Variable der Wert DB2\_VI\_DEVICE=VINIC angegeben sein. Der Einheitenname (VINIC) muß in Großbuchstaben eingegeben werden.

- Setzen Sie DB2\_VI\_VIPL=vipl.dll.
- Geben Sie db2start auf dem MPP-Exemplar ein.
- Sehen Sie sich die Datei „db2diag.log“ an. Es sollte für jede Partition eine Nachricht vorhanden sein, die angibt, daß VI aktiviert ist.
- Möglicherweise müssen die Konfigurationsparameter für den Fast Communications Manager (FCM) aktualisiert werden. Wenn aufgrund der geltenden Ressourceneinschränkungen unter FCM Probleme auftreten, müssen Sie die Werte für die FCM-Konfigurationsparameter anheben. Wenn Sie von einer anderen Umgebung für Hochgeschwindigkeitsverbindungen wechseln, in der die Werte für die FCM-Konfigurationsparameter angehoben wurden, müssen diese Werte möglicherweise wieder gesenkt werden. Unter

| Windows NT kann es außerdem erforderlich sein, die Variable  
| DB2NTMEMSIZE der Profilregistrierdatenbank so zu definieren, daß die  
| DB2-Standardwerte überschrieben werden. Weitere Informationen zu dieser  
| Variablen der Profilregistrierdatenbank finden Sie im Handbuch *System-*  
| *verwaltung: Optimierung*.

---

## Anhang J. LDAP-Verzeichnisservices (Lightweight Directory Access Protocol)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ist eine Standardmethode zum Zugriff auf Verzeichnisservices. Bei einem Verzeichnisservice handelt es sich um ein Repository mit Ressourceninformationen zu mehreren Systemen und Services innerhalb einer verteilten Umgebung. Er stellt den Client-/Server-Zugriff auf diese Ressourcen bereit. Jedes Datenbank-Server-Exemplar wird seine Existenz auf einem LDAP-Server veröffentlichen und dem LDAP-Verzeichnis Datenbankinformationen zur Verfügung stellen, wenn die Datenbank erstellt werden. Wenn ein Client eine Verbindung zur Datenbank herstellt, können die Kataloginformationen für den Server aus dem LDAP-Verzeichnis abgerufen werden. Die einzelnen Clients müssen die Kataloginformationen nun nicht mehr lokal auf den verschiedenen Maschinen speichern. Client-Anwendungen durchsuchen das LDAP-Verzeichnis nach den erforderlichen Informationen für die Herstellung der Verbindung zur Datenbank.

Es gibt ein Caching-Verfahren, so daß der Client das LDAP-Verzeichnis in seinen lokalen Verzeichniskatalogen nur einmal durchsuchen muß. Sobald die Informationen abgerufen sind, werden sie auf der lokalen Maschine gespeichert bzw. im Cache zwischengespeichert. Bei nachfolgenden Zugriffsoperationen auf dieselben Informationen werden die Werte des Datenbankmanager-Konfigurationsparameters *dir\_cache* und der Variablen DB2LDAPCACHE der Profilregistrierdatenbank zugrundegelegt.

- Wurden DB2LDAPCACHE=NO und *dir\_cache*=NO definiert, werden die Informationen immer über LDAP gelesen.
- Wurden DB2LDAPCACHE=NO und *dir\_cache*=YES definiert, werden die Informationen einmal über LDAP gelesen und dann in den DB2-Cache eingefügt.
- Wurde DB2LDAPCACHE=YES definiert oder wurde die Variable nicht gesetzt, werden die Informationen über das LDAP-Verzeichnis gelesen und der lokale Cache wird aktualisiert, wenn die erforderlichen Informationen nicht im lokalen Cache gefunden werden können.

**Anmerkung:** Die Variable DB2LDAPCACHE der Profilregistrierdatenbank gilt nur für die Datenbank und die Knotenverzeichnisse.

---

### Unterstützen von LDAP-Client- und -Server-Konfigurationen

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht zu den unterstützten LDAP-Client- und -Server-Konfigurationen:

Tabelle 23. Unterstützte LDAP-Client- und -Server-Konfigurationen

	IBM SecureWay Directory V3.1 und V3.1.1	Microsoft Active Directory
IBM LDAP-Client	Unterstützt	Nicht unterstützt
Microsoft LDAP/ADSI-Client	Unterstützt	Unterstützt

IBM SecureWay Directory Version 3.1 ist ein LDAP-Server der Version 3, der für Windows NT, AIX und Solaris zur Verfügung steht. IBM SecureWay Directory wird als Teil des Basisbetriebssystems für AIX und AS/400 sowie mit OS/390 Security Server geliefert.

DB2 unterstützt den IBM LDAP-Client unter AIX, Solaris, Windows NT, Windows 95 und Windows 98.

Microsoft Active Directory ist ein LDAP-Server der Version 3 und steht als Teil des Betriebssystems Windows 2000 Server zur Verfügung.

Die Unterstützung für den Microsoft LDAP-Client ist in den folgenden Microsoft-Produkten enthalten:

1. Outlook 98, Outlook 2000 oder Outlook Express

**Anmerkung:** Outlook Express wird als Bestandteil des Microsoft Internet Explorer installiert.

2. Exchange Server
3. Windows NT Server Service Pack 4
4. Windows 98 Second Edition
5. Windows 2000

Die Unterstützung für den Microsoft LDAP-Client ist darüber hinaus in der Komponente Active Directory Service Interface (ADSI) enthalten: Die neueste Version von ADSI kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.microsoft.com/adsi>

Bei der Ausführung unter den Betriebssystemen Windows 95, Windows 98, Windows NT und Windows 2000 unterstützt DB2 die Verwendung des IBM LDAP-Clients oder des Microsoft-LDAP-Clients, um auf IBM SecureWay Directory Server zuzugreifen. Steht der Microsoft-LDAP-Client nicht zur Verfügung, versucht DB2, den IBM LDAP-Client zu verwenden. Zur expliziten Auswahl des IBM LDAP-Clients verwenden Sie den Befehl **db2set**, mit dem die Variable **DB2LDAP\_CLIENT\_PROVIDER** der Profilregistrierdatenbank auf den Wert „IBM“ gesetzt werden kann.

### Unterstützung für Windows 2000 Active Directory

DB2 nutzt Windows 2000 Active Directory folgendermaßen:

1. Die DB2-Datenbank-Server werden unter Windows 2000 Active Directory als `ibm_db2Node`-Objekte veröffentlicht. Die Objektklasse `ibm_db2Node` ist eine Unterklasse der Objektklasse `ServiceConnectionPoint` (SCP). Jedes `ibm_db2Node`-Objekt enthält Protokollkonfigurationsdaten, die es einer Client-Anwendung ermöglichen, eine Verbindung zum DB2-Datenbank-Server herzustellen. Beim Erstellen einer neuen Datenbank wird diese in Windows 2000 Active Directory als Objekt `ibm_db2Database` unter dem `ibm_db2Node`-Objekt veröffentlicht.
2. Beim Herstellen einer Verbindung zu einer fernen Datenbank fragt der DB2-Client Windows 2000 Active Directory über die LDAP-Schnittstelle nach dem Objekt `ibm_db2Database` ab. Die Protokollkommunikation zur Herstellung der Verbindung zum Datenbank-Server (Bindeinformationen) wird über das Objekt `ibm_db2Node` ermöglicht, unter dem das Objekt `ibm_db2Database` erstellt wird.

---

## Konfigurieren von DB2 zur Verwendung von Windows 2000 Active Directory

Um auf Windows 2000 Active Directory zugreifen zu können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

1. Die Maschine, auf der DB2 ausgeführt wird, muß zu einer Windows 2000-Domäne gehören.
2. Der Microsoft-LDAP-Client wurde installiert. Der Microsoft-LDAP-Client ist Bestandteil des Betriebssystems Windows 2000. Bei Windows 95, Windows 98 oder Windows NT müssen Sie prüfen, daß `wldap32.dll` im Systemverzeichnis definiert ist.
3. Aktivieren Sie die LDAP-Unterstützung. Bei Windows 2000 wird die LDAP-Unterstützung durch das Installationsprogramm aktiviert. Bei Windows 95/98/NT müssen Sie LDAP explizit aktivieren. Setzen Sie hierzu mit dem Befehl **db2set** für die Variable `DB2_ENABLE_LDAP` der Profilregistrierdatenbank den Wert „YES“.
4. Melden Sie sich während der Ausführung von DB2 mit einem Domänenbenutzereintrag an, um Informationen aus Windows 2000 Active Directory zu lesen.

---

## Konfigurieren von DB2 in einer IBM LDAP-Umgebung

Vor dem Einsatz von DB2 in einer IBM LDAP-Umgebung müssen Sie auf allen eingesetzten Maschinen folgendes konfigurieren:

- Aktivieren Sie die LDAP-Unterstützung. Bei Windows 2000 wird die LDAP-Unterstützung durch das Installationsprogramm aktiviert. Bei Windows 95/98/NT müssen Sie LDAP explizit aktivieren. Setzen Sie hierzu mit dem Befehl **db2set** für die Variable `DB2_ENABLE_LDAP` der Profilregistrierdatenbank den Wert „YES“.

- TCP/IP-Host-Namen und Anschlußnummer des LDAP-Servers. Diese Werte können während einer nichtüberwachten Installation mit dem Antwortschlüsselwort DB2LDAPHOST eingegeben werden. Alternativ hierzu können Sie diese Werte auch zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Befehl DB2SET manuell definieren:

```
db2set DB2LDAPHOST=<host_name[:anschluß]>
```

Hierbei steht `host_name` für den TCP/IP-Host-Namen des LDAP-Servers und `[:anschluß]` für die zugehörige Anschlußnummer. Wird keine Anschlußnummer angegeben, verwendet DB2 den LDAP-Standardanschluß (389).

DB2-Objekte werden unter dem registrierten LDAP-Basisnamen (baseDN) gespeichert. Wenn Sie die Version 3.1 des IBM SecureWay LDAP Directory Server verwenden, müssen Sie den registrierten Basisnamen nicht konfigurieren, da DB2 in der Lage ist, diese Informationen dynamisch vom Server abzurufen. Wenn Sie allerdings mit IBM eNetwork Directory Server Version 2.1 arbeiten, müssen Sie den registrierten LDAP-Basisnamen auf allen Maschinen konfigurieren. Verwenden Sie hierzu den Befehl DB2SET folgendermaßen:

```
db2set DB2LDAP_BASEDN=<baseDN>
```

Hierbei steht `baseDB` für den Namen des LDAP-Suffix, das auf dem LDAP-Server definiert wurde. Dieses LDAP-Suffix wird zur Speicherung von DB2-Objekten verwendet.

- Registrierter Name (DN) des LDAP-Benutzers sowie zugehöriges Kennwort. Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie LDAP zum Speichern von benutzerspezifischen DB2-Informationen verwenden wollen.

## Erstellen eines LDAP-Benutzers

DB2 unterstützt das Definieren von DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank und die CLI-Konfiguration auf Benutzerebene. (Diese Funktion steht auf AIX- und Solaris-Plattformen nicht zur Verfügung.) Durch die Unterstützung auf Benutzerebene stehen in Mehrplatzsystemumgebungen benutzerspezifische Einstellungen zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Windows NT Terminal Server, bei dem jeder angemeldete Benutzer seine Umgebung anpassen kann, ohne daß sich hierdurch Konflikte mit der Systemumgebung oder der Umgebung eines anderen Benutzers ergeben.

Beim Einsatz des IBM LDAP-Verzeichnisses müssen Sie einen LDAP-Benutzer definieren, bevor Informationen auf Benutzerebene unter LDAP gespeichert werden können. LDAP-Benutzer können folgendermaßen erstellt werden:

- Erstellen Sie eine LDIF-Datei, in der alle Attribute für das Benutzerobjekt enthalten sind. Führen Sie anschließend das LDIF-Importdienstprogramm

aus, um das Objekt in das LDAP-Verzeichnis zu importieren. Das LDIF-Dienstprogramm für den IBM LDAP-Server trägt den Namen „LDIF2DB“.

- Verwenden Sie DMT (Directory Management Tool), das nur für IBM SecureWay LDAP Directory Server Version 3.1 zur Verfügung steht, um das Benutzerobjekt zu erstellen.

Eine LDIF-Datei mit den Attributen für einen Personenobjekt kann folgendes Format aufweisen:

```
File name: newuser.ldif
```

```
dn: cn=Mary Burnnet, ou=DB2 UDB Development, ou=Toronto, o=ibm, c=ca
objectclass: ePerson
cn: Mary Burnnet
sn: Burnnet
uid: mburnnet
userPassword: password
telephonenumber: 1-416-123-4567
facsimiletelephonenumber: 1-416-123-4568
title: Software Developer
```

Im folgenden ist ein Beispiel für den Befehl LDIF zum Importieren einer LDIF-Datei mit dem IBM LDIF-Importdienstprogramm aufgeführt:

```
LDIF2DB -i newuser.ldif
```

### **Anmerkungen:**

1. Der Befehl LDIF2DB muß auf der LDAP-Server-Maschine ausgeführt werden.
2. Sie müssen die erforderlichen Zugriffsberechtigungen (ACL) für das LDAP-Benutzerobjekt erteilen, damit der LDAP-Benutzer sein eigenes Objekt hinzufügen, löschen, lesen und schreiben kann. Verwenden Sie das Tool LDAP Directory Server Web Administration, um für das Benutzerobjekt die Berechtigung ACL zu erteilen.

## **Konfigurieren des LDAP-Benutzers für DB2-Anwendungen**

Beim Arbeiten mit dem IBM LDAP-Client und vor der Ausführung von DB2 müssen Sie den registrierten LDAP-Benutzernamen (DN) und das Kennwort für den aktuell angemeldeten Benutzer konfigurieren. Verwenden Sie hierzu das Dienstprogramm db2ldcfg:

```
db2ldcfg -u <userDN> -w <kennwort> -> Definieren
des Benutzer-DN und des zugehörigen Kennworts
-r -> Löschen des Benutzer-DN und des zugehörigen Kennworts
```

### **Beispiel:**

```
db2ldcfg -u "cn=Mary Burnnet,ou=DB2 UDB Development,ou=Toronto,o=ibm,c=ca"
-w kennwort
```

---

## Registrierung von DB2-Servern nach der Installation

Jedes DB2-Server-Exemplar muß in LDAP registriert werden, um die Protokollkonfigurationsdaten zu veröffentlichen, die von den Client-Anwendung zum Herstellen einer Verbindung zu diesem Exemplar verwendet werden. Beim Registrieren eines Exemplars des Datenbank-Servers müssen Sie einen *Knoten-namen* angeben. Der Knotenname wird von Client-Anwendungen verwendet, wenn sie eine Verbindung zum Server herstellen. Sie können mit dem Befehl CATALOG LDAP NODE einen anderen Aliasnamen für den LDAP-Knoten katalogisieren.

**Anmerkung:** Wenn Sie in einer Domänenumgebung unter Windows 2000 arbeiten, wird das DB2-Server-Exemplar während der Installation im Windows 2000 Active Directory automatisch mit den folgenden Informationen registriert:

```
nodename: TCP/IP hostname  
protocol type: TCP/IP
```

Wenn die Länge des TCP/IP-Host-Namens 8 Zeichen überschreitet, wird dieser auf 8 Zeichen abgeschnitten.

Der Befehl REGISTER lautet folgendermaßen:

```
db2 register db2 server in ldap  
as <ldap_knotenname>  
protocol tcpip
```

Die Klausel `protocol` gibt das Übertragungsprotokoll an, das zum Herstellen einer Verbindung zu diesem Datenbank-Server verwendet wird.

Beim Erstellen eines Exemplars für DB2 Universal Database EEE, das mehrere physische Maschinen umfaßt, muß der Befehl REGISTER für jede Maschine einmal aufgerufen werden. Der Befehl *rah* wird zum Absetzen des Befehls REGISTER auf allen Maschinen verwendet.

**Anmerkung:** In `ldap_knotenname` kann nicht derselbe Knotenname für alle Maschinen verwendet werden, da der Name in LDAP eindeutig sein muß. Sie müssen im Befehl REGISTER den Host-Namen jeder Maschine für `ldap_knotenname` verwenden. Beispiel:

```
rah ">DB2 REGISTER DB2 SERVER IN LDAP AS <> PROTOCOL TCPIP"
```

„<>“ wird durch den Host-Namen jeder Maschine ersetzt, auf der der Befehl *rah* ausgeführt wird. Für den seltenen Fall, daß mehrere Exemplare von DB2 Universal Database EEE vorhanden sind, kann die Kombination aus Exemplar und Host-Index als Knotenname im Befehl *rah* verwendet werden.

Der Befehl REGISTER kann für einen fernen DB2-Server abgesetzt werden. Dazu müssen Sie den fernen Systemnamen, den Exemplarnamen und die Protokollkonfigurationsparameter beim Registrieren eines fernen Servers angeben. Der Befehl kann folgendermaßen verwendet werden:

```
db2 register db2 server in ldap
  as <ldap_knotenname>
  protocol tcpip
  hostname <host_name>
  svcename <tcpip_servicename>
  remote <ferner_systemname>
  instance <exemplarname>
```

Für den Computernamen gilt folgende Konvention:

- Wenn TCP/IP konfiguriert ist, muß der Systemname dem TCP/IP-Host-Namen entsprechen.
- Wurde APPN konfiguriert, müssen Sie als Computernamen den Namen der Partner-LU verwenden.

Beim Ausführen in einer Umgebung mit hoher Verfügbarkeit oder Funktionsübernahme (Failover) und bei Verwendung von TCP/IP als Übertragungsprotokoll muß die *Cluster-IP-Adresse* verwendet werden. Mit der Cluster-IP-Adresse kann der Client eine Verbindung zum Server auf einer beliebigen Maschine herstellen, ohne für jede Maschine einen separaten TCP/IP-Knoten katalogisieren zu müssen. Die Cluster-IP-Adresse wird mit der Klausel hostname wie folgt angegeben:

```
db2 register db2 server in ldap
  as <ldap_knotenname>
  protocol tcpip
  hostname n.nn.nn.nn
```

Dabei ist n.nn.nn.nn die Cluster-IP-Adresse.

Zusätzliche Informationen zum Befehl REGISTER finden Sie im Handbuch *Command Reference*.

---

## Aktualisieren der Protokollinformationen für den DB2-Server

Die DB2-Server-Informationen in LDAP müssen immer aktuell sein. Änderungen an den Protokollkonfigurationsparametern oder der Server-Netzwerkadresse beispielsweise machen eine LDAP-Aktualisierung erforderlich.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um den DB2-Server in LDAP auf der lokalen Maschine zu aktualisieren:

```
db2 update ldap ...
```

Beispiele von aktualisierbaren Protokollkonfigurationsparametern sind unter anderem:

- TCP/IP-Host-Name und Servicename oder Anschlußnummernparameter
- IPX-Adresse
- APPC-Protokollinformationen TP-Name, Partner-LU oder Modus
- NetBIOS-Workstation-Name

Verwenden Sie den Befehl UPDATE LDAP mit der Klausel node, um die Protokollkonfigurationsparameter eines fernen DB2-Servers zu aktualisieren:

```
db2 update ldap
node <knotenname>
hostname <host_name>
svcname <tcpip_servicename>
```

Weitere Informationen zum Befehl UPDATE LDAP finden Sie im Handbuch *Command Reference*.

---

## Katalogisieren eines Knoten-Aliasnamens für ATTACH

Ein Knotenname für den DB2-Server muß beim Registrieren des Servers in LDAP angegeben werden. Anwendungen verwenden den Knotennamen zum Herstellen einer Verbindung zum Datenbank-Server. Wenn ein anderer Knotenname erforderlich ist, z. B. wenn der Knotenname in einer Anwendung fest codiert ist, verwenden Sie den Befehl CATALOG LDAP NODE, um die Änderung vorzunehmen. Der Befehl würde etwa wie folgt aussehen:

```
db2 catalog ldap node <ldap_knotenname>
as <neuer_aliasname>
```

Verwenden Sie den Befehl UNCATALOG LDAP NODE, um einen LDAP-Knoten aus dem Katalog zu entfernen. Der Befehl würde etwa wie folgt aussehen:

```
db2 uncatalog ldap node <ldap_knotenname>
```

---

## Zurücknehmen der Registrierung des DB2-Servers

Beim Zurücknehmen der Registrierung eines Exemplars aus LDAP werden auch alle Knoten- oder Aliasnamenobjekte sowie Datenbankobjekte entfernt, die auf das Exemplar verweisen.

Das Zurücknehmen der Registrierung des DB2-Servers auf einer lokalen oder fernen Maschine setzt voraus, daß der LDAP-Knotenname für den Server angegeben ist:

```
db2 deregister db2 server in ldap
node <knotenname>
```

Wenn die Registrierung des DB2-Servers zurückgenommen wird, werden alle LDAP-Knoteneinträge und LDAP-Datenbankeinträge, die auf dasselbe Exemplar im DB2-Server verweisen, ebenfalls aus dem Katalog entfernt.

---

## Registrieren von Datenbanken

Bei der Erstellung einer Datenbank in einem Exemplar wird die Datenbank automatisch in LDAP registriert. Die Registrierung erlaubt Verbindungen ferner Clients zur Datenbank, ohne daß die Datenbank und der Knoten auf der lokalen Maschine katalogisiert werden müssen. Wenn ein Client versucht, eine Verbindung zu einer Datenbank herzustellen, wird das LDAP-Verzeichnis durchsucht, wenn die Datenbank nicht im Datenbankverzeichnis auf der lokalen Maschine vorhanden ist.

Wenn der Name bereits im LDAP-Verzeichnis vorhanden ist, wird die Datenbank trotzdem auf der lokalen Maschine erstellt, allerdings mit einer Warnung bezüglich der Namensunverträglichkeit im LDAP-Verzeichnis. Aus diesem Grund können Sie eine Datenbank manuell im LDAP-Verzeichnis katalogisieren. Der Benutzer kann Datenbanken auf einem fernen Server in LDAP mit dem Befehl `CATALOG LDAP DATABASE` registrieren. Beim Registrieren einer fernen Datenbank geben Sie den Namen des LDAP-Knotens an, der den fernen Datenbank-Server darstellt. Sie **müssen** den fernen Datenbank-Server in LDAP mit dem Befehl `REGISTER DB2 SERVER IN LDAP` registrieren, **bevor** Sie die Datenbank registrieren.

Verwenden Sie den Befehl `CATALOG LDAP DATABASE`, um eine Datenbank manuell in LDAP zu registrieren:

```
db2 catalog ldap database <dbname>
    at node <knotenname>
    with "Meine LDAP-Datenbank"
```

---

## Herstellen einer Verbindung zu einem fernen Server

In der LDAP-Umgebung können Sie eine Verbindung zu einem fernen Datenbank-Server mit dem LDAP-Knotenname im Befehl `ATTACH` herstellen:

```
db2 attach to <ldap_knotenname>
```

Wenn eine Client-Anwendung zum ersten Mal eine Verbindung zu einem Knoten oder einer Datenbank herstellt, durchsucht DB2 das LDAP-Verzeichnis nach dem Zielknoteneintrag, weil der Knoten im lokalen Knotenverzeichnis nicht definiert ist. Wenn der Eintrag im LDAP-Verzeichnis gefunden wird, werden die Protokollinformationen zum fernen Server abgerufen. Wenn Sie eine Verbindung zur Datenbank herstellen und wenn der Eintrag im LDAP-Verzeichnis gefunden wird, werden die Datenbankinformationen ebenfalls abgerufen. Mit Hilfe dieser Informationen katalogisiert DB2 automatisch einen

Datenbankeintrag und einen Knoteneintrag auf der lokalen Maschine. Wenn die Client-Anwendung das nächste Mal eine Verbindung zum selben Knoten oder zur selben Datenbank herstellt, werden die Informationen im lokalen Datenbankverzeichnis verwendet, so daß das LDAP-Verzeichnis nicht durchsucht werden muß.

Genauer ausgedrückt: Es gibt ein Caching-Verfahren, so daß der Client das LDAP-Verzeichnis in seinen lokalen Verzeichniskatalogen nur einmal durchsuchen muß. Sobald die Informationen abgerufen sind, werden sie auf der lokalen Maschine gespeichert bzw. im Cache zwischengespeichert. Bei nachfolgenden Zugriffsoperationen auf dieselben Informationen werden die Werte des Datenbankmanager-Konfigurationsparameters *dir\_cache* und der Variablen *DB2LDAPCACHE* der Profilregistrierdatenbank zugrundegelegt.

- Wurden *DB2LDAPCACHE=NO* und *dir\_cache=NO* definiert, werden die Informationen immer über LDAP gelesen.
- Wurden *DB2LDAPCACHE=NO* und *dir\_cache=YES* definiert, werden die Informationen einmal über LDAP gelesen und dann in den DB2-Cache eingefügt.
- Wurde *DB2LDAPCACHE=YES* definiert oder wurde die Variable nicht gesetzt, werden die Informationen über das LDAP-Verzeichnis gelesen und der lokale Cache wird aktualisiert, wenn die erforderlichen Informationen nicht im lokalen Cache gefunden werden können.

**Anmerkung:** Das Caching von LDAP-Informationen kann für CLI-Variablen oder DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank auf Benutzerebene nicht ausgeführt werden. Es gibt außerdem einen „speicherinternen“ Cache für die Datenbank, den Knoten und die DCS-Verzeichnisse. Für das Knotenverzeichnis steht ein solcher Cache jedoch nicht zur Verfügung.

---

## Zurücknehmen der Registrierung der Datenbank

Die Registrierung der Datenbank in LDAP wird automatisch in den folgenden Fällen zurückgenommen:

- Die Datenbank wird gelöscht.
- Die Registrierung des Eignerexemplars in LDAP wird zurückgenommen.

Die Registrierung der Datenbank in LDAP kann mit dem folgenden Befehl manuell zurückgenommen werden:

```
db2 uncatalog ldap database <dbname>
```

---

## Aktualisieren der LDAP-Einträge in lokalen Datenbank- und Knotenverzeichnissen

LDAP-Informationen unterliegen Änderungen, so daß es notwendig ist, die LDAP-Einträge in den lokalen Verzeichnissen und Knotenverzeichnissen zu aktualisieren. Die lokalen Datenbank- und Knotenverzeichnisse werden zum Zwischenspeichern der Einträge in LDAP verwendet.

Genauer ausgedrückt: Es gibt ein Caching-Verfahren, so daß der Client das LDAP-Verzeichnis in seinen lokalen Verzeichniskatalogen nur einmal durchsuchen muß. Sobald die Informationen abgerufen sind, werden sie auf der lokalen Maschine gespeichert bzw. im Cache zwischengespeichert. Bei nachfolgenden Zugriffsoperationen auf dieselben Informationen werden die Werte des Datenbankmanager-Konfigurationsparameters *dir\_cache* und der Variablen DB2LDAPCACHE der Profilregistrierdatenbank zugrundegelegt.

- Wurden DB2LDAPCACHE=NO und *dir\_cache*=NO definiert, werden die Informationen immer über LDAP gelesen.
- Wurden DB2LDAPCACHE=NO und *dir\_cache*=YES definiert, werden die Informationen einmal über LDAP gelesen und dann in den DB2-Cache eingefügt.
- Wurde DB2LDAPCACHE=YES definiert oder wurde die Variable nicht gesetzt, werden die Informationen über das LDAP-Verzeichnis gelesen und der lokale Cache wird aktualisiert, wenn die erforderlichen Informationen nicht im lokalen Cache gefunden werden können.

**Anmerkung:** Das Caching von LDAP-Informationen kann für CLI-Variablen oder DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank auf Benutzer-ebene nicht ausgeführt werden. Es gibt außerdem einen „speicherinternen“ Cache für die Datenbank, den Knoten und die DCS-Verzeichnisse. Für das Knotenverzeichnis steht ein solcher Cache jedoch nicht zur Verfügung.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Datenbankeinträge zu aktualisieren, die auf LDAP-Ressourcen verweisen:

```
db2 refresh ldap database directory
```

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die Knoteneinträge auf der lokalen Maschine zu aktualisieren, die auf LDAP-Ressourcen verweisen:

```
db2 refresh ldap node directory
```

Im Rahmen der Aktualisierung werden alle LDAP-Einträge entfernt, die in den lokalen Datenbank- und Knotenverzeichnissen gespeichert sind. Beim nächsten Zugriff der Anwendung auf die Datenbank oder den Knoten liest sie die Informationen direkt aus LDAP ab und generiert einen neuen Eintrag im lokalen Datenbank- oder Knotenverzeichnis.

Sie können wie folgt vorgehen, um eine rechtzeitige Aktualisierung sicherzustellen:

- Planen Sie eine in regelmäßigen Abständen durchgeführte Aktualisierung.
- Führen Sie den Befehl REFRESH beim Systemstart aus.
- Verwenden Sie ein verfügbares Verwaltungspaket, um den Befehl REFRESH auf allen Client-Maschinen aufzurufen.
- Definieren Sie DB2LDAPCACHE=„NO“, um das Caching von LDAP-Informationen in der Datenbank, dem Knoten und den DCS-Verzeichnissen zu verhindern.

---

## Suchen

DB2 durchsucht die aktuelle LDAP-Verzeichnispartition oder die aktuelle Windows 2000 Active Directory-Domäne in der Windows 2000-Umgebung. In einer Umgebung mit mehreren LDAP-Verzeichnispartitionen oder -domänen können Sie den Suchbereich definieren. Wenn beispielsweise die Informationen nicht in der aktuellen Partition oder Domäne gefunden werden, kann eine automatische Durchsuchung aller anderen Partitionen oder Domänen angefordert werden. Der Suchbereich kann auch eingeschränkt werden, so daß nur die lokale Maschine durchsucht wird.

Der Suchbereich wird über die DB2-Variable DB2LDAP\_SEARCH\_SCOPE der Profilregistrierdatenbank gesteuert. Verwenden Sie den Parameter „-gl“, der „global in LDAP“ bedeutet, für den Befehl *db2set*, um den Wert des Suchbereichs auf der globalen Ebene in LDAP zu definieren:

```
db2set -gl db2ldap_search_scope=<wert>
```

Mögliche Werte sind: „local“, „domain“ oder „global“. Der Standardwert „domain“ grenzt den Suchbereich auf die aktuelle Verzeichnispartition ein. Durch das Einstellen des Suchbereichs in LDAP kann der Standardsuchbereich für das gesamte Unternehmen eingestellt werden. Sie können z. B. den Suchbereich mit „global“ initialisieren, nachdem eine neue Datenbank erstellt wurde. Dadurch können Client-Maschinen alle anderen Partitionen oder Domänen durchsuchen, um eine Datenbank zu finden, die in einer bestimmten Partition oder Domäne definiert ist. Sobald der Eintrag nach der ersten Verbindung für jeden Client auf jeder Maschine aufgezeichnet ist, kann der Suchbereich in „local“ geändert werden. Sobald er in „local“ geändert ist, durchsuchen die Clients nicht mehr alle Partitionen oder Domänen.

**Anmerkung:** Die DB2-Variable DB2LDAP\_SEARCH\_SCOPE der Profilregistrierdatenbank ist die einzige Variable der Profilregistrierdatenbank, die das Setzen einer Variablen auf globaler Ebene unter LDAP unterstützt.

---

## Konfigurieren der Host-Datenbank

Beim Registrieren von Host-Datenbanken unter LDAP gibt es zwei Konfigurationsmöglichkeiten:

- Direkte Verbindung zu den Host-Datenbanken
- Verbindung zur Host-Datenbank über einen Gateway

Im ersten Fall registriert der Benutzer den Host-Server unter LDAP. Anschließend katalogisiert er die Host-Datenbank unter LDAP und gibt hierbei den Knotennamen des Host-Servers an. Im zweiten Fall registriert der Benutzer den Gateway-Server unter LDAP. Anschließend katalogisiert er die Host-Datenbank unter LDAP und gibt hierbei den Knotennamen des Gateway-Servers an.

Im folgenden ist ein Beispiel für beide Fälle aufgeführt: Sie verfügen über die Host-Datenbank NIAGARA\_FALLS. Diese Datenbank kann eingehende Verbindungen über APPN und TCP/IP akzeptieren. Wenn der Client keine direkte Verbindung zum Host herstellen kann, weil er nicht über DB2 Connect verfügt, erfolgt der Verbindungsaufbau über einen Gateway mit dem Namen „goto@niagara“.

Sie müssen die folgenden Arbeitsschritte ausführen:

1. Registrieren Sie den Host-Datenbank-Server unter LDAP für die APPN-Konnektivität. Die Klauseln REMOTE und INSTANCE sind hierbei frei wählbar. Die Klausel NODETYPE wird auf den Wert „DCS“ gesetzt, um anzugeben, daß es sich bei der Einheit um einen Host-Datenbank-Server handelt.

```
db2 register ldap as nfappn appn network CAIBMOML partnerlu NFLU
mode IBMRDB remote mvssys instance mvsinst nodetype dcs
```

2. Registrieren Sie den Host-Datenbank-Server unter LDAP für die TCP/IP-Konnektivität. Der TCP/IP-Host-Name des Servers ist „myhost“ und die Anschlußnummer ist „446“. Ähnlich wie in Schritt 1 wird die Klausel NODETYPE auf den Wert „DCS“ gesetzt, um anzugeben, daß es sich bei der Einheit um einen Host-Datenbank-Server handelt.

```
db2 register ldap as nftcpip tcpip hostname myhost svcename 446
remote mvssys instance mvsinst nodetype dcs
```

3. Registrieren Sie den DB2 Connect-Gateway-Server unter LDAP für die TCP/IP-Konnektivität. Der TCP/IP-Host-Name für den Gateway-Server ist „niagara“ und die Anschlußnummer ist „50000“.

```
db2 register ldap as whasf tcpip hostname niagara svcename 50000
remote niagara instance goto nodetype server
```

4. Katalogisieren Sie die Host-Datenbank unter LDAP und verwenden Sie hierbei die TCP/IP-Konnektivität. Die Host-Datenbank trägt den Namen

„NIAGARA\_FALLS“, der Aliasname der Datenbank lautet „nftcpip“. Die Klausel GWNODE wird verwendet, um den Knotennamen des DB2 Connect-Gateway-Servers anzugeben.

```
db2 catalog ldap database NIAGARA_FALLS as nftcpip at node nftcpip
      gwnode whasf authentication dcs
```

5. Katalogisieren Sie die Host-Datenbank unter LDAP und verwenden Sie hierbei die APPN-Konnektivität.

```
db2 catalog ldap database NIAGARA_FALLS as nfappn at node nfappn
      gwnode whasf authentication dcs
```

Nach dem Abschluß der Registrierung und Katalogisierung (siehe oben) können Sie eine Verbindung zu „nftcpip“ herstellen, wenn Sie unter TCP/IP auf den Host zugreifen wollen. Wenn Sie unter APPN auf den Host zugreifen wollen, stellen Sie eine Verbindung zu „nfappn“ her. Wenn auf Ihrer Client-Workstation DB2 Connect nicht installiert ist, wird die Verbindung über den Gateway unter TCP/IP hergestellt. Abhängig davon, ob Sie „nftcpip“ oder „nfappn“ verwenden, stellt der Gateway dann unter TCP/IP oder APPN eine Verbindung zum gewünschten Host her.

Sie können Angaben zur Host-Datenbank in LDAP normalerweise manuell konfigurieren, so daß die Clients die Datenbank und den Knoten nicht lokal auf jeder Maschine katalogisieren müssen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Registrieren Sie den Host-Datenbank-Server in LDAP. Dazu müssen Sie den Namen des fernen Computers, den Exemplarnamen und die Knotenart für den Host-Datenbank-Server im Befehl REGISTER angeben, wobei Sie die Klausel REMOTE, INSTANCE oder NODETYPE verwenden. Die Klausel REMOTE kann entweder auf den Host-Namen oder den LU-Namen der Host-Server-Maschine gesetzt werden. Die Klausel INSTANCE kann auf eine beliebige Zeichenfolge von höchstens acht Zeichen gesetzt werden. (Der Exemplarname kann z. B. auf „DB2“ gesetzt werden.) Die Klausel NODE TYPE muß auf „DCS“ gesetzt werden, um anzugeben, daß es sich bei der Einheit um einen Host-Datenbank-Server handelt.
2. Registrieren Sie die Host-Datenbank in LDAP mit dem Befehl CATALOG LDAP DATABASE. Weitere DRDA-Parameter können mit der Klausel PARMS angegeben werden. Die Datenbankauthentifizierungsart sollte auf „DCS“ gesetzt sein.

---

## Einstellen der DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank auf Benutzerebene

In der LDAP-Umgebung können die DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank auf Benutzerebene eingestellt werden. Dadurch können Benutzer ihre eigene DB2-Umgebung anpassen. Um die DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank auf Benutzerebene zu setzen, verwenden Sie die Option `-ul`:

```
db2set -ul <variable>=<wert>
```

**Anmerkung:** Diese Funktion wird unter AIX und Solaris nicht unterstützt.

DB2 verfügt über einen Zwischenspeicherungsmechanismus (Caching). Die DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank auf Benutzerebene werden auf der lokalen Maschine zwischengespeichert. Wenn der Parameter `-u1` angegeben wird, liest DB2 die DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank immer aus dem Cache. Der Cache wird in folgenden Fällen aktualisiert:

- Sie aktualisieren eine DB2-Variable der Profilregistrierdatenbank auf Benutzerebene oder setzen sie zurück.
- Der Befehl zum Aktualisieren der LDAP-Profilvariablen auf Benutzerebene lautet wie folgt:

```
db2set -ur
```

---

## Aktivieren der LDAP-Unterstützung nach abgeschlossener Installation

Verwenden Sie auf allen Maschinen die folgende Prozedur, um die LDAP-Unterstützung nach dem Abschluß des Installationsprozesses zu aktivieren:

- Installieren Sie die Binärdateien für die LDAP-Unterstützung. Führen Sie das Konfigurationsprogramm aus, und wählen Sie die Unterstützung für LDAP-Verzeichnisausnutzung bei der benutzerdefinierten Installation aus. Das Installationsprogramm installiert die Binärdateien und setzt die DB2-Variable `DB2_ENABLE_LDAP` der Profilregistrierdatenbank auf „YES“.

**Anmerkung:** Bei Windows 95/98/NT und auf UNIX-Plattformen müssen Sie LDAP explizit aktivieren. Definieren Sie hierzu für die Variable `DB2_ENABLE_LDAP` der Profilregistrierdatenbank mit dem Befehl **db2set** den Wert „YES“.

- (Nur UNIX-Plattformen) Deklarieren Sie mit dem folgenden Befehl den TCP/IP-Host-Namen des LDAP-Servers und (wahlfrei) die Anschlußnummer:

```
db2set  
DB2LDAPHOST=<basisdomeinname>[:anschlußnummer]
```

Hierbei steht `basisdomeinname` für den TCP/IP-Host-Namen des LDAP-Servers und `[:anschlußnummer]` für die zugehörige Anschlußnummer. Wird keine Anschlußnummer angegeben, verwendet DB2 den LDAP-Standardanschluß (389).

DB2-Objekte werden unter dem registrierten LDAP-Basisnamen (`baseDN`) gespeichert. Wenn Sie die Version 3.1 des IBM SecureWay LDAP Directory Server verwenden, müssen Sie den registrierten Basisnamen nicht konfigurieren, da DB2 in der Lage ist, diese Informationen dynamisch vom Server abzurufen. Wenn Sie allerdings mit IBM eNetwork Directory Server Version

2.1 arbeiten, müssen Sie den registrierten LDAP-Basisnamen auf allen Maschinen konfigurieren. Verwenden Sie hierzu den Befehl DB2SET folgendermaßen:

```
db2set DB2LDAP_BASEDN=<baseDN>
```

Hierbei steht baseDN für den Namen des LDAP-Suffix, das auf dem LDAP-Server definiert wurde. Dieses LDAP-Suffix wird zur Speicherung von DB2-Objekten verwendet.

- Registrieren Sie das aktuelle Exemplar des DB2-Servers in LDAP mit dem Befehl REGISTER LDAP AS. Beispiel:

```
db2 register ldap as <knotenname> protocol tcpip
```

- Wenn Sie Datenbanken haben, die Sie in LDAP registrieren wollen, führen Sie den Befehl CATALOG LDAP DATABASE aus. Beispiel:

```
db2 catalog ldap database <dbname> as  
<alias_dbname>
```

- Registrierter Name (DN) des LDAP-Benutzers sowie zugehöriges Kennwort. Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie LDAP zum Speichern von benutzerspezifischen DB2-Informationen verwenden wollen.

---

## Inaktivieren von LDAP-Unterstützung

Verwenden Sie die folgende Prozedur, um die LDAP-Unterstützung zu inaktivieren:

- Nehmen Sie für jedes Exemplar des DB2-Servers die Registrierung in LDAP zurück:

```
db2 deregister db2 server in ldap node <knotenname>
```

- Setzen Sie die DB2-Variablen DB2\_ENABLE\_LDAP der Profilregistrierdatenbank auf den Wert „NO“.

---

## LDAP-Unterstützung und DB2 Connect

Wenn die LDAP-Unterstützung auf dem DB2 Connect-Gateway zur Verfügung steht und die Datenbank im Gateway-Datenbankverzeichnis nicht gefunden werden kann, sucht DB2 nach LDAP und versucht, die gefundenen Informationen zu halten.

---

## Überlegungen zur Sicherheit

Vor dem Zugriff auf Informationen im LDAP-Verzeichnis wird eine Anwendung oder ein Benutzer vom LDAP-Server authentifiziert. Die Authentifizierung wird *Binden* an den LDAP-Server genannt.

Für die im LDAP-Verzeichnis gespeicherten Informationen muß Zugriffssteuerung angewendet werden, um zu verhindern, daß anonyme Benutzer die Informationen löschen, ändern oder Informationen hinzufügen.

Die Zugriffssteuerung wird standardmäßig übernommen und kann auf Behälterebene angewendet werden. Wenn ein neues Objekt erstellt wird, übernimmt es dasselbe Sicherheitsattribut wie das Elternobjekt. Ein für den LDAP-Server verfügbares Verwaltungs-Tool kann zum Definieren der Zugriffssteuerung für das Behälterobjekt verwendet werden.

Standardmäßig wird die Zugriffssteuerung wie folgt definiert:

- Auf Datenbank- und Knoteneinträge in LDAP hat jeder (auch jeder anonyme) Benutzer Lesezugriff. Nur der Verzeichnisadministrator und der Eigner oder Ersteller des Objekts hat Schreib-/Lesezugriff.
- Auf Benutzerprofile haben der Profileigner und der Verzeichnisadministrator Schreib-/Lesezugriff. Ein Benutzer kann nicht auf das Profil eines anderen Benutzers zugreifen, wenn er keine Verzeichnisadministratorberechtigung hat.

**Anmerkung:** Die Berechtigungsprüfung wird immer vom LDAP-Server und nicht von DB2 durchgeführt. Die LDAP-Berechtigungsprüfung ist unabhängig von der DB2-Berechtigung. Ein Konto oder eine Berechtigungs-ID mit der Berechtigung SYSADM hat möglicherweise keinen Zugriff auf das LDAP-Verzeichnis.

Wird bei der Ausführung der LDAP-Befehle oder -APIs kein registrierter Bindename (bindDN) und kein Kennwort angegeben, führt DB2 eine Bindeoperation mit dem LDAP-Server durch und verwendet hierbei die Standardidentitätsnachweise, denen möglicherweise nicht die ausreichenden Berechtigungen zur Ausführung der angeforderten Befehle zugeordnet wurden. In diesem Fall wird ein Fehler zurückgegeben.

Sie können den registrierten Bindenamen (bindDN) und das Kennwort eines Benutzers mit den Klauseln USER und PASSWORD der DB2-Befehle und -APIs explizit angeben. Weitere Informationen zu DB2-Befehlen finden Sie im Handbuch *Command Reference*, weitere Informationen zu DB2-APIs enthält das Handbuch *Administrative API Reference*.

## Überlegungen zur Sicherheit bei Windows 2000 Active Directory

Die DB2-Datenbank- und -Knotenobjekte werden unter dem Computerobjekt der Maschine erstellt, auf der der DB2-Server im Windows 2000 Active Directory installiert ist. Zum Registrieren eines Datenbank-Servers oder Katalogisieren im Windows 2000 Active Directory müssen Sie über ausreichende Zugriffsberechtigungen zum Erstellen und/oder Aktualisieren der Objekte verfügen, die unter dem Computerobjekt gespeichert sind.

Standardmäßig können die unter einem Computerobjekt gespeicherten Objekte von allen authentifizierten Benutzern gelesen und von den zugehörigen Administratoren (d. h. Benutzern, die zur Administrator-, Domänenadministrator- und Unternehmensadministratorgruppe gehören) aktualisiert werden. Um einem bestimmten Benutzer bzw. einer bestimmten Gruppe Zugriffsberechtigungen zu erteilen, verwenden Sie die Microsoft Management Console (MMC) für *Active Directory Users and Computer* folgendermaßen:

1. Starten Sie das Verwaltungs-Tool für *Active Directory Users and Computer*. (Start—> Program—> Administration Tools—> Active Directory Users and Computer)
2. Wählen Sie unter *View* die Option *Advanced Features* aus.
3. Wählen Sie den Behälter *Computers* aus.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Computerobjekt, das für die Server-Maschine steht, auf der DB2 installiert ist, und wählen Sie dann *Properties* aus.
5. Wählen Sie die Indexzunge *Security* aus und fügen Sie für die angegebene Gruppe bzw. den angegebenen Benutzer die erforderliche Zugriffsberechtigung hinzu.

Die DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank und CLI-Einstellungen auf Benutzerebene werden im DB2-Merkmalobjekt unter dem Benutzerobjekt verwaltet. Um die DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank oder CLI-Einstellungen auf Benutzerebene zu definieren, muß ein Benutzer über ausreichende Zugriffsberechtigungen verfügen, um Objekte unter dem Benutzerobjekt zu erstellen.

Standardmäßig verfügen nur Administratoren über die Zugriffsberechtigung zum Erstellen von Objekten unter dem Benutzerobjekt. Um einem Benutzer die Zugriffsberechtigung zum Definieren von DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank oder CLI-Einstellungen auf Benutzerebene zu erteilen, können Sie die Microsoft Management Console (MMC) für *Active Directory Users and Computer* folgendermaßen verwenden:

1. Starten Sie das Verwaltungs-Tool für *Active Directory Users and Computer*. (Start—> Program—> Administration Tools—> Active Directory Users and Computer)
2. Wählen Sie das Benutzerobjekt im Behälter 'Users' aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Benutzerobjekt und wählen Sie dann *Properties* aus.
4. Wählen Sie die Indexzunge *Security* aus.
5. Fügen Sie die Zugriffsberechtigungen „Write“ und „Create All Child Objects“ für **Self** hinzu.

6. Wählen Sie das Markierungsfeld „Allow inheritable permissions from parent to propagate to this object“ aus.

---

## Erweitern des Verzeichnisschemas mit DB2-Objektklassen und -Attributen

Das LDAP-Verzeichnisschema definiert Objektklassen und Attribute für die in den LDAP-Verzeichniseinträgen gespeicherten Informationen. Eine Objektklasse besteht aus einer Reihe von verbindlichen und wahlfreien Attributen. Jedem Eintrag im LDAP-Verzeichnis ist eine Objektklasse zugeordnet.

Bevor DB2 die Informationen in LDAP speichern kann, muß das Verzeichnisschema für den LDAP-Server die von DB2 verwendeten Objektklassen und Attribute enthalten. Das Hinzufügen neuer Objektklassen und Attribute zum Basisschema wird Erweitern des Verzeichnisschemas genannt.

**Anmerkung:** Wenn Sie IBM SecureWay LDAP Directory Version 3.1 verwenden, werden alle von DB2 erforderlichen Objektklassen und Attribute in das Basisschema aufgenommen. Sie müssen das Basisschema nicht mit DB2-Objektklassen und -Attributen erweitern.

## Erweitern des Verzeichnisschemas für IBM eNetwork Directory Version 2.1

Wenn Sie IBM eNetwork Directory Version 2.1 verwenden, müssen Sie das Basisschema mit den von DB2 verwendeten Objektklassen und Attributen erweitern.

Mit den folgenden Schritten können Sie das Basisschema für IBM eNetwork Directory Version 2.1 erweitern:

1. Kopieren Sie die DB2-Attributdefinitionsdatei, `db2.at`, und die Objektklassendefinitionsdatei, `db2.oc`, in das Verzeichnis, das die Systemattribut- und Objektklassendefinitionsdateien, `slapd.at.conf` und `slapd.oc.conf`, enthält. Die DB2-Attribut- und -Objektklassendefinitionsdateien befinden sich im Unterverzeichnis `cfg` des Unterverzeichnisses `sqliib`. Die Systemattribut- und Objektklassendefinitionsdatei befinden sich im Unterverzeichnis `etc` des Unterverzeichnisses `%LDAPHome%`.
2. Prüfen Sie die DB2-Attribut- und -Objektklassendefinitionsdateien. Setzen Sie alle Objektklassen und Attribute auf Kommentar, die in Ihrem aktuellen LDAP-Verzeichnisschema definiert sind.
3. Fügen Sie die folgende Zeile am Ende der Datei `slapd.oc.conf` hinzu:  

```
include db2.oc
```
4. Fügen Sie die folgende Zeile am Ende der Datei `slapd.at.conf` hinzu:  

```
include db2.at
```
5. Starten Sie den LDAP-Server neu.

## Erweitern des Verzeichnisschemas für Windows 2000 Active Directory

Bevor DB2 Informationen im Windows 2000 Active Directory speichern kann, muß das Verzeichnisschema so erweitert werden, daß es die neuen DB2-Objektklassen und -Attribute umfaßt. Das Hinzufügen neuer Objektklassen und Attribute zum Verzeichnisschema wird als *Schemaerweiterung* bezeichnet.

Vor der Erstinstallation von DB2 auf den Maschinen einer Windows 2000-Domäne müssen Sie das DB2-Programm **db2schex** für die Schemainstallation ausführen, um das Schema für Windows 2000 Active Directory zu erweitern.

Das Programm **db2schex** befindet sich auf der CD-ROM mit dem Produkt. Das Programm ist auf der CD-ROM im Verzeichnis db2 im Unterverzeichnis common gespeichert. Beispiel:

```
x:\db2\common
```

Hierbei steht x: für das CD-ROM-Laufwerk.

Der Befehl ist wie folgt anzugeben:

```
db2schex
```

Diesem Befehl sind folgende wahlfreie Klauseln zugeordnet:

- -b UserDN  
Zur Angabe des registrierten Benutzernamens.
- -w Password  
Zur Angabe des BIND-Kennwortes.
- -u  
Zum Deinstallieren des Schemas.
- -k  
Zum erzwungenen Fortsetzen der Deinstallation und Ignorieren von Fehlermeldungen.

### Anmerkungen:

1. Wurden kein registrierter Benutzername (UserDN) und kein Kennwort angegeben, führt **db2schex** die Bindeoperation mit dem momentan angemeldeten Benutzer durch.
2. Die Klausel userDN kann als Windows NT-Benutzername angegeben werden.
3. Zum Aktualisieren des Schemas müssen Sie Mitglied der Schemaadministratorgruppe sein oder über die Berechtigungen zum Aktualisieren des Schemas verfügen.

Beispiele:

- Geben Sie folgendes ein, um das DB2-Schema zu installieren:

```
db2schex
```

- Geben Sie folgendes ein, um das DB2-Schema zu installieren und einen registrierten Bindenamen (bindDN) und ein Kennwort zu definieren:

```
db2schex -b "cn=A Name,dc=toronto1,dc=ibm,dc=com"  
-w password
```

Alternativ können Sie auch folgendes eingeben:

```
db2schex -b Administrator -w password
```

- Geben Sie folgendes ein, um das DB2-Schema zu deinstallieren:

```
db2schex -u
```

- Geben Sie folgendes ein, um das DB2-Schema zu deinstallieren und Fehlermeldungen zu ignorieren:

```
db2schex -u -k
```

Das DB2-Schemainstallationsprogramm für Windows 2000 Active Directory führt die folgenden Tasks aus:

#### **Anmerkungen:**

1. Feststellen des Servers, der als Schema-Master arbeitet
2. Durchführen einer Bindeoperation zum Domänen-Controller, der als Schema-Master arbeitet
3. Sicherstellen ausreichender Benutzerberechtigungen zum Hinzufügen von Klassen und Attributen zum Schema
4. Sicherstellen der Unterstützung von Schreiboperationen auf dem Schema-Master (hierzu muß die Sicherheitssperre in der Registrierdatenbank entfernt werden)
5. Erstellen aller neuen Attribute
6. Erstellen aller neuen Objektklassen
7. Feststellen von Fehlern und ggf. Zurücksetzen (ROLLBACK) von am Schema vorgenommenen Änderungen

### **DB2-Objekte im Windows 2000 Active Directory**

DB2 erstellt Objekte im Windows 2000 Active Directory an den beiden folgenden Positionen:

1. Die DB2-Datenbank- und -Knotenobjekte werden unter dem Computerobjekt der Maschine erstellt, auf der der DB2-Server installiert ist. Für die DB2-Server-Maschine, die nicht zur Windows NT-Domäne gehört, werden die DB2-Datenbank- und -Knotenobjekte im Behälter „System“ erstellt.
2. Die DB2-Variablen der Profilregistrierdatenbank und CLI-Einstellungen auf Benutzerebene werden in den DB2-Merkmalobjekten unter dem Benutzerobjekt gespeichert. Diese Objekte enthalten benutzerspezifische Informationen.

## Von DB2 verwendete Objektklassen und Attribute

In den folgenden Tabellen werden die von DB2 verwendeten Objektklassen beschrieben:

Tabelle 24. *cimManagedElement*

Objektklasse	<b>cimManagedElement</b>
Active Directory-LDAP-Anzeigename	Nicht verfügbar
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	Nicht verfügbar
Beschreibung	Stellt eine Basisklasse für viele der Systemverwaltungsobjektklassen im IBM Schema bereit
SubClassOf	top
Erforderliche(s) Attribut(e)	
Wahlfreie(s) Attribut(e)	description
Art	abstract
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.6.132
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd63f-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 25. *cimSetting*

Objektklasse	<b>cimSetting</b>
Active Directory-LDAP-Anzeigename	Nicht verfügbar
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	Nicht verfügbar
Beschreibung	Stellt eine Basisklasse für die Konfiguration und Einstellungen im IBM Schema zur Verfügung
SubClassOf	cimManagedElement
Erforderliche(s) Attribut(e)	
Wahlfreie(s) Attribut(e)	settingID
Art	abstract
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.6.131
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd64d-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 26. *eProperty*

Objektklasse	<b>eProperty</b>
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-eProperty
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-eProperty
Beschreibung	Wird zur Angabe von anwendungsspezifischen Einstellungen für Benutzervorgabemerkmale verwendet

Table 26. eProperty (Forts.)

Objektklasse	eProperty
SubClassOf	cimSetting
Erforderliche(s) Attribut(e)	
Wahlfreie(s) Attribut(e)	propertyType cisPropertyType cisProperty cesPropertyType cesProperty binPropertyType binProperty
Art	structural
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.6.90
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd69c-5c5b-11d3-b818-002035559151

Table 27. DB2Node

Objektklasse	DB2Node
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2Node
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2Node
Beschreibung	Steht für einen DB2-Server
SubClassOf	eSap / ServiceConnectionPoint
Erforderliche(s) Attribut(e)	db2nodeName
Wahlfreie(s) Attribut(e)	db2nodeAlias db2instanceName db2Type host / dNSHostName (siehe Anm. 2) protocolInformation/ServiceBindingInformation
Art	structural
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.6.116
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd65a-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 27. *DB2Node* (Forts.)

Objektklasse	DB2Node
Besondere Hinweise	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Klasse <i>DB2Node</i> wird von der Objektklasse <i>eSap</i> im IBM SecureWay-Verzeichnis und von der Objektklasse <i>ServiceConnectionPoint</i> im Microsoft Active Directory abgeleitet.</li> <li>2. Das Attribut <i>host</i> wird in der IBM SecureWay-Umgebung verwendet. Das Attribut <i>dNSHostName</i> wird beim Microsoft Active Directory verwendet.</li> <li>3. Das Attribut <i>protocolInformation</i> wird nur in der IBM SecureWay-Umgebung verwendet. Bei Microsoft Active Directory wird das Attribut <i>ServiceBindingInformation</i>, das von der Klasse <i>ServiceConnectionPoint</i> übernommen wurde, zur Speicherung der Protokollinformationen verwendet.</li> </ol>

Das Attribut *protocolInformation* (bei IBM SecureWay Directory) oder *ServiceBindingInformation* (bei Microsoft Active Directory) im Objekt *DB2Node* enthält die Informationen zum Kommunikationsprotokoll für das Binden des DB2-Datenbank-Servers. Es besteht aus Token, die das unterstützte Netzwerkprotokoll beschreiben. Die Token werden durch ein Semikolon getrennt. Zwischen den Token steht kein Leerzeichen. Zur Angabe eines wahlfreien Parameters wird ein Stern (\*) benutzt.

Es gibt folgende Token für TCP/IP:

- „TCPIP”
- Server-Host-Name oder IP-Adresse
- Servicename (svcname) oder Anschlußnummer (z. B. 50000)
- (Wahlfrei) Sicherheit („NONE” oder „SOCKS”)

Es gibt folgende Token für APPN:

- „APPN”
- Netzwerk-ID
- Partner-LU
- TP-Name (TP = Transaktionsprogramm). Es werden nur Transaktionsprogramme für Anwendungen, nicht jedoch Servicetransaktionsprogramme oder Angaben für Transaktionsprogramme im Hexadezimalformat unterstützt.
- Modus
- Sicherheit (entweder „NONE”, „SAME” oder „PROGRAM”)

- (Wahlfrei) LAN-Adapteradresse
- (Wahlfrei) LU zur Kennwortänderung

**Anmerkung:** Wenn auf einem DB2 für Windows NT-Client (oder unter Windows 95 bzw. Windows 98) die APPN-Informationen nicht im lokalen SNA-Stack konfiguriert und die LAN-Adapteradresse und die wahlfreie LU zur Kennwortänderung in LDAP lokalisiert wurden, versucht der DB2-Client, diese Informationen zum Konfigurieren des SNA-Stacks zu verwenden, wenn alle verfügbaren Angaben zum Konfigurieren des Stacks vorhanden sind. Diese Unterstützungsfunktion steht für DB2 für AIX- bzw. DB2 für Solaris-Clients nicht zur Verfügung.

Es gibt folgende Token für IPX/SPX:

- „IPXSPX“
- IPX-Adresse

Die IPX/SPX-Empfangsfunktion steht auf dem DB2-Server (nicht jedoch auf dem Client) für die Betriebssysteme AIX und Solaris zur Verfügung. NetBIOS und NPIPE werden unter AIX und Solaris nicht unterstützt.

Es gibt folgende Token für NetBIOS:

- „NETBIOS“
- Server-NetBIOS-Workstation-Name

Es gibt folgende Token für benannte Pipes:

- „NPIPE“
- Computername des Servers
- Exemplarname des Servers

*Tabelle 28. DB2Database*

Objektklasse	DB2Database
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2Database
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2Database
Beschreibung	Steht für eine DB2-Datenbank
SubClassOf	top
Erforderliche(s) Attribut(e)	db2databaseName db2nodePtr

Tabelle 28. DB2Database (Forts.)

Objektklasse	DB2Database
Wahlfreie(s) Attribut(e)	db2databaseAlias db2additionalParameters db2ARLibrary db2authenticationLocation db2gwPtr db2databaseRelease DCEPrincipalName
Art	structural
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.6.117
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd659-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 29. db2additionalParameters

Attribut	db2additionalParameters
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2AdditionalParameters
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2AdditionalParameters
Beschreibung	Enthält alle zusätzlichen Parameter, die zum Herstellen einer Verbindung zum Host-Datenbank-Server verwendet werden
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	1024
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.426
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd315-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 30. db2authenticationLocation

Attribut	db2authenticationLocation
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2AuthenticationLocation
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2AuthenticationLocation
Beschreibung	Gibt an, wo die Authentifizierung stattfindet
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge

Tabelle 30. *db2authenticationLocation* (Forts.)

Attribut	db2authenticationLocation
Maximale Länge	64
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.425
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd317-5c5b-11d3-b818-002035559151
Hinweise	Zulässige Werte sind: CLIENT, SERVER, DCS, DCE, KERBEROS, SVRENCRYPT oder DCSENCRYPT

Tabelle 31. *db2ARLibrary*

Attribut	db2ARLibrary
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2ARLibrary
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2ARLibrary
Beschreibung	Name der Anwendungs-Requester-Bibliothek
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	256
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.427
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd316-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 32. *db2databaseAlias*

Attribut	db2databaseAlias
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2DatabaseAlias
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2DatabaseAlias
Beschreibung	Aliasname(n) der Datenbank
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	1024
Werte	Mit mehreren Werten
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.422
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd318-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 33. *db2databaseName*

Attribut	db2databaseName
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2DatabaseName
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2DatabaseName
Beschreibung	Datenbankname
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	1024
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.421
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd319-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 34. *db2databaseRelease*

Attribut	db2databaseRelease
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2DatabaseRelease
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2DatabaseRelease
Beschreibung	Datenbank-Release-Nummer
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	64
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.429
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd31a-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 35. *db2nodeAlias*

Attribut	db2nodeAlias
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2NodeAlias
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2NodeAlias
Beschreibung	Aliasname(n) der Knoten
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	1024
Werte	Mit mehreren Werten
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.420
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd31d-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 36. db2nodeName

Attribut	db2nodeName
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2NodeName
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2NodeName
Beschreibung	Knotenname
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	64
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.419
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd31e-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 37. db2nodePtr

Attribut	db2nodePtr
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2NodePtr
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2NodePtr
Beschreibung	Zeiger auf das Knotenobjekt (DB2Node) für den Datenbank-Server, der Eigner der Datenbank ist
Syntax	Registrierter Name
Maximale Länge	1000
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.423
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd31f-5c5b-11d3-b818-002035559151
Besondere Hinweise	Diese Abhängigkeit erlaubt es dem Client, die erforderlichen Informationen zum Übertragungsprotokoll abzurufen, um eine Verbindung zur Datenbank herzustellen.

Tabelle 38. db2gwPtr

Attribut	db2gwPtr
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2GwPtr
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2GwPtr
Beschreibung	Zeiger auf das Knotenobjekt für den Gateway-Server, über den auf die Datenbank zugegriffen werden kann
Syntax	Registrierter Name
Maximale Länge	1000

Tabelle 38. db2gwPtr (Forts.)

Attribut	db2gwPtr
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.424
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd31b-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 39. db2instanceName

Attribut	db2instanceName
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2InstanceName
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2InstanceName
Beschreibung	Name des Datenbank-Server-Exemplars
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	256
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.428
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd31c-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 40. db2Type

Attribut	db2Type
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-db2Type
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-db2Type
Beschreibung	Datenbank-Server-Art
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	64
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.418
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd320-5c5b-11d3-b818-002035559151
Hinweise	Zulässige Datenbank-Server-Arten: SERVER, MPP und DCS

Tabelle 41. DCEPrincipalName

Attribut	DCEPrincipalName
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-DCEPrincipalName
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-DCEPrincipalName

Tabelle 41. *DCEPrincipalName* (Forts.)

Attribut	DCEPrincipalName
Beschreibung	DCE-Principal-Name
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	2048
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.443
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd32d-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 42. *cesProperty*

Attribut	cesProperty
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-cesProperty
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-cesProperty
Beschreibung	Werte dieses Attributs können zur Bereitstellung anwendungsspezifischer Vorgabekonfigurationsparameter genutzt werden. Ein Wert kann z. B. Daten im XML-Format enthalten. Alle Werte dieses Attributs müssen einen einheitlichen Attributwert für cesPropertyType aufweisen.
Syntax	Zeichenfolge mit genauer Beachtung der Groß-/Kleinschreibung
Maximale Länge	32700
Werte	Mit mehreren Werten
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.307
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd2d5-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 43. *cesPropertyType*

Attribut	cesPropertyType
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-cesPropertyType
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-cesPropertyType
Beschreibung	Werte dieses Attributs können zum Beschreiben der Syntax, Semantik oder anderer Kenndaten aller Werte des Attributs cesProperty verwendet werden. Der Wert „XML“ kann z. B. verwendet werden, um anzugeben, daß alle Werte des Attributs cesProperty in der XML-Syntax codiert sind.

Tabelle 43. *cesPropertyType* (Forts.)

Attribut	<b>cesPropertyType</b>
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	128
Werte	Mit mehreren Werten
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.308
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd2d6-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 44. *cisProperty*

Attribut	<b>cisProperty</b>
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-cisProperty
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-cisProperty
Beschreibung	Werte dieses Attributs können zur Bereitstellung anwendungsspezifischer Vorgabekonfigurationsparameter genutzt werden. Ein Wert kann z. B. eine INI-Datei enthalten. Alle Werte dieses Attributs müssen einen einheitlichen Attributwert für <i>cisPropertyType</i> aufweisen.
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	32700
Werte	Mit mehreren Werten
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.309
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd2e0-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 45. *cisPropertyType*

Attribut	<b>cisPropertyType</b>
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-cisPropertyType
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-cisPropertyType
Beschreibung	Werte dieses Attributs können zum Beschreiben der Syntax, Semantik oder anderer Kenndaten aller Werte des Attributs <i>cisProperty</i> verwendet werden. Der Wert „INI File“ kann z. B. verwendet werden, um anzugeben, daß alle Werte des Attributs <i>cisProperty</i> INI-Dateien sind.
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	128

Tabelle 45. *cisPropertyType* (Forts.)

Attribut	<b>cisPropertyType</b>
Werte	Mit mehreren Werten
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.310
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd2e1-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 46. *binProperty*

Attribut	<b>binProperty</b>
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-binProperty
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-binProperty
Beschreibung	Werte dieses Attributs können zur Bereitstellung anwendungsspezifischer Vorgabekonfigurationsparameter genutzt werden. Ein Wert kann z. B. eine Gruppe binär codierter Lotus 1-2-3-Merkmale enthalten. Alle Werte dieses Attributs müssen einen einheitlichen Attributwert für binPropertyType aufweisen.
Syntax	binär
Maximale Länge	250000
Werte	Mit mehreren Werten
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.305
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd2ba-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 47. *binPropertyType*

Attribut	<b>binPropertyType</b>
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-binPropertyType
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-binPropertyType
Beschreibung	Werte dieses Attributs können zum Beschreiben der Syntax, Semantik oder anderer Kenndaten aller Werte des Attributs binProperty verwendet werden. Der Wert „Lotus 123“ kann z. B. verwendet werden, um anzugeben, daß alle Werte des Attributs binProperty binär codierte Lotus 1-2-3-Merkmale sind.
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	128
Werte	Mit mehreren Werten
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.306

Tabelle 47. *binPropertyType* (Forts.)

Attribut	binPropertyType
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd2bb-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 48. *PropertyType*

Attribut	PropertyType
Active Directory-LDAP-Anzeigename	ibm-propertyType
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	ibm-propertyType
Beschreibung	Werte dieses Attributs beschreiben die semantischen Kenndaten des Objekts eProperty.
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	128
Werte	Mit mehreren Werten
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.320
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd4ed-5c5b-11d3-b818-002035559151

Tabelle 49. *settingID*

Attribut	settingID
Active Directory-LDAP-Anzeigename	Nicht verfügbar
Allgemeiner Active Directory-Name (cn)	Nicht verfügbar
Beschreibung	Ein Benennungsattribut, das zum Identifizieren der von cimSetting abgeleiteten Objekteinträge, z. B. eProperty, dient.
Syntax	Von Groß-/Kleinschreibung unabhängige Zeichenfolge
Maximale Länge	256
Werte	Mit einem Wert
OID (Objekt-ID)	1.3.18.0.2.4.325
GUID (globale eindeutige Kennung)	b3afd596-5c5b-11d3-b818-002035559151

---

## Anhang K. Erweitern der Steuerzentrale

In Version 7 können Sie die Steuerzentrale von DB2 Universal Database mit der neuen *Plug-In*-Architektur erweitern, um zusätzliche Funktionen zu erhalten.

Das Konzept der *Plug-In*-Architektur besteht darin, die Verfügbarkeit neuer Menüpunkte für ein bestimmtes Objekt zum Kontextmenü der Steuerzentrale und neue Druckknöpfe zur Menüleiste hinzuzufügen. Eine Gruppe von Java-Schnittstellen, die Sie implementieren müssen, werden zusammen mit den Tools geliefert. Mit diesen Schnittstellen wird der Steuerzentrale mitgeteilt, welche zusätzlichen Funktionen aufzunehmen sind.

---

### Überlegungen zur Leistung

Die Plug-In-Erweiterungen (db2plug.zip) werden beim Systemstart der Steuerzentralen-Tools geladen. Daher kann je nach Größe der ZIP-Datei der Systemstart länger dauern. Für die meisten Benutzer dürfte die Plug-In-ZIP-Datei jedoch klein sein und die Auswirkung daher minimal sein.

---

### Überlegungen zu Paketen

Sie müssen die Erweiterungsklassendateien gemäß den Regeln einer Java-Archivierungsdatei komprimieren. Damit die Tools der Steuerzentrale als Anwendung ausgeführt werden, muß sich die ZIP-Datei (db2plug.zip) in dem Verzeichnis befinden, auf das CLASSPATH verweist. Wenn die Tools der Steuerzentrale als Applet ausgeführt werden sollen, muß sich die ZIP-Datei an der Position befinden, auf die die Kennung `<code_basis>` in der HTML-Datei der Steuerzentrale zeigt.

Die ZIP-Datei sollte ohne Komprimierung erstellt werden und die relativen Pfadpositionen aller Klassendateien beibehalten (`zip -r0 db2plug.zip *.class`).

---

### Schnittstellenbeschreibungen

Die folgenden Schnittstellen werden bereitgestellt:

- CCExtension
- CCOject
- CCMenuAction
- CCToolbarAction

Die Schnittstellen werden mit Beispielen in den folgenden Abschnitten beschrieben.

## CCExtension

Mit der CCExtension-Schnittstelle können Sie die Benutzerschnittstelle der Steuerzentrale erweitern, um neue Druckknöpfe und Menüpunkte hinzuzufügen und vorhandene Menüaktionen außer Kraft zu setzen.

Die externe Schnittstelle ist wie folgt definiert:

```
public interface CCExtension
{
    /**
     * Get an array of CCOBJECT subclass objects which define
     * a list of objects to be inserted or overridden in the
     * Control Center
     * @return CCOBJECT[] CCOBJECT subclass objects array
     */
    public CCOBJECT[] getObjects();

    /**
     * Get an array of CCToolbarAction subclass objects which represent
     * a list of buttons to be added to the Control Center
     * main toolbar.
     * @return CCToolbarAction[] CCToolbarAction subclass objects array
     */
    public CCToolbarAction[] getToolbarActions();
}
```

Zur Verwendung von CCExtension erstellen Sie eine Java-Klasse, die das Paket "com.ibm.db2.tools.cc.navigator" importiert und diese Schnittstelle implementiert. Die neue Klasse muß die Implementierung der Methoden getObjects() und getToolbarActions() bieten.

Die Methode getObjects() liefert ein CCOBJECT-Feld, das die vorhandenen Objekte definiert, zu denen der Benutzer neue Menüpunkte hinzufügen oder aus denen er eine Reihe von vordefinierten Menüpunkten entfernen möchte.

Die Methode getToolbarActions() liefert ein CCToolbarAction-Feld, die zur Hauptmenüleiste der Steuerzentrale hinzugefügt wird.

Eine oder mehrere CCExtension-Unterklassendateien können verwendet werden, um die Erweiterungen der Steuerzentrale zu definieren. Damit die Steuerzentrale diese Erweiterungen verwenden kann, verwenden Sie die folgende Prozedur:

1. Erstellen Sie eine Datei "db2plug.zip", die alle CCExtension-Unterklassendateien enthält. Diese Dateien sollten nicht komprimiert sein. Wenn z. B. die CCExtension-Dateien sich im Plug-In-Paket befinden und im Plug-In-Verzeichnis enthalten sind, verwenden Sie folgenden Befehl:

```
zip -r0 db2plug.zip plugin\*.class
```

Dieser Befehl setzt alle Klassendateien des Plug-In-Pakets in die Datei "db2plug.zip" und behält die relativen Pfade bei.

2. Damit die Steuerzentrale als Applet ausgeführt wird, setzen Sie die Datei "db2plug.zip" an die Position, auf die die Kennung <code\_basis> in der HTML-Datei der Steuerzentrale zeigt. Wenn die Steuerzentrale als Anwendung ausgeführt werden soll, setzen Sie die Datei "db2plug.zip" in ein Verzeichnis, auf das die Umgebungsvariable CLASSPATH zeigt.

Für Browser, die mehrere Archive unterstützen, fügen Sie einfach "db2plug.zip" zur Archivliste der HTML-Seite der Steuerzentrale hinzu. Andernfalls müssen sich alle CCExtension-, CCOBJECT-, CCToolbarAction- und CCMenuAction-Unterklassendateien in Abhängigkeit vom Paket, zu dem sie gehören, in ihren relativen Verzeichnissen befinden.

## CCObject

Mit der CCOBJECT-Schnittstelle können Sie das Verhalten der Menüaktionen eines vorhandenen Objekts ändern.

Die externe Schnittstelle ist wie folgt definiert:

```
public interface CCOBJECT
{
    /**
     * The following static constants defines a list of object type
     * available to be added to the Control Center tree.
     */
    public static final int UDB_SYSTEMS_FOLDER = 0;
    public static final int UDB_SYSTEM = 1;
    public static final int UDB_INSTANCES_FOLDER = 2;
    public static final int UDB_INSTANCE = 3;
    public static final int UDB_DATABASES_FOLDER = 4;
    public static final int UDB_DATABASE = 5;
    public static final int UDB_TABLES_FOLDER = 6;
    public static final int UDB_TABLE = 7;
    public static final int UDB_TABLESPACES_FOLDER = 8;
    public static final int UDB_TABLESPACE = 9;
    public static final int UDB_VIEWS_FOLDER = 10;
    public static final int UDB_VIEW = 11;
    public static final int UDB_ALIASES_FOLDER = 12;
    public static final int UDB_ALIAS = 13;
    public static final int UDB_TRIGGERS_FOLDER = 14;
    public static final int UDB_TRIGGER = 15;
    public static final int UDB_SCHEMAS_FOLDER = 16;
    public static final int UDB_SCHEMA = 17;
    public static final int UDB_INDEXES_FOLDER = 18;
    public static final int UDB_INDEX = 19;
    public static final int UDB_CONNECTIONS_FOLDER = 20;
    public static final int UDB_CONNECTION = 21;
    public static final int UDB_REPLICATION_SOURCES_FOLDER = 22;
    public static final int UDB_REPLICATION_SOURCE = 23;
}
```

```

public static final int UDB_REPLICATION_SUBSCRIPTIONS_FOLDER      = 24;
public static final int UDB_REPLICATION_SUBSCRIPTION            = 25;
public static final int UDB_BUFFERPOOLS_FOLDER                  = 26;
public static final int UDB_BUFFERPOOL                          = 27;
public static final int UDB_APPLICATION_OBJECTS_FOLDER          = 28;
public static final int UDB_USER_DEFINED_DISTINCT_DATATYPES_FOLDER = 29;
public static final int UDB_USER_DEFINED_DISTINCT_DATATYPE      = 30;
public static final int UDB_USER_DEFINED_DISTINCT_FUNCTIONS_FOLDER = 31;
public static final int UDB_USER_DEFINED_DISTINCT_FUNCTION      = 32;
public static final int UDB_PACKAGES_FOLDER                     = 33;
public static final int UDB_PACKAGE                             = 34;
public static final int UDB_STORE_PROCEDURES_FOLDER              = 35;
public static final int UDB_STORE_PROCEDURE                     = 36;
public static final int UDB_USER_AND_GROUP_OBJECTS_FOLDER        = 37;
public static final int UDB_DB_USERS_FOLDER                     = 38;
public static final int UDB_DB_USER                             = 39;
public static final int UDB_DB_GROUPS_FOLDER                     = 40;
public static final int UDB_DB_GROUP                             = 41;
public static final int UDB_DRDA_TABLE                           = 42;

public static final int S390_SUBSYSTEMS_FOLDER                  = 43;
public static final int S390_SUBSYSTEM                           = 44;
public static final int S390_BUFFERPOOLS_FOLDER                  = 45;
public static final int S390_BUFFERPOOL                          = 46;
public static final int S390_VIEWS_FOLDER                        = 47;
public static final int S390_VIEW                                = 48;
public static final int S390_DATABASES_FOLDER                    = 49;
public static final int S390_DATABASE                            = 50;
public static final int S390_TABLESPACES_FOLDER                  = 51;
public static final int S390_TABLESPACE                          = 52;
public static final int S390_TABLES_FOLDER                       = 53;
public static final int S390_TABLE                              = 54;
public static final int S390_INDEXES_FOLDER                      = 55;
public static final int S390_INDEX                               = 56;
public static final int S390_STORAGE_GROUPS_FOLDER                = 57;
public static final int S390_STORAGE_GROUP                       = 58;
public static final int S390_ALIASES_FOLDER                      = 59;
public static final int S390_ALIAS                               = 60;
public static final int S390_SYNONYMS_FOLDER                     = 61;
public static final int S390_SYNONYM                             = 62;
public static final int S390_APPLICATION_OBJECTS_FOLDER          = 63;
public static final int S390_COLLECTIONS_FOLDER                  = 64;
public static final int S390_COLLECTION                          = 65;
public static final int S390_PACKAGES_FOLDER                     = 66;
public static final int S390_PACKAGE                             = 67;
public static final int S390_PLANS_FOLDER                         = 68;
public static final int S390_PLAN                                = 69;
public static final int S390_PROCEDURES_FOLDER                    = 70;
public static final int S390_PROCEDURE                           = 71;
public static final int S390_DB_USERS_FOLDER                     = 72;
public static final int S390_DB_USER                             = 73;
public static final int S390_LOCATIONS_FOLDER                     = 74;
public static final int S390_LOCATION                            = 75;
public static final int S390_DISTINCT_TYPES_FOLDER                = 76;
public static final int S390_DISTINCT_TYPE                       = 77;

```

```

public static final int S390_USER_DEFINED_FUNCTIONS_FOLDER      = 78;
public static final int S390_USER_DEFINED_FUNCTION            = 79;
public static final int S390_TRIGGERS_FOLDER                  = 80;
public static final int S390_TRIGGER                          = 81;
public static final int S390_SCHEMAS_FOLDER                   = 82;
public static final int S390_SCHEMA                           = 83;
public static final int S390_CATALOG_TABLES_FOLDER            = 84;
public static final int S390_CATALOG_TABLE                    = 85;

public static final int DCS_GATEWAY_CONNECTIONS_FOLDER        = 86;
public static final int DCS_GATEWAY_CONNECTION                = 87;

/**
 * Total number of object types
 */
public static final int NUM_OBJECT_TYPES                       = 88;

/**
 * Get the name of these object
 * The function returns the name of this object. This name
 * can be of three types:
 * (1) Fully qualified name
 *     Syntax: xxxxx-yyyyy-zzzzz
 *           where xxxxx-yyyyy is the fully quality name of the
 *           parent object and zzzzz is the name of the new object.
 *     Note: Parent and child object name is separated by '-' character.
 *     If a schema name is required to identify object, the fully
 *     qualified name is represented by xxxxx-yyyyy-wwwww.zzzzz
 *           where wwwww is the schema name.
 *     Only the behavior of the object that matches this fully
 *     qualified name will be affected.
 * (2) Parent fully qualified name
 *     Syntax: xxxxx-yyyyy
 *           where xxxxx-yyyyy is the fully qualified name of the
 *           parent object.
 *     When the object type is folder (ie. DATABASES_FOLDER), the
 *     getName() should only return the fully qualified name of the
 *     folder's parent.
 *     Only the behavior of the object that match this name
 *     and the specific type return by the getType() function will be
 *     affected.
 * (3) null
 *     Syntax: null
 *     If null is return, the CCActions returns by the getActions()
 *     call will be applied to all objects of type returns by the
 *     getType() call.
 * @return String object name
 */
public String getName();

/**
 * Get the type of this object
 * @return int return one of the static type constants defined
 * in this interface
 */

```

```

public int getType();

/**
 * Get the CCMenu Action array which defines the list of menu actions
 * to be created for the selected object
 * return CCMenuAction[] CCMenuAction array
 */
public CCMenuAction[] getMenuActions();

/**
 * Check if this object is editable.
 * If not, the Alter related menu items will be removed from
 * the object's popup menu return boolean If false, the Alter
 * menu item will be removed from the object's popup menu
 */
public boolean isEditable();

/**
 * Check if this object is configurable.
 * If not, the configuration related menu items will be
 * removed from the object's popup menu return boolean If
 * false, the Configuration related menu item will be removed
 * from the object's popup menu
 */
public boolean isConfigurable();
}

```

**Anmerkung:** Zur Zeit sollten die beiden letzten Methoden in CCOBJECT: `isEditable()` und `isConfigurable()` immer den Wert **wahr** (True) liefern.

## CCMenuItem

Mit der CCMenuAction-Schnittstelle können Sie eine neue Aktion definieren, die von einem Objekt der Steuerzentrale verwendet werden soll.

Die externe Schnittstelle ist wie folgt definiert:

```

public interface CCMenuAction
{
    /**
     * Get the name of this action
     * @return String Name text on the menu item
     */
    public String getMenuText();

    /**
     * Invoked when an action occurs. Use the getActionCommand()
     * method of the ActionEvent to get the fully qualified name of
     * the invoked Control Center object.
     * @param e Action event
     */
    public void actionPerformed(ActionEvent e);
}

```

## CCToolbarAction

Mit der CCToolbarAction-Schnittstelle können Sie eine neue Aktion in der Menüleiste der Steuerzentrale definieren.

Die externe Schnittstelle ist wie folgt definiert:

```
public interface CCToolbarAction
{
    /**
     * Get the name of this action
     * @return String Name text on the menu item, or toolbar
     * button hover help
     */
    public String getHoverHelpText();

    /**
     * Get the icon for the toolbar button
     * Any toolbar CCAction should implement this function and return
     * a valid ImageIcon object. Otherwise, the button will have no icon.
     * @return ImageIcon Icon to be displayed
     */
    public ImageIcon getIcon();

    /**
     * Invoked when an action occurs.
     * @param e Action event
     */
    public void actionPerformed(ActionEvent e);
}
```

---

## Einsatz-Szenario

Der Code im folgenden Beispiel wird folgende Aktionen durchführen:

1. Aktualisieren der Aktionen der Beispieldatenbank (siehe „MySample.java“ auf Seite 584)
2. Aktualisieren der Aktionen aller Datenbankobjekte (siehe „MyDatabaseActions.java“ auf Seite 585)
3. Hinzufügen eines neuen Exemplarobjekts (siehe „MyInstance.java“ auf Seite 586)
4. Aktualisieren der Aktionen des DB-Exemplars (siehe „MyDB2.java“ auf Seite 586)
5. Aktualisieren der Aktionen des Datenbankordners (siehe „MyDatabases.java“ auf Seite 587)
6. Aktualisieren der Aktionen der Tabelle SYSIBM.SYSPLAN (siehe „MySYSPLAN.java“ auf Seite 588)
7. Hinzufügen eines neuen Tabellenobjekts (siehe „MyTable.java“ auf Seite 588)

8. Aktualisieren der Aktionen des Objekts DB\_User unter dem Anwendungsobjekt (siehe „MyDBUser.java“ auf Seite 589)
9. Hinzufügen eines Knopfs zur Menüleiste der Steuerzentrale (siehe „MyToolBarAction.java“ auf Seite 590).

Die Haupterweiterungsdatei ist MyExtension.java. Alle Klassendateien werden mit dem folgenden Befehl im Plug-In-Verzeichnis gespeichert und komprimiert:

```
zip -r0 db2plug.zip plugin
```

Die entstandene Datei "db2plug.zip" wird dann in das Verzeichnis, auf das die Umgebungsvariable CLASSPATH verweist, oder in das codebase-Verzeichnis (Codebasis) gesetzt, je nachdem, ob die Steuerzentrale als Anwendung oder Applet ausgeführt wird.

### MyExtension.java

```
package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyExtension implements CCExtension
{
    public CCOBJECT[] getObjects()
    {
        CCOBJECT[] objs = new CCOBJECT[10];
        objs[0] = new MySample();
        objs[1] = new MyDatabaseActions();
        objs[2] = new MyInstance();
        objs[3] = new MyDB2();
        objs[4] = new MyDatabases();
        objs[5] = new MySYSPLAN();
        objs[6] = new MyTable();
        objs[7] = new MyDBUser();
        return objs;
    }

    public CCACTION[] getActions()
    {
        CCACTION[] actions = new CCACTION[1];
        actions[0] = new MyToolBarAction();
        return actions;
    }
}
```

### MySample.java

```
package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MySample implements CCOBJECT
{
    public String getName()
    {
        return "LOCAL - DB2 - SAMPLE";
    }
}
```

```

    }

    public int getType()
    {
        return DATABASE;
    }

    public javax.swing.ImageIcon getIcon()
    {
        return null;
    }

    public boolean isNew()
    {
        return false;
    }

    public CCAction[] getActions()
    {
        CCAction[] acts = new CCAction[2];
        acts[0] = new MyAlterAction();
        acts[1] = new MyAction();
        return acts;
    }
}

```

### **MyDatabaseActions.java**

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyDatabaseActions implements CCOBJECT
{
    public String getName()
    {
        return null;
    }

    public int getType()
    {
        return DATABASE;
    }

    public javax.swing.ImageIcon getIcon()
    {
        return null;
    }

    public boolean isNew()
    {
        return false;
    }

    public CCAction[] getActions()
    {

```

```

        CCAction[] acts = new CCAction[2];
        acts[0] = new MyDropAction();
        acts[1] = new MyAction();
        return acts;
    }
}

```

## MyInstance.java

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyInstance implements CCOBJECT
{
    public String getName()
    {
        return "LOCAL - MyInstance";
    }

    public int getType()
    {
        return INSTANCE;
    }

    public javax.swing.ImageIcon getIcon()
    {
        return null;
    }

    public boolean isNew()
    {
        return true;
    }

    public CCAction[] getActions()
    {
        CCAction[] acts = new CCAction[2];
        acts[0] = new MyAlterAction();
        acts[1] = new MyAction();
        return null;
    }
}

```

## MyDB2.java

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyDB2 implements CCOBJECT
{
    public String getName()
    {
        return "LOCAL - DB2";
    }
}

```

```

public int getType()
{
    return INSTANCE;
}

public javax.swing.ImageIcon getIcon()
{
    return null;
}

public boolean isNew()
{
    return false;
}

public CCAction[] getActions()
{
    CCAction[] acts = new CCAction[3];
    acts[0] = new MyAlterAction();
    acts[1] = new MyAction();
    acts[2] = new MyCascadeAction();
    return acts;
}
}

```

## MyDatabases.java

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyDatabases implements CCOBJECT
{
    public String getName()
    {
        return "LOCAL - DB2 - Databases";
    }

    public int getType()
    {
        return DATABASE;
    }

    public javax.swing.ImageIcon getIcon()
    {
        return null;
    }

    public boolean isNew()
    {
        return false;
    }

    public CCAction[] getActions()
    {
        CCAction[] acts = new CCAction[1];
        acts[0] = new MyCreateAction();
    }
}

```

```

        return acts;
    }
}

```

### **MySYSPLAN.java**

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MySYSPLAN implements CCOBJECT
{
    public String getName()
    {
        return "LOCAL - DB2 - SAMPLE - SYSIBM - SYSPLAN";
    }

    public int getType()
    {
        return TABLE;
    }

    public javax.swing.ImageIcon getIcon()
    {
        return null;
    }

    public boolean isNew()
    {
        return false;
    }

    public CCACTION[] getActions()
    {
        CCACTION[] acts = new CCACTION[2];
        acts[0] = new MyALTERACTION();
        acts[1] = new MyACTION();
        return acts;
    }
}

```

### **MyTable.java**

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyTable implements CCOBJECT
{
    public String getName()
    {
        return "LOCAL - DB2 - SAMPLE - SYSIBM - MyTable";
    }

    public int getType()
    {
        return TABLE;
    }
}

```

```

    }

    public javax.swing.ImageIcon getIcon()
    {
        return null;
    }

    public boolean isNew()
    {
        return true;
    }

    public CCAction[] getActions()
    {
        CCAction[] acts = new CCAction[2];
        acts[0] = new MyAlterAction();
        acts[1] = new MyAction();
        return acts;
    }
}

```

### **MyDBUser.java**

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyDBUser implements CCOBJECT
{
    public String getName()
    {
        return "LOCAL - DB2 - TEST-DB Users";
    }

    public int getType()
    {
        return DB_USER;
    }

    public javax.swing.ImageIcon getIcon()
    {
        return null;
    }

    public boolean isNew()
    {
        return false;
    }

    public CCAction[] getActions()
    {
        CCAction[] acts = new CCAction[2];
        acts[0] = new MyAlterAction();
        acts[1] = new MyAction();
    }
}

```

```

        return acts;
    }
}

```

### **MyToolBarAction.java**

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;
import javax.swing.*;

public class MyToolBarAction extends CCAction
{
    public MyToolBarAction()
    {
        super("MyToolBarAction");
    }

    public ImageIcon getIcon()
    {
        return <Your icon>;
    }

    public boolean actionPerformed(String objectName)
    {
        System.out.println( "My action performed, object name = " +
                            objectName );
        return true;
    }
}

```

### **MyAlterAction.java**

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyAlterAction extends CCAction
{
    public MyAlterAction()
    {
        super(0);
    }

    public boolean actionPerformed(String objectName)
    {
        System.out.println( "My alter action performed, object name = " +
                            objectName );
        return true;
    }
}

```

### **MyAction.java**

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyAction extends CCAction

```

```

{
    public MyAction()
    {
        super("MyAction");
    }

    public boolean actionPerformed(String objectName)
    {
        System.out.println( "My action performed, object name = " +
            objectName );
        return true;
    }
}

```

### **MyDropAction.java**

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyDropAction extends CCAction
{
    public MyDropAction()
    {
        super(1);
    }

    public boolean actionPerformed(String objectName)
    {
        System.out.println( "My drop action performed, object name = " +
            objectName );
        return true;
    }
}

```

### **MyCascadeAction.java**

```

package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyCascadeAction extends CCAction
{
    public MyCascadeAction()
    {
        super(11,2);
    }

    public boolean actionPerformed(String objectName)
    {
        System.out.println( "My cascade action performed, object name = " +
            objectName );
        return true;
    }
}

```

## MyCreateAction.java

```
package plugin;
import com.ibm.db2.tools.cc.navigator.*;

public class MyCreateAction extends CCAction
{
    public MyCreateAction()
    {
        super(0);
    }

    public boolean actionPerformed(String objectName)
    {
        System.out.println( "My create action performed, object name = " +
            objectName );
        return true;
    }
}
```

---

## Anhang L. Verwenden der DB2-Bibliothek

Die Bibliothek für DB2 Universal Database besteht aus Online-Hilfe, Handbüchern (PDF und HTML) und Beispielprogrammen in HTML-Format. Im folgenden wird beschrieben, welche Informationen bereitgestellt werden und wie Sie darauf zugreifen können.

Über **Information - Unterstützung** können Sie online auf die Produktinformationen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie in „Zugreifen auf Informationen mit "Information - Unterstützung"“ auf Seite 612. Sie können sich im Web Informationen zu Tasks und zur Fehlerbehebung sowie DB2-Bücher, Beispielprogramme und DB2-Informationen anzeigen lassen.

---

### PDF-Dateien und gedruckte Bücher für DB2

#### Informationen zu DB2

In der folgenden Tabelle sind die DB2-Handbücher in vier Kategorien unterteilt:

#### **DB2-Benutzerhandbücher und -Referenzinformationen**

Diese Bücher enthalten die allgemeinen DB2-Informationen für alle Plattformen.

#### **DB2-Installations- und -Konfigurationsinformationen**

Diese Bücher gelten für DB2 auf einer bestimmten Plattform. So steht beispielsweise jeweils ein separates Handbuch *Einstieg* (Quick Beginnings) für DB2 für OS/2-, Windows- und UNIX-Plattformen zur Verfügung.

#### **Plattformübergreifende Beispielprogramme in HTML**

Bei diesen Beispielen handelt es sich um die HTML-Versionen der mit Application Development Client installierten Beispielprogramme. Sie dienen zur Information und können die Programme selbst nicht ersetzen.

#### **Release-Informationen**

Diese Dateien enthalten die neuesten Informationen, die in die DB2-Handbücher nicht mehr aufgenommen werden konnten.

Die Installationshandbücher, Release-Informationen und Lernprogramme können im HTML-Format direkt von der Produkt-CD-ROM angezeigt werden. Die meisten Handbücher stehen auf der Produkt-CD-ROM im HTML-Format zur Verfügung und können angezeigt werden. Auf der CD-ROM mit DB2-Veröffentlichungen stehen die Handbücher im PDF-Format zur Verfügung und können mit Adobe Acrobat angezeigt und gedruckt werden. Darüber hinaus können Sie gedruckte Veröffentlichungen bei IBM bestellen. Siehe hierzu „Bestellen der gedruckten Handbücher“ auf Seite 607. Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Bücher, die bestellt werden können.

Auf OS/2- und Windows-Plattformen können Sie die HTML-Dateien im Verzeichnis `sql11ib\doc\html` installieren. Die DB2-Informationen werden in verschiedene Sprachen übersetzt, jedoch nicht alle Informationen in alle Sprachen. Sind bestimmte Informationen in einer Sprache nicht verfügbar, wird statt dessen die englische Version dieser Informationen zur Verfügung gestellt.

Auf UNIX-Plattformen können Sie die HTML-Dateien in mehreren Sprachen installieren, und zwar in den Unterverzeichnissen `doc/%L/html`, wobei `%L` für den Code der jeweiligen Landessprache steht. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Handbuch *Einstieg*.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf DB2-Bücher und -Informationen zuzugreifen:

- „Anzeigen von Online-Informationen“ auf Seite 611
- „Suchen nach Online-Informationen“ auf Seite 616
- „Bestellen der gedruckten Handbücher“ auf Seite 607
- „Drucken der PDF-Handbücher“ auf Seite 606

Tabelle 50. Informationen zu DB2

Name	Beschreibung	IBM Form PDF-Dateiname	HTML- Verzeichnis
<b>DB2-Benutzerhandbücher und -Referenzinformationen</b>			
<i>Systemverwaltung</i>	<i>Systemverwaltung: Konzept.</i> Dieses Handbuch enthält eine Übersicht über Datenbankkonzepte, Informationen zu Aspekten des Datenbankentwurfs (wie z. B. zum logischen und physischen Datenbankentwurf) sowie eine Erläuterung zu hohen Verfügbarkeit.	SC12-2879 db2d1g70  SC12-2877 db2d2g70	db2d0
	<i>Systemverwaltung: Implementierung.</i> Dieses Handbuch enthält Informationen zu Implementierungsaspekten, wie beispielsweise zur Implementierung des Datenbankentwurfs, zum Zugriff auf Datenbanken sowie zu Prüfungs-, Sicherungs- und Wiederherstellungsverfahren.	SC12-2878 db2d3g70	
	<i>Systemverwaltung: Optimierung.</i> Dieses Handbuch enthält Informationen zur Datenbankumgebung sowie zur Auswertung und Optimierung der Anwendungsleistung.		
	Sie können die drei Bände des Handbuchs <i>Systemverwaltung</i> in englischer Sprache in den USA und Kanada über die Formnummer SBOF-8934 bestellen.		

Tabelle 50. Informationen zu DB2 (Forts.)

Name	Beschreibung	IBM Form PDF-Dateiname	HTML- Verzeichnis
<i>Administrative API Reference</i>	Dieses Handbuch enthält eine Beschreibung zu den DB2-Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und -Datenstrukturen, die Sie zum Verwalten Ihrer Datenbank verwenden können. Darüber hinaus wird in diesem Handbuch erläutert, wie Sie APIs von Ihren Anwendungen aus aufrufen können.	SC09-2947 db2b0e70	db2b0
<i>Application Building Guide</i>	Dieses Handbuch umfaßt Informationen zur Umgebungskonfiguration sowie Anweisungsschritte zum Kompilieren, Verbinden und Ausführen von DB2-Anwendungen auf Windows-, OS/2- und UNIX-Plattformen.	SC09-2948 db2axe70	db2ax
<i>APPC, CPI-C, and SNA Sense Codes</i>	Dieses Handbuch enthält Basisinformationen zu APPC-, CPI-DFV- und SNA-Prüfcodes, die bei der Arbeit mit DB2 Universal Database-Produkten ausgegeben werden können.	Keine Formnummer db2ape70	db2ap
	Nur im HTML-Format verfügbar.		
<i>Application Development Guide</i>	Dieses Handbuch enthält eine Erläuterung zur Entwicklung von Anwendungen, die mit Hilfe von eingebettetem SQL bzw. JAVA (JDBC und SQLJ) auf DB2-Datenbanken zugreifen. Unter anderem wird das Schreiben von gespeicherten Prozeduren, das Schreiben von benutzerdefinierten Funktionen, das Erstellen von benutzerdefinierten Typen, das Verwenden von Auslösern und das Entwickeln von Anwendungen in partitionierten Umgebungen oder mit Systemen zusammenschlossener Datenbanken beschrieben.	SC09-2949 db2a0e70	db2a0

Tabelle 50. Informationen zu DB2 (Forts.)

Name	Beschreibung	IBM Form PDF-Dateiname	HTML- Verzeichnis
<i>CLI Guide and Reference</i>	Dieses Handbuch erklärt die Entwicklung von Anwendungen, die für den Zugriff auf DB2-Datenbanken DB2 Call Level Interface verwenden, eine aufrufbare SQL-Schnittstelle, die mit der Microsoft-ODBC-Spezifikation kompatibel ist.	SC09-2950 db2l0e70	db2l0
<i>Command Reference</i>	Dieses Handbuch enthält eine Erläuterung zur Verwendung des Befehlszeilenprozessors und eine Beschreibung der DB2-Befehle für die Datenbankverwaltung.	SC09-2951 db2n0e70	db2n0
<i>Konnektivität Ergänzung</i>	Dieses Handbuch enthält Konfigurations- und Referenzinformationen zur Verwendung von DB2 für AS/400, DB2 für OS/390, DB2 für MVS oder DB2 für VM als DRDA-Anwendungs-Requester mit DB2 Universal Database-Servern. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Informationen zur Verwendung von DRDA-Anwendungs-Servern mit DB2 Connect-Anwendungs-Requestern.  Dieses Buch ist lediglich im HTML- und PDF-Format verfügbar.	Keine Form- nummer db2h1g70	db2h1
<i>Versetzen von Daten Dienstprogramme und Referenz</i>	Dieses Handbuch enthält eine Erläuterung zur Verwendung der DB2-Dienstprogramme, wie beispielsweise IMPORT, EXPORT, LOAD, AUTOLOADER und DPROF, die das Verschieben von Daten vereinfachen.	SC12-2881 db2dmg70	db2dm
<i>Data Warehouse-Zentrale Verwaltung</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Erstellung und Verwaltung eines Data Warehouse mit Hilfe der Data Warehouse-Zentrale.	SC12-2885 db2ddg70	db2dd
<i>Data Warehouse Center Application Integration Guide</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen, die Programmierer bei der Integration von Anwendungen in die Data Warehouse-Zentrale sowie in den Information Catalog Manager unterstützen.	SC26-9994 db2ade70	db2ad

Tabelle 50. Informationen zu DB2 (Forts.)

Name	Beschreibung	IBM Form PDF-Dateiname	HTML- Verzeichnis
<i>DB2 Connect Benutzerhandbuch</i>	Dieses Handbuch enthält eine Beschreibung der Konzepte der DB2 Connect-Produkte, allgemeine Informationen zur Verwendung sowie Informationen zur Programmierung dieser Produkte.	SC12-2880 db2c0g70	db2c0
<i>DB2 Query Patroller Administration Guide</i>	Dieses Handbuch enthält eine Übersicht über den Betrieb des DB2 Query Patroller-Systems, spezifische Informationen zum Systembetrieb und zur Verwaltung sowie Task-Informationen zu den GUI-Verwaltungsdienstprogrammen.	SC09-2958 db2dwe70	db2dw
<i>DB2 Query Patroller User's Guide</i>	In diesem Handbuch wird die Verwendung der Tools und Funktionen von DB2 Query Patroller beschrieben.	SC09-2960 db2wwe70	db2ww
<i>Glossar</i>	Dieses Handbuch enthält Definitionen zu den in DB2 und den zugehörigen Komponenten verwendeten Begriffen.  Es ist im Handbuch <i>SQL Reference</i> enthalten und steht außerdem separat im HTML-Format zur Verfügung.	Keine Formnummer db2t0g70	db2t0
<i>DB2 UDB Image, Audio und Video Extender Verwaltung und Programmierung</i>	Dieses Handbuch enthält Basisinformationen zu DB2 Extender, Informationen zur Verwaltung und Konfiguration von IAV Extender sowie Informationen zur Programmierung mit Hilfe von IAV Extender. Es enthält Referenzinformationen, Diagnoseinformationen (mit Nachrichten) und Beispiele.	SC12-2892 dmbu7g70	dmbu7
<i>Information Catalog Manager Systemverwaltung</i>	Dieses Handbuch enthält eine Anleitung zur Verwaltung von Informationskatalogen.	SC12-2886 db2dig70	db2di
<i>Information Catalog Manager Programming Guide and Reference</i>	Dieses Handbuch enthält Definitionen für die Architekturschnittstellen für Information Catalog Manager.	SC26-9997 db2bie70	db2bi
<i>Information Catalog Manager Benutzerhandbuch</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Verwendung der Information Catalog Manager-Benutzerschnittstelle.	SC12-2887 db2aig70	db2ai

Tabelle 50. Informationen zu DB2 (Forts.)

Name	Beschreibung	IBM Form PDF-Dateiname	HTML- Verzeichnis
<i>DB2 Installation und Konfiguration Ergänzung</i>	Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur Planung, Installation und Konfiguration von plattformspezifischen DB2-Clients. Darüber hinaus enthält es Informationen zu Bindevorgängen, zum Einrichten der Client/Server-Kommunikation, zu DB2-GUI-Tools, zu DRDR-AS, zur verteilten Installation, zur Konfiguration von verteilten Anforderungen sowie zum Zugriff auf heterogene Datenquellen.	GC12-2864 db2iyg70	db2iy
<i>Fehlernachrichten</i>	Dieses Handbuch enthält eine Liste der Nachrichten und Codes, die von DB2, vom Information Catalog Manager und von der Data Warehouse-Zentrale ausgegeben werden, sowie eine Beschreibung der jeweils erforderlichen Benutzeraktionen.  Sie können beide Bände des Handbuchs <i>Fehlernachrichten</i> in englischer Sprache in den USA und Kanada unter der Formnummer SBOF-8932 bestellen.	Band 1 GC12-2875  db2m1g70 Band 2 GC12-2888  db2m2g70	db2m0
<i>OLAP Integration Server Administration Guide</i>	Dieses Handbuch enthält eine Erläuterung zur Verwendung der Komponente Administration Manager von OLAP Integration Server.	SC27-0787  db2dpe70	n/v
<i>OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide</i>	Dieses Handbuch enthält eine Erläuterung zum Erstellen und Ausfüllen von OLAP-Metastrukturen mit Hilfe der OLAP Metaoutline-Standard-schnittstelle (nicht mit Hilfe des OLAP Metaoutline Assistant).	SC27-0784  db2upe70	n/v
<i>OLAP Integration Server Model User's Guide</i>	Dieses Handbuch enthält eine Erläuterung zum Erstellen von OLAP-Modellen mit Hilfe der OLAP Model-Standard-schnittstelle (nicht mit Hilfe des OLAP Model Assistant).	SC27-0783  db2lpe70	n/v
<i>OLAP Konfiguration und Benutzerhandbuch</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Konfiguration und Einrichtung von OLAP Starter Kit.	SC12-2889  db2ipg70	db2ip

Tabelle 50. Informationen zu DB2 (Forts.)

Name	Beschreibung	IBM Form PDF-Dateiname	HTML- Verzeichnis
<i>OLAP Tabellenkalkulations-Add-In Benutzerhandbuch für Excel</i>	Dieses Handbuch enthält eine Beschreibung zur Verwendung des Tabellenkalkulationsprogramms Excel zum Analysieren von OLAP-Daten.	SC12-2890 db2epg70	db2ep
<i>OLAP Tabellenkalkulations-Add-In Benutzerhandbuch für Lotus 1-2-3</i>	Dieses Handbuch enthält eine Beschreibung zur Verwendung des Tabellenkalkulationsprogramms Lotus 1-2-3 zum Analysieren von OLAP-Daten.	SC12-2891 db2tpg70	db2tp
<i>Replikation Benutzer- und Referenzhandbuch</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Konfiguration, Verwaltung und Verwendung der mit DB2 gelieferten Replikations-Tools.	SC12-2884 db2e0g70	db2e0
<i>Spatial Extender Benutzer- und Referenzhandbuch</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Installation, Konfiguration, Verwaltung, Programmierung und Fehlerbehebung für den Spatial Extender. Darüber hinaus enthält es zentrale Beschreibungen räumlicher Datenkonzepte sowie spezifische Referenzinformationen (Nachrichten und SQL) für den Spatial Extender.	SC12-2894 db2sbg70	db2sb
<i>SQL Erste Schritte</i>	Dieses Handbuch enthält eine Einführung in die SQL-Konzepte sowie Beispiele für eine Reihe von Konstrukten und Tasks.	SC12-2882 db2y0g70	db2y0
<i>SQL Reference, Band 1 und Band 2</i>	Dieses Handbuch beschreibt die Syntax, die Semantik und die Regeln von SQL. Darüber hinaus enthält das Handbuch Informationen zu Inkompatibilitäten zwischen Release-Ständen, Produkteinschränkungen und Katalogsichten.  Sie können beide Bände des Handbuchs <i>SQL Reference</i> in englischer Sprache in den USA und Kanada unter der Formnummer SBOF-8933 bestellen.	Band 1 SC09-2974 db2s1e70  Band 2 SC09-2975 db2s2e70	db2s0

Tabelle 50. Informationen zu DB2 (Forts.)

Name	Beschreibung	IBM Form PDF-Dateiname	HTML- Verzeichnis
<i>System Monitor Guide and Reference</i>	Dieses Handbuch enthält eine Beschreibung zum Sammeln unterschiedlicher Informationen zu Datenbanken und dem Datenbankmanager. In diesem Buch wird erläutert, wie Sie mit Hilfe dieser Informationen einen Einblick in Datenbankaktivitäten erhalten, die Leistung verbessern und Fehlerursachen feststellen können.	SC09-2956 db2f0e70	db2f0
<i>Text Extender Verwaltung und Programmierung</i>	Dieses Handbuch enthält Basisinformationen zu DB2 Extender, Informationen zur Verwaltung und Konfiguration von Text Extender sowie zur Programmierung mit Hilfe von Text Extender. Es bietet Referenzinformationen, Diagnoseinformationen (mit Nachrichten) und Beispiele.	SC12-2893 desu9g70	desu9
<i>Troubleshooting Guide</i>	Dieses Handbuch hilft Ihnen bei der Bestimmung von Fehlerquellen, bei der Fehlerbehebung sowie bei der Verwendung von Diagnose-Tools, wenn Sie den DB2-Kundendienst in Anspruch nehmen.	GC09-2850 db2p0e70	db2p0
<i>Neue Funktionen</i>	Dieses Handbuch enthält eine Beschreibung der neuen Einrichtungen, Funktionen und Erweiterungen in DB2 Universal Database Version 7.	SC12-2883 db2q0g70	db2q0
<b>DB2-Installations- und -Konfigurationsinformationen</b>			
<i>DB2 Connect Enterprise Edition für OS/2 und Windows Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Migration, Installation und Konfiguration für DB2 Connect Enterprise Edition unter OS/2 und 32-Bit-Windows-Betriebssystemen. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Installations- und Konfigurationsinformationen für eine Reihe von unterstützten Clients.	GC12-2863 db2c6g70	db2c6

Tabelle 50. Informationen zu DB2 (Forts.)

Name	Beschreibung	IBM Form PDF-Dateiname	HTML- Verzeichnis
<i>DB2 Connect Enterprise Edition für UNIX Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Migration, Installation, Konfiguration und Ausführung von Tasks für DB2 Connect Enterprise Edition auf UNIX-Plattformen. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Installations- und Konfigurationsinformationen für eine Reihe von unterstützten Clients.	GC12-2862 db2cyg70	db2cy
<i>DB2 Connect Personal Edition Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Migration, Installation, Konfiguration und Ausführung von Tasks für DB2 Connect Personal Edition unter OS/2 und 32-Bit-Windows-Betriebssystemen. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Installations- und Konfigurationsinformationen für alle unterstützten Clients.	GC12-2869 db2c1g70	db2c1
<i>DB2 Connect Personal Edition für Linux Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Installation, Migration und Konfiguration für DB2 Connect Personal Edition für alle unterstützten Linux-Varianten.	GC12-2865 db2c4g70	db2c4
<i>DB2 Data Links Manager Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Installation, Konfiguration und Ausführung von Tasks für DB2 Data Links Manager unter AIX und 32-Bit-Windows-Betriebssystemen.	GC12-2868 db2z6g70	db2z6
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition für UNIX Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Installation und Konfiguration für DB2 Enterprise - Extended Edition auf UNIX-Plattformen. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Installations- und Konfigurationsinformationen für eine Reihe von unterstützten Clients.	GC12-2867 db2v3g70	db2v3

Tabelle 50. Informationen zu DB2 (Forts.)

Name	Beschreibung	IBM Form PDF-Dateiname	HTML- Verzeichnis
<i>DB2 Enterprise - Extended Edition für Windows Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Installation und Konfiguration für DB2 Enterprise - Extended Edition unter 32-Bit-Windows-Betriebssystemen. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Installations- und Konfigurationsinformationen für eine Reihe von unterstützten Clients.	GC12-2866 db2v6g70	db2v6
<i>DB2 für OS/2 Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Migration, Installation und Konfiguration von DB2 Universal Database für das Betriebssystem OS/2. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Installations- und Konfigurationsinformationen für eine Reihe von unterstützten Clients.	GC12-2870 db2i2g70	db2i2
<i>DB2 für UNIX Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Migration, Installation und Konfiguration von DB2 Universal Database auf UNIX-Plattformen. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Installations- und Konfigurationsinformationen für eine Reihe von unterstützten Clients.	GC12-2872 db2ixg70	db2ix
<i>DB2 für Windows Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Installation, Migration und Konfiguration für DB2 Universal Database unter 32-Bit-Windows-Betriebssystemen. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Installations- und Konfigurationsinformationen für eine Reihe von unterstützten Clients.	GC12-2873 db2i6g70	db2i6
<i>DB2 Personal Edition Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Installation, Migration und Konfiguration für DB2 Universal Database Personal Edition unter OS/2 und 32-Bit-Windows-Betriebssystemen.	GC12-2871 db2i1g70	db2i1
<i>DB2 Personal Edition für Linux Einstieg</i>	Dieses Handbuch enthält Informationen zur Planung, Installation, Migration und Konfiguration für DB2 Universal Database Personal Edition für alle unterstützten Linux-Varianten.	GC12-2874 db2i4g70	db2i4

Tabelle 50. Informationen zu DB2 (Forts.)

Name	Beschreibung	IBM Form PDF-Dateiname	HTML- Verzeichnis
<i>DB2 Query Patroller Installation Guide</i>	Dieses Handbuch enthält Installationsinformationen zu DB2 Query Patroller.	GC09-2959 db2iwe70	db2iw
<i>DB2 Warehouse Manager Installation</i>	Dieses Handbuch enthält Installationsinformationen für Warehouse-Agenten, Warehouse- Umsetzungsprogramme und den Information Catalog Manager.	GC12-2876 db2ide70	db2id
<b>Plattformübergreifende Beispielprogramme in HTML</b>			
Beispielprogramme in HTML	Dieses Handbuch enthält die Beispiel- programme für die Programmier- sprachen auf allen von DB2 unterstützten Plattformen im HTML- Format. Die Beispielprogramme werden lediglich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Nicht alle Beispiele sind für alle Programmiersprachen verfügbar. Die HTML-Beispiele stehen nur dann zur Verfügung, wenn der DB2 Application Development Client installiert ist.  Weitere Informationen zu den Programmen finden Sie im Handbuch <i>Application Building Guide</i> .	Keine Form- nummer	db2hs
<b>Release-Informationen</b>			
<i>DB2 Connect Release- Informationen</i>	Dieses Dokument enthält die neuesten Informationen, die in die DB2 Connect- Handbücher nicht mehr aufgenom- men werden konnten.	Siehe Anmerkung 2.	db2cr
<i>DB2 Installationsinformationen</i>	Dieses Dokument enthält die neuesten Informationen zur Installation, die in die DB2-Handbücher nicht mehr aufge- nommen werden konnten.	Nur auf der Produkt-CD- ROM verfügbar.	
<i>DB2-Release-Informationen</i>	Dieses Dokument enthält die neuesten Informationen zu allen DB2-Produkten und -Funktionen, die in die DB2- Handbücher nicht mehr aufgenommen werden konnten.	Siehe Anmerkung 2.	db2ir

### **Anmerkungen:**

1. Das Zeichen an der sechsten Stelle des Dateinamens gibt die Landessprache eines Buchs an. So kennzeichnet der Dateiname db2d0e70 die englische Version des Handbuchs *Systemverwaltung*, der Dateinamen db2d0f70 kennzeichnet die französische Version des Buchs. Folgende Buchstaben werden an der sechsten Stelle des Dateinamens verwendet, um die Landessprache für ein Handbuch anzugeben:

<b>Sprache</b>	<b>Kennung</b>
Brasilianisches Portugiesisch	b
Bulgarisch	u
Dänisch	d
Deutsch	g
Englisch	e
Finnisch	y
Französisch	f
Griechisch	a
Italienisch	i
Japanisch	j
Koreanisch	k
Niederländisch	q
Norwegisch	n
Polnisch	p
Portugiesisch	v
Russisch	r
Schwedisch	s
Slowenisch	l
Spanisch	z
Trad. Chinesisch	t
Tschechisch	x
Türkisch	m
Ungarisch	h
Vereinf. Chinesisch	c

2. Kurzfristig verfügbare Informationen, die in die DB2-Handbücher nicht mehr aufgenommen werden können, sind in den Release-Informationen enthalten, die im HTML-Format und als ASCII-Datei verfügbar sind. Die HTML-Version steht über 'Information - Unterstützung' und auf den Produkt-CD-ROMs zur Verfügung. Gehen Sie wie folgt vor, um die ASCII-Dateien anzuzeigen:
  - Rufen Sie auf UNIX-Plattformen die Datei `Release.Notes` auf. Diese Datei befindet sich im Verzeichnis `DB2DIR/Readme/%L`. Dabei ist `%L` die länderspezifische Angabe und `DB2DIR` eine der folgenden Angaben:
    - `/usr/lpp/db2_07_01` (unter AIX)
    - `/opt/IBMDB2/V7.1` (unter HP-UX, PTX, Solaris und Silicon Graphics IRIX)
    - `/usr/IBMDB2/V7.1` (unter Linux)
  - Rufen Sie auf anderen Plattformen die Datei `RELEASE.TXT` auf. Diese Datei befindet sich in dem Verzeichnis, in dem das Produkt installiert ist. Auf OS/2-Plattformen können Sie auch den Ordner **IBM DB2** und anschließend das Symbol **Release-Informationen** doppelt anklicken.

## Drucken der PDF-Handbücher

Wenn Sie eine gedruckte Version der Handbücher bevorzugen, können Sie die PDF-Dateien auf der CD-ROM mit DB2-Veröffentlichungen ausdrucken. Mit Adobe Acrobat Reader können Sie entweder das gesamte Handbuch oder bestimmte Teile des Handbuchs ausdrucken. Die Namen der einzelnen Handbücher in der Bibliothek finden Sie in Tabelle 50 auf Seite 595.

Die neueste Version von Adobe Acrobat Reader finden Sie auf der Adobe-Web-Site unter <http://www.adobe.com>.

Die PDF-Dateien befinden sich auf der CD-ROM mit DB2-Veröffentlichungen und haben die Dateierweiterung PDF. Führen Sie folgende Schritte aus, um auf die PDF-Dateien zuzugreifen:

1. Legen Sie die CD-ROM mit DB2-Veröffentlichungen in das CD-ROM-Laufwerk ein. Auf UNIX-Plattformen: Hängen Sie die CD-ROM mit den DB2-Veröffentlichungen an. Das Handbuch *Einstieg* enthält Anweisungen zu den Mount-Prozeduren.
2. Starten Sie Acrobat Reader.

3. Öffnen Sie die gewünschte PDF-Datei von einer der folgenden Positionen aus:

- Auf OS/2- und Windows-Plattformen:

Verzeichnis *x:\doc\sprache*. Dabei gibt *x* das CD-ROM-Laufwerk an, *sprache* den zweistelligen Landescode für die verwendete Sprache (z. B. EN für Englisch).

- Auf UNIX-Plattformen:

Verzeichnis */cdrom/doc/%L* auf der CD-ROM. Dabei gibt */cdrom* den Mount-Punkt der CD-ROM an, *%L* den Namen der gewünschten länderspezifischen Angaben.

Sie können die PDF-Dateien auch von der CD-ROM in ein lokales Laufwerk oder ein Netzlaufwerk kopieren und sie von dort aus lesen.

### **Bestellen der gedruckten Handbücher**

Sie können die gedruckten DB2-Handbücher einzeln bestellen. In den USA und Kanada ist es außerdem möglich, mehrere Bücher als Paket unter einer SBOF-Nummer zu bestellen. Setzen Sie sich mit Ihrem IBM Vertragshändler oder Vertriebsbeauftragten in Verbindung, oder bestellen Sie die Handbücher telefonisch bei IBM Direkt unter der Nummer 0180/55 090. Darüber hinaus können Sie die Handbücher über die Web-Seite mit Veröffentlichungen unter <http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl> bestellen.

Es sind zwei Gruppen von Handbüchern verfügbar. Die Gruppe mit der Formnummer SBOF-8935 umfaßt Referenzinformationen und Informationen zur Verwendung für DB2 Warehouse Manager. Die Gruppe mit der Formnummer SBOF-8931 umfaßt Referenzinformationen und Informationen zur Verwendung für alle anderen DB2 Universal Database-Produkte und -Funktionen. Der Inhalt der SBOF-Gruppen ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 51. Bestellen der gedruckten Handbücher

SBOF-Nummer	In dieser Gruppe enthaltene Handbücher	
SBOF-8931	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administration Guide: Planning</li> <li>• Administration Guide: Implementation</li> <li>• Administration Guide: Performance</li> <li>• Administrative API Reference</li> <li>• Application Building Guide</li> <li>• Application Development Guide</li> <li>• CLI Guide and Reference</li> <li>• Command Reference</li> <li>• Data Movement Utilities Guide and Reference</li> <li>• Data Warehouse Center Administration Guide</li> <li>• Data Warehouse Center Application Integration Guide</li> <li>• DB2 Connect User's Guide</li> <li>• Installation and Configuration Supplement</li> <li>• Image, Audio, and Video Extenders Administration and Programming</li> <li>• Message Reference, Volumes 1 and 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OLAP Integration Server Administration Guide</li> <li>• OLAP Integration Server Metaoutline User's Guide</li> <li>• OLAP Integration Server Model User's Guide</li> <li>• OLAP Integration Server User's Guide</li> <li>• OLAP Setup and User's Guide</li> <li>• OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Excel</li> <li>• OLAP Spreadsheet Add-in User's Guide for Lotus 1-2-3</li> <li>• Replication Guide and Reference</li> <li>• Spatial Extender Administration and Programming Guide</li> <li>• SQL Getting Started</li> <li>• SQL Reference, Volumes 1 and 2</li> <li>• System Monitor Guide and Reference</li> <li>• Text Extender Administration and Programming</li> <li>• Troubleshooting Guide</li> <li>• What's New</li> </ul>
SBOF-8935	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information Catalog Manager Administration Guide</li> <li>• Information Catalog Manager User's Guide</li> <li>• Information Catalog Manager Programming Guide and Reference</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Query Patroller Administration Guide</li> <li>• Query Patroller User's Guide</li> </ul>

### Zugreifen auf die Online-Hilfefunktion

Die Online-Hilfefunktion ist für alle DB2-Komponenten verfügbar. In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Hilfearten beschrieben.

Hilfearten	Inhalt	Zugriff
<i>Hilfe für Befehl</i>	Erklärt die Syntax von Befehlen im Befehlszeilenprozessor.	Geben Sie im interaktiven Modus des Befehlszeilenprozessors folgendes ein:  ? <i>befehl</i>  Dabei stellt <i>befehl</i> ein Schlüsselwort bzw. den vollständigen Befehl dar.  So kann beispielsweise durch die Eingabe von ? catalog Hilfe für alle CATALOG-Befehle angezeigt werden, während mit ? catalog database lediglich Hilfe für den Befehl CATALOG DATABASE angezeigt wird.
<b>Hilfe für Client-Konfiguration - Unterstützung</b>	Erläutert die Tasks, die Sie in einem Fenster oder Notizbuch ausführen können. Die Hilfe umfaßt Übersichtsinformationen und unbedingt erforderliche Informationen sowie eine Beschreibung zur Verwendung der Steuerelemente im Fenster oder Notizbuch.	Klicken Sie in einem Fenster oder in einem Notizbuch den Druckknopf <b>Hilfe</b> an oder drücken Sie die Taste <b>F1</b> .
<i>Hilfe für die Befehlszentrale</i>		
<i>Hilfe für die Steuerzentrale</i>		
<i>Hilfe für die Data Warehouse-Zentrale</i>		
<b>Hilfe für Event Analyzer</b>		
<i>Hilfe für Information Catalog Manager</i>		
<i>Hilfe für die Satellitenverwaltungszentrale</i>		
<i>Hilfe für die Prozedurenzentrale</i>		

---

Hilfearten	Inhalt	Zugriff
<i>Nachrichtenhilfe</i>	Beschreibt die Ursache von Nachrichten sowie die auszuführenden Benutzeraktionen.	<p>Geben Sie im interaktiven Modus des Befehlszeilenprozessors folgendes ein:</p> <pre>? XXXnnnnn</pre> <p>Dabei ist <i>XXXnnnnn</i> eine gültige Nachrichtenennung.</p> <p>Bei Eingabe von ? SQL30081 wird z. B. die Hilfe zur Nachricht SQL30081 angezeigt.</p> <p>Wenn Sie die Nachrichtenhilfe seitenweise anzeigen möchten, geben Sie den folgenden Befehl ein:</p> <pre>? XXXnnnnn   more</pre> <p>Geben Sie folgenden Befehl ein, um die Nachrichtenhilfe in einer Datei zu speichern:</p> <pre>? XXXnnnnn &gt; datei.erw</pre> <p>Dabei ist <i>datei.erw</i> die Datei, in der Sie die Nachrichtenhilfe speichern möchten.</p>
<i>Hilfe für SQL</i>	Erklärt die Syntax von SQL-Anweisungen.	<p>Geben Sie im interaktiven Modus des Befehlszeilenprozessors folgendes ein:</p> <pre>help anweisung</pre> <p>Dabei gibt <i>anweisung</i> eine SQL-Anweisung an.</p> <p>So kann beispielsweise durch die Eingabe von <code>help SELECT</code> die Hilfe zur Anweisung <code>SELECT</code> angezeigt werden.</p> <p><b>Anmerkung:</b> Die Hilfe für SQL ist auf UNIX-Plattformen nicht verfügbar.</p>
<i>SQLSTATE-Hilfe</i>	Erklärt SQLSTATE-Werte und SQL-Klassencodes.	<p>Geben Sie im interaktiven Modus des Befehlszeilenprozessors folgendes ein:</p> <pre>? sqlstate oder ? klassencode</pre> <p>Datei ist <i>sqlstate</i> ein gültiger, fünfstelliger SQL-Status, und <i>klassencode</i> stellt die ersten zwei Ziffern des SQL-Statuswerts dar.</p> <p>So kann beispielsweise durch die Eingabe von ? 08003 Hilfe für den SQL-Statuswert 08003 angezeigt werden, während mit ? 08 Hilfe für den Klassencode 08 angezeigt wird.</p>

## Anzeigen von Online-Informationen

Die zum Lieferumfang dieses Produkts gehörenden Handbücher werden als Softcopy im HTML-Format (HTML - Hypertext Markup Language) bereitgestellt. In einer Softcopy können Sie die Informationen auf einfache Art suchen und anzeigen und über Hypertextverbindungen auf zugehörige Informationen zugreifen. Außerdem wird die gemeinsame Nutzung der Bibliothek in Ihrem gesamten Unternehmen erleichtert.

Sie können die Online-Bücher und Beispielprogramme mit jedem Browser anzeigen, der den Spezifikationen von HTML Version 3.2 entspricht.

Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um Online-Bücher oder Beispielprogramme anzuzeigen:

- Wenn Sie DB2-Verwaltungs-Tools ausführen, verwenden Sie **Information - Unterstützung**.
- Klicken Sie in einem Browser **Datei**—>**Seite öffnen** an. Die geöffnete Seite enthält eine Übersicht über die DB2-Informationen und Verbindungen (Links) zu diesen Informationen:
  - Öffnen Sie auf UNIX-Plattformen die folgende Seite:

```
INSTHOME/sql11ib/doc/%L/html/index.htm
```

Dabei ist %L die länderspezifische Angabe.

- Öffnen Sie auf anderen Plattformen die folgende Seite:

```
sql11ib\doc\html\index.htm
```

Der Pfad befindet sich auf dem Laufwerk, auf dem DB2 installiert ist.

Wenn Sie **Information - Unterstützung** nicht installiert haben, können Sie die Seite öffnen, indem Sie das Symbol **DB2-Informationen** doppelt anklicken. Je nach verwendetem Betriebssystem befindet sich das Symbol im Hauptproduktordner bzw. unter Windows im Menü **Start**.

### Installieren des Netscape-Browsers

Wenn Sie nicht bereits einen Web-Browser installiert haben, können Sie Netscape von der im Lieferumfang des Produkts enthaltenen Netscape-CD-ROM aus installieren. Führen Sie folgende Schritte aus, um ausführliche Informationen zur Installation zu erhalten:

1. Legen Sie die Netscape-CD-ROM ein.
2. Nur auf UNIX-Plattformen: Hängen Sie die CD-ROM an. Das Handbuch *Einstieg* enthält Anweisungen zu den Mount-Prozeduren.
3. Installationsanweisungen finden Sie in der Datei *CDNAVnn.txt*. Dabei ist *nn* die zweistellige Landeskennung. Die Datei befindet sich im Stammverzeichnis der CD-ROM.

**Zugreifen auf Informationen mit "Information - Unterstützung"**  
**Information - Unterstützung** ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf DB2-Produktinformationen. **Information - Unterstützung** ist auf allen Plattformen mit DB2-Verwaltungs-Tools verfügbar.

Sie können 'Information - Unterstützung' öffnen, indem Sie das entsprechende Symbol doppelt anklicken. Abhängig vom verwendeten System befindet sich das Symbol im Hauptproduktordner im Ordner 'Information' bzw. unter Windows im Menü **Start**.

Sie können auf 'Information - Unterstützung' auch zugreifen, indem Sie die Funktionsleiste und das Menü **Hilfe** auf der DB2-Windows-Plattform verwenden.

Unter 'Information - Unterstützung' finden Sie sechs verschiedene Arten von Informationen. Klicken Sie die entsprechende Indexzunge an, um die für diese Informationsart verfügbaren Themen aufzurufen.

**Funktionen** Die Hauptfunktionen, die Sie mit DB2 ausführen können.

**Referenz** DB2-Referenzinformationen, wie beispielsweise Schlüsselwörter, Befehle und APIs.

**Handbücher** DB2-Handbücher.

**Fehlerbehebung**

Kategorien von Fehlermeldungen sowie die entsprechenden Benutzeraktionen.

**Beispielprogramme**

Beispielprogramme, die in DB2 Application Development Client enthalten sind. Wenn Sie DB2 Application Development Client nicht installiert haben, wird diese Indexzunge nicht angezeigt.

**Web** DB2-Informationen im World Wide Web. Sie müssen über Ihr System eine Verbindung zum Web herstellen können, um auf diese Informationen zugreifen zu können.

Wenn Sie einen Eintrag aus einer der Listen auswählen, startet **Information - Unterstützung** eine Funktion zum Anzeigen der Informationen. Bei der Anzeigefunktion kann es sich abhängig von der ausgewählten Informationsart um die Hilfanzeige des Systems, einen Editor oder einen Web-Browser handeln.

In 'Information - Unterstützung' steht eine Suchfunktion zur Verfügung, mit der Sie nach einem bestimmten Thema suchen können, ohne in den Listen blättern zu müssen.

Rufen Sie über die Hypertextverbindung in 'Information - Unterstützung' das Suchformular **In DB2-Online-Informationen suchen** auf.

Der HTML-Such-Server wird normalerweise automatisch gestartet. Wenn eine Suche in HTML-Informationen fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise mit einer der nachfolgend aufgeführten Methoden den Such-Server starten:

#### **Unter Windows**

Klicken Sie **Start** an und wählen Sie **Programme** —> **IBM DB2** —> **Informationen** —> **HTML-Such-Server starten** aus.

#### **Unter OS/2**

Klicken Sie den Ordner **DB2 für OS/2** und anschließend das Symbol für **HTML-Such-Server starten** doppelt an.

Falls andere Probleme bei der Suche in HTML-Informationen auftreten, finden Sie möglicherweise entsprechende Hinweise in den Release-Informationen.

**Anmerkung:** Die Suchfunktion steht in Linux-, PTX- und Silicon Graphics IRIX-Umgebungen nicht zur Verfügung.

### **Verwenden der DB2-Assistenten**

Assistenten unterstützen Sie bei der Ausführung bestimmter Verwaltungsaufgaben, indem sie Sie Schritt für Schritt durch jede Aufgabe führen. Assistenten stehen über die Steuerzentrale und 'Client-Konfiguration - Unterstützung' zur Verfügung. In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Assistenten und deren Verwendungszweck aufgeführt.

**Anmerkung:** In Umgebungen mit partitionierten Datenbanken sind die Assistenten **Datenbank erstellen**, **Index erstellen**, **Aktualisierung auf mehreren Systemen konfigurieren** und **Leistungskonfiguration** verfügbar.

<b>Assistent</b>	<b>Verwendung</b>	<b>Zugriff</b>
<i>Datenbank hinzufügen</i>	Katalogisieren einer Datenbank auf einer Client-Workstation.	Klicken Sie in <b>Client-Konfiguration - Unterstützung</b> die Option <b>Hinzufügen</b> an.
<i>Datenbank sichern</i>	Festlegen, Erstellen und Terminieren eines Sicherungsplans.	Klicken Sie in der Steuerzentrale die zu sichernde Datenbank mit der rechten Maustaste an und wählen Sie <b>Sichern</b> —> <b>Datenbank mit Assistent</b> aus.
<i>Aktualisierung auf mehreren Systemen konfigurieren</i>	Konfigurieren einer Aktualisierung auf mehreren Systemen, einer verteilten Transaktion oder einer zweiphasigen Fest-schreibung.	Klicken Sie in der Steuerzentrale den Ordner <b>Datenbanken</b> mit der rechten Maustaste an und wählen Sie <b>Aktualisierung auf mehreren Systemen</b> aus.

<b>Assistent</b>	<b>Verwendung</b>	<b>Zugriff</b>
<i>Datenbank erstellen</i>	Erstellen einer Datenbank und Ausführen einiger grundlegender Konfigurationsfunktionen.	Klicken Sie in der Steuerzentrale den Ordner <b>Datenbanken</b> mit der rechten Maustaste an und wählen Sie <b>Erstellen</b> —> <b>Datenbank mit Assistent</b> aus.
<i>Tabelle erstellen</i>	Auswählen eines Basisdatentyps und Erstellen eines Primärschlüssels für die Tabelle.	Klicken Sie in der Steuerzentrale das Symbol <b>Tabellen</b> mit der rechten Maustaste an und wählen Sie <b>Erstellen</b> —> <b>Tabelle mit Assistent</b> aus.
<i>Tabellenbereich erstellen</i>	Erstellen eines neuen Tabellenbereichs.	Klicken Sie in der Steuerzentrale das Symbol <b>Tabellenbereiche</b> mit der rechten Maustaste an und wählen Sie <b>Erstellen</b> —> <b>Tabellenbereich mit Assistent</b> aus.
<i>Index erstellen</i>	Hinweise zum Erstellen und Löschen von Indizes für Ihre Abfragen.	Klicken Sie in der Steuerzentrale das Symbol <b>Index</b> mit der rechten Maustaste an und wählen Sie <b>Erstellen</b> —> <b>Index mit Assistent</b> aus.
<i>Leistungskonfiguration</i>	Optimieren der Leistung einer Datenbank durch Aktualisieren der Konfigurationsparameter, so daß sie den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.	Klicken Sie in der Steuerzentrale die Datenbank, die optimiert werden soll, mit der rechten Maustaste an und wählen Sie <b>Leistung mit Assistent konfigurieren</b> aus.  Klicken Sie in einer Umgebung mit partitionierten Datenbanken in der Sicht für Datenbankpartitionen die erste Datenbankpartition, die optimiert werden soll, mit der rechten Maustaste an und wählen Sie <b>Leistung mit Assistent konfigurieren</b> aus.
<i>Datenbank wiederherstellen</i>	Wiederherstellen einer Datenbank nach einem Fehler. Dieser Assistent hilft Ihnen, zu entscheiden, welche Sicherungskopie Sie verwenden und welche Protokolle Sie erneut abarbeiten.	Klicken Sie in der Steuerzentrale die Datenbank, die wiederhergestellt werden soll, mit der rechten Maustaste an und wählen Sie <b>Wiederherstellen</b> —> <b>Datenbank mit Assistent</b> aus.

## Einrichten eines Dokument-Servers

Die DB2-Informationen werden standardmäßig auf Ihrem lokalen System installiert. Das bedeutet, daß alle Benutzer, die Zugriff auf DB2-Informationen benötigen, dieselben Dateien installieren müssen. Führen Sie folgende Schritte aus, um die DB2-Informationen an einer einzigen Position zu speichern:

1. Kopieren Sie alle Dateien und Unterverzeichnisse aus dem Verzeichnis `\sql11ib\doc\html` Ihres lokalen Systems auf einen Web-Server. Jedem Handbuch ist ein Unterverzeichnis zugeordnet, das alle erforderlichen HTML- und GIF-Dateien enthält, aus denen das Handbuch besteht. Stellen Sie sicher, daß die Verzeichnisstruktur erhalten bleibt.
2. Konfigurieren Sie den Web-Server so, daß er die Dateien an der neuen Speicherposition sucht. Informationen hierzu finden Sie im Anhang zu NetQuestion im Handbuch *DB2 Installation und Konfiguration Ergänzung*.
3. Wenn Sie die Java-Version von **Information - Unterstützung** verwenden, können Sie eine Basis-URL-Adresse für alle HTML-Dateien angeben. Sie sollten die URL-Adresse für das Bücherverzeichnis verwenden.
4. Wenn Sie die Buchdateien anzeigen können, ist es möglich, bei häufig aufgerufenen Themen Lesezeichen zu setzen. Es empfiehlt sich, folgende Seiten mit einem Lesezeichen zu versehen:
  - Bücherverzeichnis
  - Inhaltsverzeichnis häufig verwendeter Handbücher
  - Themen, auf die häufig verwiesen wird, wie beispielsweise zum Ändern von Tabellen
  - Suchformular

Informationen dazu, wie Sie die DB2 Universal Database-Online-Dokumentationsdateien auf einer zentralen Maschine zur Verfügung stellen können, finden Sie im Anhang zu NetQuestion im Handbuch *DB2 Installation und Konfiguration Ergänzung*.

## Suchen nach Online-Informationen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um nach Informationen in den HTML-Dateien zu suchen:

- Klicken Sie im obersten Rahmen auf **Suchen**. Verwenden Sie das Suchformular, um nach einem bestimmten Thema zu suchen. Diese Funktion steht in Linux-, PIX- oder Silicon Graphics IRIX-Umgebungen nicht zur Verfügung.
- Klicken Sie im obersten Rahmen auf **Index**. Mit Hilfe des Indexes können Sie nach einem bestimmten Thema im Buch suchen.
- Rufen Sie das Inhaltsverzeichnis oder den Index der Hilfe oder des HTML-Buchs auf und verwenden Sie die Suchfunktion des Web-Browsers, um nach einem bestimmten Thema im Buch zu suchen.
- Mit Hilfe der Lesezeichenfunktion des Web-Browsers können Sie schnell zu einem bestimmten Thema zurückkehren.
- Mit Hilfe der Suchfunktion von **Information - Unterstützung** können Sie bestimmte Themen suchen. Weitere Informationen finden Sie in „Zugreifen auf Informationen mit "Information - Unterstützung"“ auf Seite 612.

---

## Anhang M. Bemerkungen

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, daß nur Programme, Produkte oder Dienstleistungen von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Dienstleistungen können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Dienstleistungen verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte der IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb der Produkte, Programme oder Dienstleistungen in Verbindung mit Fremdprodukten und Fremddienstleistungen liegt beim Kunden, soweit nicht ausdrücklich solche Verbindungen erwähnt sind.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanfragen sind schriftlich an IBM Europe, Director of Licensing, 92066 Paris La Defense Cedex, France, zu richten. Anfragen an obige Adresse müssen auf englisch formuliert werden.

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen bekanntgegeben. IBM kann jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Web-Sites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Web-Sites dar. Das über diese Web-Sites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Web-Sites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne daß eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängigen, erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Canada Limited  
Office of the Lab Director  
1150 Eglinton Ave. East  
North York, Ontario  
M3C 1H7  
CANADA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Handbuch aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der IBM, der Internationalen Nutzungsbedingungen der IBM für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer gesteuerten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Garantie, daß diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Informationen über Produkte anderer Hersteller als IBM wurden von den Herstellern dieser Produkte zur Verfügung gestellt, bzw. aus von ihnen veröffentlichten Ankündigungen oder anderen öffentlich zugänglichen Quellen entnommen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und übernimmt im Hinblick auf Produkte anderer Hersteller keine Verantwortung für einwandfreie Funktion, Kompatibilität oder andere Ansprüche. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten der IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele der IBM.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogrammes illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

#### COPYRIGHT-LIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Beispielanwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind. Sie dürfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, verwenden, vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben werden. Die in diesem Handbuch aufgeführten Beispiele sollen lediglich der Veranschaulichung und zu keinem anderen Zweck dienen. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet.

Kopien oder Teile der Beispielprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten:

© (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Beispielprogrammen der IBM Corp. abgeleitet. © Copyright IBM Corp. \_Jahr/Jahre angeben\_. Alle Rechte vorbehalten.

---

## **Neue deutsche Rechtschreibung**

Durch die Einführung der neuen deutschen Rechtschreibung bei IBM zum 1. September 1999 kann es vorkommen, dass in dem vorliegenden Handbuch bestimmte Wörter sowohl nach der alten als auch nach der neuen Schreibweise verwendet werden, und zwar immer dann, wenn auf existierende Handbuchkapitel und/oder Programmteile zurückgegriffen wird.

---

## **Änderungen in der IBM Terminologie**

Die ständige Weiterentwicklung der deutschen Sprache nimmt auch Einfluss auf die IBM Terminologie. Durch die daraus resultierende Umstellung der IBM Terminologie kann es u. U. vorkommen, dass in diesem Handbuch sowohl alte als auch neue Termini gleichbedeutend verwendet werden. Dies ist der Fall, wenn auf ältere existierende Handbuchkapitel und/oder Programmteile zurückgegriffen wird.

Aufgrund kurzfristiger Änderungen der Software, die in die Dokumentation nicht mehr aufgenommen werden konnten, entsprechen die in den Handbüchern aufgeführten Programmelemente möglicherweise nicht den im eigentlichen Programm angezeigten Elementen.

---

## Marken

Folgende Namen sind in gewissen Ländern Marken der International Business Machines Corporation.

ACF/VTAM	IBM
AISPO	IMS
AIX	IMS/ESA
AIX/6000	LAN DistanceMVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
IBM System AS/400	OS/2
BookManager	OS/390
CICS	OS/400
C Set++	PowerPC
C/370	QBIC
DATABASE 2	QMF
DataHub	RACF
DataJoiner	RS/6000
DataPropagator	IBM System /370
DataRefresher	SP
DB2	SQL/DS
DB2 Connect	SQL/400
DB2 Extenders	System/370
DB2 OLAP Server	IBM System /390
DB2 Universal Database	SystemView
Distributed Relational Database Architecture	VisualAge
DRDA	VM/ESA
eNetwork	VSE/ESA
Extended Services	VTAM
FFST	WebExplorer
First Failure Support Technology	WIN-OS/2

Folgende Namen sind in gewissen Ländern Marken oder eingetragene Marken anderer Unternehmen:

Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sowie Solaris sind in gewissen Ländern Marken von Sun Microsystems, Inc.

Tivoli und NetView sind in gewissen Ländern Marken von Tivoli Systems Inc.

UNIX ist eine eingetragene Marke und wird ausschließlich von der X/Open Company Limited lizenziert.

Andere Namen von Unternehmen, Produkten oder Dienstleistungen können Marken anderer Unternehmen sein.

---

# Index

## Sonderzeichen

SRAHBUFDIR 490  
SRAHBUFNAME 490  
SRAHCHECKBUF 490  
SRAHENV 499

## A

Abbilder  
    Sicherheit 356  
Abrufen von Daten  
    Index 183  
Abrufen von Protokolldateien  
    für auf UNIX basierende Systeme 474  
    für OS/2 474  
Absetzen von Befehlen an mehrere Datenbankpartitions-Server 487  
Abstimmung anstehend, Status 412  
Active Directory 543  
    für Verwendung konfigurierter Objekte 545  
    Sicherheit 559  
    Verzeichnisschema erweitern 562  
Aggregatfunktion 153  
Aktualisieren, DAS-Konfiguration 107  
Aktualisieren, Daten in Übersichtstabelle 225  
Aktualisieren, Zeilen typisierter Tabellen 225  
Aktualisieren von Exemplarlisten 106  
Aktualisierende Wiederherstellung 365  
    aktualisierendes Wiederherstellen eines Tabellenbereichs 379  
    aufrufen 389  
    erforderliche Berechtigung 385  
    planen 385  
Aktualisierung auf mehreren Systemen konfigurieren, Assistent 613  
ALIAS (DB2 für MVS/ESA) 167  
Aliasname  
    Berechtigung 166  
    Namenskonventionen 441  
    verwenden 165  
Aliasname der Datenbank 437  
    (Forts.)  
    für Befehl BACKUP 354  
    Namenskonventionen 438  
    RESTORE, Befehl 360  
Aliasname erstellen 165  
ALTER, Zugriffsrecht, Definition 280  
ALTER COLUMN 211  
ALTER NICKNAME, Anweisung, Beispiel 236  
ALTER SERVER, Anweisung, Beispiel 235  
ALTER TABLE, Anweisung  
    Hinzufügen eindeutiger Integritätsbedingung, Beispiel 212  
    Hinzufügen einer Prüfung auf Integritätsbedingung, Beispiel 215  
    Hinzufügen von Schlüsseln, Beispiel 214  
    Hinzufügen von Spalten, Beispiel 210  
    Löschen einer eindeutigen Integritätsbedingung, Beispiel 215  
    Löschen einer Prüfbedingung, Beispiel 218  
    Löschen von Schlüsseln, Beispiel 217  
    Tips zum Hinzufügen von Integritätsbedingungen 212  
ALTER TABLESPACE, Anweisung  
    Beispiel 204  
Ändern, benutzerdefinierter strukturierter Typ 225  
Ändern, Datenbankkonfiguration 200  
Ändern, Integritätsbedingung 211  
Ändern, Kennwörter 439  
Ändern, Knotengruppe 203  
Ändern, Knotenkonfigurationsdatei 200  
Ändern, Kurzname 235  
Ändern, Server 235  
Ändern, Sicht 231  
Ändern, Spalte 211  
Ändern, Tabelle 209  
Ändern, Tabellenattribute 223  
Ändern, Tabellenbereich 203  
Ändern, Umgebungsvariablen 199  
Ändern, Variablen der Profilregistrierdatenbank 199  
Ändern von Partitionierungsschlüsseln 222  
Ändern von Übersichtstabellemerkmalen 224  
Angaben der Liste von Maschinen für rah 496  
Angepaßte Steuerzentrale 14  
Anwendungsprogramm 343  
    Datenbankpartitions-Server, Fehlererkennung 347  
    Wiederherstellen nach Transaktionsfehler, Übersicht 343  
    Wiederherstellung einer Transaktion auf dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server 345  
    Wiederherstellung nach Transaktionsfehler auf aktivem Datenbankpartitions-Server 344  
Anzeigen  
    Online-Informationen 611  
Archivprotokolldateien  
    für auf UNIX basierende Systeme 474  
    für OS/2 474  
Assistent  
    Datenbank wiederherstellen 614  
    Leistungskonfiguration 200  
Assistenten 5  
    Aktualisierung auf mehreren Systemen konfigurieren 613  
    Assistenten 613  
    Datenbank erstellen 613  
    Datenbank hinzufügen 613, 614  
    Datenbank sichern 613  
    Index 614  
    Leistungskonfiguration 614  
    Tabelle erstellen 614  
    Tabellenbereich erstellen 614  
    Tasks ausführen 613  
ATTACH, Befehl  
    Angaben von DCE-Informationen 460  
    Übersicht 60  
audit\_buf\_sz, Konfigurationsparameter 303

- Auffüllen, typisierte Tabelle 147
  - Aufrufformate für Benutzerausgänge
    - für auf UNIX basierende Systeme 479
    - für OS/2 478
  - Auslösen der Wiederherstellung nach einem Systemabsturz mit DB2START 345
  - Auslöser
    - Abhängigkeiten 152
    - erstellen 150
    - löschen 229
    - Namenskonventionen 441
    - Vorteile 151
  - Authentifizierung 247
    - DCE-Sicherheitservices 254
    - Definition 247
    - Distributed Computing Environment (DCE), Verzeichnisservices 456
    - Domänensicherheit 511
    - ferner Client 253
    - Gruppen 511
    - Überlegungen zu partitionierten Datenbanken 254
    - Verarbeitung, zusammengeslossene Datenbank 261
  - Authentifizierungsart 247
    - CLIENT 248
    - DCE 251
    - DCE\_SERVER\_ENCRYPT 251
    - DCS 250
    - DCS\_ENCRYPT 251
    - KERBEROS 252
    - KRB\_SERVER\_ENCRYPT 252
    - SERVER 247
    - SERVER\_ENCRYPT 248
  - Automatischer Neustart 342
- B**
- BACKUP, Befehl
    - Aliasname für Datenbank, Einschränkung 354
    - DB2 Data Links Manager, Überlegungen 410
    - erforderliche Berechtigung 350
    - erstellte Bandausgabe 357
    - erstellte Plattenausgabe 356
    - Puffer 355
    - Steuerung des gemeinsamen Zugriffs 355
    - Systemabsturz 355, 367
    - Überlegungen 349
    - Übersicht 349
    - verwenden mit Tivoli Storage Manager 421
  - BACKUP, Befehl (*Forts.*)
    - Zugriffsfehler, Fehlerbehandlung 356
  - BACKUP DATABASE, Dienstprogramm
    - Benutzerausgangsprogramm für OS/2 473
    - Fehlerbehandlung für Benutzerausgänge 486
    - Hinweise für Benutzerausgangsprogramme 483
  - Bandeinheiten
    - SCO 352
  - Bandsicherung
    - planen 352
  - Bandsystem
    - Überlegungen zur Sicherung 351
  - Befehlszeilenprozessor
    - Binden an eine Datenbank 124
  - Befehlszentrale 22
  - Behälter
    - hinzufügen (zu DMS-Tabellenbereich) 204
    - modifizieren (zu DMS-Tabellenbereich) 205
  - Behälter von Tabellenbereichen
    - erneut definieren 362
  - Behälternamen 356
  - Beispiele für Benutzerausgangsprogramme
    - für auf UNIX basierende Systeme 477
    - für OS/2 475
    - Übersicht 475
  - Beispielprogramme
    - HTML 604
    - plattformübergreifend 604
  - Benennung
    - Windows
      - NT-Einschränkungen 509
  - Benutzer-Exit
    - Archivieren und Abrufen, Hinweise 480
    - BACKUP DATABASE, Dienstprogramm 483
    - Fehlerbehandlung 484
    - RESTORE DATABASE, Dienstprogramm 483
    - Übersicht 473
  - Benutzer-IDs
    - benennen 438
  - Benutzer mit Doppelbytezeichensatz
    - Datentyp 134
  - Benutzerauthentifizierung
    - Windows NT 509
  - Benutzerdefinierte Funktionen (UDFs)
    - Arten 153
    - erstellen 153
    - löschen 230
    - Namenskonventionen 441
    - Zugriffsrecht zum Erstellen nicht abgeschirmter Funktionen 276
  - Benutzerdefinierte Spaltenfunktion (UDF) 153
  - Benutzerdefinierte Tabellenfunktion 153
  - Benutzerdefinierte temporäre Tabelle 145
  - Benutzerdefinierte temporäre Tabellen 229
  - Benutzerdefinierten einzigartigen Datentyp erstellen 157
  - Benutzerdefinierten strukturierten Typ erstellen 158
  - Benutzerdefinierter Datentyp (UDT)
    - erstellen 156
    - löschen 230
    - Namenskonventionen 441
  - Benutzertabellenbereich, temporär 130
  - Benutzerzuordnung erstellen 264
  - Berechtigung 271
    - Aufgaben und erforderliche Berechtigungen 295
    - Datenbankverwaltung (DBADM) 274, 277
    - Definition 269
    - Ebenen 269
    - erforderlich für Befehl BAKKUP 350
    - erforderlich für Befehl RESTORE 359
    - erforderlich für Befehl ROLLFORWARD 385
    - gesicherter Client 249
    - Systempflege (SYSMAINT) 273
    - Systemsteuerung (SYSCTRL) 272
    - Systemverwaltung (SYSADM) 271
    - Widerrufen von DBADM für Benutzer mit SYSADM 272
    - Widerrufen von DBADM für Benutzer mit SYSCTRL 273
  - Berechtigungsnamen
    - Abrufen der Namen mit Berechtigung DBADM 298

- Berechtigungsnamen (*Forts.*)
    - Abrufen für Informationen über Zugriffsrechte 297
    - Abrufen von Namen mit Tabellenzugriffsberechtigung 298
    - Abrufen von Zugriffsrechten für 299
    - Erstellen einer Sicht für Informationen über Zugriffsrechte 300
  - Bereich
    - hinzufügen 211
  - Bestimmung von Fehlern mit rah 501
  - BIND, Befehl
    - OWNER, Option 289
  - BIND, Zugriffsrecht
    - Definition 284
  - BINDADD, Zugriffsrecht, Definition 276
  - Binden
    - Befehlszeilenprozessor 124
    - Datenbankdienstprogramme 124
    - erneutes Binden ungültiger Pakete 288
  - Blockorientierte Einheiten 128
- C**
- Call Level Interface
    - Binden an eine Datenbank 124
  - CATALOG DATABASE
    - Beispiel 125
  - CATALOG GLOBAL DATABASE, Befehl
    - Angaben von DCE-Informationen 460
  - CDS 445
  - Cell Directory Service (CDS) 445
  - Client
    - Sichern einer Datenbank, Einschränkung 368
  - CLIENT, Authentifizierungsart 248
  - CLIENT, Sicherheitsebene 248
  - Clients
    - gesichert 248, 249
    - nicht gesichert 248, 249
  - Codepage
    - RESTORE, Befehl 362
  - collating\_sequence, Server-Option 172
  - comm\_rate, Server-Option 173
  - CONNECT, Anweisung
    - Angaben von DCE-Informationen 460
  - CONNECT, Zugriffsrecht, Definition 276
  - CONTROL, Zugriffsrecht
    - Definition 279
    - implizites Ausführen 288
    - Zugriffsrechte für Pakete 284
  - cpu\_ratio, Server-Option 173
  - CREATE ALIAS, Anweisung
    - Beispiel 167
    - verwenden 165
  - CREATE DATABASE, Befehl
    - Beispiel 116
  - CREATE INDEX, Anweisung
    - Beispiel 185
    - eindeutiger Index 185
    - Online-Reorganisation 182, 186
  - CREATE NICKNAME 177
  - CREATE\_NOT\_FENCED, Zugriffsrecht, Definition 276
  - CREATE SERVER 168
  - CREATE TABLE, Anweisung
    - Beispiel 135
    - Definieren referentieller Integritätsbedingungen 140
    - Definieren von Prüfungen auf Integritätsbedingung 143
    - Verwenden mehrerer Tabellenbereiche 148
  - CREATE TABLESPACE, Anweisung
    - Beispiel 127
  - CREATE TRIGGER, Anweisung
    - Beispiel 151
  - CREATE VIEW, Anweisung
    - Ändern von Spaltennamen 162
    - Beispiel 161
  - CREATE WRAPPER 167
  - CREATETAB, Zugriffsrecht, Definition 276
  - CURRENT SCHEMA, Sonderregister 61, 132
- D**
- Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible, Status 412
  - DataPropagator Relational (DPROPR)
    - Übersicht 337
  - Datei des Wiederherstellungsprotokolls 401
  - Daten
    - Verteilung ändern 203
  - Datenbank 57
    - aktualisierendes Wiederherstellen von Änderungen 373
    - ändern 202
    - Ändern der Verteilung von Daten 203
  - Datenbank 57 (*Forts.*)
    - Bestimmen der Liste von Datenknoten 349
    - Ermöglichen der Datenpartitionierung 64
    - erstellen 115
    - Erstellen auf allen Knoten 65
    - inkonsistent nach Neustart 345
    - katalogisieren 125
    - Knotengruppe ändern 203
    - löschen 202
    - Namenskonventionen 438
    - Paketabhängigkeiten 239
    - Regeln für Objektnamen 437
    - Sicherung 349
    - Überlegungen vor dem Ändern 195
    - Überlegungen zum Erstellen 68
    - vor dem Erstellen 57
    - Wiederherstellen 358
    - Wiederherstellen des ausgefallenen Datenbankpartitions-Servers 347
    - Wiederherstellen nach Transaktionsfehler, Übersicht 343
    - Wiederherstellung einer Transaktion auf dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server 345
    - Wiederherstellung nach einem Systemabsturz 345
    - Wiederherstellung nach Transaktionsfehler auf aktivem Datenbankpartitions-Server 344
    - Wiederherstellungsprotokoll 124
  - Datenbank erstellen, Assistent 613
  - Datenbank hinzufügen, Assistent 613, 614
  - Datenbank sichern, Assistent 613
  - Datenbankadministratorberechtigung (DBADM)
    - Abrufen von Namen mit Zugriffsrechte 274
  - Datenbankentwurf
    - ändern 195
  - Datenbankkonfiguration
    - ändern 200
    - erstellte Datei 110
  - Datenbankmanager 343
    - Binden von Dienstprogrammen 124
    - Index 183
    - Namenskonventionen 437
    - starten 58
    - stoppen 67

- Datenbankmanager 343 (*Forts.*)
  - Wiederherstellen des ausgefallenen Datenbankpartitions-Servers 347
  - Wiederherstellen nach Transaktionsfehler, Übersicht 343
  - Wiederherstellung einer Transaktion auf dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server 345
  - Wiederherstellung nach Transaktionsfehler auf aktivem Datenbankpartitions-Server 344
  - Zugriffssteuerung 285
- Datenbanknummer 363
- Datenbankobjekte
  - Beispiel 446
  - erstellen 446
  - Namenskonventionen 441
  - Zugriffssteuerung 285
- Datenbankpartitions-Server
  - Windows 2000 521
  - Windows NT 521
- Datenbankprotokolle
  - Konfigurationsparameter 375
- Datenbankzugriff
  - steuern 243
  - Zugriffsrechte über Pakete bei SQL 290
- Datenintegrität
  - eindeutiger Index 180
- Datensätze
  - Prüfung 301
- Datensicherheit
  - Bedeutung der 243
  - Sicherheit des Systemkatalogs 299
  - Steuerung des Datenbankzugriffs 243
- Datentyp
  - Mehrbytezeichensatz 134
  - Spaltendefinition 134
- Datenübertragung
  - Übersicht 337
- DAU (DB\_Authentication) 452
- DB\_Authentication (DAU) 452
- DB\_Comment (DCO) 452
- DB\_Communication\_Protocol (DCP) 452
- DB\_Database\_Locator\_Name (DLN) 453
- DB\_Database\_Protocol (DDP) 453
- DB\_Native\_Database\_Name (DNN) 454
- DB\_Object\_Type (DOT) 454
- DB\_Principal (DPR) 452
- DB\_Product\_Name (DPN) 454
- DB\_Product\_Release (DRL) 454
- DB\_Target\_Database\_Info (DTI) 454
- DB2
  - auf Windows NT starten 59
  - db2\_all 487, 488
  - DB2-Bibliothek
    - Assistenten 613
    - Dokument-Server einrichten 615
    - Drucken von PDF-Handbüchern 606
    - gedruckte Handbücher bestellen 607
    - Handbücher 593
    - Information - Unterstützung 612
    - neueste Informationen 606
    - Online-Hilfefunktion 609
    - Online-Informationen anzeigen 611
    - Online-Informationen suchen 616
    - Sprachenkennung für Bücher 605
    - Struktur 593
  - db2\_call\_stack 488
  - DB2 Connect 337
  - DB2 Data Links Manager
    - abstimmen (Reconcile) 419
    - Abstimmungsprozedur 421
    - aktualisierende Wiederherstellung, Überlegungen 410
    - aktualisierende Wiederherstellung von Datenbanken bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 414
    - aktualisierende Wiederherstellung von Tabellenbereichen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 414
    - aktualisierendes Wiederherstellen von Datenbanken bis zum Ende der Protokolle 413
    - aktualisierendes Wiederherstellen von Tabellenbereichen bis zum Ende der Protokolle 413
    - Beispiel, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführte aktualisierende Wiederherstellung 414
    - Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible, Status 412
    - Datalink\_Reconcile\_Pending, Status 412
    - Erkennen von Situationen, die Abstimmung erfordern 420
- DB2 Data Links Manager (*Forts.*)
  - Herausnehmen einer Tabelle aus dem Status Datalink\_Reconcile\_Not\_Possible 418
  - Interaktionen bei Wiederherstellung 415
  - nicht verbundene Dateien 410
  - Phasen 408
  - Sicherung, Überlegungen 410
  - Speicherbereinigung 405
  - Überlegungen 408
  - unbestätigte Transaktionen 409
  - verbundene Dateien 410
  - Wiederherstellen von Datenbanken 413, 414
  - Wiederherstellen von Datenbanken von einer Offline-Sicherung ohne aktualisierendes Wiederherstellen 412
  - Wiederherstellen von Tabellenbereichen 413, 414
  - Wiederherstellung, Überlegungen 410
  - Wiederherstellung nach einem Systemabsturz 408
  - zweiphasige Festschreibung 408
- db2\_kill 488
- DB2-Synchronisationspunktmanager
  - Wiederherstellung unbestätigter Transaktionen 432
- DB2-Verwaltungs-Server
  - aktualisieren, Konfiguration 107
  - Client-Konfiguration - Unterstützung und Steuerzentrale verwenden 106
  - Exemplarlisten aktualisieren 106
- DB2-Verwaltungs-Server (DAS) 96
  - administrative Kommunikation zwischen Knoten 98
  - administrative Kommunikation zwischen Knoten im partitionierten Datenbanksystem (UNIX) 99
  - administrative Kommunikation zwischen Knoten im partitionierten Datenbanksystem (Windows NT) 100
  - aktualisieren 94
  - auflisten 93
  - Discovery aktivieren 102
  - Eigentumsregeln 87
  - einrichten mit einem partitionierten Datenbanksystem 96
  - Beispiel 96
  - entfernen 95

- DB2-Verwaltungs-Server (DAS) 96
  - (Forts.)
  - erstellen 90
  - Kommunikation 98
  - Kommunikation, Steuerzentrale 98
  - Konfiguration 98
  - konfigurieren 93
  - Serviceanschlüsse 98
  - Sicherheit 101
  - starten und stoppen 92
  - Überlegungen zu Variablen der Profilregistrierdatenbank 101
  - Überlegungen zur Sicherheit 94
  - Übersicht 88
  - Umgebung 101
  - UNIX EEE Server 99
  - Variablen der Profilregistrierdatenbank 101
  - Windows NT EEE Server 100
- db2adutl, Dienstprogramm 426
- DELETE, Befehl 430
- EXTRACT, Befehl 429
- QUERY, Befehl 429
- db2adutl, Dienstprogramm, Beispiele 430
- db2audit 305
- db2audit.log 301
- db2ckbcp 358
- db2dmnbckctlr
  - verwenden 509, 510
- db2gncol, Dienstprogramm 218
- db2icrt, Befehl 73
- db2idrop 198
- db2ilist 196
- DB2INSTANCE, Umgebungsvariable
  - Definieren des Standard-exemplars 60
- db2iupdt 196
- DB2LDAP\_CLIENT\_PROVIDER 544
- db2ldcfg, Dienstprogramm 547
- DB2LOADREC 389
- db2nchg 523
- db2ncrt 522
- db2ndrop 525
- db2nlist 521
- db2nodes.cfg, Datei 108
- db2perfc 518
- db2perfi 515
- db2perfr 516
- db2set, Befehl 78, 80
- db2start, Befehl 58
- db2stop, Befehl 67
- db2uexit
  - Benutzerausgangsprogramme für auf UNIX basierende Systeme 477
  - Benutzerausgangsprogramme für OS/2 476
- dbname, Server-Option 173
- DCE, Authentifizierungsart 251
- DCE-Netzwerkdatenbank
  - erstellen 462
  - verbinden 463, 464
- DCE\_SERVER\_ENCRYPT, Authentifizierungsart 251
- DCO (DB\_Comment) 452
- DCP (DB\_Communication\_Protocol) 452
- DCS
  - Authentifizierungsart 250
  - Verarbeitung, zusammengeslossene Datenbank 262
- DCS\_ENCRYPT, Authentifizierungsart 251
- DDL generieren 9
- DDP (DB\_Database\_Protocol) 453
- DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE 145
- dedizierte Verbindung 531, 532
- DEFAULT, Attribut 134
- Definieren, Prüfung auf Integritätsbedingung in Tabellen 143
- Definieren, referentielle Integritätsbedingung 139
- Definieren des Standardumgebungsprofils für rah 500
- Definieren eindeutiger Integritätsbedingungen 138
- DELETE, Zugriffsrecht, Definition 280
- DETACH, Befehl
  - Übersicht 61
- Direkter Plattenzugriff 130
- Discovery
  - festlegen, Parameter 105
  - inaktivieren für Server-Exemplare 105
  - Konfiguration 107
- Distributed Computing Environment (DCE)
  - ATTACH, Befehl 460, 466
  - Aufgaben für Verzeichnisservices 468
  - Authentifizierung 254
  - CATALOG GLOBAL DATABASE, Befehl 460
  - CDS 445
- Distributed Computing Environment (DCE) (Forts.)
  - CONNECT, Anweisung 460, 466
  - Einrichten eines DB2-Benutzers 255
  - Einrichten eines DB2-Client-Exemplars 259
  - Einrichten eines DB2-Servers 257
  - Einschränkungen 260
  - Einschränkungen für Verzeichnisservices 471
  - GDS 445
  - Konfigurationsparameter und Variablen der Profilregistrierdatenbank 458
  - Sicherheitsservices 254
  - Suchmethode für Verzeichnisse 465
  - temporäres Außerkraftsetzen von DCE-Verzechnisinformationen 467
  - Überblick über Verzeichnisservices 122
  - Verwenden von Verzeichnisservices 469
- DLN (DB\_Database\_Locator\_Name) 453
- DMS-Tabellenbereich
  - erstellen 127
- DNN (DB\_Native\_Database\_Name) 454
- Dokument-Server einrichten 615
- Domänensicherheit
  - Authentifizierung 511
- DOT (DB\_Object\_Type) 454
- DPN (DB\_Product\_Name) 454
- DPR (DB\_Principal) 452
- DPROPR 337
- DRL (DB\_Product\_Release) 454
- DROP DATABASE, Befehl
  - Beispiel 202
- DROP INDEX, Anweisung, Beispiel 238
- DROP NICKNAME, Anweisung, Beispiel 236
- DROP SERVER, Anweisung, Beispiel 235
- DROP TABLE, Anweisung
  - Beispiel 227
- DROP TABLESPACE, Anweisung, Beispiel 207
- DROP VIEW, Anweisung, Beispiel 232

- Drucken von PDF-Handbüchern 606
- DSML\_CONFIG 422, 423
- DSML\_DIR 422, 423
- DSML\_LOG 423, 424
- DTI (DB\_Target\_Database\_Info) 454
- Dynamisches SQL
  - EXECUTE, Zugriffsrecht für den Datenbankzugriff 290

## E

- Eindeutigkeitsintegritätsbedingung
  - definieren 138
  - hinzufügen 212
  - löschen 215
- Einheiten, unformatiert 128
- Einheiten, zeichenorientiert 128
- Einschränkungen
  - Windows NT-Benennung 509
- Einstellen, Schema 132
- Einstellen, VARCHAR 211
- Eliminieren mehrfacher Einträge aus der Liste der Maschinen 497
- Entwurf implementieren 57
- Entziehen von Berechtigungen und Zugriffsrechten 45
- Ermitteln der Größe 48
- Erstellen, Aliasname 165
- Erstellen, Auslöser 150
- Erstellen, benutzerdefinierte Funktion 153
- Erstellen, benutzerdefinierten strukturierten Typ 158
- Erstellen, benutzerdefinierter Datentyp 156
- Erstellen, benutzerdefinierter einzigartiger Datentyp 157
- Erstellen, Funktionsschablone 155
- Erstellen, Funktionszuordnung 154
- Erstellen, Indexspezifikation 180
- Erstellen, Schema 131
- Erstellen, Sicht 159
- Erstellen, Tabelle 133
- Erstellen, Tabelle in mehreren Tabellenbereichen 147
- Erstellen, Tabellenbereich 126
- Erstellen, Typenzuordnung 158
- Erstellen, typisierte Sicht 162
- Erstellen, typisierte Tabelle 147
- Erstellen einer Datenbank, Assistent 5
- Erstellen einer Indexerweiterung 180
- Erstellen einer Oberfläche 167
- Erstellen einer Tabelle, Assistent 5
- Erstellen eines Index 180
- Erstellen eines Index, Assistent 6
- Erstellen eines Kurznamens 177
- Erstellen eines LDAP-Benutzers 546
- Erstellen eines Servers 168
- Erstellen eines Tabellenbereichs, Assistent 5
- Erteilen von Berechtigungen und Zugriffsrechten 45
- EXECUTE, Zugriffsrecht
  - Datenbankzugriff mit dynamischem SQL 290
  - Datenbankzugriff mit statischem SQL 290
  - Definition 284
- Exemplar 17
  - Datenbankpartitions-Server, entfernen 525
  - Datenbankpartitions-Server, hinzufügen 522
  - Definition 68
  - Eigner 72
  - entfernen 198
  - Festlegen des aktuellen 77
  - Partitions-Server ändern 523
  - standardmäßige 69
  - Verzeichnis 69
- Exemplarbenutzer
  - Einrichten der Umgebung 70
- Exemplare
  - aktualisieren 196
  - ändern 195
  - auflisten 76, 196
  - automatisch starten 77
  - Datenbankpartitions-Server, auflisten 521
  - erstellen 69
  - Gründe zur Verwendung 68
  - mehrere ausführen 78
  - Nachteile 69
  - starten 58
  - stoppen 67
  - Übersicht 59
- Exemplareigner 72
- Exemplarprofilregistrierdatenbank 79
- Explizite Schemaverwendung 61

## F

- FCM-Kommunikation 111
- Fehlerbehandlung
  - Benutzer-Exit-Programm 484
  - Benutzerausgangsprogramm für OS/2 486
  - Systemabsturz bei BAK-KUP 355, 367

- Fehlerbehandlung (*Forts.*)
  - volles Protokoll 375
  - Zugriffsfehler, Befehl BAK-KUP 356
  - Zugriffsfehler, Befehl RESTORE 361
- Fehlerbehebung 51
- Fernes System 43
- Fernverwaltung 96
- Filtern 10
- fold\_id, Server-Option 173
- fold\_pw, Server-Option 174
- FOREIGN KEY, Klausel
  - Referentielle Integritätsbedingungen 141
  - Regeln für die Definition von Fremdschlüsseln 141
- Fremdschlüssel
  - DROP FOREIGN KEY, Klausel in Anweisung ALTER TABLE 216
  - hinzufügen 212
  - IMPORT, Dienstprogramm, Auswirkungen der referentiellen Integrität 143
  - Integritätsbedingungsname 141
  - LOAD, Dienstprogramm, Auswirkungen der referentiellen Integrität 142
  - Regeln für die Definition von Fremdschlüsseln 141
  - Zugriffsrechte zum Löschen 216
  - zusammengesetzter Schlüssel 141
- Funktionsaufruf
  - Selektivität 193
- Funktionsschablone, erstellen 155
- Funktionszuordnung, erstellen 154

## G

- Gateway-Verbindungen 18
- GDS 445
- Gelöschte Tabelle
  - Wiederherstellung 392
- Generierte Spalte 144, 218
- Gesicherte Clients
  - Authentifizierung 249
  - CLIENT, Sicherheitsebene 248
- Global Directory Service (GDS) 445
- GRANT, Anweisung
  - implizites Ausführen 288
  - Sicherheit 458
  - verwenden 285
- GRANT, Anweisung, Beispiel 286

Groß-/Kleinschreibung bei Namen,  
zusammengeschlossene Daten-  
bank 443  
Großes Objekt (LOB)  
Hinweise zu Spalten 136

## H

Handbücher 593, 607  
Hierarchietabelle 147  
löschten 228  
Hinzufügen, Bereich 211  
Hinzufügen, eindeutige Integritäts-  
bedingung 212  
Hinzufügen, Integritätsbedin-  
gung 212  
Hinzufügen, Prüfungen auf Integri-  
tätsbedingungen in Tabellen 214  
Hinzufügen von DB2 für OS/390-  
Subsystemen 17  
Hinzufügen von Speicher zu einem  
Tabellenbereich 50  
Hochgeschwindigkeitskommunika-  
tion 529  
HTML  
Beispielprogramme 604

## I

IBM eNetwork Directory  
Objektklassen und Attribute 564  
Verzeichnisschema erwei-  
tern 561  
IBMCATGROUP, Knoten-  
gruppe 117  
IBMDEFAULTGROUP, Knoten-  
gruppe 117  
IBMTEMPGROUP, Knoten-  
gruppe 117  
Identifizieren von Kurznamen 178  
Identitätsspalte 146  
IMPLICIT\_SCHEMA, Berechtig-  
ung 132  
IMPLICIT\_SCHEMA, Zugriffsrecht,  
Definition 276  
Implizite Schemaverwendung 61  
IMPORT, Dienstprogramm  
Auswirkungen der referentiellen  
Integrität 143  
Binden an eine Datenbank 124  
LOAD 142  
Index  
ändern 237  
benutzerdefiniert, erweitert 187  
CREATE INDEX, Anwei-  
sung 185

Index (Forts.)  
CREATE UNIQUE INDEX,  
Anweisung 185  
Definition 181  
DROP INDEX, Anweisung 238  
eindeutiger Index 185  
erstellen 180  
Namenskonventionen 441  
nichteindeutiger Index 185  
Nichtprimärindex 238  
optimale Anzahl 181  
Primärindex und benutzer-  
definierter Index 181  
Primärschlüssel 139  
Selektivität 193  
verwenden 184  
Zugriffsrechte 284  
Index, Assistent 614  
INDEX, Zugriffsrecht, Definiti-  
on 280  
Indexerweiterung 180  
Indexschlüssel, Definition 181  
Indizes  
Online-Reorganisation 182, 186  
Information - Unterstützung 612  
INSERT, Zugriffsrecht, Definiti-  
on 280  
Installation  
Netscape-Browser 611  
Integritätsbedingung  
ändern 211  
definieren, eindeutige 138  
hinzufügen 212  
löschen 215  
Integritätsbedingungsname  
Definieren von Fremd-  
schlüsseln 141  
Definieren von Prüfungen auf  
Integritätsbedingungen in  
Tabellen 143  
io\_ratio, Server-Option 174

## J

Java-Applet 53

## K

Katalogisieren, Datenbank 125  
Katalogknoten  
Beschreibung 64  
Kennwörter  
ändern 439  
benennen 438  
KERBEROS, Authentifizierungs-  
art 252  
Kerberos-Sicherheitsprotokoll 252  
Knoten 62

Knoten 62 (Forts.)  
ändern in Knotengruppe 203  
ausgefallenen  
Datenbankpartitions-Server  
wiederherstellen 347  
Bestimmen der Liste von Daten-  
knoten 349  
Erstellen einer Datenbank auf  
allen 65  
katalogisieren 64  
Wiederherstellung einer Transak-  
tion auf einem ausgefallenen  
Datenbankpartitions-  
Server 345  
Wiederherstellung nach Transak-  
tionsfehler auf einem aktiven  
Datenbankpartitions-  
Server 344  
Knotengruppe  
ändern 203  
Erstdefinition 117  
erstellen 123  
IBMDEFAULTGROUP, Tabelle  
standardmäßig erstellen 149  
Partitionierungsschlüssel  
ändern 222  
Überlegungen zu Tabellen 149  
Wiederherstellen des ausgefallenen  
Datenbankpartitions-  
Servers 347  
Wiederherstellung einer Transak-  
tion auf einem ausgefallenen  
Datenbankpartitions-  
Server 345  
Wiederherstellung nach Transak-  
tionsfehler auf aktivem  
Datenbankpartitions-Server 344  
Knotenkonfigurationsdatei  
ändern 200  
erstellen 108  
Knotennummer 108  
Knotenübergreifende Kommunikati-  
on 529  
Kommunikation  
Hochgeschwindigkeit 529  
Konfigurationsparameter  
AUTORESTART 342  
Datenbankprotokollierung 375  
Distributed Computing Environ-  
ment (DCE) 458  
partitionierte Datenbank 65  
Konfigurieren des LDAP-Benutzers  
für Anwendungen 547

- Konfigurieren von Aktualisierungen auf mehreren Systemen, Assistent 6
- Konfigurieren von LDAP 545
- KRB\_SERVER\_ENCRYPT, Authentifizierungsart 252
- Kurzname
  - erstellen 177
  - Paketzugriffsrecht, Verarbeitung 290
  - Sichten von mehreren Datenquellen 292
  - Zugriffsrechte 282

## L

- LDAP 53, 122, 543
- Leistung
  - Katalogdaten, Verringern der Zugriffskonkurrenz 65
  - Übersichtstabelle 162
- Leistungsinformationen
  - anzeigen 517
  - auf ferne zugreifen 518
  - Fernzugriff aktivieren 516
  - Werte zurücksetzen 518
- Leistungskonfiguration, Assistent 6, 200, 614
- Leistungszähler von DB2 für Windows NT 515
- Leitweginformationen, Objekte
  - Beispiel 449
  - erstellen 449
- Lightweight Directory Access Protocol 122, 543
  - aktivieren 557
  - Datenbanken registrieren 551
  - Datenbankregistrierung zurücknehmen 552
  - DB2 Connect 558
  - Einträge aktualisieren 553
  - Host-Datenbanken konfigurieren 555
  - IBM eNetwork Directory 561
  - inaktivieren 558
  - Knoteneintrag katalogisieren 550
  - Objektklassen und Attribute 564
  - Protokollinformationen aktualisieren 549
  - Server-Registrierung zurücknehmen 550
  - Sicherheit 558
  - suchen 554
  - Variablen der Profilregistrierdatenbank einstellen 556

- Lightweight Directory Access Protocol 122, 543 (*Forts.*)
  - Verbindung zu fernem Server herstellen 551
  - Verzeichnisschema erweitern 561
  - Windows 2000 Active Directory 562
- Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 53
- LIST NODES, Befehl
  - Sichern einer Datenbank, bestimmen der Liste der Datenknoten 349
- LIST NODES, Befehl beim Sichern der Datenbank 349
- Lizenzinformationen
  - ändern 195
- Lizenzverwaltung 78
- Lizenzzentrale 26
- LOAD, Dienstprogramm
  - Übersicht 337
- LOAD-Berechtigung 275
- logbufsz, Konfigurationsparameter 377
- logfilsz, Konfigurationsparameter 376
- logprimary, Konfigurationsparameter 375
- logretain, Konfigurationsparameter 379
- logsecond, Konfigurationsparameter 375
- Lokales Datenbankverzeichnis
  - Übersicht 120
- Löschen, Auslöser 229
- Löschen, benutzerdefinierte Funktion 230
- Löschen, benutzerdefinierter Datentyp 230
- Löschen, Benutzertabellenbereich 206
- Löschen, Datenbank 202
- Löschen, eindeutige Integritätsbedingung 215
- Löschen, Index 237
- Löschen, Integritätsbedingung 215
- Löschen, Kurzname 235
- Löschen, Oberfläche 234
- Löschen, Prüfungen auf Integritätsbedingungen in Tabellen 217
- Löschen, Schema 209
- Löschen, Server 235
- Löschen, Sicht 231
- Löschen, Tabelle 227

- Löschen, Übersichtstabelle 233
- Löschen, Zeilen aus typisierten Tabellen 225
- Löschen benutzerdefinierter Tabellen 229
- Löschen eines temporären Benutzertabellenbereichs 208
- Löschen eines temporären Systemtabellenbereichs 207
- Löschen von Indexerweiterungen 237
- Löschen von Indexspezifikationen 237

## M

- Mehrere Exemplare 59
  - verwenden mit Tivoli Storage Manager 425
- Mehrere logische Knoten 527
- mincommit, Konfigurationsparameter 378
- Mindestwiederherstellungszeitpunkt 389
- MINPCTUSED, Klausel 186
- Modifizieren, Spalte 211
- Modifizieren, Tabelle 209

## N

- Nachrichten
  - Prüffunktion 310
- Netscape-Browser
  - Installation 611
- Neueste Informationen 606
- Neuverteilen von Daten auf Knoten 203
- newlogpath, Konfigurationsparameter 378
- Nichteindeutiger Index
  - löschen 238
- Nichtgesicherte Clients 248, 249
- Nichtprimärindex
  - Auswirkungen des Löschens auf Anwendungen 238
  - löschen 238
- node, Server-Option 174
- Nullwert
  - Spaltendefinition 134
- numeric\_string, Spaltenoption 236

## O

- Oberfläche, erstellen 167
- Objektklassenattribute
  - DB\_Authentication (DAU) 452
  - DB\_Comment (DCO) 452

- Objektklassenattribute (*Forts.*)
  - DB\_Communication\_Protocol 452
  - DB\_Database\_Locator\_Name 453
  - DB\_Database\_Protocol 453
  - DB\_Native\_Database\_Name 454
  - DB\_Object\_Type 454
  - DB\_Principal (DPR) 452
  - DB\_Product\_Name 454
  - DB\_Product\_Release 454
  - DB\_Target\_Database\_Info 454
- Objektnamen, zusammengeslossene Datenbank 442
- Öffentliche Verbindungen 530
- Öffnen des Journals 25
- Online-Hilfefunktion 609
- Online-Informationen
  - anzeigen 611
  - suchen 616
- Online-Reorganisation
  - Indizes 182
- OS/2-Benutzer-Exit
  - Abrufen, Hinweise 480
  - Abrufen von Protokoll-dateien 474
  - Archivieren, Hinweise 480
  - Archivieren von Protokoll-dateien 474
  - aufrufen 474
  - Aufrufformat 478
  - BACKUP DATABASE, Dienstprogramm 473
  - BACKUP DATABASE, Hinweise 483
  - Beispiele für Benutzerausgangsprogramme 475
  - db2uexit 475
  - db2uexit.CAD 476
  - db2uexit.ex1 476
  - db2uexit.ex2 476
  - db2uexit.ex3 476
  - db2uexit.ex4 476
  - Fehlerbehandlung 486
  - RESTORE DATABASE, Dienstprogramm 474
  - RESTORE DATABASE, Hinweise 483
  - Übersicht 473
- P**
- Paket
  - Abhängigkeiten 238
  - Eigner 289
  - löschen 238
- Paket (*Forts.*)
  - unbrauchbar 239
  - ungültig nach Hinzufügen eines Fremdschlüssels 213
  - Widerrufen von Zugriffsrechten 288
  - Zugriffsrechte 283
  - Zugriffsrechte bei SQL 290
- Paralleles Ausführen von Befehlen 490
- Parallelität
  - aktivieren 62
- Parallelität, partitionsintern
  - aktivieren 62
- Partitionierung von Daten 64
- Partitionierungsschlüssel
  - ändern 222
  - Index nach Partitionierungsschlüssel partitioniert 183
  - Überlegungen zu Tabellen 149
- Partitionsinterne Parallelität
  - aktivieren 62
- password, Server-Option 175
- PDF 606
- plan\_hints, Server-Option 175
- Präfixsequenzen 496
- PRECOMPILE, Befehl
  - OWNER, Option 289
- Primärindex
  - Eindeutigkeit für Primärschlüssel 139
  - löschen 238
- Primärschlüssel
  - DROP PRIMARY KEY, Klausel in Anweisung ALTER TABLE 216
  - hinzufügen 212
  - Primärindex 139
  - Primärindex, erstellen 181
  - Zeitpunkt der Erstellung 139
  - Zugriffsrechte zum Löschen 216
- PRIMARY KEY, Klausel
  - Einschränkungen 138
  - Hinzufügen eines Primärschlüssels 212
- Profilregistrierdatenbank 78
- Profilregistrierdatenbank, Variablen ändern 199
  - DB2LOADREC 389
- Profilregistrierdatenbank auf Exemplarebene 79
- Profilregistrierdatenbank auf globaler Ebene 79
- Profilregistrierdatenbank auf Knotenebene 79
- Protokoll
  - Prüfung 301
- Protokoll der zweiphasigen Fest-schreibung 344
- Protokolle
  - identifizieren 394
  - Speicherposition 395
  - verlieren 400
  - verwalten 394
  - Verwendung von Zeitmarken 397
- Protokollfolge 405
- Protokollieren
  - Einheiten, zeichenorientiert 130
- Prozedurzentrale 23
  - vorhandene Prozedur verwenden 24
- Prüfaktivitäten 301
- Prüffunktion
  - Aktionen 302
  - Aktivitäten steuern 330
  - Arbeitsweise 303
  - asynchrones Schreiben von Datensätzen 304
  - Beispiele 330
  - Berechtigungen/Zugriffsrechte 301
  - CONTEXT, Ereignistabelle 326
  - Ereignisse 302
  - Ereignistabellen überprüfen 311
  - ERRORTYPE, Parameter 304
  - Fehlerbehandlung 304
  - Nachrichten 310
  - OBJMAINT, Ereignistabelle 316
  - Parameterbeschreibung 306
  - Prüfereignistabelle 311
  - Satzaufbau 310
  - SECMAINT, Ereignistabelle 318
  - synchrones Schreiben von Datensätzen 304
  - Syntax 305
  - SYSADMIN, Ereignistabelle 322
  - Tips und Verfahrensweisen 328
  - VALIDATE, Ereignistabelle 325
  - Verwendungsszenarios 305
- Prüfprotokoll
  - Prüfung 301
- Prüfung auf Integritätsbedingung in Tabellen
  - definieren 143
  - hinzufügen 214
  - löschen 217
- PUBLIC
  - Zugriffsrechte 277
- pushdown, Server-Option 175

- Q**
- Qualifizierte Objektnamen 61
  - Querverweisobjekt für Datenbanken
    - Beispiel 448
    - erstellen 447
- R**
- RACF 458
  - rah 487, 488
  - RAHDOTFILES 499
  - RAHOSTFILE 497
  - RAHOSTLIST 497
  - RAHWAITTIME 491
  - REFERENCES, Klausel
    - Hinzufügen eines Fremdschlüssels 212
    - Löschbedingungen 142
    - Referentielle Integritätsbedingungen 142
    - verwenden 142
  - REFERENCES, Zugriffsrecht, Definition 280
  - Referentielle Integritätsbedingungen definieren 139
  - FOREIGN KEY, Klausel in
    - Anweisungen CREATE/ALTER TABLE 139
    - hinzufügen in einer Tabelle 212
  - PRIMARY KEY, Klausel in
    - Anweisungen CREATE/ALTER TABLE 139
  - REFERENCES, Klausel in Anweisungen CREATE/ALTER TABLE 139
  - Release-Informationen 606
  - REORG, Dienstprogramm
    - Binden an eine Datenbank 124
  - Replikation
    - Konfiguration 111
  - Replizieren von Daten 52
  - Resource Access Control Facility (RACF) 458
  - RESTART DATABASE, Befehl 342
  - RESTORE, Befehl
    - Aliasname für Datenbank, Einschränkung 360
    - Codepage, Einschränkung 362
    - DB2 Data Links Manager, Überlegungen 410
    - DB2 Data Links Manager, Wiederherstellen von Datenbank ohne aktualisierendes Wiederherstellen 412
    - erforderliche Berechtigung 359
    - Puffer 360
  - RESTORE, Befehl (*Forts.*)
    - Überlegungen 358
    - Übersicht 358
    - verwenden mit Tivoli Storage Manager 421
    - Verwendung bei aktualisierender Wiederherstellung 370
    - Zugriffsfehler, Fehlerbehandlung 361
  - RESTORE DATABASE, Dienstprogramm
    - Benutzerausgangsprogramm für OS/2 474
    - Fehlerbehandlung für Benutzerausgänge 486
    - Hinweise für Benutzerausgangsprogramme 483
  - REVOKE, Anweisung
    - Beispiel 287
    - implizites Ausführen 288
    - Sicherheit 458
    - verwenden 286
  - ROLLFORWARD, Befehl
    - DB2 Data Links Manager, aktualisierendes Wiederherstellen bis zum Ende der Protokolle 413
    - DB2 Data Links Manager, Beispiel für bis zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführte aktualisierende Wiederherstellung 414
    - DB2 Data Links Manager, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktualisierend wiederherstellen 414
    - DB2 Data Links Manager, Überlegungen 410
    - Überlegungen zur Protokollverwaltung 394
    - Überlegungen zur Sicherung 366
    - Überlegungen zur Wiederherstellung 369
    - Unterstützung der Parameter der Konfigurationsdatei 375
    - Zeitmarken 389
- S**
- Schema
    - erstellen 131
    - löschen 209
    - Namenskonventionen 439
    - SESSION 229
    - Übersicht 61
  - SCO UnixWare 7
    - Bandeneinheiten 352
  - SEARCH, Discovery-Modus
    - zusätzliche Einstellungen 103
  - SELECT, Anweisung
    - Auswählen einer Sicht 161
  - SELECT, Zugriffsrecht, Definition 280
  - Selektivität 193
  - Server
    - erstellen 168
    - Zugriffsrechte 283
  - SERVER, Authentifizierungsart 247
  - SERVER\_ENCRYPT, Authentifizierungsart 248
  - Server-Optionen
    - collating\_sequence 172
    - comm\_rate 173
    - connectstring 173
    - cpu\_ratio 173
    - dbname 173
    - fold\_id 173, 265
    - fold\_pw 174, 265
    - io\_ratio 174
    - node 174
    - password 175, 265
    - plan\_hints 175
    - pushdown 175
    - Sicherheit, Einzelangaben 264
    - varchar\_no\_trailing\_blanks 176
  - Sicherheit
    - APPC-Einstellung für Systeme zusammengeschlüsselter Datenbanken 266
    - Authentifizierung, Einzelangaben zu zusammengeschlüsselten Datenbanken 261
    - Benutzerzuordnungen 264
    - CLIENT, Stufe 248
    - DCS-Verarbeitung, System zusammengeschlüsselter Datenbanken 262
    - Distributed Computing Environment (DCE), Verzeichnisservices 456
    - planen 243
    - Server mit zusammengeschlüsselten Datenbanken, Beispiel für eine Authentifizierung 266
    - Server-Optionen 264
    - zusammengeschlüsselter Datenbank, ID- und Kennwortverarbeitung 263
  - Sicherheitsservice
    - Windows NT 510

- Sichern der Datenbank
    - Festplattendatenträger 357
  - Sichern einer Datenbank, Assistent 5
  - Sicherung 349
    - Abbilder 356
    - Anzeigedienstprogramm 358
    - aufrufen 354
    - Behälternamen 356
    - Informationen anzeigen 358
    - planen 350
    - Planen der Strategie 350
    - Puffer 354
    - Wartemodus (quiesce) 350
  - Sicherungen
    - abgelaufen 404
    - aktiv 404
    - inaktiv 404
    - Protokollfolge 405
    - Protokollkette 405
  - Sicherungs-Domänensteuereinheit
    - Konfigurieren zur Verwendung durch DB2 509, 510
  - Sicht
    - ändern 231
    - Auswirkungen des Löschens auf Systemkataloge 231
    - CHECK OPTION, Klausel, CREATE VIEW, Anweisung 161
    - Datenintegrität 159
    - Datensicherheit 159
    - Einschränkungen 231
    - erstellen 159
    - für Informationen über Zugriffsrechte 300
    - löschen 231
    - Namenskonventionen 441
    - Spaltenzugriff 291
    - unbrauchbar 232
    - wiederherstellen, unbrauchbare 232
    - Zugriff auf Zeilen 291
    - Zugriffsrechte, Beispiele 292
    - Zugriffssteuerung für Tabelle 291
  - Skalare benutzerdefinierte Funktion 153
  - SMS-Tabellenbereich
    - erstellen 127
  - Spalte
    - ändern 211
    - definieren 134
    - hinzufügen 210
    - Namenskonventionen 441
  - Spaltenoptionen
    - numerische Zeichenfolge 236
    - varchar\_no\_trailing\_blanks 237
  - Speicherbereinigung 404
  - Sprachenkennung
    - Handbücher 605
  - SQL-Anweisungen
    - unbrauchbar 239
  - SQL anzeigen 7
  - sqlback, API
    - Unterstützung 350
  - Starten von DB2 58
  - Statisches SQL
    - EXECUTE, Zugriffsrecht für den Datenbankzugriff 290
  - Steuern des Befehls rah 498
  - Steuerung des gemeinsamen Zugriffs
    - BACKUP, Befehl 355
  - Steuerzentrale
    - Anzeigen von Systemen 16
  - Steuerzentrale als Java-Applet 54
  - Stoppen von DB2 67
  - Strukturierter Typ
    - ändern 225
  - Suche
    - Online-Informationen 616
  - Suchen 20
    - Online-Informationen 613
  - SYNONYM (DB2 für MVS/ESA) 167
  - SYSADM, Berechtigung 271
    - Übersicht 271
    - Zugriffsrechte 271
  - SYSCAT-Sichten 296
  - SYSCATSPACE, Tabellenbereich 117
  - Systemdatenbankverzeichnis
    - Übersicht 120, 121
  - Systemkatalog
    - Abrufen der Namen mit Berechtigung DBADM 298
    - Abrufen für Namen erteilter Zugriffsrechte 299
    - Abrufen von Berechtigungs-namen mit Zugriffsrechten 297
    - Abrufen von Namen mit Tabellenzugriffsberechtigung 298
    - Auswirkungen des Löschens einer Sicht 232
    - einrichten 119
    - Hinzufügen einer neuen Spalte 210
    - Liste der Zugriffsrechte 296
    - Löschen einer Tabelle 227
    - Sicherheit 299
  - Systemkatalogtabelle
    - gespeichert auf dem Katalogknoten der Datenbank 65
  - Systemmonitor
    - Windows NT 515
  - Systemtabellenbereich, temporär 129
- ## T
- Tabelle
    - Abrufen von Namen mit Zugriff 298
    - ALTER TABLE, Anweisung 210
    - ändern 209
    - Ändern von Attributen 223
    - Ändern von Partitionierungsschlüsseln 222
    - benennen 133
    - CREATE TABLE, Anweisung 133
    - Definieren eindeutiger Integritätsbedingungen 138
    - Definieren einer Prüfung auf Integritätsbedingung 143
    - Definieren referentieller Integritätsbedingungen 140
    - erstellen in partitionierter Datenbank 149
    - flüchtige 222
    - generierte Spalte 144, 218
    - Hinzufügen referentieller Integritätsbedingungen 212
    - Identitätsspalte 146
    - löschen 227
    - Namenskonventionen 441
    - temporär 117
    - umbenennen 225
    - Widerrufen von Zugriffsrechten 287
    - zuordnen zu Knotengruppe 123
  - Tabelle erstellen, Assistent 614
  - Tabellenbereich
    - ändern 203
    - Behälter erweitern 205
    - Behälter hinzufügen 204
    - Behältergröße anpassen 205
    - Benutzer, temporär 130
    - Dateibehälter, Beispiel 127
    - Dateisystembehälter, Beispiel 127
    - Einheitenbehälter, Beispiel 127
    - erstellen 126
    - in Knotengruppen 130
    - löschen 206
    - Namenskonventionen 441

- Tabellenbereich (*Forts.*)
  - Standardwert bei Datenbankerstellung 117
  - System, temporär 129
  - temporär für Benutzer, löschen 208
  - temporär für System, löschen 207
  - Trennen von Datentypen, Beispiel 148
  - umbenennen 206
  - Wiederherstellen in vorhandene Datenbank 364
  - Zugriffsrechte 279
- Tabellenbereich erstellen, Assistent 614
- TAKEN AT, Parameter 361
- TCP/IP 530
- Temporäre Tabelle
  - benutzerdefiniert 145
- Temporäre Tabellen
  - benutzerdefinierte löschen 229
- TEMPSPACE1, Tabellenbereich 117
- Tivoli Storage Manager (TSM)
  - Benutzeroptionsdatei (für Intel) 424
  - Client, einrichten (auf UNIX basierende Plattformen) 422
  - Client, einrichten (für Intel) 423
  - Definieren des Kennworts (auf UNIX basierende Plattformen) 423
  - Definieren des Kennworts (für Intel) 424
  - Einschränkungen bei der Sicherung 425
  - Fehlerbehebung bei Zeitlimitüberschreitung 425
  - Systemoptionsdatei (für Intel) 424
  - Umgebungsvariablen (auf UNIX basierende Plattformen) 422
  - Umgebungsvariablen (für Intel) 423
  - Verwalten von Sicherungen und Protokollarchiven 426
  - verwenden 424
  - verwenden mit Befehl BAK-KUP 421
  - verwenden mit Befehl RESTORE 421
- Transaktion 343 (*Forts.*)
  - Wiederherstellen des ausgefallenen Datenbankpartitions-Servers 347
  - Wiederherstellung nach Fehler, Übersicht 343
  - Wiederherstellung nach Fehler auf aktivem Datenbankpartitions-Server 344
  - Wiederherstellung nach Fehler auf einem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server 345
- Transaktionsfehler
  - auf dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server 345
  - Wiederherstellen des ausgefallenen Datenbankpartitions-Servers 347
- Typenzuordnung, erstellen 158
- Typisierte Sicht erstellen 162
- Typisierte Tabelle
  - Aktualisieren von Zeilen 225
  - auffüllen 147
  - erstellen 147
  - Hierachietabelle 147
- Typisierte Tabellen
  - Löschen von Zeilen 225
- U**
  - Übergeben von IDs und Kennwörtern an Datenquellen 263
  - Überprüfen des verfügbaren Speichers (DMS) 49
  - Übersichtstabelle
    - Daten aktualisieren 225
    - erstellen 162
    - löschen 233
    - Merkmale ändern 224
  - Übersichtstabellen
    - wiederherstellen, unbrauchbare 234
  - Übertragungsprotokoll
    - VI Architecture 531
  - Überwachen von rah-Prozessen 491
  - Umbenennen, Tabelle 225
  - Umbenennen eines Tabellenbereichs 206
  - Umgebungsvariablen 78
    - ändern 199
    - einstellen unter OS/2 83
    - einstellen unter UNIX 86
    - einstellen unter Windows 95 84
    - einstellen unter Windows NT 84
- Umschreiben einer Abfrage
  - Übersichtstabelle 162
- Unbestätigte Transaktionen
  - auf dem Host wiederherstellen 431
  - Wiederherstellung bei Verwendung des DB2-Synchronisationspunktmanagers 432
  - Wiederherstellung ohne Verwendung des DB2-Synchronisationspunktmanagers 433
- Unformatierte Ein-/Ausgabe 130
- UNIX-Benutzer-Exit
  - Abrufen, Hinweise 480
  - Abrufen von Protokoll-dateien 474
  - Archivieren, Hinweise 480
  - Archivieren von Protokoll-dateien 474
  - aufrufen 474
  - Aufrufformat 479
  - Beispiele für Benutzerausgangsprogramme 477
  - db2uexit 475
  - db2uexit.cadsm 477
  - db2uexit.cdisk 477
  - db2uexit.ctape 477
  - db2uxt2.cxbsa 477
  - Fehlerbehandlung 484
  - Übersicht 474
- Unterstützen von LDAP-Konfigurationen 543
- Unterstützen von Windows 2000 Active Directory 544
- UPDATE, Zugriffsrecht, Definition 280
- userexit, Konfigurationsparameter 379
- USERSPACE1, Tabellenbereich 117
- V**
  - varchar\_no\_trailing\_blanks, Server-Option 176
  - varchar\_no\_trailing\_blanks, Spaltenoption 237
  - Variablen der Profilregistrierdatenbank
    - Distributed Computing Environment (DCE) 458
  - Verlust von Protokollen 400
  - Versetzen von Daten 45, 337
  - Versionswiederherstellung 348
  - Verwalten ferner Datenbanken 42

- Verwalten mit Tools für die grafische Benutzerschnittstelle 3
  - Verwalten von Benutzern 44
  - Verwalten von Objekten in DB2 für OS/390 17
  - Verwalten von Speicher 48
  - Verwaltungs-Client 4
  - Verwaltungs-Server 16, 88
  - Verwaltungs-Tools
    - Befehlszentrale 22
    - Prozedurzentrale 23
    - Übersicht 4
  - Verzeichnis-Cache
    - Auswirkung des Katalogisierens von Datenbanken 125
  - Verzeichnisobjekt
    - erstellen 445
    - Objektklassenattribute 451
  - Verzeichnisse
    - Knotenverzeichnis 121
    - lokales Datenbankverzeichnis 120
    - Systemdatenbankverzeichnis 120
  - VI Architecture 531
  - Virtual Interface (VI) 532
  - Virtual Interface Architecture 531
  - Virtual Telecommunications Access Method (VTAM) 458
  - VTAM 458
- ## W
- Wiederherstellen
    - aufrufen 360
    - neue Datenbank 364
    - planen 359
    - Puffer 360
    - umgeleitet 362
    - vorhandene Datenbank 363
  - Wiederherstellen, Assistent 614
  - Wiederherstellen, unbrauchbare Sicht 232
  - Wiederherstellen, unbrauchbare Übersichtstabelle 234
  - Wiederherstellen der Datenbank
    - Wiederherstellen des ausgefallenen Datenbankpartitions-Servers 347
    - Wiederherstellen nach Transaktionsfehler, Übersicht 343
    - Wiederherstellung einer Transaktion auf dem ausgefallenen Datenbankpartitions-Server 345
  - Wiederherstellen der Datenbank *(Forts.)*
    - Wiederherstellung nach Transaktionsfehler auf aktivem Datenbankpartitions-Server 344
  - Wiederherstellen einer Datenbank
    - RESTORE, Befehl 358
    - Übersicht 358
  - Wiederherstellen einer Datenbank, Assistent 6
  - Wiederherstellung
    - aktualisierend wiederherstellen 365
    - gelöschte Tabelle 392
    - Interaktion mit DB2 Data Links Manager 415
    - konsistente Datenbank 342
    - Protokoll der zweiphasigen Festbeschreibung 344
    - Protokolldatei 401
    - Systemabsturz 342
    - Übersicht 341
    - Version 348
    - zu bestimmtem Zeitpunkt 400
    - Zuordnen eines Protokolls bei der Datenbankerstellung 124
  - Wiederherstellung auf dem Koordinatorknoten nach Transaktionsfehler 344
  - Wiederherstellung nach einem Systemabsturz 342
    - auslösen 345
  - Wiederherstellungsprotokoll 124
  - Windows 2000 Active Directory
    - Objekte 563
    - Verzeichnisschema erweitern 562
  - Windows NT Active Directory
    - Objektklassen und Attribute 564
  - Windows NT-Performance Monitor 515
    - DB2 registrieren 515
- ## Z
- Zeichenorientierte serielle Einheiten 128
  - Zeitliches Steuern gespeicherter Befehlsprozeduren 24
  - Zeitmarke
    - für Protokolle 397
  - Zugehörige anzeigen 8
  - Zugriffsrechte
    - Abrufen für Namen 299
    - Abrufen von Berechtigungs-namen mit 297
  - Zugriffsrechte *(Forts.)*
    - ALTER 280
    - Aufgaben und erforderliche Berechtigungen 295
    - BINDADD 275
    - CONNECT 275
    - CONTROL 279
    - CREATE\_NOT\_FENCED 275
    - CREATETAB 275
    - Datenbankmanager 275
    - Definition 269
    - DELETE 280
    - Eigentumszugriffsrecht (CONTROL) 270
    - Erstellen einer Sicht zu Informationszwecken 300
    - Erteilen und Entziehen von Berechtigungen 275
    - GRANT, Anweisung 285
    - Hierarchie 269
    - IMPLICIT\_SCHEMA 275
    - implizite für Pakete 270
    - INDEX 284
    - indirektes Zugriffsrechte, Kurznamen 290
    - individuelle 270
    - INSERT 280
    - Kurzname 282
    - Paket 283
    - PUBLIC 277
    - REFERENCES 280
    - REVOKE, Anweisung 286
    - Schema 277
    - SELECT 280
    - Server 283
    - Sicht 279
    - Sichten mit Kurznamen 292
    - Systemkatalogliste 296
    - Tabelle 279
    - Tabellenbereich 279
    - Zusammenfassung 269
  - Zugriffssteuerung 247
    - Authentifizierung 247
    - Datenbankmanager 285
    - Datenbankobjekte 285
    - Sicht auf Tabelle 291
  - Zuordnung von Dateien mit freien Bereichen 137
  - Zusammengeschlossene Datenbank
    - APPC-Einstellung 266
    - Authentifizierung, Beispiel 266
    - Authentifizierung, Einzelangaben 261
    - Benutzerzuordnung erstellen 264

## Zusammengeschlossene Datenbank

*(Forts.)*

- DCS-Einstellung 262
- Funktionsvorlage, erstellen 155
- Funktionszuordnung, erstellen 154
- Indexspezifikation, erstellen 180
- Kurzname, arbeiten mit 178
- Kurzname, erstellen 177
- Kurzname, identifizieren 178
- Kurznamen, verweisen auf 178
- Namen in Groß-  
/Kleinschreibung 443
- Oberfläche, erstellen 167
- Objektbezeichnungen 442
- Server, erstellen 168
- Server-Optionen, Sicherheit 264
- Typenzuordnung, erstellen 158
- Übergeben von IDs und Kenn-  
wörtern an Datenquellen 263

---

## Kontaktaufnahme mit IBM

Bei technischen Problemen lesen Sie bitte die entsprechenden Korrekturmaßnahmen im Handbuch *Troubleshooting Guide* und führen Sie diese aus, bevor Sie sich mit der IBM Kundenunterstützung in Verbindung setzen. Mit Hilfe dieses Handbuchs können Sie Informationen sammeln, die die DB2-Kundenunterstützung zur Fehlerbehebung verwenden kann.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder eines der DB2 Universal Database-Produkte bestellen möchten, setzen Sie sich mit einem IBM Ansprechpartner in einer lokalen Geschäftsstelle oder einem IBM Software-Vertriebspartner in Verbindung.

Telefonische Unterstützung erhalten Sie über folgende Nummern:

- Unter 0180 3/313 233 erreichen Sie Hallo IBM, wo Sie Antworten zu allgemeinen Fragen erhalten.
- Unter 0190/772 243 erreichen Sie die DB2 Helpline, wo Sie Antworten zu DB2-spezifischen Problemen erhalten.

---

## Produktinformationen

Telefonische Unterstützung erhalten Sie über folgende Nummern:

- Unter 0180 3/313 233 erreichen Sie Hallo IBM, wo Sie Antworten zu allgemeinen Fragen erhalten.
- Unter 0180/55 090 können Sie Handbücher telefonisch bestellen.

**<http://www.ibm.com/software/data/>**

Auf den DB2-World Wide Web-Seiten erhalten Sie aktuelle DB2-Informationen wie Neuigkeiten, Produktbeschreibungen, Schulungspläne und vieles mehr.

**<http://www.ibm.com/software/data/db2/library/>**

Mit **DB2 Product and Service Technical Library** können Sie auf häufig gestellte Fragen, Berichtigungen, Handbücher und aktuelle technische DB2-Informationen zugreifen.

**Anmerkung:** Diese Informationen stehen möglicherweise nur auf Englisch zur Verfügung.

**<http://www.elink.ibm.com/pbl/pbl/>**

Auf der Web-Site für die Bestellung internationaler Veröffentlichungen (International Publications) finden Sie Informationen zum Bestellverfahren.

**<http://www.ibm.com/education/certify/>**

Das 'Professional Certification Program' auf der IBM Web-Site stellt Zertifizierungstestinformationen für eine Reihe von IBM Produkten, u. a. auch DB2, zur Verfügung.

**<ftp://software.ibm.com>**

Melden Sie sich als *anonymous* an. Im Verzeichnis /ps/products/db2 finden Sie Demo-Versionen, Berichtigungen, Informationen und Tools zu DB2 und vielen zugehörigen Produkten.

**<comp.databases.ibm-db2>, <bit.listserv.db2-1>**

Über diese Internet-Newsgroups können DB2-Benutzer Ihre Erfahrungen mit den DB2-Produkten austauschen.

**Für CompuServe: GO IBMDB2**

Geben Sie diesen Befehl ein, um auf IBM DB2 Family Forums zuzugreifen. Alle DB2-Produkte werden über diese Foren unterstützt.

In Anhang A des Handbuchs *IBM Software Support Handbook* finden Sie Informationen dazu, wie Sie sich mit IBM in Verbindung setzen können. Rufen Sie die folgende Web-Seite auf, um auf dieses Dokument zuzugreifen:

<http://www.ibm.com/support/>. Wählen Sie anschließend die Verbindung zum IBM Software Support Handbook am unteren Rand der Seite aus.

**Anmerkung:** In einigen Ländern sollten sich die IBM Vertragshändler an die innerhalb ihrer Händlerstruktur vorgesehene Unterstützung wenden, nicht an die IBM Unterstützungsfunktion.

---

# Antwort

**IBM DB2 Universal Database**  
**Systemverwaltung: Implementierung**  
**Version 7**

**IBM Form SC12-2877-00**

Anregungen zur Verbesserung und Ergänzung dieser Veröffentlichung nehmen wir gerne entgegen. Bitte informieren Sie uns über Fehler, ungenaue Darstellungen oder andere Mängel.

Zur Klärung technischer Fragen sowie zu Liefermöglichkeiten und Preisen wenden Sie sich bitte entweder an Ihre IBM Geschäftsstelle, Ihren IBM Geschäftspartner oder Ihren Händler.

**Unsere Telefonauskunft "HALLO IBM" (Telefonnr.: 01803/31 32 33) steht Ihnen ebenfalls zur Klärung allgemeiner Fragen zur Verfügung.**

Kommentare:

Danke für Ihre Bemühungen.

Sie können ihre Kommentare betr. dieser Veröffentlichung wie folgt senden:

- Als Brief an die Postanschrift auf der Rückseite dieses Formulars
- Als E-Mail an die folgende Adresse: [comment@tcvn.vnet.ibm.com](mailto:comment@tcvn.vnet.ibm.com)

---

Name

---

Adresse

---

Firma oder Organisation

---

Rufnummer

---

E-Mail-Adresse

**Antwort**  
SC12-2877-00



IBM Deutschland Informationssysteme GmbH  
SW NLS Center

70548 Stuttgart





Gedruckt in Deutschland

SC12-2877-00

