


データ・リカバリーと高可用性 ガイドおよびリファレンス
最終更新: 2009 年 4 月



データ・リカバリーと高可用性 ガイドおよびリファレンス
最終更新: 2009 年 4 月

ご注意

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、417 ページの『付録 B. 特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書には、IBM の専有情報が含まれています。その情報は、使用許諾条件に基づき提供され、著作権により保護されています。本書に記載される情報には、いかなる製品の保証も含まれていません。また、本書で提供されるいかなる記述も、製品保証として解釈すべきではありません。

IBM 資料は、オンラインでご注文いただくことも、ご自分の国または地域の IBM 担当員を通してお求めいただくこともできます。

- オンラインで資料を注文するには、www.ibm.com/shop/publications/order にある IBM Publications Center をご利用ください。
- ご自分の国または地域の IBM 担当員を見つけるには、www.ibm.com/planetwide にある IBM Directory of Worldwide Contacts をお調べください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典： SC23-5848-02
DB2 Version 9.5
for Linux, UNIX, and Windows
Data Recovery and High Availability Guide and Reference
Updated April, 2009

発行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担当： トランスレーション・サービス・センター

第1刷 2009.3

© Copyright International Business Machines Corporation 2001, 2009.

目次

本書について	vii
------------------	-----

第 1 部 High availability 1

第 1 章 高可用性ストラテジー 3

冗長度による高可用性	3
フェイルオーバーによる高可用性	4
クラスタリングによる高可用性	5
データベース・ロギング	5
循環ロギング	6
アーカイブ・ロギング	7
ログ制御ファイル	8

第 2 章 IBM Data Server における高可用性 9

自動クライアント・リルートのロードマップ	9
Linux および UNIX 用の DB2 障害モニター機能	10
高可用性災害時リカバリー (HADR)	11
DB2 高可用性 (HA) フィーチャー	12
ログ・ SHIPPING による高可用性	13
ログのミラーリング	14
サスペンド入出力とオンライン・スプリット・ミラー・サポートによる高可用性	15

第 3 章 高可用性のための構成 17

自動クライアント・リルートについての説明およびセットアップ	18
レジストリー変数を使用した自動クライアント・リルート再試行動作の構成	19
クライアント接続タイムアウトと自動クライアント・リルートの併用	20
クライアント接続ディストリビューター・テクノロジーに対する自動クライアント・リルートの構成	21
自動クライアント・リルート用の代替サーバーの識別	22
IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ 使用時のクライアント・リルートのセットアップ	22
自動クライアント・リルートの制約事項	23
DB2 障害モニター・レジストリー・ファイル	25
db2fm コマンドを使った DB2 障害モニターの構成	27
db2fmc およびシステム・コマンドを使った DB2 障害モニターの構成	28
高可用性災害時リカバリーの初期設定 (HADR)	29
自動クライアント・リルートおよび高可用性災害時リカバリー (HADR) の構成	31
索引ロギングおよび高可用性災害時リカバリー (HADR)	32

高可用性災害時リカバリー用のデータベース構成 (HADR)	34
DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) のログ・アーカイブ構成	40
高可用性災害時リカバリー (HADR) のパフォーマンス	41
クラスター・マネージャーおよび高可用性災害時リカバリー (HADR)	44
スタンバイ・データベースの初期化	45
DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 同期モードの構成	47
高可用性災害時リカバリー (HADR) のサポート	50
高可用性のための保守のスケジュール	56
SYSPROC.AUTOMAINT_GET_POLICY または SYSPROC.AUTOMAINT_GET_POLICYFILE を使用した自動保守ポリシー情報の収集	57
SYSPROC.AUTOMAINT_SET_POLICY または SYSPROC.AUTOMAINT_SET_POLICYFILE を使用した自動保守ポリシーの構成	57
データベース・ロギング・オプションの構成	58
データベース・ロギングの構成パラメーター	60
NOT LOGGED INITIALLY パラメーターによるロギングの低減	69
ログ・ディレクトリーが満杯の場合のトランザクションのブロック化	70
ログ・アーカイブを使用したログ・ファイルの管理	71
ファイル・システム・キャッシングを使用しないデータベース・ロギングの構成	73
高可用性のためのクラスター環境の構成	74
DB2 高可用性 (HA) フィーチャーとクラスター・マネージャーの統合	75
DB2 インストーラーを使用した SA MP Base Component のインストールおよびアップグレード	76
DB2 高可用性 (HA) フィーチャーを使用したクラスターの自動構成	93
DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用したクラスター化環境の構成	94
DB2 クラスター・マネージャー API	140
サポートされるクラスター管理ソフトウェア	140
パーティション・データベース環境におけるクロックの同期化	161
クライアント/サーバーのタイム・スタンプの交換	162

第 4 章 高可用性ソリューションの管理と保守 163

ログ・ファイルの管理	163
オンデマンドのログのアーカイブ	165
db2tapemgr を使用したログ・アーカイブ	166

ユーザー出口プログラムの使用によるログ・ファイルのアーカイブと検索の自動化	168
ログ・ファイルの割り振りと除去	172
ログ・ファイルをバックアップ・イメージに含める	174
不慮のログ・ファイル消失の回避	176
保守が可用性に与える影響の最小化	177
DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) の停止	177
DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 環境におけるデータベースの活動化と非活動化	179
DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 環境でのローリング・アップグレードの実行	179
スプリット・ミラーを使用したデータベースのクローン作成	181
シナリオ: システム・クロックの変更	182
1 次データベースとスタンバイ・データベースの同期化	183
DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) において複製される操作	184
DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) において複製されない操作	185
DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スタンバイ・データベースの状態	186
GET SNAPSHOT コマンドを使用した HADR スタンバイ・データベースの状態の判別	190
DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 管理	191
DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) コマンド	191

第 5 章 高可用性ソリューションにおけるシステム停止の検出と応答 195

管理通知ログ	196
計画外の停止の検出	196
高可用性災害時リカバリー (HADR) のモニター	197
計画外の停止への応答	198
自動クライアント・リルトの例	198
HADR フェイルオーバー操作の実行	200
高可用性災害時リカバリーでのデータベース役割の切り替え (HADR)	204
テークオーバー操作後のデータベースの再統合	205

第 2 部 データ・リカバリー 207

第 6 章 バックアップとリカバリーの計画の作成 209

バックアップの頻度の決定	212
リカバリー時のストレージに関する考慮事項	214
関連データの一括維持	215
異なるオペレーティング・システムおよびハードウェア・プラットフォーム間のバックアップおよびリストア操作	215

第 7 章 リカバリー履歴ファイル 217

リカバリー履歴ファイル項目の状況	218
------------------	-----

DB_HISTORY 管理ビューを使用したリカバリー履歴ファイル項目の表示	221
リカバリー履歴ファイルのプルーニング	223
リカバリー履歴ファイルのプルーニングの自動化	224
リカバリー履歴ファイル項目が整理されないように保護する	226

第 8 章 リカバリー・オブジェクトの管理 227

PRUNE HISTORY コマンドまたは db2Prune API を使用するデータベース・リカバリー・オブジェクトの削除	227
データベース・リカバリー・オブジェクト管理の自動化	228
リカバリー・オブジェクトの削除に対する保護	229
スナップショットのバックアップ・オブジェクトの管理	230

第 9 章 バックアップ、リストア、およびリカバリー操作の進行状況をモニターする 231

表スペースの状態	232
----------	-----

第 10 章 バックアップの概要 233

バックアップの使用	236
スナップショットのバックアップの実行	238
スプリット・ミラーをバックアップ・イメージとして使用する	240
テープへのバックアップ	240
Named PIPE へのバックアップ	243
パーティション・データベースのバックアップ	243
IBM Tivoli Space Manager 階層ストレージ管理を使用したパーティション表のバックアップ	245
自動バックアップの使用可能化	246
自動データベース・バックアップ	247
バックアップのパフォーマンスの最適化	248
バックアップの使用に必要な特権、権限、および許可	249
オンライン・バックアップと他のユーティリティーの互換性	249
バックアップの例	251

第 11 章 リカバリーの概要 253

データのリカバリー	253
db2adutl を使用したデータのリカバリー	254
ドロップされた表のリカバリー	260
クラッシュ・リカバリー	262
損傷を受けた表スペースのリカバリー	264
リカバリー可能データベースの表スペースのリカバリー	265
リカバリー不能データベースの表スペースのリカバリー	265
メディア障害の影響の緩和	266
トランザクション障害の影響の緩和	268

パーティション・データベース環境におけるトランザクション障害のリカバリー	269
データベース・パーティション・サーバーの障害からのリカバリー	273
メインフレームまたはミッドレンジ・サーバー上の未確定トランザクションのリカバリー	273
災害時リカバリー	275
バージョン・リカバリー	276
ロールフォワード・リカバリー	277
増分バックアップおよびリカバリー	281
増分バックアップ・イメージからのリストア	282
自動増分リストアの制限	285
リカバリー・パフォーマンスの最適化	286
リカバリーの使用に必要な特権、権限、および許可	287
第 12 章 リストアの概要	289
リストアの使用	289
スナップショットのバックアップ・イメージからのリストア	291
既存データベースへのリストア	292
新規データベースへのリストア	293
テストおよび実稼働環境における増分リストアの使用	294
リダイレクト・リストア操作の実行	296
自動生成スクリプトを使用してデータベースをリストアすることにより表スペース・コンテナを再定義する	297
自動生成スクリプトを使用したリダイレクト・リストアの実行	299
データベースの再ビルド	301
再ビルドと表スペース・コンテナ	306
再ビルドと TEMPORARY 表スペース	306
データベース再ビルド用ターゲット・イメージの選択	307
選択済み表スペースを再ビルドする	310
再ビルドと増分バックアップ・イメージ	312
パーティション・データベースの再ビルド	312
データベース再ビルドの制約事項	314
リストアのパフォーマンスの最適化	314
リストアの使用に必要な特権、権限、および許可	315
リストアの例	315
リダイレクト・リストア・セッション - CLP の例	315
再ビルド・セッション - CLP の例	318
第 13 章 ロールフォワードの概要	329
ロールフォワードの使用	331
表スペースにおける変更のロールフォワード	332
ロールフォワードに必要な許可	337
ロールフォワード・セッション - CLP の例	337

第 14 章 IBM Tivoli Storage Manager (TSM) でのデータ・リカバリー	343
Tivoli Storage Manager クライアントの構成	343
Tivoli Storage Manager を使用する際の考慮事項	344

第 15 章 DB2 拡張コピー・サービス (ACS)	347
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の使用可能化	347
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のインストール	348
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の活動化	349
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の構成	350
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) セットアップ・スクリプト setup.sh	352
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API	353
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API 関数	353
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造	383
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のベスト・プラクティス	398
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の制約事項	399
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード	399
DB2 拡張コピー・サービス (ACS) をサポートするオペレーティング・システムおよびハードウェア	401

第 3 部 付録 403

付録 A. DB2 技術情報の概説	405
DB2 テクニカル・ライブラリー (ハードコピーまたは PDF 形式)	406
DB2 の印刷資料の注文方法	409
コマンド行プロセッサから SQL 状態ヘルプを表示する	410
異なるバージョンの DB2 インフォメーション・センターへのアクセス	410
DB2 インフォメーション・センターでの希望する言語でのトピックの表示	410
コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストールされた DB2 インフォメーション・センターの更新	411
DB2 チュートリアル	413
DB2 トラブルシューティング情報	414
ご利用条件	414

付録 B. 特記事項	417
-----------------------------	------------

索引	421
---------------------	------------

本書について

「データ・リカバリーと高可用性 ガイドおよびリファレンス」では、DB2[®] Database for Linux[®], UNIX[®], and Windows[®] データベース・ソリューションの高可用性を維持する方法、およびデータの損失を防ぐ方法について説明しています。

「データ・リカバリーと高可用性 ガイドおよびリファレンス」は以下の 2 部で構成されています。

- 第 1 部の『高可用性』では、データベース・ソリューションの高可用性を維持するうえで役立つ、手法および DB2 データベース・フィーチャーと機能を説明します。
- 第 2 部の『データ・リカバリー』では、DB2 のバックアップおよびリストア機能を使用してデータの損失を防ぐ方法について説明します。

第 1 部 High availability

データベース・ソリューションの可用性とは、ユーザー・アプリケーションが必要なデータベース・タスクをどの程度正常に実行することができるかを示す尺度です。ユーザー・アプリケーションがデータベースに接続できない場合、またはトランザクションがエラーのために失敗する、またはシステム上の負荷のためにタイムアウトになる場合は、データベース・ソリューションの可用性は高くありません。ユーザー・アプリケーションがデータベースに正常に接続して作業を実行している場合は、データベース・ソリューションの可用性は高いと言えます。

可用性の高いデータベース・ソリューションを設計したり、または既存のソリューションの可用性を高めるには、データベースにアクセスするアプリケーションのニーズを理解しなければなりません。追加のストレージ・スペース、より高速なプロセッサ、またはより多くのソフトウェア・ライセンスに対する投資から最大の利益を得るためには、データベース・ソリューションが、ビジネスのために最も大切なアプリケーションが必要とするときに、必要な可用性を持つようにすることに重点を置いてください。

計画外の停止

ユーザーに対するデータベース・ソリューションの可用性に影響を与えることのある予期されないシステム障害には、電源中断、ネットワーク障害、ハードウェア障害、オペレーティング・システムまたは他のソフトウェアのエラー、災害時のシステム全体の障害などがあります。ユーザーがデータベースでの作業を必要とするときにそのような障害が発生する場合、高可用性のデータベース・ソリューションでは以下を行う必要があります。

- ユーザー・アプリケーションを障害から保護して、ユーザー・アプリケーションが障害を感知しないようにします。例えば、データベース・サーバーに障害が生じた場合、DB2 Data Server はデータベース・クライアント接続を代替データベース・サーバーにリルートすることができます。
- 障害の影響が広まらないように対応します。例えば、クラスター内の 1 つのマシンで障害が生じた場合、以降のトランザクションが障害の生じたマシンに経路指定されて処理されることがないように、クラスター・マネージャーはそのマシンをクラスターから除去することができます。
- 障害から回復して、システムを正常な動作に戻します。例えば、障害の生じた 1 次データベースのデータベース操作をスタンバイ・データベースがテークオーバーする場合、障害の生じたデータベースは再始動、リカバリすることによって、再度 1 次データベースとしてテークオーバーする可能性があります。

これら 3 つのタスクは、ユーザー・アプリケーションに対するソリューションの可用性に及ぶ影響を最小にとどめるために実行する必要があります。

計画停止

可用性の高いデータベース・ソリューションでは、保守活動がユーザー・アプリケーションに対するデータベースの可用性に与える影響も最小になるようにする必要があります。

例えば、データベース・ソリューションが午前 9 時に開店して、午後 5 時まで営業する従来型のストアにサービスを提供する場合、保守活動は、ユーザー・アプリケーションのデータベースの可用性に影響を与えない営業時間外にオフラインで行うことができます。データベース・ソリューションが、顧客がインターネットを介して一日 24 時間アクセスすることが予期されるオンライン・バンキング業務にサービスを提供する場合は、保守活動をオンラインで実行するか、または活動がオフピークとなる時間にスケジュールして、顧客のデータベースの可用性に与える影響が最小になるようにする必要があります。

ビジネス上の決定を行い、データベース・ソリューションの可用性に関する設計を選択する場合、以下の 2 つの要素を比較考慮する必要があります。

- 顧客がデータベースを利用できないことから生じるビジネス上のコスト
- 特定のレベルの可用性を実装するためのコスト

例えば、データベース・ソリューションが顧客にサービスを提供しているときには毎時一定量の収入 X を生じさせる、インターネット・ベースのビジネスについて考えます。高可用性戦略によって年間のダウン時間を 10 時間短縮できるなら、ビジネスには年間で X に 10 を乗じた追加収入が生じます。この高可用性戦略を実装するコストが、予想される追加収入よりも低い場合は、実装する価値があります。

第 1 章 高可用性ストラテジー

ユーザーにとっては、データベース要求が失敗した理由は重要ではありません。パフォーマンスが低いためにトランザクションがタイムアウトになったとしても、ソリューションのコンポーネントに障害が生じたとしても、または管理者が保守を行うためにデータベースをオフラインにしたとしても、ユーザーにとって結果は同じです。要求の処理にデータベースを使用できなくなります。

データベース・ソリューションの可用性を改良するためのストラテジーには、以下のものがあります。

冗長度 ソリューションの各コンポーネントの 2 次コピーを用意し、障害の発生時にワークロードをテークオーバーできるようにします。

システム・モニター

ソリューションのコンポーネントに関する統計を収集して、ワークロード・บาลancingやコンポーネント障害の検出を促進します。

ロード・บาลancing

ソリューションの過負荷となったコンポーネントから、ソリューションの負荷の軽い別のコンポーネントに、ワークロードの一部を転送します。

フェイルオーバー

ソリューションの障害の生じたコンポーネントから 2 次コンポーネントにすべてのワークロードを転送します。

パフォーマンスの最大化

トランザクションが完了に非常に長い時間を要したり、タイムアウトしたりする可能性を低くします。

保守の影響の最小化

自動保守活動および手動保守活動をスケジューリングして、ユーザー・アプリケーションに対する影響を最小にします。

冗長度による高可用性

電源機構であれ、ネットワークを接続するケーブルであれ、オペレーティング・システムまたはアプリケーション・ソフトウェアであれ、データベース・ソリューションのいずれか 1 つのエLEMENTまたはコンポーネントに障害が生じてしまった場合、結果は同じです。つまり、お客様のデータベース・ソリューションではユーザー・アプリケーションが使用できなくなるということです。高可用性を維持するための重要なストラテジーは、1 つのコンポーネントに障害が生じた場合にそのコンポーネントの 2 次またはバックアップ・コピーが障害が生じたコンポーネントをテークオーバーすることにより、データベースがユーザー・アプリケーションに対して引き続き使用可能となるように、冗長度のあるシステムを持つことです。

冗長性をもたせることはシステム設計において一般的です。

- 中断されない、またはバックアップ機能を持つ電源機構
- 各コンポーネント間での複数のネットワーク・ファイバーの実行

- ネットワーク・カードの結合またはロード・バランシング
- 冗長度のある配列での複数のハード・ディスクの使用
- CPU のクラスターの使用

システムのこれらのコンポーネントのいずれか 1 つに冗長度がない場合、そのコンポーネントはシステム全体にとっての障害原因となることがあります。

2 つのデータベースを用意することにより、データベース・レベルで冗長性を持たせることができます。つまり、1 次データベースで、全てまたは大部分のアプリケーション・ワークロードを通常に処理させ、もし 1 次データベースに障害が生じた場合に、2 次データベースでワークロードをテークオーバーさせる方法です。DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 環境で、この 2 次データベースはスタンバイ・データベースと呼ばれます。

フェイルオーバーによる高可用性

フェイルオーバーは、1 次システム上で障害が発生したときに、ワークロードを 1 次システムから 2 次システムに転送することです。ワークロードがこのように転送された場合、2 次システムは障害の生じた 1 次システムのワークロードをテークオーバーしたといえます。

例 1

クラスター環境で、クラスター内の 1 つのマシンに障害が生じた場合、クラスター管理用のソフトウェアは障害の生じたマシン上で実行していたプロセスをクラスター内の別のマシンに移動できます。

例 2

複数の IBM® Data Server を使用するデータベース・ソリューションでは、1 つのデータベースが使用不可となった場合、データベース・マネージャーは使用できなくなったデータベース・サーバーに接続されていたデータベース・アプリケーションを 2 次データベース・サーバーに転送します。

現在市場で使用されている最も一般的な 2 つのフェイルオーバー・ストラテジーは、アイドル・スタンバイおよび相互テークオーバーとして知られています。

アイドル・スタンバイ

この構成では、1 次システムがすべてのワークロードを処理する一方で、2 次またはスタンバイ・システムは、1 次システムに障害が生じたときにワークロードをテークオーバーできるようにアイドルまたはスタンバイ・モードになります。

相互テークオーバー

この構成では、複数のシステムが存在して、各システムがそれぞれ別のシステムの指定された 2 次システムになっています。システムに障害が生じると、障害が生じたシステムに対する 2 次システムはそれ自体のワークロードの処理を続行しながら障害が生じたシステムのワークロードも処理する必要があるため、全体的なパフォーマンスは負の影響を受けます。

クラスタリングによる高可用性

クラスタとは、単一システムとして協調して稼働する、接続された複数のマシンのグループのことです。クラスタ内のマシンに障害が生じると、クラスタ管理用のソフトウェアは障害の生じたマシンのワークロードを他のマシン上に転送します。

ハートビート・モニター

クラスタ内の 1 つのマシンに生じた障害を検出するには、フェイルオーバー・ソフトウェアは、ハートビート監視またはキープアライブ・パケットをマシン間で使用して、クラスタ内のシステムが稼働していることを確認することができます。ハートビート監視は、クラスタ内のすべてのマシン間で常時通信し続けるシステム・サービスを含んでいます。ハートビートが検出されない場合、バックアップ・マシンへのフェイルオーバーが開始します。

IP アドレス・テークオーバー

クラスタ内の 1 つのマシンに障害が生じた場合、クラスタ・マネージャーは IP アドレスを一方のマシンから他方のマシンに転送することによって、ワークロードを一方のマシンから他方のマシンに転送できます。これは IP アドレス・テークオーバー、または IP テークオーバーと呼ばれます。この転送はクライアント・アプリケーションからは認識されないため、クライアント・アプリケーションは IP アドレスのマップ先となる物理マシンの変更に気付くことなく、元の IP アドレスを継続して使用します。

DB2 高可用性 (HA) フィーチャーによって、IBM Data Server とクラスタ管理ソフトウェアの統合が可能になります。

データベース・ロギング

すべてのデータベースには、それと結び付くログがあります。これらのログには、データベース変更の記録が維持されています。データベースを最後のフル・オフライン・バックアップよりも後の時点にリストアする必要がある場合は、データを障害発生時点までロールフォワードするためにログが必要です。データベース・ログによって障害からのリカバリーが可能になり、1 次データベースと 2 次データベースの同期が可能になるため、データベース・ログは高可用性データベース・ソリューション設計での重要な部分を成します。

IBM Data Server は、循環およびアーカイブという 2 つのタイプのロギングをサポートします。それぞれのタイプは、異なるレベルのリカバリー機能を提供します。

- 6 ページの『循環ロギング』
- 7 ページの『アーカイブ・ロギング』

アーカイブ・ロギングを選択する利点は、ロールフォワード・リカバリーでは、アーカイブ・ログとアクティブ・ログの両方を使用して、ログの終わりまで、または特定の時点まで、データベースをリストアできるという点です。アーカイブ・ログ・ファイルは、バックアップを取ったあとに変更内容をリカバリーするために使用されます。これは、バックアップ時までの状態しかリカバリーできず、その後のすべての変更内容が失われる循環ロギングとは異なります。

循環ロギング

循環ロギングは、新規のデータベースが作成される時のデフォルト動作です。(logarchmeth1 および logarchmeth2 データベース構成パラメーターは OFF に設定されます。) このタイプのロギングでは、データベースの全オフライン・バックアップのみが許可されます。全バックアップを作成するとき、データベースはオフライン (ユーザーからアクセス不能) でなければなりません。

名前から分かるとおり、循環ロギングはオンライン・ロギングの「輪」を使用して、トランザクション障害およびシステム破損からのリカバリーを提供します。ログは、現行トランザクションの整合性を保証するためにのみ使用および保持されます。循環ロギングでは、最後に行った全バックアップ操作より後に実行されたトランザクションを使用してデータベースをロールフォワードすることはできません。最後のバックアップ操作以降に加えられた変更はすべて失われます。このタイプのリストア操作では、全バックアップが取られた時点までデータがリカバリーされるため、これは、バージョン・リカバリー と呼ばれています。





図1. 循環ロギング

アクティブ・ログは、障害 (システム電源またはアプリケーション・エラー) が原因でデータベースが整合性のない状態になるのを防ぐために、クラッシュ・リカバリー処理中に使用されます。アクティブ・ログは、データベース・ログ・パス・ディレクトリーにあります。

アーカイブ・ロギング

アーカイブ・ロギングは、特にロールフォワード・リカバリーに使用されます。アーカイブ・ログは、アクティブであったものの、もはやクラッシュ・リカバリーに必要なログです。アーカイブ・ロギングを使用可能にするには、*logarchmeth1* データベース構成パラメーターを使用します。



ログは、データベースへの変更をトラッキングするためにバックアップ間で使用される。

図2. ロールフォワード・リカバリーでのアクティブ・ログおよびアーカイブ・データベース・ログ：長時間実行しているトランザクションの場合には、複数のアクティブ・ログが生じる可能性があります。

データベースがアーカイブ・ロギング用に構成されている場合にのみ、オンライン・バックアップを取ることがサポートされます。オンライン・バックアップ操作時には、データベースに対するすべてのアクティビティがログに記録されます。オンライン・バックアップ・イメージがリストアされる時、これらのログは少なくともバックアップ操作が完了した時点までロールフォワードされなければなりません。このことが生じるようにするために、ログをアーカイブしておき、データベースがリストアされる時に使用可能にしなければなりません。オンライン・バックアップの完了後に、DB2 データベース・マネージャーにより現行のアクティブ・ログが強制的にクローズされることにより、アーカイブされます。これにより、オンライン・バックアップに、リカバリーに使用できるアーカイブ・ログの完全セットが揃うことになります。

アーカイブ・ログの保管位置は、*newlogpath* パラメーター、*logarchmeth1*、および *logarchmeth2* パラメーターのデータベース構成パラメーターによって変更できます。*newlogpath* パラメーターを変更すると、アクティブ・ログの保管位置も変更されます。

データベース・ログ・パス・ディレクトリーの中のどのログ・エクステンツがアーカイブ・ログかを判別するには、*loghead* データベース構成パラメーターの値を調べてください。このパラメーターには、最も低い番号のアクティブ・ログが示されています。*loghead* よりも小さいシーケンス番号のログはアーカイブ・ログであ

り、それらは移動可能なログです。このパラメーターの値は、コントロール・センターを使用してチェックできます。あるいは、コマンド行プロセッサおよび GET DATABASE CONFIGURATION コマンドを使用して、「最初のアクティブ・ログ・ファイル」を参照します。この構成パラメーターについての詳細は、「パフォーマンス」を参照してください。

ログ制御ファイル

データベースが障害の後に再始動すると、データベース・マネージャーはログ・ファイルに格納されたトランザクション情報を適用して、データベースを整合性のある状態に戻します。ログ・ファイルからデータベースに適用される必要のあるレコードを判別するために、データベース・マネージャーはログ・コントロール・ファイルに記録された情報を使用します。

データベース回復力のための冗長度

データベース・マネージャーは、ログ制御ファイルの 2 つのコピー SQLOGCTL.LFH.1 および SQLOGCTL.LFH.2 を保守して、一方のコピーが損傷した場合でも、データベース・マネージャーが他方のコピーを使用できるようにします。

パフォーマンスの考慮

ログ制御ファイルに含まれるトランザクション情報を適用すると、障害の後にデータベースを再始動するときのオーバーヘッドが増大します。「データ・サーバー、データベース、およびデータベース・オブジェクト・ガイド」の『softmax - 「リカバリー範囲およびソフト・チェックポイント・インターバル」構成パラメーター』を使用して、データベース・マネージャーがトランザクションをディスクに書き込む頻度を構成することにより、クラッシュ・リカバリーの際に処理する必要のあるログ・レコードの数を少なくすることができます。

第 2 章 IBM Data Server における高可用性

IBM Data Server には、多数の高可用性ストラテジーをサポートする機能が組み込まれています。

自動クライアント・リルトのロードマップ

自動クライアント・リルトは、障害が発生したサーバーから代替サーバーにクライアント・アプリケーションをリダイレクトすることにより最小の中断でアプリケーションが作業を継続できるようにする IBM Data Server のフィーチャーの 1 つです。自動クライアント・リルトは、障害が発生する前に代替サーバーが指定されている場合のみ行えます。

表 1 は、各カテゴリーの関連トピックをリストしています。

表 1. 自動クライアント・リルトの情報のロードマップ

分類	関連トピック
一般情報	<ul style="list-style-type: none">23 ページの『自動クライアント・リルトの制約事項』18 ページの『自動クライアント・リルトについての説明およびセットアップ』DB2 Connect サーバー機能 概説およびインストールの『自動クライアント・リルトについての説明およびセットアップ (DB2® Connect™)』
構成	<ul style="list-style-type: none">22 ページの『自動クライアント・リルト用の代替サーバーの識別』19 ページの『レジストリー変数を使用した自動クライアント・リルト再試行動作の構成』22 ページの『IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ 使用時のクライアント・リルトのセットアップ』
例	<ul style="list-style-type: none">198 ページの『自動クライアント・リルトの例』
他の DB2 フィーチャーとの相互作用	<ul style="list-style-type: none">31 ページの『自動クライアント・リルトおよび高可用性災害時リカバリー (HADR) の構成』20 ページの『クライアント接続タイムアウトと自動クライアント・リルトの併用』Java™ (JDBC and SQLJ) アプリケーションの開発の『IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ クライアント・リルトのサポート』
トラブルシューティング	<ul style="list-style-type: none">21 ページの『クライアント接続ディストリビューター・テクノロジーに対する自動クライアント・リルトの構成』

注: バージョン 9.5 フィックスパック 3 から、DB2 for z/OS® Sysplex の自動クライアント・リルトが IBM データ・サーバー・クライアントおよび非 Java の IBM データ・サーバー・ドライバーで使用可能です。このサポートにより、DB2 for z/OS Sysplex にアクセスするアプリケーションは、クライアントによって提供

される自動クライアント・リルート機能を使用できます。その場合、DB2 Connect サーバーを経由する必要はありません。このフィーチャーについて詳しくは、DB2 インフォメーション・センターで自動クライアント・リルート (クライアント・サイド) に関するトピックを参照してください。

Linux および UNIX 用の DB2 障害モニター機能

これは UNIX ベースのシステムでのみ使用可能です。DB2 障害モニター機能を使用すると、DB2 データベース・マネージャー・インスタンスをモニターし、不完全な状態で終了するインスタンスをすべて再始動することによって、DB2 Data Server データベースの稼働状態を簡単に維持することができます。

障害モニター・コーディネーター (FMC) は、UNIX ブート・シーケンスで開始される障害モニター機能のプロセスです。*init* デーモンは FMC を開始し、それが異常終了した場合には再開します。FMC は、DB2 インスタンスごとに 1 つの障害モニターを開始します。それぞれの障害モニターは、デーモン・プロセスとして実行され、DB2 インスタンスと同等のユーザー特権を持っています。

障害モニターが開始すると、それが不完全な状態で終了することがないようにモニターされます。障害モニターに障害が起きた場合には、それは FMC により再開されます。さらに障害モニターは、それぞれ 1 つの DB2 インスタンスのモニターを受け持ちます。DB2 インスタンスが不完全な状態で終了する場合には、障害モニターがそれを再開します。障害モニターは、*db2stop* コマンドが実行された場合のみ非アクティブになります。DB2 インスタンスがその他の仕方ですシャットダウンした場合には、障害モニターはそれを再開します。

DB2 障害モニターに関する制約事項

高可用性クラスタリング製品 (例えば、HACMP™、MSCS、または IBM Tivoli® System Automation for Multiplatforms) を使用している場合には、インスタンスの始動とシャットダウンはそのクラスタリング製品により制御されるため、障害モニター機能をオフにする必要があります。

DB2 障害モニターと DB2 ヘルス・モニターの違い

ヘルス・モニターと障害モニターは、単一のデータベース・インスタンス上で作動するツールです。ヘルス・モニターは、ヘルス・インディケーターを使用して、データベース・マネージャーやデータベースのパフォーマンスの特定の性質の正常性を評価します。ヘルス・インディケーターは、表スペースなどの、データベース・オブジェクトの特定のクラスの何らかの面の正常性を測定します。特定の基準に対してヘルス・インディケーターを評価して、データベース・オブジェクトのそのクラスの正常性を判別できます。さらにヘルス・インディケーターは、アラートを生成して、インディケーターがしきい値を超過した時点を通知したり、データベース・オブジェクトの状態が通常でないことを示したりすることができます。

比較すると、障害モニターのみが、モニター対象のインスタンスが稼働し続けるようにすることを担当します。障害モニターがモニターしている DB2 インスタンスが不慮に終了した場合は、障害モニターはそのインスタンスを再始動します。障害モニターは、Windows では使用できません。

高可用性災害時リカバリー (HADR)

DB2 Data Server の高可用性災害時リカバリー (HADR) フィーチャーは、部分的なサイト障害と完全なサイト障害の両方に関する可用性の高い解決方法を備えたデータベース・レプリケーション・フィーチャーです。HADR は、1 次データベースと呼ばれるソース・データベースから、スタンバイ・データベースと呼ばれるターゲット・データベースにデータの変更内容を複製して、データ損失に対する保護を行います。

データベースのほとんどまたはすべてで保護が必要な場合、または、スタンバイ・データベースで自動的に複製する必要のある DDL 操作を実行する場合、HADR は最善の選択オプションになるかもしれません。

アプリケーションは、現行の 1 次データベースにのみアクセスできます。スタンバイ・データベースへの更新は、1 次データベースで生成されてスタンバイ・データベースへ送られるログ・データをロールフォワードすることによって行われます。

部分的なサイト障害は、ハードウェア、ネットワーク、またはソフトウェア (DB2 データベース・システムまたはオペレーティング・システム) 障害によって生じることがあります。HADR を使用しない場合、部分サイト障害では、データベースの入ったデータベース管理システム (DBMS) サーバーを再始動する必要があります。データベースおよびそれが存在するサーバーを再始動するのにかかる時間の長さは、予測できません。データベースが整合した状態に戻って使用可能になるまでに、数分かかることがあります。HADR を使用すると、スタンバイ・データベースが数秒で処理を引き継ぐことができます。さらに、自動クライアント・リルート機能、あるいはアプリケーションで再試行ロジックを組むことにより、元の 1 次データベースを使用していたクライアントを、スタンバイ・データベース (新しい 1 次データベース) にリダイレクトできます。

全サイト障害は、火災などの災害によってサイト全体が破壊される場合に生じ得ます。HADR では、1 次データベースとスタンバイ・データベースとの通信に TCP/IP を使用するため、それぞれが別の場所に置かれていても構いません。たとえば、1 次データベースをある都市の本社に置き、スタンバイ・データベースを別の都市の営業所に置くことができます。1 次サイトで災害が生じる場合、リモートのスタンバイ・データベースが、完全な DB2 機能を備えた 1 次データベースとしてサイトを引き継ぎ、データの可用性が維持されます。テークオーバー操作が行われた後で、元の 1 次データベースのバックアップを使用して、1 次データベースの状態に戻すことができます。このことを、フェイルバックといいます。

HADR を使用する場合、同期、準同期、または非同期のいずれかの同期モードを指定して、データ消失の危険からの守るためのレベルを選択できます。

障害の発生した元の 1 次サーバーの修復後に、2 つのデータベースが整合可能であれば、元の 1 次サーバーを HADR ペアにスタンバイ・データベースとして再度加えることができます。元の 1 次データベースが、スタンバイ・データベースとして HADR ペアのシステムに再統合された後で、データベースの役割を切り替えて、元の 1 次データベースをもう一度 1 次データベースにすることができます。

HADR は、DB2 製品ファミリーで提供されている、いくつかのレプリケーション・ソリューションの 1 つに過ぎません。WebSphere® Information Integrator および

DB2 データベース・システムには、特定の構成で、高可用性を実現するためにも使用できる SQL レプリケーションおよび Q レプリケーション・ソリューションが含まれています。これらの機能は、論理的に整合したデータベース表のコピーを、複数の場所で維持するものです。さらに、列および行のフィルター操作、データ形式変更、表のコピーの更新のサポートなど、柔軟かつ複雑な機能を備えていますし、パーティション・データベース環境でも使用できます。

DB2 高可用性 (HA) フィーチャー

DB2 高可用性 (HA) フィーチャーによって、IBM Data Server とクラスター管理ソフトウェアの統合が可能になります。

クラスター環境でデータベース・マネージャー・インスタンスを停止する場合、当該インスタンスの停止をクラスター・マネージャーに知らせる必要があります。クラスター・マネージャーは、当該インスタンスの停止を知らない場合、停止したインスタンスにフェイルオーバーなどの操作を試みる可能性があります。DB2 高可用性 (HA) フィーチャーは、データベース・マネージャー・インスタンスの停止などのインスタンス構成の変更によってクラスター変更が必要な場合に、データベース・マネージャーがクラスター・マネージャーと通信できるようにするためのインフラストラクチャーを提供します。

インスタンスの変更によってクラスターの変更が必要な場合は常にデータベース・マネージャーがクラスター・マネージャーと通信すれば、インスタンス構成の変更を実行した後に、別個のクラスター操作を実行する必要がなくなります。

DB2 HA フィーチャー は、以下のエレメントで構成されています。

- IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component は、AIX® と Linux で、DB2 High Availability Feature の一部として IBM Data Server と統合されています。DB2 インストーラーまたは IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM および uninstallSAM スクリプトを使用して、SA MP Base Component をインストール、アップグレード、またはアンインストールすることができます。Windows オペレーティング・システムでは、SA MP Base Component が DB2 High Availability Feature の一部としてバンドルされていますが、DB2 インストーラーとは統合されていません。76 ページの『DB2 インストーラーを使用した SA MP Base Component のインストールおよびアップグレード』を参照。
- クラスター化された環境では、一部のデータベース・マネージャーのインスタンス構成および管理操作で、関連するクラスター構成の変更が必要となります。DB2 高可用性 (HA) フィーチャーは、特定のデータベース・マネージャーのインスタンス構成および管理操作を実行する度に、データベース・マネージャーがクラスター・マネージャーの構成変更を自動的に要求できるようにします。93 ページの『DB2 高可用性 (HA) フィーチャーを使用したクラスターの自動構成』を参照。
- DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) は、クラスター環境の高可用性データベースを構成および管理するために使用できるテキストベースのユーティリティです。db2haicu は、データベース・インスタンス、クラスター環境、およびクラスター・マネージャーに関する情報を、システムを照会して収集します。ユーザーは、db2haicu 呼び出しへのパラメーターおよび入力フ

ファイルを介して、または実行時に db2haicu プロンプトで、詳細情報を提供します。102 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu)』を参照。

- DB2 クラスタ・マネージャ API は、データベース・マネージャが構成変更をクラスタ・マネージャに通信するために必要な関数のセットを定義します。140 ページの『DB2 クラスタ・マネージャ API』を参照。

ログ・ SHIPPING による高可用性

ログ・ SHIPPING とは、すべてのログ・ファイルをスタンバイ・マシンにコピーする処理のことです。これは、1 次データベースにおいて、アーカイブ・ログを保持しているストレージ装置から直接コピー、または、アーカイブ・ログをコピーするユーザー出口プログラムを利用して行います。

スタンバイ・データベースは、稼働マシンにより作成されたログ・ファイルを連続的にロールフォワードしています。稼働マシンに障害が起こった時、フェイルオーバーが発生し、以下のことがなされます。

- 残ったログがスタンバイ・マシンに転送される。
- スタンバイ・データベースにおいて to end of logs and stop のオプションを指定した ROLLFORWARD が実行される。
- クライアントがスタンバイ・データベースに再接続し、操作を再開する。

スタンバイ・マシンには、それ自体のリソース (ディスクなど) がありますが、稼働データベースと同じ物理的および論理的定義を持っている必要があります。この方法を用いる時に、1 次データベースは、リストア・ユーティリティまたはスプリット・ミラー機能を使用してスタンバイ・マシンにリストアされます。

災害時リカバリーの状況でデータベースを確実にリカバリーできるようにするために、以下の点を考慮してください。

- アーカイブの場所は、基本サイトとは地理的に分離しているべきである。
- 1 次データベースのログをスタンバイ・データベース・サイトへ遠隔ミラーする。
- データ損失ゼロとするためには、同期ミラーを使用する。このことは、最近のディスク・サブシステム (ESS や EMC など) や、別のリモート・ミラーリング・テクノロジーを使用して行えます。NVRAM キャッシュ (ローカルとリモートの両方) も、災害時リカバリーのパフォーマンスへの影響を最小化するためにお勧めします。

注:

1. 索引の再作成が 1 次データベースで行われたことを示すログ・レコードをスタンバイ・データベースが処理する時、スタンバイ・サーバー上の索引は自動的に再作成されません。データベースへの最初の接続時、またはスタンバイ・サーバーがロールフォワード・ペンディング状態から解放された後に初めて索引にアクセスしようとした時に、索引はスタンバイ・サーバーに再作成されます。1 次サーバーのいずれかの索引が再作成された場合には、スタンバイ・サーバーが 1 次サーバーと再同期を取ることをお勧めします。LOGINDEXBUILD データベース構成パラメーターを設定すると、ロールフォワード操作中に索引を再作成できません。

2. ロード・ユーティリティーが、COPY YES オプションを指定した状態で 1 次データベース上で実行される場合、スタンバイ・データベースは、ロールフォワード時に、そのコピー・イメージへアクセスできる必要があります。
3. ロード・ユーティリティーが、COPY NO オプションを指定した状態で 1 次データベース上で実行される場合、スタンバイ・データベースは再同期を取る必要があります。再同期しない場合、表スペースはリストア・ペンディング状態に置かれます。
4. スタンバイ・マシンを初期化するには、2 つの方法があります。
 - a. バックアップ・イメージからそこにリストアすることにより。
 - b. 実動システムのスプリット・ミラーを作成し、STANDBY オプションで db2inidb コマンドを実行することにより。スタンバイ・マシンを初期化した後にはのみ ROLLFORWARD コマンドをスタンバイ・システム上で実行することができます。
5. ログに記録されていない操作は、スタンバイ・データベースでは再実行できません。結果として、そうした操作をした後には、スタンバイ・データベースを再同期することをお勧めします。このことは、オンライン・スプリット・ミラーおよびサスペンド入出力サポートを通して行えます。

ログのミラーリング

IBM Data Server は、データベース・レベルでのログ・ミラーリングをサポートします。ログ・ファイルをミラーリングすると、アクティブ・ログの不慮の削除、およびハードウェア障害によるデータ破損といった事態からデータベースを保護するのに役立ちます。

アクティブ・ログが (ディスクが壊れた結果) 損傷するかもしれないことが心配な場合は、MIRRORLOGPATH 構成パラメーターを使用し、データベースの 2 次パスを指定してアクティブ・ログのコピーを管理することにより、ログの保管先のボリュームをミラーリングすることを考慮してください。

MIRRORLOGPATH 構成パラメーターを使用すると、データベースは、ログ・ファイルの 2 つ目のコピー (同一の内容) を別のパスに書き込めます。物理的に別個のディスク (別のディスク・コントローラー上でもあることが望ましい) に 2 次ログ・パスを作成することをお勧めします。こうすれば、ディスク・コントローラーが Single Point of Failure になることはありません。

MIRRORLOGPATH を初めて使用可能にした場合は、実際には次のデータベース始動時まで使用されません。これは、NEWLOGPATH 構成パラメーターに似ています。

アクティブ・ログ・パスまたはミラー・ログ・パスへのエラーの書き込みが生じると、データベースにより、障害が起きたパスに「不良」のマークが付けられ、管理通知ログにメッセージが書き込まれ、以後ログ・レコードを残りの「良好な」ログ・パスだけに書き込まれます。現行のログ・ファイルが満杯になるか切り捨てられるまで、DB2 により「不良」パスの使用が再試行されることはありません。DB2 で次のログ・ファイルをオープンする必要がある場合は、このパスが有効かどうか検査され、有効な場合はそのパスが使い始められます。有効でない場合は、次のログ・ファイルに初めてアクセスするまでの間に、DB2 によりそのパスの使用が再

試行されることはありません。ログ・パスの同期化は試行されませんが、生じたアクセス・エラーに関する情報が DB2 により維持されるので、ログ・ファイルがアーカイブされる際には正しいパスが使用されます。残りの「良好な」パスへの書き込み中に障害が起きると、データベースはシャットダウンします。

サスペンド入出力とオンライン・スプリット・ミラー・サポートによる高可用性

IBM Data Server のサスペンド入出力サポートにより、データベースをオフラインにしないで 1 次データベースのスプリット・ミラー・コピーを行うことができます。これを使用すると、1 次データベースで障害が発生した場合にテークオーバーするスタンバイ・データベースを非常に短い時間で作成することができます。

ディスク・ミラーリングは、データを 2 つの異なるハード・ディスクに同時に書き込む処理です。データの一方のコピーは、他方のミラーと呼ばれます。ミラーの分割とは、2 つのコピーを分離する処理のことです。

ディスク・ミラーリングを使用することにより、1 次データベースの 2 次コピーを保持することができます。IBM Data Server のサスペンド入出力機能を使用すると、データベースをオフラインにしないでデータベースの 1 次ミラー・コピーと 2 次ミラー・コピーを分割することができます。1 次データベース・コピーと 2 次データベース・コピーが分割されると、2 次データベースは 1 次データベースで障害が起きた場合に操作をテークオーバーできるようになります。

大きなデータベースは IBM Data Server バックアップ・ユーティリティーを使用してバックアップしないという場合、サスペンド入出力およびスプリット・ミラー機能を使用してミラー・イメージからコピーを作成することができます。この方法では以下の利点もあります。

- 稼働マシンからバックアップ操作のオーバーヘッドを除去します。
- 高速にシステムを複製します。
- アイドル・スタンバイ・フェイルオーバーを高速にインプリメントできます。初期のリストア操作は不要です。また、ロールフォワードが遅すぎたりエラーが発生する場合に、再初期化を高速に実行してこれらに対応することが可能です。

db2inidb コマンドは、スプリット・ミラーを初期化して以下のように使用できるようにします。

- クローン・データベースとして
- スタンバイ・データベースとして
- バックアップ・イメージとして

このコマンドは、スプリット・ミラーに対してのみ発行することができます。そのコマンドは、スプリット・ミラーを使用する前に実行しなければなりません。

パーティション・データベース環境では、入出力を中断してすべてのデータベース・パーティションに同時に書き込む必要はありません。1 つ以上のデータベース・パーティションのサブセットを中断して、オフライン・バックアップを実行するためにスプリット・ミラーを作成できます。カタログ・パーティションがサブセットに含まれる場合は、そのパーティションを最後に中断するデータベース・パーティションにする必要があります。

パーティション・データベース環境では、db2inidb コマンドは各データベース・パーティション上でそれぞれ実行する必要があります。それから、それらのデータベース・パーティションのスプリット・イメージを使用することができます。db2inidb コマンドは、db2_all コマンドを使用してすべてのデータベース・パーティションで同時に実行することができます。しかし、RELOCATE USING オプションを使用する場合は、db2_all コマンドを使用して全データベース・パーティションに対して同時に db2inidb を実行することはできません。データベース・パーティションごとにそれぞれ別個の構成ファイル (変更するデータベース・パーティションの NODENUM 値が含まれる) を用意する必要があります。例えば、データベースの名前を変更する場合は、すべてのデータベース・パーティションが影響を受けることになり、各データベース・パーティションごとに別個の構成ファイルを用意して db2relocatedb コマンドを実行する必要があります。単一データベース・パーティションに属するコンテナを移動する場合は、そのデータベース・パーティションに対して一度だけ db2relocatedb コマンドを実行することが必要です。

注: スプリット・ミラーが、データベースを構成するすべてのコンテナおよびディレクトリー (ボリューム・ディレクトリーを含む) を含んでいることを確認してください。この情報を収集するには、DBPATHS 管理ビューを参照してください。このビューは、分割する必要のあるデータベースのすべてのファイルとディレクトリーを表示します。

第 3 章 高可用性のための構成

DB2 データベース・ソリューションを高可用性のために構成するには、データベース保守活動をスケジュールすること、1 次およびスタンバイ・データベース・サーバーが相互に認識して障害発生時のそれぞれの役割を知るように構成すること、およびクラスター管理用のソフトウェアがワークロードを障害が生じたクラスター・ノードから転送するように構成することが必要です。

データベース・ソリューションを構成する前に行うこと。

- ソリューションを構成する基礎となるハードウェアおよびソフトウェア・コンポーネントを集めてインストールします。これらの基礎となるコンポーネントには、電源機構、ネットワーク接続、ネットワーク・カード、ディスクその他のストレージ・デバイス、オペレーティング・システム、クラスター管理用のソフトウェアなどが含まれることがあります。
- これらの基礎となるコンポーネントをデータベース・ロード・バランシング、フェイルオーバー、またはリカバリー操作で使用することを試行する前に、データベース・ワークロードなしでテストして、それらが正常に機能していることを確認します。

冗長度は、高可用性ソリューションで重要な部分となります。ただし、保守を賢明にスケジュールしない場合、必要なリカバリー・ログ用のストレージ・スペースが不足する場合、またはクラスター管理用のソフトウェアが正しく構成されていない場合は、ユーザーがデータベースを使用して重要な作業を行うときにソリューションが使用可能ではないことがあります。

高可用性のための構成には、次のものが含まれます。

- クライアント・リルートの構成

18 ページの『自動クライアント・リルートについての説明およびセットアップ』

- 障害モニターの構成

25 ページの『DB2 障害モニター・レジストリー・ファイル』

- DB2 高可用性災害時リカバリーの構成

29 ページの『高可用性災害時リカバリーの初期設定 (HADR)』

- 保守活動のスケジュール

56 ページの『高可用性のための保守のスケジュール』

- ロギングの構成

58 ページの『データベース・ロギング・オプションの構成』

- クラスター管理用のソフトウェアの構成

74 ページの『高可用性のためのクラスター環境の構成』

自動クライアント・リルートについての説明およびセットアップ

自動クライアント・リルート・フィーチャーの主な目的は、IBM Data Server Client アプリケーションが通信の消失からリカバリーして最小限の中断で動作を続行できるようにすることです。名前が示すように、リルートは連続稼働サポートの要です。ただし、リルートが可能なのは、クライアント接続のための代替ロケーションが示されている場合のみです。

サーバーが Linux、UNIX、または Windows 上の DB2 である場合、自動クライアント・リルート・フィーチャーは、例えば以下のような構成可能な環境で使用できます。

1. Enterprise Server Edition (ESE) - データベース・パーティション化フィーチャー (DPF) を使用
2. DataPropagator™ (DPROPR) を用いたレプリケーション
3. High Availability Cluster Multiprocessor (HACMP)
4. 高可用性災害時リカバリー (HADR)

自動クライアント・リルートが HADR と連動することにより、クライアント・アプリケーションは、機能の中断を最小限に抑えて、アクセス先データベースのフェイルオーバー後に稼働を続けることができます。

データベース・サーバーが System i® または System z® 上にある場合、自動クライアント・リルート・フィーチャーは、以下の構成でも使用できます。

1. IBM Data Server Client が、代替サーバーを持つ DB2 Connect サーバーを通して z/OS または i5/OS® システムに接続する。IBM Data Server Client と 2 つの DB2 Connect サーバーの間で自動クライアント・リルートが使用されます。
2. DB2 for z/OS シスプレックス・データ共用環境にアクセスする DB2 Connect Personal またはサーバー製品。DB2 Connect と z/OS シスプレックス・システムの間で自動クライアント・リルートが使用されます。バージョン 9.5 フィックスパック 3 から、自動クライアント・リルート・フィーチャーは、DB2 Connect のライセンス交付済みクライアントと Sysplex との間のシームレス・フェイルオーバーをサポートします。シームレス・フェイルオーバーについて詳しくは、DB2 インフォメーション・センターで自動クライアント・リルート (クライアント・サイド) に関するトピックを参照してください。

DB2 Connect サーバーとその代替の場合、ローカル・データベースの同期に関する要件はないので、オリジナルの DB2 Connect サーバーと代替の DB2 Connect サーバーの両方で、同一のデータベースの別名を使用してアクセスできるように、ターゲット・ホストまたは System i データベースをカタログするだけで済みます。

DB2 データベース・システムが通信障害からリカバリーできるようにするために、通信障害が発生する前に、代替サーバーの場所を指定しておく必要があります。UPDATE ALTERNATE SERVER FOR DATABASE コマンドを使用して、特定のデータベース上に代替サーバー・ロケーションを定義します。

サーバー・インスタンスの特定のデータベース上にある代替サーバー・ロケーションを指定した後、接続プロセスの一環として、代替サーバー・ロケーション情報が IBM Data Server Client に戻されます。DB2 Connect Personal またはサーバー製品とホストまたは System i データベース・サーバーの間で自動クライアント・リルート

を使用する場合、リモート・サーバーは自身の代替アドレスを 1 つ以上提供する必要があります。DB2 for z/OS の場合、データベースがシスプレックス・データ共有環境のときは、複数のアドレスが既知であるため、DB2 Connect に代替サーバーをカタログする必要はありません。何らかの理由でクライアントとサーバーとの間の通信が失われた場合、代替サーバーの情報を持っている IBM Data Server Client は代替サーバー情報を使用して接続の再確立を試行します。IBM Data Server Client が再接続を試みるデータベース・サーバーは、元のサーバーと、元のサーバーのデータベース・ディレクトリー・ファイルにリストされた代替サーバーか、z/OS シスプレックス・システムが返すサーバー・リストに含まれる代替サーバーのいずれかになります。接続を再確立しようとするこうした試行は、最初は非常に短い時間間隔で行われ、徐々に試行の間隔が長くなります。

接続が成功すると、通信障害の後にデータベース接続が再確立されたことを示す SQLCODE -30108 が戻されます。ホスト名または IP アドレスと、サービス名またはポート番号が戻されます。クライアント通信の再確立が元のサーバーに対しても代替サーバーに対しても不可能な場合、IBM Data Server Client は元の通信障害に関するエラーだけをアプリケーションに戻します。

DB2 Connect サーバー環境での代替サーバー接続に関する以下の考慮事項にも注意する必要があります。

- リモート・クライアントとローカル・クライアントの両方のために DB2 Connect サーバーを使用してホストまたは System i データベースへのアクセスを提供する場合、システム・データベースのディレクトリー項目にある代替サーバーの接続情報に関して混乱が生じる可能性があります。この混乱を最小限に抑えるために、同じホストまたは System i データベースを表すように、システム・データベースのディレクトリーで 2 つの項目をカタログすることを検討してください。リモート・クライアント用に 1 つの項目、ローカル・クライアント用にもう 1 つの項目をカタログします。
- ターゲットの DB2 for z/OS サーバーから返されるシスプレックス情報は、DB2 Connect サーバーのキャッシュでのみ維持されます。ディスクに書き込まれる代替サーバーは 1 つのみです。複数の代替サーバーまたは複数のアクティブ・サーバーが存在する場合、その情報はメモリーでのみ維持され、プロセスが終了すると失われます。

代替サーバーが指定されている場合、一般的に、通信エラー (sqlcode -30081) またはデータベース・エージェントの終了 (sqlcode -1224) が検出されたときに自動クライアント・リルートが使用可能になります。ただし、高可用性災害時リカバリー (HADR) 環境では、sqlcode -1776 が HADR スタンバイ・サーバーから戻された場合にもまた、これが使用可能になります。

レジストリー変数を使用した自動クライアント・リルート再試行動作の構成

1 次データベース・サーバーで障害が発生すると、DB2 自動クライアント・リルートはクライアント・アプリケーション要求を 2 次データベース・サーバーに転送します。その後、DB2 クライアント・リルートは 1 次データベースとの再接続を繰り返し試行します。DB2 クライアント・リルートの再接続試行の最大回数、および 1 つの再接続試行から次の再接続試行までのスリープ時間を構成することができます。

デフォルトで、自動クライアント・リルート・フィーチャーは、最大 10 分間、データベースへの接続を繰り返し再試行します。ただし、次のレジストリー変数のどちらかまたは両方を使用して、正確な再試行の動作を構成することも可能です。

- `DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES`: 自動クライアント・リルート機能が試みる接続再試行の最大回数。
- `DB2_CONNRETRIES_INTERVAL`: 接続の連続再試行間のスリープ時間 (秒数)。

`DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES` が設定されて
`DB2_CONNRETRIES_INTERVAL` が設定されない場合、
`DB2_CONNRETRIES_INTERVAL` はデフォルトで 30 になります。

`DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES` が設定されないで
`DB2_CONNRETRIES_INTERVAL` が設定された場合、
`DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES` はデフォルトで 10 になります。

`DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES` も `DB2_CONNRETRIES_INTERVAL` も設定されない場合、自動クライアント・リルート・フィーチャーは前述のデフォルトの動作に戻ります。

注:

- `DB2 Universal JDBC` ドライバーによるタイプ 4 接続のユーザーは、次の 2 つのデータ・ソース・プロパティを使用して自動クライアント・リルートを構成する必要があります。
 - `maxRetriesForClientReroute`: このプロパティを使用して、サーバーに対する 1 次接続が失敗した場合の再試行回数を制限します。このプロパティが使用されるのは、`retryIntervalClientReroute` プロパティも設定されている場合だけです。
 - `retryIntervalForClientReroute`: このプロパティを使用して、再試行する前のスリープ時間 (秒数) を指定します。このプロパティが使用されるのは、`maxRetriesForClientReroute` プロパティも設定されている場合だけです。
- `DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES` および `DB2_CONNRETRIES_INTERVAL` の設定は、`DB2 for z/OS Sysplex` にアクセスするクライアントに対して自動クライアント・リルートが有効になっているとき (`db2dsdriver` 構成ファイルで `enableAcra` が `True` になっている場合) には効果がありません。詳しくは、`DB2 インフォメーション・センター` で自動クライアント・リルート (クライアント・サイド) に関するトピックを参照してください。

クライアント接続タイムアウトと自動クライアント・リルートの併用

標準的な `DB2` データベース・ソリューション・インプリメンテーションにおいて、クライアント・アプリケーションは、成功するまで、または構成されている接続タイムアウト時間が過ぎるまでデータベース・サーバーへの接続を試みます。接続がタイムアウトになると、アプリケーションに通信エラーが戻されます。`DB2` 自動クライアント・リルートを使用している場合、`DB2` は通信エラーを生成する代わりに、そのクライアント・アプリケーション接続を代替データベース・サーバーにリダイレクトします。

CLI/ODBC、OLE DB、および ADO.NET のアプリケーションでは、接続タイムアウト値を設定して、サーバーに対する接続の試行後に通信タイムアウトになる前にクライアント・アプリケーションが応答を待機する秒数を指定できます。

クライアント・リルートが使用可能な場合、接続タイムアウト値を、サーバーへの接続に必要な最大時間と等しいかより大きい値に設定する必要があります。そうしない場合、接続はタイムアウトになり、クライアント・リルートによって代替サーバーに転送されることがあります。たとえば、通常の日にサーバーに接続するために約 10 秒かかり、回線が混雑している日に 20 秒かかる場合、接続タイムアウト値は少なくとも 20 秒に設定する必要があります。

クライアント接続ディストリビューター・テクノロジーに対する自動クライアント・リルートの構成

1 次データベース・サーバーで障害が発生した場合、ディストリビューターまたはディスパッチャー・テクノロジー (例えば WebSphere EdgeServer) はシステムの定義済みセットに対するクライアント・アプリケーション再接続要求の分散を行いません。ディストリビューター・テクノロジーと DB2 自動クライアント・リルートを併用している場合、ディストリビューター自体を DB2 自動クライアント・リルート先の代替サーバーと見なす必要があります。

ディストリビューター・テクノロジーを次のような環境で使用していることがあります。

クライアント -> ディストリビューター・テクノロジー -> (DB2 Connect Server 1 または DB2 Connect Server 2) -> DB2 z/OS

詳細は次のとおりです。

- ディストリビューター・テクノロジー・コンポーネントの TCP/IP ホスト名は DThostname
- DB2 Connect Server 1 の TCP/IP ホスト名は GWYhostname1
- DB2 Connect Server 2 の TCP/IP ホスト名は GWYhostname2
- DB2 z/OS サーバーの TCP/IP ホスト名は zOShostname

ディストリビューター・テクノロジーを使用していずれかの DB2 Connect Server にアクセスするために、クライアントは **DThostname** を使用してカタログされます。ディストリビューター・テクノロジーの介入により、**GWYhostname1** または **GWYhostname2** を使用することが決定します。決定後、クライアントはこれら 2 つの DB2 Connect ゲートウェイのうちのいずれかに直接ソケット接続します。選択された DB2 Connect サーバーへのソケット接続が確立されると、標準クライアント --> DB2 Connect サーバー --> DB2 z/OS の接続が成立します。

例えば、ディストリビューターが **GWYhostname2** を選択すると想定します。これにより、次の環境が生成されます。

クライアント → DB2 Connect Server 2 → DB2 z/OS

ディストリビューターは、何らかの通信障害があると、接続を再試行しません。このような環境においてデータベースでの自動クライアント・リルート・フィーチャーを使用可能にする場合、DB2 Connect サーバー (DB2 Connect Server 1 または

DB2 Connect Server 2) 内の 1 つ以上の関連データベースの代替サーバーを、ディストリビューター (DThostname) としてセットアップする必要があります。DB2 Connect Server 1 が何らかの理由でロックされる場合、自動クライアント・リルートがトリガーされ、ディストリビューターを 1 次サーバーおよび代替サーバーの両方として使用してクライアント接続が再試行されます。このオプションを使用すると、ディストリビューター・フィーチャーと DB2 自動クライアント・リルート・フィーチャーを結合して保守できます。代替サーバーをディストリビューターのホスト名以外のホストに設定することによっても、クライアントに自動クライアント・リルート・フィーチャーが提供されます。ただし、クライアントは定義済み代替サーバーへの直接接続を確立して、ディストリビューター・テクノロジーをバイパスします。これによりディストリビューターとその価値が無効になります。

自動クライアント・リルート・フィーチャーは次の SQL コードをインターセプトします。

- sqlcode -20157
- sqlcode -1768 (理由コード = 7)

注: 「TCP キープアライブ」オペレーティング・システム構成パラメーターの設定値が高すぎる場合、クライアント・リルートはソケット障害に関して即時に知らされないことがあります。(この構成パラメーターの名前はプラットフォームによって異なることに注意してください。)

自動クライアント・リルート用の代替サーバーの識別

DB2 サーバーまたは DB2 Connect サーバーでクラッシュが発生すると、そのサーバーに接続している各クライアントは通信エラーを受け取り、接続が終了してアプリケーション・エラーが発生します。可用性を保つ必要がある場合には、通常、重複セットアップ、またはサーバーをスタンバイ・ノードにフェイルオーバーする機能をインプリメントします。どちらの場合も、DB2 クライアント・コードは、フェイルオーバー・ノードで稼働している可能性のある元のサーバーとの接続を再確立するか (IP アドレスもまたフェイルオーバーします)、新しいサーバーとの接続を再確立しようとします。

新規または代替サーバーを定義するには、以下のようにします。

UPDATE ALTERNATE SERVER FOR DATABASE または **UPDATE ALTERNATE SERVER FOR LDAP DATABASE** コマンドを使用します。これらのコマンドは、システム・データベース・ディレクトリー内で、データベース別名の代替サーバー情報を更新します。

IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ 使用時のクライアント・リルートのセットアップ

サーバー・クラッシュが発生すると、そのサーバーに接続している各クライアントは通信エラーを受け取り、接続が終了してアプリケーション・エラーが発生します。可用性が重要である場合には、予備セットアップまたはフェイルオーバー・サポートが必要です。フェイルオーバーは、別のサーバーが失敗するときに、操作を引き継ぐサーバーの機能です。接続が終了すると、IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ クライアントは、元のサーバー (フェイルオーバー・ノードで稼働している場合もある) か新しいサーバーへの接続の再確立を試行します。接続が再

確立されると、アプリケーションはトランザクションの失敗を通知する `SQLException` を受信しますが、アプリケーションは次のトランザクションを続行できます。

詳しくは、以下の『関連概念』のセクションの `IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ` のクライアント・リルート・サポートに関するトピックを参照してください。

自動クライアント・リルートの制約事項

高可用性 DB2 データベース・ソリューションを設計する際は、DB2 データベース・クライアント・リルートの制約事項を考慮します。

以下に、DB2 データベース自動クライアント・リルート・フィーチャーの制限をリストします。

- 自動クライアント・リルートは、DB2 データベース・サーバーまたは DB2 Connect サーバーへの接続に使用される通信プロトコルが TCP/IP の場合にのみ、サポートされます。つまり、TCP/IP 以外のプロトコルを使って接続している場合、自動クライアント・リルート・フィーチャーは使用できません。たとえ DB2 データベースでループバックがセットアップされている場合でも、自動クライアント・リルート・フィーチャーを利用するためには、TCP/IP 通信プロトコルを使用する必要があります。
- DB2 Connect Personal またはサーバー製品とホストまたは System i データベース・サーバーの間で自動リルートを使用するとき、以下の場合は関連する考慮点があります。
 - リモート・クライアントとローカル・クライアントの両方のために DB2 Connect サーバーを使用してホストまたは System i データベースへのアクセスを提供する場合、システム・データベースのディレクトリー項目にある代替サーバーの接続情報に関して混乱が生じる可能性があります。この混乱を最小限に抑えるために、同じホストまたは System i データベースを表すように、システム・データベースのディレクトリーで 2 つの項目をカタログすることを検討してください。リモート・クライアント用に 1 つの項目、ローカル・クライアント用にもう 1 つの項目をカタログします。
 - ターゲットの DB2 for z/OS サーバーから返されるシスプレックス情報は、DB2 Connect サーバーのキャッシュでのみ維持されます。ディスクに書き込まれる代替サーバーは 1 つのみです。複数の代替サーバーまたは複数のアクティブ・サーバーが存在する場合、その情報はメモリーでのみ維持され、プロセスが終了すると失われます。
- 代替サーバーのロケーションへの通信が再確立された場合、同じデータベース別名への新しい接続はすべて、代替サーバーのロケーションに接続されます。元のロケーションの問題が修正され、新しい接続を元のロケーションとの間で確立する場合には、以下のいくつかのオプションから選択できます。
 - 代替サーバー・ロケーションをオフラインにして、接続が元のサーバーに再びフェイルオーバーするようにします。(この場合、元のサーバーを代替サーバーのロケーションとして設定するために、`UPDATE ALTERNATE SERVER` コマンドを使って元のサーバーがすでにカタログされていることを想定します。)

- 新しい接続によって使用される新しいデータベース別名をカタログすることができます。
- データベース項目をアンカタログして、再びカタログすることができます。
- クライアントとサーバーの両方がこのフィーチャーをサポートする場合、DB2 Database for Linux, UNIX, and Windowsはそのクライアントとサーバーの両方で自動クライアント・リルート・フィーチャーをサポートします。その他のDB2 データベース製品ファミリーは、現時点では、このフィーチャーをサポートしません。
- 自動クライアント・リルート・フィーチャーの動作とDB2 for z/OS シスプレックス環境における自動クライアント・リルートの動作は若干異なります。異なるのは、主に次の点です。
 - 自動クライアント・リルート・フィーチャーでは、1 次サーバーは 1 つの代替サーバーを指定する必要があります。これは、1 次サーバーで発行される UPDATE ALTERNATE SERVER FOR DATABASE または UPDATE ALTERNATE SERVER FOR LDAP DATABASE コマンドを使用して行われます。このコマンドは、ローカル・データベース・ディレクトリーを代替サーバーの情報で更新し、同一のクライアントにある他のアプリケーションがこの情報にアクセスできるようにします。これに対してDB2 for z/OS で使用されるデータ共有シスプレックスは、クライアントが接続できる 1 つ以上のサーバーのリストをメモリーに保持します。通信障害が発生した場合、クライアントはそのサーバーのリストを使用して、適切な代替サーバーのロケーションを判別します。
 - 自動クライアント・リルート・フィーチャーでは、特殊レジスターの設定が変更されるたびに、サーバーが特殊レジスターの最新の設定をクライアントに通知します。これによりクライアントは、転送が行われた後ランタイム環境を可能な限り再確立できることとなります。これに対してDB2 for z/OS で使用されるシスプレックスはコミット境界でクライアントに特殊レジスターの設定を返すので、転送された作業単位内で変更された特殊レジスターは再生する必要があります。その他はすべて自動的に再生されます。

DB2® Universal Database™ バージョン 8 フィックスパック 7 では、自動クライアント・リルート機能のサポートは、Linux、UNIX、または Windows クライアントと Linux、UNIX、または Windows サーバーの間でのみ完全な形で利用できます。それは、Linux、UNIX、または Windows クライアントと DB2 for z/OS シスプレックス・サーバー (サポートされている任意のバージョン) の間では使用できません。この場合は転送機能のみがサポートされます。

- 代替ホスト・サーバーにインストールされたDB2 データベース・サーバーと元のホスト・サーバーにインストールされたDB2 データベース・インスタンスは同じバージョンでなければなりません (ただしDB2 データベース・サーバーのフィックスパックはDB2 データベース・インスタンスのものより高くても問題ありません)。
- クライアント・マシンでデータベース・ディレクトリーを更新する権限があるかどうかにかかわらず、代替サーバー・ロケーション情報は常にメモリーに保持されます。言い換えると、データベース・ディレクトリーの更新権限がない場合 (または、読み取り専用のデータベース・ディレクトリーである場合)、他のサーバーとの間でメモリーが共用されないため、他のアプリケーションは代替サーバー・ロケーションを判別して使用することができません。

- すべての代替ロケーションの間で、同じ認証が適用されます。つまり、代替ロケーションの認証タイプが元のロケーションと異なる場合、クライアントはデータベース接続を再確立できません。
- 通信障害が発生した場合、グローバル一時表、ID、シーケンス、カーソル、フェデレート処理用のサーバー・オプション (SET SERVER OPTION)、および特殊レジスターなど、すべてのセッション・リソースが失われます。処理を続行するためには、アプリケーションがセッション・リソースを再確立しなければなりません。接続が再確立された後、特殊レジスター・ステートメントを実行する必要はありません。通信エラーの前に発行された特殊レジスター・ステートメントを DB2 データベースが再生するからです。ただし、一部の特殊レジスターは再生されません。以下のものが該当します。
 - SET ENCRYPTPW
 - SET EVENT MONITOR STATE
 - SET SESSION AUTHORIZATION
 - SET TRANSFORM GROUP

DB2 Connect に問題がある場合は、データ・サーバー上の DB2 Connect 製品に固有の限定された特殊レジスターのリストを参照する必要があります。

- 通信障害の発生後に接続が再確立され、クライアントが CLI、JCC Type 2 または Type 4 ドライバーを使用している場合は、元のサーバーに対して準備された SQL および XQuery ステートメントは新しいサーバーで暗黙的に再び準備されません。ただし、組み込み SQL ルーチン (例えば SQC または SQX アプリケーション) は、新しいサーバーでは再び準備されません。
- クライアント・リルート可能なデータベース別名に対して、高可用性災害時リカバリー (HADR) コマンドを実行しないでください。HADR コマンドは、データベース別名を介してターゲット・データベースを識別するようにインプリメントされています。その結果、ターゲット・データベースで代替データベースが定義されていると、HADR コマンドは実際に操作しているデータベースを判別することが困難になります。クライアントはクライアント・リルート可能な別名を介して接続しなければならない場合がありますが、その一方で HADR コマンドは特定のデータベースに対して適用される必要があります。これに対応するため、1 次およびスタンバイ・データベースに固有の別名を定義し、HADR コマンドをこれらの別名に対してのみ実行することができます。

自動クライアント・リルートをインプリメントする別の方法は、DNS エントリーを使用して、DNS エントリー用の代替 IP アドレスを指定することです。この基本にある考え方は、2 番目の IP アドレス (ALTERNATE SERVER の場所) を DNS エントリーに指定することです。クライアントは ALTERNATE SERVER を認識しませんが、接続時に DB2 データベース・システムが DNS エントリー用の複数の IP アドレス間を切り替えます。

DB2 障害モニター・レジストリー・ファイル

障害モニター・レジストリー・ファイルは、障害モニター・デーモンが開始される時、各物理マシン上のすべての DB2 データベース・マネージャー・インスタンスごとに作成されます。このファイルのキーワードと値により、障害モニターの動作を指定します。

この障害モニター・レジストリー・ファイルは、/sql11ib/ ディレクトリーにあり、fm.<machine_name>.reg という名前が付いています。このファイルは、db2fm コマンドを使用して変更できます。

障害モニター・レジストリー・ファイルが存在しない場合には、デフォルト値が使用されます。

以下は、障害モニター・レジストリー・ファイルの内容の例です。

```
FM_ON = no
FM_ACTIVE = yes
START_TIMEOUT = 600
STOP_TIMEOUT = 600
STATUS_TIMEOUT = 20
STATUS_INTERVAL = 20
RESTART_RETRIES = 3
ACTION_RETRIES = 3
NOTIFY_ADDRESS = <instance_name>@<machine_name>
```

障害モニター・レジストリー・ファイルのキーワード

FM_ON

障害モニターを始動するかしないかを指定します。値が NO に設定されている場合、障害モニター・デーモンは始動しないか、すでに始動していた場合には停止されます。デフォルト値は NO です。

FM_ACTIVE

障害モニターがアクティブであるかそうでないかの指定をします。障害モニターは、FM_ON および FM_ACTIVE が両方とも YES に設定されている時のみ作動します。FM_ON が YES に設定されており、FM_ACTIVE が NO に設定されている場合には、障害モニター・デーモンは始動しますが、アクティブにはなりません。これは、DB2 がシャットダウンした場合でもそれをオンラインに戻そうとしないことを意味します。デフォルト値は YES です。

START_TIMEOUT

障害モニターがモニターしているサービスを障害モニターが始動するまでの時間の最大の長さを指定します。デフォルト値は 600 秒です。

STOP_TIMEOUT

障害モニターがモニターしているサービスを障害モニターが停止するまでの時間の最大の長さを指定します。デフォルト値は 600 秒です。

STATUS_TIMEOUT

障害モニターがモニターしているサービスの状況を障害モニターが入手するまでの時間の最大の長さを指定します。デフォルト値は 20 秒です。

STATUS_INTERVAL

モニターしているサービスの状況を取得するために行う、連続した 2 回の呼び出しの間の最小時間を指定します。デフォルト値は 20 秒です。

RESTART_RETRIES

モニターしているサービスの状況を取得する際、状況が取得できなかった場合に障害モニターが試行を繰り返す回数を指定します。この数に達すると、

障害モニターは、そのサービスがオフラインになっていると判断して、そのサービスをオンラインに戻そうとします。デフォルト値は 3 です。

ACTION_RETRIES

サービスをオンラインにするために障害モニターが試行する回数を指定します。デフォルト値は 3 です。

NOTIFY_ADDRESS

障害モニターが通知メッセージを送信する相手の E メール・アドレスを指定します。デフォルトは <instance_name>@<machine_name> です。

db2fm コマンドを使った DB2 障害モニターの構成

DB2障害モニター・レジストリー・ファイルの変更は、db2fm コマンドを使用して行えます。

db2fm コマンドを使用して障害モニター・レジストリー・ファイルを更新する例をいくつか示します。

例 1: START_TIMEOUT を更新する

インスタンス DB2INST1 の START_TIMEOUT の値を 100 秒に更新するには、DB2 データベース・コマンド・ウィンドウから以下のコマンドを入力します。

```
db2fm -i db2inst1 -T 100
```

例 2: STOP_TIMEOUT を更新する

インスタンス DB2INST1 の STOP_TIMEOUT の値を 200 秒に更新するには、以下のコマンドを入力します。

```
db2fm -i db2inst1 -T /200
```

例 3: START_TIMEOUT および STOP_TIMEOUT を更新する

インスタンス DB2INST1 の START_TIMEOUT の値を 100 秒に更新し、STOP_TIMEOUT の値を 200 秒に更新するには、以下のコマンドを入力します。

```
db2fm -i db2inst1 -T 100/200
```

例 4: 障害モニターをオンにする

インスタンス DB2INST1 の障害モニターを始動するには、以下のコマンドを入力します。

```
db2fm -i db2inst1 -f yes
```

例 5: 障害モニターをオフにする

インスタンス DB2INST1 の障害モニターをオフにするには、以下のコマンドを入力します。

```
db2fm -i db2inst1 -f no
```

DB2INST1 の障害モニターが実行されなくなったことを確認するには、UNIX システムで以下のコマンドを入力します。

```
ps -ef|grep -i fm
```

Linux では、以下のコマンドを入力します。

```
ps auxw|grep -i fm
```

db2fmd と DB2INST1 を示す項目は、そのインスタンスに対する障害モニターが依然として実行中であることを示します。障害モニターをオフにするには、インスタンス所有者として以下のコマンドを入力します。

```
db2fm -i db2inst1 -D
```

db2fmc およびシステム・コマンドを使った DB2 障害モニターの構成

DB2 障害モニターの構成は、DB2 Fault Monitor Controller Utility (FMCU) コマンドの db2fmcu、またはシステム・コマンドを使用して行えます。

db2fmcu およびシステム・コマンドを使用して障害モニターを構成する例をいくつか示します。

例 1: FMC が起動されないようにする

DB2 Fault Monitor Controller Utility (FMCU) を使用して FMC が起動されないようにすることもできます。FMCU はシステムの inittab ファイルにアクセスするので、ルートとして実行しなければなりません。FMC の実行をブロックするには、ルートとして以下のコマンドを入力します。

```
db2fmcu -d
```

注: DB2 Data Server フィックスパックを適用する場合は、inittab が FMC を組み込むように再構成されるので、このコマンドはリセットされます。フィックスパックの適用後に FMC が起動されないようにするには、上記のコマンドを再発行します。

例 2: FMC が起動されるように組み込む

db2fmcu -d コマンドの逆に、FMC を組み込むように inittab を再構成するには、以下のコマンドを入力します。

```
db2fmcu -u -p <fullpath>
```

<fullpath> は、db2fmc オブジェクトの完全パスです (例えば /opt/IBM/db2/bin/db2fmc)。

例 3: DB2 データベース・マネージャー・インスタンスを自動的に開始する

システムが最初にブートされる際に FMC がインスタンスを自動的に開始できるようにすることもできます。インスタンス DB2INST1 に関してこのフィーチャーを使用可能にするには、以下のコマンドを入力します。

```
db2iauto -on db2inst1
```

例 4: インスタンスの自動始動を無効にする

自動始動の動作をオフにするには、以下のコマンドを入力します。

```
db2iauto -off db2inst1
```

例 5: 障害モニター・プロセスが起動されないようにする

特定のインスタンスのグローバル・レジストリー・レコード中のフィールドに変更を加えて、システム上でそのインスタンスに関する障害モニター・プロセスが起動しないようにすることもできます。グローバル・レジストリ

ー・フィールドに変更を加えて、インスタンス DB2INST1 に関する障害モニターを使用不可にするには、ルートとして以下のコマンドを入力します。

```
db2greg -updstrec instancename=db2inst1!startatboot=0
```

このコマンドを逆にして、インスタンス DB2INST1 に関する障害モニターを再び使用できるようにするには、ルートから以下のコマンドを入力します。

```
db2greg -updstrec instancename=db2inst1!startatboot=1
```

高可用性災害時リカバリーの初期設定 (HADR)

1 次データベースとスタンバイ・データベースを DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 用にセットアップして初期設定するには、以下の手順を使用します。

HADR は、コマンド行プロセッサ (CLP)、コントロール・センターの「高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースのセットアップ」ウィザードを使用するか、または db2HADRStart API を呼び出して初期設定できます。

CLP を使用して、初めてシステム上で HADR を初期設定する場合、次のようになります。

1. 各 HADR データベースのホスト名、ホスト IP アドレス、およびサービス名かポート番号を判別します。

ホストに複数のネットワーク・インターフェースがある場合、HADR ホスト名または IP アドレスが目的のインターフェースにマッピングされるようにします。保護されるデータベースごとに、`/etc/services` で個別の HADR ポートを割り振る必要があります。これらは、インスタンスに割り振られるポートと同じであってはなりません。ホスト名は、1 つの IP アドレスにだけマッピング可能です。

注: 1 次データベースとスタンバイ・データベースのインスタンス名は、同じである必要はありません。

2. 1 次データベースとして設定する予定の既存のデータベースに基づき、バックアップ・イメージをリストアするか、スプリット・ミラーを初期設定して、スタンバイ・データベースを作成します。

次の例では、BACKUP DATABASE および RESTORE DATABASE コマンドが使用され、データベース SOCKS がスタンバイ・データベースとして初期設定されます。この場合、NFS がマウントされたファイル・システムは、両方のサイトでアクセス可能であるものとします。

1 次データベースで次のコマンドを発行します。

```
backup db socks to /nfs1/backups/db2/socks
```

スタンバイ・データベースで次のコマンドを発行します。

```
restore db socks from /nfs1/backups/db2/socks replace history file
```

次の例には、db2inidb ユーティリティを使用して、1 次データベースのスプリット・ミラーを使用したスタンバイ・データベースを初期設定する方法が示されています。この手順は、前述のバックアップおよびリストアの手順の代わりに実行できるものです。

スタンバイ・データベースで次のコマンドを発行します。

```
db2inidb socks as standby
```

注:

- a. 1 次データベースとスタンバイ・データベースのデータベース名は、同じでなければなりません。
 - b. リストア操作後またはスプリット・ミラー初期設定後は、スタンバイ・データベースで `ROLLFORWARD DATABASE` コマンドを発行しないことをお勧めします。ロールフォワード操作を使用したときの結果は、スタンバイ・データベースで `HADR` を使用してログを再生する場合とは、若干異なる場合があります。データベースが同一でない場合、`AS STANDBY` オプションを指定した `START HADR` コマンドを発行すると失敗します。
 - c. `RESTORE DATABASE` コマンドを使用するときに、`REPLACE HISTORY FILE` オプションを使用することをお勧めします。
 - d. `RESTORE DATABASE` コマンドを使用してスタンバイ・データベースを作成する場合、スタンバイ・データベースは必ずロールフォワード・モードのままではなければなりません。つまり、`ROLLFORWARD DATABASE` コマンドに `COMPLETE` オプションまたは `STOP` オプションを指定して発行することはできないということです。ロールフォワードを停止した後で、`AS STANDBY` オプションを指定した `START HADR` コマンドをデータベースに対して試行すると、エラーが戻されます。
 - e. スタンバイ・データベースを設定するときには、以下の `RESTORE DATABASE` コマンド・オプションを避ける必要があります。
`TABLESPACE`、`INTO`、`REDIRECT`、および `WITHOUT ROLLING FORWARD`。
 - f. db2inidb ユーティリティを使用してスタンバイ・データベースを設定する場合、`SNAPSHOT` または `MIRROR` オプションは使用しないでください。構成属性である、インスタンス名、ログ・パス、およびデータベース・パスの 1 つ以上を変更するには、`RELOCATE USING` オプションを指定できます。しかし、データベース名または表スペース・コンテナ・パスを変更してはなりません。
3. 1 次データベースおよびスタンバイ・データベースで、`HADR` 構成パラメーターを設定します。

注: スタンバイ・データベースの作成後に、以下の構成パラメーターを設定することは非常に重要です。

- `HADR_LOCAL_HOST`
- `HADR_LOCAL_SVC`
- `HADR_REMOTE_HOST`
- `HADR_REMOTE_SVC`
- `HADR_REMOTE_INST`

これらを、スタンバイ・データベースの作成前に設定する場合、スタンバイ・データベース側での設定は、1次データベースでの設定内容を反映します。

4. スタンバイ・インスタンスに接続し、次の例のように、スタンバイ・データベースで HADR を開始します。

```
START HADR ON DB SOCKS AS STANDBY
```

注: 通常は、スタンバイ・データベースが最初に開始されます。1次データベースを最初に開始する場合、スタンバイ・データベースが HADR_TIMEOUT データベース構成パラメーターで指定した時間間隔内に開始されなければ、この開始手順は失敗します。

5. 1次インスタンスに接続し、次の例のように、1次データベースで HADR を開始します。

```
START HADR ON DB SOCKS AS PRIMARY
```

6. これで、1次データベースおよびスタンバイ・データベースで HADR が開始されました。

「高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースのセットアップ」ウィザードをオープンするには、次のようにします。

- a. コントロール・センターから、HADR を構成する対象のデータベースが見つかるまでオブジェクト・ツリーを展開します。
- b. データベースを右クリックし、ポップアップ・メニューで、「高可用性災害時リカバリー」→「セットアップ」をクリックします。「高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースのセットアップ」ウィザードがオープンします。

追加情報については、コントロール・センターのコンテキスト・ヘルプ機能をご覧ください。

注: 「高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースのセットアップ」ウィザードで HADR を開始することもできますし、ウィザードを使って HADR の初期化だけを行い、別の時にこれを開始することもできます。「HADR の開始」ウィンドウをオープンするには、次のようにします。

- a. コントロール・センターから、HADR を管理する対象のデータベースが見つかるまでオブジェクト・ツリーを展開します。データベースを右クリックし、ポップアップ・メニューで、「高可用性災害時リカバリー」→「管理」をクリックします。「高可用性災害時リカバリーの管理」ウィンドウがオープンします。
- b. 「HADR の開始」をクリックします。「HADR の開始」ウィンドウがオープンします。

自動クライアント・リルートおよび高可用性災害時リカバリー (HADR) の構成

自動クライアント・リルート・フィーチャーと高可用性災害時リカバリー (HADR) フィーチャーを併用することにより、障害が発生したデータベース・サーバーからスタンバイ・データベース・サーバーにクライアント・アプリケーション要求を転送することができます。

制約事項

- リルートは、サーバーで代替データベース・ロケーションが指定されている場合にのみ可能です。
- 自動クライアント・リルートは、TCP/IP プロトコルでのみサポートされています。

構成に関する詳細

- UPDATE ALTERNATE SERVER FOR DATABASE コマンドを使用して、自動クライアント・リルートを使用できるようにします。
- コントロール・センターの「高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースのセットアップ」ウィザードを使用して HADR をセットアップすると、デフォルトでクライアント・リルートが使用可能になります。
- 自動クライアント・リルートでは、HADR_REMOTE_HOST および HADR_REMOTE_SVC データベース構成パラメーターを使用しません。
- 代替ホストのロケーションは、サーバーのシステム・データベース・ディレクトリー・ファイルに保管されています。
- 自動クライアント・リルートが使用可能になっていない場合、クライアント・アプリケーションは、エラー・メッセージ SQL30081 を受け取り、サーバーとの接続を確立するための処置は行われません。

UPDATE ALTERNATE SERVER FOR DATABASE コマンドを使用した自動クライアント・リルートと HADR のセットアップ

システムは、以下のようにしてセットアップします。

- データベース MUSIC がホスト HORNET に存在するものとしてカタログされているクライアントがあります。
- データベース MUSIC は 1 次データベースであり、対応するスタンバイ・データベース MUSIC は、ホスト MONTERO のポート番号 456 (SVCENAME 構成パラメーターで割り当てられたもの) に存在します。

自動クライアント・リルートを使用可能にするために、以下のようにしてホスト HORNET のデータベース MUSIC の代替サーバーを更新します。

```
db2 update alternate server for database music using hostname montero port 456
```

このコマンドの発行後、クライアントは、ホスト HORNET へ正常に接続して、代替サーバー情報を入手することになります。次に、クライアントとホスト HORNET のデータベース MUSIC との間で通信エラーが発生する場合、クライアントは、まずホスト HORNET のデータベース MUSIC へ再接続しようとします。これが失敗する場合、次にクライアントは、ホスト MONTERO のスタンバイ・データベース MUSIC との接続を確立しようとします。

索引ロギングおよび高可用性災害時リカバリー (HADR)

DB2高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースについて、データベース構成パラメーター LOGINDEXBUILD および INDEXREC を設定することを検討してください。

LOGINDEXBUILD データベース構成パラメーターの使用

推奨: HADR データベースについては、LOGINDEXBUILD データベース構成パラメーター ON に設定し、索引作成、再作成、および再編成のために完全な情報がログに記録されるようにしてください。索引作成は 1 次システムで時間がかかることがあり、より多くのログ・スペースが必要になる場合がありますが、索引は、HADR ログの再生時にスタンバイ・システムで再作成され、フェイルオーバーが生じるときに使用できるようになります。1 次システムでの索引作成がログに記録されていない場合で、フェイルオーバーが生じた場合、フェイルオーバーの完了後に無効の状態になっている索引を、アクセスされる前に再作成する必要があります。索引の再作成中には、アプリケーションでアクセスすることはできません。

注: LOG INDEX BUILD 表属性がデフォルト値である NULL に設定される場合、DB2 は、LOGINDEXBUILD データベース構成パラメーターに指定された値を使用します。LOG INDEX BUILD 表属性が ON または OFF に設定される場合、LOGINDEXBUILD データベース構成パラメーターに指定された値は無視されます。

以下のいずれかの理由により、1 つ以上の表で LOG INDEX BUILD 表属性を OFF に設定するよう選択できます。

- 索引作成のロギングをサポートするための十分なアクティブ・ログ・スペースがない。
- 索引データが非常に大きく、表が頻繁にアクセスされないため、テークオーバー操作の終了時に索引を再作成できる。この場合、INDEXREC 構成パラメーターを RESTART に設定します。表が頻繁にアクセスされないため、この設定では、システムは、テークオーバー操作後に初めて表がアクセスされることを待つのではなく、テークオーバー操作の終了時に索引を再作成します。

1 つ以上の表で LOG INDEX BUILD 表属性が OFF に設定される場合、それらの表に索引作成操作を実行すると、テークオーバー操作を実行するときに索引が再作成されます。同様に、LOG INDEX BUILD 表属性がデフォルト値の NULL に設定され、LOGINDEXBUILD データベース構成パラメーターが OFF に設定される場合、表に対して索引作成操作を実行すると、その表の索引はテークオーバー操作を実行するときに再作成されます。以下のいずれかのアクションを実行することで、索引が再作成されることを防げます。

- 新しい 1 次データベースですべての無効な索引が再作成された後で、データベースのバックアップをとり、スタンバイ・データベースに適用します。1 次データベース上における無効な索引は通常スタンバイ・データベースで再作成が必要であるとみなされますが、このように 1 次データベースのバックアップをスタンバイ・データベースに適用することで、スタンバイ・データベースは、1 次データベース上で無効な索引作成するために使用するログを適用する必要がなくなります。
- LOG INDEX BUILD 表属性を ON に設定するか、LOG INDEX BUILD 表属性を NULL に設定し、スタンバイ・データベースで LOGINDEXBUILD 構成パラメーターを ON に設定し、索引再作成がログに記録されるようにします。

INDEXREC データベース構成パラメーターの使用

推奨: 1 次データベースとスタンバイ・データベースの両方で、INDEXREC データベース構成パラメーターを RESTART (デフォルト) に設定してください。これにより、テークオーバー操作の完了後に、無効な索引が再作成されます。索引作成がログに記録されていない場合、この設定により、DB2 は、無効な索引を調べて再

作成できます。このプロセスは、バックグラウンドで生じるものであり、テークオーバー操作が正常に完了した後も、データベースにアクセスできます。

索引がバックグラウンド索引再作成プロセスによって再作成される前に、特定のトランザクションが無効な索引を含む表にアクセスする場合、無効な索引は、それにアクセスした最初のトランザクションによって再作成されます。

高可用性災害時リカバリー用のデータベース構成 (HADR)

データベース構成パラメーターを使用すると、DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) での最良のパフォーマンスを実現することができます。

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) での最良のパフォーマンスを実現するには、データベース構成が以下の要件を満たすようにします。

推奨: データベース構成パラメーターとデータベース・マネージャー構成パラメーターは、可能な限り 1 次データベースおよびスタンバイ・データベースが存在するシステムで同一にする必要があります。構成パラメーターがスタンバイ・データベースで正しく設定されていないと、以下の問題が生じる可能性があります。

- 1 次データベースから送られたログ・ファイルの再生中に、スタンバイ・データベースにエラー・メッセージが戻されることがあります。
- テークオーバー操作後に、新しい 1 次データベースはワークロードを処理できないため、パフォーマンス上の問題が生じるか、アプリケーションが元の 1 次データベースに接続されているときには受け取ることのないエラー・メッセージを受け取ります。

1 次データベースでの構成パラメーターへの変更は、自動的にスタンバイ・データベースへ伝搬されるわけではなく、スタンバイ・データベース上で手動で行う必要があります。動的構成パラメーターの場合、データベース管理システム (DBMS) またはデータベースをシャットダウンして再始動しなくても、変更は有効になります。動的構成パラメーターではない場合、変更はスタンバイ・データベースの再始動後に有効になります。

スタンバイ・データベースでのログ・ファイルのサイズ構成パラメーター

上記の構成パラメーターの動作に関する 1 つの例外として、LOGFILSIZ データベース構成パラメーターがあります。このパラメーターはスタンバイ・データベースに複製されませんが、両方のデータベースでログ・ファイルを同一にするために、スタンバイ・データベースは、ローカル LOGFILSIZ 構成を無視し、1 次データベースのログ・ファイルのサイズと一致するローカル・ログ・ファイルを作成します。

テークオーバーの後、元のスタンバイ・データベース (新しい 1 次データベース) は、元の 1 次データベースで設定された値を使用し続けます。この状態が続くのは、データベースが再始動する時までです。その時点で、新しい 1 次はローカルに構成された値に戻ります。さらに、新しい 1 次は、現在のログ・ファイルを切り捨て、以前に作成されたログ・ファイルがあれば、そのサイズを変更します。

データベースが非強制的テークオーバーによる役割の交換を維持し、どちらのデータベースも非アクティブにされない場合、使用されるログ・ファイル・サイズは常

に最初の 1 次データベースで設定されたサイズになります。しかし、元のスタンバイ (新しい 1 次) が非アクティブにされ、次いで再始動されると、ローカルに構成されたログ・ファイル・サイズが使用されることになります。元の 1 次が再びテークオーバーする場合、このログ・ファイル・サイズが継続して使用されます。ログ・ファイル・サイズが元の 1 次の設定に戻るのは、元の 1 次の非アクティブ化と再始動が終わってからです。

スタンバイ・データベースでのログ受信バッファ・サイズ

デフォルトでは、スタンバイ・データベースでのログ受信バッファ・サイズは、1 次データベースの LOGBUFSZ 構成パラメーターに指定した値の 2 倍です。このサイズでは不十分な場合もあります。たとえば、HADR 同期モードが非同期であり、1 次データベースおよびスタンバイ・データベースがピア状態 (詳細は第 7 章の『高可用性災害時リカバリーでのスタンバイ・データベース状態』内を参照してください) のときに、1 次データベースが高いトランザクション・ロードを経験する場合、スタンバイ・データベースのログ受信バッファが満杯になり、1 次データベースからのログ送信操作は停止する可能性があります。これらの一時ピークを管理するため、DB2_HADR_BUF_SIZE レジストリー変数を変更して、スタンバイ・データベースのログ受信バッファのサイズを増やすことができます。

ロード操作および HADR

1 次データベースで COPY YES オプションを指定したロード操作が実行される場合、コマンドは 1 次データベースで実行され、LOAD コマンドで指定したパスまたは装置経由でコピーにアクセスできる限り、データはスタンバイ・データベースに複製されます。スタンバイ・データベースがデータにアクセスできない場合、表が保管される表スペースが、スタンバイ・データベース上で無効としてマークされます。スタンバイ・データベースは、この表スペースに関係するこれ以降のログ・レコードを飛ばします。ロード操作がスタンバイ・データベース上のコピーに確実にアクセスできるようにするため、COPY YES オプションからの出力ファイルに共有ロケーションを使用することをお勧めします。別の方法として、ロード操作の実行中にスタンバイ・データベースを非アクティブにし、1 次データベースでロードを実行し、出力ファイルのコピーをスタンバイ・パスに置いてから、スタンバイ・データベースをアクティブにすることもできます。

1 次データベースで NONRECOVERABLE オプションを指定したロード操作が実行される場合、コマンドは 1 次データベースで実行され、スタンバイ・データベースの表は無効としてマークされます。スタンバイ・データベースは、この表に関係するこれ以降のログ・レコードを飛ばします。COPY YES および REPLACE オプションを指定した LOAD コマンドを発行して表を戻すか、表をドロップしてスペースをリカバリーするかを選択できます。

COPY NO オプションを指定したロード操作の実行は、HADR ではサポートされないため、コマンドは、NONRECOVERABLE オプションを指定したロード操作へ自動的に変換されます。COPY NO オプションを指定したロード操作を、COPY YES オプションを指定したロード操作へ変換できるようにするには、1 次データベースで DB2_LOAD_COPY_NO_OVERRIDE レジストリー変数を設定します。このレジストリー変数は、スタンバイ・データベースには無視されます。1 次データベース

に指定された装置またはディレクトリーが、スタンバイ・データベース側で、同じパス、装置、またはロード・ライブラリーを使用してアクセス可能であることを確認してください。

Tivoli Storage Manager (TSM) を使用して、COPY YES オプションを指定したロード操作を実行する場合、1 次データベースおよびスタンバイ・データベースで VENDOROPT 構成パラメーターを設定しなければならない場合があります。TSM の構成方法に応じて、1 次データベースの値とスタンバイ・データベースの値が同じではない場合があります。さらに、TSM を使用して、COPY YES オプションを指定したロード操作を実行するときには、GRANT オプションを指定した db2adutl コマンドを発行し、スタンバイ・データベースに、ロードされるファイルの読み取りアクセスを GRANT する必要があります。

表データが、COPY YES オプションを指定したロード操作によって複製される場合、索引は、次のようにして複製されます。

- 索引付けモードが REBUILD に設定されていて、表属性が LOG INDEX BUILD に設定されている場合、または表属性が DEFAULT に設定されていて、LOGINDEXBUILD データベース構成パラメーターが ON に設定されている場合、1 次データベースは、再作成された索引オブジェクトをコピー・ファイルに組み込み、スタンバイ・データベースが索引オブジェクトを複製できるようにします。ロード操作の前に、スタンバイ・データベースの索引オブジェクトが無効としてマークされる場合、索引の再作成の結果として、ロード操作後に再び使用可能になります。
- 索引付けモードが INCREMENTAL に設定されていて、表属性が LOG INDEX BUILD に設定されている場合、または表属性が NULL に設定されていて、1 次データベースの LOGINDEXBUILD データベース構成パラメーターが ON に設定されている場合、スタンバイ・データベースの索引オブジェクトは、ロード操作前に無効としてマークされていない場合にのみ更新されます。それ以外の場合には、索引はスタンバイ・データベース上で無効としてマークされます。

レジストリー変数 DB2_HADR_PEER_WAIT_LIMIT

レジストリー変数 `DB2_HADR_PEER_WAIT_LIMIT` が設定されていると、スタンバイ・データベースへのログ・レプリケーションのために HADR 1 次データベースでのロギングが指定秒数の間ブロックされた場合、その 1 次データベースのピア状態が解除されます。この限度に達すると、1 次データベースはスタンバイ・データベースへの接続を切断します。ピア・ウィンドウが使用不可である場合、1 次データベースは切断済み状態になり、ロギングが再開します。ピア・ウィンドウが使用可能である場合、1 次データベースは切断済みピア状態になり、ロギングのブロックが継続します。1 次データベースは、再接続時またはピア・ウィンドウの有効期限が切れた時に切断済みピア状態ではなくなります。1 次データベースが切断済みピア状態ではなくなると、ロギングが再開します。

ピア状態から解除される時のピア・ウィンドウの遷移を考慮すると、すべての事例で安全にテークオーバーが行われるようにピア・ウィンドウのセマンティクスが守られます。遷移の際に 1 次データベースに障害が発生した場合でも、通常のピア・ウィンドウ保護が適用されます (それがまだ切断済みピア状態である限り、スタンバイ・データベースから安全にテークオーバーされます)。

スタンバイ・データベースの側では、切断の後、データベースは既に受け取ったログの再生を続行します。受け取ったログが再生されると、スタンバイ・データベースは 1 次データベースに再接続します。再接続された後は、通常の状態遷移が行われます (最初はリモート・キャッチアップ状態、次にピア状態)。

HADR_TIMEOUT との関係:

1 次データベースがブロック中にスタンバイ・データベースからのハートビート・メッセージを受け取り続けている場合、データベース構成パラメーター **HADR_TIMEOUT** の設定により 1 次データベースがピア状態から解除されることはありません。 **HADR_TIMEOUT** は HADR ネットワーク層のためのタイムアウトです。HADR データベースは、そのパートナー・データベースから **HADR_TIMEOUT** で指定された期間まったくメッセージを受け取らなかった場合に、そのパートナー・データベースへの接続を切断します。これは、ログ・ SHIPPING や確認通知などの高位層の操作のタイムアウトは制御しません。スタンバイ・データベースでのログ再生がロードや再編成などの大規模な操作で滞っている場合でも、HADR コンポーネントは通常のスケジュールで 1 次データベースにハートビート・メッセージを送信します。そのようなシナリオでは、スタンバイ・データベースの再生がブロックされている間、1 次データベースはブロックされず (**DB2_HADR_PEER_WAIT_LIMIT** が設定されている場合を除く)。

DB2_HADR_PEER_WAIT_LIMIT を設定すると、接続状況に関係なく 1 次データベースのロギングのブロックが解除されます。 **DB2_HADR_PEER_WAIT_LIMIT** が設定されていない場合でも、ネットワーク・エラーが検出された場合、または接続がクローズされた場合 (**HADR_TIMEOUT** の結果として発生する可能性がある) には、常に 1 次データベースのピア状態が解除されます。

HADR 構成パラメーター

いくつかの新しいデータベース構成パラメーターが、HADR をサポートするようになりました。これらのパラメーターを設定しても、データベースの役割は変更されません。データベースの役割を変更するには、**START HADR** または **STOP HADR** コマンドを発行する必要があります。

HADR 構成パラメーターは動的ではありません。HADR 構成パラメーターに対する変更は、データベースがシャットダウンされて再始動されるまで有効にはなりません。パーティション・データベース環境では、HADR 構成パラメーターは表示されて変更可能ですが、パラメーターの設定内容は無視されます。

1 次データベースのローカル・ホスト名は、スタンバイ・データベースのリモート・ホスト名と同じでなければならず、スタンバイ・データベースのローカル・ホスト名は、1 次データベースのリモート・ホスト名と同じでなければなりません。各データベースのローカル・ホストとリモート・ホストを設定するには、**HADR_LOCAL_HOST** および **HADR_REMOTE_HOST** 構成パラメーターを使用します。ローカル・ホスト名とリモート・ホスト名の構成の整合性は、接続の確立時に検査され、指定されたりリモート・ホストは対象として考慮していたデータベースであることが確認されます。

HADR データベースは、IPv4 または IPv6 のどちらかを使用してそのパートナー・データベースを見つけるよう構成することができます。ホスト・サーバーが IPv6

をサポートしていない場合、データベースは IPv4 を使用します。サーバーが IPv6 をサポートしている場合、データベースが IPv4 か IPv6 のどちらを使用するかは、HADR_LOCAL_HOST および HADR_REMOTE_HOST 構成パラメーターに指定されるアドレスのフォーマットに依存します。データベースは、2 つのパラメーターを同一の IP フォーマットに解決しようとし、以下の表は、IPv6 が使用可能なサーバーの場合に IP モードが決定される方法を示します。

HADR_LOCAL_HOST に使用される IP モード	HADR_REMOTE_HOST に使用される IP モード	HADR 通信に使用される IP モード
IPv4 アドレス	IPv4 アドレス	IPv4
IPv4 アドレス	IPv6 アドレス	エラー
IPv4 アドレス	ホスト名、v4 のみにマップ	IPv4
IPv4 アドレス	ホスト名、v6 のみにマップ	エラー
IPv4 アドレス	ホスト名、v4 と v6 にマップ	IPv4
IPv6 アドレス	IPv4 アドレス	エラー
IPv6 アドレス	IPv6 アドレス	IPv6
IPv6 アドレス	ホスト名、v4 のみにマップ	エラー
IPv6 アドレス	ホスト名、v6 のみにマップ	IPv6
IPv6 アドレス	ホスト名、v4 と v6 にマップ	IPv6
ホスト名、v4 のみにマップ	IPv4 アドレス	IPv4
ホスト名、v4 のみにマップ	IPv6 アドレス	エラー
ホスト名、v4 のみにマップ	ホスト名、v4 のみにマップ	IPv4
ホスト名、v4 のみにマップ	ホスト名、v6 のみにマップ	エラー
ホスト名、v4 のみにマップ	ホスト名、v4 と v6 にマップ	IPv4
ホスト名、v6 のみにマップ	IPv4 アドレス	エラー
ホスト名、v6 のみにマップ	IPv6 アドレス	IPv6
ホスト名、v6 のみにマップ	ホスト名、v4 のみにマップ	エラー
ホスト名、v6 のみにマップ	ホスト名、v6 のみにマップ	IPv6
ホスト名、v6 のみにマップ	ホスト名、v4 と v6 にマップ	IPv6
ホスト名、v4 と v6 にマップ	IPv4 アドレス	IPv4
ホスト名、v4 と v6 にマップ	IPv6 アドレス	IPv6
ホスト名、v4 と v6 にマップ	ホスト名、v4 のみにマップ	IPv4
ホスト名、v4 と v6 にマップ	ホスト名、v6 のみにマップ	IPv6
ホスト名、v4 と v6 にマップ	ホスト名、v4 と v6 にマップ	IPv6

1 次およびスタンバイ・データベースが同じフォーマットを使用する場合にのみ、両者は HADR 接続を作成できます。一方のサーバーが IPv6 に対応 (とはいえ IPv4 もサポート) していて、もう一方のサーバーが IPv4 しかサポートしていない場合、HADR_LOCAL_HOST または HADR_REMOTE_HOST パラメーターのうち少なくとも 1 つは IPv4 アドレスを指定していなければなりません。これにより、サーバーが IPv6 をサポートしていても、データベースは IPv4 を使用するよう指示されます。

update database configuration コマンドの準備中に、高可用性災害時リカバリー (HADR) のローカル・サービスおよびリモート・サービス・パラメーター (HADR_LOCAL_SVC および HADR_REMOTE_SVC) に値を指定する場合、指定する値は、他のサービス (他の DB2 コンポーネントまたは他の HADR データベースを含む) に使用されていないポートでなければなりません。特に、どちらのパラメーター値も、サーバーがリモート・クライアントからの通信を待機するために使用する TCP/IP ポート (SVCENAME データベース・マネージャー構成パラメーター)、またはその次のポート (SVCENAME + 1) に設定することはできません。

1 次データベースとスタンバイ・データベースが異なるマシン上にある場合、両者は同じポート番号またはサービス名を使用できます。そうでない場合は異なる値を使用することが必要です。HADR_LOCAL_SVC および HADR_REMOTE_SVC パラメーターは、ポート番号またはサービス名のどちらかに設定できます。

同期モード (HADR_SYNCMODE) とタイムアウト期間 (HADR_TIMEOUT) は、1 次データベースとスタンバイ・データベースの両方で同じでなければなりません。これらの構成パラメーターの整合性は、HADR ペアが接続を確立するときに検査されます。

TCP 接続は、1 次データベースとスタンバイ・データベース間で通信する際に使用されます。開始中であるか、接続が失われているためにスタンバイ・データベースに接続されていない 1 次データベースは、ローカル・ポートで新しい接続を listen します。1 次データベースに接続されていないスタンバイ・データベースは、引き続き、リモート・ホストへの接続要求を発行します。

ローカル・ホストおよびローカル・サービス・パラメーター (HADR_LOCAL_HOST、HADR_LOCAL_SVC) は、1 次データベースでのみ使用されますが、これらのパラメーターをスタンバイ・データベースでも設定して、スタンバイ・データベースを 1 次データベースとして機能させる場合に備える必要があります。

1 次データベースは開始するときに、スタンバイ・データベースの接続を待機します。これは最低 30 秒、あるいは HADR_TIMEOUT データベース構成パラメーターの値で指定された秒数のうち、どちらか長い方の時間に渡って続きます。指定された時間内にスタンバイが接続しない場合、開始は失敗します。(これに対する 1 つの例外は、BY FORCE オプションを指定して START HADR コマンドを発行した場合です。)

HADR のペアが接続を確立した後、両者はハートビート・メッセージを交換します。ハートビートの間隔は、HADR_TIMEOUT データベース構成パラメーターの値の 4 分の 1、または 30 秒のどちらか短い方です。HADR_HEARTBEAT モニター・エレメントは、データベースが別のデータベースから受け取るものと予期して

いたにもかかわらず、受け取らなかったハートビートの数を示します。一方のデータベースが、HADR_TIMEOUT により指定された秒数内にもう一方のデータベースからメッセージを何も受け取らないと、切断が開始されます。つまり、1 次がスタンバイまたは介在するネットワークのどちらかの障害を検出するためにかける時間は、最大で HADR_TIMEOUT が指定する秒数かかるということです。

HADR_TIMEOUT の構成パラメーターの値の設定が低すぎると、偽のアラームが出され、頻繁に切断が起きます。

HADR_PEER_WINDOW データベース構成パラメーターがゼロに設定されている場合、1 次データベースおよびスタンバイ・データベースがピア状態のときには、スタンバイまたはネットワークに問題が生じて、最大で HADR_TIMEOUT 構成パラメーターに指定されている秒数に渡って 1 次トランザクションの処理がブロックされるに過ぎません。HADR_PEER_WINDOW をゼロ以外の値に設定した場合、スタンバイ・データベースとの接続が復元されるか、または HADR_PEER_WINDOW 時間値が経過するかのいずれか早い時点まで、1 次データベースはトランザクションをコミットしません。

注: 可用性を最大にするため、HADR_PEER_WINDOW データベース構成パラメーターのデフォルト値はゼロになっています。HADR_PEER_WINDOW がゼロに設定されている場合、1 次とスタンバイの間の接続がクローズすると (スタンバイが接続をクローズしたか、ネットワーク・エラーが検出されたか、またはタイムアウトに到達したため)、1 次はすぐにピア状態からドロップし、トランザクションのブロックを回避します。データの整合性を高めつつ可用性を低くするため、HADR_PEER_WINDOW データベース構成パラメーターをゼロ以外の値に設定できます。このようにすると、1 次データベースは、HADR_PEER_WINDOW 値で指定された時間の間、切断済みピア状態のままになります。

次のサンプル構成は、1 次データベースおよびスタンバイ・データベース用です。

1 次データベースの場合:

```
HADR_LOCAL_HOST      host1.ibm.com
HADR_LOCAL_SVC       hadr_service
HADR_REMOTE_HOST     host2.ibm.com
HADR_REMOTE_SVC      hadr_service
HADR_REMOTE_INST     dbinst2
HADR_TIMEOUT         120
HADR_SYNCMODE        NEARSYNC
HADR_PEER_WINDOW     120
```

スタンバイ・データベースの場合:

```
HADR_LOCAL_HOST      host2.ibm.com
HADR_LOCAL_SVC       hadr_service
HADR_REMOTE_HOST     host1.ibm.com
HADR_REMOTE_SVC      hadr_service
HADR_REMOTE_INST     dbinst1
HADR_TIMEOUT         120
HADR_SYNCMODE        NEARSYNC
HADR_PEER_WINDOW     120
```

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) のログ・アーカイブ構成

DB2 高可用性災害時リカバリー(HADR) でログ・アーカイブを使用するには、すべてのログ・アーカイブ・ロケーションから自動ログ検索機能が実行できるように 1 次データベースとスタンバイ・データベースの両方を構成します。

スタンバイ・データベースまたは 1 次データベースのどちらかが、ログ・アーカイブ・ロケーションのすべてにはアクセスできない場合、ログ・ファイルをログ・アーカイブから以下のロケーションに手動でコピーすることが必要になります。

- スタンバイ・データベースのログ・パスまたはアーカイブ・ロケーション (ローカル・キャッチアップの場合)
- 1 次データベースのログ・パスまたはアーカイブ・ロケーション (リモート・キャッチアップの場合)

現在の 1 次データベースだけがログ・アーカイブを実行できます。セットアップされたアーカイブ・ロケーションが 1 次データベースとスタンバイ・データベースで別々の場合、ログは 1 次データベースのアーカイブ・ロケーションにしかアーカイブされません。テークオーバーが行われると、スタンバイ・データベースが新しい 1 次データベースになります。その時以降アーカイブされるログは、元のスタンバイ・データベースのアーカイブ・ロケーションに保管されます。このような構成の場合、ログのアーカイブ先は一方のロケーションかもう一方のロケーションのどちらかであり、両方にアーカイブされることはありません。ただし、すでに元の 1 次データベースがアーカイブを済ませたいいくつかのログを、テークオーバーの後で新しい 1 次データベースがアーカイブする場合は別です。

テークオーバーの後で新しい 1 次データベース (元のスタンバイ・データベース) にメディア障害が起こり、リストアとロールフォワードを実行する必要がある場合、元の 1 次データベースのアーカイブ・ロケーションにしかないログにアクセスすることが必要になるかもしれません。

スタンバイ・データベースは、1 次データベースがログ・ファイルをアーカイブしたという通知を 1 次データベースから受けるまでは、自分のローカル・ログ・パスからログ・ファイルを削除しません。この動作は、ログ・ファイルの消失に対して付加的な保護を提供します。特定のログ・ファイルが 1 次データベースにアーカイブされる前に 1 次データベースに障害が起き、ログ・ディスクが破損した場合、スタンバイ・データベースは自分のディスクからそのログ・ファイルを削除しません。なぜなら、正常にログ・ファイルをアーカイブしたという通知を 1 次データベースから受け取っていないからです。その後スタンバイ・データベースが新しい 1 次データベースとしてテークオーバーすると、スタンバイ・データベースはリサイクルの前にそのログ・ファイルをアーカイブします。*logarchmeth1* および *logarchmeth2* 構成パラメーターの両方を使用している場合、1 次データベースが両方の方式でログ・ファイルをアーカイブするまで、スタンバイ・データベースはそのログ・ファイルをリサイクルしません。

高可用性災害時リカバリー (HADR) のパフォーマンス

データベース・システムのさまざまな側面、例えばネットワーク帯域幅、CPU の能力、バッファ・サイズなどを構成することにより、DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースのパフォーマンスを改善することができます。

HADR パフォーマンスを最良にするために、システム管理に関する以下の推奨事項を考慮してください。

- ネットワーク帯域幅は、データベース・ログの生成速度より大きくなければなりません。

- ネットワークの遅延の影響が及ぶのは、SYNC および NEARSYNC モードの 1 次だけです。
- SYNC モードを使用した結果として生じるシステム・パフォーマンスの低下は、他の同期モードの場合と比べて著しく大きくなる場合があります。SYNC モードの場合、1 次データベースのログ・ディスクにログ・ページが正常に書き込まれて初めて、1 次データベースからスタンバイ・データベースにログ・ページが送信されます。システム整合性を守るため、1 次データベースはスタンバイからの確認通知を待ってから、アプリケーションにトランザクションが準備またはコミットされたことを通知します。スタンバイ・データベースは、受け取ったログ・ページをスタンバイ・データベース・ディスクに書き込んでから、確認通知を送信します。結果としてオーバーヘッドは、スタンバイ・データベースへのログの書き込みに、往復メッセージングを加えたものとなります。
- NEARSYNC モードの場合、1 次データベースはログ・ページの書き込みと送信を並行して実行します。その後、1 次はスタンバイからの確認通知を待ちます。スタンバイ・データベースは、ログ・ページをメモリーに受け取るとすぐに確認通知を送信します。高速ネットワークの場合、1 次データベースへのオーバーヘッドは最小限に抑えられます。1 次データベースがローカル・ログの書き込みを終えたときに、確認通知がすでに届いていることもあります。
- ASYNC モードの場合も、ログの書き込みと送信が並行して行われます。ただし、このモードの場合、1 次データベースはスタンバイ・データベースからの確認通知を待ちません。したがって、ネットワーク遅延は問題になりません。ASYNC モードのパフォーマンスのオーバーヘッドは、NEARSYNC モードの場合よりさらに小さくなります。
- 1 次でのログの書き込みごとに、同じログ・ページがスタンバイにも送信されます。各回の書き込み操作をフラッシュと言います。フラッシュのサイズは、1 次データベースのログ・バッファ・サイズまでに制限されます (データベース構成パラメーター `logbufsz` で制御)。各回のフラッシュの正確なサイズは非決定的です。ログ・バッファが大きくなればフラッシュ・サイズも大きくなるとは限りません。
- スタンバイ・データベースは、ログに記録されたデータベース操作の再生を、1 次側でログが生成されるのと同じ程度の速さで行えるだけの強力なものでなければなりません。1 次とスタンバイで同一のハードウェアを使用することをお勧めします。
- ほとんどのシステムでは、ロギングの能力が限界まで活用されることはありません。SYNC モードでさえ、1 次データベース上でスローダウンに気付くことはないかもしれません。たとえば、HADR を使用可能にした場合のロギングの限界が 1 秒あたり 40 MB であるのに対し、HADR を使用可能にする前に 1 秒あたり 30 MB でシステムが稼働していたに過ぎなかった場合、全体的なシステム・パフォーマンスの違いに気付くことはないかもしれません。
- キャッチアップ処理の速度を速めるには、共用ログ・アーカイブ装置を使用できます。しかし、その共用装置が、磁気テープ・ドライブのようなシリアル装置である場合、読み取り操作と書き込み操作が混在するため、1 次データベースとスタンバイ・データベースの両方で性能低下が生じる可能性があります。

ネットワーク輻輳 (ふくそう)

スタンバイ・データベースでログ・ページの再生に時間がかかりすぎる場合、ログ受信バッファがいっぱいで、バッファがこれ以上ログ・ページを受け取れなくなっている可能性があります。SYNC および NEARSYNC モードの場合、1 次データベースがもう一度ログ・バッファをフラッシュすると、データのバッファ先がネットワークのパイプライン (1 次マシン、ネットワーク、およびスタンバイ・データベースで構成される) になる恐れがあります。スタンバイ・データベースにはデータを受け取るための空きバッファがないので確認通知ができず、1 次データベースはスタンバイ・データベースの確認通知を待機している間、ブロックされることとなります。

ASYNCR モードの場合、1 次データベースはログ・ページの送信を継続し、やがてパイプラインがいっぱいになって、それ以上ログ・ページを送信できなくなります。この状態を輻輳と言います。輻輳は、**hadr_connect_status** モニター・エレメントにより報告されます。SYNC および NEARSYNC モードの場合、通常、パイプラインが単一のフラッシュを吸収できるので輻輳は発生しません。しかし 1 次データベースは、フラッシュ操作に関するスタンバイ・データベースからの確認通知を待機して、ブロックされたままとなります。

輻輳は、再生に長い時間のかかるログ・レコード (データベースまたは表の再編成のログ・レコードなど) をスタンバイ・データベースが再生しているときにも発生することがあります。

スタンバイ・データベースのログ受信バッファのサイズを大きくすると、輻輳のすべての原因が取り除かれるわけではないにせよ、輻輳を削減するのに役立ちます。デフォルトでは、スタンバイ・データベースのログ受信バッファのサイズは、1 次データベースのログ書き込みバッファのサイズの 2 倍です。データベース構成パラメーター **logbufsz** は、1 次データベース・ログ書き込みバッファのサイズを指定します。DB2 レジストリー変数 **DB2_HADR_BUF_SIZE** を使用して、スタンバイ・データベースのログ受信バッファのサイズを調整することができます。

レジストリー変数 DB2_HADR_PEER_WAIT_LIMIT

DB2 バージョン 9.5 フィックスパック 1 以降では、レジストリー変数 **DB2_HADR_PEER_WAIT_LIMIT** が設定されていると、スタンバイ・データベースへのログ・レプリケーションのために HADR 1 次データベースでのロギングが指定秒数の間ブロックされた場合、その 1 次データベースのピア状態が解除されます。この限度に達すると、1 次データベースはスタンバイ・データベースへの接続を切断します。ピア・ウィンドウが使用不可である場合、1 次データベースは切断済み状態になり、ロギングが再開します。ピア・ウィンドウが使用可能である場合、1 次データベースは切断済みピア状態になり、ロギングのブロックが継続します。1 次データベースは、再接続時またはピア・ウィンドウの有効期限が切れた時に切断済みピア状態ではなくなります。1 次データベースが切断済みピア状態ではなくなると、ロギングが再開します。

ピア状態から解除される時のピア・ウィンドウの遷移を考慮すると、すべての事例で安全にテークオーバーが行われるようにピア・ウィンドウのセマンティクスが守られます。遷移の際に 1 次データベースに障害が発生した場合でも、通常のピア・

ウィンドウ保護が適用されます (それがまだ切断済みピア状態である限り、スタンバイ・データベースから安全にテークオーバーされます)。

レジストリー変数 DB2_HADR_SOSNDBUF と DB2_HADR_SORCVBUF

ネットワークと HADR のパフォーマンスを最大化するために、TCP ソケット・バッファ・サイズの調整が必要になる場合もあります。HADR のログ・ SHIPPING・ワークロード、ネットワーク帯域幅、送信遅延は、TCP ソケット・バッファ・サイズを調整するときに検討しなければならない重要な要因です。DB2 パージョン 9.5 フィックスパック 2 より前のリリースでは、HADR 接続の TCP ソケット・バッファ・サイズをシステム・レベルでのみ変更できたので、その設定の対象はマシンのすべての TCP 接続になりました。システム・レベルで大きなソケット・バッファ・サイズを設定すると、大量のメモリーが消費されることになります。

フィックスパック 2 では、HADR 接続の TCP ソケットの送信バッファと受信バッファのサイズだけを調整することを可能にするために、2 つのレジストリー変数 **DB2_HADR_SOSNDBUF** と **DB2_HADR_SORCVBUF** が導入されました。その 2 つの変数の値の範囲は、1024 から 4294967295 であり、デフォルトでは、オペレーティング・システムのソケット・バッファ・サイズが使用されます (その値は、オペレーティング・システムによって異なります)。オペレーティング・システムによっては、ユーザー指定値が自動的に丸められたり、上限値が設定されていたりすることがあります。

クラスター・マネージャーおよび高可用性災害時リカバリー (HADR)

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースをクラスターのノードにインプリメントし、クラスター・マネージャーを使用することによりデータベース・ソリューションの可用性を改善することができます。1 次データベースとスタンバイ・データベースの両方を同じクラスター・マネージャーで管理することもできますし、それぞれ異なるクラスター・マネージャーで管理することもできます。

1 次データベースとスタンバイ・データベースが同じクラスター・マネージャーによって処理される HADR ペアを設定します。

この構成は、1 次データベースとスタンバイ・データベースが同じサイトに存在し、できる限り最速のフェイルオーバーが必要とされる環境に最適です。このような環境では、クラッシュ・リカバリーや別のリカバリー方式を使用するよりも、HADR を使用して DBMS 可用性を保守する方が利点があります。

クラスター・マネージャーを使用すると、問題をすぐに検出し、テークオーバー操作を開始することができます。HADR では、DBMS に個別のストレージが必要であるため、クラスター・マネージャーは、個別のボリューム制御で構成する必要があります。この構成により、クラスター・マネージャーは、スタンバイ・システムで DBMS を使用する前に、ボリュームでフェイルオーバーが発生することを待たずに済みます。自動クライアント・リルート・フィーチャーを使用して、クライアント・アプリケーションを新しい 1 次データベースへリダイレクトすることができます。

1 次データベースとスタンバイ・データベースが同じクラスター・マネージャーによって処理されない HADR ペアを設定します。

この構成は、1 次データベースとスタンバイ・データベースが別々のサイトに存在し、完全なサイト障害時の災害時リカバリーに高可用性が求められる環境に最適です。この構成をインプリメントする方法はいくつかあります。HADR 1 次データベースおよびスタンバイ・データベースがクラスターの一部であるときには、2 つのフェイルオーバー・シナリオが考えられます。

- 部分サイト障害が発生する場合で、DBMS がフェイルオーバーできるノードがまだ使用可能な場合、クラスターのフェイルオーバーを選択できます。この場合、IP アドレスとボリュームのフェイルオーバーは、クラスター・マネージャーを使用して実行されます。HADR は影響を受けません。
- 1 次データベースが存在するサイトで完全なサイト障害が発生する場合、HADR を使用し、テークオーバー操作を開始することで、DBMS 可用性を維持できます。スタンバイ・データベースが存在するサイトで完全なサイト障害が発生する場合、サイトを修復するか、スタンバイ・データベースを別のサイトへ移動できます。

スタンバイ・データベースの初期化

データベース・ソリューションの可用性を高めるストラテジーの 1 つは、ユーザー・アプリケーションの要求に応答する 1 次データベース、および 1 次データベースに障害が生じた場合に 1 次データベースに代ってデータベース操作をテークオーバーできる 2 次またはスタンバイ・データベースを保守することです。スタンバイ・データベースを初期化するためには、1 次データベースをスタンバイ・データベースにコピーすることが必要です。

スタンバイ・データベースを初期化するには、いくつかの方法があります。以下に例を示します。

- ディスク・ミラーリングを使用して 1 次データベースをコピーしてから、DB2 データベースの中断された I/O サポートを使用してミラーを分割することにより 2 番目のデータベースを作成します。
- 1 次データベースのバックアップ・イメージを作成して、そのイメージをスタンバイ・データベースにリカバリーします。
- SQL レプリケーションを使用して 1 次データベースからデータをキャプチャーして、そのデータをスタンバイ・データベースに適用します。

スタンバイ・データベースを初期化した後に、1 次データベースとスタンバイ・データベースとが同期するようにデータベース・ソリューションを構成して、1 次データベースに障害が生じた場合にスタンバイ・データベースが 1 次データベースをテークオーバーできるようにします。

スプリット・ミラーをスタンバイ・データベースとして使用する

スタンバイ・データベースとして使用するために、データベースのスプリット・ミラーを作成するには、以下の手順に従ってください。1 次データベースで障害が発生して、クラッシュ・リカバリーが必要な場合、スタンバイ・データベースを使用して、1 次データベースを引き継ぐことができます。

スプリット・ミラーをスタンバイ・データベースとして使用するには、以下のステップに従ってください。

1. 1 次データベース上で入出力をサスペンドします。

```
db2 set write suspend for database
```

データベースが中断状態のときは、他のユーティリティーやツールを実行しないようにしてください。データベースのコピーを作成するだけにしてください。

2. 該当するコマンドを使用して、1 次データベースからミラーを分割します。

注: ボリューム・ディレクトリーを含め、データベース・ディレクトリー全体をコピーするようにしてください。さらに、データベース・ディレクトリー外にある、ログ・ディレクトリーおよびコンテナ・ディレクトリーもコピーする必要があります。この情報を収集するには、DBPATHS 管理ビューを参照してください。このビューは、分割する必要のあるデータベースのすべてのファイルとディレクトリーを表示します。

3. 1 次データベース上で入出力を再開します。

```
db2 set write resume for database
```

4. 2 次システムのミラー・データベースをカタログします。

注: デフォルトでは、ミラー・データベースは、1 次データベースと同じシステムに存在できません。これは、同じディレクトリー構造を持ち、1 次データベースと同じインスタンス名を使用する、2 次システム上に置く必要があります。ミラー・データベースを、1 次データベースと同じシステムに置かなければならない場合、`db2relocatedb` ユーティリティーか、`db2inidb` コマンドの `RELOCATE USING` オプションを使用して、このことを実現できます。

5. 2 次システムでデータベース・インスタンスを開始します。

```
db2start
```

6. 2 次システムでミラー・データベースを初期化して、ロールフォワード・ペンディング状態にします。

```
db2inidb database_alias as standby
```

必要であれば、`db2inidb` コマンドの `RELOCATE USING` オプションを指定して、スタンバイ・データベースを再配置します。

```
db2inidb database_alias as standby relocate using relocatedbcfg.txt
```

ここで、`relocatedbcfg.txt` ファイルには、データベースを再配置するのに必要な情報が示されています。

注:

- a. DMS 表スペース (データベース管理スペース) または自動ストレージ表スペースがある場合は、スプリット・ミラーを使用してデータベースの全バックアップを取ることができます。スプリット・ミラーを使用してバックアップを取ると、稼働データベースのバックアップを取ることによるオーバーヘッドが軽減されます。

- b. RELOCATE USING オプションの使用前に、データベース・ディレクトリー (ボリューム・ディレクトリーを含む)、ログ・ディレクトリー、およびコンテナ・ディレクトリーを再配置するところに移動する必要があります。
7. 1 次システムからログ・ファイルを取得できるように、ユーザー出口プログラムをセットアップします。
8. データベースを、to end of logs オプションで、あるいは、to point-in-time にてポイント・イン・タイム指定で、ロールフォワードします。
9. ログの最後、あるいは、指定されたポイント・イン・タイムに達するまで、ログの取得およびロールフォワードを実行し続けます。
10. スタンバイ・データベースをオンラインにするには、ROLLFORWARD コマンドを STOP オプションを指定して実行します。

注: 1 次データベースのログは、ミラー・データベースのロールフォワード・ペンディング状態解除後には、そのミラー・データベースに適用できません。

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 同期モードの構成

HADR_SYNCMODE 構成パラメーターは、DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) データベース・ソリューションによるトランザクションの損失に対する保護の度合いを決定します。同期モードによって、スタンバイ・データベースへのログオン状態に基づいて、1 次データベース・サーバーがいつトランザクションを完了したとみなすかが決まります。同期モードの構成パラメーター値を厳密にするほど、データベース・ソリューションによるトランザクション・データの損失に対する保護が強化されますが、トランザクション処理のパフォーマンスは低くなります。トランザクション・データの損失に対する保護の必要性とパフォーマンスの必要性との間でバランスを取る必要があります。

これらのモードは、1 次データベースとスタンバイ・データベースがピア状態または切断済みピア状態である場合にのみ適用されます。

同期モードを設定するには、HADR_SYNCMODE 構成パラメーターを使用します。有効な値は以下のとおりです。

SYNC (同期)

このモードは、トランザクション消失に対する最高度の保護を実現しますが、この使用のために、3 つのモードの中でもトランザクション応答時間は最長になります。

このモードでは、ログ書き込みは、ログが 1 次データベースのログ・ファイルに書き込まれ、ログがスタンバイ・データベース上のログ・ファイルにも書き込まれたことの確認通知をスタンバイ・データベースから 1 次データベースが受信した場合にのみ、成功したものと考えられます。ログ・データは、確実に両方のサイトに保管されます。

スタンバイ・データベースがログ・レコードを再生する前に破損する場合は、次回に開始したときに、ローカル・ログ・ファイルから取り出して再生することができます。1 次データベースに障害が発生する場合の、スタンバイ・データベースに対するフェイルオーバーにおいて、1 次データベースでコミットされたトランザクションは、スタンバイ・データベースでもコミットされていることを保証します。フェイルオーバー操作の後で、クライアントが新しい 1 次データベースに再接続する場合、新しい 1 次データベ

スでコミット済みと報告されているトランザクションが、元の 1 次データベースではコミット済みと報告されていない場合があります。このことが生じるのは、1 次データベースがスタンバイ・データベースからの確認通知メッセージを処理する前に障害が発生する場合です。クライアント・アプリケーションでは、データベースを照会することで、そのようなトランザクションが存在するかどうかを判別する必要があります。

1 次データベースがスタンバイ・データベースへの接続を失う場合、次の動作は `hadr_peer_window` データベース構成パラメーターの構成によって異なります。 `hadr_peer_window` がゼロ以外の時間値に設定されている場合、スタンバイ・データベースとの接続を失うと、1 次データベースは切断済みピア状態に移り、トランザクションをコミットする前にスタンバイ・データベースからの確認通知を待機し続けます。 `hadr_peer_window` データベース構成パラメーターがゼロに設定されている場合、1 次データベースとスタンバイ・データベースはピア状態であるとは見なされなくなり、トランザクションはスタンバイ・データベースからの確認通知を待機して動作が止まることはありません。データベースがピア状態でないかまたは切断済みピア状態でないときに、フェイルオーバー操作が実行されると、1 次データベースでコミットされたすべてのトランザクションがスタンバイ・データベースでコミットされている保証はありません。

1 次データベースがピア状態または切断済みピア状態のときに、そのデータベースに障害が発生すると、フェイルオーバー操作の後で、HADR ペアにスタンバイ・データベースとして再度加わることができます。ログがスタンバイ・データベース上のログ・ファイルにも書き込まれたことの確認通知をスタンバイ・データベースから 1 次データベースが受信するまで、トランザクションはコミット済みとは見なされないため、1 次データベースのログ・シーケンスは、スタンバイ・データベースのログ・シーケンスと同じになります。元の 1 次データベース (現在のスタンバイ・データベース) は、フェイルオーバー操作以降に、新しい 1 次データベースで生成される新しいログ・レコードを再生することで、最新の内容に保つ必要があります。

1 次データベースの障害時にピア状態ではない場合、そのログ・シーケンスは、スタンバイ・データベースのログ・シーケンスとは違う可能性があります。フェイルオーバー操作を実行する必要がある場合、1 次データベースとスタンバイ・データベースのログ・シーケンスは異なる場合があります。これは、スタンバイ・データベースはフェイルオーバー後に独自のログ・シーケンスを開始するためです。一部の操作 (たとえば、表のドロップ) は取り消すことができないため、1 次データベースを、新しいログ・シーケンスが作成された時点まで復帰させることは不可能です。ログ・シーケンスが異なり、元の 1 次データベースに対して `STANDBY` オプションを指定した `START HADR` コマンドを発行した場合、コマンドが成功したことを示すメッセージを受け取ります。ただし、このメッセージは再統合が試行される前に発行されます。再統合が失敗する場合、1 次データベースおよびスタンバイ・データベース上の両方の管理ログおよび診断ログに対して、ペアとなる妥当性検査メッセージが発行されます。再統合されたスタンバイ・データベースはスタンバイ・データベースのままですが、1 次データベースはペアの妥当性検査時にスタンバイ・データベースを拒否するので、スタンバイ・データベースはシャットダウンします。元の 1 次データベースが HADR ペアに正常に再度加わることができた場合、 `BY FORCE` オプションを指定し

ない TAKEOVER HADR コマンドを出すことにより、データベースのフェイルバックを実現できます。元の 1 次データベースが HADR ペアに再度加わることができない場合、新しい 1 次データベースのバックアップ・イメージをリストアすることで、スタンバイ・データベースとして再初期設定することができます。

NEARSYNC (準同期)

このモードは同期モードよりもトランザクション応答時間が短いですが、トランザクション消失に対する保護が若干劣ります。

このモードでは、ログ書き込みは、ログ・レコードが 1 次データベースのログ・ファイルに書き込まれ、ログがスタンバイ・システム上のメイン・メモリーにも書き込まれたことの確認通知をスタンバイ・システムから 1 次データベースが受信した場合にのみ、成功したものと考えられます。データの消失は、両方のサイトに同時に障害が発生し、ターゲット・サイトが、受信したすべてのログ・データを不揮発性ストレージに転送していない場合にのみ生じます。

スタンバイ・データベースがログ・レコードをメモリーからディスクへコピーする前に破損する場合、スタンバイ・データベースのログ・レコードが失われます。通常は、スタンバイ・データベースは、再始動時に消失したログ・レコードを 1 次データベースから入手できます。しかし、1 次データベースまたはネットワークでの障害によって、検索が不可能になりフェイルオーバーが必要になる場合、ログ・レコードはスタンバイ・データベースに送られず、そのログ・レコードに関連したトランザクションはスタンバイ・データベースに送られません。

トランザクションが失われる場合、新しい 1 次データベースは、フェイルオーバー操作後の元の 1 次データベースと同じではありません。クライアント・アプリケーションは、これらのトランザクションを再実行して、アプリケーションの状態を最新にする必要があります。

1 次データベースとスタンバイ・データベースがピア状態のときに 1 次データベースに障害が発生する場合、完全なリストア操作を使用して再初期設定しないと、元の 1 次データベースはスタンバイ・データベースとして HADR ペアに再度加わることができない可能性があります。フェイルオーバーに、(1 次データベースとスタンバイ・データベースの両方に障害が発生したために) 消失したログ・レコードが関係する場合、1 次データベースおよびスタンバイ・データベース両方のログ・シーケンスは異なり、先にリストア操作を実行せずに、元の 1 次データベースをスタンバイ・データベースとして再始動しようとするとう失敗します。元の 1 次データベースが HADR ペアに正常に再度加わることができた場合、BY FORCE オプションを指定しない TAKEOVER HADR コマンドを出すことにより、データベースのフェイルバックを実現できます。元の 1 次データベースが HADR ペアに再度加わることができない場合、新しい 1 次データベースのバックアップ・イメージをリストアすることで、スタンバイ・データベースとして再初期設定することができます。

ASYNC (非同期)

このモードは、1 次システムに障害が発生する場合に、トランザクションを消失する危険性が一番高いものです。また、3 つのモードの中では、トランザクションの応答時間が最短でもあります。

このモードでは、ログ書き込みは、ログ・レコードが 1 次データベース上のログ・ファイルに書き込まれ、1 次システムのホスト・マシンの TCP レイヤーに送信される場合にのみ、成功したものと考えられます。1 次システムはスタンバイ・システムからの確認通知を待たないため、トランザクションがスタンバイ・システムへの送信途上であっても、コミット済みであると見なされる場合があります。

1 次データベース・ホスト・マシン、ネットワーク、またはスタンバイ・データベース上の障害により、転送中のログ・レコードが消失してしまうことがあります。1 次データベースが使用可能な場合、ペアのデータベースが接続を再確立するときに、消失しているログ・レコードをスタンバイ・データベースへ再送できます。しかし、ログ・レコードが消失しているときにフェイルオーバー操作が必要な場合は、それらのログ・レコードはスタンバイ・データベースへ到達せず、関連するトランザクションはフェイルオーバーで消失します。

トランザクションが失われる場合、新しい 1 次データベースは、フェイルオーバー操作後の元の 1 次データベースとまったく同じではありません。クライアント・アプリケーションは、これらのトランザクションを再実行して、アプリケーションの状態を最新にする必要があります。

1 次データベースとスタンバイ・データベースがピア状態のときに 1 次データベースに障害が発生する場合、完全なリストア操作を使用して再初期設定しないと、元の 1 次データベースはスタンバイ・データベースとして HADR ペアに再度加わることができない可能性があります。フェイルオーバーに、消失したログ・レコードが関係する場合、1 次データベースおよびスタンバイ・データベース両方のログ・シーケンスは異なり、元の 1 次データベースをスタンバイ・データベースとして再始動しようとする失敗します。非同期モードでフェイルオーバーが生じる場合、ログ・レコードが消失する可能性が高くなるため、1 次データベースが HADR ペアに再度加わることができなくなる可能性も高くなります。元の 1 次データベースが HADR ペアに正常に再度加わることができた場合、BY FORCE オプションを指定しない TAKEOVER HADR コマンドを出すことにより、データベースのフェイルバックを実現できます。元の 1 次データベースが HADR ペアに再度加わることができない場合、新しい 1 次データベースのバックアップ・イメージをリストアすることで、スタンバイ・データベースとして再初期設定することができます。

高可用性災害時リカバリー (HADR) のサポート

DB2 データベースの高可用性災害時リカバリー (HADR) フィーチャーで最大の効果を得るには、高可用性データベース・ソリューションを設計するときにシステム要件およびフィーチャー制限を検討してください。

高可用性災害時リカバリー (HADR) のシステム要件

高可用性災害時リカバリー (HADR) での最良のパフォーマンスを実現するには、システムが、ハードウェア、オペレーティング・システム、および DB2 データベース・システムについての以下の要件を満たすようにします。

推奨: パフォーマンスを良くするため、1 次データベースが存在するシステムと、スタンバイ・データベースが存在するシステムとで、同じハードウェアおよびソフ

トウェアを使用してください。スタンバイ・データベースが存在するシステムのリソースが、1次データベースが存在するシステムのリソースよりも少ない場合、スタンバイ・データベースは、1次データベースによって生成されたトランザクションを処理できない可能性があります。これにより、スタンバイ・データベースが遅れるか、1次データベースのパフォーマンスが低下する場合があります。フェイルオーバー状態では、新規1次データベースには、クライアント・アプリケーションに適切に対応できるだけのリソースが必要です。

ハードウェアおよびオペレーティング・システム要件

推奨: HADR 1次データベースとスタンバイ・データベースとで、同じホスト・コンピュータを使用してください。つまり、同じベンダーの製品で、同じアーキテクチャーでなければならないということです。

1次データベースとスタンバイ・データベースのオペレーティング・システムは、パッチも含めて、同じバージョンでなければなりません。アップグレード時には、短期間だけこのルールに違反できますが、細心の注意が必要です。

HADR ホスト・マシン間では、TCP/IP インターフェースが使用できる必要があります。高速大容量のネットワークが推奨されます。

DB2 データベース要件

1次データベースおよびスタンバイ・データベースのデータベース・システムのバージョンは同一でなければなりません。たとえば、両方ともバージョン 8 か 9 でなければなりません。ローリング・アップグレード中には、スタンバイ・データベースのデータベース・システムの修正レベル (たとえば、フィックスパック・レベル) は、新規レベルをテストするために、短期間だけ、1次データベースよりも新しくても構いません。ただし、この構成は長期間維持しないようにしてください。1次データベースのデータベース・システムの修正レベルがスタンバイ・データベースよりも新しい場合、1次データベースおよびスタンバイ・データベースは、互いに接続しません。

1次データベースとスタンバイ・データベースの両方の DB2 データベース・ソフトウェアは、同じビット・サイズ (32 または 64 ビット) にする必要があります。表スペースとそのコンテナは、1次データベースおよびスタンバイ・データベース上で同一でなければなりません。同一でなければならないプロパティには、表スペース・タイプ (DMS または SMS)、表スペース・サイズ、コンテナ・パス、コンテナ・サイズ、およびコンテナ・ファイル・タイプ (ロー・デバイスまたはファイル・システム) があります。ログ・ファイルに割り振られるスペース量も、1次データベースとスタンバイ・データベースの両方で同じでなければなりません。

1次データベースに対して CREATE TABLESPACE、ALTER TABLESPACE、または DROP TABLESPACE などの表スペース・ステートメントを発行すると、そのステートメントはスタンバイ・データベースで再生されます。1次データベースに対して表スペース・ステートメントを発行する前に、関係するデバイスを両方のデータベースでセットアップしておく必要があります。

1 次データベース上に表スペースを作成したものの、コンテナが使用不可であったためにスタンバイ・データベースでのログの適用が失敗した場合、1 次データベースはログ適用の失敗を通知するエラー・メッセージを受け取りません。

ログ適用のエラーを検査するには、新しい表スペースの作成時に、スタンバイ・データベース上の `db2diag.log` と管理ログをモニターする必要があります。

テークオーバー操作が発生する場合、作成した新しい表スペースは新しい 1 次データベース上で使用不可になります。この状態から回復するには、新しい 1 次データベース上の表スペースをバックアップ・イメージからリストアします。

以下の例では、データベース `MY_DATABASE` を新しい 1 次データベースとして使用する前に、このデータベースに表スペース `MY_TABLESPACE` をリストアします。

1. `db2 connect to my_database`
2. `db2 list tablespaces show detail`

注: `db2 list tablespaces show detail` コマンドを実行して、すべての表スペースの状況を表示し、ステップ 5 で必要な表スペース ID 番号を入手してください。

3. `db2 stop hadr on database my_database`
4. `db2 "restore database my_database tablespace (my_tablespace) online redirect"`
5. `db2 "set tablespace containers for my_tablespace_ID_# ignore rollforward container operations using (path '/my_new_container_path/')"`
6. `db2 "restore database my_database continue"`
7. `db2 rollforward database my_database to end of logs and stop tablespace "(my_tablespace)"`
8. `db2 start hadr on database my_database as primary`

1 次データベースとスタンバイ・データベースは同じデータベース・パスを必要としません。相対コンテナ・パスが使用される場合、同じ相対パスであっても、1 次データベースとスタンバイ・データベースとで、異なる絶対コンテナ・パスにマッピングすることが可能です。

HADR は自動ストレージ・データベースを完全にサポートしています。これには、`ADD STORAGE ON` 節を指定した `ALTER DATABASE` ステートメントのレプリケーションも含まれます。表スペース・コンテナと同様、1 次およびスタンバイの両方にストレージ・パスが存在しなければなりません。

1 次データベースとスタンバイ・データベースのデータベース名は、同じでなければなりません。これは、両者が異なるインスタンスに入っていないなければならないことを意味します。

リダイレクトされるリストアはサポートされません。つまり、HADR は表スペース・コンテナのリダイレクトをサポートしません。ただし、データベース・ディレクトリーおよびログ・ディレクトリーの変更はサポートされています。相対パスによって作成される表スペース・コンテナは、新規のデータベース・ディレクトリーから見た相対パスにリストアされます。

バッファ・プール要件

バッファ・プール操作もスタンバイ・データベースで再生されるため、1次データベースとスタンバイ・データベースのメモリー量を同じにしておくことは重要です。

高可用性災害時リカバリー (HADR) のインストールおよびストレージ要件

高可用性災害時リカバリー (HADR) での最良のパフォーマンスを実現するには、システムが以下のインストール要件とストレージ要件を満たすようにします。

インストール要件

HADR の場合、インスタンス・パスは、1次データベースとスタンバイ・データベースで同じである必要があります。異なるインスタンス・パスを使用すると、一部の状況では問題が発生する可能性があります。例えば、SQL ストアド・プロシージャがユーザー定義関数 (UDF) を呼び出し、UDF オブジェクト・コードへのパスが、1次サーバーとスタンバイ・サーバーに対して同じディレクトリーが期待されるような場合です。

ストレージ要件

HADR は自動ストレージ・データベースを完全にサポートしています。これには、`ADD STORAGE ON` 節を指定した `ALTER DATABASE` ステートメントのレプリケーションも含まれます。表スペース・コンテナと同様、1次およびスタンバイの両方にストレージ・パスが存在しなければなりません。同一のパスを作成するためにシンボリック・リンクを使用できます。1次データベースとスタンバイ・データベースは、同じコンピューター上に存在していてもかまいません。データベース・ストレージが同じパスで始まっている場合、使用される実際のディレクトリーの名前の中にはインスタンス名が組み込まれているため、両者が対立することはありません (1次データベースとスタンバイ・データベースのデータベース名は同じでなければならないので、インスタンスは異なっている必要があります)。ストレージ・パスの形式は、`storage_path_name/inst_name/dbpart_name/db_name/tbsp_name/container_name` となります。

表スペースとそのコンテナは、1次データベースおよびスタンバイ・データベース上で同一でなければなりません。表スペース・タイプ (DMS または SMS)、表スペース・サイズ、コンテナ・パス、コンテナ・サイズ、およびコンテナ・ファイル・タイプ (ロー・デバイスまたはファイル・システム) などのプロパティも同一でなければなりません。データベースで自動ストレージが使用可能な場合、ストレージ・パスも同一でなければなりません。これには、パス名とそれぞれのデータベースにあてられるスペースの量も含まれます。ログ・ファイルに割り振られるスペース量も、1次データベースとスタンバイ・データベースの両方で同じでなければなりません。

1次データベースに対して `CREATE TABLESPACE`、`ALTER TABLESPACE`、または `DROP TABLESPACE` などの表スペース・ステートメントを発行すると、そのステートメントはスタンバイ・データベースで再生されます。1次データベースに対して表スペース・ステートメントを発行する前に、関係するデバイスを両方のデータベースでセットアップしておく必要があります。

表スペースのセットアップが 1 次データベースとスタンバイ・データベースで同一でない場合、スタンバイ・データベース上でのログの再生で `OUT OF SPACE` または `TABLE SPACE CONTAINER NOT FOUND` などのエラーが発生する場合があります。同様に、データベースで自動ストレージが使用可能でストレージ・パスが同一でない場合、`ALTER DATABASE` ステートメントの `ADD STORAGE ON` 節に関連したログ・レコードは再生されません。その結果、既存のストレージ・パスはスタンバイ・システム上のスペースを早い時点で使い尽くし、自動ストレージ表スペースはサイズを大きくすることができなくなります。これらの状態のいずれかが発生する場合、影響を受ける表スペースはロールフォワード・ペンディング状態に置かれ、後続のログの再生で無視されます。テークオーバー操作が発生する場合、アプリケーションで表スペースを使用できなくなります。

テークオーバーの前にスタンバイ・システム上の問題に気付いた場合の解決策は、ストレージの問題に取り組みつつ、スタンバイ・データベースを再確立することです。このステップには、次の作業が含まれます。

- スタンバイ・データベースを非活動状態にする。
- スタンバイ・データベースをドロップする。
- 必須のファイル・システムが存在し、後続のリストアおよびロールフォワードのための十分なフリー・スペースがあることを確認する。
- 1 次データベースの最新のバックアップを使用してスタンバイ・システムでデータベースをリストアする (または `db2inidb` コマンドによるスプリット・ミラーまたはフラッシュ・コピーを使用して再初期化する)。1 次データベースで自動ストレージが使用可能な場合、リストア中にストレージ・パスを再定義しないでください。また、リストアの際に表スペース・コンテナを `リダイレクト・オプション` によって変更しないでください。
- スタンバイ・システム上で `HADR` を再始動する。

ただし、テークオーバーが発生した後でスタンバイ・データベースの問題に気付いた場合 (またはこの時点までストレージの問題に取り組まないという選択が行われた場合)、解決策は発生した問題の種類によって異なります。

データベースで自動ストレージが使用可能で、スタンバイ・データベースに関連したストレージ・パスでスペースを使用できない場合、以下のステップに従ってください。

1. ファイル・システムを拡張するか、またはそこで不要な `DB2` 以外のファイルを除去することによってストレージ・パス上のスペースを使用可能にする。
2. ログの最後まで表スペースのロールフォワードを実行する。

ログの再生の一部としてコンテナを追加または拡張できない場合、必須のバックアップ・イメージおよびログ・ファイルのアーカイブが使用可能であれば、まず `IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS` オプションを付けて `SET TABLESPACE CONTAINERS` ステートメントを発行し、次に `ROLLFORWARD` コマンドを発行すると、表スペースをリカバリーできる可能性があります。

1 次データベースとスタンバイ・データベースは同じデータベース・パスを必要としません。相対コンテナ・パスが使用される場合、同じ相対パスであっても、1 次データベースとスタンバイ・データベースとで、異なる絶対コンテナ・パスにマッピングすることが可能です。したがって、1 次データベースとスタンバイ・デ

データベースが同じコンピューター上に位置する場合、すべての表スペース・コンテナは、1 次データベースとスタンバイ・データベースとで異なるパスにマップされるように、相対パスを使って定義することが必要です。

高可用性災害時リカバリーの制約事項 (HADR)

高可用性災害時リカバリー (HADR) での最良のパフォーマンスを実現するには、高可用性 DB2 データベース・ソリューションを設計するときに、HADR の制限を検討してください。

次のリストは、高可用性災害時リカバリー (HADR) の制約事項をサマリーしています。

- HADR は、パーティション・データベース環境ではサポートされません。
- 1 次データベースとスタンバイ・データベースでは、同じオペレーティング・システム・バージョンであることと、同じバージョンの DB2 データベース・システムを使用することが求められます。ただし、ローリング・アップグレード時の短期間は除きます。
- 1 次データベースとスタンバイ・データベースの DB2 データベース・システムのリリースは、同じビット・サイズ (32 または 64 ビット) にする必要があります。
- スタンバイ・データベースでの読み取りは、サポートされていません。クライアントは、スタンバイ・データベースへ接続できません。
- ログ・アーカイブは、現在の 1 次データベースによってのみ実行可能です。
- Self Tuning Memory Manager (STMM) は、現在の 1 次データベースでのみ実行可能です。1 次データベースの開始後、またはスタンバイ・データベースがテークオーバーによって 1 次データベースに変換された後でも、最初のクライアント接続が確立されるまで STMM EDU が開始しない場合もあります。
- スタンバイ・データベースでのバックアップ操作はサポートされていません。
- データベース構成パラメーターやリカバリー履歴ファイルへの変更など、ログに記録されない操作は、スタンバイ・データベースに複製されません。
- COPY NO オプションを指定したロード操作はサポートされません。
- HADR は、データベース・ログ・ファイルでのロー I/O (直接ディスク・アクセス) の使用をサポートしていません。HADR が START HADR コマンドを介して開始された場合、または HADR を構成した状態でデータベースがアクティブにされた (再始動された) 場合、ロー・ログが検出されると、関連するコマンドは失敗します。
- 1 フェーズ・コミットの場合、HADR データベースはフェデレーテッド・サーバー (トランザクション・マネージャー) あるいはデータ・ソース (リソース・マネージャー) のどちらの役割も果たすことができます。2 フェーズ・コミットの場合は、HADR データベースはデータ・ソースとしてのみ動作します。

高可用性のための保守のスケジュール

DB2 データベース・ソリューションは、定期的な保守を必要とします。ソフトウェアまたはハードウェアのアップグレード、データベースのパフォーマンス・チューニング、データベースのバックアップ、ビジネス上の目的のための統計収集およびモニターなどの、保守を実行する必要があります。これらの保守活動がデータベース・ソリューションの可用性に与える影響を最小限にする必要があります。

保守活動をスケジュールする前に、データベース・ソリューション上で実行する必要のある保守活動を識別しなければなりません。

保守をスケジュールするには、以下のステップを実行します。

1. データベース活動が少なくなる期間を識別します。

活動が少ない時間 (データベース・システムに要求を出すユーザー・アプリケーションが最も少なくなる期間) に保守活動をスケジュールすることが最善です。作成するビジネス・アプリケーションのタイプに応じて、データベース・システムにアクセスするユーザー・アプリケーションがない期間が存在することもあります。

2. 以下に従って、実行の必要な保守活動をカテゴリー化してください。

- 自動化できる保守
- 保守の実行中にデータベース・ソリューションをオフラインにする必要があるもの
- データベース・ソリューションがオンラインのときに保守を実行できるもの

3. 自動化できる保守活動については、以下のいずれかの方法で自動保守を構成します。

- `auto_maint` 構成パラメーターを使用する
- 「自動保守の構成」ウィザードを使用する
- `AUTOMAINT_SET_POLICY` および `AUTOMAINT_SET_POLICYFILE` と呼ばれるシステム・ストアード・プロシージャのいずれか 1 つを使用する

4. 実行する必要のあるいずれかの保守活動でデータベース・サーバーをオフラインにすることが必要な場合、活動の少ない時間にそれらのオフライン保守活動をスケジュールします。

5. データベース・サーバーがオンラインのときに実行できる保守活動については、以下のようにします。

- それらのオンライン保守活動を実行することによる可用性への影響を識別します。
- それら保守活動を実行することによるデータベース・システムの可用性への影響が最小となるように、オンライン保守活動をスケジュールします。

例えば、活動の少ない時間にオンライン保守活動をスケジュールして、スロットル・メカニズムの使用により、保守活動が使用するシステム・リソースの量のバランスを取ります。

SYSPROC.AUTOMAINT_GET_POLICY または SYSPROC.AUTOMAINT_GET_POLICYFILE を使用した自動保守 ポリシー情報の収集

システム・ストアード・プロシージャ AUTOMAINT_GET_POLICY および AUTOMAINT_GET_POLICYFILE を使用して、データベース用に構成された自動保守ポリシーを検索できます。

データベース用の自動保守ポリシーを検索するには、以下のステップを実行します。

1. データベースに接続します
2. AUTOMAINT_GET_POLICY または AUTOMAINT_GET_POLICYFILE を呼び出します。
 - AUTOMAINT_GET_POLICY に必要なパラメーターは、次のとおりです。
 - a. 情報を戻す対象の自動保守活動のタイプを指定する、保守タイプ。
 - b. プロシージャが自動保守ポリシー情報を XML 形式で戻す BLOB へのポインター。
 - AUTOMAINT_GET_POLICYFILE に必要なパラメーターは、次のとおりです。
 - a. 情報を戻す対象の自動保守活動のタイプを指定する、保守タイプ。
 - b. プロシージャが自動保守ポリシー情報を印刷するファイルの名前。

有効な保守タイプは、以下のとおりです。

- AUTO_BACKUP - 自動バックアップ
- AUTO_REORG - 表および索引の自動再編成
- AUTO_RUNSTATS - 自動の表 runstats 操作
- MAINTENANCE_WINDOW - 保守期間

SYSPROC.AUTOMAINT_SET_POLICY または SYSPROC.AUTOMAINT_SET_POLICYFILE を使用した自動保守 ポリシーの構成

システム・ストアード・プロシージャ AUTOMAINT_SET_POLICY および AUTOMAINT_SET_POLICYFILE を使用して、データベース用の自動保守ポリシーを構成できます。

データベースの自動保守ポリシーを構成するには、以下のステップを実行します。

1. データベースに接続します
2. AUTOMAINT_SET_POLICY または AUTOMAINT_SET_POLICYFILE を呼び出します
 - AUTOMAINT_SET_POLICY に必要なパラメーターは、次のとおりです。
 - a. 構成する自動保守活動のタイプを指定する、保守タイプ。
 - b. 自動保守ポリシーを XML 形式で指定する BLOB へのポインター。
 - AUTOMAINT_SET_POLICYFILE に必要なパラメーターは、次のとおりです。
 - a. 構成する自動保守活動のタイプを指定する、保守タイプ。
 - b. 自動保守ポリシーを指定する XML ファイルの名前。

有効な保守タイプは、以下のとおりです。

- AUTO_BACKUP - 自動バックアップ
- AUTO_REORG - 表および索引の自動再編成
- AUTO_RUNSTATS - 自動の表 runstats 操作
- MAINTENANCE_WINDOW - 保守期間

AUTOMAINT_SET_POLICY または AUTOMAINT_SET_POLICYFILE の自動保守ポリシーを指定する XML のサンプル

自動保守ポリシーを指定するために AUTOMAINT_SET_POLICY または AUTOMAINT_SET_POLICYFILE のどちらを使用しているか、XML を使用してポリシーを指定する必要があります。自動保守ポリシーを XML で指定する方法を例示するサンプル・ファイルが、`SQLLIB/samples/automaintcfg` にあります。

システム・ストアード・プロシージャ `AUTOMAINT_SET_POLICY` に渡す 2 番目のパラメーターは、目的の自動保守ポリシーを指定する XML を含む BLOB です。システム・ストアード・プロシージャ `AUTOMAINT_SET_POLICYFILE` に渡す 2 番目のパラメーターは、目的の自動保守ポリシーを指定する XML ファイルの名前です。AUTOMAINT_SET_POLICY に渡す BLOB で有効な XML エレメントは、AUTOMAINT_SET_POLICYFILE に渡す XML ファイルで有効なエレメントと同じです。

サンプル・ディレクトリー `SQLLIB/samples/automaintcfg` には、自動保守ポリシー指定の例を含む 4 つの XML ファイルがあります。

DB2MaintenanceWindowPolicySample.xml

データベース・マネージャーが自動保守をスケジュールする必要がある保守期間の指定方法を例示します。

DB2AutoBackupPolicySample.xml

データベース・マネージャーが自動バックアップをどのように実行するかについての指定方法を例示します。

DB2AutoReorgPolicySample.xml

データベース・マネージャーが表および索引の自動的な再編成をどのように実行するかについての指定方法を例示します。

DB2DefaultAutoRunstatsPolicySample.xml

データベース・マネージャーが表の自動的な runstats 操作をどのように実行するかについての指定方法を例示します。

これらのファイルから XML をコピーして、システムの要件に応じてその XML を変更することにより、独自の自動保守ポリシー指定 XML を作成できます。

データベース・ロギング・オプションの構成

データベース・ロギング構成パラメーターを使用して、使用するロギングのタイプ、ログ・ファイルのサイズ、ログ・ファイルが格納されるロケーションなどの、データベースのデータ・ロギング・オプションを指定します。

データベース・ロギング・オプションを構成するには、SYSADM、SYSCTRL、または SYSMAINT 権限が必要です。

データベース・ロギング・オプションは、コマンド行プロセッサ (CLP) での UPDATE DATABASE CONFIGURATION コマンドの使用、コントロール・センター内のデータベース・ロギングの構成ウィザードの GUI の使用、または db2CfgSet API の呼び出しにより、構成することができます。

• コマンド行プロセッサで UPDATE DATABASE CONFIGURATION コマンドを使用してデータベース・ロギング・オプションを構成するには、以下のようになります。

1. 循環ロギングまたはアーカイブ・ロギングのどちらを使用するか指定します。循環ロギングを使用する場合、LOGARCHMETH1 および LOGARCHMETH2 データベース構成パラメーターは OFF に設定する必要があります。これがデフォルト設定です。アーカイブ・ロギングを使用するには、これらのデータベース構成パラメーターのうちの少なくとも 1 つを OFF 以外の値に設定する必要があります。たとえば、アーカイブ・ロギングを使用し、アーカイブ・ログをディスクに保管する場合、以下を発行します。

```
db2 update db configuration for mydb using logarchmeth1
disk:/u/dbuser/archived_logs
```

アーカイブ・ログは /u/dbuser/archived_logs というディレクトリーに置かれます。

2. 必要に応じて、他のデータベース・ロギング構成パラメーターの値を指定します。以下のものは、データベース・ロギング用の追加の構成パラメーターです。

- ARCHRETRYDELAY
- BLK_LOG_DSK_FUL
- FAILARCHPATH
- LOGARCHOPT1
- LOGARCHOPT2
- LOGBUFSZ
- LOGFILSIZ
- LOGPRIMARY
- LOGRETAIN
- LOGSECOND
- MAX_LOG
- MIRRORLOGPATH
- NEWLOGPATH
- MINCOMMIT
- NUMARCHRETRY
- NUM_LOG_SPAN
- OVERFLOWLOGPATH
- USEREXIT

これらのデータベース・ロギング構成パラメーターの詳細は、『データベース・ロギングの構成パラメーター』を参照してください。

- データベース・ロギングの構成ウィザードをオープンするには、次のようにします。
 1. コントロール・センターから、ロギングをセットアップする対象のデータベースが見つかるまでオブジェクト・ツリーを展開します。
 2. データベースを右クリックして、ポップアップ・メニューから「データベース・ロギングの構成」を選択します。データベース・ロギングの構成ウィザードがオープンします。
- 詳しい情報については、コントロール・センターのオンライン・ヘルプ機能をご覧ください。

データベース・ロギングの構成パラメーター

高可用性ストラテジーには、データベース・ロギングという重要なエレメントがあります。データベース・ログを使用することにより、トランザクション情報の記録、1 次データベースと 2 次 (またはスタンバイ) データベースの同期、および障害が発生した 1 次データベースをテークオーバーした 2 次データベースのロールフォワードを行うことができます。必要に応じてこれらのデータベース・ロギング・アクティビティを構成するには、各種データベース構成パラメーターを設定する必要があります。

アーカイブ再試行遅延 (archretrydelay)

前の試行が失敗してからの、次にログ・ファイルをアーカイブしようとするまでに待つ時間間隔 (秒数) を指定します。デフォルト値は 20 です。

ログ・ディスク・フルによるアプリケーション中断 (blk_log_dsk_ful)

このデータベース構成パラメーターを設定して、DB2 で新しいログ・ファイルをアクティブ・ログ・パス内に作成できない場合に、ディスク満杯エラーが発生しないようにすることができます。代わりに、正常実行されるまで DB2 は 5 分おきにログ・ファイルの作成を試行します。試行するたびに、DB2 はメッセージを管理通知ログに書き込みます。ログ・ディスクが満杯になったためにアプリケーションがハングしているかを確認するには、管理通知ログをモニターするしかありません。ログ・ファイルが正常に作成されるまでは、表データの更新を試行するユーザー・アプリケーションにより、トランザクションをコミットすることができません。読み取り専用照会が直接影響を受ける可能性はありませんが、照会が更新要求によってロックされているデータ、または更新アプリケーションによってバッファー・プール内に固定されているデータにアクセスする必要がある場合は、読み取り専用照会もハングするようになります。

`blk_log_dsk_ful` を YES に設定すると、DB2 にログ・ディスク満杯エラーが発生する時に、アプリケーションがハングする原因になります。その時エラーを解決し、トランザクションを継続することができます。ディスク満杯の状態は、古いログ・ファイルを別のファイル・システムに移動することにより、またはハングを起こしているアプリケーションが完了できるようにファイル・システムのサイズを増やすことにより解決できます。

`blk_log_dsk_ful` が NO に設定されている場合には、ログ・ディスク満杯エラーを受け取るトランザクションは失敗し、ロールバックが行われます。トラ

ンザクションがログ・ディスク満杯エラーを引き起こす場合には、場合によっては、そのデータベースは停止されます。

ファイルオーバー・アーカイブ・パス (**failarchpath**)

指定されたログ・アーカイブ・メソッドが失敗する場合の、アーカイブ・ログ・ファイル用の代替ディレクトリーを指定します。このディレクトリーは、失敗したログ・アーカイブ・メソッドがもう一度使用可能になるまでの、ログ・ファイル用の一時ストレージ域です。もう一度使用可能になると、ログ・ファイルは、このディレクトリーからログ・アーカイブ・メソッドに移動します。ログ・ファイルをこの一時ロケーションに移動することにより、ログ・ディレクトリーが満杯になる状態を避けられます。このパラメーターは、完全に修飾された既存のディレクトリーでなければなりません。

ログ・アーカイブ・メソッド 1 (**logarchmeth1**)、ログ・アーカイブ・メソッド 2 (**logarchmeth2**)

これらのパラメーターを指定すると、データベース・マネージャーは、ログ・ファイルを、アクティブ・ログ・パスではないロケーションにアーカイブできます。この両方のパラメーターが指定される場合、各ログ・ファイルは 2 回アーカイブされます。つまり、2 つの別個のロケーションに、アーカイブ・ログ・ファイルを 2 つ持つこととなります。

これらのパラメーターの有効値には、メディア・タイプや (場合によっては) ターゲット・フィールドが含まれます。値を区切るには、コロン (:) を使用してください。有効な値は以下のとおりです。

OFF ログ・アーカイブ方式が使用されないことを指定します。
logarchmeth1 と *logarchmeth2* の両方が OFF に設定される場合、データベースは、循環ロギングを使用していると見なされ、ロールフォワード・リカバリー可能ではなくなります。これはデフォルトです。

LOGRETAIN

この値は、*logarchmeth1* にのみ使用できるもので、*logretain* 構成パラメーターを RECOVERY に設定することと同じことです。この値を指定する場合、*logretain* 構成パラメーターが自動的に更新されます。

USEREXIT

この値は、*logarchmeth1* の場合にのみ有効で、*userexit* 構成パラメーターを ON に設定することと同じことです。この値を指定する場合、*userexit* 構成パラメーターが自動的に更新されます。

DISK この値の後に、コロン (:) を付け、その後に、ログ・ファイルがアーカイブされる完全修飾された既存のパス名を続ける必要があります。たとえば、*logarchmeth1* を DISK:/u/dbuser/archived_logs に設定する場合、アーカイブ・ログ・ファイルは /u/dbuser/archived_logs というディレクトリーに置かれます。

注: テープにアーカイブする予定の場合、*db2tapemgr* ユーティリティーを使用して、ログ・ファイルを保管および検索できます。

TSM 追加の構成パラメーターなしで指定される場合、この値は、ログ・ファイルはデフォルト管理クラスを使用してローカル TSM サーバ

ーにアーカイブされることを示します。その後にコロン (:) と TSM 管理クラスが続けられる場合、ログ・ファイルは、指定された管理クラスを使用してアーカイブされます。

VENDOR

ベンダー・ライブラリーを使用してログ・ファイルをアーカイブすることを指定します。この値の後に、コロン (:) とライブラリーの名前を続ける必要があります。ライブラリーで提供される API は、ベンダー製品のバックアップおよびリストア API を使用する必要があります。

注:

1. *logarchmeth1* または *logarchmeth2* のいずれかが OFF 以外の値に設定される場合、データベースはロールフォワード・リカバリー用に構成されます。
2. *userexit* または *logretain* 構成パラメーターを更新すると、*logarchmeth1* は自動的に更新されます (その逆もあります)。しかし、*userexit* または *logretain* のいずれかを使用する場合、*logarchmeth2* は OFF に設定する必要があります。

ログ・アーカイブ・オプション 1 (*logarchopt1*)、ログ・アーカイブ・オプション 2 (*logarchopt2*)

TSM サーバーまたはベンダー API に渡されるストリングを指定します。TSM の場合、このフィールドを使用すると、別の TSM ノード上または別の TSM ユーザーによって生成されたログをデータベースで検索できるようになります。このストリングは、次の形式で指定する必要があります。

```
"-fromnode=nodename -fromowner=ownername"
```

ここで、*nodename* は、ログ・ファイルを元々アーカイブした TSM ノードの名前で、*ownername* は、ログ・ファイルを元々アーカイブした TSM ユーザーの名前です。それぞれのログ・アーカイブ・オプション・フィールドには、対応する 1 つのログ・アーカイブ・メソッドがあります。

logarchopt1 は *logarchmeth1* で使用され、*logarchopt2* は *logarchmeth2* で使用されます。

ログ・バッファー (*logbufsz*)

このパラメーターには、ログ・レコードをディスクに書き込む前に、ログ・レコード・バッファーとして使用する、メモリーの量を指定します。これらのログ・レコードは、以下のイベントが生じるとディスクに書き込まれます。

- トランザクションのコミット
- ログ・バッファーが満杯
- 他の何らかの内部データベース・マネージャー・イベントの結果として

ログ・バッファーのサイズを大きくすると、ログ・レコードがディスクに書き込まれる頻度が少なくなり、1 度書き込まれるログ・レコードの数が多くなるので、ロギングに関連した入出力 (I/O) アクティビティーがさらに効率的になります。しかし、ログ・バッファー・サイズの値が大きければ大きいほど、リカバリーは長くなります。

ログ・ファイル・サイズ (logfilsiz)

このパラメーターには、構成する各ログのページ数を指定します。ページのサイズは 4 KB です。

構成できるアクティブ・ログ・スペースの合計の論理的な限界は 512 GB です。この限界は、各ログ・ファイルの上限 (2 GB) と、1 次および 2 次ログ・ファイルを組み合わせさせた最大数 (256) の計算結果です。バージョン 9.5 フィックスパック 3 から、アクティブ・ログ・スペースの合計が 1024 GB まで増やされ、各ログ・ファイルの上限は現在 4 GB です。

ログ・ファイルのサイズは、パフォーマンスに直接影響します。ログの切り替えにはパフォーマンス・コストがあります。従って、純粹にパフォーマンスだけを考えると、ログ・ファイルのサイズが大きければ大きいほどよいということになります。一方、このパラメーターは、アーカイブ用のログ・ファイル・サイズも表しています。この点では、ログ・ファイルのサイズが大きければ必ずしもよいというわけではありません。ログ・ファイルのサイズが大きくなると、障害の発生が増加したり、ログ・ SHIPPING・シナリオに遅延が発生する可能性があるからです。アクティブ・ログ・スペースを考慮する時には、小さいログ・ファイルを多く持つ方がよいかもしれません。たとえば、ログ・スペースが非常に大きな 2 つのログ・ファイルで占められていた場合、1 つのログ・ファイルの終わりに近いところでトランザクションが開始した時には、アクティブ・ログとしては、全ログ・スペースの半分しか使用できないこととなります。

データベースが非活動になる (データベースへのすべての接続が終了する) たびに、現在書き込みが行われているログ・ファイルは、切り捨てられます。それで、データベースが頻繁に非活動になる場合には、DB2 が大きなファイルを作成しても切り捨てられてしまうため、大きなログ・ファイル・サイズを選択しないほうが賢明です。この頻繁な切り捨てや作成の負荷は、ACTIVATE DATABASE コマンドを使用することで避けることはできません。またこのコマンドには、バッファ・プールを準備状態にするという、別のパフォーマンス向上の効果もあります。

データベースをオープンするための処理時間を最小限にするためにデータベースをオープンしたままにするアプリケーションを使用している場合、ログ・ファイルのサイズはオフライン・アーカイブ・ログのコピーの作成にかかる時間によって決めてください。

ログ・ファイルの損失を最小限にすることも、ログ・サイズを設定する際の重要な考慮事項の 1 つです。アーカイブには、ログ全体が必要です。単一の大きなログを使用する場合は、アーカイブの間隔を長くしてください。ログが入っているメディアで障害が発生した場合は、トランザクション情報がいくらか失われる可能性があります。ログ・サイズを小さくすれば、アーカイブの頻度は高くなりますが、小さいログを使うため、メディア障害が発生しても失う情報量が少なくなります。

ログ保持 (logretain)

この構成パラメーターは、*logarchmeth1* に置き換えられました。現在は、以前のバージョンの DB2 との互換性のためにサポートされています。

logretain を RECOVERY に設定すると、アーカイブ・ログがデータベース・ロギング・パス・ディレクトリーに保持されるので、データベースはリカバリー可能と見なされます。つまり、ロールフォワード・リカバリーを使用できるようになります。

注: logretain データベース構成パラメーターのデフォルト値は、ロールフォワード・リカバリーをサポートしません。ロールフォワード・リカバリーを使用する予定であれば、このパラメーターの値を変更する必要があります。

トランザクションごとの最大ログ (max_log)

このパラメーターは、1 つのトランザクションで消費できる 1 次ログ・スペースのパーセンテージを示します。値は、logprimary 構成パラメーターに指定された値のパーセントを示します。

値が 0 に設定される場合、トランザクションで消費できる 1 次ログ・スペースの合計のパーセンテージに制限はありません。アプリケーションが max_log 構成に違反する場合、そのアプリケーションは強制的にデータベースから切断され、トランザクションはロールバックされ、そしてエラー SQL1224N が戻されます。

DB2_FORCE_APP_ON_MAX_LOG レジストリー変数を FALSE に設定することで、この動作をオーバーライドできます。このようにすると、max_log 構成に違反するトランザクションは失敗し、エラー SQL0964N が戻されますが、トランザクションはロールバックはされません。アプリケーションは、作業単位内のステートメントで完了していた分の作業をコミットするか、完了した作業をロールバックして、作業単位を取り消すことができます。

このパラメーター、および num_log_span 構成パラメーターは、無限のアクティブ・ログ・スペースが使用可能なときに役立つことがあります。無限ロギングがオン (つまり logsecond が -1) の場合、トランザクションはログ・ファイル数の上限 (logprimary + logsecond) によって制限されません。logprimary の値に到達した場合、DB2 はトランザクションを失敗させる代わりに、アクティブ・ログのアーカイブを開始します。これは、(不良なアプリケーションによって生じた可能性のある) コミットされていない長期実行トランザクションが存在する場合などに問題となることがあります。この状況では、アクティブ・ログ・スペースは増大を続けて、クラッシュ・リカバリーのパフォーマンスが低下することがあります。これを防止するには、max_log または num_log_span 構成パラメーターのどちらか一方または両方の値を指定できます。

注: 以下の DB2 コマンドは、max_log 構成パラメーターによって課された制限から除外されます: ARCHIVE LOG、BACKUP DATABASE、LOAD、REORG、RESTORE DATABASE、および ROLLFORWARD DATABASE。

ログ・パスのミラー (mirrorlogpath)

1 次ログ・パスのログをディスク障害または不慮の削除から保護するために、同一のログのセットを 2 次 (ミラー) ログ・パスで保守するように指定することができます。このことを行うためには、この構成パラメーターの値を変更して、別のディレクトリーを指すようにします。データベースの構成がロールフォワード・リカバリー用になっている場合、現在のミラーリング

されたログ・パス・ディレクトリーにすでに保管されているアクティブ・ログは新規の保管位置に移動されません。

ログ・パス・ディレクトリーは変更可能なので、ロールフォワード・リカバリーに必要なログが別のディレクトリーに存在している可能性があります。ロールフォワード操作中に、この構成パラメーターの値を変更して、複数の位置のログにアクセスすることができます。

そのログの位置を記録しておく必要があります。

変更内容は、データベースが整合した状態になるまで適用されません。構成パラメーター *database_consistent* はデータベースの状況に戻します。

この構成パラメーターをオフにするには、その値を DEFAULT にしてください。

注:

1. この構成パラメーターは、1 次ログ・パスがロー・デバイスである場合には、サポートされません。
2. このパラメーターのために指定される値は、ロー・デバイスにはなり得ません。

新規ログ・パス (newlogpath)

データベース・ログは、最初、データベース・ディレクトリーのサブディレクトリー *SQLLOGDIR* の中に作成されます。アクティブ・ログと将来のアーカイブ・ログを保管する位置を変更するには、この構成パラメーターの値を変更して別のディレクトリーか装置を指示するようにします。データベースの構成が現在ロールフォワード・リカバリー用になっている場合、データベース・ログ・パス・ディレクトリーに保管されるアクティブ・ログは新規の保管位置に移動されません。

ログ・パス・ディレクトリーは変更可能なので、ロールフォワード・リカバリーに必要なログが別のディレクトリーや別の装置に存在している可能性があります。ロールフォワード操作中に、この構成パラメーターの値を変更して、複数の位置のログにアクセスすることができます。

そのログの位置を記録しておく必要があります。

変更内容は、データベースが整合した状態になるまで適用されません。構成パラメーター *database_consistent* はデータベースの状況に戻します。

グループへのコミット回数 (mincommit)

このパラメーターを使うと、最低限の回数のコミットが実行されるまで、ログ・レコードのディスク書き込みを遅らせることができますようになります。この遅延により、ログ・レコード書き込みに関連するデータベース・マネージャのオーバーヘッドが少なくなるため、データベースに対して複数のアプリケーションを実行しており、それらのアプリケーションによって非常に短い期間内に多数のコミットが要求される場合のパフォーマンスを向上させることができます。

コミットのグループ化が行われるのは、このパラメーターの値が 1 より大きく、データベースに接続されているアプリケーションの数がこのパラメーターの値より大きい場合だけです。コミットのグループ化が有効な場合、ア

アプリケーションのコミット要求は、1 秒経過するか、またはコミット要求回数がこのパラメーター値に達するまで保留されます。

エラー時のアーカイブ再試行回数 (numarchretry)

ログ・ファイルが *failarchpath* 構成パラメーターで指定されたパスにアーカイブされる前に、指定したログ・アーカイブ方式を使用したログ・ファイルのアーカイブを試行する回数を指定します。このパラメーターは、*failarchpath* 構成パラメーターが設定される場合にのみ使用できます。デフォルト値は 5 です。

ログ・スパン数 (num_log_span)

このパラメーターは、アクティブな 1 つのトランザクションで扱える、アクティブなログ・ファイルの数を示します。値が 0 に設定される場合、1 つのトランザクションで扱えるログ・ファイルの数に制限はありません。

アプリケーションが *num_log_span* 構成に違反する場合、そのアプリケーションは強制的にデータベースから切断され、エラー SQL1224N が戻されます。

このパラメーター、および *max_log* 構成パラメーターは、無限のアクティブ・ログ・スペースが使用可能なときに役立つことがあります。無限ロギングがオン (つまり *logsecond* が -1) の場合、トランザクションはログ・ファイル数の上限 (*logprimary* + *logsecond*) によって制限されません。*logprimary* の値に到達した場合、DB2 はトランザクションを失敗させる代わりに、アクティブ・ログのアーカイブを開始します。これは、(不良なアプリケーションによって生じた可能性のある) コミットされていない長期実行トランザクションが存在する場合などに問題となることがあります。この状況では、アクティブ・ログ・スペースは増大を続けて、クラッシュ・リカバリーのパフォーマンスが低下することがあります。これを防止するには、*max_log* または *num_log_span* 構成パラメーターのどちらか一方または両方の値を指定できます。

注: 以下の DB2 コマンドは、*num_log_span* 構成パラメーターによって課された制限から除外されます: ARCHIVE LOG、BACKUP DATABASE、LOAD、REORG、RESTORE DATABASE、および ROLLFORWARD DATABASE。

オーバーフロー・ログ・パス (overflowlogpath)

このパラメーターは、ロギング要件に応じていくつかの関数で使用できます。DB2 がロールフォワード操作に必要なログ・ファイルを検索するために、場所を指定できます。それは、ROLLFORWARD コマンドの OVERFLOW LOG PATH オプションに似ていますが、発行されるすべての ROLLFORWARD コマンドに OVERFLOW LOG PATH オプションを指定する代わりに、この構成パラメーターを 1 度だけ設定します。もし両方とも使用される場合には、そのロールフォワード操作で指定した OVERFLOW LOG PATH オプションが *overflowlogpath* 構成パラメーターを上書きして実行します。

logsecond が -1 に設定されている場合には、DB2 が、アーカイブから検索してきたアクティブ・ログ・ファイルを保管するためにディレクトリーを

指定します。(アクティブ・ログ・ファイルは、それらがもうアクティブ・ログ・パスにない場合には、ロールバック操作のために検索する必要があります。)

overflowlogpath が指定されていない場合には、DB2 はログ・ファイルを検索してアクティブ・ログ・パスに入れます。このパラメーターを指定することにより、検索したログ・ファイルを DB2 が保管するために、付加的なリソースを提供できます。利点としては、入出力コストが異なるディスクに拡散することや、アクティブ・ログ・パスに保管できるログ・ファイルが増えることなどがあります。

たとえば、複製のために *db2ReadLog* API を使用している場合、*overflowlogpath* を使用して、DB2 がこの API に必要なログ・ファイルを検索するための場所を指定できます。ログ・ファイルが (アクティブ・ログ・パスにもオーバーフロー・ログ・パスにも) 見つからない場合、データベースが *userexit* を使用可能にして構成されていると、DB2 はログ・ファイルを検索します。さらに、このパラメーターを使用して、検索したログ・ファイルを DB2 が保管するためにディレクトリーを指定できます。利点としては、アクティブ・ログ・パスの入出力コストの削減、およびアクティブ・ログ・パスに保管できるログ・ファイル数の増加などがあります。

アクティブ・ログ・パスのためにロー・デバイスを構成済みの場合、*logsecond* を -1 に設定する場合や、*db2ReadLog* API を使用する場合には、*overflowlogpath* を構成する必要があります。

overflowlogpath を設定するには、最大 242 バイトのストリングを指定します。ストリングがパス名を示す必要があり、これは相対パス名ではなく、絶対パス名でなければなりません。パス名はディレクトリーでなければならず、ロー・デバイスではありません。

注: パーティション・データベース環境では、データベース・パーティション番号が自動的にパスに追加されます。このことは、複数論理ノード構成のパスの固有性を維持するために行われます。

1 次ログ (logprimary)

このパラメーターには、作成するサイズ *logfilsiz* の 1 次ログの個数を指定します。

空の場合でも満杯の場合でも、1 次ログには同じ容量のディスク・スペースが必要です。従って、必要以上に多数のログを構成すると、不必要にディスク・スペースを使用することになります。構成するログ数が少なすぎると、ログ・フル状態になる可能性があります。構成するログの個数を選択する際は、それぞれのログのサイズと、アプリケーションでログ・フル状態を処理できるかどうかを考慮する必要があります。アクティブ・ログ・スペースのログ・ファイルの合計サイズの限界は 256 GB です。

既存データベースでロールフォワード・リカバリーを使用可能にしている場合は、1 次ログの数を、1 次ログと 2 次ログの合計数に 1 を足した数に変更する必要があります。ロールフォワード・リカバリーが可能になっているデータベースでは、LONG VARCHAR フィールドと LOB フィールドについて追加情報がログに記録されます。

2 次ログ (logsecond)

このパラメーターは、必要に応じてリカバリー用に作成されて使用される 2 次ログ・ファイルの数を指定します。

1 次ログ・ファイルが満杯になると、*logfilesiz* で指定されたサイズの 2 次ログ・ファイルが必要に応じて 1 度に 1 つずつ割り振られます。このパラメーターは、その最大数を指定します。このパラメーターが -1 に設定されている場合には、データベースは無限のアクティブ・ログ・スペースで構成されます。データベース上で実行中の未完了トランザクションのサイズまたは数には、制限がありません。通常 1 次ログに割り振るログ・スペースよりも多くのログ・スペースを必要とする大規模ジョブに対応しなければならない環境では、無限のアクティブ・ロギングが役立ちます。

注:

1. *logsecond* を -1 に設定するためには、ログ・アーカイブが使用可能になっている必要があります。
2. このパラメーターが -1 に設定されている場合には、DB2 がアーカイブ・ログ・ファイルを検索する必要があるかもしれないので、クラッシュ・リカバリー時間が増える可能性があります。

ユーザー出口 (userexit)

この構成パラメーターは、*logarchmeth1* に置き換えられました。現在は、以前のバージョンの DB2 との互換性のためにサポートされています。

このパラメーターを使うと、データベース・マネージャーでログのアーカイブと検索のためのユーザー出口プログラムを呼び出せるようになります。ログ・ファイルはアクティブ・ログ・パスでない場所にアーカイブされます。*userexit* を ON に設定すると、ロールフォワード・リカバリーを使用できるようになります。

オフライン・アーカイブ・ログを保管するのに使用している装置のデータ転送速度、およびコピー作成に使用しているソフトウェアのデータ転送速度は、データベース・マネージャーがログに書き込むときの平均速度以上であることが必要です。転送速度が新規ログ・データの生成速度に追いつかない場合、ロギング・アクティビティーがかなり長い時間続行されると、ディスク・スペースを使い切ってしまうおそれがあります。ディスク・スペースを使い切ってしまう時間の長さは、ディスク・スペースの空き容量によって決まります。これが起こると、データベース処理が停止してしまいます。

テープ装置または光メディアを使用している場合には、データ転送速度が最重要になります。テープ装置の中には、ファイルのコピーに、サイズに関係なく同じ長さの時間がかかるものがあります。アーカイブ装置の能力について調べておく必要があります。

テープ装置には、このほかにも考慮事項があります。アーカイブ要求の頻度も重要です。たとえば、コピー操作の完了に要する時間が 5 分間であるとすると、ログは、ワークロードがピークの時の 5 分間分のログ・データを保持できるだけの十分な大きさになっている必要があります。テープ装置には、1 日あたりの操作回数に設計上の限界がある場合があります。ログ・サイズを決定するときは、これらの要因を考慮するようにしてください。

注:

1. 無限アクティブ・ログ・スペースを使用可能にするためには、この値を ON に設定する必要があります。
2. *userexit* データベース構成パラメーターのデフォルト値は、ロールフォワード・リカバリーをサポートしませんので、それを使用する場合には変更する必要があります。

NOT LOGGED INITIALLY パラメーターによるロギングの低減

アプリケーションでマスター表から作業表を作成してその中にデータを入れる場合に、マスター表から簡単に再作成できるという理由でこれら作業表のリカバリー可能性について心配する必要がない場合、作業表は CREATE TABLE ステートメントに NOT LOGGED INITIALLY パラメーターを指定して作成することができます。これにより、ロギングが低減され、パフォーマンスが改善されます。

NOT LOGGED INITIALLY パラメーターを使用する利点は、表が作成された作業単位と同じ作業単位で表に対し行われた変更 (挿入、削除、更新、または索引作成操作を含む) をロギングしなくてもよい点です。これにより、実行されるロギングが低減されるだけでなく、アプリケーションのパフォーマンスも向上させることができます。NOT LOGGED INITIALLY パラメーターを指定した ALTER TABLE ステートメントを使用して、既存の表について同じ結果を確保できます。

注:

1. 同じ作業単位で NOT LOGGED INITIALLY パラメーターを使用し複数の表を作成できます。
2. カタログ表および他のユーザー表に対する変更は、ロギングの対象になります。

表に対する変更がロギングされないため、NOT LOGGED INITIALLY 表属性の使用を決定するときには次の点を考慮する必要があります。

- 表に対するすべての変更項目は、コミット時にディスクに書き出されます。つまり、コミットには時間がかかることがあります。
- NOT LOGGED INITIALLY 属性がアクティブになっており、ログに記録されないアクティビティが発生した場合、ステートメントが失敗したり、ROLLBACK TO SAVEPOINT が実行された場合には、作業単位全体はロールバックされます (SQL1476N)。
- 高可用性災害時リカバリー (HADR) を使用している場合、NOT LOGGED INITIALLY 表属性を使用すべきではありません。NOT LOGGED INITIALLY オプションを指定して作成された表は複製されません。HADR スタンバイ・データベースが 1 次データベースとしてテークオーバーした後にそのような表にアクセスしようとする、エラーが出されます。
- ロールフォワード時には、これらの表をリカバリーできません。ロールフォワード操作実行時に NOT LOGGED INITIALLY オプションにより作成または変更された表が検出されると、この表には使用不可のマークが付けられます。データベースのリカバリー後にこの表にアクセスしようとする、SQL1477N が戻されません。

注: 表が作成されると、COMMIT が実行されるまでカタログ表には行ロックが保持されます。ロギングが行われないことを利用するためには、表を作成した作業単位と同じ作業単位で表にデータを入れる必要があります。これは、並行操作に影響を与えます。

宣言済み一時表によるロギングの低減

宣言済み一時表を作業表として使用することを計画している場合は、次の点に注意してください。

- 宣言済み一時表はカタログには記録されません。したがって、ロックは保持されません。
- 宣言済み一時表に対しては、最初の COMMIT の後でもロギングは実行されません。
- COMMIT の後に表の行を維持するため、ON COMMIT PRESERVE オプションを使用してください。これを行わないと、すべての行が削除されます。
- 宣言済み一時表を作成したアプリケーションだけが、その表のインスタンスにアクセスできます。
- データベースのアプリケーション接続がドロップされるときに、宣言済み一時表は暗黙的にドロップされます。
- 宣言済み一時表を使用する作業単位の途中で操作にエラーが生じると、作業単位が完全にはロールバックされなくなります。ただし、宣言済み一時表の内容を変更するステートメントで操作にエラーが生じると、表の行がすべて削除されます。作業単位 (またはセーブポイント) のロールバックでは、その作業単位 (またはセーブポイント) で変更された宣言済み一時表にあるすべての行が削除されます。

ログ・ディレクトリーが満杯の場合のトランザクションのブロック化

新規ファイルのための十分なスペースがないために DB2 データベース・マネージャーがアクティブのログ・パスに新規のログ・ファイルを作成できない場合、ディスクが満杯であることを示すエラーが出されます。blk_log_dsk_ful データベース構成パラメーターを設定すると、DB2 データベース・マネージャーは「ディスク満杯」エラーを戻す代わりに、ファイルが正常に作成されるまで新規ログ・ファイルの作成を繰り返し試みます。

blk_log_dsk_ful データベース構成パラメーターを設定すると、DB2 データベース・マネージャーは成功するまで 5 分おきにログ・ファイルの作成を試みます。ログ・アーカイブ・メソッドが指定される場合、DB2 データベース・マネージャーによりログ・ファイルのアーカイブが完了したかチェックされます。アーカイブ・ログ・ファイルが正常にアーカイブされたら、DB2 データベース・マネージャーにより非アクティブのログ・ファイルの名前を新しいログ・ファイル名に変更して処理を継続できます。試行するたびに、DB2 データベース・マネージャーはメッセージを管理通知ログに書き込みます。ログ・ディスクが満杯になったためにアプリケーションがハングしているかを確認するには、管理通知ログをモニターするしかありません。

ログ・ファイルが正常に作成されるまでは、表データの更新を試行するユーザー・アプリケーションは、トランザクションをコミットすることができません。読み取り専用照会が直接影響を受ける可能性はありませんが、照会が更新要求によってロックされているデータ、または更新アプリケーションによってバッファー・プール内に固定されているデータにアクセスする必要がある場合は、読み取り専用照会もハングするようになります。

ログ・アーカイブを使用したログ・ファイルの管理

DB2 Data Server ログ・ファイル・アーカイブは、多様なオペレーティング・システムのファイル処理やスケジューリングの問題によって複雑化しています。例えば、特定の条件下では、DB2 データベース・マネージャーはログ・ファイルがアーカイブ中であるにもかかわらずそのファイルをリトリブしようとするかもしれません。また、DB2 データベース・マネージャーがログ・ファイルのキューをアーカイブしているまさにそのときにディスクで障害が発生する場合、そのログ・ファイル（およびそれに含まれるトランザクション・データ）が失われてしまうこともあります。データベース・ロギングを正しく構成すると、そうした潜在的な問題によって可用性やリカバリー・ストラテジーが損なわれることを防ぐことができます。

以下は、すべてのログ・アーカイブのメソッドに当てはまる一般的な考慮事項です。

- データベース構成パラメーター *logarchmeth1* に値を指定することは、データベースのロールフォワード・リカバリー中に、指定されたメソッドを使用してデータベース・マネージャーがファイルをアーカイブすること、またはログ・ファイルをリトリブすることを示します。ログ・ファイルのリトリブ要求は、ロールフォワード・ユーティリティで、ログ・パス・ディレクトリーにないログ・ファイルが必要となるときに行われます。
- 以下を使用している場合には、ログ・ファイルの保管で、ローカル接続された磁気テープ・ドライブを使用するべきではありません。
 - 無限ロギング
 - オンライン表スペース・レベル・リカバリー
 - レプリケーション
 - ログの非同期読み取り API (db2ReadLog)
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR)

上記のどのイベントもログ・ファイルのリトリブ操作を呼び出しますが、これはログ・アーカイブ操作と競合する可能性があります。

- ログ・アーカイブを使用している場合、ログ・マネージャーはアクティブ・ログが満杯になるとそのアーカイブを試みます。場合によっては、ログ・マネージャーがアーカイブの成功を記録する前にデータベースが非活動状態になっていると、ログ・マネージャーはデータベースの活動状態のときにも再びログをアーカイブしようとするかもしれません。したがって、ログ・ファイルが複数回アーカイブされることがあります。
- アーカイブの際、ログ・ファイルがまだアクティブで通常の処理に必要な場合でも、ログ・ファイルが満杯になると、ログ・マネージャーに渡されます。このことにより、揮発性メディアからできるだけ速くデータのコピーを移動させることができます。ログ・マネージャーに渡されたログ・ファイルは、通常の処理に必

要なくなるまで、ログ・パス・ディレクトリーに保持されます。必要なくなった時点で、ディスク・スペースは再使用されます。

- ログ・ファイルがアーカイブされ、そこにオープン・トランザクションが含まれない場合、DB2 データベース・マネージャーはファイルを削除しませんが、そのファイルが必要とされる時、次のログ・ファイルとして名前を変更します。(ファイルの名前を変更する代わりに) 新しいログ・ファイルを作成すると、ディスク・スペースを保証するためにすべてのページを書き出すことになるので、これはパフォーマンスの向上になります。ディスク上の必要なページを再使用する方が、それを解放して再取得するよりも効率的です。
- DB2 データベース・マネージャーは、*logsecond* データベース構成パラメーターが -1 に設定されていないければ、クラッシュ・リカバリーまたはロールバックの際に、ログ・ファイルをリトリートしませんが、
- ログ・アーカイブを構成しても、障害の時点までのロールフォワード・リカバリーは保証されませんが、障害期間を短くすることが試行されます。ログ・ファイルが満杯になると、ログ・マネージャーは非同期的にログをアーカイブします。ログ・ファイルが満杯になる前にログを含むディスクに障害が起きた場合は、そのログ・ファイル内のデータは失われます。また、ファイルはアーカイブ用にキューに入れられるので、すべてのファイルがコピーされる前にディスクに障害が起こり、キュー内のすべてのログ・ファイルが失われることがあります。

ログ・パスがあるディスクまたは装置に障害が起きた場合、ミラー・ログ・パスがあるディスクまたは装置に障害が及んでいなければ、*MIRRORLOGPATH* データベース構成パラメーターを使用して、ログを 2 次パスに作成することができます。

- 個々のログ・ファイルの構成サイズは、ログ・アーカイブに直接影響します。個々のログ・ファイルが非常に大きい場合、ディスクに障害が起こると、大量のデータが失われることがあります。小さなログ・ファイルを使用するようにデータベースを構成すると、ログ・マネージャーがログをアーカイブする頻度が高くなります。

しかし、テープなど比較的低速の装置にデータを移動している場合は、比較的大きなサイズのログ・ファイルを使用して、キューが作成されないようにすることもできます。各ファイルのアーカイブで、テープ装置の巻き戻しやアーカイブ・メディアへの接続の確立など、実際のオーバーヘッドが必要になる場合にも、大きいログ・ファイルを使用することをお勧めします。

- ログ・アーカイブを使用している場合、ログ・マネージャーはアクティブ・ログが満杯になるとそのアーカイブを試みます。満杯になる前にログ・マネージャーがログをアーカイブする場合があります。このことは、オンライン・バックアップの終了時に *ARCHIVE LOG* コマンドを発行するか、または *SET WRITE SUSPEND* コマンドを発行してデータベースが非活動状態になり、それによってログ・ファイルが切り捨てられる場合に起こります。

注: 未使用のログ・スペースを解放するために、ログ・ファイルは未使用の部分が切り捨てられてからアーカイブされます。

- ストレージ・デバイスとして磁気テープ・ドライブを使用し、それにログおよびバックアップ・イメージをアーカイブする場合には、バックアップ・イメージをアーカイブする磁気テープ・ドライブとアーカイブ・ログをアーカイブする磁気テープ・ドライブを別にする必要があります。いくつかのログのアーカイブは、

バックアップ操作の進行中に行われる可能性があるため、2つのプロセスが同時に同じ磁気テープ・ドライブに書き込もうとすると、エラーが起きるかもしれません。

以下の考慮事項が、ログ・ファイルのアーカイブとリトリブのためのユーザー出口プログラムまたはベンダー・プログラムの呼び出しに適用されます。

- DB2 データベース・マネージャーは、ユーザー出口プログラムが開始してログ・ファイルをアーカイブすると、読み取りモードでこのファイルをオープンします。このため、プラットフォームによっては、ユーザー出口プログラムでログ・ファイルを削除することができません。AIX など、ユーザー出口プログラムを含むプロセスでログ・ファイルを削除できるプラットフォームもあります。ログ・ファイルはアーカイブ後も依然としてアクティブで、クラッシュ・リカバリーに必要なので、このようなファイルを決してユーザー出口プログラムで削除してはなりません。ログ・ファイルがアーカイブされると、DB2 データベース・マネージャーによりディスク・スペースの再使用が管理されます。
- ユーザー出口プログラムまたはベンダー・プログラムが、存在しないファイルのアーカイブ要求を受け取ったり (アーカイブ要求が複数あり、最初のアーカイブ操作が正常実行された後にそのファイルが削除されたため)、または、存在しないファイルのリトリブ要求を受け取ったり (別のディレクトリーにあるか、またはログの末尾に達したため) する場合、この要求を無視して正常な戻りコードを渡す必要があります。
- Windows オペレーティング・システムの場合、REXX ユーザー出口を使用してログをアーカイブすることはできません。
- ユーザー出口プログラムまたはベンダー・プログラムは、特定の時点でリカバリーした後で、同じ名前の別のログ・ファイルが存在できるようにする必要があります。その両方のログ・ファイルを保存し、正しいリカバリー・パスと関連付けるように作成する必要があります。
- ログ・ファイルをアーカイブするために同一の磁気テープ装置を使用している複数のデータベース用に、ユーザー出口プログラムまたはベンダー・プログラムが使用可能になっており、そのデータベースの1つでロールフォワード操作が行われている場合、それ以外のデータベースをアクティブにはなりません。ロールフォワード操作が進行中に別のデータベースがログ・ファイルをアーカイブしようとした場合、ロールフォワード操作に必要なログが見つからなかったり、磁気テープ装置にアーカイブされた新しいログ・ファイルが、その磁気テープ装置に以前に保管したログ・ファイルを上書きしてしまう可能性があります。

上記のいずれかの状態が生じないようにするために、ユーザー出口プログラムを呼び出すデータベース・パーティション上の他のデータベースが、ロールフォワード操作中にオープンしていないようにするか、またはこの状態を処理するようにユーザー出口プログラムを作成します。

ファイル・システム・キャッシングを使用しないデータベース・ロギングの構成

AIX、Linux、Solaris、HPUX、および Windows ファイル・システムでデータベースのリカバリー・ログを管理するとき、バッファリングのない I/O (直接 I/O または DIO と呼ばれている) を使用することができます。これは、データベース・リカバリー・ログをキャッシングする際のオペレーティング・システムのオーバーヘッド

ドを除去します。直接 I/O は、`DB2_LOGGER_NON_BUFFERED_IO` レジストリー変数を ON に設定することにより、ご使用のファイル・システムで使用可能にすることができます。オペレーティング・システムによるファイル・システム・キャッシュ・バッファリングを使用不可にするオプションを設定して直接ファイル・システムをマウントすることはお勧めしません。

結果

この構成は、データベース・リカバリー・ログのキャッシングの結果として、オペレーティング・システムで生じたオーバーヘッドを除去します。特定の状況では、オペレーティング・システムでファイル・キャッシングができないと、ログ・ディスク入出力応答時間のパフォーマンスが低下し、コミット時間が長くなる可能性があります。さらに、ログ・アーカイブまたはロールバック操作のパフォーマンスに影響する可能性があります。コミット時間が長くなるようなパフォーマンスの低下が発生する場合、ロガー・ファイル・システムの物理ディスク・スピンドルの数を、目標とするパフォーマンス・レベルに合うだけの十分の数にすることにより対処できます。また、ストレージ・コントローラーの書き込みキャッシュ・メカニズムが完全な耐久性を備えている場合には、パフォーマンスを改善するためにこれらのキャッシュ・メカニズムを使用可能にすることも推奨されています。ロールバックのパフォーマンスの問題は、ロールフォワード操作に必要なログ・データがログ・バッファ自体の中だけで満たされ、ディスク上で物理的な読み取り入出力を実行する必要がないように `logbufsz` データベース構成パラメーターを調整することにより対処できます。

高可用性のためのクラスター環境の構成

複数のマシンのクラスターを作成して、クラスター管理ソフトウェアを使用してこれらのマシンのワークロードのバランスを取ることは、高可用性ソリューションを設計するための 1 つの戦略です。IBM Data Server をクラスター内の 1 つまたは複数のマシンにインストールした場合、クラスター・マネージャーがデータベース (1 つまたは複数) に影響を与える障害に適切に反応するように構成する必要があります。さらに、データベース・マネージャー・インスタンスがクラスター環境で正しく機能するように構成する必要があります。

このタスクについて

データベース・インスタンスおよびクラスター・マネージャーの手動での構成と管理は、複雑で時間がかかり、誤りを起こしがちです。DB2 高可用性 (HA) フィーチャーは、データベース・マネージャー・インスタンスの停止などのインスタンス構成の変更によってクラスター変更が必要な場合に、データベース・マネージャーがクラスター・マネージャーと通信できるようにするためのインフラストラクチャーを提供します。

手順

1. クラスター管理ソフトウェアをインストールします。

SA MP Base Component は、AIX と Linux のオペレーティング・システムで、DB2 Enterprise Server Edition、DB2 Workgroup Server Edition、DB2 Connect Enterprise Edition、DB2 Connect Application Server Edition と統合されています。さらに、Linux オペレーティング・システムで、DB2 Express-C Fixed

Term License (FTL)、 DB2 High Availability Feature for Express Edition とも統合されています。Windows オペレーティング・システムでは、SA MP Base Component がそれらのすべての DB2 データベース製品とフィーチャーでバンドルされていますが、DB2 インストーラーとは統合されていません。

2. クラスター・マネージャー用に IBM Data Server データベース・マネージャー・インスタンスを構成し、IBM Data Server 用にクラスター・マネージャーを構成します。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) は、クラスター環境の高可用性データベースを構成および管理するために使用できるテキスト・ベースのユーティリティーです。db2haicu は、データベース・インスタンス、クラスター環境、およびクラスター・マネージャーに関する情報を、システムを照会して収集します。ユーザーは、db2haicu 呼び出しへのパラメーターおよび入力ファイルを介して、または実行時に db2haicu プロンプトで、詳細情報を提供します。

3. 時間が経過するにつれて、データベースが変更を必要とし、クラスター環境内でデータベースの構成を変更する必要があるため、データベース・マネージャー・インスタンスの構成とクラスター・マネージャーの構成を同期し続けます。

DB2 高可用性 (HA) フィーチャーは、データベース・マネージャー・インスタンスの停止などのインスタンス構成の変更によってクラスター変更が必要な場合に、データベース・マネージャーがクラスター・マネージャーと通信できるようにするためのインフラストラクチャーを提供します。

SA MP Base Component とともに db2haicu を使用するか、または DB2 クラスター・マネージャー API をサポートする他のクラスター・マネージャーを使用するかにかかわらず、DB2 HA フィーチャーを持つクラスター環境の管理は、データベース・マネージャー構成およびクラスター構成を個別に保守するより容易です。

DB2 高可用性 (HA) フィーチャーとクラスター・マネージャーの統合

DB2 高可用性 (HA) フィーチャーによって、IBM Data Server とクラスター管理ソフトウェアの統合が可能になります。

クラスター環境でデータベース・マネージャー・インスタンスを停止する場合、当該インスタンスの停止をクラスター・マネージャーに知らせる必要があります。クラスター・マネージャーは、当該インスタンスの停止を知らない場合、停止したインスタンスにフェイルオーバーなどの操作を試みる可能性があります。DB2 高可用性 (HA) フィーチャーは、データベース・マネージャー・インスタンスの停止などのインスタンス構成の変更によってクラスター変更が必要な場合に、データベース・マネージャーがクラスター・マネージャーと通信できるようにするためのインフラストラクチャーを提供します。

DB2 HA フィーチャー は、以下のエレメントで構成されています。

- IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component は、AIX と Linux で、DB2 High Availability Feature の一部として IBM Data Server と統合されています。DB2 インストーラーまたは IBM Data Server のインスト

ール・メディアに組み込まれている installSAM および uninstallSAM スクリプトを使用して、SA MP Base Component をインストール、アップグレード、またはアンインストールすることができます。Windows オペレーティング・システムでは、SA MP Base Component が DB2 High Availability Feature の一部としてバンドルされていますが、DB2 インストーラーとは統合されていません。『DB2 インストーラーを使用した SA MP Base Component のインストールおよびアップグレード』を参照。

- クラスター化された環境では、一部のデータベース・マネージャーのインスタンス構成および管理操作で、関連するクラスター構成の変更が必要となります。DB2 高可用性 (HA) フィーチャーは、特定のデータベース・マネージャーのインスタンス構成および管理操作を実行する度に、データベース・マネージャーがクラスター・マネージャーの構成変更を自動的に要求できるようにします。93 ページの『DB2 高可用性 (HA) フィーチャーを使用したクラスターの自動構成』を参照。
- DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) は、クラスター環境の高可用性データベースを構成および管理するために使用できるテキスト・ベースのユーティリティです。db2haicu は、データベース・インスタンス、クラスター環境、およびクラスター・マネージャーに関する情報を、システムを照会して収集します。ユーザーは、db2haicu 呼び出しへのパラメーターおよび入力ファイルを介して、または実行時に db2haicu プロンプトで、詳細情報を提供します。102 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu)』を参照。
- DB2 クラスター・マネージャー API は、データベース・マネージャーが構成変更をクラスター・マネージャーに通信するために必要な関数のセットを定義します。140 ページの『DB2 クラスター・マネージャー API』を参照。

DB2 インストーラーを使用した SA MP Base Component のインストールおよびアップグレード

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component は、AIX と Linux で、DB2 High Availability Feature の一部として IBM Data Server と統合されています。DB2 インストーラーまたは IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM および uninstallSAM スクリプトを使用して、SA MP Base Component をインストール、アップグレード、またはアンインストールすることができます。Windows オペレーティング・システムでは、SA MP Base Component が DB2 High Availability Feature の一部としてバンドルされていますが、DB2 インストーラーとは統合されていません。

始める前に

- SA MP Base Component をインストールして使用するには、ご使用のシステム構成および SA MP Base Component の用途が、IBM Data Server に統合されている SA MP Base Component に付属しているライセンスの条件を満たしている必要があります。

IBM Data Server に統合されている SA MP Base Component のライセンスの詳細については、91 ページの『IBM Data Server と統合された IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component を使用するためのライセンス条項』を参照してください。

- SA MP Base Component をインストールまたはアップグレードするには、ご使用のシステム体系が IBM Data Server に統合されている SA MP Base Component によってサポートされている必要があります。

SA MP Base Component のサポートされているソフトウェアおよびハードウェアについて詳しくは、92 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component でサポートされるソフトウェアおよびハードウェア』を参照してください。

- SA MP Base Component をインストールできる root 権限が必要です。

IBM Data Server の非ルート・インストールを実行する場合、IBM Data Server のインストール・メディアから別個に SA MP Base Component をインストールすることができます。SA MP Base Component を別個にインストールするときにも、root 権限が必要です。

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component は、AIX、Linux、Windows で高可用性機能と災害時リカバリー機能を提供します。

SA MP Base Component は、AIX と Linux のオペレーティング・システムで、DB2 Enterprise Server Edition、DB2 Workgroup Server Edition、DB2 Connect Enterprise Edition、DB2 Connect Application Server Edition と統合されています。さらに、Linux オペレーティング・システムで、DB2 Express-C Fixed Term License (FTL)、DB2 High Availability Feature for Express Edition とも統合されています。Windows オペレーティング・システムでは、SA MP Base Component がそれらのすべての DB2 データベース製品とフィーチャーでバンドルされていますが、DB2 インストーラーとは統合されていません。

このコピーの SA MP Base Component を使用して、DB2 データベース・システムの高可用性を管理することはできますが、SA MP Base Component ライセンスのアップグレードを購入しない限り、クラスター内の他の機能を管理することはできません。

SA MP Base Component は、AIX および Linux 上の IBM Data Server クラスター環境のデフォルトのクラスター・マネージャーです。

SA MP Base Component の詳細については、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component 2.2 を参照してください。サポートされているオペレーティング・システムのリストは、Web サイト<http://www.ibm.com/software/tivoli/products/sys-auto-linux/platforms.html>でも確認できます。

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール

DB2 インストーラーか IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM インストール・スクリプトを使用して、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component をインストールすることができます。

始める前に

DB2 インストーラー、installSAM、または uninstallSAM のいずれを使用するかに関わらず、SA MP Base Component のインストール、アップグレード、またはアンインストールの基本的な前提条件を満たしている必要があります。76 ページの『DB2 インストーラーを使用した SA MP Base Component のインストールおよびアップグレード』を参照してください。

SA MP Base Component がすでにインストールされている場合、DB2 インストーラーまたは installSAM インストール・スクリプトを使用して、SA MP Base Component のインストール済みバージョンをアップグレードすることができます。SA MP Base Component のアップグレードについては、81 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアップグレード』を参照してください。

手順

SA MP Base Component をインストールまたはアップグレードするには、次の 2 つの方法があります。

- DB2 インストーラーの使用
- IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM インストール・スクリプトの使用

次の作業

DB2 インストーラーまたは installSAM インストール・スクリプトが戻す警告またはエラーに関する診断情報については、SA MP Base Component のインストール・ログを参照します。SA MP Base Component のインストール・ログについては、91 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストールおよびアンインストール・ログ』を参照してください。

DB2 インストーラーを使用した IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール:

DB2 インストーラーを使用して IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component をインストールできます。

始める前に

SA MP Base Component のインストールに DB2 インストーラーを使用するか installSAM インストール・スクリプトを使用するかにかかわらず、SA MP Base Component のインストールに関する基本的な前提条件を満たしている必要があります。77 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール』を参照してください。

このタスクについて

DB2 インストーラーを使用するには、次の 3 つの方法があります。

- DB2 セットアップ・ウィザード (インストール、アップグレード、またはアンインストール)
- db2setup (インストールまたはアップグレード) または db2unins (アンインストール用) を指定した応答ファイルを使用したサイレント・インストール

- db2_install コマンド (インストール用)、installFixPack コマンド (アップグレード用)、または db2_deinstall コマンド (アンインストール用)

指定したマシンに SA MP Base Component をインストールする前に、DB2 インストーラーは以下の情報についてシステムに照会します。

- IBM Data Server 上の SA MP Base Component はインストール・メディア上にあるか。
- SA MP Base Component はすでにインストールされているか。

DB2 インストーラーは installSAM インストール・スクリプトを呼び出して、SA MP Base Component のインストール操作の一部を実行します。DB2 インストーラーを使用して SA MP Base Component をインストールする代わりに、installSAM を直接呼び出すことができます。installSAM インストール・スクリプトを使用した SA MP Base Component のインストールについて詳しくは、80 ページの『installSAM インストール・スクリプトを使用した IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール』を参照してください。

db2setup、db2_install、または installFixPack でオプション -l を使用して、installSAM ユーティリティーが SA MP Base Component のインストール・ログを置く場所を指定できます。SA MP Base Component のインストール・ログについて詳しくは、91 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストールおよびアンインストール・ログ』を参照してください。

手順

- DB2 セットアップ・ウィザードを使用して SA MP Base Component をインストールするには、DB2 セットアップ・ウィザードを実行し、ウィザードの指示に従います。

DB2 インストーラーが収集するシステムについての情報によって、インストール中に DB2 セットアップ・ウィザードのグラフィカル・インターフェースにどのパネルが表示されるかが決まります。例えば、SA MP Base Component をすでにインストールしている場合、DB2 セットアップ・ウィザードは SA MP Base Component をインストールするためのパネルを表示しません。

- 応答ファイルを使用して SA MP Base Component をインストールするには、応答ファイルのキーワード INSTALL_TSAMP を「はい」に設定します。

応答ファイルによるインストール操作では、DB2 インストーラーのデフォルトの動作が SA MP Base Component のインストールです。INSTALL_TSAMP が「はい」の場合、または INSTALL_TSAMP がコメント化されているか応答ファイルにない場合、DB2 インストーラーは SA MP Base Component のインストールを試行します。

応答ファイルによるインストールで、DB2 インストーラーが SA MP Base Component をインストールしないようにするには、INSTALL_TSAMP を「いいえ」に設定します。

- db2_install を使用して SA MP Base Component をインストールするには、SA MP Base Component に固有のパラメーターを指定せずに db2_install を実行します。

db2_install のデフォルトの動作は、SA MP Base Component のインストールです。

db2_install が SA MP Base Component をインストールしないようにするには、db2_install で -f NOTSAMP オプションを使用します。

次の作業

SA MP Base Component のインストールに DB2 インストーラーを使用するか installSAM インストール・スクリプトを使用するかに関わらず、同じインストール後のステップに従います。一般的なインストール後のステップについて詳しくは、77 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール』を参照してください。

installSAM インストール・スクリプトを使用した IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール:

IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM インストール・スクリプトを使用して、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component をインストールすることができます。

始める前に

SA MP Base Component のインストールに DB2 インストーラーを使用するか installSAM インストール・スクリプトを使用するかにかかわらず、SA MP Base Component のインストールに関する基本的な前提条件を満たしている必要があります。77 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール』を参照してください。

installSAM インストール・スクリプトを実行します。

installSAM インストール・スクリプトは、IBM Data Server メディアの以下の場所に置かれています。

```
db2/<platform>/tsamp
```

ここで、<platform> は、適切なハードウェア・プラットフォームのことです。

installSAM の使用について詳しくは、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component 2.2を参照してください。

次の作業

SA MP Base Component のインストールに DB2 インストーラーを使用するか installSAM インストール・スクリプトを使用するかに関わらず、同じインストール後のステップに従います。一般的なインストール後のステップについて詳しくは、77 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール』を参照してください。

DB2 高可用性 (HA) フィーチャーをクラスター・マネージャーとして IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component とともに使用する

場合、データベース・マネージャーはスクリプトを使用して DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 機能をサポートします。DB2 インストーラーを使用して SA MP Base Component をインストールまたは更新するとき、これらの HADR スクリプトは自動的にインストールまたは更新されます。installSam ユーティリティを使用して SA MP Base Component をインストールまたは更新するときには、これらの HADR スクリプトを手動でインストールまたは更新する必要があります。HADR スクリプトの手動によるインストールまたはアップグレードについては、88 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトのインストール、更新、およびアンインストール』を参照してください。

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアップグレード

DB2 インストーラーか、IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM インストール・スクリプトを使用して、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component をアップグレードすることができます。

始める前に

DB2 インストーラー、installSAM、または uninstallSAM のいずれを使用するかに関わらず、SA MP Base Component のインストール、アップグレード、またはアンインストールの基本的な前提条件を満たしている必要があります。76 ページの『DB2 インストーラーを使用した SA MP Base Component のインストールおよびアップグレード』を参照してください。

SA MP Base Component がすでにインストールされている場合、DB2 インストーラーまたは installSAM インストール・スクリプトを使用して、SA MP Base Component のインストール済みバージョンをアップグレードすることができます。SA MP Base Component のアップグレードについては、『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアップグレード』を参照してください。

制約事項

- IBM Data Server のインストール・メディアにある SA MP Base Component のバージョンは、バージョン 2.2 です。SA MP Base Component は、バージョン 1 からバージョン 2.2 への直接的なアップグレードをサポートしていません。SA MP Base Component バージョン 1 が現在インストールされている場合、バージョン 2.2 にアップグレードする前に、バージョン 1 からバージョン 2.1 にアップグレードする必要があります。
- 1 つ以上の IBM Reliable Scalable Cluster Technology (RSCT) ピア・ドメインがシステムに定義されている場合、DB2 インストーラーか IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれた installSAM インストール・スクリプトを使用して、SA MP Base Component をアップグレードすることはできません。

手順

SA MP Base Component をインストールまたはアップグレードするには、次の 2 つの方法があります。

- DB2 インストーラーの使用
- IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM インストール・スクリプトの使用

次の作業

DB2 インストーラーまたは installSAM インストール・スクリプトが戻す警告またはエラーに関する診断情報については、SA MP Base Component のインストール・ログを参照します。SA MP Base Component のインストール・ログについて詳しくは、91 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストールおよびアンインストール・ログ』を参照してください。

DB2 インストーラーを使用した IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアップグレード:

DB2 インストーラーを使用して IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component をアップグレードできます。

始める前に

DB2 インストーラーを使用するか、IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM インストール・スクリプトを使用して SA MP Base Component をアップグレードするかにかかわらず、SA MP Base Component のアップグレードに関する基本的な前提条件を満たしている必要があります。81 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアップグレード』を参照してください。

このタスクについて

DB2 インストーラーを使用するには、次の 3 つの方法があります。

- DB2 セットアップ・ウィザード (インストール、アップグレード、またはアンインストール)
- db2setup (インストールまたはアップグレード) または db2unins (アンインストール用) を指定した応答ファイルを使用したサイレント・インストール
- db2_install コマンド (インストール用)、installFixPack コマンド (アップグレード用)、または db2_deinstall コマンド (アンインストール用)

指定したマシンで SA MP Base Component をアップグレードする前に、DB2 インストーラーは以下の情報についてシステムに照会します。

- SA MP Base Component がすでにインストール済みである場合、すでにインストール済みの SA MP Base Component のバージョンが、IBM Data Server のインストール・メディアにある SA MP Base Component のバージョンよりも古いか。

DB2 インストーラーは installSAM インストール・スクリプトを呼び出して、SA MP Base Component のアップグレード操作の一部を実行します。installSAM を直接呼び出すこともできます。installSAM インストール・スクリプトを使用した SA MP Base Component のアップグレードについて詳しくは、84 ページの『installSAM インストール・スクリプトを使用した IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアップグレード』を参照してください。

db2setup、db2_install、または installFixPack でオプション -l を使用して、installSAM ユーティリティーが SA MP Base Component のインストール・ログを置く場所を指定できます。SA MP Base Component のインストール・ログについては、91 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストールおよびアンインストール・ログ』を参照してください。

手順

- DB2 セットアップ・ウィザードを使用して SA MP Base Component をアップグレードするには、DB2 セットアップ・ウィザードを実行し、ウィザードの指示に従います。

DB2 インストーラーが収集するシステムについての情報によって、アップグレード中に DB2 セットアップ・ウィザードのグラフィカル・インターフェースにどのパネルが表示されるかが決まります。例えば、すでにインストール済みの SA MP Base Component のバージョンが、IBM Data Server のインストール・メディアにある SA MP Base Component のバージョンと同じか、それ以降のバージョンである場合、DB2 セットアップ・ウィザードは SA MP Base Component をアップグレードするためのパネルを表示しません。

- 応答ファイルを使用して SA MP Base Component をアップグレードするには、応答ファイルのキーワード INSTALL_TSAMP を「はい」に設定します。

すでにインストール済みの SA MP Base Component のバージョンが、IBM Data Server のインストール・メディアにあるバージョンより古い場合、応答ファイルによるインストール操作では、DB2 インストーラーのデフォルトの動作は SA MP Base Component のアップグレードです。INSTALL_TSAMP が「はい」の場合、または INSTALL_TSAMP がコメント化されているか応答ファイルにない場合、DB2 インストーラーは SA MP Base Component のアップグレードを試行します。

応答ファイルによるインストールで、DB2 インストーラーが SA MP Base Component をアップグレードしないようにするには、INSTALL_TSAMP を「いいえ」に設定します。

- db2_install を使用して SA MP Base Component をアップグレードするには、SA MP Base Component に特定のパラメーターを指定せずに db2_install を実行します。

すでにインストール済みの SA MP Base Component のバージョンが IBM Data Server のインストール・メディアにあるバージョンより古い場合、db2_install のデフォルトの動作は、SA MP Base Component のアップグレードです。

db2_install が SA MP Base Component をアップグレードしないようにするには、db2_install で -f NOTSAMP オプションを使用します。

次の作業

SA MP Base Component のアップグレードに DB2 インストーラーを使用するか installSAM インストール・スクリプトを使用するかに関わらず、同じアップグレード後のステップに従います。一般的なアップグレード後のステップについて詳しく

は、77 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール』を参照してください。

installSAM インストール・スクリプトを使用した IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアップグレード:

IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM インストール・スクリプトを使用して、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component をアップグレードすることができます。

始める前に

DB2 インストーラーを使用するか、IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM インストール・スクリプトを使用して SA MP Base Component をアップグレードするかにかかわらず、SA MP Base Component のアップグレードに関する基本的な前提条件を満たしている必要があります。81 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアップグレード』を参照してください。

installSAM インストール・スクリプトを実行します。

installSAM インストール・スクリプトは、IBM Data Server メディアの以下の場所に置かれています。

```
db2/<platform>/tsamp
```

ここで、<platform> は、適切なハードウェア・プラットフォームのことです。

installSAM の使用について詳しくは、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component 2.2を参照してください。

次の作業

SA MP Base Component のインストールに DB2 インストーラーを使用するか installSAM インストール・スクリプトを使用するかに関わらず、同じインストール後のステップに従います。一般的なインストール後のステップについて詳しくは、77 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール』を参照してください。

DB2 高可用性 (HA) フィーチャーをクラスター・マネージャーとして IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component とともに使用する場合、データベース・マネージャーはスクリプトを使用して DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 機能をサポートします。DB2 インストーラーを使用して SA MP Base Component をインストールまたは更新するとき、これらの HADR スクリプトは自動的にインストールまたは更新されます。installSam ユーティリティを使用して SA MP Base Component をインストールまたは更新するときには、これらの HADR スクリプトを手動でインストールまたは更新する必要があります。HADR スクリプトの手動によるインストールまたはアップグレードについて詳しくは、88 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトのインストール、更新、およびアンインストール』を参照してください。

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアンインストール

DB2 インストーラーか IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている uninstallSAM アンインストール・スクリプトを使用して、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component をアンインストールすることができます。

始める前に

DB2 インストーラー、installSAM、または uninstallSAM のいずれを使用するかに関わらず、SA MP Base Component のインストール、アップグレード、またはアンインストールの基本的な前提条件を満たしている必要があります。76 ページの『DB2 インストーラーを使用した SA MP Base Component のインストールおよびアップグレード』を参照してください。

SA MP Base Component がすでにインストールされている場合、DB2 インストーラーまたは installSAM インストール・スクリプトを使用して、SA MP Base Component のインストール済みバージョンをアップグレードすることができます。SA MP Base Component のアップグレードについて詳しくは、81 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアップグレード』を参照してください。

手順

SA MP Base Component をアンインストールするには、次の 2 つの方法があります。

- DB2 インストーラーの使用
- IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている uninstallSAM アンインストール・スクリプトの使用

次の作業

DB2 インストーラーまたは uninstallSAM アンインストール・スクリプトが戻す警告またはエラーに関する診断情報については、SA MP Base Component のアンインストール・ログを参照します。SA MP Base Component のアンインストール・ログについて詳しくは、91 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストールおよびアンインストール・ログ』を参照してください。

DB2 インストーラーを使用した IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアンインストール:

DB2 インストーラーを使用して IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component をアンインストールできます。

始める前に

SA MP Base Component のアンインストールに DB2 インストーラーを使用するか、IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている uninstallSAM アンインストール・スクリプトを使用するかに関わらず、SA MP Base Component

のアンインストールに関する基本的な前提条件を満たしている必要があります。85 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアンインストール』を参照してください。

このタスクについて

DB2 インストーラーを使用するには、次の 3 つの方法があります。

- DB2 セットアップ・ウィザード (インストール、アップグレード、またはアンインストール)
- db2setup (インストールまたはアップグレード) または db2unins (アンインストール用) を指定した応答ファイルを使用したサイレント・インストール
- db2_install コマンド (インストール用)、installFixPack コマンド (アップグレード用)、または db2_deinstall コマンド (アンインストール用)

DB2 インストーラーは uninstallSAM インストール・スクリプトを呼び出して、SA MP Base Component のアンインストールの一部を実行します。uninstallSAM を直接呼び出すこともできます。uninstallSAM スクリプトを使用した SA MP Base Component のアンインストールについて詳しくは、80 ページの『installSAM インストール・スクリプトを使用した IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール』を参照してください。

db2setup、db2_install、または installFixPack でオプション -l を使用して、installSAM ユーティリティーが SA MP Base Component のインストール・ログを置く場所を指定できます。SA MP Base Component のインストール・ログについて詳しくは、91 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストールおよびアンインストール・ログ』を参照してください。

手順

- DB2 セットアップ・ウィザードを使用して SA MP Base Component をアンインストールするには、DB2 セットアップ・ウィザードを実行し、ウィザードの指示に従います。

DB2 インストーラーが収集するシステムについての情報によって、アンインストール中に DB2 セットアップ・ウィザードのグラフィカル・インターフェースにどのパネルが表示されるかが決まります。例えば、SA MP Base Component がインストールされていない場合、DB2 セットアップ・ウィザードは SA MP Base Component をアンインストールするためのパネルを表示しません。

- 応答ファイルを使用して SA MP Base Component をアンインストールするには、応答ファイルのキーワード INSTALL_TSAMP を「はい」に設定します。

応答ファイルによるアンインストール操作では、DB2 インストーラーはデフォルトでは SA MP Base Component をアンインストールしません。

INSTALL_TSAMP が「いいえ」の場合、または INSTALL_TSAMP がコメント化されているか応答ファイルにない場合、DB2 インストーラーは SA MP Base Component をアンインストールを試行しません。

- db2_deinstall を使用して SA MP Base Component をアンインストールするには、db2_deinstall を -a -F TSAMP オプションとともに実行します。

db2_deinstall を実行するとき、デフォルトでは DB2 インストーラーは SA MP Base Component をアンインストールしません。

次の作業

SA MP Base Component のアンインストールに DB2 インストーラーを使用するか IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている uninstallSAM アンインストール・スクリプトを使用するかに関わらず、同じアンインストール後のステップに従います。一般的なアンインストール後のステップについては、85 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアンインストール』を参照してください。

uninstallSAM アンインストール・スクリプトを使用した IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアンインストール:

IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている uninstallSAM アンインストール・スクリプトを使用して、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component をアンインストールすることができます。

始める前に

SA MP Base Component のアンインストールに DB2 インストーラーを使用するか、IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている uninstallSAM アンインストール・スクリプトを使用するかに関わらず、SA MP Base Component のアンインストールに関する基本的な前提条件を満たしている必要があります。85 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のアンインストール』を参照してください。

uninstallSAM アンインストール・スクリプトを実行します。

uninstallSAM アンインストール・スクリプトは、IBM Data Server メディアの以下の場所に置かれます。

```
db2/<platform>/tsamp
```

ここで、<platform> は、適切なハードウェア・プラットフォームのことです。uninstallSAM の使用について詳しくは、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component 2.2を参照してください。

次の作業

SA MP Base Component のインストールに DB2 インストーラーを使用するか installSAM インストール・スクリプトを使用するかに関わらず、同じインストール後のステップに従います。一般的なインストール後のステップについては、77 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール』を参照してください。

DB2 高可用性 (HA) フィーチャーをクラスター・マネージャーとして IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component とともに使用する場合、データベース・マネージャーはスクリプトを使用して DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 機能をサポートします。db2_deinstall を実行して SA MP Base Component をアンインストールするとき、これらの HADR スクリプトは自動的にアンインストールされます。uninstallSam ユーティリティを使用して SA MP

Base Component をアンインストールするときには、これらの HADR スクリプトを手動でアンインストールする必要があります。HADR スクリプトの手動によるアンインストールについて詳しくは、『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトのインストール、更新、およびアンインストール』を参照してください。

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトのインストール、更新、およびアンインストール

DB2 高可用性 (HA) フィーチャーをクラスター・マネージャーとして IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component とともに使用する場合、データベース・マネージャーはスクリプトを使用して DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 機能をサポートします。DB2 インストーラーまたは IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM または uninstallSAM スクリプトを使用して、これらの SA MP Base Component の HADR スクリプトをインストール、アップグレード、およびアンインストールできます。

始める前に

- DB2 インストーラーまたは IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている installSAM または uninstallSAM スクリプトを使用して、SA MP Base Component の HADR スクリプトをインストール、アップグレード、およびアンインストールするには、DB2 高可用性フィーチャーを購入する必要があります。
- SA MP Base Component の HADR スクリプトをインストール、アップグレード、またはアンインストールできる root 権限が必要です。

IBM Data Server の非ルート・インストールを実行する場合、IBM Data Server のインストール・メディアから別個に SA MP Base Component の HADR スクリプトをインストールすることができます。SA MP Base Component の HADR スクリプトを別個にインストールするときにも、root 権限が必要です。

手順

SA MP Base Component の HADR スクリプトをインストール、アップグレード、およびアンインストールするには、次の 2 つの方法があります。

- DB2 インストーラーの使用
- IBM Data Server のインストール・メディアからの手動でのインストール

結果

SA MP Base Component の HADR スクリプトをインストールするとき、スクリプトは以下の場所にインストールされます。

```
/usr/sbin/rsct/sapolicies/db2
```

SA MP Base Component の HADR スクリプトをアンインストールする場合、SA MP Base Component によって管理されるクラスター内で HADR 機能を使用することはできなくなります。

DB2 インストーラーを使用した IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトのインストール、更新、およびアンインストール:

DB2 インストーラーを使用して、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトをインストール、アップグレード、またはアンインストールすることができます。

始める前に

SA MP Base Component の HADR スクリプトのインストール、アップグレード、またはアンインストールを DB2 インストーラーを使用して行うか、手動で行うかに関わらず、SA MP Base Component の HADR スクリプトのインストール、アップグレード、およびアンインストールの基本的な前提条件を満たしている必要があります。88 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトのインストール、更新、およびアンインストール』を参照してください。

このタスクについて

DB2 インストーラーを使用するには、次の 3 つの方法があります。

- DB2 セットアップ・ウィザード (インストール、アップグレード、またはアンインストール)
- db2setup (インストールまたはアップグレード) または db2unins (アンインストール用) を指定した応答ファイルを使用したサイレント・インストール
- db2_install コマンド (インストール用)、installFixPack コマンド (アップグレード用)、または db2_deinstall コマンド (アンインストール用)

手順

1. SA MP Base Component の HADR スクリプトをインストールするには、DB2 インストーラーを実行します。

デフォルトでは、SA MP Base Component がインストールされているかインストール中で、スクリプトがインストール済みでない場合、DB2 インストーラーが SA MP Base Component の HADR スクリプトをインストールします。

2. SA MP Base Component の HADR スクリプトをアップグレードするには、DB2 インストーラーを実行します。

デフォルトでは、SA MP Base Component がインストールされているかインストール中で、すでにインストール済みのスクリプトが IBM Data Server のインストール・メディアにあるスクリプトのバージョンより低いバージョンの場合に、DB2 インストーラーが SA MP Base Component の HADR スクリプトをアップグレードします。

3. SA MP Base Component の HADR スクリプトをアンインストールするには、DB2 インストーラーを実行します。

結果

SA MP Base Component の HADR スクリプトをインストール、アップグレード、またはアンインストールを DB2 インストーラーを使用して行うか、手動で行うか

にかかわらず、一般的な結果は同じになります。88 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトのインストール、更新、およびアンインストール』を参照してください。

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトの手動でのインストール、更新、およびアンインストール:

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトを IBM Data Server のインストール・メディアから手動でインストール、アップグレード、またはアンインストールすることができます。

始める前に

SA MP Base Component の HADR スクリプトのインストール、アップグレード、またはアンインストールを DB2 インストーラーを使用して行うか、手動で行うかに関わらず、SA MP Base Component の HADR スクリプトのインストール、アップグレード、およびアンインストールの基本的な前提条件を満たしている必要があります。88 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトのインストール、更新、およびアンインストール』を参照してください。

このタスクについて

SA MP Base Component がインストールされているかインストール中のとき、SA MP Base Component の HADR スクリプトは DB2 インストーラーによって自動的にインストールされます。SA MP Base Component を手動でインストールまたはアップグレードする場合、SA MP Base Component の HADR スクリプトを手動でインストールまたはアップグレードする必要があります。DB2 インストーラーは SA MP Base Component の HADR スクリプトをアンインストールしないので、これらのスクリプトを除去するには、手動でそれをアンインストールする必要があります。

手順

SA MP Base Component の HADR スクリプトを手動でインストール、更新、またはアンインストールするには、db2cptsa ユーティリティを使用します。

結果

SA MP Base Component の HADR スクリプトをインストール、アップグレード、またはアンインストールを DB2 インストーラーを使用して行うか、手動で行うかにかかわらず、一般的な結果は同じになります。88 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スクリプトのインストール、更新、およびアンインストール』を参照してください。

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストールおよびアンインストール・ログ

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component のインストール、アップグレード、およびアンインストールに関する診断情報、警告、およびエラー・メッセージは、SA MP Base Component に固有のインストールおよびアンインストール・ログに置かれます。

DB2 インストーラーあるいは IBM Data Server のインストール・メディアに組み込まれている `installSAM` または `uninstallSAM` スクリプトを使用して、SA MP Base Component をインストール、アップグレード、またはアンインストールできます。実際には、DB2 インストーラーは `installSAM` ユーティリティおよび `uninstallSAM` ユーティリティを使用して、インストール、アップグレード、およびアンインストール操作の一部を実行します。

`installSAM` ユーティリティは、以下のように順番に名前が付けられる一連のログ・ファイルを生成します。

```
/tmp/installSAM.<log-number>.log
```

ここで、*log-number* はログ・ファイルの順番を識別します。

`db2setup`、`db2_install`、または `installFixPack` でオプション `-l` を使用すれば、`installSAM` ユーティリティが SA MP Base Component のインストール・ログを置く場所を指定できます。

`uninstallSAM` ユーティリティは、以下のように順番に名前が付けられる一連のログ・ファイルを生成します。

```
/tmp/uninstallSAM.<log-number>.log
```

log-number はログ・ファイルの順番を識別します。

`db2unins` または `db2_deinstall` と共に `-l` オプションを使用すれば、`uninstallSAM` ユーティリティが SA MP Base Component アンインストール・ログを置く場所を指定できます。

IBM Data Server と統合された IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component を使用するためのライセンス条項

IBM Data Server と統合された IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component を使用するための条件があります。

以下のいずれかのライセンスを購入すれば、DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 機能と共に、IBM Data Server と統合された SA MP Base Component を使用できます。

- DB2 Enterprise Server Edition
- DB2 Connect Enterprise Edition
- DB2 Workgroup Server Edition

さらに、DB2 高可用性フィーチャーのライセンスおよび以下のいずれかのライセンスを購入すれば、HADR 機能と共に、IBM Data Server と統合された SA MP Base Component を使用できます。

- DB2 Express™ Edition

以下のいずれかの試用版ライセンスがあれば、HADR 機能と共に、IBM Data Server と統合された SA MP Base Component の試用版を使用できます。

- DB2 Enterprise Server Edition
- DB2 Connect Enterprise Edition
- DB2 Workgroup Server Edition
- DB2 Express Edition

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component でサポートされるソフトウェアおよびハードウェア

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component は、AIX と Linux で、IBM Data Server と統合されています。さらに、Windows で、IBM Data Server と一緒にバンドルされています。

SA MP Base Component は、以下の DB2 データベース製品やフィーチャーと統合されているか、一緒にバンドルされています。

- DB2 Enterprise Server Edition
- DB2 Connect Enterprise Edition
- DB2 Workgroup Server Edition
- DB2 Express-C Fixed Term License (FTL)
- DB2 High Availability Feature for Express Edition

特に、SA MP Base Component の統合コピーまたはバンドル・コピーは、以下のオペレーティング・システムとハードウェアでサポートされています。

- 以下のハードウェアで動作する AIX バージョン 5.3 と 6.1
 - eServer™ pSeries®
 - IBM System p®
 - IBM System p5®
- Linux ディストリビューション:
 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 Update 4
 - RHEL 5
 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 9 Service Pack 3
 - SLES 10 Service Pack 1

以下のハードウェア:

- x86 (Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, および AMD) 32 ビット Intel および AMD プロセッサー
- x64 (64 ビット AMD64 および Intel EM64T プロセッサー)
- POWER™ (Linux をサポートする IBM eServer OpenPower®, System i または pSeries システム)

- eServer System z または System z9[®]
- Microsoft[®] Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32 ビット)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32 ビット)

DB2 の高可用性フィーチャーの使用を計画している場合は、ご使用のシステムが SA MP Base Component の前提条件を満たしていることを確認してください。詳しくは、<http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/>

IBMTivoliSystemAutomationforMultiplatforms2.2.html にある「Installation and Configuration Guide」を参照してください。

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component の統合コピーまたはバンドル・コピーを使用しない場合は、Web サイト

<http://www.ibm.com/software/tivoli/products/sys-auto-linux/platforms.html>を参照して、サポートされているオペレーティング・システムの完全なリストを確認してください。

DB2 高可用性 (HA) フィーチャーを使用したクラスタの自動構成

クラスタ化された環境では、一部のデータベース・マネージャーのインスタンス構成および管理操作で、関連するクラスタ構成の変更が必要となります。DB2 高可用性 (HA) フィーチャーは、特定のデータベース・マネージャーのインスタンス構成および管理操作を実行する度に、データベース・マネージャーがクラスタ・マネージャーの構成変更を自動的に要求できるようにします。

始める前に

データベース・マネージャーがデータベース管理タスクに必要なクラスタ構成を実行できるようにするには、db2haicu を使用して高可用性のインスタンスを構成し、インスタンスのクラスタ・ドメインを作成する必要があります。詳しくは、94 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用したクラスタ化環境の構成』を参照してください。

手順

以下のデータベース・マネージャーのインスタンス構成および管理操作を実行するとき、データベース・マネージャーは関連するクラスタ・マネージャーの構成を自動的に実行します。

- START DATABASE または db2start を使用したデータベースの開始
- STOP DATABASE または db2stop を使用したデータベースの停止
- CREATE DATABASE を使用したデータベースの作成
- CREATE TABLESPACE を使用したストレージの追加
- ALTER TABLESPACE DROP または DROP TABLESPACE を使用したストレージの除去
- DROP TABLESPACE を使用したデータベースのドロップ
- RESTORE DATABASE または db2Restore を使用したデータベースのリストア
- SET TABLESPACE CONTAINERS を使用したリダイレクト・リストアの表スペース・コンテナの指定

- ROLLFORWARD DATABASE または db2Rollforward を使用したデータベースのロールフォワード
- RECOVER DATABASE または db2Recover を使用したデータベースのリカバリー
- CREATE EVENT MONITOR を使用したイベント・モニターの作成
- DROP EVENT MONITOR を使用したイベント・モニターのドロップ
- 以下を使用した外部ルーチンの作成および変更
 - CREATE PROCEDURE
 - CREATE FUNCTION
 - CREATE FUNCTION
 - CREATE METHOD
 - ALTER PROCEDURE
 - ALTER FUNCTION
 - ALTER METHOD
- 以下を使用した外部ルーチンのドロップ
 - DROP PROCEDURE
 - DROP FUNCTION
 - DROP METHOD
- START HADR を使用したデータベースの DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 操作の開始
- STOP HADR を使用したデータベースの HADR 操作の停止
- TAKEOVER HADR を使用した HADR スタンバイ・データベースの HADR 1 次データベースとしてのテークオーバー
- データベース・マネージャー構成パラメーター **DIAGPATH** または **SPM_LOG_PATH** の設定
- データベース構成パラメーター **NEWLOGPATH**、**OVERFLOWLOGPATH**、**MIRRORLOGPATH**、または **FAILARCHPATH** の設定
- db2idrop を使用したデータベース・マネージャー・インスタンスのドロップ

結果

データベース・マネージャーが、リストされているデータベース管理タスクのクラスター構成の変更を調整するとき、別個のクラスター・マネージャー操作を実行する必要はありません。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用したクラスター化環境の構成

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用して、クラスター化された環境でデータベースを構成および管理することができます。データベース・マネージャーのインスタンス構成の詳細を db2haicu に指定するとき、db2haicu は必要なクラスター構成の詳細をクラスター管理ソフトウェアに通知します。

始める前に

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用する前に実行しなければならない一連のタスクがあります。詳しくは、134 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) の前提条件』を参照してください。

制約事項

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用する場合、いくつかの制約事項があります。詳しくは、138 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) の制約事項』を参照してください。

このタスクについて

以下に示すように、db2haicu を対話式に、または XML 入力ファイルを使用して実行することができます。

対話モード

-f パラメーターで XML 入力ファイルを指定せずに、db2haicu コマンドを実行して DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を呼び出すとき、ユーティリティは対話モードで実行されます。対話モードでは、db2haicu は情報をテキスト・ベース形式で表示し、情報についてユーザーに照会します。詳しくは、104 ページの『対話モードでの DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) の実行』を参照してください。

XML 入力ファイルを使用したバッチ・モード

-f <input-file-name> パラメーターを db2haicu コマンドで使用して、構成の詳細を指定する XML 入力ファイルを使って DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を実行することができます。複数のデータベース・パーティションを高可用性として構成するときなど、構成タスクを複数回実行する必要があるときに、XML 入力ファイルを使用した db2haicu の実行は便利です。詳しくは、105 ページの『XML 入力ファイルを使用した DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) の実行』を参照してください。

手順

各データベース・マネージャー・インスタンスごとに以下のステップを実行します。

1. 新規クラスター・ドメインの作成

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) をデータベース・マネージャー・インスタンスに対して初めて実行するとき、db2haicu はクラスター・ドメインと呼ばれる、クラスターのモデルを作成します。詳しくは、135 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用したクラスター・ドメインの作成』を参照してください。

2. クラスター・ドメインの構成の改善の続行、およびクラスター・ドメインの管理と保守

db2haicu を使用して、クラスター化した環境のクラスター・ドメイン・モデルを変更する場合、データベース・マネージャーは関連する変更を、データベース・

マネージャー・インスタンスおよびクラスター構成に伝搬させます。詳しくは、136 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用したクラスター・ドメインの保守』を参照してください。

次の作業

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) には、別個の診断ログがありません。データベース・マネージャーの診断ログ db2diag.log、および db2pd ツールを使用して、db2haicu のエラーを調査、および診断することができます。詳しくは、137 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) のトラブルシューティング』を参照してください。

クラスター・ドメイン

クラスター・ドメインは、データベース、マウント・ポイント、およびフェイルオーバー・ポリシーなどのクラスター・エレメントに関する情報が入っているモデルです。クラスター・ドメインは DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用して作成します。db2haicu はクラスター・ドメイン内の情報を使用して、構成および保守のクラスター管理タスクを使用可能にします。データベース・マネージャーも、DB2 高可用性 (HA) フィーチャーの一部として、クラスター・ドメイン内の情報を使用して自動クラスター管理タスクを実行します。

クラスター・ドメインにクラスター・エレメントを追加した場合、当該エレメントは、DB2 HA フィーチャーの一部としてデータベース・マネージャーによって実行される以後のすべての db2haicu 構成操作、またはすべての自動クラスター管理操作に組み込まれます。クラスター・ドメインからクラスター・エレメントを除去した場合、当該エレメントは、db2haicu 操作またはデータベース・マネージャーの自動クラスター管理操作に組み込まれなくなります。db2haicu およびデータベース・マネージャーは、db2haicu を使用して作成されるクラスター・ドメイン内のクラスター・エレメントに関してのみ、クラスター・マネージャーと調整できます。

db2haicu を使用して、以下のクラスター・ドメイン・エレメントを作成および構成できます。

- コンピューターまたはマシン (クラスター・ドメイン・コンテキストではクラスター・ドメイン・ノード と呼ばれる)
- ネットワーク・インターフェース・カード (NIC) (db2haicu ではネットワーク・インターフェース、インターフェース、ネットワーク・アダプター、またはアダプター と呼ばれる)
- IP アドレス
- データベース (高可用性災害時リカバリー (HADR) のための 1 次データベースとスタンバイ・データベースのペアを含む)
- データベース・パーティション
- マウント・ポイントおよびパス (障害発生時のフェイルオーバーにとって不可欠でないパスを含む)
- フェイルオーバー・ポリシー
- クォーラム装置

クラスター管理ソフトウェア:

クラスター管理ソフトウェアは、コンピューター・クラスターが実行できる作業を最大限に引き出します。クラスター・マネージャーは、ワークロードのバランスを取ってボトルネックを減らし、クラスターのエレメントの正常性をモニターし、エレメントに障害が発生したときはフェイルオーバーを管理します。クラスター・マネージャーは、システム管理者がクラスター内のエレメントに対して管理タスクを実行するときにも役立ちます (例えば、保守の必要なコンピューターからワークロードを転送します)。

クラスターのエレメント

クラスター・マネージャーが適切に機能するためには、クラスターのエレメントに関連したさまざまな詳細情報と、クラスターのエレメント間の関係を、クラスター・マネージャーが認識しておかなければなりません。

クラスター・マネージャーが認識しておく必要があるクラスター・エレメントの例をいくつか示します。

- クラスター内の物理または仮想コンピューター、マシン、デバイス (クラスター・コンテキストではクラスター・ノード と呼ばれる)
- クラスター・ノードを接続するネットワーク
- クラスター・ノードをネットワークに接続するネットワーク・インターフェース・カード
- クラスター・ノードの IP アドレス
- 仮想またはサービス IP アドレス

クラスター・マネージャーが認識しておく必要がある関係の例をいくつか示します。

- 同じソフトウェアがインストールされていて相互にフェイルオーバーできるクラスター・ノードのペア
- プロパティが同じで相互のフェイルオーバーに使用できるネットワーク
- 仮想 IP アドレスが現在関連付けられているクラスター・ノード

クラスター・エレメントの追加または変更

クラスターのエレメントとエレメント間の関係をクラスター・マネージャーに認識させるには、システム管理者がエレメントをクラスター・マネージャーに登録する必要があります。システム管理者は、クラスターのエレメントに変更を加えた場合は、その変更をクラスター・マネージャーに伝える必要があります。クラスター・マネージャーには、こうしたタスクのためのインターフェースがあります。

クラスター・エレメントとして実にさまざまなものが存在するので、クラスター管理は難しい作業です。管理者は、クラスター・ノードのハードウェアとオペレーティング・システム、ネットワークングのプロトコルと構成、クラスター・ノードにインストールされているデータベース・ソフトウェアなどのソフトウェアについて、熟知しておく必要があります。クラスターのエレメントをクラスター管理ソフトウェアに登録したり、システム変更後にクラスター・マネージャーを更新したりする作業は、手間と時間がかかる場合があります。

db2haicu を使用してクラスター・エレメントを追加または変更する

DB2 データベース・ソリューションでは、DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用することにより、クラスターのエレメントをクラスター・マネージャーに登録でき、クラスターに管理上の変更を加えた後にクラスター・マネージャーを更新できます。db2haicu を使用すると、こうしたタスクが簡単になります。db2haicu が使用するモデルを理解してクラスターのエレメントとエレメント間の関係をカプセル化してしまえば、タスクを実行するうえでは、ハードウェア、オペレーティング・システム、クラスター・マネージャー・インターフェースの特異性を熟知しておく必要がないからです。

リソースおよびリソース・グループ:

リソース とは、クラスター・ノード、データベース、マウント・ポイント、ネットワーク・インターフェース・カードなど、クラスター・マネージャーに登録されている何らかのクラスター・エレメントのことです。クラスター・マネージャーに登録されていないエレメントは、クラスター・マネージャーに認識されないため、クラスター管理操作に含まれません。リソース・グループ は、リソースの論理コレクションです。リソース・グループは非常に強力な構成体です。リソース・グループの関係と制約を定義できるので、そうしたグループ内のリソースに対して複雑な管理タスクを簡単に実行できるからです。

リソースをグループに収集したクラスター・マネージャーは、それらのすべてのリソースに対してまとめて操作できるようになります。例えば、resource-group-A というリソース・グループに database-1 と database-2 の 2 つのデータベースが属している場合、クラスター・マネージャーが resource-group-A に対して開始操作を実行すると、database-1 と database-2 の両方がクラスター・マネージャーのこの 1 つの操作で開始されます。

制約事項

- リソース・グループに等価リソース を含めることはできません。また、等価リソースにリソース・グループを含めることもできません。(等価リソース とは、それぞれが同じ機能を提供し、相互にフェイルオーバーできるリソースのセットのことです。)
- リソースは 1 つのリソース・グループにのみ含めることができます。
- リソースをリソース・グループと等価リソースの両方に含めることはできません。
- リソース・グループに他のリソース・グループを含めることができますが、最大ネスト・レベルは 50 です。
- リソース・グループに集めることができるリソースの最大数は 100 です。

クォーラム装置:

クォーラム装置 は、クラスター・マネージャーがクラスター管理上の決定を行うときに、通常の決定プロセスでは明確に選択できない場合に役立ちます。クラスター・マネージャーが、可能性のある複数のアクションから選択する必要があるときは、可能な各アクションをサポートするクラスター・ドメイン・ノードの数をカウントし、サポートしているクラスター・ドメイン・ノードが最も多いアクションを

選択します。クラスター・ドメイン・ノードの数がまったく同じであるために複数の選択肢がサポートされる場合、クラスター・マネージャーはクォーラム装置を参照して選択を行います。

db2haicu は、次の表に示すクォーラム装置をサポートします。

表 2. db2haicu がサポートするクォーラム装置のタイプ

クォーラム装置	説明
ネットワーク	network クォーラム装置とは、どのクラスター・ドメイン・ノードもいつでも接続できる IP アドレスのことです。

クラスター・ドメインにおけるネットワーク:

クラスター・ドメインのネットワーク関連エレメントを構成するには、DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用してクラスター・ドメインに物理ネットワークを追加します。物理ネットワークは、ネットワーク・インターフェース・カード、IP アドレス、サブネットワーク・マスクで構成されます。

ネットワーク・インターフェース・カード

ネットワーク・インターフェース・カード (NIC) は、コンピューター (クラスター・ノード とも呼ばれる) をネットワークに接続するためのハードウェアです。NIC は、インターフェース やネットワーク・アダプター、あるいはアダプター と呼ばれることもあります。db2haicu を使用してクラスター・ドメインに物理ネットワークを追加するときに、NIC を少なくとも 1 つ以上指定します。この場合、NIC が属するコンピューターのホスト名、そのホスト・コンピューターでの NIC の名前、NIC の IP アドレスを指定します。

IP アドレス

インターネット・プロトコル・アドレス (IP アドレス) は、ネットワーク上の固有のアドレスです。IP バージョン 4 では、IP アドレスは 32 ビットの長さを持ち、通常は 129.30.180.16 のようにドット 10 進表記で表されます。IP アドレスは、ネットワーク部分とホスト・コンピューター部分で構成されます。

db2haicu は IP バージョン 6 をサポートしていません。

サブネットワーク・マスク

サブネットワーク・マスク を使用することにより、ネットワークを複数の論理サブネットワークに分割できます。サブネットワーク・マスクは、IP アドレスのホスト部分のいくつかのビットを IP アドレスのネットワーク部分に移すための手段です。db2haicu を使用してクラスター・ドメインに IP アドレスを追加するときに、IP アドレスのサブネットワーク・マスクを指定しなければならない場合があります。例えば、db2haicu を使用して NIC を追加するときに、NIC の IP アドレスのサブネットワーク・マスクを指定する必要があります。

ネットワーク等価リソース

等価リソースとは、それぞれが同じ機能を提供し、相互にフェイルオーバーできるリソースのセットのことです。db2haicu を使用してネットワークを作成すると、そのネットワーク内の NIC は相互にフェイルオーバーできます。このようなネットワークは、ネットワーク等価リソースとも呼ばれます。

ネットワーク・プロトコル

db2haicu を使用してクラスター・ドメインにネットワークを追加するときに、使用されるネットワーク・プロトコルのタイプを指定する必要があります。現在は、TCP/IP ネットワーク・プロトコルのみがサポートされています。

クラスター・ドメインにおけるフェイルオーバー・ポリシー:

フェイルオーバー・ポリシーは、ネットワーク・インターフェース・カードやデータベース・サーバーなどのクラスター・エレメントに障害が発生したときにクラスター・マネージャーがどのように対処するかを指定したものです。一般に、クラスター・マネージャーは障害の起きたエレメントから代替エレメントにワークロードを転送します。この代替エレメントは、障害の起きたエレメントに適合する代替としてあらかじめクラスター・マネージャーに示されています。障害の起きたエレメントから 2 次エレメントへのこうしたワークロード転送を、フェイルオーバーといいます。

ラウンドロビン・フェイルオーバー・ポリシー

ラウンドロビン・フェイルオーバー・ポリシーを使用すると、クラスター・ドメイン内のあるコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード または単にノードとも呼ばれる) に関連した障害が発生すると、データベース・マネージャーは障害の起きたクラスター・ドメイン・ノードでの作業をクラスター・ドメイン内の他のノードで再開します。

相互フェイルオーバー・ポリシー

相互フェイルオーバー・ポリシーを構成するには、クラスター・ドメイン内のコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード または単にノードとも呼ばれる) のペアをシステム・ペアとして関連付けます。このペアの一方のノードに障害が発生すると、障害の起きたノード上のデータベース・パーティションは、ペアのもう一方のノードにフェイルオーバーします。相互フェイルオーバーは、複数のデータベース・パーティションがある場合のみ使用できます。

N プラス M フェイルオーバー・ポリシー

N プラス M フェイルオーバー・ポリシーを使用すると、クラスター・ドメイン内のあるコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード または単にノードとも呼ばれる) に関連した障害が発生すると、障害の起きたノード上のデータベース・パーティションは、クラスター・ドメイン内の他のいずれかのノードにフェイルオーバーします。N プラス M フェイルオーバーは、複数のデータベース・パーティションがある場合のみ使用できます。

ローカル再開フェイルオーバー・ポリシー

ローカル再開フェイルオーバー・ポリシー を使用すると、クラスター・ドメイン内のコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード または単にノード とも呼ばれる) の一つで障害が発生すると、データベース・マネージャーは障害の起きたそのノード上で (つまりローカルに) データベースを再開します。

HADR フェイルオーバー・ポリシー

HADR フェイルオーバー・ポリシー を構成する場合は、DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) フィーチャーでフェイルオーバーを管理できるようにすることになります。HADR 1 次データベースに障害が起こると、データベース・マネージャーは障害の起きたデータベースから HADR スタンバイ・データベースにワークロードを移動します。

カスタム・フェイルオーバー・ポリシー

カスタム・フェイルオーバー・ポリシー を構成する場合は、クラスター・ドメイン内のコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード または単にノード とも呼ばれる) のうち、データベース・マネージャーがフェイルオーバー先として使用できるコンピューターのリストを作成します。クラスター・ドメイン内のノードに障害が起こると、データベース・マネージャーは障害の起きたノードから、指定されたリスト内のノードの一つにワークロードを移動します。

クラスター・ドメインにおけるマウント・ポイント:

ファイル・システムをマウントした後、DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用してそのマウント・ポイントをクラスター・ドメインに追加できます。

マウント・ポイント

UNIX、Linux、および AIX オペレーティング・システムでは、ファイル・システムをマウント することは、そのファイル・システムをオペレーティング・システムが使用できるようにすることを意味します。オペレーティング・システムは、マウント操作時にインデックスやナビゲーション・データ構造の読み取りなどのタスクを実行し、マウントされるそのファイル・システムにディレクトリー・パスを関連付けます。関連付けられたこのディレクトリー・パスをマウント・ポイント といい、マウントされたファイル・システムにアクセスするときに使用できます。

不可欠でないマウント・ポイントまたはパス

障害が発生してもフェイルオーバーされる必要のないマウント・ポイントまたはパスがクラスターに含まれている場合があります。db2haicu を使用して、こうした不可欠でないマウント・ポイントまたはパスのリストをクラスター・ドメインに追加できます。クラスター・マネージャーは、この非不可欠リストに含まれるマウント・ポイントまたはパスを、フェイルオーバー操作に組み込みません。

例えば、クラスター内の node1 というコンピューターの /mnt/driveA にハード・ディスクがマウントされているとします。/mnt/driveA が使用可能であることが不可欠であるとした場合、node1 に障害が発生すると、クラスター・マネージャーは /mnt/driveA の使用可能状態を維持するフェイルオーバーを行います。一方、node1

に障害が発生したときは /mnt/driveA を使用できなくてもよいとする場合は、不可欠でないバスのリストに /mnt/driveA を追加することによって、フェイルオーバーにとって /mnt/driveA は不可欠でないことをクラスター・マネージャーに示すことができます。/mnt/driveA はフェイルオーバーにとって不可欠でないことを指定すると、node1 に障害が発生した場合は、このドライブを使用できなくなる可能性があります。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu)

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) は、クラスター環境の高可用性データベースを構成および管理するために使用できるテキスト・ベースのユーティリティーです。db2haicu は、データベース・インスタンス、クラスター環境、およびクラスター・マネージャーに関する情報を、システムを照会して収集します。ユーザーは、db2haicu 呼び出しへのパラメーターおよび入力ファイルを介して、または実行時に db2haicu プロンプトで、詳細情報を提供します。

構文

```
db2haicu [ -f <XML-input-file-name> ]
          [ -disable ]
          [ -delete [ dbpartitionnum <db-partition-list> |
                    hadrdb <database-name> ] ]
```

パラメーター

db2haicu コマンドに渡すパラメーターには大文字と小文字の区別があり、小文字でなければなりません。

-f <XML-input-file-name>

-f パラメーターを使用すれば、XML 入力ファイル <XML-input-file-name> にクラスター・ドメインの詳細を指定できます。詳しくは、105 ページの『XML 入力ファイルを使用した DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) の実行』を参照してください。

-disable

データベース・マネージャー・インスタンスは、db2haicu を使用してインスタンスのクラスター・ドメインを作成すると、高可用性として構成されると見なされます。データベース・マネージャー・インスタンスが高可用性として構成された場合、関連するクラスター構成変更が必要な特定のデータベース・マネージャー管理操作を実行するたびに、データベース・マネージャーはこれらのクラスター構成変更をクラスター・マネージャーに通信します。データベース・マネージャーがこれらのクラスター管理タスクについてクラスター・マネージャーと調整するので、ユーザーがこのような管理タスクのための別個のクラスター管理操作を実行する必要はありません。データベース・マネージャーとクラスター・マネージャーのこのような統合が、DB2 高可用性 (HA) フィーチャーの機能の 1 つです。

-disable パラメーターを使用すれば、データベース・マネージャー・インスタンスが高可用性として構成されるのを中止できます。データベース・マネージャー・インスタンスの高可用性としての構成が中止された場合、関連するクラスター構成変更が必要なデータベース・マネージャー管理操作を実行しても、データベース・マネージャーはクラスター・マネージャーと調整しません。

データベース・マネージャー・インスタンスを高可用性について再構成するには、db2haicu を再び実行します。

-delete **-delete** パラメーターを使用すれば、現行データベース・マネージャー・インスタンスのリソース・グループを削除できます。

dbpartitionnum パラメーターも **hadrd** パラメーターも使用しない場合、db2haicu は、現行データベース・マネージャー・インスタンスに関連するすべてのリソース・グループを削除します。

dbpartitionnum *<db-partition-list>*

dbpartitionnum パラメーターを使用すれば、*<db-partition-list>* にリストされているデータベース・パーティションに関連するリソース・グループを削除できます。 *<db-partition-list>* は、データベース・パーティションを識別する数値のコンマ区切りリストです。

hadrd *<database-name>*

hadrd パラメーターを使用すれば、*<database-name>* という名前の DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースに関連するリソース・グループを削除できます。

db2haicu がリソース・グループを削除した後、クラスター・ドメインにリソース・グループが残っていない場合、db2haicu はクラスター・ドメインも削除します。

-delete パラメーターを指定して db2haicu を実行した場合、現行データベース・マネージャー・インスタンスの高可用性としての構成が中止されます。データベース・マネージャー・インスタンスの高可用性としての構成が中止された場合、関連するクラスター構成変更が必要なデータベース・マネージャー管理操作を実行しても、データベース・マネージャーはクラスター・マネージャーと調整しません。

データベース・マネージャー・インスタンスを高可用性について再構成するには、db2haicu を再び実行します。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) の始動モード:

特定のデータベース・マネージャー・インスタンスに対する DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) の最初の実行時には、db2haicu は始動モードで作動します。

db2haicu を実行すると、db2haicu は、データベース・マネージャー・インスタンスおよびシステム構成を調べ、既存のクラスター・ドメインを検索します。クラスター・ドメインは、データベース、マウント・ポイント、およびフェイルオーバー・ポリシーなどのクラスター・エレメントに関する情報が入っているモデルです。クラスター・ドメインは DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) を使用して作成します。db2haicu はクラスター・ドメイン内の情報を使用して、構成および保守のクラスター管理タスクを使用可能にします。データベース・マネージャーも、DB2 高可用性 (HA) フィーチャーの一部として、クラスター・ドメイン内の情報を使用して自動クラスター管理タスクを実行します。

特定のデータベース・マネージャー・インスタンスに関して db2haicu を実行するときに、当該インスタンス用に作成および構成されたクラスター・ドメインがまだな

い場合には、db2haicu は新規のクラスター・ドメインの作成および構成プロセスを直ちに開始します。db2haicu は、新規クラスター・ドメインの名前および現行マシンのホスト名などの情報の入力をユーザーに指示して、新規クラスター・ドメインを作成します。

クラスター・ドメインを作成したが、クラスター・ドメインを構成するタスクを完了しなかった場合、次回 db2haicu を実行するときに、db2haicu はクラスター・ドメインを構成するタスクを再開します。

データベース・マネージャー・インスタンス用のクラスター・ドメインの作成および構成後、db2haicu は保守モードで実行します。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) の保守モード:

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) を実行中で、現行データベース・マネージャー・インスタンス用に作成されたクラスター・ドメインがすでに存在する場合、db2haicu は保守モードで作動します。

保守モードで実行中の db2haicu は、実行可能な構成タスクおよび管理タスクのリストを提供します。

db2haicu 保守タスクには、データベースやクラスター・ノードなどのクラスター・エレメントをクラスター・ドメインに追加することや、クラスター・ドメインからエレメントを除去することが含まれています。db2haicu 保守タスクには、データベース・マネージャー・インスタンスのフェイルオーバー・ポリシーなどのクラスター・ドメインのエレメントの詳細を変更することも含まれています。

保守モードで db2haicu を実行するとき、以下のような db2haicu はクラスター・ドメインで実行できる操作のリストを示します。

- クラスター・ノード (ホスト名によって識別されるマシン) の追加または除去
- ネットワーク・インターフェース (ネットワーク・インターフェース・カード) の追加または除去
- データベース・パーティション (パーティション・データベース環境のみ) の追加または除去
- DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースの追加または除去
- 高可用性データベースの追加または除去
- マウント・ポイントの追加または除去
- IP アドレスの追加または除去
- クリティカルでないパスの追加または除去
- 定期保守用データベース・パーティションおよび HADR データベースの移動
- 現行のインスタンスのフェイルオーバー・ポリシーの変更
- クラスター・ドメイン用の新しいクォーラム装置の作成
- クラスター・ドメインの破棄

対話モードでの DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) の実行:

-f パラメーターで XML 入力ファイルを指定せずに、db2haicu コマンドを実行して DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を呼び出すとき、ユーティリティは対話モードで実行されます。対話モードでは、db2haicu は情報をテキスト・ベース形式で表示し、情報についてユーザーに照会します。

始める前に

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用する前に実行しなければならない一連のタスクがあります。詳しくは、134 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) の前提条件』を参照してください。

このタスクについて

db2haicu を対話モードで実行するときには、画面上にテキスト形式で情報および質問が表示されます。db2haicu によって要求される情報は、画面下のプロンプトに入力できます。

手順

db2haicu を対話モードで実行するには、**-f <input-file-name>** を指定せずに db2haicu コマンドを呼び出します。

次の作業

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) には、別個の診断ログがありません。データベース・マネージャーの診断ログ db2diag.log、および db2pd ツールを使用して、db2haicu のエラーを調査、および診断することができます。詳しくは、137 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) のトラブルシューティング』を参照してください。

XML 入力ファイルを使用した DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) の実行:

-f <input-file-name> パラメーターを db2haicu コマンドで使用して、構成の詳細を指定する XML 入力ファイルを使って DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を実行することができます。複数のデータベース・パーティションを高可用性として構成するときなど、構成タスクを複数回実行する必要があるときに、XML 入力ファイルを使用した db2haicu の実行は便利です。

始める前に

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用する前に実行しなければならない一連のタスクがあります。詳しくは、134 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) の前提条件』を参照してください。

このタスクについて

XML 入力ファイルのサンプルのセットが、sqllib ディレクトリーの samples サブディレクトリーにあるため、それらを適宜変更し、db2haicu で使用して、クラスター

環境を構成できます。詳しくは、125 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) の XML 入力ファイルのサンプル』を参照してください。

手順

1. XML 入力ファイルを作成します。
2. `-f <input-file-name>` を指定して、db2haicu を呼び出します。

db2haicu および作成する db2haicu-input.xml という入力ファイルを使用して、現行のデータベース・マネージャー・インスタンスのクラスター化された環境を構成するには、以下のコマンドを使用します。

```
db2haicu -f db2haicu-input.xml
```

次の作業

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) には、別個の診断ログがありません。データベース・マネージャーの診断ログ db2diag.log、および db2pd ツールを使用して、db2haicu のエラーを調査、および診断することができます。詳しくは、137 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) のトラブルシューティング』を参照してください。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイル XML スキーマ定義:

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイル XML スキーマ定義 (XSD) は、db2haicu XML 入力ファイルで指定できるクラスター・ドメイン・オブジェクトを定義します。この db2haicu XSD は、`sqllib/samples/ha/xml` ディレクトリーの `db2ha.xsd` ファイル内にあります。

DB2ClusterType

db2haicu XML スキーマ定義 (XSD) のルート・エレメントは DB2Cluster で、そのタイプは DB2ClusterType です。db2haicu XML 入力ファイルは DB2Cluster エレメントから始まる必要があります。

『XML スキーマ定義』

107 ページの『サブエレメント』

108 ページの『Attributes』

108 ページの『使用上の注意』

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='DB2ClusterType'>
  <xs:sequence>
    <xs:element name='DB2ClusterTemplate' type='DB2ClusterTemplateType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='ClusterDomain' type='ClusterDomainType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='FailoverPolicy' type='FailoverPolicyType' minOccurs='0' />
    <xs:element name='DB2PartitionSet' type='DB2PartitionSetType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='HADRDBSet' type='HADRDBType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='HADBSet' type='HADBType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name='clusterManagerName' type='xs:string' use='optional' />
</xs:complexType>
```

サブエレメント

DB2ClusterTemplate

タイプ:

DB2ClusterTemplateType

使用上の注意:

db2haicu XML 入力ファイルに DB2ClusterTemplateType エレメントを含めないでください。DB2ClusterTemplateType エレメントは現在、将来の使用のために予約されています。

ClusterDomain

タイプ:

ClusterDomainType

ClusterDomainType エレメントには、クラスター・ドメイン内のマシンまたはコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード と呼ばれる)、ネットワーク等価リソース (相互にフェイルオーバーできるネットワークのグループ)、クォーラム装置 (競合時の決定手段) についての指定を記述します。

出現規則:

DB2ClusterType エレメントに ClusterDomain エレメントを 1 つ以上含める必要があります。

FailoverPolicy

タイプ:

FailoverPolicyType

FailoverPolicyType エレメントは、クラスター・マネージャーがクラスター・ドメインで使用するフェイルオーバー・ポリシー を指定します。

出現規則:

DB2ClusterType エレメントに FailoverPolicy エレメントをゼロ個または 1 つ含めることができます。

DB2PartitionSet

タイプ:

DB2PartitionSetType

DB2PartitionSetType エレメントには、データベース・パーティションに関する情報を記述します。DB2PartitionSetType エレメントは、パーティション・データベース環境でのみ適用できます。

出現規則:

db2haicu XML スキーマ定義に従って、DB2ClusterType エレメントに DB2PartitionSet エレメントをゼロ個以上含めることができます。

HADRDBSet

タイプ:

HADRDBType

HADRDBType エlementには、高可用性災害時リカバリー (HADR) のための 1 次データベースとスタンバイ・データベースのペアのリストを記述します。

出現規則:

db2haicu XML スキーマ定義に従って、DB2ClusterType Element に HADRDBSet Element をゼロ個以上含めることができます。

使用上の注意:

- パーティション・データベース環境では、HADRDBSet を含めてはなりません。
- HADRDBSet を含める場合は、FailoverPolicy Element 内で HADRFailover のフェイルオーバー・ポリシーを指定する必要があります。

HADBSet

タイプ:

HADBType

HADBType Elementには、クラスター・ドメインに組み込んで高可用性にするデータベースのリストを記述します。

出現規則:

db2haicu XML スキーマ定義に従って、DB2ClusterType Element に HADBSet Element をゼロ個以上含めることができます。

Attributes

clusterManagerName (オプション)

clusterManagerName 属性は、クラスター・マネージャーを指定します。

この属性の有効な値を次の表に示します。

表 3. clusterManager 属性の有効な値

clusterManagerName の値	クラスター・マネージャー製品
TSA	IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component

使用上の注意

単一パーティション・データベース環境では通常、データベース・マネージャー・インスタンスごとに単一クラスター・ドメインを作成するだけで済みます。

複数パーティション・データベース環境の場合の可能な構成の 1 つを次に示します。

- FailoverPolicy Element を Mutual に設定します。
- DB2PartitionSet の DB2Partition サブElement 内で、MutualPair Element を使用して単一クラスター・ドメイン内のクラスター・ドメイン・ノードを 2 つ指定します。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの ClusterDomainType XML スキーマ定義:

ClusterDomainType エlementには、クラスター・ドメイン内のマシンまたはコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード とも呼ばれる)、ネットワーク等価リソース (相互にフェイルオーバーできるネットワークのグループ)、クォーラム装置 (競合時の決定手段) についての指定を記述します。

『スーパーエレメント』

『XML スキーマ定義』

『サブエレメント』

110 ページの『Attributes』

スーパーエレメント

以下のタイプのElementに ClusterDomainType サブElementが含まれます。

- DB2ClusterType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='ClusterDomainType'>
  <xs:sequence>
    <xs:element name='Quorum' type='QuorumType' minOccurs='0' />
    <xs:element name='PhysicalNetwork' type='PhysicalNetworkType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='ClusterNode' type='ClusterNodeType' maxOccurs='unbounded' />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name='domainName' type='xs:string' use='required' />
</xs:complexType>
```

サブElement

Quorum

タイプ:

QuorumType

QuorumType Elementは、クラスター・ドメインのクォーラム装置を指定します。

出現規則:

ClusterDomainType Elementに Quorum Elementをゼロ個または 1 つ含めることができます。

PhysicalNetwork

タイプ:

PhysicalNetworkType

PhysicalNetworkType Elementには、相互にフェイルオーバーできるネットワーク・インターフェース・カードを記述します。この種のネットワークは、ネットワーク等価リソース とも呼ばれます。

出現規則:

ClusterDomainType Elementに PhysicalNetwork Elementをゼロ個以上含めることができます。

ClusterNode

タイプ:

ClusterNodeType

ClusterNodeType エlementには、クラスター内の特定のコンピューターまたはマシン (クラスター・ドメイン・ノード とも呼ばれる) に関する情報を記述します。

出現規則:

ClusterDomainType Element内に ClusterNode Elementを少なくとも 1 つ以上指定する必要があります。

使用上の注意

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component は、最大 32 のクラスター・ドメイン・ノードをサポートします。クラスター・マネージャーとして SA MP Base Component を使用する場合は、最大 32 の ClusterNode Elementを ClusterDomainType Elementに含めることができます。

Attributes

domainName (必須)

ClusterDomainType Elementの固有の名前を指定する必要があります。

Reliable Scalable Cluster Technology (RSCT) を使用してクラスターを管理する場合は、domainName について以下の制約事項があります。

- domainName に組み込めるのは、文字 A から Z、a から z、数字 0 から 9、ピリオド (.)、下線 (_) に限られます。
- domainName を「IW」にすることはできません。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの QuorumType XML スキーマ定義:

QuorumType Elementは、クラスター・ドメインのクォーラム装置 を指定します。

『スーパーエレメント』

『XML スキーマ定義』

『サブエレメント』

111 ページの『Attributes』

スーパーエレメント

以下のタイプのElementに QuorumType サブElementが含まれます。

- ClusterDomainType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='QuorumType'>
  <xs:attribute name='quorumDeviceProtocol' type='QuorumDeviceProtocolType' use='required' />
  <xs:attribute name='quorumDeviceName' type='xs:string' use='required' />
</xs:complexType>
```

サブエレメント

なし。

Attributes

quorumDeviceProtocol (必須)

quorumDeviceProtocol は、使用するクォーラムのタイプを指定します。

クォーラム装置は、クラスター・マネージャーがクラスター管理上の決定を行うときに、通常の決定プロセスでは明確に選択できない場合に役立ちます。クラスター・マネージャーが、可能性のある複数のアクションから選択する必要があるときは、可能な各アクションをサポートするクラスター・ドメイン・ノードの数をカウントし、サポートしているクラスター・ドメイン・ノードが最も多いアクションを選択します。クラスター・ドメイン・ノードの数がまったく同じであるために複数の選択肢がサポートされる場合、クラスター・マネージャーはクォーラム装置を参照して選択を行います。

quorumDeviceProtocol 属性のタイプは QuorumDeviceProtocolType です。

QuorumDeviceProtocolType の XML スキーマ定義を以下に示します。

```
<xs:simpleType name='QuorumDeviceProtocolType'>
  <xs:restriction base='xs:string'>
    <xs:enumeration value='disk'/'>
    <xs:enumeration value='scsi'/'>
    <xs:enumeration value='network'/'>
    <xs:enumeration value='eckd'/'>
    <xs:enumeration value='mns'/'>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

この属性の現在サポートされている値を、次の表に示します。

表 4. quorumDeviceProtocol 属性の有効な値

quorumDeviceProtocol の値	意味
ネットワーク	network クォーラム装置とは、どのクラスター・ドメイン・ノードもいつでも接続できる IP アドレスのことです。

quorumDeviceName (必須)

quorumDeviceName の値は、quorumDeviceProtocol で指定したクォーラム装置のタイプによります。

この属性の有効な値を次の表に示します。

表 5. quorumDeviceName 属性の有効な値

quorumDeviceProtocol の値	quorumDeviceName の有効な値
ネットワーク	正しいフォーマットの IP アドレスのストリング。以下に例を示します。 12.126.4.5 network クォーラム装置として有効であると指定する IP アドレスであるからには、どのクラスター・ドメイン・ノードもこの IP アドレスにアクセスできなければなりません (例えば ping ユーティリティを使用)。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) 入力ファイルの PhysicalNetworkType XML スキーマ定義:

PhysicalNetworkType エlementには、相互にフェイルオーバーできるネットワーク・インターフェース・カードを記述します。この種のネットワークは、ネットワーク等価リソース とも呼ばれます。

『スーパーエレメント』

『XML スキーマ定義』

『サブエレメント』

『Attributes』

スーパーエレメント

以下のタイプのエレメントに PhysicalNetworkType サブエレメントが含まれます。

- ClusterDomainType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='PhysicalNetworkType'>
  <xs:sequence>
    <xs:element name='Interface' type='InterfaceType' minOccurs='1' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='LogicalSubnet' type='IPAddressType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name='physicalNetworkName' type='xs:string' use='required' />
  <xs:attribute name='physicalNetworkProtocol' type='PhysicalNetworkProtocolType' use='required' />
</xs:complexType>
```

サブエレメント

インターフェース

タイプ:

InterfaceType

InterfaceType エlementは、IP アドレス、ネットワーク内のコンピュータまたはマシン (クラスター・ドメイン・ノード とも呼ばれる) の名前、そのクラスター・ドメイン・ノード上のネットワーク・インターフェース・カード (NIC) の名前構成されます。

出現規則:

PhysicalNetworkType エlement内に Interface エlementを 1 つ以上指定する必要があります。

LogicalSubnet

タイプ:

IPAddressType

IPAddressType エlementには、IP アドレスのすべての詳細を記述します。これには、基底アドレス、サブネット・マスク、IP アドレスが属するネットワークの名前が含まれます。

出現規則:

PhysicalNetworkType エlementに LogicalSubnet エlementをゼロ個以上含めることができます。

Attributes

physicalNetworkName (必須)

PhysicalNetworkType エlementごとに固有の physicalNetworkName を指定する必要があります。

physicalNetworkProtocol (必須)

physicalNetworkProtocol 属性のタイプは PhysicalNetworkProtocolType です。

PhysicalNetworkProtocolType エLEMENTの XML スキーマ定義を以下に示します。

```
<xs:simpleType name='PhysicalNetworkProtocolType'>
  <xs:restriction base='xs:string'>
    <xs:enumeration value='ip' />
    <xs:enumeration value='rs232' />
    <xs:enumeration value='scsi' />
    <xs:enumeration value='ssa' />
    <xs:enumeration value='disk' />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

この属性の現在サポートされている値を、次の表に示します。

表 6. physicalNetworkProtocol 属性の有効な値

physicalNetworkProtocol の値	意味
ip	TCP/IP プロトコル

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの InterfaceType XML スキーマ定義:

InterfaceType エLEMENTは、IP アドレス、ネットワーク内のコンピューターまたはマシン (クラスター・ドメイン・ノード と呼ばれる) の名前、そのクラスター・ドメイン・ノード上のネットワーク・インターフェース・カード (NIC) の名前 で構成されます。

『スーパーELEMENT』
『XML スキーマ定義』
『サブELEMENT』
114 ページの 『Attributes』

スーパーELEMENT

以下のタイプのELEMENTに InterfaceType サブELEMENTが含まれます。

- PhysicalNetworkType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='InterfaceType'>
  <xs:sequence>
    <xs:element name='IPAddress' type='IPAddressType' />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name='interfaceName' type='xs:string' use='required' />
  <xs:attribute name='clusterNodeName' type='xs:string' use='required' />
</xs:complexType>
```

サブELEMENT

IPAddress

タイプ:
IPAddressType

IPAddressType エlementには、IP アドレスのすべての詳細を記述します。これには、基底アドレス、サブネット・マスク、IP アドレスが属するネットワークの名前が含まれます。

出現規則:

InterfaceType Element内に IPAddress を 1 つだけ指定する必要があります。

Attributes

interfaceName (必須)

interfaceName 属性で NIC の名前を指定する必要があります。
interfaceName で指定する NIC は、clusternodeName 属性で指定するクラスター・ドメイン・ノードに存在しなければなりません。

clusternodeName (必須)

IPAddress Elementで指定する IP アドレスにあるクラスター・ドメイン・ノードの名前を指定する必要があります。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの IPAddressType XML スキーマ・Element:

IPAddressType Elementには、IP アドレスのすべての詳細を記述します。これには、基底アドレス、サブネット・マスク、IP アドレスが属するネットワークの名前が含まれます。

- 『スーパーElement』
- 『XML スキーマ定義』
- 『サブElement』
- 『Attributes』

スーパーElement

以下のタイプのElementに IPAddressType サブElementが含まれます。

- PhysicalNetworkType
- InterfaceType
- DB2PartitionType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='IPAddressType'>  
  <xs:attribute name='baseAddress' type='xs:string' use='required' />  
  <xs:attribute name='subnetMask' type='xs:string' use='required' />  
  <xs:attribute name='networkName' type='xs:string' use='required' />  
</xs:complexType>
```

サブElement

なし。

Attributes

baseAddress (必須)

IP アドレスを有効なフォーマット (0 から 255 までの数値の 4 セットを

ピリオドで区切る) で記述したストリングで、基底 IP アドレスを指定する必要があります。以下に例を示します。

162.148.31.101

subnetMask (必須)

IP アドレスを有効なフォーマットで記述したストリングで、基底 IP アドレスを指定する必要があります。

networkName (必須)

この IPAddress エlementが含まれる PhysicalNetworkType Elementの physicalNetworkName 属性に指定した値と同じ値を、ここで networkName に指定する必要があります。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの ClusterNodeType XML スキーマ定義:

ClusterNodeType Elementには、クラスター内の特定のコンピューターまたはマシン (クラスター・ドメイン・ノード と呼ばれる) に関する情報を記述します。

『スーパーエレメント』
『XML スキーマ定義』
『サブエレメント』
『Attributes』

スーパーエレメント

以下のタイプのElementに ClusterNodeType Elementが含まれます。

- ClusterDomainType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='ClusterNodeType'>  
  <xs:attribute name='clusterNodeName' type='xs:string' use='required' />  
</xs:complexType>
```

サブエレメント

なし。

Attributes

clusterNodeName (必須)

クラスター・ドメイン・ノードの名前を指定する必要があります。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの FailoverPolicyType XML スキーマ定義:

FailoverPolicyType Elementは、クラスター・マネージャーがクラスター・ドメインで使用するフェイルオーバー・ポリシー を指定します。

116 ページの『スーパーエレメント』
116 ページの『XML スキーマ定義』
116 ページの『サブエレメント』
116 ページの『可能な値』

スーパーエレメント

以下のタイプのエレメントに `InterfaceType` サブエレメントが含まれます。

- `DB2ClusterType`

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='FailoverPolicyType'>
  <xs:choice>
    <xs:element name='RoundRobin' type='xs:string' minOccurs='0' />
    <xs:element name='Mutual' type='xs:string' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='NPlusM' type='xs:string' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='LocalRestart' type='xs:string' fixed='1' />
    <xs:element name='HADRFailover' type='xs:string' fixed='1' />
    <xs:element name='Custom' type='xs:string' minOccurs='0' />
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

サブエレメント

なし。

可能な値

以下の選択枝から 1 つ選択します。この選択を行うことで、クラスター・ドメイン内のどこかで障害が発生した場合にクラスター・マネージャーが使用するフェイルオーバー・ポリシーのタイプを指定します。

フェイルオーバー・ポリシー は、ネットワーク・インターフェース・カードやデータベース・サーバーなどのクラスター・エレメントに障害が発生したときにクラスター・マネージャーがどのように対処するかを指定したものです。一般に、クラスター・マネージャーは障害の起きたエレメントから代替エレメントにワークロードを転送します。この代替エレメントは、障害の起きたエレメントに適合する代替としてあらかじめクラスター・マネージャーに示されています。障害の起きたエレメントから 2 次エレメントへのこうしたワークロード転送を、フェイルオーバー といいます。

RoundRobin

ラウンドロビン・フェイルオーバー・ポリシー を使用すると、クラスター・ドメイン内のあるコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード または単にノード とも呼ばれる) に関連した障害が発生すると、データベース・マネージャーは障害の起きたクラスター・ドメイン・ノードでの作業をクラスター・ドメイン内の他のノードで再開します。

Mutual

相互フェイルオーバー・ポリシー を構成するには、クラスター・ドメイン内のコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード または単にノード とも呼ばれる) のペアをシステム・ペアとして関連付けます。このペアの一方のノードに障害が発生すると、障害の起きたノード上のデータベース・パーティションは、ペアのもう一方のノードにフェイルオーバーします。相互フェイルオーバーは、複数のデータベース・パーティションがある場合のみ使用できます。

NPlusM

N プラス M フェイルオーバー・ポリシー を使用すると、クラスター・ド

メイン内のあるコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード または単にノード とも呼ばれる) に関連した障害が発生すると、障害の起きたノード上のデータベース・パーティションは、クラスター・ドメイン内の他のいずれかのノードにフェイルオーバーします。N プラス M フェイルオーバーは、複数のデータベース・パーティションがある場合のみ使用できます。

LocalRestart

ローカル再開フェイルオーバー・ポリシー を使用すると、クラスター・ドメイン内のコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード または単にノード とも呼ばれる) の一つで障害が発生すると、データベース・マネージャーは障害の起きたそのノード上で (つまりローカルに) データベースを再開します。

HADRFailover

HADR フェイルオーバー・ポリシー を構成する場合は、DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) フィーチャーでフェイルオーバーを管理できるようにすることになります。HADR 1 次データベースに障害が起こると、データベース・マネージャーは障害の起きたデータベースから HADR スタンバイ・データベースにワークロードを移動します。

Custom

カスタム・フェイルオーバー・ポリシー を構成する場合は、クラスター・ドメイン内のコンピューター (クラスター・ドメイン・ノード または単にノード とも呼ばれる) のうち、データベース・マネージャーがフェイルオーバー先として使用できるコンピューターのリストを作成します。クラスター・ドメイン内のノードに障害が起こると、データベース・マネージャーは障害の起きたノードから、指定されたリスト内のノードの一つにワークロードを移動します。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの DB2PartitionSetType XML スキーマ定義:

DB2PartitionSetType エレメントには、データベース・パーティションに関する情報を記述します。DB2PartitionSetType エレメントは、パーティション・データベース環境でのみ適用できます。

『スーパーエレメント』

『XML スキーマ定義』

118 ページの『サブエレメント』

118 ページの『Attributes』

スーパーエレメント

InterfaceType は、以下のエレメントのサブエレメントです。

- PhysicalNetworkType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='DB2PartitionSetType'>
  <xs:sequence>
    <xs:element name='DB2Partition' type='DB2PartitionType' maxOccurs='unbounded' />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

サブエレメント

DB2Partition

タイプ:

DB2PartitionType

DB2PartitionType エレメントは、データベース・パーティションを指定するとともに、データベース・パーティションが属する DB2 データベース・マネージャー・インスタンスと、データベース・パーティション番号を指定します。

出現規則:

DB2PartitionSetType エレメント内に DB2Partition エレメントを 1 つ以上指定する必要があります。

Attributes

なし。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの DB2PartitionType XML スキーマ・エレメント:

DB2PartitionType エレメントは、データベース・パーティションを指定するとともに、データベース・パーティションが属する DB2 データベース・マネージャー・インスタンスと、データベース・パーティション番号を指定します。

『スーパーエレメント』

『XML スキーマ定義』

『サブエレメント』

119 ページの『Attributes』

スーパーエレメント

InterfaceType は、以下のエレメントのサブエレメントです。

- DB2PartitionSetType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='DB2PartitionType'>
  <xs:sequence>
    <xs:element name='VirtualIPAddress' type='IPAddressType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='Mount' type='MountType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='HADRDB' type='HADRDBType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='MutualPair' type='MutualPolicyType' minOccurs='0' maxOccurs='1' />
    <xs:element name='NPlusMNode' type='NPlusMPolicyType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name='instanceName' type='xs:string' use='required' />
  <xs:attribute name='dbpartitionnum' type='xs:integer' use='required' />
</xs:complexType>
```

サブエレメント

VirtualIPAddress

タイプ: IPAddressType

IPAddressType エレメントには、IP アドレスのすべての詳細を記述します。これには、基底アドレス、サブネット・マスク、IP アドレスが属するネットワークの名前が含まれます。

VirtualIPAddress の組み込みは省略できます。また、DB2PartitionType エレメントに組み込むことができる VirtualIPAddress エレメントの数は無制限です。

Mount タイプ: MountType

MountType エレメントには、マウント・ポイントに関する情報として、マウントされたファイルのロケーションを示すファイル・パスを記述します。

Mount の組み込みは省略できます。また、DB2PartitionType エレメントに組み込むことができる Mount エレメントの数は無制限です。

HADRDB

タイプ: HADRDBType

HADRDBType エレメントには、高可用性災害時リカバリー (HADR) のための 1 次データベースとスタンバイ・データベースのペアのリストを記述します。

HADRDB の組み込みは省略できます。また、DB2PartitionType エレメントに組み込むことができる HADRDB エレメントの数は無制限です。

MutualPair

タイプ: MutualPolicyType

MutualPolicyType エレメントには、相互にフェイルオーバーできるクラスター・ドメイン・ノードのペアに関する情報を記述します。

MutualPair の組み込みは省略できます。また、DB2PartitionType エレメントに組み込むことができる MutualPair エレメントは 1 つだけです。

NPlusMNode

タイプ: NPlusMPolicyType

NPlusMNode の組み込みは省略できます。また、DB2PartitionType エレメントに組み込むことができる NPlusMNode エレメントの数は無制限です。

Attributes

instanceName (必須)

instanceName 属性で、この DB2PartitionType エレメントを関連付ける DB2 データベース・マネージャー・インスタンスを指定する必要があります。

dbpartitionnum (必須)

dbpartitionnum 属性で、データベース・パーティションを一意に識別できるデータベース・パーティション番号 (例えば db2nodes.cfg ファイルで指定された dbpartitionnum の番号) を指定する必要があります。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの MountType XML スキーマ定義:

MountType エレメントには、マウント・ポイントに関する情報として、マウントされたファイルのロケーションを示すファイル・パスを記述します。

『スーパーエレメント』
『XML スキーマ定義』
『サブエレメント』
『Attributes』

スーパーエレメント

以下のタイプのエレメントに MountType サブエレメントが含まれます。

- DB2PartitionType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='MountType'>  
  <xs:attribute name='filesystemPath' type='xs:string' use='required' />  
</xs:complexType>
```

サブエレメント

なし。

Attributes

filesystemPath (必須)

ファイル・システムをマウントしたときにマウント・ポイントに関連付けられたパスを指定します。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの MutualPolicyType XML スキーマ定義:

MutualPolicyType エレメントには、相互にフェイルオーバーできるクラスター・ドメイン・ノードのペアに関する情報を記述します。

『スーパーエレメント』
『XML スキーマ定義』
『サブエレメント』
121 ページの『Attributes』

スーパーエレメント

以下のタイプのエレメントに MutualPolicyType サブエレメントが含まれます。

- DB2PartitionType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='MutualPolicyType'>  
  <xs:attribute name='systemPairNode1' type='xs:string' use='required' />  
  <xs:attribute name='systemPairNode2' type='xs:string' use='required' />  
</xs:complexType>
```

サブエレメント

なし。

Attributes

systemPairNode1 (必須)

systemPairNode1 では、systemPairNode2 で指定するクラスター・ドメイン・ノードのフェイルオーバーが可能なクラスター・ドメイン・ノードの名前を指定する必要があります。

systemPairNode2 (必須)

systemPairNode2 では、systemPairNode1 で指定するクラスター・ドメイン・ノードのフェイルオーバーが可能なクラスター・ドメイン・ノードの名前を指定する必要があります。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの NPlusMPolicyType XML スキーマ定義:

『スーパーエレメント』
『XML スキーマ定義』
『サブエレメント』
『Attributes』

スーパーエレメント

以下のタイプのエレメントに NPlusMPolicyType サブエレメントが含まれます。

- DB2PartitionType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='NPlusMPolicyType'>  
  <xs:attribute name='standbyNodeName' type='xs:string' use='required' />  
</xs:complexType>
```

サブエレメント

なし。

Attributes

standbyNodeName (必須)

standbyNodeName エレメントで、この NPlusMPolicyType エレメントが含まれるパーティションのフェイルオーバー先として使用できるクラスター・ドメイン・ノードの名前を指定する必要があります。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの HADRDBType XML スキーマ定義:

HADRDBType エレメントには、高可用性災害時リカバリー (HADR) のための 1 次データベースとスタンバイ・データベースのペアのリストを記述します。

122 ページの『スーパーエレメント』
122 ページの『XML スキーマ定義』
122 ページの『サブエレメント』
122 ページの『Attributes』
122 ページの『使用上の注意』
122 ページの『制約事項』

スーパーエレメント

以下のタイプのエレメントに HADRDBType サブエレメントが含まれます。

- DB2ClusterType
- DB2PartitionType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='HADRDBType'>
  <xs:sequence>
    <xs:element name='VirtualIPAddress' type='IPAddressType' minOccurs='0' maxOccurs='unbounded' />
    <xs:element name='HADRDB' type='HADRDBDefn' maxOccurs='unbounded' />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

サブエレメント

VirtualIPAddress

タイプ:

IPAddressType

IPAddressType エレメントには、IP アドレスのすべての詳細を記述します。これには、基底アドレス、サブネット・マスク、IP アドレスが属するネットワークの名前が含まれます。

出現規則:

HADRDBType エレメントに VirtualIPAddress エレメントをゼロ個以上含めることができます。

HADRDB

タイプ:

HADRDBDefn

HADRDBDefn エレメントには、高可用性災害時リカバリー (HADR) のための 1 次データベースとスタンバイ・データベースのペアに関する情報を記述します。

出現規則:

HADRDBType エレメントに VirtualIPAddress エレメントを 1 つ以上含めることができます。

Attributes

なし。

使用上の注意

あるクラスター・ドメインの仕様に HADRDBType エレメントを含める場合は、HADRFailover を指定した FailoverPolicy エレメントを、同じクラスター・ドメインの仕様に含める必要があります。

制約事項

パーティション・データベース環境では、HADRDBType エレメントは使用できません。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの HADRDBDefn XML スキーマ定義:

HADRDBDefn エlementには、高可用性災害時リカバリー (HADR) のための 1 次データベースとスタンバイ・データベースのペアに関する情報を記述します。

『スーパーエレメント』

『XML スキーマ定義』

『サブエレメント』

『Attributes』

スーパーエレメント

以下のタイプのエレメントに HADRDBDefn サブエレメントが含まれます。

- HADRDBType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='HADRDBDefn'>
  <xs:attribute name='databaseName' type='xs:string' use='required' />
  <xs:attribute name='localInstance' type='xs:string' use='required' />
  <xs:attribute name='remoteInstance' type='xs:string' use='required' />
  <xs:attribute name='localHost' type='xs:string' use='required' />
  <xs:attribute name='remoteHost' type='xs:string' use='required' />
</xs:complexType>
```

サブエレメント

なし。

Attributes

databaseName (必須)

HADR データベースの名前を入力します。

localInstance (必須)

localInstance は、HADR 1 次データベースのデータベース・マネージャー・インスタンスです。

remoteInstance (必須)

remoteInstance は、HADR スタンバイ・データベースのデータベース・マネージャー・インスタンスです。

localHost (必須)

localHost は、HADR 1 次データベースがあるクラスター・ドメイン・ノードのホスト名です。

remoteHost (必須)

remoteHost は、HADR スタンバイ・データベースがあるクラスター・ドメイン・ノードのホスト名です。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの HADBType XML スキーマ定義:

HADBType エlementには、クラスター・ドメインに組み込んで高可用性にするデータベースのリストを記述します。

『スーパーエレメント』
『XML スキーマ定義』
『サブエレメント』
『Attributes』

スーパーエレメント

以下のタイプのエレメントに HADBType サブエレメントが含まれます。

- DB2ClusterType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='HADBType'>  
  <xs:sequence>  
    <xs:element name='HADB' type='HADBDefn' maxOccurs='unbounded' />  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name='instanceName' type='xs:string' use='required' />  
</xs:complexType>
```

サブエレメント

HADB

タイプ:

HADBDefn

HADBDefn エレメントには、クラスター・ドメインに組み込んで高可用性にするデータベースを記述します。

出現規則:

HADBType エレメントに HADB エレメントを 1 つ以上含める必要があります。

Attributes

instanceName (必須)

instanceName 属性で、HADB エレメントで指定したデータベースが属する DB2 データベース・マネージャー・インスタンスを指定する必要があります。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) 入力ファイルの HADBDefn XML スキーマ・エレメント:

HADBDefn エレメントには、クラスター・ドメインに組み込んで高可用性にするデータベースを記述します。

『スーパーエレメント』
125 ページの『XML スキーマ定義』
125 ページの『サブエレメント』
125 ページの『Attributes』

スーパーエレメント

HADBDefn は、以下のエレメントのサブエレメントです。

- HADRDBType

XML スキーマ定義

```
<xs:complexType name='HADBDfn'>
  <xs:attribute name='databaseName' type='xs:string' use='required' />
</xs:complexType>
```

サブエレメント

なし。

Attributes

databaseName (必須)

databaseName 属性にデータベース名を 1 つだけ指定する必要があります。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) の XML 入力ファイルのサンプル:

XML 入力ファイルのサンプルのセットが、sqllib ディレクトリーの samples サブディレクトリーにあるため、それらを適宜変更し、db2haicu で使用して、クラスター環境を構成できます。

db2ha_sample_sharedstorage_mutual.xml:

サンプル・ファイル db2ha_sample_sharedstorage_mutual.xml は、新しいクラスター・ドメイン を指定するために DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) に渡す XML 入力ファイルの一例です。

db2ha_sample_sharedstorage_mutual.xml は sqllib/samples/ha/xml ディレクトリーにあります。

フィーチャー

db2ha_sample_sharedstorage_mutual.xml サンプルは、db2haicu と XML 入力ファイルを使用して以下の詳細仕様のクラスター・ドメインを定義する方法を示しています。

- クォーラム装置: ネットワーク
- クラスター内コンピューター (クラスター・ドメイン・ノード) 数: 2
- フェイルオーバー・ポリシー: 相互
- データベース・パーティション数: 1
- 仮想 (サービス) IP アドレス数: 1
- フェイルオーバー対象共有マウント・ポイント数: 1

XML ソース

```
<!-- ===== -->
<!-- = Use the DB2 High Availability Instance Configuration Utility = -->
<!-- = (db2haicu) XML schema definition, db2ha.xsd, and specify = -->
<!-- = IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) = -->
<!-- = Base Component as the cluster manager. = -->
<!-- ===== -->
<DB2Cluster xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="db2ha.xsd"
  clusterManagerName="TSA"
  version="1.0">

  <!-- ===== -->
```

```

<!-- = Create a cluster domain named db2HADomain. = -->
<!-- ===== -->
<ClusterDomain domainName="db2HADomain">

  <!-- ===== -->
  <!-- = Specify a network quorum device (IP address: 19.126.4.5). = -->
  <!-- = The IP must be pingable at all times by each of the cluster = -->
  <!-- = domain nodes. = -->
  <!-- ===== -->
  <Quorum quorumDeviceProtocol="network" quorumDeviceName="19.126.4.5"/>

  <!-- ===== -->
  <!-- = Create a network named db2_public_network_0 with an IP = -->
  <!-- = network protocol. = -->
  <!-- = This network contains two computers: hasys01 and hasys02. = -->
  <!-- = Each computer has one network interface card (NIC) called = -->
  <!-- = eth0. = -->
  <!-- = The IP address of the NIC on hasys01 is 19.126.52.139 = -->
  <!-- = The IP address of the NIC on hasys02 is 19.126.52.140 = -->
  <!-- ===== -->
  <PhysicalNetwork physicalNetworkName="db2_public_network_0"
    physicalNetworkProtocol="ip">

    <Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys01">
      <IPAddress baseAddress="19.126.52.139"
        subnetMask="255.255.255.0"
        networkName="db2_public_network_0"/>
    </Interface>

    <Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys02">
      <IPAddress baseAddress="19.126.52.140"
        subnetMask="255.255.255.0"
        networkName="db2_public_network_0"/>
    </Interface>

  </PhysicalNetwork>

  <!-- ===== -->
  <!-- = List the computers (cluster nodes) in the cluster domain. = -->
  <!-- ===== -->
  <ClusterNode clusterNodeName="hasys01"/>
  <ClusterNode clusterNodeName="hasys02"/>

</ClusterDomain>

<!-- ===== -->
<!-- = The failover policy specifies the order in which the cluster = -->
<!-- = domain nodes should fail over. = -->
<!-- ===== -->
<FailoverPolicy>
  <Mutual />
</FailoverPolicy>

<!-- ===== -->
<!-- = Specify all the details of the database partition = -->
<!-- ===== -->
<DB2PartitionSet>

  <DB2Partition dbpartitionnum="0" instanceName="db2inst1">
    <VirtualIPAddress baseAddress="19.126.52.222"
      subnetMask="255.255.255.0"
      networkName="db2_public_network_0"/>
    <Mount filesystemPath="/home/db2inst1"/>
    <MutualPair systemPairNode1="hasys01" systemPairNode2="hasys02" />
  </DB2Partition>

```



```
</DB2PartitionSet>
</DB2Cluster>
```

db2ha_sample_DPF_mutual.xml:

サンプル・ファイル db2ha_sample_DPF_mutual.xml は、新しいクラスター・ドメインを指定するために DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) に渡す XML 入力ファイルの一例です。db2ha_sample_DPF_mutual.xml は sqllib/samples/ha/xml ディレクトリーにあります。

フィーチャー

db2ha_sample_DPF_mutual.xml サンプルは、db2haicu と XML 入力ファイルを使用して以下の詳細仕様のクラスター・ドメインを定義する方法を示しています。

- クォーラム装置: ネットワーク
- クラスター内コンピューター (クラスター・ドメイン・ノード) 数: 4
- フェイルオーバー・ポリシー: 相互
- データベース・パーティション数: 2
- 仮想 (サービス) IP アドレス数: 1
- フェイルオーバー対象共有マウント・ポイント数: 2
- 高可用性構成データベース数: 2

XML ソース

```
<!-- ===== -->
<!-- = Use the DB2 High Availability Instance Configuration Utility = -->
<!-- = (db2haicu) XML schema definition, db2ha.xsd, and specify = -->
<!-- = IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) = -->
<!-- = Base Component as the cluster manager. = -->
<!-- ===== -->
<DB2Cluster xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
             xsi:noNamespaceSchemaLocation="db2ha.xsd"
             clusterManagerName="TSA"
             version="1.0">

  <!-- ===== -->
  <!-- = Create a cluster domain named db2HADomain. = -->
  <!-- ===== -->
  <ClusterDomain domainName="db2HADomain">

    <!-- ===== -->
    <!-- = Specify a network quorum device (IP address: 19.126.4.5). = -->
    <!-- = The IP must be pingable at all times by each of the cluster = -->
    <!-- = domain nodes. = -->
    <!-- ===== -->
    <Quorum quorumDeviceProtocol="network" quorumDeviceName="19.126.4.5"/>

    <!-- ===== -->
    <!-- = Create a network named db2_public_network_0 with an IP = -->
    <!-- = network protocol. = -->
    <!-- = This network contains four computers: hasys01, hasys02, = -->
    <!-- = hasys03, and hasys04. = -->
    <!-- = Each computer has a network interface card called eth0. = -->
    <!-- = The IP address of eth0 on hasys01 is 19.126.124.30 = -->
    <!-- = The IP address of eth0 on hasys02 is 19.126.124.31 = -->
    <!-- = The IP address of eth0 on hasys03 is 19.126.124.32 = -->
    <!-- = The IP address of eth0 on hasys04 is 19.126.124.33 = -->
```

```

<!-- ===== -->
<PhysicalNetwork physicalNetworkName="db2_public_network_0"
    physicalNetworkProtocol="ip">

    <Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys01">
        <IPAddress baseAddress="19.126.124.30"
            subnetMask="255.255.255.0"
            networkName="db2_public_network_0"/>
    </Interface>

    <Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys02">
        <IPAddress baseAddress="19.126.124.31"
            subnetMask="255.255.255.0"
            networkName="db2_public_network_0"/>
    </Interface>

    <Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys03">
        <IPAddress baseAddress="19.126.124.32"
            subnetMask="255.255.255.0"
            networkName="db2_public_network_0"/>
    </Interface>

    <Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys04">
        <IPAddress baseAddress="19.126.124.33"
            subnetMask="255.255.255.0"
            networkName="db2_public_network_0"/>
    </Interface>

</PhysicalNetwork>

<!-- ===== -->
<!-- = Create a network named db2_private_network_0 with an IP = -->
<!-- = network protocol. = -->
<!-- = This network contains four computers: hasys01, hasys02, = -->
<!-- = hasys03, and hasys04 (same as db2_public_network_0.) = -->
<!-- = In addition to eth0, each computer has a network interface = -->
<!-- = card called eth1. = -->
<!-- = The IP address of eth1 on hasys01 is 192.168.23.101 = -->
<!-- = The IP address of eth1 on hasys02 is 192.168.23.102 = -->
<!-- = The IP address of eth1 on hasys03 is 192.168.23.103 = -->
<!-- = The IP address of eth1 on hasys04 is 192.168.23.104 = -->
<!-- ===== -->
<PhysicalNetwork physicalNetworkName="db2_private_network_0"
    physicalNetworkProtocol="ip">

    <Interface interfaceName="eth1" clusterNodeName="hasys01">
        <IPAddress baseAddress="192.168.23.101"
            subnetMask="255.255.255.0"
            networkName="db2_private_network_0"/>
    </Interface>

    <Interface interfaceName="eth1" clusterNodeName="hasys02">
        <IPAddress baseAddress="192.168.23.102"
            subnetMask="255.255.255.0"
            networkName="db2_private_network_0"/>
    </Interface>

    <Interface interfaceName="eth1" clusterNodeName="hasys03">
        <IPAddress baseAddress="192.168.23.103"
            subnetMask="255.255.255.0"
            networkName="db2_private_network_0"/>
    </Interface>

    <Interface interfaceName="eth1" clusterNodeName="hasys04">
        <IPAddress baseAddress="192.168.23.104"
            subnetMask="255.255.255.0"
            networkName="db2_private_network_0"/>
    </Interface>

```

```

    </Interface>

</PhysicalNetwork>

<!-- ===== -->
<!-- = List the computers (cluster nodes) in the cluster domain. = -->
<!-- ===== -->
<ClusterNode clusterNodeName="hasys01"/>
<ClusterNode clusterNodeName="hasys02"/>
<ClusterNode clusterNodeName="hasys03"/>
<ClusterNode clusterNodeName="hasys04"/>

</ClusterDomain>

<!-- ===== -->
<!-- = The failover policy specifies the order in which the cluster = -->
<!-- = domain nodes should fail over. = -->
<!-- ===== -->
<FailoverPolicy>
  <Mutual />
</FailoverPolicy>

<!-- ===== -->
<!-- = Specify all the details of the database partitions. = -->
<!-- ===== -->
<DB2PartitionSet>

  <DB2Partition dbpartitionnum="0" instanceName="db2inst1">
    <VirtualIPAddress baseAddress="19.126.124.251"
      subnetMask="255.255.255.0"
      networkName="db2_public_network_0"/>
    <Mount filesystemPath="/hafs/db2inst1/NODE0000"/>
    <MutualPair systemPairNode1="hasys01" systemPairNode2="hasys02" />
  </DB2Partition>

  <DB2Partition dbpartitionnum="1" instanceName="db2inst1">
    <Mount filesystemPath="/hafs/db2inst1/NODE0001"/>
    <MutualPair systemPairNode1="hasys02" systemPairNode2="hasys01" />
  </DB2Partition>

  <DB2Partition dbpartitionnum="2" instanceName="db2inst1">
    <Mount filesystemPath="/hafs/db2inst1/NODE0002"/>
    <MutualPair systemPairNode1="hasys03" systemPairNode2="hasys04" />
  </DB2Partition>

  <DB2Partition dbpartitionnum="3" instanceName="db2inst1">
    <Mount filesystemPath="/hafs/db2inst1/NODE0003"/>
    <MutualPair systemPairNode1="hasys04" systemPairNode2="hasys03" />
  </DB2Partition>

</DB2PartitionSet>

<!-- ===== -->
<!-- = List of databases to be configured for High Availability = -->
<!-- ===== -->
<HADBSet instanceName="db2inst1">
  <HADB databaseName = "SAMPLE" />
  <HADB databaseName = "MYDB" />
</HADBSet>

</DB2Cluster>

```

db2ha_sample_DPF_NPlusM.xml:

サンプル・ファイル db2ha_sample_DPF_NPlusM.xml は、新しいクラスター・ドメインを指定するために DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) に渡す XML 入力ファイルの一例です。db2ha_sample_DPF_NPlusM.xml は sqllib/samples/ha/xml ディレクトリにあります。

フィーチャー

db2ha_sample_DPF_NPlusM.xml サンプルは、db2haicu と XML 入力ファイルを使用して以下の詳細仕様のクラスター・ドメインを定義する方法を示しています。

- クォーラム装置: ネットワーク
- クラスター内コンピューター (クラスター・ドメイン・ノード) 数: 4
- フェイルオーバー・ポリシー: N プラス M
- データベース・パーティション数: 2
- 仮想 (サービス) IP アドレス数: 1
- フェイルオーバー対象共有マウント・ポイント数: 4

XML ソース

```
<!-- ===== -->
<!-- = Use the DB2 High Availability Instance Configuration Utility = -->
<!-- = (db2haicu) XML schema definition, db2ha.xsd, and specify = -->
<!-- = IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) = -->
<!-- = Base Component as the cluster manager. = -->
<!-- ===== -->
<DB2Cluster xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
             xsi:noNamespaceSchemaLocation="db2ha.xsd"
             clusterManagerName="TSA"
             version="1.0">

  <!-- ===== -->
  <!-- = Create a cluster domain named db2HADomain. = -->
  <!-- ===== -->
  <ClusterDomain domainName="db2HADomain">

    <!-- ===== -->
    <!-- = Specify a network quorum device (IP address: 19.126.4.5). = -->
    <!-- = The IP must be pingable at all times by each of the cluster = -->
    <!-- = domain nodes. = -->
    <!-- ===== -->
    <Quorum quorumDeviceProtocol="network" quorumDeviceName="19.126.4.5"/>

    <!-- ===== -->
    <!-- = Create a network named db2_public_network_0 with an IP = -->
    <!-- = network protocol. = -->
    <!-- = This network contains four computers: hasys01, hasys02, = -->
    <!-- = hasys03, and hasys04. = -->
    <!-- = Each computer has a network interface card called eth0. = -->
    <!-- = The IP address of eth0 on hasys01 is 19.126.124.30 = -->
    <!-- = The IP address of eth0 on hasys02 is 19.126.124.31 = -->
    <!-- = The IP address of eth0 on hasys03 is 19.126.124.32 = -->
    <!-- = The IP address of eth0 on hasys04 is 19.126.124.33 = -->
    <!-- ===== -->
    <PhysicalNetwork physicalNetworkName="db2_public_network_0"
                    physicalNetworkProtocol="ip">

      <Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys01">
        <IPAddress baseAddress="19.126.124.30"
                  subnetMask="255.255.255.0"
                  networkName="db2_public_network_0"/>
      </Interface>
    </PhysicalNetwork>
  </ClusterDomain>
</DB2Cluster>
```

```

<Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys02">
  <IPAddress baseAddress="19.126.124.31"
    subnetMask="255.255.255.0"
    networkName="db2_public_network_0"/>
</Interface>

<Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys03">
  <IPAddress baseAddress="19.126.124.32"
    subnetMask="255.255.255.0"
    networkName="db2_public_network_0"/>
</Interface>

<Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys04">
  <IPAddress baseAddress="19.126.124.33"
    subnetMask="255.255.255.0"
    networkName="db2_public_network_0"/>
</Interface>

</PhysicalNetwork>

<!-- ===== -->
<!-- = Create a network named db2_private_network_0 with an IP = -->
<!-- = network protocol. = -->
<!-- = This network contains four computers: hasys01, hasys02, = -->
<!-- = hasys03, and hasys04 (same as db2_public_network_0.) = -->
<!-- = In addition to eth0, each computer has a network interface = -->
<!-- = card called eth1. = -->
<!-- = The IP address of eth1 on hasys01 is 192.168.23.101 = -->
<!-- = The IP address of eth1 on hasys02 is 192.168.23.102 = -->
<!-- = The IP address of eth1 on hasys03 is 192.168.23.103 = -->
<!-- = The IP address of eth1 on hasys04 is 192.168.23.104 = -->
<!-- ===== -->
<PhysicalNetwork physicalNetworkName="db2_private_network_0"
  physicalNetworkProtocol="ip">

  <Interface interfaceName="eth1" clusterNodeName="hasys01">
    <IPAddress baseAddress="192.168.23.101"
      subnetMask="255.255.255.0"
      networkName="db2_private_network_0"/>
  </Interface>

  <Interface interfaceName="eth1" clusterNodeName="hasys02">
    <IPAddress baseAddress="192.168.23.102"
      subnetMask="255.255.255.0"
      networkName="db2_private_network_0"/>
  </Interface>

  <Interface interfaceName="eth1" clusterNodeName="hasys03">
    <IPAddress baseAddress="192.168.23.103"
      subnetMask="255.255.255.0"
      networkName="db2_private_network_0"/>
  </Interface>

  <Interface interfaceName="eth1" clusterNodeName="hasys04">
    <IPAddress baseAddress="192.168.23.104"
      subnetMask="255.255.255.0"
      networkName="db2_private_network_0"/>
  </Interface>

</PhysicalNetwork>

<!-- ===== -->
<!-- = List the computers (cluster nodes) in the cluster domain. = -->
<!-- ===== -->
<ClusterNode clusterNodeName="hasys01"/>
<ClusterNode clusterNodeName="hasys02"/>

```

```

    <ClusterNode clusterNodeName="hasys03"/>
    <ClusterNode clusterNodeName="hasys04"/>

</ClusterDomain>

<!-- ===== -->
<!-- = The failover policy specifies the order in which the cluster = -->
<!-- = domain nodes should fail over. = -->
<!-- ===== -->
<FailoverPolicy>
  <NPlusM />
</FailoverPolicy>

<!-- ===== -->
<!-- = Specify all the details of the database partitions = -->
<!-- ===== -->
<DB2PartitionSet>

  <DB2Partition dbpartitionnum="0" instanceName="db2inst1">
    <VirtualIPAddress baseAddress="19.126.124.250"
      subnetMask="255.255.255.0"
      networkName="db2_public_network_0"/>
    <Mount filesystemPath="/ha_dpfl/db2inst1/NODE0000"/>
    <Mount filesystemPath="/hafs/NODE0000"/>
    <NPlusMNode standbyNodeName="hasys03" />
  </DB2Partition>

  <DB2Partition dbpartitionnum="1" instanceName="db2inst1">
    <Mount filesystemPath="/ha_dpfl/db2inst1/NODE0001"/>
    <Mount filesystemPath="/hafs/NODE0001"/>
    <NPlusMNode standbyNodeName="hasys04" />
  </DB2Partition>

</DB2PartitionSet>

</DB2Cluster>

```

db2ha_sample_HADR.xml:

サンプル・ファイル db2ha_sample_DPF_HADR.xml は、新しいクラスター・ドメインを指定するために DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) に渡す XML 入力ファイルの一例です。db2ha_sample_HADR.xml は `sql1lib/samples/ha/xml` ディレクトリーにあります。

フィーチャー

db2ha_sample_HADR.xml サンプルは、db2haicu と XML 入力ファイルを使用して以下の詳細仕様のクラスター・ドメインを定義する方法を示しています。

- クォーラム装置: ネットワーク
- クラスター内コンピューター (クラスター・ドメイン・ノード) 数: 2
- フェイルオーバー・ポリシー: HADR
- データベース・パーティション数: 1
- 仮想 (サービス) IP アドレス数: なし
- フェイルオーバー対象共有マウント・ポイント数: なし

XML ソース

```
<!-- ===== -->
<!-- = Use the DB2 High Availability Instance Configuration Utility = -->
<!-- = (db2haicu) XML schema definition, db2ha.xsd, and specify = -->
<!-- = IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) = -->
<!-- = Base Component as the cluster manager. = -->
<!-- ===== -->
<DB2Cluster xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
             xsi:noNamespaceSchemaLocation="db2ha.xsd"
             clusterManagerName="TSA"
             version="1.0">

  <!-- ===== -->
  <!-- = Create a cluster domain named db2HADomain. = -->
  <!-- ===== -->
  <ClusterDomain domainName="db2HADomain">

    <!-- ===== -->
    <!-- = Specify a network quorum device (IP address: 19.126.4.5). = -->
    <!-- = The IP must be pingable at all times by each of the cluster = -->
    <!-- = domain nodes. = -->
    <!-- ===== -->
    <Quorum quorumDeviceProtocol="network" quorumDeviceName="19.126.4.5"/>

    <!-- ===== -->
    <!-- = Create a network named db2_public_network_0 with an IP = -->
    <!-- = network protocol. = -->
    <!-- = This network contains two computers: hasys01 and hasys02. = -->
    <!-- = Each computer has a network interface card called eth0. = -->
    <!-- = The IP address of eth0 on hasys01 is 19.126.52.139 = -->
    <!-- = The IP address of eth0 on hasys01 is 19.126.52.140 = -->
    <!-- ===== -->
    <PhysicalNetwork physicalNetworkName="db2_public_network_0"
                    physicalNetworkProtocol="ip">

      <Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys01">
        <IPAddress baseAddress="19.126.52.139"
                  subnetMask="255.255.255.0"
                  networkName="db2_public_network_0"/>
      </Interface>

      <Interface interfaceName="eth0" clusterNodeName="hasys02">
        <IPAddress baseAddress="19.126.52.140"
                  subnetMask="255.255.255.0"
                  networkName="db2_public_network_0"/>
      </Interface>

    </PhysicalNetwork>

    <!-- ===== -->
    <!-- = Create a network named db2_private_network_0 with an IP = -->
    <!-- = network protocol. = -->
    <!-- = This network contains two computers: hasys01 and hasys02. = -->
    <!-- = In addition to eth0, each computer has a network interface = -->
    <!-- = card called eth1. = -->
    <!-- = The IP address of eth1 on hasys01 is 192.168.23.101 = -->
    <!-- = The IP address of eth1 on hasys02 is 192.168.23.102 = -->
    <!-- ===== -->
    <PhysicalNetwork physicalNetworkName="db2_private_network_0"
                    physicalNetworkProtocol="ip">

      <Interface interfaceName="eth1" clusterNodeName="hasys01">
        <IPAddress baseAddress="192.168.23.101"
                  subnetMask="255.255.255.0"
                  networkName="db2_private_network_0"/>
      </Interface>

  </ClusterDomain>
</DB2Cluster>
```

```

    <Interface interfaceName="eth1" clusterNodeName="hasys02">
      <IPAddress baseAddress="192.168.23.102"
        subnetMask="255.255.255.0"
        networkName="db2_private_network_0"/>
    </Interface>

</PhysicalNetwork>

<!-- ===== -->
<!-- = List the computers (cluster nodes) in the cluster domain. = -->
<!-- ===== -->
<ClusterNode clusterNodeName="hasys01"/>
<ClusterNode clusterNodeName="hasys02"/>

</ClusterDomain>

<!-- ===== -->
<!-- = The failover policy specifies the order in which the cluster = -->
<!-- = domain nodes should fail over. = -->
<!-- ===== -->
<FailoverPolicy>
  <HADRFailover />
</FailoverPolicy>

<!-- ===== -->
<!-- = Specify all the details of the database partitions = -->
<!-- ===== -->
<DB2PartitionSet>
  <DB2Partition dbpartitionnum="0" instanceName="db2inst1" />
</DB2PartitionSet>

<!-- ===== -->
<!-- = List of HADR databases = -->
<!-- ===== -->
<HADRDBSet>
  <HADRDB databaseName="HADRDB"
    localInstance="db2inst1"
    remoteInstance="db2inst1"
    localHost="hasys01"
    remoteHost="hasys02" />
</HADRDBSet>

</DB2Cluster>

```

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) の前提条件

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用する前に実行しなければならない一連のタスクがあります。

一般

データベース・マネージャー・インスタンスの所有者が db2haicu コマンドを実行するには、その前に、root 権限を持つユーザーが preprnode コマンドを実行する必要があります。

preprnode は、AIX の Reliable Scalable Cluster Technology (RSCT) ファイル・セット、および Linux の RSCT パッケージの一部です。preprnode は、クラスター

内通信のためにノードの初期化操作を行います。preprnode コマンドは、クラスタのセットアップの一部として実行されます。preprnode について詳しくは、以下を参照してください。

- preprnode コマンド (AIX)
- RSCT for Linux Technical Reference - preprnode

RSCT について詳しくは、RSCT Administration Guide - What is RSCT? を参照してください。

db2haicu を実行する前に、データベース・マネージャー・インスタンスの所有者は、以下のタスクを実行する必要があります。

- クラスタに追加するすべてのマシン上でサービス・ファイルを同期化します。
- クラスタ・ドメインの作成に使用するデータベース・マネージャー・インスタンス用の db2profile スクリプトを実行します。
- db2start コマンドを使用して、データベース・マネージャーを開始します。

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR)

HADR 機能を使用する場合は、以下のタスクを実行してください。

- すべての DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースがそれぞれ 1 次およびスタンバイ・データベースの役割で開始され、すべての HADR の 1 次とスタンバイ・データベースのペアがピア状態にあることを確認します。
- すべての HADR データベースの **hadr_peer_window** を 120 秒以上の値に構成します。
- DB2 障害モニターを使用不可にします。

パーティション・データベース環境

高可用性として構成する複数のデータベース・パーティションがある場合には、以下のステップを実行してください。

- クラスタ・ドメインに追加するすべてのマシン上で、**DB2_NUM_FAILOVER_NODES** レジストリー変数を構成します。
- (オプション) db2haicu を実行する前にデータベースを活動化します。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用したクラスタ・ドメインの作成

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) をデータベース・マネージャー・インスタンスに対して初めて実行するとき、db2haicu はクラスタ・ドメインと呼ばれる、クラスタのモデルを作成します。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) によって自動的に検出されるデータベース・パス:

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を初めて実行するときに、db2haicu は、クラスタ構成に関連したデータベース構成情報をデータベース・システム内で検索します。

単一データベース・パーティション環境

単一データベース・パーティション環境では、db2haicu は以下のパスを自動的に検出します。

- インスタンス・ホーム・ディレクトリー・パス
- 監査ログ・パス
- 監査アーカイブ・ログ・パス
- 同期点マネージャー (SPM) ログ・パス
- DB2 診断ログ (db2diaglog) パス
- 以下のデータベース関連パス
 - データベース・ログ・パス
 - データベース表スペース・コンテナ・パス
 - データベース表スペース・ディレクトリー・パス
 - ローカル・データベース・ディレクトリー

複数データベース・パーティション環境

複数データベース・パーティション環境では、db2haicu は以下のパスのみを自動的に検出します。

- データベース・ログ・パス
- データベース表スペース・コンテナ・パス
- データベース表スペース・ディレクトリー・パス
- ローカル・データベース・ディレクトリー

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用したクラスター・ドメインの保守

db2haicu を使用して、クラスター化した環境のクラスター・ドメイン・モデルを変更する場合、データベース・マネージャーは関連する変更を、データベース・マネージャー・インスタンスおよびクラスター構成に伝搬させます。

始める前に

db2haicu を使用してクラスター化された環境を構成する前に、クラスター・ドメインを作成および構成する必要があります。詳しくは、135 ページの『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) を使用したクラスター・ドメインの作成』を参照してください。

このタスクについて

db2haicu 保守タスクには、データベースやクラスター・ノードなどのクラスター・エレメントをクラスター・ドメインに追加することや、クラスター・ドメインからエレメントを除去することが含まれています。db2haicu 保守タスクには、データベース・マネージャー・インスタンスのフェイルオーバー・ポリシーなどのクラスター・ドメインのエレメントの詳細を変更することも含まれています。

手順

1. db2haicu を実行します。

保守モードで db2haicu を実行するとき、以下のような db2haicu はクラスター・ドメインで実行できる操作のリストを示します。

- クラスター・ノード (ホスト名によって識別されるマシン) の追加または除去
- ネットワーク・インターフェース (ネットワーク・インターフェース・カード) の追加または除去
- データベース・パーティション (パーティション・データベース環境のみ) の追加または除去
- DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースの追加または除去
- 高可用性データベースの追加または除去
- マウント・ポイントの追加または除去
- IP アドレスの追加または除去
- クリティカルでないパスの追加または除去
- 定期保守用データベース・パーティションおよび HADR データベースの移動
- 現行のインスタンスのフェイルオーバー・ポリシーの変更
- クラスター・ドメイン用の新しいクォーラム装置の作成
- クラスター・ドメインの破棄

2. 実行するタスクを選択し、db2haicu が提示する後続の質問に答えます。

結果

データベース・マネージャーは、クラスター・ドメインにある情報を使用してクラスター・マネージャーに合わせます。db2haicu を使用してデータベースおよびクラスター・エレメントを構成するとき、これらのエレメントは、統合され自動化されたクラスター構成、および DB2 高可用性 (HA) フィーチャーによって提供される管理に組み込まれます。db2haicu を使用してデータベース・マネージャーのインスタンス構成を変更するとき、データベース・マネージャーが必要なクラスター・マネージャーの構成の変更を行うので、クラスター・マネージャーをその後呼び出す必要はありません。

次の作業

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) には、別個の診断ログがありません。データベース・マネージャーの診断ログ db2diag.log、および db2pd ツールを使用して、db2haicu のエラーを調査、および診断することができます。詳しくは、『DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) のトラブルシューティング』を参照してください。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) のトラブルシューティング

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu) には、別個の診断ログがありません。データベース・マネージャーの診断ログ db2diag.log、および db2pd ツールを使用して、db2haicu のエラーを調査、および診断することができます。

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) の制約事項

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティー (db2haicu) を使用する場合、いくつかの制約事項があります。

- 『ソフトウェアおよびハードウェア』
- 『構成タスク』
- 『使用上の注意』
- 139 ページの『推奨』

ソフトウェアおよびハードウェア

- 現在、IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component バージョン 2.2 フィックスパック 3 が、db2haicu がサポートする唯一のクラスター・マネージャーです。SA MP Base Component がサポートするオペレーティング・システムおよびハードウェアのリストについては、92 ページの『IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component でサポートされるソフトウェアおよびハードウェア』を参照してください。
- Reliable Scalable Cluster Technology (RSCT) バージョン 2.4.7.3 も必要です。RSCT についての詳細は、RSCT Administration Guide - What is RSCT? を参照してください。
- db2haicu は IP バージョン 6 をサポートしていません。

構成タスク

db2haicu を使用しても以下のタスクは実行できません。

- db2haicu を使用しても自動クライアント・リルートを構成できません。
- DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows バージョン 9 から IBM Data Server バージョン 9.5 に、またはバージョン 9.5 からそれ以降のバージョンにアップグレードする場合、db2haicu を使用してクラスター構成をマイグレーションできません。クラスター構成をマイグレーションするには、以下のステップを実行する必要があります。
 1. 既存のクラスター・ドメインを削除する (存在する場合)。
 2. データベース・サーバーをアップグレードする。
 3. db2haicu を使用して新規のクラスター・ドメインを作成する。

使用上の注意

クラスター構成および管理アクティビティーを計画する場合、以下の db2haicu の使用上の注意を考慮してください。

- db2haicu は、通常は root 権限を必要とするいくつかの管理タスクを実行しますが、データベース・マネージャー・インスタンス所有者の特権を使用して実行されます。root ユーザーによって実行される db2haicu の初期化によって、db2haicu は、インスタンス所有者特権しか持っていないにもかかわらず、必要な構成変更を実行できるようになります。
- ユーザーが新規クラスター・ドメインを作成した場合、db2haicu は、新規クラスター・ドメインに指定された名前が有効であることを検証しません。例えば、

db2haicu は、名前が有効な長さであること、または有効な文字を含んでいること、または既存のクラスター・ドメインと同じ名前でないことを確認しません。

- db2haicu は、ユーザーが指定した情報およびクラスター・マネージャーに渡される情報を検証または妥当性検査しません。例えば、db2haicu は、クラスター・オブジェクト名に関するクラスター・マネージャーのすべての制約事項を認識できないので、テキストを、有効な文字または有効な長さなどの点について検証せずに、クラスター・マネージャーに渡します。
- 新規クラスター・ドメインの作成および構成中に、エラーが発生し、db2haicu が失敗した場合、以下のステップを実行する必要があります。
 1. **-delete** パラメーターを指定して db2haicu を実行し、部分的に作成されたクラスター・ドメインのリソース・グループを除去します。
 2. db2haicu を再び呼び出して、新規クラスター・ドメインを再作成します。
- db2haicu は、**-delete** パラメーターを指定して実行すると、現行データベース・マネージャー・インスタンスに関連するリソース・グループを、これらのリソース・グループがロックされているかどうかを確認せずに、直ちに削除します。
- DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 1 次データベースとスタンバイ・データベースのペアのデータベース・マネージャー・インスタンスに関連するリソース・グループを除去するために、以下のステップを実行します。
 1. 最初に、HADR スタンバイ・データベースのデータベース・マネージャー・インスタンスに対して、**-delete** パラメーターを指定して db2haicu を実行します。
 2. さらに、HADR 1 次データベースのデータベース・マネージャー・インスタンスに対して、**-delete** パラメーターを指定して db2haicu を実行します。
- db2haicu を使用して実行を試みたクラスター操作がタイムアウトした場合、db2haicu はエラーを戻しません。クラスター操作がタイムアウトした場合、db2haicu 呼び出しの後に診断ログを調べない限り、または後続のクラスター・アクションが失敗し、この後続の失敗の調査中に、オリジナルのクラスター操作がタイムアウトしたと判断しない限り、操作がタイムアウトしたことを認識できません。
- 特定のデータベース・インスタンスのフェイルオーバー・ポリシーをアクティブ/パッシブに変更しようとした時、この構成操作が失敗するような 1 つの条件が存在した場合、このことについて、db2haicu はエラーを戻しません。現在オフラインであるマシンをアクティブ なマシンに指定した場合、db2haicu は、このマシンをアクティブ・マシンにしませんが、変更が失敗したことを示すエラーを戻しません。

推奨

以下は、db2haicu の使用によるクラスターおよびデータベース・マネージャー・インスタンスの構成に関する推奨事項のリストです。

- /etc/fstab に項目を追加することによって、クラスターの新規マウント・ポイントを追加する場合、**noauto** オプションを使用して、マウント・ポイントがクラスター内の複数のマシンに自動的にマウントされないようにします。以下に例を示します。

```
dev/vpatha1      /db/svtpdb/NODE0010      ext3 noauto 0 0
```

DB2 クラスター・マネージャー API

DB2 クラスター・マネージャー API は、データベース・マネージャーが構成変更をクラスター・マネージャーに通信するために必要な関数のセットを定義します。

サポートされるクラスター管理ソフトウェア

クラスター管理用のソフトウェアによって、DB2 データベース操作を、クラスターの 1 つのノード上にある障害が生じた 1 次データベースからクラスターの別のノード上にある 2 次データベースに転送できます。

DB2 データベースは、以下のクラスター管理用のソフトウェアをサポートします。

- High Availability Cluster Multi-Processing (HACMP) for AIX

HACMP/ES についての詳細な情報は、IBM Software Library Web サイト (<http://www.ibm.com/software/sw-library/>) から入手できる、「IBM DB2 Universal Database Enterprise Edition for AIX and HACMP/ES」というタイトルのホワイト・ペーパーを参照してください。

- Tivoli System Automation for Linux.

Tivoli System Automation についての詳細な情報は、IBM Software Library Web サイト (<http://www.ibm.com/software/sw-library/>) から入手できる、「Highly Available DB2 Universal Database using Tivoli System Automation for Linux」というタイトルのホワイト・ペーパーを参照してください。

- Microsoft Cluster Server (Windows オペレーティング・システム版)

Microsoft Cluster Server についての情報は、IBM Software Library Web サイト (<http://www.ibm.com/software/sw-library/>) から入手できる、「Implementing IBM DB2 Universal Database V8.1 Enterprise Server Edition with Microsoft Cluster Server」というホワイト・ペーパーを参照してください。

- Sun Cluster、または VERITAS Cluster Server (Solaris オペレーティング・システム版)。

Sun Cluster についての情報は、IBM Software Library Web サイト (<http://www.ibm.com/software/sw-library/>) から入手できる、「DB2 Universal Database and High Availability on Sun Cluster 3.X」というタイトルのホワイト・ペーパーを参照してください。VERITAS Cluster Server についての詳細は、「DB2 UDB and High Availability with VERITAS Cluster Server」というタイトルのホワイト・ペーパーを参照してください。これは、「IBM Support and downloads」Web サイト (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21045033>) から入手できます。

- Multi-Computer/ServiceGuard (Hewlett-Packard 用)

High Availability Cluster Multi-Processing for AIX

High Availability Cluster Multi-Processing (HACMP) for AIX は、クラスター管理用のソフトウェアです。HACMP クラスター内のノードは、ハートビートまたはキープアラライブ・パケットというメッセージを交換します。あるノードでこのメッセージの送信が停止すると、HACMP はクラスター内の他のノードでフェイルオーバーを起動し、障害が発生したノードが修復されると、HACMP はそれを再びクラスターに統合します。

イベントには 2 つのタイプ、つまり、HACMP の操作中に予期される標準イベントと、ハードウェアおよびソフトウェア・コンポーネントのパラメーターのモニターに関連したユーザー定義イベントがあります。

標準イベントの 1 つに、`node_down` イベントがあります。これは、クラスター内のノードがフェイルしたとき、および HACMP がクラスター内の他のノードでのフェイルオーバーを開始したときに発生します。リカバリー処理の一部として実行する処理を計画する場合、HACMP では 2 つのフェイルオーバー・オプション、つまり「ホット (またはアイドル) スタンバイ」と「相互テークオーバー」を指定できます。

注: HACMP を使用している時は、`db2iauto` ユーティリティを以下のように使用して、DB2 インスタンスがブート時に開始されないようにしてください。

```
db2iauto -off InstName
```

ここで `InstName` は、インスタンスのログイン名。

クラスター構成

ホット・スタンバイ 構成では、テークオーバー・ノードではない AIX プロセッサ・ノードは他のワークロードを一切実行していません。相互テークオーバー 構成では、テークオーバー・ノードである AIX プロセッサ・ノードは他のワークロードを実行しています。

一般的には、パーティション・データベース環境では、DB2 データベースは、パーティションが各ノードにある状態で相互テークオーバー・モードで実行されます。1 つの例外として、カタログ・パーティション部品がホット・スタンバイ構成の一部となるシナリオがあります。

計画時の考慮点の 1 つは、大きいクラスターの管理方法です。大きなクラスターよりも小さなクラスターのほうが管理は容易ですが、多くの小さなクラスターよりも 1 つの大きなクラスターのほうが管理はやはり容易です。計画時には、実際のアプリケーションがクラスター環境で使用される方法を考慮してください。たとえば、16 ノードで単一の大きな同類のアプリケーションが実行されていれば、構成を 8 個の 2 ノード・クラスターではなく、単一のクラスターとして管理するほうが容易でしょう。同じ 16 ノードでも、異なるネットワーク、ディスク、およびノード・リレーシオンシップを持つ多数の異なるアプリケーションが含まれているのであれば、ノードを小さめのクラスターにグループ化したほうが得策と思われます。各ノードは一度に 1 つずつ HACMP クラスターに統合される点に留意してください。つまり、1 つの大きなクラスターよりも複数のクラスター構成のほうが始動速度は向上します。HACMP は、ノードおよびそのバックアップが同じクラスターにある限り、単一のクラスターも複数のクラスターもサポートします。

HACMP フェイルオーバー・リカバリーでは、物理ノードにリソース・グループ割り当てを事前定義 (カスケード ともいう) することができます。フェイルオーバーのリカバリー手順では、物理ノードにリソース・グループを固定しない、変動割り当て (ローテーティング ともいう) を行うことができます。IP アドレス、外部ディスク・ボリューム・グループ、ファイル・システム、NFS ファイル・システム、および各リソース・グループ内のアプリケーション・サーバーは、アプリケーションまたはアプリケーション・コンポーネントのいずれかを指定します。これ

は、フェイルオーバーまたは再統合によって、物理ノード間で HACMP が操作するものです。フェイルオーバーおよび再統合の操作は、作成されるリソース・グループのタイプ、およびリソース・グループに入れられるノード数によって指定されます。

たとえば、DB2 データベース・パーティション (論理ノード) を考慮してみます。そのログと表スペースのコンテナが外部ディスクに置かれ、他のノードがそのディスクにリンクされていた場合、それら他のノードは外部ディスクにアクセスし、(テークオーバー・ノード上にある) データベース・パーティションを再始動することができます。HACMP では、このような操作が自動化されます。HACMP は、DB2 インスタンスの主要なユーザー・ディレクトリーが使用する NFS ファイル・システムをリカバリーする場合にも使用できます。

パーティション・データベース環境で DB2 データベースのリカバリーを計画する場合には、その一環として HACMP 資料を精読してください。概念、計画、インストール、管理の手引きに目を通した後、環境に合ったリカバリー・アーキテクチャーを構築してください。既知の障害点に基づいて識別した、リカバリーを要する各サブシステムについては、必要な HACMP クラスターとリカバリー・ノード (ホット・スタンバイまたは相互テークオーバー) を識別してください。

ディスクとアダプターはどちらも、外部ディスク構成でミラーリングすることをぜひお勧めします。HACMP 用に構成する DB2 物理ノードの場合、ボリューム・グループ上のノードを共有外部ディスクから構成変更できるように配慮する必要があります。相互テークオーバー構成でこのような設定を行う場合、対になったノードが競合することなく互いのボリューム・グループにアクセスできるように、計画を立てることが必要です。パーティション・データベース環境では、これは、すべてのコンテナ名が、全データベースをまたがって固有でなければならないことを意味します。

固有のものにする 1 つの方法は、名前の一部にデータベース・パーティション番号を含めることです。SMS または DMS コンテナを作成するときに、コンテナのストリング構文にノード式を指定できます。式を指定するときは、ノード番号をコンテナ名の一部とすることができます。また、追加の引数を指定する場合は、これらの引数の結果をコンテナ名の一部とすることができます。ノード式を指定するには、引数「\$N」(ブランク\$N) を使用します。引数は必ずコンテナ・ストリングの最後に指定するようにし、以下のいずれかの形式だけを使用できます。

表 7. コンテナを作成するための引数：ノード番号を 5 と仮定します。

構文	例	値
ブランク]\$N	" \$N"	5
ブランク]\$N+ 数値]	" \$N+1011"	1016
ブランク]\$N% 数値]	" \$N%3"	2
ブランク]\$N+ 数値]% 数値]	" \$N+12%13"	4
ブランク]\$N% 数値]+ 数値]	" \$N%3+20"	22

注:

1. % は剰余演算子です。
2. どの場合でも、演算子は左から右に向かって評価されます。

次に、この特殊な引数を使用してコンテナを作成する方法の例をいくつか示します。

- 2 ノード・システムで使用するためのコンテナの作成。

```
CREATE TABLESPACE TS1 MANAGED BY DATABASE USING
(device '/dev/rcont $N' 20000)
```

次のコンテナが使用されます。

```
/dev/rcont0 - on Node 0
/dev/rcont1 - on Node 1
```

- 4 ノード・システムで使用するためのコンテナの作成。

```
CREATE TABLESPACE TS2 MANAGED BY DATABASE USING
(file '/DB2/containers/TS2/container $N+100' 10000)
```

次のコンテナが使用されます。

```
/DB2/containers/TS2/container100 - on Node 0
/DB2/containers/TS2/container101 - on Node 1
/DB2/containers/TS2/container102 - on Node 2
/DB2/containers/TS2/container103 - on Node 3
```

- 2 ノード・システムで使用するためのコンテナの作成。

```
CREATE TABLESPACE TS3 MANAGED BY SYSTEM USING
('/TS3/cont $N%2, '/TS3/cont $N%2+2')
```

次のコンテナが使用されます。

```
/TS3/cont0 - on Node 0
/TS3/cont2 - on Node 0
/TS3/cont1 - on Node 1
/TS3/cont3 - on Node 1
```

HACMP 用 DB2 データベース・パーティションの構成

構成が済むと、インスタンス中の各データベース・パーティションは HACMP によって物理ノードごとに始動されます。4 ノードよりも大きい並列 DB2 構成を始動する場合は、複数のクラスターをお勧めします。64 ノードの並列 DB2 構成では、4 個の 16 ノード・クラスターよりも、32 個の 2 ノード HACMP クラスターのほうが始動速度が向上することに注意してください。

ホット・スタンバイまたは相互テークオーバー・ノードのいずれかで HACMP のフェイルオーバーまたはリカバリーを構成するための補助機構として、スクリプト・ファイルが DB2 Enterprise Server Edition にパッケージされています。そのスクリプト・ファイルは、単一ノード用は rc.db2pe.ee であり、複数ノード用は rc.db2pe.eee です。これらは sqllib/samples/hacmp/es ディレクトリーにあります。適切なファイルを HACMP クラスター内の各システムの /usr/bin にコピーし、ファイル名を rc.db2pe に変更してください。

また、rc.db2pe の内部から、フェイルオーバーまたは相互テークオーバー構成で DB2 バッファ・プールのサイズをカスタマイズできます。(バッファ・プール・サイズは、1 つの物理ノードで 2 つのデータベース・パーティションを稼働する場合に適切なリソース割り振りを確保できるように構成できます。)

HACMP イベント・モニターおよびユーザー定義イベント

特定のノードでプロセスが停止してしまう場合にフェイルオーバー操作を開始することも、ユーザー定義イベントの一例です。イベントは、クラスターのセットアップの一環として、ユーザー定義のイベントとして手動で構成する必要があります。

高可用性を持つ IBM DB2 データベース環境のインプリメンテーションと設計の詳細情報については、IBM Software Library Web サイト (<http://www.ibm.com/software/sw-library/>) を参照してください。

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (Linux および AIX)

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (Tivoli SAM) は、クラスター内の 1 つのデータベース・システムから別のデータベース・システムに、ユーザー、アプリケーション、およびデータを円滑に自動切り替えするための、クラスター管理ソフトウェアです。Tivoli SAM は、プロセス、ファイル・システム、IP アドレスなどの IT リソースの制御を自動化します。

Tivoli SAM は、リソースとして認識されるものの可用性を自動的に管理するフレームワークを提供します。リソースの例は次のとおりです。

- 制御するために開始、モニター、および停止スクリプトを作成できるソフトウェアの一部。
- Tivoli SAM がアクセス権限を付与されている、すべてのネットワーク・インターフェース・カード (NIC)。つまり、Tivoli SAM は、アクセス権限が付与されている NIC の間で IP アドレスをフローティングすることで、ユーザーが使用するすべての IP アドレスの可用性を管理します。

例えば、DB2 インスタンスと高可用性災害時リカバリー・フィーチャーのどちらにも、開始、停止、およびモニター・コマンドがあります。したがって、これらのリソースを自動的に管理するために、Tivoli SAM スクリプトを作成できます。密接に関連したリソース (例えば、同じノード上で同時に集合的に実行するもの) をリソース・グループと呼びます。

DB2 リソース

単一パーティション DB2 環境では、単一の DB2 インスタンスがサーバー上で実行されます。この DB2 インスタンスは、データ (それ自体の実行可能イメージと、インスタンスが所有するデータベース) に対するローカル・アクセス権限を持っています。リモート・クライアントがこの DB2 インスタンスにアクセス可能な場合、未使用の IP アドレスをこの DB2 インスタンスに割り当てる必要があります。

DB2 インスタンス、ローカル・データ、および IP アドレスはすべて、Tivoli SAM で自動化する必要があるリソースと見なされます。これらのリソースは密接に関連しているため (例えば、同じノード上で同時に集合的に実行する)、リソース・グループと呼ばれます。

リソース・グループ全体はクラスター内の 1 つのノード上で連結されます。フェイルオーバーの場合は、そのリソース・グループ全体が別のノード上で開始されません。

グループ内のリソース間には以下の従属関係が存在します。

- DB2 インスタンスは、ローカル・ディスクより後に開始しなければならない

- DB2 インスタンスは、ローカル・ディスクより前に停止しなければならない
- HA IP アドレスはインスタンスと連結しなければならない

ディスク・ストレージ

DB2 データベースでは、ローカル・データ・ストレージに以下のリソースを使用できます。

- ロー・ディスク (例えば、/dev/sda1)
- 論理ボリューム・マネージャー (LVM) によって管理される論理ボリューム
- ファイル・システム (例えば、ext3、jfs)

DB2 データは、全体を 1 つ以上のロー・ディスク、論理ボリューム、ファイル・システムに保管することができます。あるいは、その 3 つすべてを混成したものに保管することもできます。実行可能プログラムは何らかのファイル・システム上に存在する必要があります。

HA IP アドレスに関する DB2 データベースの要件

DB2 データベースには、IP アドレスに関する特別な要件はありません。インスタンスが高可用性であると見なされるために、高可用性のある IP アドレスを定義する必要はありません。ただし、保護された IP アドレス (存在する場合) がデータへのクライアントのアクセス・ポイントとなっており、このアドレスがすべてのクライアントによく知られたものでなければならないことを覚えておくのは重要です。実際、この IP アドレスは、クライアントが CATALOG TCPIP NODE コマンドで使用するものと同じであることが推奨されています。

Tivoli SAM リソース・グループ

IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms は、Linux ベースのクラスター内にあるプロセス、アプリケーション、IP アドレス、その他のリソースを自動化することで、高可用性を提供する製品です。IT リソース (IP アドレスなど) を自動化するには、そのリソースを Tivoli SAM に定義する必要があります。さらに、これらのリソースがすべて少なくとも 1 つのリソース・グループに含まれていなければなりません。これらのリソースを常に同じマシン上でホストする必要がある場合、それらがすべて同じリソース・グループに入っている必要があります。

Tivoli SAM を使用して管理および自動化するアプリケーションはすべて、リソースとして定義する必要があります。アプリケーション・リソースは通常、汎用リソース・クラス IBM.Application で定義されます。このリソース・クラスには、リソースを定義する複数の属性がありますが、それらのうち、少なくとも以下の 3 つはアプリケーション固有です。

- StartCommand
- StopCommand
- MonitorCommand

これらのコマンドは、スクリプトまたはバイナリー実行可能プログラムです。

DB2 環境での Tivoli SAM のセットアップ

Tivoli SAM を DB2 環境で稼働するようセットアップするための詳しい構成情報については、IBM Software Library Web サイト (<http://www.ibm.com/software/sw-library/>) で「Tivoli System Automation」を検索してください。

Microsoft Failover Clustering のサポート (Windows)

Microsoft Failover Clustering は、Windows オペレーティング・システム上でサーバーのクラスターをサポートします。これはサーバーまたはアプリケーションの障害を自動的に検出および対応し、サーバーのワークロードの平衡を取ることができます。

概要

Microsoft Failover Clustering は、Windows サーバー・オペレーティング・システムのフィーチャーです。高可用性およびデータとアプリケーションのより簡単な管理のために、クラスターへの 2 台のサーバー (DataCenter Server では最大 4 台のサーバー) の接続をサポートします。Failover Clustering はさらに、自動的にサーバーまたはアプリケーションの障害を検出し、リカバリーすることもできます。それを使用して、サーバーのワークロードを移動して、マシン使用率の平衡を取り、ダウン時間を取らずに計画保守を行うことが可能になります。

以下の DB2 製品は、Microsoft Failover Clustering をサポートします。

- DB2 Workgroup Server Edition
- DB2 Enterprise Server Edition (DB2 ESE)
- DB2 Connect Enterprise Edition (DB2 CEE)

DB2 Failover Clustering のコンポーネント

クラスターとは、複数のノードの構成であり、各ノードは独立したコンピューター・システムです。クラスターは、ネットワーク・クライアントには単一サーバーのように見えます。




図 3. Failover Clustering の構成の例

Failover Clustering 内のノードは、1 つ以上の共有ストレージ・バスおよび 1 つ以上の物理的に独立したネットワークを使用して接続されています。サーバーだけを接続していてクライアントをクラスターに接続していないネットワークのことを、プライベート・ネットワークといいます。クライアント接続をサポートするネットワークのことを、パブリック・ネットワークといいます。各ノードには、1 つ以上のローカル・ディスクがあります。各共有ストレージ・バスは、1 つ以上のディスクにアタッチします。共有バスの各ディスクは、1 度にクラスターの 1 つのノードだけが所有します。DB2 ソフトウェアは、ローカル・ディスクに常駐します。DB2 データベース・ファイル (たとえば表、索引、ログ・ファイル) は、共用ディスク上に常駐します。Microsoft Failover Clustering はクラスター内のロー・パーティションの使用をサポートしないため、Microsoft Failover Clustering 環境でロー・デバイスを使用するように DB2 を構成することはできません。

DB2 リソース

Microsoft Failover Clustering 環境では、リソースはクラスタリング・ソフトウェアにより管理されるエンティティです。たとえば、ディスク、IP アドレス、または汎用サービスは、リソースとして管理することができます。DB2 は、DB2 Server と呼ばれるそれ自体のリソース・タイプを作成することにより Microsoft Failover Clustering と統合します。各 DB2 Server リソースが DB2 インスタンスを管理し、パーティション・データベース環境での実行時には各 DB2 Server リソースがデータベース・パーティションを管理します。インスタンス名がその DB2 Server リソースの名前になります。ただし、パーティション・データベース環境の場合は、インスタンス名およびデータベース・パーティション (またはノード) 番号の両方によって DB2 Server リソースの名前が構成されます。

オンライン接続前およびオンライン接続後のスクリプト

スクリプトは、DB2 リソースがオンラインになる前、オンラインになった後に実行できます。これらのスクリプトはそれぞれ、オンライン接続前およびオンライン接続後のスクリプトと呼ばれます。オンライン接続前およびオンライン接続後のスクリプトは、DB2 およびシステム・コマンドを実行できる .BAT ファイルです。

DB2 の複数インスタンスを同一のマシン上で実行している場合は、オンライン接続前およびオンライン接続後のスクリプトを使用して、両方のインスタンスが正常に開始されるように構成を調整することができます。フェイルオーバーが発生した場合には、オンライン接続後のスクリプトを使用して、手動でデータベース・リカバリーを実行できます。さらに、オンライン接続後のスクリプトは、任意のアプリケーションまたは DB2 に依存するサービスを開始するためにも使用されます。

DB2 グループ

関連する、または従属するリソースは、リソース・グループに編成されます。1 つのグループのすべてのリソースは、クラスター・ノード間を 1 つの単位として移動します。たとえば、典型的な DB2 単一パーティション・クラスター環境において、以下のリソースを含む DB2 グループがあるでしょう。

1. DB2 リソース。DB2 リソースは DB2 インスタンス (またはノード) を管理します。
2. IP アドレス・リソース。IP アドレス・リソースを使用すると、クライアント・アプリケーションが DB2 サーバーに接続することが可能になります。
3. Network Name リソース。Network Name リソースを使用すると、IP アドレスを使用してではなく名前を使用して、クライアント・アプリケーションが DB2 サーバーに接続することが可能になります。Network Name リソースは、IP アドレス・リソースと従属関係にあります。Network Name リソースは、オプションです。(Network Name リソースを構成すると、フェイルオーバー・パフォーマンスに影響するかもしれません。)
4. 1 つ以上の Physical Disk リソース。それぞれの Physical Disk リソースは、クラスター内の共有ディスクを管理します。

注: 同じグループの他のすべてのリソースがオンラインになってからのみ DB2 サーバーが開始されるように、DB2 リソースは他のすべてのリソースと従属関係になるように構成されます。

フェイルオーバーの構成

2 つのタイプの構成が使用可能です。

- ホット・スタンバイ
- 相互テークオーバー

パーティション・データベース環境では、必ずしもすべてのクラスターが同タイプの構成を持つ必要はありません。ホット・スタンバイを使用するためにセットアップされるクラスターをいくつか、相互テークオーバーのためにセットアップされる他のクラスターをいくつか持つことができます。たとえば、DB2 インスタンスが 5 つのワークステーションで構成される場合、そのうち 2 台を相互テークオーバー構成として、2 台をホット・スタンバイ構成として使用し、残りの 1 台をフェイル

オーバー・サポート用に構成しないでおくことも可能です。

ホット・スタンバイ構成

ホット・スタンバイ構成では、Microsoft Failover Clustering クラスターの 1 つのマシンが専用のフェイルオーバー・サポートを提供し、他のマシンがデータベース・システムに参加します。データベース・システムに参加しているマシンに障害が起これば、そのマシン上のデータベース・サーバーはフェイルオーバー・マシンで開始します。パーティション・データベース環境のあるマシン上で複数の論理ノードを実行し、そのマシンに障害が起これば、論理ノードはフェイルオーバー・マシンで開始します。図 4 にホット・スタンバイ構成の例を示します。




図 4. ホット・スタンバイ構成

相互テークオーバー構成

相互テークオーバー構成では、両方のワークステーションがデータベース・システムに参加します (つまり、各マシンに実行しているデータベース・サーバーが最低 1 つある)。Microsoft Failover Clustering クラスターのワークステーションのいずれかに障害が起これば、障害が起きたマシン上のデータベース・サーバーは他のマシンで実行を開始します。相互テークオーバー構成では、あるマシン上のデータベース・サーバーは、別のマシン上のデータベース・サーバーとは別個に障害を起こす場合があります。指定されたどの時点であっても、すべてのデータベース・サーバーはどのマシン上でもアクティブであることができます。150 ページの図 5 に相互テークオーバー構成の例を示します。




図5. 相互テークオーバー構成

高可用性を持つ IBM DB2 データベース環境の Windows オペレーティング・システム上でのインプリメンテーションと設計の詳細情報については、IBM Software Library Web サイト (<http://www.ibm.com/software/sw-library/>) を参照してください。

Solaris オペレーティング・システムのクラスター・サポート

DB2 では、Solaris オペレーティング・システムで使用可能な Sun Cluster、Veritas Cluster Server (VCS) という 2 つのクラスター・マネージャーがサポートされています。

Sun Cluster についての情報は、IBM Software Library Web サイト (<http://www.ibm.com/software/sw-library/>) から入手できる、「DB2 Universal Database and High Availability on Sun Cluster 3.X」というタイトルのホワイト・ペーパーを参照してください。

注: Sun Cluster 3.0 または Veritas Cluster Server を使用している時は、db2iauto ユーティリティーを以下のように使用して、DB2 インスタンスがブート時に開始されないようにしてください。

```
db2iauto -off InstName
```

ここで *InstName* は、インスタンスのログイン名。

高可用性

データ・サービスをホストするコンピューター・システムには、数多くの異なるコンポーネントがあり、各コンポーネントにはそれに関連した「平均故障間隔」(MTBF) があります。MTBF は、コンポーネントが使用可能な状態にある平均時間です。質の高いハード・ディスクの MTBF は、100 万時間のオーダー (約 114 年) です。これは長期間に思えますが、200 個のディスクのうち 1 つは、6 カ月以内に故障する可能性があります。

データ・サービスの可用性を上げるための方法は多数ありますが、最も一般的なものは HA クラスタです。クラスタは、高可用性で使用される場合、複数のマシン、私設ネットワーク・インターフェースのセット、1 つまたは複数のパブリック・ネットワーク・インターフェース、およびいくつかの共用ディスクから成ります。この特別な構成により、データ・サービスを 1 つのマシンから別のマシンに移動させることが可能になります。データ・サービスをクラスタ内の別のマシンに移動することによって、引き続きそのデータにアクセスすることができます。データ・サービスを 1 つのマシンから別のマシンに移動することをフェイルオーバーといいます。これは、図 6 で図示されています。




図 6. フェイルオーバー：マシン B のデータに障害が起こると、サービスはそのクラスタの別のマシンに移るため、データは以後もアクセス可能です。

私設ネットワーク・インターフェースは、クラスタ内のマシン間でハートビート・メッセージおよび制御メッセージを送信するために使用します。パブリック・ネットワーク・インターフェースは、HA クラスタのクライアントと直接通信するために使用します。HA クラスタ内のディスクはクラスタ内の 2 つ以上のマシンと接続されており、片方のマシンで障害が起きた場合に別のマシンがそのディスクにアクセスできるようになっています。

HA クラスタ上で実行されているデータ・サービスには、1 つ以上の論理パブリック・ネットワーク・インターフェースと一連のディスクが関連付けられています。HA データ・サービスのクライアントは、TCP/IP 経由でデータ・サービスの論理ネットワーク・インターフェースにのみ接続します。フェイルオーバーが起きると、データ・サービスは、論理ネットワーク・インターフェースおよびディスクのセットとともに、別のマシンに移動します。

HA クラスタの利点の 1 つは、サポート・スタッフの援助なしでデータ・サービスをリカバリーできることと、いつでもそれを行えることです。もう 1 つの利点

は、冗長度です。マシン自体を含め、クラスター内のすべての部分に冗長度があります。クラスターは、どんな Single Point of Failure があっても、存続することができます。

高可用性データ・サービスはそれぞれ性質がかなり異なる場合がありますが、いくつかの共通要件があります。高可用性データ・サービスのクライアントは、データ・サービスがどのマシン上にあっても、データ・サービスのネットワーク・アドレスおよびホスト名が同じであり、同じ方法で要求を出すことができると予想します。

可用性の高い Web サーバーにアクセスしている Web ブラウザーのことを考えてみてください。要求は URL とともに発行されます。URL には、ホスト名と、web サーバー上のファイルへのパスの両方が含まれます。ブラウザーは、web サーバーのフェイルオーバー後もホスト名とパスが同じであると予想します。ブラウザーが web サーバーからファイルをダウンロードしているときに、サーバーがフェイルオーバーされると、ブラウザーは要求を再発行する必要があります。

データ・サービスの可用性は、データ・サービスがユーザーから使用可能である時間の合計により測定されます。可用性の最も一般的な測定単位は、「アップ時間」のパーセンテージです。これはしばしば、複数の「9」によって示されます。

99.99% => サービスは、1 年で (最大) 52.6 分ダウンする。
99.999% => サービスは、1 年で (最大) 5.26 分ダウンする。
99.9999% => サービスは、1 年で (最大) 31.5 秒ダウンする。

HA クラスターを設計し、テストするときは、

1. クラスターの管理者がシステムに精通しており、フェイルオーバーの発生時に起きることを知っていることを確かめます。
2. クラスターの各部分に正しく冗長度があり、障害が起きたときに素早く置き換えられることを確かめます。
3. 制御環境でテスト・システムに障害を起し、システムが毎回正確にフェイルオーバーされることを確かめます。
4. それぞれのフェイルオーバーの理由を記録します。これはそれほど頻繁に起きることではありませんが、クラスターを不安定にする問題に対処するために重要です。たとえば、クラスターの一部が 1 カ月に 5 回フェイルオーバーを起こした場合、その理由を調べてそれを修正してください。
5. フェイルオーバーが起きたときに、そのことがクラスターのサポート・スタッフに知らされることを確かめます。
6. クラスターが過負荷にならないようにします。フェイルオーバーの後で、残りのシステムが引き続き許容レベルでワークロードを処理できることを確かめてください。
7. よく障害の起きるコンポーネント (ディスクなど) をチェックし、問題が起きる前に置き換えます。

フォールト・トレランス

データ・サービスの可用性を上げる別の方法は、フォールト・トレランスです。フォールト・トレラント・マシンには、すべての冗長度が組み込まれており、CPU やメモリーを含む任意の部分で起きる単一の障害に対処することができます。フォールト・トレラント・マシンは、すき間産業で最も良く使用され、通常、このマシ

ンをインプリメントするには費用がかかります。地理的に別の場所にあるマシンを含む HA クラスタには、これらの場所のサブセットだけに影響を与える災害から、リカバリーすることができるという利点があります。

HA クラスタは可用性を上げる最も一般的な方法です。なぜなら、拡張が容易で、使いやすく、そして比較的インプリメントするために費用がかからないからです。

Sun Cluster 3.0 (およびそれ以降) のサポート:

DB2データベース・ソリューションを Solaris オペレーティング・システム・クラスタで実行する計画の場合、Sun Cluster 3.0 を使用してクラスタを管理することができます。高可用性エージェントは DB2 データベースと Sun Cluster 3.0 の間の仲介者としての役割を果たします。

このトピックでの Sun Cluster 3.0 のサポートに関する記述は、Sun Cluster 3.0 以降のバージョンにも適用されます。




図7. DB2 データベース、Sun Cluster 3.0、および高可用性: DB2 データベース、Sun Cluster 3.0 と高可用性エージェントとの間の関係

フェイルオーバー

Sun Cluster 3.0 は、アプリケーション・フェイルオーバーを使用可能にすることにより高可用性を提供します。各ノードは周期的にモニターされ、クラスタ・ソフトウェアは、障害が起きたプライマリ・ノードから指定されたセカンダリー・ノードへ自動的にクラスタ対応アプリケーションを再配置します。フェイルオーバーが発生すると、クライアントにはサービスに短い中断があるかもしれず、サーバーに再接続する必要があるかもしれません。とはいえ、クライアントは、アプリケーションやデータにアクセスするために使用している物理サーバーには気付かないでしょう。クラスタ内の別のノードがプライマリ・ノードの障害時に自動的にホストのワークロードを処理することを許可することにより、Sun Cluster 3.0 では、大幅にダウン時間を削減し、生産性を上げることができます。

マルチホスト・ディスク

Sun Cluster 3.0 には、マルチホスト・ディスク装置が必要です。これは、ディスクが複数のノードに 1 度に接続されることがあるということを意味します。Sun Cluster 3.0 環境では、マルチホスト記憶装置により、ディスク装置が高可用性になります。マルチホスト記憶装置にあるディスク装置は、代替サーバー・ノードを経由するデータへの物理パスがあるため、単一ノードの故障を容認できます。マルチホスト・ディスクは、プライマリ・ノードを経由してグローバルにアクセス可能

です。クライアント要求があるノードを経由してデータにアクセスしており、そのノードに障害が起こった場合、その要求は、同じディスクへの直接接続を持つ別のノードへ切り替わります。ボリューム・マネージャーは、マルチホスト・ディスクのデータ冗長化のために、ミラーリング構成または RAID5 構成を提供します。現行では、Sun Cluster 3.0 はボリューム・マネージャーとして、Solstice DiskSuite および VERITAS Volume Manager をサポートします。マルチホスト・ディスクをディスク・ミラーおよびストライピングと結合させるなら、ノード障害および個々のディスク障害の両方を保護します。

グローバル・デバイス

グローバル・デバイスは、装置の物理的な位置にかかわらず、任意のノードからクラスター内の任意の装置への可用性の高いアクセスを、クラスター全体にわたり提供するために使用されます。すべてのディスクは、グローバル・ネーム・スペース内に、割り当てられたデバイス ID (DID) を付けて組み込まれ、グローバル・デバイスとして構成されます。そのため、ディスク自体はすべてのクラスター・ノードから可視状態になります。

ファイル・システム/グローバル・ファイル・システム

クラスター・ファイル・システムまたはグローバル・ファイル・システムは、(1 つのノード上の) カーネルと、(1 つ以上のディスクへの物理接続を持つノード上の) 元となるファイル・システム・ボリューム・マネージャーとの間のプロキシです。クラスター・ファイル・システムは、1 つ以上のノードへの物理接続を持つグローバル・デバイスに依存しています。クラスター・ファイル・システムは、元となるファイル・システムおよびボリューム・マネージャーから独立しています。現行では、クラスター・ファイル・システムは、Solstice DiskSuite または VERITAS Volume Manager のいずれかを使用して UFS 上に作成できます。ディスク上のファイル・システムがクラスター・ファイル・システムとしてグローバルにマウントされた場合のみ、データは、すべてのノードに対して使用可能になります。

デバイス・グループ

すべてのマルチホスト・ディスクは、Sun Cluster のフレームワークで制御しなければなりません。Solstice DiskSuite または VERITAS Volume Manager で管理されるディスク・グループは、まずマルチホスト・ディスク上に作成されます。その後、それらは Sun Cluster ディスク・デバイス・グループに登録されます。ディスク・デバイス・グループは、一種のグローバル・デバイスです。マルチホスト・デバイス・グループは、高い可用性を持っています。現行でデバイス・グループを管理しているノードに障害が起こった場合には、ディスクは、代替パスを経由してアクセス可能になります。デバイス・グループを管理しているノードの障害により、リカバリーおよび整合性チェックを行うために必要な時間を除いては、デバイス・グループへのアクセスに影響しません。その時間中は、すべての要求は、システムがデバイス・グループを使用可能にするまでブロックされます (このことはアプリケーションには知らされません)。

リソース・グループ・マネージャー (RGM)

RGM は、高可用性のための機構を備え、それぞれのクラスター・ノード上でデーモンとして実行されます。それは、すでに構成されているポリシーに基づいて、選択

したノード上のリソースを自動的に開始および停止します。RGM の使用により、ノード障害の時にリソースを高可用性にしたり、影響を受けたノード上のリソースを停止することによりリブートし、別のノード上で開始したりすることができます。さらに RGM は、リソース障害を検出したり障害が起きたリソースを別のノード上に再配置することができる特定のリソースのモニターを、自動的に開始および停止できます。

データ・サービス

データ・サービスという用語は、単一サーバー上ではなく、クラスター上で実行するように構成されているサード・パーティー・アプリケーションを説明するために用いられます。データ・サービスには、アプリケーションを開始、停止、およびモニターするアプリケーション・ソフトウェアおよび Sun Cluster 3.0 ソフトウェアが含まれます。Sun Cluster 3.0 は、クラスター内でアプリケーションを制御またはモニターするために使用されるデータ・サービス・メソッドを提供します。これらのメソッドは、リソース・グループ・マネージャー (RGM) の制御下で実行されます。RGM は、メソッドを使用してクラスター・ノード上のアプリケーションを開始、停止、およびモニターします。これらのメソッドは、クラスター・フレームワーク・ソフトウェアおよびマルチホスト・ディスクとともに、アプリケーションが高可用性を備えたデータ・サービスになるようにします。高可用性を備えたデータ・サービスとして、これらのメソッドは、単一の障害の後にそのクラスター内で発生するかなりの数のアプリケーション中断を防ぎます。それは、障害がノード上、インターフェース・コンポーネント上、またはアプリケーション自体のいずれで起きたかにかかわらず行われます。さらに RGM は、ネットワーク・リソース (論理ホスト名および共有アドレス) およびアプリケーション・インスタンスを含む、クラスター内のリソースを管理します。

リソース・タイプ、リソースおよびリソース・グループ

リソース・タイプは、以下のもので構成されます。

1. クラスター上で実行されるソフトウェア・アプリケーション。
2. アプリケーションをクラスター・リソースとして管理するために RGM によりコールバック・メソッドとして使用されるコントロール・プログラム。
3. クラスターの静的構成の一部を形成するプロパティのセット。

RGM は、リソース・タイプ・プロパティを使用して、特定のタイプのリソースを管理します。

リソースは、プロパティおよびそのリソース・タイプの値を継承します。それは、クラスター上で実行中の基礎となるアプリケーションのインスタンスです。各インスタンスには、クラスター内の固有の名前が必要です。各リソースは、リソース・グループ内に構成される必要があります。RGM は、すべてのリソースを、オンラインおよびオフラインで同じノードの 1 つのグループにまとめます。RGM がリソース・グループをオンラインまたはオフラインにする時には、RGM はそのグループの個々のリソース上でコールバック・メソッドを呼び出します。

リソース・グループが現行でオンラインになっているノードのことを、そのリソース・グループのプライマリー・ノードまたはそのプライマリーと呼びます。それぞれのプライマリーが、リソース・グループのマスターになります。各リソース・グ

グループは、関連した Nodelist プロパティがあり、それは、クラスター管理者により設定され、リソース・グループのプライマリまたはマスターである可能性があるものをすべて識別します。

Sun Cluster プラットフォームにおける、高可用性を持つ IBM DB2 データベース環境のインプリメンテーションと設計の詳細情報については、IBM Software Library Web サイト (<http://www.ibm.com/software/sw-library/>) から入手できる、「DB2 and High Availability on Sun Cluster 3.X」というタイトルのホワイト・ペーパーを参照してください。

VERITAS Cluster Server のサポート:

DB2データベース・ソリューションを Solaris オペレーティング・システム・クラスターで実行する計画の場合、VERITAS Cluster Server を使用してクラスターを管理することができます。VERITAS Cluster Server は、異機種混合環境の広範なアプリケーションを管理することができます。このサーバーは、ストレージ・エリア・ネットワーク (SAN) および従来型のクライアント/サーバー環境の両方において、最大 32 ノードのクラスターをサポートします。

ハードウェア要件

以下のものは、現行で VERITAS Cluster Server がサポートするハードウェアのリストです。

- サーバー・ノード:
 - Solaris 2.6 以降を実行する Sun Microsystems の SPARC/Solaris サーバー (最小で 128 MB の RAM)。
- ディスク装置:
 - EMC Symmetrix、IBM Enterprise Storage Server[®]、HDS 7700 および 9xxx、Sun T3、Sun A5000、Sun A1000、Sun D1000 および VCS 2.0 以降がサポートするその他の任意のディスク装置。VERITAS 担当者はどのディスク・サブシステムがサポートされているかを確認できますし、VCS 資料を参照することもできます。
 - 典型的な環境では、DB2 バイナリー用にミラーリングされた専用ディスクが (各クラスター・ノードに) 必要であり、DB2 データ用にノード間の共用ディスクが必要です。
- ネットワーク相互接続:
 - パブリック・ネットワーク接続用に、IP ベースのアドレッシングをサポートする任意のネットワーク接続が必要です。
 - ハートビート接続 (クラスターへの内部接続) 用に、冗長化されたハートビート接続が必要です。この要件は、サーバーごとに 2 つのイーサネット・コントローラーを追加して使用するか、サーバーごとに 1 つのイーサネット・コントローラーを追加し、クラスターごとに 1 つの共用 GABdisk を使用することにより満たすことができます。

ソフトウェア要件

以下の VERITAS ソフトウェア・コンポーネントが検定済みの構成です。

- VERITAS Volume Manager 3.2 以降、VERITAS File System 3.4 以降、VERITAS Cluster Server 2.0 以降。
- DB Edition for DB2 for Solaris 1.0 以降。

VERITAS Cluster Server にはボリューム・マネージャーは必要ないため、容易にインストール、構成、および管理をするために VERITAS Volume Manager を使用することを強くお勧めします。

フェイルオーバー

VERITAS Cluster Server は、アプリケーション・フェイルオーバーを使用可能にすることによりアプリケーション・サービス (DB2 データベースなど) の可用性を管理する、可用性クラスタリング・ソリューションです。それぞれの個々のクラスター・ノードおよびそれに関連したソフトウェア・サービスの状態は、定期的にモニターされます。アプリケーション・サービス (この場合では、DB2 データベース・サービス) を中断してしまうような障害が発生した時、VERITAS Cluster Server または VCS HA-DB2 Agent のいずれかが障害を検出し、自動的にサービスをリストアするためのステップに入ります。サービスのリストアのために取られるステップには、同じノード上で DB2 データベース・システムを再始動したり、そのクラスターの別のノードに DB2 データベース・システムを移動し、そのノードで再始動することが含まれるかもしれません。アプリケーションを新規のノードにマイグレーションする必要がある場合、VERITAS Cluster Server は、アプリケーションに関連したすべてのもの (すなわち、ネットワーク IP アドレス、元となるストレージの所有権) を新規ノードに移動しますので、サービスが実際には別のノードで実行されていることをユーザーは気付かないでしょう。ユーザーは、以後も同一の IP アドレスを使用してサービスにアクセスできますが、それらのアドレスは、異なるクラスター・ノードを指すようになります。

VERITAS Cluster Server でフェイルオーバーが発生すると、ユーザーはサービスの中断に気付くかもしれませんが、気付かないかもしれません。これは、そのアプリケーション・サービスにおいてクライアントが使用している接続のタイプ (ステートフルまたはステートレス) によります。(DB2 データベースのような) ステートフル接続でのアプリケーション環境では、ユーザーはサービスの短い中断に気づき、フェイルオーバーが完了した後に再接続する必要があるかもしれません。(NFS のような) ステートレス接続でのアプリケーション環境では、ユーザーはサービスの短い遅延に気付くかもしれませんが、一般的には中断には気付かず、またログオンする必要もないでしょう。

クラスター・ノード間で自動的にマイグレーションできるサービスとしてアプリケーションをサポートすることにより、VERITAS Cluster Server は、ダウン時間を短縮できるだけでなく、計画されたダウン時間 (保守やアップグレードのための) に関連した停止の継続時間を短縮することもできます。フェイルオーバーは手動で開始することもできます。ハードウェアまたはオペレーティング・システムのアップグレードを特定のノードで実施する必要がある場合、DB2 データベース・システムをそのクラスターの別のノードにマイグレーションし、アップグレードを行い、その後 DB2 データベース・システムを元のノードにマイグレーションできます。

このタイプのクラスタリング環境で使用するために推奨されているアプリケーションは、破損に耐えられるものでなければなりません。破損に耐えられるアプリケーションは、コミット済みデータの整合性を維持しながら予期しない破損からリカバ

リーすることができます。破損に耐えられるアプリケーションはしばしば、クラスター・フレンドリーなアプリケーションと言われます。DB2 データベース・システムは、破損に耐えられるアプリケーションです。

VERITAS CFS、CVM、および VCS ソリューションを使用して、フェイルオーバーを実行するのにかかる時間を短縮する方法についての情報は、IBM Software Library Web サイト (<http://www.ibm.com/software/sw-library/>) から入手できる、「DB2 Universal Database Version 8 and VERITAS Database Edition/HA for DB2」というタイトルのホワイト・ペーパーを参照してください。

共用ストレージ

VCS HA-DB2 Agent とともに使用した場合、Veritas Cluster Server は、共用ストレージが必要です。共用ストレージとは、クラスター内の複数のノードへの物理接続を持つストレージです。共用ストレージに常駐のディスク装置は、障害があっても、ディスク装置への物理パスが 1 つ以上の代替クラスター・ノードを経由して存在するため、ノード障害に耐えることができます。

VERITAS Cluster Server の制御を通して、クラスター・ノードは、「ディスク・グループ」と呼ばれる論理構成を通して共用ストレージにアクセスできます。ディスク・グループは、論理的に定義されたストレージ・デバイス (その所有権はクラスターのノード間で自動的にマイグレーションされる) の集合を表します。ディスク・グループは、任意の特定の時に、単一のノードにのみインポートすることができます。たとえば、Disk Group A が Node 1 にインポートされた後、Node 1 に障害が起きた場合、Disk Group A を障害が起きたノードからエクスポートし、そのクラスターの新規ノードにインポートすることができます。VERITAS Cluster Server は、単一クラスター内の複数のディスク・グループを同時に制御することができます。

ディスク・グループ定義を許可することに加え、ボリューム・マネージャーは、ミラーリングまたは RAID 5 を使用して、共用ストレージに冗長データ構成を提供することができます。VERITAS Cluster Server は、VERITAS Volume Manager および Solstice DiskSuite を論理ボリューム・マネージャーとしてサポートします。共用ストレージをディスク・ミラーおよびストライピングと結合させるなら、ノード障害および個々のディスクまたはコントローラー障害の両方を保護できます。

VERITAS Cluster Server Global Atomic Broadcast (GAB) および Low Latency Transport (LLT)

ノードがハードウェアおよびソフトウェア状況に関する情報を交換したり、クラスターのメンバーシップを追跡したり、この情報をすべてのクラスター・ノードにわたり同期できるようにするために、ノード間通信メカニズムが、クラスター構成内になければなりません。Low Latency Transport (LLT) 全体にわたり実行される Global Atomic Broadcast (GAB) 機能は、VERITAS Cluster Server がこのことを行うために用いられる高速で待ち時間が少ないメカニズムを備えています。GAB は、各クラスター・ノード上にカーネル・モジュールとしてロードされ、確実にすべてのノードが同時に状況更新情報を入力するようにする Atomic Broadcast のメカニズムを提供します。

カーネル間通信能力の効力により、LLT はクラスター・ノード間で交換および同期する必要があるすべての情報に対して、高速で、待ち時間が少ないトランスポートを提供します。GAB は、LLT の上で実行されます。VERITAS Cluster Server は、IP をハートビート機構として使用しませんが、さらに他の 2 つの信頼性のあるオプションを備えています。LLT とともに使用する GAB は、ハートビート機構として作動するように構成できますし、GABdisk はディスク・ベースのハートビートとして構成できます。ハートビートには冗長化された接続を使用しなければなりません。それらの接続は、2 本のクラスター・ノード間のプライベート・イーサネット接続か、1 本のプライベート・イーサネット接続と 1 本の GABdisk 接続のいずれかになります。2 本の GABdisk はサポートされておりません。それはノード間のクラスター状況の交換には、プライベート・イーサネット接続が必要だからです。

GAB または LLT についての詳細、またはそれらを VERITAS Cluster Server 構成で構成する方法については、「VERITAS Cluster Server 2.0 User's Guide for Solaris」をご覧ください。

バンドルおよびエンタープライズ・エージェント

エージェントとは、特定のリソースまたはアプリケーションの可用性を管理するために設計されたプログラムです。エージェントが開始されると、それは VCS から必要な構成情報を取得し、その後周期的にリソースまたはアプリケーションをモニターし、VCS を状況とともに更新します。一般にはエージェントは、リソースをオンラインにしたり、リソースをオフラインにしたり、あるいはリソースをモニターし、4 種類のサービス (開始、停止、モニターおよびクリーン) を提供するために使用されます。開始および停止は、リソースをオンラインまたはオフラインにするために使用され、モニターは、特定のリソースまたはアプリケーションの状況を見るためにそれをテストするために使用され、クリーンはリカバリー処理で使用されます。

VERITAS Cluster Server の一部として様々なバンドル・エージェントが組み込まれており、VERITAS Cluster Server のインストール時にインストールされます。バンドル・エージェントは、通常クラスター構成にある定義済みリソース・タイプ (すなわち、IP、マウント、プロセス、および共有) を管理する VCS プロセスで、それらはクラスターのインストールおよび構成をかなりの程度単純化する上で役立ちます。VERITAS Cluster Server には、20 を超えるバンドル・エージェントがあります。

エンタープライズ・エージェントは、どちらかという DB2 データベース・アプリケーションのような特定のアプリケーションに焦点が向けられています。VCS HA-DB2 Agent は、エンタープライズ・エージェントと考えることができ、それは、VCS とのインターフェースを VCS Agent フレームワークを通して行います。

VCS リソース、リソース・タイプ、およびリソース・グループ

リソース・タイプとは、モニターされる VCS クラスター内部のリソースを定義するために使用されるオブジェクト定義のことをいいます。リソース・タイプには、リソース・タイプ名およびそのリソースに関連して高可用性の観点からみて顕

著なプロパティのセットが含まれます。リソースは、プロパティおよびそのリソース・タイプの値を継承し、リソース名は、クラスター全体にわたり固有のものでなければなりません。

リソースには、2つのタイプがあります。永続および標準（非永続）です。永続リソースとは、モニターされてはいても VCS によりオンラインまたはオフラインにならない、ネットワーク・インターフェース・コントローラー (NIC) のようなリソースのことをいいます。標準リソースとは、オンラインおよびオフラインの状況が VCS により制御されるもののことをいいます。

モニターされる最低レベルのオブジェクトはリソースであり、様々なリソース・タイプがあります（すなわち、共用、マウント）。各リソースは、リソース・グループに構成される必要があり、VCS は特定のリソース・グループのすべてのリソースをまとめてオンラインおよびオフラインにします。リソース・グループをオンラインまたはオフラインにするために、VCS はそのグループの各リソースのために開始または停止メソッドを呼び出します。リソース・グループには、2つのタイプがあります。フェイルオーバーおよび並列です。可用性の高い DB2 データベース構成では、それがパーティション化データベース環境になっていなくても、フェイルオーバー・リソース・グループを使用します。

「プライマリー」または「マスター」ノードとは、リソースをホストする可能性があるノードのことをいいます。systemlist と呼ばれるリソース・グループ属性は、クラスター内のどのノードが特定のリソース・グループのプライマリーになれるかを指定するために使用されます。2つのノードがあるクラスターでは、たいてい両方のノードは systemlist に含まれますが、いくつもの高可用性を持つアプリケーションを管理するようなより大規模なマルチノード・クラスターでは、（最低レベルのリソースにより定義される）特定のアプリケーション・サービスが特定のノードに決してフェイルオーバーされないようにすることを保証するための要件があるかもしれません。

リソース・グループ間に従属関係を定義することができ、VERITAS Cluster Server は、さまざまなリソース障害の影響を評価する上で、さらにリカバリーを管理する上でこのリソース・グループ従属関係階層に依存しています。たとえば、リソース・グループ DB2 がすでに正常に開始済みでないかぎりリソース・グループ ClientApp1 がオンラインにならない場合には、リソース・グループ ClientApp1 は、リソース・グループ DB2 に依存していると考えられます。

VERITAS Cluster Server を使用する、高可用性を持つ IBM DB2 データベース環境のインプリメンテーションと設計の詳細情報については、「DB2 UDB and High Availability with VERITAS Cluster Server」というタイトルの技術情報 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid;=swg21045033>) を参照してください。

パーティション・データベース環境におけるクロックの同期化

データベース・パーティション・サーバー全体で相対的な同期がとれたシステム・クロックを維持し、データベース操作がスムーズに行われ、順方向リカバリー性に制限が加わらないようにします。データベース・パーティション・サーバー間の時間差にトランザクションの操作および通信遅延時間を加えたものは、*max_time_diff* (ノード間最大時間差) データベース・マネージャー構成パラメーターの値より小さくしてください。

ログ・レコードのタイム・スタンプがトランザクションの順序を確実に示すようにするために、パーティション・データベース環境の DB2 は、ログ・レコードに記録するタイム・スタンプの基準として、各マシンのシステム・クロックを使用します。しかし、システム・クロックを進めると、ログ・クロックはそれに合わせて自動的に進みます。システム・クロックを遅らせることはできますが、ログのクロックを遅らせることはできず、システム・クロックをこの時刻に合わせて合わせるまでは、ずっと進んだ時刻のままです。このとき、両方のクロックは同期しています。このことは、データベース・ノードで発生するシステム・クロック・エラーが短期間であっても、データベース・ログのタイム・スタンプではその影響が長く続く場合があることを意味します。

仮説的な例として、データベース・パーティション・サーバー A のシステム・クロックを、2003 年であるのを間違って 2005 年 11 月 7 日に設定したものとします。また、その誤りは訂正されましたが、そのデータベース・パーティション・サーバーのデータベース・パーティションで更新トランザクションがコミットされた後であったとします。そのデータベースが連続的に使用されていてその間で定期的に更新されていると、2003 年 11 月 7 日から 2005 年 11 月 7 日までの間の任意の時点は、ロールフォワード・リカバリーでは実際には処理不能になります。データベース・パーティション・サーバー A でコミット (COMMIT) が実行されると、データベース・ログのタイム・スタンプは 2005 に設定され、データベース・ログのクロックは 2005 年 11 月 7 日のままです。この状態は、システム・クロックがこの時間と一致するまで続きます。この時間フレーム内の時点へロールフォワードしようとする、指定された停止点 (2003 年 11 月 7 日) を超えた最初のタイム・スタンプで操作は停止します。

DB2 ではシステム・クロックに対する更新を制御することはできませんが、*max_time_diff* データベース・マネージャー構成パラメーターを指定しておく、次のような問題が発生するのを防ぐことができます。

- このパラメーターに指定できる値は、1 分から 24 時間までです。
- 非カタログ・パーティションに最初の接続要求が出されると、データベース・パーティション・サーバーはその時間をデータベースのカタログ・パーティションに送信します。カタログ・パーティションはその時間を受け取ると、接続を要求するデータベース・パーティションの時間と自分自身の時間が、*max_time_diff* パラメーターで指定された範囲内であることをチェックします。この範囲を超えると、接続は拒否されます。
- 更新トランザクションがデータベース内の 3 つ以上のデータベース・パーティション・サーバーに関係している場合は、トランザクションは関係するデータベース・パーティション・サーバー間で同期がとれていることを確認した後、更新をコミットします。複数のデータベース・パーティション・サーバーの時間差が、

`max_time_diff` で指定した値を超えていると、トランザクションはロールバックされ、他のデータベース・パーティション・サーバーへ正しくない時間が伝搬されるのを防ぎます。

クライアント/サーバーのタイム・スタンプの変換

ここでは、クライアント/サーバー環境でのタイム・スタンプの生成について説明します。

- ロールフォワード操作のために現地時間を指定する場合は、戻されるすべてのメッセージも現地時間となります。

注: すべての時刻は、サーバー上および (パーティション・データベース環境では) カタログ・データベース・パーティション上で変換されます。

- タイム・スタンプ・ストリングは、サーバー上で GMT に変換されますので、時刻はクライアントの時間帯ではなく、サーバーの時間帯を表します。クライアントがサーバーとは異なる時間帯にある場合には、サーバーの現地時間を使用する必要があります。
- 夏時間調整時のため、タイム・スタンプ・ストリングの時刻変更が近づいている場合には、その停止時刻が時刻変更の前か後かを知ることは、正確にその時刻を指定するために重要です。

第 4 章 高可用性ソリューションの管理と保守

いったん、作成、構成、開始した DB2 データベースの高可用性ソリューションが稼働をはじめると、すぐに実行すべきアクティビティがあります。クライアント・アプリケーションから使用可能な状態に保つために、そのDBソリューションをモニター、保守、および修理することが必要です。

データベース・システムを稼働させると、以下のような事柄をモニターして、それに応答する必要があります。

1. ログ・ファイルを管理します。

ログ・ファイルが大きくなってくると、アーカイブが必要となります。また一部のログ・ファイルは、リストア操作で使用できるようにコピーまたは移動が必要です。

2. 保守アクティビティを実行します。

- ソフトウェアのインストール
- ハードウェアのアップグレード
- データベース表の再編成
- データベース・パフォーマンスのチューニング
- データベース・バックアップ

3. 1 次データベースと 2 次データベースまたはスタンバイ・データベースを同期し、フェイルオーバーが円滑に行われるようにします。

4. ハードウェアまたはソフトウェア内の予期しない障害を識別して、応答します。

ログ・ファイルの管理

DB2 データベース・マネージャーは番号スキームを使用してログ・ファイルに名前を付けます。この命名の方針は、ログ・ファイルの再使用とログの順序に影響を与えます。また、クライアント・アプリケーション接続を持たない DB2 データベースは、次のクライアント・アプリケーションがそのデータベース・サーバーに接続するときに新規のログ・ファイルを使用します。DB2 Data Server データベース・ロギング動作のこれら 2 つの側面は、ログ・ファイルの管理の選択に影響を与えます。

データベース・ロギングを管理するときは、以下の項目を考慮に入れてください。

- アーカイブ・ログの番号付けスキームは、S0000000.LOG から始まり、S9999999.LOG まで (最大 10000000 個のログ・ファイルまで対応できる) になります。データベース・マネージャーは、以下の条件で S0000000.LOG にリセットされます。
 - データベース構成ファイルがロールフォワード・リカバリー可能に変更された場合
 - データベース構成ファイルがロールフォワード・リカバリー不可に変更された場合
 - S9999999.LOG が使用された場合

DB2 データベース・マネージャーでは、データベース・リストア後、ロールフォワード・リカバリーを実行するかどうかに関係なく、ログ・ファイル名を再使用します。データベース・マネージャーでは、ロールフォワード・リカバリー時に誤ったログが適用されないようになっています。リストア操作後に DB2 データベース・マネージャーがログ・ファイル名を再使用する場合、同じ名前の複数のログ・ファイルをアーカイブできるように、新しいログ・ファイルは個別のディレクトリーにアーカイブされます。ログ・ファイルのロケーションは、ロールフォワード・リカバリー時に適用できるように、リカバリー履歴ファイルに記録されます。ロールフォワード・リカバリー時には、必ず正しいログが使用可能になっているようにする必要があります。

ロールフォワード操作が正常完了すると、使用された最後のログは切り捨てられ、その次の順次ログからロギングが開始されます。ログ・パス・ディレクトリー中のログのうち、ロールフォワード・リカバリーに使用された最後のログよりシーケンス番号が大きいログが再使用されます。切り捨てが行われたログ内の、切り捨て位置より後の項目は、ゼロで上書きされます。ロールフォワード・ユーティリティーを呼び出す前に、ログのコピーを必ず作成してください。(ユーザー出口プログラムを呼び出して、ログを別の位置にコピーすることもできます。)

- データベースが (ACTIVATE DATABASE コマンドによって) アクティブにされていない場合は、すべてのアプリケーションがそのデータベースから切断されると、DB2 データベース・マネージャーにより現行のログ・ファイルが切り捨てられます。その後アプリケーションがデータベースに接続されると、DB2 データベース・マネージャーにより新しいログ・ファイルへのロギングが開始されます。システム上に小さなログ・ファイルが多数作成されるようであれば、ACTIVATE DATABASE コマンドを使用することも考慮できます。このコマンドを使用すると、アプリケーションの接続時にデータベースを初期設定する必要が生じることによるオーバーヘッドを節約できるだけでなく、大規模なログ・ファイルを割り振って切り捨ててからまた新しい大規模ログ・ファイルを割り振ることによるオーバーヘッドも節約できます。
- ログ・ファイル名が再使用されてしまうため、アーカイブ・ログは 1 つのデータベースの 2 つ以上の異なるログ・シーケンスに関連している可能性があります (165 ページの図 8 を参照)。たとえば、バックアップ 2 をリカバリーする場合、使用できるログ・シーケンスは 2 通りあります。全データベースのリカバリー時に、特定の時点までロールフォワード操作を実行し、ログの終わりまで達しないうちに処理を停止すると、新しいログ・シーケンスが作成されます。2 つのログ・シーケンスを結合することはできません。オンライン・バックアップ・イメージが最初のログ・シーケンスの全体にわたっている場合は、ロールフォワード操作を完了するのにこのログ・シーケンスを使用する必要があります。

リカバリー後に新規のログ・シーケンスを作成した場合は、古いログ・シーケンスの表スペースのバックアップ・イメージはすべて無効になります。このことは通常リストア時に認識されますが、データベースのリストア操作の直後に表スペースのリストア操作を行うと、リストア・ユーティリティーは古いログ・シーケンスの表スペースのバックアップ・イメージを認識できません。データベースが実際にロールフォワードされるまで、使用されるログ・シーケンスは不明です。表スペースが古いログ・シーケンスにある場合は、表スペースのロールフォワード操作によってそれを「収集」しなければなりません。無効なバックアップ・イメージを使用してリストア操作を行うと、正常に完了することもあります。そ

の表スペースの表スペース・ロールフォワード操作は失敗し、表スペースはリストア・ベンディング状態のままになります。

たとえば、表スペース・レベルのバックアップ操作であるバックアップ 3 が上部のログ・シーケンスの S0000013.LOG と S0000014.LOG の間で完了するとします (図 8 を参照)。データベース・レベルのバックアップ・イメージのバックアップ 2 を使用してリストアおよびロールフォワードを実行する場合は、S0000012.LOG を使用してロールフォワードする必要があります。その後、上部のログ・シーケンスか (新規の) 下部のログ・シーケンスで、ロールフォワードを継続できます。下部のログ・シーケンスでロールフォワードを行う場合は、表スペース・レベルのバックアップ・イメージのバックアップ 3 を使って表スペースのリストアとロールフォワード・リカバリーを行うことはできません。

表スペース・レベルのバックアップ・イメージのバックアップ 3 を使ってログ終了時に表スペースのロールフォワード操作を完了するには、データベース・レベルのバックアップ・イメージのバックアップ 2 をリストアしてから、上部のログ・シーケンスを使ってロールフォワードする必要があります。表スペース・レベルのバックアップ・イメージのバックアップ 3 のリストアが終了すると、ログ終了時のロールフォワード操作を開始できるようになります。




図 8. ログ・ファイル名の再使用

オンデマンドのログのアーカイブ

IBM Data Server では、いつでもリカバリー可能データベースのアクティブ・ログをクローズすることができます (さらに、アーカイブ可能な設定になっていれば、アーカイブもできます)。このサポートにより、認識されている時点までのログ・ファイルの完全セットを収集し、これらのログ・ファイルを使用してスタンバイ・データベースを更新できます。

オンデマンドのログのアーカイブを開始するには、ARCHIVE LOG コマンドを呼び出すか、または db2ArchiveLog API を呼び出します。

db2tapemgr を使用したログ・アーカイブ

db2tapemgr ユーティリティを使用して、磁気テープ装置にアーカイブ・ログ・ファイルを保管することができます。 db2tapemgr ユーティリティはログ・ファイルをディスクから指定の磁気テープ装置にコピーし、コピーされたログ・ファイルの新規ロケーションが反映されるようにリカバリー履歴ファイルを更新します。

構成

データベース構成パラメーター LOGARCHMETH1 に、テープにコピーするログ・ファイルのディスク上のロケーションを設定します。 db2tapemgr ユーティリティは、コピーするログ・ファイルを見つけるためにこの LOGARCHMETH1 値を読み取ります。パーティション・データベース環境では、コピーされるログ・ファイルを含むデータベース・パーティションごとに LOGARCHMETH1 構成パラメーターを設定する必要があります。

db2tapemgr ユーティリティは LOGARCHMETH2 データベース構成パラメーターを使用しません。

STORE および DOUBLE STORE オプション

DB2TAPEMGR コマンドを STORE または DOUBLE STORE いずれかのオプションを付けて発行し、アーカイブ・ログをディスクからテープに転送します。

- STORE オプションは、ある範囲またはすべてのログ・ファイルを、ログ・アーカイブ・ディレクトリーから、指定した磁気テープ装置に保管し、ディスクからそれらのファイルを削除します。
- DOUBLE STORE オプションは、ログが以前にテープに保管されたかを確認するためにヒストリー・ファイルをスキャンします。
 - ログが以前に保管されていない場合、DB2TAPEMGR はログ・ファイルをテープに保管しますが、それをディスクからは削除しません。
 - ログが以前に保管されている場合、DB2TAPEMGR はログ・ファイルをテープに保管し、それをディスクから削除します。

アーカイブ・ログのコピーをテープとディスクに重複して維持する場合、または同じログを 2 つの異なるテープに保管する場合に、DOUBLE STORE を使用します。

DB2TAPEMGR コマンドを STORE または DOUBLE STORE いずれかのオプションを付けて発行する場合、db2tapemgr ユーティリティは、ヒストリー・ファイルの中で、LOGARCHMETH1 構成パラメーターがディスクに設定されている項目を最初にスキャンします。ディスクにあるはずなのにディスクにないファイルを検出した場合、そのユーティリティは警告を出します。保管するログ・ファイルを db2tapemgr ユーティリティが検出なかった場合、その操作は停止し、実行するものがないことを通知するメッセージが出されます。

RETRIEVE オプション

DB2TAPEMGR コマンドを RETRIEVE オプションを付けて発行すると、ファイルをテープからディスクに転送します。

- RETRIEVE ALL LOGS または LOGS n TO n オプションを使用して、指定した基準を満たすすべてのアーカイブ・ログを検索し、それらをディスクにコピーします。
- RETRIEVE FOR ROLLFORWARD TO POINT-IN-TIME オプションを使用して、ロールフォワード操作を実行するために必要なすべてのアーカイブ・ログを検索し、それらをディスクにコピーします。
- RETRIEVE HISTORY FILE オプションを使用して、ヒストリー・ファイルをテープから検索し、それをディスクにコピーします。

動作

- db2tapemgr ユーティリティがディスク上のログ・ファイルを検出した場合、テープ・ヘッダーを読み取り、ログ・ファイルをテープに書き込めることを確認します。さらに、現在テープ上にあるファイルの履歴を更新します。更新に失敗した場合、操作は停止し、エラー・メッセージが表示されます。
- テープが書き込み可能である場合、db2tapemgr ユーティリティはログをテープにコピーします。ファイルのコピーが完了すると、ログ・ファイルはディスクから削除されます。最後に、db2tapemgr ユーティリティはヒストリー・ファイルをテープにコピーし、それをディスクから削除します。
- db2tapemgr ユーティリティは、ログ・ファイルをテープに追加しません。保管操作でテープ全体を使い切らない場合には、未使用のスペースが無駄になります。
- db2tapemgr ユーティリティはログ・ファイルを所定のテープに 1 度だけ保管します。この制約事項は、テープが伸びることなど、磁気テープ・メディアへの書き込みに固有の問題を避けるために存在しています。
- パーティション・データベース環境では、db2tapemgr ユーティリティは、1 度に 1 つのデータベース・パーティションに対してのみ実行されます。
DB2TAPEMGR コマンドの ON DBPARTITIONNUM オプションを使用してデータベース・パーティション番号を指定し、それぞれのデータベース・パーティションごとに該当するコマンドを実行する必要があります。さらに、各データベース・パーティションが磁気テープ装置にアクセスできることを確認する必要があります。

例

以下の例は、DB2TAPEMGR コマンドを使用して、すべてのログ・ファイルをデータベース・パーティション番号 0 にあるデータベース・サンプルの 1 次アーカイブ・ログ・パスから磁気テープ装置に保管し、それらをアーカイブ・ログ・パスから除去する方法を示しています。

```
db2tapemgr db sample on dbpartitionnum 0 store on /dev/rmt0.1 all logs
```

以下の例は、最初の 10 個のログ・ファイルを 1 次アーカイブ・ログ・パスから磁気テープ装置に保管し、それらをアーカイブ・ログ・パスから除去する方法を示しています。

```
db2tapemgr db sample on dbpartitionnum store on /dev/rmt0.1 10 logs
```

以下の例は、最初の 10 個のログ・ファイルを 1 次アーカイブ・ログ・パスから磁気テープ装置に保管してから同じログ・ファイルを 2 番目のテープに保管し、それらをアーカイブ・ログ・パスから除去する方法を示しています。

```
db2tapemgr db sample on dbpartitionnum double store on /dev/rmt0.1 10 logs
db2tapemgr db sample on dbpartitionnum double store on /dev/rmt1.1 10 logs
```

以下の例は、すべてのログ・ファイルをテープから取得してディレクトリーに入れる方法を示しています。

```
db2tapemgr db sample on dbpartitionnum retrieve all logs from /dev/rmt1.1
to /home/dbuser/archived_logs
```

ユーザー出口プログラムの使用によるログ・ファイルのアーカイブと検索の自動化

ログ・ファイルのアーカイブと検索は、ユーザー出口プログラムを作成することによって自動化できます。このユーザー出口プログラムは、アーカイブまたは検索操作を実行するために DB2 データベース・マネージャーが呼び出すものです。

DB2 データベース・マネージャーがユーザー出口プログラムを呼び出すと、次の一連の処理が発生します。

- データベース・マネージャーはユーザー出口プログラムに制御を渡します。
- データベース・マネージャーはユーザー出口プログラムにパラメーターを渡します。
- それらの処理が完了したら、ユーザー出口プログラムはデータベース・マネージャーに戻りコードを戻します。

構成

ユーザー出口プログラムを呼び出してログ・ファイルのアーカイブやリトリブを行う前に、`logarchmeth1` データベース構成パラメーターが `USEREXIT` に設定されていることを確認してください。これにより、データベースをロールフォワード・リカバリーすることもできるようになります。

ユーザー出口プログラムの要件

- ユーザー出口プログラムの実行可能ファイル名は `db2uext2` にする必要があります。
- ユーザー出口プログラムは、ログ・ファイルをアクティブ・ログ・パスからアーカイブ・ログ・パスに、移動ではなくコピーする必要があります。アクティブ・ログ・パスからログ・ファイルを削除または移動しないでください。アクティブ・ログ・パスからログ・ファイルを除去すると、障害が発生した場合に DB2 データベースでのリカバリーが正常に行えなくなる可能性があります。

DB2 データベースでリカバリーを行う場合は、ログ・ファイルがアクティブ・ログ・パスになければなりません。DB2 データベース・サーバーは、アーカイブ・ログ・ファイルを、リカバリーのために必要がなくなったときにアクティブ・ログ・パスから除去します。

- ユーザー出口プログラムはエラー条件を処理する必要があります。これが必要なのは、DB2 データベース・マネージャーが処理できる戻り条件セットに限りがあるためです。

171 ページの『ユーザー出口のエラー処理』を参照してください。

- DB2 データベース・マネージャー・インスタンスが呼び出せるユーザー出口プログラムはそれぞれ 1 つだけです。そのため、ユーザー出口プログラムで実行する可能性のある操作ごとにセクションを組み込んで、ユーザー出口プログラムを設計する必要があります。

ユーザー出口プログラムの例

サンプル・ユーザー出口プログラムは、サポートされているすべてのプラットフォーム用に提供されています。特定の要件に合わせて、これらのプログラムを変更することができます。サンプル・プログラムには、最も効果的に使用するために役立つ情報がコメントされています。

ユーザー出口プログラムは、ログ・ファイルをアクティブ・ログ・パスからアーカイブ・ログ・パスにコピーするものでなければならぬことに注意してください。アクティブ・ログ・パスからログ・ファイルを削除または移動しないでください。(これはデータベース・リカバリー時に問題を引き起こすことがあります。) DB2 は、アーカイブ・ログ・ファイルを、リカバリーのために必要がなくなったときにアクティブ・ログ・パスから除去します。

以下に、DB2 Data Server に同梱されているサンプル・ユーザー出口プログラムについて説明します。

• UNIX ベースのシステム

UNIX ベースのシステム用の DB2 Data Server のユーザー出口サンプル・プログラムは、`sqllib/samples/c` サブディレクトリーにあります。提供されているサンプルは C 言語でコーディングされていますが、ユーザー出口プログラムは別のプログラミング言語で作成することもできます。

ユーザー出口プログラムは、実行可能ファイルで、その名前は `db2uext2` でなければなりません。

UNIX ベースのシステムには 4 つのサンプル・ユーザー出口プログラムがあります。

– `db2uext2.ctsm`

このサンプルは Tivoli Storage Manager を使用して、データベース・ログ・ファイルのアーカイブとリトリートを行います。

– `db2uext2.ctape`

このサンプルはテープ・メディアを使用して、データベース・ログ・ファイルのアーカイブとリトリートを行います。

– `db2uext2.cdisk`

このサンプルはオペレーティング・システムの COPY コマンドおよびディスク・メディアを使用して、データベース・ログ・ファイルのアーカイブとリトリートを行います。

– `db2uext2.cxbsa`

このサンプルは、X/Open グループにより発行された XBSA Draft 0.8 で作動します。データベース・ログ・ファイルのアーカイブとリトリートに使用できます。このサンプルは、AIX でのみサポートされています。

• Windows オペレーティング・システム

Windows オペレーティング・システム用の DB2 Data Server のユーザー出口サンプル・プログラムは、`sqllib\samples` サブディレクトリーにあります。提供されているサンプルは C 言語でコーディングされていますが、ユーザー出口プログラムは別のプログラミング言語で作成することもできます。

ユーザー出口プログラムは、実行可能ファイルで、その名前は `db2uext2` でなければなりません。

Windows オペレーティング・システムには 2 つのサンプル・ユーザー出口プログラムがあります。

- `db2uext2.ctsm`

このサンプルは Tivoli Storage Manager を使用して、データベース・ログ・ファイルのアーカイブとリトリートを行います。

- `db2uext2.cdisk`

このサンプルはオペレーティング・システムの COPY コマンドおよびディスク・メディアを使用して、データベース・ログ・ファイルのアーカイブとリトリートを行います。

ユーザー出口プログラムの呼び出し形式

DB2 データベース・マネージャーは、ユーザー出口プログラムを呼び出す時にパラメーターのセット (データ・タイプは CHAR) をプログラムに渡します。

コマンド構文

```
db2uext2 -OS<os> -RL<db2rel> -RQ<request> -DB<dbname>  
-NN<nodenum> -LP<logpath> -LN<logname> -AP<tsmpasswd>  
-SP<startpage> -LS<logsize>
```

os インスタンスが実行されているプラットフォームを指定します。有効な値は次のとおりです。 AIX、Solaris、HP-UX、SCO、Linux、および NT。

db2rel DB2 リリース・レベルを指定します。たとえば、SQL07020。

request

要求タイプを指定します。有効な値は次のとおりです。 ARCHIVE および RETRIEVE。

dbname

データベース名を指定します。

nodenum

ローカル・ノード番号を指定します。たとえば、5 など。

logpath

ログ・ファイルの完全修飾パスを指定します。このパスは、末尾にパス区切り記号を含んでいる必要があります。たとえば、次のとおりです。

`/u/database/log/path/` または `d:¥logpath¥`

logname

アーカイブまたはリトリートされるログ・ファイルの名前を指定します。たとえば `S0000123.LOG` のようになります。

tsmpasswd

TSM パスワードを指定します。(データベース構成パラメーター *tsm_password* の値が以前に指定されている場合は、その値がユーザー出口プログラムに渡されます。)

startpage

ログ・エクステン트가始まるデバイスの、4 KB のオフセット・ページの数
を指定します。

logsize ログ・エクステン트의サイズを 4 KB のページ数で指定します。パラメーターは、ロー・デバイスを使用してロギングを取る場合に限り有効です。

ユーザー出口のエラー処理

ユーザー出口プログラムを作成してログ・ファイルのアーカイブと検索を自動化する場合、ユーザー出口プログラムは、それを呼び出した DB2 データベース・マネージャーに戻りコードを渡します。DB2 データベース・マネージャーは限られたリストにある特定のエラー・コードしか処理できません。しかし、ユーザー出口プログラムは、オペレーティング・システム・エラーなど、多種多様なエラー条件に遭遇する可能性があります。ユーザー出口プログラムは、遭遇するエラー条件を、データベース・マネージャーが処理できるエラー・コードにマップする必要があります。

表 8 では、ユーザー出口プログラムによって戻されることのある戻りコードを示し、これらのコードがどのようにデータベース・マネージャーによって解釈されるかを説明します。戻りコードが表にリストされていない場合は、値 32 の場合と同じように扱われます。

表 8. ユーザー出口プログラム戻りコード：アーカイブおよびリトリブ操作にのみ適用されます。

戻りコード	説明
0	正常実行。
4	一時リソース・エラーが検出された。 ^a
8	オペレーター要介入。 ^a
12	ハードウェア・エラー。 ^b
16	ユーザー出口プログラムまたはそのプログラムで使用されているソフトウェア機能にエラー。 ^b
20	ユーザー出口プログラムに渡された 1 つまたは複数のパラメーターにエラー。指定されたパラメーターをユーザー出口プログラムが正しく処理しているか調べてください。 ^b
24	ユーザー出口プログラムが検出されなかった。 ^b
28	入出力 (I/O) の失敗またはオペレーティング・システムが原因で生じたエラー。 ^b
32	ユーザー出口プログラムがユーザーにより終了させられた。 ^b
255	ユーザー出口プログラムが、実行可能ファイルのライブラリー・ファイルをロードできなかったことが原因で生じたエラー。 ^c

表 8. ユーザー出口プログラム戻りコード (続き): アーカイブおよびリトリーブ操作にのみ適用されます。

戻りコード	説明
	<p>^a アーカイブおよびリトリーブ要求の場合、戻りコードが 4 または 8 であれば、5 分以内に再試行が行われます。ユーザー出口プログラムによって、同じログ・ファイルへのリトリーブ要求に 4 または 8 が継続して戻されると、DB2 は成功するまで再試行を継続します。(このことはロールフォワード操作、または複製ユーティリティが使用する db2ReadLog API への呼び出しについても当てはまります。)</p>
	<p>^b ユーザー出口要求は、5 分間中断します。この間は、エラー状態を引き起こした要求を含めて、すべての要求が無視されます。この 5 分間の中断の後、次の要求が処理されます。この要求がエラーなしに処理された場合、新規ユーザー出口要求は継続します。DB2 は、以前に失敗または中断されたアーカイブ要求を再発行します。再試行時に 8 より大きい戻りコードが生成される場合、要求はさらに 5 分間中断されます。このような 5 分間の中断は、問題が訂正されるまで、あるいはデータベースを停止して再始動するまで繰り返されます。すべてのアプリケーションがデータベースから切断されると、DB2 は、以前に正常にアーカイブされなかった可能性のあるすべてのログ・ファイルに対するアーカイブ要求を発行します。ユーザー出口プログラムがログ・ファイルのアーカイブに失敗した場合、使用しているディスクがログ・ファイルでいっぱいになることがあり、パフォーマンスが低下することがあります。ディスクがいっぱいになると、データベース・マネージャーはデータベース更新に関するアプリケーション要求を受け入れなくなります。ログ・ファイルのリトリーブするためにユーザー出口プログラムが呼び出されると、ロールフォワード・リカバリーは中断されますが、ROLLFORWARD STOP オプションが指定されていない限り停止することはありません。停止 (STOP) オプションが指定されていなかった場合は、問題を訂正してリカバリーを再開することができます。</p>
	<p>^c ユーザー出口プログラムによってエラー・コード 255 が戻された場合、プログラムが実行可能ファイルのライブラリー・ファイルをロードできなかった可能性があります。これを検証するには、ユーザー出口プログラムを手動で起動してください。さらに情報が表示されません。</p>
	<p>注: アーカイブおよびリトリーブ操作中、0、および 4 以外のすべての戻りコードについて、アラート・メッセージが発行されます。アラート・メッセージには、ユーザー出口プログラムからの戻りコード、およびユーザー出口プログラムに備えられた入力パラメーターのコピーが含まれています。</p>

ログ・ファイルの割り振りと除去

データベース・ログ・ディレクトリー内のログ・ファイルは、クラッシュ・リカバリーに必要な可能性がある場合には、決して除去されません。クラッシュ・リカバリーに必要なログ・ファイルは、アクティブ・ログと呼ばれます。クラッシュ・リカバリーに必要なではないログ・ファイルは、アーカイブ・ログと呼ばれます。

無限のロギングを使用可能にした場合、ログ・ファイルは、正常にアーカイブされると削除されます。logarchmeth1 データベース構成パラメーターが OFF に設定されない場合、満杯のログ・ファイルは、クラッシュ・リカバリーにもはや必要ではなくなっただけから、除去の候補になります。

新規ログ・ファイルを割り振り、古いログ・ファイルを除去するプロセスは、logarchmeth1 データベース構成パラメーターの設定に従属しています。

Logarchmeth1 および *Logarchmeth2* が、OFF に設定されている場合

循環ロギングが使用されます。循環ロギングでは、クラッシュ・リカバリーはサポートされますが、ロールフォワード・リカバリーはサポートされません。

循環ロギング中、2 次ログ以外の新規ログ・ファイルは生成されず、古いログ・ファイルは削除されません。ログ・ファイルは、循環する仕方で処理されます。すなわち、最後のログ・ファイルが満杯の時、DB2 は最初のログ・ファイルに書き込み始めます。

すべてのログ・ファイルがアクティブで、循環ロギング・プロセスが最初のログ・ファイルに折り返せなかった場合に、ログ・フルの状態が発生する可能性があります。2 次ログ・ファイルは、すべての 1 次ログ・ファイルがアクティブで満杯の時に作成されます。2 次ログ・ファイルは、データベースが非アクティブ化される場合や、使用しているスペースがアクティブ・ログ・ファイル用に必要な場合に削除されます。

Logarchmeth1 が LOGRETAIN に設定される

アーカイブ・ロギングは、使用されます。データベースは、リカバリー可能です。ロールフォワード・リカバリーおよびクラッシュ・リカバリーの両方は、使用可能になります。ログ・ファイルをアーカイブしたら、アクティブ・ログ・パスからログ・ファイルを削除して、そのディスク・スペースを新しいログ・ファイル向けに再使用できるようにする必要があります。ログ・ファイルが満杯になるたびに DB2 は別のログ・ファイルに書き込み始め、(1 次および 2 次ログの最大数に達していない場合には) 新規ログ・ファイルを作成します。

Logarchmeth1 が OFF または LOGRETAIN 以外の値に設定される

アーカイブ・ロギングは、使用されます。データベースは、リカバリー可能です。ロールフォワード・リカバリーおよびクラッシュ・リカバリーの両方は、使用可能になります。ログ・ファイルが満杯になると、自動的にアーカイブされます。

通常ログ・ファイルは削除されません。むしろ、新しいログ・ファイルが必要になり、利用できるログ・ファイルがない場合には、アーカイブ・ログ・ファイルがリネームされ、再使用されます。アーカイブ・ログ・ファイルは、それが閉じてログ・アーカイブ・ディレクトリーにコピーされた後は、削除もリネームもされません。DB2 は新規ログ・ファイルが必要になるまで待った後、最も古いアーカイブ・ログをリネームします。リカバリー中にデータベース・ディレクトリーに移動したログ・ファイルは、それがもはや必要ではなくなった時、リカバリー処理中に除去されます。DB2 がログ・スペースを使い尽くすまで、古いログ・ファイルがデータベース・ディレクトリーに残っています。

ログ・ファイルのアーカイブ時にエラーが発生する場合、アーカイブ作業は、ARCHRETRYDELAY データベース構成パラメーターで指定した時間だけ中断されます。さらに、NUMARCHRETRY データベース構成パラメーターを使用して、DB2 が、ログ・ファイルを (FAILARCHPATH データベース構成パラメーターで指定した) フェイルオーバー・ディレクトリーへアーカイブしようとする前に、そのログ・ファイルを 1 次または 2 次アーカイブ・ディレクトリーへアーカイブしようとする回数も指定できます。NUMARCHRETRY は、FAILARCHPATH データベース構成パラメーターが

設定される場合にのみ使用されます。NUMARCHRETRY が 0 に設定される場合、DB2 は引き続き 1 次または 2 次ログ・パスからのアーカイブを再試行します。

古いログ・ファイルを除去する最も簡単な方法はデータベースを再始動することです。データベースが再始動すると、新規ログ・ファイルおよびユーザー出口プログラムがアーカイブに失敗したログ・ファイルのみがデータベース・ディレクトリーに検出されます。

データベースが再始動すると、データベース・ログ・ディレクトリーにあるログの最小の数は、*logprimary* データベース構成パラメーターを使用して構成できる 1 次ログの数と等しくなります。1 次ログの数以上のものがログ・ディレクトリーに検出されることもありえます。これは、データベースがシャットダウンした時点でのログ・ディレクトリー内の空のログの数が、データベースが再始動した時点での *logprimary* 構成パラメーターの値より大きい場合に起こりえます。これは、*logprimary* 構成パラメーターが、シャットダウンするデータベースと再始動するデータベースとの間で変更された場合、または 2 次ログが割り振られ、決して使用されない場合に発生します。

データベースが再始動する時、空のログの数が *logprimary* 構成パラメーターで指定された 1 次ログの数より小さい場合には、その差を埋め合わせるために余分のログ・ファイルが割り振られます。データベース・ディレクトリーで使用可能な 1 次ログ以上に空のログがある場合には、そのデータベースは、データベース・ディレクトリー内で検出される使用可能な空のログをその数の分だけ使用して再始動できます。データベースのシャットダウンの後、作成された 2 次ログ・ファイルは、データベースが再始動する時にアクティブ・ログ・パスに残ります。

ログ・ファイルをバックアップ・イメージに含める

オンライン・バックアップ操作を実行する際には、データベースのリストアおよびリカバリーに必要なログ・ファイルをバックアップ・イメージに含めることを指定できます。つまり、災害時リカバリー・サイトにバックアップ・イメージを送る必要がある場合、ログ・ファイルを個別に送信したり、自分でそれらをパッケージする必要はないということです。さらに、オンライン・バックアップの整合性を保つために必要なログ・ファイルを決める必要もなくなります。これにより、正常なりカバリーに必要なログ・ファイルを削除してしまうことをある程度防げます。

このフィーチャーを利用するには、BACKUP DATABASE コマンドの INCLUDE LOGS オプションを指定します。このオプションを指定すると、バックアップ・ユーティリティーは、現在アクティブなログ・ファイルを切り捨て、必要なログ・エクステンション群をバックアップ・イメージにコピーします。

バックアップ・イメージからログ・ファイルをリストアするには、RESTORE DATABASE コマンドの LOGTARGET オプションを使用し、DB2 サーバーに存在する完全修飾パスを指定します。そうすると、データベース・リストア・ユーティリティーは、イメージ内のログ・ファイルをターゲット・パスに書き込みます。同じ名前のログ・ファイルがターゲット・パスにすでに存在する場合、リストア操作は失敗し、エラーが戻されます。LOGTARGET オプションが指定されない場合、ログ・ファイルはバックアップ・イメージからリストアされません。

LOGTARGET オプションが指定される場合で、バックアップ・イメージにログ・ファイルが含まれていない場合、表スペース・データをリストアしようとする前に、エラーが戻されます。無効パスや読み取り専用パスが指定する場合にも、リストア操作は失敗します。LOGTARGET オプションが指定されたデータベース・リストアまたは表スペース・リストア時に、1 つ以上のログ・ファイルを取り出せない場合、リストア操作は失敗してエラーが戻されます。

バックアップ・イメージに保管されたログ・ファイルだけをリストアすることも選択できます。このためには、RESTORE DATABASE コマンドの LOGTARGET オプションに加えて LOGS オプションを指定します。このモードでログ・ファイルをリストア中に問題が生じた場合、このリストア操作は失敗してエラーが戻されます。

自動増分リストア操作においては、リストア操作のターゲット・イメージに含まれているログだけがバックアップ・イメージから取り出されます。増分リストア処理中に参照される中間イメージに含まれるログが、それらのバックアップ・イメージから取り出されることはありません。手動の増分リストア時に、ログ・ファイルを含むバックアップ・イメージをリストア中に、ログ・ターゲット・ディレクトリーを指定する場合、そのバックアップ・イメージに含まれるログ・ファイルがリストアされます。

ログ・ファイルを含むオンライン・バックアップ・イメージからリストアされたデータベースをロールフォワードする場合、エラー SQL1268N が表示されることがあります。このエラーは、ログの検索中に受け取ったエラーのためにロールフォワード・リカバリーが停止したことを示します。このエラーは、バックアップ・イメージをリストアしようとしているターゲット・システムに、ソース・システムがトランザクション・ログのアーカイブに使用する機能に対するアクセス権がない場合に生成されます。

データベースのバックアップ時に BACKUP DATABASE コマンドの INCLUDE LOGS オプションを指定し、その後このバックアップ・イメージを使用するリストア操作とロールフォワード操作を実行すると、バックアップ・イメージにログが含まれていても、依然として DB2 はデータベースのロールフォワード時に追加のトランザクション・ログを検索します。標準的なロールフォワードの動作として、ログが見つからなくなるまで追加のトランザクション・ログを検索し続けます。同じタイム・スタンプのログ・ファイルが複数存在することもあります。したがって DB2 は、データベースをロールフォワードしている特定時点と一致する 1 つ目のタイム・スタンプを検出しても、そのタイム・スタンプのあるログ・ファイルが他にも存在する可能性があるため、即時に停止しません。代わりに DB2 は、指定された特定時点より大きいタイム・スタンプを検出するまで、トランザクション・ログを検索し続けます。

追加ログを検出できなくなると、ロールフォワード操作は正常に終了します。しかし、追加のトランザクション・ログ・ファイルの検索中にエラーが生じると、エラー SQL1268N が戻されます。エラー SQL1268N が戻される場合、その理由は初期リストア中に特定のデータベース構成パラメーターがリセットされたか上書きされたためです。該当するデータベース構成パラメーターのうち 3 つは TSM パラメーターの TSM_NODENAME、TSM_OWNER、および TSM_PASSWORD です。これらのパラメーターはすべて NULL にリセットされます。ログの終わりまでロールフォワードするには、これらのデータベース構成パラメーターをリセットし、ロール

フォワード操作以前のソース・システムに対応させる必要があります。代わりに、`ROLLFORWARD DATABASE` コマンドの発行時に `NORETRIEVE` オプションを指定することもできます。こうすると、DB2 データベース・システムは他の場所で存在しない可能性のあるトランザクション・ログの取得を試行しません。

注:

1. このフィーチャーは、オフライン・バックアップではサポートされていません。
2. ログがオンライン・バックアップ・イメージに含まれる場合、バージョン 8.2 より前の DB2 データベース・リリースでは、結果のイメージをリストアすることはできません。

不慮のログ・ファイル消失の回避

データベースをドロップしたり、ポイント・イン・タイム指定ロールフォワード・リカバリーを実行する必要がある状況で、将来のリカバリー操作で必要になるかもしれないログ・ファイルを消失してしまう可能性があります。そのようなケースでは、現行データベース・ログ・パス・ディレクトリーにあるすべてのログのコピーを作成することが大切です。

以下のシナリオを考慮に入れてください。

- リストア操作の前にデータベースをドロップする計画をしている場合、`DROP DATABASE` コマンドを実行する前に、アクティブ・ログ・パスにあるログ・ファイルを保管する必要があります。それらのログ・ファイルのうちいくつかは、データベースをドロップする前にアーカイブされていなかった可能性があるため、そのデータベースがリストアされた後、それらのログ・ファイルがロールフォワード・リカバリーに必要なかもしれません。通常、`RESTORE` コマンドを実行する前にデータベースをドロップする必要はありません。とはいえ、データベースは、`RESTORE` コマンドが失敗する程度にまで損傷しているため、データベースをドロップする必要があるかもしれません (または `DROP DATABASE` コマンドの `AT NODE` オプションを指定することにより、1 つのデータベース・パーティションのデータベースをドロップします)。さらに、白紙状態から開始するために、リストア操作の前にデータベースをドロップするように決定するかもしれません。
- 特定の時点までのデータベースのロールフォワード操作を実行する場合は、指定するタイム・スタンプの後のログ・データは上書きされます。ポイント・イン・タイム指定ロールフォワード操作を完了し、データベースに再接続した後に、データベースを実際にはさらに後の時点までロールフォワードする必要があったと判断した場合でも、それはできません。ログがすでに上書きされてしまったからです。元のセットのログ・ファイルがアーカイブされている可能性はありますが、DB2 は、ユーザー出口プログラムを呼び出して自動的に新しく生成されたログ・ファイルをアーカイブしているかもしれません。ユーザー出口プログラムがどのように書かれているかにより、アーカイブ・ログ・ディレクトリーにある元のセットのログ・ファイルが上書きされる原因となることがあります。たとえ元のセットおよび新規セットのログ・ファイルの両方が (同じファイルの別のバージョンとして) アーカイブ・ログ・ディレクトリーにあったとしても、将来のリカバリー操作のためにどのセットのログを使用するかを決定する必要があるかもしれません。

保守が可用性に与える影響の最小化

DB2 データベース・ソリューションでは、ソフトウェアまたはハードウェアのアップグレード、データベース・パフォーマンスのチューニング、データベース・バックアップ、統計収集、および業務目的のモニターなどの保守を実行する必要があります。こうした保守の実行がご使用のソリューションの可用性に与える影響を最小限に抑えるには、オフライン保守を注意深くスケジューリングすることや、DB2 フィーチャーと機能を使用してオンライン保守が可用性に与える影響を少なくすることが関係しています。

ご使用の DB2 データベース・ソリューションの可用性に保守が与える影響を最小にとどめるには、下記のステップを実行する前に、次の事柄を行う必要があります。

- 自動保守を構成する。
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) フィーチャーをインストールする。
1. 必要な保守を実行するために自動保守を許可します。

DB2 データベースでは、多くのデータベース保守アクティビティーを自動化できます。いったん自動保守を構成すると、その保守を実行するために追加ステップを行わずに済みます。

2. DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) のローリング・アップグレードを使用して、他の保守アクティビティーが与える影響を最小に抑えます。

ソフトウェアまたはハードウェアをアップグレードする場合、またはデータベース・マネージャー構成パラメーターの一部を変更する場合に HADR フィーチャーを使用すると、可用性の中断を最小限に抑えつつこうした変更を行えます。HADR によって可能になるこうしたシームレスな変更は、ローリング・アップグレードと呼ばれます。

保守アクティビティーによっては、HADR 環境でも、保守を実行する前にデータベースをシャットダウンしなければならない場合があります。一部の条件下では、HADR データベースと通常のデータベースのシャットダウンの手順が若干異なります。接続先のクライアント・アプリケーションによって HADR データベースが開始される場合には、DEACTIVATE DATABASE コマンドを使用する必要があります。

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) の停止

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) フィーチャーを使用している場合、1 次とスタンバイの 2 つの DB2 データベース・システムに対する保守の実行は、1 つのスタンドアロン・データベース・サーバーに対して保守を実行する場合と比べて複雑になる可能性があります。保守を実行するために HADR を停止する必要がある場合、HADR 機能の停止は STOP HADR コマンドを使って行ってください。保守の実行対象がスタンバイ・データベース・システムだけの場合は、スタンバイ・データベースで HADR を停止するだけで構いません。HADR の使用を完全に停止するには、両方のデータベースで HADR を停止してください。

警告: 指定されたデータベースを停止するものの、その役割を HADR 1 次データベースまたはスタンバイ・データベースのままにしておきたい場合は、STOP HADR

コマンドを発行しないでください。STOP HADR コマンドを発行するとデータベースは標準データベースになり、HADR データベースとして運用を再開するためには再初期設定が必要になることがあります。代わりに、DEACTIVATE DATABASE コマンドを発行してください。

1 次データベースまたはスタンバイ・データベースのどちらか一方だけに STOP HADR コマンドを発行できます。標準のデータベースにこのコマンドを発行すると、エラーが戻されます。

HADR は、コマンド行プロセッサ (CLP)、コントロール・センターの「高可用性災害時リカバリー (HADR) の管理」ウィンドウ、または db2HADRStop アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を使用して停止できます。

1 次データベースまたはスタンバイ・データベースで CLP を使用して HADR 操作を停止するには、HADR 操作を停止するデータベースで STOP HADR コマンドを発行します。

次の例では、HADR 操作はデータベース SOCKS で停止します。

```
STOP HADR ON DATABASE SOCKS
```

このコマンドを非アクティブの 1 次データベースに対して発行する場合、データベースは標準データベースに切り替わり、オフラインのままになります。

このコマンドを非アクティブのスタンバイ・データベースに対して発行する場合、データベースは標準データベースに切り替わり、ロールフォワード・ペンディング状態となって、オフラインのままになります。

このコマンドをアクティブな 1 次データベースで発行する場合、スタンバイ・データベースへのログの送信が停止し、1 次データベースで HADR エンジン・ディスクパッチ可能単位 (EDU) がすべてシャットダウンされます。データベースは、標準データベースに切り替わり、オンラインのままになります。トランザクション処理は続行可能です。データベースの役割を 1 次データベースに戻す場合は、START HADR AS PRIMARY コマンドを発行できます。

このコマンドをアクティブなスタンバイ・データベースに対して発行する場合、エラー・メッセージが戻され、スタンバイ・データベースを標準データベースに変更する前にそれを非アクティブにする必要があることが示されます。

「HADR の停止」ウィンドウをオープンするには、次のようにします。

1. コントロール・センターから、HADR を管理する対象のデータベースが見つかるまでオブジェクト・ツリーを展開します。データベースを右クリックし、ポップアップ・メニューで、「高可用性災害時リカバリー」→「管理」をクリックします。「高可用性災害時リカバリーの管理」ウィンドウがオープンします。
2. 「HADR の停止」をクリックします。「HADR の停止」ウィンドウがオープンします。
3. 一方のデータベースでのみ HADR を停止するには、もう一方のデータベースのチェック・ボックスのチェック・マークを外します。
4. 開始されているデータベースが 1 つだけである場合 (1 次データベースかスタンバイ・データベースのどちらか)、そのデータベースの名前が「HADR の停止」ウィンドウに表示されます。

5. 「OK」をクリックします。ウィンドウが閉じます。場合によっては、進行状況表示がオープンし、いつコマンドが実行されるかを示します。完了すると、正常に終了したかどうかを示す通知が表示されます。

追加情報については、コントロール・センターのコンテキスト・ヘルプ機能をご覧ください。

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 環境におけるデータベースの活動化と非活動化

標準データベースがクライアント接続によって開始される場合、データベースは最後のクライアントの切断時にシャットダウンされます。HADR 1 次データベースがクライアント接続によって開始される場合は、ACTIVATE DATABASE コマンドを使用してデータベースを開始するのと同じです。クライアント接続によって開始された HADR 1 次データベースをシャットダウンするには、明示的に DEACTIVATE DATABASE コマンドを発行する必要があります。

ロールフォワード保留状態の標準データベースに対しては、ACTIVATE DATABASE および DEACTIVATE DATABASE コマンドが適用されません。ロールフォワードを継続するか、ロールフォワードを停止するか、または START HADR を使用してデータベースを HADR スタンバイ・データベースとして開始することしかできません。いったんデータベースを HADR スタンバイ・データベースとして開始したなら、ACTIVATE DATABASE および DEACTIVATE DATABASE コマンドを使用してデータベースを開始したり停止したりすることができます。

1 次データベースをアクティブにする方法は以下のとおりです。

- クライアント接続
- ACTIVATE DATABASE コマンド
- START HADR コマンドに AS PRIMARY オプションを指定する

1 次データベースを非アクティブにする方法は以下のとおりです。

- DEACTIVATE DATABASE コマンド
- db2stop コマンドに FORCE オプションを指定する

スタンバイ・データベースをアクティブにする方法は以下のとおりです。

- ACTIVATE DATABASE コマンド
- START HADR コマンドに AS STANDBY オプションを指定する

スタンバイ・データベースを非アクティブにする方法は以下のとおりです。

- DEACTIVATE DATABASE コマンド
- db2stop コマンドに FORCE オプションを指定する

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 環境でのローリング・アップグレードの実行

ソフトウェア (オペレーティング・システムか DB2 データベース・システム) またはハードウェアをアップグレードするとき、あるいはデータベース構成パラメータに変更を加えるときには、高可用性災害時リカバリー (HADR) 環境でこの手順を

使用します。この手順を使用すると、アップグレード・プロセスの間、データベース・サービスはずっと使用可能な状態になります。ただし、処理があるデータベースから別のデータベースへ切り替えられるときには、そのときだけ一時的にサービスが中断します。1 次データベースとスタンバイ・データベースの両方が同等のシステムにある場合に、HADR が適切に実行されるため、できるだけ迅速に、変更を両方のシステムに適用する必要があります。

注: DB2 データベース・システム・フィックスパックおよびアップグレードはすべて、実動システムに適用する前に、テスト環境にインプリメントする必要があります。

ローリング・アップグレードを開始する前に、HADR ペアをピア状態にしておく必要があります。

この手順は、DB2 データベース・システムの古いバージョンから新しいバージョンへのマイグレーションでは機能しません。例えば、この手順は、バージョン 8 からバージョン 9 のデータベース・システムのマイグレーションには使用できません。この手順は、例えばフィックスパックを適用するなどの、データベース・システムのある修正レベルから別の修正レベルに更新する場合にのみ使用できます。

この手順は、DB2 HADR 構成パラメーターを更新する場合には機能しません。HADR 構成パラメーターへの更新は別に行う必要があります。HADR では、1 次とスタンバイのパラメーターが同じでなければならないので、1 次データベースとスタンバイ・データベースの両方を同時に非アクティブにし、更新する必要があるかもしれません。

HADR 環境でローリング・アップグレードを実行するには、次のようにします。

1. スタンバイ・データベースが存在するシステムをアップグレードします。
 - a. DEACTIVATE DATABASE コマンドを使用して、スタンバイ・データベースをシャットダウンします。
 - b. 必要な場合、スタンバイ・データベースのインスタンスをシャットダウンします。
 - c. ソフトウェア、ハードウェア、または DB2 構成パラメーターのうち、1 つ以上を変更します。

注: ローリング・アップグレードの実行時に HADR 構成パラメーターを変更することはできません。

- d. 必要な場合、スタンバイ・データベースのインスタンスを再始動します。
 - e. ACTIVATE DATABASE コマンドを使用して、スタンバイ・データベースを再始動します。
 - f. スタンバイ・データベースがピア状態になったことを確認します。このことを確認するには、GET SNAPSHOT コマンドを使用します。
 2. 1 次データベースの役割とスタンバイ・データベースの役割を切り替えます。
 - a. スタンバイ・データベースで TAKEOVER HADR コマンドを発行します。
 - b. クライアントを新しい 1 次データベースに誘導します。これは自動クライアント・リルトを使用して実行できます。

注: スタンバイ・データベースが 1 次データベースとしてテークオーバーするため、ここで新しい 1 次データベースがアップグレードされます。DB2 データベース・システム・フィックスパックを適用している場合、TAKEOVER HADR コマンドを発行すると、元の 1 次データベースの役割がスタンバイ・データベースに変更されます。しかし、このコマンドでは、新しいスタンバイ・データベースは新しくアップグレードした 1 次データベースに接続しません。新しいスタンバイ・データベースは以前のバージョンの DB2 データベース・システムを使用するため、アップグレードされた 1 次データベースによって生成される新しいログ・レコードが理解されない場合があります。その場合にはシャットダウンしてしまいます。新しいスタンバイ・データベースを新しい 1 次データベースと再接続するために (つまり、HADR ペアをリフォームする)、新しいスタンバイ・データベースもアップグレードする必要があります。

3. 前述のステップ 1 と同じ手順を使用して、元の 1 次データベース (つまり、現在のスタンバイ・データベース) をアップグレードします。これが完了したら、両方のデータベースがアップグレードされ、HADR ピア状態で相互に接続されます。HADR システムには、完全なデータベース・サービスと、完全な高可用性保護機能が備えられています。
4. オプション。元の構成に戻すには、ステップ 2 のように、1 次データベースの役割とスタンバイ・データベースの役割を切り替えます。

スプリット・ミラーを使用したデータベースのクローン作成

クローン・データベースを作成するには、以下の手順に従ってください。クローン・データベースに書き込むことはできますが、一般的に、レポート作成など、読み取り専用の処理で使用されます。

クローン・データベースをバックアップして、そのバックアップ・イメージを元のシステムにリストアしたり、また元のシステムで作成したログ・ファイルを使用してロールフォワードしたりすることはできません。AS SNAPSHOT オプションを使用することはできますが、I/O が中断した時点でデータベースの瞬間コピーが提供されるだけです。つまりクローンで db2inidb コマンドが実行されたあと、その他の未解決でコミットされていない処理はすべてロールバックされます。

データベースのクローンを作成するには、以下のステップに従ってください。

1. 1 次データベース上で入出力をサスペンドします。

```
db2 set write suspend for database
```

データベースが中断状態のときは、他のユーティリティーやツールを実行しないようにしてください。データベースのコピーを作成するだけにしてください。

2. 該当するコマンドを使用して、1 次データベースからミラーを分割します。

注: ボリューム・ディレクトリーを含め、データベース・ディレクトリー全体をコピーするようにしてください。さらに、データベース・ディレクトリー外にある、ログ・ディレクトリーおよびコンテナ・ディレクトリーもコピーする必要があります。この情報を収集するには、DBPATHS 管理ビューを参照してください。このビューは、分割する必要のあるデータベースのすべてのファイルとディレクトリーを表示します。

3. 1 次データベース上で入出力を再開します。

```
db2 set write resume for database
```

- 2 次システムのミラー・データベースをカタログします。

注: デフォルトでは、ミラー・データベースは、1 次データベースと同じシステムに存在できません。これは、同じディレクトリー構造を持ち、1 次データベースと同じインスタンス名を使用する、2 次システム上に置く必要があります。ミラー・データベースを、1 次データベースと同じシステムに置かなければならない場合、db2relocatedb ユーティリティーか、db2inidb コマンドの RELOCATE USING オプションを使用して、このことを実現できます。

- 2 次システムでデータベース・インスタンスを開始します。

```
db2start
```

- 2 次システムでミラー・データベースを初期化します。

```
db2inidb database_alias as snapshot
```

必要であれば、db2inidb コマンドの RELOCATE USING オプションを指定して、クローン・データベースを再配置します。

```
db2inidb database_alias as snapshot relocate using relocatedbcfg.txt
```

ここで、relocatedbcfg.txt ファイルには、データベースを再配置するのに必要な情報が示されています。

注:

- このコマンドにより、分割時に未了であったトランザクションがロールバックされ、新規ログ・チェーン・シーケンスが開始されます。そのため、1 次データベースからのいずれのログもクローン・データベース上で適用すること (ロールフォワード・リカバリーで用いること) はできません。
- RELOCATE USING オプションの使用前に、データベース・ディレクトリー (ボリューム・ディレクトリーを含む)、ログ・ディレクトリー、およびコンテナー・ディレクトリーを再配置するところに移動する必要があります。

シナリオ: システム・クロックの変更

システム・クロックを調整または変更するときに、DB2 を停止させる必要はありません。DB2 では世界中の夏時間調整を年に 2 回問題なく実施することができます。また、NTP を使用してシステム間のクロックを同期化する構成も十分にサポートしています。

このタスクについて

システム時刻の変更時に知っておくべきベスト・プラクティスはいくつかありません。

制約事項

ほとんどのシナリオの場合、システム・クロックを変更しても、影響はまったくありません。

大きな時刻シフトが発生したときは、2 つの状況に注意する必要があります。

- ポイント・イン・タイム・リカバリーを実行する場合、大幅な時刻シフトに注意する必要があります。

- 関数定義には、作成された時刻および日付がタイム・スタンプの形式で含まれています。関数呼び出し時に、DB2 は関数定義を解決しようとします。関数解決の一環として、作成時に関数定義に記録されたタイム・スタンプ値がチェックされます。関数が作成された時刻より前の時刻にシステム・クロックを戻す場合、DB2 はそれらの関数への参照を解決しません。

手順

上記の 2 つの状況を回避するためのベスト・プラクティス

- 時刻を先に進める場合は、ステップ 3 へ進みます。
- 時刻を X 分前に戻す場合は、次のようにします。
 - 過去 X 分間に新規関数が作成されておらず、かつ X 分以内に更新トランザクションが発生しないという時刻を選択して変更を実行します。
 - a. で概略されたような時刻を見つけることができない場合でも、DB2 オンラインでシステム・クロックを X 分前に戻すことは可能です。しかし、以下の影響があるので注意してください。
 - ポイント・イン・タイム・リカバリーを使用して X 分以内の時点にリカバリーできなくなる可能性があります。すなわち、X 分以内に実行された更新トランザクションのサブセットをリカバリーできなくなるおそれがあります。
 - 変更前の X 分以内に作成された関数は、変更後 X 分間は解決されないおそれがあります。
- システム・クロックを変更します。

結果

概略されているベスト・プラクティスによって、システム・クロックの変更時における潜在的なポイント・イン・タイム・リカバリーまたは関数解決の問題を回避しました。

1 次データベースとスタンバイ・データベースの同期化

高可用性ストラテジーの 1 つに、1 次データベースで障害が発生した場合にその 1 次データベースと 2 次またはスタンバイ・データベースで操作をテークオーバーさせるというものがあります。スタンバイ・データベースが障害の発生した 1 次データベースのためにデータベース操作をテークオーバーしなければならない場合、スタンバイ・データベースには全く同じデータが含まれていて、処理中のトランザクションすべてについても把握している必要があります。さらに、1 次データベース・サーバーで障害が発生していなかった場合と全く同様の方法でデータベース処理を続行しなければなりません。1 次データベースのコピーとなるようスタンバイ・データベースを継続的に更新するプロセスのことを同期と言います。

1 次データベースとスタンバイ・データベースを同期するには、その前に以下の事柄を行う必要があります。

- 1 次データベースとスタンバイ・データベースを作成および構成します。
- 1 次データベースとスタンバイ・データベース間の通信を構成します。

- 同期戦略を選択します (例えば、ログ・ SHIPPING、ログ・ミラーリング、サスペンド入出力とディスク・ミラーリング、または HADR。)
- 1 次データベース・サーバーとスタンバイ・データベース・サーバーの同期を維持するための戦略を、以下にいくつか記します。
 - 1 次データベースからスタンバイ・データベースにログを送り、スタンバイ・データベースにそれらのログをロールフォワードします。
 - 1 次データベースとスタンバイ・データベースの両方にデータベース・ログを同時に作成します。ログ・ミラーリングと呼ばれています。
 - ディスク・ミラーリングでサスペンド入出力サポートを使用して 1 次データベースのコピーを定期的に作成し、そのミラーを分割して、新しいスタンバイ・データベース・サーバーとしてそのコピーを初期化します。
 - さらに、DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) フィーチャーなどの可用性フィーチャーを使用して、1 次データベースとスタンバイ・データベースの同期を維持します。
 1. 1 次データベースと 2 次データベースまたはスタンバイ・データベースを同期するためにログを使用している場合、必要なログ管理を実行するように DB2 データベースを構成してください。例えば、DB2 データベースでログのミラーリングを行う場合、MIRRORLOGPATH 構成パラメーターをログの 2 番目のコピーを保管する場所に設定します。
 2. DB2 データベースのサスペンド入出力機能を使用して 1 次データベースのディスク・ミラーを分割している場合には、以下を実行する必要があります。
 - a. 1 次データベースのディスク・ミラーリングを初期化します。
 - b. 1 次データベースのミラーを分割する必要がある場合、『スプリット・ミラーのスタンバイ・データベースとしての使用』に記されている指示に従ってください。
 3. HADR フィーチャーを使用して 1 次データベースとスタンバイ・データベースの同期を管理している場合、HADR 用に DB2 データベースを構成し、DB2 データベースにおいて 1 次データベースとスタンバイ・データベースの同期を許可してください。

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) において複製される操作

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) では、データベース・ログを使用して、データを 1 次データベースからスタンバイ・データベースに複製します。ログはスタンバイ・データベースで再生されるため、スタンバイ・データベースは一部のアクティビティーが原因で 1 次データベースに後れを取る場合があります。アクティビティーによっては頻繁に記録されるものがあるため、大量のログ・ファイルが生成されることでストレージの問題が発生する場合があります。ログを使ってデータをスタンバイ・データベースに複製することは可用性の中核を成す戦略ですが、ロギング自体はソリューションの可用性に負の影響を与える可能性があります。保守戦略は賢明に設計し、ロギングによる負の影響が最小限に抑えられるようにシステムを構成するとともに、ロギングによってトランザクション・データを保護することができるようにしてください。

高可用性災害時リカバリー (HADR) では、以下の操作が、1 次データベースからスタンバイ・データベースへ複製されます。

- データ定義言語 (DDL)
- データ操作言語 (DML)
- バッファー・プール操作
- 表スペース操作
- オンライン再編成
- オフライン再編成
- ストアード・プロシージャおよびユーザー定義関数 (UDF) のメタデータ (ただし、関連オブジェクトまたはライブラリー・ファイルではない)

オンライン再編成時には、すべての操作が詳細にログに記録されます。そのため、HADR は、より標準的なデータベース更新の場合よりも、スタンバイ・データベースを遅れさせることなく、操作を複製できます。しかし、この動作では、大量のログ・レコードが生成されるため、システムに大きな影響が出る可能性があります。

オフライン再編成は、オンライン再編成ほど詳細にログに記録されませんが、通常は、再編成の影響を受けた数百か数千の行ごとに、操作がログに記録されます。つまり、スタンバイ・データベースは、各ログ・レコードを待機してから、多数の更新を一度に再生するため、後れを取る可能性があるということです。オフライン再編成がクラスター化されていない場合、再編成操作全体の完了後に、1 つのログ・レコードが生成されます。この方法では、スタンバイ・データベースが 1 次データベースに後れを取らない役割を果たす上で、大変大きな影響を与えます。スタンバイ・データベースは、1 次データベースからログ・レコードを受け取った後に再編成全体を実行します。

HADR は、ストアード・プロシージャ、UDF オブジェクト、およびライブラリー・ファイルを複製しません。1 次データベースとスタンバイ・データベースの両方で、同じパスにファイルを作成する必要があります。スタンバイ・データベースが、参照されているオブジェクトまたはライブラリー・ファイルを検出できない場合、スタンバイ・データベースでのストアード・プロシージャまたは UDF の呼び出しは失敗します。

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) において複製されない操作

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) では、データベース・ログを使用して、データを 1 次データベースからスタンバイ・データベースに複製します。ログに記録されない操作は、1 次データベースで可能ですが、スタンバイ・データベースに複製されません。ログに記録されない操作 (例えば履歴ファイルの更新) をスタンバイ・データベースに反映させる場合は、さらに別のステップが必要になります。

以下は、1 次データベース上の操作がスタンバイ・データベースに複製されない場合の例です。

- NOT LOGGED INITIALLY オプションを指定して作成された表は複製されません。HADR スタンバイ・データベースが 1 次データベースとしてテークオーバーした後にそのような表にアクセスしようとする、エラーが出されます。
- 1GB より大きい BLOB および CLOB はログ記録できないので、複製できません。ログに記録されない BLOB および CLOB は複製されません。しかし、それ

らのスペースは、スタンバイ・データベースに割り振られます。LOB 列のデータは、2 進ゼロになります。ログに記録される BLOB および CLOB はすべて複製されます。

- UPDATE DATABASE CONFIGURATION および UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION コマンドを使用したデータベース構成に対する更新は、複製されません。
- データベース構成およびデータベース・マネージャー構成パラメーターは複製されません。
- ユーザー定義関数 (UDF) の場合、データベースから見て外部にあるオブジェクト (関連オブジェクトおよびライブラリー・ファイルなど) への変更は複製されません。それらの変更は、他の方法でスタンバイ上にセットアップする必要があります。
- リカバリー履歴ファイル (db2rhist.asc) とそれに対する変更は、1 次データベースからスタンバイ・データベースへ自動的に送られるわけではありません。

REPLACE HISTORY FILE オプションを指定した RESTORE DATABASE コマンドを発行することにより、(1 次データベースのバックアップ・イメージから入手した) 履歴ファイルの初期コピーを、スタンバイ・データベースに置くことができます。

```
RESTORE DB KELLY REPLACE HISTORY FILE
```

HADR が初期設定され、1 次データベースで後続のバックアップ・アクティビティーが実行されると、スタンバイ・データベースの履歴ファイルは古くなってしまいます。しかし、履歴ファイルのコピーは各バックアップ・イメージに保管されます。次のコマンドを使用して、バックアップ・イメージから履歴ファイルを抽出することによって、スタンバイ・データベースの履歴ファイルを更新することができます。

```
RESTORE DB KELLY HISTORY FILE
```

データベース・ディレクトリー内の履歴ファイルを 1 次データベースからスタンバイ・データベースにコピーする場合、通常のオペレーティング・システム・コマンドは使用しないでください。コピー実行時に 1 次がファイルを更新中である場合、履歴ファイルが破損する恐れがあります。

テークオーバー操作が行われ、スタンバイ・データベースに最新の履歴ファイルがある場合、新しい 1 次データベースでのバックアップおよびリストア操作により、履歴ファイルに新しいレコードが生成され、元の 1 次データベースで生成されたレコードとシームレスに混合させられます。履歴ファイルが古い場合、項目が欠落している場合、自動増分リストアはできない可能性があります。代わりに、手動での増分リストア操作が必要になります。

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スタンバイ・データベースの状態

スタンバイ・データベースは常に、ローカル・キャッチアップ、リモート・キャッチアップ・ペンディング、リモート・キャッチアップ、ピア、および切断済みピアという 5 つの状態のいずれかになっています。スタンバイ・データベースの状態に

よって、実行可能な操作が決まります。 GET SNAPSHOT コマンドを使用して、スタンバイ・データベースの状態を表示できます。




図9. スタンバイ・データベースの状態

データベースの始動、ローカル・キャッチアップ、およびリモート・キャッチアップ・ペンディング

高可用性災害時リカバリー (HADR) フィーチャーを使用する場合、スタンバイ・データベースが開始されると、ローカル・キャッチアップ状態になり、ローカル・ログ・パスのログ・ファイルを読み取ろうとします。ローカル・ログ・パスにログ・ファイルがなく、ログ・アーカイブ方式が指定されている場合、ログ・ファイルは

指定の方式で取り出されます。ログ・ファイルが読み取られたら、スタンバイ・データベース上で再生されます。この時点では、1次データベースへの接続は必要ありません。ただし、接続が存在しない場合、スタンバイ・データベースは1次データベースへ接続しようとしています。ローカル・ログ・ファイルの最後になったら、スタンバイ・データベースは、リモート・キャッチアップ・ペンディング状態になります。

スタンバイ・データベースがリモート・キャッチアップ・ペンディング状態になった後ローカル・ログ・ファイルが使用可能になる場合、スタンバイ・データベースをシャットダウンしてから再始動して、もう一度ローカル・キャッチアップ状態にすることができます。スタンバイ・データベース上のそのようなログ・ファイルにローカルでアクセスした方が、HADR を使用して1次データベースからネットワークを経由してそれらのファイルをコピーするよりも効率的である場合には、そうすることもできます。

リモート・キャッチアップ・ペンディング、リモート・キャッチアップ、ピア

1次データベースへの接続が確立されるまで、スタンバイ・データベースはリモート・キャッチアップ・ペンディング状態のままです。接続が確立された時点で、スタンバイ・データベースはリモート・キャッチアップ状態になります。このときに、1次データベースは、ログ・パスまたはログ・アーカイブ方式を使用してログ・データを読み取り、ログ・ファイルをスタンバイ・データベースへ送信します。スタンバイ・データベースは、ログ・データを受信して適用します。スタンバイ・データベースが1次データベース・マシンのディスク上にあるログ・ファイルをすべて受け取ると、1次データベースおよびスタンバイ・データベースはピア状態になります。

ピア状態では、1次データベースがログ・ページをディスクにフラッシュするたびに、そのログ・ページがスタンバイ・データベースに送られます。そのログ・ページは、スタンバイ・データベースのローカル・ログ・ファイルに書き込まれ、1次データベースとスタンバイ・データベースのログ・ファイル・シーケンスが同一になります。続いて、そのログ・ページをスタンバイ・データベースで適用できます。

1次データベースとスタンバイ・データベースがリモート・キャッチアップ状態であるときにそれらのデータベースの間の接続が消失する場合、スタンバイ・データベースは、リモート・キャッチアップ・ペンディング状態になります。1次データベースとスタンバイ・データベースがピア状態であるときにそれらのデータベースの間の接続が消失し、HADR_PEER_WINDOW データベース構成パラメーターが設定されていない (またはゼロに設定されている) 場合、スタンバイ・データベースは、リモート・キャッチアップ・ペンディング状態になります。ただし、1次データベースとスタンバイ・データベースがピア状態であるときにそれらのデータベースの間の接続が消失し、HADR_PEER_WINDOW データベース構成パラメーターがゼロ以外の値に設定されている場合、スタンバイ・データベースは切断済みピア状態になります。

切断済みピア

データベース構成パラメーター `HADR_PEER_WINDOW` をゼロより大きい時間値に構成した後、1次データベースがスタンバイ・データベースとの接続を失うと、1次データベースは、構成された時間の間、1次データベースとスタンバイ・データベースはピア状態であるかのように作動し続けます。1次データベースとスタンバイ・データベースが切断されているのにピア状態であるかのように作動している状態を、切断済みピアと呼びます。1次データベースが、スタンバイ・データベースとの接続を失った後に切断済みピア状態を保っている期間を、ピア・ウィンドウと呼びます。スタンバイ・データベースへの接続が復元されるか、ピア・ウィンドウの有効期限が切れる時、スタンバイ・データベースは切断済みピア状態ではなくなります。

ピア・ウィンドウを構成する利点は、複数の失敗またはカスケードの失敗の間にトランザクションの損失のリスクが低くなることです。ピア・ウィンドウを使用しない場合、1次データベースがスタンバイ・データベースとの接続を失うと、1次データベースはピア状態ではなくなります。1次データベースは切断されると、スタンバイ・データベースとは独立してトランザクションを処理します。このように、1次データベースがピア状態ではないときにそこで失敗が発生すると、トランザクションは、スタンバイ・データベースに複製されていないため、失われる場合があります。ピア・ウィンドウが構成されている場合、ログがスタンバイ・システム上のメイン・メモリーに書き込まれたことの確認通知、またはログがスタンバイ・データベース上のログ・ファイルにも書き込まれたことの確認通知（どちらであるかは `HADR` 同期モードによる）をスタンバイ・データベースから1次データベースが受信するまで、1次データベースはトランザクションをコミット済みとは見なしません。

ピア・ウィンドウを構成することの欠点は、1次データベースがピア・ウィンドウにあり、スタンバイ・データベースとの接続が復元されるか、ピア・ウィンドウの有効期限が切れるまで待っている間に、1次データベース上のトランザクションに長い時間がかかり、タイムアウトになることさえあるという点です。

ピア・ウィンドウのサイズは、`HADR_PEER_WINDOW` データベース構成パラメーターの値で決定できます。これは、`GET SNAPSHOT` コマンドまたは `db2pd` ユーティリティに `-hadr` パラメーターを指定して行います。

1次データベースおよびスタンバイ・データベースの同期におけるスタンバイ・データベースのこれらの状態の影響と制限

1次データベースおよびスタンバイ・データベースを同期化するための1つの方法は、1次データベースのログ・ファイルを、ローカル・キャッチアップで使用するスタンバイ・データベースのログ・パスへ、手動でコピーするという方法です。1次データベースのログを、スタンバイ・データベースのログ・パスへ手動でコピーすることにより1次データベースおよびスタンバイ・データベースを同期化する場合、以下の理由で、スタンバイ・データベースを開始する前に1次ログ・ファイルをコピーする必要があります。

1. ローカル・ログ・ファイルの最後に到達すると、スタンバイ・データベースはリモート・キャッチアップ・ペンディング状態になり、スタンバイ・データベースが再始動するまで、ローカルのログ・ファイルに再アクセスしようとしなくなるためです。

2. スタンバイ・データベースがリモート・キャッチアップ状態になると、ログ・ファイルのログ・パスへのコピーが、スタンバイ・データベースによるローカル・ログ・ファイルの書き込みを妨げる場合があります。

GET SNAPSHOT コマンドを使用した HADR スタンバイ・データベースの状態の判別

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) スタンバイ・データベースの状態は、DATABASE ON オプションを指定した GET SNAPSHOT コマンドを発行して判別できます。

1 次スタンバイ HADR データベース・ペアの HADR スタンバイ・データベースの状態を判別するために、1 次データベースまたはスタンバイ・データベースから GET SNAPSHOT コマンドを発行できます。

- スタンバイ・データベースから GET SNAPSHOT コマンドを発行した場合、スタンバイ・データベースの状態が出力の State フィールドに戻されます。
- スタンバイ・データベースに接続された 1 次データベースから GET SNAPSHOT コマンドを発行した場合、スタンバイ・データベースの状態が出力の State フィールドに戻されます。
- スタンバイ・データベースに接続されていない 1 次データベースから GET SNAPSHOT コマンドを発行した場合、出力の State フィールドに disconnected が戻されます。

たとえば、スタンバイ・データベース MUSIC を持つ場合、次のコマンドを発行して状態を確認できます。

```
get snapshot for database on music
```

次の出力は、GET SNAPSHOT コマンドで戻された HADR status セクションを示しています。

```
HADR status

Role                = Primary
State               = Peer
Synchronization mode = Sync
Connection status   = Connected, 11-03-2002 12:23:09.35092
Heartbeat missed    = 0
Local host          = host1.ibm.com
Local service       = hadr_service
Remote host         = host2.ibm.com
Remote service      = hadr_service
Remote instance     = dbinst2
timeout(seconds)    = 120
Primary log position(file, page, LSN) = S0001234.LOG, 12, 0000000000BB800C
Standby log position(file, page, LSN) = S0001234.LOG, 12, 0000000000BB800C
Log gap running average(bytes) = 8723
```

GET SNAPSHOT コマンドの出力を検討している時、ログのギャップに気付くかもしれません。明示的なログ切り捨ての結果として、または 1 次データベースの停止および再始動の結果としてログ・ファイルが切り捨てられる場合、1 次データベースは次のログ・ファイルの先頭に移動するため、ログのギャップが発生する場合があります。しかし、スタンバイは、最後のログ・ファイルの末尾にとどまります。1 次が何らかのログを作成するとすぐ、そのログは複製され、スタンバイのログ位置が更新されます。

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) 管理

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) の管理には、HADR システムの状況を構成することと保守することが含まれます。

HADR の管理には以下のタスクが含まれます。

- 29 ページの『高可用性災害時リカバリーの初期設定 (HADR)』
- 177 ページの『DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) の停止』
- 204 ページの『高可用性災害時リカバリーでのデータベース役割の切り替え (HADR)』
- 200 ページの『HADR フェイルオーバー操作の実行』
- 197 ページの『高可用性災害時リカバリー (HADR) のモニター』
- HADR に関連するデータベース構成パラメーターの検査または変更。
- HADR データベースのカatalog (必要な場合)。

以下の方法を用いて HADR を管理できます。

- コマンド行プロセッサ
- コントロール・センターの GUI ツール
- DB2 管理 API

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) コマンド

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) フィーチャーは、DB2 高可用性データベース・ソリューションに対して、複雑なロギング、フェイルオーバー、およびリカバリー機能を提供します。HADR が提供する機能は複雑なものですが、HADR コマンドを直接実行する必要があるアクションはごくわずかです。HADR を開始すること、HADR を停止すること、およびスタンバイ・データベースに 1 次データベースをテークオーバーさせることだけです。

HADR の管理に使用される高可用性災害時リカバリー (HADR) コマンドは以下の 3 つです。

- HADR の開始 (Start HADR)
- HADR の停止 (Stop HADR)
- HADR のテークオーバー (Takeover HADR)

これらのコマンドを呼び出すには、コマンド行プロセッサまたは管理 API を使用します。また、コントロール・センターの「高可用性災害時リカバリーの管理」ウィンドウから使用可能な GUI を使用してこれらのコマンドを呼び出すこともできます。コントロール・センターで「高可用性災害時リカバリーの管理」ウィンドウを開くには、データベースを右クリックし、「高可用性災害時リカバリー」->「管理」をクリックします。

AS PRIMARY または AS STANDBY オプションを指定して START HADR コマンドを発行すると、データベースがまだそのデータベース役割になっていない場合、指定された役割に変わります。また、このコマンドを発行すると、データベースがまだアクティブでない場合、アクティブになります。

STOP HADR コマンドは、HADR データベース (1 次またはスタンバイ) を標準データベースに変更します。HADR に関連したデータベース構成パラメーターがあれば、データベースを HADR データベースとして再度アクティブにしやすいように、未変更のまま残されます。

TAKEOVER HADR コマンドはスタンバイ・データベースでのみ発行可能で、スタンバイ・データベースを 1 次データベースに変更します。BY FORCE オプションを指定しないと、1 次データベースとスタンバイ・データベースの役割が切り替わります。BY FORCE オプションを指定すると、一方的にスタンバイ・データベースが 1 次データベースに切り替わります。この場合、スタンバイ・データベースは古い 1 次データベース上でのトランザクション処理を停止しようと試みます。しかし、トランザクション処理が停止するという保証はありません。BY FORCE オプションを使用して強制的にテークオーバー操作を実行するのは、フェイルオーバー状態の場合だけにしてください。BY FORCE オプションを指定して TAKEOVER HADR コマンドを発行する前に、可能な範囲で、現在の 1 次が間違いなく障害を起こしているということを確認するか、それを自分でシャットダウンするようにしてください。

HADR データベース役割の切り替え

データベースの 1 次役割と標準役割との間の切り替えは、動的に、かつ繰り返し行うことができます。データベースがオンラインとオフラインのどちらであっても、START HADR コマンドに AS PRIMARY オプションを指定して発行すること、STOP HADR コマンドを発行することの両方が可能です。

データベースのスタンバイ役割と標準役割との間の切り替えは、静的に行うことができます。これを繰り返し行えるのは、データベースがロールフォワード保留状態に留まる場合だけです。データベースがオフラインで、ロールフォワード保留状態である場合、START HADR コマンドに AS STANDBY オプションを指定して発行し、標準データベースをスタンバイに変更することができます。データベースがオフラインの場合にスタンバイ・データベースを標準データベースに変更するには、STOP HADR コマンドを使用します。STOP HADR コマンドを発行した後も、データベースはロールフォワード保留状態のままです。その後、START HADR コマンドに AS STANDBY オプションを指定して発行すると、データベースはスタンバイに戻ります。スタンバイ・データベース上で HADR を停止した後、ROLLFORWARD DATABASE コマンドに STOP オプションを指定して発行すると、これを再びスタンバイにすることはできなくなります。データベースはロールフォワード保留状態ではなくなったので、これを標準データベースとして使用できます。これを、スタンバイ・データベースのスナップショットを取ると言います。既存のスタンバイ・データベースを標準データベースに変更した後は、高可用性を目的として新しいスタンバイ・データベースを作成することを考慮してください。

1 次データベースの役割とスタンバイ・データベースの役割を切り替えるには、BY FORCE オプションを指定しないでテークオーバー操作を実行します。

一方的にスタンバイを 1 次に変更する (1 次をスタンバイに変更しない) 場合、強制テークオーバーを使用します。その後、古い 1 次を新しいスタンバイとして再統合できるかもしれません。

HADR 役割は永続的です。HADR 役割は一度確立されると、DB2 インスタンスの停止や開始、または DB2 データベースの非アクティブ化およびアクティブ化が繰り返されても、データベースに残ります。

スタンバイの開始は非同期

START HADR コマンドに AS STANDBY オプションを指定して発行した場合、関連するエンジン・ディスパッチ可能単位 (EDU) が正常に開始されるとすぐに、そのコマンドは戻ります。コマンドはスタンバイが 1 次データベースに接続するのを待機しません。対照的に 1 次データベースは、スタンバイ・データベースに接続するまで、開始されたとは見なされません (START HADR コマンドに BY FORCE オプションを指定して、1 次データベースに発行した場合を除く)。スタンバイ・データベースで、1 次データベースによる接続拒否などのエラーが発生した場合、AS STANDBY オプションを指定した START HADR コマンドはすでに正常に戻されている可能性があります。その結果、HADR がエラー表示を戻すことのできるユーザー・プロンプトがないということになります。HADR スタンバイは、DB2 診断ログにメッセージを書き込み、シャットダウンします。HADR スタンバイの状況をモニターして、正常に HADR 1 次と接続したことを確認する必要があります。

再生エラー (ログ・レコードの再生中にスタンバイで発生するエラー) も、スタンバイ・データベースをダウンさせる場合があります。これらのエラーは、例えばバッファ・プールを作成するのに十分なメモリがない場合、または表スペース作成中にパスが見つからない場合などに発生することがあります。スタンバイ・データベースの状況を、継続してモニターすることが必要です。

クライアント・リルート可能なデータベース別名を使用してクライアントから HADR コマンドを実行しない

自動クライアント・リルートがセットアップされている場合、データベース・サーバーは、事前定義された代替サーバーを持ちます。これは、クライアント・アプリケーションが元のデータベース・サーバーと代替サーバーとの間で作業を切り替えて、作業の中断を最低限で済ませるためです。そのような環境でクライアントが TCP を介してデータベースに接続すると、実際の接続先は、元のデータベースか代替データベースのどちらかになります。HADR コマンドは、通常のクライアント接続ロジックを介してターゲット・データベースを識別するようインプリメントされます。その結果、ターゲット・データベースで代替データベースが定義されている場合、コマンドが実際に操作しているデータベースを判別することは困難です。SQL クライアントは接続先のデータベースを知らなくてもかまいませんが、その一方で HADR コマンドは特定のデータベースに対して適用される必要があります。この制限に対処するには、HADR コマンドをサーバー・マシン上でローカルに発行し、クライアント・リルートを回避する必要があります (クライアント・リルートは TCP/IP 接続にしか影響しません)。

HADR コマンドは有効なライセンスを持つサーバー上で実行しなければならない

START HADR、STOP HADR、および TAKEOVER HADR コマンドを実行するには、コマンドを実行するサーバー上に有効な HADR ライセンスをインストールしておく必要があります。ライセンスがないとこれらのコマンドは失敗し、コマンドに特定のエラー・コード (それぞれ SQL1767N、SQL1769N、または SQL1770N) が理由コード 98 と一緒に戻されます。問題を訂正するには、db2licm を使用して有効

な HADR ライセンスをインストールするか、または有効な HADR ライセンスがディストリビューションの一部として付属しているバージョンのサーバーをインストールします。

第 5 章 高可用性ソリューションにおけるシステム停止の検出と応答

高可用性ソリューションをインプリメントしても、ハードウェアまたはソフトウェアで障害が起きないわけではありません。ただし、予備システムおよびフェイルオーバー・メカニズムを整えておくと、そのソリューションによって、障害を検出して応答し、ワークロードを転送してユーザー・アプリケーションが引き続き処理を行えるようになります。

障害が生じると、データベース・ソリューションによって以下を行う必要があります。

1. 障害を検出する。

フェイルオーバー・ソフトウェアは、ハートビート・モニターを使用して、システム・コンポーネントが稼働していることを確認することができます。ハートビート・モニターは、システムのすべてのコンポーネントから通常の通信を listen します。ハートビート・モニターがコンポーネントからの聴取を停止すると、ハートビート・モニターはそのコンポーネントで障害が発生したことをシステムにシグナル通知します。

2. 障害に応答する。フェイルオーバー

- a. 障害の発生したコンポーネントの操作をテークオーバーする 2 次コンポーネントを識別し、オンラインにして、初期化します。
- b. その 2 次コンポーネントにワークロードを転送します。
- c. 障害の発生したコンポーネントをシステムから除去します。

3. 障害からリカバリーする。

1 次データベース・サーバーが失敗する際の最優先事項は、クライアントを代替サーバーにリダイレクトするか、スタンバイ・データベースにフェイルオーバーして、クライアント・アプリケーションが可能な限り中断することなく作業を行えるようにすることです。フェイルオーバーが成功したなら、障害の発生したデータベース・サーバーでの故障箇所を修理して、そのソリューションに再び組み込むことができるようにする必要があります。障害の発生したデータベース・サーバーを修理するとは、つまりそれを再始動できるようにするという意味です。

4. 正常操作に戻る。

障害の発生したデータベース・システムを修理したなら、再びそれをデータベース・ソリューションに組み込む必要があります。障害の発生した際に 1 次データベースとしてテークオーバーしたデータベースに対して、障害の発生した 1 次データベースをスタンバイ・データベースとして再統合できます。また、修理したデータベース・サーバーを、再び 1 次データベース・サーバーとしてテークオーバーするようにもできます。

DB2 データベースは、こうした一部のステップを実行できます。以下に例を示します。

- DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) ハートビート・モニター・エレメント `hadr_heartbeat` は、1 次データベースで発生した障害を検出できます。
- DB2 クライアント・リルートは、障害の発生したデータベース・サーバーから 2 次データベース・サーバーにワークロードを転送できます。
- DB2 障害モニターは、予期せずに終了したデータベース・インスタンスを再始動できます。

管理通知ログ

DB2 データベース・マネージャーが管理通知ログに書き込むのは、DB2 ユーティリティーの状況 (REORG、BACKUP など)、クライアント・アプリケーション・エラー、サービス・クラスの変更、ライセンス交付アクティビティ、ログ・ファイル・パスおよびストレージの問題、モニターおよび索引付けアクティビティ、表スペースの問題などの情報です。データベース管理者はこの情報を使用することにより、問題の診断やデータベースの調整を行ったり、単にデータベースのモニターを行ったりすることもできます。

管理通知ログ・メッセージも、標準化されたメッセージ・フォーマットを使用して `db2diag.log` に記録されます。

通知メッセージには、提供されている `SQLCODE` を補足する追加情報が備えられています。イベントのタイプ、および収集される情報の詳しさのレベルは、`NOTIFYLEVEL` 構成パラメーターによって決定されます。

計画外の停止の検出

コンポーネントの障害に対応するにはまず、コンポーネントで障害が発生したことを検出しなければなりません。DB2 Data Server にはデータベースの正常性をモニターするため、またはデータベースの障害を検出するためのツールがいくつか備えられています。それらのツールは、障害を検出したときに通知したり事前定義処置を取ったりするように構成できます。

DB2 データベース・ソリューションの一部で障害が発生したときは、次のツールを使用して検出することができます。

DB2 障害モニター機能

DB2 障害モニター機能は DB2 データベース・インスタンスを常に稼働させておきます。DB2 障害モニターが接続されている DB2 データベース・インスタンスが予期せずに終了すると、DB2 障害モニターはインスタンスを再始動します。データベース・ソリューションがクラスターにインプリメントされている場合は、DB2 障害モニターの代わりに、障害の発生したデータベース・インスタンスを再始動するようにクラスター管理ソフトウェアを構成してください。

クラスター環境でのハートビート・モニター

クラスター管理ソフトウェアは、クラスターのノード間のハートビート・メッセージを使用して、ノードの正常性をモニターします。クラスター・マネージャーは、ノードでのメッセージの応答または送信が停止すると、ノードで障害が発生したことを検出します。

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) データベースのモニター

HADR フィーチャーには独自のハートビート・モニターがあります。1 次データベースとスタンバイ・データベースはそれぞれ、一定のインターバルで他方からハートビート・メッセージを受け取ることを予期します。

高可用性災害時リカバリー (HADR) のモニター

以下の方法を使って、HADR データベースの状況をモニターすることができます。

db2pd ユーティリティ

このユーティリティは、DB2 メモリー・セットから情報を検索します。例えば、データベース MYDB の高可用性災害時リカバリーについての情報を見るには、以下のコマンドを発行します。

```
db2pd -db mydb -hadr
```

GET SNAPSHOT FOR DATABASE コマンド

このコマンドは、状況情報を収集し、出力をフォーマットします。戻される情報は、コマンド発行時のデータベース・マネージャーの運用状況のスナップショットを表します。HADR 情報は、*HADR status* という見出しの下の出力に表示されます。

db2GetSnapshot API

この API は、データベース・マネージャーのモニター情報を収集し、ユーザーが割り振るデータ・バッファーに戻します。戻される情報は、API が呼び出される時点のデータベース・マネージャーの運用状況のスナップショットを表します。

HADR 構成パラメーターは動的ではない

HADR データベースがオンラインである時にパラメーターを変更した場合、このデータベースに関して `db2 get db cfg` を発行すると、この変更が表示されます。しかし、データベースを停止して再始動するまで、変更は有効になりません。現在有効なパラメーターを検索するには、GET SNAPSHOT コマンド、db2pd ツール、またはスナップショット・モニター API を使用します。

HADR データベースの役割

データベースの現在の役割は、データベース構成パラメーター *hadr_db_role* によって示されます。この構成パラメーターに有効な値は、PRIMARY、STANDBY、または STANDARD です (最後の値はデータベースが HADR データベースでないことを示す)。

スタンバイ・データベースの状況

データベースの役割がスタンバイである場合、このデータベースはロールフォワード保留状態でもあります。その結果、スタンバイ・データベース構成は以下のようになります。

```
Rollforward pending           = DATABASE
Restore pending               = YES
```

計画外の停止への応答

データベース管理ソフトウェアまたはクラスター管理ソフトウェアがデータベース・サーバーで発生した障害を検出する場合、使用しているデータベース・ソリューションがその障害に可能な限り迅速かつスムーズに応答するようにしなければなりません。そのデータベース・ソリューションによって可能であればワークロードを再ルーティングしてユーザー・アプリケーションを障害から保護しようと試みる必要がありますし、使用できるのであれば 2 次データベースまたはスタンバイ・データベースにフェイルオーバーするように努めなければなりません。

データベース管理ソフトウェアまたはクラスター管理ソフトウェアがデータベース・サーバーで発生した障害を検出する場合、ユーザー、あるいはデータベースまたはクラスター管理ソフトウェアは、以下を実行する必要があります。

1. 障害の発生したデータベース・サーバーの操作をテークオーバーする 2 次データベース・サーバーを識別し、オンラインにして、初期化します。

DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) を使用して 1 次データベース・サーバーとスタンバイ・データベース・サーバーを管理している場合は、HADR がスタンバイ・データベースが 1 次データベースとの同期を維持できるように管理し、スタンバイ・データベースによる 1 次データベースのテークオーバーも管理します。

2. ユーザー・アプリケーションのワークロードを 2 次データベース・サーバーに転送します。

DB2 クライアント・リルートは、クライアント・アプリケーションを、障害の発生したデータベース・サーバーから事前にこの目的で指定および構成されていた 2 次データベース・サーバーに自動的に転送します。

3. 障害の発生したデータベース・サーバーをシステムから除去して、修理します。

ユーザー・アプリケーションが 2 次またはスタンバイ・データベース・サーバーに転送されると、障害が発生したデータベース・サーバーはそのサーバーが再始動または修理されるまで、クライアント・アプリケーションの要求を処理できません。例えば、1 次データベースのデータベース・インスタンスが予期せず終了したために障害が発生した場合には、DB2 障害モニター機能によって 1 次データベースが自動的に再始動します。

自動クライアント・リルートの例

DB2 Data Server クライアント・リルートは、クライアント・アプリケーションを障害が生じたデータベース・サーバーから、この目的のために事前に指定および構成された 2 次データベース・サーバーに自動的にリルートできます。この DB2 Data Server の機能をテストおよび例示するクライアント・アプリケーションは簡単に作成できます。

以下は、クライアント・アプリケーションでの自動クライアント・リルートの例です (疑似コードだけを使用しています)。

```
int checkpoint = 0;

check_sqlca(unsigned char *str, struct sqlca *sqlca)
{
    if (sqlca->sqlcode == -30081)
```



```

    {
        // as communication is lost, terminate the application right away
        exit(1);
    }
    else

        // print out the error
        printf(...);

if (sqlca->sqlcode == -30108)
{
    // connection is re-established, re-execute the failed transaction
    if (checkpoint == 0)
    {
        goto checkpt0;
    }
    else if (checkpoint == 1)
    {
        goto checkpt1;
    }
    else if (checkpoint == 2)
    {
        goto checkpt2;
    }
    ....
    exit;
}
}
}

main( )
{
    connect to mydb;
    check_sqlca("connect failed", &sqlca);

checkpt0:
EXEC SQL set current schema XXX;
check_sqlca("set current schema XXX failed", &sqlca);

EXEC SQL create table t1...;
check_sqlca("create table t1 failed", &sqlca);

EXEC SQL commit;
check_sqlca("commit failed", &sqlca);

if( sqlca.sqlcode == 0 )
{
    checkpoint = 1;
}

checkpt1:
EXEC SQL set current schema YYY;
check_sqlca("set current schema YYY failed", &sqlca);

EXEC SQL create table t2...;
check_sqlca("create table t2 failed", &sqlca);

EXEC SQL commit;
check_sqlca("commit failed", &sqlca);

if( sqlca.sqlcode == 0 )
{
    checkpoint = 2;
}
}
}
}

```

クライアント・マシンでは、「mydb」というデータベースがカタログされてノード「hornet」を参照します。この「hornet」もまた、ノード・ディレクトリーでカタログされます (ホスト名「hornet」、ポート番号 456)。

例 1 (非 HADR データベースを使用する場合)

サーバー「hornet」(ホスト名およびポート番号は hornet と同じ)において、データベース「mydb」が作成されます。さらに、ALTERNATE SERVER (ホスト名「montero」、ポート番号 456)でもまた、データベース「mydb」が作成されます。それに加えて、サーバー「hornet」において、データベース「mydb」用の ALTERNATE SERVER を以下のように更新する必要があります。

```
db2 update alternate server for database mydb using hostname montero port 456
```

上記のサンプル・アプリケーションでは、自動クライアント・リルート・フィーチャーをセットアップしない場合、`create table t1` ステートメントで通信エラーが発生するとアプリケーションは終了します。自動クライアント・リルート・フィーチャーをセットアップした場合、DB2 データベース・マネージャーはホスト「hornet」(ポート 456)への接続を再び確立しようとします。このホストがまだ非稼働であれば、DB2 データベース・マネージャーは ALTERNATE SERVER の場所(ホスト「montero」、ポート 456)への接続を試行します。ALTERNATE SERVER の場所との接続で通信エラーが発生しなければ、アプリケーションは後続のステートメントを実行し続ける (失敗したトランザクションを再実行する) ことができます。

例 2 (HADR データベースを使用する場合)

サーバー「hornet」(ホスト名およびポート番号は hornet と同じ)において、1 次データベース「mydb」が作成されます。さらに、ホスト「montero」(ポート 456)においてスタンバイ・データベースが作成されます。1 次およびスタンバイ・データベース用に HADR をセットアップする方法については、「データ・リカバリーと高可用性 ガイドおよびリファレンス」を参照してください。それに加えて、データベース「mydb」用の ALTERNATE SERVER を以下のように更新する必要があります。

```
db2 update alternate server for database mydb using hostname montero port 456
```

上記のサンプル・アプリケーションでは、自動クライアント・リルート・フィーチャーをセットアップしない場合、`create table t1` ステートメントで通信エラーが発生するとアプリケーションは終了します。自動クライアント・リルート・フィーチャーをセットアップした場合、DB2 データベース・システムはホスト「hornet」(ポート 456)への接続を再び確立しようとします。このホストがまだ非稼働であれば、DB2 データベース・システムは ALTERNATE SERVER の場所(ホスト「montero」、ポート 456)への接続を試行します。ALTERNATE SERVER の場所との接続で通信エラーが発生しなければ、アプリケーションは後続のステートメントを実行し続ける (失敗したトランザクションを再実行する) ことができます。

HADR フェイルオーバー操作の実行

現在の 1 次データベースが使用可能でないために、現在のスタンバイ・データベースを新しい 1 次データベースにすることを希望する場合、フェイルオーバーを実行することができます。

警告:

この手順では、データが消失する可能性があります。この非常手順を実行する前に、次の情報を検討してください。

- 1次データベースがデータベース・トランザクションを処理していないことを確認してください。1次データベースが実行中だが、スタンバイ・データベースと通信できない場合、(BY FORCE オプションを指定した TAKEOVER HADR コマンドを発行して) 強制的にテークオーバー操作を実行すると、1次データベースが2つできる可能性があります。1次データベースが2つ存在するときには、それぞれのデータベースには異なるデータが存在し、これらの2つのデータベースが自動的に同期化されることはなくなります。
 - 1次データベースを非活動化するか、可能であれば、そのインスタンスを停止してください。(1次システムが、ハング、破損、またはアクセス不能である場合、これは不可能である可能性があります。) テークオーバー操作の実行後、障害が発生したデータベースが後で再始動される場合、自動的に1次データベースの役割であると見なされることはありません。
 - トランザクション消失の可能性と程度は、それぞれ特定の構成および環境に応じて異なります。
 - ピア状態または切断済みピア状態のときに1次データベースに障害が発生する場合で、同期モードが同期 (SYNC) である場合、スタンバイ・データベースは、1次データベースの障害発生前にアプリケーションへコミットされたと報告のあったトランザクションを消失することはありません。
 - ピア状態または切断済みピア状態のときに1次データベースに障害が発生する場合で、同期モードが準同期 (NEARSYNC) である場合、スタンバイ・データベースは、1次データベースとスタンバイ・データベースの両方に同時に障害が発生する場合に、1次データベースによってコミットされたトランザクションだけを消失する可能性があります。
 - ピア状態または切断済みピア状態のときに1次データベースに障害が発生する場合で、同期モードが非同期 (ASYNC) である場合、スタンバイ・データベースは、スタンバイ・データベースがテークオーバー操作の実行前にトランザクションの全ログ・レコードを受け取らなかった場合に、1次データベースによってコミットされたトランザクションを消失する可能性があります。スタンバイ・データベースは、1次データベースとスタンバイ・データベースの両方に同時に障害が発生する場合に、1次データベースによってコミットされたトランザクションも消失する可能性があります。
 - リモート・キャッチアップ・ペンディング状態のときに1次データベースに障害が発生する場合、スタンバイ・データベースが受け取って処理していないトランザクションは消失します。
- 注:** データベース・スナップショットにログのギャップが示される場合、それは、1次データベースとスタンバイ・データベースが最後に相互に通信した時点でのギャップです。1次データベースは、その時点以降、非常に大量のトランザクションを処理した可能性があります。
- 新しい1次に接続する (またはクライアント・リルートによって新しい1次に転送される) あらゆるアプリケーションが、以下の事態に対処する準備ができていることを確認します。

- フェイルオーバー中にはデータ損失があります。新しい 1 次には、古い 1 次でコミットされたすべてのトランザクションがあるわけではありません。これは、HADR_SYNCMODE 構成パラメーターが SYNC に設定されている場合でも発生することがあります。HADR スタンバイはログを順次適用するので、SQL セッションの中のあるトランザクションが新しい 1 次上でコミットされている場合、同じセッションの前のトランザクションもすべて新しい 1 次上でコミットされていると想定できます。複数のセッションに渡るトランザクションのコミットの順序は、ログ・ストリームを詳細に分析しないと判断できません。
- トランザクションを元の 1 次に発行し、元の 1 次でコミットし、新しい 1 次 (元のスタンバイ) に複製することはできても、これをコミット済みとして報告できない場合があります。このような事態が生じるのは、トランザクションがコミットされたという報告を元の 1 次からクライアントへ送れるようになる前に、元の 1 次が破損したためです。アプリケーションを作成するときには、元の 1 次に発行されたものの、元の 1 次でコミットされたとして報告されないトランザクションを、新しい 1 次 (元のスタンバイ) でコミットするという処理を行えるようにしなければなりません。
- 一部、複製されない操作があります。データベース構成への変更や、外部 UDF オブジェクトへの変更などです。
- TAKEOVER HADR コマンドは、スタンバイ・データベース上でのみ発行できません。
- HADR は、障害が発生したデータベースを自動的に再始動する際に使用できる、DB2 障害モニター (db2fm) とのインターフェースはありません。障害モニターが使用可能な場合、障害が発生したと思われる 1 次データベースでの、行われる可能性のある障害モニター・アクションに注意する必要があります。
- テークオーバー操作は、1 次データベースとスタンバイ・データベースがピア状態であるか、スタンバイ・データベースがリモート・キャッチアップ・ペンディング状態の場合のみ行えます。スタンバイ・データベースが他の状態である場合、エラーが戻されます。

注: ローカル・キャッチアップ状態のスタンバイ・データベースを、標準データベースに変換することにより、通常の使用で使用可能にすることができます。このためには、DEACTIVATE DATABASE コマンドを発行してデータベースをシャットダウンしてから、STOP HADR コマンドを発行します。HADR が停止したら、以前のスタンバイ・データベースを使用可能にする前に、以前のスタンバイ・データベースでロールフォワード操作を完了する必要があります。データベースをスタンバイ・データベースから標準データベースへ変換した後は、そのデータベースを HADR ペアに再統合することはできません。2 つのサーバーで HADR を再始動するには、HADR を初期設定するための次の手順に従ってください。

ピア・ウィンドウを構成した場合、関連したフェイルオーバーでトランザクションが消失しないようにするため、ウィンドウの有効期限が切れる前に 1 次データベースをシャットダウンします。

フェイルオーバー・シナリオでは、テークオーバー操作は、コマンド行プロセッサ (CLP)、コントロール・センターの「高可用性災害時リカバリーの管理」ウィンドウ、または db2HADRTakeover アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を使用して実行できます。

次の手順では、CLP を使用して、1 次データベースまたはスタンバイ・データベースでフェイルオーバーを開始する方法を示します。

1. 障害が発生した 1 次データベースを完全に使用不可にします。データベースに内部エラーが生じる場合、通常シャットダウン・コマンドでは、1 次データベースを完全にシャットダウンできません。プロセス、共用メモリー、またはネットワーク接続などのリソースを除去するには、オペレーティング・システム・コマンドを使用しなければならない可能性があります。
2. スタンバイ・データベースで **BY FORCE** オプションを指定した **TAKEOVER HADR** コマンドを発行します。次の例では、フェイルオーバーはデータベース **LEAFS** で行われます。

```
TAKEOVER HADR ON DB LEAFS BY FORCE
```

1 次データベースはオフラインになるものと予想されるため、**BY FORCE** オプションが必要になります。

1 次データベースを完全に使用不可にしない場合、スタンバイ・データベースは、1 次データベースに接続されたままになり、シャットダウンするようにというメッセージを 1 次データベースに送信します。スタンバイ・データベースは、1 次データベースがシャットダウンされたことを示す確認を受け取るかどうかにかかわらず、1 次データベースの役割に切り替えられます。

「HADR のテークオーバー」ウィンドウをオープンするには、次のようにします。

1. コントロール・センターから、HADR を管理する対象のデータベースが見つかるまでオブジェクト・ツリーを展開します。データベースを右クリックし、ポップアップ・メニューで、「高可用性災害時リカバリー」→「管理」をクリックします。「高可用性災害時リカバリーの管理」ウィンドウがオープンします。
2. 「HADR のテークオーバー」をクリックします。「HADR のテークオーバー」ウィンドウがオープンします。
3. フェイルオーバー操作の実行を選択します。
4. HADR のペアの両方のデータベースがスタンバイ・データベースとして開始している場合、データベースのうち 1 つを 1 次データベースとしてテークオーバーするために選択します。
5. 「OK」をクリックします。ウィンドウが閉じます。場合によっては、進行状況表示がオープンし、いつコマンドが実行されるかを示します。完了すると、正常に終了したかどうかを示す通知が表示されます。
6. 「高可用性災害時リカバリーの管理」ウィンドウをリフレッシュし、スタンバイ・データベースが新しい 1 次データベースとしてテークオーバーしたことを確認します。
7. 自動クライアント・リルート・フィーチャーを使用していない場合、クライアント・アプリケーションを新しい 1 次データベースへリダイレクトします。

詳しい情報については、コントロール・センターのオンライン・ヘルプ機能をご覧ください。

高可用性災害時リカバリーでのデータベース役割の切り替え (HADR)

高可用性災害時リカバリー (HADR) 時に、1 次データベースとスタンバイ・データベースの役割を切り替えるには、`TAKEOVER HADR` コマンドを使用します。

- `TAKEOVER HADR` コマンドは、スタンバイ・データベース上でのみ発行できます。コマンドの発行時に 1 次データベースがスタンバイ・データベースに接続されていない場合、テークオーバー操作は失敗します。
- `TAKEOVER HADR` コマンドは、1 次データベースとスタンバイ・データベースがピア状態の場合にだけ、それらのデータベース間の役割を切り替えるために使用できます。スタンバイ・データベースが他の状態である場合、エラー・メッセージが戻されます。

HADR データベースの役割は、コマンド行プロセッサ (CLP)、コントロール・センターの「高可用性災害時リカバリー (HADR) の管理」ウィンドウ、または `db2HADRTakeover` アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を使用して、切り替えることができます。

CLP を使用して、スタンバイ・データベースでテークオーバー操作を開始するには、スタンバイ・データベース上で `BY FORCE` オプションを指定しない `TAKEOVER HADR` コマンドを発行します。

次の例では、スタンバイ・データベース `LEAFS` でテークオーバー操作が行われます。

```
TAKEOVER HADR ON DB LEAFS
```

ログ・フル・エラーは、テークオーバー操作の直後にやや起こりがちなエラーです。そのようなエラーの可能性を抑えるため、各テークオーバーの最後に非同期バッファ・プール・フラッシュが自動的に開始されます。非同期バッファ・プール・フラッシュが進行するにつれて、ログ・フル・エラーの可能性は下がります。それに加えて、アクティブ・ログ・スペースの量が十分な構成の場合、ログ・フル・エラーの可能性はさらに小さくなります。ログ・フル・エラーが発生すると、現行のトランザクションは異常終了し、ロールバックされます。

注: `BY FORCE` オプションを指定しないで `TAKEOVER HADR` コマンドを発行すると、現在 HADR 1 次データベースに接続しているアプリケーションはすべて強制的にオフになります。このアクションは、役割の切り替え後にクライアントを新しい HADR 1 次データベースに転送することを支援するために、自動クライアント・リルートと連携して動作することを意図したものです。しかし、アプリケーションを 1 次データベースから強制的にオフにすることがご使用の環境に破壊的な影響を及ぼしかねない場合は、役割の切り替えを実行する前にそのようなアプリケーションをシャットダウンし、役割の切り替えが完了してから新しい HADR 1 次データベースをターゲットとしてそれらのアプリケーションを再始動する、という独自の手順をインプリメントすることができます。

「HADR のテークオーバー」ウィンドウをオープンするには、次のようにします。

1. コントロール・センターから、HADR を管理する対象のデータベースが見つかるまでオブジェクト・ツリーを展開します。データベースを右クリックし、ポッ

- プアップ・メニューで、「高可用性災害時リカバリー」→「管理」をクリックします。「高可用性災害時リカバリーの管理」ウィンドウがオープンします。
2. データベースがピア状態であることを確認します。
 3. 「HADR のテークオーバー」をクリックします。「HADR のテークオーバー」ウィンドウがオープンします。
 4. データベースの役割の切り替えを選択します。
 5. HADR のペアの両方のデータベースがスタンバイ・データベースとして開始している場合、データベースのうち 1 つを 1 次データベースとしてテークオーバーするために選択します。
 6. 「OK」をクリックします。ウィンドウが閉じます。場合によっては、進行状況表示がオープンし、いつコマンドが実行されるかを示します。完了すると、正常に終了したかどうかを示す通知が表示されます。
 7. 「高可用性災害時リカバリーの管理」ウィンドウをリフレッシュし、データベースの役割が切り替わったことを確認します。
 8. 自動クライアント・リルート・フィーチャーを使用していない場合、クライアント・アプリケーションを新しい 1 次データベースへリダイレクトします。

追加情報については、コントロール・センターのコンテキスト・ヘルプ機能をご覧ください。

テークオーバー操作後のデータベースの再統合

1 次データベースに障害が発生したために、テークオーバー操作を高可用性災害時リカバリー (HADR) 環境で実行した場合、障害の発生したデータベースをオンラインに戻してスタンバイ・データベースとして使用するか、1 次データベースとしての状況に戻すことができます、

障害の発生した 1 次データベースを新しいスタンバイ・データベースとして HADR ペアに再統合するには、次のようにします。

1. 元の 1 次データベースが存在したシステムを修復します。このことは、破損したハードウェアを修復することや、障害の発生したオペレーティング・システムをリポートすることを意味する場合があります。
2. 障害の発生した 1 次データベースをスタンバイ・データベースとして再始動します。次の例では、データベース LEAFS がスタンバイ・データベースとして開始されます。

```
START HADR ON DB LEAFS AS STANDBY
```

注: データベースの 2 つのコピーが非互換のログ・ストリームを持つ場合には、再統合は失敗します。特に、HADR は、元のスタンバイ・データベースを新しい 1 次データベースに切り替える際に、元のスタンバイ・データベースで反映されていない更新情報が、元の 1 次データベースに適用されてはいけません。この状況が生じると、新しい 1 次データベースのバックアップ・イメージをリストアするか、スプリット・ミラーを初期設定することにより、元の 1 次データベースをスタンバイ・データベースとして再始動できます。

このコマンドが正常に戻されても、再統合が成功したことを示すわけではありません。単にデータベースが開始されたという意味に過ぎません。再統合はまだ進

行中です。その後で再統合が失敗すると、データベースはシャットダウンします。GET SNAPSHOT FOR DATABASE コマンドまたは db2pd ツールを使用してスタンバイ状態をモニターし、スタンバイ・データベースがオンラインのままであること、および通常の状態遷移を進めていることを確認することが必要です。必要なら、管理ログ・ファイル db2diag.log を調べてデータベースの状況を確認することができます。

元の 1 次データベースがスタンバイ・データベースとして HADR ペアに再結合されたら、フェイルバック操作を実行することを選択し、データベースの役割を切り替えて、元の 1 次データベースをもう一度 1 次データベースにすることができます。このフェイルバック操作を実行するには、スタンバイ・データベースで次のコマンドを発行します。

```
TAKEOVER HADR ON DB LEAFS
```

注:

1. HADR データベースがピア状態ではないか、ペアが接続されていない場合、このコマンドは失敗します。
2. 1 次データベースのオープン・セッションは強制的にクローズされ、処理中のトランザクションはロールバックされます。
3. 1 次データベースの役割とスタンバイ・データベースの役割を切り替える場合、TAKEOVER HADR コマンドの BY FORCE オプションは指定できません。

第 2 部 データ・リカバリー

リカバリーとは、メディアやストレージの障害、停電、アプリケーションの障害などの問題が発生した後の、データベースや表スペースの再構築のことを言います。データベースや個々の表スペースのバックアップを取っていれば、何らかの理由でそれらが損傷したり破壊されたりしても再構築できます。

リカバリーには、次の 3 つのタイプがあります。

- クラッシュ・リカバリーは、トランザクション (作業単位とも呼ばれる) が突然中断した際、データベースが不整合または使用不可の状態のままになることを防ぎます。
- バージョン・リカバリーは、以前のバージョンのデータベースの修復であり、バックアップ操作で作成されたイメージを使用して行われます。
- ロールフォワード・リカバリーでは、バックアップ作成後にコミットされたトランザクションによって行われた変更を再適用できます。

停電後、DB2 データベース・マネージャーはクラッシュ・リカバリーを自動的に開始して、データベースのリカバリーを試みます。損傷したデータベースをリカバリーするには、バージョン・リカバリーまたはロールフォワード・リカバリーを使用します。

第 6 章 バックアップとリカバリーの計画の作成

データベースはハードウェア障害またはソフトウェア障害 (あるいはその両方) が原因で使用不能になることがあります。ストレージの問題、停電、またはアプリケーションの障害が同時に起きたり別々に起きたりする可能性があり、それぞれの障害で異なりリカバリー処置が必要になります。十分にテストされた適切なリカバリー計画を作成することにより、データが失われる可能性に備えてデータを保護してください。リカバリー・ストラテジーを開発するときに答えが必要な質問のいくつかは、以下のとおりです。

- データベースはリカバリー可能ですか?
- データベース・リカバリーにどれくらい時間がかけられるか。
- バックアップ操作間の間隔。
- バックアップ・コピーおよびアーカイブ・ログのために割り振ることができるストレージ・スペース量。
- 表スペースのレベルのバックアップで十分か、それとも全データベースのバックアップが必要か。
- スタンバイ・システムを、手動で構成するか、高可用性災害時リカバリー (HADR) を使用して構成するか。

データベース・リカバリー計画では、データベース・リカバリーのために必要になった時点ですべての情報を使用できるようにしておく必要があります。データベースのバックアップを取るための定期的なスケジュールを組み込み、パーティション・データベース環境の場合はシステム規模の変更時 (データベース・パーティション・サーバーまたはノードの追加やドロップによる) のバックアップも組み込む必要があります。またコマンド・スクリプト、アプリケーション、ユーザー定義関数 (UDF)、オペレーティング・システム・ライブラリー中のストアード・プロシージャ・コード、およびロード・コピーのリカバリー手順も計画全体に組み込む必要があります。

以下に、各種のリカバリー方式について説明し、業務環境に最適なりカバリー方式を判別する方法を示します。

データベース・バックアップ の概念は、他のデータ・バックアップの概念と同じです。つまり、オリジナルで障害または損傷が起こる場合のために、データのコピーを取り、異なるメディアに保管します。一番単純なバックアップでは、データベースをシャットダウンして、トランザクションがこれ以上生じないようにしてから、単純にそのバックアップを取ります。その後何らかの原因でデータベースが損傷したり破壊されたりした場合に、そのデータベースを再作成することができます。

このデータベースの再作成のことをリカバリー といいます。バージョン・リカバリー は、以前のバージョンのデータベースの修復であり、バックアップ操作で作成されたイメージを使用して行われます。ロールフォワード・リカバリー では、データベースまたは表スペースのバックアップ・イメージがリストアされた後で、データベース・ログ・ファイル中に記録されているトランザクションが再度適用されます。

クラッシュ・リカバリーでは、1つまたは複数の作業単位(トランザクション)の一部となるすべての変更内容が完了しコミットされる前に障害が発生すると、データベースが自動的にリカバリーされます。これは、未完了のトランザクションをロールバックし、故障発生時にメモリーに残っていたコミット済みトランザクションを完了することによって行われます。

データベースを作成すると、リカバリー・ログ・ファイルとリカバリー履歴ファイルが自動的に作成されます(211ページの図10)。消失または損傷したデータをリカバリーする必要がある場合には、それらのログ・ファイルは重要になります。

それぞれのデータベースにはリカバリー・ログが含まれており、これはアプリケーションまたはシステム・エラーからリカバリーするときに使用します。データベース・バックアップと組み合わせて、これらはデータベースの整合性をエラーが生じた時点までリカバリーするために使用されます。

リカバリー履歴ファイルには、指定した時点までデータベースのすべてまたは一部をリカバリーする必要がある場合に、リカバリー・オプションを判別するために使用できるバックアップ情報のサマリーが含まれています。これは特に、バックアップ操作やリストア操作などのリカバリー関連のイベントを追跡するために使用します。このファイルは、データベース・ディレクトリーにあります。

表スペース変更履歴・ファイル(これもデータベース・ディレクトリーにある)は、特定の表スペースのリカバリーにどのログ・ファイルが必要かを判別するために使用できる情報を含んでいます。

リカバリー履歴ファイルや表スペース変更履歴・ファイルは直接変更できません。しかし、`PRUNE HISTORY` コマンドを使用して、ファイルから(履歴)レコードを削除できます。さらに、`rec_his_retentn` データベース構成パラメーターを使用して、これらの履歴ファイルが保持される日数を指定することもできます。




図 10. データベース・リカバリー・ファイル

容易に再作成できるデータは、リカバリー不能データベースに保管できます。リカバリー不能データベースは、少量のロギングしか行っていないため、ログ・ファイルの管理およびリストア操作後のロールフォワードのより複雑な操作に対応できません。そのため、これには、読み取り専用アプリケーションに使用される外部ソースからのデータや、頻繁に更新されない表を含めます。 *logarchmeth1* および *logarchmeth2* データベース構成パラメーターが両方とも「OFF」に設定されている場合、データベースはリカバリー不能になります。これは、クラッシュ・リカバリーに必要なログのみ保管されていることを意味します。これらのログは、アクティブ・ログと呼ばれ、現在のトランザクション・データを含んでいます。オフライン・バックアップによるバージョン・リカバリーとは、基本的にはリカバリー不能データベースのリカバリーを行うことを意味します。(オフライン・バックアップは、バックアップ操作の進行中は、他のアプリケーションがこのデータベースを使用できないという意味です。) このようなデータベースは、オフラインでのみリストアできます。リストアすると、バックアップ・イメージが取られたときの状態に戻ります。ただし、ロールフォワード・リカバリーはサポートされません。

容易に再作成できないデータは、リカバリー可能データベースに保管する必要があります。これには、ロード後にソースが破棄されるデータ、表の中に手動で入力するデータ、およびデータベースにロードした後にアプリケーション・プログラムまたはユーザーによって修正されるデータが含まれます。リカバリー可能データベースでは、 *logarchmeth1* または *logarchmeth2* データベース構成パラメーターが「OFF」以外の値が設定されたものです。アクティブ・ログをクラッシュ・リカバリーで使用できますが、アーカイブ・ログもあり、これにはコミット済みトランザクション・データが含まれています。このようなデータベースは、オフラインでのみリストアできます。リストアすると、バックアップ・イメージが取られたときの状態に戻ります。しかし、ロールフォワード・リカバリーによって、アクティブ・ログおよびアーカイブ・ログを使用して、特定の時点またはアクティブ・ログの最

後までデータベースをロール・フォワードする（つまり、バックアップ・イメージが取られたときよりも進める）ことができます。

リカバリー可能データベースのバックアップ操作はオフラインでもオンラインでも実行できます（オンラインとは、バックアップ操作中に他のアプリケーションがそのデータベースに接続できるという意味です）。オンライン表スペースのリストアおよびロールフォワード操作は、データベースがリカバリー可能な場合にのみサポートされます。データベースがリカバリー不能である場合、データベースのリストア操作は、オフラインで実行する必要があります。オンライン・バックアップを作成している間も、ロールフォワード・リカバリーは、そのバックアップがリストアされた後にすべての表の変更が取り込まれ、再適用されることを保証します。

リカバリー可能データベースがある場合は、データベース全体の代わりに、個々の表スペースをバックアップ、リストア、およびロールフォワードすることができます。表スペースをオンラインでバックアップするとき、その表スペースは依然として使用可能であり、同時に行われる更新がロギングされます。表スペースに対してオンライン・リストアまたはロールフォワード操作を実行するときは、表スペース自体は操作が完了するまで使用できませんが、ユーザーが他の表スペースにアクセスできないということはありません。

自動バックアップ操作

バックアップ操作のような保守活動を実行するかどうか、またいつ実行するかを判断することは時間がかかる場合があるため、「自動保守の構成」ウィザードを使用して代行してもらうことができます。自動保守では、いつ自動保守を実行するかを含む、保守の方針を指定します。DB2は、これらの方針を使用して、保守活動を実行する必要があるかどうかを判断し、次の保守時間枠（自動保守活動の実行用にユーザーが定義した時間枠）内で必要な保守活動だけを実行します。

注：自動保守が構成されるときでも、引き続きバックアップ操作を手動で実行できます。DB2は、必要な場合にのみ、自動バックアップ操作を実行します。

バックアップの頻度の決定

データベースのバックアップには時間もシステム・リソースも必要となるため、リカバリー計画では、定期的なバックアップ操作も含める必要があります。全データベースのバックアップと増分バックアップ操作を組み合わせて計画に含めることができます。

ログをアーカイブするとしても（これにより、ロールフォワード・リカバリーが可能になる）、全データベースのバックアップを定期的にとるようにしてください。データベースをリカバリーするには、すべての表スペース・バックアップ・イメージを含む完全なデータベース・バックアップ・イメージを使用するか、または選択した表スペース・イメージを使用してデータベースを再構築できます。表スペースのバックアップ・イメージは、単独のディスク障害やアプリケーション・エラーからリカバリーする場合にも有効です。パーティション化されたデータベース環境では、失敗したデータベース・パーティション上にある表スペースをリストアするだけで十分です。すべての表スペースまたはすべてのデータベース・パーティションをリストアする必要はありません。

表スペース・イメージからデータベースを再構築できるようになったので、データベース・リカバリーの際に完全なデータベース・バックアップは必要なくなりましたが、依然として時折データベースの全バックアップを取ることは良い習慣です。

また、バックアップ・イメージおよびログを上書きせずに、安全を考慮して全データベースのバックアップ・イメージおよび関連ログを 2 世代以上保管することも考慮してください。

更新頻度の高いデータベースのリカバリーとロールフォワードで、アーカイブ・ログを適用するのに必要な時間が主な心配である場合には、頻繁にデータベースのバックアップをとるという負担も検討してください。これにより、ロールフォワード時に適用する必要のあるアーカイブ・ログの数を減らすことができます。

バックアップ操作は、データベースがオンラインでもオフラインでも開始できます。オンラインの場合、他のアプリケーションまたはプロセスは、バックアップ操作の実行中もデータベースに接続したり、データの読み取りや修正を行うことができます。バックアップ操作がオフラインで実行される場合、他のアプリケーションはデータベースに接続できません。

データベースが使用できなくなる時間を短くするには、オンライン・バックアップ操作の使用が考えられます。ロールフォワード・リカバリーが可能である場合にのみ、オンライン・バックアップ操作がサポートされます。ロールフォワード・リカバリーを使用でき、リカバリー・ログの完全セットがある場合は、必要が生じたときにデータベースをリストアできます。バックアップ操作が実行されていた時間に関係しているログがある場合、リカバリーに使用できるのはオンライン・バックアップ・イメージのみです。

オフライン・バックアップ操作は、データ・ファイルの競合がないため、オンライン・バックアップ操作より高速です。

バックアップ・ユーティリティーを使用すると、選択した表スペースのバックアップを取ることができます。DMS 表スペースを使用すると、その表スペースに異なったタイプのデータを格納でき、バックアップ操作に必要な時間を短縮できます。表データのある表スペースに保持し、ロング・フィールドおよび LOB データを別の表スペースに保持し、索引をさらに別の表スペースに保持することができます。このようにしておけば、ディスク障害が起きた場合には、おそらく 1 つの表スペースしか影響しないでしょう。これらの表スペースの 1 つをリストアまたはロールフォワードするためにかかる時間は、すべてのデータを含む単一の表スペースをリストアするよりも短くて済みます。

さらに、異なる表スペースへの変更が同じものでないなら、それらの表スペースを別の機会にバックアップすることにより時間を節約することもできます。それで、ロング・フィールドまたは LOB データが他のデータほど頻繁に変更されない場合には、それらの表スペースのバックアップ頻度を少なくすることができます。ロング・フィールドおよび LOB データがリカバリーに必要ではない場合、そのデータを含む表スペースをバックアップしないことも考慮できます。LOB データが別のソースから再作成可能である場合は、LOB 列を含む表の作成または変更時には、NOT LOGGED オプションを選択してください。

注: ロング・フィールド・データ、LOB データ、および索引を別々の表スペースに保持し、かつこれらのバックアップを同時に取らない場合には、以下の点を考慮してください。表データの一部が入っていない表スペースをバックアップする場合、その表スペースに対してポイント・イン・タイム指定ロールフォワード・リカバリーは実行できません。表に関する任意のデータ・タイプが含まれているすべての表スペースは、同じ時点まで同時にロールフォワードする必要があります。

表を再編成する場合、操作完了後に関連した表スペースのバックアップを作成する必要があります。これにより、表スペースをリストアしなければならない場合でも、データ再編成中のロールフォワードを実行しなくても済みます。

データベースのリカバリーに必要な時間は、次の 2 つの要素で構成されます。つまり、バックアップのリストアを完了するために必要な時間と、ロールフォワード操作時にログを適用するために必要な時間 (これは、データベースが順方向リカバリーについて使用可能である場合) です。リカバリー計画を立てるときは、これらのリカバリーに必要な時間や作業と、それらが業務操作に与える影響を考慮しなければなりません。全般的なリカバリー計画をテストすることで、データベースをリカバリーするために必要な時間が、業務上の要件を考慮して正当かどうかを判断することができます。各テストを実施した後、バックアップを作成する頻度を増やすこともできます。リカバリー計画の一部としてロールフォワード・リカバリーを実行する場合は、これによりバックアップ間でアーカイブされるログ数が減少し、その結果、リストア操作後にデータベースをロールフォワードするための時間が短縮されます。

リカバリー時のストレージに関する考慮事項

どのリカバリー方式を使用するかを決定する際には、ストレージ・スペースの要件を考慮する必要があります。

バージョン・リカバリー方式の場合は、データベースのバックアップ・コピーとリストア後のデータベースを入れるスペースが必要になります。ロールフォワード・リカバリー方式の場合は、データベースまたは表スペースのバックアップ・コピー、リストア後のデータベース、およびアーカイブ・データベース・ログを入れるだけのスペースが必要になります。

表の中にロング・フィールドとラージ・オブジェクト (LOB) の列が含まれている場合は、そのデータを別の表スペースに入れることを考慮してください。このことは、リカバリーの計画に関係するだけでなく、ストレージ・スペースの考慮にも影響します。ロング・フィールドと LOB データを別の表スペースに取り分けておき、ロング・フィールドと LOB データのバックアップにかかる時間が分かっているなら、これらの表スペースのバックアップ頻度を少なくしたりリカバリー計画にするよう決定できるかもしれません。表を作成または変更して LOB 列を組み込む際に、これらの列に対する変更内容を記録しないことを選択することもできます。このように選択すると、必要なログ・スペースおよび対応するログ・アーカイブ・スペースのサイズを減らせます。

メディア障害が発生したときにデータベースが破壊され、それをリストアできなくなってしまうことがないようにするため、データベース・バックアップ、データベース・ログ、およびデータベース自身を別々の装置に維持するようにしてください。

い。データベースを作成したら、データベース・ログを別々の装置に配置するよう、 *newlogpath* 構成パラメーターを使うことを強く推奨します。

データベース・ログは、大量のストレージを使用することがあります。ロールフォワード・リカバリー方式を使用する場合は、アーカイブ・ログをどのように管理するかを決定する必要があります。選択肢は次のとおりです。

- LOGARCHMETH1 または LOGARCHMETH2 構成パラメーターを使用して、ログ・アーカイブ方式を指定する。
- すでにアクティブ・セットではなくなったログを、データベース・ログ・パス・ディレクトリー以外のストレージ・デバイスまたはディレクトリーに手動でコピーする。
- ユーザー出口プログラムを使用して、これらのログを別のストレージ・デバイスにコピーする。

関連データの一括維持

データベースの設計中に、表間に存在するリレーションシップを理解できるようにします。これらのリレーションシップは以下のレベルで表現できます。

- アプリケーション・レベル。この場合は、トランザクションは複数の表を更新します。
- データベース・レベル。この場合は、表間に参照整合性が存在するか、またはある表のトリガーが別の表に影響を与えます。

リカバリー計画を作成するときは、これらのリレーションシップを考慮に入れる必要があります。関連するデータ・セットは、まとめてバックアップできます。そのようなセットは、表スペース・レベルまたはデータベース・レベルのいずれかで作成できます。関連するデータのセットをまとめて維持することで、すべてのデータの整合性が保証されている時点まで、リカバリー処理を実行できます。これは、表スペースに対しポイント・イン・タイム指定ロールフォワード・リカバリーを実行できるようにする場合、特に重要です。

異なるオペレーティング・システムおよびハードウェア・プラットフォーム間のバックアップおよびリストア操作

DB2 データベース・システムは、異なるオペレーティング・システムおよびハードウェア・プラットフォーム間のバックアップおよびリストア操作をサポートします。

DB2 のバックアップおよびリストア操作がサポートされるプラットフォームは、3つのファミリーにグループ化することができます。

- ビッグ・エンディアン Linux および UNIX
- リトル・エンディアン Linux および UNIX
- Windows

あるプラットフォーム・ファミリーからのデータベース・バックアップは、同じプラットフォーム・ファミリー内のいずれのシステムでもリストアできます。

Windows オペレーティング・システムでは、DB2 Universal Database(UDB) V8 で作成されたデータベースを DB2 バージョン 9 データベース・システムにリストア

できます。Linux および UNIX オペレーティング・システムでは、バックアップおよびリストア・プラットフォームのエンディアン (ビッグ・エンディアンおよびリトル・エンディアン) が同じかぎり、DB2 UDB V8 で作成されたバックアップを DB2 バージョン 9 にリストアすることができます。

次の表は、DB2 がサポートする Linux および UNIX プラットフォームのそれぞれが、リトル・エンディアンとビッグ・エンディアンのいずれであるかを示します。

表9. DB2 がサポートする、Linux および UNIX オペレーティング・システムのエンディアン。

プラットフォーム	エンディアン
AIX	ビッグ・エンディアン
HP on IA64	ビッグ・エンディアン
Solaris x64	リトル・エンディアン
Solaris SPARC	ビッグ・エンディアン
Linux on zSeries®	ビッグ・エンディアン
Linux on pSeries	ビッグ・エンディアン
Linux on IA-64	リトル・エンディアン
Linux on AMD64 and Intel EM64T	リトル・エンディアン
32-bit Linux on x86	リトル・エンディアン

ターゲット・システムは、ソース・システムと同じ (またはより新しい) バージョンの DB2 データベースを持っている必要があります。あるバージョンのデータベース製品で作成されたバックアップを、そのデータベース製品の以前のバージョンが稼働するシステムにリストアすることはできません。例えば、DB2 UDB V8 バックアップを DB2 V9 データベース・システムでリストアすることができますが、DB2 V9 バックアップを DB2 UDB V8 データベース・システムでリストアすることはできません。

注: 32 ビット・レベルで作成されたバックアップ・イメージから 64 ビット・レベルにデータベースをリストアすることはできますが、その逆はできません。データベースのバックアップとリストアには、DB2 バックアップ・ユーティリティーおよびリストア・ユーティリティーを使用してください。別のマシンにファイル・セットを移動することは、データベースの保全性を低下させるおそれがあるため、推奨されていません。

あるバックアップとリストアの組み合わせが許可されない状態のとき、以下に示す他の方式で DB2 データベース間で表を移動することができます。

- db2move コマンド
- エクスポート・ユーティリティーに続けて、インポートまたはロード・ユーティリティーを使用する

第 7 章 リカバリー履歴ファイル

リカバリー履歴ファイルはデータベースごとに作成され、以下の操作が実行されるたびに自動更新されます。

- データベースまたは表スペースのバックアップ
- データベースまたは表スペースのリストア
- データベースまたは表スペースのロールフォワード
- データベースの自動再構築および複数のイメージのリストア
- 表スペースの作成
- 表スペースの変更
- 表スペースの静止
- 表スペースの名前変更
- 表スペースのドロップ
- 表のロード
- 表のドロップ (ドロップされた表のリカバリーが可能な場合)
- 表の再編成
- オンデマンド・ログ・アーカイブの呼び出し
- 新規ログ・ファイルの書き込み (リカバリー可能ログの使用時)
- ログ・ファイルのアーカイブ (リカバリー可能ログの使用時)
- データベースのリカバリー




図 11. リカバリー履歴ファイルの作成と更新

このファイルのバックアップ情報の要約を使用して、ある時点までデータベースの全体または一部をリカバリーできます。このファイルには、以下のような情報が含まれています。

- それぞれのレコードを一意的に識別するための識別 (ID) フィールド
- コピーされたデータベースの部分とその方法

- コピーが作成された時刻
- コピーの位置 (装置情報とこのコピーにアクセスする論理方法とを示す)
- リストア操作が行われた最終時刻
- 表スペースの名前が変更された時刻 (その表スペースの以前の名前および現在の名前を示す)
- バックアップ操作の状況: アクティブ、非アクティブ、有効期限切れ、または削除済み
- データベース・バックアップにより保管された、またはロールフォワード・リカバリ操作中に処理された最後のログ・シーケンス番号

リカバリ履歴ファイル内のレコードを参照するには、 `LIST HISTORY` コマンドを使用してください。

どのバックアップ操作 (データベース、表スペース、または増分) にも、リカバリ履歴ファイルのコピーが含まれます。リカバリ履歴ファイルは、データベースに関連付けられています。データベースを削除すると、リカバリ履歴ファイルも削除されます。データベースを新規の位置にリストアすると、リカバリ履歴ファイルもリストアされます。ディスク上にあるファイルに項目がない時以外は、リストアの際に、既存のリカバリ履歴ファイルは上書きされません。ディスク上にあるファイルに項目がない時には、データベース履歴は、バックアップ・イメージからリストアされます。

現在のデータベースが使用不可で、関連するリカバリ履歴ファイルが壊れていたり削除されていたりする場合は、 `RESTORE` コマンドのオプションを使って、リカバリ履歴ファイルだけをリストアできます。その後、そのリカバリ履歴ファイルを調べて、データベースのリストアに使用するバックアップの情報を得ることができます。

ファイルのサイズは、 `rec_his_retentn` 構成パラメーターで制御されており、そのファイルの項目の保持期間が日数単位で指定されます。このパラメーターの値がゼロ (0) に設定されていても、最新の全データベース・バックアップ (とそのリストア・セット) は保持されます。(このコピーを除去する唯一の方法は、 `FORCE` オプションを指定した `PRUNE` を使用することです。) 保持期間のデフォルト値は 366 日間です。この期間に `-1` を使用すると、不特定の日数を設定できます。その場合、ファイルの明示的な整理が必要になります。

リカバリ履歴ファイル項目の状況

データベース・マネージャーはリカバリ履歴ファイル内にバックアップ操作、リストア操作、表スペース作成、その他のイベントに関する項目を作成します。リカバリ履歴ファイル内の各項目には、アクティブ、非アクティブ、有効期限切れ、削除、または `do_not_delete` (削除禁止) の状況が関連付けられます。

データベース・マネージャーはリカバリ履歴ファイル項目の状況を使用して、その項目に関連付けられた物理ファイルがデータベースのリカバリに必要なかどうかを判別します。自動プルーニングの一部として、データベース・マネージャーはリカバリ履歴ファイル項目の状況を更新します。

アクティブ・データベース・バックアップ

アクティブ・データベース・バックアップは、データベースの現行の状態をリカバリするように現行のログを使用してリストアおよびロールフォワードできるものです。




図 12. アクティブ・データベース・バックアップ: `num_db_backups` の値は 4 に設定されています。

非アクティブ・データベース・バックアップ

非アクティブ・データベース・バックアップは、リストアの際に、データベースを直前の状態に戻します。




図 13. 非アクティブ・データベース・バックアップ

有効期限が切れたデータベース・バックアップ

有効期限が切れたデータベース・バックアップ・イメージは、より新しいバックアップ・イメージが使用可能であるために必要ありません。




図 14. 有効期限が切れたデータベース・バックアップ

「do_not_delete」とマーク付けされた項目

PRUNE HISTORY コマンドまたは db2Prune API を使用して、リカバリー履歴ファイル項目を除去 (整理) できます。データベース・マネージャーは、リカバリー履歴ファイル項目も自動プルーニングの一部として整理します。

「do_not_delete」とマーク付けされた項目を整理する方法は、以下の 3 つだけです。

- PRUNE HISTORY コマンドに WITH FORCE オプションを指定して呼び出す
- ADMIN_CMD プロシージャに PRUNE HISTORY および WITH FORCE オプションを指定して呼び出す
- db2Prune API に DB2_PRUNE_OPTION_FORCE オプションを指定して呼び出す

「do_not_delete」とマーク付けされた項目は、これら 3 つのアクションのいずれかを実行しない限り、リカバリー履歴ファイルから整理されません。

データベース・マネージャーは、リカバリー履歴ファイル項目の状況を

「do_not_delete」に設定しません。開発者は、UPDATE HISTORY コマンドを使用してリカバリー履歴ファイル項目の状況を「do_not_delete」に設定できます。

さまざまな状況のリカバリー履歴ファイル項目の、その他の例を以下に示します。




図 15. アクティブ、非アクティブ、有効期限切れのデータベース・バックアップの混合




図 16. 有効期限が切れたログ・シーケンス

DB_HISTORY 管理ビューを使用したリカバリー履歴ファイル項目の表示

DB_HISTORY() 管理ビューを使用して、データベース履歴ファイルの内容にアクセスすることができます。これは、LIST HISTORY CLP コマンドまたは C 履歴 API を使用する方法に代わるものです。

この関数を使用するにはデータベース接続が必要です。

データベース履歴ファイルの削除と更新は、PRUNE または UPDATE HISTORY コマンドによってのみ行えます。

この管理ビューは、DB2 Universal Database バージョン 8.2 以前を使用して作成されたデータベースでは使用できません。

履歴ファイルにアクセスするには、次のようにします。

1. データベースに接続していることを確認します。
2. SQL SELECT ステートメント内で DB_HISTORY() 管理ビューを使用して、接続先データベースのデータベース履歴ファイルか、または DB2NODE 環境によって指定されたデータベース・パーティション上のデータベース履歴ファイルにアクセスします。たとえば、履歴ファイルの内容を表示するには、以下を使用します。

```
SELECT * FROM TABLE(DB_HISTORY()) AS LIST_HISTORY
```

管理ビューの構文を非表示にするには、次のようにしてビューを作成できます。

```
CREATE VIEW LIST_HISTORY AS  
SELECT * FROM TABLE(DB_HISTORY()) AS LIST_HISTORY
```

このビューを作成した後、ビューに対して照会を実行できます。以下に例を示します。

```
SELECT * FROM LIST_HISTORY
```

または

```
SELECT dbpartitionnum FROM LIST_HISTORY
```

または

```
SELECT dbpartitionnum, start_time, seqnum, tabname, sqlstate  
FROM LIST_HISTORY
```

表 10 は、LIST_HISTORY 表関数によって戻される列および列データ・タイプをリストしています。

表 10. 履歴表の内容

列名	データ・タイプ
dbpartitionnum	smallint
EID	bigint
start_time	char(14)
seqnum	smallint
end_time	varchar(14)
firstlog	varchar(254)
lastlog	varchar(254)
backup_id	varchar(24)
tabschema	varchar(128)
tabname	varchar(128)
comment	varchar(254)
cmd_text	clob(2M)
num_tbsps	整数
tbspnames	clob(5M)
operation	char(1)
operationtype	char(1)
objecttype	varchar(255)

表 10. 履歴表の内容 (続き)

列名	データ・タイプ
location	char(1)
devicetype	char(1)
entry_status	varchar(8)
sqlcaid	varchar(8)
sqlcabc	整数
sqlcode	整数
sqlerrml	smallint
sqlerrmc	varchar(70)
sqlerrp	varchar(8)
sqlerrd1	整数
sqlerrd2	整数
sqlerrd3	整数
sqlerrd4	整数
sqlerrd5	整数
sqlwarn	varchar(11)
sqlstate	varchar(5)

リカバリー履歴ファイルのプルーニング

データベース・マネージャーはリカバリー履歴ファイル内にバックアップ操作、リストア操作、表スペース作成、その他のイベントに関する項目を作成します。関連付けられたリカバリー・オブジェクトがデータベースのリカバリーに不要になったためにリカバリー履歴ファイル内の項目が関連性がなくなっている場合、それらの項目をリカバリー履歴ファイルから除去または整理できます。

以下のメソッドを使用して、リカバリー履歴ファイル内の項目を整理できます。

- PRUNE HISTORY コマンドを呼び出します。
- db2Prune API を呼び出します。
- ADMIN_CMD プロシージャに PRUNE_HISTORY パラメーターを指定して呼び出します。

これらのメソッドの 1 つを使用してリカバリー履歴ファイルを整理すると、データベース・マネージャーはリカバリー履歴ファイルから指定したタイム・スタンプよりも古い項目を除去 (整理) します。

リカバリー履歴ファイル項目がプルーニング用に指定した基準に適合する場合、その項目がデータベースのリカバリーにまだ必要であれば、WITH FORCE パラメーターまたは DB2PRUNE_OPTION_FORCE フラグを使用しない限りデータベース・マネージャーはその項目を整理しません。

AND DELETE パラメーターまたは DB2PRUNE_OPTION_DELETE フラグを使用する場合、整理された項目に関連付けられたログ・ファイルも同様に削除されます。

AUTO_DEL_REC_OBJ データベース構成パラメーターを ON に設定して、AND DELETE パラメーターまたは DB2PRUNE_OPTION_DELETE フラグを使用する場合、整理された項目に関連付けられたログ・ファイル、バックアップ・イメージ、およびロード・コピー・イメージも同様に削除されます。

リカバリー履歴ファイルのプルーニングの自動化

リカバリー履歴ファイル項目の状況を自動的に整理および更新するように、データベース・マネージャーを構成できます。

UPDATE HISTORY コマンド、db2HistoryUpdate API、または ADMIN_CMD プロシージャに "UPDATE_HISTORY" パラメーターを指定して使用することにより、リカバリー履歴ファイル内の項目の状況を手動で更新できます。PRUNE HISTORY コマンド、db2Prune API、または ADMIN_CMD プロシージャに "PRUNE_HISTORY" パラメーターを指定して使用することにより、リカバリー履歴ファイル内の項目を手動で除去または整理できます。ただし、リカバリー履歴ファイルを手動で更新および整理する代わりに、データベース・マネージャーがリカバリー履歴ファイルを管理するように構成することが勧められています。

データベース・マネージャーは、以下のタイミングで、リカバリー履歴ファイルの項目を自動的に更新および整理します。

- 完全な (増分でない) データベース・バックアップ操作または完全な (増分でない) 表スペース操作が正常に完了した後。
- ロールフォワード操作不要のデータベース・リストア操作が正常に完了した後。
- データベース・ロールフォワード操作が正常に完了した後。

自動プルーニングの際に、データベース・マネージャーは以下の 2 つの操作を実行します。

1. リカバリー履歴ファイルの項目の状況を更新します。
2. 有効期限切れとなったリカバリー履歴ファイルの項目を整理します。

データベース・マネージャーは、以下の方法でリカバリー履歴ファイルの項目を更新します。

- 必要でなくなったアクティブ・データベース・バックアップのイメージには、すべて「有効期限切れ」とマークされます。
- 「非アクティブ」のマークが付いており、有効期限がすでに切れているデータベース・バックアップが作成された時点よりも前に作成されたデータベース・バックアップ・イメージも、「有効期限切れ」とマークされます。すべての関連する非アクティブ表スペース・バックアップ・イメージおよびロード・バックアップ・コピーにも、「有効期限切れ」とマークされます。
- アクティブのデータベース・バックアップ・イメージがリストアされるものの、履歴ファイルに記録されている最新のデータベース・バックアップではない場合には、これと同じログ・シーケンスに属する後続のデータベース・バックアップ・イメージは「非アクティブ」としてマークされます。
- 非アクティブのデータベース・バックアップ・イメージがリストアされた場合、現行のログ・シーケンスに属する非アクティブ・データベース・バックアップは、再び「アクティブ」としてマークされるようになります。現行のログ・シー

ケンスに入っていないすべてのアクティブなデータベース・バックアップ・イメージには、「非アクティブ」のマークが付けられます。

- 現行のログ・シーケンス (現行のログ・チェーンとも呼ばれる) に対応していないデータベースまたは表スペース・バックアップ・イメージには、「非アクティブ」のマークが付けられます。

現行のログ・シーケンスは、リストアされたデータベース・バックアップ・イメージと、処理済みのログ・ファイルにより判別されます。データベース・バックアップ・イメージがリストアされると、以後のデータベース・バックアップ・イメージはすべて非アクティブになります。リストアされたイメージは、新しくログ・チェーンを始めるためです。(このことは、バックアップ・イメージをロールフォワードせずにリストアした場合も当てはまります。ロールフォワード操作を行うと、ログ・チェーン内の中断後に取られたデータベース・バックアップは、非アクティブのマークが付けられます。ロールフォワード・ユーティリティーにより、損傷した現行バックアップ・イメージを含むログ・シーケンスが調べられるので、古いデータベース・バックアップ・イメージをリストアする必要が生じることが考えられます。)

- 表スペースをリストアした後で、現行のログ・シーケンスを適用して、データベースの現行の状態に達することができない場合には、その表スペース・レベルのバックアップ・イメージは非アクティブになります。
- 状況が「do_not_delete」の項目は整理されず、それらに関連付けられたログ・ファイル、バックアップ・イメージ、およびロード・コピー・ロード・コピーは削除されません。
- データベースのマイグレーション時に、履歴ファイル中のすべてのオンライン・データベース・バックアップ項目とすべてのオンラインまたはオフライン表スペース・バックアップ項目は、有効期限切れとマークされるので、自動再構築の際にこれらの項目は再構築に必要なイメージとして選択されません。ロード・コピー・イメージとログ・アーカイブ項目はリカバリーの目的で使用できないので、これらのタイプの項目も有効期限切れとマークされます。

以下のデータベース構成パラメーターは、データベース・マネージャーがどの項目を整理するかを制御します。

num_db_backups

データベースのために保持するデータベース・バックアップの数を指定します。

rec_his_retentn

バックアップの履歴情報を保持する日数を指定します。

auto_del_rec_obj

整理されるリカバリー履歴ファイルの項目に関連付けられたログ・ファイル、バックアップ・イメージ、およびロード・コピー・イメージを、データベース・マネージャーが削除するようにするかどうかを指定します。

データベース・マネージャーがリカバリー履歴ファイルを自動的に管理するように構成するには、以下の構成パラメーターを設定します。

- num_db_backups
- rec_his_retentn

- auto_del_rec_obj

「auto_del_rec_obj」が ON に設定されているとき、成功したデータベース・バックアップ項目の数が「num_db_backups」構成パラメーターよりも大きい場合には常に、データベース・マネージャーが「rec_his_retentn」よりも古いリカバリー履歴ファイルの項目を自動的に整理します。

リカバリー履歴ファイル項目が整理されないように保護する

リカバリー履歴ファイル項目の状況を「do_not_delete」に設定することにより、重要なリカバリー履歴ファイル項目が整理されないように、および関連付けられたリカバリー・オブジェクトが削除されないように保護できます。

PRUNE HISTORY コマンド、PRUNE_HISTORY を指定した ADMIN_CMD プロシージャ、または db2Prune API を使用して、リカバリー履歴ファイル項目を除去(整理)できます。AND DELETE パラメーターを PRUNE HISTORY と共に使用するか、または DB2PRUNE_OPTION_DELETE フラグを db2Prune と共に使用する場合、AUTO_DEL_REC_OBJ データベース構成パラメーターが ON に設定されている場合、関連付けられたリカバリー・オブジェクトも物理的に削除されます。

データベース・マネージャーは、リカバリー履歴ファイル項目も自動ブルーニングの一部として整理します。AUTO_DEL_REC_OBJ データベース構成パラメーターが ON に設定されている場合、データベース・マネージャーは整理される項目に関連付けられたリカバリー・オブジェクトを削除します。

重要なリカバリー履歴ファイル項目および関連付けられたリカバリー・オブジェクトを保護するには、以下のようにします。

UPDATE HISTORY コマンド、db2HistoryUpdate API、または UPDATE_HISTORY を指定した ADMIN_CMD プロシージャを使用して、重要なリカバリー・ファイル項目の状況を「do_no_delete」に設定します。

「do_not_delete」とマーク付けされた項目を整理する方法は、以下の 3 つです。

- PRUNE HISTORY コマンドに WITH FORCE オプションを指定して呼び出す
- ADMIN_CMD プロシージャに PRUNE HISTORY および WITH FORCE オプションを指定して呼び出す
- db2Prune API に DB2_PRUNE_OPTION_FORCE iOption を指定して呼び出す

「do_not_delete」とマーク付けされた項目は、これら 3 つの手順のいずれかを実行しない限り、リカバリー履歴ファイルから整理されません。

制約事項:

- 「do_not_delete」に設定できるのは、バックアップ・イメージ、ロード・コピー・イメージ、およびログ・ファイルの状況だけです。
- バックアップ項目の状況は、ロード・コピー・イメージ、増分ではないバックアップ、またはバックアップ操作に関連したログ・ファイルには波及しません。特定のデータベース・バックアップ項目とその関連するログ・ファイル項目を保管する場合には、そのデータベース・バックアップ項目と関連する各ログ・ファイルの項目の状況を設定する必要があります。

第 8 章 リカバリー・オブジェクトの管理

データベースを定期的にバックアップすると、累積するデータベース・バックアップ・イメージがとて大きくなり、データベース・ログ、およびロード・コピー・イメージが大量になる場合があります。IBM Data Server データベース・マネージャーを使用すると、こうしたリカバリー・オブジェクトを簡単に管理できます。

リカバリー・オブジェクトの保管には、かなり大量のストレージ・スペースが消費される可能性があります。次にバックアップ操作を行うと、古いリカバリー・オブジェクトはデータベースのリストアで不要になるのでそれらを削除できます。ただし、古いリカバリー・オブジェクトの除去には時間がかかる場合があります。また、古いリカバリー・オブジェクトを削除する際に、まだ必要なリカバリー・オブジェクトを知らないうちに損傷してしまう可能性があります。

データベースのリストアに不要なリカバリー・オブジェクトをデータベース・マネージャーを使用して削除するには、以下の 2 とおりの方法があります。

- PRUNE HISTORY コマンドを AND DELETE パラメーターを指定して実行するか、db2Prune API を DB2PRUNE_OPTION_DELETE フラグを使用して呼び出します。
- 不要なリカバリー・オブジェクトを自動的に削除するように、データベース・マネージャーを構成できます。

PRUNE HISTORY コマンドまたは db2Prune API を使用するデータベース・リカバリー・オブジェクトの削除

AUTO_DEL_REC_OBJ データベース構成パラメーターおよび PRUNE HISTORY コマンドまたは db2Prune API を使用して、リカバリー・オブジェクトを削除できます。

PRUNE HISTORY コマンドを呼び出すとき、または db2Prune API を呼び出すとき、IBM Data Server データベース・マネージャーは以下を行います。

- 状況が DB2HISTORY_STATUS_DO_NOT_DEL ではないリカバリー履歴ファイルから項目を整理します。

PRUNE HISTORY コマンドに AND DELETE パラメーターを指定して呼び出すか、または db2Prune API に DB2PRUNE_OPTION_DELETE フラグを指定して呼び出すとき、データベース・マネージャーは以下を行います。

- 指定したタイム・スタンプよりも古く、状況が DB2HISTORY_STATUS_DO_NOT_DEL ではないリカバリー履歴ファイルから項目を整理します。
- 整理される項目に関連付けられた物理ログ・ファイルを削除します。

AUTO_DEL_REC_OBJ データベース構成パラメーターを ON に設定した場合は、PRUNE HISTORY コマンドに AND DELETE パラメーターを指定して呼び出すか、または db2Prune API に DB2PRUNE_OPTION_DELETE フラグを指定して呼び出すとき、データベース・マネージャーは以下を行います。

- 状況が DB2HISTORY_STATUS_DO_NOT_DEL ではないリカバリー履歴ファイルから項目を整理します。
- 整理される項目に関連付けられた物理ログ・ファイルを削除します。
- 整理される項目に関連付けられたバックアップ・イメージを削除します。
- 整理される項目に関連付けられたロード・コピー・イメージを削除します。

不要なりカバリー・オブジェクトを削除するには、次のようにしてください。

1. AUTO_DEL_REC_OBJ データベース構成パラメーターを ON に設定します。
2. PRUNE HISTORY コマンドに AND DELETE パラメーターを指定して呼び出すか、または db2Prune API に DB2PRUNE_OPTION_DELETE フラグを指定して呼び出します。

データベース・リカバリー・オブジェクト管理の自動化

AUTO_DEL_REC_OBJ データベース構成パラメーターおよび自動リカバリー履歴ファイル・プルーニングを使用して、IBM Data Server データベース・マネージャーを、毎回のデータベース全体バックアップ操作の後に不要なりカバリー・オブジェクトを自動削除するように構成できます。

毎回の正常な全体 (増分ではない) データベース・バックアップ操作の後に、データベース・マネージャーは num_db_backup および rec_his_retentn 構成パラメーターの値に従ってリカバリー履歴ファイルを整理します。

- リカバリー履歴ファイル内のデータベース・バックアップ項目の数が num_db_backup 構成パラメーターの値よりも多い場合、データベース・マネージャーは rec_his_retentn 構成パラメーターの値よりも古く状況が DB2HISTORY_STATUS_DO_NOT_DEL ではない項目をリカバリー履歴ファイルから整理します。

AUTO_DEL_REC_OBJ データベース構成パラメーターを ON に設定した場合は、データベース・マネージャーはリカバリー履歴ファイルから項目を整理することに加えて、以下を行います。

- 整理される項目に関連付けられた物理ログ・ファイルを削除します。
- 整理される項目に関連付けられたバックアップ・イメージを削除します。
- 整理される項目に関連付けられたロード・コピー・イメージを削除します。

現行のリカバリー履歴に対象となる使用可能なフル・データベース・バックアップ・イメージが (おそらく、いままでに取られたことがなく) 存在しない場合、REC_HIS_RETENTN で指定された時間範囲よりも古いイメージが削除されます。

ファイルがリカバリー履歴ファイルにリストされた場所になくっているためにデータベース・マネージャーがファイルを削除できない場合、データベース・マネージャーは履歴項目を整理します。

データベース・マネージャーとストレージ・マネージャーまたはデバイスとの間の通信エラーのためにデータベース・マネージャーがファイルを削除できない場合、データベース・マネージャーは履歴ファイル項目を整理しません。エラーが解決されると、ファイルは次の自動整理の際に削除可能です。

不要なリカバリー・オブジェクトを自動削除するようにデータベース・マネージャーを構成するには、次のようにしてください。

1. AUTO_DEL_REC_OBJ データベース構成パラメーターを ON に設定します。
2. rec_his_retentn および num_db_backups 構成パラメーターを設定して、自動リカバリー履歴ファイル・プルーニングを使用可能にします。

リカバリー・オブジェクトの削除に対する保護

自動リカバリー・オブジェクト管理によって、管理時間を節約できるとともにストレージ・スペースも抑えることができます。ただし、特定のリカバリー・オブジェクトが自動的に削除されないようにしたい場合もあります。関連するリカバリー履歴ファイル項目の状況を `do_not_delete` に設定すると、主要なリカバリー・オブジェクトが削除されないようにできます。

このタスクについて

AUTO_DEL_REC_OBJ データベース構成パラメーターを ON に設定すると、リカバリー・オブジェクトに関連付けられているリカバリー履歴ファイル項目が整理されると、そのリカバリー・オブジェクトは削除されます。リカバリー履歴ファイル項目は、以下のいずれかが生じると整理されます。

- PRUNE HISTORY コマンドを AND DELETE パラメーターを指定して呼び出す
- db2Prune API を DB2PRUNE_OPTION_DELETE フラグを使用して呼び出す
- データベース・マネージャーがリカバリー履歴ファイルを自動的に整理する。表スペースまたはデータベースの全バックアップが正常に行われると、その度にこれが生じます。

PRUNE HISTORY コマンドを実行する場合、db2Prune API を呼び出す場合、またはリカバリー履歴ファイルの項目を自動的に整理するようにデータベース・マネージャーを構成する場合であっても、`do_not_delete` としてマークを付けられた項目は整理されず、その関連するリカバリー・オブジェクトは削除されません。

手順

UPDATE HISTORY コマンドを使用して、関連するリカバリー・ファイル項目の状況を `do_no_delete` に設定します。

制約事項:

- 「`do_not_delete`」に設定できるのは、バックアップ・イメージ、ロード・コピー・イメージ、およびログ・ファイルの状況だけです。
- バックアップ項目の状況は、ログ・ファイル、ロード・コピー・イメージ、またはそのバックアップ操作に関連する非増分のバックアップには伝搬されません。特定のデータベース・バックアップ項目とその関連するログ・ファイル項目を保管する場合には、そのデータベース・バックアップ項目と関連する各ログ・ファイルの項目の状況を設定する必要があります。

スナップショットのバックアップ・オブジェクトの管理

db2acsutil コマンドを使用してスナップショットのバックアップ・オブジェクトを管理する必要があります。ファイル・システムのユーティリティを使用してスナップショットのバックアップ・オブジェクトを移動したり削除したりしないでください。

始める前に

スナップショット・バックアップ操作およびリストア操作を実行するには、ご使用のストレージ・デバイス用の DB2 ACS API ドライバーが必要です。以下のストレージ・ハードウェア用の DB2 ACS API ドライバーが、IBM Data Server に統合されています。

- IBM TotalStorage[®] SAN ボリューム・コントローラー
- IBM System Storage[™] DS6000[™]
- IBM System Storage DS8000[™]
- IBM System Storage N シリーズ
- NetApp V-series
- NetApp FAS series

スナップショットのバックアップ・オブジェクトを管理する前に、DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用可能にする必要があります。347 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の使用可能化』を参照してください。

制約事項

db2acsutil コマンドは、現行では AIX および Linux でのみサポートされています。

手順

1. 使用可能なスナップショットのバックアップ・オブジェクトをリストするには、**QUERY** パラメーターを使用します。

例えば、dbminst1 というデータベース・マネージャー・インスタンスの使用可能なスナップショットのバックアップ・オブジェクトをリストするには、以下の構文を使用します。

```
db2acsutil query instance dbminst1
```

2. 指定されたスナップショットのバックアップ操作の進行を確認するには、**STATUS** パラメーターを使用します。

例えば、database1 と呼ばれるデータベースで現在実行されているスナップショットのバックアップ操作の進行を確認するには、以下の構文を使用します。

```
db2acsutil query status db database1
```

3. 特定のスナップショットのバックアップ・オブジェクトを削除するには、**DELETE** パラメーターを使用します。

例えば、10 日前の database1 と呼ばれるデータベースのすべてのスナップショットのバックアップ・オブジェクトを削除するには、以下の構文を使用します。

```
db2acsutil delete older than 10 days ago db database1
```

第 9 章 バックアップ、リストア、およびリカバリー操作の進行状況をモニターする

LIST UTILITIES コマンドを使用して、データベースでのバックアップ、リストア、およびロールフォワード操作をモニターできます。

バックアップ、リストア、およびリカバリー操作の進捗モニターを使用するには、次のようにします。

LIST UTILITIES コマンドを発行して、SHOW DETAIL オプションを指定します。

```
list utilities show detail
```

次に示すのは、オフライン・データベース・バックアップ操作でのパフォーマンスをモニターするときの出力例です。

```
LIST UTILITIES SHOW DETAIL
```

```
ID                = 2
Type              = BACKUP
Database Name     = SAMPLE
Description       = offline db
Start Time        = 10/30/2003 12:55:31.786115
Throttling:
Priority          = Unthrottled
Progress Monitoring:
Estimated Percentage Complete = 41
  Total Work Units = 20232453 bytes
  Completed Work Units = 230637 bytes
  Start Time      = 10/30/2003 12:55:31.786115
```

バックアップ操作の場合、処理されるバイト数の初期見積もりが指定されます。バックアップ操作が進行するにつれて、処理されるバイト数が更新されてゆきます。表示されるバイト数は、イメージのサイズに対応するものではないので、バックアップ・イメージ・サイズの見積もりには使用しないでください。実際のイメージは、増分バックアップか圧縮バックアップかに応じて、はるかに小さい可能性があります。

リストア操作の場合、初期見積もりは示されません。代わりに、UNKNOWN が指定されます。各バッファがイメージから読み取られると、実際の読み取りバイト数が更新されます。複数のイメージをリストアできる自動増分リストア操作の場合、進行状況はフェーズを使用して追跡されます。各フェーズは、増分チェーンからリストアされるイメージを表します。初めは、1 つのフェーズだけが示されます。最初のイメージがリストアされたら、フェーズの累計が示されます。各イメージがリストアされると、完了したフェーズ数は更新され、処理済みバイト数も更新されます。

クラッシュ・リカバリーおよびロールフォワード・リカバリーの場合、進行状況モニターには、FORWARD と BACKWARD の 2 つのフェーズがあります。

FORWARD フェーズでは、ログ・ファイルが読み取られて、そのログ・レコードがデータベースに適用されます。クラッシュ・リカバリーの場合、合計作業量は、開始ログ・シーケンス番号から、最新のログ・ファイルの終わりまでを使用して見積もられます。ロールフォワード・リカバリーの場合、このフェーズを開始すると、作業合計の見積もりには UNKNOWN が指定されます。バイト単位での処理済み作

業量は、処理の進捗と共に更新されます。

BACKWARD フェーズでは、FORWARD フェーズで適用されたコミットされない変更は、ロールバックされます。処理されるログ・データの量のバイト単位での見積もりが示されます。バイト単位での処理済み作業量は、処理の進捗と共に更新されます。

表スペースの状態

表スペースの現行の状況は、その状態 によって表されます。リカバリーに関連した最も一般的な表スペースの状態は、以下のとおりです。

- バックアップ・ペンディング。ロールフォワード操作の特定の時点の後や、コピー・オプションを指定しないロード操作の後に、表スペースはこの状態になります。この場合、その表スペースを使用する前にバックアップを作成する必要があります。(バックアップが作成されていない場合は、表スペース、その表スペース内の表を更新することはできませんが、読み取り専用操作は行えます。)
- リストア・ペンディング。表スペースのロールフォワード操作が取り消された場合や、表スペースのロールフォワード操作中にリカバリー不能エラーが生じた場合(この場合は、表スペースのリストアとロールフォワードを再度行わなければならない)に、表スペースはこの状態になります。リストア操作中に表スペースをリストアできない場合は、その表スペースもこの状態になります。
- ロールフォワード進行中。表スペースのロールフォワード操作が進行中の場合に、表スペースはこの状態になります。ロールフォワード操作が正常に完了すると、表スペースはロールフォワード進行中状態ではなくなります。ロールフォワード操作が取り消された場合も表スペースはこの状態ではなくなります。
- ロールフォワード・ペンディング状態。表スペースのリストア後、または入出力(I/O)エラーの後に、表スペースはこの状態になります。表スペースのリストア後の場合は、ログの最後まで、または特定のポイント・イン・タイムまでのロールフォワードを実行できます。入出力エラーの後は、表スペースをログの最後までロールフォワードしなければなりません。

第 10 章 バックアップの概要

DB2 BACKUP DATABASE コマンドの最も単純な形式の場合、必要なのは、バックアップするデータベースの別名を指定することだけです。以下に例を示します。

```
db2 backup db sample
```

コマンドが正常に完了すると、コマンドを出したパスまたはディレクトリーに新しいバックアップ・イメージが作成されます。このディレクトリーに入れられる理由は、この例のコマンドはバックアップ・イメージの宛先を明示的に指定していないからです。DB2 バージョン 9.5 以降で作成されたバックアップ・イメージは、ファイル・モード 600 で生成されます。つまり、UNIX ではインスタンスの所有者だけが読み取りおよび書き込み特権を持ち、Windows では DB2ADMNS (および管理者) グループのメンバーのみがバックアップ・イメージに対するアクセス権限を持ちます。

注: DB2 クライアントおよびサーバーが同じシステム上にない場合、DB2 は、クライアント・マシンで現行作業ディレクトリーを判別し、そのディレクトリーを、サーバーのバックアップ・ターゲット・ディレクトリーとして使用します。このため、バックアップ・イメージ用のターゲット・ディレクトリーを指定することをお勧めします。

バックアップ・イメージは、バックアップ・ユーティリティーを起動する際に指定された宛先に作成されます。指定できる場所は次のとおりです。

- ディレクトリー (ディスクまたはディスクセットへのバックアップの場合)
- 装置 (テープへのバックアップの場合)
- Tivoli Storage Manager (TSM) サーバー
- 他のベンダーのサーバー

データベースのバックアップ操作を起動すると、履歴ファイルがサマリー情報によって自動的に更新されます。このファイルは、データベース構成ファイルと同じディレクトリーに作成されます。

バックアップがファイルとして保管されている場合は、必要なくなった古いバックアップ・イメージを削除したい場合、そのファイルを削除することができます。その後 BACKUP オプションを指定して LIST HISTORY コマンドを実行すると、削除されたバックアップ・イメージに関する情報も戻されます。リカバリー履歴ファイルからこれらの項目を除去するには、PRUNE コマンドを使用しなければなりません。

リカバリー・オブジェクトが Tivoli Storage Manager (TSM) を使用して保存されている場合は、db2adutl ユーティリティーを使用して、リカバリー・オブジェクトの照会、抽出、検証、および削除を行うことができます。Linux および UNIX ではこのユーティリティーは sqllib/adsm ディレクトリーにあり、Windows オペレーティング・システムでは sqllib¥bin にあります。

すべてのオペレーティング・システムで、ディスク上に作成されるバックアップ・イメージのファイル名は、複数のエレメントを連結してピリオドで区切ったものになります。

```
DB_alias.Type.Inst_name.NODEnnnn.CATNnnnn.timestamp.Seq_num
```

以下に例を示します。

```
STAFF.0.DB201.NODE0000.CATN0000.19950922120112.001
```

注: DB2 Universal Database バージョン 8.2.2 およびそれ以前のバージョンでは、Windows オペレーティング・システムでバックアップ・イメージを保管する際に、4 つのレベルのサブディレクトリー・ツリーを使用していました。

```
DB_alias.Type¥Inst_name¥NODEnnnn¥CATNnnnn¥yyyymmdd¥hhmmss.Seq_num
```

以下に例を示します。

```
SAMPLE.0¥DB2¥NODE0000¥CATN0000¥20010320¥122644.001
```

データベース別名

バックアップ・ユーティリティーを起動する際に指定した、1 から 8 文字のデータベース別名。

タイプ バックアップ操作のタイプ。0 は全データベース・レベルのバックアップ、3 は表スペース・レベルのバックアップ、4 は LOAD...COPY TO コマンドによって生成されたバックアップ・イメージ

インスタンス名

DB2INSTANCE 環境変数から取られる 1 から 8 文字の現行インスタンス名。

ノード番号

データベース・パーティション番号。単一パーティション・データベース環境では、この値は常に NODE0000 です。パーティション・データベース環境では、この値は NODExxxx です。xxxx は、db2nodes.cfg ファイル中でデータベース・パーティションに割り当てられている数です。

カタログ・パーティション番号

データベース用のカタログ・パーティションのデータベース・パーティション番号です。単一パーティション・データベース環境では、この値は常に CATN0000 です。パーティション・データベース環境では、この値は CATNxxxx です。xxxx は、db2nodes.cfg ファイル中でデータベース・パーティションに割り当てられている数です。

タイム・スタンプ

バックアップ操作が実行された日付と時刻を 14 文字で表記したものの。タイム・スタンプの形式は yyyymmddhhnnss です。ただし、

- yyyy は年 (1995 から 9999)
- mm は月 (01 から 12)
- dd は日 (01 から 31)
- hh は時 (00 から 23)
- nn は分 (00 から 59)
- ss は秒 (00 から 59)

シーケンス番号

ファイル拡張子として使用する 3 桁の番号。

バックアップ・イメージをテープに書き込む際には、以下のようになります。

- ファイル名は作成されません。しかし、検査するために、上記の情報がバックアップ・ヘッダーに保管されます。
- テープ装置が標準オペレーティング・システム・インターフェースを介して使用可能でなければなりません。しかし、大規模なパーティション・データベース環境では、テープ装置を各データベース・パーティション・サーバーに専用接続することは実際的でないことがあります。この場合は、複数のテープ装置を 1 つまたは複数の TSM サーバーに接続することができます。これは、これらのテープ装置に対するアクセスを、各データベース・パーティション・サーバーから可能にするためです。
- パーティション・データベース環境では、REELlibrarian 4.2 または CLIO/S などの仮想テープ装置機能を提供している製品を使用することもできます。これらの製品を使用し、疑似テープ装置を介して他のノード (データベース・パーティション・サーバー) に接続されているテープ装置にアクセスすることができます。リモート・テープ装置へのアクセスはユーザーが意識せずに実行され、標準オペレーティング・システム・インターフェースを介して疑似テープ装置にアクセスできます。

使用不能状態になっているデータベースのバックアップをとることはできません (バックアップ・ペンディング状態のデータベースを除く)。いずれかの表スペースが異常な状態になっている場合は、その表スペースがバックアップ・ペンディング状態でない限り、そのデータベースまたはその表スペースのバックアップをとることはできません。

同じ表スペースに対する並行バックアップ操作は許可されていません。特定の表スペースに対してバックアップ操作が開始されたら、それ以降の操作は失敗します (SQL2048)。

リストア操作中にシステム障害が起きたために、データベースまたは表スペースが部分的にリストアされた状態になっている場合、そのデータベースまたは表スペースを正常にリストアしてからでなければ、バックアップをとることはできません。

バックアップ操作は、バックアップする表スペースのリストに TEMPORARY 表スペースの名前が含まれていると、失敗します。

バックアップ・ユーティリティには、異なるデータベースのバックアップ・コピーを作成する複数のプロセスのための並行性を制御する機能が用意されています。この並行制御機能のために、すべてのバックアップ操作が終了するまでバックアップ先の装置はオープンしたままになります。バックアップ操作時にエラーが発生してオープン・コンテナがクローズできない場合は、同じドライブに対する他のバックアップ操作にはアクセス・エラーが発生することがあります。この種のアクセス・エラーを訂正するには、エラーが発生したバックアップ操作を終了し、バックアップ先装置との接続も切断する必要があります。バックアップ・ユーティリティを使用してテープへのバックアップの複数の並行操作を実行する場合は、それらのプロセスのバックアップ先を同じテープにしないようにしてください。

バックアップ情報の表示

db2ckbkp を使用して、既存のバックアップ・イメージに関する情報を表示できます。このユーティリティーによって、次のことが可能です。

- バックアップ・イメージの整合性のテスト、およびリストアできるかどうかの判別。
- バックアップ・ヘッダーに保管されている情報の表示。
- バックアップ・イメージのオブジェクトおよびログ・ファイル・ヘッダーに関する情報の表示。

バックアップの使用

オリジナルで障害または損傷が起こる場合のために、BACKUP DATABASE コマンドを使用してデータベースのデータのコピーを取り、別のメディアに保管します。データベース全体、またはデータベース・パーティションをバックアップすることもでき、選択された表スペースのみをバックアップすることもできます。

始める前に

バックアップを作成しようとしているデータベースに接続する必要はありません。指定したデータベースへの接続はデータベース・バックアップ・ユーティリティーにより自動的に確立され、この接続はバックアップ操作が完了すると終了します。バックアップする予定のデータベースに接続している場合、接続を切断してから BACKUP DATABASE コマンドを発行し、バックアップ操作を進めます。

データベースは、ローカルとリモートのいずれかです。Tivoli Storage Manager (TSM) または DB2 拡張コピー・サービス (ACS) などのストレージ管理製品を使用していない限り、バックアップ・イメージはデータベース・サーバーに残ります。

オフライン・バックアップを実行する予定であり、ACTIVATE DATABASE ステートメントを使用してデータベースを活動化した場合は、オフライン・バックアップを実行する前にデータベースを非活動化する必要があります。データベースへのアクティブな接続がある場合、データベースの非活動化を成功させるには、SYSADM 権限を持つユーザーがデータベースに接続し、以下のコマンドを発行する必要があります。

```
CONNECT TO database-alias
QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS;
UNQUIESCE DATABASE;
TERMINATE;
DEACTIVATE DATABASE database-alias
```

パーティション・データベース環境では、BACKUP DATABASE コマンドを使用してデータベース・パーティションを個別にバックアップすること、ON DBPARTITIONNUM コマンド・パラメーターを使用してデータベース・パーティションのいくつかを一度にバックアップすること、または ALL DBPARTITIONNUMS パラメーターを使用してデータベース・パーティションの全部を同時にバックアップすることができます。LIST NODES コマンドを使用して、バックアップするユーザー表のあるデータベース・パーティションを識別できます。

シングル・システム・ビュー (SSV) バックアップを使用しておらず、パーティション・データベース環境でオフライン・バックアップを実行する場合には、他のすべてのデータベース・パーティションとは別にカタログ・パーティションのバックアップを取る必要があります。たとえば、最初にカタログ・パーティションのバックアップを取り、次に、他のデータベース・パーティションのバックアップを取ることができます。この必要がある理由は、バックアップ操作の際にはカタログ・パーティションに対する排他的データベース接続が必要で、その間その他のデータベース・パーティションは接続できないからです。オンライン・バックアップを実行する場合は、すべてのデータベース・パーティション (カタログ・パーティションを含む) のバックアップを同時に取ったり、任意の順序で取ったりできます。

コマンド・エディターを使用してデータベース・パーティションのバックアップを取ることもできます。この方法の場合はロールフォワード・リカバリーはサポートされないため、これらのノード上のデータベースのバックアップを定期的に取りてください。作成する任意のバックアップ・コピーと共に `db2nodes.cfg` ファイルのコピーも保存する必要があります。これは、このファイルに関する損傷に対する保護となります。

分散要求システムでは、バックアップ操作は、当該データベース・カタログに保管されている分散要求データベースおよびメタデータ (ラッパー、サーバー、ニックネームなど) に適用されます。データ・ソース・オブジェクト (表およびビュー) は、分散要求データベースに保管されていないかぎり、バックアップされません。

過去のリリースのデータベース・マネージャーでデータベースを作成し、そのデータベースをマイグレーションしていない場合は、データベースをマイグレーションしてからでなければバックアップをとることはできません。

このタスクについて

バックアップ・ユーティリティーには、以下の制限が適用されます。

- 別々の表スペースであっても、表スペースのバックアップ操作と表スペースのリストア操作とを同時に実行することはできません。
- パーティション・データベース環境でロールフォワード・リカバリーを使用できるようにする場合は、定期的にノード・リストについてデータベースのバックアップをとる必要があり、また、システム内の残りのノードのバックアップ・イメージも少なくとも 1 つは作成する必要があります (該当するデータベースに関するユーザー・データを含んでいない場合でも)。データベースに関するユーザー・データを含んでいないデータベース・パーティション・サーバーで、データベース・パーティションのバックアップ・イメージが必要となるのは、次の 2 つの場合です。
 - 最後のバックアップを作成した後にデータベース・システムにデータベース・パーティション・サーバーを追加し、このデータベース・パーティション・サーバーについて順方向リカバリーを実行する必要がある場合。
 - 特定時点のリカバリーを使用する場合。この場合は、システム内のすべてのデータベース・パーティションがロールフォワード・ペンディング状態でなければなりません。
- DMS 表スペースのオンライン・バックアップ操作は、以下の操作との互換はありません。

- ロード
- 再編成 (オンラインおよびオフライン)
- 表スペースのドロップ
- 表の切り捨て
- 索引の作成
- NOT LOGGED INITIALLY (CREATE TABLE および ALTER TABLE ステートメントと共に使用)
- 現在アクティブになっているデータベースのオフライン・バックアップを実行しようとする、エラーを受け取ります。オフライン・バックアップを実行する前に、DEACTIVATE DATABASE コマンドを発行してデータベースがアクティブではないことを確認してください。

バックアップ・ユーティリティーは、コマンド行プロセッサ (CLP)、コントロール・センターにある「データベースのバックアップ」ウィザード、BACKUP DATABASEパラメーターを使用した ADMIN_CMD プロシージャの実行、または *db2Backup* アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を通して起動できます。

CLP によって発行する BACKUP DATABASE コマンドの例を以下に示します。

```
db2 backup database sample to c:¥DB2Backups
```

手順

「データベースのバックアップ」ウィザードをオープンするには、次のようにします。

1. コントロール・センターから、バックアップするデータベースまたは表スペース・オブジェクトが見つかるまでオブジェクト・ツリーを展開します。
2. オブジェクトを右クリックして、ポップアップ・メニューから「バックアップ」を選択します。「データベースのバックアップ」ウィザードがオープンします。

次の作業

詳細情報は、コントロール・センター内のコンテキスト・ヘルプ機能を使用して入手できます。

オフライン・バックアップを実行した場合は、バックアップの完了後に、次のようにしてデータベースを再び活動化させる必要があります。

```
ACTIVATE DATABASE sample
```

スナップショットのバックアップの実行

スナップショットのバックアップ操作は、ストレージ・デバイス的高速コピー・テクノロジーを使用して、バックアップのデータのコピー部分を実行します。

始める前に

スナップショット・バックアップ操作およびリストア操作を実行するには、ご使用のストレージ・デバイス用の DB2 ACS API ドライバーが必要です。以下のストレージ・ハードウェア用の DB2 ACS API ドライバーが、IBM Data Server に統合されています。

- IBM TotalStorage SAN ボリューム・コントローラー
- IBM System Storage DS6000
- IBM System Storage DS8000
- IBM System Storage N シリーズ
- NetApp V-series
- NetApp FAS series

スナップショットのバックアップを実行する前に、DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用可能にする必要があります。347 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の使用可能化』を参照してください。

手順

USE SNAPSHOT パラメーターを指定した **BACKUP DATABASE** コマンド、**SQLU_SNAPSHOT_MEDIA** メディア・タイプを指定した db2Backup API、または **BACKUP DATABASE** および **USE SNAPSHOT** パラメーターを指定した **ADMIN_CMD** プロシージャを使用して、スナップショットのバックアップを実行することができます。

BACKUP DATABASE コマンド:

```
db2 backup db sample use snapshot
```

BACKUP DATABASE パラメーターを指定した **ADMIN_CMD** プロシージャ:

```
CALL SYSPROC.ADMIN_CMD  
('backup db sample use snapshot')
```

db2Backup API

```
int sampleBackupFunction( char dbAlias[],  
                          char user[],  
                          char pswd[],  
                          char workingPath[] )  
{  
    db2MediaListStruct mediaListStruct = { 0 };  
  
    mediaListStruct.locations = &workingPath;  
    mediaListStruct.numLocations = 1;  
    mediaListStruct.locationType = SQLU_SNAPSHOT_MEDIA;  
  
    db2BackupStruct backupStruct = { 0 };  
  
    backupStruct.piDBAlias = dbAlias;  
    backupStruct.piUsername = user;  
    backupStruct.piPassword = pswd;  
    backupStruct.piVendorOptions = NULL;  
    backupStruct.piMediaList = &mediaListStruct;  
  
    db2Backup(db2Version950, &backupStruct, &sqlca);  
  
    return 0;  
}
```

結果

スナップショットのバックアップを実行した後、スナップショットのバックアップからリストアすることができます。

スプリット・ミラーをバックアップ・イメージとして使用する

バックアップ・イメージとして使用するために、1次データベースのスプリット・ミラーを作成するには、以下の手順に従ってください。この手順は、1次データベースでデータベース・バックアップ操作を実行する代わりに使用できます。

スプリット・ミラーを『バックアップ・イメージ』として使用するには、以下のステップに従ってください。

- 1 次データベース上で入出力をサスペンドします。

```
db2 set write suspend for database
```

データベースが中断状態のときは、他のユーティリティーやツールを実行しないようにしてください。データベースのコピーを作成するだけにしてください。

- 該当するコマンドを使用して、1次データベースからミラーを分割します。

注: ボリューム・ディレクトリーを含め、データベース・ディレクトリー全体をコピーするようにしてください。さらに、データベース・ディレクトリー外にある、ログ・ディレクトリーおよびコンテナ・ディレクトリーもコピーする必要があります。この情報を収集するには、DBPATHS 管理ビューを参照してください。このビューは、分割する必要のあるデータベースのすべてのファイルとディレクトリーを表示します。

- 1 次データベース上で入出力を再開します。

```
db2 set write resume for database
```

- 1 次システムで障害が発生し、バックアップからのリストアの必要が生じます。

- 1 次データベース・インスタンスを停止します。

```
db2stop
```

- 該当するコマンドを使用して、スプリットされたデータを1次システム上にコピーします。その際、2次システム側にあるスプリットされたログ・ファイルをコピーしないでください。1次システム側にあるログが、ロールフォワード・リカバリーに必要となります。

- 1 次データベース・インスタンスを開始します。

```
db2start
```

- 1 次データベースを初期化します。

```
db2inidb database_alias as mirror
```

- 1 次データベースを、to end of logs オプションで、あるいは、to point-in-time にてポイント・イン・タイム指定で、ロールフォワードし、stop オプションで、ロールフォワードを完了させます。

テープへのバックアップ

データベースまたは表スペースのバックアップをとる場合、ブロック・サイズおよびバッファ・サイズを正しく設定しなければなりません。これは、特に可変長の

ブロック・サイズを使用する場合 (たとえば、AIX でブロック・サイズがゼロに設定されている場合など) に当てはまります。

バックアップ時に使用できる固定ブロック・サイズ数には制限があります。このような制限があるのは、DB2 がバックアップ・イメージ・ヘッダーを 4 KB ブロックとして書き出すためです。DB2 がサポートしている固定ブロック・サイズは 512、1024、2048、および 4096 バイトです。固定ブロック・サイズを使用する場合、任意のバックアップ・バッファ・サイズを指定できます。ただし、固定ブロック・サイズが、DB2 でサポートされているサイズのいずれかでない場合、バックアップ操作が正常に完了しない場合があります。

データベースが巨大な場合、固定ブロック・サイズを使用すると、バックアップ操作の完了に時間がかかる可能性があります。可変長ブロック・サイズを使用することもできます。

注: 可変長ブロック・サイズの使用は、現時点ではサポートされていません。このオプションを使用しなければならない場合は、可変長ブロック・サイズで作成したバックアップ・イメージを使用して正常にリカバリーできる手順を、十分にテストした上で適切な場面で使用するようしてください。

可変長ブロック・サイズを使用する場合、指定するバックアップ・バッファ・サイズを、使用するテープ装置で許容される上限のサイズ以下にしなければなりません。パフォーマンスを最適にするには、バッファ・サイズを、使用する装置のブロック・サイズの上限に等しくしなければなりません。

磁気テープ装置を Windows オペレーティング・システム上で使用できるようにする前に、以下のコマンドを発行する必要があります。

```
db2 initialize tape on <device> using <blksize>
```

詳細は次のとおりです。

<device>

は、有効な磁気テープ装置名です。Windows オペレーティング・システムでのデフォルトは、¥¥.¥TAPE0 です。

<blksize>

は、磁気テープのブロック化因数です。係数または 4096 の倍数を指定してください。デフォルト値は、装置のデフォルト・ブロック・サイズです。

可変ブロック・サイズのバックアップ・イメージからリストアすると、エラーが戻されることがあります。エラーが戻された場合、適当なブロック・サイズを使用してイメージを再書き込みしなければならない場合があります。以下に、AIX の場合の例を示します。

```
tctl -b 0 -Bn -f /dev/rmt0 read > backup_filename.file  
dd if=backup_filename.file of=/dev/rmt0 obs=4096 conv=sync
```

これにより、backup_filename.file というファイルにバックアップ・イメージのダンプが取られます。次に、dd コマンドにより、ブロック・サイズ 4096 を使用して、イメージのダンプが再びテープに取られます。

イメージが大き過ぎてファイルにダンプを取ることができない場合、この方法では問題が生じます。解決方法の 1 つは、dd コマンドを使用して、テープ装置から別

のテープ装置にダンプを行うことです。ただし、イメージが複数のテープにまたがっている場合、この方法は使用できません。2つのテープ装置を使用する場合、以下の dd コマンドを使用します。

```
dd if=/dev/rmt1 of=/dev/rmt0 obs=4096
```

2つのテープ装置を使用することができない場合、dd コマンドを使用してロー・デバイスにイメージのダンプを行ってから、そのロー・デバイスからテープにそのイメージのダンプを行うことができます。この方法の問題は、ロー・デバイスにダンプが行われたブロックの数を、dd コマンドが必ず把握していなければならない点です。この数を、イメージをテープに戻すときに指定しなければなりません。dd コマンドを使用してロー・デバイスからテープにイメージのダンプを行う場合、このコマンドはロー・デバイスの全体の内容のダンプをテープに取ります。dd ユーティリティーでは、イメージを保持するのに使用されるロー・デバイスのサイズを判別することはできません。

バックアップ・ユーティリティーを使用する場合、テープ装置のブロック・サイズの上限を知っていなければなりません。以下は、その例です。

デバイス	アタッチ	ブロック・サイズの上限	DB2 バッファー・サイズの上限 (4 KB ページ単位)
8 mm	scsi	131,072	32
3420	s370	65,536	16
3480	s370	61 440	15
3490	s370	61 440	15
3490E	s370	65,536	16
7332 (4 mm) ¹	scsi	262,144	64
3490e	scsi	262,144	64
3590 ²	scsi	2,097,152	512
3570 (Magstar MP)		262,144	64

注:

- 7332 では、ブロック・サイズの上限が設定されていません。256 KB は単なる推奨値です。ブロック・サイズの上限は親アダプターによって決まります。
- 3590 は 2 MB のブロック・サイズをサポートしていますが、必要とされるパフォーマンスに応じて、それよりも小さい値 (256 KB など) を使用することもできます。
- ご使用の装置の限度に関する情報は、その装置の資料を参照するか、装置のベンダーに連絡してください。

テープ装置の互換性の検査

UNIX、Linux、および AIX オペレーティング・システムの場合のみ、ご使用のテープ装置による DB2 データベースのバックアップがサポートされているかどうかを判別するには、以下の手順を実行します。

データベース・マネージャー・インスタンス所有者としてオペレーティング・システム・コマンド `dd` を実行して、テープ装置に対して読み取りまたは書き込みを行います。`dd` コマンドが成功した場合は、そのテープ装置を使用して DB2 データベースのバックアップをとることができます。

Named PIPE へのバックアップ

UNIX ベースのシステムでは、ローカル Named PIPE にデータベースのバックアップを作成する（および、ローカル Named PIPE からデータベースをリストアする）ためのサポートを使用できるようになりました。

Named PIPE の書き込みプログラムと読み取りプログラムは同じマシン上になければなりません。パイプがローカル・ファイル・システム上になければなりません。Named PIPE はローカル装置として扱われるので、宛先として Named PIPE を指定する必要はありません。

以下に、AIX の場合の例を示します。

1. Named PIPE を作成します。

```
mkfifo /u/dmcinnis/mypipe
```

2. リストア・ユーティリティでこのバックアップ・イメージを使用する計画の場合は、データが失われないように、バックアップ操作の前に リストア操作を起動しなければなりません。

```
db2 restore db sample into mynewdb from /u/dmcinnis/mypipe
```

3. データベースのバックアップ操作の宛先としてこのパイプを使用します。

```
db2 backup db sample to /u/dmcinnis/mypipe
```

パーティション・データベースのバックアップ

パーティション・データベース環境でデータベースのバックアップを行うには、難しい問題が関係しています。例えば、各データベース・パーティションで正常に行われたバックアップのトラッキング、複数のログ・ファイルとバックアップ・イメージの管理、およびすべてのデータベース・パーティションにおけるログ・ファイルとバックアップ・イメージをデータベースにリストアするために必要なリカバリ時間を最短にすることなどです。シングル・システム・ビュー (SSV) バックアップを使用するのが、パーティション・データベースをバックアップする最も簡単な方法です。

パーティション・データベース環境でデータベースをバックアップするには、以下の 3 つの方法が考えられます。

- BACKUP DATABASE コマンド、ADMIN_CMD プロシーチャーを使用した BACKUP DATABASE コマンド、または `db2Backup` API 関数を使用して、一度に 1 つずつデータベース・パーティションをバックアップする
- `db2_all` コマンドを BACKUP DATABASE コマンドと共に使用して、指定のすべてのデータベース・パーティションをバックアップする
- シングル・システム・ビュー (SSV) バックアップを実行して、データベース・パーティションすべて、またはその一部を同時にバックアップする

一度に 1 つずつデータベース・パーティションをバックアップすると時間がかかり、エラーも起こりやすくなります。db2_all コマンドを使用してすべてのパーティションをバックアップする方法は、通常は呼び出す必要があるコマンドは 1 つだけなので、データベース・パーティションを個々にバックアップする方法に比べて簡単です。ただし、db2_all を使用してパーティション・データベースをバックアップすると、カタログが含まれるデータベース・パーティションを非カタログ・データベース・パーティションと同時にバックアップできないので、やはり何度か db2_all を呼び出す必要がある場合があります。データベース・パーティションを一度に 1 つずつバックアップする場合であれ、db2_all を使用してバックアップする場合であっても、こうした方法で作成されたバックアップ・イメージの管理は困難です。それぞれのデータベース・パーティションのバックアップ・イメージのタイム・スタンプは異なり、複数のデータベース・パーティションのバックアップ・イメージのリカバリー時間が最短になるように調整するのも難しいことだからです。

上記のような理由で、パーティション・データベース環境でデータベースのバックアップを行うために推奨されている方法は、SSV バックアップを使用することです。

SSV バックアップを使用して、パーティション・データベースのデータベース・パーティションすべて、またはその一部をバックアップするには、以下のようになります。

1. オプション: オンラインのままであることをデータベースに許可するか、データベースをオフラインにします。

データベースがオンラインであってもオフラインであっても、パーティション・データベースをバックアップできます。データベースがオンラインの場合、バックアップ・ユーティリティーは他のデータベース・パーティションに対する共有接続を取得するので、ユーザー・アプリケーションはバックアップ中にもデータベース・パーティションに接続できます。

2. データベース・カタログが含まれるデータベース・パーティションで、適切なパラメーターを指定してパーティション・データベースに対してバックアップを実行します。

•

BACKUP DATABASE コマンドを ON DBPARTITIONNUMS パラメーターを指定して呼び出せます。

•

ADMIN_CMD プロシージャを使用して、BACKUP DATABASE コマンドを ON DBPARTITIONNUMS パラメーターを指定して呼び出せます。

•

db2Backup API を iAllNodeFlag パラメーターを指定して呼び出せます。

3. オプション: リカバリーに必要なログ・ファイルをバックアップ・イメージに組み込んでください。

SSV バックアップを実行する場合 (つまり ON DBPARTITIONNUM パラメーターを指定した場合)、デフォルトでは、ログ・ファイルはバックアップ・イメー

ジに組み込まれます。バックアップ・イメージにログ・ファイルを組み込まない場合には、バックアップを実行するときに EXCLUDE LOGS コマンド・パラメーターを使用してください。SSV 以外のバックアップの場合、デフォルトでは、ログ・ファイルはバックアップ・イメージから除外されます。

詳しくは、174 ページの『ログ・ファイルをバックアップ・イメージに含める』を参照してください。

4. オプション: 以前のバックアップ・イメージを削除します。古いバックアップ・イメージを削除するために使用する方法は、バックアップ・イメージを保管する方法によって異なります。例えば、バックアップ・イメージをディスクに保管した場合、そのファイルを削除できますし、Tivoli storage manager を使用してバックアップ・イメージを保管したのであれば、db2adutil ユーティリティーを使用してバックアップ・イメージを削除できます。DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用する場合、db2acsutil を使用してスナップショットのバックアップ・オブジェクトを削除することができます。

IBM Tivoli Space Manager 階層ストレージ管理を使用したパーティション表のバックアップ

Tivoli Space Manager 階層ストレージ管理 (HSM) クライアント・プログラムは、適格なファイルを 2 次ストレージに自動的にマイグレーションして、ローカル・ファイル・システム上に特定のレベルのフリー・スペースを維持します。

表パーティションを使用した場合、表データはデータ・パーティションと呼ばれる複数のストレージ・オブジェクトに分割されます。HSM は、個別のデータ・パーティションの 2 次ストレージへのバックアップをサポートしています。

SMS 表スペースを使用する場合、各データ・パーティションの範囲は、対応するディレクトリー内のファイルとして表されます。このため、個別のデータの範囲 (データ・パーティション) を 2 次ストレージにマイグレーションすることはとても簡単です。

DMS 表スペースを使用する場合、各コンテナがファイルとして表されます。この場合、アクセスの頻度が少ない範囲は、独自の表スペースに保管すべきです。

EVERY 節を使用して CREATE TABLE ステートメントを発行するときに、NO CYCLE 節を使用して、表レベルの IN 節にリストされる表スペースの数が、作成されるデータ・パーティションの数と一致するようにしてください。これは以下の例で示されています。

例 1

```
CREATE TABLE t1 (c INT) IN tbsp1, tbsp2, tbsp3 NO CYCLE
PARTITION BY RANGE(c)
(STARTING FROM 2 ENDING AT 6 EVERY 2);
```

自動バックアップの使用可能化

データベースは、ハードウェアまたはソフトウェアのさまざまな障害のために使用不可能になることがあります。データベースの最新の全バックアップを持つておくことは、システムの災害時リカバリーを計画し、実装する上で不可欠です。災害時リカバリー計画の一部として自動データベース・バックアップを使用し、DB2 が適切かつ定期的にデータベースをバックアップできるようにします。

グラフィカル・ユーザー・インターフェース・ツール、コマンド行インターフェース、または AUTOMAINT_SET_POLICY システム・ストアード・プロシージャを使用して、自動バックアップを構成できます。

- グラフィカル・ユーザー・インターフェース・ツールを使って、自動バックアップを構成するには、次のようにします。
 1. コントロール・センターでデータベース・オブジェクトを右クリックするか、ヘルス・センターで自動バックアップの対象として構成するデータベース・インスタンスを右クリックすることにより、「自動保守の構成」ウィザードを開きます。ポップアップ・ウィンドウで「自動保守の構成」を選択してください。
 2. このウィザードで、自動バックアップを使用可能にし、BACKUP ユーティリティを実行するメンテナンス時間帯を指定することができます。
- コマンド行インターフェースを使って、自動バックアップを構成するには、次の構成パラメーターをそれぞれ ON に設定します。
 - AUTO_MAINT
 - AUTO_DB_BACKUP
- AUTOMAINT_SET_POLICY システム・ストアード・プロシージャを使って、自動バックアップを構成するには、次のようにします。
 1. バックアップ・メディア、バックアップをオンラインまたはオフラインのどちらで行うか、バックアップの頻度などの詳細を指定して、構成 XML 入力を作成します。

SQLLIB/samples/automaintcfg ディレクトリー内の

DB2DefaultAutoBackupPolicy.xml と呼ばれるサンプル・ファイルの内容をコピーして、その XML を構成要件に適合するように変更できます。

2. オプション: 構成 XML 入力を含む XML 入力ファイルを作成します。
3. 以下のパラメーターを指定して AUTOMAINT_SET_POLICY を呼び出します。
 - 保守タイプ: AutoBackup
 - 構成 XML 入力: 構成入力 XML テキストを含む BLOB、または構成 XML 入力を含むファイル名。

AUTOMAINT_SET_POLICY システム・ストアード・プロシージャの使用方法について詳しくは、『57 ページの『SYSPROC.AUTOMAINT_SET_POLICY または SYSPROC.AUTOMAINT_SET_POLICYFILE を使用した自動保守ポリシーの構成』』のトピックを参照してください。

自動データベース・バックアップ

データベースは、ハードウェアまたはソフトウェアのさまざまな障害のために使用不可能になることがあります。自動データベース・バックアップの機能を使用すると、データベースの最新のフル・バックアップが必要に応じて確実に実行されるようになるため、DBA がデータベース・バックアップを簡単に管理できるようになります。バックアップ操作の実行が必要かどうかは、次のことを基準にして判断されます。

- データベースのフル・バックアップを一度も実行したことがない
- 最後に実行したフル・バックアップ以降に経過した時間が、指定された時間を超えた
- 最後に実行されたバックアップ以降に消費されたトランザクション・ログ・スペースが指定された (4 KB) ページ数を超えた (アーカイブ・ロギング・モードの場合のみ)。

システムの災害時リカバリー・ストラテジーの計画を立ててインプリメントすることによって、データを保護してください。実際の必要によっては、自動データベース・バックアップ・フィーチャーを、バックアップとリカバリーのストラテジーの一部として含めることもできます。

データベースがロールフォワード・リカバリー (アーカイブ・ロギング) 対応なら、オンライン・バックアップかオフライン・バックアップのいずれかについて、自動データベース・バックアップを有効にすることができます。そうでない場合に利用できるのは、オフライン・バックアップだけです。自動データベース・バックアップでは、ディスク、テープ、Tivoli Storage Manager (TSM)、およびベンダー固有の DLL メディア・タイプがサポートされています。

コントロール・センターまたはヘルス・センターの自動保守構成ウィザードを使用すると、次のものを構成できます。

- 前回のバックアップからの経過時間、または数のログ・ページ数
- バックアップ・メディア
- オンライン・バックアップか、それともオフライン・バックアップか

ディスクへのバックアップを選択した場合、自動バックアップ・フィーチャーにより、自動保守構成ウィザードで指定されたディレクトリーからバックアップ・イメージが定期的に削除されます。どの時点においても、最新のバックアップ・イメージだけが使用可能になります。そのディレクトリーは、自動バックアップ・フィーチャー専用にし、他のバックアップ・イメージを格納するためには使用しないようにすることをお勧めします。

自動データベース・バックアップ・フィーチャーを有効または無効にするには、`auto_db_backup` および `auto_maint` のデータベース構成パラメーターを使用します。パーティション・データベース環境においては、それらのデータベース構成パラメーターが有効になっているデータベース・パーティションのそれぞれに対して、自動データベース・バックアップが実行されます。

`AUTOMAINT_SET_POLICY` および `AUTOMAINT_SET_POLICYFILE` と呼ばれるシステムのストアード・プロシージャのいずれか 1 つを使用して自動バックアップを構成することもできます。

バックアップのパフォーマンスの最適化

バックアップ操作を実行すると、DB2 は、バッファ数、バッファ・サイズ、および並列処理設定の最適値を自動的に選択します。この値は、使用可能なユーティリティ・ヒープ・メモリの大きさ、使用可能なプロセッサ数、およびデータベース構成に基づきます。したがって、システムに使用可能なストレージの量によっては、UTIL_HEAP_SZ 構成パラメータを増やして、より多くのメモリーを割り振ることを検討する必要があります。目的は、バックアップ操作の完了にかかる時間を最小限に抑えることです。次の BACKUP DATABASE コマンド・パラメータの値を明示的に入力しないと、DB2 側が値を選択します。

- WITH num-buffers BUFFERS
- PARALLELISM n
- BUFFER buffer-size

バッファの数とバッファ・サイズを指定しないと、DB2 により値が設定されますが、大規模データベースでは影響は最小限になるはずですが、小規模なデータベースの場合、かなりの比率でバックアップ・イメージ・サイズが大きくなる可能性があります。ディスクに書き込まれた最新のデータ・バッファに含まれているデータが小さい場合でも、とにかくバッファ全体がイメージに書き込まれます。したがって、小規模なデータベースでは、相当なパーセンテージのイメージ・サイズが空になる可能性があることとなります。

さらに、バックアップ操作を完了するために必要な時間を短縮するために、以下のいずれかを実行することを選択できます。

- 表スペース・バックアップを指定します。

BACKUP DATABASE コマンドの TABLESPACE オプションを使用して、データベースの一部にバックアップを実行し、後でリカバリーすることも可能です。この作業を行うと、表データ、索引、およびロング・フィールドやラージ・オブジェクト (LOB) のデータを別個の表スペースで管理しやすくなります。

- バックアップされる表スペースの数を反映するよう、BACKUP DATABASE コマンドの PARALLELISM パラメータの値を増やします。

PARALLELISM パラメータは、データベースからデータを読み取るときや圧縮バックアップ操作時にデータの圧縮を実行するときに開始されるプロセッサ数またはスレッド数を定義します。各処理またはスレッドは特定の表スペースに割り当てられるため、PARALLELISM パラメータに、バックアップされる表スペースの数よりも大きい値を指定する利点はありません。処理またはスレッドが、表スペースのバックアップを終了させると、別の表スペースを要求します。しかし、それぞれの処理またはスレッドでは、メモリーと CPU の両方のオーバーヘッドが必要になることに注意してください。

- バックアップ・バッファ・サイズを大きくします。

理想的なバックアップ・バッファ・サイズは、表スペースのエクステント・サイズの倍数に 1 ページを加えたものです。複数の表スペースがありそれぞれエクステント・サイズが異なる場合は、エクステント・サイズの公倍数に 1 ページを加えた値を指定します。

- バッファ数を増やします。

少なくともバックアップ先 (またはセッション) の 2 倍のバッファを使用し、バックアップ先装置がデータを待つ状態にならないようにします。

- 複数のターゲット装置を使用します。

バックアップの使用に必要な特権、権限、および許可

ユーザーは、特権によってデータベース・リソースを作成したりアクセスしたりすることが可能になります。権限レベルは、特権をグループ化する手段となるものであり、さらに高水準のデータベース・マネージャーの保守およびユーティリティーのさまざまな操作を提供します。それらの働きにより、データベース・マネージャーとそのデータベース・オブジェクトへのアクセスが制御されます。ユーザーは、適切な許可 (必要な特権または権限) が付与されているオブジェクトにしかアクセスできません。

バックアップ・ユーティリティーを使用するには、SYSADM、SYSCTRL、またはSYSMAINT 権限が必要です。

オンライン・バックアップと他のユーティリティーの互換性

一部のユーティリティーはオンライン・バックアップと同時に実行できますが、そうでないものもあります。

以下のユーティリティーはオンライン・バックアップと互換性があります。

- EXPORT
- ONLINE INSPECT

以下のユーティリティーは、特定の環境においてのみオンライン・バックアップと互換性があります。

- ONLINE CREATE INDEX

SMS モードでは、ALTER TABLE ロックのため、オンライン索引作成とオンライン・バックアップには互換性がありません。オンライン索引作成が ALTER TABLE ロックを排他モードで取得するのに対し、オンライン・バックアップは共用モードで取得します。

DMS モードでは、ほとんどの場合、オンライン索引作成とオンライン・バックアップは並行して実行することができます。大量の索引を持っている場合、オンライン索引作成が、並行オンライン・バックアップと競合するオンライン・バックアップ・ロックを内部で取得する可能性があります。

- ONLINE INDEX REORG

オンライン索引作成と同様、SMS モードでは、オンライン索引再編成は、ALTER TABLE ロックのためオンライン・バックアップと互換性がありません。オンライン索引再編成が ALTER TABLE ロックを排他モードで取得するのに対し、オンライン・バックアップは共用モードで取得します。さらに、オンライン索引再編成操作では、切り替えフェーズの前に表が静止され、オンライン・バックアップを妨げる Z ロックが取得されます。しかし、Z 表ロックが取得される前にも、ALTER TABLE ロックのためにオンライン・バックアップは並行して実行できません。

DMS モードでは、オンライン索引再編成とオンライン・バックアップは並行して実行することができます。

さらに、オンライン索引再編成は、切り替えフェーズの前に表を静止し、オンライン・バックアップを妨げる Z ロックを取得します。

- REBALANCE

オンライン・バックアップおよびリ balancer が並行して実行中である場合、オンライン・バックアップはリ balancer を一時停止し、それが完了するまで待機することはありません。

- IMPORT

REPLACE オプションを指定して IMPORT コマンドが発行された場合を除き、インポート・ユーティリティーはオンライン・バックアップと互換性があります。REPLACE オプションを指定して IMPORT コマンドが発行された場合、インポートは表に対する Z ロックを取得し、オンライン・バックアップを並行して実行できないようにします。

- ALLOW READ ACCESS LOAD

COPY NO オプションを指定して LOAD コマンドが発行された場合、ALLOW READ ACCESS ロード操作はオンライン・バックアップと互換性はありません。このモードでは、両方のユーティリティーが表スペースの状態を変更し、ユーティリティーのいずれかがエラーを報告することになります。

COPY YES オプションを指定して LOAD コマンドが発行された場合、ALLOW READ ACCESS ロード操作はオンライン・バックアップと互換性があります。しかし、互換性の問題がいくつか生じる可能性があります。SMS モードでは、ユーティリティーは並行して実行できますが、非互換の表ロック・モードが保持されるため、結果として、表ロックの待機となる可能性があります。DMS モードでは、ユーティリティーは両方とも非互換の「Internal-B」(OLB) ロック・モードを保持するため、そのロックを待機する可能性があります。ユーティリティーが同じ表スペースで並行して実行すると、ロード・ユーティリティーはその続行前に、バックアップ・ユーティリティーが表スペースの処理を完了するのを待機しなければならない場合があります。

- ONLINE TABLE REORG

オンライン表再編成のクリーンアップ・フェーズは、オンライン・バックアップが実行中の間は開始できません。必要に応じて、表再編成を一時停止し、オンライン・バックアップを完了させてから、オンライン表再編成を再開することができます。

DMS 表スペースのオンライン・バックアップは、その同じ表スペース内の表がオンラインで再編成中であるときに開始できます。切り捨てフェーズ中に、再編成操作に関連したロック待機が発生する可能性があります。

SMS 表スペースのオンライン・バックアップは、その同じ表スペース内の表がオンラインで再編成中であるときには開始できません。両方の操作において排他ロックが必要になります。

- Z ロックを必要とする DDL (ALTER TABLE、DROP TABLE および DROP INDEX)

オンライン DMS 表スペース・バックアップは、Z ロックを必要とする DDL と互換性があります。

オンライン SMS 表スペース・バックアップは、Z ロックが解放されるまで待機する必要があります。

- RUNSTATS (ALLOW WRITE および ALLOW READ)

システム・カタログ表スペースが SMS 表スペースである場合を除き、RUNSTATS はオンライン・バックアップと互換性があります。これは、SYSIBM.SYSTABLES が SMS 表スペースにある場合には RUNSTATS とオンライン・バックアップが表の非互換表ロックを保持し、ロック待機が発生するためです。

以下のユーティリティーはオンライン・バックアップと互換性がありません。

- REORG TABLE
- RESTORE
- ROLLFORWARD
- ONLINE BACKUP
- ALLOW NO ACCESS LOAD
- SET WRITE

バックアップの例

例 1

以下の例で、データベース SAMPLE は、2 つの並行 TSM クライアント・セッションを使用して、TSM サーバーにバックアップされます。バックアップ・ユーティリティーは、最適なバッファ数を計算します。バッファの最適サイズ (4 KB ページ単位) は、使用可能なメモリー量および宛先装置の数に基づいて、自動的に計算されます。並列処理設定も計算されますが、これは使用可能なプロセッサ数とバックアップ予定の表スペースの数に基づきます。

```
db2 backup database sample use tsm open 2 sessions with 4 buffers
```

```
db2 backup database payroll tablespace (syscatspace, userspace1) to
/dev/rmt0, /dev/rmt1 with 8 buffers without prompting
```

例 2

以下は、リカバリー可能データベース用の増分バックアップの週間予定のサンプルです。週 1 回の全データベース・バックアップ操作、1 日 1 回の非累積 (差分) バックアップ操作、および週 2 回の累積 (増分) バックアップ操作が含まれています。

```
(Sun) db2 backup db kdr use tsm
(Mon) db2 backup db kdr online incremental delta use tsm
(Tue) db2 backup db kdr online incremental delta use tsm
(Wed) db2 backup db kdr online incremental use tsm
```

```
(Thu) db2 backup db kdr online incremental delta use tsm
(Fri) db2 backup db kdr online incremental delta use tsm
(Sat) db2 backup db kdr online incremental use tsm
```

例 3

Windows 環境で、磁気テープ装置へのバックアップ操作を開始するには、次のコマンドを発行します。

```
db2 backup database sample to ¥¥.¥tape0
```

第 11 章 リカバリーの概要

RECOVER ユーティリティは、リカバリー履歴ファイルの情報に基づき、必要なリストアおよびロールフォワード操作を実行してデータベースを指定した時点までリカバリーします。このユーティリティを使用するときには、データベースを特定時点までまたはログ・ファイルの最後までリカバリーすることを指定します。そうすると、このユーティリティは、最適なバックアップ・イメージを選択して、リカバリー操作を実行します。

RECOVER ユーティリティは、以下の RESTORE DATABASE コマンド・オプションをサポートしません。

- TABLESPACE tablespace-name。表スペース・リストア操作は、サポートされていません。
- INCREMENTAL。増分リストア操作は、サポートされていません。
- OPEN num-sessions SESSIONS。TSM または他のベンダー製品とともに使用する入出力セッションの数は指定できません。
- BUFFER buffer-size。リストア操作に使用するバッファのサイズは設定できません。
- DLREPORT filename。リンク解除されるレポート・ファイルのファイル名は指定できません。
- WITHOUT ROLLING FORWARD。正常なリストア操作後にデータベースをロールフォワード・ペンディング状態にしないことを指定できません。
- PARALLELISM n。リストア操作の並列処理の度合いは指定できません。
- WITHOUT PROMPTING。リストア操作を無人で実行することは指定できません。

また、RECOVER ユーティリティの使用時に REBUILD オプションを指定することはできません。しかし RECOVER ユーティリティは、リカバリー履歴ファイルの情報に基づいてデータベース・バックアップ・イメージを検出できない場合に、該当する REBUILD オプションを自動的に使用します。

データのリカバリー

RECOVER DATABASE コマンドを使用して、リカバリー履歴ファイル内の情報に基づき、データベースを指定した時点までリカバリーします。

ロールフォワード・フェーズ中に終了した不完全なリカバリー操作の後に RECOVER DATABASE コマンドを発行する場合、リカバリー・ユーティリティはリストア・フェーズを再実行せずに前のリカバリー操作を続けようとします。リカバリー・ユーティリティにリストア・フェーズの再実行を強制する場合は、RESTART オプションを指定して RECOVER DATABASE コマンドを発行し、リカバリー・ユーティリティを強制して、前の完了できなかったリカバリー操作をすべて無視するようにします。アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を使用している場合は、iRecoverAction フィールドに呼び出し元アクショ

ン DB2RECOVER_RESTART を指定し、リストア・フェーズを再実行するようにリカバリー・ユーティリティーを強制します。

リストア・フェーズ中に RECOVER DATABASE コマンドが中断する場合にはこれを継続できません。RECOVER DATABASE コマンドを再発行する必要があります。

リカバリーを実行するデータベースに接続してはなりません。データベース・リカバリー・ユーティリティーは、指定されたデータベースに自動的に接続を確立し、この接続はリカバリー操作が完了すると終了します。

データベースは、ローカルとリモートのいずれかです。

リカバリー・ユーティリティーは、コマンド行プロセッサ (CLP)、または db2Recover アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を通して起動できます。

次の例は、CLP での RECOVER DATABASE コマンドの使用方法を示すものです。

```
db2 recover db sample
```

注: パーティション・データベース環境では、リカバリー・ユーティリティーはデータベースのカタログ・パーティションから起動する必要があります。

db2adutl を使用したデータのリカバリー

以下の例では、db2adutl コマンドと、*logarchopt1* および *vendoropt* データベース構成パラメーターを使用して、ノード間リカバリーを実行する方法を示します。

以下の例で、コンピューター 1 は bar という名前で、AIX が稼働しています。このマシンの所有者は roecken です。bar 上のデータベースは zample という名前です。コンピューター 2 は dps という名前です。このマシンも AIX が稼働しており、所有者は regress9 です。

PASSWORDACCESS = generate

コンピューター 1

1. データベースのログ・アーカイブを TSM にセットアップします。zample データベースのデータベース構成パラメーター *logarchmeth1* を更新します。

```
bar:/home/roecken> db2 update db cfg for zample using LOGARCHMETH1 tsm
```

次の情報が戻されます。

```
DB20000I The UPDATE DATABASE CONFIGURATION command completed successfully.
```

注: データベース構成を更新する前に、データベースのオフライン・バックアップを取っておく必要があるかもしれません。

2. アプリケーションを強制終了します。

```
db2 force applications all
```

3. すべてのアプリケーションが強制終了されたことを確認します。

```
db2 list applications
```


データが戻されなかったことを示すメッセージを受け取るはずですが。

注: パーティション・データベース環境では、すべてのデータベース・パーティションでこのステップを実行する必要があります。

4. データベースのバックアップを取ります。

```
db2 backup db zample use tsm
```

次のような情報が戻されます。

```
Backup successful. The timestamp for this backup image is : 20040216151025
```

注: パーティション・データベース環境では、すべてのデータベース・パーティションでこのステップを実行する必要があります。データベース・パーティション上でこのステップを実行する順序は、オンライン・バックアップを実行するか、それともオフライン・バックアップを実行するかによって異なります。詳しくは、236 ページの『バックアップの使用』を参照してください。

5. zample データベースに接続し、そこに表を作成します。
6. 新しい表にデータをロードします。この例では、表を a とし、区切り文字で区切られている ASCII ファイル mr からデータをロードするものとします。COPY YES オプションを指定することにより、ロードするデータのコピーを作成します。また、USE TSM オプションにより、データのコピーを Tivoli Storage Manager に保管するよう指定します。

注: COPY YES オプションを指定できるのは、データベースがロールフォワード・リカバリーを使用可能な場合だけです。つまり、logarchmeth1 データベース構成パラメーターが USEREXIT または LOGRETAIN のどちらかに設定されていなければなりません。

```
bar:/home/roecken> db2 load from mr of del modified by noheader replace  
into a copy yes use tsm
```

ユーティリティは、進行状況を示すために一連のメッセージを戻します。

```
SQL3109N The utility is beginning to load data from file "/home/roecken/mr".
```

```
SQL3500W The utility is beginning the "LOAD" phase at time "02/16/2004  
15:12:13.392633".
```

```
SQL3519W Begin Load Consistency Point. Input record count = "0".
```

```
SQL3520W Load Consistency Point was successful.
```

```
SQL3110N The utility has completed processing. "1" rows were read from the  
input file.
```

```
SQL3519W Begin Load Consistency Point. Input record count = "1".
```

```
SQL3520W Load Consistency Point was successful.
```

```
SQL3515W The utility has finished the "LOAD" phase at time "02/16/2004  
15:12:13.445718".
```

```
Number of rows read           = 1  
Number of rows skipped        = 0  
Number of rows loaded         = 1  
Number of rows rejected       = 0  
Number of rows deleted        = 0  
Number of rows committed     = 1
```

この時点で、TSM には 1 つのバックアップ・イメージ、1 つのロード・コピー、および 1 つのログ・ファイルがあるはずです。zample データベースに対する照会は、次のようにして実行できます。

```
bar:/home/roecken/sqllib/adsm> db2adutl query db zample
```

次の情報が戻されます。

```
Retrieving FULL DATABASE BACKUP information.
  1 Time: 20040216151025 Oldest log: S0000000.LOG DB Partition Number: 0
Sessions: 1
```

```
Retrieving INCREMENTAL DATABASE BACKUP information.
No INCREMENTAL DATABASE BACKUP images found for ZAMPLE
```

```
Retrieving DELTA DATABASE BACKUP information.
No DELTA DATABASE BACKUP images found for ZAMPLE
```

```
Retrieving TABLESPACE BACKUP information.
No TABLESPACE BACKUP images found for ZAMPLE
```

```
Retrieving INCREMENTAL TABLESPACE BACKUP information.
No INCREMENTAL TABLESPACE BACKUP images found for ZAMPLE
```

```
Retrieving DELTA TABLESPACE BACKUP information.
No DELTA TABLESPACE BACKUP images found for ZAMPLE
```

```
Retrieving LOAD COPY information.
  1 Time: 20040216151213
```

```
Retrieving LOG ARCHIVE information.
Log file: S0000000.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0,
Taken at: 2004-02-16-15.10.38
```

7. ノード間リカバリーを使用可能にするには、もう一方のノードとアカウントに bar コンピューター上のオブジェクトへのアクセス権を付与する必要があります。この例では、ノード dps とユーザー regress9 にアクセス権を付与します。

```
bar:/home/roecken/sqllib/adsm> db2adutl grant user regress9
on nodename dps for db zample
```

次の情報が戻されます。

```
Successfully added permissions for regress9 to access ZAMPLE on node dps.
```

db2adutl GRANT 操作の結果を照会するには、次のコマンドを発行します。

```
bar:/home/roecken/sqllib/adsm> db2adutl queryaccess
```

次の情報が戻されます。

Node	Username	Database Name	Type
DPS	regress9	ZAMPLE	A

Access Types: B - backup images L - logs A - both

PASSWORDACCESS = generate 環境

コンピューター 2

コンピューター 2 (dps) はまだセットアップされていません。 dps の zample データベースに db2adutl 照会を実行すると、次の結果が戻されます。

```
dps:/home/regress9/sqllib/adsm> db2adutl query db zample
--- Database directory is empty ---
Warning: There are no file spaces created by DB2 on the ADSM server
Warning: No DB2 backup images found in ADSM for any alias.

dps:/home/regress9/sqllib/adsm> db2adutl query db zample nodename
bar owner roecken
--- Database directory is empty ---

Query for database ZAMPLE

Retrieving FULL DATABASE BACKUP information.
  1 Time: 20040216151025 Oldest log: S0000000.LOG DB Partition Number: 0
Sessions: 1

Retrieving INCREMENTAL DATABASE BACKUP information.
No INCREMENTAL DATABASE BACKUP images found for ZAMPLE

Retrieving DELTA DATABASE BACKUP information.
No DELTA DATABASE BACKUP images found for ZAMPLE

Retrieving TABLESPACE BACKUP information.
No TABLESPACE BACKUP images found for ZAMPLE

Retrieving INCREMENTAL TABLESPACE BACKUP information.
No INCREMENTAL TABLESPACE BACKUP images found for ZAMPLE

Retrieving DELTA TABLESPACE BACKUP information.
No DELTA TABLESPACE BACKUP images found for ZAMPLE

Retrieving LOAD COPY information.
  1 Time: 20040216151213

Retrieving LOG ARCHIVE information.
  Log file: S0000000.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0,
  Taken at: 2004-02-16-15.10.38
```

dps コンピューターにはまだ zample データベースが存在していません。

1. zample データベースを dps コンピューターにリストアします。

```
dps:/home/regress9> db2 restore db zample use tsm options
'-fromnode=bar -fromowner=roecken'" without prompting
```

次の情報が戻されます。

```
DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully.
```

注: dps に zample データベースがすでに存在している場合は、OPTIONS パラメーターを省略し、データベース構成パラメーター *vendoropt* を使用することに

なります。この構成パラメーターは、バックアップまたはリストア操作の `OPTIONS` パラメーターをオーバーライドします。

`zample` データベースに対してロールフォワード操作を実行すると、失敗することになります。ロールフォワード・ユーティリティーがログ・ファイルを見つけられないためです。ロールフォワード操作の一例は次のとおりです。

```
dps:/home/regress9> db2 rollforward db zample to end of logs and stop
```

次のエラーが戻されます。

```
SQL4970N Roll-forward recovery on database "ZAMPLE" cannot reach the
specified stop point (end-of-log or point-in-time) because of missing log
file(s) on node(s) "0".
```

2. 強制的にロールフォワード・ユーティリティーに別のマシンでログ・ファイルを探させるため、適切な `logarchopt` 値を構成する必要があります。この状況では、`logarchopt1` データベース構成パラメーターになります。

```
dps:/home/regress9> db2 update db cfg for zample using logarchopt1
"-fromnode=bar -fromowner=roecken"
```

3. ロールフォワード・ユーティリティーがロード・コピー・イメージを使用できるようにするため、`vendoropt` データベース構成パラメーターも設定する必要があります。

```
dps:/home/regress9> db2 update db cfg for zample using VENDOROPT
"-fromnode=bar -fromowner=roecken"
```

4. ここで `zample` データベースがロールフォワード可能になります。

```
dps:/home/regress9> db2 rollforward db zample to end of logs and stop
```

次の情報が戻されます。

Rollforward Status

```
Input database alias           = zample
Number of nodes have returned status = 1

Node number                     = 0
Rollforward status              = not pending
Next log file to be read        =
Log files processed             = S0000000.LOG - S0000000.LOG
Last committed transaction      = 2004-02-16-20.10.38.000000 UTC
```

```
DB20000I The ROLLFORWARD command completed successfully.
```

PASSWORDACCESS = prompt 環境

PROMPT 環境では、余分の情報が必要です。特に、オブジェクトを作成したマシンの TSM ノード名とパスワードです。

`db2adutl` に関して、`dsm.sys` ファイル (Windows ベースのプラットフォームでは `dsm.opt` ファイル) を更新し、`NODENAME bar` をサーバー節に追加します (`bar` はソース・コンピューターの名前であるため)。

```
dps:/home/regress9/sql1lib/adsm> db2adutl query db zample nodename bar
owner roecken password *****
```

次の情報が戻されます。

```
Query for database ZAMPLE
```

```
Retrieving FULL DATABASE BACKUP information.  
1 Time: 20040216151025 Oldest log: S0000000.LOG DB Partition Number: 0  
Sessions: 1
```

```
Retrieving INCREMENTAL DATABASE BACKUP information.  
No INCREMENTAL DATABASE BACKUP images found for ZAMPLE
```

```
Retrieving DELTA DATABASE BACKUP information.  
No DELTA DATABASE BACKUP images found for ZAMPLE
```

```
Retrieving TABLESPACE BACKUP information.  
No TABLESPACE BACKUP images found for ZAMPLE
```

```
Retrieving INCREMENTAL TABLESPACE BACKUP information.  
No INCREMENTAL TABLESPACE BACKUP images found for ZAMPLE
```

```
Retrieving DELTA TABLESPACE BACKUP information.  
No DELTA TABLESPACE BACKUP images found for ZAMPLE
```

```
Retrieving LOAD COPY information.  
1 Time: 20040216151213
```

```
Retrieving LOG ARCHIVE information.  
Log file: S0000000.LOG, Chain Num: 0, DB Partition Number: 0,  
Taken at: 2004-02-16-15.10.38
```

1. データベースが存在しない場合は、空の `zample` データベースを作成します。
`zample` データベースがすでに存在している場合は、このステップと、データベース構成を更新するための次の 2 つのステップをスキップできます。

```
dps:/home/regress9> db2 create db zample
```

2. `zample` データベースのデータベース構成パラメーター `tsm_nodename` を更新します。

```
dps:/home/regress9> db2 update db cfg for zample using tsm_nodename bar
```

3. `zample` データベースのデータベース構成パラメーター `tsm_password` を更新します。

```
dps:/home/regress9> db2 update db cfg for zample using  
tsm_password *****
```

4. `zample` データベースをリストアします。

```
dps:/home/regress9> db2 restore db zample use tsm options  
"-fromnode=bar -fromowner=roecken" without prompting
```

リストア操作は正常に完了するものの、警告が出されます。

```
SQL2540W Restore is successful, however a warning "2523" was  
encountered during Database Restore while processing in No  
Interrupt mode.
```

ここでも、ロールフォワード・ユーティリティーは正しいログ・ファイルを見つけることができません。

```
dps:/home/regress9> db2 rollforward db zample to end of logs and stop
```

次のエラー・メッセージが戻されます。

```
SQL1268N Roll-forward recovery stopped due to error "-2112880618"
while retrieving log file "S0000000.LOG" for database "ZAMPLE" on node "0".
```

- データベースのリストア操作でデータベース構成ファイルが置き換えられるため、TSM データベース構成値を正しい値に設定する必要があります。最初に `tsm_nodename` 構成パラメーターを再設定する必要があります。

```
dps:/home/regress9> db2 update db cfg for zample using tsm_nodename bar
```

- `tsm_password` データベース構成パラメーターを再設定する必要があります。

```
dps:/home/regress9> db2 update db cfg for zample using tsm_password *****
```

- ロールフォワード・ユーティリティーが正しいログ・ファイルを見つけられるよう、`logarchopt1` データベース構成パラメーターを再設定する必要があります。

```
dps:/home/regress9> db2 update db cfg for zample using logarchopt1
"-fromnode=bar -fromowner=roecken"
```

- ロード・リカバリー・ファイルも使用できるよう、`vendoropt` データベース構成パラメーターも再設定する必要があります。

```
dps:/home/regress9> db2 update db cfg for zample using VENDOROPT
"-fromnode=bar -fromowner=roecken"
```

- データベース構成パラメーターを設定すると、データベースをロールフォワードできるようになります。

```
dps:/home/regress9> db2 rollforward db zample to end of logs and stop
```

`zample` データベースに対して `ROLLFORWARD QUERY STATUS` コマンドを実行すると、次のように表示されます。

Rollforward Status

```
Input database alias           = zample
Number of nodes have returned status = 1

Node number                    = 0
Rollforward status             = not pending
Next log file to be read       =
Log files processed             = S0000000.LOG - S0000000.LOG
Last committed transaction     = 2004-02-16-20.10.38.000000 UTC
```

```
DB20000I The ROLLFORWARD command completed successfully.
```

ドロップされた表のリカバリー

ときに、まだ必要なデータを含む表をドロップしてしまうことがあります。そのような場合は、表をドロップした後で回復可能な表を考慮するとよいでしょう。表データを、データベース・リストア操作によってリカバリーし、その後、表がドロップされる前のポイント・イン・タイムまでのデータベース・ロールフォワード操作を実行できます。これはデータベースが大きいと時間がかかり、そのリカバリーのあいだはデータは使用できなくなります。ドロップされた表をリカバリーするフィーチャーにより、表スペース・レベルのリストアおよびロールフォワード操作を使用して、ドロップされた表データをリカバリーすることができます。これはデータベース・レベルのリカバリーより速く、ユーザーもデータベースをそのまま使用できます。

ドロップされた表がリカバリー可能になるには、表が存在する表スペースで `DROPPED TABLE RECOVERY` オプションがオンになっていなければなりません。これは、表スペース作成の間に行うことができます。または、`ALTER`

TABLESPACE ステートメントを起動することによっても行えます。DROPPED TABLE RECOVERY オプションは表スペースに固有で、REGULAR 表スペースに限定されます。ある表スペースで、ドロップされた表のリカバリーが可能かどうかを判別するには、SYSCAT.TABLESPACES カタログ表にある DROP_RECOVERY 列を照会することができます。

ドロップされた表のリカバリー・オプションは、表スペースの作成時にはデフォルトでオンとなっています。ドロップされた表のリカバリー用の表スペースを有効にしない場合は、CREATE TABLESPACE コマンドの発行時に DROPPED TABLE RECOVERY オプションを明示的に OFF に設定するか、または ALTER TABLESPACE コマンドを使用して、既存の表スペースのドロップされた表リカバリーを無効にすることができます。ドロップされた表のリカバリー・フィーチャーは、ドロップされた表のリカバリー操作が多数の場合、または履歴ファイルが大規模である場合、順方向リカバリーのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。

DROP TABLE ステートメントが、ドロップされた表のドロップが可能になっている表スペースを持つ表に対して実行されると、追加の項目（ドロップされた表を識別する）がログ・ファイル内に作成されます。項目はリカバリー履歴ファイルでも作成され、これには表を再作成するのに使用できる情報が含まれます。

パーティション表では、ドロップされた表のリカバリーは常にオンになります。パーティション表がまたは表スペースの内の 1 つ以上の表スペースの「ドロップされた表のリカバリー」が、含まれる非パーティション表のためにオフにされても、パーティション表についてはオンです。パーティション表では、ドロップされた表のログ・レコードが 1 つだけ作成されます。表のすべてのデータ・パーティションをリカバリーするには、このログ・レコードだけで十分です。

ドロップされた表からリカバリー可能なデータのタイプについて、いくつかの制限事項があります。以下のものは、リカバリーすることはできません。

- DROPPED TABLE RECOVERY オプションは一時表には使用できません。
- 行タイプと関連したメタデータ。（データはリカバリーされますが、メタデータはリカバリーされません。）型付き表の階層表にあるデータはリカバリーされません。このデータには、ドロップされた型付き表に現れたよりも詳細にわたる情報が含まれる場合があります。
- XML データ。XML データを含むドロップされた表をリカバリーしようとすると、対応する列データは空になります。

ドロップ時に、表が REORG 保留状態であった場合、ヒストリー・ファイルの CREATE TABLE DDL はインポート・ファイルの CREATE TABLE DDL と完全には一致しません。最初の REORG 推奨の ALTER が実行される前に、インポート・ファイルは表のフォーマットになりますが、ヒストリー・ファイルの CREATE TABLE ステートメントは、ALTER TABLE ステートメントの結果を含む表の状態と一致します。

リカバリーされるデータが GRAPHIC または VARGRAPHIC データ・タイプである場合、複数のコード・ページが含まれている可能性があります。このデータをリカバリーするには、IMPORT または LOAD コマンドの USEGRAPHICCODEPAGE

ファイル・タイプ修飾子を指定する必要があります。この場合、データをリカバリーするために `LOAD` コマンドを使用すると、リカバリー操作のパフォーマンスが改善されます。

一度でリカバリーできるドロップされた表は 1 つだけです。以下のようにして、ドロップされた表をリカバリーできます。

1. `LIST HISTORY DROPPED TABLE` コマンドを起動して、ドロップされた表を識別します。ドロップされた表の ID は、Backup ID 列にリストされます。
2. 表がドロップされる前に作成されたデータベース・レベルまたは表スペース・レベルのバックアップ・イメージをリストアップします。
3. 表データが含まれているファイルを書き込むエクスポート・ディレクトリーを作成します。このディレクトリーは、すべてのデータベース・パーティションからアクセスできるものか、またはそれぞれのデータベース・パーティションに存在するかのいずれかでなければなりません。このエクスポート・ディレクトリーの下サブディレクトリーは、各データベース・パーティションごとに自動的に作成されます。これらのサブディレクトリーの名前は `NODEnnnn` です。ここで、`nnnn` はデータベース・パーティションまたはノード番号を表します。それぞれのデータベース・パーティションにあったときと同じ、ドロップされた表データを含むデータ・ファイルは、`data` という下位のサブディレクトリーにエクスポートされます。例えば、次のようにします。

```
¥export_directory¥NODE0000¥data.
```
4. `ROLLFORWARD DATABASE` コマンドの `RECOVER DROPPED TABLE` オプションを使用して、表がドロップされた後の特定のポイント・イン・タイムまでロールフォワードします。または、ログの最後までロールフォワードします。こうすると、表スペースまたはデータベース内の他の表への更新は失われません。
5. リカバリー履歴ファイルから `CREATE TABLE` ステートメントを使用して表を再作成します。
6. ロールフォワード操作中にエクスポートされた表データを、表にインポートします。ドロップの発生時に表が `REORG` 保留状態にあった場合、`CREATE TABLE DDL` の内容はデータ・ファイルの内容と一致するように変更されなければならない場合があります。

クラッシュ・リカバリー

データベースに対するトランザクション（つまり作業単位）は、予期しない割り込みを受けることがあります。たとえば、作業単位の一部となるすべての変更内容が完了しコミットされる前に、障害が発生すると、データベースは矛盾した、または使用不能な状態のままになっています。クラッシュ・リカバリーとは、データベースを整合した使用可能な状態に戻すプロセスのことです。これは、未完了のトランザクションをロールバックし、破損発生時にメモリーに残っていたコミット済みトランザクションを完了することによって行われます（263 ページの図 17）。データベースが整合性があり使用可能な状態の場合には、これは「整合点」にあることになります。




図 17. 作業単位のロールバック (クラッシュ・リカバリー)

トランザクション障害は、データベースまたはデータベース・マネージャーを異常終了させる重大なエラーまたは状態が起きると発生します。障害が発生した時点で、一部だけ完了している作業単位 (UOW) がディスクにフラッシュされていないと、データベースは矛盾した状態のままになっています。トランザクション障害が発生したら、データベースをリカバリーしなければなりません。以下の条件がトランザクション障害の原因になることがあります。

- マシンの電源障害。そのマシン上のデータベース・マネージャーやデータベース・パーティションがダウンします。
- メモリー破壊、ディスク、CPU、またはネットワーク障害などのハードウェア障害。
- DB2 がダウンするほどの重大なオペレーティング・システム・エラー。
- アプリケーションの異常終了。

障害発生時に未完了になっている作業単位をデータベース・マネージャーによって自動的にロールバックする場合は、自動再始動 (autorestart) データベース構成パラメーターを ON に設定し、使用可能にしてください。(これはデフォルト値です。) 自動再始動を動作したくない場合、autorestart データベース構成パラメーターを「OFF」に設定してください。結果として、データベース障害の発生時に RESTART DATABASE コマンドを発行する必要があります。破損が発生する前にデータベース入出力が SUSPEND された場合には、クラッシュ・リカバリーが継続するよう

に、RESTART DATABASE コマンドの WRITE RESUME オプションを指定する必要があります。データベースが再始動操作を開始すると、管理通知ログに記録されます。

順方向リカバリーが使用可能になっている (つまり *logarchmeth1* 構成パラメーターが OFF にセットされていない) データベースで、クラッシュ・リカバリーを実行する場合に、個別の表スペースが原因でクラッシュ・リカバリー時にエラーが発生すると、その表スペースはオフラインになり、修復されるまでアクセスできなくなります。クラッシュ・リカバリーは続行します。クラッシュ・リカバリーが完了した時点で、データベースに入っている他の表スペースはアクセス可能であり、データベースへの接続は確立できます。しかしながら、オフラインになった表スペースがシステム・カタログを含む表スペースである場合には、その表スペースは、いずれかの接続が許可される前に修復されなければなりません。

損傷を受けた表スペースのリカバリー

損傷を受けた表スペースには、アクセスできない 1 つ以上のコンテナがあります。これは、永続的なメディア (たとえば、ディスクに障害がある) または一時的なメディア (ディスクがオフラインになっている、またはファイル・システムがマウントされていない) の問題が原因です。

損傷を受けた表スペースがシステム・カタログ表スペースの場合には、データベースを再始動することはできません。元のデータをそのままの状態にしてコンテナの問題を修正できない場合には、以下の選択肢しか実行できません。

- データベースをリストアする
- カタログ表スペースをリストアする。

注:

1. データベースをロールフォワードしなければならないので、表スペースのリストアはリカバリー可能なデータベースについてのみ有効です。
2. カタログ表スペースをリストアする場合、ログの最後までロールフォワード操作を実行する必要があります。

損傷を受けた表スペースがシステム・カタログ表スペースでない 場合には、DB2 はできるかぎりデータベースを使用できるようにします。

損傷を受けた表スペースが唯一の TEMPORARY 表スペースである場合には、データベースに接続できたらすぐに新しい TEMPORARY 表スペースを作成しなければなりません。一度作成されると、新しい TEMPORARY 表スペースが使用できるようになり、TEMPORARY 表スペースが必要な通常のデータベース操作を再開できます。それから、任意でオフライン状態の TEMPORARY 表スペースをドロップします。SYSTEM TEMPORARY 表スペースを使用する表の再編成については、特別な考慮事項があります。

- データベースまたはデータベース・マネージャー構成パラメーター *indexrec* が RESTART に設定されている場合、すべての無効な索引はデータベースの活動化中に再ビルドされなければなりません。これには、ビルド・フェーズで破損した再編成からの索引も含まれます。

- 損傷を受けた TEMPORARY 表スペースで完了していない再編成の要求がある場合には、*indexrec* 構成パラメーターを ACCESS に設定して、再始動時の障害を避ける必要が生じるかもしれません。

リカバリー可能データベースの表スペースのリカバリー

クラッシュ・リカバリーが必要な場合、損傷のある表スペースはオフラインになりアクセス不能になります。その表スペースはロールフォワード・ペンディング状態になります。追加の問題がない場合、損傷のある表スペースが存在していても、再始動操作によってデータベースはオンラインになります。オンラインになると、損傷のある表スペースは使用できませんが、データベースの残りの部分は使用可能です。損傷のある表スペースを修正してそれを使用可能にするには、以下の手順に従ってください。

損傷のある表スペースを使用可能にするには、以下のいずれかの手順を使用します。

• 方法 1

1. 元のデータを失うことなく損傷のあるコンテナを修正します。
2. 表スペースのロールフォワード操作をログの終わりまで完了します。

注: ロールフォワード操作は、最初に表スペースをオフラインから通常の状態にする操作を行います。

• 方法 2

1. 損傷を受けているコンテナを修正します (元のデータは失われる場合があります)。
2. 表スペースのリストア操作を実行します。
3. 表スペースのロールフォワード操作をログの終わりまたはポイント・イン・タイムまで完了します。

リカバリー不能データベースの表スペースのリカバリー

クラッシュ・リカバリーが必要であるものの、損傷のある表スペースが存在する場合は、その表スペースをドロップした場合にのみデータベースを正常に再始動できます。リカバリー不能データベースでは、損傷のある表スペースをリカバリーするのに必要なログは保持されません。したがって、そのような表スペースで有効なアクションは、これらをドロップすることだけです。

損傷を受けた表スペースを含むデータベースを再始動するには、以下のようになります。

1. データベース再始動操作を、パラメーター指定なしで呼び出します。損傷を受けた表スペースがない場合には、これは成功します。失敗した (SQL0290N) 場合には、管理通知ログ・ファイルを調べて、現在損傷を受けている表スペースの完全なリストを参照します。
2. 損傷を受けた表をすべてドロップする場合は、別のデータベース再始動操作を開始し、`DROP PENDING TABLESPACES` オプションを使用して損傷を受けたすべての表スペースをリストします。損傷を受けた表スペースが `DROP PENDING`

TABLESPACES リストにある場合、表スペースはドロップ・ペンディング (DROP PENDING) 状態になっているため、リカバリー操作の完了後に、表スペースをドロップする必要があります。

再始動操作は、損傷を受けた表スペースをリカバリーすることなく継続されます。損傷を受けた表スペースが DROP PENDING TABLESPACES リストにない場合、データベース再始動の操作は SQL0290N を出して失敗します。

注: DROP PENDING TABLESPACES リストに表スペース名を入れても、この表スペースが DROP PENDING 状態になったことにはなりません。このような状態になるのは、表スペースが再始動操作中に損傷を受けた場合だけです。

3. データベース再始動操作が成功したら、LIST TABLESPACES コマンドを呼び出して、どの表スペースがドロップ・ペンディング状態であるかを調べてください。
4. DROP TABLESPACE ステートメントを発行してドロップ・ペンディング状態にある各表スペースをドロップします。これが完了したら、損傷を受けた表スペースが使用していたスペースを再利用するか、表スペースを再作成することができます。
5. これらの表スペースをドロップして損傷を受けた表スペースのデータを失うことを望まない場合は、以下を実行します。
 - 損傷を受けているコンテナを修正します (元のデータを失わないようにする)。
 - RESTART DATABASE コマンドを再発行します。
 - データベースのリストア操作を実行します。

メディア障害の影響の緩和

メディア障害の発生率を緩和し、またこの障害タイプからのリカバリー処理を簡単に実行できるようにするためには、以下の操作を実行します。

- 重要なデータベースのデータおよびログが含まれているディスクについて、ミラー処理を実行するか複製を作成する。
- Redundant Array of Independent Disks (RAID) 構成、例えば RAID レベル 5 などを使用する。
- パーティション・データベース環境では、カタログ・パーティションのデータおよびログの扱いに関して厳密な手順を設定する。データベースの保守にはこのデータベース・パーティションが重要なので、以下の点を守ってください。
 - 必ず信頼できるディスクに常駐させる
 - 複製を作成する
 - バックアップを頻繁に取る
 - そこにユーザー・データは入れない

ディスク障害に対する保護

ディスクに障害が発生したためにデータまたはログが損傷を受ける危険性がある場合、考慮すべきことは、ディスク障害に対する何らかの許容度を持つ方策を講じておくことです。通常は、これは、ディスク・アレイ (ディスクのセット) を使用することで行われます。

ディスク・アレイは、単に RAID (Redundant Array of Independent Disks) と呼ばれることがあります。ディスク・アレイはオペレーティング・システムまたはアプリケーション・レベルのソフトウェアによっても提供されています。ハードウェア・ディスク・アレイとソフトウェア・ディスク・アレイの相違点は、入出力 (I/O) 要求を CPU がどのように処理するかという点です。ハードウェア・ディスク・アレイの場合、ディスク・コントローラーが入出力アクティビティを管理するのに対し、ソフトウェア・ディスク・アレイの場合は、オペレーティング・システムまたはアプリケーションにより実行されます。

ハードウェア・ディスク・アレイ

ハードウェア・ディスク・アレイでは、ディスク・コントローラーにより複数のディスクが使用され管理されていて、独自の CPU も備えています。アレイを構成しているディスクの管理に必要なすべてのロジックはディスク・コントローラーに含まれています。したがって、この実行はオペレーティング・システムから独立して行われます。

RAID アーキテクチャーには、機能とパフォーマンスが異なる複数の種類がありますが、今日では通常 RAID レベル 1 とレベル 5 だけが使用されます。

RAID レベル 1 は、ディスクのミラーリングまたはデュプレキシングとも呼ばれます。ディスク・ミラーリングは、単一のディスク・コントローラーを使用し、データ (完全なファイル) をあるディスクから別のディスクにコピーします。ディスク・デュプレキシングはディスク・ミラーリングと似ていますが、ディスクは 2 番目のディスク・コントローラーにもアタッチされています (2 つの SCSI アダプターと同じ)。データの保護機能は良好です。つまり、どちらのディスクに障害が発生しても、データは他のディスクからアクセス可能です。ディスク・デュプレキシングでは、一方のディスク・コントローラーに障害が発生したとしても、データ保護が保たれます。パフォーマンスは良好ですが、これをインプリメントすると通常の 2 倍のディスクが必要になります。

RAID レベル 5 は、すべてのディスクのセクター単位のデータ・ストライピングおよびパリティ・ストライピングに関係しています。パリティは専用ドライブに保管される代わりに、データとインターリーブされます。データの保護機能は良好です。ディスク障害が発生しても、他のディスクからの情報およびストライプされたパリティ情報を使用してアクセス可能です。読み取りパフォーマンスは良好ですが、書き込みパフォーマンスは良好ではありません。RAID レベル 5 構成では、少なくとも 3 つの同一なディスクが必要です。オーバーヘッドのために必要なディスク・スペースは、アレイに含まれるディスク数により異なります。5 つのディスクで構成される RAID レベル 5 構成の場合は、スペース・オーバーヘッドは 20% です。

RAID ディスク・アレイ (RAID レベル 0 ではない) を使用する場合、ディスクに障害が発生してもアレイ上のデータにはアクセスできます。常時交換可能または常時スワップ可能ディスクをアレイに使用すると、アレイ使用中に交換ディスクを障害ディスクとスワップすることが可能です。RAID レベル 5 の場合、2 つのディスクで同時に障害が発生すると、すべてのデータは失われます (しかし、同時にディスク障害が発生する可能性はごくまれです)。

RAID レベル 1 ハードウェア・ディスク・アレイまたはソフトウェア・ディスク・アレイをログに使用できます。これにより障害点までのリカバリーが可能であり、また書き込みパフォーマンスも高いので、これはログにとって重要なことです。このために、*mirrorlogpath* 構成パラメーターを使用して、RAID レベル 1 ファイル・システムのミラー・ログ・パスを指定します。(ディスク障害発生後にただちにデータをリカバリーできるようにする必要があるため) 高信頼性が重要であるが、書き込みパフォーマンスはそれほど重要でない場合は、RAID レベル 5 ハードウェア・ディスク・アレイの使用を考慮してください。あるいは、書き込みパフォーマンスが重要で、追加ディスク・スペースによるコストが重要でない場合は、データおよびログに RAID レベル 1 ハードウェア・ディスク・アレイを考慮してください。

使用可能な RAID レベルの詳細については、次の Web サイトにアクセスしてください。 http://www.acnc.com/04_01_00.html

ソフトウェア・ディスク・アレイ

ソフトウェア・ディスク・アレイはハードウェア・ディスク・アレイとほぼ同じ操作を実行しますが、ディスク・トラフィックは、オペレーティング・システムまたはサーバーの下で実行されるアプリケーション・プログラムのいずれかが管理します。他のプログラムと同様、ソフトウェア・アレイは CPU およびシステム・リソースを競合して獲得しなければなりません。したがって、CPU に制約のあるシステムには適しておらず、ディスク・アレイ全体のパフォーマンスがサーバーの CPU の負荷と容量に依存する点に注意する必要があります。

通常のソフトウェア・ディスク・アレイは、ディスク・ミラーリングを実行します。冗長性ディスクは必要ですが、高価なディスク・コントローラーは不要であるため、ソフトウェア・ディスク・アレイは比較的low価格で実現可能です。

注意:

オペレーティング・システムのブート・ドライブをディスク・アレイに設定すると、そのドライブに障害が発生した場合はシステムが始動しなくなります。ディスク・アレイが実行される前にドライブに障害が発生すると、ディスク・アレイは始動できないため、ドライブにアクセスすることはできません。ブート・ドライブは、ディスク・アレイから分離されていなければなりません。

トランザクション障害の影響の緩和

トランザクション障害の影響を緩和するためには、以下の条件が満たされているかどうか確認してください。

- 各 DB2 サーバーでの中断されない電源供給
- すべてのデータベース・パーティションでデータベース・ログに十分なディスク・スペース
- パーティション・データベース環境においては、データベース・パーティション・サーバー間の高信頼性通信リンク
- パーティション・データベース環境では、システム・クロックの同期

パーティション・データベース環境におけるトランザクション障害のリカバリー

パーティション・データベース環境でトランザクション障害が起きた場合には、通常、障害を引き起こしたデータベース・パーティション・サーバーと、トランザクションに参加していた他のデータベース・パーティション・サーバーとの両方で、データベース・リカバリー処理を実行する必要があります。

- クラッシュ・リカバリーは、障害を引き起こした状態が訂正された後に、障害を引き起こしたデータベース・パーティション・サーバーで実行されます。
- 他の (アクティブのままの) データベース・パーティション・サーバーにおけるデータベース・パーティション・リカバリー処理は、障害が検出された直後に行われます。

パーティション・データベース環境では、アプリケーションがサブミットされているデータベース・パーティション・サーバーはコーディネーター・パーティションで、最初にアプリケーションの処理を実行するエージェントはコーディネーター・エージェントです。コーディネーター・エージェントは他のデータベース・パーティション・サーバーに対し作業を分配し、どのサーバーがトランザクションに関係するかを追跡します。アプリケーションがトランザクションの COMMIT ステートメントを出すと、コーディネーター・エージェントは 2 フェーズ・コミット・プロトコルを使用してトランザクションをコミットします。最初のフェーズでは、コーディネーター・パーティションはトランザクションに関係している他のすべてのデータベース・パーティション・サーバーに対し PREPARE 要求を配布します。これを受け取ると、これらのサーバーは次のいずれかで応答します。

READ-ONLY

サーバーではデータの変更は行われなかった。

YES サーバーではデータの変更が行われた。

NO エラーが発生したため、サーバーはコミットの準備ができない。

いずれかのサーバーが NO で応答すると、トランザクションはロールバックされます。そうでない場合は、コーディネーター・パーティションは 2 番目のフェーズを開始します。

2 番目のフェーズでは、コーディネーター・パーティションは COMMIT ログ・レコードを書き出した後、YES で応答したすべてのサーバーに対し COMMIT 要求を配布します。他のすべてのデータベース・パーティション・サーバーがコミットを完了すると、それらのサーバーはコーディネーター・パーティションに対し COMMIT の肯定応答を送信します。関係するすべてのサーバーからすべての COMMIT 肯定応答をコーディネーター・エージェントが受け取ると、トランザクションは完了します。この時点で、コーディネーター・エージェントは FORGET ログ・レコードを書き出します。

アクティブ・データベース・パーティション・サーバーにおけるトランザクション障害のリカバリー

データベース・パーティション・サーバーが他のサーバーのダウンを検出すると、障害データベース・パーティション・サーバーと関連するすべての作業は、次のように停止されます。

- アクティブ・データベース・パーティション・サーバーがアプリケーションのコーディネーター・パーティションで、障害データベース・パーティション・サーバー (ただし COMMIT の準備はできていない) でそのアプリケーションが実行されていた場合は、コーディネーター・エージェントは障害リカバリーを実行するための割り込みが行われます。コーディネーター・エージェントが COMMIT 処理の 2 番目のフェーズにある場合は、アプリケーションに SQL0279N が戻されてから、データベース接続が切断されます。そうでない場合は、コーディネーター・エージェントはトランザクションに関する他のすべてのサーバーに対して ROLLBACK 要求を配布し、SQL1229N がアプリケーションに戻されます。
- 障害データベース・パーティション・サーバーがアプリケーションのコーディネーター・パーティションであった場合は、アクティブ・サーバーでそのアプリケーションに対し現在でも作業を実行しているエージェントは、障害リカバリーを実行するための割り込みが行われます。トランザクションが準備済みの状態になり各データベース・パーティションでは、トランザクションはローカルにロールバックされます。トランザクションが準備済みの状態にあるデータベース・パーティションでは、トランザクションは未確定になります。コーディネーター・データベース・パーティションが使用可能でないため、コーディネーター・データベース・パーティションは、いくつかのデータベース・パーティションでトランザクションが未確定であることを認識しません。
- 障害データベース・パーティション・サーバーにアプリケーションが接続されていて (障害発生前)、ローカル・データベース・パーティション・サーバーも障害データベース・パーティション・サーバーもコーディネーター・パーティションでない場合は、このアプリケーションの処理を実行しているエージェントは割り込みが行われます。コーディネーター・パーティションは、ROLLBACK または切断メッセージを他のデータベース・パーティション・サーバーに送信します。コーディネーター・パーティションが SQL0279 を戻す場合、トランザクションは依然としてアクティブなデータベース・パーティション・サーバーで単に未確定になるだけです。

障害サーバーに対し要求を送信しようとするプロセス (エージェントまたはデッドロック検出機能) には、要求が送信できない旨のメッセージが送られます。

障害の発生したデータベース・パーティション・サーバーにおけるトランザクション障害のリカバリー

トランザクション障害が発生しデータベース・マネージャーが異常終了した場合、データベース・パーティションが再始動できれば、RESTART オプションを指定して db2start コマンドを出し、データベース・マネージャーを再始動することができます。データベース・パーティションを再始動できない場合は、別のデータベース・パーティションで db2start を出して、データベース・マネージャーを再始動させることができます。

データベース・マネージャーが異常終了すると、サーバー上のデータベース・パーティションは矛盾状態になることがあります。データベース・パーティションを使用可能にするために、クラッシュ・リカバリーを、データベース・パーティション・サーバー上で次のように起動することができます。

- 明示的に RESTART DATABASE コマンドを使用する。

- *autorestart* データベース構成パラメーターが ON のときは、CONNECT 要求により暗黙的に開始される。

クラッシュ・リカバリーではアクティブ・ログ・ファイルに含まれるログ・レコードを再適用し、完全に実行されたトランザクションの結果がすべてデータベースに反映されるようにします。変更項目が再適用されると、未確定のトランザクションを除き、コミットされていないすべてのトランザクションがローカルにロールバックされます。パーティション・データベース環境では、2 種類の未確定トランザクションがあります。

- コーディネーター・パーティションではないデータベース・パーティション・サーバーでは、PREPARE 要求に応答していてもまだコミットされていなければ、トランザクションは未確定になります。
- コーディネーター・パーティションでは、コミットされていてもログに完了の印が付けられていなければ (つまり、FORGET レコードがまだ書き出されていない) トランザクションは未確定になります。この状態が発生するのは、コーディネーター・エージェントが、アプリケーションに対して処理実行したすべてのサーバーから、COMMIT 肯定応答を受け取っていないときです。

クラッシュ・リカバリーでは、以下に述べる処置のいずれかを実行することで、すべての未確定トランザクションの解決を試みます。実行されるアクションは、データベース・パーティション・サーバーがアプリケーションのコーディネーター・パーティションであったかどうかにより異なります。

- 再始動されたサーバーがアプリケーションのコーディネーター・パーティションでない場合は、そのサーバーはコーディネーター・エージェントに照会メッセージを送信し、トランザクションの結果を見つけます。
- 再始動されたサーバーがアプリケーションのコーディネーター・パーティションである場合、そのサーバーはコーディネーター・エージェントが COMMIT 肯定応答の待ち状態である旨のメッセージを、他のすべてのエージェント (従属エージェント) に送信します。

クラッシュ・リカバリーですべての未確定トランザクションが解決できない場合もあります。例えば、一部のデータベース・パーティション・サーバーが使用不能の場合などがそうです。コーディネーター・パーティションが、トランザクションにかかわっている他のデータベース・パーティションよりも前にクラッシュ・リカバリーを完了すると、クラッシュ・リカバリーで未確定トランザクションを解決できなくなります。そのような動作になるのは、クラッシュ・リカバリーがデータベース・パーティションごとに独立して実行されるからです。この場合、SQL 警告メッセージ SQL1061W が戻されます。未確定トランザクションはロックおよびアクティブ・ログ・スペースなどのリソースを保留するので、アクティブ・ログ・スペースが未確定トランザクションにより使用されたままになるため、データベースに対して変更を加えられなくなる場合があります。このため、クラッシュ・リカバリー後に未確定トランザクションが残っているかどうかを判別し、未確定トランザクションを解決しなければならないすべてのデータベース・パーティション・サーバーを、できるだけ早期にリカバリーする必要があります。

注: パーティション・データベース・サーバー環境では、RESTART データベース・コマンドはノードごとに実行されます。すべてのノードでデータベースが再始動されるように、以下のコマンドを使用することをお勧めします。

```
db2_all "db2 restart database <database_name>"
```

未確定トランザクションの解決に必要な 1 つまたは複数のサーバーのリカバリーが間に合わない場合に、他のサーバーのデータベース・パーティションにアクセスしなければならないときは、ヒューリスティックな決定を下すことで未確定トランザクションの解決を手作業で行うことができます。LIST INDOUBT TRANSACTIONS コマンドを使用し、サーバー上の未確定トランザクションの照会、コミット、およびロールバックを行うことができます。

注: 分散トランザクション環境でも、LIST INDOUBT TRANSACTIONS コマンドは使用されます。2 種類の未確定トランザクションを区別するために、LIST INDOUBT TRANSACTIONS コマンドが戻す出力の *originator* フィールドには以下のいずれかが表示されます。

- DB2 Enterprise Server Edition。これは、パーティション・データベース環境で作成されたトランザクションを示しています。
- XA。これは、分散環境で作成されたトランザクションを示しています。

障害のあるデータベース・パーティション・サーバーの識別

データベース・パーティション・サーバーに障害が発生すると、アプリケーションは通常以下のいずれかの SQLCODE を受け取ります。障害が発生したデータベース・マネージャーを検出する方法は、受け取られた SQLCODE により異なります。

SQL0279N

この SQLCODE は、トランザクションに関係するデータベース・パーティション・サーバーが COMMIT 処理中に終了すると受け取られます。

SQL1224N

この SQLCODE は、障害が発生したデータベース・パーティション・サーバーがトランザクションのコーディネーター・パーティションであるときに受け取られます。

SQL1229N

この SQLCODE は、障害が発生したデータベース・パーティション・サーバーがトランザクションのコーディネーター・パーティションでないときに受け取られます。

どのデータベース・パーティション・サーバーに障害が発生したかの判別は、2 つのステップで構成されます。SQLCODE SQL1229N と関連する SQLCA には、*sqlerrd* フィールドの 6 番目の配列位置にエラーを検出したサーバーのノード番号が入っています。(サーバーについて書き出されるノード番号は、*db2nodes.cfg* ファイルに含まれるノード番号に対応しています。) エラーを検出するデータベース・パーティション・サーバーでは、障害サーバーのノード番号を示すメッセージが管理通知ログに書き込まれます。

注: 複数の論理ノードが 1 つのプロセッサで使用されている場合は、1 つの論理ノードに障害が発生すると、同じプロセッサ上の他の論理ノードにも障害が発生することがあります。

データベース・パーティション・サーバーの障害からのリカバリー

データベース・パーティション・サーバーの障害からリカバリーするためには、以下のステップを実行します。

1. 障害を引き起こした問題を訂正します。
2. 任意のデータベース・パーティション・サーバーから、`db2start` コマンドを出してデータベース・マネージャーを再始動します。
3. 障害のあるデータベース・パーティション・サーバー（複数の場合もある）で、`RESTART DATABASE` コマンドを出してデータベースを再始動します。

メインフレームまたはミッドレンジ・サーバー上の未確定トランザクションのリカバリー

DB2 Connect に DB2 Syncpoint Manager が構成されている場合のホスト上の未確定トランザクションのリカバリー

トランザクションでアプリケーションがホストまたは iSeries® データベース・サーバーにアクセスした場合には、未確定トランザクションがリカバリーされる方法は多少異なります。ホストまたは System i データベース・サーバーにアクセスするのに、DB2 Connect が使用されます。DB2 Connect に DB2 Syncpoint Manager が構成されている場合、リカバリー・ステップは異なります。

ホストまたは System i サーバーにおける未確定トランザクションのリカバリーは、通常、トランザクション・マネージャー (TM) および DB2 Syncpoint Manager (SPM) によって自動的に行われます。ホストまたは System i サーバーの未確定トランザクションはローカル DB2 のロケーションにはリソースを保持しませんが、トランザクションがホストまたは System i サーバーで未確定である間はその位置にリソースを保持します。ヒューリスティックな決定を行う必要があるとホストまたは System i の管理者が判断すると、ホストまたは System i でトランザクションをコミットするかロールバックするかを決定するために、管理者はローカル DB2 データベース管理者と連絡をとります（たとえば、電話で）。これが行われると、`LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS` コマンドを使用して、ローカル DB2 Connect インスタンスでのトランザクションの状態を判別することができます。SNA 通信環境を使用している場合は通常、以下のステップを指針として使用することができます。

1. 次のようにして、SPM に接続します。

```
db2 => connect to db2spm
```

```
Database Connection Information
```

```
Database product      = SPM0500  
SQL authorization ID  = CRUS  
Local database alias  = DB2SPM
```

2. `LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS` コマンドを出して、SPM から認識できる未確定トランザクションを表示します。以下の例は、SPM に認識された 1 つの未確定トランザクションを示します。`db_name` がホストまたは System i サーバーのローカル別名です。`partner_lu` がホストまたは System i サーバーの完全修飾 LU 名です。これはホストまたは System i サーバーを最もよく識別できるもので、そのトランザクションの呼び出し側で、ホストあるいは System i サーバーから得て提供されるものです。`luwid` はトランザクションの固有 ID

を提供するもので、すべてのホストまたは System i サーバーで使用可能です。問題のトランザクションが表示されている場合には、uow_status フィールドを用いて、値が C (コミット) か R (ロールバック) の場合のトランザクションの結果を判別することができます。WITH PROMPTING パラメーターを指定して LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS コマンドを出す場合は、トランザクションのコミット、ロールバック、無視を対話式に行えます。

```
db2 => list drda indoubt transactions
DRDA Indoubt Transactions:
1.db_name: DBAS3    db_alias: DBAS3    role: AR
   uow_status: C    partner_status: I    partner_lu: USIBMSY.SY12DQA
corr_tok: USIBMST.STB3327L
luwid: USIBMST.STB3327.305DFDA5DC00.0001
xid: 53514C2000000017 00000000544D4442 0000000000305DFD A63055E962000000
    00035F
```

3. partner_lu および luwid の未確定トランザクションが表示されていない場合、または LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS コマンドが次のようにして戻る場合は、

```
db2 => list drda indoubt transactions
SQL1251W No data returned for heuristic query.
```

トランザクションはロールバックされました。

起こりそうもないが可能性はある、別の状況が生じている場合もあります。正しい luwid と partner_lu を指定した未確定トランザクションが表示されても、uow_status が "I" の場合は、SPM はトランザクションがコミットされるのか、ロールバックされるのかを認識しません。この場合、DB2 Connect ワークステーションでトランザクションをコミット、またはロールバックするために、WITH PROMPTING パラメーターを使用する必要があります。その後、DB2 Connect がヒューリスティックな決定に基づいて、ホストまたは System i サーバーとの再同期を行えるようにします。

DB2 Connect が DB2 同期点マネージャーを使用しない場合のホスト上の未確定トランザクションのリカバリー

トランザクションでアプリケーションがホストまたは System i データベース・サーバーにアクセスした場合には、未確定トランザクションがリカバリーされる方法は多少異なります。ホストまたは System i データベース・サーバーにアクセスするのに、DB2 Connect が使用されます。DB2 Connect に DB2 同期点マネージャーが構成されている場合、リカバリー手順は異なります。

DB2 Connect Personal Edition または DB2 Connect Enterprise Edition のいずれかからのマルチサイト更新で、DB2 (z/OS 版) を更新するために TCP/IP 接続が使用されていて、DB2 Syncpoint Manager が使用されない場合は、このセクションの情報を活用してください。この状態での未確定トランザクションのリカバリーは、DB2 Syncpoint Manager が関係する未確定トランザクションのリカバリーとは異なります。この環境で未確定トランザクションが発生すると、その問題の検出元に従い、クライアント、データベース・サーバー、またはトランザクション・マネージャー (TM) データベース (あるいはそれらの複数の組み合わせ) でアラート項目が生成されます。アラート項目は、db2alert.log ファイルに保管されます。

TM および関係するデータベースとその接続すべてが再び使用可能になると、未確定トランザクションは自動的に再同期化されます。データベース・サーバーでヒュ

ーリスティックな決定を強制するのではなく、自動的に再同期が行われるようにする必要があります。しかし、このようにする場合は、以下のステップをガイドラインとしてください。

注: DB2 Syncpoint Manager は関係していないので、LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS コマンドは使用できません。

1. z/OS ホストで、DISPLAY THREAD TYPE(INDOUBT) コマンドを出します。

このリストから、ヒューリスティックな手法によって完了させたいトランザクションを識別します。DISPLAY コマンドの詳細については、「DB2 (z/OS 版) コマンド・リファレンス」を参照してください。表示される LUWID を、トランザクション・マネージャー・データベースでの同じ luwid に一致させることができます。

2. 行いたい内容に応じて、RECOVER THREAD(<LUWID>) ACTION (ABORTICOMMIT) コマンドを出します。

RECOVER THREAD コマンドの詳細については、「DB2 (z/OS 版) コマンド・リファレンス」を参照してください。

災害時リカバリー

災害時リカバリー という用語は、火災、地震、破壊行為、または他の災害が発生した場合にデータベースをリストアするために、実行しなければならない活動の記述に使用されます。災害時リカバリーの計画には、以下の 1 つまたは複数が含まれます。

- 非常事態発生時に使用されるサイト
- データベースをリカバリーするための別のマシン
- データベース・バックアップ、表スペース・バックアップ、またはその両方とアーカイブ・ログのオフサイト・ストレージ

災害時リカバリー計画において別のマシンでのデータベース全体のリストアが行われる場合は、少なくとも 1 つの完全なデータベース・バックアップとデータベースに関するすべてのアーカイブ・ログを保持することをお勧めします。データベース内の表スペースごとの完全な表スペース・バックアップがある場合は、データベースを再構築できますが、この方式には非常に多くのバックアップ・イメージが関係するので、完全なデータベース・バックアップを使用するリカバリーより時間がかかります。

ログをアーカイブする際にそれらを予備のデータベースに適用することによって、そのデータベースを最新の状態にしておくことができます。あるいは、データベースまたは表スペースのバックアップとログ・アーカイブを予備のサイトに維持し、災害発生後にだけリストアおよびロールフォワードを実行するようにもできます。(後者の場合は、最新のバックアップ・イメージが望ましい)。しかし、災害時の状況では、すべてのトランザクションを災害発生時までリカバリーすることは通常は不可能です。

災害時リカバリーに表スペースのバックアップが役に立つかどうかは、障害の範囲によって決まります。通常、データベース全体をリストアすれば災害時リカバリーは複雑でなく時間がかからないので、スタンバイ・サイトに全データベースのバック

クアップを保持すべきです。その災害がディスクの損傷である場合には、表スペースのバックアップをそのディスクにある表スペースごとにリカバリーに使用できます。ディスク障害 (または他の理由) によりコンテナにアクセスできない場合は、コンテナを別の場所にリストアできます。

部分的または完全なサイト障害からデータを保護するための別の方法は、DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) を実装することです。HADR をセットアップすると、データの変更内容を、1 次データベースと呼ばれるソース・データベースから、スタンバイ・データベースと呼ばれるターゲット・データベースへ複製することにより、データを損失から保護します。

複製を使用して、部分的または完全なサイト障害からデータを保護することもできます。レプリケーションによって、複数のリモート・データベースに定期的にデータをコピーすることができます。DB2 データベースは多数の複製ツールを提供しており、これらのツールを使用すると、コピーする必要のあるデータ、データの複製先のデータベース表、および更新情報をコピーする頻度を指定できます。

ピアツーピア・リモート・コピー (PPRC) などのストレージ・ミラーリングを使用してデータを保護することもできます。PPRC はボリュームまたはディスクの同期コピーを提供して、災害に対する保護を行います。

DB2 には、災害時リカバリーを計画する際のオプションがいくつか用意されています。ビジネスのニーズに応じ、データ損失に対する保護手段として、表スペース・バックアップか、データベース全体のバックアップを使用することを決定できますし、それぞれの環境が HADR のようなソリューションによく合っていると判断する場合があります。どのような選択であっても、リカバリー手順をそれぞれの実稼働環境にインプリメントする前に、テスト環境でそれらをテストする必要があります。

バージョン・リカバリー

バージョン・リカバリー は、以前のバージョンのデータベースの修復であり、バックアップ操作で作成されたイメージを使用して行われます。このリカバリー方式は、リカバリー不能データベース (つまり、管理者がアーカイブ・ログを持っていないデータベース) に使用します。リカバリー可能データベースでも、`RESTORE DATABASE` コマンドで `WITHOUT ROLLING FORWARD` オプションを使用して、この方式を使用することもできます。データベース・リストア操作では、以前に作成されたバックアップ・イメージを使用して、データベース全体がリストアされます。データベースのバックアップにより、データベースを、バックアップをとった時点と同じ状態にリストアすることができます。しかし、バックアップ時点から障害発生時点までのすべての作業単位は失われています (277 ページの図 18 を参照)。




図 18. バージョン・リカバリー： バックアップ時点から障害発生時点までのすべての作業単位は失われることを示します。

バージョン・リカバリー方式を使用して、データベースのフル・バックアップの計画を立てて、定期的に行ってください。

パーティション・データベース環境では、データベースは多数のデータベース・パーティション・サーバー (またはノード) にまたがって存在します。すべてのデータベース・パーティションをリストアすることと、データベース・リストア操作に使用するすべてのバックアップ・イメージを同時に作成することが必要です。(各データベース・パーティションは、別々にバックアップされ、リストアされます。) 同時に作成される各データベース・パーティションのバックアップは、バージョン・バックアップと呼ばれます。

ロールフォワード・リカバリー

ロールフォワード・リカバリー方式を使用するためには、データベースのバックアップを作成しておき、ログをアーカイブする必要があります (これは、*logarchmeth1* および *logarchmeth2* 構成パラメーターを、OFF 以外の値に設定することで実行できます)。データベースをリストアして、**WITHOUT ROLLING FORWARD** オプションを指定することは、バージョン・リカバリー方式を使用することと同じです。データベースはオフライン・バックアップ・イメージをとった時点と同一の状態にリストアされます。データベースをリストアする際、データベース・リストア操作で **WITHOUT ROLLING FORWARD** オプションを指定していない場合、そのデータベースはリストア操作の終了時にロールフォワード・ペンディング状態になります。これで、ロールフォワード・リカバリーを実行できるようになります。

注: 以下の場合、WITHOUT ROLLING FORWARD オプションは使用できません。

- オンライン・バックアップ・イメージからリストアする場合
- 表スペース・レベルのリストアを発行する場合

考慮する 2 つのロールフォワード・リカバリーは次のとおりです。

- データベースのロールフォワード・リカバリー。このタイプのロールフォワード・リカバリーでは、データベース・ログに記録されているトランザクションがデータベース・リストア操作の後に適用されます (図 19 を参照)。データベース・ログには、データベースへの変更がすべて記録されています。この方式では、データベースが特定の時点の状態に、または障害が生じる直前 (アクティブ・ログの最後) の状態にリカバリーされます。

パーティション・データベース環境では、データベースは多数のデータベース・パーティションにまたがって存在します。データベースのカタログ表が存在するデータベース・パーティション (カタログ・パーティション) に対して **ROLLFORWARD DATABASE** コマンドを発行する必要があります。ポイント・イン・タイム指定ロールフォワード・リカバリーを実行する場合は、すべてのデータベース・パーティションをロールフォワードし、すべてのデータベース・パーティションが同じレベルになるようにする必要があります。単一のデータベース・パーティションをリストアしなければならない場合は、ログの最後までロールフォワード・リカバリーを実行して、そのデータベース・パーティションをデータベース内の他のデータベース・パーティションと同じレベルにすることができます。1 つのデータベース・パーティションをロールフォワードする場合は、ログの最後までロールフォワード・リカバリーだけを実行できます。ポイント・イン・タイム指定リカバリーの適用対象は、すべてのデータベース・パーティションです。




図 19. データベースのロールフォワード・リカバリー: 長時間実行しているトランザクションの場合には、複数のアクティブ・ログが生じる可能性があります。

- 表スペースのロールフォワード・リカバリー。データベースの順方向リカバリーが可能であれば、表スペースのバックアップ、リストア、およびロールフォワードも可能です (280 ページの図 20 を参照)。表スペースのリストアおよびロールフォワードを行う場合、データベース全体 (つまり、すべての表スペース)、また

は 1 つ以上の個別表スペースのバックアップ・イメージが必要です。さらに、リカバリーする表スペースに影響を与えるログ・レコードが必要です。以下の 2 つのポイントのうちの 1 つにログをロールフォワードできます。

- ログの終わった時点。または、
- 特定の時点 (ポイント・イン・タイム指定 リカバリーと呼ばれる)。

表スペース・ロールフォワード・リカバリーは、以下の 2 つの場合に使用されません。

- 表スペース・リストア操作の後、表スペースは常にロールフォワード・ペンディング状態で、ロールフォワードする必要があります。 **ROLLFORWARD DATABASE** コマンドを呼び出し、特定の時点またはログの最後まで表スペースにログを適用してください。
- クラッシュ・リカバリーの後で 1 つまたは複数の表スペースがロールフォワード・ペンディング状態の場合、まず表スペースの問題を解決します。場合によっては、表スペースの問題を解決するのにデータベース・リストア操作が関係しない場合もあります。たとえば、電源が切れると、表スペースはロールフォワード・ペンディング状態になります。この場合にはデータベース・リストア操作は必要ありません。表スペースの問題が解決したら、**ROLLFORWARD DATABASE** コマンドを使用して、ログの最後までログを、表スペースに適用することができます。クラッシュ・リカバリーの前にこの問題が解決された場合、データベースを整合性のある使用可能状態にするのにクラッシュ・リカバリーで十分な場合があります。

注: エラーが発生した表スペースにシステム・カタログ表が含まれている場合は、データベースを開始することはできません。 **SYSCATSPACE** 表スペースをリストアした後、ログの終わりまでロールフォワード・リカバリーを実行する必要があります。




図 20. 表スペースのロールフォワード・リカバリー：長時間実行しているトランザクションの場合には、複数のアクティブ・ログが生じる可能性があります。

パーティション・データベース環境では、表スペースを特定の時点までロールフォワードする場合、表スペースが存在するデータベース・パーティションのリストを指定する必要はありません。DB2 は、すべてのデータベース・パーティションにロールフォワード要求をサブミットします。これは、表スペースが存在するすべてのデータベース・パーティションで表スペースをリストアしなければならないことを意味します。

パーティション・データベース環境では、ログの最後まで表スペースをロールフォワードする場合で、すべてのデータベース・パーティションで表スペースをロールフォワードしたくない場合は、データベース・パーティションのリストを提供する必要があります。(すべてのデータベース・パーティション上にある) ロールフォワード・ペンディング状態のすべての表スペースをログの最後までロールフォワードする場合には、データベース・パーティションのリストを指定する必要はありません。デフォルトでは、データベースのロールフォワード要求はすべてのデータベース・パーティションに送信されます。

パーティション表の一部を含む表スペースをロールフォワードする際に、特定の時点までロールフォワードする場合は、その表を含む他のすべての表スペースも同じ時点までロールフォワードしなければなりません。ただし、ログの最後までロールフォワードする場合は、パーティション表の一部を含む単一の表スペースのみのロールフォワードができます。

注：パーティション表がデータ・パーティションをアタッチしたり、デタッチしたり、ドロップしたりした場合、ポイント・イン・タイム指定ロールフォワードにそれらのデータ・パーティションに関するすべての表スペースも含めなければなりません。パーティション表がデータ・パーティションをアタッチしたり、デタッチしたり、ドロップしたりしたかどうかを判別するには、SYSDATAPARTITIONS カタログ表を照会してください。

増分バックアップおよびリカバリー

データベース (特にウェアハウス) のサイズがテラバイトやペタバイトの範囲で拡張し続けるにつれて、データベースのバックアップとリカバリーに必要なハードウェア・リソースも実質的に大きくなっていきます。大規模なデータベースの場合、その複数コピーのストレージ要件も大きくなるので、このようなデータベースの場合は全データベースや表スペースのバックアップを取るのは必ずしも最善とはいえません。以下の問題を考慮に入れてください。

- ウェアハウス中のデータ変更のパーセンテージが低い場合は、データベース全体のバックアップを取るべきではない。
- 既存のデータベースに表スペースを付加した後に表スペースのバックアップしか行わないのは危険。なぜなら、表スペースのバックアップを行っている間に、バックアップ対象の表スペース以外に変更が加えられなかった保証はないからです。

この問題に取り組むため、DB2 には増分バックアップおよびリカバリーが用意されています。増分バックアップとは、前回のバックアップ以降に更新されたページだけを含むバックアップ・イメージのことです。個々の増分バックアップ・イメージには、更新されたデータ・ページと索引ページに加えて、通常は全バックアップ・イメージに保管されるすべての初期データベース・メタデータ (データベースの構成、表スペースの定義、データベースの履歴など) も含まれます。

注:

1. 表スペースにロング・フィールドまたはラージ・オブジェクト・データが含まれていて、増分バックアップが行われる場合に、その表スペースの任意のページが前のバックアップから変更されていると、ロング・フィールドまたはラージ・オブジェクト・データはすべて、バックアップ・イメージにコピーされます。
 2. ダーティー・ページ (変更が加えられたがまだディスクに書き込まれていないデータを含むページ) を含む表スペースの増分バックアップを取る場合は、すべてのラージ・オブジェクト・データがバックアップされます。通常の場合は、変更が加えられた場合のみバックアップされます。
- 2 種類の増分バックアップがサポートされています。
- **増分 (Incremental)**。増分バックアップ・イメージは、最新の正常実行された全バックアップ操作の後に変更された、すべてのデータベース・データのコピーです。これは累積バックアップ・イメージともいいます。増分バックアップを取るたびに、その前の増分バックアップ・イメージの内容が含まれるからです。増分バックアップ・イメージの先行処理イメージは、常に同じオブジェクトの最新の正常実行された全バックアップになります。
 - **差分 (Delta)**。差分、または増分差分のバックアップ・イメージは、当該表スペースの正常実行された最終バックアップ (全、増分、または差分) の後に変更されたすべてのデータベース・データのコピーです。これは差分または非累積バックアップ・イメージともいいます。差分バックアップ・イメージの先行処理イメージは、その差分バックアップ・イメージ中の個々の表スペースのコピーを含む、正常実行された最新バックアップになります。

増分と差分のバックアップ・イメージの主要な違いは、継続的に変更が加えられるオブジェクトのバックアップを連続して取る場合の動作にあります。増分イメージ

には、その前の増分イメージの内容がすべて含まれ、前回の全バックアップ作成以降に変更されたデータや新規データも含まれます。差分バックアップ・イメージには、任意のタイプのイメージが前回作成されてから変更されたページだけが含まれます。

オフライン・モードとオンライン・モードの操作の両方で、データベースと表スペースの増分バックアップを組み合わせることができます。データベースと表スペースの増分バックアップを組み合わせさせた場合、データベース・バックアップ (または複数の表スペースのバックアップ) の先行処理イメージは必ずしも 1 つのイメージとは限らず、過去のさまざまな時点で取られたデータベースと表スペースのバックアップの固有の集合になる可能性も生じるので、バックアップ計画を作成する際には注意してください。

データベースや表スペースを整合性のある状態にリストアする場合は、リストア対象のオブジェクト (データベースまたは表スペース) 全体の整合性のあるイメージを使用してリカバリー・プロセスを始めなければならず、開始後下記の順序で個々の該当する増分バックアップ・イメージを適用しなければなりません。

DB2 では、データベースの更新を追跡できるようにするために、新しいデータベース構成パラメーターの *trackmod* がサポートされています。このパラメーターは以下の 2 つの値のいずれかを受け入れることができます。

- NO。この構成で増分バックアップを行えません。データベース・ページの更新を追跡したり記録したりする方法はありません。これはデフォルト値です。
- はい。この構成で増分バックアップを行えます。更新を追跡できるようにすると、変更内容はデータベースに初めて正常に接続した時点で有効になります。特定の表スペースの増分バックアップをとる前に、その表スペースの全バックアップをすることが必要です。

SMS および DMS 表スペースの場合は、この追跡の細分度は表スペース・レベルになります。表スペース・レベルのトラッキングで、それぞれの表スペースのフラグは、その表スペースにバックアップが必要なページがあるかどうかを表します。表スペースの中にバックアップが必要なページがない場合には、バックアップ操作はその表スペースをまとめてスキップできます。

データベースに対する更新の追跡は、データを更新したり挿入したりするトランザクションの実行時パフォーマンスに、最小限とはいえ影響があります。

増分バックアップ・イメージからのリストア

- 増分バックアップ・イメージからのリストア操作は、常に以下のステップから成ります。
 1. 増分ターゲット・イメージを識別します。

リストアする最終イメージを決定し、DB2 リストア・ユーティリティーによる増分リストア操作を要求しなければなりません。このイメージは、リストアされる最終イメージになるので、増分リストアのターゲット・イメージとして認識されます。増分ターゲット・イメージは `RESTORE DATABASE` コマンドの `TAKEN AT` パラメーターを使用して指定します。

- 最新の全データベースまたは表スペースのイメージをリストアして、以後の増分バックアップ・イメージの適用対象となるベースラインを確立します。
- ステップ 2 でリストアしたベースライン・イメージの上部に、個々の必要な全データベースまたは表スペース増分バックアップ・イメージを、作成順にリストアします。
- ステップ 1 のターゲット・イメージが 2 度目に読み取られるまで、ステップ 3 を繰り返します。増分リストア操作が完了するまでの間に、ターゲット・イメージは 2 度アクセスされます。最初のアクセスの際には、初期データだけがイメージから読み取られます。ユーザー・データは読み取られません。イメージが完全に読み取られて処理されるのは 2 度目のアクセス時だけです。

リストア操作時に作成されるデータベースが、確実に正しい履歴、データベース構成、および表スペース定義で初期構成されるようにするには、増分リストア操作のターゲット・イメージに 2 度アクセスしなければなりません。最初に全データベースのバックアップ・イメージを取った後で表スペースがドロップされた場合、増分リストア処理の際に、バックアップ・イメージからそのイメージの表スペース・データが読み取られませんが無視されます。

- 増分バックアップ・イメージをリストアするには、2 つの方法があります。
 - 自動増分リストアでは、RESTORE コマンドを 1 回だけ発行して、使用するターゲット・イメージを指定します。その後 DB2 は、データベース履歴を使用して残っている必要なバックアップ・イメージを判別し、それらをリストアします。
 - 手動増分リストアでは、リストアする必要があるバックアップ・イメージごとに、RESTORE コマンドを 1 回発行する必要があります (上記のステップで説明されています)。
- 自動増分リストアの例**

自動増分リストアを使用して増分バックアップ・イメージの集合をリストアするには、RESTORE DATABASE コマンドに TAKEN AT timestamp オプションを指定してください。リストアする最終イメージのタイム・スタンプを使用してください。以下に例を示します。

```
db2 restore db sample incremental automatic taken at 20031228152133
```

この場合、DB2 リストア・ユーティリティーによって、このセクションの始めにある個々のステップが自動的に実行されます。処理の最初の段階で、タイム・スタンプ 20001228152133 のバックアップ・イメージが読み取られ、リストア・ユーティリティーによってデータベースとその履歴、および表スペース定義があつて有効であるか検査されます。

処理の 2 番目の段階で、データベース履歴が照会され、要求されたリストア操作を実行するのに必要なバックアップ・イメージのチェーンが構築されます。何らかの理由で照会できず、DB2 によって必要なイメージのチェーンが完全に構築できない場合、リストア操作は終了し、エラー・メッセージが戻されます。このような場合は、自動増分リストアは行えないので、RESTORE DATABASE コマンドを INCREMENTAL ABORT オプションとともに発行する必要があります。このようにするとすべての残っているリソースをクリーンアップしますので、手動増分リストアを行うことができます。

注: PRUNE HISTORY コマンドの FORCE オプションを指定して使用しないよう強くお勧めします。このコマンドのデフォルトの操作では、最新の全データベース・バックアップ・イメージからリカバリーする際に必要になることがある履歴項目は削除されませんが、FORCE オプションを指定すると、自動リストア操作に必要な項目を削除できるようになります。

プロセスの第 3 段階の時に、DB2 は生成されたチェーン内に残っているそれぞれのバックアップ・イメージをリストアします。この段階の時にエラーが発生した場合、RESTORE DATABASE コマンドを INCREMENTAL ABORT オプションとともに発行して、すべての残っているリソースをクリーンアップする必要があります。その後再び RESTORE コマンドを発行したり、手動増分リストアを再び試行する前に、エラーが解決しているかを判別する必要があります。

• 手動増分リストアの例

増分バックアップ・イメージの集合をリストアするには、手動増分リストアを用いて、RESTORE DATABASE コマンドの TAKEN AT timestamp オプションを使用してターゲット・イメージを指定してください。そして上で説明されているステップに従います。以下に例を示します。

1.

```
db2 restore database sample incremental taken at <ts>
```

ここで、<ts> はリストア対象の最後の増分バックアップ・イメージ (ターゲット・イメージ) を指します。

2.

```
db2 restore database sample incremental taken at <ts1>
```

ここで、<ts1> は最初の全データベース (または表スペース) イメージを指します。

3.

```
db2 restore database sample incremental taken at <tsX>
```

ここで、<tsX> は作成順の個々の増分バックアップ・イメージを指します。

4. ステップ 3 を繰り返し、イメージ <ts> に至るまで各増分バックアップ・イメージをリストアしていきます (イメージ <ts> も含めます)。

データベースのリストア操作を実行しており、表スペースのバックアップ・イメージが作成されている場合に、表スペースのイメージをバックアップのタイム・スタンプの日時順にリストアしなければなりません。

db2ckrst ユーティリティを使用してデータベース履歴を照会し、増分リストアに必要なバックアップ・イメージのタイム・スタンプのリストを生成することができます。手操作の増分リストアに使用する、単純化されたリストア構文も生成されます。バックアップの完全な記録を維持し、このユーティリティはガイドとしてのみ使用することをお勧めします。

自動増分リストアの制限

1. リストア元にするバックアップ操作をした後で表スペースの名前を変更し、表スペース・レベルのリストア操作を発行する時に新しい名前を使用した場合、データベース履歴からの必要なバックアップ・イメージのチェーンが正しく生成されず、エラーになります (SQL2571N)。

例:

```
db2 backup db sample -> <ts1>
db2 backup db sample incremental -> <ts2>
db2 rename tablespace from userspace1 to t1
db2 restore db sample tablespace ('t1') incremental automatic taken
at <ts2>
```

SQL2571N Automatic incremental restore is unable to proceed.
Reason code: "3".

推奨されている対処策: 手動増分リストアを使用してください。

2. データベースをドロップすると、データベース履歴は削除されます。ドロップしたデータベースをリストアすると、データベース履歴は、リストア元のバックアップが取られたときの状態にリストアされ、それ以降の履歴項目はすべて失われます。その後、失われた履歴項目を使用する必要がある自動増分リストアを試行すると、RESTORE ユーティリティにより不正確なバックアップのチェーンのリストアが試行され、"out of sequence" エラーが戻されます (SQL2572N)。

例:

```
db2 backup db sample -> <ts1>
db2 backup db sample incremental -> <ts2>
db2 backup db sample incremental delta -> <ts3>
db2 backup db sample incremental delta -> <ts4>
db2 drop db sample
db2 restore db sample incremental automatic taken at <ts2>
db2 restore db sample incremental automatic taken at <ts4>
```

推奨されている対処策:

- 手動増分リストアを使用してください。
 - 最初にイメージ <ts4> から履歴ファイルをリストアしてから、自動増分リストアを実行してください。
3. バックアップ・イメージをあるデータベースから別のデータベースにリストアし、その後増分 (差分) バックアップをする場合、もはや自動増分リストアを使用してこのバックアップ・イメージをリストアできません。

例:

```
db2 create db a
db2 create db b

db2 update db cfg for a using trackmod on

db2 backup db a -> ts1
db2 restore db a taken at ts1 into b

db2 backup db b incremental -> ts2

db2 restore db b incremental automatic taken at ts2
```

SQL2542N No match for a database image file was found based on the source database alias "B" and timestamp "ts1" provided.

推奨されている対処策:

- 以下のようにして手動増分リストアを使用してください。

```
db2 restore db b incremental taken at ts2
db2 restore db a incremental taken at ts1 into b
db2 restore db b incremental taken at ts2
```

- データベース B への手動リストア操作の後、フル・データベース・バックアップを発行して、新規に増分チェーンを開始してください。

リカバリー・パフォーマンスの最適化

リカバリーのパフォーマンスについて考慮する際には、以下の点について考慮に含めてください。

- ログを別の装置に置くことによって、頻繁に更新されるデータベースのパフォーマンスを改善できます。トランザクション処理 (OLTP) 環境では、多くの場合、ログにデータを書き込むには、データ行を保管するよりも入出力が多くなります。ログを別の装置に入れるなら、データベース・ファイルとログとの間で移動するのに必要なディスク・アーム移動量を最小限にとどめることができます。

他のどのファイルをそのディスクに入れるかについても考慮する必要があります。たとえば、実メモリーが不足しているシステムで、システム・ページングのために使用しているディスクにログを移動すると、調整は台なしになってしまいます。

DB2 は、バッファ数、バッファ・サイズ、および並列処理設定の最適値を自動的に選択することで、バックアップまたはリストア操作の完了にかかる時間を最小限に抑えようとします。この値は、使用可能なユーティリティ・ヒープ・メモリーの大きさ、使用可能なプロセッサ数、およびデータベース構成に基づきます。

- リストア操作を完了するために必要な時間を短縮するためには、複数のソース装置を使用します。
- 表に大量のロング・フィールド・データおよび LOB データが含まれている場合は、それらのリストアには長時間かかります。データベースをロールフォワード・リカバリー可能にしておくと、**RESTORE** コマンドでは特定の表スペースをリストアできるようになります。ロング・フィールド・データおよび LOB データが業務にとって重要な場合は、これらの表スペースをリストアするときは、これらの表スペースのバックアップ・タスクを完了するために必要な時間を考慮する必要があります。したがって、ロング・フィールドのデータおよび LOB データを別々の表スペースに保管させておけば、ロング・フィールド・データおよび LOB データが含まれている表スペースのリストアを選択しないことで、リストア操作を完了するための時間を短縮させることができます。LOB データが別のソースから再作成可能である場合は、LOB 列を含む表の作成または変更時には、**NOT LOGGED** オプションを選択してください。ロング・フィールドおよび LOB データを含む表スペースはリストアしないが、この表が含まれている表スペース

のロールフォワードを希望する場合は、ログの最後までロールフォワードを実行し、表データが含まれるすべての表スペース間で整合性を保証するようにしてください。

注: 表データが入っている表スペースのバックアップ時に、関連する LONG または LOB フィールドがないと、その表スペースのポイント・イン・タイム・ロールフォワード・リカバリーは実行できません。表に関するすべての表スペースは、同じ時点まで同時にロールフォワードする必要があります。

- バックアップ操作とリストア操作には、以下の事柄が適用されます。
 - 複数の装置を使用してください。
 - 入出力装置のコントローラーの処理速度が過負荷にならないようにしてください。
- DB2 では、複数のエージェントを使用して、クラッシュ・リカバリーとデータベースのロールフォワード・リカバリーの両方を実行するようになりました。特に、対称マルチプロセッサ (SMP) マシンの場合、これらの操作の際にパフォーマンスが向上することを期待できます。データベースをリカバリーする際に複数のエージェントを使用すると、SMP マシン上で使用可能な CPU が増えるという利点があります。

並列リカバリーで導入されたエージェントのタイプは `db2agnsc` です。DB2 では、マシン上の CPU の数を基にして、データベースのリカバリーに使用するエージェントの数が選択されます。

DB2 によりこれらのエージェントにログ・レコードが配布されるので、該当するエージェントで並行して再適用できます。たとえば、挿入、削除、更新、追加キー、および削除キーの操作に関連したログ・レコードの処理をこの方法で並列化できます。ログ・レコードはページ・レベルで並列化される (同じデータ・ページ上のログ・レコードは同じエージェントによって処理される) ので、すべての作業が 1 つの表で行われる場合でも、パフォーマンスは拡張されます。

- リカバリー操作を実行すると、DB2 は、バッファ数、バッファ・サイズ、および並列処理設定の最適値を自動的に選択します。この値は、使用可能なユーティリティ・ヒープ・メモリの大きさ、使用可能なプロセッサ数、およびデータベース構成に基づきます。したがって、システムに使用可能なストレージの量によっては、`UTIL_HEAP_SZ` 構成パラメーターを増やして、より多くのメモリーを割り振ることを検討する必要があります。

リカバリーの使用に必要な特権、権限、および許可

ユーザーは、特権によってデータベース・リソースを作成したりアクセスしたりすることが可能になります。権限レベルは、特権をグループ化する手段となるものであり、さらに高水準のデータベース・マネージャーの保守およびユーティリティのさまざまな操作を提供します。それらの働きにより、データベース・マネージャーとそのデータベース・オブジェクトへのアクセスが制御されます。ユーザーは、適切な許可 (必要な特権または権限) が付与されているオブジェクトにしかアクセスできません。

RECOVER ユーティリティを使用するには、`SYSADM`、`SYSCTRL`、または `SYSMAINT` 権限が必要です。

第 12 章 リストアの概要

DB2 RESTORE DATABASE コマンドの最も単純な形式の場合、必要なのは、リストアするデータベースの別名を指定することだけです。以下に例を示します。

```
db2 restore db sample
```

この例では、SAMPLE データベースが存在し、RESTORE DATABASE コマンドを発行すると置き換えられるので、以下のメッセージが戻されます。

```
SQL2539W Warning! Restoring to an existing database that is the same as  
the backup image database. The database files will be deleted.  
Do you want to continue ? (y/n)
```

y を指定すると、リストア操作は正常に完了するはずですが、

データベースをリストア操作する際には、排他モードで接続します。したがって、操作開始時に、データベースに対してアプリケーションが実行されていることはありません。また、リストア・ユーティリティーを実行すると、リストア操作が正常に完了するまで、他のアプリケーションからデータベースにアクセスできなくなります。ただし、表スペースのリストア操作は、オンラインで行うことができます。

(ロールフォワード・リカバリー後の) リストア操作が正常に完了するまで、表スペースは使用できません。

複数の表スペースにまたがっている表がある場合、その表スペースの集合と一緒にバックアップおよびリストアする必要があります。

部分またはサブセット・リストア操作を実行するときは、表スペース・レベルのバックアップ・イメージを使用するか、全データベース・レベルのバックアップ・イメージを使用してそのイメージから 1 つまたは複数の表スペースを選択できます。バックアップ・イメージ作成時から表スペースに関連付けられているすべてのログ・ファイルが、存在している必要があります。

32 ビット・レベルで作成されたバックアップ・イメージから 64 ビット・レベルにデータベースをリストアすることはできますが、その逆はできません。

データベースのバックアップとリストアには、DB2 バックアップ・ユーティリティーおよびリストア・ユーティリティーを使用してください。別のマシンにファイル・セットを移動することは、データベースの保全性を低下させるおそれがあるため、推奨されていません。

リストアの使用

メディアまたはストレージの障害、停電、またはアプリケーションの障害などの問題の後、RESTORE DATABASE コマンドを使用して、データベースまたは表スペースをリカバリーします。データベースまたは個々の表スペースをバックアップしてあれば、何らかの理由でそれが損傷を受けたり壊れたりした場合でも、再作成することが可能です。

既存の データベースにリストアする場合は、リストアしようとしているデータベースに接続しないでください。指定したデータベースへの接続はリストア・ユーティリティーにより自動的に確立され、この接続はリストア操作が完了すると終了します。新規の データベースにリストアする場合は、データベースを作成するには、インスタンス・アタッチが必要です。新規のリモート・データベースにリストアする場合は、まず新規データベースを置くインスタンスにアタッチしなければなりません。次に、サーバーのコード・ページとテリトリーを指定して、新しいデータベースを作成してください。リストアはバックアップ・イメージのコード・ページによって宛先データベースのコード・ページを上書きします。

データベースは、ローカルとリモートのいずれかです。

リストア・ユーティリティーには、以下の制限が適用されます。

- リストア・ユーティリティーが使用できるのは、事前に DB2 バックアップ・ユーティリティーを使って、データベースのバックアップをとってある場合に限りです。
- インスタンスの所有者以外のユーザー (UNIX の場合)、または DB2ADMNS が管理者グループのメンバー以外のユーザー (Windows の場合) が、バックアップ・イメージをリストアしようとする、エラー (SQL2061N) になります。他のユーザーがバックアップ・イメージにアクセスする必要がある場合、バックアップが生成された後にファイル許可を変更する必要があります。
- ロールフォワード処理の実行中にデータベースのリストア操作を開始することはできません。
- 表スペースが現在存在していて、しかも同一表スペースである場合 (「同一」とは、バックアップを取ってからリストア操作を行うまでの間に表スペースをドロップして再作成していないこと) に限り、表スペースを既存のデータベースにリストアすることができます。ディスク上のデータベースとバックアップ・イメージ中のデータベースは同じでなければなりません。
- 新規のデータベースに、表スペース・レベルのバックアップの表スペース・レベル・リストアを発行することはできません。
- システム・カタログ表が関係している表スペース・レベルのリストア操作をオンラインで実行することはできません。
- 単一データベース・パーティション環境で取られたバックアップを、既存のパーティション・データベース環境にリストアすることはできません。代わりに、バックアップは単一データベース・パーティション環境にリストアしなければならず、その後必要に応じてデータベース・パーティションを追加します。
- 1 つのコード・ページのバックアップ・イメージを、異なるコード・ページのシステムにリストアすると、システムのコード・ページは、バックアップ・イメージのコード・ページにより上書きされます。
- RESTORE DATABASE コマンドを使用して、非自動ストレージが有効である表スペースを自動ストレージが有効である表スペースに変換することはできません。

リストア・ユーティリティーは、コマンド行プロセッサ (CLP)、コントロール・センターにある「データベースのリストア」ノートブックまたはウィザード、または db2Restore アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を通じて起動できます。

CLP によって発行する RESTORE DATABASE コマンドの例を以下に示します。

```
db2 restore db sample from D:\DB2Backups taken at 20010320122644
```

「リストア」ウィザードをオープンするには、次のようにします。

1. コントロール・センターから、リストアするデータベースまたは表スペース・オブジェクトが見つかるまでオブジェクト・ツリーを展開します。
2. オブジェクトを右クリックして、ポップアップ・メニューから「リストア」を選択します。「リストア」ウィザードがオープンします。

詳細情報は、コントロール・センター内のコンテキスト・ヘルプ機能を使用して入手できます。

スナップショットのバックアップ・イメージからのリストア

スナップショットのバックアップからのリストアは、ストレージ・デバイス的高速コピー・テクノロジーを使用して、リストアのデータのコピー部分を実行します。

始める前に

スナップショット・バックアップ操作およびリストア操作を実行するには、ご使用のストレージ・デバイス用の DB2 ACS API ドライバーが必要です。以下のストレージ・ハードウェア用の DB2 ACS API ドライバーが、IBM Data Server に統合されています。

- IBM TotalStorage SAN ポリウム・コントローラー
- IBM System Storage DS6000
- IBM System Storage DS8000
- IBM System Storage N シリーズ
- NetApp V-series
- NetApp FAS series

スナップショットのバックアップからリストアする前に、スナップショットのバックアップを実行する必要があります。238 ページの『スナップショットのバックアップの実行』を参照してください。

制約事項

バックアップ・イメージ内のデータベース・パスがディスク上のデータベースの現行パスと一致しない状況でスナップショット・リストアが実行されている場合、そのデータベースに対するローカル別名はリストアによって無効にされます。直接の結果としては、データベースの別名を使用してこのタイプのリストアを実行することは不可能です。回避策としては、データベース名を使用してリストアを実行してから、リストア前に存在していたそのデータベースの別名を再作成します。リモート・クライアントはこの影響を受けません。

手順

USE SNAPSHOT パラメーターを指定した **RESTORE DATABASE** コマンド、または **SQLU_SNAPSHOT_MEDIA** メディア・タイプを指定した **db2Restore API** を使用して、スナップショットのバックアップからリストアすることができます。

RESTORE DATABASE コマンド:

```
db2 restore db sample use snapshot
```

db2Restore API

```
int sampleRestoreFunction( char dbAlias[],
                          char restoredDbAlias[],
                          char user[],
                          char pswd[],
                          char workingPath[] )
{
    db2MediaListStruct mediaListStruct = { 0 };

    rmediaListStruct.locations = &workingPath;
    rmediaListStruct.numLocations = 1;
    rmediaListStruct.locationType = SQLU_SNAPSHOT_MEDIA;

    db2RestoreStruct restoreStruct = { 0 };

    restoreStruct.piSourceDBAlias = dbAlias;
    restoreStruct.piTargetDBAlias = restoredDbAlias;
    restoreStruct.piMediaList = &mediaListStruct;
    restoreStruct.piUsername = user;
    restoreStruct.piPassword = pswd;
    restoreStruct.iCallerAction = DB2RESTORE_STORDEF_NOINTERRUPT;

    struct sqlca sqlca = { 0 };

    db2Restore(db2Version900, &restoreStruct, &sqlca);

    return 0;
}
```

既存データベースへのリストア

データベースまたは表スペースのバックアップ・イメージを、既存のデータベースにリストアすることもできます。データベース・レベルのリストアの場合、バックアップ・イメージの別名、データベース名、またはデータベース・シードは、既存のデータベースとは異なる場合があります。表スペース・レベルのリストアの場合、表スペースが現在存在していて、しかも同一表スペースである場合に限り、表スペースを既存のデータベースにリストアすることができます。「同一」とは、バックアップを取ってからリストア操作を行うまでの間に表スペースをドロップして再作成していないことです。ディスク上のデータベースとバックアップ・イメージ中のデータベースは同じでなければなりません。

データベース・シードとは、データベースの持続期間中変更されない、そのデータベース固有の ID のことです。シードは、データベースの作成時にデータベース・マネージャーによって割り当てられます。DB2 は、常にバックアップ・イメージからのシードを使用します。

既存データベースにリストアする場合は、リストア・ユーティリティーにより以下の機能が実行されます。

- 既存のデータベースから表、索引、およびロング・フィールドのデータを削除し、バックアップのデータに置き換える。
- リストアされる表スペースごとに表項目を置き換える。
- リカバリー履歴ファイルを保持する (損傷していたり、項目がない場合を除く)。リカバリー履歴ファイルが損傷を受けているか、その中に項目がない場合は、データベース・マネージャーはバックアップ・イメージからファイルをコピーします。リカバリー履歴ファイルを置き換える場合は、REPLACE HISTORY FILE オプションを指定して RESTORE コマンドを発行できます。
- 既存データベースの認証タイプを保持する。
- 既存データベースのデータベース・ディレクトリーを保持する。このディレクトリーは、既存データベースの保存位置とカタログ作成の方法を定義します。
- データベース・シードを比較する。シードが異なる場合は、以下のことが実行されます。
 - 既存データベースに関連するログを削除する。
 - データベース構成ファイルをバックアップ・イメージからコピーする。
 - RESTORE DATABASE コマンドで NEWLOGPATH が指定されている場合、NEWLOGPATH を *logpath* データベース構成パラメーターの値に設定する。
 データベース・シードが同じである場合は、以下のことが実行されます。
 - イメージがリカバリー不能データベースのものである場合はログを削除する。
 - 現在のデータベース構成ファイルを保持する。
 - RESTORE DATABASE コマンドで NEWLOGPATH が指定されている場合、NEWLOGPATH を *logpath* データベース構成パラメーターの値に設定する。それ以外の場合、現在のログ・パスをデータベース構成ファイルにコピーする。ログ・パスの妥当性検査が行われ、データベースがそのログ・パスを使用できない場合は、データベース構成を変更して、デフォルトのログ・パスを使用します。

新規データベースへのリストア

新規のデータベースを作成して、フル・データベース・バックアップ・イメージをそのデータベースにリストアすることもできます。新規データベースを作成しない場合には、リストア・ユーティリティーがそれを作成します。

新規データベースにリストアする場合は、リストア・ユーティリティーにより以下の機能が実行されます。

- ターゲット・データベースの別名パラメーターで指定されたデータベース別名を使用して、新規データベースを作成する。(ターゲット・データベース別名が指定されていない場合は、リストア・ユーティリティーで、元のデータベース別名パラメーターで指定されているものと同じ別名のデータベースが作成されます。)
- データベース構成ファイルをバックアップ・イメージからリストアする。
- RESTORE DATABASE コマンドで NEWLOGPATH が指定されている場合、NEWLOGPATH を *logpath* データベース構成パラメーターの値に設定する。ログ・パスの妥当性検査が行われ、データベースがそのログ・パスを使用できない場合は、データベース構成を変更して、デフォルトのログ・パスを使用します。
- バックアップ・イメージから認証タイプをリストアする。

- バックアップ・イメージ中のデータベース・ディレクトリーから注釈をリストアする。
- データベースのリカバリー履歴ファイルをリストアする。
- バックアップ・イメージのコード・ページによってデータベースのコード・ページを上書きする。

テストおよび実稼働環境における増分リストアの使用

プロダクション・データベースの増分バックアップとリカバリーを使用可能にした後は、増分または差分バックアップ・イメージを使用してテスト用データベースを作成またはリフレッシュできます。手動または自動増分リストアを使用してこのことを行えます。バックアップ・イメージをプロダクション・データベースからテスト用データベースにリストアするには、`RESTORE DATABASE` コマンド上で `INTO target-database-alias` オプションを使用してください。たとえば、以下のバックアップ・イメージを持つプロダクション・データベースがあるとします。

```
backup db prod
Backup successful. The timestamp for this backup image is : <ts1>

backup db prod incremental
Backup successful. The timestamp for this backup image is : <ts2>
```

以下は、手動増分リストアの 1 例です。

```
restore db prod incremental taken at <ts2> into test without
prompting
DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully.

restore db prod incremental taken at <ts1> into test without
prompting
DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully.

restore db prod incremental taken at <ts2> into test without
prompting
DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully.
```

データベース TEST がすでにある場合には、リストア操作により、すでにそこにあるすべてのデータは上書きされます。データベース TEST がない場合には、リストア・ユーティリティーは、そのデータベースを作成した後、バックアップ・イメージからのデータを用いてそれを移植します。

自動増分リストア操作はデータベース履歴に依存しているため、テスト用データベースがあるかどうかによってリストアのステップは多少変わります。データベース TEST への自動増分リストアを実行するためには、その履歴がデータベース PROD のバックアップ・イメージ履歴を含んでいなくてはなりません。バックアップ・イメージのデータベース履歴は、以下の時に、データベース TEST 用にすでにある任意のデータベース履歴を置き換えます。

- `RESTORE DATABASE` コマンドが出された時にデータベース TEST が存在しない。または、
- `RESTORE DATABASE` コマンドが出された時にデータベース TEST が存在するが、データベース TEST の履歴にレコードが含まれていない。

以下の例は、存在しないデータベース TEST への自動増分リストアを示しています。


```
restore db prod incremental automatic taken at <ts2> into test without
prompting
DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully.
```

リストア・ユーティリティーは、TEST データベースを作成し、それを移植します。

データベース TEST が存在し、データベース履歴が空でないならば、以下のようにして、自動増分リストア操作の前にデータベースをドロップする必要があります。

```
drop db test
DB20000I The DROP DATABASE command completed successfully.

restore db prod incremental automatic taken at <ts2> into test without
prompting
DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully.
```

データベースをドロップしたくない場合には、RESTORE DATABASE コマンドを発行する前に、遠い将来に設定したタイム・スタンプを使用した PRUNE HISTORY コマンドと、WITH FORCE OPTION パラメーターを発行します。

```
connect to test
Database Connection Information

Database server          = <server id>
SQL authorization ID    = <id>
Local database alias    = TEST

prune history 9999 with force option
DB20000I The PRUNE command completed successfully.

connect reset
DB20000I The SQL command completed successfully.
restore db prod incremental automatic taken at <ts2> into test without
prompting
SQL2540W Restore is successful, however a warning "2539" was
encountered during Database Restore while processing in No
Interrupt mode.
```

この場合、RESTORE DATABASE COMMAND は、データベース TEST が存在しなかった時と同様に機能します。

データベース TEST が存在し、データベース履歴が空の場合、自動増分リストア操作の前にデータベース TEST をドロップする必要はありません。

```
restore db prod incremental automatic taken at <ts2> into test without
prompting
SQL2540W Restore is successful, however a warning "2539" was
encountered during Database Restore while processing in No
Interrupt mode.
```

フル・データベース・バックアップを最初に取りらずに、テスト用データベースの増分または差分バックアップを取り続けることができます。とはいえ、増分または差分イメージの 1 つをリストアする必要がある場合には、手動増分リストアを実行する必要があります。これは、自動増分リストア中にリストアされるそれぞれのバックアップ・イメージが、同じデータベース別名から作成されることを自動増分リストア操作が要求しているためです。

プロダクション・バックアップ・イメージを使用してリストア操作を完了した後、テスト用データベースのフル・データベース・バックアップを取った場合に

は、増分または差分バックアップを取ることができ、手動または自動モードのいずれかを使用してそれをリストアできます。

リダイレクト・リストア操作の実行

次のうちいずれかの状況が発生したときに、リダイレクト・リストア操作を実行します。

- ソース・マシンとは別のターゲット・マシンにバックアップ・イメージをリストアしたい場合
- 表スペース・コンテナを異なる物理ロケーションにリストアしたい場合
- 1 つ以上のコンテナがアクセス不能であるためにリストア操作に失敗したとき

注: リダイレクト・リストアは、データを 1 つのオペレーティング・システムから別のオペレーティング・システムに移動するのに使うことはできません。

リダイレクト・リストア操作中に、ディレクトリー・コンテナおよびファイル・コンテナは、存在していなければ自動的に作成されます。データベース・マネージャーは、デバイス・コンテナを自動的に作成しません。

DB2 では、DMS 表スペースの表スペース・コンテナの追加、変更、除去のみがサポートされています。SMS 表スペースの場合、リダイレクト・リストアは表スペース・コンテナ構成を変更する唯一の方法です。

表スペース・コンテナを再定義するには、RESTORE DATABASE コマンドを起動して REDIRECT パラメーターを指定するか、またはコントロール・センターの「データベースのリストア」ウィザードを使用します。増分バックアップ・イメージのリダイレクト・リストアを起動するためのプロセスは、非増分バックアップ・イメージのリダイレクト・リストアを起動するためのプロセスに類似しています。REDIRECT オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行し、データベースの増分リストアに使用するバックアップ・イメージを指定します。あるいは、バックアップ・イメージからリダイレクト・リストア・スクリプトを生成してから、必要に応じてこのスクリプトに変更を加えることもできます。299 ページの『自動生成スクリプトを使用したリダイレクト・リストアの実行』を参照してください。

コンテナのリダイレクトにより、表スペース・コンテナを管理するうえで非常に柔軟な対応ができます。たとえば、コンテナを SMS 表スペースに追加することはサポートされていませんが、リダイレクト・リストア操作の起動時に追加コンテナを指定すると、このことを行えます。

例

リダイレクト・リストア操作では、表スペース・コンテナを定義するステップをはさんで、2 段階のデータベース・リストア処理が行われます。

1. REDIRECT オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。
2. SET TABLESPACE CONTAINERS コマンドを使って、リストアされたデータベースの表スペース・コンテナを定義します (ターゲット・システムの表スペース・ロケーションを指定します)。

3. 再び RESTORE DATABASE コマンドを発行します。今回は CONTINUE オプションを指定します。

以下の例には、データベース SAMPLE でリダイレクトされたリストアを実行する方法が示されています。

```
db2 restore db sample redirect without prompting
SQL1277W A redirected restore operation is being performed.
Table space configuration can now be viewed and table spaces that do not
use automatic storage can have their containers reconfigured.

DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully.

db2 set tablespace containers for 2 using (path 'userspace1.0', path
'userspace1.1')
DB20000I The SET TABLESPACE CONTAINERS command completed successfully.

db2 restore db sample continue
DB20000I The RESTORE DATABASE command completed successfully.
```

自動生成スクリプトを使用してデータベースをリストアすることにより表スペース・コンテナを再定義する

データベースをリストアする場合、リストア・ユーティリティーは、物理的コンテナのレイアウトがデータベースがバックアップされた際のレイアウトと同一であると想定します。いずれかの物理的コンテナのロケーションまたはサイズを変更する必要がある場合、REDIRECT オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行しなければなりません。このオプションを使用する際には、バックアップ・イメージに保管されている物理的コンテナのロケーションを指定して、変更する非自動表スペースごとにコンテナの完全セットを提供する必要があります。バックアップ時のコンテナ情報をキャプチャーすることはできますが、これは厄介である場合があります。

リダイレクト・リストアの実行を容易にするために、リストア・ユーティリティーでは、REDIRECT オプションおよび GENERATE SCRIPT オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行することにより、既存のバックアップ・イメージからリダイレクト・リストア・スクリプトを生成することができます。リストア・ユーティリティーは、バックアップ・イメージを検討し、バックアップ・イメージからコンテナ情報を抽出し、詳細なコンテナ情報のすべてを組み込む CLP スクリプトを生成します。これで、スクリプト内のパスまたはコンテナ・サイズをどれでも変更し、CLP スクリプトを実行して新規のコンテナ・セットを伴うデータベースを再作成することができます。バックアップ・イメージしか持っていないコンテナのレイアウトが不明な場合でも、生成したスクリプトを使用してデータベースをリストアできます。スクリプトはクライアントで作成されます。スクリプトをベースとして使用して、リストアされたデータベースがログ・ファイルおよびコンテナのスペースを必要とする場所を判別し、それに従ってログ・ファイルおよびコンテナのパスを変更することができます。

生成されたスクリプトは、以下の 4 つのセクションで構成されます。

初期設定

最初のセクションは、コマンド・オプションを設定し、コマンドが実行されるデータベース・パーティションを指定します。以下に、最初のセクションの例を示します。

```
UPDATE COMMAND OPTIONS USING S ON Z ON SAMPLE_NODE0000.out V ON;
SET CLIENT ATTACH_DBPARTITIONNUM 0;
SET CLIENT CONNECT_DBPARTITIONNUM 0;
```

説明

- S ON は、コマンド・エラーが発生した場合にコマンドの実行を停止することを指定します。
- Z ON SAMPLE_NODE0000.out は、出力先が <dbalias>_NODE<dbpartitionnum>.out というファイルであることを指定します。
- V ON は、現在のコマンドが標準出力に表示されることを指定します。

パーティション・データベース環境でスクリプトを実行する場合、スクリプト・コマンドが実行されるデータベース・パーティションを指定することは重要です。

RESTORE コマンド (REDIRECT オプションを指定)

2 番目のセクションは、RESTORE コマンドを開始し、REDIRECT オプションを使用します。このセクションでは、REDIRECT オプションとともに使用できないオプションを除く、すべての RESTORE コマンド・オプションを使用することができます。以下に、2 番目のセクションの例を示します。

```
RESTORE DATABASE SAMPLE
-- USER '<username>'
-- USING '<password>'
FROM '/home/jseifert/backups'
TAKEN AT 20050906194027
-- DBPATH ON '<target-directory>'
INTO SAMPLE
-- NEWLOGPATH '/home/jseifert/jseifert/NODE0000/SQL00001/SQLLOGDIR/'
-- WITH <num-buff> BUFFERS
-- BUFFER <buffer-size>
-- REPLACE HISTORY FILE
-- REPLACE EXISTING
REDIRECT
-- PARALLELISM <n>
-- WITHOUT ROLLING FORWARD
-- WITHOUT PROMPTING
;
```

表スペース定義

このセクションには、バックアップ・イメージ内の表スペースまたはコマンド行で指定された表スペースごとの表スペース定義が含まれます。表スペースごとに、表スペースの名前、タイプ、およびサービスに関する情報を含むコメント・ブロックで構成されるセクションが存在します。この情報は、表スペース・スナップショットと同じ形式で提供されます。提供される情報を使用して、表スペースに必要なサイズを決定することができます。自動ストレージを使用して作成された表スペースの出力を表示する場合、SET TABLESPACE CONTAINERS 節は表示されません。以下に、表スペース定義セクションの例を示します。

```
-- *****
-- ** Tablespace name = SYSCATSPACE
-- ** Tablespace ID = 0
-- ** Tablespace Type = System managed space
-- ** Tablespace Content Type = Any data
-- ** Tablespace Page size (bytes) = 4096
```

```

-- ** Tablespace Extent size (pages)          = 32
-- ** Using automatic storage                 = No
-- ** Total number of pages                   = 5572
-- *****
SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 0
-- IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS
USING (
  PATH 'SQLT0000.0'
);
-- *****
-- ** Tablespace name                         = TEMPSPACE1
-- ** Tablespace ID                           = 1
-- ** Tablespace Type                         = System managed space
-- ** Tablespace Content Type                 = System Temporary data
-- ** Tablespace Page size (bytes)           = 4096
-- ** Tablespace Extent size (pages)         = 32
-- ** Using automatic storage                 = No
-- ** Total number of pages                   = 0
-- *****
SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 1
-- IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS
USING (
  PATH 'SQLT0001.0'
);
-- *****
-- ** Tablespace name                         = DMS
-- ** Tablespace ID                           = 2
-- ** Tablespace Type                         = Database managed space
-- ** Tablespace Content Type                 = Any data
-- ** Tablespace Page size (bytes)           = 4096
-- ** Tablespace Extent size (pages)         = 32
-- ** Using automatic storage                 = No
-- ** Auto-resize enabled                     = No
-- ** Total number of pages                   = 2000
-- ** Number of usable pages                  = 1960
-- ** High water mark (pages)                = 96
-- *****
SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 2
-- IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS
USING (
  FILE '/tmp/dms1'                            1000
, FILE '/tmp/dms2'                            1000
);

```

RESTORE コマンド (CONTINUE オプションを指定)

最終セクションでは、CONTINUE オプションを指定して RESTORE コマンドを発行し、リダイレクト・リストアを完了します。以下に、最終セクションの例を示します。

```
RESTORE DATABASE SAMPLE CONTINUE;
```

自動生成スクリプトを使用したリダイレクト・リストアの実行

リダイレクト・リストア操作を実行するときは、バックアップ・イメージに保管される物理コンテナの場所を指定し、変更される各表スペースのすべてのコンテナを提供する必要があります。以下の手順を使用して、既存のバックアップ・イメージに基づいてリダイレクト・リストア・スクリプトを生成し、生成されたスクリプトを変更し、その後そのスクリプトを実行してリダイレクト・リストアを実行します。

リダイレクト・リストアを実行できるのは、事前に DB2 バックアップ・ユーティリティーを使って、データベースのバックアップをとってある場合に限りです。

- データベースが存在する場合、スクリプトを生成するには、データベースに接続できなければなりません。従って、データベースでマイグレーションまたはクラッシュ・リカバリーが必要な場合は、リダイレクトした復元スクリプトを生成する前に、これらの操作を行う必要があります。
- パーティション・データベース環境で作業しており、ターゲット・データベースが存在しない場合、リダイレクトされた復元スクリプトをすべてのデータベース・パーティションで同時に生成するコマンドを実行することはできません。その代わりに、カタログ・パーティションからはじめて、一度に 1 つのデータベース・パーティションで、リダイレクトされた復元スクリプトを生成するコマンドを実行する必要があります。

別の方法として、ターゲット・データベースと同じ名前を持つダミーのデータベースを最初に作成することもできます。ダミーのデータベースを作成した後、すべてのデータベース・パーティションに、リダイレクトされた復元スクリプトを同時に生成することができます。

- スクリプト生成のための `RESTORE` コマンドの発行時に `REPLACE EXISTING` オプションを指定したとしても、`REPLACE EXISTING` オプションはスクリプトでコメント化されます。
- セキュリティー上の理由により、パスワードは、生成されたスクリプトに現れません。パスワードは手動で入力する必要があります。
- コントロール・センターの「リストア・ウィザード」を使用してリダイレクト・リストアのスクリプトを生成することはできません。

スクリプトを使用してリダイレクト・リストアを実行するには、以下のようになります。

1. リストア・ユーティリティーを使用してリダイレクト・リストア・スクリプトを生成する。リストア・ユーティリティーは、コマンド行プロセッサ (CLP)、または `db2Restore` アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を通して起動できます。以下は、`REDIRECT` オプションと `GENERATE SCRIPT` オプションを指定した `RESTORE DATABASE` コマンドの例です。

```
db2 restore db test from /home/jseifert/backups taken at 20050304090733
redirect generate script test_node0000.clp
```

これはクライアント上に `test_node0000.clp` というリダイレクト・リストア・スクリプトを作成します。

2. 必要な変更を行うために、テキスト・エディターでリダイレクト・リストア・スクリプトをオープンする。変更できるのは、次のとおりです。
 - リストア・オプション
 - 自動ストレージ・パス
 - コンテナ・レイアウトおよびパス
3. 変更されたリダイレクト・リストア・スクリプトを実行します。以下に例を示します。

```
db2 -tvf test_node0000.clp
```

データベースの再ビルド

データベースの再ビルドは、一連のリストア操作を使用して、データベースまたはその表スペースのサブセットをリストアするプロセスです。データベースの再ビルドを使用して提供される機能により、DB2 は用途が広がるとともにより堅固になり、一層完全なリカバリー・ソリューションを提供します。

表スペースのバックアップ・イメージからデータベースを再ビルドする機能により、大量のデータベース全体のバックアップを取る必要がなくなります。データベースのサイズが大きくなるにつれ、データベース全体のバックアップを取る機会は限られてきます。代わりに表スペース・バックアップを使用すると、データベース全体のバックアップを頻繁に取る必要がなくなります。表スペース・バックアップをより頻繁に取り、災害時にはログ・ファイルとともに、そうしたバックアップを使用するよう計画できます。

リカバリーの際、表スペースのサブセットを他の部分よりも早くオンラインにする必要がある場合、再ビルドを使用するとそのようにできます。表スペースのサブセットのみをオンラインにする機能は、テストや実稼働環境で特に有用です。

データベースの再ビルドには、実行する可能性のある一連の数多くのリストア操作が含まれています。再ビルド操作では、データベース・イメージ、または表スペース・イメージのいずれか、あるいはその両方を用いることが可能です。フル・バックアップまたは増分バックアップ、あるいはその両方を使用できます。初期リストア操作により、(表スペース・セットおよびデータベース構成などの) リストア可能なデータベースの構造を定義するターゲット・イメージがリストアされます。リカバリー可能なデータベースの場合、再ビルドにより、接続可能で、オンラインにする必要のある表スペースのサブセットが含まれるデータベースを作成することができ、後ほどオフラインで表スペースをリカバリー可能な状態に維持することができます。

データベースを再ビルドするのに使用する方法は、リカバリー可能か、またはリカバリー不能かによって異なります。

- データベースがリカバリー可能な場合、以下のいずれかの方法を使用してください。
 - ターゲットとして、データベース全体のバックアップ・イメージ、または増分データベース・バックアップ・イメージ、あるいは表スペース・バックアップ・イメージを使用し、REBUILD オプションを用いて、ターゲット・イメージのみから SYSCATSPACE と他の表スペースをリストアすることにより、データベースを再ビルドします。その後、データベースを特定の時点にロールフォワードできます。
 - ターゲットとして、データベース全体のバックアップ・イメージ、または増分データベース・バックアップ・イメージ、あるいは表スペース・バックアップ・イメージを使用し、REBUILD オプションを用いて、リストアされるターゲット・イメージのその時点のデータベースで定義されている表スペースの集合を指定することにより、データベースを再ビルドします。SYSCATSPACE は、この集合の一部でなければなりません。この操作により、ターゲット・イメージで定義されている指定の表スペースがリストアされ、その後リカバリー履歴ファイルを使用して、ターゲット・イメージに含まれていない残りの表ス

ペースで必要な他のバックアップ・イメージを自動的に検出してリストアします。リストアが完了したなら、データベースを特定の時点にロールフォワードします。

- データベースがリカバリー不能である場合、次のようにします。
 - ターゲットとして、データベース全体のバックアップ・イメージ、または増分データベース・バックアップ・イメージを使用し、適切な REBUILD 構文を用いて、ターゲット・イメージから SYSCATSPACE および他の表スペースをリストアすることにより、データベースを再ビルドします。リストアが完了すると、データベースに接続できます。

ターゲット・イメージの指定

データベースの再ビルドを実行するには、リストア操作のターゲットとして使用する最新のバックアップ・イメージを指定して RESTORE コマンドを発行することから始めます。このイメージは、再ビルド操作のターゲット・イメージとして認識されます。それは、リストア可能な表スペース、データベース構成、およびログ・シーケンスを含む、リストアされるデータベースの構造を定義するからです。再ビルドのターゲット・イメージは RESTORE DATABASE コマンドの TAKEN AT パラメーターを使用して指定します。ターゲット・イメージは、すべてのタイプのバックアップ (全体、表スペース、増分、オンラインまたはオフライン) が可能です。ターゲット・イメージが作成された時点でデータベースに定義されていた表スペースは、データベースを再ビルドするのに使用できる表スペースとなります。

以下のいずれかの方法を使用して、リストアする表スペースを指定する必要があります。

- データベース内で定義されているリストア対象のすべての表スペースを指定して、除外する表スペースがある場合には例外リストを提供します。
- ターゲット・イメージ内にユーザー・データがあるリストア対象のすべての表スペースを指定して、除外する表スペースがある場合には例外リストを提供します。
- データベース内に定義されているリストア対象の表スペースのリストを指定します。

再ビルド・データベースに含める表スペースを判別したなら、RESTORE コマンドを適切な REBUILD オプションを使用して発行し、使用するターゲット・イメージを指定します。

再ビルド・フェーズ

適切な REBUILD オプションを使用して RESTORE コマンドを発行し、ターゲット・イメージが正常にリストアされた後、データベースは再ビルド・フェーズにあると見なされます。ターゲット・イメージのリストア後に生じる追加の表スペースのリストアにより、再ビルド・データベースで定義されているように既存の表スペースにデータがリストアされます。その後こうした表スペースは、再ビルド操作の完了時にデータベースにロールフォワードされます。

適切な REBUILD オプションを使用して RESTORE コマンドを発行し、データベースが存在しない場合には、ターゲット・イメージの属性に基づいて新しいデータバ

ースが作成されます。データベースが存在する場合には、再ビルド・フェーズが開始されていることを通知する警告メッセージを受け取ります。再ビルド操作を継続するかどうかを尋ねられます。

再ビルド操作により、ターゲット・イメージからすべての初期メタデータがリストアされます。これには、データベースに属していて、表スペース・データまたはログ・ファイルには属さないすべてのデータが含まれます。初期メタデータの例は次のとおりです。

- 表スペース定義
- 履歴ファイル (管理操作を記録するデータベース・ファイルです)

再ビルド操作では、データベース構成もリストアされます。ターゲット・イメージはログ・チェーンを設定し、このログ・チェーンは再ビルド・フェーズで残りのリストアに使用できるイメージを判別します。同じログ・チェーンにあるイメージのみを使用できます。

ディスク上にデータベースがすでに存在し、ターゲット・イメージから履歴ファイルが生成されるようにするには、**REPLACE HISTORY FILE** オプションを指定してください。この時点でのディスク上の履歴ファイルは、データベースを再ビルドするのに必要な残りのイメージを検出するために自動ロジックによって使用されません。

ターゲット・イメージがリストアされると、以下のようになります。

- データベースがリカバリー可能な場合には、データベースはロールフォワード・ペンディング状態に置かれ、リストアするすべての表スペースもロールフォワード・ペンディング状態になります。データベースで定義済みであるもののリストアされていない表スペースは、リストア・ペンディング状態になります。
- データベースがリカバリー可能ではない場合には、リストアされたデータベースと表スペースは、通常の状態になります。リストアされない表スペースは、もはやリカバリーできないのでドロップ・ペンディング状態にされます。このタイプのデータベースの場合、再ビルド・フェーズが完了します。

リカバリー可能データベースの場合、最初の **ROLLFORWARD DATABASE** コマンドが発行される際に再ビルド・フェーズが終了し、ロールフォワード・ユーティリティーがログ・レコードの処理を開始します。ログ・レコードの処理の開始後にロールフォワード操作が失敗して、次にリストア操作が発行されると、そのリストアは再ビルド・フェーズの一部とは見なされません。こうしたリストアは、再ビルド・フェーズの一部ではない通常の表スペース・リストアと見なされます。

自動処理

ターゲット・イメージがリストアされた後、リストア・ユーティリティーは、リストアすることが必要な残りの表スペースが存在するかどうかを判別します。そうした表スペースがある場合、**REBUILD** オプションを使用して **RESTORE DATABASE** コマンドを実行するために使用されたのと同じ接続を使用して、それらはリストアされます。このユーティリティーはディスク上の履歴ファイルを使用して、リストアすることが必要な残りの各表スペースが含まれるターゲット・イメージの前に取得された最新のバックアップ・イメージを検出します。リストア・ユーティリティーは、履歴ファイルに保管されているバックアップ・イメージのロケーション・デ

ータを使用して、こうした各イメージを自動的にリストアします。表スペース・レベルのリストアであるこのような後続のリストアは、オフラインに限り実行できます。選択したイメージが現行のログ・チェーンに属していない場合には、エラーが戻されます。そのイメージからリストアされる各表スペースは、ロールフォワード・ペンディング状態になります。

リストア・ユーティリティーは、必要なすべての表スペースを自動的にリストアしようとします。場合によっては、履歴ファイルでの問題により一部の表スペースをリストアできないことや、いずれかの必要なイメージをリストアする際にエラーが生じることがあります。そのような場合、再ビルドを手動で完了するか、問題を訂正してから再ビルドを再び実行します。

自動再ビルドが正常に完了しない場合、リストア・ユーティリティーは残りのリストア・ステップのために集められた情報を診断ログ (db2diag.log) に書き込みます。この情報を使用して、再ビルドを手動で完了できます。

データベースが再ビルド中の場合、再ビルド・プロセスの一部である表スペースに属するコンテナのみが獲得されます。

リダイレクトされたリストアによりコンテナを再定義する必要がある場合、残りのリストアおよび後続のロールフォワード操作のために、新しいコンテナの新しいバスとサイズを設定する必要があります。

残りのイメージのいずれかからリストアした表スペースのデータが新しいコンテナ定義に適合しない場合、その表スペースはリストア・ペンディング状態に置かれ、リストア終了時に警告メッセージが戻されます。この問題に関する追加情報は診断ログにあります。

再ビルド・フェーズの完了

対象の表スペースすべてがリストアされると、データベースの構成に基づいて 2 つのオプションがあります。データベースがリカバリー不能である場合、データベースは接続可能で、リストアされた表スペースはオンラインになります。ドロップ・ペンディング状態の表スペースはもはやリカバリーできず、その後にデータベースでバックアップを実行するとドロップされます。

データベースがリカバリー可能な場合には、ロールフォワード・コマンドを発行して、リストアされた表スペースをオンラインにできます。SYSCATSPACE がリストアされなかった場合、ロールフォワードは失敗し、この表スペースをリストアしなければロールフォワード操作を開始できません。つまり、再ビルド・フェーズで、SYSCATSPACE をリストアする必要があります。

注: パーティション・データベース環境では、SYSCATSPACE は非カタログ・パーティションには存在しないので、そうしたパーティションでは再ビルドできません。しかし、カタログ・パーティションでは、SYSCATSPACE は再ビルドされる表スペースの 1 つでなければならない、そうではない場合にはロールフォワード操作は成功しません。

データベースをロールフォワードすると、データベースはロールフォワード・ペンディング状態ではなくなり、ロールフォワード・ペンディング状態にある表スパー

スがロールフォワードされます。ロールフォワード・ユーティリティーは、リストア・ペンディング状態にある表スペースでは作動しません。

ロールフォワード操作の停止時刻は、再ビルド・フェーズ中にリストアされる最新のバックアップ・イメージの終了時刻より遅くなければなりません。それより前の時刻が設定されると、エラーが生じます。ロールフォワード操作がリストアされた最も古いイメージのバックアップ時刻に達することができない場合、ロールフォワード・ユーティリティーがデータベースを整合ポイントに持ち込むことはできず、ロールフォワードは失敗します。

ロールフォワード・ユーティリティーで使用可能な最も古いバックアップ・イメージと最新のバックアップ・イメージ間の時間フレームにわたるすべてのログ・ファイルがなければなりません。必要なログは、ターゲット・イメージ内の短縮形配列によって定義されているとおりの、最も古いバックアップ・イメージからターゲット・バックアップ・イメージまでのログ・チェーンに従うログで、そうでない場合にはロールフォワード操作は失敗します。ターゲット・イメージよりも新しいバックアップ・イメージが再ビルド・フェーズでリストアされた場合には、ターゲット・イメージから、リストアされた最新のバックアップ・イメージまでの追加ログが必要です。ログが使用可能になっていない場合、ログが網羅していないこうした表スペースを、ロールフォワード操作はリストア・ペンディング状態にします。LIST HISTORY コマンドを発行して、ロールフォワードで必要なログ範囲のリストア再ビルド項目を表示できます。

適正なログ・ファイルが使用可能でなければなりません。ロールフォワード・ユーティリティーに依存してログを取得する場合、DB2 ログ・マネージャーがログ・ファイルを取得するロケーションを示すよう構成されていることを確認しなければなりません。ログ・パスまたはアーカイブ・パスが変更された場合、ROLLFORWARD DATABASE コマンドの OVERFLOW LOG PATH オプションを使用する必要があります。

ROLLFORWARD DATABASE コマンドの AND STOP オプションを使用して、ロールフォワード・コマンドが正常に完了する際にデータベースを使用可能にします。この時点で、データベースはもうロールフォワード・ペンディング状態にはありません。ロールフォワード操作が開始し、正常に完了する前にエラーが発生する場合、失敗した時点でロールフォワード操作は停止して、エラーが戻ります。データベースは、ロールフォワード・ペンディング状態に留まります。問題を正すステップ (たとえば、ログ・ファイルを修正する) を実行する必要があり、その後別のロールフォワード操作を実行して処理を続けます。

エラーを修正できない場合には、ROLLFORWARD STOP コマンドを発行して、失敗した時点までデータベースを戻すことができます。ログ内のその時点より後のログ・データは、STOP オプションを一度使用するともう使用できなくなります。データベースはその時点に戻り、リカバリーされた表スペースはオンラインになります。まだリカバリーされていない表スペースは、リストア・ペンディング状態になります。データベースは、通常の状態になります。

リストア・ペンディング状態にある残りの表スペースをリカバリーするための最善の方法を決定しなければなりません。新しいリストアを実行してから表スペースのロールフォワードを行うか、再ビルド操作全体を再び実行することができます。それは、直面する問題のタイプにより異なります。SYSCATSPACE がリストア・ペン

ディング状態にある表スペースの 1 つである場合には、データベースは接続できません。

再ビルドと表スペース・コンテナ

再ビルドの際、再ビルド・プロセスの一部である表スペースに限ってコンテナを獲得できます。表スペース・ユーザー・データがイメージからリストアされる際に、各表スペースに属するコンテナが獲得されます。

ターゲット・イメージがリストアされると、バックアップ時にデータベースに認識される各表スペースの定義のみがリストアされます。つまり、再ビルドによって作成されたデータベースは、バックアップ時と同じ表スペースに関する情報を持ちます。ターゲット・イメージからリストアされたユーザー・データも有している必要のある表スペースの場合、そのコンテナもその時点で獲得されます。

中間の表スペース・リストアでリストアされる残りの表スペースは、表スペース・データが含まれるイメージがリストアされる際に、それぞれのコンテナを獲得します。

リダイレクトされたリストアを使用した再ビルド

リダイレクトされたリストアの場合、ターゲット・イメージのリストアの際にすべての表スペース・コンテナが定義される必要があります。REDIRECT オプションを指定すると、ご使用の表スペース・コンテナを再定義するために制御がユーザーに戻ります。SET TABLESPACE CONTAINERS コマンドを使用して表スペース・コンテナを再定義した場合、そうした新しいコンテナはその時点で獲得されます。再定義されていない表スペース・コンテナは、表スペース・ユーザー・データがイメージからリストアされる際に、通常の方法で獲得されます。

リストアされる表スペース・データが新しいコンテナ定義に適合できない場合には、表スペースがリストア・ペンディング状態に置かれ、リストア終了時に警告 (SQL2563W) が戻されます。DB2 診断ログに問題について詳述したメッセージが生成されます。

再ビルドと TEMPORARY 表スペース

通常、DB2 バックアップ・イメージは、以下のコンポーネントから成っています。

- 表スペース定義、データベース構成ファイル、および履歴ファイルなどの、初期データベース・メタデータ
- BACKUP ユーティリティに対して指定された非一時表スペース用データ
- ログ・ファイル・ヘッダーなどの最終データベース・メタデータ
- ログ・ファイル (INCLUDE LOGS オプションが指定された場合)

データベース・バックアップまたは表スペース・バックアップ、全体バックアップあるいは増分 (差分) バックアップであろうと、すべてのバックアップ・イメージにはこうしたコア・コンポーネントが必ずあります。

データベース・バックアップ・イメージには、前述のコンポーネントすべて、およびバックアップ時にデータベースに定義されるすべての表スペース用データが含まれます。

表スペース・バックアップ・イメージには必ず上にリストされたデータベース・メタデータが含まれますが、バックアップ・ユーティリティーに対して指定される対象の表スペース用データに限り含まれます。

TEMPORARY 表スペースは、非一時表スペースとは別の方法で処理されます。TEMPORARY 表スペース・データは決してバックアップされませんが、データベースのフレームワークにとってこの存在はとても重要です。TEMPORARY 表スペース・データは決してバックアップされませんが、TEMPORARY 表スペースはデータベースの一部と見なされるので、バックアップ・イメージとともに保管されるメタデータの中で特別にマークされます。これにより、バックアップ・イメージ内にあるかのように見えます。加えて、表スペース定義には、TEMPORARY 表スペースの存在に関する情報が保持されます。

バックアップ・イメージには TEMPORARY 表スペースのデータは決して含まれませんが、(イメージのタイプに関わらず) ターゲット・イメージがリストアされるデータベース再ビルド操作の際、TEMPORARY 表スペースのコンテナが取得されて割り振られるという意味でのみ、TEMPORARY 表スペースもリストアされます。コンテナの取得および割り振りは、再ビルド・プロセスの一部として自動的に実行されます。ですから、データベースの再ビルド時に、TEMPORARY 表スペースを除外することはできません。

データベース再ビルド用ターゲット・イメージの選択

再ビルドのターゲット・イメージは、リストア操作の開始点として使用する最新のバックアップ・イメージでなければなりません。このイメージは、再ビルド操作のターゲット・イメージとして認識されます。それは、リストア可能な表スペース、データベース構成、およびログ・シーケンスを含む、リストアされるデータベースの構造を定義するからです。すべてのタイプのバックアップ (全体、表スペース、増分、オンラインまたはオフライン) が可能です。

ターゲット・イメージはログ・シーケンス (ログ・チェーン) を設定し、このログ・シーケンスは再ビルド・フェーズの間に残りのリストアに使用できるイメージを判別します。同じログ・チェーンにあるイメージのみを使用できます。

以下の例は、再ビルド操作のターゲット・イメージとして使用するイメージを選択する方法を示しています。

以下の表スペースが含まれる SAMPLE という名前のデータベースがあるとしみます。

- SYSCATSPACE (システム・カタログ)
- USERSP1 (ユーザー・データ表スペース)
- USERSP2 (ユーザー・データ表スペース)
- USERSP3 (ユーザー・データ表スペース)

308 ページの図 21 には、取得された以下のデータベース・レベルのバックアップおよび表スペース・レベルのバックアップが発生順に示されています。

1. データベース全体のバックアップ DB1
2. 表スペース全体のバックアップ TS1
3. 表スペース全体のバックアップ TS2

4. 表スペース全体のバックアップ TS3
5. データベース・リストア、および TS1 と TS2 の間のポイントへのロールフォワード
6. 表スペース全体のバックアップ TS4
7. 表スペース全体のバックアップ TS5



図 21. データベース SAMPLE のデータベース・レベルおよび表スペース・レベルのバックアップ

例 1

以下の例は、データベース SAMPLE を現行時点に再ビルドするために発行する必要のある CLP コマンドを示しています。まず、再ビルドする表スペースを選択する必要があります。データベースを現行時点に再ビルドすることが目的ですから、

最新のバックアップ・イメージをターゲット・イメージとして選択する必要があります。最新のバックアップ・イメージは、ログ・チェーン 2 にあるイメージ TS5 です。

```
db2 restore db sample rebuild with all tablespaces in database taken at
      TS5 without prompting
db2 rollforward db sample to end of logs
db2 rollforward db sample stop
```

これにより、バックアップ・イメージ TS5、TS4、TS1 および DB1 が自動的にリストアされ、データベースはログ・チェーン 2 の終わりにロールフォワードされます。

注: ログ・チェーン 2 に属するすべてのログは、ロールフォワード操作を完了するためにアクセス可能でなければなりません。

例 2

2 番目の例は、ログ・チェーン 1 の終わりにデータベース SAMPLE を再ビルドするために発行する必要のある CLP コマンドを示しています。選択するターゲット・イメージはログ・チェーン 1 の最新のバックアップ・イメージである TS3 でなければなりません。

```
db2 restore db sample rebuild with all tablespaces in database
      taken at TS3 without prompting
db2 rollforward db sample to end of logs
db2 rollforward db sample stop
```

これにより、バックアップ・イメージ TS3、TS2、TS1 および DB1 が自動的にリストアされ、データベースはログ・チェーン 1 の終わりにロールフォワードされます。

注: ログ・チェーン 1 に属するすべてのログは、ロールフォワード操作を完了するためにアクセス可能でなければなりません。

再ビルド用の間違ったターゲット・イメージの選択

以下の表スペースが含まれる SAMPLE2 という名前のデータベースがあるとします。

- SYSCATSPACE (システム・カタログ)
- USERSP1 (ユーザー・データ表スペース)
- USERSP2 (ユーザー・データ表スペース)

310 ページの図 22 は、以下のバックアップで構成されている SAMPLE2 のバックアップ・ログ・チェーンを示しています。

1. BK1 は、すべての表スペースが含まれるデータベース全体のバックアップ
2. BK2 は、USERSP1 の表スペース全体のバックアップ
3. BK3 は、USERSP2 の表スペース全体のバックアップ




図 22. データベース *SAMPLE2* のバックアップ・ログ・チェーン

以下の例は、表スペース *SYSCATSPACE* と *USERSP2* を使用して、BK3 からデータベースを再ビルドするために発行する必要がある CLP コマンドを示しています。

```
db2 restore db sample2 rebuild with tablespace (SYSCATSPACE,
USERSP2) taken at BK3 without prompting
```

このリストアの完了後、*USERSP1* もリストアすることにしたとします。その場合は以下のコマンドを発行します。

```
db2 restore db sample2 tablespace (USERSP1) taken at BK2
```

このリストアは失敗し、BK2 が間違ったログ・チェーンから提供されていることを示すメッセージ (SQL2154N) が表示されます。図 22 に表示されているように、*USERSP1* のリストアに使用できるイメージは BK1 だけです。ですから、以下のコマンドを入力する必要があります。

```
db2 restore db sample2 tablespace (USERSP1) taken at BK1
```

これは成功し、それによってデータベースをロールフォワードすることができます。

選択済み表スペースを再ビルドする

データベースを再ビルドすることによって、元のデータベースを構成する表スペースのサブセットを含むデータベースをビルドすることができます。以下のような場合には、データベース内の表スペースのサブセットのみを再ビルドすることが役に立つ可能性があります。

- 表スペースのサブセットのみで作業を行うテスト環境および開発環境。
- 重要な表スペースを他よりも早くオンラインに戻す必要があるリカバリーの状況では、最初に表スペースのサブセットをリストアしてから、他の表スペースを後でリストアすることができます。

元のデータベースを構成する表スペースのサブセットを含むデータベースを再ビルドするには、以下の例を考慮してください。

この例では、以下の表スペースを含む **SAMPLE** というデータベースが存在します。

- SYSCATSPACE (システム・カタログ)
- USERSP1 (ユーザー・データ表スペース)
- USERSP2 (ユーザー・データ表スペース)
- USERSP3 (ユーザー・データ表スペース)

以下のバックアップが取られています。

- BK1 は SYSCATSPACE および USERSP1 のバックアップ
- BK2 は USERSP2 および USERSP3 のバックアップ
- BK3 は USERSP3 のバックアップ




図 23. データベース **SAMPLE** に使用できるバックアップ・イメージ

以下は、CLP を介して発行される **RESTORE DATABASE** コマンドおよび **ROLLFORWARD DATABASE** コマンドを使用して、SYSCATSPACE および USERSP1 のみをログの最後まで再ビルドする手順です。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in image
      taken at BK1 without prompting
db2 rollforward db mydb to end of logs
db2 rollforward db mydb stop
```

この時点で、データベースは接続可能であり、SYSCATSPACE および USERSP1 だけが NORMAL 状態になっています。USERSP2 および USERSP3 はリストア・ペンディング状態になります。USERSP2 および USERSP3 は後でリストアすることができます。

再ビルドと増分バックアップ・イメージ

増分イメージを使用してデータベースを再ビルドできます。デフォルトでは、リストア・ユーティリティーはすべての増分イメージに自動増分リストアを使用しようとして、つまり、RESTORE DATABASE コマンドの INCREMENTAL オプションを使用しなくても、ターゲット・イメージが増分バックアップ・イメージの場合、リストア・ユーティリティーは自動増分リストアを使用して再ビルド操作を実行します。ターゲット・イメージが増分イメージではなく、別の必要なイメージが増分イメージの場合には、リストア・ユーティリティーはこうした増分イメージが自動増分リストアを使用してリストアされるようにします。リストア・ユーティリティーは、INCREMENTAL オプションを AUTOMATIC オプションとともに指定するかどうかに関わらず、同じ方法で動作します。

INCREMENTAL オプションを指定して AUTOMATIC オプションを指定しない場合には、再ビルド・プロセス全体を手動で実行する必要があります。リストア・ユーティリティーは、通常の手動増分リストアで行うのと同じように、ターゲット・イメージから初期メタデータのみをリストアします。その後、必要な増分リストア・チェーンを使用して、ターゲット・イメージのリストアを完了する必要があります。それから、残りのイメージをリストアしてデータベースを再ビルドしなければなりません。

データベースを再ビルドするには、自動増分リストアを使用することが推奨されています。リストアが失敗した場合にのみ、手動の方法でデータベースの再ビルドを試行してください。

パーティション・データベースの再ビルド

パーティション・データベースを再ビルドするには、各データベース・パーティションを個別に再ビルドします。各データベース・パーティションごとに、カタログ・パーティションを初めとして、必要とするすべての表スペースをまずリストアします。リストアされない表スペースはすべてリストア・ペンディング状態になります。すべてのデータベース・パーティションがリストアされたら、カタログ・パーティションで ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行し、すべてのデータベース・パーティションをロールフォワードします。

注: 再ビルド・フェーズに最初から組み込まれていなかった表スペースを後でリストアする必要がある場合、表スペースを以後ロールフォワードする際に、ロールフォワード・ユーティリティーによってデータベース・パーティション間のすべてのデータが同期化されていることを確認する必要があります。最初のリストアおよびロールフォワード操作時に表スペースが欠落している場合、データにアクセスしようとしてデータ・アクセス・エラーが発生するまで、表スペースが検出されない可能性があります。その場合、欠落している表スペースをリストアしてからロールフォワードし、パーティションの残りの部分と同期するようにしなければなりません。

表スペース・レベルのバックアップ・イメージを使用してパーティション・データベースを再ビルドするには、以下の例を考慮してください。

この例では、以下の 3 つのデータベース・パーティションを含む SAMPLE というリカバリー可能なデータベースが存在します。

- データベース・パーティション 1 には、表スペース SYSCATSPACE、USERSP1、および USERSP2 が含まれます。これはカタログ・パーティションです。
- データベース・パーティション 2 には、表スペース USERSP1 および USERSP3 が含まれます。
- データベース・パーティション 3 には、表スペース USERSP1、USERSP2、および USERSP3 が含まれます。

次のバックアップが取られています。BKxy は、パーティション y のバックアップ番号 x を表します。

- BK11 は、SYSCATSPACE、USERSP1、および USERSP2 のバックアップ
- BK12 は、USERSP2 および USERSP3 のバックアップ
- BK13 は、USERSP1、USERSP2、および USERSP3 のバックアップ
- BK21 は、USERSP1 のバックアップ
- BK22 は、USERSP1 のバックアップ
- BK23 は、USERSP1 のバックアップ
- BK31 は、USERSP2 のバックアップ
- BK33 は、USERSP2 のバックアップ
- BK42 は、USERSP3 のバックアップ
- BK43 は、USERSP3 のバックアップ

以下の手順では、CLP を介して発行される RESTORE DATABASE コマンドおよび ROLLFORWARD DATABASE コマンドを使用し、ログの末尾にデータベース全体を再ビルドすることについて例示しています。

1. データベース・パーティション 1 で、次のように REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db sample rebuild with all tablespaces in database
taken at BK31 without prompting
```

2. データベース・パーティション 2 で、次のように REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db sample rebuild with tablespaces in database
taken at BK42 without prompting
```

3. データベース・パーティション 3 で、次のように REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db sample rebuild with all tablespaces in database
taken at BK43 without prompting
```

4. カatalog・パーティションで、TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db sample to end of logs
```

5. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db sample stop
```

この時点で、データベースはすべてのデータベース・パーティションで接続可能であり、すべての表スペースは NORMAL 状態になっています。

データベース再ビルドの制約事項

次のリストは、データベース再ビルドの制約事項を要約しています。

- 再ビルドする表スペースの 1 つは、カタログ・パーティション上の SYSCATSPACE でなければなりません。
- コントロール・センターの GUI ツールを使用して再ビルド操作を実行することはできません。コマンド行プロセッサ (CLP) を使用してコマンドを発行するか、対応するアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を使用してください。
- オフライン・データベース・バックアップのイメージではない限り、REBUILD オプションをバージョン 9.1 より前のターゲット・イメージには使用できません。ターゲット・イメージがオフライン・データベース・バックアップの場合には、そのイメージ内の表スペースのみを再ビルドに使用できます。再ビルド操作が正常に完了した後、そのデータベースをマイグレーションする必要があります。バージョン 9.1 より前の他のタイプのターゲット・イメージを使用して再ビルドを試行すると、エラーが生じます。
- ターゲット・イメージがデータベース全体のバックアップではない限り、リストアしているのとは異なるオペレーティング・システムから REBUILD オプションをターゲット・イメージに対して発行することはできません。ターゲット・イメージがデータベース全体のバックアップの場合には、そのイメージ内の表スペースのみを再ビルドに使用できます。リストアしているのとは異なるオペレーティング・システムからその他のタイプのターゲット・イメージを使用して再ビルドを試行すると、エラーが生じます。

リストアのパフォーマンスの最適化

リストア操作を実行すると、DB2 は、バッファ数、バッファ・サイズ、および並列処理設定の最適値を自動的に選択します。この値は、使用可能なユーティリティ・ヒープ・メモリの大きさ、使用可能なプロセッサ数、およびデータベース構成に基づきます。したがって、システムに使用可能なストレージの量によっては、UTIL_HEAP_SZ 構成パラメータを増やして、より多くのメモリを割り振ることを検討する必要があります。目的は、リストア操作の完了にかかる時間を最小限に抑えることです。次の RESTORE DATABASE コマンド・パラメータの値を明示的に入力しないと、DB2 側が値を選択します。

- WITH num-buffers BUFFERS
- PARALLELISM n
- BUFFER buffer-size

リストア操作の場合、バックアップ操作によって使用されるバッファー・サイズの倍数が常に使用されます。RESTORE DATABASE コマンドを発行するときにバッファー・サイズを指定できますが、それは必ずバックアップ・バッファー・サイズの倍数にする必要があります。

さらに、リストア操作を完了するために必要な時間を短縮するために、以下のいずれかを実行することを選択できます。

- リストア・バッファー・サイズを大きくする。

リストア・バッファー・サイズは、バックアップ操作中に指定したバックアップ・バッファー・サイズに正の整数を乗算したサイズでなければなりません。誤ったバッファー・サイズを指定すると、割り振られるバッファーは、許容可能な最小のサイズになります。

- バッファー数を増やします。

指定する値は、バックアップ・バッファーに指定したページ数の倍数でなければなりません。ページ数の最小値は 8 です。

- PARALLELISM パラメーターの値を増やす。

これにより、リストア操作中にデータベースへの書き込みのために使用されるバッファー・マニピュレーター (BM) の番号が増加します。

- ユーティリティー・ヒープ・サイズを大きくする。

これにより、他のユーティリティーが同時に使用できるメモリーが増加します。

リストアの使用に必要な特権、権限、および許可

ユーザーは、特権によってデータベース・リソースを作成したりアクセスしたりすることが可能になります。権限レベルは、特権をグループ化する手段となるものであり、さらに高水準のデータベース・マネージャーの保守およびユーティリティーのさまざまな操作を提供します。それらの働きにより、データベース・マネージャーとそのデータベース・オブジェクトへのアクセスが制御されます。ユーザーは、適切な許可 (必要な特権または権限) が付与されているオブジェクトにしかアクセスできません。

全データベースのバックアップから既存のデータベースにリストアするときには、SYSADM、SYSCTRL、または SYSMANT の権限が必要です。新規のデータベースにリストアするには、SYSADM または SYSCTRL 権限が必要です。

リストアの例

リダイレクト・リストア・セッション - CLP の例

例 1

以下は、別名が MYDB であるデータベースの典型的な非増分リダイレクト・リストアのシナリオです。

1. 次のように、REDIRECT オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb replace existing redirect
```

2. 再定義するコンテナを持つ表スペースごとに、**SET TABLESPACE CONTAINERS** コマンドを発行します。たとえば、Windows 環境では次のようにします。

```
db2 set tablespace containers for 5 using  
      (file 'f:%ts3con1'20000, file 'f:%ts3con2'20000)
```

リストアしたデータベースのコンテナが、このステップで指定したものであることを検査するために、コンテナの場所が再定義されているすべての表スペースに対して **LIST TABLESPACE CONTAINERS** コマンドを発行します。

3. ステップ 1 および 2 が正常終了した後、次を発行します。

```
db2 restore db mydb continue
```

これはリダイレクト・リストア操作の最終ステップです。

4. ステップ 3 が失敗した場合、またはリストア操作を打ち切った場合、リダイレクト・リストアはステップ 1 から再始動できます。

注:

1. ステップ 1 が正常終了した後でステップ 3 が完了する前に、次を発行してリストア操作を打ち切ることができます。

```
db2 restore db mydb abort
```

2. ステップ 3 が失敗した場合、またはリストア操作を打ち切った場合、リダイレクト・リストアはステップ 1 から再始動できます。

例 2

以下は、別名が **MYDB** であり、以下のバックアップ・イメージを持つデータベースの、典型的な手動増分リダイレクト・リストアのシナリオです。

```
backup db mydb  
Backup successful. The timestamp for this backup image is : <ts1>
```

```
backup db mydb incremental  
Backup successful. The timestamp for this backup image is : <ts2>
```

1. 次のように、**INCREMENTAL** および **REDIRECT** オプションを指定して **RESTORE DATABASE** コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb incremental taken at <ts2> replace existing redirect
```

2. 再定義する必要があるコンテナを持つ表スペースごとに、**SET TABLESPACE CONTAINERS** コマンドを発行します。たとえば、Windows 環境では次のようにします。

```
db2 set tablespace containers for 5 using  
      (file 'f:%ts3con1'20000, file 'f:%ts3con2'20000)
```

リストアしたデータベースのコンテナが、このステップで指定したものであることを検査するために、**LIST TABLESPACE CONTAINERS** コマンドを発行します。

3. ステップ 1 および 2 が正常終了した後、次を発行します。

```
db2 restore db mydb continue
```

4. 残りの増分リストア・コマンドは、以下のように発行することができます。

```
db2 restore db mydb incremental taken at <ts1>
db2 restore db mydb incremental taken at <ts2>
```

これはリダイレクト・リストア操作の最終ステップです。

注:

1. ステップ 1 が正常終了した後でステップ 3 が完了する前に、次を発行してリストア操作を打ち切ることができます。

```
db2 restore db mydb abort
```

2. ステップ 3 が正常終了した後でステップ 4 のすべての必要なコマンドを実行する前に、次を発行してリストア操作を打ち切ることができます。

```
db2 restore db mydb incremental abort
```

3. ステップ 3 が失敗した場合、またはリストア操作を打ち切った場合、リダイレクト・リストアはステップ 1 から再始動できます。
4. いずれかのリストア・コマンドがステップ 4 で失敗した場合、失敗したコマンドを再実行してリストア・プロセスを継続できます。

例 3

以下は、同じデータベースでの典型的な自動増分リダイレクト・リストア・シナリオです。

1. 次のように、INCREMENTAL AUTOMATIC および REDIRECT オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb incremental automatic taken at <ts2>
      replace existing redirect
```

2. 再定義する必要があるコンテナを持つ表スペースごとに、SET TABLESPACE CONTAINERS コマンドを発行します。たとえば、Windows 環境では次のようにします。

```
db2 set tablespace containers for 5 using
      (file 'f:%ts3con1'20000, file 'f:%ts3con2'20000)
```

リストアしたデータベースのコンテナが、このステップで指定したものであることを検査するために、LIST TABLESPACE CONTAINERS コマンドを発行します。

3. ステップ 1 および 2 が正常終了した後、次を発行します。

```
db2 restore db mydb continue
```

これはリダイレクト・リストア操作の最終ステップです。

注:

1. ステップ 1 が正常終了した後でステップ 3 が完了する前に、次を発行してリストア操作を打ち切ることができます。

```
db2 restore db mydb abort
```

2. ステップ 3 が失敗した場合、またはリストア操作を打ち切った場合、リダイレクト・リストアは以下を実行した後ステップ 1 から再始動できます。

```
db2 restore db mydb incremental abort
```

再ビルド・セッション - CLP の例

シナリオ 1

以下の例では、MYDB という名前のリカバリー可能データベースがあり、それには次の表スペースが含まれています。

- SYSCATSPACE (システム・カタログ)
- USERSP1 (ユーザー・データ表スペース)
- USERSP2 (ユーザー・データ表スペース)
- USERSP3 (ユーザー・データ表スペース)

以下のバックアップが取られています。

- BK1 は SYSCATSPACE および USERSP1 のバックアップ
- BK2 は USERSP2 および USERSP3 のバックアップ
- BK3 は USERSP3 のバックアップ

例 1

以下は、データベース全体を最新の特定時点にまで再ビルドします。

1. 次のように、REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in database
taken at BK3 without prompting
```

2. TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (すべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs
```

3. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

この時点で、データベースは接続可能であり、すべての表スペースは NORMAL 状態になっています。

例 2

以下は、SYSCATSPACE および USERSP2 だけを特定時点にまで再ビルドします (BK3 の終了点はその特定時点よりも前で、その特定時点はログの終了点よりも前です)。

1. 次のように、REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行し、含める表スペースを指定します。

```
db2 restore db mydb rebuild with tablespace (SYSCATSPACE, USERSP2)
taken at BK2 without prompting
```

2. TO PIT オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (すべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to PIT
```


3. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

この時点で、データベースは接続可能であり、SYSCATSPACE および USERSP2 だけが通常状態になっています。USERSP1 および USERSP3 は、RESTORE_PENDING 状態です。

後に、USERSP1 および USERSP3 を通常の表スペースのリストア (REBUILD オプションを指定しない) でリストアする方法は、次のとおりです。

1. 次のように、REBUILD オプションを指定しないで RESTORE DATABASE コマンドを発行し、リストアする表スペースを指定します。最初に、次のようにして USERSP1 をリストアします。

```
db2 restore db mydb tablespace (USERSP1) taken at BK1 without prompting
```

2. その後、次のように USERSP3 をリストアします。

```
db2 restore db mydb tablespace taken at BK3 without prompting
```

3. END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行し、リストアする表スペースを指定します (すべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs tablespace (USERSP1, USERSP3)
```

ロールフォワードは PIT までのすべてのログを再生し、これら 2 つの表スペースに対しては最初のロールフォワードの後に行われた作業がないため、そこで停止します。

4. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

例 3

以下は、SYSCATSPACE および USERSP1 だけをログの最後まで再ビルドします。

1. 次のように、REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in image  
taken at BK1 without prompting
```

2. TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (すべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs
```

3. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

この時点で、データベースは接続可能であり、SYSCATSPACE および USERSP1 だけが NORMAL 状態になっています。USERSP2 および USERSP3 は、RESTORE_PENDING 状態です。

例 4

以下の例では、バックアップの BK1 および BK2 は履歴・ファイルに示されている場所と同じ場所には存在しなくなっていますが、このことは再ビルドが発行されるときに知られていません。

1. 次のように、REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行し、データベース全体を最新の特定時点に再ビルドするように指定します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in database
taken at BK3 without prompting
```

この時点で、ターゲット・イメージは正常にリストアされますが、必要なイメージが見つからなかったことを示すエラーがリストア・ユーティリティーから戻されます。

2. ここで、再ビルドを手動で完了させる必要があります。データベースは再ビルド・フェーズにあるので、これは以下のように行うことができます。
 - a. 以下のように、RESTORE DATABASE コマンドを発行して BK1 バックアップ・イメージの場所を指定します。

```
db2 restore db mydb tablespace taken at BK1 from <location>
without prompting
```

- b. 以下のように、RESTORE DATABASE コマンドを発行して BK2 バックアップ・イメージの場所を指定します。

```
db2 restore db mydb tablespace (USERSP2) taken at BK2 from
<location> without prompting
```

- c. TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (すべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs
```

- d. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

この時点で、データベースは接続可能であり、すべての表スペースは NORMAL 状態になっています。

例 5

この例では、表スペース USERSP3 に特定のレポートを生成するために必要な独立データが含まれていますが、レポート生成により元のデータベースが妨げられないように希望しています。データにはアクセスしながら元のデータベースには影響を与えないようにするために、REBUILD を使用して、この表スペースと SYSCATSPACE だけで新規データベースを生成することができます。SYSCATSPACE は、リストアおよびロールフォワード操作後にデータベースを接続可能にするためにも必要です。

SYSCATSPACE および USERSP3 内の最新データで新規データベースを構築するには、以下のようにします。

1. REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行し、表スペース SYSCATSPACE および USERSP3 が新規データベース NEWDB にリストアされるように指定します。

```
db2 restore db mydb rebuild with tablespace (SYSCATSPACE, USERSP3)
taken at BK3 into newdb without prompting
```

2. NEWDB に対して TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (すべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db newdb to end of logs
```

3. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db newdb stop
```

この時点で、新規データベースは接続可能であり、SYSCATSPACE および USERSP3 だけが NORMAL 状態になっています。USERSP1 および USERSP2 は、RESTORE_PENDING 状態です。

注: コンテナ・パスが現行のデータベースと新規データベースとの間に問題がある場合 (例えば、ファイル・システムが存在していないかまたはコンテナが元のデータベースによりすでに使用中であるなどの理由で、元のデータベースのコンテナを変更する必要がある場合)、リダイレクト・リストアを実行する必要があります。上記の例は、デフォルトの自動ストレージ・データベース・パスが表スペースに使用されることを前提としています。

シナリオ 2

以下の例では、SYSCATSPACE および Txxxx という名前のユーザー表スペースが 1000 個ある、MYDB と呼ばれるリカバリー可能データベースがあります。x は表スペース番号を表します (T0001 など)。1 つのフル・データベース・バックアップ・イメージ (BK1) があります。

例 6

以下は、T0999 および T1000 を除くすべての表スペースをリストアします。

1. 次のように、REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in image except
tablespace (T0999, T1000) taken at BK1 without prompting
```

2. TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (すべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs
```

3. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

この時点で、データベースは接続可能となり、T0999 および T1000 を除くすべての表スペースは通常状態となります。T0999 および T1000 はリストア・ペンディング状態となります。

シナリオ 3

このシナリオの例は、増分バックアップを使用してリカバリー可能データベースを再ビルドする方法を示しています。以下の例では、MYDB という名前のデータベースがあり、それには次の表スペースが含まれています。

- SYSCATSPACE (システム・カタログ)
- USERSP1 (データ表スペース)
- USERSP2 (ユーザー・データ表スペース)
- USERSP3 (ユーザー・データ表スペース)

以下のバックアップが取られています。

- FULL1 は、SYSCATSPACE、USERSP1、USERSP2、および USERSP3 の全バックアップ
- DELTA1 は、SYSCATSPACE および USERSP1 の差分バックアップ
- INCR1 は、USERSP2 および USERSP3 の増分バックアップ
- DELTA2 は、SYSCATSPACE、USERSP1、USERSP2、および USERSP3 の差分バックアップ
- DELTA3 は、USERSP2 の差分バックアップ
- FULL2 は、USERSP1 の全バックアップ

例 7

以下は、増分自動リストアを使用して、SYSCATSPACE および USERSP2 だけを最新の特定期間点にまで再ビルドします。

1. 次のように、REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。INCREMENTAL AUTO オプションは、任意指定です。リストア・ユーティリティーは、イメージの細分度を検出し、必要であれば自動増分リストアを使用します。

```
db2 restore db mydb rebuild with tablespace (SYSCATSPACE, USERSP2)
incremental auto taken at DELTA3 without prompting
```

2. TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (すべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs
```

3. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

この時点で、データベースは接続可能であり、SYSCATSPACE および USERSP2 だけが通常状態になっています。USERSP1 および USERSP3 は、RESTORE_PENDING 状態です。

例 8

以下は、増分自動リストアを使用して、データベース全体を最新の特定期間点にまで再ビルドします。

1. 次のように、REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。INCREMENTAL AUTO オプションは、任意指定です。リストア・ユーティリティーは、イメージの細分度を検出し、必要であれば自動増分リストアを使用します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in database
incremental auto taken at DELTA3 without prompting
```

2. TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (すべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs
```

3. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

この時点で、データベースは接続可能であり、すべての表スペースは NORMAL 状態になっています。

例 9

以下は、USERSP3 を除くデータベース全体を最新の特定期間までにまで再ビルドします。

1. 次のように、REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。ターゲット・イメージは非増分イメージですが、リストア・ユーティリティーは必要な再ビルド・チェーンに増分イメージが含まれることを検出し、それらのイメージを自動的に増分的にリストアします。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in database except
tablespace (USERSP3) taken at FULL2 without prompting
```

2. TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (すべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs
```

3. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

シナリオ 4

このシナリオの例は、ログ・ファイルを含むバックアップ・イメージを使用してリカバリー可能データベースを再ビルドする方法を示しています。以下の例では、MYDB という名前のデータベースがあり、それには次の表スペースが含まれていません。

- SYSCATSPACE (システム・カタログ)
- USERSP1 (ユーザー・データ表スペース)
- USERSP2 (ユーザー・データ表スペース)

例 10

以下は、SYSCATSPACE および USERSP2 だけを持つデータベースを、最新の特定時点にまで再ビルドします。ログ・ファイルを含むフル・オンライン・データベース・バックアップ・イメージ (BK1) があります。

1. 次のように、REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with tablespace (SYSCATSPACE, USERSP2)
taken at BK1 logtarget /logs without prompting
```

2. TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (BK1 の終了後のすべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs overflow log path (/logs)
```

3. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

この時点で、データベースは接続可能であり、SYSCATSPACE および USERSP2 だけが通常状態になっています。USERSP1 は、RESTORE_PENDING 状態です。

例 11

以下は、データベースを最新の特定時点にまで再ビルドします。次の 2 つの、ログ・ファイルを含むフル・オンライン表スペース・バックアップ・イメージがあります。

- BK1 は、ログ・ファイル 10から45 を使用する SYSCATSPACE のバックアップ
- BK2 は、ログ・ファイル 64から80 を使用する、USERSP1 および USERSP2 のバックアップ

1. 次のように、REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in database
taken at BK2 logtarget /logs without prompting
```

ロールフォワード操作はログ・ファイル 10 から開始します。このログ・ファイルは、1 次ログ・ファイル・パスになれば、常にオーバーフロー・ログ・パスにあります。ログ範囲 46から63 は、どのバックアップ・イメージにも含まれていないので、ロールフォワードのために使用可能にする必要があります。

2. ログ・ファイル 64から80 のオーバーフロー・ログ・パスを使用し、TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs overflow log path (/logs)
```

3. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

この時点で、データベースは接続可能であり、すべての表スペースは NORMAL 状態になっています。

シナリオ 5

以下の例では、MYDB という名前のリカバリー可能データベースがあり、それには次の表スペースが含まれています。

- SYSCATSPACE (0)、SMS システム・カタログ (相対コンテナ)
- USERSP1 (1) SMS ユーザー・データ表スペース (相対コンテナ)
- USERSP2 (2) DMS ユーザー・データ表スペース (絶対コンテナ /usersp2)
- USERSP3 (3) DMS ユーザー・データ表スペース (絶対コンテナ /usersp3)

以下のバックアップが取られています。

- BK1 は SYSCATSPACE および USERSP1 のバックアップ
- BK2 は USERSP2 および USERSP3 のバックアップ
- BK3 は USERSP3 のバックアップ

例 12

以下は、リダイレクトされたリストアを使用して、データベース全体を最新の特定時点にまで再ビルドします。

1. 次のように、REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in database
taken at BK3 redirect without prompting
```

2. 再定義するコンテナを持つ表スペースごとに、SET TABLESPACE CONTAINERS コマンドを発行します。以下に例を示します。

```
db2 set tablespace containers for 3 using (file '/newusersp2' 10000)
```

- 3.

```
db2 set tablespace containers for 4 using (file '/newusersp3' 15000)
```

4. 次のように、CONTINUE オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb continue
```

5. TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (すべてのログが保管済みで、アクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs
```

6. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

この時点で、データベースは接続可能であり、すべての表スペースは NORMAL 状態になっています。

シナリオ 6

以下の例では、3 つのデータベース・パーティションを持つ MYDB という名前のデータベースがあります。

- データベース・パーティション 1 には、表スペース SYSCATSPACE、USERSP1、および USERSP2 が含まれます。これはカタログ・パーティションです。
- データベース・パーティション 2 には、表スペース USERSP1 および USERSP3 が含まれます。
- データベース・パーティション 3 には、表スペース USERSP1、USERSP2、および USERSP3 が含まれます。

次のバックアップが取られています。BK_{xy} は、パーティション *y* のバックアップ番号 *x* を表します。

- BK11 は、SYSCATSPACE、USERSP1、および USERSP2 のバックアップ
- BK12 は、USERSP2 および USERSP3 のバックアップ
- BK13 は、USERSP1、USERSP2、および USERSP3 のバックアップ
- BK21 は、USERSP1 のバックアップ
- BK22 は、USERSP1 のバックアップ
- BK23 は、USERSP1 のバックアップ
- BK31 は、USERSP2 のバックアップ
- BK33 は、USERSP2 のバックアップ
- BK42 は、USERSP3 のバックアップ
- BK43 は、USERSP3 のバックアップ

例 13

以下は、データベース全体をログの最後にまで再ビルドします。

1. データベース・パーティション 1 で、次のように REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in database
taken at BK31 without prompting
```

2. データベース・パーティション 2 で、次のように REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with tablespaces in database taken at
BK42 without prompting
```

3. データベース・パーティション 3 で、次のように REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in database
taken at BK43 without prompting
```

4. カタログ・パーティションで、TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します (すべてのログが保管済みで、すべてのデータベース・パーティションからアクセス可能であることを前提としています)。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs
```

5. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```


この時点で、データベースはすべてのデータベース・パーティションで接続可能であり、すべての表スペースは NORMAL 状態になっています。

例 14

以下は、SYSCATSPACE、USERSP1、および USERSP2 を最新の特定時点にまで再ビルドします。

1. データベース・パーティション 1 で、次のように REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in database
taken at BK31 without prompting
```

2. データベース・パーティション 2 で、次のように REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in image taken at
BK22 without prompting
```

3. データベース・パーティション 3 で、次のように REBUILD オプションを指定して RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb rebuild with all tablespaces in image taken at
BK33 without prompting
```

注: このコマンドでは、再ビルド操作を完了するために必要な USERSP1 が省略されています。

4. カタログ・パーティションで、TO END OF LOGS オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs
```

5. 次のように、STOP オプションを指定して ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb stop
```

ロールフォワードは正常に終了し、データベースはすべてのデータベース・パーティションで接続可能です。USERSP3 はそれが存在するすべてのデータベース・パーティションで RESTORE PENDING 状態であり、USERSP1 はデータベース・パーティション 3 で RESTORE PENDING 状態ですが、これら以外のすべての表スペースは NORMAL 状態となります。

データベース・パーティション 3 の USERSP1 にあるデータに対するアクセスを試行すると、データ・アクセス・エラーが生じます。これを修正するには、USERSP1 をリカバリーする必要があります。

- a. データベース・パーティション 3 で、次のように USERSP1 を含むバックアップ・イメージを指定して、RESTORE DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 restore db mydb tablespace taken at BK23 without prompting
```

- b. カタログ・パーティションで、次のように TO END OF LOGS オプションおよび AND STOP オプションを指定して、ROLLFORWARD DATABASE コマンドを発行します。

```
db2 rollforward db mydb to end of logs on dbpartitionnum (3) and stop
```

この時点で、データベース・パーティション 3 の USERSP1 が通常状態となったため、そのデータにアクセスすることができます。

シナリオ 7

以下の例では、MYDB という名前のリカバリー不能データベースがあり、それには次の表スペースが含まれています。

- SYSCATSPACE (0)、SMS システム・カタログ
- USERSP1 (1)、SMS ユーザー・データ表スペース
- USERSP2 (2)、DMS ユーザー・データ表スペース
- USERSP3 (3)、DMS ユーザー・データ表スペース

データベースのバックアップは、BK1 の 1 つだけです。

例 15

以下は、リカバリー不能データベースで再ビルドを使用する方法を示しています。

次のようにして、SYSCATSPACE および USERSP1 だけを使用してデータベースを再ビルドします。

```
db2 restore db mydb rebuild with tablespace (SYSCATSPACE, USERSP1)
taken at BK1 without prompting
```

リストアの後には、データベースは接続可能になります。LIST TABLESPACES コマンドを発行する場合、SYSCATSPACE および USERSP1 が NORMAL 状態となるのに対して、USERSP2 および USERSP3 は DELETE_PENDING/OFFLINE 状態になります。これで、NORMAL 状態の 2 つの表スペースで作業を行えるようになります。

データベースのバックアップを取る場合、まず DROP TABLESPACE コマンドを使用して USERSP2 および USERSP3 をドロップする必要があります。そうしない場合、バックアップは失敗します。

後に USERSP2 および USERSP3 をリストアするには、BK1 からデータベース・リストアを再発行する必要があります。

第 13 章 ロールフォワードの概要

最も単純な形式の DB2 ROLLFORWARD DATABASE コマンドで必要なのは、ロールフォワード・リカバリーするデータベースの別名を指定することだけです。以下に例を示します。

```
db2 rollforward db sample to end of logs and stop
```

この場合、コマンドの戻りは以下ようになります。

```
Rollforward Status

Input database alias           = sample
Number of nodes have returned status = 1

Node number                   = 0
Rollforward status            = not pending
Next log file to be read      =
Log files processed           = -
Last committed transaction    = 2001-03-11-02.39.48.000000
```

DB20000I ROLLFORWARD コマンドが正常に完了しました。

ロールフォワード・リカバリーを実行する際に使用できる方法の 1 つを以下に示します。

1. STOP オプションは指定せずにロールフォワード・ユーティリティを起動する。
2. QUERY STATUS オプションを指定してロールフォワード・ユーティリティを起動する。

ログの最後までのリカバリーを指定する場合、回復したポイント・イン・タイムが期待した時点より早いと、QUERY STATUS オプションは 1 つ以上のログ・ファイルが欠落していると知らせることがあります。

ポイント・イン・タイム指定リカバリーを指定する場合、QUERY STATUS オプションはロールフォワード操作が確実に正しいポイント・イン・タイムに完了するようにするのに役立ちます。

3. STOP オプションを指定してロールフォワード・ユーティリティを起動する。操作の停止後は、追加変更項目をロールフォワードすることはできません。

ロールフォワード・リカバリーを実行する際に使用できる代替方法を以下に示します。

1. AND STOP オプションを指定してロールフォワード・ユーティリティを起動する。
2. 追加のステップを行う必要があるかどうかは、ロールフォワード操作の結果に応じて異なる。
 - 正常に実行された場合は、ロールフォワードは完了し、データベースは接続可能で使用可能になります。この時点で、追加変更項目をロールフォワードすることはできません。

- エラーが戻された場合は、何であれ問題を修正するのに必要な処置を取ります (たとえば、ログ・ファイルがない場合はログ・ファイルを検索し、検索エラーの場合はログ・アーカイブが作動していることを確認します)。それから、AND STOP オプションを指定してロールフォワード・ユーティリティを再発行します。

データベースは (restore ユーティリティを使用し) ロールフォワードする前に正常にリストアしておく必要があります。ただし、表スペースについてはその必要はありません。表スペースを一時的にロールフォワード・ペンディング状態にすることができます。ただし、その状態を取り消すためにリストア操作を行う必要はありません (たとえば、電源割り込みの後など)。

ロールフォワード・ユーティリティが起動されると、次のようになります。

- データベースがロールフォワード・ペンディング状態の場合、データベースはロールフォワードされます。表スペースもロールフォワード・ペンディング状態にある場合、データベースのロールフォワード操作が完了した後に再びロールフォワード・ユーティリティを起動して、表スペースをロールフォワードする必要があります。
- データベースはロールフォワード・ペンディング状態にない が、表スペースはロールフォワード・ペンディング状態にある 場合は以下のようになります。
 - 表スペースのリストを指定すると、それらの表スペースだけがロールフォワードされます。
 - 表スペースのリストを指定しないと、ロールフォワード・ペンディング状態の表スペースすべてがロールフォワードされます。

データベース・ロールフォワード操作は、オフラインで実行されます。ロールフォワード操作が正常に完了するまでは、データベースは使用不可です。また、ユーティリティの起動時に STOP オプションを指定していないと操作は完了できません。

表スペース・ロールフォワード操作は、オフラインで実行できます。ロールフォワード操作が正常に完了するまでは、データベースは使用不可です。ログの最後まで行われた場合、またはユーティリティの起動時に STOP オプションを指定していた場合、正常に完了します。

SYSCATSPACE が含まれていない限り、オンライン で表スペースのロールフォワード操作を実行することができます。表スペースに対してオンラインでロールフォワード操作を実行するときは、その表スペース自体は使用できませんが、データベース内の他の表スペースは使用できます。

データベースを初めて作成した時点では、循環ロギングだけが使用可能になります。つまり、ログは保管やアーカイブされるのではなく再使用されます。循環ロギングでは、ロールフォワード・リカバリーは不可能です。クラッシュ・リカバリーまたはバージョン・リカバリーだけが行えます。アーカイブ・ログは、バックアップを取った後に生じるデータベースへの変更を文書化します。ログ・アーカイブ (およびロールフォワード・リカバリー) を使用可能にするには、*logarchmeth1* データベース構成パラメーターを、デフォルトの OFF 以外の値に設定します。*logarchmeth1* を OFF 以外の値に設定すると、データベースはバックアップ・ペンデ

ィング状態になり、データベースを再び使用するにはデータベースのオフライン・バックアップを作成する必要があります。

注: 項目は、ロールフォワード操作で使用されるログ・ファイルごとに、リカバリー履歴ファイルに作成されます。

ロールフォワードの使用

ROLLFORWARD DATABASE コマンドを使用して、データベース・ログ・ファイルに記録されたトランザクションを、リストアされたデータベース・バックアップ・イメージまたは表スペース・バックアップ・イメージに適用します。

ロールフォワード・リカバリーを実行するデータベースに接続してはなりません。ロールフォワード・ユーティリティーは指定されたデータベースに自動的に接続を確立し、この接続はロールフォワード操作が完了すると終了します。

進行中のロールフォワード操作をキャンセルせずに表スペースをリストアすることはしないでください。そうしてしまうと、ある表スペースはロールフォワード進行状態にあり、別の表スペースはロールフォワード・ペンディング状態にある、という状態になることがあります。進行中のロールフォワード操作は、ロールフォワード進行状態にある表スペース上でのみ作動します。

データベースは、ローカルとリモートのいずれかです。

ロールフォワード・ユーティリティーには、以下の制限が適用されます。

- ロールフォワード操作は一度に 1 つしか起動することができません。リカバリーする表スペースが多数ある場合は、それらすべてを同一の操作に指定することができます。
- 最後に実行したバックアップの後で表スペースの名前を変更した場合、その表スペースをロールフォワードする際には必ず新しい名前を使用してください。以前の表スペースの名前は認識されません。
- 実行中のロールフォワード操作をキャンセルすることはできません。完了したロールフォワード操作のみキャンセルすることができます。ただし、STOP オプションが指定されていない操作、または完了前に失敗したロールフォワード操作はキャンセルできません。
- 直前の ROLLFORWARD 操作のタイム・スタンプより前のタイム・スタンプを指定して、表スペースのロールフォワード操作を特定のポイント・イン・タイムまで「継続する」ことはできません。特定のポイント・イン・タイムが指定されない場合は、直前の ROLLFORWARD 操作のタイム・スタンプのポイント・イン・タイムが使用されます。STOP を指定するだけで、指定したポイント・イン・タイムで終了するロールフォワード操作を実行することができます。ただし、これは関係する表スペースがすべて同一のオフライン・バックアップ・イメージからリストアされた場合にのみ可能です。この場合、ログ処理は必要ありません。進行中のロールフォワード操作が完了する前またはキャンセルされる前に、別のロールフォワード操作を別の表スペース・リストで開始すると、エラー・メッセージ (SQL4908) が戻されます。LIST TABLESPACES コマンドをすべてのデータベース・パーティション上で起動し、現在ロールフォワード中 (ロールフォー

ド進行状態)の表スペース、およびロールフォワード作動可能(ロールフォワード・ペンディング状態)の表スペースを判別してください。次の3つのオプションがあります。

- すべての表スペースに対する進行中のロールフォワード操作を終了する。
 - 表スペースのサブセットに対するロールフォワード操作を終了する。(ロールフォワード操作が特定のポイント・イン・タイムまで継続するようになっている場合、すべてのデータベース・パーティションがかかわるため、このオプションは使用できないことがあります。)
 - 進行中のロールフォワード操作をキャンセルする。
- パーティション・データベース環境では、ロールフォワード・ユーティリティーはデータベースのカatalog・パーティションから起動する必要があります。
 - 表スペースのポイント・イン・タイム・ロールフォワードは、DB2バージョン9クライアントからしか使用できません。表スペースをポイント・イン・タイムにロールフォワードするには、それより前のバージョンのデータベース製品を実行するクライアントを、バージョン9にマイグレーションする必要があります。
 - ログは以前のリリースのバージョンからロールフォワードすることはできません。

ロールフォワード・ユーティリティーは、コマンド行プロセッサ(CLP)、コントロール・センターにある「リストア」ウィザード、またはdb2Rollforwardアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)を通して起動できます。

CLPによって発行するROLLFORWARD DATABASE コマンドの例を以下に示します。

```
db2 rollforward db sample to end of logs and stop
```

「リストア」ウィザードをオープンするには、次のようにします。

1. コントロール・センターから、リストアするデータベースまたは表スペース・オブジェクトが見つかるまでオブジェクト・ツリーを展開します。
2. オブジェクトを右クリックして、ポップアップ・メニューから「ロールフォワード」を選択します。「ロールフォワード」ウィザードがオープンします。

詳細情報は、コントロール・センター内のコンテキスト・ヘルプ機能を使用して入手できます。

表スペースにおける変更のロールフォワード

データベースが順方向リカバリーであれば、データベース全体ではなく、表スペースをバックアップしたり、リストアしたり、ロールフォワードしたりできます。個別の表スペースについてリカバリー計画を決めておくこともでき、これにより時間が節約されます。つまり、データベース全体をリカバリーするよりは、データベースの一部をリカバリーした方が時間は短縮されるからです。たとえば、ディスクが不良で、そのディスクに表スペースが1つしか含まれていない場合、その表スペースのみをリストアおよびロールフォワードすることができます。その際データベース全体をリカバリーする必要はなく、データベースの残りの部分に対するユーザー・アクセスに影響を与えることもありません。ただし、損傷した表スペースにシステム・カATALOG表が含まれている場合は別です。その状態ではデータベースに接続することができません。(システム・カATALOG表を含む表スペース・レベルのバ

ックアップ・イメージが使用可能である場合、システム・カタログ表スペースはそれだけでリストアできます。)表スペース・レベルのバックアップにより、データベースの重要な部分を他の部分より頻繁にバックアップすることも可能になり、これによりデータベース全体のバックアップより時間は短縮されます。

表スペースがリストアされた後は、常にロールフォワード・ペンディング状態になります。表スペースを使用可能にするためには、表スペースにロールフォワード・リカバリーを実行する必要があります。ログの最後までロールフォワードすることもでき、特定の時点までロールフォワードすることもできます。ただし、システム・カタログ表を含む表スペースを特定の時点までロールフォワードすることはできません。必ずログの最後までロールフォワードし、データベース内のすべての表スペースに整合性があるようにしてください。

表スペースがロールフォワードされる時、表スペースに影響するログ・レコードが含まれていなくても、DB2 はすべてのログ・ファイル进行处理します。表スペースに影響するログ・レコードが含まれないと分かっているログ・ファイルをスキップするには、DB2_COLLECT_TS_REC_INFO レジストリー変数を ON に設定します。これはデフォルト値です。ログ・ファイルのスキップに必要な情報が確実に収集されるようにするには、ログ・ファイルを作成して使用する前に、レジストリー変数を設定する必要があります。

データベース・ディレクトリーにある、表スペース変更履歴・ファイル(DB2TSCHG.HIS) は、それぞれの表スペースごとにどのログ进行处理すべきかを追跡します。db2logsForRfwd ユーティリティーを使用してこのファイルの内容を表示することができ、そこから項目を削除するには、PRUNE HISTORY コマンドを使用します。データベース・リストア操作中、DB2TSCHG.HIS はバックアップ・イメージからリストアされ、その後データベース・ロールフォワード操作中に最新になります。ログ・ファイルの情報が使用できない場合には、ログ・ファイルは、すべての表スペースのリカバリーにそれが必要であるかのように扱われます。

それぞれのログ・ファイルの情報は、ログが非アクティブになった後にディスクにフラッシュされるので、破損の結果としてこの情報が消失する可能性があります。これを補うため、リカバリー操作がログ・ファイルの途中から開始した場合には、ログ全体は、それがシステムのすべての表スペースの変更を含んでいるかのように扱われます。その後、アクティブ・ログが処理され、ログ・ファイルのための情報は再ビルドされます。より古いログ・ファイルまたはアーカイブ・ログ・ファイルの情報が破損状態で消失し、それらの情報がデータ・ファイル内にはない場合には、それらのログ・ファイルは、表スペース・リカバリー操作時に、それらがすべての表スペースの変更を含んでいるものとして扱われます。

表スペースのロールフォワードを実行する前に、LIST TABLESPACES SHOW DETAIL コマンドを起動してください。このコマンドは、表スペースがロールフォワードできる最早ポイントである 最小リカバリー時間 を戻します。最小リカバリー時間は、データ定義言語 (DDL) ステートメントが表スペースまたは表スペース内の表に対し実行されると、更新されます。表スペースは、システム・カタログ表に含まれる情報と同期するように、少なくとも最小リカバリー時間までロールフォワードする必要があります。複数の表スペースをリカバリーする場合、表スペースは少なくとも、リカバリーされるすべての表スペースの最小リカバリー時間のうちで最大の時間までロールフォワードする必要があります。パーティション・データバ

ース環境では、LIST TABLESPACES SHOW DETAIL コマンドをすべてのデータベース・パーティションで発行してください。表スペースは、少なくとも、すべてのデータベース・パーティションにあるすべての表スペースの最小リカバリー時間のうちで最大の時間までロールフォワードする必要があります。

特定の時点にロールフォワードする場合で、表が複数の表スペースに含まれている場合には、すべての表スペースを同時にロールフォワードする必要があります。たとえば、表データがある表スペースに含まれていて、その表の索引が別の表スペースに含まれている場合は、両方の表スペースを同じ特定の時点まで同時にロールフォワードする必要があります。

表のデータおよび長形式オブジェクトが別々の表スペースに存在する場合に、その長形式オブジェクト・データが再編成された場合は、データと長形式のオブジェクトのための表スペースは同時にリストアし、ロールフォワードする必要があります。表再編成後に、該当する表スペースのバックアップを作成する必要があります。

表スペースを特定の時点までロールフォワードする場合で、その表スペースの中の表が次のいずれかである場合には、

- 別の表スペースにあるマテリアライズ照会表またはステージング表の基礎表
- 別の表スペースにあるマテリアライズ照会表またはステージング表

両方の表スペースを同じ時点までロールフォワードする必要があります。そのようにしない場合は、SET INTEGRITY ペンディング状態で、マテリアライズ照会表またはステージング表がロールフォワード操作の最後に置かれます。マテリアライズ照会表は完全に更新される必要があります、ステージング表は不完全とマークされます。

特定の時点まで表スペースをロールフォワードしようとするときに、その表スペースに含まれる表が別の表スペースに含まれる別の表との間で参照整合性のリレーションシップにある場合は、同じ特定の時点まで両方の表スペースを同時にロールフォワードする必要があります。そのようにしない場合は、参照整合性のリレーションシップにある子表は、ロールフォワード操作の最後に SET INTEGRITY ペンディング状態になります。子表が後で制約違反のチェックをされた時に、表全体のチェックが必要になります。以下のいずれかの表が存在する場合には、それらも子表とともに SET INTEGRITY ペンディング状態に置かれます。

- 子表の任意の従属マテリアライズ照会表
- 子表の任意の従属ステージング表
- 子表の任意の従属外部キー表

それらの表は、SET INTEGRITY ペンディング状態から戻るために完全な整合性処理が必要です。両方の表スペースを同時にロールフォワードすると、ポイント・イン・タイム指定ロールフォワード操作の終了時に制約がアクティブなままになります。

ポイント・イン・タイム指定の表スペース・ロールフォワード操作を実行する際、トランザクションが、ある表スペースではロールバックされ、別の表スペースではコミットされるという状態にならないよう注意してください。この状態が発生するのは次の場合です。

- ポイント・イン・タイム指定ロールフォワード操作が、トランザクションにより更新された表スペースのサブセットに実行され、その特定の時点がトランザクションのコミットされた時点より前になっている。
- 特定の時点までロールフォワードされる表スペースに含まれている表にトリガーが関連付けられているか、ロールフォワードされる表スペース以外の表スペースに影響を与えるトリガーによりその表が更新されている。

解決方法として、この状態が発生しないような適切な時点を見つけてください。

QUIESCE TABLESPACES FOR TABLE コマンドを発行して、トランザクションの整合性が保証された時点を確認し、表スペースのロールフォワードに使用することができます。静止要求 (共用、更新意図、または排他モードで) は、(ロックを使用して) それらの表スペースに対する実行中のトランザクションがすべて完了するのを待ち、新規の要求をブロックします。静止要求が認可されると、表スペースは整合性のある状態になります。ロールフォワード操作を停止するのに適切な時刻を決定するには、リカバリー・ヒストリー・ファイルを調べて静止点を見つけ、それらが最小リカバリー時間よりも後に起こったかを確認することができます。

表スペースのポイント・イン・タイム指定ロールフォワード操作が完了した後、表スペースはバックアップ・ペンディング状態になります。ロールフォワードを実行した時点と現在の時間との間の表スペースに対するすべての更新は除去されてしまうため、その表スペースのバックアップを作成する必要があります。表スペースは、直前のデータベース・レベルや表スペース・レベルのバックアップ・イメージからロールフォワードできなくなります。以下の例では、表スペース・レベルのバックアップ・イメージが必要な理由とその使用方法を示しています。(表スペースを使用可能にするためには、データベース全体、バックアップ・ペンディング状態の表スペース、またはバックアップ・ペンディング状態の表スペースを含む表スペースのセットのいずれかをバックアップできます。)




図 24. 表スペースのバックアップ要件

上記の例では、データベースは時刻 T1 にバックアップされます。次に、ポイント・イン・タイム T3 に、表スペース TABSP1 は特定のポイント・イン・タイム (T2) までロールフォワードされ、表スペースはポイント・イン・タイム T3 の後でバックアップされます。表スペースはバックアップ・ペンディング状態であるため、このバックアップ操作は必須です。表スペース・バックアップ・イメージのタイム・スタンプは時刻 T3 より後ですが、表スペースは時刻 T2 にあります。T2 と T3 の間では、ログ・レコードは TABSP1 には適用されません。時刻 T4 では、データベースが T1 で作成されたバックアップ・イメージを使用してリストアされ、ログの最後までロールフォワードされます。表スペース TABSP1 は時刻 T3

でリストア・ペンディング状態になります。これは、TABSP1 に対し T3 と T4 の間では T2 と T3 の間のログ変更項目を表スペースに適用しないで操作が行われたものとデータベース・マネージャーが想定するからです。これらのログ変更が、実際にはデータベースに対するロールフォワードの一部として適用されていた場合、これは誤った想定となります。表スペース・レベルのバックアップは、表スペースが指定ポイント・イン・タイムまでロールフォワードされた後で作成しなければなりません。このバックアップにより、直前のポイント・イン・タイム指定ロールフォワード操作 (例では T3) の後でもその表スペースをロールフォワードできます。

表スペース TABSP1 を T4 までリカバリーする場合は、T3 の後に作成したバックアップ・イメージ (必須バックアップまたはそれ以後のバックアップ) から表スペースをリストアし、ログの最後まで TABSP1 をロールフォワードします。

上記の例では、時刻 T4 までデータベースをリストアする最も効果的な方法は、必須ステップを以下の順序で実行する方法です。

1. データベースをリストアする。
2. 表スペースをリストアする。
3. データベースをロールフォワードする。
4. 表スペースをロールフォワードする。

データベースをロールフォワードする前に表スペースをリストアするので、データベースをロールフォワードする際にログ・レコードを表スペースに適用するのにリソースを使用することはありません。

時刻 T3 より後の時間の TABSP1 バックアップ・イメージが見つからないか、TABSP1 を T3 またはそれより前にリストアする場合は、以下の操作を実行できます。

- 表スペースを T3 までロールフォワードする。表スペースはデータベース・バックアップ・イメージからリストアされているため、表スペースを再びリストアする必要はありません。
- 時刻 T1 で作成したデータベース・バックアップを使用して表スペースを再びリストアし、次に表スペースを時刻 T3 より前の時刻までロールフォワードする。
- 表スペースをドロップする。

パーティション・データベース環境では、以下のようになります。

- 表スペースのすべての部分を同時に同じ時点までロールフォワードする必要があります。これにより、表スペースはそれぞれのデータベース・パーティションで整合性が保証されます。
- 一部のデータベース・パーティションがロールフォワード・ペンディング状態で、さらに他のデータベース・パーティションで一部の表スペースがロールフォワード・ペンディング状態である (ただしデータベース・パーティション自体はその状態でない) 場合は、まずデータベース・パーティションをロールフォワードし、次に表スペースをロールフォワードします。
- 表スペースをログの最後までロールフォワードする場合は、データベース・パーティションごとにリストアする必要はありません。リカバリーが必要なデータベース・パーティションでのみリストアが必要です。ただし、特定のポイント・イ

ン・タイムまで表スペースをロールフォワードする場合は、各データベース・パーティションごとにリストアする必要があります。

パーティション表のあるデータベースでは、以下のようになります。

- パーティション表の一部を含む表スペースを特定の時点までロールフォワードする場合は、その表を含む他のすべての表スペースも同じ時点までロールフォワードしなければなりません。ただし、ログの最後までロールフォワードする場合は、パーティション表の一部を含む単一の表スペースのみのロールフォワードができます。パーティション表がデータ・パーティションをアタッチしたり、デタッチしたり、ドロップしたりした場合、ポイント・イン・タイム指定ロールフォワードにそれらのデータ・パーティションに関するすべての表スペースも含めなければなりません。パーティション表がデータ・パーティションをアタッチしたり、デタッチしたり、ドロップしたりしたかどうかを判別するには、SYSCAT.DATAPARTITIONS カタログ・ビューを照会してください。

ロールフォワードに必要な許可

ユーザーは、特権によってデータベース・リソースを作成したりアクセスしたりすることが可能になります。権限レベルは、特権をグループ化する手段となるものであり、さらに高水準のデータベース・マネージャーの保守およびユーティリティーのさまざまな操作を提供します。それらの働きにより、データベース・マネージャーとそのデータベース・オブジェクトへのアクセスが制御されます。ユーザーは、適切な許可 (必要な特権または権限) が付与されているオブジェクトにしかアクセスできません。

ロールフォワード・ユーティリティーを使用するには、SYSADM、SYSCTRL、または SYSMAINT 権限が必要です。

ロールフォワード・セッション - CLP の例

例 1

ROLLFORWARD DATABASE コマンドでは、それぞれをキーワード AND で区切ることで、一度に複数の操作を指定することができます。たとえば、ログの終わりまでロールフォワードし、完了する場合、コマンドを別々に指定すると、次のようになります。

```
db2 rollforward db sample to end of logs
db2 rollforward db sample complete
```

これらは次のように結合することができます。

```
db2 rollforward db sample to end of logs and complete
```

上記の 2 つは同じですが、このような操作は 2 つのステップで実行することをお勧めします。ロールフォワード操作が期待どおりに進行したことを確認してから、ロールフォワード操作を停止することが重要です。ログを失わないためにもこれを行うのは大切なことです。

ロールフォワード・コマンドでエラーが発生すると、ロールフォワード操作は完了しません。エラーが戻され、そのエラーを修正した後、コマンドを再発行すること

ができます。しかし、エラーを修正できない場合は、次のコマンドを発行することによりロールフォワードを強制的に完了することができます。

```
db2 rollforward db sample complete
```

このコマンドは、失敗前のログの時点でデータベースをオンラインにします。

例 2

ログの終わりまでデータベースをロールフォワードします (2 つの表スペースがリストアされています)。

```
db2 rollforward db sample to end of logs
db2 rollforward db sample to end of logs and stop
```

これら 2 つのステートメントは同等です。ログの終わりまで表スペースのロールフォワード操作を実行する場合、AND STOP または AND COMPLETE を使用する必要はありません。表スペース名は必須ではありません。指定しない場合には、ロールフォワード・リカバリーを必要としているすべての表スペースが組み込まれます。これらの表スペースの一部のみをロールフォワードする場合は、それらの名前を指定しなければなりません。

例 3

3 つの表スペースがリストアされた後、1 つをログの終わりまでロールフォワードし、他の 2 つをある時点までロールフォワードします (両方ともオンラインで行われます)。

```
db2 rollforward db sample to end of logs tablespace(TBS1) online
db2 rollforward db sample to 1998-04-03-14.21.56.245378 and stop
tablespace(TBS2, TBS3) online
```

2 つのロールフォワード操作が並行して実行されるわけではないことに注意してください。2 番目のコマンドは、最初のロールフォワード操作が正常に完了した場合にのみ起動することができます。

例 4

データベースをリストアした後、OVERFLOW LOG PATH でユーザー出口がアーカイブ・ログを保管するディレクトリーを指定して、ある時点までロールフォワードします。

```
db2 rollforward db sample to 1998-04-03-14.21.56.245378 and stop
overflow log path (/logs)
```

例 5

以下の例では、sample という名前のデータベースがあります。データベースがバックアップされ、バックアップ・イメージにリカバリー・ログが含まれます。次にデータベースがリストアされます。最後にデータベースがバックアップ・タイム・スタンプの最後までロールフォワードされます。

リカバリー・ログをバックアップ・イメージに入れ、データベースをバックアップします。

```
db2 backup db sample online include logs
```

そのバックアップ・イメージを使用してデータベースをリストアします。

```
db2 restore db sample
```

バックアップ・タイム・スタンプの最後までデータベースをロールフォワードします。

```
db2 rollforward db sample to end of backup
```

例 6 (パーティション・データベース環境)

データベース・パーティション 0、1、および 2 があります。表スペース TBS1 はすべてのデータベース・パーティションで定義されており、表スペース TBS2 はデータベース・パーティション 0 および 2 で定義されています。データベース・パーティション 1 でデータベースをリストアし、データベース・パーティション 0 および 2 で TBS1 をリストアした後、データベース・パーティション 1 でデータベースをロールフォワードします。

```
db2 rollforward db sample to end of logs and stop
```

これにより、警告 SQL1271 (「データベースは回復されましたが、1 つ以上の表スペースがデータベース・パーティション 0 および 2 でオフラインです。」) が戻されます。

```
db2 rollforward db sample to end of logs
```

これにより、データベース・パーティション 0 および 2 で TBS1 がロールフォワードされます。この場合、TABLESPACE(TBS1) 節はオプションです。

例 7 (パーティション・データベース環境)

以下の例では、sample という名前のパーティション・データベースがあります。すべてのデータベース・パーティションがシングル・システム・ビュー・バックアップでバックアップされます。次にデータベースがすべてのデータベース・パーティションでリストアされます。最後にデータベースがバックアップ・タイム・スタンプの最後までロールフォワードされます。

シングル・システム・ビュー (SSV) バックアップを実行します。

```
db2 backup db sample on all nodes online include logs
```

すべてのデータベース・パーティションでデータベースをリストアします。

```
db2_all "db2 restore db sample taken at 1998-04-03-14.21.56.245378"
```

バックアップ・タイム・スタンプの最後までデータベースをロールフォワードします。

```
db2 rollforward db sample to end of backup on all nodes
```

例 8 (パーティション・データベース環境)

以下の例では、sample という名前のパーティション・データベースがあります。db2_all を使用する 1 つのコマンドですべてのデータベース・パーティションがバックアップされます。次にデータベースがすべてのデータベース・パーティションでリストアされます。最後にデータベースがバックアップ・タイム・スタンプの最後までロールフォワードされます。

db2_all を使用する 1 つのコマンドですべてのデータベース・パーティションをバックアップします。

```
db2_all "db2 backup db sample include logs to /shared/dir/"
```

すべてのデータベース・パーティションでデータベースをリストアします。

```
db2_all "db2 restore db sample from /shared/dir/"
```

バックアップ・タイム・スタンプの最後までデータベースをロールフォワードします。

```
db2 rollforward db sample to end of backup on all nodes
```

例 9 (パーティション・データベース環境)

データベース・パーティション 0 および 2 でのみ表スペース TBS1 をリストアした後、データベース・パーティション 0 および 2 で TBS1 をロールフォワードします。

```
db2 rollforward db sample to end of logs
```

データベース・パーティション 1 は無視されます。

```
db2 rollforward db sample to end of logs tablespace(TBS1)
```

データベース・パーティション 1 で TBS1 がロールフォワード・リカバリー可能な状態になっていないため、これは失敗します。SQL4906N が報告されます。

```
db2 rollforward db sample to end of logs on  
dbpartitionnums (0, 2) tablespace(TBS1)
```

これは正常に完了します。

```
db2 rollforward db sample to 1998-04-03-14.21.56.245378 and stop  
tablespace(TBS1)
```

データベース・パーティション 1 で TBS1 がロールフォワード・リカバリー可能な状態になっていないため、これは失敗します。すべての部分は一緒にロールフォワードされなければなりません。

注: 表スペースを特定のポイント・イン・タイムまでロールフォワードする場合、dbpartitionnum 節は受け入れられません。ロールフォワード操作は、表スペースが存在するすべてのデータベース・パーティションで行う必要があります。

データベース・パーティション 1 で TBS1 をリストアした後

```
db2 rollforward db sample to 1998-04-03-14.21.56.245378 and stop  
tablespace(TBS1)
```

これは正常に完了します。

例 10 (パーティション・データベース環境)

すべてのデータベース・パーティションで表スペースをリストアした後、PIT2 までロールフォワードしますが、AND STOP は指定しません。ロールフォワード操作はまだ進行中です。それを取り消し、PIT1 までロールフォワードします。

```
db2 rollforward db sample to pit2 tablespace(TBS1)  
db2 rollforward db sample cancel tablespace(TBS1)
```

```
** restore TBS1 on all dbpartitionnums **  
  
db2 rollforward db sample to pit1 tablespace(TBS1)  
db2 rollforward db sample stop tablespace(TBS1)
```

例 11 (パーティション・データベース環境)

db2nodes.cfg ファイルにリスト表示されている 8 個のデータベース・パーティション (3 から 10 まで) に存在する表スペースをロールフォワード・リカバリーします。

```
db2 rollforward database dwtest to end of logs tablespace (tssprodt)
```

ログの終わり (ある時点ではなく) までのこの操作は正常に完了します。表スペースが存在するデータベース・パーティションは指定する必要がありません。ユーティリティーは、デフォルトとして db2nodes.cfg ファイルを使用します。

例 12 (パーティション・データベース環境)

(データベース・パーティション 6 上の) 単一データベース・パーティションのデータベース・パーティション・グループに存在する 6 個の小さな表スペースをロールフォワード・リカバリーします。

```
db2 rollforward database dwtest to end of logs on dbpartitionnum (6)  
tablespace(tsstore, tssbuyer, tsstime, tsswhse, tsslscat, tssvendor)
```

ログの終わり (ある時点ではなく) までのこの操作は正常に完了します。

例 13 (パーティション表 - すべてのデータ・パーティションについて、ログの最後にロールフォワードする)

表スペース tbsp1、tbsp2、tbsp3 を使用し、索引を tbsp0 内に持つパーティション表が作成されています。その後、ユーザーは tbsp4 の表にデータ・パーティションを追加し、tbsp5 の表からのデータ・パーティションをアタッチします。この環境ではすべての表スペースを END OF LOGS にロールフォワードすることができます。

```
db2 rollforward db PBARDB to END OF LOGS and stop  
tablespace(tbsp0, tbsp1, tbsp2, tbsp3, tbsp4, tbsp5)
```

これは正常に完了します。

例 14 (パーティション表 - 1 つの表スペースについて、ログの最後にロールフォワードする)

表スペース tbsp1、tbsp2、tbsp3 を使用し、索引を tbsp0 内に持つパーティション表が最初に作成されています。その後、ユーザーは tbsp4 の表にデータ・パーティションを追加し、tbsp5 の表からのデータ・パーティションをアタッチします。表スペース tbsp4 は破損し、リストアおよびログの最後へのロールフォワードを必要とします。

```
db2 rollforward db PBARDB to END OF LOGS and stop tablespace(tbsp4)
```

これは正常に完了します。

例 15 (パーティション表 - 追加、アタッチ、デタッチされたデータ・パーティション、または索引を持つデータ・パーティションを含む、すべてのデータ・パーティションの PIT にロールフォワードする)

表スペース tbsp1、tbsp2、tbsp3 を使用し、索引を tbsp0 内に持つパーティション表が作成されています。その後、ユーザーは tbsp4 の表にデータ・パーティションを追加し、tbsp5 の表からのデータ・パーティションをアタッチし、tbsp1 からデータ・パーティションをデタッチします。ユーザーは、INDEX IN 節で指定される表スペースを含め、パーティション表によって使用されるすべての表スペースとともに、PIT へのロールフォワードを実行します。

```
db2 rollforward db PBARDB to 2005-08-05-05.58.53.000000 and stop
    tablespace(tbsp0, tbsp1, tbsp2, tbsp3, tbsp4, tbsp5)
```

これは正常に完了します。

例 16 (パーティション表 - 表スペースのサブセット上の PIT にロールフォワードする)

3 つの表スペース (tbsp1、tbsp2、tbsp3) を使ってパーティション表が作成されています。その後、ユーザーは tbsp3 からすべてのデータ・パーティションをデタッチします。PIT へのロールフォワードは tbsp1 および tbsp2 でのみ許可されます。

```
db2 rollforward db PBARDB to 2005-08-05-06.02.42.000000 and stop
    tablespace( tbsp1, tbsp2)
```

これは正常に完了します。

第 14 章 IBM Tivoli Storage Manager (TSM) でのデータ・リカバリー

BACKUP DATABASE コマンドまたは RESTORE DATABASE コマンドを呼び出す時に、IBM Tivoli Storage Manager (TSM) 製品を使用してデータベースまたは表スペースのバックアップの管理またはリストア操作の管理を行うことを指定できます。以下のシステムを除き、TSM クライアント API の最低限必要なレベルは、バージョン 4.2.0 です。

- 64 ビット Solaris システムでは、TSM クライアント API バージョン 4.2.1 が必要です。
- 64 ビット Windows オペレーティング・システムでは、TSM クライアント API バージョン 5.1 が必要です。
- すべての Windows X64 システムで、TSM クライアント API バージョン 5.3.2 が必要です。
- 32 ビット Linux for System i and pSeries では、TSM クライアント API バージョン 5.1.5 以上が必要です。
- 64 ビット Linux for System i and pSeries では、TSM クライアント API バージョン 5.2.2 以上が必要です。
- 64 ビット Linux on AMD Opteron システムでは、TSM クライアント API バージョン 5.2.0 以上が必要です。
- Linux for zSeries では、TSM クライアント API バージョン 5.2.2 以上が必要です。

Tivoli Storage Manager クライアントの構成

データベース・マネージャーで TSM オプションを使用できるようにするには、TSM 環境を構成するために以下のステップが必要な場合があります。

1. 機能している TSM クライアントおよびサーバーをインストールし、構成する必要があります。加えて、TSM クライアント API を各 DB2 サーバーにインストールする必要があります。
2. TSM クライアント API で使う環境変数を設定します。

DSMI_DIR

API トラストッド・エージェント・ファイル (dsmtca) が存在しているユーザー定義のディレクトリー・パスを識別します。

DSMI_CONFIG

dsm.opt ファイルへのユーザー定義ディレクトリー・パスを識別します。これには、TSM ユーザー・オプションが含まれています。他の 2 つの変数とは異なり、この変数には完全修飾パスおよびファイル名を含めなければなりません。

DSMI_LOG

エラー・ログ (dserror.log) が作成されるユーザー定義のディレクトリー・パスを識別します。

注: 複数パーティション・データベース環境では、これらの設定は、`sqllib/userprofile` ディレクトリ内で指定する必要があります。

- それらの環境変数に変更が加えられ、データベース・マネージャーが稼働している場合は、以下のようにしてください。
 - `db2stop` コマンドを使用して、データベース・マネージャーを停止します。
 - `db2start` コマンドを使用して、データベース・マネージャーを開始します。
- サーバーの構成によっては、Tivoli クライアントは TSM サーバーとインターフェースを持つためにパスワードが必要になる場合があります。TSM 環境が `PASSWORDACCESS=generate` を使用するように構成されている場合には、Tivoli クライアントは、パスワードを設定する必要があります。

実行可能ファイル `dsmapiw` は、インスタンス所有者の `sqllib/adsm` ディレクトリにインストールされています。この実行可能ファイルにより、TSM パスワードの確立と再設定が可能になります。

`dsmapiw` コマンドを実行するには、ローカル管理者または「root」ユーザーとしてログインする必要があります。このコマンドを実行すると、以下の情報を入力するよう求められます。

- 旧パスワード。TSM サーバーで認識されている、TSM ノードの現在のパスワード。このコマンドの初回実行時には、このパスワードは、ご使用のノードが TSM サーバーに登録された時に TSM 管理者から提供されたものになりません。
- 新規パスワード。TSM サーバーに保管させる、TSM ノードの新しいパスワード。(新規パスワードは、入力エラーがないかどうかを調べるため、2 回入力するよう求められます。)

注: BACKUP DATABASE または RESTORE DATABASE コマンドを呼び出すユーザーは、このパスワードを知っている必要はありません。`dsmapiw` コマンドを実行する必要があるのは、初期接続時のパスワードを確立する場合、および TSM サーバーのパスワードが初期化された場合のみです。

Tivoli Storage Manager を使用する際の考慮事項

TSM 内部の特定のフィーチャーを使用するには、そのフィーチャーを使用するオブジェクトの完全修飾パス名を指定する必要があります。(Windows オペレーティング・システムでは、/ の代わりに ¥ が使用されることに注意してください。) 完全修飾パス名は、次のようになります。

- フル・データベース・リカバリー・オブジェクト /<database>/NODEnnnn/
FULL_BACKUP.timestamp.seq_no
- 増分データベース・リカバリー・オブジェクト /<database>/NODEnnnn/
DB_INCR_BACKUP.timestamp.seq_no
- 増分差分データベース・リカバリー・オブジェクト /<database>/NODEnnnn/
DB_DELTA_BACKUP.timestamp.seq_no
- フル表スペース・リカバリー・オブジェクト /<database>/NODEnnnn/
TSP_BACKUP.timestamp.seq_no

- 増分表スペース・リカバリー・オブジェクト /<database>/NODEnnnn/
TSP_INCR_BACKUP.timestamp.seq_no
- 増分差分表スペース・リカバリー・オブジェクト /<database>/NODEnnnn/
TSP_DELTA_BACKUP.timestamp.seq_no

ここで、<database> はデータベースの別名で、NODEnnnn はノード番号です。大文字で表記されている名前は、大文字で入力しなければなりません。

- 複数のバックアップ・イメージで同じデータベース別名が使用されている場合は、完全修飾名は、タイム・スタンプとシーケンス番号で区別されます。使用するバックアップ・バージョンを判別するには、TSM を照会する必要があります。
- USE TSM オプションと INCLUDE LOGS オプションを指定してオンライン・バックアップ操作を行う場合、2 つのプロセスが同時に同じ磁気テープ・ドライブに書き込もうとすると、デッドロックが発生することがあります。磁気テープ・ドライブをログとバックアップ・イメージのストレージ・デバイスとして使用する場合は、TSM に 2 つの別々のテープ・プールを定義する必要があります (1 つはバックアップ・イメージ用、もう 1 つはアーカイブ・ログ用)。

第 15 章 DB2 拡張コピー・サービス (ACS)

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) によって、ストレージ・デバイス的高速コピー・テクノロジーを使用して、バックアップ操作およびリストア操作のデータ・コピー部分を実行できます。

従来のバックアップ操作またはリストア操作では、データベース・マネージャーはオペレーティング・システム呼び出しを使用して、ディスクまたはストレージ・デバイスとの間でデータをコピーします。ストレージ・デバイスを使用したデータ・コピーが可能になると、バックアップ操作およびリストア操作がかなり高速になります。DB2 ACS を使用するバックアップ操作を、スナップショット・バックアップと呼びます。

スナップショット・バックアップ操作およびリストア操作を実行するには、ご使用のストレージ・デバイス用の DB2 ACS API ドライバーが必要です。以下のストレージ・ハードウェア用の DB2 ACS API ドライバーが、IBM Data Server に統合されています。

- IBM TotalStorage SAN ボリューム・コントローラー
- IBM System Storage DS6000
- IBM System Storage DS8000
- IBM System Storage N シリーズ
- NetApp V-series
- NetApp FAS series

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のセットアップと使用について詳しくは、拡張コピー・サービスに関する Tivoli の資料 (<http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/IBMTivoliStorageManagerforAdvancedCopyServices5.3.3.html>) を参照してください。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の使用可能化

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用するか、スナップショットのバックアップ操作を実行するには、DB2 ACS をインストール、活動化、および構成する必要があります。

始める前に

DB2 ACS は、IBM DB2 高可用性 (HA) フィーチャーの一部です。DB2 ACS を使用するには、DB2 HA フィーチャーのライセンスが必要です。

スナップショット・バックアップ操作およびリストア操作を実行するには、ご使用のストレージ・デバイス用の DB2 ACS API ドライバーが必要です。以下のストレージ・ハードウェア用の DB2 ACS API ドライバーが、IBM Data Server に統合されています。

- IBM TotalStorage SAN ボリューム・コントローラー
- IBM System Storage DS6000

- IBM System Storage DS8000
- IBM System Storage N シリーズ
- NetApp V-series
- NetApp FAS series

手順

1. DB2 ACS をインストールします。『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のインストール』を参照してください。
2. DB2 ACS を使用するためのデータベース・マネージャー・インスタンス (複数可) を作成します。

新規データベース・マネージャー・インスタンスを作成するとき、acs と呼ばれるディレクトリーが新規インスタンスの sqllib ディレクトリーに作成されます。各データベース・マネージャー・インスタンスに acs ディレクトリーがあるので、各データベース・マネージャー・インスタンスをそれぞれに構成することができます。

3. DB2 ACS を使用するためのデータベース・マネージャー・インスタンスごとに、以下のステップを実行します。
 - a. DB2 ACS を活動化します。349 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の活動化』を参照してください。
 - b. DB2 ACS を構成します。350 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の構成』を参照してください。

結果

DB2 ACS を使用可能にした後、スナップショットのバックアップ操作を実行することができます。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のセットアップと使用について詳しくは、拡張コピー・サービスに関する Tivoli の資料 (<http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/IBMTivoliStorageManagerforAdvancedCopyServices5.3.3.html>) を参照してください。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のインストール

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) に必要なファイルおよびライブラリーは、IBM Data Server インストーラーによってインストールされます。

制約事項

DB2 ACS は、IBM Data Server がサポートするハードウェアおよびオペレーティング・システムのサブセットをサポートします。DB2 ACS がサポートするハードウェアおよびオペレーティング・システムのリストについては、401 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) をサポートするオペレーティング・システムおよびハードウェア』を参照してください。

始める前に

ACS をインストールする前に、以下のライブラリーをインストールしておく必要があります。

AIX の場合:

- `ln -s /opt/freeware/lib/powerpc-ibm-aix5.3.0/libgcc_s.a /usr/lib/libgcc_s.a`

Red Hat Enterprise Linux の場合:

- `ln -s libssl.so.0.9.7xxx libssl.so.0.9.7`
- `ln -s libcrypto.so.0.9.7xxx libcrypto.so.0.9.7`
- `ln -s libssl.so.0.9.7xxx libssl.so`
- `ln -s libssl.so.0.9.7xxx libssl.so.0`

手順

1. IBM Data Server をインストールします。
2. TCP/IP サービス・ファイルに DB2 ACS エージェント用のポートを追加します。以下に例を示します。

```
db2acs 5400/tcp # DB2 ACS service port
```

次の作業

DB2 ACS をインストールした後、スナップショットのバックアップ操作を実行する前に、DB2 ACS を活動化し、DB2 ACS を構成する必要があります。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のセットアップと使用については、拡張コピー・サービスに関する Tivoli の資料 (<http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/IBMTivoliStorageManagerforAdvancedCopyServices5.3.3.html>) を参照してください。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の活動化

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用して、指定されたデータベース・マネージャ・インスタンスのスナップショットのバックアップを実行する前に、そのインスタンスで DB2 ACS 機能を活動化する必要があります。スクリプトを実行することによって、DB2 ACS を活動化します。

始める前に

DB2 ACS を活動化する前に、以下のタスクを実行する必要があります。

1. DB2 ACS をインストールします。
2. DB2 ACS を使用するためのデータベース・マネージャ・インスタンス (複数可) を作成します。

このタスクについて

データベース・マネージャ・インスタンスの作成中の、IBM Data Server のアップグレード時に、データベース・マネージャは自動的に `setup.sh` を呼び出して、DB2 ACS 機能を活動化します。

手動で DB2 ACS を活動化することもできます。

手順

DB2 ACS を手動で活動化するには、DB2 ACS を活動化するための適切なパラメータを使用した `setup.sh` スクリプトを、root 権限を持つユーザーとして実行しま

す。

setup.sh について詳しくは、352 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) セットアップ・スクリプト setup.sh』を参照してください。

結果

setup.sh スクリプトの実行の重要な結果の 1 つは、sqllib/acs ディレクトリーの DB2 ACS 実行可能ファイルの所有権および許可が検証されることです。

次の作業

DB2 ACS を活動化した後、スナップショットのバックアップ操作を実行する前に、DB2 ACS を構成する必要があります。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のセットアップと使用について詳しくは、拡張コピー・サービスに関する Tivoli の資料 (<http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/IBMTivoliStorageManagerforAdvancedCopyServices5.3.3.html>) を参照してください。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の構成

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用してスナップショットのバックアップを実行する前に、DB2 ACS を構成する必要があります。構成ファイルを使用して DB2 ACS を構成します。

始める前に

ソフトウェア前提条件の完全な詳細については、IBM Tivoli Storage Manager の資料、ソフトウェア要件の要約に記載されています。

DB2 ACS を構成する前に、以下のタスクを実行する必要があります。

1. DB2 ACS をインストールします。
2. DB2 ACS を使用するためのデータベース・マネージャー・インスタンス (複数も可) を作成します。
3. DB2 ACS をアクティブにします。

手順

パラメーターを指定せずに、sqllib/acs ディレクトリーから setup.sh スクリプトを実行します。これは DB2 ACS を構成する対話式のテキスト・ベースのウィザードによって行われます。このウィザードは構成プロファイル・ファイルを作成し、マシンの /etc/initab を変更して、DB2 ACS デーモンを起動します。

setup.sh ウィザードの出力例を以下に示します。

```
./setup.sh
Do you have a full TSM license to enable all features of TSM for ACS ?[y/n]

n

***** Profile parameters for section GLOBAL: *****
ACS_DIR [/home/krodger/sqllib/acs ]
ACSD [localhost 57328 ]
TRACE [NO ]

***** Profile parameters for section ACSD: *****
ACS_REPOSITORY *mandatory parameter* /home/krodger/acsrepository
```



```
***** Profile parameters for section CLIENT: *****
MAX_VERSIONS [ADAPTIVE ] 2
LVM_FREEZE_THAW [YES ]
DEVICE_CLASS [STANDARD ]

***** Profile parameters for section STANDARD: *****
COPYSERVICES_HARDWARE_TYPE *mandatory parameter*
NAS_NSERIES COPYSERVICES_PRIMARY_SERVERNAME *mandatory parameter* fas960a
COPYSERVICES_USERNAME [superuser ] root
```

```
=====
The profile has been successfully created.
Do you want to continue by specifying passwords for the defined devices? [y/n]
y
```

```
Please specify the passwords for the following profile sections:
STANDARD
master
```

```
Creating password file at /home/krodger/sql/lib/acs/shared/pwd.acsd.
A copy of this file needs to be available to all components that connect to acsd.
```

```
BK11555I: Profile successfully created. Performing additional checks.
Make sure to restart all ACS components to reload the profile.
```

結果

DB2 ACS を構成した後、スナップショットのバックアップ操作を実行できます。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のセットアップと使用について詳しくは、拡張コピー・サービスに関する Tivoli の資料 (<http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/IBMTivoliStorageManagerforAdvancedCopyServices5.3.3.html>) を参照してください。

使用上の注意:

AIX 上での ACS セットアップ中に異常終了の問題が発生した場合、以下の手順のいずれかを行って問題を回避してください。

1. ACS プロファイルで TRACE = YES と入力します。これにより、ACS トレース機能が有効になりますが、ウィザードでの異常終了も解決されることがあります。
2. ウィザードの操作完了後に異常終了が起きる場合、ACS デーモンがインストールされていることを確認してください。ACS デーモンをインストールするには、次のステップを実行します。
 - a. `./setup.sh -a query -d $HOME/sql/lib`

これにより、SUID bit for ../acs/acsnsan is set. Ok.

- b. のような出力が生成されます。表示されているエージェントを `-f install` オプション付きで実行します (`./acsnsan -f install`)。

デーモンが `/etc/inittab` にインストールされ、実行中になっているはずです。

これらの回避策のいずれかを完了した後は、残りの通常の `setup.sh` アクションは正常に動作し続けます。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のディレクトリーの構成

新規データベース・マネージャー・インスタンスを作成するとき、acs と呼ばれるディレクトリーが新規インスタンスの sqllib ディレクトリーに作成されます。DB2 拡張コピー・サービス (ACS) はこの acs ディレクトリーを使用して、ターゲット・ボリューム制御ファイルおよびリカバリー・オブジェクトの共有リポジトリーのような構成ファイルを保管します。この acs ディレクトリーを変更または構成する方法に関しては、制限事項があります。

1. acs ディレクトリーは、DB2 ACS またはスナップショットのバックアップ操作に組み込むことはできません。
2. acs ディレクトリーは、IBM Tivoli Storage Manager (TSM) を使用して、すべてのデータベース・パーティションおよびスナップショット・バックアップ用のバックアップ・システムで、NFS エクスポートおよび NFS 共有が可能です。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) セットアップ・スクリプト setup.sh

setup.sh スクリプトは、DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を活動化および構成します。

ロケーション

setup.sh スクリプトは、sqllib/acs ディレクトリーにあります。

構文

以下は、setup.sh の構文です。

```
使用法: setup.sh -a <action>  
          -d <DB2_Instance_Directory>  
          -u <Instance_user_ID_name>  
          -g <Instance_primary_group_name>
```

ここで、action は以下のいずれかになります。

- start
- stop
- query
- enable
- disable

使用法

データベース・マネージャー・インスタンスの作成中の、IBM Data Server のアップグレード時に、データベース・マネージャーは自動的に setup.sh を呼び出して、DB2 ACS 機能を活動化します。

以下のように、手動で setup.sh スクリプトを呼び出すこともできます。

DB2 ACS の活動化

setup.sh を、上記のパラメーターを使用して root 権限を持つユーザーとして実行することにより、DB2 ACS を活動化できます。

DB2 ACS の構成

setup.sh をパラメーターを使用せずに実行することにより、DB2 ACS を構成できます。パラメーターを使用せずに setup.sh を実行すると、ウィザードが DB2 ACS の構成を先導していきます。

setup.sh スクリプトの実行の重要な結果の 1 つは、sqllib/acs ディレクトリーの DB2 ACS 実行可能ファイルの所有権および許可が検証されることです。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) は、データベース・マネージャーがスナップショット・バックアップ操作を実行するために、ストレージ・ハードウェアとの通信に使用する関数のセットを定義します。

スナップショット・バックアップ操作およびリストア操作を実行するには、ご使用のストレージ・デバイス用の DB2 ACS API ドライバーが必要です。以下のストレージ・ハードウェア用の DB2 ACS API ドライバーが、IBM Data Server に統合されています。

- IBM TotalStorage SAN ポリューム・コントローラー
- IBM System Storage DS6000
- IBM System Storage DS8000
- IBM System Storage N シリーズ
- NetApp V-series
- NetApp FAS series

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API 関数

データベース・マネージャーは、DB2 ACS API 関数を通して DB2 ACS 要求をストレージ・ハードウェアに伝えます。

db2ACSQueryApiVersion - DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の現行バージョンを戻す

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の現行バージョンを戻します。

API 組み込みファイル

db2ACSApi.h

API およびデータ構造構文

```
db2ACS_Version db2ACSQueryApiVersion();
```

パラメーター

なし。

使用上の注意

可能な戻り値:

- DB2ACS_API_VERSION1
- DB2ACS_API_VERSION_UNKNOWN

db2ACSInitialize - DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のセッションの初期化

新規の DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のセッションを初期化します。この呼び出しによって、データベース・マネージャーの DB2 ACS ライブラリーとストレージ・ハードウェア用の DB2 ACS API ドライバーとの間の通信が確立されます。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
/* =====  
 * Session Initialization  
 * ===== */  
db2ACS_RC db2ACSInitialize(  
    db2ACS_CB          * pControlBlock,  
    db2ACS_ReturnCode * pRC );
```

パラメーター

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

db2ACSInitialize を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

```
pControlBlock->session  
pControlBlock->options
```

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に以下のフィールドにデータを設定します。

```
pControlBlock->handle  
pControlBlock->vendorInfo
```

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 11. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INIT_FAILED	データベース・マネージャーが DB2 ACS セッションの初期化を試みましたが、初期化が失敗しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_COMM_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスに通信エラーがありません。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_NO_DEV_AVAIL	現在、使用可能な磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスがありません。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- `db2ACSBeginQuery()` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSEndQuery()` を呼び出せます。
- `db2ACSBeginOperation` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSEndOperation` を呼び出せます。
- `db2ACSInitialize` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSTerminate` を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

db2ACSQueryAPIVersion() 呼び出しを除くすべての DB2 ACS API 呼び出しを行う前に、データベース・マネージャーは db2ACSInitialize() を呼び出す必要があります。db2ACSInitialize() を呼び出して DB2 ACS セッションを確立した後、データベース・マネージャーは、DB2 ACS の照会、読み取り、書き込み、または削除操作の任意の組み合わせを実行できます。db2ACSTerminate() を呼び出すことによって、データベース・マネージャーは DB2 ACS セッションを終了できます。

db2ACSTerminate - DB2 拡張コピー・サービス (ACS) セッションの終了

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) セッションを終了します。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
/* =====  
 * Session Termination  
 * ===== */  
db2ACS_RC db2ACSTerminate(  
    db2ACS_CB          * pControlBlock,  
    db2ACS_ReturnCode * pRC );
```

パラメーター

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

データベース・マネージャーは、db2ACSInitialize() を呼び出す前に、このパラメーター用のメモリーを割り振っています。このメモリーの解放は、db2ACSTerminate() の後に、データベース・マネージャーが行います。

db2ACSTerminate() を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

pControlBlock->options

DB2 ACS API ドライバーは、pControlBlock->vendorInfo.vendorCB 内のメモリーを無効にして、解放する場合があります。

pRC

データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 12. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	このセッションに割り振られたすべてのメモリーを解放し、終了します。
DB2ACS_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアポートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- db2ACSBeginQuery() の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndQuery() を呼び出せます。
- db2ACSBeginOperation の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndOperation を呼び出せます。
- db2ACSInitialize の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSTerminate を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

DB2 ACS API ドライバーは、db2ACSTerminate() の DB2 ACS セッションに割り振ったすべてのメモリーを解放する必要があります。

db2ACSTerminate() がエラーなしで完了したかどうかに関係なく、データベース・マネージャーは、この DB2 ACS セッションで、db2ACSInitialize() を再び呼び出してからでないと、どの DB2 ACS 関数も再び呼び出せません。

db2ACSPrepare - スナップショット・バックアップ操作の実行の準備

スナップショット・バックアップが実行されると、データベース・マネージャーはデータベースを中断状態にします。db2ACSPrepare() は、データベース・マネージャーがデータベースを中断状態にする前に、スナップショット・バックアップ操作の実行を準備するための各ステップを実行します。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
/* =====  
 * Prepare  
 * ===== */  
db2ACS_RC db2ACSPrepare(  
    db2ACS_GroupList    * pGroupList,  
    db2ACS_CB           * pControlBlock,  
    db2ACS_ReturnCode   * pRC );
```

パラメーター

pGroupList

データ・タイプ: db2ACS_GroupList *

db2ACS_GroupList には、スナップショットのバックアップ操作に組み込まれているグループのリストが含まれています。

pGroupList が NULL の場合、すべてのグループ (パス) がスナップショット・バックアップ操作に組み込まれます。

pGroupList が NULL でない場合は、以下のようになります。

- **pGroupList** に、スナップショット・バックアップ操作に組み込まれるグループ (パス) のリストが入ります。
- **pGroupList** のメモリーの割り振りおよび解放は、データベース・マネージャーが行います。
- データベース・マネージャーは、**pGroupList** を db2ACSPrepare() に渡す前に、以下のフィールドにデータを設定します。

```
pGroupList->numGroupID  
pGroupList->id
```

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSPrepare を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

```
pControlBlock->handle  
pControlBlock->vendorInfo  
pControlBlock->options
```

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 13. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- `db2ACSBeginQuery()` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSEndQuery()` を呼び出せます。
- `db2ACSBeginOperation` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSEndOperation` を呼び出せます。
- `db2ACSInitialize` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSTerminate` を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

`db2ACSPrepare()` が成功した場合、データベース・マネージャーは、`db2ACSSnapshot()` を呼び出す前に、データベースを中断状態にします。

db2ACSBeginOperation - DB2 拡張コピー・サービス (ACS) 操作の開始

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) 操作を開始します。

組み込みファイル

`db2ACSApi.h`

構文およびデータ構造

```
/* =====  
* Operation Begin  
*  
* A valid ACS operation is specified by passing an ObjectType OR'd with one of  
* the following Operations, such as:  
*  
* (DB2ACS_OP_CREATE | DB2ACS_OBJTYPE_SNAPSHOT)  
* ===== */  
db2ACS_RC db2ACSBeginOperation(  
    db2ACS_Operation    operation,  
    db2ACS_CB          * pControlBlock,  
    db2ACS_ReturnCode  * pRC );
```

パラメーター

operation

データ・タイプ: db2ACS_Operation。

operation は、DB2 ACS 操作の開始を示すビット・マスクであり、含まれているオブジェクトのタイプです。

操作タイプ:

DB2ACS_OP_CREATE
DB2ACS_OP_READ
DB2ACS_OP_DELETE

オブジェクト・タイプ:

DB2ACS_OBJTYPE_BACKUP
DB2ACS_OBJTYPE_LOG
DB2ACS_OBJTYPE_LOADCOPY
DB2ACS_OBJTYPE_SNAPSHOT

例: (DB2ACS_OP_CREATE | DB2ACS_OBJTYPE_SNAPSHOT) または (DB2ACS_OP_DELETE | DB2ACS_OBJTYPE_LOADCOPY)。

データベース・マネージャーは、**operation** を db2ACSBeginOperation() 関数呼び出しに渡します。

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSBeginOperation() を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを追加します。

pControlBlock->handle
pControlBlock->vendorInfo
pControlBlock->options

operation が DB2ACS_OP_CREATE または DB2ACS_OP_READ の場合、データベース・マネージャーは以下のフィールドにもデータを追加します。

pControlBlock->operation

pControlBlock->operation 内に含まれている情報は、特定の DB2 ACS 操作のコンテキスト内でのみ有効です。pControlBlock->operation は、db2ACSBeginOperation() 中に設定され、db2ACSEndOperation() が戻るまで未変更のままです。データベース・マネージャーも DB2 ACS API ドライバーも、DB2 ACS 操作の有効範囲外では pControlBlock->operation を参照すべきではありません。

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 14. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INV_OPTIONS	データベース・マネージャーが無効なオプションを指定しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- db2ACSBeginQuery() の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndQuery() を呼び出せます。
- db2ACSBeginOperation の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndOperation を呼び出せます。
- db2ACSInitialize の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSTerminate を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

なし。

db2ACSEndOperation - DB2 拡張コピー・サービス (ACS) 操作の終了

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) 操作を終了します。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
/* =====  
 * Operation End  
 * ===== */  
db2ACS_RC db2ACSEndOperation(  
    db2ACS_EndAction    endAction,  
    db2ACS_CB           * pControlBlock,  
    db2ACS_ReturnCode   * pRC );
```

パラメーター

endAction

データ・タイプ: db2ACS_EndAction。

endAction は、DB2 ACS API ドライバーが DB2 ACS 操作を終了する方法を示すビット・マスクです。

値は以下のとおりです。

```
DB2ACS_END_COMMIT  
DB2ACS_END_ABORT
```

データベース・マネージャーは、**endAction** を db2ACSEndOperation() 関数呼び出しに渡します。

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSEndOperation を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドを追加します。

```
pControlBlock->handle  
pControlBlock->vendorInfo  
pControlBlock->options
```

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 15. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_COMMIT_FAILED	DB2 ACS API ドライバーがトランザクションをコミットできませんでした。	
DB2ACS_RC_ABORT_FAILED	データベース・マネージャーが DB2 ACS 操作のアボートを試みましたが、アボートの試みが失敗しました。	

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- `db2ACSBeginQuery()` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSEndQuery()` を呼び出せます。
- `db2ACSBeginOperation` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSEndOperation` を呼び出せます。
- `db2ACSInitialize` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSTerminate` を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

データベース・マネージャーが `DB2ACS_END_ABORT` を **endAction** パラメーターとして渡す場合、スナップショットのバックアップ・オブジェクトが削除される結果になります。

db2ACSBeginQuery - スナップショット・バックアップ・オブジェクトに関する照会の開始

リストア操作に使用可能なスナップショット・バックアップ・オブジェクトに関する DB2 拡張コピー・サービス (ACS) 照会操作を開始します。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
db2ACS_RC db2ACSBeginQuery(  
    db2ACS_QueryInput      * pQueryInput,  
    db2ACS_CB              * pControlBlock,  
    db2ACS_ReturnCode      * pRC );
```

パラメーター

pQueryInput

データ・タイプ: db2ACS_QueryInput *

db2ACS_QueryInput には db2ACS_ObjectInfo と同じフィールドがあります。 db2ACS_ObjectInfo には、DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API を使用して作成したオブジェクトに関する情報が入ります。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

db2ACSBeginQuery を呼び出す前に、データベース・マネージャーは **pQueryInput** の各フィールドにデータを設定します。

DB2 ACS API ドライバーは、照会で以下のワイルドカードの使用をサポートする必要があります。

- スtring・フィールド内の DB2ACS_WILDCARD
- データベース・パーティション・フィールドの DB2ACS_ANY_PARTITIONNUM
- 32 ビット符号なし整数 (Uint32) フィールドの DB2ACS_ANY_UINT32

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSBeginQuery を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

```
pControlBlock->handle  
pControlBlock->vendorInfo  
pControlBlock->options
```

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。 DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 16. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- `db2ACSBeginQuery()` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSEndQuery()` を呼び出せます。
- `db2ACSBeginOperation` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSEndOperation` を呼び出せます。
- `db2ACSInitialize` の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは `db2ACSTerminate` を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

`db2ACSBeginQuery()` は照会データを戻しません。

db2ACSGetNextObject - リストアに使用できるスナップショット・バックアップ・オブジェクトのリストの次項目を戻す

リストア操作に使用できるスナップショット・バックアップ・オブジェクトのリスト内の次の項目を戻します。

組み込みファイル

`db2ACSApi.h`

構文およびデータ構造

```
db2ACS_RC db2ACSGetNextObject(  
    db2ACS_QueryOutput * pQueryOutput,  
    db2ACS_CB * pControlBlock,  
    db2ACS_ReturnCode * pRC );
```

パラメーター

pQueryOutput

データ・タイプ: db2ACS_QueryOutput *

db2ACS_QueryOutput には、スナップショットのバックアップ・オブジェクトについての照会結果情報が含まれています。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pQueryOutput** の各フィールドにデータを設定します。

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSGetNextObject を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

```
pControlBlock->handle  
pControlBlock->vendorInfo  
pControlBlock->options
```

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 17. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

表 17. 戻りコード (続き)

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_OBJ_NOT_FOUND	DB2 ACS API ドライバーが、データベース・マネージャーによって指定されたスナップショット・バックアップ・オブジェクトを検出できませんでした。	関数呼び出しは失敗ではありませんでしたが、db2ACSBeginQuery() に渡す基準に一致するスナップショット・バックアップ・オブジェクトがありません。
DB2ACS_RC_END_OF_DATA	DB2 ACS API ドライバーが、これ以上のスナップショット・バックアップ・オブジェクトを検出できません。	関数呼び出しは失敗ではありませんでしたが、db2ACSBeginQuery() に渡す基準に一致するスナップショット・バックアップ・オブジェクトがもうありません。
DB2ACS_RC_MORE_DATA	ストレージ・ロケーションからデータベース・マネージャーへ転送するデータがまだあります。	db2ACSBeginQuery() に渡す基準に一致するスナップショット・バックアップ・オブジェクトに関する情報が戻され、db2ACSBeginQuery() に渡す基準に一致するスナップショット・バックアップ・オブジェクトがまだあります。

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアポートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- db2ACSBeginQuery() の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndQuery() を呼び出せます。
- db2ACSBeginOperation の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndOperation を呼び出せます。
- db2ACSInitialize の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSTerminate を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

データベース・マネージャーは、db2ACSGetNextObject() を呼び出す前に、db2ACSBeginQuery() を呼び出す必要があります。データベース・マネージャーは、db2ACSBeginQuery() に渡された db2ACS_QueryInput パラメーターに検索基準を指定します。

db2ACSGetNextObject() は、db2ACSBeginQuery()に渡された検索基準に一致する 1 つのスナップショット・バックアップ・オブジェクトに関する情報を戻します。db2ACSGetNextObject() が DB2ACS_RC_MORE_DATA を戻した場合、データベース・マネージャーは db2ACSGetNextObject() を再び呼び出して、検索基準に一致する別のスナップショット・バックアップ・オブジェクトに関する情報を受け取れます。db2ACSGetNextObject() が DB2ACS_RC_END_OF_DATA を戻した場合、検索基準に一致するスナップショット・バックアップ・オブジェクトはもうありません。

db2ACSEndQuery - スナップショット・バックアップ・オブジェクトに関する照会の終了

データベース・マネージャーは、DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API 関数の db2ACSBeginQuery() および db2ACSGetNextObject() を使用して、リストア操作に使用できるスナップショット・バックアップ・オブジェクトについて照会します。db2ACSEndQuery() は、この DB2 ACS 照会セッションを終了します。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
db2ACS_RC db2ACSEndQuery(  
    db2ACS_CB * pControlBlock,  
    db2ACS_ReturnCode * pRC );
```

パラメーター

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSEndQuery() を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

```
pControlBlock->handle  
pControlBlock->vendorInfo  
pControlBlock->options
```

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 18. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- db2ACSBeginQuery() の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndQuery() を呼び出せます。
- db2ACSBeginOperation の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndOperation を呼び出せます。
- db2ACSInitialize の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSTerminate を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

データベース・マネージャーは、この DB2 ACS セッションでは、db2ACSBeginQuery() を再び呼び出してからでないと、db2ACSGetNextObject() を再び呼び出せません。

db2ACSSnapshot - DB2 拡張コピー・サービス (ACS) 操作の実行

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) 操作を実行します。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
typedef union db2ACS_ReadList
{
    db2ACS_GroupList      group;
} db2ACS_ReadList;

db2ACS_RC db2ACSSnapshot(
    db2ACS_Action          action,
    db2ACS_ObjectID       objectID,
    db2ACS_ReadList       * pReadList,
    db2ACS_CB              * pControlBlock,
    db2ACS_ReturnCode     * pRC );
```

パラメーター

action データ・タイプ: db2ACS_Action

実行する DB2 ACS アクションのタイプ。値:

```
DB2ACS_ACTION_WRITE
DB2ACS_ACTION_READ_BY_OBJECT
DB2ACS_ACTION_READ_BY_GROUP
```

データベース・マネージャーは、**action** を db2ACSSnapshot() に渡します。

objectID

データ・タイプ: db2ACS_ObjectID

db2ACS_ObjectID は、各保管オブジェクトごとのユニーク ID であり、照会によってストレージ・リポジトリに戻されます。db2ACS_ObjectID は、単一の DB2 ACS セッションの時間フレーム内でのみ、ユニークで永続的であることが保証されています。

データベース・マネージャーは、db2ACSBeginOperation() 呼び出しの **operation** として、DB2ACS_OP_READ または DB2ACS_OP_DELETE を指定した場合、**objectID** の値を db2ACSSnapshot() に渡します。

pReadList

データ・タイプ: db2ACS_ReadList *

db2ACS_ReadList には、グループのリストが含まれています。

pReadList は、**action** が DB2ACS_ACTION_READ_BY_GROUP の場合のみ使用されます。

action が DB2ACS_ACTION_READ_BY_GROUP の場合、データベース・マネージャーは、db2ACSSnapshot() を呼び出す前に、**pReadList** の各フィールド用のメモリーを割り振り、データを設定し、後で **pReadList** のメモリーを解放する必要があります。

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSSnapshot を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

```
pControlBlock->handle
pControlBlock->vendorInfo
pControlBlock->options
```

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 19. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- db2ACSBeginQuery() の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndQuery() を呼び出せます。
- db2ACSBeginOperation の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndOperation を呼び出せます。
- db2ACSInitialize の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSTerminate を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

データベース・マネージャーは、db2ACSPartition()、db2ACSPrepare()、および db2ACSsnapshot() を呼び出す前に、db2ACSBeginOperation() を呼び出します。データベース・マネージャーは、DB2 ACS API ドライバーが実行する必要がある DB2 ACS 操作のタイプを、db2ACSBeginOperation() 呼び出しの **operation** パラメーターに指定します。

db2ACSPartition - データベース・パーティションのターゲット・データのグループ化

1 つのデータベース・パーティションに属しているものとして、データベース・マネージャーによってリストされた各パスにグループ ID を関連付けます。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
/* =====
 * Partition
 * ===== */
db2ACS_RC db2ACSPartition(
    db2ACS_PathList      * pPathList,
    db2ACS_CreateObjectInfo * pCreateObjInfo,
    db2ACS_CB            * PControlBlock,
    db2ACS_ReturnCode    * pRC );
```

パラメーター

pPathList

データ・タイプ: db2ACS_PathList

db2ACS_PathList には、DB2 ACS 操作に固有の各データベース・パスの追加情報を含む、データベース・パスのリストが含まれています。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

db2ACS_PathList 構造の **entry** フィールドは、タイプ db2ACS_PathEntry のエレメントの配列です。db2ACS_PathEntry には、データベース・パスについての情報が含まれています。

db2ACSPartition を呼び出す前に、データベース・マネージャーは、**pPathList** 内の各 db2ACS_PathEntry 項目の以下のフィールドにデータを設定します。

- **path**
- **type**
- **toBeExcluded**

このデータベース・パーティションに属しているとデータベース・マネージャーによって識別されるすべてのパスは、DB2 ACS API ドライバーによってグループ ID を与えられます。DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に、**pPathList** 内の各 db2ACS_PathEntry の **groupID** フィールドにデータを設定します。

pCreateObjInfo

データ・タイプ: db2ACS_CreateObjectInfo

db2ACS_CreateObjectInfo には、DB2 ACS バックアップ・オブジェクト作成に関する情報が入ります。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

データベース・マネージャーは、db2ACSPartition を呼び出す前に、**pCreateObjInfo** の各フィールドにデータを設定します。

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSPartition を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

```
pControlBlock->handle  
pControlBlock->vendorInfo  
pControlBlock->options
```

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 20. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INIT_FAILED	データベース・マネージャーが DB2 ACS セッションの初期化を試みましたが、初期化が失敗しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_OBJ_OUT_OF_SCOPE	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーによって管理されていないリカバリー・オブジェクトに、DB2 ACS 操作の実行を試みしました。	

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- db2ACSBeginQuery() の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndQuery() を呼び出せます。
- db2ACSBeginOperation の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndOperation を呼び出せます。
- db2ACSInitialize の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSTerminate を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

DB2 拡張コピー・サービスは、単一のデータベース・パーティション上のデータをアトミックに処理します。すなわち、1 つのデータベース・パーティションのデータは、アクションが複数のデータベース・パーティションに関連する操作の一部で

ある場合でも、他のデータベース・パーティションからは独立して、一緒にバックアップまたはリストアされます。db2ACSPartition は、単一のデータベース・パーティションに関するパス情報をグループ化します。

データベース・マネージャーは、db2ACSSnapshot を呼び出す前に、db2ACSPartition を呼び出します。データベース・マネージャーは、pPathList パラメーター内の当該データベース・パーティションに関連するすべてのパスをリストします。データベース・マネージャーは、db2ACSSnapshot に渡される pReadList パラメーター内のパスのサブセットを指定して、pPathList にリストされているパスのサブセットに DB2 ACS 操作を実行できます。

db2ACSVerify - DB2 拡張コピー・サービス (ACS) 操作の正常な完了の検証

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) 操作の成功を検証します。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
/* =====  
 * Verify  
 * ===== */  
db2ACS_RC db2ACSVerify(  
    db2ACS_PostObjectInfo * pPostObjInfo,  
    db2ACS_CB * pControlBlock,  
    db2ACS_ReturnCode * pRC );
```

パラメーター

pPostObjInfo

データ・タイプ: db2ACS_PostObjectInfo

db2ACS_DB2ID は、スナップショットのバックアップ・オブジェクトの作成時には認識されないものの、オブジェクト・リポジトリで保守されなければならないデータのセットです。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

データベース・マネージャーは、db2ACSVerify を呼び出す前に、pPostObjInfo の各フィールドにデータを設定します。pPostObjInfo には、DB2 ACS 操作後に関連する情報が入ります。例えば、スナップショット・バックアップが成功した後、pPostObjInfo には最初のアクティブ・ログ・ファイルが入る可能性があります。DB2 ACS 操作後に関連するデータがない場合、データベース・マネージャーは pPostObjInfo を NULL に設定します。

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSVerify を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

```
pControlBlock->handle
pControlBlock->vendorInfo
pControlBlock->options
```

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 21. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- db2ACSBeginQuery() の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndQuery() を呼び出せます。
- db2ACSBeginOperation の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndOperation を呼び出せます。

- db2ACSInitialize の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSTerminate を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

db2ACSVerify が、スナップショット・バックアップ操作が成功したことを戻した場合、スナップショット・バックアップによって生成されたリカバリー・オブジェクトがリストア操作で使用できることを意味します。

db2ACSDelete - DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用して作成したリカバリー・オブジェクトの削除

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用して作成したリカバリー・オブジェクトを削除します。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
/* =====
 * Delete
 * ===== */
db2ACS_RC db2ACSDelete(
    db2ACS_ObjectID      objectID,
    db2ACS_CB            * pControlBlock,
    db2ACS_ReturnCode    * pRC );
```

パラメーター

objectID

データ・タイプ: db2ACS_ObjectID

db2ACS_ObjectID は、各保管オブジェクトごとのユニーク ID であり、照会によってストレージ・リポジトリに戻されます。 db2ACS_ObjectID は、単一の DB2 ACS セッションの時間フレーム内でのみ、ユニークで永続的であることが保証されています。

データベース・マネージャーは、db2ACSQuery() を使用して、db2ACSDelete に渡す有効な **objectID** を入手できます。

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSDelete を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

```
pControlBlock->handle
pControlBlock->vendorInfo
pControlBlock->options
```

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に pRC の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 22. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	指定したオブジェクトが削除されません。このオブジェクトには、DB2 ACS 操作が行えなくなります。
DB2ACS_RC_DELETE_FAILED	DB2 ACS API ドライバーが、データベース・マネージャーによって指定されたスナップショット・バックアップ・オブジェクトの削除に失敗しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_OBJ_NOT_FOUND	DB2 ACS API ドライバーが、データベース・マネージャーによって指定されたスナップショット・バックアップ・オブジェクトを検出できませんでした。	

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- db2ACSBeginQuery() の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndQuery() を呼び出せます。
- db2ACSBeginOperation の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndOperation を呼び出せます。

- db2ACSInitialize の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSTerminate を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

データベース・マネージャーが db2ACSDelete を呼び出すと、DB2 ACS API ドライバーが **objectID** によって示されたリカバリー・オブジェクトを削除します。

データベース・マネージャーが db2ACSDelete を呼び出すのは、ユーザーが DELETE パラメーターを指定して db2acsutil を呼び出した場合です。

db2ACSStoreMetaData - DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用して生成したリカバリー・オブジェクトに関するメタデータの保管

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用して作成したリカバリー・オブジェクトに関するメタデータを保管します。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
db2ACS_RC db2ACSStoreMetaData(
    db2ACS_MetaData          * pMetaData,
    db2ACS_CB                * pControlBlock,
    db2ACS_ReturnCode       * pRC );
```

パラメーター

pMetaData

データ・タイプ: db2ACS_MetaData

db2ACS_MetaData は、スナップショットのバックアップ・メタデータを保管します。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

pMetaData の **data** フィールドに保管されるメタデータは、データベース・マネージャー内部のものであり、変更される可能性があるため、DB2 ACS API ドライバーは、このデータをバイナリー・ストリームとして処理します。

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSStoreMetaData を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

pControlBlock->handle
 pControlBlock->vendorInfo
 pControlBlock->options

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 23. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- db2ACSBeginQuery() の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndQuery() を呼び出せます。
- db2ACSBeginOperation の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndOperation を呼び出せます。
- db2ACSInitialize の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSTerminate を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

スナップショット・バックアップ操作は、db2ACSInitialize、db2ACSBeginOperation、db2ACSPrepare、および db2ACSSnapshot などの複数の DB2 ACS API 関数呼び出しから構成されます。db2ACSStoreMetaData もこの操作の一部です。db2ACSStoreMetaData を含む上記のすべての API 呼び出しが成功しなければ、スナップショット・バックアップ操作も成功しません。db2ACSStoreMetaData が失敗した場合、DB2 ACS バックアップ操作によって生成されたリカバリー・オブジェクトは、使用できません。

db2ACSRetrieveMetaData - DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用して生成したリカバリー・オブジェクトに関するメタデータの検索

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) を使用して作成したリカバリー・オブジェクトに関するメタデータを検索します。

組み込みファイル

db2ACSApi.h

構文およびデータ構造

```
db2ACS_RC db2ACSRetrieveMetaData(  
    db2ACS_MetaData          * pMetaData,  
    db2ACS_ObjectID         objectID,  
    db2ACS_CB               * pControlBlock,  
    db2ACS_ReturnCode       * pRC );
```

パラメーター

pMetaData

データ・タイプ: db2ACS_MetaData

db2ACS_MetaData は、スナップショットのバックアップ・メタデータを保管します。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

pMetaData の **data** フィールドに保管されるメタデータは、データベース・マネージャー内部のものであり、変更される可能性があるため、DB2 ACS API ドライバーは、このデータをバイナリー・ストリームとして処理します。

objectID

データ・タイプ: db2ACS_ObjectID

db2ACS_ObjectID は、各保管オブジェクトごとのユニーク ID であり、照会によってストレージ・リポジトリに戻されます。db2ACS_ObjectID は、単一の DB2 ACS セッションの時間フレーム内でのみ、ユニークで永続的であることが保証されています。

データベース・マネージャーは、db2ACSQuery() を使用して、db2ACSRetrieveMetaData() に渡す有効な **objectID** を入手できます。

pControlBlock

データ・タイプ: db2ACS_CB *

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

db2ACSRetrieveMetaData を呼び出す前に、データベース・マネージャーは以下のフィールドにデータを設定します。

```
pControlBlock->handle
pControlBlock->vendorInfo
pControlBlock->options
```

pRC データ・タイプ: db2ACS_ReturnCode *

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

データベース・マネージャーは、このパラメーターのメモリーを割り振り、インスタンス化されたオブジェクトを示すポインターを関数に渡します。このメモリーの解放は、データベース・マネージャーが行います。

DB2 ACS API ドライバーは、戻す前に **pRC** の各フィールドにデータを設定します。

戻りコード

表 24. 戻りコード

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。	
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

表 24. 戻りコード (続き)

戻りコード	説明	注
DB2ACS_RC_OBJ_NOT_FOUND	DB2 ACS API ドライバーが、データベース・マネージャーによって指定されたスナップショット・バックアップ・オブジェクトを検出できませんでした。	DB2 ACS API ドライバーがエラーを検出しました。データベース・マネージャーは DB2 ACS API セッションを使用できません。

DB2 ACS API ドライバーは、エラーを検出した場合、DB2 ACS 操作をアボートする可能性があります。DB2 ACS セッションは、以下を除くアクションでは使用できません。

- db2ACSBeginQuery() の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndQuery() を呼び出せます。
- db2ACSBeginOperation の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSEndOperation を呼び出せます。
- db2ACSInitialize の呼び出しが成功した後に、データベース・マネージャーは db2ACSTerminate を呼び出せます。

DB2 ACS API の戻りコードについての詳細は、399 ページの『DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード』を参照してください。

使用上の注意

なし。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API 関数を呼び出すには、DB2 ACS API のデータ構造を使用する必要があります。

db2ACS_BackupDetails DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_BackupDetails には、スナップショット・バックアップ操作に関する情報が入ります。

```
/* ----- */
typedef struct db2ACS_BackupDetails
{
    /* A traditional DB2 backup can consist of multiple objects (logical tapes),
     * where each object is uniquely numbered with a non-zero natural number.
     * ----- */
    db2UInt32          sequenceNum;

    char               imageTimestamp[SQLU_TIME_STAMP_LEN + 1];
} db2ACS_BackupDetails;
```

sequenceNum

データ・タイプ: db2UInt32

固有の番号によってバックアップ・オブジェクトを識別します。

imageTimestamp

データ・タイプ: char[]

長さが `SQLU_TIME_STAMP_LEN + 1` の文字ストリング。

db2ACS_CB DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_CB には、DB2 ACS セッションの初期化および終了に必要な基本情報が入ります。

```
/* =====  
 * DB2 Backup Adapter Control Block  
 * ===== */  
typedef struct db2ACS_CB  
{  
    /* Output: Handle value for this session.  
     * ----- */  
    db2UInt32          handle;  
    db2ACS_VendorInfo vendorInfo;  
  
    /* Input fields and parameters.  
     * ----- */  
    db2ACS_SessionInfo session;  
    db2ACS_Options      options;  
  
    /* Operation info is optional, possibly NULL, and is only ever valid  
     * within the context of an operation (from call to BeginOperation() until  
     * the EndOperation() call returns).  
     *  
     * The operation info will be present during creation or read operations  
     * of snapshot and backup objects.  
     * ----- */  
    db2ACS_OperationInfo * operation;  
} db2ACS_CB;
```

handle データ・タイプ: db2UInt32

DB2 ACS セッションを参照するためのハンドル。

vendorInfo

データ・タイプ: db2ACS_VendorInfo

db2ACS_VendorInfo には、DB2 ACS API ドライバーに関する情報が入ります。

session データ・タイプ: db2ACS_SessionInfo

db2ACS_SessionInfo には、DB2 ACS セッションに関するすべての情報が入ります。

オプション

データ・タイプ: db2ACS_Options

db2ACS_Options は、DB2 ACS 操作に使用するオプションを指定します。このストリングの内容は、DB2 ACS API ドライバーに固有です。

operation

データ・タイプ: db2ACS_OperationInfo *

db2ACS_OperationInfo には、スナップショット・バックアップ操作に関する情報が入ります。

db2ACS_CreateObjectInfo DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_CreateObjectInfo には、DB2 ACS バックアップ・オブジェクト作成に関する情報が入ります。

```

/* =====
 * Object Creation Parameters.
 * ===== */
typedef struct db2ACS_CreateObjectInfo
{
    db2ACS_ObjectInfo      object;
    db2ACS_DB2ID           db2ID;

    /* -----
     * The following fields are optional information for the database manager
     * to use as it sees fit.
     * ----- */

    /* Historically both the size estimate and management
     * class parameters have been used by the TSM client API for traditional
     * backup objects, log archives, and load copies, but not for snapshot
     * backups.
     * ----- */
    db2UInt64              sizeEstimate;
    char                    mgmtClass[DB2ACS_MAX_MGMTCLASS_SZ + 1];

    /* The appOptions is a copy of the iOptions field of flags passed to DB2's
     * db2Backup() API when this execution was initiated. This field will
     * only contain valid data when creating a backup or snapshot object.
     * ----- */
    db2UInt32              appOptions;
} db2ACS_CreateObjectInfo;

```

object データ・タイプ: db2ACS_ObjectInfo

db2ACS_ObjectInfo には、DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API を使用して作成したオブジェクトに関する情報が入ります。

db2ID データ・タイプ: db2ACS_DB2ID

db2ACS_DB2ID は IBM Data Server を識別します。

sizeEstimate

データ・タイプ: db2UInt64

作成中のバックアップ・オブジェクトのサイズの見積もり。この見積もりは、ログ・アーカイブ、ロード・コピー、またはスナップショット・バックアップ・オブジェクトには適用されません。

mgmtClass

データ・タイプ: db2ACS_MgmtClass

長さ db2ACS_MAX_MGMTCLASS_SZ + 1 の文字ストリング。

これは、スナップショット・バックアップ・オブジェクトには適用されません。

appOptions

データ・タイプ: db2UInt32

スナップショット・バックアップを開始したバックアップ・コマンドに渡されたバックアップ・オプションのコピー。

db2ACS_DB2ID DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_DB2ID は IBM Data Server を識別します。

```

/* =====
 * DB2 Data Server Identifier
 * ===== */
typedef struct db2ACS_DB2ID
{
    db2UInt32          version;
    db2UInt32          release;
    db2UInt32          level;
    char               signature[DB2ACS_SIGNATURE_SZ + 1];
} db2ACS_DB2ID;

```

version

データ・タイプ: db2UInt32

IBM Data Server のバージョン。例えば、9。

release データ・タイプ: db2UInt32

IBM Data Server のリリース・レベル。例えば、5。

level データ・タイプ: db2UInt32

IBM Data Server のレベル ID。例えば、0。

signature

データ・タイプ: char[]

長さが DB2ACS_SIGNATURE_SZ + 1 の文字ストリング。例えば、「SQL09050」。

db2ACS_GroupList DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API データ構造

db2ACS_GroupList には、スナップショットのバックアップ操作に組み込まれているグループのリストが含まれています。

```

/* =====
 * Snapshot Group List
 *
 * This is an array of size 'numGroupIDs', indicating the set of groups that
 * are to be included in the snapshot operation.
 * ===== */
typedef struct db2ACS_GroupList
{
    db2UInt32          numGroupIDs;
    db2UInt32          * id;
} db2ACS_GroupList;

```

numGroupIDs

データ・タイプ: db2UInt32。

id 配列内のグループの数。

id データ・タイプ: db2UInt32 *。

グループ ID の配列。識別されるグループは、スナップショットのバックアップ操作に組み込まれているグループ (またはパスのリスト) です。

db2ACS_LoadcopyDetails DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_LoadcopyDetails には、ロード・コピー操作に関する情報が入ります。

```

/* ----- */
typedef struct db2ACS_LoadcopyDetails
{
    /* Just like the BackupDetails, a DB2 load copy can consist of multiple
     * objects (logical tapes), where each object is uniquely numbered with a
     * non-zero natural number.
     * ----- */
    db2UInt32                sequenceNum;

    char                    imageTimestamp[SQLU_TIME_STAMP_LEN + 1];
} db2ACS_LoadcopyDetails;

```

sequenceNum

データ・タイプ: db2UInt32

固有の番号によってバックアップ・オブジェクトを識別します。

imageTimestamp

データ・タイプ: char[]

長さが SQLU_TIME_STAMP_LEN + 1 の文字ストリング。

db2ACS_LogDetails DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_LogDetails には、特定のデータベース・ログ・ファイルを識別する情報が入ります。

```

/* ----- */
typedef struct db2ACS_LogDetails
{
    db2UInt32                fileID;
    db2UInt32                chainID;
} db2ACS_LogDetails;

```

fileID データ・タイプ: db2UInt32

データベース・ログ・ファイルのファイル名である番号。

chainID

データ・タイプ: db2UInt32

データベース・ログ・ファイル **fileID** の所属先のデータベース・ログ・ファイル・チェーンを識別する番号。

db2ACS_ObjectInfo DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_ObjectInfo には、DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API を使用して作成したオブジェクトに関する情報が入ります。

```

/* =====
 * Object Description and Associated Information.
 *
 * This structure is used for both input and output, and its contents define
 * the minimum information that must be recorded about any object created
 * through this interface.
 * ===== */
typedef struct db2ACS_ObjectInfo
{
    db2ACS_ObjectType        type;
    SQL_PDB_NODE_TYPE        dbPartitionNum;

    char                    db[SQL_DBNAME_SZ + 1];
    char                    instance[DB2ACS_MAX_OWNER_SZ + 1];
}

```

```

char          host[SQL_HOSTNAME_SZ + 1];
char          owner[DB2ACS_MAX_OWNER_SZ + 1];

union
{
  db2ACS_BackupDetails  backup;
  db2ACS_LogDetails     log;
  db2ACS_LoadcopyDetails loadcopy;
  db2ACS_SnapshotDetails snapshot;
} details;
} db2ACS_ObjectInfo;

```

type データ・タイプ: db2ACS_ObjectType

スナップショット・バックアップ・オブジェクトのタイプを指定します。値:

```

DB2ACS_OBJTYPE_ALL
DB2ACS_OBJTYPE_BACKUP
DB2ACS_OBJTYPE_LOG
DB2ACS_OBJTYPE_LOADCOPY
DB2ACS_OBJTYPE_SNAPSHOT

```

DB2ACS_OBJTYPE_ALL は照会のフィルターとしてのみ使用できます。タイプ 0 のオブジェクトはありません。

dbPartitionNum

データ・タイプ: SQL_PDB_NODE_TYPE

このデータベース・パーティションの ID。

db データ・タイプ: char[]

長さが SQL_DBNAME_SZ + 1 の文字ストリング。

instance

データ・タイプ: char[]

長さが DB2ACS_MAX_OWNER_SZ + 1 の文字ストリング。

host データ・タイプ: char[]

長さが SQL_HOSTNAME_SZ + 1 の文字ストリング。

owner データ・タイプ: char[]

長さが DB2ACS_MAX_OWNER_SZ + 1 の文字ストリング。

details

バックアップ

データ・タイプ: db2ACS_BackupDetails

db2ACS_BackupDetails には、スナップショット・バックアップ操作に関する情報が入ります。

log データ・タイプ: db2ACS_LogDetails

db2ACS_LogDetails には、特定のデータベース・ログ・ファイルを識別する情報が入ります。

loadcopy

データ・タイプ: db2ACS_LoadcopyDetails

db2ACS_LoadcopyDetails には、ロード・コピー操作に関する情報が
入ります。

スナップショット

データ・タイプ: db2ACS_SnapshotDetails

db2ACS_SnapshotDetails には、スナップショット・バックアップ操
作に関する情報が入ります。

db2ACS_ObjectStatus DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API デ ータ構造

db2ACS_ObjectStatus には、スナップショットのバックアップ操作の状況または進
行についての情報、またはスナップショットのバックアップ・オブジェクトの状況
またはユーザビリティについての情報が含まれています。

```
typedef struct db2ACS_ObjectStatus
{
    /* The total and completed bytes refer only to the ACS snapshot backup
    * itself, not to the progress of any offloaded tape backup.
    *
    * A bytesTotal of 0 indicates that the progress could not be determined.
    * ----- */
    db2UInt64          bytesCompleted;
    db2UInt64          bytesTotal;
    db2ACS_ProgressState  progressState;
    db2ACS_UsabilityState  usabilityState;
} db2ACS_ObjectStatus;
```

bytesCompleted

データ・タイプ: db2UInt64。

完了したスナップショットのバックアップの量 (バイト単位)。

bytesTotal

データ・タイプ: db2UInt64。

完了したスナップショットのバックアップのサイズ (バイト単位)。

progressState

データ・タイプ: db2ACS_ProgressState。

スナップショットのバックアップ操作の状態。値は以下のとおりです。

DB2ACS_PSTATE_UNKNOWN
DB2ACS_PSTATE_IN_PROGRESS
DB2ACS_PSTATE_SUCCESSFUL
DB2ACS_PSTATE_FAILED

usabilityState

データ・タイプ: db2ACS_UsabilityState。

スナップショットのバックアップ・オブジェクトの状態、スナップショット
のバックアップ・オブジェクトの使用方法。 値は以下のとおりです。

DB2ACS_USTATE_UNKNOWN
DB2ACS_USTATE_LOCALLY_MOUNTABLE
DB2ACS_USTATE_REMOTELY_MOUNTABLE
DB2ACS_USTATE_REPETITIVELY_RESTORABLE
DB2ACS_USTATE_DESTRUCTIVELY_RESTORABLE

```

DB2ACS_USTATE_SWAP_RESTORABLE
DB2ACS_USTATE_PHYSICAL_PROTECTION
DB2ACS_USTATE_FULL_COPY
DB2ACS_USTATE_DELETED
DB2ACS_USTATE_FORCED_MOUNT
DB2ACS_USTATE_BACKGROUND_MONITOR_PENDING
DB2ACS_USTATE_TAPE_BACKUP_PENDING
DB2ACS_USTATE_TAPE_BACKUP_IN_PROGRESS
DB2ACS_USTATE_TAPE_BACKUP_COMPLETE

```

db2ACS_OperationInfo DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_OperationInfo には、スナップショット・バックアップ操作に関する情報が入ります。

```

/* =====
 * Operation Info
 *
 * The information contained within this structure is only valid within the
 * context of a particular operation. It will be valid at the time
 * BeginOperation() is called, and will remain unchanged until EndOperation()
 * returns, but must not be referenced outside the scope of an operation.
 * ===== */
typedef struct db2ACS_OperationInfo
{
    db2ACS_SyncMode          syncMode;

    /* List of database and backup operation partitions.
     *
     * For details, refer to the db2ACS_PartitionList definition.
     * ===== */
    db2ACS_PartitionList    * dbPartitionList;
} db2ACS_OperationInfo;

```

syncMode

データ・タイプ: db2ACS_SyncMode

個別のデータベース・パーティション上のバックアップ操作間の同期レベル。

値:

DB2ACS_SYNC_NONE

複数のデータベース・パーティション上の関連する操作間に同期がありません。複数のデータベース・パーティション間の同期を使用しない操作中に使用します。

DB2ACS_SYNC_SERIAL

複数のデータベース・パーティションに並行スナップショット・バックアップ操作を実行する場合に使用します。スナップショット・バックアップ操作が発行され、データベース・パーティションでの入出力 (IO) が並行にではなく、順番に再開された場合、各データベース・パーティションはその IO を中断させます。

SYNC_PARALLEL

複数のパーティションでスナップショット操作を並行して実行します。スナップショット・バックアップ操作に関連するすべてのデー

データベース・パーティションがスナップショット・バックアップ操作の準備を完了した後、入出力 (IO) はすべてのデータベース・パーティションで中断されます。残りのスナップショット・バックアップ・ステップは、関連するすべてのデータベース・パーティションで並行して行われます。

dbPartitionList

データ・タイプ: db2ACS_PartitionList *

db2ACS_PartitionList には、データベース内にあり、DB2 ACS 操作に関連しているデータベース・パーティションに関する情報が入ります。

db2ACS_Options DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_Options は、DB2 ACS 操作に使用するオプションを指定します。このストリングの内容は、DB2 ACS API ドライバーに固有です。

```
/* =====  
 * DB2 Backup Adapter User Options  
 * ===== */  
typedef struct db2ACS_Options  
{  
    db2UInt32          size;  
    void              * data;  
} db2ACS_Options;
```

size データ・タイプ: db2UInt32

バイト単位での **data** のサイズ。

データ データ・タイプ: void *

オプションが入っているメモリーのブロックを指すポインター。

db2ACS_PartitionEntry DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_PartitionEntry は db2ACS_PartitionList のエレメントです。

```
typedef struct db2ACS_PartitionEntry  
{  
    SQL_PDB_NODE_TYPE    num;  
    char                 host[SQL_HOSTNAME_SZ + 1];  
} db2ACS_PartitionEntry;
```

num データ・タイプ: SQL_PDB_NODE_TYPE

このデータベース・パーティション項目の ID。

host データ・タイプ: char[]

長さが SQL_HOSTNAME_SZ + 1 の文字ストリング。

db2ACS_PartitionList DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_PartitionList には、データベース内にあり、DB2 ACS 操作に関連しているデータベース・パーティションに関する情報が入ります。

```
typedef struct db2ACS_PartitionList
{
    db2UInt64          numPartsInDB;
    db2UInt64          numPartsInOperation;
    db2ACS_PartitionEntry * partition;
} db2ACS_PartitionList;
```

numPartsInDB

データ・タイプ: db2UInt64

データベース内のデータベース・パーティションの数。

numPartsInOperation

データ・タイプ: db2UInt64

DB2 ACS 操作に関連しているデータベース・パーティションの数。

partition

データ・タイプ: db2ACS_PartitionEntry *

db2ACS_PartitionEntry は db2ACS_PartitionList のエレメントです。

db2ACS_PathEntry DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API データ構造

db2ACS_PathEntry には、データベース・パスについての情報が含まれています。

```
typedef struct db2ACS_PathEntry
{
    /* INPUT: The path and type will be provided by the database server, as well
     * as a flag indicating if the path is to be excluded from the backup.
     * ----- */
    char          path[DB2ACS_MAX_PATH_SZ + 1];
    db2ACS_PathType type;
    db2UInt32     toBeExcluded;

    /* OUTPUT: The group ID is to be provided by the backup adapter for use by
     * the DB2 server. The group ID will be used during with snapshot
     * operations as an indication of which paths are dependent and must
     * be included together in any snapshot operation. Unique group IDs
     * indicate that the paths in those groups are independent for the
     * purposes of snapshot operations.
     * ----- */
    db2UInt32     groupID;
} db2ACS_PathEntry;
```

path データ・タイプ: char[]

長さが DB2ACS_MAX_PATH_SZ + 1 の文字ストリング。

type データ・タイプ: db2ACS_PathType。

パスのタイプ。値は以下のとおりです。

```
DB2ACS_PATH_TYPE_UNKNOWN
DB2ACS_PATH_TYPE_LOCAL_DB_DIRECTORY
DB2ACS_PATH_TYPE_DBPATH
DB2ACS_PATH_TYPE_DB_STORAGE_PATH
DB2ACS_PATH_TYPE_TBSP_CONTAINER
DB2ACS_PATH_TYPE_TBSP_DIRECTORY
DB2ACS_PATH_TYPE_TBSP_DEVICE
DB2ACS_PATH_TYPE_LOGPATH
DB2ACS_PATH_TYPE_MIRRORLOGPATH
```

toBeExcluded

データ・タイプ: db2Uint32。

スナップショットのバックアップに指定されたパスが含まれているかどうかを示すフラグ。値は以下のとおりです。

- 0 - スナップショットのバックアップにパスが含まれている
- 1 - スナップショットのバックアップにパスが含まれていない

groupID

データ・タイプ: db2Uint32。

グループ ID。

db2ACS_PathList DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API データ構造

db2ACS_PathList には、DB2 ACS 操作に固有の各データベース・パスの追加情報を含む、データベース・パスのリストが含まれています。

```
/* =====  
 * Snapshot File List  
 *  
 * This is an array of 'numEntries' db2ACS_PathEntry's, where each path entry is  
 * a path to some storage on the DB2 server which is in use by the current  
 * database.  
 * ===== */  
  
typedef struct db2ACS_PathList  
{  
    db2Uint32          numEntries;  
    db2ACS_PathEntry  * entry;  
} db2ACS_PathList;
```

numEntries

データ・タイプ: db2Uint32。

entry 配列内のパス項目の数。

entry データ・タイプ: db2ACS_PathEntry。

db2ACS_PathEntry には、データベース・パスについての情報が含まれています。

db2ACS_PostObjectInfo DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API データ構造

db2ACS_DB2ID は、スナップショットのバックアップ・オブジェクトの作成時には認識されないものの、オブジェクト・リポジトリで保守されなければならないデータのセットです。

```
/* =====  
 * The PostObjectInfo is a set of data that can not be known at object  
 * creation time, but which must be maintained in the object repository. This  
 * is an optional field on the Verify() call, which may be NULL if there are  
 * no post-operation updates to be made.  
 * ===== */  
  
typedef struct db2ACS_PostObjectInfo  
{  
    /* The first active log will only be valid when creating a backup or  
     * snapshot object. It will indicate the file number and chain id of the
```

```

    * first log required for recovery using this object.
    * ----- */
    db2ACS_LogDetails          firstActiveLog;
} db2ACS_PostObjectInfo;

```

firstActiveLog

データ・タイプ: db2ACS_LogDetails。

db2ACS_LogDetails には、特定のデータベース・ログ・ファイルを識別する情報が入ります。

db2ACS_QueryInput および db2ACS_QueryOutput DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API データ構造

db2ACS_QueryInput には、照会中のオブジェクトについての識別情報が含まれています。db2ACS_QueryOutput には、スナップショットのバックアップ・オブジェクトについての照会結果情報が含まれています。

```

/* =====
 * Unique Querying.
 *
 * When using this structure as query input, to indicate the
 * intention to supply a 'wildcard' search criteria, DB2 will supply:
 *
 * -- character strings as "*".
 * -- numeric values as (-1), cast as the appropriate signed or unsigned
 *    type.
 * ===== */

typedef struct db2ACS_ObjectInfo db2ACS_QueryInput;

typedef struct db2ACS_QueryOutput
{
    db2ACS_ObjectID          objectID;
    db2ACS_ObjectInfo        object;
    db2ACS_PostObjectInfo    postInfo;
    db2ACS_DB2ID             db2ID;
    db2ACS_ObjectStatus      status;

    /* Size of the object in bytes.
     * ----- */
    db2UInt64                objectSize;

    /* Size of the metadata associated with the object, if any, in bytes.
     * ----- */
    db2UInt64                metaDataSize;

    /* The creation time of the object is a 64bit value with a definition
     * equivalent to an ANSI C time_t value (seconds since the epoch, GMT).
     *
     * This field is equivalent to the file creation or modification time in
     * a traditional filesystem. This should be created and stored
     * automatically by the BA subsystem, and a valid time value should be
     * returned with object query results, for all object types.
     * ----- */
    db2UInt64                createTime;
} db2ACS_QueryOutput;

```

objectID

データ・タイプ: db2ACS_ObjectID。

db2ACS_ObjectID は、各保管オブジェクトごとのユニーク ID であり、照会によってストレージ・リポジトリに戻されます。 db2ACS_ObjectID は、単一の DB2 ACS セッションの時間フレーム内でのみ、ユニークで永続的であることが保証されています。

object データ・タイプ: db2ACS_ObjectInfo

db2ACS_ObjectInfo には、DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API を使用して作成したオブジェクトに関する情報が入ります。

postInfo

データ・タイプ: db2ACS_PostObjectInfo。

db2ACS_DB2ID は、スナップショットのバックアップ・オブジェクトの作成時には認識されないものの、オブジェクト・リポジトリで保守されなければならないデータのセットです。

db2ID データ・タイプ: db2ACS_DB2ID。

db2ACS_DB2ID は IBM Data Server を識別します。

status データ・タイプ: db2ACS_ObjectStatus。

db2ACS_ObjectStatus には、スナップショットのバックアップ操作の状況または進行についての情報、またはスナップショットのバックアップ・オブジェクトの状況またはユーザビリティについての情報が含まれています。

objectSize

データ・タイプ: db2Uint64。

バイト単位でのオブジェクトのサイズ。

metaDataSize

データ・タイプ: db2Uint64。

バイト単位でのオブジェクトに関連したメタデータのサイズ (存在する場合)。

createTime

データ・タイプ: db2Uint64。

オブジェクトの作成時間。 **createTime** の値は、ANSI C の `time_t` 値と等しくなります。

db2ACS_ReadList DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API データ構造

db2ACS_ReadList には、グループのリストが含まれています。

```
/* The ReadList will only be used for snapshots where the action is READ, and
 * where one of the granularity modifiers other than BY_OBJ has been specified.
 * In the typical usage scenario of ( READ | BY_OBJ ) the ReadList parameter
 * should be ignored.
 *
 * When the action is DB2ACS_ACTION_BY_GROUP the union is to be interpreted
 * as a group list.
 * ----- */
typedef union db2ACS_ReadList
{
    db2ACS_GroupList      group;
} db2ACS_ReadList;
```

group データ・タイプ: db2ACS_GroupList。

db2ACS_GroupList には、スナップショットのバックアップ操作に組み込まれているグループのリストが含まれています。

db2ACS_ReturnCode DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_ReturnCode には、ストレージ・ハードウェアに固有のメッセージ・テキストおよびエラー・コードを含んでいる診断情報が入ります。DB2 ACS API 関数呼び出しの db2ACS_ReturnCode パラメーターの内容は、データベース・マネージャーの診断ログに記録されます。

```
/* =====  
 * Storage Adapter Return Code and Diagnostic Data.  
 *  
 * These will be recorded in the DB2 diagnostic logs, but are intended to be  
 * internal return and reason codes from the storage layers which can be used  
 * in conjunction with the DB2ACS_RC to provide more detailed diagnostic info.  
 * ===== */  
typedef struct db2ACS_ReturnCode  
{  
    int                returnCode;  
    int                reasonCode;  
    char               description[DB2ACS_MAX_COMMENT_SZ + 1];  
} db2ACS_ReturnCode;
```

returnCode

データ・タイプ: int

ストレージ・ハードウェアに固有の戻りコード。

reasonCode

データ・タイプ: int

ストレージ・ハードウェアに固有の理由コード。

説明 データ・タイプ: char[]

長さが DB2ACS_MAX_COMMENT_SZ + 1 の文字ストリング。

db2ACS_SessionInfo DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_SessionInfo には、DB2 ACS セッションに関するすべての情報が入ります。

```
/* =====  
 * Session Info  
 * ===== */  
typedef struct db2ACS_SessionInfo  
{  
    db2ACS_DB2ID      db2ID;  
  
    /* Fields identifying the backup session originator.  
     * ----- */  
    SQL_PDB_NODE_TYPE dbPartitionNum;  
    char               db[SQL_DBNAME_SZ + 1];  
    char               instance[DB2ACS_MAX_OWNER_SZ + 1];  
    char               host[SQL_HOSTNAME_SZ + 1];  
    char               user[DB2ACS_MAX_OWNER_SZ + 1];  
    char               password[DB2ACS_MAX_PASSWORD_SZ + 1];  
}
```

```

    /* The fully qualified ACS vendor library name to be used.
    * ----- */
    char          libraryName[DB2ACS_MAX_PATH_SZ + 1];
} db2ACS_SessionInfo;

```

db2ID データ・タイプ: db2ACS_DB2ID

db2ACS_DB2ID は IBM Data Server を識別します。

dbPartitionNum

データ・タイプ: SQL_PDB_NODE_TYPE

データベース・パーティションに固有の数値 ID。

db データ・タイプ: char[]

長さが SQL_DBNAME_SZ + 1 の文字ストリング。

instance

データ・タイプ: char[]

長さが DB2ACS_MAX_OWNER_SZ + 1 の文字ストリング。

host データ・タイプ: char[]

長さが SQL_HOSTNAME_SZ + 1 の文字ストリング。

ユーザー

データ・タイプ: char[]

長さが DB2ACS_MAX_OWNER_SZ + 1 の文字ストリング。

password

データ・タイプ: char[]

長さが DB2ACS_MAX_PASSWORD_SZ + 1 の文字ストリング。

libraryName

データ・タイプ: char[]

長さが DB2ACS_MAX_PATH_SZ + 1 の文字ストリング。

db2ACS_SnapshotDetails DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_SnapshotDetails には、スナップショット・バックアップ操作に関する情報が入ります。

```

typedef struct db2ACS_SnapshotDetails
{
    char          imageTimestamp[SQLU_TIME_STAMP_LEN + 1];
} db2ACS_SnapshotDetails;

```

imageTimestamp

データ・タイプ: char[]

長さが SQLU_TIME_STAMP_LEN + 1 の文字ストリング。

db2ACS_MetaData DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API データ構造

db2ACS_MetaData は、スナップショットのバックアップ・メタデータを保管します。

```

/* =====
 * The metadata structure itself is internal to DB2 and is to be treated by
 * the storage interface as an unstructured block of data of the given size.
 * ===== */
typedef struct db2ACS_MetaData
{
    db2UInt64          size;
    void              * data;
} db2ACS_MetaData;

```

size データ・タイプ: db2UInt32。

バイト単位での **data** のサイズ。

data データ・タイプ: void *。

データベース・マネージャーがスナップショットのバックアップ・メタデータを保管するのに使用するメモリーのブロックへのポインター。

db2ACS_VendorInfo DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API のデータ構造

db2ACS_VendorInfo には、DB2 ACS API ドライバーに関する情報が入ります。

```

/* =====
 * Storage Vendor Identifier
 * ===== */
typedef struct db2ACS_VendorInfo
{
    void              * vendorCB;          /* Vendor control block */
    db2UInt32         version;            /* Current version      */
    db2UInt32         release;           /* Current release      */
    db2UInt32         level;             /* Current level        */
    char              signature[DB2ACS_MAX_VENDORID_SZ + 1];
} db2ACS_VendorInfo;

```

vendorCB

データ・タイプ: void *

DB2 ACS API ドライバーに固有の制御ブロックを示すポインター。

version

データ・タイプ: db2UInt32

DB2 ACS API ドライバーのバージョン。

release データ・タイプ: db2UInt32

DB2 ACS API ドライバーのリリース・レベル。

level データ・タイプ: db2UInt32

DB2 ACS API ドライバーの レベル ID。

signature

データ・タイプ: db2ACS_VendorSignature

長さが DB2ACS_MAX_VENDORID_SZ + 1 の文字ストリング。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) のベスト・プラクティス

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) をインストールおよび構成するときは、以下のベスト・プラクティスを考慮してください。

ログ・パスには専用のボリューム・グループを指定する

ログ・パスは、データベース・ディレクトリーおよびデータベース・コンテナから独立した独自のスナップショット・ボリューム内を含めることをお勧めします。

データベース・パーティションごとに 1 つのボリューム・グループを指定する

データベース・パーティション化フィーチャー (DPF) 環境では、各データベース・パーティションは、他のデータベース・パーティションから独立したスナップショット・ボリューム・セットに存在しなければなりません。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) の制約事項

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) をインストールおよび構成するときは、考慮すべきいくつかの制約事項があります。

ボリューム共有はサポートされていません。データベース・パーティションが他のいずれかのデータベース・パーティションと同じストレージ・ボリュームにある場合、スナップショット操作は許可されません。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API 関数は、可能性がある戻りコードの定義済みセットを戻します。

表 25. DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード

戻りコード	説明
DB2ACS_RC_OK	操作は正常に終了しました。
DB2ACS_RC_LINK_EXIST	セッションはすでにアクティブにされています。
DB2ACS_RC_COMM_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスに通信エラーがあります。
DB2ACS_RC_INV_VERSION	データベース・マネージャーの DB2 ACS ライブラリーのバージョンと、DB2 ACS API ドライバーのバージョンに互換性がありません。
DB2ACS_RC_INV_ACTION	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーからの無効なアクションを要求しました。
DB2ACS_RC_NO_DEV_AVAIL	現在、使用可能な磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスがありません。
DB2ACS_RC_OBJ_NOT_FOUND	DB2 ACS API ドライバーが、データベース・マネージャーによって指定されたスナップショット・バックアップ・オブジェクトを検出できませんでした。
DB2ACS_RC_OBJJS_FOUND	DB2 ACS API ドライバーが、データベース・マネージャーによる指定と一致する複数のスナップショット・バックアップ・オブジェクトを検出しました。
DB2ACS_RC_INV_USERID	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーに無効なユーザー ID を渡しました。
DB2ACS_RC_INV_PASSWORD	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーに無効なパスワードを渡しました。
DB2ACS_RC_INV_OPTIONS	データベース・マネージャーが無効なオプションを指定しました。

表 25. DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード (続き)

戻りコード	説明
DB2ACS_RC_INIT_FAILED	データベース・マネージャーが DB2 ACS セッションの初期化を試みましたが、初期化が失敗しました。
DB2ACS_RC_INV_DEV_HANDLE	データベース・マネージャーがストレージ・デバイスの無効なハンドルを渡しました。
DB2ACS_RC_BUFF_SIZE	データベース・マネージャーが無効なバッファ・サイズを指定しました。
DB2ACS_RC_END_OF_DATA	DB2 ACS API ドライバーが、これ以上のスナップショット・バックアップ・オブジェクトを検出できません。
DB2ACS_RC_END_OF_TAPE	ストレージ・デバイスが、テープ・バックアップ・メディアの終わりに予期せずに到達しました。
DB2ACS_RC_DATA_RESEND	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスが、データベース・マネージャーによるデータの最新のバッファの再送を要求しました。
DB2ACS_RC_COMMIT_FAILED	DB2 ACS API ドライバーがトランザクションをコミットできませんでした。
DB2ACS_RC_DEV_ERROR	磁気テープ・ドライブなどのストレージ・デバイスにエラーがあります。
DB2ACS_RC_WARNING	ストレージ・ハードウェアが警告を戻しました。詳しくは、データベース・マネージャーの診断ログを参照してください。
DB2ACS_RC_LINK_NOT_EXIST	セッションが以前にアクティブにされていません。
DB2ACS_RC_MORE_DATA	ストレージ・ロケーションからデータベース・マネージャーへ転送するデータがまだあります。
DB2ACS_RC_ENDOFMEDIA_NO_DATA	ストレージ・デバイスが、データを検出できないまま、ストレージ・メディアの終わりに到達しました。
DB2ACS_RC_ENDOFMEDIA	ストレージ・デバイスが、ストレージ・メディアの終わりに到達しました。
DB2ACS_RC_MAX_LINK_GRANT	最大数のリンクが設定されました。データベース・マネージャーは、これ以上のリンクを設定できません。
DB2ACS_RC_IO_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが、入力操作または出力操作の結果、エラーを検出しました。
DB2ACS_RC_DELETE_FAILED	DB2 ACS API ドライバーが、データベース・マネージャーによって指定されたスナップショット・バックアップ・オブジェクトの削除に失敗しました。
DB2ACS_RC_INV_BKUP_FNAME	データベース・マネージャーが、スナップショット・バックアップ・オブジェクトの無効なファイル名を指定しました。
DB2ACS_RC_NOT_ENOUGH_SPACE	DB2 ACS API ドライバーが、データベース・マネージャーによって指定されたデータベースのスナップショット・バックアップを実行するために十分なストレージ・スペースがないと見積もりました。
DB2ACS_RC_ABORT_FAILED	データベース・マネージャーが DB2 ACS 操作のアボートを試みましたが、アボートの試みが失敗しました。

表 25. DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API の戻りコード (続き)

戻りコード	説明
DB2ACS_RC_UNEXPECTED_ERROR	DB2 ACS API ドライバーが重大な不明エラーを検出しました。
DB2ACS_RC_NO_DATA	DB2 ACS API ドライバーが、データベース・マネージャーにデータを戻しませんでした。
DB2ACS_RC_OBJ_OUT_OF_SCOPE	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API ドライバーによって管理されていないリカバリー・オブジェクトに、DB2 ACS 操作の実行を試みました。
DB2ACS_RC_INV_CALL_SEQUENCE	データベース・マネージャーが、DB2 ACS API 関数を無効な順序で呼び出しました。例えば、データベース・マネージャーは db2ACSInitialize を呼び出してからでないと、db2ACSQueryAPIVersion を除く他の DB2 ACS API 関数を呼び出せません。
DB2ACS_RC_SHARED_STORAGE_GROUP	データベース・マネージャーが、他のデータベースまたはアプリケーションによって使用中であるストレージ・オブジェクトに対してスナップショット操作の実行を試みました。

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) をサポートするオペレーティング・システムおよびハードウェア

IBM Data Server には、IBM Data Server がサポートするオペレーティング・システムのサブセットとハードウェアをサポートする DB2 ACS API ドライバーが統合されています。

表 26. DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API をサポートするオペレーティング・システムおよびハードウェア

ハードウェア	Storage Area Network (SAN) のストレージを持つ AIX オペレーティング・システム	ネットワーク・ファイル・システム (NFS) のストレージを持つ AIX オペレーティング・システム	ネットワーク・ファイル・システム (NFS) のストレージを持つ Linux オペレーティング・システム
IBM TotalStorage SAN ポリューム・コントローラー	完全サポート。	サポートなし。	サポートなし。
IBM System Storage DS6000	以下を除いて、完全サポート。 <ul style="list-style-type: none"> 増分コピーはサポートされていません。 	サポートなし。	サポートなし。
IBM System Storage DS8000	以下を除いて、完全サポート。 <ul style="list-style-type: none"> 増分コピーはサポートされていません。 	サポートなし。	サポートなし。
IBM System Storage N シリーズ	完全サポート。	完全サポート。	完全サポート。
NetApp V-series	完全サポート。	完全サポート。	完全サポート。
NetApp FAS series	完全サポート。	完全サポート。	完全サポート。

¹DB2 ACS および Linux でサポートされるのは次のシステムのみです。

- x86 (Intel Pentium、 Intel Xeon[®]、および AMD) プロセッサ上の 64 ビットのみ
- POWER (Linux をサポートする IBM eServer OpenPower、System i または pSeries システム)

第 3 部 付録

付録 A. DB2 技術情報の概説

DB2 技術情報は、以下のツールと方法を介して利用できます。

- DB2 インフォメーション・センター
 - トピック (タスク、概念、およびリファレンス・トピック)
 - DB2 ツールのヘルプ
 - サンプル・プログラム
 - チュートリアル
- DB2 資料
 - PDF ファイル (ダウンロード可能)
 - PDF ファイル (DB2 PDF DVD に含まれる)
 - 印刷資料
- コマンド行ヘルプ
 - コマンド・ヘルプ
 - メッセージ・ヘルプ

注: DB2 インフォメーション・センター のトピックは、PDF やハードコピー資料よりも頻繁に更新されます。最新の情報を入手するには、資料の更新が発行されたときにそれをインストールするか、[ibm.com](http://www.ibm.com)[®] にある DB2 インフォメーション・センター を参照してください。

技術資料、ホワイト・ペーパー、IBM Redbooks[®] 資料などのその他の DB2 技術情報には、オンライン ([ibm.com](http://www.ibm.com)) でアクセスできます。DB2 Information Management ソフトウェア・ライブラリー・サイト (<http://www.ibm.com/software/data/sw-library/>) にアクセスしてください。

資料についてのフィードバック

DB2 の資料についてのお客様からの貴重なご意見をお待ちしています。DB2 の資料を改善するための提案については、db2docs@ca.ibm.com まで E メールを送信してください。DB2 の資料チームは、お客様からのフィードバックすべてに目を通しますが、直接お客様に返答することはありません。お客様が関心をお持ちの内容について、可能な限り具体的な例を提供してください。特定のトピックまたはヘルプ・ファイルについてのフィードバックを提供する場合は、そのトピック・タイトルおよび URL を含めてください。

DB2 お客様サポートに連絡する場合には、この E メール・アドレスを使用しないでください。資料を参照しても、DB2 の技術的な問題が解決しない場合は、お近くの IBM サービス・センターにお問い合わせください。

IBM Information Management 製品の使用をより容易にするために IBM にご協力いただける場合は、コンシューマビリティに関する次のアンケートにご回答ください。<http://www.ibm.com/software/data/info/consumability-survey/>

DB2 テクニカル・ライブラリー (ハードコピーまたは PDF 形式)

以下の表は、DB2 ライブラリーについて説明しています。DB2 ライブラリーに関する詳細な説明については、www.ibm.com/shop/publications/order にある IBM Publications Center にアクセスしてください。英語の DB2 バージョン 9.5 のマニュアル (PDF 形式) とその翻訳版は、www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947 からダウンロードできます。

この表には印刷資料が入手可能かどうかを示されていますが、国または地域によっては入手できない場合があります。

資料番号は、資料が更新される度に大きくなります。資料を参照する際は、以下にリストされている最新版であることを確認してください。

注: DB2 インフォメーション・センター は、PDF やハードコピー資料よりも頻繁に更新されます。

表 27. DB2 の技術情報

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能かどうか	最終更新
管理 API リファレンス	SC88-4431-02	入手可能	2009 年 4 月
管理ルーチンおよびビュー	SC88-4435-02	入手不可	2009 年 4 月
コール・レベル・インターフェース ガイド およびリファレンス 第 1 巻	SC88-4433-02	入手可能	2009 年 4 月
コール・レベル・インターフェース ガイド およびリファレンス 第 2 巻	SC88-4434-02	入手可能	2009 年 4 月
コマンド・リファレンス	SC88-4432-02	入手可能	2009 年 4 月
データ移動ユーティリティ ガイドおよびリファレンス	SC88-4421-02	入手可能	2009 年 4 月
データ・リカバリーと 高可用性 ガイドおよび リファレンス	SC88-4423-02	入手可能	2009 年 4 月
データ・サーバー、 データベース、および データベース・オブジェクト のガイド	SC88-4259-02	入手可能	2009 年 4 月
データベース・セキュリティ ガイド	SC88-4418-02	入手可能	2009 年 4 月
ADO.NET および OLE DB アプリケーション の開発	SC88-4425-02	入手可能	2009 年 4 月

表 27. DB2 の技術情報 (続き)

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能かどうか	最終更新
組み込み SQL アプリケーションの開発	SC88-4426-02	入手可能	2009 年 4 月
Java アプリケーションの開発	SC88-4427-02	入手可能	2009 年 4 月
Perl および PHP アプリケーションの開発	SC88-4428-02	入手不可	2009 年 4 月
SQL および外部ルーチンの開発	SC88-4429-02	入手可能	2009 年 4 月
データベース・アプリケーション開発の基礎	GC88-4430-02	入手可能	2009 年 4 月
DB2 インストールおよび管理 概説 (Linux および Windows 版)	GC88-4439-02	入手可能	2009 年 4 月
国際化対応ガイド	SC88-4420-02	入手可能	2009 年 4 月
メッセージ・リファレンス 第 1 巻	GI88-4109-01	入手不可	2009 年 4 月
メッセージ・リファレンス 第 2 巻	GI88-4110-01	入手不可	2009 年 4 月
マイグレーション・ガイド	GC88-4438-02	入手可能	2009 年 4 月
Net Search Extender 管理およびユーザズ・ガイド	SC88-4630-02	入手可能	2009 年 4 月
パーティションおよびクラスタリングのガイド	SC88-4419-02	入手可能	2009 年 4 月
Query Patroller 管理およびユーザズ・ガイド	SC88-4611-01	入手可能	2009 年 4 月
IBM データ・サーバー・クライアント機能概説およびインストール	GC88-4441-02	入手不可	2009 年 4 月
DB2 サーバー機能 概説およびインストール	GC88-4440-02	入手可能	2009 年 4 月
Spatial Extender および Geodetic Data Management Feature ユーザズ・ガイドおよびリファレンス	SC88-4629-02	入手可能	2009 年 4 月
SQL リファレンス 第 1 巻	SC88-4436-02	入手可能	2009 年 4 月
SQL リファレンス 第 2 巻	SC88-4437-02	入手可能	2009 年 4 月

表 27. DB2 の技術情報 (続き)

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能 かどうか	最終更新
システム・モニター ガ イドおよびリファレン ス	SC88-4422-02	入手可能	2009 年 4 月
<i>Text Search</i> ガイド	SC88-4424-01	入手可能	2009 年 4 月
問題判別ガイド	GI88-4108-02	入手不可	2009 年 4 月
データベース・パフォ ーマンスのチューニン グ	SC88-4417-02	入手可能	2009 年 4 月
<i>Visual Explain</i> チュー トリアル	SC88-4449-00	入手不可	
新機能	SC88-4445-02	入手可能	2009 年 4 月
ワークロード・マネー ジャー ガイドおよびリ ファレンス	SC88-4446-02	入手可能	2009 年 4 月
<i>pureXML</i> ガイド	SC88-4447-02	入手可能	2009 年 4 月
<i>XQuery</i> リファレンス	SC88-4448-02	入手不可	2009 年 4 月

表 28. DB2 Connect 固有の技術情報

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能 かどうか	最終更新
DB2 Connect <i>Personal</i> <i>Edition</i> 概説およびイン ストール	GC88-4443-02	入手可能	2009 年 4 月
DB2 Connect サーバー 機能 概説およびインス トール	GC88-4444-02	入手可能	2009 年 4 月
DB2 Connect ユーザー ズ・ガイド	SC88-4442-02	入手可能	2009 年 4 月

表 29. Information Integration の技術情報

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能 かどうか	最終更新
<i>Information Integration</i> : フェデレーテッド・シ ステム 管理ガイド	SC88-4166-01	入手可能	2008 年 3 月
<i>Information Integration</i> : レプリケーションおよ びイベント・パブリッ シングのための <i>ASNCLP</i> プログラム・ リファレンス	SC88-4167-02	入手可能	2008 年 3 月

表 29. Information Integration の技術情報 (続き)

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能かどうか	最終更新
Information Integration: フェデレーテッド・データ・ソース 構成ガイド	SC88-4185-01	入手不可	
Information Integration: SQL レプリケーションガイドおよびリファレンス	SC88-4168-01	入手可能	2008 年 3 月
Information Integration: レプリケーションとイベント・パブリッシング 概説	GC88-4187-01	入手可能	2008 年 3 月

DB2 の印刷資料の注文方法

DB2 の印刷資料が必要な場合、オンラインで購入することができますが、すべての国および地域で購入できるわけではありません。DB2 の印刷資料については、IBM 営業担当員にお問い合わせください。DB2 PDF ドキュメンテーション DVD の一部のソフトコピー・ブックは、印刷資料では入手できないことに留意してください。例えば、「DB2 メッセージ・リファレンス」はどちらの巻も印刷資料としては入手できません。

DB2 PDF ドキュメンテーション DVD で利用できる DB2 の印刷資料の大半は、IBM に有償で注文することができます。国または地域によっては、資料を IBM Publications Center からオンラインで注文することもできます。お客様の国または地域でオンライン注文が利用できない場合、DB2 の印刷資料については、IBM 営業担当員にお問い合わせください。DB2 PDF ドキュメンテーション DVD に収録されている資料の中には、印刷資料として提供されていないものもあります。

注: 最新で完全な DB2 資料は、DB2 インフォメーション・センター (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5>) で参照することができます。

DB2 の印刷資料は以下の方法で注文することができます。

- 日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でご購入いただけます。詳しくは <http://www.ibm.com/shop/publications/order> の「ご注文について」をご覧ください。資料の注文情報にアクセスするには、お客様の国、地域、または言語を選択してください。その後、各ロケーションにおける注文についての指示に従ってください。
- DB2 の印刷資料を IBM 営業担当員に注文するには、以下のようになります。
 1. 以下の Web サイトのいずれかから、営業担当員の連絡先情報を見つけてください。
 - IBM Directory of world wide contacts (www.ibm.com/planetwide)
 - IBM Publications Web サイト (<http://www.ibm.com/shop/publications/order>)
国、地域、または言語を選択し、お客様の所在地に該当する Publications ホ

ーム・ページにアクセスしてください。このページから、「このサイトについて」のリンクにアクセスしてください。

2. 電話をご利用の場合は、DB2 資料の注文であることをご指定ください。
3. 担当者に、注文する資料のタイトルと資料番号をお伝えください。タイトルと資料番号は、406 ページの『DB2 テクニカル・ライブラリー (ハードコピーまたは PDF 形式)』でご確認いただけます。

コマンド行プロセッサから SQL 状態ヘルプを表示する

DB2 は、SQL ステートメントの結果の原因になったと考えられる条件の SQLSTATE 値を戻します。SQLSTATE ヘルプは、SQL 状態および SQL 状態クラス・コードの意味を説明します。

SQL 状態ヘルプを呼び出すには、コマンド行プロセッサを開いて以下のように入力します。

```
? sqlstate or ? class code
```

ここで、*sqlstate* は有効な 5 桁の SQL 状態を、*class code* は SQL 状態の最初の 2 桁を表します。

例えば、? 08003 を指定すると SQL 状態 08003 のヘルプが表示され、? 08 を指定するとクラス・コード 08 のヘルプが表示されます。

異なるバージョンの DB2 インフォメーション・センターへのアクセス

DB2 バージョン 9.5 のトピックを扱っている DB2 インフォメーション・センターの URL は、<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/>です。

DB2 バージョン 9 のトピックを扱っている DB2 インフォメーション・センターの URL は <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/>です。

DB2 バージョン 8 のトピックについては、バージョン 8 のインフォメーション・センターの URL <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/>にアクセスしてください。

DB2 インフォメーション・センターでの希望する言語でのトピックの表示

DB2 インフォメーション・センターでは、ブラウザの設定で指定した言語でのトピックの表示が試みられます。トピックがその指定言語に翻訳されていない場合は、DB2 インフォメーション・センターでは英語でトピックが表示されます。

- Internet Explorer Web ブラウザーで、指定どおりの言語でトピックを表示するには、以下のようにします。
 1. Internet Explorer の「ツール」->「インターネット オプション」->「言語...」ボタンをクリックします。「言語の優先順位」ウィンドウがオープンします。
 2. 該当する言語が、言語リストの先頭の項目に指定されていることを確認します。
 - リストに新しい言語を追加するには、「追加...」ボタンをクリックします。

注: 言語を追加しても、特定の言語でトピックを表示するのに必要なフォントがコンピューターに備えられているとはかぎりません。

- リストの先頭に新しい言語を移動するには、その言語を選択してから、その言語が言語リストに先頭に行くまで「上に移動」ボタンをクリックします。
- 3. ブラウザー・キャッシュを消去してから、ページを最新表示します。希望する言語で DB2 インフォメーション・センターが表示されます。
- Firefox または Mozilla Web ブラウザーの場合に、希望する言語でトピックを表示するには、以下のようになります。
 1. 「ツール」->「オプション」->「詳細」ダイアログの「言語」セクションにあるボタンを選択します。「設定」ウィンドウに「言語」パネルが表示されます。
 2. 該当する言語が、言語リストの先頭の項目に指定されていることを確認します。
 - リストに新しい言語を追加するには、「追加...」ボタンをクリックしてから、「言語を追加」ウィンドウで言語を選択します。
 - リストの先頭に新しい言語を移動するには、その言語を選択してから、その言語が言語リストに先頭に行くまで「上に移動」ボタンをクリックします。
 3. ブラウザー・キャッシュを消去してから、ページを最新表示します。希望する言語で DB2 インフォメーション・センターが表示されます。

ブラウザとオペレーティング・システムの組み合わせによっては、オペレーティング・システムの地域の設定も希望のロケールと言語に変更しなければならない場合があります。

コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストールされた DB2 インフォメーション・センターの更新

DB2 インフォメーション・センターをローカルにインストールしている場合は、IBM から資料の更新を入手してインストールすることができます。

ローカルにインストールされた DB2 インフォメーション・センター を更新するには、以下のことを行う必要があります。

1. コンピューター上の DB2 インフォメーション・センター を停止し、インフォメーション・センターをスタンドアロン・モードで再始動します。インフォメーション・センターをスタンドアロン・モードで実行すると、ネットワーク上の他のユーザーがそのインフォメーション・センターにアクセスできなくなります。これで、更新を適用できるようになります。非管理者および非 root の DB2 インフォメーション・センター は常にスタンドアロン・モードで実行されます。を参照してください。
2. 更新機能を使用することにより、どんな更新が利用できるかを確認します。インストールする更新がある場合は、更新機能を使用してそれを入手およびインストールできます。

注: ご使用の環境において、インターネットに接続されていないマシンに DB2 インフォメーション・センター の更新をインストールする必要がある場合は、

インターネットに接続されていて DB2 インフォメーション・センター がインストールされているマシンを使用して、更新サイトをローカル・ファイル・システムにミラーリングする必要があります。ネットワーク上の多数のユーザーが資料の更新をインストールする場合にも、更新サイトをローカルにミラーリングして、更新サイト用のプロキシを作成することにより、個々のユーザーが更新を実行するのに要する時間を短縮できます。

更新パッケージが入手可能な場合、更新機能を使用してパッケージを入手します。ただし、更新機能は、スタンドアロン・モードでのみ使用できます。

3. スタンドアロンのインフォメーション・センターを停止し、コンピューター上の DB2 インフォメーション・センター を再始動します。

注: Windows Vista の場合、下記のコマンドは管理者として実行する必要があります。完全な管理者特権でコマンド・プロンプトまたはグラフィカル・ツールを起動するには、ショートカットを右クリックしてから、「**管理者として実行**」を選択します。

コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストールされている DB2 インフォメーション・センター を更新するには、以下のようにします。

1. DB2 インフォメーション・センター を停止します。

- Windows では、「スタート」→「コントロール パネル」→「管理ツール」→「サービス」をクリックします。次に、「DB2 インフォメーション・センター」サービスを右クリックして「停止」を選択します。

- Linux では、以下のコマンドを入力します。

```
/etc/init.d/db2icdv95 stop
```

2. インフォメーション・センターをスタンドアロン・モードで開始します。

- Windows の場合:

- a. コマンド・ウィンドウを開きます。

- b. インフォメーション・センターがインストールされているパスにナビゲートします。DB2 インフォメーション・センター は、デフォルトで *Program_files¥IBM¥DB2 Information Center¥Version 9.5* ディレクトリーにインストールされます。ここで、*Program_files* は Program Files ディレクトリーのロケーションを表します。

- c. インストール・ディレクトリーから doc¥bin ディレクトリーにナビゲートします。

- d. 次のように help_start.bat ファイルを実行します。

```
help_start.bat
```

- Linux の場合:

- a. インフォメーション・センターがインストールされているパスにナビゲートします。デフォルトでは、DB2 インフォメーション・センター は /opt/ibm/db2ic/V9.5 ディレクトリーにインストールされています。

- b. インストール・ディレクトリーから doc/bin ディレクトリーにナビゲートします。

- c. 次のように help_start スクリプトを実行します。

```
help_start
```

システムのデフォルト Web ブラウザーが起動し、スタンドアロンのインフォメーション・センターが表示されます。

3. 「更新」ボタン (🔄) をクリックします。インフォメーション・センターの右側のパネルで、「更新の検索 (Find Updates)」をクリックします。既存の文書に対する更新のリストが表示されます。
4. インストール・プロセスを開始するには、インストールする更新をチェックして選択し、「更新のインストール」をクリックします。
5. インストール・プロセスが完了したら、「完了」をクリックします。
6. 次のようにして、スタンドアロンのインフォメーション・センターを停止します。

- Windows の場合は、インストール・ディレクトリーの doc¥bin ディレクトリーにナビゲートしてから、次のように help_end.bat ファイルを実行します。

```
help_end.bat
```

注: help_end バッチ・ファイルには、help_start バッチ・ファイルを使用して開始したプロセスを安全に終了するのに必要なコマンドが含まれています。

help_start.bat は、Ctrl-C や他の方法を使用して終了しないでください。

- Linux の場合は、インストール・ディレクトリーの doc/bin ディレクトリーにナビゲートしてから、次のように help_end スクリプトを実行します。

```
help_end
```

注: help_end スクリプトには、help_start スクリプトを使用して開始したプロセスを安全に終了するのに必要なコマンドが含まれています。他の方法を使用して、help_start スクリプトを終了しないでください。

7. DB2 インフォメーション・センター を再始動します。

- Windows では、「スタート」 → 「コントロール パネル」 → 「管理ツール」 → 「サービス」をクリックします。次に、「DB2 インフォメーション・センター」サービスを右クリックして「開始」を選択します。

- Linux では、以下のコマンドを入力します。

```
/etc/init.d/db2icdv95 start
```

更新された DB2 インフォメーション・センター に、更新された新しいトピックが表示されます。

DB2 チュートリアル

DB2 チュートリアルは、DB2 製品のさまざまな機能について学習するのを支援します。この演習をとおして段階的に学習することができます。

はじめに

インフォメーション・センター (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>) から、このチュートリアルの XHTML 版を表示できます。

演習の中で、サンプル・データまたはサンプル・コードを使用する場合があります。個々のタスクの前提条件については、チュートリアルを参照してください。

DB2 チュートリアル

チュートリアルを表示するには、タイトルをクリックします。

「*pureXML* ガイド」の『**pureXML™**』

XML データを保管し、ネイティブ XML データ・ストアに対して基本的な操作を実行できるように、DB2 データベースをセットアップします。

「*Visual Explain* チュートリアル」の『**Visual Explain**』

Visual Explain を使用して、パフォーマンスを向上させるために SQL ステートメントを分析し、最適化し、調整します。

DB2 トラブルシューティング情報

DB2 データベース製品を使用する際に役立つ、トラブルシューティングおよび問題判別に関する広範囲な情報を利用できます。

DB2 ドキュメンテーション

トラブルシューティング情報は、「DB2 問題判別ガイド」、またはDB2 インフォメーション・センターの『データベースの基本』セクションにあります。ここでは、DB2 診断ツールおよびユーティリティを使用して、問題を切り分けて識別する方法、最も頻繁に起こる幾つかの問題に対するソリューションについての情報、および DB2 データベース製品を使用する際に発生する可能性のある問題の解決方法についての他のアドバイスがあります。

DB2 Technical Support の Web サイト

現在問題が発生していて、考えられる原因とソリューションを検索したい場合は、DB2 Technical Support の Web サイトを参照してください。

Technical Support サイトには、最新の DB2 資料、TechNotes、プログラム診断依頼書 (APAR またはバグ修正)、フィックスパック、およびその他のリソースへのリンクが用意されています。この知識ベースを活用して、問題に対する有効なソリューションを探し出すことができます。

DB2 Technical Support の Web サイト (http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/) にアクセスしてください。

ご利用条件

これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

個人使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

商業的使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。

付録 B. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-8711
東京都港区六本木 3-2-12
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書は、IBM 以外の Web サイトおよびリソースへのリンクまたは参照を含む場合があります。IBM は、本書より参照もしくはアクセスできる、または本書からリンクされた IBM 以外の Web サイトもしくは第三者のリソースに対して一切の責任を負いません。IBM 以外の Web サイトにリンクが張られていることにより IBM が当該 Web サイトを推奨するものではなく、またその内容、使用もしくはサイトの所有者について IBM が責任を負うことを意味するものではありません。また、IBM は、お客様が IBM Web サイトから第三者の存在を知ることになった場合にも (もしくは、IBM Web サイトから第三者へのリンクを使用した場合にも)、お客様と第三者との間のいかなる取引に対しても一切責任を負いません。従って、お客様は、IBM が上記の外部サイトまたはリソースの利用について責任を負うものではなく、また、外部サイトまたはリソースからアクセス可能なコンテンツ、サービス、

製品、またはその他の資料一切に対して IBM が責任を負うものではないことを承諾し、同意するものとします。第三者により提供されるソフトウェアには、そのソフトウェアと共に提供される固有の使用条件が適用されます。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
8200 Warden Avenue
Markham, Ontario
L6G 1C7
CANADA

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生した創作物には、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights reserved.

商標

IBM、IBM ロゴ、ibm.com は、International Business Machines Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。現時点での IBM の商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtml の「Copyright and trademark information」をご覧ください。

以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

- Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
- Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標です。
- UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Intel (ロゴ)、Intel Inside、Intel Inside (ロゴ)、Intel Centrino、Intel Centrino (ロゴ)、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されています。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

[ア行]

アーカイブ・ロギング 7, 71
アーカイブ・ログ
 オフライン 7
 オンライン 7
アクティブ・ログ 5
イベント・モニター
 High Availability Cluster Multi-Processing (HACMP) for
 AIX 141
イメージ
 バックアップ 233
エクスポート・ユーティリティ
 オンライン・バックアップの互換性 249
エラー
 ログ・フル 60
オフライン・アーカイブ・ログ 7
オフライン・バックアップ
 オンライン・バックアップとの互換性 249
オフライン・ロード
 オンライン・バックアップとの互換性 249
オンデマンドのログのアーカイブ 165
オンライン
 アーカイブ・ログ 7
オンライン検査
 オンライン・バックアップとの互換性 249
オンライン索引再編成
 オンライン・バックアップとの互換性 249
オンライン索引作成
 オンライン・バックアップとの互換性 249
オンライン表再編成
 オンライン・バックアップとの互換性 249
オンライン・バックアップ
 他のユーティリティとの互換性 249
オンライン・ロード
 オンライン・バックアップとの互換性 249

[カ行]

回転による割り当て 141
カスケードによる割り当て 141
管理
 高可用性災害時リカバリー (HADR) 191
管理通知ログ 196, 262
管理ビュー
 DB_HISTORY 221

キープアライブ・パケット
 説明 141
規則
 ファイル 141
クォーラム装置 99
クライアント通信エラー 18
クライアント・リルート
 高可用性災害時リカバリー (HADR) 32
 自動 18
 制限 23
 接続タイムアウトとの相互作用 21
 例 198
 IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ 22
クラスター
 HACMP 141
クラスター管理
 高可用性災害時リカバリー (HADR) 44
クラスター管理用のソフトウェア
 サポートされる 140
 リソース 98
 リソース・グループ 98
 db2haicu ユーティリティ 97
クラスター・ドメイン 96
 サブネットワーク・マスク 99
 データベース・パーティション 101
 ネットワーク IP アドレス 99
 ネットワーク等価リソース 99
 ネットワーク・インターフェース・カード (NIC) 99
 ネットワーク・プロトコル 99
 バス 101
 マウント・ポイント 101
クラスタリング 146
 ハートビート・モニター 5
 IP アドレス・テークオーバー 5
クラッシュ・リカバリー 262
クローン・データベース
 作成 181
計画外の停止
 検出 196
高可用性
 構成
 AUTO_DEL_REC_OBJ パラメーター 229
 Microsoft Failover Clustering 146
高可用性災害時リカバリー (HADR)
 概要 11
 管理 191
 クラスター・マネージャー 44
 構成 34
 コマンド 191
 サポート 50
 システム要件 50

高可用性災害時リカバリー (HADR) (続き)

- 自動クライアント・リルート 32
 - スタンバイ・データベース
 - 状態 190
 - 初期化 45
 - 同期化 183
 - 制限 55
 - セットアップ 29
 - データベース
 - 活動化 179
 - 初期化 29
 - 非活動化 179
 - データベースの役割の切り替え 204
 - 停止 177
 - 同期モード 47
 - パフォーマンス 41
 - フェイルオーバー 201
 - フェイルバック 205
 - 複製されない操作 185
 - 複製される操作 184
 - モニター 197
 - 要件 53
 - 初期化 50
 - ロード操作 34
 - ローリング・アップグレード 180
 - ローリング・アップグレードの実行 180
 - ログ・アーカイブ 41
 - 1次再統合 205
- ### 更新
- DB2 インフォメーション・センター 411
- ### 構成
- 高可用性災害時リカバリー 34
 - 高可用性のための 17
 - 障害モニター 26
 - db2fm 27
 - db2fmc 28
- ### 構成パラメーター
- データベース・ロギング 59, 60
 - auto_del_rec_obj 229
 - logarchopt1
 - ノード間リカバリーの例 254
 - TCP_KEEPALIVE 21
 - vendoropt
 - ノード間リカバリーの例 254
- ### コマンド
- db2adutl
 - ノード間リカバリーの例 254
- ### ご利用条件
- 資料の使用 414
- ### コンテナ
- 名前 233

[サ行]

- サーバー
 - 代替 18, 22

- サーバー・クラスタリング 146
- サーバー・フェイルオーバー・サポート
 - Windows 146
- 災害時リカバリー
 - 概要 275
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR)
 - 概要 11
 - 要件 53
- 再作成
 - 選択済み表スペース 301, 310
 - データベース 301
 - 増分バックアップ・イメージの使用 312
 - 表スペース・コンテナ 306
- 最適化
 - バックアップのパフォーマンス 248
 - リストアのパフォーマンス 314
- サイト障害
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 11
- 再平衡化
 - オンライン・バックアップとの互換性 249
- 再編成
 - 自動 247
- 索引
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) のロギング 32
- 作成
 - クローン・データベース 181
- サスペンド入出力とディスク・ミラーリング 183
- サンプル
 - 自動保守
 - 構成 58
 - シード・データベース
 - リストア
 - 既存のデータベース 292
 - 新規データベース 293
- 時間
 - データベース・リカバリー時間 212
- 磁気テープ・ドライブ
 - ログ・ファイルの保管 71, 166
- 時刻の変更 182
- システム要件
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 50
- システム・クロック 182
- 自動クライアント・リルート
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 32, 191
 - 構成 20
 - 制限 23
 - 接続の失敗 21
 - セットアップ 18
 - 説明 18
 - 例 198
 - ロードマップ 9
- 自動再始動 262
- 自動再編成
 - 構成
 - サンプル 58

- 自動増分リストア
 - 制限 285
- 自動統計収集
 - 構成
 - サンプル 58
- 自動バックアップ
 - サンプル構成 58
 - 使用可能化 246
- 自動保守 247
 - 構成 57
 - 取得 57
 - バックアップ 209, 246
 - ポリシーの指定
 - サンプル 58
 - AUTOMAINT_GET_POLICY 57
 - AUTOMAINT_GET_POLICYFILE 57
 - AUTOMAINT_SET_POLICY 57
 - AUTOMAINT_SET_POLICYFILE 57
- 自動保守の構成ウィザード 247
- 循環ログイン 6, 172
- 障害トランザクション 262
- 障害のあるデータベース・パーティション・サーバー 269
- 障害モニター 196
 - 構成 26
 - db2fm 27
 - db2fmc 28
- 障害モニター機能 10
- 状態
 - スタンバイ・データベース 187
 - ペンディング 232
- 冗長度 3
- 資料
 - 印刷 406
 - 注文 409
 - 概要 405
 - 使用に関するご利用条件 414
 - PDF 406
- 新磁気ディスク制御機構 (RAID)
 - メディア障害の影響の緩和 266
- スケラビリティ
 - マルチクラスター・データベース 141
- スタンバイ・データベース
 - 状態 187
- ストレージ
 - メディアの障害 214
 - 要件
 - バックアップおよびリカバリー 214
- スナップショットのバックアップ 238, 349
 - スナップショットのバックアップ・オブジェクトの管理 230
 - それからのリストア 291
- スプリット・ミラー
 - クローン・データベースとして 181
 - 処理 15
 - スタンバイ・データベースとして 46
 - バックアップ・イメージとして 240

- 制限
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 55
- 整合点
 - database 262
- 接続の失敗
 - 自動クライアント・リレポート 21
- 前提条件 95, 105, 134
- 相互テークオーバー構成 141
- 増分バックアップおよびリカバリー 281
- 増分バックアップ・イメージ
 - データベースの再作成時に使用 312
- 増分リストア 282, 294
- ソフトウェア・ディスク・アレイ 266

[タ行]

- ターゲット・イメージ
 - 再ビルドのための 307
- 代替サーバー
 - 識別 22
 - 例 198
- タイム・スタンプ
 - 変換
 - クライアント/サーバー環境 162
- チュートリアル
 - トラブルシューティング 414
 - 問題判別 414
 - Visual Explain 413
- 重複ログイン 14
- 直接 I/O (DIO)
 - サポートされる構成 74
- データ
 - セクター単位のパリティ・ストライピング (RAID レベル 5) 266
 - リカバリー
 - 概要 207
- データベース
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 環境での活動化 179
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 環境での非活動化 179
 - 再作成
 - 概要 301
 - 制限 314
 - 増分バックアップ・イメージ 312
 - ターゲット・イメージの選択 307
 - パーティション 312
 - 表スペース・コンテナ 306
 - 例 318
 - バックアップ
 - 計画 209
 - 自動 246
 - リカバリー
 - 計画 209
 - リカバリー不能 209
 - ロールフォワード・リカバリー
 - 概要 277

- データベース (続き)
 - ログイン
 - 概要 5
 - 構成パラメーター 60
 - 循環 6
 - TEMPORARY 表スペース 306
- データベース構成パラメーター
 - 自動再始動 262
- データベースの役割の切り替え
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 205
- データベース・オブジェクト
 - 表スペース変更履歴・ファイル 209
 - リカバリー履歴ファイル 209
 - リカバリー・ログ・ファイル 209
- データベース・サーバー
 - 代替 22
- データベース・パーティション
 - クロックの同期化 161
- データベース・パーティション・サーバー
 - 失敗からのリカバリー 273
- テープ・バックアップ 240
- 低減
 - トランザクション障害の影響 268
 - メディア障害の影響 266
 - ログイン
 - 宣言済み一時表の使用 69
 - NOT LOGGED INITIALLY パラメーターの使用 69
- 停止
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 177
- ディスク
 - 障害管理 266
 - 新磁気ディスク制御機構 (RAID) 266
 - ストライピング 266
- ディスク・アレイ
 - 概要 266
- ディスク・ミラーリング
 - RAID レベル 1 266
- デュプレキシング
 - RAID レベル 1 266
- 同期
 - データベース・パーティション 161
 - ノード 161
 - リカバリーに関する考慮事項 161
- 同期点マネージャー (SPM)
 - 未確定トランザクションのリカバリー 273
- 同期モード
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 47
- 統計収集
 - 自動 247
- 統計のプロファイル作成
 - 自動 247
- 特記事項 417
- 特権
 - バックアップ・ユーティリティ 249
 - リストア・ユーティリティ 315
 - ロールフォワード・ユーティリティ 337

- トラブルシューティング
 - オンライン情報 414
 - チュートリアル 414
- トランザクション
 - 障害リカバリー
 - アクティブなデータベース・パーティション・サーバー 269
 - 障害のあるデータベース・パーティション・サーバー 269
 - 障害の影響の緩和 262
 - 破損 268
 - ログ・ディレクトリーが満杯の場合のブロック化 70
- ドロップされた表のリカバリー
 - 説明 260

[ナ行]

- 夏時間調整 182
- ノード
 - 同期 161
- ノード間データベース・リカバリーの例 254

[ハ行]

- バージョン
 - データベースのバージョン・リカバリー 276
- パーティション表
 - バックアップ 245
- パーティション・データベース環境
 - データベースの再ビルド 312
- トランザクション
 - 障害リカバリー 269
 - バックアップ
 - 概要 243
- ハードウェア
 - ディスク・アレイ 266
- ハートビート
 - モニター 195, 196
 - High Availability Cluster Multi-Processing (HACMP) for AIX 141
 - Solaris 150
- バックアップ
 - イメージ 233
 - ログ・ファイルを含める 174
 - オフライン 212
 - オペレーティング・システムの制約事項 215
 - オンライン 212
 - コンテナー名 233
 - 自動 209, 247
 - 情報の表示 233
 - ストレージに関する考慮事項 214
 - 増分 281
 - データベース
 - 自動 246
 - テープ 240

- バックアップ (続き)
 - パーティション・データベース 243
 - 頻度 212
 - ユーザー出口プログラム 214
 - CLP の例 251
 - Named PIPE 243
- バックアップ・ユーティリティー
 - 概要 233
 - 使用に必要な権限と特権 249
 - 情報の表示 233
 - 進捗のモニター 231
 - 制限 236
 - トラブルシューティング 233
 - パフォーマンス 248
 - 例 251
- バッファリングのない I/O 74
- パフォーマンス
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 41
 - リカバリー 286
- ピア状態
 - 説明 187
- 表
 - リレーションシップ 215
- 表スペース
 - コンテナ
 - データベースの再ビルド 306
 - 再作成 301, 310
 - リカバリー 264, 265
 - リストア 277
 - ロールフォワード・リカバリー 277, 332
- 表スペース・コンテナの再定義
 - リストア・ユーティリティー 296
 - スクリプトの使用 297
- 表の REORG
 - オンライン・バックアップとの互換性 249
- フェイルオーバー 4, 195, 198
 - アイドル・スタンバイ 4
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 201
 - 相互テークオーバー 4
 - フェイルオーバー・ポリシー
 - カスタム・フェイルオーバー 100
 - 相互フェイルオーバー 100
 - ラウンドロビン・フェイルオーバー 100
 - ローカル再開フェイルオーバー 100
 - HADR フェイルオーバー 100
 - N プラス M フェイルオーバー 100
- フェイルオーバー・サポート
 - 概要 150
 - AIX 141
 - Solaris オペレーティング・システム 150
 - Sun Cluster 3.0 153
- フェイルバック
 - 操作 205
- フォールト・トレランス 150
- 複数インスタンス
 - Tivoli Storage Manager の使用 344

- 複製される操作
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 184, 185
- 並列リカバリー 286
- ヘルプ
 - 言語の構成 410
 - SQL ステートメント 410
- ペンディング状態
 - 説明 187, 232
- 保守
 - スケジューリング 56
- ホット・スタンバイ構成
 - 説明 141
- 本書について
 - データ・リカバリーと高可用性 ガイドおよびリファレンス
 - vii

[マ行]

- 未確定トランザクション
 - リカバリー
 - ホスト上での 273
 - DB2 同期点マネージャーによる 273
 - DB2 同期点マネージャーを使用しない 274
- ミラーリング
 - ログ 14
- メディアの障害
 - 影響の緩和 266
 - カタログ・パーティションに関する考慮事項 266
 - ログ 214
- 戻りコード
 - ユーザー出口プログラム 171
- モニター
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 197
- 進行状況
 - クラッシュ・リカバリー 231
 - バックアップ 231
 - リストア 231
 - ロールフォワード 231
- 問題判別
 - チュートリアル 414
 - 利用できる情報 414

[ヤ行]

- ユーザー定義イベント 141
- ユーザー出口プログラム
 - エラー処理 171
 - サンプル・プログラム
 - UNIX 169
 - Windows 169
- データベースのリカバリー 168
- バックアップ 214
- 呼び出し形式 170
- ログ 214
- ログ・ファイルのアーカイブ 71

ユーザー出口プログラム (続き)
ログ・ファイルのリトリブ 71

[ラ行]

リカバリー

オペレーティング・システムの制約事項 215
クラッシュ 262
計画の概要 209
ストレージに関する考慮事項 214
増分 281
損傷を受けた表スペース 264, 265
データベース
概要 253
データベースの再ビルド 301
データベース・パーティション・サーバーの障害から 273
ドロップされた表 260
ノード間の例 254
パフォーマンス 286
必要な時間 212
並列 286
ポイント・イン・タイム 277
履歴ファイル 217
ロールフォワード 277
ロギングの低減 69
ログの末尾まで 277
2 フェーズ・コミット・プロトコル 269
version 276
リカバリー可能データベース
説明 209
リカバリー不能データベース
バックアップおよびリカバリー 209
リカバリー履歴ファイル
アクティブ
項目状況 218
項目
ブルーニング 223
保護 226
項目状況 218
非アクティブ
項目状況 218
ブルーニング 229
自動 224
db2Prune API 223
PRUNE HISTORY コマンド 223
有効期限切れ
項目状況 218
do_not_delete
項目状況 218, 226
リカバリー・オブジェクト
管理 227, 228, 229
自動 228
db2Prune 227
PRUNE HISTORY 227
リストア
既存のデータベースへのデータ 292

リストア (続き)

自動増分
制限 285
新規のデータベースへのデータ 293
スナップショットのバックアップからの 291
増分 282, 294
データベース
増分 281
ロールフォワード・リカバリー 277
リストア・ユーティリティー
オンライン・バックアップとの互換性 249
概要 289
既存データベースへのリストア 292
使用に必要な権限と特権 315
新規データベースへのリストア 293
進捗のモニター 231
制限 290
パフォーマンス 289, 314
表スペース・コンテナの再定義 296
例 315
リソース 98
リソース・グループ 98
リダイレクト・リストア 296
スクリプトの使用 297
生成されたスクリプトの使用 299
リモート・キャッチアップ状態 187
リモート・キャッチアップ・ペンディング状態 187
リレーションシップ
表間の 215
履歴ファイル
アクセス 221
例
自動クライアント・リルート 198
代替サーバー 198
レジストリー変数
DB2_CONNRETRIES_INTERVAL 20
db2_connretries_interval 18
DB2_HADR_PEER_WAIT_LIMIT 41
DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES 20
db2_max_client_connretries 18
連続可用性 150
連続可用性をサポートするサスペンド入出力 15
ローカル・キャッチアップ状態 187
ロードマップ
自動クライアント・リルート 9
ローリング・アップグレード
実行 180
ロールフォワード・ユーティリティー
オンライン・バックアップとの互換性 249
概要 329
使用に必要な権限と特権 337
進捗のモニター 231
制限 331
ドロップされた表のリカバリー 260
例 337

- ロールフォワード・リカバリー
 - 構成ファイル・パラメーターのサポート 60
 - データベース 277
 - 表スペース 277, 332
 - ログ管理に関する考慮事項 163
 - ログ・シーケンス 163
- ログ
 - アーカイブ 7
 - アクティブ 5
 - オフライン・アーカイブ 7
 - オンデマンドのアーカイブ 165
 - オンライン・アーカイブ 7
 - 管理 163
 - 構成パラメーター 59
 - 索引
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 32
 - 循環 6
 - 循環ログイン 172
 - 消失の回避 176
 - 除去 172
 - ディレクトリー、満杯 70
 - バッファリングのない I/O の構成
 - DB2_LOGGER_NON_BUFFERED_IO 74
 - 必要なストレージ 214
 - ミラーリング 14
 - ユーザー出口プログラム 214
 - 割り振り 172
 - database 5
- ログ制御ファイル
 - 概要 8
- ログのミラーリング 183
- ログ・アーカイブ
 - 構成 41
- ログ・ SHIPPING 183
 - High Availability 13
- ログ・ファイル
 - アーカイブ 71
 - 管理 196
 - バックアップ・イメージに含める 174
 - ログ制御ファイル 8
- ログ・ファイルのアーカイブ
 - テープへ 166
- ログ・ファイルの管理
 - ACTIVATE DATABASE コマンド 163

[数字]

- 1 次再統合
 - 高可用性災害時リカバリー (HADR) 205
- 2 フェーズ・コミット
 - プロトコル 269

A

- AIX
 - バックアップおよびリストアのサポート 215
- ASYNC
 - 同期モード 47

B

- BACKUP DATABASE コマンド 236
- blk_log_dsk_ful 構成パラメーター
 - 概要 60

C

- CLP (コマンド行プロセッサ)
 - 例
 - データベース再ビルド・セッション 318
 - バックアップ 251
 - リストア・セッション 315
 - リダイレクト・リストア・セッション 315
 - ロールフォワード・セッション 337
- connectTimeout
 - クライアント・リルートとの相互作用 21

D

- DB2 インフォメーション・センター
 - 言語 410
 - 更新 411
 - バージョン 410
 - 別の言語で表示する 410
- DB2 拡張コピー・サービス (ACS)
 - インストール 348
 - 概要 347
 - 活動化 349
 - 構成 350
 - 使用可能化 347
 - 制限 399
 - セットアップ・スクリプト setup.sh 352
 - ディレクトリー 352
 - ベスト・プラクティス 399
- DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API
 - オペレーティング・システム 401
 - 概要 353
 - 関数
 - 概要 353
 - db2ACSBEGINOperation 359
 - db2ACSBEGINQuery 363
 - db2ACSDELETE 377
 - db2ACSENDOperation 362
 - db2ACSENDQuery 368
 - db2ACSGETNextObject 365
 - db2ACSINITIALIZE 354
 - db2ACSPARTITION 372

DB2 拡張コピー・サービス (ACS) API (続き)

関数 (続き)

- db2ACSPrepare 357
- db2ACSQueryApiVersion 353
- db2ACSRetrieveMetaData 381
- db2ACSSnapshot 370
- db2ACSStoreMetaData 379
- db2ACSTerminate 356
- db2ACSVerify 375

データ構造

- 概要 383
- db2ACS_BackupDetails 383
- db2ACS_CB 384
- db2ACS_CreateObjectInfo 385
- db2ACS_DB2ID 386, 393
- db2ACS_GroupList 386
- db2ACS_LoadcopyDetails 387
- db2ACS_LogDetails 387
- db2ACS_MetaData 398
- db2ACS_ObjectInfo 387
- db2ACS_ObjectStatus 389
- db2ACS_OperationInfo 390
- db2ACS_Options 391
- db2ACS_PartitionEntry 391
- db2ACS_PartitionList 392
- db2ACS_PathEntry 392
- db2ACS_PathList 393
- db2ACS_QueryInput 394
- db2ACS_QueryOutput 394
- db2ACS_ReadList 395
- db2ACS_ReturnCode 396
- db2ACS_SessionInfo 396
- db2ACS_SnapshotDetails 397
- db2ACS_VendorInfo 398

ハードウェア 401

戻りコード 399

DB2 高可用性 (HA) フィーチャー

概要 12

クラスター構成 93

クラスター・マネージャー

統合 75

API 140

Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) Base Component 76

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu)

クォーラム装置 99

クラスター環境 94

クラスター・ドメイン 96

作成 135

保守 136

検出されるデータベース・パス 136

実行

対話モード 105

XML 入力ファイル 105, 125

始動モード 103

制限 138

DB2 高可用性インスタンス構成ユーティリティ (db2haicu)

(続き)

説明 102

トラブルシューティング 138

保守モード 104

DB2 資料の印刷方法 409

db2adutl コマンド

ノード間リカバリーの例 254

db2Backup API

データのバックアップ 236

db2diag.log ファイル

管理通知ログ・メッセージ 196

db2fm コマンド

障害モニターの概要 10

db2haicu ユーティリティ

入力ファイル XML スキーマ 106

ClusterDomainType 109

ClusterNodeType 115

DB2ClusterType 106

DB2PartitionSetType 117

DB2PartitionType 118

FailoverPolicyType 115

HADBDefn 124

HADBType 124

HADRDBDefn 123

HADRDBType 121

InterfaceType 113

IPAddressType 114

MountType 120

MutualPolicyType 120

NPlusMPolicyType 121

PhysicalNetworkType 112

QuorumType 110

入力ファイル例

db2ha_sample_DPF_mutual.xml 127

db2ha_sample_DPF_NPlusM.xml 130

db2ha_sample_HADR.xml 132

db2ha_sample_sharedstorage_mutual.xml 125

db2inidb コマンド

概要 15

スプリット・ミラーの作成 240

db2Recover API

データのリカバリー 253

db2Restore API

データベースまたは表スペースのリカバリー 290

db2Rollforward API

リストアされたバックアップ・イメージへのトランザクションの適用 331

db2tapemgr コマンド

テープへのログ・ファイルのアーカイブ 166

db2uext2 プログラム

説明 168

呼び出し形式 170

DB2_CONNRETRIES_INTERVAL レジストリー変数

説明 20

DB2_LOGGER_NON_BUFFERED_IO
バッファリングのない I/O 74
DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES レジストリー変数
自動クライアント・リレポート再試行動作の構成 20
DB_HISTORY 管理ビュー
リカバリー履歴ファイル項目の表示 221

G

GET SNAPSHOT コマンド
HADR スタンバイ・データベースの状態 190

H

HACMP (High Availability Cluster Multi-Processing)
説明 141
HADR (高可用性災害時リカバリー)
「高可用性災害時リカバリー (HADR)」を参照 11
HADR データベースの役割の切り替え 204
High Availability
管理 163
構成
概要 17
クラスター環境 74
障害モニター
概要 196
構成 (db2fm コマンド) 27
構成 (db2fmc およびシステム・コマンド) 28
レジストリー・ファイル 26
ストラテジー
概要 3
クラスタリング 5, 140
冗長度 3, 183
フェイルオーバー 4
設計 1, 50
停止
応答 195, 198
概要 1
検出 195, 196
ハートビート・モニター 196
保守
影響の最小化 177
概要 163
自動 177
手動 177
ログ・ SHIPPING 13
IBM Data Server フィーチャー 9
Solaris オペレーティング・システム 150
Sun Cluster 3.0 153
Tivoli System Automation for Multiplatforms 77, 144
High Availability Cluster Multi-Processing (HACMP)
説明 141
HP on IPF
バックアップ 215
リストア 215

HP-UX
バックアップ 215
リストア 215

I

IBM Tivoli SA MP Base Component 77
アップグレード 76, 81
DB2 インストーラーの使用 82
installSAM の使用 84
アンインストール 76, 85
DB2 インストーラーの使用 85
uninstallSAM の使用 87
アンインストール・ログ 91
インストール 76, 77
DB2 インストーラーの使用 78
installSAM の使用 80
インストール・ログ 91
システム要件 92
ライセンス条項 91
IBM Tivoli SA MP Base Component の HADR スクリプト
アップグレード 88
手動 90
DB2 インストーラーの使用 89
アンインストール 88
手動 90
DB2 インストーラーの使用 89
インストール 88
手動 90
DB2 インストーラーの使用 89
IBM Tivoli Storage Manager (TSM)
使用 343
BACKUP DATABASE コマンドでの
最低限必要なレベル 343
RESTORE DATABASE コマンドでの
最低限必要なレベル 343

L

Linux
バックアップおよびリストアのサポート
AMD64 および Intel EM64T 215
IA-64 215
Power PC 215
zSeries 215
LIST HISTORY コマンド 217
logarchmeth1 構成パラメーター
HADR (高可用性災害時リカバリー) 41
logarchmeth2 構成パラメーター
HADR (高可用性災害時リカバリー) 41
logarchopt1 構成パラメーター
ノード間リカバリーの例 254
LOGBUFSZ 構成パラメーター 60
logfilsiz 構成パラメーター 60
HADR (高可用性災害時リカバリー) 34

logprimary 構成パラメーター 60
logretain データベース構成パラメーター 60
logsecond 構成パラメーター
説明 60

M

maxRetriesForClientReroute 18
Microsoft Failover Clustering サーバー (MSCS) 146
mincommit データベース構成パラメーター 60
mirrorlogpath 構成パラメーター 14
mirrorlogpath データベース構成パラメーター 60

N

Named PIPE
バックアップ 243
NEARSYNC 同期モード 47
newlogpath データベース構成パラメーター 60
nodedown イベント 141
nodeup イベント 141

O

overflowlogpath データベース構成パラメーター 60

R

RAID (新磁気ディスク制御機構) 装置
レベル 1 (ディスク・ミラーリングまたはデュプレキシ
ング) 266
レベル 5 (セクター単位のデータ・ストライピングおよびパ
リティー・ストライピング) 266
RECOVER DATABASE コマンド 253
必要な権限および特権 287
RESTART DATABASE コマンド 262
RESTORE DATABASE コマンド 290
retryIntervalForClientReroute 18
ROLLFORWARD
最小リカバリー時間 243, 332
ROLLFORWARD DATABASE コマンド 331
RUNSTATS ユーティリティー
オンライン・バックアップとの互換性 249

S

SET WRITE
オンライン・バックアップとの互換性 249
Solaris オペレーティング・システム
バックアップおよびリストアのサポート 215
SP フレーム 141
SQL ステートメント
ヘルプを表示する 410
START HADR コマンド 191

STOP HADR コマンド 191
Sun Cluster 3.0
High Availability 153
SYNC
同期モード 47

T

TAKEOVER HADR コマンド 191
データベースの役割の切り替え 204
フェイルオーバー操作の実行 201
TCP_KEEPALIVE
オペレーティング・システムの構成パラメーター 21
TEMPORARY 表スペース
およびデータベースの再ビルド 306
Tivoli Storage Manager (TSM)
パーティション表 245
Tivoli System Automation for Multiplatforms
High Availability 144

U

userexit データベース構成パラメーター 60

V

vendoropt 構成パラメーター
ノード間リカバリーの例 254
VERITAS Cluster Server 156
High Availability 156
Visual Explain
チュートリアル 413

W

Windows オペレーティング・システム
フェイルオーバー 146



Printed in Japan

SC88-4423-02



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

Spine information:

DB2 Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows

データ・リカバリと高可用性 ガイドおよびリファレンス

