

Manuale dell'utente di IBM SPSS
Modeler Administration Console 15



Nota: Prima di utilizzare queste informazioni e il relativo prodotto, leggere le informazioni generali disponibili in Note a pag. 14.

Questa versione si applica a IBM SPSS Modeler 15 e a tutte le successive versioni e modifiche fino a eventuali disposizioni contrarie indicate in nuove versioni.

Le schermate dei prodotti Adobe sono state ristampate su autorizzazione di Adobe Systems Incorporated.

Le schermate dei prodotti Microsoft sono state ristampate su autorizzazione di Microsoft Corporation.

Materiali concessi in licenza - Proprietà di IBM

© **Copyright IBM Corporation 1994, 2012.**

Tutti i diritti riservati.

Prefazione

IBM® SPSS® Modeler è l'efficace workbench di data mining aziendale di IBM Corp.. SPSS Modeler consente alle organizzazioni di migliorare le relazioni con i clienti e con il pubblico grazie a un'analisi approfondita dei dati. Le organizzazioni potranno utilizzare le informazioni ottenute tramite SPSS Modeler per mantenere i clienti di valore, cogliere opportunità di vendite incrociate, attrarre nuovi clienti, individuare frodi, diminuire i rischi e migliorare l'offerta di servizi a livello statale.

L'interfaccia visiva di SPSS Modeler favorisce l'applicazione di una competenza aziendale specifica da parte degli utenti, grazie alla quale sarà possibile ottenere modelli di previsione più efficaci e una riduzione nei tempi di sviluppo delle soluzioni. SPSS Modeler offre una vasta gamma di tecniche di creazione di modelli, quali previsione, classificazione, segmentazione e algoritmi per l'individuazione delle associazioni. IBM® SPSS® Modeler Solution Publisher consente quindi di distribuire a livello aziendale i modelli creati in modo che vengano utilizzati dai responsabili dei processi decisionali oppure inseriti in un database.

Informazioni su IBM Business Analytics

Il software IBM Business Analytics fornisce informazioni complete, coerenti e accurate a cui i responsabili delle decisioni possono affidarsi per ottimizzare le prestazioni dell'azienda. Un ampio portafoglio di applicazioni di [business intelligence](#), [analisi predittiva](#), [gestione delle prestazioni e delle strategie finanziarie](#) e [analisi](#) offre una panoramica chiara, istantanea e interattiva delle prestazioni attuali e la possibilità di prevedere i risultati futuri. Utilizzato in combinazione con potenti soluzioni di settore, prassi consolidate e servizi professionali, questo software consente alle aziende di tutte le dimensioni di ottimizzare la produttività, automatizzare le decisioni senza problemi e fornire risultati migliori.

Come parte di questo portafoglio, il software IBM SPSS Predictive Analytics consente alle aziende di prevedere gli eventi futuri e di agire tempestivamente in modo da migliorare i risultati delle attività aziendali. Le aziende, gli enti governativi e le università di tutto il mondo si affidano alla tecnologia IBM SPSS perché rappresenta un vantaggio concorrenziale in termini di attrazione, retention e aumento dei clienti, riducendo al tempo stesso le frodi e limitando i rischi. Incorporando il software IBM SPSS nelle attività quotidiane, le aziende diventano imprese in grado di effettuare previsioni e di gestire e automatizzare le decisioni, per raggiungere gli obiettivi aziendali e vantaggi tangibili sulla concorrenza. Per ulteriori informazioni o per contattare un rappresentante, visitare il sito <http://www.ibm.com/spss>.

Supporto tecnico

Il supporto tecnico è a disposizione dei clienti che dispongono di un contratto di manutenzione. I clienti possono contattare il supporto tecnico per richiedere assistenza per l'utilizzo di IBM Corp. o per l'installazione di uno degli ambienti hardware supportati. Per contattare il supporto tecnico, visitare il sito Web IBM Corp. all'indirizzo <http://www.ibm.com/support>. Ricordare che durante la richiesta di assistenza sarà necessario fornire i dati di identificazione personali, i dati relativi alla propria società e il numero del contratto di manutenzione.

Contenuto

1 Installazione di IBM SPSS Modeler Administration Console 1

Requisiti di sistema per Modeler Administration Console	1
Installazione di Modeler Administration Console	1

2 Utilizzo di IBM SPSS Modeler Administration Console 3

Avvio di Modeler Administration Console	3
Configurazione dell'accesso tramite Modeler Administration Console	4
Connessioni a SPSS Modeler Server	5
Configurazione di SPSS Modeler Server	6
Connessioni/sessioni	6
Registrazione	6
Accesso ai file di dati	7
Performance/ottimizzazione	8
SQL	10
SSL	10
Configurazione di Coordinator of Processes	11
Opzioni visibili solo in options.cfg	12
Monitoraggio di SPSS Modeler Server	13

Appendice

A Note 14

Indice 17

Installazione di IBM SPSS Modeler Administration Console

Le istruzioni seguenti si riferiscono all'installazione di IBM® SPSS® Modeler Administration Console. Per una descrizione di Modeler Administration Console, vedere Utilizzo di IBM SPSS Modeler Administration Console a pag. 3.

Requisiti di sistema per Modeler Administration Console

Per una corretta esecuzione di Modeler Administration Console sono richiesti i seguenti requisiti.

- **Sistema operativo.** Microsoft® Windows® 7 (Professional ed Enterprise) Edizioni a 32 e 64 bit; Microsoft Windows Vista (Business ed Enterprise) con Service Pack 1 Edizioni a 32 e 64 bit; Microsoft Windows XP Professional con Service Pack 3 Edizioni a 32 e 64 bit. Windows Server 2008 (Standard ed Enterprise) a 32 e 64 bit; Windows Server 2008 R2 (Standard ed Enterprise) a 64 bit; Windows Server 2003® (Standard) a 32 e 64 bit; Windows Server 2003 R2 (Standard) a 32 e 64 bit.

Nota: Modeler Administration Console può essere installata solo sui computer Windows; tuttavia, può gestire un SPSS Modeler Server installato su qualsiasi piattaforma supportata.

- **Software SPSS Modeler.** È necessario disporre di SPSS Modeler Server versione 12.0 o successiva installato sulla rete.
- **Requisiti aggiuntivi.** Il computer host di IBM® SPSS® Modeler Administration Console deve disporre di connettività di rete al computer host di IBM® SPSS® Modeler Server.

Installazione di Modeler Administration Console

Per installare Modeler Administration Console

- ▶ Inserire il disco di installazione di SPSS Modeler Server nella relativa unità. La funzione di esecuzione automatica visualizza un menu.
- ▶ Nel menu di esecuzione automatica, fare clic su *Installa Modeler Administration Console* o *Installa Modeler Administration Console for WIN64* a seconda della piattaforma su cui viene eseguita l'installazione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- ▶ Per avviare la console, seguire le istruzioni in Avvio di Modeler Administration Console a pag. 3.

Per utilizzare un'installazione di Deployment Manager esistente

Se è già stata installata una versione di Deployment Manager per amministrare altre applicazioni server da IBM Corp., è possibile aggiungere la funzionalità di amministrazione SPSS Modeler Server all'installazione Deployment Manager esistente.

- ▶ Attenersi alla procedura descritta in *Per installare Modeler Administration Console*, assicurandosi di eseguire l'installazione nella stessa directory dell'installazione di IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Deployment Manager esistente (per esempio, *C:\Programmi\IBM\SPSS\Collaboration and Deployment Services\4.<n>\Deployment Manager*). Il programma di installazione aggiungerà i nuovi file di IBM® SPSS® Modeler Server all'installazione esistente.

Utilizzo di IBM SPSS Modeler Administration Console

L'applicazione Modeler Administration Console fornisce un'interfaccia utente di console per monitorare e configurare le installazioni di SPSS Modeler Server ed è disponibile gratuitamente per i clienti esistenti di SPSS Modeler Server. L'applicazione può essere installata solo sui computer Windows; tuttavia, può gestire un server installato su qualsiasi piattaforma supportata.


Numerose opzioni disponibili tramite Modeler Administration Console possono essere anche specificate nel file *options.cfg*, che si trova nella directory di installazione di SPSS Modeler Server nella cartella */config*. Tuttavia, l'applicazione Modeler Administration Console fornisce un'interfaccia grafica condivisa che consente all'utente di connettersi, configurare e monitorare più server.

Avvio di Modeler Administration Console

- Dal menu Start di Windows, scegliere [Tutti i] Programmi, IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, Deployment Manager e IBM SPSS Modeler Administration Console <nn.n>.

Quando l'applicazione viene eseguita per la prima volta, i riquadri dell'amministratore del server e delle proprietà appariranno vuoti (a meno che non sia già installato Deployment Manager con una connessione server IBM SPSS Collaboration and Deployment Services già configurata). Dopo aver configurato Modeler Administration Console, nel riquadro dell'amministratore del server a sinistra viene visualizzato un nodo per ogni SPSS Modeler Server che si desidera amministrare. Il riquadro di destra mostra le opzioni di configurazione disponibili per il server selezionato. È necessario [impostare una connessione](#) per ciascuno dei server da amministrare.

Figura 2-1
Interfaccia di Modeler Administration Console



Configurazione dell'accesso tramite Modeler Administration Console

L'accesso come amministratore a SPSS Modeler Server tramite Modeler Administration Console è controllato dalla riga `administrators` del file `options.cfg`, che si trova nella directory di installazione di SPSS Modeler Server in `/config`. La riga è impostata come commento per default. Modificare la riga per consentire l'accesso a utenti specifici o utilizzare `*` per consentire l'accesso a tutti gli utenti, come negli esempi seguenti:

```
administrators, "*"
administrators, "jsmith,mjones,achavez"
```

- La riga deve iniziare con `administrators`, e le voci devono essere indicate tra virgolette. Il sistema opera una distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Separare più ID utente mediante virgole.
- Per gli account di Windows, non utilizzare nomi di dominio.
- Prestare attenzione nell'uso dell'asterisco, poiché questo carattere consente a chiunque possieda un account utente valido per IBM® SPSS® Modeler Server (ovvero, nella maggior parte dei casi, a tutti gli utenti in rete) di accedere alle opzioni di configurazione e di modificarle.

Connessioni a SPSS Modeler Server

È necessario specificare una connessione per ogni istanza di SPSS Modeler Server da amministrare nella rete. In seguito è necessario accedere a ogni singolo server. Anche se la connessione al server viene ricordata da una sessione all'altra di Modeler Administration Console, ciò non avviene per le credenziali di accesso che devono pertanto essere inserite ogni volta che viene avviato Modeler Administration Console.

Per impostare una connessione al server

- ▶ Verificare che il servizio IBM® SPSS® Modeler Server sia stato avviato.
- ▶ Dal menu File, scegliere Nuova e quindi Connessione al server amministrato.
- ▶ Nella prima pagina della procedura guidata, digitare un nome per la connessione al server. Il nome è per uso personale e deve essere di tipo descrittivo, per esempio *Server di produzione*. Verificare che l'opzione Tipo sia impostata su IBM SPSS Modeler Server amministrato, quindi fare clic su Avanti.
- ▶ Nella seconda pagina, digitare il nome host o l'indirizzo IP del server. Se la porta di default è stata modificata, digitare il numero della porta. Fare clic su Fine. La nuova connessione al server viene visualizzata nel riquadro dell'amministratore del server.

Per eseguire le varie attività di amministrazione è ora necessario accedere al server.

Per accedere al server

- ▶ Nel riquadro dell'amministratore, fare doppio clic sul server a cui si desidera accedere per selezionarlo.
- ▶ Nella finestra di dialogo di login, digitare le proprie credenziali (utilizzare l'account utente per il server di hosting). Fare clic su OK.

Se il login non riesce e appare il messaggio Impossibile ottenere i privilegi di amministratore sul server, molto probabilmente l'accesso dell'amministratore non è stato configurato correttamente. [Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Configurazione dell'accesso tramite Modeler Administration Console a pag. 4.](#)

Se non è possibile eseguire l'accesso e viene visualizzato il messaggio Impossibile connettersi al server '<server>', assicurarsi che l'ID utente e la password siano corretti e verificare che il servizio SPSS Modeler Server sia in esecuzione. Per esempio, in Windows, scegliere Pannello di controllo > Strumenti di amministrazione > Servizi e verificare l'opzione per IBM SPSS Modeler Server. Se la colonna Stato non indica Avviato, selezionare la riga nella schermata e fare clic su Avvia, quindi riprovare a eseguire l'accesso.

Una volta che l'utente ha effettuato l'accesso a SPSS Modeler Server, sotto il nome del server vengono visualizzate due opzioni: [Configurazione](#) e [Monitoraggio](#). Fare doppio clic su una delle opzioni.

Configurazione di SPSS Modeler Server

Il riquadro di configurazione mostra le opzioni di configurazione di SPSS Modeler Server. Utilizzare questo riquadro per modificare le opzioni in base alle esigenze. Per salvare le modifiche, fare clic su Salva nella barra degli strumenti (per rendere effettiva la modifica del numero di porta, è necessario riavviare il server).

Le opzioni sono descritte nelle sezioni che seguono. Per ogni opzione è riportata fra parentesi la riga corrispondente del file *options.cfg*. Le opzioni visibili solo in *options.cfg* sono descritte alla fine di questa sezione.

Connessioni/sessioni

Figura 2-2
Impostazioni per connessioni e sessioni

Connections/Sessions	
Maximum Number of Connections	-1
Port Number*	28047

Numero massimo di connessioni. (max_sessions) Numero massimo di utenti collegati contemporaneamente. Un valore pari a -1 indica nessun limite.

Numero porta. (port_number) Il numero di porta su cui è in attesa SPSS Modeler Server. Modificarlo se la porta di default (28047) è già utilizzata da un'altra applicazione. Gli utenti finali devono conoscere il numero di porta per poter utilizzare SPSS Modeler Server.

Registrazione

Figura 2-3
Impostazioni di registrazione

Logging	
Directory for Log File*	
Log Database Access Information	No
Log Database Errors	No
Log File Access Information	No
Log File Access Errors	No

Directory del file di registro. (log_directory) Percorso del file *messages.log*. Una stringa vuota indica [percorso di installazione server]/log. Si noti che è necessario utilizzare le barre (/).

Registra informazioni di accesso al database. (log_database_access) Aggiunge al file di registro le informazioni relative all'accesso al database.


Registra errori del database. (log_database_errors) Aggiunge al file di registro gli errori del database.

Registra informazioni di accesso ai file. (log_file_access) Aggiunge al file di registro le informazioni relative all'accesso ai file.

Registra errori di accesso ai file. (log_file_errors) Aggiunge al file di registro gli errori di accesso ai file.

Accesso ai file di dati

Figura 2-4
Impostazioni per l'accesso ai file di dati



Data File Access	
Restrict Access to Only Data File Path	No
Data File Path	
Restrict Access to Only Program Files Path	Yes
Program Files Path	
Maximum File Size (MB)	-1
Temporary Directory	
Python Exe Path	

Limita l'accesso solo al percorso del file di dati. (data_files_restricted) Quando è impostata su *sì*, questa opzione limita l'accesso ai file di dati alla directory standard dei dati e a quelle elencate dall'opzione Percorso file di dati descritta di seguito.

Percorso file di dati. (data_file_path) Un elenco di directory aggiuntive in cui i client possono accedere ai file di dati in lettura e scrittura. Questa opzione viene ignorata a meno che non sia selezionata l'opzione Limita l'accesso solo al percorso del file di dati. Si noti che per specificare i percorsi è necessario utilizzare le barre (/). Se le directory sono più di una, separarne i nomi con il punto e virgola (per esempio, [percorso di installazione server]/dati;c:/dati;c:/temp).

Limita l'accesso solo al percorso dei file dei programmi. (program_files_restricted) Quando è impostata su *sì*, questa opzione limita l'accesso ai file dei programmi alla directory standard *bin* e a quelle elencate nell'opzione Percorso dei file dei programmi descritta di seguito.

Percorso dei file dei programmi. (program_file_path) Un elenco di directory aggiuntive da cui i client possono eseguire i programmi. Questa opzione viene ignorata a meno che non sia selezionata l'opzione Limita l'accesso solo al percorso dei file dei programmi. Si noti che per specificare i percorsi è necessario utilizzare le barre (/). Se le directory sono più di una, separarle con il punto e virgola.

Dimensione massima file (MB). (max_file_size) Dimensione massima dei file di dati temporanei ed esportati creati durante l'esecuzione dello stream (non valido per i file di dati SAS e SPSS Statistics). Un valore pari a -1 indica nessun limite.

Directory temporanea. (temp_directory) Directory utilizzata per archiviare file di dati temporanei (file della cache). Idealmente, questa directory dovrebbe trovarsi su un'unità o controller ad alta velocità separati, poiché la velocità di accesso a questa directory può influire sensibilmente sulle prestazioni. È possibile specificare più directory temporanee, separandole con la virgola. Le directory devono trovarsi su dischi diversi. La prima è utilizzata più di frequente, mentre

quelle aggiuntive vengono utilizzate per archiviare file di lavoro temporanei quando determinate operazioni di preparazione dei dati (per esempio, di ordinamento) utilizzano il parallelismo durante l'esecuzione. Consentendo a ogni thread di esecuzione di utilizzare dischi separati per l'archiviazione temporanea, è possibile migliorare le prestazioni. Utilizzare le barre (/) in tutte le specifiche dei percorsi. *Nota:* i file temporanei vengono creati in questa directory durante l'avvio di SPSS Modeler Server. Verificare di disporre dei diritti di accesso necessari per la directory (è possibile ad esempio che la directory temporanea sia una cartella di rete condivisa), altrimenti l'avvio di SPSS Modeler Server non verrà eseguito.

Percorso Python Exe. (`python_exe_path`) Percorso completo al file eseguibile di python che include il nome del file eseguibile. Si noti che potrebbe essere necessario impostare l'opzione Limita l'accesso solo al percorso dei file dei programmi su *No* a seconda della posizione in cui è installato python.

Performance/ottimizzazione

Figura 2-5
Impostazioni relative a performance e ottimizzazione

Performance/Optimization	
Stream Rewriting	Yes
Parallelism	-1
Buffer Size	32768
Cache Compression	1
Memory Usage Multiplier	100
Modelling Memory Limit Percentage	25
Allow Modelling Memory Override	Yes
Minimum Server Port	0
Maximum Server Port	0
Array Fetch Optimization	1

Riscrittura degli stream. (`stream_rewriting_enabled`) Consente al server di ottimizzare gli stream riscrivendoli. Per esempio, è possibile che il server spinga le operazioni di riduzione dei dati più vicino al nodo di input allo scopo di ridurre al minimo le dimensioni dell'insieme di dati il più tempestivamente possibile. In genere, si consiglia di disattivare questa opzione solo se l'ottimizzazione provoca un errore oppure risultati imprevisti. Questa impostazione prevale sulla corrispondente impostazione dell'ottimizzazione client.

Parallelismo. (`max_parallelism`) Descrive il numero di thread di lavoro paralleli che SPSS Modeler può utilizzare per l'esecuzione di uno stream. Se si imposta questa opzione su 0 o su un numero negativo, si indica a IBM® SPSS® Modeler che il numero dei thread deve corrispondere al numero dei processori disponibili sul computer; il valore di default di questa opzione è -1. Per disattivare l'elaborazione parallela (per i computer multiprocessore) impostare questa opzione su 1. Per consentire un'elaborazione parallela limitata, impostare l'opzione su un numero inferiore a quello dei processori presenti nel computer. Si noti che un processore hyper-threaded o dual-core viene considerato come due processori.

Dimensioni buffer (byte). (`io_buffer_size`) I file di dati trasferiti dal server al client vengono smistati attraverso un buffer avente il numero di byte specificato.

Compressione cache. (`cache_compression`) Numero intero compreso tra 0 e 9 che controlla la compressione dei file della cache e di altri file nella directory temporanea del server. La compressione riduce lo spazio utilizzato su disco, funzionalità importante quando lo spazio disponibile è limitato, e migliora le prestazioni riducendo il numero di attività su disco necessarie per creare e leggere la cache. La compressione aumenta il tempo del processore, ma questo aumento è quasi sempre compensato dal minor tempo di accesso al disco. Si noti che è possibile comprimere solo determinate cache, ovvero quelle con accesso sequenziale. Questa opzione non si applica a cache ad accesso casuale, come quelle utilizzate dagli algoritmi di addestramento della rete. L'impostazione 0 disattiva completamente la compressione. I valori a partire da 1 forniscono gradi crescenti di compressione, ma con un corrispondente costo in termini di tempo di accesso. Il valore di default è 1. Raramente sono necessari valori superiori, ad eccezione di quando lo spazio su disco è estremamente limitato.

Moltiplicatore utilizzo memoria. (`memory_usage`) Controlla la quantità di memoria fisica assegnata all'ordinamento e altre cache in memoria. L'impostazione di default è 100, corrispondente a circa il 10% di memoria fisica. Aumentare questo valore per migliorare la performance di ordinamento quando è disponibile memoria libera, ma prestare attenzione a non aumentarlo troppo per evitare un paging eccessivo.

Percentuale limite memoria di modellazione. (`modelling_memory_limit_percentage`) Controlla la quantità di memoria fisica assegnata all'addestramento di modelli Rete neurale, Kohonen e *K*-Means. L'impostazione di default è 25%. Aumentare questo valore per migliorare la performance di addestramento quando è disponibile memoria libera, ma prestare attenzione a non aumentarlo troppo per evitare un paging eccessivo quando i dati si riversano su disco.

Consenti sovrascrittura memoria di modellazione. (`allow_modelling_memory_override`) Attiva o disattiva l'opzione Ottimizza per velocità in determinati nodi Modelli. Per default, l'opzione è attiva. Questa opzione consente all'algoritmo di modellazione di richiedere tutta la memoria disponibile, ignorando l'opzione di limite percentuale. Può essere opportuno disattivarla se è necessario condividere risorse di memoria sul computer server.

Porta del server minima e Porta del server massima. (`max_server_port` e `min_server_port`) Specifica l'intervallo di numeri di porta che può essere utilizzato per le connessioni socket aggiuntive tra client e server richieste per i modelli interattivi e per l'esecuzione degli stream. Tali casi richiedono che il server rimanga in ascolto su un'altra porta. Se non si limita l'intervallo, potrebbero verificarsi dei problemi per gli utenti che utilizzano sistemi con firewall. Il valore di default è in entrambi i casi -1, ovvero "nessuna limitazione". Pertanto, per impostare il server affinché resti in ascolto sulla porta 8000 o superiore, si imposterà `min_server_port` su 8000 e `max_server_port` su -1.

Tenere presente che è necessario aprire porte aggiuntive sul server principale per poter aprire o eseguire uno stream e di conseguenza più porte se si desidera aprire o eseguire stream in contemporanea. Questa operazione è necessaria per catturare il feedback dall'esecuzione degli stream.

Per default, SPSS Modeler utilizzerà qualsiasi porta aperta disponibile. Se non ne trova una disponibile, per esempio se sono tutte chiuse da un firewall, quando si esegue lo stream viene visualizzato un errore. Per configurare l'intervallo delle porte, SPSS Modeler avrà bisogno di due

porte aperte disponibili (oltre alla porta server principale) per ciascuno stream contemporaneo, più una porta aggiuntiva per ciascun client connesso che abbia una connessione ODBC. Per eseguire un numero maggiore di stream contemporaneamente, è possibile ampliare l'intervallo di numeri di porta e aprire di conseguenza più porte sul firewall.

Nota: se si modificano questi parametri, è necessario riavviare SPSS Modeler Server affinché le modifiche abbiano effetto.

Ottimizzazione recupero matrice. (`sql_row_array_size`) Controlla il modo in cui SPSS Modeler Server recupera i dati dalla sorgenti dati ODBC. Il valore di default è 1, ovvero viene recuperata una riga per volta. Se si aumenta questo valore, il server leggerà le informazioni in blocchi più estesi, recuperando il numero di righe specificato in una matrice. Con alcune combinazioni sistema operativo/database, ciò può migliorare le performance delle istruzioni SELECT.

SQL

Figura 2-6
Impostazioni SQL

SQL

Maximum SQL string length

Automatic SQL Generation

Lunghezza massima stringa SQL. (`max_sql_string_length`) Per una stringa importata dal database con SQL, numero massimo di caratteri dei quali viene garantito il passaggio. A seconda del sistema operativo, le stringhe di lunghezza maggiore potrebbero essere troncate a destra senza alcuna segnalazione. L'intervallo valido è compreso tra 1 e 65.535 caratteri.

Generazione automatica SQL. (`sql_generation_enabled`) Consente la generazione SQL automatica di stream con un possibile miglioramento sostanziale delle prestazioni. Per default, l'opzione è attiva. Si consiglia di disattivarla solo se il database non è in grado di supportare query inviate da SPSS Modeler Server. Si noti che questa impostazione prevale sull'impostazione di ottimizzazione client corrispondente. Ai fini del calcolo del punteggio, si tenga anche presente che è necessario attivare la generazione SQL separatamente per ogni nodo Modelli, indipendentemente da questa impostazione.

SSL

Figura 2-7
Impostazioni SSL

SSL

Enable SSL

Certificate File

Private Key File

Private Key Password

Attiva SSL. (ssl_enabled) Attiva la crittografia SSL per le connessioni tra SPSS Modeler e SPSS Modeler Server.

File di certificato. (ssl_certificate_file) Il file di certificato SSL pubblico da caricare all'avvio del server.

File di chiave privata. (ssl_private_key_file) Il file della chiave SSL privata da caricare all'avvio del server.

Password di chiave privata. (ssl_private_key_password) Chiave password del certificato specificato. Si noti che la chiave deve essere stata firmata da almeno una Autorità di certificazione elencata nel file del certificato configurato.

Configurazione di Coordinator of Processes

Figura 2-8
Impostazioni di configurazione di Coordinator of Processes

Co-ordinator Of Processes Configuration	
Host*	spsscop
Port Number*	8080
Login Name*	
Password*	
Enabled*	No
Server Name*	
Description*	
Update Interval (min)*	2
Weight	1
Service Host*	

Items marked (*) require a server restart to take effect.

Host. (cop_host) Nome host o indirizzo IP del servizio Coordinator of Processes. Il valore di default “spsscop” è un alias che gli amministratori possono decidere di aggiungere in DNS per l’host IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

Numero porta. (cop_port_number) Numero di porta del servizio Coordinator of Processes. L’impostazione di default di IBM SPSS Collaboration and Deployment Services è 8080.

Login name. (cop_user_name) Nome utente per l’autenticazione al servizio Coordinator of Processes. È un nome di login IBM SPSS Collaboration and Deployment Services che potrebbe includere il prefisso di un provider di protezione (per esempio, ad/jsmith).

Password. (cop_password) Password crittografata per l’autenticazione al servizio Coordinator of Processes.

Per creare il file delle password è necessario utilizzare l’apposito programma di utilità, *pwutil*, contenuto nella directory *bin* dell’installazione di SPSS Modeler Server.

Enabled. (cop_enabled) Stabilisce se il server deve tentare di registrarsi con il servizio Coordinator of Processes. L’impostazione di default è quella di *non* registrarsi perché l’amministratore deve scegliere quali servizi sono pubblicizzati tramite Coordinator of Processes.

Server name. (cop_service_name) Nome dell'istanza di SPSS Modeler Server; il valore di default è il nome host.

Descrizione. (cop_service_description) Descrizione dell'istanza.

Update interval (min). (cop_update_interval) Numero di minuti tra i messaggi keep-alive; il valore di default è 2.

Peso. (cop_service_weight) Peso dell'istanza, indicato come numero intero compreso tra 1 e 10. Un peso maggiore attira più connessioni. Il valore di default è 1.

Service host. (cop_service_host) Nome host completo dell'host IBM® SPSS® Modeler Server. Il valore di default del nome host è derivato automaticamente; l'amministratore può ignorarlo nel caso di host multihomed.

Opzioni visibili solo in options.cfg

administrators. Specificare il nome utente degli utenti a cui si desidera concedere l'accesso come amministratore. [Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Configurazione dell'accesso tramite Modeler Administration Console a pag. 4.](#)

allow_config_custom_overrides. Non modificare se non esplicitamente richiesto da un addetto del supporto tecnico.

db_udf_enabled. Se impostato su Y (default), porta l'opzione di generazione SQL a generare SQL con funzioni definite dall'utente (UDF, user-defined function), anziché semplice SQL SPSS Modeler. Solitamente SQL UDF offre prestazioni migliori del semplice SQL.

default_sql_string_length. Specifica la larghezza di default delle colonne di stringhe che saranno create nelle tabelle di cache del database. I campi stringa delle tabelle di cache del database saranno creati con una larghezza di default di 255 in assenza di informazioni relative al tipo a monte. Se i dati hanno larghezze superiori, istanziare un nodo Tipo a monte con i valori corrispondenti o impostare questo parametro su un valore grande abbastanza da contenere questi valori di stringa.

max_transfer_size. Solo per uso interno del sistema; non modificare.

shell. (Solo per server UNIX) Ignora l'impostazione di default della shell UNIX, per esempio shell, "/usr/bin/ksh". Per default, IBM® SPSS® Modeler utilizza la shell definita nel profilo utente dell'utente che si connette a IBM® SPSS® Modeler Server.

start_process_as_login_user. Impostare l'opzione su Y se si utilizza Single Sign-On e si è connessi a un server IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services che non utilizza lo stesso metodo di autenticazione dell'host SPSS Modeler Server. Inoltre, impostare l'opzione su Y se si esegue SPSS Modeler Server come processo non root in UNIX senza un database privato di password.

supported_sql_type_logging. Solo per scopi di debug; non modificare se non esplicitamente richiesto da un addetto del supporto tecnico.

`time_ecode_execution_log`. Impostare questa opzione su Y se il file `message.log` (nella cartella `log` dell'installazione SPSS Modeler Server) deve includere i singoli tempi di esecuzione di ogni nodo dello stream.

Monitoraggio di SPSS Modeler Server

Il riquadro di monitoraggio di Modeler Administration Console visualizza un'istantanea di tutti i processi in corso sul computer di SPSS Modeler Server, in modo analogo al Task Manager di Windows. Per attivare il riquadro di monitoraggio, fare doppio clic sul nodo Monitoraggio sotto al server desiderato nel riquadro dell'amministratore. Nel riquadro viene così visualizzata un'istantanea aggiornata dei dati del server. I dati vengono aggiornati alla velocità indicata (per default, un minuto). Per aggiornare manualmente i dati, fare clic sul pulsante **Aggiorna**. Per visualizzare nell'elenco solo i processi di SPSS Modeler Server, fare clic sul pulsante **Escludi i processi non SPSS Modeler**.

Figura 2-9

Riquadro di monitoraggio di IBM SPSS Modeler Administration Console

Executable	Memory	CPU	User Name
FrameworkService	13,036 K	00	SYSTEM
LocalSch	1,640 K	00	SYSTEM
Mcshield	23,364 K	00	SYSTEM
SoftMon	1,632 K	00	SYSTEM
System	176 K	00	SYSTEM
UpdaterUI	2,156 K	00	cstrahs
VsTskMgr	464 K	00	SYSTEM
clemserv	10,452 K	00	SYSTEM
clemserv	22,312 K	00	SYSTEM

54 Processes | 3M/4M

Note

Queste informazioni sono state preparate per prodotti e servizi offerti in tutto il mondo.

IBM potrebbe non offrire i prodotti, i servizi o le funzionalità di cui si tratta nel presente documento in altri paesi. Contattare il rappresentante IBM locale per informazioni sui prodotti e i servizi attualmente disponibili nella propria zona. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio IBM non intende dichiarare o implicare che sia possibile utilizzare esclusivamente tale prodotto, programma o servizio IBM. Potrà invece essere utilizzato qualsiasi prodotto, programma o servizio con funzionalità equivalente e che non violi i diritti di proprietà intellettuale di IBM. Tuttavia, è responsabilità dell'utente valutare e verificare il funzionamento di qualsiasi prodotto, programma o servizio non IBM.

IBM può essere titolare di brevetti o domande di brevetto relativi alla materia oggetto del presente documento. La consegna del presente documento non conferisce alcuna licenza rispetto a questi brevetti. Rivolgere per iscritto i quesiti sulle licenze a:

IBM Director of Licensing, IBM Corporation, North Castle Drive, Armonk, NY 10504-1785, U.S.A.

Per richieste di informazioni sulle licenze riguardanti il set di caratteri a byte doppio (DBCS), contattare l'Intellectual Property Department di IBM del proprio paese, oppure inviare le richieste in forma scritta all'indirizzo:

Intellectual Property Licensing, Legal and Intellectual Property Law, IBM Japan Ltd., 1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi, Kanagawa 242-8502 Giappone.

Il seguente paragrafo non si applica per il Regno Unito o altri paesi in cui le presenti disposizioni non sono conformi alle leggi locali: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE “COSÌ COM'È” SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, SIA ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE A, LE GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. Alcuni stati non consentono limitazioni di garanzie espresse o implicite in determinate transazioni, pertanto quanto sopra potrebbe non essere applicabile.

Le presenti informazioni possono includere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le modifiche periodiche apportate alle informazioni contenute in questa pubblicazione verranno inserite nelle nuove edizioni della pubblicazione. IBM può apportare miglioramenti e/o modifiche al/ai prodotto/i e/o al/ai programma/i descritti nella presente pubblicazione in qualsiasi momento senza preavviso.

Qualsiasi riferimento nelle presenti informazioni a siti Web non IBM viene fornito esclusivamente per facilitare la consultazione e non rappresenta in alcun modo un'approvazione o sostegno da parte nostra di tali siti Web. I materiali contenuti in tali siti Web non fanno parte dei materiali di questo prodotto IBM e il loro utilizzo è esclusivamente a rischio dell'utente.

IBM può utilizzare o distribuire eventuali informazioni fornite dall'utente nei modi che ritiene appropriati senza incorrere in alcun obbligo nei confronti dell'utente.

I licenziatari del programma che desiderassero informazioni su di esso allo scopo di abilitare: (i) lo scambio di informazioni tra programmi creati indipendentemente e altri programmi (questo compreso) e (ii) l'utilizzo in comune delle informazioni scambiate, dovranno rivolgersi a:

IBM Software Group, All'attenzione di: Licensing, 233 S. Wacker Dr., Chicago, IL 60606, USA.

Tali informazioni saranno fornite in conformità ai termini e alle condizioni in vigore e, in alcuni casi, dietro pagamento.

Il programma concesso in licenza descritto nel presente documento e tutto il materiale correlato disponibile sono forniti da IBM in base ai termini del contratto di licenza cliente IBM, del contratto di licenza internazionale IBM o del contratto equivalente esistente tra le parti.

Tutti i dati sulle prestazioni qui contenuti sono stati elaborati in ambiente controllato. Di conseguenza, i risultati ottenuti con sistemi operativi diversi possono variare in modo significativo. Alcune misurazioni potrebbero essere state effettuate su sistemi in corso di sviluppo e non c'è garanzia che tali misurazioni coincidano con quelle effettuate sui sistemi comunemente disponibili. Inoltre, alcune misurazioni potrebbero essere stime elaborate tramite l'estrapolazione. I risultati effettivi potrebbero variare. Gli utenti di questo documento devono verificare i dati relativi al proprio ambiente specifico.

Le informazioni relative a prodotti non IBM sono state ottenute dai fornitori di tali prodotti, da loro annunci pubblicati e da altre fonti disponibili al pubblico. IBM non ha verificato tali prodotti e non può confermare l'accuratezza delle prestazioni, la compatibilità o qualsiasi altra dichiarazione relativa a prodotti non IBM. Eventuali domande in merito alle funzionalità dei prodotti non IBM vanno indirizzate ai fornitori di tali prodotti.

Qualsiasi affermazione relativa agli obiettivi e alla direzione futura di IBM è soggetta a modifica o revoca senza preavviso e concerne esclusivamente gli scopi dell'azienda.

Le presenti informazioni includono esempi di dati e report utilizzati in operazioni aziendali quotidiane. Per fornire una descrizione il più possibile esaustiva, gli esempi includono nomi di persone, società, marchi e prodotti. Tutti questi nomi sono fittizi e ogni somiglianza a nomi e indirizzi utilizzati da aziende reali è puramente casuale.

Per chi visualizza queste informazioni a video: le fotografie e le illustrazioni a colori potrebbero non essere disponibili.

Marchi

IBM, il logo IBM, ibm.com e SPSS sono marchi di IBM Corporation, registrati in numerose giurisdizioni nel mondo. Un elenco aggiornato dei marchi IBM è disponibile sul Web all'indirizzo <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

Intel, il logo Intel, Intel Inside, il logo Intel Inside, Intel Centrino, il logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Microsoft, Windows, Windows NT e il logo Windows sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

UNIX è un marchio registrato di The Open Group negli Stati Uniti e in altri paesi.

Java e tutti i marchi e i logo basati su Java sono marchi di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Altri nomi di prodotti e servizi possono essere marchi commerciali di IBM o di altre aziende.



Indice

- accesso come amministratore
 - per IBM SPSS Modeler Server, 4
- allow_modelling_memory_override
 - file *options.cfg*, 8
- cache_compression
 - file *options.cfg*, 8
- compressione della cache, 8
- configurazione di Coordinator of Processes
 - per IBM SPSS Modeler Server, 11
- configurazione di COP
 - per IBM SPSS Modeler Server, 11
- cop_enabled
 - file *options.cfg*, 11
- cop_host
 - file *options.cfg*, 11
- cop_password
 - file *options.cfg*, 11
- cop_port_number
 - file *options.cfg*, 11
- cop_service_description
 - file *options.cfg*, 11
- cop_service_host
 - file *options.cfg*, 11
- cop_service_name
 - file *options.cfg*, 11
- cop_service_weight
 - file *options.cfg*, 11
- cop_update_interval
 - file *options.cfg*, 11
- cop_user_name
 - file *options.cfg*, 11
- crittografia dei dati con SSL
 - attivazione per IBM SPSS Modeler Server, 10
- data_file_path
 - file *options.cfg*, 7
- data_files_restricted
 - file *options.cfg*, 7
- directory temp
 - per IBM SPSS Modeler Server, 7
- elaborazione parallela
 - controllo, 8
- errore durante l'esecuzione di stream, 9
- esecuzione di più stream, 9
- file di registro
 - per IBM SPSS Modeler Server, 6
- Generazione SQL
 - attivazione per IBM SPSS Modeler Server, 10
- gestione della memoria
 - opzioni di amministrazione, 8
- IBM SPSS Modeler Administration Console, 1, 3
 - accesso come amministratore, 4
- IBM SPSS Modeler Server
 - accesso come amministratore, 4
 - amministrazione di, 1, 3
 - configurazione di Coordinator of Processes, 11
 - configurazione di COP, 11
 - directory temp, 7
 - file di registro, 6
 - monitoraggio dell'utilizzo, 13
 - numero porta, 6
 - opzioni di configurazione, 6
 - processi server, 13
- impostazioni del firewall
 - file *options.cfg*, 9
- impostazioni della porta
 - file *options.cfg*, 8
- io_buffer_size
 - file *options.cfg*, 8
- log_database_access
 - file *options.cfg*, 6
- log_database_errors
 - file *options.cfg*, 6
- log_directory
 - file *options.cfg*, 6
- log_file_access
 - file *options.cfg*, 6
- log_file_errors
 - file *options.cfg*, 6
- marchi, 15
- max_file_size
 - file *options.cfg*, 7
- max_login_attempts
 - file *options.cfg*, 6
- max_parallelism
 - file *options.cfg*, 8
- max_sessions
 - file *options.cfg*, 6
- max_sql_string_length
 - file *options.cfg*, 10
- memory_usage
 - file *options.cfg*, 8
- modellazione
 - gestione della memoria, 8
- modelling_memory_limit_percentage
 - file *options.cfg*, 8
- note legali, 14
- numero porta
 - IBM SPSS Modeler Server, 6
- opzioni di configurazione
 - accesso a file di dati, 7

- cenni generali, 6
- connessioni e sessioni, 6
- coordinator of processes, 11
- COP, 11
- crittografia dei dati con SSL, 10
- directory temp, 7
- elaborazione parallela, 8
- generazione SQL automatica, 10
- gestione della memoria, 8
- lunghezza delle stringhe SQL, 10
- numero porta, 6
- performance e ottimizzazione, 8
- registrazione, 6
- riscrittura degli stream, 8
- tentativi di accesso, 6

- port_number
 - file *options.cfg*, 6

- processori
 - multipli, 8

- program_file_path
 - file *options.cfg*, 7

- program_files_restricted
 - file *options.cfg*, 7

- server, impostazioni della porta
 - file *options.cfg*, 8

- sql_generation_enabled
 - file *options.cfg*, 10

- ssl_certificate_file
 - file *options.cfg*, 10

- ssl_enabled
 - file *options.cfg*, 10

- ssl_private_key_file
 - file *options.cfg*, 10

- ssl_private_key_password
 - file *options.cfg*, 10

- stream_rewriting_enabled
 - file *options.cfg*, 8

- temp_directory
 - file *options.cfg*, 7