

Istruzioni di installazione di IBM SPSS Modeler Server 15 per UNIX

IBM® SPSS® Modeler Server può essere installato e configurato per l'esecuzione in modalità di analisi distribuita insieme ad altre installazioni client. Una configurazione di questo tipo consente di ottenere prestazioni migliori quando si lavora su insiemi di dati di grandi dimensioni, in quanto le operazioni che richiedono un utilizzo consistente della memoria possono essere eseguite sul server senza necessità di scaricare i dati sul computer client. Per eseguire un'analisi deve essere presente almeno un'installazione IBM® SPSS® Modeler client.

Requisiti di sistema

I requisiti minimi hardware e software per IBM® SPSS® Modeler Server sono i seguenti:

- **Sistema operativo.** IBM AIX® 6.1 o 7.1 per sistemi POWER a 64 bit; HP-UX 11i V3 per sistemi Itanium a 64 bit; Oracle Solaris™ 9.x o 10 per sistemi SPARC a 64 bit; Red Hat Enterprise Linux 5.x per sistemi x86 a 32 bit; Red Hat Enterprise Linux 5.x o 6.x per sistemi x64 a 64 bit o per sistemi IBM System z; Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform 5.x per sistemi x86 a 32 bit; Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform 5.x o 6.x per sistemi x64 a 64 bit o per sistemi IBM System z; SuSE Linux Enterprise Server 10 o 11 per sistemi x64 a 64 bit o per sistemi IBM System z
- **Hardware. Processore** Processore PowerPC da 233 MHz o superiore e IBM System p per IBM AIX; Processore Itanium per HP-UX; UltraSPARC II (o superiore) per Solaris; processore Pentium o di categoria equivalente o superiore per Linux a 32 bit; famiglia di processori x64 (AMD 64 e EM64T) o IBM s390x System z per Linux a 64 bit
- **Spazio libero su disco.** 2 gigabyte (GB) consigliati.
- **RAM.** Si consiglia 4 GB.
- **Ambiente virtuale.** Gli ambienti virtuali seguenti supportano IBM® SPSS® Modeler Server.
 - IBM PowerVM Hypervisor per IBM AIX
 - IBM PR/SM o z/VM per Linux per IBM System z
 - VMWare ESX Server 4.1
 - VMWare vSphere 4.0
- **Ambiente cluster.** Gli ambienti cluster seguenti supportano SPSS Modeler Server.
 - IBM HACMP/RSCT per IBM AIX
 - IBM WebSphere App Server a 64 bit
 - Microsoft Cluster Service per Windows
 - Oracle Solaris Cluster
 - Oracle WebLogic App Server a 64 bit
 - Red Hat Cluster Suite per Red Hat Enterprise Linux

- Se si utilizzano supporti di installazione fisici, un'unità DVD-ROM.
- Un adattatore di rete che utilizza il protocollo TCP/IP.

Software client. La versione del software client deve essere identica a quella del software IBM SPSS Modeler Server.

Nota: si consiglia di installare una copia del software client sul computer desktop con sistema operativo Windows: può essere utile per verificare la connessione di IBM SPSS Modeler Server e le sorgenti dati configurate, nonché per la diagnosi di altri problemi. Se IBM SPSS Modeler Server è stato scaricato, è possibile scaricare anche il client. Se si dispone di supporti di installazione fisici, la confezione del prodotto contiene anche un disco di installazione del client. Non installare la versione client sullo stesso computer di IBM SPSS Modeler Server.

Requisiti aggiuntivi

È necessario verificare che i limiti del kernel sul sistema siano sufficienti a consentire il funzionamento di IBM® SPSS® Modeler Server. I parametri `ulimit` relativi a dati, memoria e file sono particolarmente importanti e dovrebbero essere impostati su un valore illimitato nell'ambiente SPSS Modeler Server. A questo scopo, eseguire le operazioni seguenti:

- ▶ Aggiungere i seguenti comandi a `modelersrv.sh`:

```
ulimit -d unlimited
```

```
ulimit -m unlimited
```

```
ulimit -f unlimited
```

- ▶ Riavviare SPSS Modeler Server.

Solaris.

Oltre ai requisiti di sistema citati in precedenza, l'installazione su Solaris richiede anche le seguenti patch di versione specifiche. È possibile scaricare le patch dalla pagina <http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=patchpage>.

- *ID patch Solaris 2.9:* 111711-16, 111712-16 e 111722-05 (C++)
- *ID patch Solaris 2,10:* 119963 (C++)

Inoltre è necessario installare nel sistema la libreria `/usr/lib/iconv/646%UTF-8`. Se non è ancora stata installata, procedere all'installazione dei pacchetti `SUNWiniu8` o `SUNWiniu8x` per installare la libreria come parte dei moduli Indic iconv per UTF-8.

Red Hat Enterprise Linux 5.x (32 bit x86).

Per una corretta esecuzione sono necessari i seguenti pacchetti aggiuntivi. Cercarli e applicarli utilizzando il programma di gestione degli aggiornamenti configurato. Se non è possibile trovare le versioni specificate, rivolgersi all'amministratore di sistema.

- Il pacchetto `pam` (versione `pam-0.99.6.2-6.el5_5.2`)

- Il pacchetto *glibc* (versione *glibc-2.5-58*)
- Il pacchetto *libstdc++* (versione *libstdc++-4.1.2-50.el5*)
- Il pacchetto *libgcc* (versione *libgcc-4.1.2-50.el5*)
- Il pacchetto *audit-libs* (versione *audit-libs-1.7.18-2.el5*)

Red Hat Enterprise Linux 5.x (64 bit x64).

Per una corretta esecuzione sono necessari i seguenti pacchetti aggiuntivi. Cercarli e applicarli utilizzando il programma di gestione degli aggiornamenti configurato. Se non è possibile trovare le versioni specificate, rivolgersi all'amministratore di sistema.

- Il pacchetto *zlib* (versione *zlib-1.2.3-3*)
- Il pacchetto *pam* (versione *pam-0.99.6.2-6.el5_5.2*)
- Il pacchetto *glibc* (versione *glibc-2.5-58*)
- Il pacchetto *libstdc++* (versione *libstdc++-4.1.2-50.el5*)
- Il pacchetto *libgcc* (versione *libgcc-4.1.2-50.el5*)
- Il pacchetto *audit-libs* (versione *audit-libs-1.7.18-2.el5*)

Red Hat Enterprise Linux 6.x (32 bit x86).

Per una corretta esecuzione sono necessari i seguenti pacchetti aggiuntivi. Cercarli e applicarli utilizzando il programma di gestione degli aggiornamenti configurato. Se non è possibile trovare le versioni specificate, rivolgersi all'amministratore di sistema.

- Il pacchetto *pam* (versione *pam-1.1.1-4.el6.i686*)
- Il pacchetto *glibc* (versione *glibc-2.12-1.7.el6.i686*)
- Il pacchetto *libstdc++* (versione *libstdc++-4.4.4-13.el6.i686*)
- Il pacchetto *libgcc* (versione *libgcc-4.4.4-13.el6.i686*)
- Il pacchetto *audit-libs* (versione *audit-libs-2.0.4-1.el6.i686*)
- Il pacchetto *nss-softokn-freebl* (versione *nss-softokn-freebl-3.12.7-1.1.el6.i686*)

Red Hat Enterprise Linux 6.x (64 bit x64).

Per una corretta esecuzione sono necessari i seguenti pacchetti aggiuntivi. Cercarli e applicarli utilizzando il programma di gestione degli aggiornamenti configurato. Se non è possibile trovare le versioni specificate, rivolgersi all'amministratore di sistema.

- Il pacchetto *zlib* (versione *zlib-1.2.3-25.el6.x86_64*)
- Il pacchetto *pam* (versione *pam-1.1.1-4.el6.x86_64*)
- Il pacchetto *glibc* (versione *glibc-2.12-1.7.el6.x86_64*)
- Il pacchetto *libstdc++* (versione *libstdc++-4.4.4-13.el6.x86_64*)
- Il pacchetto *libgcc* (versione *libgcc-4.4.4-13.el6.x86_64*)
- Il pacchetto *audit-libs* (versione *audit-libs-2.0.4-1.el6.x86_64*)
- Il pacchetto *nss-softokn-freebl* (versione *nss-softokn-freebl-3.12.7-1.1.el6.x86_64*)

SuSE Linux 10 (64 bit x64).

Per una corretta esecuzione sono necessari i seguenti pacchetti aggiuntivi. Cercarli e applicarli utilizzando il programma di gestione degli aggiornamenti configurato. Se non è possibile trovare le versioni specificate, rivolgersi all'amministratore di sistema.

- Il pacchetto *zlib* (versione *zlib-1.2.3-15,2*)
- Il pacchetto *pam* (versione *pam-0.99.6.3-28.18.39*)
- Il pacchetto *glibc* (versione *glibc-2.4-31.74.1*)
- Il pacchetto *libstdc++* (versione *libstdc++-4.1.2_20070115-0.29.6*)
- Il pacchetto *libgcc* (versione *libgcc-4.1.2_20070115-0.29.6*)
- Il pacchetto *audit-libs* (versione *audit-libs-1.2.9-6.19*)

SuSE Linux 11 (64 bit x64).

Per una corretta esecuzione sono necessari i seguenti pacchetti aggiuntivi. Cercarli e applicarli utilizzando il programma di gestione degli aggiornamenti configurato. Se non è possibile trovare le versioni specificate, rivolgersi all'amministratore di sistema.

- Il pacchetto *zlib* (versione *zlib-1.2.3-106,34*)
- Il pacchetto *pam* (versione *pam-1.0.4-0.5.12*)
- Il pacchetto *glibc* (versione *glibc-2.11.1-0.17.4*)
- Il pacchetto *libstdc++* (versione *libstdc++43-4.3.4_20091019-0.7.35*)
- Il pacchetto *libgcc* (versione *libgcc43-4.3.4_20091019-0.7.35*)
- Il pacchetto *audit-libs* (versione *audit-libs-1,70,7-5,16*)

zLinux a 64-bit (IBM System z).

Per una corretta esecuzione sono necessari i seguenti pacchetti aggiuntivi. Cercarli e applicarli utilizzando il programma di gestione degli aggiornamenti configurato. Se non è possibile trovare almeno le versioni minime specificate, rivolgersi all'amministratore di sistema.

- Il pacchetto *libstdc++* (versione: *libstdc++-5.0.7-X.Y.s390x* dove *X.Y* indica *0.0* o versione successiva).
- Il pacchetto *libgcc* (versione: *libgcc-4.2.0-X.Y.s390x* dove *X.Y* indica *0.0* o versione successiva).

AIX 6.1.

Oltre ai requisiti di sistema citati in precedenza, per l'installazione su AIX 6.1 è necessario quanto segue:

- *bos.net.tcp.client* (versione: *6.1.5.1*)
- *bos.rte.bind_cmds* (versione: *6.1.5.0*)
- *bos.rte.libc* (versione: *6.1.5.1*)
- *bos.rte.libpthreads* (versione: *6.1.5.0*)
- *bos.rte.security* (versione: *6.1.5.0*)

- *vacpp.cmp.rte* (versione: 11.1.0.3)
- *bos.rte.iconv* (versione: 6.1.5.0)
- *bos.adt.lib* (versione: 6.1.2.0)
- *bos.rte.streams* (versione: 6.1.5.0)
- *bos.rte.mslslib* (versione: 6.1.5.0)
- *bos.rte.odm* (versione: 6.1.5.0)

AIX 7,1.

Oltre ai requisiti di sistema citati in precedenza, per l'installazione su AIX 7,1 è necessario quanto segue:

- *bos.net.tcp.client* (versione: 7.1.0.1)
- *bos.rte.bind_cmds* (versione: 7.1.0.0)
- *bos.rte.libc* (versione: 7.1.0.1)
- *bos.rte.libpthread* (versione: 7.1.0.0)
- *bos.rte.security* (versione: 7.1.0.1)
- *xlC.rte* (versione: 11.1.0.1)
- *bos.rte.iconv* (versione: 7.1.0.0)
- *bos.adt.lib* (versione: 7.1.0.0)
- *bos.rte.streams* (versione: 7.1.0.0)
- *bos.rte.mslslib* (versione: 7.1.0.0)
- *bos.rte.odm* (versione: 7.1.0.0)

HP-UX.

Oltre ai requisiti di sistema citati in precedenza, l'installazione su HP-UX richiede inoltre che siano installate le librerie C++ Runtime. Queste possono essere scaricate come patch PHSS_26946. Per accedere alla patch, visitare la pagina <http://www4.itrc.hp.com/service/patch/mainPage.do>. La registrazione è obbligatoria ed è gratuita.

Aggiornamento

Se non si dispone di IBM® SPSS® Modeler Server installato sul computer di destinazione, passare a [Installazione](#) a pag. 6. Se, invece, il programma è già installato sul computer di destinazione, decidere se:

- Sostituire la versione corrente. Tale versione deve essere sostituita se la nuova versione costituisce un aggiornamento minore rispetto a quella esistente. Per verificare se si tratta di un aggiornamento minore, controllare le prime due parti del numero di versione: se sono uguali a quelle della versione installata, la nuova versione è un aggiornamento minore rispetto a quella già installata. Per esempio, se la nuova versione è 13.1 e quella esistente è 13.0, la nuova versione è un aggiornamento minore ed è necessario sostituire la versione corrente.

o

- Installare la nuova versione in aggiunta a quella esistente. È possibile installare la nuova versione in aggiunta a quella esistente se la nuova versione rappresenta un aggiornamento sostanziale rispetto alla precedente. Per esempio, se la nuova versione è 14.0 e quella esistente è 13.1, è possibile installare la nuova versione in aggiunta a quella corrente.

Per sostituire la versione corrente

- ▶ Eseguire il backup del file di configurazione esistente (*options.cfg*) in un'altra posizione. Il file di configurazione è contenuto nella directory *config*. Si noti che anche le impostazioni di configurazione contenute in questo file possono essere modificate tramite IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Deployment Manager. [Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Installazione di Administration Console per IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager a pag. 9.](#)
- ▶ Rimuovere la versione esistente del software. Seguire le istruzioni riportate nella sezione [Disinstallazione](#) a pag. 13.
- ▶ Installare la nuova versione. Seguire le istruzioni riportate nella sezione [Installazione](#) a pag. 6.
- ▶ Confrontare il vecchio file di configurazione con il nuovo e trasferire tutte le impostazioni delle opzioni da conservare nel nuovo file. Per informazioni sulle opzioni del file di configurazione, vedere la *IBM SPSS Modeler Server e Guida della performance*. Non sostituire il nuovo file con il vecchio.

Per installare la nuova versione in aggiunta a quella esistente

- ▶ Seguire le istruzioni riportate nella sezione [Installazione](#) a pag. 6, tenendo presenti le osservazioni che seguono.
 - **Directory di destinazione.** Installare la nuova versione in una directory diversa rispetto alla versione esistente.

Il numero di porta e la posizione del file temporaneo sono specificati in Administration Console. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *IBM SPSS Modeler Server e Guida della performance*. È inoltre possibile apportare manualmente queste modifiche nel file di configurazione (*options.cfg*) che si trova nella directory *config*.

Ogni volta che viene installata una nuova versione, ricordarsi di comunicare il nome host e il numero di porta del prodotto IBM SPSS Modeler Server agli utenti finali.

Installazione

È possibile installare SPSS Modeler Server come utente *root* o non *root*. Se sul proprio sito l'utilizzo della password *root* è limitato, seguire le istruzioni riportate sotto l'intestazione seguente per impostare un utente non *root* da usare per installare, configurare, avviare e arrestare il server; in caso contrario, passare a "Installazione: tutti gli utenti".

Installazione: utente non root

- ▶ Creare un account utente locale sulla macchina che si utilizzerà per l'installazione, la configurazione, l'avvio e l'arresto di SPSS Modeler Server.
- ▶ Mediante l'account utente locale, installare SPSS Modeler Server seguendo le istruzioni riportate sotto "Installazione: tutti gli utenti".

Installazione: tutti gli utenti

- ▶ **Se si utilizza un supporto di installazione fisico, preparare l'unità DVD.** Inserire il DVD del prodotto nell'unità DVD e verificare di essere in grado di accedere all'unità. In Solaris, il gestore del volume (il daemon **vold**) deve essere in esecuzione.
- ▶ **Se si utilizza un supporto di installazione scaricato, eseguire il file di installazione.** I supporti scaricati contengono un file *.bin*; eseguire questo file.
- ▶ **Verificare lo spazio nel disco rigido.** Oltre allo spazio su disco permanente specificato in [Requisiti di sistema](#) a pag. 1, è necessario spazio temporaneo per i file del programma di installazione. I file del programma di installazione vengono estratti nella cartella dei file temporanei del sistema. Se nella cartella dei file temporanei lo spazio non è sufficiente, i file del programma di installazione vengono estratti nella cartella principale. Se lo spazio non è sufficiente in nessuna posizione, l'installazione non potrà continuare. In questo caso, è possibile impostare temporaneamente la variabile di ambiente IATMPDIR in una posizione con una quantità di spazio adeguata. In tale posizione deve essere disponibile almeno 1 gigabyte (GB) di spazio libero.
- ▶ **Verificare la directory di destinazione.** Per default, IBM SPSS Modeler Server viene installato in */opt/IBM/SPSS/StatisticsServer<versione>*. Se necessario, è possibile modificare il percorso nell'interfaccia grafica dell'installazione guidata o sulla riga di comando. Se si intende eseguire l'installazione invisibile, è possibile impostare il valore per *USER_INSTALL_DIR* in *installer.properties*. In ogni caso, è necessario disporre di autorizzazioni in lettura e scrittura per la directory di installazione. Accedere pertanto con un account che disponga di autorizzazioni sufficienti. *Nota:* se si sta eseguendo un aggiornamento tramite l'aggiunta di una nuova versione del prodotto, installare la nuova versione in una directory separata.
- ▶ **Se si utilizza un supporto di installazione fisico, copiare il file del programma di installazione.** Copiare il file del programma di installazione dal DVD in una directory sul server. I file di installazione si trovano nella directory *UNIX/InstallationFiles* nella directory principale del DVD.
Nota: il nome del file dipende dal rilascio e dalla piattaforma specifici.
- ▶ **Modificare le autorizzazioni del programma di installazione per l'esecuzione.** Assicurarsi che il programma di installazione possa essere eseguito dall'utente che effettua l'installazione.
- ▶ **Eseguire il programma di installazione.** Il programma di installazione può essere eseguito in un'interfaccia utente grafica, dalla riga di comando o in modalità invisibile. Le istruzioni per ciascun metodo sono riportate di seguito.

Installazione guidata con interfaccia grafica

La procedura guidata di installazione utilizza un'interfaccia grafica che richiede la definizione dei parametri di installazione. A tale scopo, è necessario disporre di X Window System.

- ▶ Al prompt di UNIX, passare alla directory in cui il file del programma di installazione è stato copiato o estratto:
- ▶ Eseguire il programma di installazione utilizzando il seguente comando:
`./<nome_programma_installazione>`
- ▶ Dopo avere avviato l'installazione guidata, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Installazione dalla riga di comando

Per l'installazione dalla riga di comando si utilizzano i prompt dei comandi per specificare i parametri di installazione.

- ▶ Al prompt di UNIX, passare alla directory in cui il file del programma di installazione è stato copiato o estratto:
- ▶ Eseguire il programma di installazione utilizzando il seguente comando:
`./<nome_programma_installazione> -i console`
Dove `<nome_programma_installazione>` è il file `.bin` del programma di installazione.
- ▶ Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Installazione invisibile

La modalità invisibile consente di eseguire l'installazione senza alcun intervento da parte dell'utente. I parametri di installazione vengono specificati come file delle proprietà.

- ▶ Se si utilizza un supporto fisico per l'installazione, copiare `installer.properties` dalla directory `UNIX/Administration` situata nella directory principale del DVD nella stessa posizione in cui è stato copiato il programma di installazione.
- ▶ Passare alla posizione in cui sono stati copiati o estratti i file del programma di installazione e aprire `installer.properties` in un editor di testo.
- ▶ Impostare il valore per `USER_INSTALL_DIR` nella directory di installazione desiderata. Il percorso della directory non può contenere spazi. Se si desidera eseguire l'installazione nella directory di installazione di default, impostare questa riga come commento, non lasciarla impostata su `<value>`.
- ▶ Salvare il file.
- ▶ Eseguire il programma di installazione utilizzando il seguente comando:
`./<nome_programma_installazione> -f installer.properties`
Dove `<nome_programma_installazione>` è il file `.bin` del programma di installazione.

Indirizzo IP

Se il server dispone di più indirizzi IP, IBM® SPSS® Modeler Server ne sceglie semplicemente uno da utilizzare, che però potrebbe non essere quello desiderato dall'utente. È comunque possibile configurare IBM SPSS Modeler Server per l'utilizzo dell'indirizzo IP corretto. Inoltre, se si desidera che IBM SPSS Modeler Server serva più indirizzi IP, è necessario installare IBM SPSS Modeler Server in più directory del server. Occorre quindi configurare ciascuna installazione di IBM SPSS Modeler Server in modo che serva uno dei due indirizzi IP. Per configurare IBM SPSS Modeler Server in modo che usi l'indirizzo IP corretto, utilizzare Administration Console.

Dopo l'installazione di IBM SPSS Modeler Server

Questa sezione descrive alcune delle operazioni obbligatorie e facoltative che è possibile eseguire dopo l'installazione, ma non illustra tutte le possibili opzioni di configurazione. Informazioni complete su tutte le opzioni di configurazione sono contenute in *IBM SPSS Modeler Server e Guida della performance*.

Installazione di Administration Console per IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager

IBM® SPSS® Collaboration and Deployment Services Deployment Manager fornisce un'interfaccia utente per monitorare e configurare le installazioni IBM® SPSS® Modeler Server ed è disponibile gratuitamente per i clienti attuali del prodotto. Deployment Manager può essere installata solo sui computer Windows; tuttavia, può gestire un IBM SPSS Modeler Server installato su qualsiasi piattaforma supportata.

Per installare questo componente:

- ▶ Inserire il DVD di IBM® SPSS® Modeler Server nell'unità DVD. La funzione di esecuzione automatica visualizza un menu.
- ▶ Nel menu dell'esecuzione automatica, fare clic su Installa Modeler Administration Console, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Attivazione della programmabilità di IBM SPSS Statistics

Se è stato installato IBM® SPSS® Statistics e si desidera poter chiamare i relativi plug-in Python o R mediante i nodi SPSS Statistics in IBM® SPSS® Modeler Server, è necessario eseguire queste operazioni sul server UNIX per abilitare i plug-in.

- ▶ Accedere come superuser.
- ▶ Esportare le variabili di ambiente in questo modo:
 - **Linux o Solaris.** export
LD_LIBRARY_PATH=[directory_installazione_plugin]/lib:\$LD_LIBRARY_PATH
 - **AIX.** export LIBPATH=[directory_installazione_plugin]/lib:\$LIBPATH
 - **HP-UX.** export SHLIB_PATH=[directory_installazione_plugin]/lib:\$SHLIB_PATH

dove *directory_installazione_plugin* è la directory in cui è installato il plug-in Python o il plug-in R.

Avvio del processo

IBM® SPSS® Modeler Server viene eseguito come processo daemon e dispone per default dei privilegi root. IBM SPSS Modeler Server può essere configurato per essere eseguito senza privilegi root, con alcune restrizioni sulle connessioni dei client. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *IBM SPSS Modeler Server e Guida della performance*.

Per avviare IBM SPSS Modeler Server

Per avviare l'applicazione, eseguire uno script di avvio, *modelersrv.sh*, contenuto nella sottodirectory *directory* di installazione. Lo script di avvio configura l'ambiente per il software e lo esegue.

- ▶ Accedere come *root*. In alternativa, eseguire l'accesso come *non root* se l'utente non root corrisponde all'utente che ha installato IBM SPSS Modeler Server.
- ▶ Passare alla sottodirectory IBM SPSS Modeler Server. Lo script di avvio deve essere eseguito da questa directory.
- ▶ Eseguire lo script di avvio. Per esempio, digitare nel prompt di UNIX:

```
./modelersrv.sh start
```

Verifica dello stato del server

Per ottenere informazioni sui processi del server in esecuzione e sullo stato dei processi, utilizzare il comando *list*. Per esempio:

- ▶ Al prompt di UNIX digitare:

```
/modelersrv.sh list
```
- ▶ Esaminare l'output, che è simile a quello generato dal comando UNIX *ps*. Se il server è in esecuzione, sarà visualizzato come primo processo dell'elenco.

A questo punto, IBM® SPSS® Modeler Server è pronto per accettare le connessioni degli utenti finali che hanno superato la procedura di autorizzazione. [Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Connessione degli utenti finali a pag. 10.](#)

Connessione degli utenti finali

Gli utenti finali si connettono a IBM® SPSS® Modeler Server eseguendo l'accesso dal software client. Per una descrizione del funzionamento del software e delle operazioni necessarie per la sua amministrazione, vedere *IBM SPSS Modeler Server e Guida della performance*. Gli utenti finali devono ricevere le informazioni necessarie per la connessione, compreso l'indirizzo IP o il nome host del server.

Tecnologia IBM SPSS Data Access Pack

Per leggere o scrivere su un database, occorre che un'origine dati ODBC sia installata e configurata per il database in questione, con le relative autorizzazioni di lettura e scrittura. IBM® SPSS® Data Access Pack contiene una serie di driver ODBC utili a questo scopo e che sono disponibili sul DVD IBM SPSS Data Access Pack o scaricabili dal sito. Per domande sulla creazione o l'impostazione di autorizzazioni per sorgenti dati ODBC, rivolgersi all'amministratore del database.

Il supporto dei database in IBM® SPSS® Modeler viene classificato in base a tre livelli, ciascuno dei quali rappresenta un diverso livello di supporto per il push back e l'ottimizzazione SQL, a seconda del produttore del database. I diversi livelli di supporto sono implementati tramite un numero di impostazioni di sistema, che possono essere personalizzate nell'ambito di un contratto di servizio.

I tre livelli di supporto database sono i seguenti:

Tabella 1-2
Livelli di supporto database

Livello di supporto	Descrizione
Livello 1	Push back SQL interamente disponibile con ottimizzazione SQL specifica per database.
Livello 2	Push back SQL per gran parte disponibile con ottimizzazione SQL non specifica per database.
Livello 3	Nessuna ottimizzazione o push back disponibile (solo supporto di lettura e scrittura database).

Driver ODBC supportati

Per le ultime informazioni sui database e i driver ODBC che sono supportati e testati per l'uso con SPSS Modeler 15, vedere le matrici di compatibilità del prodotto sul sito aziendale dedicato all'assistenza clienti (<http://www.ibm.com/support>).

Dove installare i driver

I driver ODBC devono essere installati e configurati su ogni computer utilizzato.

- Se IBM® SPSS® Modeler viene eseguito in modalità locale (standalone), i driver devono essere installati sul computer locale.
- Se SPSS Modeler viene eseguito in modalità distribuita su un IBM® SPSS® Modeler Server remoto, i driver ODBC devono essere installati nel computer in cui è installato SPSS Modeler Server. Per SPSS Modeler Server in sistemi UNIX, vedere anche "Configurazione dei driver ODBC in sistemi UNIX" più avanti in questa sezione.
- Se occorre accedere alle stesse origini dati sia da SPSS Modeler che da SPSS Modeler Server, i driver ODBC devono essere installati su entrambi i computer.

- Se SPSS Modeler è in esecuzione su Terminal Services, i driver ODBC devono essere installati sul server Terminal Services in cui è stato installato SPSS Modeler.
- Se si utilizza IBM® SPSS® Modeler Solution Publisher Runtime per eseguire flussi pubblicati su un computer a parte, occorre installare e configurare i driver ODBC anche su questo computer.

Nota: se si utilizza SPSS Modeler Server su UNIX per accedere a un database Teradata, è necessario utilizzare il gestore dei driver ODBC installato con il driver di ODBC Teradata. Per poter apportare questa modifica a SPSS Modeler Server, specificare un valore per ODBC_DRIVER_MANAGER_PATH all'inizio dello script modelersrv.sh dove indicato dai commenti. Questa variabile di ambiente deve essere impostata sul percorso del gestore dei driver ODBC, che viene fornito con il driver ODBC Teradata (/usr/odbc/lib in un'installazione predefinita del driver ODBC Teradata). Perché la modifica abbia effetto occorre riavviare SPSS Modeler Server. Per i dettagli relativi alle piattaforme SPSS Modeler Server che offrono supporto all'accesso Teradata, e la versione di driver ODBC Teradata supportata, vedere il sito aziendale dedicato al supporto tecnico all'indirizzo <http://www.ibm.com/support>.

Configurazione dei driver ODBC in sistemi UNIX

Di default, il gestore dei driver DataDirect non è configurato per SPSS Modeler Server nei sistemi UNIX. Per configurare UNIX per il caricamento del gestore dei driver DataDirect, immettere i comandi seguenti:

```
cd directory_installazione_server_modeler/bin
rm -f libspssodbc.so
ln -s libspssodbc_datadirect.so libspssodbc.so
```

In questo modo si rimuove il collegamento di default e si crea un collegamento al gestore dei driver DataDirect.

Configurazione di IBM SPSS Modeler Server per l'accesso ai dati

Se si desidera utilizzare la tecnologia IBM® SPSS® Data Access Pack con IBM® SPSS® Modeler Server, è necessario configurare gli script di avvio. Si tratta di un'operazione di importanza fondamentale: se non viene eseguita, le funzioni di accesso ai dati non funzioneranno. Per istruzioni in merito, consultare *IBM SPSS Modeler Server e Guida della performance*.

Modellazione in-database

IBM® SPSS® Modeler supporta la modellazione integrata con IBM Netezza, IBM InfoSphere Warehouse, Microsoft Analysis Services e Oracle Data Mining per consentire ai clienti di sfruttare appieno le potenzialità del proprio database grazie agli algoritmi nativi forniti da questi produttori. È possibile creare, calcolare i punteggi e memorizzare i modelli all'interno del database direttamente in SPSS Modeler, combinando le funzioni analitiche e la facilità d'uso di SPSS Modeler con la potenza e le prestazioni di un database.

Per maggiori informazioni, vedere il file *DatabaseMiningGuide.pdf*, disponibile nella cartella *\Documentation* del disco di installazione di IBM® SPSS® Modeler.

Disinstallazione

Disinstallare IBM® SPSS® Modeler Server rimuovendo i file del programma e disattivando l'avvio automatico se questo è stato configurato.

Per rimuovere i file del programma

- ▶ Arrestare il processo server. Per istruzioni sull'arresto del processo server, vedere *IBM SPSS Modeler Server e Guida della performance*.
- ▶ Rimuovere la directory di installazione.

Per disattivare l'avvio automatico

IBM SPSS Modeler Server comprende uno script che può essere utilizzato per configurare il sistema per avviare automaticamente il daemon del server al riavvio del computer (le istruzioni sono contenute in *IBM SPSS Modeler Server e Guida della performance*).

- ▶ Rimuovere i file di avvio automatico riportati nella tabella che segue:

Tabella 1-3

File di avvio automatico da rimuovere

Sistema operativo	File da rimuovere
Solaris	/etc/init.d/rc.modeler /etc/rc3.d/S99modelersrv /etc/rc0.d/K99modelersrv /etc/rc1.d/K99modelersrv /etc/rc2.d/K99modelersrv