

***IBM SPSS Modeler* 並行授權
管理者手冊**

IBM

目錄

管理手冊	1	測試授權管理程式	7
開始之前	1	在本端桌面電腦上安裝產品	7
Citrix 和終端服務	1	將安裝推送至 Windows 電腦	7
混合授權	1	管理並行授權	9
安裝並行授權管理程式	2	啟動 WlmAdmin 應用程式	9
升級授權管理程式	2	新增伺服器	9
在 Windows 上安裝授權管理程式	3	取得日誌資訊	10
在 Mac OS 上安裝授權管理程式	3	檢視授權的詳細資料	10
在非 Windows 系統上安裝授權管理程式	3	設定冗餘授權伺服器	10
安裝授權管理程式管理者	3	配置轉換授權	11
授權產品	3	配置授權保留	12
在虛擬環境中安裝授權	4	啟動與停止授權管理程式	13
從命令提示字元安裝授權	5	解除安裝授權管理程式	14
新增授權	7	解除安裝授權管理程式管理者	15
檢視您的授權	7	桌上型電腦疑難排解	15

管理手冊

下列指示供 IBM® SPSS® Modeler 18.2 授權類型為並行授權的現場管理者使用。此授權可讓您在不限數量的電腦上安裝 IBM SPSS Modeler。但只有與您購買授權數量相等的使用者數量，可同時執行應用程式。

開始之前

您將需要您的授權碼。該授權碼可讓您取得並行授權管理程式的軟體使用權。並行授權管理程式會控制您的並行授權，並容許一般使用者執行 IBM SPSS Modeler。

您應該已經收到取得授權碼的個別指示。如果您找不到授權碼，請造訪 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 以聯絡您的客戶服務。

若要確定正確設定並行授權，請遵循下列步驟：

1. **安裝並行授權管理程式。** 並行授權管理程式是一個公用程式，可為一般使用者提供並行授權。您可以在網路上的任何電腦中安裝授權管理程式。這一般是桌上型電腦可以連接的伺服器。如需相關資訊，請參閱第 2 頁的『安裝並行授權管理程式』主題。
2. **授權您的產品。** 此動作可將所需資訊提供給授權管理程式，以處理授權。如需相關資訊，請參閱主題。
3. **測試並行授權管理程式。** 您應該測試授權管理程式，確認其是否處理授權。如需相關資訊，請參閱第 7 頁的『測試授權管理程式』主題。
4. **在本機桌上型電腦安裝 IBM SPSS Modeler。** 您或您的一般使用者將在桌上型電腦上完成完整安裝。安裝期間，一般使用者可指定執行授權管理程式的電腦。一般使用者嘗試啟動 IBM SPSS Modeler 時，產品會與此授權管理程式通訊以取得授權。若有授權可用，就會啟動 IBM SPSS Modeler。如需相關資訊，請參閱第 7 頁的『在本端桌面電腦上安裝產品』主題。

安裝中不需要管理步驟，但若發生任何問題，請參閱第 9 頁的『管理並行授權』。

Citrix 和終端服務

您可使用安裝和發佈其他 Windows 應用程式的相同方式，在您的 Citrix 或終端服務伺服器上安裝和發佈 IBM SPSS Modeler 應用程式。

混合授權

IBM SPSS Modeler 僅對混合授權環境 (本端授權使用者授權與並行授權的組合) 提供有限支援。在一般環境中，所有授權皆會在本端或透過並行授權管理程式進行處理。例如，如果主產品透過並行授權管理程式授權，選項也會透過並行授權管理程式授權。

混合授權的唯一選項是透過並行授權管理程式授權主產品，並在一般使用者的電腦上使用 *licenseactivator* 授權選項。若要設定此類型的混合授權，請使用並行授權安裝 IBM SPSS Modeler。然後在一般使用者的電腦上使用 *licenseactivator* 來授權選項。如需 *licenseactivator* 的相關資訊，請參閱第 5 頁的『使用 *licenseactivator* 自動安裝授權』。

IBM SPSS Modeler 不支援相反情況，即在本端授權主產品，及透過並行授權管理程式授權選項。

安裝並行授權管理程式

一般使用者在其桌上型電腦安裝 IBM SPSS Modeler 之前，您必須先安裝並行授權管理程式。此公用程式是持續執行的服務或常駐程式，一般安裝於網路上的一部電腦。（您也可以選擇在多部電腦上安裝，這樣的話則要設定冗餘授權管理程式。如需相關資訊，請參閱主題第 10 頁的『設定冗餘授權伺服器』。）您未在最終使用者的桌上型電腦上安裝並行授權管理程式。

只要有一般使用者啟動並行授權的 IBM SPSS 應用程式，應用程式就會向授權管理程式要求一個授權。此公用程式會根據您購買的授權數量，同時傳遞多達此固定數量的授權給一般使用者。達到此數量之後，接下來的授權要求都會被拒絕。若您發現一般使用者常常要求授權被拒，請聯絡您的業務代表購買授權，讓更多使用者可以同時使用。

註：授權管理程式會將作用中一般使用者階段作業的數量以及各階段作業的相關資訊記錄在日誌檔內，讓您可以用來進行連線問題疑難排解。如需相關資訊，請參閱第 10 頁的『取得日誌資訊』主題。

多重作業系統

執行並行授權管理程式的平台不一定要符合執行用戶端的平台。例如，一套 Linux 授權管理程式可提供 Windows 用戶端的授權。

管理授權管理程式

您可使用授權管理程式管理者（只適用於 Windows）管理授權管理程式。因此，您必須至少有一部安裝授權管理程式管理者的 Windows 機器。

系統需求

您安裝並行授權管理程式的電腦必須符合下列需求。授權管理程式不需要伺服器類別的機器。

- 550 Mhz 或更高等級的處理器
- 128 MB 或更多的 RAM

重要：若安裝授權管理程式的電腦上執行防火牆，則必須開放埠 5093 供 UDP 使用。否則，用戶端電腦將無法從授權管理程式擷取授權。此外，若您使用冗餘授權管理程式，就必須開放埠 5099 供 UDP 使用，讓授權管理程式可彼此通訊。

升級授權管理程式

若您已安裝舊版的授權管理程式，必須執行下列步驟：

1. 跳至您安裝舊版授權管理程式的目錄。
2. 複製 *Iserverc* 檔案。在 Windows 上尋找 *winnt* 子目錄。
3. 將 *Iserverc* 檔案儲存至安全位置。
4. 如果任何使用者已移出轉換授權，請確定那些使用者移回授權。如需取得移出授權清單的相關資訊，請參閱主題第 11 頁的『配置轉換授權』。
5. 關閉授權管理程式。如需相關資訊，請參閱第 13 頁的『啟動與停止授權管理程式』主題。
6. 解除安裝舊的授權管理程式。如需相關資訊，請參閱第 14 頁的『解除安裝授權管理程式』主題。
7. 安裝新的授權管理程式。如需在 Windows 上安裝的相關資訊，請參閱主題第 3 頁的『在 Windows 上安裝授權管理程式』。如需在 UNIX/Linux 上安裝的相關資訊，請參閱主題第 3 頁的『在非 Windows 系統上安裝授權管理程式』。

- 將儲存的 *lservrc* 檔案複製到安裝新授權管理程式的目錄，或 Windows 安裝目錄中的 *winnt* 子目錄。如果您接受 Windows 上的預設位置，請檢查 C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT 資料夾。

在 Windows 上安裝授權管理程式

註：您必須以管理者身分啟動安裝程式。收到啟動安裝程式檔案的指示時，在該檔案按一下滑鼠右鍵，然後選擇「以管理者身分執行」。

註：確定正在進行安裝的機器已安裝 Java。

- 對於所下載的電子映像檔，請使用如 WinZip 等保存公用程式來解壓縮對應的電子映像檔中的所有檔案。
- 解壓縮包含授權管理程式及工具之保存檔的內容。
- 從解壓縮的 *manager* 目錄中執行 *setup.exe*，並遵循畫面上顯示的指示。
- 若要在與授權管理程式相同的機器上安裝授權管理程式管理者，請從解壓縮的 *tools* 目錄中執行 *setup.exe*，並遵循畫面上顯示的指示。如果您希望遠端管理授權管理程式，也可以選擇在另一部 Windows 機器上安裝授權管理程式管理者。

在 Mac OS 上安裝授權管理程式

- 將並行授權工具 DVD 插入您想要執行授權管理程式的網路電腦 DVD 磁碟機中。尋找包含適用於您作業系統之授權管理程式及工具的保存檔。

或

若您下載 eImage 檔案，請跳至您下載檔案的位置。

- 將包含授權管理程式及工具之保存檔的內容解壓縮至您要安裝授權管理程式的位置。
- 在 Windows 機器上安裝授權管理程式管理者。請參閱『安裝授權管理程式管理者』主題，以取得更多資訊。
- 如需啟動授權管理程式的相關資訊，請參閱第 13 頁的『啟動與停止授權管理程式』。

在非 Windows 系統上安裝授權管理程式

- 跳至電子映像檔的下載位置。
- 將包含授權管理程式及工具之保存檔的內容解壓縮至您要安裝授權管理程式的位置。
- 在 Windows 機器上安裝授權管理程式管理者。請參閱『安裝授權管理程式管理者』主題，以取得更多資訊。
- 如需啟動授權管理程式的相關資訊，請參閱第 13 頁的『啟動與停止授權管理程式』。

安裝授權管理程式管理者

僅限 Windows 使用的授權管理程式管理者用於管理授權管理程式。如果將授權管理程式安裝於非 Windows 機器，則您必須將授權管理程式管理者安裝於 Windows 機器。

- 對於所下載的電子映像檔，請使用如 WinZip 等保存公用程式來解壓縮對應的電子映像檔中的所有檔案。
- 解壓縮包含授權管理程式及工具之保存檔的內容。
- 從解壓縮的 *tools* 目錄中執行 *setup.exe*，並遵循畫面上顯示的指示。

授權產品

在非 Windows 作業系統上，您必須在安裝授權管理程式之後從命令提示字元處安裝授權。

註：授權將會以鎖定碼關聯於網路電腦的實體或虛擬硬體。如果您更換電腦網路或其硬體，您將會有一組新的鎖定碼，將需要與您的業務代表聯絡以取得新授權碼。如果您要安裝在虛擬機器上，則務必選取在重新啟動時不會變更的鎖定碼。如需相關資訊，請參閱『在虛擬環境中安裝授權』。

重要：授權受時間變更影響。如果您必須變更系統時間，而之後無法執行產品，會造訪 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/support/clientcare.html> 與 Client Care 團隊聯絡以取得協助。

在虛擬環境中安裝授權

如果您已在虛擬環境中安裝了並行授權管理程式，則對於授權有特殊指示。在虛擬機器上，硬體是虛擬的，且將授權管理程式連結至授權的鎖定碼可能會在重新啟動虛擬機器時變更。為了確保授權管理程式正常工作，您需要找到重新啟動虛擬機器時不會變更的鎖定碼。當您找到穩定的鎖定碼時，您將用它來對授權管理程式進行授權。

重要：

如果選擇在重新開機時會變更的鎖定碼，則授權管理程式將會停止工作。IBM SPSS 應用程式將無法擷取授權，且將無法啟動。

檢查鎖定碼

1. 開啟命令提示字元。
2. 切換至下列目錄。
 - **Windows。** 授權管理程式管理者安裝目錄。如果您在安裝期間接受了預設位置，則授權管理程式管理者的安裝目錄為 C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT。
 - **其他平台。** 授權管理程式的安裝目錄。
3. 在命令提示字元處，鍵入 echoid (Windows) 或 ./echoid (其他作業系統)。

您將看到類似下列輸出：

```
Locking Code 1 : 4-12A1B
```

緊接在連字號 (-) 之前出現的號碼為鎖定碼準則。鎖定碼準則是一個號碼，用於代表鎖定碼使用的虛擬硬體（在本例中為 4，代表 OS 磁區序列 ID）。連字號之後的號碼為鎖定碼本身（在本例中為 12A1B）。

下面是可能的鎖定碼準則。

鎖定碼準則	虛擬硬體
2	IP 位址
4	OS 磁區序列 ID
8	主機名稱
10	乙太網路卡

確認鎖定碼是否穩定

1. 檢查鎖定碼之後，請重新啟動虛擬機器。
2. 重新檢查鎖定碼（請參閱『檢查鎖定碼』）。
 - 如果鎖定碼不會變更，則重新開機並多檢查數次。如果鎖定碼穩定，則您備妥授權（請參閱第 5 頁的『使用新的鎖定碼對授權管理程式進行授權』）。

- 如果鎖定碼會變更，則需要更新鎖定碼（請參閱『更新鎖定碼』）。

更新鎖定碼

1. 在文字編輯器中，開啟 `echoid.dat`，您可以在下列目錄中找到檔案。
 - **Windows**。授權管理程式管理者安裝目錄。如果您在安裝期間接受了預設位置，則授權管理程式管理者的安裝目錄為 `C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT`。
 - **其他平台**。授權管理程式的安裝目錄。
2. 您將會看到單個十六進位數，用於代表現行鎖定碼的準則。將此號碼變更為十六進位格式的其中一個可接受的鎖定碼準則。

十六進位格式的鎖定碼準則	虛擬硬體
0x002	IP 位址
0x004	OS 磁區序列 ID
0x008	主機名稱
0x010	乙太網路卡

使用新的鎖定碼對授權管理程式進行授權

在您發現並更新至穩定的鎖定碼之後，沒有特定於虛擬環境的進一步授權步驟。使用命令提示字元來完成安裝授權。

從命令提示字元安裝授權

從命令提示字元處安裝有兩種選項。您可以使用 `licenseactivator`，自動從網際網路取得授權，或使用 `echoid` 手動取得授權。

註：針對冗餘授權伺服器使用無聲自動安裝時，您必須在安裝完成時重新開機。

使用 `licenseactivator` 自動安裝授權

您安裝授權的電腦必須連線網際網路。若沒有連線的話，請手動安裝授權。請參閱第 6 頁的『手動安裝授權』主題，以取得更多資訊。

1. 以安裝。
2. 開啟命令提示字元並將目錄切換至 授權管理程式管理者安裝目錄。這是您安裝授權管理程式管理者的目錄，而不是安裝 IBM SPSS Modeler 的目錄。如果您接受 Windows 上的預設位置，請檢查 `C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT` 資料夾。
3. 您一般會具備一個授權碼。在最簡單的狀況下，可在命令提示字元/終端機視窗處如下輸入。請參閱以下內容，以取得命令提示字元用法的詳細資訊。

Windows : `licenseactivator <auth-code>`

UNIX/Linux/MacOS : `./licenseactivator <auth-code>`

其中 `<auth-code>` 是您的授權碼。

您應該會看到一則訊息，說明已成功加入授權。若沒有的話，請留意錯誤碼，並嘗試手動安裝授權。如需相關資訊，請參閱第 6 頁的『手動安裝授權』主題。

當您使用 `licenseactivator` 時，它會授權產品並在其目錄中寫入日誌檔。日誌檔名稱是 `licenseactivator_<month>_<day>_<year>.log`。若有任何錯誤發生，您可以檢查日誌檔以取得相關資訊。此資訊對於聯絡 IBM Corp. 要求支援也很有幫助。

搭配授權碼使用 `licenseactivator`

`licenseactivator` 通常會搭配購買產品時所收到的一或多個授權碼使用。將所有文字輸入同一行。

Windows：

```
licenseactivator authcode1[:authcode2:...:authcodeN] [PROXYHOST=proxy-hostname] [PROXYPORT=proxy-port-number]
[PROXYUSER=proxy-userid] [PROXYPASS=proxy-password]
```

UNIX/Linux/MacOS：

```
./licenseactivator authcode1[:authcode2:...:authcodeN] [PROXYHOST=proxy-hostname] [PROXYPORT=proxy-port-number]
[PROXYUSER=proxy-userid] [PROXYPASS=proxy-password]
```

- 多個授權碼應以冒號 (:) 分隔。
- Proxy 設定是選用的，但若您的電腦位於 Proxy 之後，您可能會需要它們。需要何種 Proxy 設定，視您的特定 Proxy 配置而定。您可能需要所有 Proxy 設定。

PROXYHOST

Proxy 主機的伺服器名稱或 IP 位址

PROXYPORT

透過 Proxy 連接網際網路的埠號

PROXYUSER

Proxy 的使用者 ID (若必要)

PROXYPASS

與使用者 ID 相關聯的密碼 (若必要)

搭配授權碼使用 `licenseactivator`

在較罕見的情況下，您可能會收到 IBM Corp. 寄送的授權。

Windows：

```
licenseactivator licensecode[:licensecode2:...:licensecodeN]
```

UNIX/Linux/MacOS：

```
./licenseactivator licensecode[:licensecode2:...:licensecodeN]
```

- 多個授權號碼應以冒號 (:) 分隔。
- 使用授權碼時，`licenseactivator` 不會連接網際網路，因此您不需要指定 proxy 資訊。

手動安裝授權

1. 以安裝 授權管理程式的使用者身分登入。
2. 開啟命令提示字元並將目錄切換至 授權管理程式管理者安裝目錄。請注意，這是您安裝授權管理程式管理者的目錄，而不是安裝 IBM SPSS Modeler 的目錄。如果您接受 Windows 上的預設位置，請檢查 `C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\WinNT` 資料夾。
3. 取得伺服器電腦的鎖定碼。在命令提示字元處，鍵入 `echoid` (Windows) 或 `./echoid` (其他作業系統)。
4. 透過呼叫當地公司或將電子郵件訊息傳送至 `spssc@us.ibm.com`，將鎖定碼及授權碼傳送至 IBM Corp.。然後 IBM Corp. 會提供授權碼或包含授權碼的檔案。

5. 請使用 *licenseactivator* 輸入授權碼。

新增授權

您可能希望稍後再新增授權。新增授權的程序與安裝原始授權的程序相同。

檢視您的授權

您可以在 WlmAdmin 應用程式中檢視您的並行授權（包括使用者數目）。如需 WlmAdmin 應用程式的相關資訊及檢視授權的特定條件，請參閱第 9 頁的『管理並行授權』。

測試授權管理程式

若要確定授權管理程式是否正確提供授權，應該進行測試。

1. 如果您尚未在另一部機器上安裝授權管理程式管理員，請將其安裝於未執行您要測試授權管理程式的 Windows 機器。請參閱第 3 頁的『安裝授權管理程式管理員』主題，以取得更多資訊。
2. 在未執行您要測試之授權管理程式的 Windows 機器上，安裝另一個授權管理程式。請參閱第 3 頁的『在 Windows 上安裝授權管理程式』主題，以取得更多資訊。
3. 啟動 WlmAdmin 應用程式。請參閱第 9 頁的『啟動 WlmAdmin 應用程式』主題，以取得更多資訊。
4. 新增您要測試的遠端授權管理程式伺服器。請參閱第 9 頁的『新增伺服器』主題，以取得更多資訊。
5. 在遠端伺服器上檢視授權。請參閱第 10 頁的『檢視授權的詳細資料』主題，以取得更多資訊。

如果您可以檢視授權，授權管理程式便已備妥供本端桌上型電腦連接。您可以繼續於本端桌上型電腦安裝產品。如果您無法檢視授權，請檢閱先前的步驟，確定授權管理程式安裝正確。

在本端桌面電腦上安裝產品

註：我們對於透過 VPN 連接至並行授權管理程式不提供正式支援。

在一般使用者電腦上本端安裝完整的產品有兩個選項。您可在個別電腦上手動安裝，或使用 Systems Management Server (SMS) 之類的應用程式，在執行 Windows 的電腦上推送安裝。

在本端桌面上手動安裝

1. 提供安裝媒體以便使用。下載產品的 eImage，然後將檔案解壓縮至共用網路磁碟機。
2. 複製安裝指示並備妥授權資訊。依所需份數製作產品安裝指示副本。安裝指示可從下載網站取得。尋找與您的授權類型對應的指示。安裝之後，一般使用者必須輸入執行並行授權管理程式的網路電腦 IP 位址或名稱。填妥指示開始處的空格資訊之後再進行複製。
3. 將安裝資料發佈給一般使用者。視需要發佈下載檔案（或網路位置）、安裝指示與授權資訊給可在每一部電腦上手動安裝的一般使用者。

推送至執行 Windows 的本端桌面上

因為 IBM SPSS Modeler 安裝與 Microsoft Windows Installer (MSI) 相容，所以您可將安裝推送至一般使用者的桌上型電腦。

將安裝推送至 Windows 電腦

推送安裝是無須人為介入，將軟體遠端配送給不限數量的一般使用者的一種方法。您可將 IBM SPSS Modeler 完整安裝推送至執行 Windows 的一般使用者的桌上型電腦。您用來推送安裝的技術必須支援 MSI 3.0 引擎或更新版本。

解除安裝舊版本

若您要推送至先前安裝舊版 IBM SPSS Modeler 的相同目錄，必須先解除安裝舊版。您必須手動解除安裝 11.0 之前的任何 IBM SPSS Modeler 版本，因為推送安裝不適用於那些版本。您可以在推送安裝時推送解除安裝。請參閱第 9 頁的『推送解除安裝』主題，以取得更多資訊。

推送安裝的內容

您可使用下列內容推送安裝。所有內容都區分大小寫。若值包含空格的話，必須加上引號。

表 1. 推送安裝的內容。

內容	說明	有效值	預設值 (如果適用)
INSTALLDIR	IBM SPSS Modeler 應安裝於一般使用者桌上型電腦的目錄。此內容為選用內容。如果已排除它，則預設值為 <i>C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18.2</i> 。	有效路徑如 <i>C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18.2</i> 。	<i>C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18.2</i>
LICENSETYPE	授權類型。數值區分大小寫。	Network	
LSHOST	執行並行授權管理程式的網路電腦的 IP 位址或名稱。	一或多個有效的 IP 位址或網路電腦名稱。多個位址或名稱之間以波狀符號區隔 (例如， <i>server1~server2~server3</i>)。	

MSI 檔案

解壓縮下載的電子映像檔的內容，以存取 MSI 檔。該檔案位於 *modeler\<architecture>* 目錄下，其中 *<architecture>* 是 *32bit* 或 *64bit*。

指令行範例

您可使用下列指令行來推送產品安裝。將所有文字輸入同一行。

```
MsiExec.exe /i "modelerclient.msi" /qn /L*v logfile.txt  
INSTALLDIR="C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18.2" LICENSETYPE="Network" LSHOST="mylicserver"
```

使用 SMS 推送安裝

使用 Systems Management Servers (SMS) 推送 IBM SPSS Modeler 的基本步驟為：

1. 解壓縮下載的電子映像檔的內容，並將 *modeler\<architecture>* 目錄下對應的子目錄複製到網路電腦上的目錄中。
2. 編輯位於所複製目錄中的 *.pdf* 檔案。使用文字編輯器，新增適當的內容以修改 *CommandLine* 的值。如需可用內容清單，請參閱『推送安裝的內容』。確認在指令行中指定正確的 MSI 檔案。
3. 從 *.pdf* 檔案建立套件，然後將套件配送給一般使用者桌上型電腦。

使用群組原則或相關技術來推送安裝

1. 解壓縮下載的電子映像檔的內容，並將 *modeler\<architecture>* 目錄下對應的子目錄複製到網路電腦上的目錄中。

2. 使用 ORCA 之類的應用程式，在複製的資料夾中編輯適當 檔案的「內容」表。ORCA 是 Windows 2003 Server SDK 的一部分，您可搜尋 SDK 在 <http://www.microsoft.com/downloads> 找到。如需可新增至「內容」表的內容清單，請參閱第 8 頁的『推送安裝的內容』。確定使用正確的 MSI 檔案。
3. 使用編輯過的 檔案建立套件，並將套件配送給一般使用者桌上型電腦。

推送解除安裝

附註：當您推送解除安裝指令時，一般使用者會丟失自訂內容。若特定使用者需要自訂化，您可排除這些使用者不予發佈，並要求他們手動安裝產品。

若您推送較新版本的 IBM SPSS Modeler 安裝，可能需要先解除安裝。您可推送下列指令，以無聲自動方式執行。將所有文字輸入同一行。

```
MsiExec.exe /X{ } /qn /L*v logfile.txt  
ALLUSERS=1 REMOVE="ALL"
```

特定版本的產品代號位於每個版本已安裝資料夾中的 *setup.ini* 檔案。

管理並行授權

授權管理程式會維護您的並行授權。若要管理授權管理程式本身，並檢視其維護之並行授權的相關資訊，可以使用 WlmAdmin 應用程式，也就是授權管理程式管理者的主要使用者介面。如果您是在非 Windows 機器或遠端 Windows 機器管理授權管理程式，請在不同的 Windows 機器安裝授權管理程式管理者。請參閱第 3 頁的『安裝授權管理程式管理者』主題，以取得更多資訊。

註：如果您需要其他管理資訊，請參閱隨授權管理程式管理者安裝的 SafeNet 文件。此文件位於授權管理程式管理安裝目錄中的 *help\Content* 目錄（例如，C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager\help\Content）。

啟動 WlmAdmin 應用程式

從 Windows 的「開始」功能表中選擇：

[所有程式] 程式集 > IBM > SPSS License Tools > <version> > Sentinel RMS 伺服器管理

新增伺服器

您需要先新增授權管理程式的伺服器至 WlmAdmin 應用程式，才能管理該授權管理程式。您有兩個新增伺服器的選項。

手動新增伺服器

1. 從 WlmAdmin 應用程式功能表上選擇：

編輯 > 已定義的伺服器清單

2. 在「已定義的伺服器清單」對話框中，輸入正執行授權管理程式之伺服器的名稱或 IP 位址。
3. 按一下「新增」。
4. 按一下確定。

伺服器即出現於 WlmAdmin 應用程式左窗格內的「已定義的伺服器」清單中。

檢視子網路上伺服器的清單

1. 在 WlmAdmin 應用程式的左窗格中，按一下子網路伺服器旁邊的 + 號。

子網路上的授權管理程式伺服器清單隨即出現。如果用此方式找不到特定伺服器，請按照上述方式以手動方式新增。

取得日誌資訊

如果一般使用者無法移出授權，則日誌檔可能包含有用資訊。您可以使用 `LSERVOPTS` 環境變數、`-f <trace-log-file>` 和 `-l <usage-log-file>` 選項以指定要建立的日誌檔。如需更多有關此環境變數及其選項的資訊，請參閱 `SafeNet` 文件，其位於授權管理程式管理者安裝目錄中的 `Content` 目錄。

檢視授權的詳細資料

您可手動或透過「授權精靈」檢視新增的授權詳細資料。

1. 在 `WlmAdmin` 應用程式的左窗格中，按一下授權管理程式伺服器旁邊的 **+** 號檢視授權。
2. 按一下授權名稱。右窗格會顯示授權的詳細資料。授權碼用來識別授權。代碼的第一部分表示功能。第二部分表示版本。

查看與功能碼相關聯的名稱

1. 使用指令行提示，切換至安裝授權管理員管理者的目錄。
2. 輸入 `lmshowlic <server>` (Windows) 或 `./lmshowlic <server>` (其他作業系統)，其中 `<server>` 為正在執行授權管理程式的伺服器名稱或 IP 位址。

輸出會依產品與版本分組，列出伺服器上的所有可用功能。

設定冗餘授權伺服器

您可設定支援相同使用者的多個冗餘授權伺服器。冗餘伺服器可協助預防伺服器當機時可能發生的岔斷。其他冗餘伺服器可在第一部伺服器當機時接管授權管理工作。

您將需要特殊的授權碼才能啟用冗餘功能，如下列步驟中說明的。如需協助建立冗餘授權金鑰或有任何其他授權問題，請透過電話或電子郵件聯絡 IBM 支援中心。您可以在 <http://www.ibm.com/planetwide> 上找到聯絡資訊。

伺服器的數目必須為奇數 (至少三個)，且大部分必須同時執行。例如，若有三部冗餘授權伺服器，其中兩部必須同時執行。

準備每一個冗餘授權伺服器

1. 安裝授權管理程式。請參閱第 2 頁的『安裝並行授權管理程式』主題，以取得更多資訊。
2. 使用命令提示字元，變更至您已安裝授權管理程式的目錄。
3. 取得各伺服器機器的鎖定碼。出現命令提示字元時，輸入 `echoid` (Windows) 或 `./echoid` (其他作業系統)。
4. 寫下鎖定碼。您將在後面的步驟內需要提供該鎖定碼。
5. 在各冗餘授權伺服器上重複這些步驟。

啟動冗餘授權

1. 跳至 IBM SPSS 授權金鑰中心 (<https://spss.subscribenet.com/control/ibmp/login>)。
2. 建立並行授權碼。
3. 建立並行授權碼之後，按一下該授權碼，然後向下捲動直到您看到鎖定碼的欄位為止。您現在即有能力將多個鎖定碼新增至授權金鑰。
4. 使用前面步驟內的鎖定碼，在適當的欄位中輸入。

5. 按一下提交。

設定冗餘授權伺服器儲存區

1. 若有授權管理員執行於任何冗餘授權伺服器上，請停止各電腦上的授權管理員。
2. 從 WlmAdmin 應用程式功能表上選擇：

編輯 > 冗餘授權檔

此動作會開啟 WrlfTool 應用程式。

3. 從 WrlfTool 應用程式功能表上選擇：

檔案 > 新建

4. 對於各冗餘授權伺服器，按一下「新增」指定各伺服器的主機名稱與 IP 位址。
5. 變更伺服器順序，以指定要使用的冗餘授權伺服器順序。清單中的第一個是主要伺服器。
6. 按一下「新增授權」加入您從「客戶服務」或當地辦公室收到的授權。若您收到多個授權，請務必全部新增。
7. 按一下「確定」。
8. 完成時按一下「完成」。

儲存冗餘授權檔

1. 從 WrlfTool 應用程式功能表上選擇：

檔案 > 另存新檔

2. 儲存冗餘授權檔案 (*lservrlf*) 至容易存取的位置。您需要在後續步驟複製該檔案。

配置冗餘授權伺服器

1. 在 Windows 中，複製冗餘授權檔案 (*lservrlf*) 至授權管理程式安裝目錄的 *winnt* 子資料夾。如果您接受預設位置，請檢查 C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager 資料夾。在其他作業系統中，將檔案直接複製到授權管理程式的安裝目錄。至少要有三部冗餘授權伺服器。
2. 在各冗餘授權伺服器上啟動授權管理員。

配置一般使用者電腦

一般使用者安裝產品時，使用者會指定所有備援伺服器，其中伺服器名稱或 IP 位址之間以波狀符號區隔（例如，*server1~server2~server3x*）。接著設定程式會將必要的設定資訊新增到一般使用者的電腦。若產品已安裝於桌上型電腦，您可執行下列手動步驟新增配置資訊。您也可推送解除安裝，接著推送定義所有伺服器的新安裝。如需推送安裝的相關資訊，請參閱第 7 頁的『將安裝推送至 Windows 電腦』。

1. 使用文字編輯器，開啟 *spssprod.inf*。在 Windows 中，此檔案位於桌上型電腦的產品安裝目錄。
2. 將 DAEMONHOST 的值變更為以波狀符號 (~) 區隔的伺服器名稱或 IP 位址。例如：
`DAEMONHOST=server1~server2~server3`
3. 儲存 *spssprod.inf*。

配置轉換授權

轉換授權可讓您的一般使用者從授權管理程式簽出授權，以便在未連線網路時使用授權。轉換授權預設為啟用。實際簽出轉換授權的指示顯示在一般使用者安裝指示。

您可以限制啟用在授權管理程式伺服器上進行轉換的授權百分比。限制轉換授權可有效防止所有授權（記號）都被用於轉換。轉換所使用的授權達到指定百分比後，就只能等到轉換授權過期或重新移回才有授權可用。您也可配置一般使用者可移出授權的持續時間上限。預設的持續時間上限為 3 天。

重要：如果您使用的是具有轉換授權的冗餘授權伺服器，則僅有主要授權伺服器容許使用者移出或移入轉換授權。如果主要授權伺服器關閉，一般使用者將無法簽入或簽出授權。

設定可用轉換授權的百分比

1. 在授權管理程式伺服器上建立 `LSERVOPTS` 環境變數。在 Windows 上安裝授權管理員時就會建立此變數，因此您只需在其他作業系統完成此步驟。
2. 編輯 `LSERVOPTS` 環境變數的值，以包含 `-com <percentage>`，其中 `<percentage>` 是介於 0 到 100 的數值，表示可用於轉換的授權百分比。指定 0 表示停用轉換授權。依預設，Windows 上會包含此參數，並且會設為 0。
3. 重新啟動執行授權管理員的電腦。

設定轉換授權的持續時間上限

使用者可簽出轉換授權的最長時間會由桌上型電腦的 `spssprod.inf` 檔案中的 `CommuterMaxLife` 設定指定。在 Windows 中，此檔案位於桌上型電腦的產品安裝目錄。開啟 `spssprod.inf` 並尋找 `CommuterMaxLife`。將此選項的值設為一般使用者可移出轉換授權的最大天數。這應該是介於 1 到 30 之間的數字。當您推送安裝時也可以設定此值。請參閱第 7 頁的『將安裝推送至 Windows 電腦』主題，以取得更多資訊。

附註：此功能是以日期作用，不是時間。例如，若您將 `CommuterMaxLife` 選項設定為一天，再於上午 9 點簽出授權，則此授權會到隔天午夜才簽回。因此即使 `CommuterMaxLife` 設定為一天，授權實際上維持了 39 個小時。

從指令行取得移出授權清單

您可以瞭解哪些使用者簽出授權。

1. 使用指令行提示，切換至安裝授權管理員管理者的目錄。
2. 輸入 `lsmon <server>` (Windows) 或 `./lsmon <server>` (其他作業系統)，其中 `<server>` 為正在執行授權管理程式的伺服器名稱或 IP 位址。若您只希望檢視本端主機伺服器上的簽出授權，可忽略授權伺服器名稱。

從 WlmAdmin 應用程式取得移出授權清單

您也可以從 WlmAdmin 應用程式中檢視簽出的授權：

1. 在 WlmAdmin 應用程式的左窗格中，按一下授權管理程式伺服器旁邊的 **+** 號。
2. 按一下「用戶端」旁邊的 **+** 號。隨即列出使用並行授權的用戶端。如果未列出用戶端，則表示沒有正在使用並行授權的使用者。
3. 選取特定「用戶端」，檢視該用戶端是否有移出的授權。選擇後，檢閱右窗格內的「詳細資訊」區域。

配置授權保留

您可建立保留檔案，指定有多少授權保留給特定使用者或使用者群組。使用者是由網路 ID 或電腦名稱 (非 IP 位址) 所辨識。例如，您可設定保留檔案，為專業使用者群組保留授權。這些使用者一律會有授權可用。您也可使用保留功能，防止特定使用者存取授權。

建立新的保留檔案

1. 從 WlmAdmin 應用程式功能表上選擇：

編輯 > 保留檔案

此動作會開啟 Wlsgrmgr 應用程式。

2. 從 Wlsgrmgr 應用程式功能表，選擇**檔案** > **新建**。

將授權和使用者新增到保留檔案

1. 從 Wlsgrmgr 應用程式功能表上選擇：

功能 > 新增

2. 按一下精靈第一個畫面中的「下一步」。
3. 指定與您希望保留的授權相關聯的功能代碼。如需獲得與授權相關聯之功能代碼的相關資訊，請參閱第 10 頁的『檢視授權的詳細資料』。同時請定義特定的版本，如同顯示在 WlmAdmin 應用程式中所輸入的版本 (例如，160)。版本不是選用的。忽略「容量」控制項，因為不支援容量授權。
4. 按下一步。
5. 指定使用者群組的名稱。名稱是任意的，但您應該使用描述性名稱 (例如 Sales)。
6. 指定要保留給群組的授權數量。群組成員仍可存取所有授權，但您指定的授權數量就無法再供群組外的使用者使用。也就是說，若您有 10 份授權，而您保留其中五份，則群組成員有 10 份授權可用，其他使用者只有五份。
7. 在「成員」視窗中，按一下「新增」，可指定與群組相關的使用者或電腦名稱 (不要使用 IP 位址)。若使用者或電腦包含於群組內，就可以使用保留的授權。若使用者或電腦不包含於群組內，就完全無法存取授權。視需要指定使用者或電腦數量。請注意，群組必須互相排斥。因此，具有相同授權的不同群組不得包含相同的使用者或電腦。
8. 將所有使用者新增至群組後，按一下「完成」。
9. 視需要新增其他群組或授權。您也可在授權上按一下滑鼠右鍵並選擇「內容」，來修改或刪除授權和群組。

儲存保留檔案

1. 定義保留檔案完成後，從功能表選擇：

檔案 > 另存新檔

2. 將檔案儲存至易於存取的位置。您需要在下一步中複製該檔案。
3. 在 Windows 中，若要啟用授權伺服器自動在啟動時尋找 *lsreserv* 檔案，請複製該檔案至授權管理程式安裝目錄的 *winnt* 子資料夾。如果您接受預設位置，請檢查 C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel RMS License Manager 資料夾。在其他作業系統中，將檔案直接複製到授權管理程式的安裝目錄。
4. 若您希望相同的保留套用至所有的冗餘伺服器，請將保留檔案 (*lsreserv*) 複製到各伺服器上。
5. 完成時重新啟動各授權管理員。

啟動與停止授權管理程式

啟動授權管理程式的方法根據您的作業系統而不同。

Windows

在 Windows 電腦上，授權管理程式是系統服務。依預設，服務會自動啟動。但您若需要手動啟動：

1. 在 Windows 「控制台」上，連按兩下「系統管理工具」。
2. 連按兩下「服務」。
3. 在「服務」清單中找出「**Sentinel RMS 授權管理程式**」。
4. 在服務上按一下滑鼠右鍵並選擇「啟動」或「停止」。

其他作業系統

在其他作業系統上，授權管理程式是常駐程式服務。完成下列步驟以手動啟動。您也可設定授權管理程式為自動啟動 (指示如下)。

1. 使用命令提示字元，瀏覽到您安裝授權管理程式的目錄。
2. **啟動**。以 root 身分，在命令提示字元輸入 `./lserv &`，然後按 Enter。
3. **停止**。以 root 身分，在命令提示字元輸入 `./lsrvdown <hostname>`，其中 `<hostname>` 是執行授權管理程式的電腦網路名稱。再按 Enter。

配置授權管理程式為自動啟動

Windows

1. 在 Windows 「控制台」上，連按兩下「系統管理工具」。
2. 連按兩下「服務」。
3. 在「服務」清單中找出「**Sentinel RMS 授權管理程式**」。
4. 在服務上按一下滑鼠右鍵並選擇「內容」。
5. 將「啟動」類型設為「自動」。
6. 按一下**確定**。

其他作業系統

1. 將 `./lserv &` 新增至作業系統啟動檔案的其中一個。

解除安裝授權管理程式

Windows

1. 從 Windows 的「開始」功能表中選擇：
設定 > 控制台。
2. 按兩下新增/移除程式。
3. 選擇「**Sentinel RMS 授權管理程式**」，再按一下「移除」。
4. 出現提示要移除授權管理程式時，按一下「是」。

其他作業系統

1. 使用命令提示字元，瀏覽到您安裝授權管理程式的目錄。
2. 以 root 身分，在命令提示字元輸入 `./lsrvdown <hostname>` 來停止授權管理程式，其中 `<hostname>` 是執行授權管理程式的電腦網路名稱。再按 Enter。
3. 移除安裝授權管理員的目錄。

解除安裝授權管理程式管理者

1. 從 Windows 的「開始」功能表中選擇：
 設定 > 控制台
2. 按兩下新增/移除程式。
3. 選取授權工具，然後按一下移除。
4. 出現提示要移除並行授權工具時，按一下「是」。

桌上型電腦疑難排解

若一般使用者的桌上型電腦無法找到授權管理程式：

1. 執行 `lswhere` 來確認桌上型電腦可找到執行授權管理程式的網路電腦。請參閱『執行 `lswhere`』主題，以取得更多資訊。
2. 確認授權管理員服務執行於網路電腦。
3. 檢查適當的 `spssprod.inf` 檔案。在 Windows 中，此檔案位於桌上型電腦的產品安裝目錄。開啟 `spssprod.inf` 並確認 `DAEMONHOST` 設定為執行授權管理程式的正確電腦名稱或 IP 位址。如果您是使用備援伺服器，則此項應定義這兩者。每一個名稱之間以波狀符號 (~) 字元區隔。例如，若授權管理程式電腦為 `SERVER1`、`SERVER2` 及 `SERVER3`，則 `DAEMONHOST` 會設為 `SERVER1~SERVER2~SERVER3`。

執行 `lswhere`

您可從一般使用者的桌上型電腦執行 `lswhere`，檢查電腦是否執行並行授權管理程式。

1. 使用命令提示字元，將目前的目錄變更至 IBM SPSS Modeler 安裝目錄。
2. 輸入 `lswhere`。



Printed in Taiwan